servicenow

Zurich ServiceNow AI プラットフォーム機能

最終更新日: **2025**年**12**月**17**日

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

これらの資料は、翻訳ソフトウェアを使用してお客様の便宜のために翻訳されています。正確な翻訳をご提供できるよう相当な努力を払っておりますが、いかなる自動翻訳も人間の翻訳者に代わることはなく、そのようなことは意図されておりません。翻訳は「現状のまま」提供されています。他言語への翻訳の的確性、信頼性または正確性については、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行われません。翻訳ソフトには限界があるため、一部のコンテンツが正確に翻訳されていない場合があります。これらの資料の公用言語は英語です。翻訳の際に生じる相違または不一致は、コンプライアンスまたは履行の目的に関しては拘束力を有さず、法的効力はないものとします。

ここで示したいくつかの例と図は、説明の目的でのみ提供されています。ServiceNow 製品またはサービスへの実際の関連付けやつながりは意図されておらず、推測されるものではありません。

ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の商標または登録商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標です。

下記の ServiceNow ウェブサイト利用規約をお読みください。 www.servicenow.com/terms-of-use.html

自動翻訳

本社
2225 Lawson Lane
Santa Clara, CA 95054
United States
(408) 501-8550

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

servicenow

目次

ServiceNow AI Platform 機能の拡張.....5
構成管理..... 9
構成管理データベース (CMDB)..... 11
CSDM..... 832
アプリケーションサービス..... 945
サードパーティデータの CMDB への統合.....1000
インスタンスデータソースの管理..... 1827
EVAM..... 1829
インスタンスデータレプリケーション (IDR).....1845
メトリックベース..... 1931
MID サーバー..... 1979
リモートテーブル.....2244
コンテンツ機能の管理.....2266
ドキュメントサービス..... 2267
ドキュメント管理 の Now Assist..... 2364
ナレッジ管理.....2367
ナレッジ管理での Now Assist.....2727
応答テンプレート.....2750
サービス機能の管理..... 2759
セルフサービス..... 2760
サービス管理.....2770
サービスカタログ.....3084
Hermes メッセージングサービス.....3455
パスワードリセット.....3496
通知.....3653
人材と作業の管理機能.....3720
スキル管理.....3722
インタラクション管理..... 3745
ライブフィードコア UI.....3759
電子署名..... 3832
ServiceNow 音声アシスト機能..... 3837
ServiceNow AI Platform のその他の機能..... 3888
コネクト..... 3889
クラシックオーケストレーション.....3943
タスクコミュニケーション管理..... 4250
クラシック Workflow.....4266
RaptorDB..... 4497
ATF テストジェネレーターとクラウドランナー..... 4498
探索.....4499

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

構成....4501
運用....4503
使用方法....4508
参照....4510
HTTP 応答ヘッダー....4514
構成....4516
応答テンプレート....4520
アクティブ化....4522
応答テンプレートの作成....4525
ポリシー・アズ・コード・エンジン (PaCE)....4529
PaCE について....4529
PaCE のインストール....4532
PaCE ポリシーの管理....4532
ポリシーの作成とテスト....4589
ポリシー例外....4597
PaCE を他のアプリケーションと統合する....4601

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ServiceNow AI Platform 機能の拡張

追加のアプリケーションと機能で ServiceNow AI Platform を拡張します。

開始するには

いずれかのタイルを選択して開始します。

構成管理データベース (CMDB) の管理



強力な意思決定サポートツールを使用して、使用するコネクテッドデバイス、アプリ、およびサービスを構成します。

インスタンスデータソースの管理

インスタンスやデータベースなどのすべてのデータを効率的に処理します。

コンテンツの管理

ドキュメントとナレッジ記事を作成してユーザーと共有します。

サービスの管理

セルフサービスやサービスカタログなどのサービス関連アプリケーションを管理します。

人と作業の管理

管理および管理上の要求を 1 か所で処理します。

その他の機能



その他の機能を確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB の管理

CMDB で資産、サービス、およびそれらの関係を追跡することで、組織のインフラストラクチャを制御します。CMDB の構成戦略と一貫したモデリングを使用して、ServiceNow AI Platform ですべての ServiceNow 製品を操作します。

インスタンスデータソースの管理

データの取得、ストレージ、共有、標準化、および監視を管理する ServiceNow ツールを使用して、インスタンス、データベース、およびサードパーティアプリケーション内のすべてのデータを明確に監視します。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コンテンツの管理

ドキュメントおよびナレッジベース管理用の製品を備えたコンテンツ管理スイートを使用して、ユーザーが必要な情報に迅速かつ簡単にアクセスできるようにします。



サービスの管理

ServiceNow® サービスカタログ アプリケーションを使用して、顧客に製品に合わせてカスマイズされたカタログを提供し、サービス要求のポータルを作成します。このアプリケーションとセルフサービスプラグインを組み合わせることで、ユーザーがツールに自由にすばやくアクセスできるようになります。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

人と作業の管理

コミュニケーションを一元化するツールを使用して、ServiceNow AI Platform で担当者、アサイン、およびタスクすべてを監督し、アプリ間でエージェントとユーザーを接続し、スキルを評価して人に関連付け、利用可能な担当者に基づいてタスクをアサインします。



従来の機能

自動化された作業プロセス、コミュニケーションプロセス管理、音声およびテキストメッセージングの統合など、ServiceNow AI Platform の過去のリリースのさまざまな ServiceNow 従来オプションの詳細を確認します。

アプリケーションと機能

- 構成管理データベース（CMDB）
- 高度なワークアサインメント
- インタラクション管理
- ライブフィードのコア UI
- 電子署名
- ServiceNow 音声アシスト機能
- パスワードリセット
- スキル管理
- サービスカタログ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

構成管理

構成管理データベース (CMDB) アプリケーションは、IT 環境を完全に可視化する一元化されたソースです。組織のインフラストラクチャに関する情報とその構成方法を保存することで、このシステムを使用してネットワークを監視し、安定性と最高のパフォーマンスを確保できます。他の ServiceNow® アプリケーションは、CMDB アプリケーションの有効性を高め、密接に重なり合うことで必要なビジネスゴールを実現させます。

CMDB の概要

https://player.vimeo.com/video/973320817?h=1eb2620107&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

構成管理 CMDB (CMDB)



ServiceNow® 製品とサービスをサポートするために、ビジネスインフラストラクチャの表現をビルド、調整、監視します。

共通サービスデータモデル (CSDM) (CSDM)

ServiceNow AI Platform全体で使用できる標準化されたデータ用語を使用して、CMDBで一貫したモデリングを実現します。

アプリケーションサービス



事業部門やさまざまな製品が使用できるデバイスやアプリケーションから、アプリケーションサービス CI を作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データ統合  サービスグラフと関連ツールを使用して、サードパーティからのデータを CMDB に入力します。インポートされたデータを CMDB の定義と構造に準拠するように変換して、CMDB の整合性を確保します。		

構成管理データベース **(CMDB)**

構成管理を使用してインフラストラクチャのモデルを作成します。構成アイテム (CI) で表されるインフラストラクチャデータ (ネットワーク内のすべてのコンピューター、サーバー、ルーター、データベースインスタンス、サービス) を保存します。CI 間の関係を監視することで、傾向を分析し、問題を減らし、インシデントを処理します。

共通サービスデータモデル **(CSDM) (CSDM)**

データがすべてのデータベースで一貫していて、すべての ServiceNow 製品に対応していることを確認します。CSDM は、CI および使用する IT サービスの標準的な用語と定義を提供します。このモデリングを使用してデータを CMDB テーブルに明確にマッピングし、ServiceNow AI Platform 全体でそのデータを使用するアプリに提供します。

アプリケーションサービス

アプリケーションサービスを使用して、ServiceNow のさまざまな事業部門を示し、製品の運用を管理します。アプリケーションサービスは、組織にサービス (社内メールシステムなど) を提供するように構成されている、相互接続された一連のアプリケーションとホストです。アプリケーションサービスはさまざまな CI およびその関係で構成されており、この CI とその関係は CMDB に格納されます。

データ統合

サードパーティデータをインポートして CMDB に一括で統合することで、CMDB に入力します。サービスグラフコネクタを使用して、インポートされたデータに適用するプロセスパラメーター、および必要な変換を指定します。このような統合では、識別および調整などの強力な CMDB プロセスを利用して、サードパーティのデータ統合後に CMDB の完全性を確保します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

トラブルシューティングとサポート

- ホワイトペーパー：CMDB の設計と構成
- ホワイトペーパー：CMDB の設計
- ホワイトペーパー:ServiceNow CMDB - Unlocking the Power of Configuration Management (ServiceNow CMDB - 構成管理のパワーを解き放つ)
- ホワイトペーパー：CMDB の設計ガイダンス
- CMDB 101 - What is a configuration management database and why do you need one? (CMDB®101 - 構成管理データベース (CMDB)とは何ですか？なぜ必要なのですか？) (ServiceNow　コミュニティの投稿)
- KB0546686：CMDB リソースページ
- Known Error Portal で既知のエラー記事を検索
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

構成管理データベース (CMDB)

ServiceNow® 構成管理データベース (CMDB) アプリケーションを使用して、組織のインフラストラクチャを構成している資産、サービス、および資産とサービス間の関係の論理的な表現をビルドします。これらのコンポーネントの詳細が構成アイテム (CI) として格納された CMDB は、インフラストラクチャを監視するために使用することができ、整合性と安定性を確保し、継続的なサービスオペレーションを実現できます。

概要

CMDB ヘルス、CMDB 識別および調整、CMDB データマネージャーなどのコア機能を使用して、健全性の問題を監視および検出し、データ整合性の問題を調整し、データのライフサイクルを管理します。

注:
CMDB モジュール、機能、およびウィザードは、モバイルデバイスでサポートされていません。モバイルデバイスは、CI クラスマネージャー、クエリビルダー、重複 CI レメディエーターへのアクセスや、識別および調整、CMDB ヘルス、CMDB データマネージャー、ベースライン CMDB、提案された変更などの CMDB 機能へのアクセスや設定にも使用できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

開始

探索



CMDB とその事前定義されたテーブルおよびキークラスの概要。

構成



CMDB に入力します。

CMDB ワークスペース



ダッシュボードで CMDB ヘルスを管理します。

CI クラスマネージャー

基本的なクラス定義、識別および調整のためのクラス設定、および CMDB ヘルスを表示、作成、または編集します。

CMDB 360/マルチソース CMDB



複数のソースが同じ CI 属性をどのように入力するかを追跡して管理します。

CMDB データマネージャー



削除、アーカイブ、証明書などの CI ライフサイクル操作の一括管理を実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

重複 CI

単一または一括で重複排除タスクを修正します。

CI の証明書

実際の IT インフラストラクチャとアプリケーションの存在を体系的かつ一括検証します。

データ認定

CMDB および非 CMDB テーブルで、CMDB 内のすべてのデータを定期的またはオンデマンドで検証します。

CMDB クエリビルダー

複雑なインフラストラクチャおよびサービスクエリを構築します。

統一マップ



CI の階層マップとそれらの関係を表示します。

CMDB ヘルス

重複 CI、必須の CI フィールド、監査など、CMDB ヘルスの監視と維持。

参照



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

参照トピックでは、テーブル、プロパティ、フォーム、およびロールについて詳しく説明します。		

トラブルシューティングとサポート

- CMDB の設計と構成
- CMDB の設計
- 構成アイテムデータ品質の改善
- CMDB の設計ガイダンス
- CMDB 101: What is a configuration management database and why do you need one? (CMDB 101：構成管理データベースとは何ですか？なぜ必要なのですか？) (ServiceNow コミュニティの投稿)
- KB0546686：CMDB リソースページ
- Known Error Portal で既知のエラー記事を検索
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

CMDB の詳細

このセクションのトピックから、CMDB の概念、事前定義されたテーブル、およびそれらの関係の詳細を学習します。

CMDB の概要

構成管理データベース (CMDB) は、ServiceNow のサービスをサポートするためのネットワークインフラストラクチャに必要な論理構成を作成し、維持します。

https://player.vimeo.com/video/973320817?h=1eb2620107&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

CMDB では、論理サービス構成は、それぞれのドメイン内のサポートネットワークおよびアプリケーションインフラストラクチャの物理レイアウトデータにマッピングされます。IT サービス要素の物理的および論理的な状態を追跡し、インシデントをサービス要素の状態に関連付けることで、傾向の分析や問題とインシデントの削減に役立ちます。

構成は構成管理データベース (ServiceNow CMDB) に格納されます。これは、環境の一部である構成アイテム (CI) と呼ばれるエンティティで構成されています。CI は、次のいずれかです。

- コンピューターやルーターなどの物理エンティティ
- データベースのインスタンスなどの論理エンティティ
- 要求サービスなどの概念的なもの

いずれの場合も、管理する CI に関する属性があり、CI に対して求めるコントロールがあります。CI に対して行い、追跡する必要のある変更があります。また、CI は単独では存在しません。CI には、他の CI との依存関係や関係があります。たとえば、ディスク ドライブの消失によりデータベースインスタンスがダウンすることがあります。これは、HR 部門が新しい従業員用の機器を注文するために使用する要求サービスに影響します。

CMDB を強力な意思決定支援ツールにしているのは、この関係データです。CI 間の依存関係やその他の関係を理解することで、たとえば、ディスク ドライブのバンクが失われた場合に影響を受ける人や対象を正確に知ることができます。ルーターが故障していることがわかったら、その機能停止の

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

影響を評価することができます。サーバー内のプロセッサーをアップグレードする場合、機能停止中に影響を受ける人や対象がわかります。

各顧客は独自のニーズを持っているため、構成アイテムは環境ごとに異なります。コンピューターの正確な物理的属性に関する詳細は、ある顧客には必要かもしれませんが、別の顧客には無意味なデータであるかもしれません。Now Platform は、構成アイテムの新しいクラスと CI 間に存在する可能性のある新しい関係を簡単に定義する仕組みを提供します。他のクラスを拡張する新しいクラスを定義できます。たとえば、コンピューター クラスを拡張するラップトップ クラスが存在します。コンピューター クラス自体は、ベース CI クラスを拡張します。顧客クラス拡張は自動的に ServiceNow 環境の一部になり、他の ITIL プロセスの統合ポイントにシームレスに組み合わされます。

たとえば、cmdb_ci_server テーブルの [*Used for*] 属性を「開発」、「テスト」、「本番環境」などの値に設定することができます。これらの値は、CI がサポートしている環境を示し、変化する環境でライフサイクルを通じて CI を追跡する手段として機能します。

Extended CMDB

基本システムでは、ハードウェアと構成アイテムのモジュールを含む、構成管理データベース (CMDB) のコア機能が CMDB で使用できます。別個の拡張 CMDB プラグインには、無線ハードウェア、テスト設備、音声システム ハードウェアなどの、特殊な構成アイテム用のモジュールの集まりが含まれています。

CMDB を拡張するには、特殊な構成アイテム用のモジュールにアクセスするための次のプラグインをアクティブ化 する必要があります。

- CMDB メインフレーム (com.snc.cmdb.mainframe)
- CMDB ラジオ カテゴリー (com.snc.cmdb.radio.category)
- CMDB 電気通信カテゴリー (com.snc.cmdb.telecom.category)
- CMDB テスト設備 (com.snc.cmdb.test.equipment)

CMDB 階層と CI クラスマネージャー

属性を共有する CI のセットは、それぞれ固有のクラステーブルに保存されます。すべての CMDB テーブルは関係によって接続され、互いに属性を継承して *CMDB* 階層と呼ばれるテーブルの Web を形成します。

CI クラスマネージャー を使用して、CMDB クラス、CMDB ヘルス、およびその他のクラス関連の定義を管理します。たとえば、CI クラスマネージャーでは、クラス属性、クラス識別ルール、および特定のクラスの CI のリストを表示できます。CMDB の CI のリストを表示するために、フィルターナビゲーターに `cmdb_ci_list.do` と入力することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アーキテクチャ



関連テーブル

CMDB 階層の一部ではないけれども、CMDB データとして認定されるテーブルがあります。シリアル番号 [cmdb_serial_number] テーブルなどの関連テーブルは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから継承されたものではありませんが、CMDB CI を参照する列が少なくとも 1 つあります。関連テーブルは、関連エントリ [cmdb_related_entry] テーブルで指定されます。

関連テーブルを含む一部のシナリオでは、関連テーブルに孤立したレコードや古いレコードが生じる可能性があります。たとえば、CMDB 内の参照先 CI が削除されると、関連テーブル内の CI が孤立する可能性があります。CMDB データマネージャーを使用して、不要な関連アイテムのデータをカスケード削除する「CMDB 関連エントリを削除」ポリシータイプを作成できます。CMDB データマネージャーポリシーの作成の詳細については、「CMDB データマネージャーポリシーの作成」を参照してください。

ローカリゼーション

CMDB テーブルの属性に (文字列ではなく) [翻訳されたテキスト] フィールドタイプを使用すると、CMDB ヘルスなどの機能のパフォーマンスを含む全体的なパフォーマンスが低下する可能性があります。これは、CMDB テーブルの値が動的であり、頻繁に変更される可能性が高く、データ自体も継続的に増加する可能性が高いためです。[翻訳されたテキスト] フィールドを使用するには、関連テキストも手動で更新する必要があります。[翻訳されたテキスト] フィールドタイプは、通常、変更がなく増大することもない静的データに有効です。フィールドタイプの詳細については、「Field types reference」を参照してください。

必要なロール

CMDB テーブルを直接読み込むには、cmdb_read ロールが必要です。ただし、構成モジュールにアクセスするには、asset、itil、または itil_admin ロールが必要です。ユーザーインターフェイスで CMDB 関連のレコードを表示するには、通常は itil ロールで十分です。レコードの更新やその他のレコードの操作には、ドキュメントセットの各手順に記載のとおり、通常、より高い認証情報を持つロールが必要です。

CMDB およびその他のロールの詳細については、「Base system roles」を参照するか、「CMDB Workspace とともにインストールされるコンポーネント」などの機能コンポーネントのトピックを参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

CMDB スキーマモデル

CMDB テーブルの説明

テーブルの名前、ラベル、およびテーブルに格納されている情報のタイプの説明を含む、ベースシステム内の CMDB のテーブルのリスト。

特定のテクノロジーをサポートするクラスモデルを追加する CMDB CI クラスモデルストアアプリをインストールすることで、ベースシステムのテーブルを拡張できます。この拡張には、クラスの定義、識別ルール、識別子エントリ、および該当する場合は依存関係が含まれます。CMDB CI クラスモデルストアアプリは、基底クラスのラベルを変更することもできます。詳細については、「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。

クラスの説明は CI クラスマネージャーに統合され、クラスの [基本情報] ページの [説明] フィールドに表示されます。クラスの説明の表示の詳細については、「 クラス定義とメタデータの表示と編集」を参照してください。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci	構成アイテム	ベース構成アイテム (CI) テーブル
cmdb_ci_acc	アクセサリー	電話、コンピューターなどのアクセサリー。
cmdb_ci_ad_controller	Active Directory ドメインコントローラ	Microsoft Active Directory ドメインコントローラー
cmdb_ci_ad_domain	AD ドメイン	Microsoft Active Directory ドメイン。
cmdb_ci_aix_server	AIX サーバー	AIX オペレーティングシステムを実行しているサーバー。
cmdb_ci_alias	エイリアス	データの場所、仮想メールアドレス、ポインターなどの仮名。
cmdb_ci_apache_web_server	Apache Web Server	Apache Web サーバーソフトウェアをホストするサーバー。
cmdb_ci_appl	アプリケーション	サービスを提供し、ビジネスプロセスを管理するファイルとデータの集合であるアプリケーション。
cmdb_ci_appl_now_app	ServiceNow アプリケーション	インパクトカリキュレーターなどのさまざまなコンポーネントに対してイベント管理が生成する CI。後でマップに表示されるアラートをバインドするために使用されます。コネクタインスタンスステータスや MID サーバーステータスなどの、重要なコンポーネントの内部健全性チェックを監視するときに、セルフ健全性によって内部的に使用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
		すべての ServiceNow アプリケーションの親クラス。
cmdb_ci_application_cluster	アプリケーションクラスター	グループが単一のシステムのように動作するように、グループ内の各サーバーにクラスタリングソフトウェアがインストールされているサーバーの論理グループ。
cmdb_ci_application_server_resource	アプリケーションサーバーリソース	Coldfusion アプリケーションサーバーなどのアプリケーションサーバーの親クラス。
cmdb_ci_app_server	アプリケーションサーバー	Tomcat サーバーや WebSphere サーバーなどの物理サーバーまたは仮想サーバーの主要機能を示す、論理 CI のベーステーブル。
cmdb_ci_app_server_composer	コンポーザ	IBM WebSphere Multichannel Bank Transformation Toolkit をホストするサーバー。
cmdb_ci_app_server_datapower	Data Power	IBM DataPower Gateway セキュアソフトウェアをホストするサーバー。
cmdb_ci_app_server_domino	Domino	IBM Domino ソフトウェアをホストするサーバー。
cmdb_ci_app_server_hp_ucmdb	HP uCMDB	HP uCMDB ソフトウェアをホストするサーバー。
cmdb_ci_app_server_java	JavaServer	Java アプリケーションをホストするサーバー。
cmdb_ci_app_server_jb_module	配送コントローラー	JBoss アプリケーション (展開済みアプリケーション) の内部モジュールをホストするサーバー。
cmdb_ci_app_server_jboss	JBoss	JBoss ソフトウェア会社によって開発されたオープンソースのクロスプラットフォーム Java アプリケーションサーバーである JBoss アプリケーションサーバー (JBoss AS) をホストするサーバー。
cmdb_ci_app_server_jrun	JRun	JRun アプリケーションをホストするサーバー。
cmdb_ci_app_server_jrun_war	JRun WAR	JRun アプリケーション (展開済みアプリケーション) の内部モジュールをホストするサーバー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_app_server_ora_ess	Oracle Essbase サーバー	Oracle Essbase ソフトウェアをホストするサーバー。
cmdb_ci_app_server_ora_ias	Oracle iAS	Oracle Internet Application Server をホストするサーバー。
cmdb_ci_app_server_ora_ias_m	Oracle iAS Web Module	Oracle iAS アプリケーション (展開済みアプリケーション) の内部モジュールをホストするサーバー。
cmdb_ci_app_server_remedy	Remedy HSServer	Remedy HSSServer アプリケーションをホストするサーバー。
cmdb_ci_app_server_tomcat	Tomcat	Apache Tomcat ソフトウェアをホストするサーバー。
cmdb_ci_app_server_tomcat_war	Tomcat WAR	Apache Tomcat アプリケーション (展開済みアプリケーション) の内部モジュールをホストするサーバー。
cmdb_ci_app_server_vendav	Vendavo アプリケーションサーバー	Vendvo アプリケーションサーバーソフトウェアをホストするサーバー。
cmdb_ci_app_server_weblogic	BEA Weblogic	Oracle WebLogic Server をホストするサーバー。
cmdb_ci_app_server_webseal	WebSeal	IBM Tivoli Access Manager ソリューションをホストするサーバー。
cmdb_ci_app_server_websphere	IBM Websphere	IBM WebSphere ソフトウェアをホストするサーバー。
cmdb_ci_app_server_wl_module	WeblogicModule	WebLogic の内部モジュールをホストするサーバー。
cmdb_ci_app_server_ws_ear	WebSphere EAR	IBM WebSphere ソフトウェアをホストするサーバー。
cmdb_ci_app_server_ws_odr	WebSphere ODR LB	WebSphere ODR LB アプリケーションをホストするサーバー。
cmdb_ci_appl_active_directory	Active Directory サービス	AD Domain アプリケーションの内部ソフトウェアモジュール。
cmdb_ci_appl_biztalk	BizTalk	Microsoft BizTalk Server ソフトウェア
cmdb_ci_appl_biztalk_orch	BizTalk オーケストレーション	Microsoft BizTalk Server ソフトウェアの内部モジュール。
cmdb_ci_appl_ca	CA Enterprise Communicator	CA Enterprise Communicator ソフトウェア。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_appl_ca_dir_server	CA eTrust Directory Server	CA eTrust Directory Server ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_ca_ent_man	CA Introscope Enterprise Manager	CA Introscope Enterprise Manager ソフトウェア
cmdb_ci_appl_ca_id_man	CA Identity Manager Provisioning Server	CA Identity Manager Server ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_cisco_call_man	Cisco CallManager	Cisco CallManager (Cisco Unified Communications Manager) ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_cisco_fibre	Cisco Fibre InterConnect	Cisco Fibre InterConnect ソフトウェア
cmdb_ci_appl_citrix_app	Citrix アプリケーションアイコン	Citrix ソフトウェアの内部モジュール。
cmdb_ci_appl_citrix_collector	Citrix コレクター	Citrix コレクターソフトウェア
cmdb_ci_appl_citrix_xenapp	Citrix XenApp またはプレゼンテーションサーバー	Citrix XenApp ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_connectit	Connect-It サービス	Connect-It ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_controlm	Control-M	Control-M ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_delivery_controler	配送コントローラー	アプリケーション配送コントローラーソフトウェア。
cmdb_ci_appl_doc_brava_proc	Documentum Brava Job Processor	Brava (EMC Documentum) ジョブプロセッサーソフトウェア。
cmdb_ci_appl_doc_brava_server	Documentum Brava ライセンスサーバー	Brava (EMC Documentum) ライセンスサーバーソフトウェア。
cmdb_ci_appl_doc_docbase	Documentum DocBase	Documentum DocBase ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_doc_docbroker	Documentum Broker	Documentum DocBase Broker ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_dot_net	.NET アプリケーション	Microsoft .NET アプリケーションソフトウェア。
cmdb_ci_appl_fastsearch	高速検索	Microsoft FAST Search ソフトウェア (SharePoint コラボレーションプラットフォーム用)。
cmdb_ci_appl_generic	汎用アプリケーション	リッスンモードでポートが開いているエンドポイントがあり、そのパターンがない場合にシステムによって識別される汎用アプリケーション。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_appl_glassfish	GlassFish	Oracle GlassFish Server ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_glassfish_war	GlassFish WAR	GlassFish アプリケーション (展開済みアプリケーション) の内部モジュール。
cmdb_ci_appl_groundwork	GroundWork	Groundwork (オープンソース) 監視ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_hp_index	HP SM インデックスサーバー	HP Service Manager インデックスサーバーソフトウェア。
cmdb_ci_appl_hp_operations	HP Operations Manager	HP Operations Manager ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_hp_qc	HP Quality Center	HP Quality Center ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_hp_service	HP Service Manager	HP Service Manager ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_hp_sm_kb	HP SM KnowledgeBase	HP Service Manager KnowledgeBase ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_ibm_cics	IBM CICS	IBM CICS Transaction Server ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_ibm_ctg	IBM CTG	IBM CICS Transaction Gateway ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_ibm_wmb	IBM WebSphere Message Broker	IBM WebSphere Message Broker ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_ibm_wmb_listener	IBM WMB HTTP リスナー	IBM WebSphere HTTP リスナーソフトウェア。
cmdb_ci_appl_ibm_wmq	IBM MQ Manager (旧称 IBM WebSphere MQ)	IBM MQ ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_ibm_wmq_queue	IBM MQ キュー (以前の IBM WebSphere MQ キュー)	IBM MQ ソフトウェアの内部モジュール。
cmdb_ci_appl_itam	ITAM Asset Center	HP Asset Center ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_mongo_config_serv	Mongo Config サーバー	Mongo 構成サーバーソフトウェア。
cmdb_ci_appl_mongos	Mongos サーバー	MongoDB サーバーソフトウェア。
cmdb_ci_appl_ms_dynamic_crm	Dynamic CRM コンポーネント	Microsoft Dynamic CRM ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_msmq	MSMQ	Microsoft Message Queuing (MSMQ)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_appl_ora_conc	Oracle Concurrent Server	Oracle Concurrent Server ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_ora_disc	Oracle Discoverer エンジン	Oracle Discoverer ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_ora_disc_ui	Oracle Discoverer UI	Oracle Discoverer UI モジュールソフトウェア。
cmdb_ci_appl_ora_ebs	Oracle ESB	Oracle Enterprise Service Bus ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_ora_forms	Oracle Forms エンジン	Oracle Forms ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_ora_forms_ui	Oracle Forms UI	Oracle Forms UI ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_ora_fs	Oracle Fulfillment サーバー	Oracle Fulfillment サーバーソフトウェア。
cmdb_ci_appl_ora_http	Oracle HTTP サーバー	Oracle HTTP Server ソフトウェア (Oracle Fusion ミドルウェアの Web 階層)。
cmdb_ci_appl_ora_jms_queue	Oracle WebLogic JMS キュー	Oracle WebLogic JMS ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_ora_metric_client	Oracle Metric Client	Oracle Metric Client ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_ora_metric_svr	Oracle Metric Server	Oracle Metric Server ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_ora_notif_svr	Oracle Notification Server	Oracle Notification Server (ONS) ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_ora_oacore	Oracle OACORE Server	Oracle Metric Server ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_ora_oafm	Oracle OAFM Server	Oracle Metric Server ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_ora_pm	Oracle Process Manager	Oracle BPEL Process Manager サーバーソフトウェア。
cmdb_ci_appl_ora_queue	Advanced Queue キュー	Oracle Advanced Queuing ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_ora_report	Oracle Report Server	Oracle Report Server ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_ora_tns	Oracle App TNS サービス	Oracle Application Express (TNS) リスナーソフトウェア。
cmdb_ci_appl_ora_tnslsnr	Oracle TNS Listener エンジン	Oracle Application Express ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_peoplesoft	PeopleSoft アプリケーションサーバー	PeopleSoft アプリケーションサーバーソフトウェア。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_appl_rabbitmq	RabbitMQ	RabbitMQ (オープンソース) ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_rabbitmq_cluster	RabbitMQ クラスター	RabbitMQ (オープンソース) ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_sap_ascs	SAP ASCS アプリケーション	SAP ASCS ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_sap_bo	SAP 事業オブジェクト CMS サーバー	SAP 事業オブジェクト CMS サーバーソフトウェア。
cmdb_ci_appl_sap_bo_scheduler	SAP BO BOXISheduleRouter	SAP BO BOXISheduleRouter ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_sap_bus_obj	SAP 事業オブジェクト	SAP 事業オブジェクトアプリケーション。
cmdb_ci_appl_sap_ci	SAP CI アプリケーション	SAP Central Instance ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_sap_di	SAP DI アプリケーション	Oracle Development Infrastructure (DI) ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_sap_ers	SAP ERS アプリケーション	Oracle Evaluated Receipt Settlement (ERS) ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_sap_hana_db	SAP HANA DB	SAP HANA ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_sap_jc	SAP JC アプリケーション	SAP JC (Java アプリケーション) ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_sap_scs	SAP SCS アプリケーション	SAP SCS (Central Services) ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_sendmail	Sendmail	Sendmail (オープンソース) ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_sharepoint	SharePoint	Microsoft SharePoint ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_sp_service	SharePoint サービス	Microsoft Windows Sharepoint Services (WSS) ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_tibco_hawk	TIBCO Hawk	TIBCO Hawk ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_tibco_matrix	ActiveMatrix Business Works	TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_tibco_matrix_proc	ActiveMatrix Business Works プロセス	TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks プロセスソフトウェア。
cmdb_ci_appl_tibco_message	TIBCO Enterprise Message Service	TIBCO Enterprise Message Service ソフトウェア。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_appl_tibco_queue	EMS キュー	Tibco EMS (Enterprise Message Service) キューソフトウェア。
cmdb_ci_appl_tuxedo	Tuxedo	Tuxedo ソフトウェア (UNIX のミドルウェアトランザクション、分散操作用の拡張)。
cmdb_ci_appl_tuxedo_portal	Tuxedo Portal	Tuxedo portal ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_vign_content_svr	Vignette コンテンツ管理サーバー	Vignette (Open Text Corp) コンテンツ管理サーバーソフトウェア。
cmdb_ci_appl_vignette_search	Vignette Search Starter	Vignette (Open Text Corp) Search Server ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_vignette_server	Vignette サーバー	Vignette (Open Text Corp) サーバーソフトウェア。
cmdb_ci_appl_weblogic_jms	WebLogic JMS サーバー	WebLogic JMS ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_weblogic_lb	Weblogic LB	WebLogic Server ロードバランサーソフトウェア。
cmdb_ci_appl_weblogicmodule	Weblogic モジュールサーバー	WebLogic サーバーソフトウェア。
cmdb_ci_appl_websphere_portal	Websphere Portal	Websphere Portal ソフトウェア
cmdb_ci_appl_wmb	WMB フロー	WebSphere Message Broker ソフトウェア。
cmdb_ci_application_cluster	アプリケーションクラスター	アプリケーション層サーバーの論理クラスター。
cmdb_ci_application_software	アプリケーションソフトウェア	ユーザーにメリットを提供するために調整された機能、タスク、またはアクティビティのグループを実行するように設計されたコンピュータープログラム。 インストール済みソフトウェアの情報 (実行中のプロセスではない) を提供するソフトウェアテーブルの拡張。
cmdb_ci_ats_power_eq	自動転送スイッチ	2 つの電源間で負荷を切り替える電力スイッチ。
cmdb_ci_availability_set	可用性セット	Microsoft Azure プラットフォームで実行されている仮想マシンの論理グループ化。
cmdb_ci_base_rpa_process	Base ボットプロセス	ビジネス上の理由、プロセスタイプ、およびスケジュール。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_base_rpa_robot	Base ロボット	ロボットが実行されているマシン、ステータス、およびタイプ。
cmdb_ci_batch_job	バッチジョブ	バッチモードで処理されるコンピュータープログラムまたはプログラムのセット。
cmdb_ci_aws_datacenter	AWS データセンター	Amazon Web Services データセンターの論理表現。
cmdb_ci_azure_datacenter	Azure データセンター	Microsoft Azure データセンターの論理表現。
cmdb_ci_business_app	ビジネスアプリケーション	すべてのビジネスアプリケーション。
cmdb_ci_business_process	ビジネスプロセス	ビジネスによって所有および実行され、事業顧客への製品またはビジネスサービスの提供に貢献するプロセス。
cmdb_ci_chassis_server	サーバーシャーシ	さまざまなフォームファクターでサーバーを収容または物理的に組み立てるために使用される金属構造。
cmdb_ci_cim_profile	CIM プロファイル	CIM プロファイル (UML)。
cmdb_ci_cim_server	CIM サーバー	CIM プロファイルをホストするサーバー。
cmdb_ci_Circuit	回路	電気回路情報。
cmdb_ci_cloud_database	クラウドデータベース	クラウドコンピューティングプラットフォーム上で実行されるデータベース。
cmdb_ci_cloud_ip_address	クラウド IP アドレス	クラウドコンピューティングプラットフォーム上で実行される Web サーバー。
cmdb_ci_cluster	クラスター	1 つの論理コンピューティングリソースとして機能させるために、ソフトウェアによって結合されたコンピューティングリソースの論理グループ。
cmdb_ci_cluster_node	クラスターノード	クラスターに論理的/運用的に結合された単一のコンピューティングリソース。
cmdb_ci_cluster_resource	クラスターリソース	クラスター環境で発生するイベントを管理するために使用されるクラスターリソースのセットまたはグループであるシステムオブジェクト。
cmdb_ci_cluster_vip	クラスター仮想 IP	クラスターの VIP 情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_cmp_price_product_base	クラウド製品の価格ベース	クラウド環境で仮想サーバー上にビルドされたスタックを実行するためのおおよその月次コストを計算するために使用されます。 • クラウド価格ベース：サポートされているすべてのクラウドのすべてのリソースの価格情報を保存する共通の価格ベース。 • クラウド価格製品ベース：すべての価格設定リソースの共通属性を保存するベーステーブル。 • VM インスタンス価格：サポートされているすべてのクラウドの VM 固有の製品情報を保存するために、クラウド価格製品ベースを拡張する特定のテーブル。 VM インスタンスの価格などのクラウド製品の価格の親クラス。
cmdb_ci_cmp_resource	クラウドリソース	汎用クラウドリソース。
cmdb_ci_comm	通信機器	通信機器情報。携帯電話、電話、会議電話、Wi-Fi などのデバイスを含む選択リスト。
cmdb_ci_computer	コンピューター	コンピューターのプロパティをキャプチャするハードウェアテーブルの拡張。
cmdb_ci_computer_room	コンピュータールーム	コンピュータールームの論理表現。
cmdb_ci_config_automation_server	管理サーバー	サーバー構成の管理に使用される、Chef や Puppet などの DevOps ツール。 アプリケーション管理サーバーの親クラス。
cmdb_ci_config_file	構成ファイル	いくつかのコンピュータープログラムのパラメーターと初期設定を確立する構成ファイル。
cmdb_ci_crac	コンピュータールーム AC	データセンターの冷房のために使用される調整装置。
cmdb_ci_csu_dsu_network	CSU/DSU	ネットワーク機器をデジタル回路にコネクトするために使用さ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
		れるデジタルインターフェイスデバイス。
cmdb_ci_database	データベース	データが格納されているファイルのセット、データベースの理由、データに関するメタデータなどの整理されたデータのコレクション。
cmdb_ci_datacenter	データセンター	コンピューターシステム、および通信設備やストレージシステムなどの関連コンポーネントを収容するために使用される施設。これには通常、冗長電源またはバックアップ電源、冗長データ通信接続、環境制御 (調節や消火など)、およびさまざまなセキュリティデバイスが含まれます。
cmdb_ci_datapower_server	Data Power ホスティングサーバー	IBM DataPower Gateway ソフトウェアを実行しているサーバー。
cmdb_ci_datastore	データストア	データストアはファイルシステムのようなもので、物理ストレージを抽象化し、ファイルを保存するためのモデルを提供します。子クラスは VMware 固有のデータストアを表します。 vCenter データストアなどの VMware データストアオブジェクトタイプの親クラス。
cmdb_ci_db_catalog	データベースカタログ	特定のデータベースインスタンスのベーステーブル、ビュー (仮想テーブル)、同義語、値の範囲、インデックス、ユーザー、ユーザーグループなどのデータベースオブジェクトを定義するメタデータ。
cmdb_ci_db_db2_catalog	DB2 カタログ	DB2 データベースのデータベースカタログ。
cmdb_ci_db_db2_instance	DB2 インスタンス	DB2 データベースのインスタンス。
cmdb_ci_db_hbase_instance	HBase インスタンス	HBase データベースのインスタンス。
cmdb_ci_db_instance	データベースインスタンス	データベース内のデータを操作するために使用されるソフトウェアとメモリ。
cmdb_ci_db_mongodb_instance	MongoDB インスタンス	MongoDB データベースのインスタンス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_db_mssql_analysis	SQL Server Analysis Services	Microsoft SQL Server Analysis Services*
cmdb_ci_db_mssql_catalog	MSFT SQL カタログ	Microsoft SQL データベースの特定のインスタンスのデータベースカタログ。
cmdb_ci_db_mssql_instance	MSFT SQL インスタンス	Microsoft SQL インスタンス。
cmdb_ci_db_mssql_int_job	SQL Server Integration Services ジョブ	SQL Server Integration Service パッケージを実行するスケジュール済みジョブ。
cmdb_ci_db_mssql_integration	SQL Server Integration Services	MSQL Server Integration Services ソフトウェア。
cmdb_ci_db_mssql_reporting	SQL Server Reporting Services	サーバーベースのレポート生成に使用される SQL Server ソフトウェア。
cmdb_ci_db_mysql_catalog	MySQL カタログ	MySQL データベースの特定のインスタンスのデータベースカタログ。
cmdb_ci_db_mysql_clustermgnode	MySQL クラスター MGM ノード	実行中のクラスターへの MySQL プライマリ管理インターフェイス。
cmdb_ci_db_mysql_clusternode	MySQL クラスターデータノード	MySQL クラスターデータノードを構成するために、config.ini ファイルの [ndbd] または [ndbd default] セクションで使用されるサマリーテーブル。
cmdb_ci_db_mysql_instance	MySQL インスタンス	MySQL データベースのインスタンス。
cmdb_ci_db_ora_catalog	Oracle カタログ	Oracle データベースの特定のインスタンスのデータベースカタログ。
cmdb_ci_db_ora_instance	Oracle インスタンス	Oracle データベースのインスタンス。
cmdb_ci_db_ora_listener	Oracle データベースリスナー	Oracle データベースサーバーで実行されるプロセス。
cmdb_ci_db_postgresql_instance	PostgreSQL インスタンス	PostgreSQL データベースのインスタンス。
cmdb_ci_db_syb_catalog	Sybase カタログ	Sybase データベースの特定のインスタンスのデータベースカタログ。
cmdb_ci_db_syb_instance	Sybase インスタンス	Sybase データベースのインスタンス。
cmdb_ci_desktop_software	デスクトップソフトウェア	デスクトップとラップトップで使用されるソフトウェア。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_dir_policy_server	ポリシーサーバー	認証サービスを提供し、ファイルの追跡と制御を容易にするポリシーベースのネットワークのセキュリティコンポーネントを提供するポリシーサーバー。
cmdb_ci_dir_site_minder_server	Site Minder	SiteMinder ソフトウェアを実行しているサーバー。
cmdb_ci_directory_ad_Forest	AD フォレスト	Active Directory フォレスト。
cmdb_ci_directory_ha	HA プロキシ	HAProxy ソフトウェア。
cmdb_ci_directory_iifp	IIFP	ID 識別機能パック (Active Directory) ソフトウェア。
cmdb_ci_directory_ldap	LDAP DB	LDAP (ライトウェイトディレクトリアクセスプロトコル) データベースソフトウェア。
cmdb_ci_directory_server	ディレクトリサーバー	LDAP ソフトウェアを実行しているサーバー。
cmdb_ci_disk	ディスク	データストレージメカニズムの一般的なカテゴリ。
cmdb_ci_disk_partition	ディスクパーティション	各セクションの情報を個別に管理できるように、ディスクのセクションが分離されています。
cmdb_ci_display_hardware	表示ハードウェア	視覚的な形式で情報を表示するために使用されるハードウェア。
cmdb_ci_dns_alias	DNS エイリアス	DNS アドレスの解決に使用されるホストの同義語。
cmdb_ci_dns_name	DNS 名	プライマリ DNS の名前。
cmdb_ci_docker	Docker コンテナ	Docker コンテナー (Docker イメージのランタイムインスタンス)。
cmdb_ci_docker_engine	Docker エンジン	Docker コンテナーを実行および管理するための Docker ソフトウェア。
cmdb_ci_docker_image	Docker イメージ	Docker イメージ。コンテナーランタイム内で使用するための、ルートファイルシステムの変更と対応する実行パラメーターの整理されたコレクション。
cmdb_ci_docker_image_tag	Docker イメージタグ	Docker タグ。リポジトリ内の Docker イメージに適用されるラベルです。
cmdb_ci_docker_local_image	Docker ローカルイメージ	ローカルで管理される Docker イメージ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_drs_vm_config	DRS VM 構成	クラスターの動作を上書きする vCenter 内の VM の分散リソーススケジューラー (DRS) の動作。
cmdb_ci_ec2_instance	EC2 仮想マシンインスタンス	Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) プラットフォームで実行されている仮想マシン。
cmdb_ci_email_server	メールサーバー	メールソフトウェアを実行しているサーバー。
cmdb_ci_email_server_jes	JES	JES ソフトウェアを実行しているサーバー (多機能ハイブリッド MTA/MDA サーバー)。
cmdb_ci_endpoint	エンドポイント	エンドポイント。サービス指向アーキテクチャでのサービス、プロセス、キューのエントリポイント、またはトピックの対象を表します。
cmdb_ci_environment	環境	コンピューティングサービスの開発、テスト、および提供に使用されるハードウェアとソフトウェアの論理的なグループ。例：開発、テスト、品質保証、本番。
cmdb_ci_esx_resource_pool	ESX リソースプール	VMware の物理リソースセット。
cmdb_ci_esx_server	ESX サーバー	VMware ESXi オペレーティングシステムを実行している物理 ESX サーバー。
cmdb_ci_exchange_backend	Exchange バックエンドサーバー	Exchange ソフトウェアを実行しているサーバー。
cmdb_ci_exchange_cas	Exchange Client Access Server	クライアントアクセスサービスを提供する Exchange ソフトウェアを実行しているサーバー。
cmdb_ci_exchange_edge_transport_server	Exchange Edge Transport Server	Exchange Edge Transport ソフトウェアを実行しているサーバー。
cmdb_ci_exchange_frontend	Exchange フロントエンドサーバー	Exchange ソフトウェアを実行しているサーバー。
cmdb_ci_exchange_hub	ExchangeHub	Exchange Hub ソフトウェアを実行しているサーバー。
cmdb_ci_exchange_hub_transport_server	Exchange Hub Transport Server	転送サービスを提供する Exchange Hub ソフトウェアを実行しているサーバー。
cmdb_ci_exchange_mailbox	Exchange メールボックス	Exchange メールアカウント。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_exchange_mailbox_server	Exchange メールボックスサーバー	クライアントアクセスサービスを提供する Exchange ソフトウェアを実行しているサーバー。
cmdb_ci_exchange_service_component	Exchange サービスコンポーネント	Exchange サービスコンポーネントソフトウェア
cmdb_ci_facibility_hardware	施設ハードウェア	電気、水、下水道、空調、セキュリティなどの施設サービスに使用されるハードウェアの基底クラス。
cmdb_ci_fc_disk	ファイバーチャネルディスク	ファイバーチャネルディスクのベーステーブル。
cmdb_ci_fc_export	ファイバーチャネルエクスポート	ストレージサーバーによってファイバーチャネルプロトコルを介してエクスポートされたストレージボリューム。
cmdb_ci_fc_port	ファイバーチャネルポート	ストレージサーバー、FC スイッチ、またはホストの HBA のファイバーチャネルポート。
cmdb_ci_fddi_network	FDDI カード	Fiber Distributed Data Interface カード。
cmdb_ci_file_system	ファイルシステム	マウントポイント、キャパシティ、ファイルシステムのタイプなどの詳細をキャプチャしたサーバーのファイルシステム情報。
cmdb_ci_file_system_nfs	NFS ファイルシステム	NFS ファイルシステム情報を提供するファイルシステムの拡張。
cmdb_ci_file_system_smb	SMB ファイルシステム	SMB ファイルシステム情報を提供するファイルシステムの拡張。
cmdb_ci_firewall_network	ファイアウォールハードウェア	ファイアウォールハードウェア。
cmdb_ci_ftp_server	FTP サーバー	FTP サービスを提供するサーバー。
cmdb_ci_fuel_tank	燃料タンク	燃料タンク。
cmdb_ci_generator_power_eq	発電機	発電機。
cmdb_ci_group	グループ	CI の論理グループ。
cmdb_ci_hardware	ハードウェア	ハードウェアの基底クラス。
cmdb_ci_host_cluster	ホストクラスター	ホストのグループをクラスターとして表す、クラウドに依存しない方法。子クラスは VMware vCenter クラスター固有の詳細を表します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
		vCenter クラスターなどの VMWare ホストクラスターオブジェクトタイプの親クラス。
cmdb_ci_hpux_server	HPUX サーバー	HPUX ソフトウェアを実行しているサーバー。
cmdb_ci_hub_network	HUB ハードウェア	物理ネットワークハブ。
cmdb_ci_hvac	HVAC 装置	暖房、換気、および空調装置。
cmdb_ci_hyper_v_cluster	Hyper-V クラスター	Hyper-V サーバーのクラスター。
cmdb_ci_hyper_v_instance	Hyper-V 仮想マシンインスタンス	Hyper-V 仮想マシンインスタンス。このテーブルは、汎用仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] テーブルを拡張します。
cmdb_ci_hyper_v_network	Hyper-V 仮想ネットワーク	Hyper-V 仮想ネットワーク。
cmdb_ci_hyper_v_object	Hyper-V オブジェクト	すべての Hyper-V オブジェクトの基底クラス。
cmdb_ci_hyper_v_resource_pool	Hyper-V リソースプール	Hyper-V リソースプール。
cmdb_ci_hyper_v_rpool_comp	Hyper-V リソースプールコンポーネント	リソースプールに属するリソースプールコンポーネント。
cmdb_ci_hyper_v_server	Hyper-V サーバー	Hyper-V ソフトウェアを実行しているサーバー。
cmdb_ci_ids_network	侵入検知システム	セキュリティ侵入検知システム
cmdb_ci_iisdirectory	IIS 仮想ディレクトリ	IIS マネージャーの仮想ディレクトリ。
cmdb_ci_imaging_hardware	イメージングハードウェア	電子/物理イメージの作成に使用されるハードウェア。
cmdb_ci_inetinfo	Inetinfo サービス	IIS アプリケーションの Inetinfo サービス。
cmdb_ci_info_software	インフラソフトウェア	ビジネス組織が人員サポート、ビジネストランザクション、内部サービス、プロセスなどの基本的なタスクを実行するのを支援するために特別に設計されたエンタープライズソフトウェアまたはプログラムの基底クラス。
cmdb_ci_information_object	情報オブジェクト	ビジネスアプリケーションまたはその他のエンティティが処理する情報のタイプ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
		例：「従業員給与データ」、「従業員個人データ」、「営業データ」。
cmdb_ci_installed_bundles	インストール済みバンドル	インストールされているソフトウェアのバンドルを表す仮想マシンオブジェクト [cmdb_ci_vm_object] テーブルの拡張。
cmdb_ci_infra_service	インフラサービス	コンピューティングインフラストラクチャの提供をサポートする IT サービス。
cmdb_ci_infra_service_ldap	LDAP サービス	実行されている LDAP サービス。
cmdb_ci_ip_address	IP アドレス	IP アドレス。
cmdb_ci_ip_device	IP デバイス	IP アドレスを持つデバイスの基底クラス。
cmdb_ci_ip_firewall	IP ファイアウォール	ファイアウォールハードウェア。
cmdb_ci_ip_network	IP ネットワーク	サブネット、ルーター、router_interface_type などの詳細をキャプチャする IP ネットワーク情報。
cmdb_ci_ip_phone	IP 電話	IP 対応 (VOIP) 電話。
cmdb_ci_ip_router	IP ルーター	ネットワーク機器 [cmdb_ci_netgear] テーブルの特殊化。
cmdb_ci_ip_server	IP サーバー	サーバーハードウェア。
cmdb_ci_ip_service	IP サービスインスタンス	Unix デーモンや Windows サービスなどのサーバー上で実行される IP サービスのベーステーブル。
cmdb_ci_ip_switch	IP スイッチ	ネットワーク機器 [cmdb_ci_netgear] テーブルの特殊化。
cmdb_ci_iplanet_web_server	iPlanet Web サーバー	Oracle iPlanet Web Server (OiWS) ソフトウェアを実行しているサーバー。
cmdb_ci_isam_server	ISAM サーバー	ISAM ソフトウェアを実行しているサーバー。
cmdb_ci_iscsi_disk	iSCSI ディスク	iSCSI ディスクのホストマウント。
cmdb_ci_iscsi_export	iSCSI エクスポート	ストレージサーバーによって iSCSI を介してエクスポートされたストレージボリューム。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_kubernetes_component	Kubernetes コンポーネント	Kubernetes クラスター、イングレス、名前空間、ノード、ポッド、サービス、ボリューム、および作業負荷。また、OpenShift ビルド構成、展開構成、Docker イメージリポジトリ、グループ、イメージ、ストリーム、プロジェクト、ルート、およびユーザーも表します。 ポッドやクラスターなどの Kubernetes コンポーネントの親クラス。
cmdb_ci_kvm	KVM	カーネルベース仮想マシン (KVM) を管理するハイパーバイザー
cmdb_ci_kvm_network	ネットワーク	KVM 仮想ネットワーク。
cmdb_ci_kvm_object	KVM オブジェクト	すべての KVM オブジェクトのベースオブジェクト。
cmdb_ci_kvm_storage_pool	ストレージプール	KVM ストレージプール。
cmdb_ci_kvm_storage_volume	ストレージボリューム	KVM ストレージボリューム。
cmdb_ci_kvm_vm_instance	KVM 仮想マシンインスタンス	KVM ハイパーバイザーで実行されている仮想マシンインスタンス。
cmdb_ci_lb	ロードバランサ	ロードバランサーとして機能するサーバー。
cmdb_ci_lb_a10	A10 ロードバランサー	A10 ロードバランサーとして機能するサーバー。
cmdb_ci_lb_ace	ACE	ACE ロードバランサーとして機能するサーバー。
cmdb_ci_lb_alteon	Alteon	Alteon ロードバランサーとして機能するサーバー。
cmdb_ci_lb_appl	ロードバランサーアプリケーション	負荷分散機能を提供するアプリケーション。
cmdb_ci_lb_backend_server	LB バックエンドサーバー	バックエンドロードバランサーとして機能するサーバー。
cmdb_ci_lb_bigip	F5 BIG-IP	F5 BIG-IP ロードバランサーとして機能するサーバー。
cmdb_ci_lb_cisco_csm	Cisco CSM	Cisco CSM ロードバランサーとして機能するサーバー。
cmdb_ci_lb_cisco_css	Cisco CSS	Cisco CSS ロードバランサーとして機能するサーバー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_lb_f5_gtm	F5 BigIP GTM	F5 BigIP GTM ロードバランサーとして機能するサーバー。
cmdb_ci_lb_f5_ltm	F5 BigIP LTM	F5 BigIP LTM ロードバランサーとして機能するサーバー。
cmdb_ci_lb_haproxy	HAProxy Load Balancer	HA プロキシロードバランサーとして機能するサーバー。
cmdb_ci_lb_isa	ISA サーバー	ISA ロードバランサーとして機能するサーバー。
cmdb_ci_lb_modjk	Modjk ロードバランサー	Cisco CSM ロードバランサーとして機能するサーバー。
cmdb_ci_lb_modproxy	ModProxy ロードバランサー	ModProxy ロードバランサーとして機能するサーバー。
cmdb_ci_lb_netscaler	Citrix NetScaler	Citrix NetScaler ロードバランサーとして機能するサーバー。
cmdb_ci_lb_network	ネットワークロードバランサー	ネットワーク負荷分散を実行するサーバー。
cmdb_ci_lb_nginx	Nginx ロードバランサー	Nginx ロードバランサーとして機能するサーバー。
cmdb_ci_lb_pool	ロードバランサープール	バランスを取るホストとポート間のマッピングのコレクション。
cmdb_ci_lb_pool_member	ロードバランサープールメンバー	負荷分散要求のホストからポートへのマッピング。
cmdb_ci_lb_radware	Radware ロードバランサー	Radware ロードバランサーとして機能するサーバー。
cmdb_ci_lb_service	ロードバランササービス	プール内のメンバーに要求を転送することでデバイスが負荷分散する仮想サービス。
cmdb_ci_lb_template	ロードバランサーテンプレート	特定のタイプのネットワークトラフィック用のロードバランサー関連の構成設定を含むロードバランサーテンプレート。
cmdb_ci_lif	LIF	論理インターフェイス。
cmdb_ci_lb_vlan	ロードバランサー VLAN	仮想 LAN セグメント。
cmdb_ci_linux_server	Linux サーバー	Linux ソフトウェアを実行しているサーバー。
cmdb_ci_logical_datacenter	論理データセンター	VMWare vCenter 論理データセンター
cmdb_ci_lpar	論理パーティション	一般に LPAR と呼ばれる論理パーティションは、コンピューターのハードウェアリソースのサブセットであり、個別のコン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
		ピューターとして仮想化されます。
cmdb_ci_lvm_pool	LVM プール	Linux Volume Manager ストレージプール。
cmdb_ci_lvm_pool_member	LVM プールメンバー	Linux Volume Manager ストレージプールメンバー。
cmdb_ci_mainframe	IBM メインフレーム	IBM 大規模コンピューターシステム。
cmdb_ci_mainframe_hardware	メインフレームハードウェア	大規模コンピューターシステムのハードウェアコンポーネント。
cmdb_ci_mainframe_lpar	IBM メインフレーム LPAR	一般に LPAR と呼ばれる論理パーティションは、メインフレームコンピューターのハードウェアリソースのサブセットであり、個別のコンピューターとして仮想化されます。
cmdb_ci_memory_module	メモリモジュール	メモリストレージを提供する回路ボード。
cmdb_ci_mfp_printer	多機能プリンター	スキャン、コピー、およびファックス機能を備えた物理デバイス。
cmdb_ci_microsoft_iis_web_server	Microsoft iis Web Server	Windows ソフトウェア用の Internet Information Services (IIS) を実行しているサーバー。
cmdb_ci_modem_network	モデムハードウェア	物理モデムハードウェア。
cmdb_ci_mpio_pool	マルチパス IO プール	ストレージへの複数の冗長パスを表すマルチパス IO プール。
cmdb_ci_mpio_pool_group	マルチパス IO プールグループ	マルチパス IO プールのグループ。
cmdb_ci_mpio_pool_path	マルチパス IO プールパス	MPIO プール内の単一パス。
cmdb_ci_msd	マスストレージデバイス	物理ストレージデバイス
cmdb_ci_nas_file_system	NAS ファイルシステム	ネットワークに接続されたストレージを表す、ファイルシステム [cmdb_ci_file_system] テーブルの拡張。
cmdb_ci_nat_gateway	NAT ゲートウェイ	NAT ゲートウェイの機能。
cmdb_ci_netapp_cdot	Netapp CDOT	NetApp Clustered Data OnTap オペレーティングシステムの機能
cmdb_ci_netapp_datacenter	Netapp データセンター	Netapp 論理データセンター

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_netapp_svm	Netapp SVM	NetApp ストレージ仮想マシン。
cmdb_ci_netapp_volume	Netapp ボリューム	NetApp FlexVol ストレージボリューム。
cmdb_ci_net_app_server	ネットワーク機器ハードウェア	ネットワーク機器として動作するように構成されたサーバー。
cmdb_ci_netgear	ネットワーク機器	ルーター、スイッチ、ハブ、ゲートウェイ、ブリッジなどのネットワーク機器をキャプチャするハードウェアテーブルの拡張。
cmdb_ci_netware_server	Netware サーバー	Netware ソフトウェアを実行しているサーバー。
cmdb_ci_network	クラウドネットワーク	VMWare vCenter クラウドネットワーク。
cmdb_ci_network_acl	ネットワーク ACL	ネットワークアクセス制御リスト (ACL)。
cmdb_ci_network_acl_rule	ネットワーク ACL ルール	ネットワークのアクセス権をコントロールするために使用されるルール。
cmdb_ci_network_adapter	ネットワークアダプター	ネットワークアダプターハードウェア。
cmdb_ci_network_policy_group	ネットワークポリシーグループ	Active Directory サービスによって消費されるグループポリシー。
cmdb_ci_network_template	ネットワークテンプレート	ネットワークの構成に使用される OpenStack ファイル。
cmdb_ci_nic	クラウド管理ネットワークインターフェイス	仮想ネットワークアダプター。
cmdb_ci_nginx_web_server	Nginx Web Server	Nginx ソフトウェアを実行しているサーバー。
cmdb_ci_openstack_datacenter	OpenStack データセンター	OpenStack 論理データセンター。
cmdb_ci_Optical_transport (com.snc.cmdb.telecom.category プラグインとともにインストール)	光ファイバー装置	長距離で高性能のデータネットワークに使用される光ファイバー。光ファイバーは、インターネット、テレビ、電話などの電気通信サービスで一般的に使用されています。 トランスポートハードウェアの子クラス、および光マルチプレクサや端末装置などの光通信機器の親クラス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_oslv_container	オペレーティングシステムレベル仮想化コンテナー	コンテナー (Docker イメージのランタイムインスタンス)。
cmdb_ci_oslv_engine	オペレーティングシステムレベル仮想化エンジン	コンテナーを実行および管理するためのソフトウェア。
cmdb_ci_oslv_image	オペレーティングシステムレベル仮想化イメージ	コンテナーイメージ。コンテナーランタイム内で使用するための、ルートファイルシステムの変更と対応する実行パラメーターの整理されたコレクション。
cmdb_ci_oslv_image_tag	オペレーティングシステムレベル仮想化イメージタグ	コンテナータグ。リポジトリ内のイメージに適用されるラベルです。
cmdb_ci_oslv_local_image	オペレーティングシステムレベル仮想化ローカルイメージ	ローカルで管理されるコンテナーイメージ。
cmdb_ci_osx_server	OS/X サーバー	OS/X オペレーティングシステムを実行しているサーバー。
cmdb_ci_os_template	画像	サーバー、デスクトップ、仮想マシン、仮想ルーターなどの計算リソースの新しいインスタンスを作成するために使用されるソフトウェアファイル。
cmdb_ci_outofband_device	帯域外デバイス	帯域外管理を実行するために使用されるハードウェア。
cmdb_ci_patches	パッチ	コンピュータープログラムまたはそのサポートデータを修正または改善するためのパッチソフトウェア。
cmdb_ci_pc_hardware	PC	個人使用が可能なサイズ、機能、価格の多目的コンピューター。
cmdb_ci_pcf_component	CloudFoundry コンポーネント	Cloud Foundry は、Kubernetes 上でクラウドネイティブアプリケーションを提供するための、非常に効率的な最新のモデルを提供します。コンポーネントは、アプリケーション、ドメイン、組織、クォータ、ルート、サービス、サービスプラン、スペース、およびスペースインスタンスを表します。 仮想マシンなどのクラウド製品の価格ベースの親クラス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_pdu	PDU	配電ユニット (PDU)
cmdb_ci_pdu_outlet	コンセント	PDU の単一コンセント。
cmdb_ci_periferal	コンピューター周辺機器	モニター、ドッキングステーション、KVM スイッチ、プロジェクター、スキャナー、キーボード、マウス、UPS などのさまざまなコンピューター周辺機器。
cmdb_ci_personal_printer	パーソナルプリンター	個人使用が可能なサイズ、機能、価格のプリンター。
cmdb_ci_plotter	プロッター	大きなベクトルグラフィック画像を印刷する機能を備えたプリンター。
cmdb_ci_power_eq	電力装置	電力を管理するために使用されるハードウェア。
cmdb_ci_port	ポート	コンピューターとその他の電子デバイスの間のインターフェイス。
cmdb_ci_port_group	ポートグループ	仮想スイッチのポートのグループ。
cmdb_ci_print_queue	パペットプライマリ	印刷キューは、すべてのアクティブ状態および処理待ちの印刷ジョブの最新のステータスを含む、予約済みメモリ領域に保持されているプリンター出力ジョブのリストです。
cmdb_ci_printer	プリンター	グラフィックスまたはテキストを永続的に人間が判読できるように紙または類似の物理メディア上に印刷する物理デバイス。
cmdb_ci_printing_hardware	印刷ハードウェア	グラフィックスまたはテキストを永続的に人間が判読できるように紙または類似の物理メディア上に印刷する物理デバイス。
cmdb_ci_puppet_master		PuppetMaster アプリケーションを実行しているサーバー。
cmdb_ci_qtree	Qtree	Qtree ファイルシステム。
cmdb_ci_qualifier	修飾子	CI 関係に関する重要な情報を含む関係修飾子 CI。 関係修飾子では、2 つの CI 間の関係に関する任意の固有の情報に注釈を付けることができます。1 つの関係に複数の修飾子を定義して、修飾子チェーンを作成することができます。ただし、2 つの CI 間の特定の関

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
		係タイプに対して存在できるのは 1 つの修飾子チェーンのみです。 エントリポイントマーカーや境界接続などのさまざまな関係修飾子タイプの親クラス。
cmdb_ci_rack	ラック	ラックユニット、使用中のラックユニット、消費電力などの詳細を含むデータセンターラック。
cmdb_ci_irad	RAID	データの完全性を確保するために RAID メカニズムを使用するストレージプール。
cmdb_ci_irad_member	RAID メンバー	RAID メカニズムを使用するストレージプールのメンバー。
cmdb_ci_resource_group	リソースグループ	リソースプールは、リソースを柔軟に管理するための論理的な抽象化です。
cmdb_ci_sa_scaling_POL_base	スケーリングポリシー	シンプルや動的などの仮想マシンスケーリングポリシーオプションの親クラス。
cmdb_ci_san	ストレージエリアネットワーク	ブロックレベルのストレージへのアクセスを提供するネットワーク。
cmdb_ci_san_connection	SAN 接続	SAN ネットワークの接続。
cmdb_ci_san_disk	SAN ディスク	iSCSI ディスク [cmdb_ci_iscsi_disk] テーブルとファイバーチャネルディスク [cmdb_ci_fc_disk] テーブルのベーステーブル。
cmdb_ci_san_endpoint	SAN エンドポイント	SAN 接続の一方の端。
cmdb_ci_san_export	SAN エクスポート	iSCSI エクスポート [cmdb_ci_iscsi_export] テーブルおよびファイバーチャネルエクスポート [cmdb_ci_fc_export] テーブルのベーステーブル。
cmdb_ci_san_javaric	SAN ファブリック	ワークステーションとサーバーを SAN 内のストレージデバイスに接続するハードウェア。「ファブリック」と呼ばれます。
cmdb_ci_san_zone	SAN ゾーン	特定のユーザーが制限されている SAN ストレージのサブセット。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_san_zone_alias	SAN ゾーンエイリアス	SAN ゾーンメンバーのコレクション。
cmdb_ci_san_zone_alias_member	SAN ゾーンエイリアスメンバー	SAN ゾーンエイリアスと SAN ゾーンメンバーの間の M2m 関係。
cmdb_ci_san_zone_member	SAN ゾーンメンバー	SAN ゾーン内のポートとデバイス。
cmdb_ci_san_zone_set	SAN ゾーンセット	SAN ゾーンのコレクション。
cmdb_ci_scanner	スキャナー	紙のドキュメントのデジタル画像を作成するために使用されるハードウェア。
cmdb_ci_server	サーバー	すべてのタイプのサーバーの基底クラス。
cmdb_ci_server_snapshot	サーバースナップショット	サーバースナップショットは、特定の時点でのシステムのステータスを示します。
cmdb_ci_service	サービス	ビジネスプロセス (ITIL) を直接サポートする IT サービス。
cmdb_ci_service_auto	サービスインスタンス	システムにより監視できるサービス。ベースシステムでは、アプリケーションサービスのみが含まれます。サービスマッピングがアクティブ化されている場合は、動的 CI グループのレコードも含まれます。イベント管理がアクティブ化されている場合は、アラート グループのレコードが含まれます。
cmdb_ci_service_business	ビジネスサービス	ビジネスサービスは、 ビジネスユーザーに公開され、通常は 1 つ以上のビジネス機能をサポートします。通常、ビジネスサービスはビジネスユーザーが注文できます。
cmdb_ci_service_discovered	マップ済みアプリケーションサービス	手動サービスの作成方法で作成されたアプリケーションサービス。各アプリケーションサービスには、アプリケーションサービスをモデル化するコンテナー CI レコードがあります。
cmdb_ci_service_technical	技術管理サービス (旧称テクニカルサービス)	テクノロジー管理サービスは、サービスオーナーに公開され、通常は 1 つ以上のビジネスサービスをサポートします。技術管理サービスには、1 つ以上の技術管理オファリングで構成される運用ビューが含まれる場合があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_solaris_instance	Solaris 仮想マシンインスタンス	Solaris ソフトウェアを実行している仮想マシンインスタンス。
cmdb_ci_solaris_server	Solaris サーバー	Solaris ソフトウェアを実行している物理サーバー。
cmdb_ci_spkg	ソフトウェア	バージョン、インストール数、ライセンス数、パッケージ名、キー (SAM が有効な場合) などの詳細を含むソフトウェアパッケージ情報。
cmdb_ci_storage_controller	ストレージコントローラー	ストレージボリュームまたはファイバーチャネルポートをコントロールする論理デバイス。
cmdb_ci_storage_device	ストレージデバイス	DAS、SAN、NAS などのブロックストレージデバイスのベーステーブル。
cmdb_ci_storage_disk	ストレージディスク	ストレージサーバーにインストールされているディスク。
cmdb_ci_storage_export	ストレージエクスポート	SAN エクスポート [cmdb_ci_san_export] テーブルのベーステーブル。
cmdb_ci_storage_fileshare	ストレージファイル共有	ストレージサーバー上の NAS ファイルシステム (エクスポートされたファイルシステム)。
cmdb_ci_storage_hba	ストレージ HBA	ファイバーチャネル用のホストバスアダプター。ファイバーチャネルポートを提供する物理デバイス。
cmdb_ci_storage_pool	ストレージプール	ストレージの論理コレクション。
cmdb_ci_storage_pool_member	ストレージプールメンバー	ストレージプール内の論理ボリューム。
cmdb_ci_storage_switch	ストレージスイッチ	ファイバーチャネルスイッチ
cmdb_ci_storage_volume	ストレージボリューム	ストレージサーバーのボリューム。
cmdb_ci_storage_vol_snapshot	ストレージボリュームスナップショット	サーバースナップショットは、特定の時点でのシステムのステータスを示します。
cmdb_ci_subnet	クラウド管理サブネット	大規模なネットワークの一部。
cmdb_ci_sum_dir_proxy_server	Sun Directory Proxy Server	Sun ONE Directory Proxy Server ソフトウェアを実行しているサーバー。
cmdb_ci_sun_ldap_dir_server	Sun LDAP Server	Sun ONE Directory Server (LDAP) ソフトウェアを実行しているサーバー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_surge_power_eq	サージ保護装置	電力サージを防ぐために使用される電力設備。
cmdb_ci_tape_server	サーバーテープ装置	磁気テープストレージを使用するためのハードウェア。
cmdb_ci_tomcat_connector	Tomcat コネクタ	Web サーバーを Tomcat やその他のバックエンドにコネクトするための Web サーバープラグインを提供するソフトウェア。
cmdb_ci_tower_eq	タワー設備	施設のタワーおよびタワー設備 (照明やビーコンなど) の親クラス。
cmdb_ci_translation_rule	NAT	ルーターが 1 つのネットワークアドレスを別のネットワークアドレスに再マップできるようにするためのルール。
cmdb_ci_transport_hardware	伝送ハードウェア	デジタル通信に使用される電気通信ハードウェア、および通信ラック、ポートを LAN に接続するサーバー、リレー、チャネルバンク、ネットワーク回路スイッチなどの関連ハードウェア。 マルチプレクサや光ファイバー装置などの電気通信ハードウェアの親クラス。
cmdb_ci_ucs_blade	Cisco UCS ブレード	物理的な Cisco UCS ブレードサーバーハードウェア。
cmdb_ci_ucs_chassis	Cisco UCS シャーシ	Cisco UCS ブレードサーバーハードウェアを保持するために使用される物理的な Cisco UCS シャーシハードウェア。
cmdb_ci_ucs_equipment	Cisco UCS 装置	Cisco Unified Computing System (UCS) 製品。
cmdb_ci_unix_cluster	UNIX クラスター	単一の UNIX サーバーリソースを提供するためにクラスター化されたコンピューターのセット。
cmdb_ci_unix_daemo	UNIX デーモン	サービスの要求に応答するために使用される、長時間実行される UNIX バックグラウンドプロセス。
cmdb_ci_unix_server	UNIX サーバー	UNIX ソフトウェアを実行しているサーバー。
cmdb_ci_ups	UPS	無停電電源装置 (従来の UPS デバイス)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_ups_alarm	UPS アラーム	無停電電源アラーム。
cmdb_ci_ups_bypass	UPS バイパス	無停電電源バイパス。
cmdb_ci_ups_input	UPS 入力	無停電電源装置への電気入力。
cmdb_ci_ups_output	UPS 出力	無停電電源装置からの電気出力。
cmdb_ci_ups_power_eq	無停電電源装置	無停電電源装置 (電力を管理する従来の UPS デバイスでないデバイス)。
cmdb_ci_vcenter	VMWare vCenter インスタンス	VMware VCenter ソフトウェアのインストール済みのインスタンス。
cmdb_ci_vcenter_cluster	VMWare vCenter クラスター	VMware VCenter ソフトウェアの実行中に連携して動作するサーバーのセット。
cmdb_ci_vcenter_cluster_drs_rule	VMWare vCenter クラスター DRS ルール	分散リソーススケジューラー (DRS) の基本ルール情報を保存する vCenter 固有のテーブル。選択した仮想マシン DRS グループのメンバーが特定のホスト DRS グループのメンバーで実行できる、または実行する必要があることを指定する、親和性ルールを保存します。 vCenter API ClusterRuleInfo(vim.cluster.RuleInfo) によって設定されます。
cmdb_ci_vcenter_datacenter	VMWare vCenter データセンター	VMWare vCenter データセンターオブジェクト。
cmdb_ci_vcenter_datastore	VMWare vCenter データストア	容量、空き領域、ファイルシステム、タイプなどの詳細を含む VMware VCenter データストアオブジェクト。
cmdb_ci_vcenter_datastore_disk	データストアディスク	個々の VMware VCenter データストアディスク。
cmdb_ci_vcenter_folder	VMWare vCenter フォルダー	同じタイプのオブジェクトをグループ化して管理しやすくするために使用できる VCenter フォルダー。
cmdb_ci_vcenter_network	VMWare vCenter ネットワーク	VMWare vCenter 仮想ネットワーク。
cmdb_ci_vcenter_object	VMWare vCenter オブジェクト	ほとんどの VMware VCenter オブジェクトの基底クラス。
cmdb_ci_vcenter_server_obj	VMware vCenter Server オブジェクト	VMware ハイパーバイザー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_veritas_disk	Veritas ディスク	Veritas Volume Manager によって制御される物理ディスク。
cmdb_ci_veritas_disk_group	Veritas ディスクグループ	Veritas Volume Manager のディスクのコレクション。
cmdb_ci_veritas_plex	Veritas プレックス	Veritas Volume Manager の論理パーティション。
cmdb_ci_veritas_subdisk	Veritas サブディスク	Veritas_disk のパーティション。
cmdb_ci_veritas_volume	Veritas ボリューム	プレックスのアグリゲーション。
cmdb_ci_virtualization_server	仮想サーバー	ESX サーバー [cmdb_ci_esx_server] テーブルによって使用されるベーステーブル。
cmdb_ci_virtual_desktop	仮想デスクトップ	ユーザーのデスクトップ環境 (アイコン、壁紙、ウィンドウ、フォルダー、ツールバー、ウィジェットなど) は、リモートのサーバーに保存されます。
cmdb_ci_virtual_pvt_gateway	仮想プライベートゲートウェイ	自動フェイルオーバー用の 2 つの VPN エンドポイント。
cmdb_ci_vm	仮想マシンハイパーバイザー	ハイプバイザーソフトウェア。
cmdb_ci_vm_instance	仮想マシンインスタンス	一般的な仮想マシン情報。
cmdb_ci_vm_object	仮想マシンオブジェクト	すべての VM オブジェクトの基底クラス。Hyper-V オブジェクトや KVM オブジェクトなどのすべてのオブジェクトの親。
cmdb_ci_vm_parallels	パラレル	パラレルソフトウェアのインスタンス。
cmdb_ci_vm_template	仮想マシンテンプレート	多くのクローンを作成するために使用できる仮想マシンのメインコピーであるテンプレート。すべての VM テンプレートのベーステーブル。
cmdb_ci_vm_user_credentials	VM ユーザー認証情報	アクセス権と権限を認証するために使用される認証情報。
cmdb_ci_vm_vmware	VMware	**注:** 使用されなくなりました。 仮想マシンテーブルの VMWare 特殊化。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_vm_zones	ゾーン	Solaris オペレーティングシステム空間で動作するパーティション化された仮想 OS 環境。
cmdb_ci_voice_hardware (com.snc.cmdb.telecom.category プラグインとともにインストール)	音声機器	電話システム、電話交換機、およびボイスメールを表す電気通信システム。 ボイスメールや構内交換機などの電気通信音声システムハードウェアの親クラス。
cmdb_ci_volume_template	ボリュームテンプレート	ストレージボリュームの 1 つ以上の機能を指定するルールのセット (ストレージ選択およびレイアウトルール)。
cmdb_ci_vmware_instance	VMware 仮想マシンインスタンス	VMware ハイパーバイザー上の VMware VM インスタンス。
cmdb_ci_vmware_template	VMware 仮想マシンテンプレート	多くのクローンを作成するために使用できる VMware 仮想マシンのメインコピー。
cmdb_ci_vpc	仮想プライベートクラウド	パブリッククラウド環境内で割り当てられた共有コンピューティングリソースのオンデマンドで構成可能なプール。
cmdb_ci_vpn	仮想プライベートネットワーク	パブリックネットワークを介して実行するように構成されたプライベートネットワーク。
cmdb_ci_vpn_connection	VPN 接続	インターネットを介した別のネットワークへの安全な接続。
cmdb_ci_vserver_peer	VServer ピア	仮想マシンオブジェクト [cmdb_ci_vm_object] テーブルの拡張。Vserver (NetApp) 間のピア関係。
cmdb_ci_wap_network	無線アクセスポイント	Wi-Fi 対応のデバイスを有線ネットワークにコネクトできるようにするネットワークハードウェアデバイス。
cmdb_ci_web_application	Web アプリケーション	クライアント (またはユーザーインターフェイス) が Web ブラウザーで実行されるクライアント/サーバーソフトウェアアプリケーション。
cmdb_ci_web_admino	Lotus Domino HTTP サーバー	IBM Notes ソフトウェア (以前の Lotus Notes/IBM Domino) を実行しているサーバー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_web_server	Web サーバー	World Wide Web からの HTTP を介した要求を処理するコンピューターシステム。
cmdb_ci_web_service	Web サービス	World Wide Web を介して相互に通信する、電子デバイスから別の電子デバイスに提供されるサービス。
cmdb_ci_web_site	Web サイト	関連する Web ページのコレクション。
cmdb_ci_websphere_cell	WebSphere セル	一元管理されている IBM Websphere ノード (それぞれが 1 つ以上のアプリケーションサーバーを実行している) の論理グループ。
cmdb_ci_win_cluster	Windows クラスタ	1 つ以上の物理 Windows サーバーで構成される単一の (仮想) サーバー。
cmdb_ci_win_cluster_node	Windows クラスターノード	Windows クラスターアプリケーションの物理メンバー。
cmdb_ci_win_cluster_resource	Windows クラスターリソース	Windows クラスターアプリケーションによって管理される論理エンティティまたは物理エンティティ。
cmdb_ci_win_domain_controller	Windows ドメインコントローラー	Windows Server ドメイン内のセキュリティ認証要求に応答するサーバー。
cmdb_ci_win_server	Windows サーバー	Microsoft Windows Server オペレーティングシステムを実行しているサーバー。
cmdb_ci_windows_service	Windows サービス	バックグラウンドで動作する Windows コンピュータープログラム。
cmdb_ci_zone	データセンターゾーン	データセンター施設の指定された部分。

サービステーブル

サービス [cmdb_ci_service] テーブルの CMDB 子テーブルには、アプリケーションサービスなどのサービスに関する情報が格納されています。

サービステーブルの主要なフィールド

フィールド	説明
ビジネス上の重要度	事業に対するこのサービスの重要性。このフィールドは、このサービスの災害復旧戦略を決定するために使用できます。デフォルトのオプションは次のとおりです。 • 1 - 最重要 • 2：ある程度重要

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービステーブルの主要なフィールド (続く)

フィールド	説明
	• 3：やや重要 • 4 - 重要ではない
SLA	合意 [sla] テーブルへの参照。
サービスの分類	サービスのタイプを指定します。 • アプリケーションサービス (詳細については「アプリケーションサービス」を参照) • テクニカルサービス (詳細については「アプリケーションサービス」および「ダイナミック CI グループメソッドを使用してアプリケーションサービスを設定する」を参照) • サービスオファリング (詳細については、 サービスポートフォリオ管理 サービスオファリング) • シェアードサービス (詳細については、「IT シェアードサービス 」を参照) • (請求対象サービスまたはコスト管理対象サービスを表す) 請求可能なサービス
使用目的	このサービスの使用方法を指定します。デフォルトのオプションは次のとおりです。 • 本番 • ステージング • QA • テスト • 開発 • デモンストレーション • トレーニング • 災害復旧
サポートしているユーザー	このサービスがサポートしているユーザー。 グループ [sys_users_group] テーブルへの参照。
バージョン	このフィールドは、独自のバージョニング プロセスに使用します。

サービス構成アイテムの関連性テーブル

サービス構成アイテムの関連性テーブル [svc_ci_assoc] は、どの CI が各アプリケーションサービスの一部であるかを追跡するために、アプリケーションサービスと CI をバインドします。

フィールド	説明
構成アイテム ID	構成アイテム [cmdb_ci] テーブルへの参照。
サービス ID	サービス [cmdb_ci_service] テーブルへの参照。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB スキーマモデル

構成管理データベース (CMDB) スキーマモデルは、会社によって制御されるすべての資産とビジネスサービスおよびその構成を含む、一連の接続されたテーブルです。

関連する ServiceNow® Store アプリと参照情報：

- CMDB テーブルの説明：ベースシステムの主要な CMDB テーブルの説明。
- CMDB CI クラスモデル：ベース CMDB クラス階層を拡張するクラスモデルを追加する ServiceNow Store アプリ。これには、クラスの説明、識別ルール、識別子エントリ、および該当する場合は依存関係が含まれます。その後、追加したクラスを他の CMDB 基底クラスと同じように使用できます。
- CMDB の入力：CMDB に入力するためのさまざまなオプションに関する情報
- ディスカバリーパターン：業界の特定のデバイスとアプリケーションを検出するためのディスカバリーパターンのライブラリを提供する ServiceNow Store アプリ。
- サービスグラフコネクタの開始：一般的なサードパーティデータを CMDB クラスにインポートして統合するために、事前定義された統合を提供する ServiceNow Store のアプリ。また、新しい ETL 変換マップを作成するための 統合ハブ ETL ウィザードも含まれています。

CMDB テーブルには、ネットワーク上のコンピューターやデバイス、ソフトウェア契約やライセンス、ビジネスサービスなどに関する情報が含まれます。IT デスクは CMDB を使用して、ネットワーク ユーザーの機器とその関係をよりよく理解することができます。CMDB は、システム内の他のプロセスによって参照することもできます。

資産管理や契約管理などのアプリケーションは、CMDB と連携して動作します。資産管理およびソフトウェア資産管理は、CMDB のすべての資産、ハードウェア、ソフトウェア、在庫資産、ならびにメーカーおよびベンダーのレコードにリンクします。契約管理アプリケーションには、リース、サービス契約、発注書 (PO)、保証およびソフトウェアライセンスを含む契約に関する情報が含まれています。構成管理データベース (CMDB)アプリケーションは運用に重点を置いています。

CMDB の詳細については、ServiceNow コミュニティ の投稿「CMDB 101 - What is a configuration management database and why do you need one? (CMDB 101 - 構成管理データベースとは何か？なぜ必要なのか？)」を参照してください。

主要な CMDB テーブル

構成管理データベース (CMDB) の主なテーブル：

- ベース構成アイテム [cmdb] テーブル：非 IT CI のコア CMDB テーブルです (降順クラスは非 IT CI です)。
- コア構成アイテム [cmdb_ci] テーブル：すべての CI の基本属性を格納します。このテーブルにアクセスするには、admin、itil、または asset のユーザー ロールが必要です (降順クラスは IT CI です)。
- CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブル：CI 間のすべての関係を定義します。

[構成アイテム] テーブルは、データベース [cmdb_ci_database] とコンピューター [cmdb_ci_computer] などの他のテーブルに展開されます。[コンピューター] テーブルは、サーバー [cmdb_ci_server] テーブルに展開され、これは UNIX サーバー [cmdb_ci_unix_server] テーブルなどに展開されます。

> **注:**
> ベース構成アイテム [cmdb] テーブルは、パーティション別テーブル拡張モデルを使用し、情報の複製や派生において他の拡張テーブルと動作が異なります。「Table extension and classes」を参照してください。

スキーママップを使用すると、テーブルとその関係の詳細を表示できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

1. 移動先 システム定義 > テーブルと列.
2. テーブルを選択し、[スキーマ マップ] をクリックします。

スキーママップ



注:
構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから展開されていない CI は、依存関係ビューマップおよび CI 関係フォーマッターに表示されません。

CI 属性

属性は、分類のすべての CI に適用されます。CI の属性値を変更するには、適切な CI を編集します。クラスに一意の属性を追加するには、クラステーブルを展開し、その CI の新しい分類を作成します。

分類階層内の CI の位置は、その下の CI と共有する属性によって決まります。CI がその親から単一の異なる属性を持つたびに、分類階層は分岐します。

たとえば、サーバーには、ワークステーションやラップトップを含むコンピューターからのさまざまな属性があります。Linux サーバーと UNIX サーバーには、親サーバー分類からと相互からの異なる属性があるため、これらは階層で別々の分岐を使用します。

構成アイテム [cmdb_ci] クラス

ベース構成アイテム [cmdb] クラスを拡張する構成アイテム [cmdb_ci] クラスの属性。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

> ⚠ 警告:
> ディクショナリでこれらの属性を変更しないでください。たとえば、`location` 属性のタイプを参照からリストに変更しないでください。このような変更を行うと、CMDB を使用する機能が正常に機能しなくなる可能性があります。

ベースシステムの一般的な CMDB テーブルの説明については、「CMDB テーブルの説明」を参照してください。

共通コア、ユーザーテーブル



now.

共通のコアテーブルと非コアテーブルに関連する **CMDB CI** スキーマ



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性

属性	説明
資産管理番号	特定の資産の資産タグ/サービス タグ
アサイン済み	ユーザーへのアサインの日時
属性	インスタンスの属性の使用方法の説明
印刷可能	インスタンスが印刷できるかどうかを示します
カテゴリ	インスタンスに適用可能なカテゴリーの名前
チェック イン日時	チェック インの日時
チェック アウト日時	チェック アウトの日時
クラス	システム クラス名
コメント	インスタンスに関連するコメント
相関 ID	別のデータ ソースからのインスタンスの ID
コスト	([コスト通貨] フィールドで定義されている) 現地通貨での財務価値
コスト通貨	通貨名 (ドル、ポンド、ユーロなど)
作成日時	レコードが作成された日時
作成者	最初にレコードを作成した人/データ ソースの名前
説明	インスタンスの適合性 (展開方法) と機能 (目的)
ディスカバリーソース	プライマリ (最も信頼できる) ディスカバリー ソースの名前
DNS ドメイン	インスタンスが属する DNS ドメインの名前
ドメイン	インスタンスが属するドメインの ID
ドメインパス	インスタンスが属するドメインのパス
期限	インスタンスの期限となる日時
修正済み期限	インスタンスの期限の設定の説明
不具合発生回数	現在までにインスタンスに対して記録された不具合の数
最初に検出	インスタンスが最初に検出された日時
完全修飾ドメイン名	インスタンスが属するドメインの完全パス名
GL アカウント	総勘定元帳アカウント名/番号
インストール日	最新のインスタンスがインストールされた日時
請求書番号	取得プロセスで使用される請求書番号
IP アドレス	インスタンスによって使用されるプライマリ IP アドレス
理由	インスタンスの理由の説明
リース契約	現在のリース契約の数

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性	説明
MAC アドレス	インスタンスの MAC アドレス
モデル番号	メーカー オリジナル モデル番号
監視	インスタンスがモニタリングされるかどうかを示します
最新検出日	インスタンスが最後に検出された日時
名前	CI インスタンスの名前
運用ステータス	現在の運用状態の値を持つ構成可能な選択リスト
オーダー受領日	インスタンスが最初に受信された日時
注文済み	インスタンスが最初に注文された日時
発注書番号	取得プロセスで使用される発注書番号
購入日	インスタンスが購入された日付
[検証を要求] を	インスタンスに検証が必要かどうかを示すフラグ
シリアル番号	インスタンスのシリアル番号
同期をスキップ	資産管理と CMDB 間の同期をスキップできるかどうかを示すフラグ
開始日	インスタンスが最後に開始された日時
サブカテゴリ	インスタンスに適用可能なサブカテゴリーの名前
Sys ID	ServiceNow Sys ID (GUID)
タグ	関連タグ
更新日時	インスタンスが最後に更新された日時
更新者	レコードを最後に更新した人/データ ソース
更新	更新状況の値を持つ構成可能な選択リスト
保証の有効期限	現在の保証期限日

参照属性	参照先
承認グループ	グループテーブル
資産	資産テーブル
アサイン先	ユーザーテーブル
変更グループ	グループテーブル
会社	会社テーブル
コストセンター	コストセンターテーブル
部門	部門テーブル
ロケーション	場所テーブル
メンテナンス スケジュール	スケジュールテーブル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

参照属性	参照先
管理担当者	ユーザーテーブル
メーカー	会社テーブル
モデル ID	製品モデルテーブル
オーナー	ユーザーテーブル
スケジュール	スケジュールテーブル (通常の処理用)
サポートグループ	グループテーブル
サポート担当者	ユーザー
ベンダー	会社テーブル

ハードウェア **[cmdb_ci_hardware]** クラス

CMDB ハードウェア [cmdb_ci_hardware] クラスの属性、識別ルール、およびその他の重要なスキーマ構造。

ベースシステムの一般的な CMDB テーブルの説明については、「CMDB テーブルの説明」を参照してください。

ハードウェア、コンピューター、サーバースキーマ



注:
図に記載されている cmdb_sw_instance は cmdb_software_instance クラスへの参照で、Supported_Group は Support_Group への参照です。

属性

Hardware クラスは、次の一意の属性を追加します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性	説明
hardware_status	[メンテナンス中] や [廃止] などのハードウェアのステータス。ステータスを資産クラスに同期するために使用されます。
hardware_substatus	セカンダリハードウェアステータス。*hardware_status* の設定ごとに、このフィールドで使用できる選択肢のセットが異なります。
default_gateway	コンピューターが接続されるデフォルトのゲートウェイ。☒

重要な関係構造

ハードウェア、コンピューター、またはサーバー CI を作成する際は、次のキーとなる関係を重要なガイドラインとしてご使用ください。

- シリアル番号：CI の識別中に、識別および調整エンジン (IRE) プロセスが、次の 2 つの場所でシリアル番号を検索します。1 つは CI シリアル番号属性です。もう 1 つはシリアル番号 [cmdb_serial_number] テーブルであり、これにはハードウェア [cmdb_ci_hardware] テーブルへの参照が含まれています。

  - システム以外のあらゆるタイプのシリアル番号を、シリアル番号テーブルにのみ格納します (サーバー CI 属性には格納しないでください)。☒
  - システムのシリアル番号が利用可能な場合は、CI の *Serial Number* 属性とシリアル番号テーブルの両方に格納します。

  シリアル番号テーブルは 多対 1 の関係で、サーバー CI にリンクしています。このテーブルには、シリアル番号のタイプ (システム、uuid、シャーシ、BIOS、またはベースボード) を指定して、実際の値自体を格納するためのタイプフィールドがあります。シリアル番号 [cmdb_serial_number] テーブルのシリアル番号タイプには、次の Windows 標準を使用します。

  - *system*：ソフトウェアのシリアル番号、ハードウェアチップの型番号、またはプロジェクト番号 (非商用製品の場合) などの製品 ID。
  - *uuid*：製品のユニバーサル固有識別子 (UUID)。UUID は、生成された他の UUID とは異なることが保証されている 128 ビットの識別子です。
  - *chassis*：物理要素を識別するために使用される、メーカーが割り当てた番号。値は、SMBIOS 情報にあるシステムエンクロージャまたはシャーシ構造のシリアル番号メンバーです。このタイプは、物理システムエンクロージャに関連付けられたプロパティを表します。
  - *bios*：BIOS の割り当てられたシリアル番号。このタイプは、コンピューターにインストールされているコンピューターシステムの基本入出力サービス (BIOS) の属性を表します。
  - *baseboard*：物理要素を識別するために使用される、メーカーが割り当てた番号。このプロパティは CIM_PhysicalElement から継承され、「マザーボードシリアル番号」と呼ばれることもあります。

- ネットワークアダプタ：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] クラスを使用して、ネットワークアダプタを保存します。
- ネットワークアダプタクラスの*Name*属性を、ネットワークアダプタデバイスの名前 (eth0、eth1 など) に設定します。
- *MAC Address*属性を MAC アドレス値に設定します。オクテットと埋め込みゼロを含む小文字の 16 進数の間にコロン区切り文字を使用して文字列をフォーマットします。

  例：「f8:f2:1e:00:d4:66」
- CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルで、関連するハードウェア CI に対する *Owned By::Owns* 関係を作成します。関連するハードウェア CI を参照する CI を使用して、ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] テーブルからの参照を指定します。

- IP アドレス：
  - IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] クラスを使用して IP アドレスを格納します。
  - (*Name*属性が空にならないようにするには) IP アドレスの値を *IP Address*属性と *Name*属性に格納します。
  - 「NNN.NNN.NNN.NNN」の形式を使用し、10 進数ベースのオクテットとピリオドの区切り文字を使用して、IPv4 IP アドレス値を格納します。不適合な値は無効とみなされ、null 値にクレンジングされます。
  - コロン区切りの小文字の 16 進数を使用して、IPv6 IP アドレス値を格納します。不適合な値は無効とみなされ、null 値にクレンジングされます。
  - *Netmask*属性を IP アドレスに設定します。
  - CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルで、関連するハードウェア CI に対する **Owned By::Owns** 関係を作成します。
  - IP アドレスに対し、関連するハードウェア CI を参照する構成アイテムを使用して、ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] テーブルへの参照を指定します。
  - ベースシステムの識別ルールが正しく機能するようにするには、関連するネットワークアダプタクラスにも IP アドレスを格納します。

- ネットワークアダプタと IP アドレス：
  - サーバーにインストールされているネットワークアダプタの MAC アドレスをネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] クラスに格納します。
  - IP アドレスを IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] クラスに格納します。
  - MAC アドレスまたは IP アドレスをサーバー [cmdb_ci_server] クラスに格納しないでください。

キー参照構造

ハードウェア、コンピューター、またはサーバー CI を作成する際は、次のキー参照を重要なガイドラインとして使用してください。

- サーバーで実行されているソフトウェアとプロセス：ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] クラスには、サーバー CI に関連する汎用ソフトウェアパッケージが含まれています。cmdb_software_instance テーブルでは、次を利用してソフトウェアパッケージの各インスタンスをインスタンス化します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- サーバー [cmdb_ci_server] クラスへの 1 対 1 の参照
- ソフトウェアクラスへの多対 1 の参照

これらの参照は、それぞれ*Installed on*と*Product Name*の参照属性に格納されます。

Software Asset Management Foundation [com.snc.sams] または Software Asset Management [com.snc.software_asset_management] プラグインがインストールされている場合は、ソフトウェアの詳細が cmdb_software_instance テーブルではなくソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install] テーブルに保存されます。

- *Manufacturer*と*Model ID* は、それぞれ [会社] (core_company) テーブルと製品モデル [cmdb_mode] テーブルへの参照属性です。
- *Owned By*、*Assigned To*、*Managed By*、*Supported By*は ユーザー [sys_user] テーブルへの参照属性です。*Change Group*と*Support Group*はグループ [sys_user_group] テーブルへの参照属性です。

識別ルール

ベースシステムには、ハードウェア、コンピューター、サーバーの各クラスに事前定義された識別ルールが含まれています。これらのクラスは同一です。この識別ルールには、優先度順にリストされた次のキー識別子エントリがあります。

1. シリアル番号 [cmdb_serial_number] で指定されたルックアップベースの ID をルックアップテーブルとして使用する識別子エントリ。シリアル番号テーブルは、シリアル番号からサーバー CI への多対 1 の参照です。☒
2. CI の*Serial Number*属性で指定された識別子エントリ。
3. *Name*属性の識別子エントリ。*Serial Number* が利用できない場合は、*Name* (ホスト名) 属性が使用されます。*Serial Number*と*Name*の両属性が指定されている場合は、識別および調整エンジン (IRE) は最初にシリアル番号を検索します。その後、シリアル番号が見つからない場合、 IRE は名前の使用に切り替えます。
4. ネットワークアダプタテーブルの *MAC Address*/*IP Address*属性で指定された識別子エントリ。ただし、*MAC Address*/*IP Address*だけに依存しないでください。

   *Serial Number*と*Name*の両方が利用できず、*MAC Address*/*IP Address*しか利用できない場合は、*MAC Address*を CI の名前として使用します。CI の名前として *MAC Address*を使用すると、空の CI を作成しなくなります。

詳細については、「CMDB 識別および調整 (IRE)」を参照してください。

コンピュータ **[cmdb_ci_computer]** クラス

CMDB コンピュータ [cmdb_ci_computer] クラスの属性、識別ルール、およびその他の重要なスキーマ構造。

ベースシステムの一般的な CMDB テーブルの説明については、「CMDB テーブルの説明」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ハードウェア、コンピューター、サーバースキーマ



注:
図に記載されている cmdb_sw_instance は cmdb_software_instance クラスへの参照で、Supported_Group は Support_Group への参照です。

属性

Computer クラスは、次の一意の属性を追加します。

属性	説明
CD_ROM	CD ROM が存在するかどうかを示します。
CD 速度	CD_ROM の速度。
シャーシタイプ	コンピューターシャーシのタイプ。☒
CPU コア数	CPU コア数。
CPU コアスレッド	コアあたりのスレッド数。
CPU カウント	CPU 数。
CPU 名	CPU の名前。
CPU 速度 (MHz)	CPU の速度。
CPU タイプ	CPU タイプ。
ディスク スペース (GB)	ディスク容量 (GB)。
フロッピー☒	フロッピードライブのタイプ。☒
フォームファクター	コンピューターのフォームファクター。
オブジェクト ID	コンピューターのオブジェクト ID (コンピューターに関連付けられている仮想マシン ID など)。
オペレーティング システム	オペレーティングシステムグループの名前。☒

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性	説明
OS アドレス幅 (ビット)	オペレーティングシステムビット数 (32、64 など)。
OS ドメイン	該当なし
OS サービスパック	オペレーティングシステムにインストールされているサービスパック。
OS バージョン	オペレーティングシステムのバージョン。
RAM (MB)	コンピューターの RAM 容量。
IsVirtual	True/False によって、デバイスが仮想マシンインスタンスで実行されているかどうかを示します。

参照属性	参照先
CPU メーカー	会社 [core_company] テーブル

スキーマの説明

CMDB スキーマモデルは、物理的なサーバーやコンピューターと仮想的なサーバーやコンピューターを分離しません。代わりに、Computer クラスと Server クラスには *`IsVirtual`* という名前のフィールドがあります。コンピューターまたはサーバーが仮想インスタンスである場合は、この *`IsVirtual`* 属性を **true** に設定します。

仮想マシンスキーマセクションで説明されているように、仮想マシンを完全にモデル化するには、コンピューターまたはサーバー CI の *`IsVirtual`* 属性を **true** に設定します。*`BIOS UUID`* 属性をキー識別子として使用して、仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] レコードを作成します。次に、仮想マシンインスタンスレコードとコンピューターまたはサーバーインスタンス間に Hosted_On 関係を作成して、*`IsVirtual`* を **true** に設定します。

重要な関係構造

ハードウェア、コンピューター、またはサーバー CI を作成する際は、次のキーとなる関係を重要なガイドラインとしてご使用ください。

- シリアル番号：CI の識別中に、識別および調整エンジン (IRE) プロセスが、次の 2 つの場所でシリアル番号を検索します。1 つは CI シリアル番号属性です。もう 1 つはシリアル番号 [cmdb_serial_number] テーブルであり、これにはハードウェア [cmdb_ci_hardware] テーブルへの参照が含まれています。

  - システム以外のあらゆるタイプのシリアル番号を、シリアル番号テーブルにのみ格納します (サーバー CI 属性には格納しないでください)。
  - システムのシリアル番号が利用可能な場合は、CI の *`Serial Number`* 属性とシリアル番号テーブルの両方に格納します。

  シリアル番号テーブルは 多対 1 の関係で、サーバー CI にリンクしています。このテーブルには、シリアル番号のタイプ (システム、uuid、シャーシ、BIOS、またはベースボード) を指定して、実際の値自体を格納するためのタイプフィールドがあります。シリアル番号 [cmdb_serial_number] テーブルのシリアル番号タイプには、次の Windows 標準を使用します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- *system*：ソフトウェアのシリアル番号、ハードウェアチップの型番号、またはプロジェクト番号 (非商用製品の場合) などの製品 ID。
- *uuid*：製品のユニバーサル固有識別子 (UUID)。UUID は、生成された他の UUID とは異なることが保証されている 128 ビットの識別子です。
- *chassis*：物理要素を識別するために使用される、メーカーが割り当てた番号。値は、SMBIOS 情報にあるシステムエンクロージャまたはシャーシ構造のシリアル番号メンバーです。このタイプは、物理システムエンクロージャに関連付けられたプロパティを表します。
- *bios*：BIOS の割り当てられたシリアル番号。このタイプは、コンピューターにインストールされているコンピューターシステムの基本入出力サービス (BIOS) の属性を表します。
- *baseboard*：物理要素を識別するために使用される、メーカーが割り当てた番号。このプロパティは CIM_PhysicalElement から継承され、「マザーボードシリアル番号」と呼ばれることもあります。

- ネットワークアダプタ：
  - ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] クラスを使用して、ネットワークアダプタを保存します。
  - ネットワークアダプタクラスの*Name*属性を、ネットワークアダプタデバイスの名前 (eth0、eth1 など) に設定します。
  - *MAC Address*属性を MAC アドレス値に設定します。オクテットと埋め込みゼロを含む小文字の 16 進数の間にコロン区切り文字を使用して文字列をフォーマットします。

    例：「f8:f2:1e:00:d4:66」
  - CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルで、関連するハードウェア CI に対する *Owned By::Owns* 関係を作成します。関連するハードウェア CI を参照する CI を使用して、ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] テーブルからの参照を指定します。
- IP アドレス：
  - IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] クラスを使用して IP アドレスを格納します。
  - (*Name*属性が空にならないようにするには) IP アドレスの値を *IP Address*属性と *Name*属性に格納します。
  - 「NNN.NNN.NNN.NNN」の形式を使用し、10 進数ベースのオクテットとピリオドの区切り文字を使用して、IPv4 IP アドレス値を格納します。不適合な値は無効とみなされ、null 値にクレンジングされます。
  - コロン区切りの小文字の 16 進数を使用して、IPv6 IP アドレス値を格納します。不適合な値は無効とみなされ、null 値にクレンジングされます。
  - *Netmask*属性を IP アドレスに設定します。
  - CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルで、関連するハードウェア CI に対する **Owned By::Owns** 関係を作成します。
  - IP アドレスに対し、関連するハードウェア CI を参照する構成アイテムを使用して、ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] テーブルへの参照を指定します。
  - ベースシステムの識別ルールが正しく機能するようにするには、関連するネットワークアダプタクラスにも IP アドレスを格納します。
- ネットワークアダプタと IP アドレス：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- サーバーにインストールされているネットワークアダプタの MAC アドレスをネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] クラスに格納します。
- IP アドレスを IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] クラスに格納します。
- MAC アドレスまたは IP アドレスをサーバー [cmdb_ci_server] クラスに格納しないでください。

キー参照構造

ハードウェア、コンピューター、またはサーバー CI を作成する際は、次のキー参照を重要なガイドラインとして使用してください。

- サーバーで実行されているソフトウェアとプロセス：ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] クラスには、サーバー CI に関連する汎用ソフトウェアパッケージが含まれています。cmdb_software_instance テーブルでは、次を利用してソフトウェアパッケージの各インスタンスをインスタンス化します。
  - サーバー [cmdb_ci_server] クラスへの 1 対 1 の参照
  - ソフトウェアクラスへの多対 1 の参照
  これらの参照は、それぞれ*Installed on*と*Product Name*の参照属性に格納されます。

  Software Asset Management Foundation [com.snc.sams] または Software Asset Management [com.snc.software_asset_management] プラグインがインストールされている場合は、ソフトウェアの詳細が cmdb_software_instance テーブルではなくソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install] テーブルに保存されます。
- *Manufacturer*と*Model ID* は、それぞれ [会社] (core_company) テーブルと製品モデル [cmdb_mode] テーブルへの参照属性です。
- *Owned By*、*Assigned To*、*Managed By*、*Supported By*は ユーザー [sys_user] テーブルへの参照属性です。*Change Group*と*Support Group*はグループ [sys_user_group] テーブルへの参照属性です。

識別ルール

ベースシステムには、ハードウェア、コンピューター、サーバーの各クラスに事前定義された識別ルールが含まれています。これらのクラスは同一です。この識別ルールには、優先度順にリストされた次のキー識別子エントリがあります。

1. シリアル番号 [cmdb_serial_number] で指定されたルックアップベースの ID をルックアップテーブルとして使用する識別子エントリ。シリアル番号テーブルは、シリアル番号からサーバー CI への多対 1 の参照です。☒
2. CI の*Serial Number*属性で指定された識別子エントリ。
3. *Name*属性の識別子エントリ。*Serial Number* が利用できない場合は、*Name* (ホスト名) 属性が使用されます。*Serial Number*と*Name*の両属性が指定されている場合は、識別および調整エンジン (IRE) は最初にシリアル番号を検索します。その後、シリアル番号が見つからない場合、 IRE は名前の使用に切り替えます。
4. ネットワークアダプタテーブルの *MAC Address*/*IP Address*属性で指定された識別子エントリ。ただし、*MAC Address*/*IP Address*だけに依存しないでください。

   *Serial Number*と*Name*の両方が利用できず、*MAC Address*/*IP Address*しか利用できない場合は、*MAC Address*を CI の名前として使用します。CI の名前として *MAC Address*を使用すると、空の CI を作成しなくなります。

詳細については、「CMDB 識別および調整 (IRE)」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

サーバー **[cmdb_ci_server]** クラス

CMDB サーバー [cmdb_ci_server] クラスの属性、識別ルール、およびその他の重要なスキーマ構造。

ベースシステムの一般的な CMDB テーブルの説明については、「CMDB テーブルの説明」を参照してください。

ハードウェア、コンピューター、サーバースキーマ



注:
図に記載されている cmdb_sw_instance は cmdb_software_instance クラスへの参照で、Supported_Group は Support_Group への参照です。

属性

Server クラスは、次の一意の属性を追加します。

属性	説明
分類	本番、開発、災害復旧、ユーザー受け入れテスト (UAT) などのサーバーのタイプ。
ファイアウォールステータス	インターネットまたはイントラネットに接続されたサーバー。
ホスト名	[ホスト名] 属性の代わりにサーバーのホスト名を格納するには、[名前] 属性を使用します。
使用目的	本番、ステージング、品質保証 (QA) など、サーバーによってサポートされるビジネスサービス。この属性は、サービス [cmdb_ci_service] テーブルの *Used for* 選択リストフィールドを使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

参照属性	参照先
災害対策バックアップ	サーバー [cmdb_ci_server] テーブル。このサーバーのバックアップサーバーである別のサーバーへの参照。

参照クラス

次の参照クラスは Server クラスを拡張します。新しい属性は追加されません。

参照クラス	名前	形容
cmdb_ci_solaris_server	Solaris サーバー	Oracle Solaris オペレーティングシステムを実行しているサーバー。☒
cmdb_ci_lb_cisco_csm	Cisco CSM	Cisco Security Manager (CSM) ロードバランサー。
cmdb_ci_win_server	Windows サーバー	Microsoft Windows Server オペレーティングシステムを実行しているサーバー。☒
cmdb_ci_lb_ace	ACE	Cisco アプリケーションコントロールエンジンロードバランサー。
cmdb_ci_lb_netsclaer	Citrix NetScaler	Citrix Netscaler ロードバランサー
cmdb_ci_lb_alteon	Alteon	Alteon ロードバランサー。
cmdb_ci_lb	ロードバランサ	汎用ロードバランサー。
cmdb_ci_lb_a10	A10 ロードバランサー	A10 ロードバランサー。
cmdb_ci_lb_cisco_css	Cisco CSS	Cisco Content Services Switch (CSS) ロードバランサー。
cmdb_ci_lb_cisco_gss	Cisco GSS	Cisco Global Site Selector (GSS) ロードバランサー。
cmdb_ci_osx_Server	OS/X サーバー☒	OS/X オペレーティングシステムを実行しているサーバー。☒
cmdb_ci_HPUX_Server	HPUX サーバー☒	HP-UX オペレーティングシステムを実行しているサーバー。☒
cmdb_ci_tape_server	サーバーテープ装置☒	テープドライブを使用しているサーバー。☒
cmdb_ci_Server_Hardware	サーバーハードウェア☒	サーバーハードウェア。☒
cmdb_ci_datapower_server	Data Power ホスティングサーバー☒	IBM Data Power ホスティングサーバー。☒
cmdb_ci_net_app_server	ネットワーク機器ハードウェア	NetApp ハードウェア。☒
cmdb_ci_netware_server	Netware サーバー☒	NetWare オペレーティングシステムを実行しているサーバー。☒

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

参照クラス	名前	形容
cmdb_ci_ibm_zos_server	IBM zOS サーバー	IBM z/OS オペレーティングシステムを実行しているサーバー。
cmdb_ci_storage_node_element	ストレージノード要素	ストレージノード。
cmdb_ci_chassis_server	サーバーシャーシ	サーバーシャーシ。
cmdb_ci_lb_network	ネットワークロードバランサー	ネットワークロードバランサーハードウェア。
cmdb_ci_Unix_Server	UNIX サーバー	UNIX オペレーティングシステムを実行しているサーバー。
cmdb_ci_linux_server	Linux サーバー	Linux オペレーティングシステムを実行しているサーバー。
cmdb_ci_virtualization_server	サーバー仮想化	Hyper-V サーバー [cmdb_ci_hyper_v_server] と ESX サーバー [cmdb_ci_esx_server] で使用される抽象ベーステーブル。
cmdb_ci_mainframe	IBM メインフレーム	ハイエンド機能を備えた大規模なコンピューターシステム。

スキーマの説明

CMDB スキーマモデルは、物理的なサーバーやコンピューターと仮想的なサーバーやコンピューターを分離しません。代わりに、Computer クラスと Server クラスには *`IsVirtual`* という名前のフィールドがあります。コンピューターまたはサーバーが仮想インスタンスである場合は、この *`IsVirtual`* 属性を **true** に設定します。

仮想マシンスキーマセクションで説明されているように、仮想マシンを完全にモデル化するには、コンピューターまたはサーバー CI の *`IsVirtual`* 属性を **true** に設定します。*`BIOS UUID`* 属性をキー識別子として使用して、仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] レコードを作成します。次に、仮想マシンインスタンスレコードとコンピューターまたはサーバーインスタンス間に Hosted_On 関係を作成して、*`IsVirtual`* を **true** に設定します。

重要な関係構造

ハードウェア、コンピューター、またはサーバー CI を作成する際は、次のキーとなる関係を重要なガイドラインとしてご使用ください。

- シリアル番号：CI の識別中に、識別および調整エンジン (IRE) プロセスが、次の 2 つの場所でシリアル番号を検索します。1 つは CI シリアル番号属性です。もう 1 つはシリアル番号 [cmdb_serial_number] テーブルであり、これにはハードウェア [cmdb_ci_hardware] テーブルへの参照が含まれています。

  - システム以外のあらゆるタイプのシリアル番号を、シリアル番号テーブルにのみ格納します (サーバー CI 属性には格納しないでください)。
  - システムのシリアル番号が利用可能な場合は、CI の *`Serial Number`* 属性とシリアル番号テーブルの両方に格納します。

  シリアル番号テーブルは 多対 1 の関係で、サーバー CI にリンクしています。このテーブルには、シリアル番号のタイプ (システム、uuid、シャーシ、BIOS、またはベースボード)

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

を指定して、実際の値自体を格納するためのタイプフィールドがあります。シリアル番号 [cmdb_serial_number] テーブルのシリアル番号タイプには、次の Windows 標準を使用します。

- *system*：ソフトウェアのシリアル番号、ハードウェアチップの型番号、またはプロジェクト番号 (非商用製品の場合) などの製品 ID。
- *uuid*：製品のユニバーサル固有識別子 (UUID)。UUID は、生成された他の UUID とは異なることが保証されている 128 ビットの識別子です。
- *chassis*：物理要素を識別するために使用される、メーカーが割り当てた番号。値は、SMBIOS 情報にあるシステムエンクロージャまたはシャーシ構造のシリアル番号メンバーです。このタイプは、物理システムエンクロージャに関連付けられたプロパティを表します。
- *bios*：BIOS の割り当てられたシリアル番号。このタイプは、コンピューターにインストールされているコンピューターシステムの基本入出力サービス (BIOS) の属性を表します。
- *baseboard*：物理要素を識別するために使用される、メーカーが割り当てた番号。このプロパティは CIM_PhysicalElement から継承され、「マザーボードシリアル番号」と呼ばれることもあります。

- ネットワークアダプタ：
  - ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] クラスを使用して、ネットワークアダプタを保存します。
  - ネットワークアダプタクラスの*Name*属性を、ネットワークアダプタデバイスの名前 (eth0、eth1 など) に設定します。
  - *MAC Address*属性を MAC アドレス値に設定します。オクテットと埋め込みゼロを含む小文字の 16 進数の間にコロン区切り文字を使用して文字列をフォーマットします。

    例：「f8:f2:1e:00:d4:66」
  - CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルで、関連するハードウェア CI に対する *Owned By::Owns* 関係を作成します。関連するハードウェア CI を参照する CI を使用して、ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] テーブルからの参照を指定します。

- IP アドレス：
  - IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] クラスを使用して IP アドレスを格納します。
  - (*Name*属性が空にならないようにするには) IP アドレスの値を *IP Address*属性と *Name*属性に格納します。
  - 「NNN.NNN.NNN.NNN」の形式を使用し、10 進数ベースのオクテットとピリオドの区切り文字を使用して、IPv4 IP アドレス値を格納します。不適合な値は無効とみなされ、null 値にクレンジングされます。
  - コロン区切りの小文字の 16 進数を使用して、IPv6 IP アドレス値を格納します。不適合な値は無効とみなされ、null 値にクレンジングされます。
  - *Netmask*属性を IP アドレスに設定します。
  - CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルで、関連するハードウェア CI に対する **Owned By::Owns** 関係を作成します。
  - IP アドレスに対し、関連するハードウェア CI を参照する構成アイテムを使用して、ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] テーブルへの参照を指定します。
  - ベースシステムの識別ルールが正しく機能するようにするには、関連するネットワークアダプタクラスにも IP アドレスを格納します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ネットワークアダプタと IP アドレス：
  - サーバーにインストールされているネットワークアダプタの MAC アドレスをネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] クラスに格納します。
  - IP アドレスを IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] クラスに格納します。
  - MAC アドレスまたは IP アドレスをサーバー [cmdb_ci_server] クラスに格納しないでください。

キー参照構造

ハードウェア、コンピューター、またはサーバー CI を作成する際は、次のキー参照を重要なガイドラインとして使用してください。

- サーバーで実行されているソフトウェアとプロセス：ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] クラスには、サーバー CI に関連する汎用ソフトウェアパッケージが含まれています。cmdb_software_instance テーブルでは、次を利用してソフトウェアパッケージの各インスタンスをインスタンス化します。
  - サーバー [cmdb_ci_server] クラスへの 1 対 1 の参照
  - ソフトウェアクラスへの多対 1 の参照

  これらの参照は、それぞれ*Installed on*と*Product Name*の参照属性に格納されます。

  Software Asset Management Foundation [com.snc.sams] または Software Asset Management [com.snc.software_asset_management] プラグインがインストールされている場合は、ソフトウェアの詳細が cmdb_software_instance テーブルではなくソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install] テーブルに保存されます。
- *Manufacturer*と*Model ID* は、それぞれ [会社] (core_company) テーブルと製品モデル [cmdb_mode] テーブルへの参照属性です。
- *Owned By*、*Assigned To*、*Managed By*、*Supported By*は ユーザー [sys_user] テーブルへの参照属性です。*Change Group*と*Support Group*はグループ [sys_user_group] テーブルへの参照属性です。

識別ルール

ベースシステムには、ハードウェア、コンピューター、サーバーの各クラスに事前定義された識別ルールが含まれています。これらのクラスは同一です。この識別ルールには、優先度順にリストされた次のキー識別子エントリがあります。

1. シリアル番号 [cmdb_serial_number] で指定されたルックアップベースの ID をルックアップテーブルとして使用する識別子エントリ。シリアル番号テーブルは、シリアル番号からサーバー CI への多対 1 の参照です。☒
2. CI の*Serial Number*属性で指定された識別子エントリ。
3. *Name*属性の識別子エントリ。*Serial Number* が利用できない場合は、*Name* (ホスト名) 属性が使用されます。*Serial Number*と*Name*の両属性が指定されている場合は、識別および調整エンジン (IRE) は最初にシリアル番号を検索します。その後、シリアル番号が見つからない場合、 IRE は名前の使用に切り替えます。
4. ネットワークアダプタテーブルの *MAC Address*/*IP Address*属性で指定された識別子エントリ。ただし、*MAC Address*/*IP Address*だけに依存しないでください。

   *Serial Number*と*Name*の両方が利用できず、*MAC Address*/*IP Address*しか利用できない場合は、*MAC Address*を CI の名前として使用します。CI の名前として *MAC Address*を使用すると、空の CI を作成しなくなります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細については、「CMDB 識別および調整 (IRE)」を参照してください。

VMware vCenter オブジェクト [cmdb_ci_vcenter_object] クラス

仮想マシン関連クラスの属性、識別ルール、およびその他の重要なスキーマ構造。

ベースシステムの一般的な CMDB テーブルの説明については、「CMDB テーブルの説明」を参照してください。

スキーマの説明

ServiceNow® には、次のようなクラスを含む、仮想マシン (VM) 環境の広範なモデリングがあります。

- VMware vCenter クラスター [cmdb_ci_vcenter_cluster]
- VMware vCenter データセンター [cmdb_ci_vcenter_datacenter]
- VMware 仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vmware_instance]

仮想マシンは他のサーバーと同じようにモデル化されていますが、*IsVirtual* 属性が **true** に設定されています。

VMWare vCenter インスタンスのスキーマ構造



上の図では、「検出された」仮想サーバーは「Guest」(VM オブジェクト) と呼ばれています。VMWare コンポーネントのモデリングについては、前の図に従ってください。

キー参照構造

ゲストには、次の重要なキー参照構造があります。

- cmdb_ci_vmware_instance (Center によって報告される VM インスタンス) との Instantiates::InstantiatedBy 関係。
- ESXi サーバー (ESXi 仮想化ソフトウェアがインストールされているハードウェア) との Virtualizes::VirtualizedBy 関係。
- ゲスト (検出された VMObject) には、ESXi サーバーとの HasRegistered::RegisteredOn 関係もあります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

識別ルール

- ゲストオペレーティングシステム：ゲストオペレーティングシステムは、Server (*IsVirtual* を **true** に設定) としてモデル化されているため、識別ルールは Server クラスのルールに従います。ほとんどのオペレーティングシステムでは、BIOS UUID がシリアル番号として報告されます。適切な VMware ガイドラインに従って、BIOS UUID が再利用されないようにすることが重要です。複製された BIOS UUID があると、識別ルールに問題が発生します。
- VM インスタンス：IRE はインスタンスの MosRef ID をキー識別子として使用します。☒
- ESX サーバー：サーバーはベアメタサーバー (*IsVirtual* を **false** に設定) としてモデル化されるため、Server クラス識別ルールが適用されます。

クラウドクラス

CMDB クラウドクラスの説明、識別ルール、およびその他の重要なスキーマ構造。

ベースシステムの一般的な CMDB テーブルの説明については、「CMDB テーブルの説明」を参照してください。

AWS/Azure/OpenStack クラスモデル



IBM データセンタークラウドスキーマモデル



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Google データセンタースキーマモデル



クラウドスキーマの説明

ServiceNow には、Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure サービス、Google Cloud Platform (GCP)、IBM Cloud などのクラウド環境の広範なモデルがあります。コンピューティング側に注目すると、クラウド環境と仮想サーバーのモデルは似ています。たとえば、Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) や Microsoft Azure Cloud Compute のインスタンスは、仮想マシンインスタンスの拡張であり、CI は通常、クラウドインベントリに直接接続することで作成されます。ただし、仮想マシンインスタンスはクラウドインスタンスの実際の使用状況を表すものではありません。

クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account] は、AWS、GCP、Azure などのクラウドアカウントを追跡するためのメインクラスです (たとえば、AWS の cmdb_ci_aws_accountテーブルの使用を置き換えます)。

たとえば、Amazon EC2 で実行されている Linux ゲストホストは、Server [cmdb_ci_server] クラスで、*IsVirtual* 属性を **true** に設定し、EC2 インスタンスへの Runs on:Runs 関係を使用して表すことができます。AWS Config Service または Amazon CloudWatch アプリケーションを統合すると、EC2 オブジェクト ID に関する情報が得られます。ゲスト Linux ホストで ディスカバリー または別のディスカバリープログラムを実行すると、*hostname* が提供されます。

次のことを確認します。

- シリアル番号 [cmdb_serial_number] テーブルに格納される正しい UUID を取得していること。
- クラウドインスタンスをホスト OS に接続/作成し、UUID/オブジェクト ID を照合し、Runs On:Runs 関係を作成していること。

また、計算、ストレージなどとの Hosts:HostedOn 関係と、テーブル論理データセンター [cmdb_ci_logical_datacenter] の概念を使用したさまざまな地域のモデリングに加えて、ストレージ、ネットワーク、Lamda/関数の完全なモデルがあります。

識別ルール

ベースシステムには、クラウドスキーマクラスの事前定義された識別ルールが含まれています。クラウドオブジェクトには、次の識別アイテムが必要です：☒

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- オブジェクト ID：クラウドベンダーが Azure Compute、EC2、Amazon Simple Storage Service (S3) などのクラウドリソースのタイプごとに使用する ID と同義語です。

- オブジェクト ID はリージョンごとに一意であるため、クラウドリソースがホストされているリージョンに関する情報を論理データセンター [cmdb_ci_logical_data_center] テーブルから取得する必要がある依存関係があります。例：論理データセンターから拡張された AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]、Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]、Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]。

  論理データセンター自体には、2 つの識別子エントリがあります：

  - オブジェクト ID：論理データセンターの一意の ID (該当する場合)☒
  - リージョン：クラウドリソースのリージョン

- 論理データセンターは、次の 2 つの識別子エントリを持つクラウドサービスアカウントに依存しています。

  - オブジェクト ID：アカウントの一意の ID (該当する場合)。
  - アカウント ID：さまざまなクラウドリソースを含む一意のアカウント ID。通常、アカウント ID はオブジェクト ID よりも容易に適用できます。

詳細については、「CMDB 識別および調整 (IRE)」を参照してください。

CMDB 分類とクラスの依存関係

CMDB 分類は、属性を共有し、それぞれ独自のクラステーブルに格納される CI のグループです。分類を使用することで、アドミニストレーターは CMDB 内の CI のクラス階層を定義することができます。

CI クラスは、インスタンスデータベース内の実際のテーブル名を参照します。この文脈では、「CI タイプ」は、コンピューター、ルーター、プリンターなど、CI を特定できるわかりやすい名前です。

CMDB クラスの特徴の 1 つは、他のクラスへの依存関係です。クラスは独立または依存することができ、クラス CI の依存関係または独立性を決定します。

独立型 CI

Linux サーバー CI など、独立したクラスの CI で、固有の ID を持ち、独自に存在しており、他の CI に依存していません。

依存型 CI

依存クラスの CI は、他のクラスの CI と関係があり、これらの関係が存在する場合にのみ意味のある存在となります。依存型 CI は、依存関係がないと単独では存在できない CI です。例：

- ネットワークアダプタ CI は、それらを含むハードウェア CI なしでは意味のある存在にはなりません。
- アプリケーション CI は、それらをホストしているサーバー CI がなければ単独では存在できません。

識別および調整エンジン (IRE) CMDB 機能の識別プロセスでは、CI の依存関係分類が広範に使用されます。クラスの依存関係分類を確認するには、CI クラスマネージャーでクラスの識別ルールページを開きます。CI 依存関係を作成するには、CI クラスマネージャーを使用して、CI クラスに依存関係ルールを指定します。

詳細については、「識別ルール」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

依存 **CI** 管理

CI のライフサイクルの更新は、その依存 CI に影響します。たとえば、依存 CI が依存している CI が削除されると、依存 CI は孤立し、それ以上使用されなくなります。CMDB の完全性と健全性を維持するために、ライフサイクルの更新によって影響を受ける依存 CI にカスケードクリーンアッププロセスが適用されます。

独立 CI と依存 CI の詳細については、「CMDB 分類とクラスの依存関係」を参照してください。

CI を削除またはアーカイブした後に依存 CI が適切に管理されるようにするには、次のことを行う必要があります。

1. このページの説明に従って、依存 CI 管理を有効にします。
2. 依存 CI 管理によって生成される CMDB データマネージャータスクを手動で承認するか、それらのタスクをレビューや承認を必要としないように構成します。

> **注:**
> データマネージャーのコンテキストでの孤立した依存 *CI* は、CMDB ヘルスのコンテキストでの孤立 *CI* とは異なります。データマネージャーのコンテキスト内の孤立した依存 CI は依存クラスに属しており、依存関係がありません。CMDB ヘルスのコンテキストでの孤立 CI の定義はより広範であり、CMDB ヘルス孤立ルールに一致するすべての CI が含まれます。CMDB ヘルスにおける孤立 CI の詳細については、「CMDB ヘルス KPI とメトリクス」を参照してください。

カスケードクリーンアップが必要な依存 CI の例：

- Tomcat アプリケーション (T1) は、Linux サーバー (L1) で実行され、WAR ファイル (W1) が含まれています。L1 が削除されると、T1 と W1 は孤立した依存 CI になります。
- ハードウェア自体が削除されると、ネットワークアダプタは孤立した依存 CI になります。
- Linux サーバーが廃止され、提供終了が設定された場合、サーバーが動作しなくなると、それに依存するアプリケーションも動作しないことが想定されます。

依存 **CI** 管理を有効にする

依存 CI 管理を有効にするには：

- CMDB データマネージャーの環境を構成します。CMDB データマネージャーの環境と CMDB データマネージャー独自の前提条件を構成する方法の詳細については、「操作 - CMDB データマネージャー」を参照してください。
- *cmdb.dependent.ci.cascade.op.enabled* システムプロパティが **true** (デフォルト) に設定されていることを確認します。このプロパティはカスケード操作を有効にするもので、ベースシステムにはありません。そのため、このプロパティ値を表示または変更するには、まずシステムプロパティ [sys_properties] テーブルに追加 する必要があります。
- カスケード廃止プロセスを有効にするには、CI のカスケード廃止を管理するために使用されるシステムプロパティ *cmdb.dependent.ci.cascade.retire.enabled* が true (デフォルトでは false) に設定されていることを確認します。下流の CI の依存関係をチェックするビジネスルール *After BR: Track "Retired" CIs* は、このプロパティが true に設定されている場合にのみ実行されます。このプロパティはベースシステムには存在しません。表示または変更するには、まずシステムプロパティ [sys_properties] テーブルに追加 する必要があります。

カスケードクリーンアップ操作は、依存 CI 管理機能を有効にした場合にのみ適用されます。機能を有効にする前に CMDB にすでに存在している孤立した依存 CI にカスケードクリーンアップを適用するには、「既存の孤立した依存 CI のカスケードクリーンアップ」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB データマネージャーを使用してカスケードクリーンアップ操作を実行する

依存 CI 管理プロセスは、CMDB データマネージャー を使用して、次のように CMDB 依存 CI 元帳 [cmdb_Dependent_ci_ledger] テーブル内の依存 CI のライフサイクル更新を処理します。

1. CI のライフサイクル更新について、ユーザーからの承認を要求して取得します。
2. これらの操作が承認された後に、CI の更新を実際に削除、アーカイブ、または廃止します。

システムは、削除、アーカイブ、または廃止する準備ができている CI をターゲット CI にして、「依存 CI - 削除」、「依存 CI - アーカイブ」、および「依存 CI - 廃止」データマネージャーポリシーのためのタスクを生成します。これらのポリシーは、それぞれの「オンデマンド」ポリシータイプで設定されます。データマネージャーアドミンまたはユーザーは、*Managed By Group* 設定に従い、データマネージャーが依存 CI に対してそれぞれのサブフローを適用する前に、これらのタスクをレビューして承認する必要があります。

これらのタスクを自動的に承認するには、CMDB データマネージャーを使用して、それぞれのデータマネージャーポリシーの [要レビュー] フラグをクリアします。これらのタスクは、ユーザーの介入を必要とせずに実行されます。

カスケード廃止依存 CI

CI が廃止に設定されている場合、依存 CI 管理データプロセスは、その CI に依存するすべての CI も廃止にカスケード更新しようとします。

1. CSDM 標準に従って CI の *Life Cycle Stage* 属性が [提供終了] に設定されると、CI が廃止に更新されます。
2. ビジネスルール *After BR: Track “Retired” CIs* が実行され (システムプロパティ *cmdb.dependent.ci.cascade.retire.enabled* が **true** の場合のみ)、CI がダウンストリームの依存関係を持つクラスに属しているかどうかをチェックします。

   属している場合は、CI が CMDB CI 提供終了元帳 [cmdb_ci_end_of_life_ledger] テーブルに追加されます。
3. CMDB CI 提供終了元帳 [cmdb_ci_end_of_life_ledger] テーブルの CI ごとに、スケジュール済みジョブ *CMDB Cascade Retire Dependent CIs* が、CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブル内の CI の関係をチェックします。依存 CI との依存関係がある場合、その依存 CI は [廃止] アクションで CMDB 依存 CI 元帳 [cmdb_dependent_ci_ledger] テーブルに追加されます。

   依存関係性ルールの詳細については、「CMDB 依存関係性ルール」を参照してください。
4. スケジュール済みジョブ *CMDB DependentCI Policy Processor* が実行され (システムプロパティ *cmdb.dependent.ci.cascade.retire.enabled* が true の場合)、CMDB 依存 CI 元帳 [cmdb_dependent_ci_ledger] テーブルの CI を処理します。これらの CI は、CMDB データマネージャーにより、承認時に廃止可能として設定されます。実際に CI を廃止するためのタスクが、依存 CI の廃止ポリシーに対して CMDB データマネージャーで作成されます。

依存 CI のカスケードアーカイブ

CI をアーカイブすると、依存 CI が CMDB で孤立として残ります。古いデータの蓄積を防ぐために、孤立した依存 CI をカスケードアーカイブするクリーンアッププロセスが適用されます。

孤立した依存 CI は、すぐにはアーカイブされません。CI がアーカイブされると、[cmdb_rel_ci] テーブル内にあるその CI の CI 関係レコードもすべてアーカイブされます。次に、このアーカイブの結果として孤立した依存 CI がチェックされます。孤立した依存 CI として識別される依存関係チェーン内の CI は、次のいずれかの条件がチェックされます。次のいずれかの条件を満たす CI は孤立した依存 CI ではないため、アーカイブされません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 未処理の重複 CI である CI (この CI は未解決の重複排除タスクに関連付けられています)。
- 複数の親 CI を持つ CI。
- 除外されたクラスに属する CI。除外されたクラスは、CMDB 依存 CI クラス除外 [cmdb_Dependent_ci_class_exclusion] テーブルに格納されます。基本システムでは、そのテーブルには、*cmdb_ci_vm*、*cmdb_ci_vmware_instance*、およびその他の VMware 関連クラスなど、いくつかのクラスが事前に設定されています。孤立した依存 CI の管理から除外されるクラスのセットを管理するには、そのテーブルにレコードを追加または削除します。

最終的には、これらの条件が適用されない CI のみが CMDB 依存 CI 元帳 [cmdb_Dependent_ci_ledger] テーブルに追加されます。これらの CI は、CMDB データマネージャーにより、承認時にアーカイブ可能として設定されます。

依存 **CI** のカスケード削除

CI を削除すると、その依存 CI が CMDB で孤立したままになる可能性があります。古いデータの蓄積を防ぐために、孤立した依存 CI をカスケード削除するクリーンアッププロセスが適用されます。

1. CSDM 標準に従って CI のライフサイクルステージ属性が [提供終了] に設定されると、CI は削除されるように更新されます。

2. 削除された CI に関連付けられている cmdb_rel_ci テーブル内のすべての関係が削除されます。

3. ビジネスルール *After BR: CMDB Dependent CI Delete* が実行され (システムプロパティ *cmdb.dependent.ci.cascade.op.enabled* が **true** の場合のみ)、CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブル内の削除された各関係について、関係内の他の CI (親または子) が孤立した依存 CI であるかどうかが確認されます。

   そうであった場合、これらの孤立した依存 CI は、CMDB 依存 CI 元帳 [cmdb_dependent_ci_ledger] テーブルに追加され、[アクション] が [削除] に設定されます。

4. スケジュール済みジョブ *CMDB DependentCI Policy Processor* が実行され (システムプロパティ *cmdb.dependent.ci.cascade.retire.enabled* が true の場合)、CMDB 依存 CI 元帳 [cmdb_dependent_ci_ledger] テーブルの CI を処理します。これらの CI は、CMDB データマネージャーにより、承認時に削除可能として設定されます。実際に CI を削除するタスクが、依存 CI 削除ポリシーに対して CMDB データマネージャーで作成されます。

孤立した依存 CI は、すぐには削除されません。CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルの各 CI 関係を削除する前に、システムは、関係の他の CI が依存クラスに属しているかどうかをチェックします。削除された CI に依存していると識別された依存関係チェーン内の CI は、次のいずれかの条件を満たしているかどうかチェックされます。次のいずれかの条件を満たす CI は孤立した依存 CI ではないため、削除のマークは付けられません。

- 未処理の重複 CI である CI (この CI は未解決の重複排除タスクに関連付けられています)。
- 複数の親 CI を持つ CI。
- 除外されたクラスに属する CI。除外されたクラスは、CMDB 依存 CI クラス除外 [cmdb_Dependent_ci_class_exclusion] テーブルに格納されます。基本システムでは、そのテーブルには、*cmdb_ci_vm*、*cmdb_ci_vmware_instance*、およびその他の VMware 関連クラスなど、いくつかのクラスが事前に設定されています。孤立した依存 CI の管理から除外されるクラスのセットを管理するには、そのテーブルにレコードを追加または削除します。

最終的には、これらの条件が当てはまらない CI のみが CMDB 依存 CI 元帳 [cmdb_Dependent_ci_ledger] テーブルに追加されます。これらの CI は、CMDB データマネージャーにより、承認時に削除可能として設定されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

無関係な関係性

削除とアーカイブ操作の場合、依存 CI 関係性評価構成 [cmdb_dependent_ci_extra_rels_config] テーブル内の CI の無関係な関係性も追跡されます。無関係な関係性とは、CI の依存関係のチェーンに含まれていない関係であり、それらの削除またはアーカイブは *cmdb.dependent.ci.extra.rel.check* システムプロパティの値に依存します。このプロパティはデフォルトで **true** に設定されています。この場合、無関係な関係性は削除またはアーカイブされません。プロパティを **false** に設定すれば、無関係な関係性を削除してアーカイブすることができます。

cmdb.dependent.ci.extra.rel.check プロパティはベースシステムに存在しません。プロパティ値を表示または変更するには、まずシステムプロパティ [sys_properties] テーブルに追加 する必要があります。

既存の孤立した依存 CI のカスケードクリーンアップ

依存 CI 管理機能を有効にすると、カスケードクリーンアップ操作は、この機能が有効にされた時点からのみ適用されます。ただし、機能が有効になる前に CMDB にすでに存在している孤立した依存 CI に対して、同様のカスケードクリーンアップ操作を適用する必要がある場合があります。

クリーンアップ孤立 CI のスケジュール済みジョブをアクティブ化 して、CMDB 全体で孤立した依存 CI のワンタイムカスケードクリーンアップを実行します。クリーンアップ孤立 CI のスケジュール済みジョブは、CMDB 全体をチェックして孤立した依存 CI を特定します。これらの CI は、カスケード削除された CI と同じ方法で処理されます。削除する準備ができている CI は、CMDB 依存 CI 元帳 [cmdb_dependent_ci_ledger] テーブルに追加されます。CMDB データマネージャーは、[CMDB データマネージャーを使用してカスケードクリーンアップ操作を実行する] セクションで説明されているように活用されます。

クリーンアップ孤立 CI のスケジュール済みジョブは、1 回のみ実行され、その後、ジョブは非アクティブになります。CMDB のサイズによっては、クリーンアップ孤立 CI のスケジュール済みジョブが完了するまでに数日かかる場合があります。

サンプルシナリオ: カスケード廃止

1. 依存 CI 管理を有効にします。
2. CMDB データマネージャーで、廃止ポリシーを作成して公開します。たとえば、依存 CI のネットワークアダプタおよびファイルシステムと関係する独立 Linux サーバー CI を廃止することにします。
3. スケジュール済みジョブ *CMDB Data Manager Retire Policy Processor* が実行されるのを待つか、手動で実行します。
4. データマネージャーの概要ページで、オープン状態のタスクカードを選択し、廃止タスクを承認します (承認 = 承認済み)。自動的に変更されない場合は、タスクの状況を [対応中] に変更します。これにより、Linux サーバー CI は廃止されることになり、cmdb_ci_end_of_life_ledger テーブルに追加されます。
5. スケジュール済みジョブ *CMDB Cascade Retire Dependent CIs* を実行します。

   このスケジュール済みジョブは、cmdb_ci_end_of_life_ledger テーブル内の各 CI を処理し、cmdb_rel_ci テーブル内の関係性をこの CI について照会します。他の依存 CI との関係が存在する場合、それらの依存 CI は、状況 =「準備完了」およびアクション =「廃止」の設定で cmdb_dependenct_ci_ledger テーブルに追加されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

6. スケジュール済みジョブ *CMDB DependentCI Policy processor* が実行されるのを待つか、手動で実行します。このスケジュール済みジョブは、OOB 依存 CI 廃止ポリシーに基づき、cmdb_dependenct_ci_ledger テーブルの CI を対象としたタスクを作成します。
7. データマネージャーの概要ページで、オープン状態のタスクカードを選択し、「依存 CI – 廃止...」と記述されているタスクを承認します。

CMDB レコード タイプ

CMDB には、次の主要レコード タイプが含まれています。

CMDB レコード タイプ

レコードタイプ	説明
構成アイテム (CI)	CMDB 内の任意のコンピューター、デバイス、またはサービス。CI のレコードには、メーカー、ベンダー、場所などのすべての関連データが含まれています。構成アイテムは、プラットフォーム内のテーブル、リスト、フォームを使用するか、ディスカバリー アプリケーションを使用して作成または管理できます。
関係タイプ	CI と、別の CI、ユーザー、またはグループの間の定義済みの関係。関係タイプは、子 CI の観点から 1 回、親 CI の観点から 1 回の 2 回定義されます。 たとえば、子 CI の電源となる親 CI は、関係タイプ **Powers::Is Powered By** を使用します。関係タイプの例には、**In Rack::Rack contains**、**Log Reviewed by::Reviews logs for**、**Backup done by::Does backups for** などがあります。 CMDB 関係は、ディスカバリー を使用するか、プラットフォーム内のテーブル、リスト、およびフォームを使用して確立することができます。CMDB フォームには、関係を変更するために最適化された特定の [関連アイテム] ツールバーがあります。

CI コンポーネントの関連リスト

CI レコードの関連リストには、サーバー上のディスクドライブやネットワークルーターの動作を制御するルールなど、その CI に含まれる追加コンポーネントが表示されます。

ディスカバリー を実行すると、関連リストには、ディスカバリー が CI で実行されていることを検出したコンポーネントが入力されます。CI レコードには、ディスカバリー がコンポーネントを検出したかどうかによって、スキャンごとに異なるリストが表示される場合があります。

デフォルトでは、関連リストには、最後のスキャンで検出された CMDB の CI に関連付けられているコンポーネントのみが表示されます。CMDB に記録されているものの、スキャンで検出されなかったコンポーネントは存在しないとみなされ、リストに表示されません。

関連リストに表示されるコンポーネントには、CI 自体 (ハードディスクなど) とそうでないコンポーネント (シリアル番号とルール) の 2 種類があります。CI であるコンポーネントのパンくずリストにおけるデフォルトのフィルター条件は、**[Status] [!=] [Absent]** です。CI でないコンポーネントのフィルター条件は、**[Absent] [=] [false]** です。

たとえば、ルーターには、ルーティングルール、ディスクドライブ、インターフェイス、ネットワークアダプタなど、これらのフィルター条件の影響を受ける複数の関連リストがあります。最後の ディスカバリー 中に見つかったそれらのコンポーネントのみがこれらの関連リストに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連リスト内のアイコン

CI 関連アイテムのリストには、次のアイコンが表示されることがあります。

	構成アイテムに対して現在有効なインシデントに表示されます。
	構成アイテムに対して現在有効な問題に表示されます。
	過去、現在、変更待ちの対象となっていない、構成アイテムに対して現在有効な変更に表示されます。たとえば、現在処理中のサーバー上でオペレーティング システムの更新を要求すると、このアイコンが表示されることがあります。
	構成アイテムに対して最近完了した変更 (過去の「実終了日」での変更) に表示されます。
	構成アイテムに対してまもなく予定されている変更 (今後の「実開始日」での変更) に表示されます。
	「実開始日」を持つ、構成アイテムに対して現在有効な変更に表示されます。
	この構成アイテムに対して最近完了した機能停止 (過去の「終了」日での機能停止) に表示されます。
。	構成アイテムに対してまもなく予定されている機能停止 (今後の「開始」日での機能停止) に表示されます。
	過去の「開始」日を持ち、「終了」日を持たない、構成アイテムに対して現在有効な機能停止に表示されます。
	ツリービューにのみ表示され、下流の構成アイテムに少なくとも 1 つの上記の問題があることを示します。

最近の機能停止と変更を調べる際には、過去 5 暦日間、今後 7 暦日間が確認されます。

Teams 関連リスト

Teams 関連リストは、グループタイプに基づいてユーザーグループを CI に関連付けるため、CI に割り当てられたさまざまなタイプのグループを柔軟に追跡できます。Teams 関連リストは、サービス [cmdb_ci_service] クラスとその子孫クラス (サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto] クラスなど) の CI の CI フォームに表示されます。

組織内で多くのデータソースが使用されている場合や、統合ハブ ETL を使用している場合は、Teams 関連リストを使用すると便利です。

ベースシステムでは、Teams 関連リストには、次のフィールドに一致するグループタイプが含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- *Approval Group*
- *Change Group*
- *Managed by Group*
- *Support Group*

これらのクラスのいずれかの CI フォームにグループ割り当てを設定すると、そのグループ割り当ては Teams 関連リストと自動的に同期されます。アプリケーションサービスのアサイン先グループを設定すると、CI の新しいグループ割り当てを表す関係性レコードが作成されます。このような CI フォームの Teams 関連リストには、CI のさまざまなグループ割り当ての現在の設定が常に表示されます。

CI に複数のグループが割り当てられている場合は、CI フォームの **[Teams]** 関連リストで、それらのグループの 1 つをプライマリとして指定できます。その CI に関連するインシデントが作成されると、インシデントはそのプライマリグループに割り当てられます。CI のプライマリとして指定できるグループタイプは常に 1 つだけです。

例として、次の特性を持つアプリケーションサービスの Teams 関連リストを使用します。

- データベースへのアクセスを必要とする
- Linux サーバーで実行する
- 実際のアプリケーションのソフトウェア部分を管理するグループが割り当てられている

この例では、適切なグループタイプを追加し、新しいカスタムグループタイプで CI を設定することで、これらすべてのグループ割り当てを追跡できます。

双方向の同期

サービス CI フォームのいずれかのアサイン先グループフィールドの値を設定または変更すると、その変更で Teams 関連リストが更新され、対応するレコードが存在しない場合は Teams 関連レコードが追加されます。たとえば、空の [サポートグループ] フィールドを **[Database San Diego]** に設定してフォームを保存すると、 *Group type* が [サポートグループ]、 [ユーザーグループ] が **[Database San Diego]** である Teams レコードが追加されます。

逆に、Teams 関連レコードを変更すると、*Group type* は CI のグループアサインフィールドの 1 つに対応し、変更は CI の対応するフィールドと同期されます。たとえば、*Support Group* グループタイプの *User group* を **[CAB** 承認] に設定すると、CI フォームの [サポートグループ] フィールドが **[CAB** 承認] の値で更新されます。

Teams レコードを削除しても、CI のグループアサインフィールドには影響しません。

サービス **CI** フォームへの **Teams** 関連リストの追加

デフォルトでは、Teams 関連リストのタブは、サービス CI フォームの [関連リスト] セクションに表示されません。Teams 関連リストを追加するには、フォームの [他のアクション] メニューを選択し、[構成] を選択してから [関連リスト] を選択します。表示される [利用可能] リストで、[チーム] を [選択済み] リストに移動し、[保存] を選択します。

カスタムグループタイプを [チーム] 関連リストに追加する

[チーム] 関連リストを使用すると、組織で必要なカスタムグループタイプを追加して、サポートされているグループタイプの初期リストを拡張することができます。

始める前に
必要なロール：itil_admin、asset、または cmdb_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このタスクについて
グループタイプを追加するには、*cmdb_rel_team* テーブルの *group_type* 列の辞書定義を変更する必要があります。

手順

1. サービス CI フォームで [チーム] 関連リストを選択します。
2. [列] タブで、[グループタイプ] 列を選択します。
3. [辞書エントリ (Dictionary Entry)] フォームの [選択肢 **(Choices)]** 関連リストタブで、**[** データセンターグループ] などの新しいチーム選択肢の新しい行を挿入します。
4. 変更内容を保存します。

CI クラスの作成

既存の CI クラスの拡張である CI クラス (テーブル) を作成します。それから、新しいクラスの識別および調整ルールを作成します。

始める前に
拡張されているクラスは、クラスが拡張可能であることを示す *Is_Extendable* フィールドがチェックされている必要があります。

必要なロール：

- Itil_admin と personalize_dictionary：ディクショナリー テーブルの編集に必要
- admin：フル アクセス

このタスクについて
CI クラスマネージャーは、CMDB テーブルを管理し、別の CMDB クラスから派生したクラスを作成する集中管理された場所です。クラスを作成するには、ラベルや名前などの基本的な詳細が必要です。また、識別エンジンがクラスを正常に識別できることを保証するために、識別および調整ルールも必要です。

クラスを拡張する方法と、そのプロセスの親クラスから属性を派生させる方法の詳細については、「Table extension and classes」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャー.
2. [階層] をクリックし、[CI クラス] リストを展開します。
3. 新しいクラスの拡張元であるクラスを選択します。
4. [子クラスの追加] をクリックします。
   [子クラスの追加] オプションは、選択したクラスが拡張可能な場合にのみ表示されます。
5. [基本情報を入力] タブで情報を入力してから、[次へ] をクリックします。

フィールド	説明
表示名	クラスの一意のラベル (ラップトップやシン クライアントなど)。ラベルは、クラスのリストおよびフォーム ビューに表示されます。[ラベル] フィールドを更新すると、現在の言語の言語ファイルのラベルレコードも更新されます。「データ辞書テーブル」の「フィールドラベル」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	文字列の最大長は 80 文字です。
テーブル名	テーブルのラベルとプリフィックス文字列「u_cmdb_ci」に基づいて自動的に入力されます。 プリフィックスは変更できません。ただし、残りのテーブル名を変更することはできます。名前には、小文字、英数字の ASCII 文字およびアンダースコア (_) だけを使用できます。 文字列の最大長は 80 文字です。
説明	クラスの使用目的の説明。
アイコン	クラスに関連付けられたアイコン。
拡張可能	このクラスを拡張できるかどうかを示すインジケーター。
プリンシパルクラス	このクラスがプリンシパルクラスフィルターに含まれるかどうかを示します。このクラスがプリンシパルクラスフィルターに含まれている場合、プリンシパルクラスフィルターが適用されると、このクラスの CI が CI リストビューに表示されます。

6. [属性を追加] タブで、+ 記号をクリックし、新しい各クラス列の詳細を入力します。
7. [次へ] をクリックします。
   リストビューのさまざまな列の説明については、「ディクショナリエントリーフォーム」を参照してください。クラス識別の CI ID として属性を指定する場合は、属性の [識別ルール] 列をダブルクリックしてその値を **true** に設定します。
8. [識別ルールを設定] タブで、[派生] 識別ルールとその [識別子エントリー] を確認します。
   [置換] をクリックすると、派生したルールを、新しいクラスに固有の新しい識別ルールおよび新しい識別子エントリーで置き換えることができます。識別ルールと識別子エントリーの詳細については、「識別ルール」を参照してください。
9. [依存関係] タブで、[依存関係を追加] をクリックして依存ルールを追加します。
   [依存関係] タブは、選択したクラスに依存識別ルールがある場合にのみ表示されます。
10. [調整ルールを追加] タブで、[追加] をクリックして次のルールを作成します。
    a. 調整ルール
    b. データ更新ルール
11. [提案されたリレーションシップを追加] タブで、提案された関係から派生したクラスの図を確認します。
12. フィルターを使用して、インバウンド、アウトバウンド、または特定の関係タイプのみを表示します。
13. クラスに提案された関係を追加するには：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [新規] をクリックします。

b. [提案されたリレーションシップを追加] ダイアログ ボックスで、[関係] と関係の [ターゲット クラス] を選択します。[このクラス] および [ターゲット クラス] は、[関係] の選択に基づいて、提案された関係の親または子になります。

c. [保存] をクリックします。
クエリー ビルダーでクラスの関係をビルドすると、提案された関係のリストが更新されます。

14. [完了] をクリックします。

関連情報

CMDB 識別および調整 (IRE)

CI の再分類

[クラス] 属性を変更すると、CI のクラスをアップグレード、ダウングレード、またはスイッチすることができます。

始める前に
必要なロール：itil または asset (一般に、CI の更新に必要なロール)

このタスクについて
各クラスは固有の属性セットで定義されます。このセットは、親クラスから派生した属性と、そのクラスに対して定義されている追加の属性で構成されます。

CI を再分類すると、次のようになります。

1. 属性セットは、新しく割り当てられたクラスの属性のセットと一致するように調整されます。属性は必要に応じて追加または削除されます。
2. 属性が、現在のクラスに対して一意であり、新しく再分類されたクラスで定義されていない場合は、失われます。
3. CI の現在の sys_id を持つ新しいレコードが新しいクラスのテーブルに挿入され、そのクラスに適切な属性セットが使用されます (CI の sys_id は保持されます)。

再分類に応じて、次のようになります。

ダウングレード

CI クラスはクラス階層の上位のクラスに更新され、新しく割り当てられたクラスは現在のクラスの親です。たとえば、CI を `cmdb_ci_server` クラスから `cmdb_ci_computer` クラスに再分類します。

たとえば、`cmdb_ci_server` クラスには、`cmdb_ci_computer` クラスにはない属性があります。ダウングレードでは、これらの属性とそれぞれの値は、`cmdb_ci_computer` クラスに挿入される新しい CI レコードに含められません。

アップグレード

CI クラスはクラス階層の下位のクラスに更新され、新しく割り当てられたクラスは現在のクラスの派生した子であり、追加の属性があります。たとえば、CI を `cmdb_ci_computer` クラスから `cmdb_ci_server` に再分類します。

スイッチ

新しく割り当てられたクラスは、クラス階層内の別の分岐にあり、現在のクラスとは異なる属性セットを持っています。たとえば、CI を `cmdb_ci_linux_server` クラスから `cmdb_ci_win_server` クラスに再分類します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スイッチはダウングレードとアップグレードの組み合わせです。たとえば、CI が `cmdb_ci_server` にダウングレードされ、その後、`cmdb_ci_win_server` クラスにアップグレードされる場合です。したがって、属性はダウングレード操作と同様に失われます。

注:
CI クラスのダウングレードと CI クラスのスイッチ操作は、データが失われる可能性があるので避けてください。自動 CI 再分類が有効 (デフォルト) になっている場合、識別プロセスの結果として自動再分類が行われ、データが失われる可能性があります。

識別および調整エンジン (IRE) による CI 再分類、および自動 CI 再分類の動作を制御する関連システムプロパティについては、IRE 処理中の CI の再分類を構成する を参照してください。

手順

1. 再分類してリスト ビューに表示する CI を特定します。
   アプリケーションナビゲーターを使用できます。たとえば、CI がサーバーの場合、ナビゲーション検索ボックスに cmdb_ci_server.list と入力すると、CI が [サーバー] ビューに表示されます。
2. [クラス] フィールドがリストに表示されていることを確認します。
   この属性が表示されない場合は、リストをカスタマイズして [クラス] フィールドを追加します。
3. CI の [クラス] 値をダブルクリックし、新しいクラスを選択します。
4. 緑色のチェック ボックスをクリックし、選択を確定します。

CI の削除

不要になった CI を削除するには、CI クラスマネージャーを使用できます。

始める前に
必要なロール：itil_admin

このタスクについて
ポリシーベースの大規模な自動 CI 削除の詳細については、「操作 - CMDB データマネージャー」を参照してください。

注:
ベースシステムテーブルは削除できません。カスタムテーブルの削除については、「Deleting custom tables」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャー.
2. [階層] をクリックして CI クラスのリストを展開し、CI レコードを削除するクラスを選択します。
3. 左のクラス ナビゲーション バーで、**[CI** リスト] をクリックします。
4. CI リストのフォームビューで、削除する CI を選択します。
   ヘッダーのチェックボックスをオンにして、表示されているすべての CI を選択します。
5. [選択した行のアクション] をクリックし、[削除] をクリックします。
6. [確認] ダイアログ ボックスで [削除] をクリックします。

タスクの結果
依存 CI が依存している CI を削除すると、依存関係も削除されます。依存 CI は孤立し、すぐには削除されません。この状況では、古いデータの蓄積を防ぎ、CMDB の健全性を維持するために、システムはこのような孤立した依存 CI をカスケード削除しようとします。システムが孤立した依存 CI を管理する方法については、「孤立した依存 CI の管理」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

クラス定義とメタデータの表示と編集

中央の場所として CI クラスマネージャーを使用して、CMDB クラス階層、CI テーブル定義、およびクラス CI を探索します。ラベル、フィールド、関係、および関連するすべてのメタデータ定義など、各テーブルの詳細を表示します。

始める前に

必要なロール：なし

このタスクについて

CI クラスマネージャーは、CMDB クラス階層全体をツリービュー形式で表示し、クラス定義を中央の場所に統合します。調整ルール、必須フィールドと推奨フィールド、監査テンプレートなど、クラスのメタデータ情報が表示されます。特定のクラスを選択して表示、変更したり、その定義を拡張して派生クラスを作成したりすることもできます。クラスごとに、CMDB ヘルス設定、識別および調整ルール、孤立スコアカード、およびクラス用に定義された証明書テンプレートに直接アクセスできます。

クラスを拡張する方法と、そのプロセスの親クラスから属性を派生させる方法の詳細については、「Table extension and classes」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャー.
2. [階層] をクリックして [CI クラス] リストを展開し、詳細を表示するクラスを選択します。
3. クラス ナビゲーション バーで、次のアイテムを展開してクラスの詳細を表示します。
   - クラス情報：
     - 基本情報：選択したクラスの詳細 (表示名、テーブル名、説明、クラス アイコンなど) を表示します。一部のクラス定義は編集でき、テーブル名などの詳細の編集は防ぎます。

       必要なロール：読み込みには itil、書き込みには itil_admin と personalize_dictionary。
     - 属性：テーブル属性 (列) を表示します。これらの属性を編集して新しい属性を追加できます。リストビューのさまざまな属性の説明については、「Dictionary entry form」を参照してください。

       必要なロール：読み取り/書き込みに personalize_dictionary

       属性を追加するには、次の手順を実行します。

       a. [追加] タブをクリックし、リストの下部までスクロールします。

       b. [新しい列を挿入] をダブルクリックし、新しいクラス属性ごとに詳細を入力します。クラス識別の CI ID として属性を指定する場合は、**[ID]** を true に設定します。

       c. [保存] をクリックし、表示されるエラーを修正します。
     - 識別および調整：クラスの識別および包含ルール、調整およびデータ更新ルールを表示し、編集、作成、削除することができます。

       詳細については、「CMDB 識別および調整 (IRE)」を参照してください。

       必要なロール：読み込みには itil、書き込みには itil_admin (itil の上位)。
     - 依存関係性：クラスのホスティングと包含関係を表示し、編集、作成、削除することができます。詳細については、「CMDB 依存関係性ルール」を参照してください。

       必要なロール：読み込みには itil、書き込みには itil_admin (itil の上位)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 提案されたリレーションシップ：クラスの提案された関係すべての図を表示し、クラスの提案された関係を削除または追加できます。ナビゲーション ツールを使用して図を拡大または縮小し、ページ上で図を移動します。フィルターを使用して、特定の関係タイプを表示します。詳細については、「提案されたクラス関係」を参照してください。

  必要なロール：itil

- すべての関係性ルール：クラスの提案されたすべての関係とすべての従属関係の組み合わせ図を表示します。ナビゲーション ツールを使用して拡大または縮小し、ページ上で図を移動または中心に配置します。フィルターを使用して、特定の関係カテゴリを表示します。
- 健康：CMDB ヘルス関連のシステム プロパティ、スコアカード、およびすべての CMDB ヘルス KPI およびメトリクスのルールと設定を、クラス レベルで確認および構成できます。CMDB ヘルスの有効化と設定、および健全性レポートの表示については、「CMDB ヘルス」を参照してください。

  必要なロール：読み込みには Itil、書き込みには itil_admin (itil の上位)。

- **CI** リスト：選択したクラスの CI を表示します。選択したクラスの CI を作成し、削除などの他の操作を実行できます。

  必要なロール：読み込みには Itil。書き込みの要件は選択したテーブルの設定に従います。

関連情報

マップ アイコンの作成または変更

プリンシパルクラスフィルターのクラスリストの更新

プリンシパルクラスフィルターに含まれるクラスのリストを管理して、CI リストビューに表示される CI を特定の必要クラスのみに制限します。プリンシパルクラスフィルターから CMDB クラスを追加または削除できます。

始める前に

必要なロール：itil_admin および personalize_dictionary

このタスクについて

CMDB CI のリストビューで CMDB プリンシパルクラスフィルターを適用して、フィルター内のクラスに属する CI のみが表示されるようにします。ベースシステムでは、プリンシパルクラスフィルターにクラスは含まれていません。プリンシパルクラスの設定は現在のクラスにのみ適用され、子クラスから派生することはありません。リストビューフィルターの詳細については、「リストビューでフィルターを保存して使用する (Save and use filters in a list view)」を参照してください。

CMDB ワークスペースの CMDB 360 ダッシュボードにあるディスカバリーソースカードでプリンシパルクラスフィルターを使用することもできます。プリンシパル クラス フィルターの使用の詳細については、「 CMDB Workspace での CMDB 360 の操作」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャー.
2. [階層] を選択して CI クラスリストを展開し、プリンシパルクラスフィルターで追加または削除するクラスを選択します。
3. クラスナビゲーションバーで、次の場所に移動します。 クラス情報 > 基本情報.
4. [基本情報] フォームで [プリンシパルクラス] を選択またはオフにします。
5. **[Save** (保存)] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果
プリンシパルクラスフィルターは、フィルター内のクラスのリストからクラスを追加または削除することで更新されます。プリンシパルクラスフィルターを [構成アイテム] リストビューに適用すると、フィルターに含まれるクラスの CI のみが表示されます。

次のタスク
次のどちらのシナリオでも、CI のリストが更新され、プリンシパルクラスフィルターにクラスが含まれている CI のみが表示されます。

- **1.** [フィルターナビゲーター] で「cmdb_ci.list」と入力し、Enter キーを押します。
  2. [構成アイテム] リストビューで、[リストコントロール] メニューアイコンを選択し、[フィルター]、[プリンシパルクラス] の順に選択します。

- **1.** [変更要求] フォームを開きます。
  2. 下方向にスクロールして [影響を受ける **CI]** タブを選択します。**[Add** (追加)] を選択します。
  3. [影響を受ける **CI** を追加] フォームで、[リストコントロール] メニューアイコン、[フィルター]、[プリンシパルクラス] の順に選択します。

影響を受ける CI を変更要求に追加する方法の詳細については、「変更要求に関連付けられた CI」を参照してください。

CMDB 内の CI 関係

静的資産リストとは対照的に、CMDB は、システム内の構成アイテム (CI) だけでなく、それらのアイテム間の関係も追跡することができます。

CMDB の関係は、2 つの CI と 1 つの関係タイプで構成されます。

- 親 CI
- 子 CI
- 両方の CI をリンクする関係のタイプ

たとえば、[Server1] [Managed by] [Server2] の関係では、次のようになります。

- Server1 は子 CI
- Server2 は親 CI
- [Managed by] は関係タイプ

たとえば、Web アプリケーションは、Oracle のインスタンスからデータを読み取ることがあるため、基礎となるハードウェアに依存する可能性があります。CMDB 内のほとんどの CI は、他の CI、ユーザー、およびグループと複数の関係を持っています。

CI 間の関係は自動的に検出することができます。ディスカバリー を使用する場合、ディスカバリープロセスを通じて多くの関係をシステムに自動的にロードすることができます。別のシステムからデータをインポートする場合、何らかの形の関係が取得されます。

CI フォームから CI 関係エディター を起動することにより、CI で自動的に検出された関係の追加、関係の作成、または関係の編集を行うことができます。CI 関係エディターの代わりに、CMDB ワークスペースストアアプリ の 統一マップ が CI 関係を編集するための最新機能を提供します。詳細については、「 統一マップでの関係の編集」を参照してください。

依存関係と非依存関係

tomcat RunsOn ハードウェアなどの依存関係は、識別および調整エンジン (IRE) で依存型 CI を識別するために使用されます。IRE は、これらの関係を利用して最近検出された CI が既に CMDB に

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

存在するかどうかを判断することで、構成管理データベース (CMDB) への CI の重複エントリを回避します。

非依存関係の場合、CMDB は関係性ソース [sys_rel_source] テーブル内のディスカバリーソースと前回のスキャン時間を追跡します。非依存関係は CI の識別には使用されず、不要になった場合は削除できます。

過度の負荷で IRE に負荷がかからないように、デフォルトでは、関係性ソース [sys_rel_source] テーブルは自動入力されません。非依存関係の完全な情報を追跡する場合は、glide.identification_engine.populate_sys_rel_source プロパティを使用してデフォルトを変更できます。

依存関係 は CI の識別に使用されます。追跡されないため、直接削除しないでください。

関係性ソース [sys_rel_source] テーブルの情報を使用して、潜在的に非依存関係を削除しても安全かどうかを判断できます。たとえば、非依存関係を削除しようとしているディスカバリーソースで、次のことを確認できます。

- その関係に他のデータソースがないこと。
- その関係が指定された期間更新されておらず、不要になっていること。

非依存関係が CI 関係性 [cmdb_rel_ci] テーブルから削除されると、関係性ソース [sys_rel_source] テーブル内のすべての対応するカスケードレコードが削除されます。

重要な関係

次の表には、いくつかの重要な CMDB 関係の説明が記載されています。

親	子	説明
適用可能なフロー先	適用可能なフロー元	エンドポイント CI 間の接続。 **注:** 内部専用 (サービスモデル)。
接続先	接続元	互いに通信している要素間のネットワーク接続。 例：ワークステーションからスイッチ、スイッチからスイッチ、Kubernetes ワークロードからサービス。
包含	次のものに含まれる：	通常は格納関係 (CI と格納されている CI) です。子 CI には通常、この関係タイプの親 CI が 1 つあります。 例：Tomcat から Tomcat WAR。VMware Datacenter には Network が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

親	子	説明
リソース定義：	リソース取得元：	親 CI は子 CI からリソースを定義または取得します。 例：VMware - リソースプールは ESX サーバーからリソースを取得します。
依存する作業指示タスク	使用場所	親 CI は子 CI に依存します。子 CI の問題や変更が親 CI に影響する可能性があることを意味します。
サービスオファリング元	ホスト	要素とそのホスト間のホスティング関係。 例：クラウドリソースから論理データセンター、k8s ワークロードから k8s クラスター。
エンドポイントの実装先	エンドポイントの実装元	このエンドポイントを公開する CI へのエンドポイント。 注: 内部専用 (サービスモデル)。
管理	管理担当者	通常は 1 つの CI が他の 1 つ以上の CI を管理する場合に使用されます。 例：vCenter は vCenter データセンターを管理します。
メンバー	次のメンバー	通常はクラスターノードがクラスターのメンバーであるクラスターで使用されます。 例：ESXi サーバーは vCenter クラスターのメンバーです。
所有	オーナー	通常は格納関係 (CI から所有された CI) です。子 CI には通常、この関係タイプの親が 1 つだけあります。
実行場所	実行	通常はソフトウェアアプリケーションを表す CI とホスティングしているハードウェアまたは VM の間。 例：Tomcat は Linux サーバーで「実行」します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

親	子	説明
エンドポイントの使用終了点	エンドポイントの使用開始点	CI から送信エンドポイントへ。 注: 内部専用 (サービスモデル)。

関連情報

CI 関係ロールアップの作成

提案されたクラス関係

CI タイプに適した関係タイプのテーブル (提案されたリレーションシップ [cmdb_rel_type_suggest]) は、そのクラスに基づいて保持されます。提案された関係を管理するには、次に移動します: 設定 > 提案されたリレーションシップ、または CI クラスマネージャー内にあります。

提案モデル

関係エディターにはベース CI があります。ベース CI は、エディターを起動する前にユーザーがいた CI を、新しい関係のベース CI として指定します。lnux100 CI から関係エディターを起動した場合、lnux100 がベース CI になります。また、システム内のすべての CI にはタイプ (クラス) があります。たとえば、bond lnux100 は Linux サーバー タイプです。

多くの CI タイプは、階層内の他のタイプの子です。たとえば、Linux サーバーのクラス階層は次のとおりです。

`cmdb_ci -> cmdb_ci_hardware ->cmdb_ci_computer -> cmdb_ci_server -> cmdb_ci_linux_server`

提案モデルは、基底クラスが現在の基底クラスまたはその親クラスのいずれか 1 つであるすべての関係について、提案された関係テーブルを分析することによって機能します。たとえば、Linux サーバーの場合、提案モデルは基底クラスが以下の関係を取得します。

`cmdb_ci_linux_server`、`cmdb_ci_server`、`cmdb_ci_computer`、`cmdb_ci_hardware`、または `cmdb_ci`

ITOM ヴィジビリティ (利用可能な場合) は、拡張ディスカバリーパターンを使用して CI 関係を特定し、提案された関係性テーブルに追加します。

関係エディターで提案された CI 関係

CI 関係エディターは、提案モデルを使用して、ユーザーが構成アイテムの合理的な関係を選択できるようにします。

たとえば、システム内の次の関係タイプを考えます。

- Provides Power for :: Receives Power From
- Runs on :: Hosts

通常、ユーザーはこれらの関係を使用して、次のように 2 つのアイテム間に以下の合理的な関係を定義します。

- データベースはサーバー上で動作する
- ラックはサーバーに電力を供給する

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

通常、次の定義のどちらも適切ではありません。

- ラックはサーバー上で稼働する
- サーバーはデータベース上で動作する

主要な関係の説明については、「CMDB 内の CI 関係」を参照して ください。

関連情報

CI クラスマネージャー

提案された関係の追加

クラスに提案された関係を追加します。クラスに提案された関係のリストは、そのクラスの CI に新しい関係を作成するときに使用できます。

始める前に
必要なロール：表示 — itil。提案された関係の作成、更新、または削除 — itil_admin。

手順

1. CI クラスマネージャーを使用します (必要なロール：itil_admin)。
   a. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャー.
   b. [階層] をクリックし、[CI クラス] リストを展開します。次に、提案された関係を追加するクラスを選択します。
   c. クラス ナビゲーション バーで、[提案されたリレーションシップ] をクリックします。
   d. [新規] をクリックします。
   e. [提案されたリレーションシップを追加] ダイアログ ボックスで、[関係] と関係の [ターゲット クラス] を選択します。[このクラス] および [ターゲット クラス] は、[関係] の選択に基づいて、提案された関係の親または子になります。
   f. [**Save**] をクリックします。
2. または、 すべて > 設定 > 関係性 > 提案されたリレーションシップ (必要なロール:admin):
   a. [**New**] をクリックします。
   b. フォームに入力します。

[提案されたリレーションシップ] のフィールド

フィールド	説明
基底クラス	関係の基底クラスは、関係タイプに応じて、関係の親または子のいずれかです。
関係	関係タイプ。
依存クラス	関係の依存クラスは、関係タイプに応じて、関係の親または子のいずれかです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: 追加できる提案された関係

基底クラス	関係	依存/ターゲット クラス
Oracle	ホスト先	Linux サーバー
Oracle	ホスト先	Solaris サーバー

注:
同じ親クラスと関係が複数回表示されることがあります。

次のタスク
CI 関係エディターで使用可能な関係の選択を制限する場合など、提案された関係を削除する必要がある場合があります。提案された関係を削除しても、ディスカバリー によって作成または更新された関係には影響しません。

関係ガバナンス ルール

関係ガバナンス ルールは、CMDB 内の構成アイテム (CI) 間の関係のモデリングにおける一貫性と妥当性を保証するために使用される関係ルールのセットです。関係ガバナンス ルールを使用して、特定の CI タイプ間で許可されていない関係のタイプまたは方向の選択を防止します。

ディスカバリーやサービスマッピングなどのさまざまなアプリケーションは、CI 間の関係を作成します。各アプリケーションは、同じエンティティを表すために一貫性のない関係タイプまたは方向を使用することにより、同じ CI のビューが複数になることがあります。関係ガバナンス ルールは、CI タイプのペア間で有効な関係タイプと有効な方向を定義することにより、CMDB 内の有効で一貫した関係を実現します。

関係ガバナンス ルールは以下で構成されます。

- CMDB 依存関係性ルール：CI 識別に使用されるルール (ホスティングおよび格納規則)。クラス階層からクラスを選択して [依存関係性] をクリックすると、CI クラスマネージャーで依存関係ルールを表示および変更できます。
- 提案された関係：提案された関係 [cmdb_rel_type_suggest] テーブルの既存の提案された関係に基づくルール。提案された関係は、CI 関係エディターで使用されます。クラス階層からクラスを選択して [提案されたリレーションシップ] をクリックすると、CI クラスマネージャーで提案された関係を表示および変更できます。
- 参照ルール：クラウド管理によって主に使用されるルールで、サービス定義内の参照元 CI と参照先 CI のペアの有効な組み合わせをすべて表します。
- 組み込みの有効な関係：以下の関係は、ベースシステムで有効な関係として事前定義されています。
  - cmdb_ci_endpoint -> Applicative Flow To::Applicative Flow From -> cmdb_ci_endpoint
  - cmdb_ci_endpoint -> Implement End Point To::Implement End Point From -> cmdb_ci
  - cmdb_ci -> Use End Point To::Use End Point From -> cmdb_ci_endpoint

一般的な動作

- 関係ガバナンス ルールは継承をサポートします。

  たとえば、提案された関係 cmdb_ci_appl Runs On::Runs cmdb_ci_hardware が存在するとします。すると、cmdb_ci_appl_dot_net CI と cmdb_ci_windows_server CI の間の Runs On::Runs 関係は有効です。これは、.NET アプリケーション クラスが Application クラスから継承され、Windows Server クラスが Hardware クラスから継承されるためです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 関係ガバナンス ルールの重複は許可されていません。
- 関係ガバナンス ルールはドメインで区切られていません。
- 同じ 2 つの CI タイプの間に複数の関係タイプがあることは可能です。

  たとえば、次の関係は有効です。

  - cmdb_ci_appl Depends On::Used by cmdb_ci_service
  - cmdb_ci_appl Receives data from::Sends data to cmdb_ci_service

レポート

CI 間の関係は、関係ガバナンス ルールのいずれかに準拠する場合、有効とみなされます。リレーションシップ健全性ダッシュボードを使用して、関係ガバナンスルールへの関係のコンプライアンスなど、 関係の健全性 に関するレポートを表示します。「すべての関係ルールに準拠していない関係」レポートには、関係ガバナンス ルールのいずれかに準拠していない CI 関係が表示されます。

CI 関係フォーマッター

デフォルトの CI フォームには、さまざまなビューで CI とその関係を調べることができる CI 関係フォーマッターが含まれています。CI 関係フォーマッターから、CI の CI 関係エディターを起動することもできます。

ドメインセパレーションプラグインがアクティブ化されている場合は、ログオンしたユーザーが両方の CI を表示する権限を持つ関係のみが表示されます。

CI 関係フォーマッターには、関連する CI のリストと、現在の CI と関連する CI との間の関係を表示するためのコントロールがあるツールバーが含まれています。このフォーマッターのコントロールを設定して、ビューのさまざまな側面を変更することができます。フォーマッターの詳細については、「フォーマッターを作成してフォームに追加する」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- エンドポイントが 1 つの関係の子であり、同じエンドポイントが別の関係の親である場合、そのエンドポイントは非表示になり、関係フォーマッター ビューには表示されません。同様に、関係修飾子チェーンも非表示になり、関係フォーマッター ビューには表示されません。
  - 例：CI1 > endpoint > CI2

    この例では、CI1 はエンドポイントとの関係を通じて CI2 に関連付けられています。関係フォーマッターには 1 つの関係が表示されます。

    CI1 > CI2 (これらの関係は、エンドポイントが 1 つの関係の親であり、別の関係の子であるため、エンドポイントなしの直接関係として表示されます)。
  - 例：CI1 > endpoint1 > CI2 > endpoint2

    関係フォーマッターには 2 つの関係が表示されます。

    CI1 > CI2 (endpoint1 は 1 つの関係の親であり、別の関係の子であるため、非表示になります)。

    CI1 > CI2 > endpoint2 (レベル 2 の関係として表示されます - endpoint1 は非表示です。endpoint2 は子であり、他の関係の親ではないため表示されます)。
- CI 関係フォーマッターのインターネット ブラウザの要件を満たさないインスタンスでは、デフォルトの CI フォームには代わりに従来の CI 関係フォーマッターが含まれます。詳細については、「従来の CI 関係フォーマッター」を参照してください。
- 構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから展開されていない CI は、依存関係ビューマップおよび CI 関係フォーマッターに表示されません。
- *Applicative Flow To::Application Flow From* の関係は、サービスマッピングエンドポイント間でのみ使用される特殊な関係タイプです。この関係タイプは、CI 間の関係として CMDB で使用することが意図されていないため、関係フォーマッターには表示されません。

関連する **CI** を表示するためのコントロール

コントロール	定義
+ CI リレーションシップを追加	CI 関係を手動で作成するために関係エディターを起動します。詳細 (「+」コントロールを表示するために必要なロールを含む) については、「 CI 関係の作成または編集」を参照してください。
依存関係ビューを表示	別のウィンドウまたはタブで [依存関係ビュー] マップを起動します。CI は、マップ内の中央ノードであり、階層内のそのノードの上下には構成可能な多数のレベルがあります。ノードの隣にあるマップインジケーターは、そのノードに関連するタスク、インシデント、問題、変更、または機能停止の数を示します。右クリックすると、折りたたまれたノードが展開されるか、関連するタスクや問題のリストが表示されます。詳細は、「依存関係ビューマップ」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連する **CI** を表示するためのコントロール (続く)

コントロール	定義
CI の検索	表示に含まれる CI をフィルタリングします。

[設定] アイコン ( ) をクリックして、表示されるデータをフィルタリングする追加のビュー設定を構成します。設定は、ログアウトしてログインし直しても保持されます。

関連アイテムの設定

設定	説明
関係をフラット/ツリーレイアウトで表示	関係タイプ別にアルファベット順にグループ化された関連 CI のフラットなリストを表示するには、[フラット] (デフォルト値) をクリックします。 関連する CI のグループを階層ツリーで表示するには、[ツリー] をクリックします。ツリー ビューを選択すると、関連する CI を表示するためのその他の設定を構成することはできません。上流と下流の関係の単一のリストが表示されます。
関係を分割/結合レイアウトで表示	上流と下流の両方の関係性を含む単一のリストを表示するには、[結合] (デフォルト値) をクリックします。関係は、関係タイプによってグループ化されます。 上流と下流の関係に個別のリストを表示するには、[分割] をクリックします。
最大レベルによって関係をフィルタリング	CI をフラットビューで表示するときに含める階層のダウンストリームおよびアップストリームのレベル数を選択します。 デフォルト値は 3 です。
関係タイプによる関係のフィルタリング	表示する関係のタイプを選択します。 デフォルト値は [すべての関係タイプ] です。
CMDB ビューによる関係のフィルタリング	リレーションシップ フィルターが存在する場合、CMDB ビューで指定されたテーブル別にフィルタリングされます。

関係フォーマッターでは、次のアイコンを使用して、関係の CI に関連する変更、問題、および機能停止に関する追加情報を提供します。

CI に関連するアイコン

アイコン	説明
	最近クローズした変更
	予定されている変更
	現在オープンな変更

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

CI に関連するアイコン (続く)

アイコン	説明
	最近クローズされた機能停止
	問題
	インシデント
	予定されている機能停止
	現在オープンな機能停止

大規模なネットワークでは、関連する CI のリストが長すぎ、CI フォームがレンダリングされたときにパフォーマンスが低下することがあります。これらのプロパティを構成すると、表示されるデータの量を制御することができます。プロパティを見つけるには、左側のナビゲーションフィルターで sys_properties.list と入力し、プロパティを検索します。

パフォーマンスに関連するプロパティ

プロパティ	説明
glide.ecmdb.find_relationship_issues	CI 関係フォーマッターで、CI のオープンな問題にリンクするアイコンを非表示または表示します。このプロパティのデフォルトは true です (アイコンが表示されます)。
glide.ui.max_relation_levels	関係数の上限に達する前に、フラットビューで CI を表示する最大レベルを指定します。デフォルト値は 5 です。
glide.ui.max_relations	表示する関連 CI の最大数を指定します。 超過した場合： • 制限に達したため、すべての関係が表示されるわけではないことを示す通知が表示されます。デフォルト値は 1,000 です。 • フラットレイアウトはツリーレイアウトビューに戻ります。

関連情報

フォーマッターを作成してフォームに追加する

リレーションシップ フィルターの作成または編集

ドメインセパレーション

ドメインセパレーションは、関係フォーマッターと CI 関係エディターでサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

概要

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関係フォーマッターと関係エディターでのドメインセパレーションの仕組み

- 関係フォーマッター

  関係フォーマッターは、ドメインセパレーションがサポートされています。関係フォーマッターは、さまざまなビューの UI で CMDB 関係を表示するために使用されます。CI 関係 (cmdb_rel_ci) テーブルはドメインセパレーションされていないため、親と子の両方の CI (cmdb) がドメイン内に表示されている場合にのみ、関係フォーマッターで関係が表示されます。

  CI 関係タイプ (cmdb_rel_type) テーブルは、ドメインセパレーションされていません。したがって、関係フォーマッターでは、すべての関係タイプをフィルターとして選択することができます。

  デフォルトでは、ドメインセパレーションは関係フォーマッターでサポートされています。

- 関係エディター

  関係エディターは、ドメインセパレーションがサポートされています。関係エディターを使用すると、新しい関係を追加したり、現在の CI の既存の関係を削除したりすることができます。

  - CI 関係エディターには、追加する、または関係から削除する CI のリストが表示されます。ドメインセパレーションされているため、関係エディターの CI リスト ビューには、現在のドメインに表示される CI が表示されます。
  - CI 関係エディターには、追加または削除する関係のリストが表示されます。CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルはドメインセパレーションされていないため、関係リスト ビューには現在の CI のすべての関係が表示されます。

提案された関係 (cmdb_rel_type_suggest) テーブルはドメインセパレーションされていないため、関係エディターで提案されたすべての関係タイプはすべてのドメインで表示されます。

デフォルトでは、ドメインセパレーションは関係エディターでサポートされています。

関連情報

ドメインセパレーションと構成管理データベース (CMDB)

リレーションシップ フィルターの作成または編集

カスタム リレーションシップ フィルターを作成して、選択したテーブルの CI 関係を CI 関係フォーマッターに表示します。

始める前に

必要なロール：ecmdb_admin

このタスクについて

CI 関係フォーマッターは、ベース CI の関連 CI と、CI 間の関係を表示します。CI 関係フォーマッターでリレーションシップ フィルターを使用すると、CI 関係ビューをカスタマイズすることができます。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 関係性 > リレーションシップフィルター.
2. [新規] をクリックするか、編集するフィルターを選択します。
3. 関係性フィルター名を入力または編集します。
4. フォームヘッダーを右クリックし、 [保存] をクリックします。
5. [構成タイプ] セクションで、[編集] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

6. [メンバーの編集] フォームで、フィルターで表示する CI のテーブルを選択し、テーブルを [構成タイプ] リストに移動します。
7. [保存] をクリックします。

タスクの結果

CI フォームの関係フォーマッター設定では、新しく定義されたリレーションシップ フィルターを **[CMDB** ビューによって関係をフィルタリング] リストから選択できます。

従来の CI 関係フォーマッターでは、[ビュー] をクリックし、新たに定義されたリレーションシップ フィルターを選択できます。

フィルターを選択すると、関係フォーマッターは、フィルターで指定されたテーブルまたは降順のテーブルの CI のみを表示します。

関係フォーマッター ビューからの関係の除外

CI フォームで関係フォーマッター ビューに表示しない関係のリストを作成します。

始める前に

必要なロール：

- 関係性タイプの除外リストを表示するには：itil
- 関係性タイプの除外リストを作成、更新、または削除するには：itil_admin

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 関係性 > 関係性タイプ除外リスト.
2. [CI 関係性フィルター] リスト ビューで、[新規] をクリックします。
3. [CI 関係性フィルター] フォームに入力し、ビューから除外する関係を指定します。
4. [送信] をクリックします。
   除外された関係は CI フォームの [関係フォーマッター] ビューには表示されません。

従来の **CI** 関係フォーマッター

最新の CI 関係フォーマッターのインターネット ブラウザの要件を満たさないインスタンスでは、デフォルトの CI フォームには代わりに従来の CI 関係フォーマッターが含まれます。

この要素には、関連する CI のリストと、現在の CI と関連する CI との間の関係を表示するためのコントロールがあるツールバーが含まれています。最新の CI 関係フォーマッターの詳細については、「CI 関係フォーマッター」を参照してください。

[関連アイテム] フィールド

注:
従来の BSM マップは、CI 関係のより完全なビューを提供します。

ビューのさまざまな側面を制限する 2 つのプロパティにより、このフォーマッターのコントロールを構成します。

フラットレイアウト

[フラットレイアウト] アイコン ( ) をクリックし、関連する CI を関係ごとにグループ化します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フラットレイアウトビュー



ツリーレイアウト

ツリーレイアウトアイコン ( ) をクリックして、関連する CI を階層ツリーにグループ化します。

ツリーレイアウトビュー



CI 関係エディター

関係エディターを使用して、CI 関係を表示、作成、変更、または削除します。関係エディターは CI 関係フォーマッターから開きます。

CI 関係エディターの代わりに、CMDB ワークスペースストアアプリ の 統一マップ が CI 関係を編集するための最新機能を提供します。詳細については、「 統一マップでの関係の編集」を参照してください。

関係エディターを使用すると、エディターが起動された CI がベース CI として指定されます。その後、関係の 2 番目の CI として 1 つ以上の CI を選択できます。選択された関係タイプに応じて、ベース CI は新しい関係の親 CI または子 CI になることができます。

関係エディターは、[提案されたリレーションシップを使用] チェック ボックスをオンにするかどうかによって動作が異なります。

- 提案された関係では、関係エディターはベース CI の使用可能なすべての関係タイプをリストします。新しい関係を定義するには、関係タイプを選択してから、その関係の 2 番目の CI を選択します。

  提案された関係がハイライトされます。これらの関係は、[提案済み] のプリフィックスが付いて青色で表示されます。

- 提案された関係がない場合は、最初に関係の 2 番目の CI を選択し、次に親または子の関係タイプを選択することによって新しい関係を定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
次の関係タイプはサービスマッピングエンドポイントでのみ使用され、2 つの CI 間の関係タイプとして使用することはできません。

- *Implement End Point To:Implement End Point From*
- *Use End Point To: Use End Point From*
- *Applicative Flow To:Applicative Flow From*

提案された関係

エディターで [提案されたリレーションシップを使用] チェック ボックスを選択した場合、[提案されたリレーションシップ] リストが表示されます。ベース CI の使用可能なすべての CI、ユーザーおよびグループの関係タイプが表示されます。関係タイプには関係記述子を示すために (親) または (子) のサフィックスが付き、提案された関係タイプは青色で表示され、「*」のプリフィックスが付いています。

関係を選択すると、ベース CI も新しい関係の親 CI または子 CI として指定します。たとえば、[フィード] 関係タイプを選択すると、ベース CI が指定された親 CI になり、選択した 2 番目の CI がこの関係の子 CI になります。

下流リレーションシップ

エディターで [提案されたリレーションシップを使用] チェック ボックスを選択しない場合、[下流リレーションシップ] リストが表示されます。ベース CI が親 CI であるすべての関係が表示されます。関係の子 CI は [子] 列に表示されます。

上流のリレーションシップ

エディターで [提案されたリレーションシップを使用] チェック ボックスを選択しない場合、[上流のリレーションシップ] リストが表示されます。ベース CI が子 CI であるすべての関係が表示されます。各関係の親 CI は、[親] 列に表示されます。

関連情報

提案された関係の追加

CI 関係の作成または編集

従来の CI 関係ビルダー

CI 関係の作成または編集

関係エディターを使用して、CI 関係を表示、作成、または変更します。関係エディターは CI 関係フォーマッターから開くことができます。

このタスクについて

CI 関係エディターの代わりに、CMDB ワークスペースストアアプリ の 統一マップ が CI 関係を編集するための最新機能を提供します。詳細については、「 統一マップでの関係の編集」を参照してください。

始める前に

必要なロール：

- 関係を作成する場合：itil または asset
- 関係を表示する場合 (テーブル API ACL の状態によって異なる)：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 非アクティブの場合 (デフォルト)：ITIL または asset
- アクティブな場合：ITIL または asset、および snc_platform_rest_api_access

詳細については、「CI 関係のセキュリティ」、「REST API」、および「テーブル API」を参照してください。

このタスクについて

関係エディターは、[提案されたリレーションシップを使用] オプションをオンにするかどうかによって動作が異なります。

手順

1. 関係エディターを起動します。

   a. CI フォームを開きます。
   たとえば、次のようになります。

      i. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャー.

      ii. [CI クラスマネージャー] ページで、[階層を開く] を選択します。

      iii. [CI クラス] パネルで、関係を作成または編集する CI のクラスを検索して選択します。

      iv. 左側のパネルで **[CI** リスト] を選択し、リストビューで CI を選択します。

   b. CI フォームで、必要に応じて下にスクロールし、[関連アイテム] セクションの [CI 関係を追加] アイコン (+記号) を選択します。

2. 提案された関係を使用するには、最初に関係タイプを選択してから、その関係の子 CI となる 1 つ以上の CI を選択します。



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [提案されたリレーションシップを使用] を選択します。

b. [提案されたリレーションシップ タイプ] リストから、関係タイプを選択します。
フィルター チェック ボックスを使用して、提案される関係のリストをフィルタリングできます。

フィルター オプション	説明
CI リレーションシップを非表示	ベース CI と別の CI との間の関係をすべて非表示にします ([データ受信先] など)。デフォルトのフィルターは、ci_manage_relationships_filter_hint.cmdb_ci ユーザー設定に格納されています。
ユーザー リレーションシップを非表示	ベース CI とユーザー間の関係をすべて非表示にします ([ログ レビュー担当者] など)。デフォルトのフィルターは、ci_manage_relationships_filter_hint.sys_user 初期設定に格納されています。
グループ リレーションシップを非表示	ベース CI とグループ間の関係をすべて非表示にします ([バックアップ実行者] など)。デフォルトのフィルターは、ci_manage_relationships_filter_hint.sys_user_group ユーザー設定に格納されています。

[構成アイテム] リストには、ベース CI と選択された関係タイプに該当するすべての CI が表示されます。エディターの最下部にある [関係] リストには、ベース CI が親 CI または子 CI となっている、選択した関係タイプの既存の関係がすべて表示されます。

c. [構成アイテム] リストから、関係の 2 番目の CI として 1 つ以上の CI を選択します。
[構成アイテム] のリストは、[フィルター] セクションで条件を追加して [フィルター実行] をクリックすることによってフィルタリングできます。

親の関係タイプを選択すると、これらの CI は関係の子 CI になり、子の関係タイプを選択すると、選択された CI が関係の親 CI になります。

d. [関係] セクションで、プラス アイコン (+) をクリックして新しい関係を追加します。
または、選択した CI を [関係] リストにドラッグすることもできます。新しい関係はそれぞれ、ベース CI、選択された関係タイプ、および選択された第 2 の CI で構成されます。

3. 提案された関係を使用しない場合は、最初に関係の子 CI となる 1 つ以上の CI を選択してから、その関係タイプを選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



a. [提案されたリレーションシップを使用] をオフにします。

b. [構成アイテム] リストで、関係の 2 番目の CI として 1 つ以上の CI を選択します。
[構成アイテム] のリストは、[フィルター] 領域で条件を追加して [フィルター実行] をクリックすることによってフィルタリングできます。選択する関係タイプに応じて、選択された CI は関係の親 CI または子 CI になる可能性があります。

c. 少なくとも 1 つの CI を [構成アイテム] リストで選択し、[下流リレーションシップ] セクションまたは [上流リレーションシップ] セクションで [+] 記号をクリックし、関係を作成します。

- 関係を [下流リレーションシップ] に追加し、ベース CI が親 CI であり、選択された CI が子 CI である関係を作成します。
- 関係を [上流リレーションシップ] に追加し、ベース CI が子 CI であり、選択された CI が親 CI である関係を作成します。

d. [下流リレーションシップ] または [上流リレーションシップ] リストのいずれかで新しく作成された関係において、[関係を選択してください] をクリックし、関係タイプを選択します。

- [下流リレーションシップ] リストで使用可能な関係タイプのリストには、ベース CI が親 CI である親関係のみが含まれます。
- [上流リレーションシップ] リストで使用可能な関係タイプのリストには、ベース CI が子 CI である子関係のみが含まれます。

e. [保存] または [保存して終了] をクリックします。
関係の作成に必要なすべての情報を入力した後でのみ、これらのボタンが点灯し、保存が必要な処理待ちの更新があることが示されます。

関連情報

提案されたクラス関係

CMDB 内の CI 関係

CI 関係のセキュリティ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CI 関係の削除

CI に関連性がなくなった、または不要になった CI 関係を削除して、CMDB の整合性を維持します。関係エディターを使用して CI 関係を削除します。

このタスクについて
CI 関係エディターの代わりに、CMDB ワークスペースストアアプリ の 統一マップ が CI 関係を編集するための最新機能を提供します。詳細については、「 統一マップでの関係の編集」を参照してください。

始める前に
必要なロール：ITIL または asset

> **注:**
> 依存 CI との関係を削除すると、依存 CI が依存している CI との関係がなくなるため、識別の問題が発生する可能性があります。

手順

1. 関係エディターを起動します。
   a. 関係を削除する CI の CI フォームを開きます。
   b. フォームの中央付近の [関連アイテム] セクションを見つけます。
   c. [関連アイテム] セクションのプラス (+) アイコンをクリックします。
2. 関係エディターの [関係] セクションで、CI に対して削除する関係を選択します。
3. [選択した関係性を削除] アイコンをクリックします。
4. [保存] または [保存して終了] をクリックします。

従来の CI 関係ビルダー

CI 関係を手動で定義するために使用されるこのページは、標準のリストコレクターの洗練されたバージョンです。従来の CI 関係フォーマッターで、CI 関係ビルダーのアイコン ( ) をクリックすると、従来のリレーションシップの定義ページが表示されます。

最新の CI 関係エディターについては、「CI 関係エディター」を参照してください。

CI 関係タイプの選択

従来の関係エディターの上半分には、操作する関係のタイプを選択できる大きなオプション ボックスがあります。操作したい特定のタイプの関係をクリックします。

CI 関係のリストのフィルタリング

従来の関係エディターでは、選択ボックスの右端にあるチェックボックスを使用すると、使用可能な関係のリストをすばやく絞り込むことができます。

デフォルトでは、選択した CI のタイプに提案されたすべての関係のリストが表示されます。たとえば、データベース インスタンスを選択した場合、「Runs on」の関係は意味が通りますが、「Provides HVAC for」の関係は意味が通りません。デフォルトのフィルターは、ユーザー設定 ci_manage_relationships_filter_hint.cmdb_cici_manage_relationships_filter_hint.sys_user、および ci_manage_relationships_filter_hint.sys_user_group に格納されています。

- **CI** リレーションシップを非表示 -- この CI と別の CI との間の関係をすべて非表示にします ([データ受信先] など)。
- ユーザー リレーションシップを非表示 -- この CI とユーザー間の関係をすべて非表示にします ([ログ レビュー担当者] など)。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- グループリレーションシップを非表示 -- この CI とグループ間の関係をすべて非表示にします ([バックアップ実行者] など)。
- すべてのリレーションシップを表示 -- 適切なロールを持っている場合 (デフォルト設定でこれは itil_admin です)、[すべてのリレーションシップを表示] というラベルの付いた追加のチェックボックスが表示されます。このチェックボックスをクリックすると、このタイプの CI の「提案された」リストにあるかに関係なく、システムで定義された関係を選択できます。

CI 関係ターゲットの選択

従来の関係エディターでは、ユーザーは関係タイプの CI をリンクまたはリンク解除できます。

関係タイプを選択すると、画面の下部にある 2 つの選択ボックスに、提案した関係に適した CI が入力されます。左側の選択ボックスには、この関係を介して合理的にリンクされる可能性のある CI のリストが含まれ、右側のボックスには、既にリンクされている CI のリストが含まれます。

1. アイテムをリンクまたはリンク解除します。

新しいアイテムをリンクする	その CI を左側のボックスから右側のボックスに移動します。
既存のアイテムのリンクを解除する	それらを右のボックスから左に移動します。

いずれかのタイプの変更を行うと、変更待ちがあることを示すメッセージが表示されます。

2. 変更を適用またはキャンセルします。

[保存] ボタンをクリックします。	これにより、変更内容が保存され、前の画面 (ここへのアクセス方法に応じて CI または BSM マップ) に戻ります。
[キャンセル] ボタンをクリックします。	これにより、変更は保存されずに終了します。

関連情報

CMDB 内の CI 関係

関係修飾子

修飾子 [cmdb_ci_qualifier] タイプの CI である関係修飾子は、CI 関係に関する重要な情報を格納しています。

関係修飾子では、2 つの CI 間の関係に関する任意の固有の情報に注釈を付けることができます。1 つの関係に複数の修飾子を定義して、修飾子チェーンを作成することができます。ただし、2 つの CI 間の特定の関係タイプに対して存在できるのは 1 つの修飾子チェーンのみです。

たとえば、親 CI と子 CI の間の関係の場合、関係修飾子を追加して、関係がトラフィックに基づいて検出されたことを示すことができます (*cmdb_ci_qualifier_traffic_based_connection* など)。これにより、関係の CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルのレコードは 2 つになります。

- 親 CI と新しい修飾子をリンクするレコード
- 新しい修飾子と子 CI をリンクするレコード

この関係には、親 CI と子 CI があり、タイプ *cmdb_ci_qualifier_trafficbased* の関係修飾子があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

識別プロセスにおける関係修飾子の使用については、「識別ルール」を参照してください。

CI 関係のセキュリティ

CI 関係にセキュリティを適用する場合、アクセス制御を CI 関係 (cmdb_rel_ci) テーブルに適用し、* テーブルにも操作 editCIRelations を作成することが重要です。

現在のインスタンスで editCIRelations のセキュリティが定義されている場合、それはアップグレードの過程で自動的に edit_ci_relations に適用され、古くなったセキュリティは削除されます。

関連情報

CMDB 内の CI 関係

CI 関係ロールアップの作成

CI 関係ロールアップの作成

CI 関係ロールアップにより、関係タイプを合計、カウント、最大、最小、または平均することができます。CI 関係ロールアップは作成することができます。

始める前に
必要なロール：ecmdb_admin

このタスクについて
CI 関係ロールアップは、追跡や通知の受信に役立ちます。たとえば、

- 合計ロールアップでは、複数の CI のフィールドを合計し、関連する別の CI に結果を表示します。したがって、ラックに 4 つの構成アイテムがあり、すべて電力を消費する場合は、CI 関係ロールアップを作成してすべての電力使用量を合計し、結果をラック CI フォームの 1 つのフィールドに表示します。
- ラックの電力消費が一定レベルを超えた場合は、通知を送信します。
- 10 スロットのラックでは、9 スロットがいっぱいになったときに通知を送信します。

CI 関係ロールアップは、[cmdb_ci] テーブルの *cmdb synch event* ビジネスルールを使用します。このビジネス ルールはデフォルトで有効になっていますが、実行する前にルールを少し変更する必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 関係性 > **CI** リレーションロールアップ.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームに入力します。

CI 関係ロールアップのフィールド

フィールド	説明
CI リレーションシップタイプ	ロールアップで使用する関係タイプをリストから選択します。たとえば、**Members::Member of** は親記述子 **Members** と子記述子 **Member of** を含みます。
タイプ	ドロップダウン リストから、[カウント]、[最大]、[平均]、[最小]、または [合計] のロールアップ タイプを選択します。
親フィールド	操作が実行されるターゲット フィールド。
子フィールド	方程式タイプへの入力。[親] フィールドは、子フィールドの選択の影響を受けます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
ロールアップクラス	関係を使用できるクラス。たとえば、関係がラックにのみ適用されるように指定できます。

4. *cmdb synch event* ビジネスルールを実行するには、[ビジネスルール] に移動します。
5. 検索ボックスを使用して、[cmdb synch event] テーブルを検索します。
6. *cmdb synch event* ビジネスルールをクリックし、[ビジネスルール] ページに移動します。
7. [更新]、[削除]、および [クエリー] チェック ボックスをオンにします。
   また、関係が変更されたときに CI 関係ロールアップを再計算する場合は、同様の手順を使用して、*cmdb_rel_ci synch event* ビジネスルールの [有効] チェックボックスをオンにします。

関連情報

CMDB 内の CI 関係

CMDB CI クラスモデル

CMDB には、構成アイテム (CI) に関するデータを格納する ベースシステム クラスが含まれています。CMDB CI クラスモデル ServiceNow Storeアプリでは、クラスの説明、識別ルール、識別子エントリ、および依存関係 (該当する場合) を含む、CMDBクラス階層を拡張するクラスモデルが追加されます。

追加したクラスは、他のクラスと同じように使用できます。ディスカバリー や サービスマッピング などのアプリケーションは、クラス拡張を使用して CI に入力し、テクノロジーとソフトウェアを検出できます。

すべての CMDB CI クラスモデル リリースの完全なリリースノートは、次の場所にあります。 https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU

自動翻訳

関連する ServiceNow® Store アプリと参照情報：

- 構成管理データベース:主要な CMDB クラスのクラス図とクラス属性のコレクション。
- CMDB テーブルの説明:ベースシステム内の主要なCMDBテーブルの説明。
- CMDB の入力：CMDB に入力するためのさまざまなオプションに関する情報。
- ディスカバリーパターン：業界の特定のデバイスとアプリケーションを検出するためのディスカバリーパターンのライブラリを提供する ServiceNow Store アプリ。
- サービスグラフコネクタ：一般的なサードパーティデータを CMDB クラスにインポートして統合するために、事前定義された統合を提供する ServiceNow Store のアプリ。また、新しい ETL 変換マップを作成するための 統合ハブ ETL ウィザードも含まれています。

クラスモデルの追加

アプリは、クラス、列、および関連するメタデータを関連レコードとして次のテーブルに追加します。

- CMDB クラス情報 [cmdb_class_info]：クラスの説明
- 識別子 [cmdb_identifier]：識別ルール
- 識別子エントリ [cmdb_identifier_entry]：識別エントリ
- CMDB メタデータホスティングルール [cmdb_metadata_hosting]：依存関係

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

拡張クラスを使用した検出

次の表に、アプリケーションが拡張クラスを使用して検出できるソフトウェアとテクノロジーを示します。CMDB CI クラスモデルおよび対応するディスカバリーパターンのドキュメントへのリンクを提供します。

ソフトウェア/テクノロジー	CMDB CI クラスモデル ストアアプリ	ディスカバリーパターン
Avi ロードバランサー	Avi ロードバランサー拡張クラス	Avi Vantage ロードバランサー サービスディスカバリー
Oracle の RDS の BYOL モデル	RDS for Oracle 拡張クラス の BYOL モデル	
ファイアウォール	ファイアウォール拡張クラス	
IBM Hardware Management Console (HMC)	IBM Hardware Management Console (HMC) 拡張クラス	IBM Virtualization and Hardware Management Console ディスカバリー
モノのインターネット (IoT)	モノのインターネット (IoT) 拡張クラス	適用外
Nutanix	Nutanix 拡張クラス	Nutanix Acropolis ディスカバリー
OpenStack	OpenStack 拡張クラス	OpenStack リソースディスカバリー
Red Hat Virtualization (RHV)	Red Hat Virtualization (RHV) 拡張クラス	Red Hat 仮想化ディスカバリー
トランスポートレイヤーセキュリティ (TLS)	トランスポートレイヤーセキュリティ (TLS) 拡張クラス	証明書インベントリと管理 ServiceNow Store アプリによって提供されるディスカバリー手順
VMware NSX ロードバランサー	VMware NSX ロードバランサー拡張クラス	VMware NSX Advanced Load Balancer でのディスカバリー

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

正常なインストールの検証

CMDB CI クラスモデルストアアプリをインストールした後、クラスが正常に追加されたことを確認します。

1. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャー.
2. [階層] をクリックして、CI クラスのリストを表示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このリストには、Nutanix クラスなどの追加されたクラスが含まれています。

3. クラスを選択すると、対応するクラスの詳細、識別ルール、識別子エントリ、および依存関係 (該当する場合) が表示されます。

> ⚠ 警告:
> CMDB CI クラスモデルアプリケーションをアンインストールすると、CMDBの整合性が失われ、予期しない動作が発生する可能性があります。

API 拡張クラス

CMDB CI クラスモデル ServiceNow Storeアプリは、API (アプリケーションプログラミングインターフェイス) のクラスを追加または更新します。

CMDB CI クラスモデルアプリは、クラスの説明、識別ルール、識別子エントリ、および該当する場合は依存関係を含む、CMDBクラス階層を拡張するクラスモデルを追加します。追加したクラスは、他の CMDB クラスと同じように使用できます。ディスカバリーとサービスマッピングパターン などのアプリケーションは、クラス拡張を使用して CI に入力し、テクノロジーとソフトウェアを検出できます。

すべての CMDB CI クラスモデル リリースの完全なリリースノートは、次の場所にあります。 https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

API 一覧

API は、コンピュータープログラムが相互に通信できるようにする一連の定義とプロトコルであり、アプリケーションソフトウェアをビルドまたは統合できるようにします。API は通常、Web ベースのテクノロジーを使用して他の API と通信します。API は通常、プログラムでジョブやタスクを実行したり、データを表示、インポート、エクスポート、削除、または変更したりするために使用されます。

このリリースで追加されたクラスは、 CMDB データモデルを拡張し、API CI クラスの表現の基盤を提供します。この基盤を使用して、次のことができます。

- API のヴィジビリティを向上させます。
- API エンドポイントに関連するセキュリティの問題と脆弱性を特定します。

クラス

このセクションでは、 CMDB CI クラスモデル ストアアプリが追加または更新するクラスを一覧表示します。 詳細については、 コミュニティの記事「API 用 CMDB の新しいデータモデル」 を参照してください。

CMDB CI クラスモデル:API の次のクラスが利用可能です。 このアプリが拡張する可能性のあるクラスを含む、 ベースシステム内のクラスのリストについては、「 CMDB テーブルの説明」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

クラス	拡張	説明
API [cmdb_ci_api]	構成アイテム cmdb_ci	2 つのコンピュータープログラムが、通常は Web ベースのテクノロジーを使用して相互に通信できるようにする API。例：ChatAPI (https://[apiID].execute-api.use-east-2.amazonaws.com)。
API コンポーネント [cmdb_ci_api_component]	構成アイテム cmdb_ci	機能やデータ交換を容易にする API 定義に関連する再利用可能なオブジェクト。[API ヘッダー] 関連リスト。例：GET https://[instance].service-now.com/api/now/table/{tablename}。
API フロントエンド [cmdb_ci_api_frontend]	API コンポーネント [cmdb_ci_api_component]	クライアントまたはユーザーがやり取りまたは要求を行う API の部分。例：GET https://[apiID].execute-api.us-east-2.amazonaws.com/{proxy+}
API バックエンド [cmdb_ci_api_backend]	API コンポーネント [cmdb_ci_api_component]	サーバーなどのバックエンドサービスとやり取りすることによって要求を満たす API の部分。例：Lambda:Chat-API-Proxy。
API ゲートウェイ [cmdb_ci_api_gateway]	アプリケーション [cmdb_ci_appl]	クライアント API 要求を一元化し、バックエンドのプロセスとサービスを管理する API インフラストラクチャ。例：Kong ゲートウェイ。
マネージド API [cmdb_ci_managed_api]	構成アイテム [cmdb_ci_api]	ゲートウェイまたは管理サービスから検出された API。このクラスの API のゲートウェイへの依存関係を適用できます。

クラス属性

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.49.0 では、それぞれのクラスに次の属性が追加されています。

API [cmdb_ci_api]

属性	データタイプ	説明
ベース URL	文字列 (1024)	すべての API コンポーネントの拡張元となるベースアドレス。
ID	文字列 (1024)	ソースシステムからの一意の識別子。
タイプ	選択リスト	API のタイプ。以下を指定できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

API [cmdb_ci_api] (続く)

属性	データタイプ	説明
		• REST • SOAP • HTTP • gRPC • GraphQL • Websocket
バージョン	数値	API のバージョン。
仕様の場所	URL	API 仕様の場所への URL。例：OpenAPI の仕様定義。
技術仕様の場所	文字列	API の技術仕様リポジトリの場所。例:展開された API コードを含む GitHub リポジトリ。
設計仕様の場所	文字列	API 設計またはドキュメントの場所への URL。例:SwaggerHub API 設計仕様 URL。

API [cmdb_ci_api] クラスは、タグとラベルのキー値 [cmdb_key_value] テーブルへのマッピングをサポートし、API メタデータのキーと値のストレージを有効にします。

API コンポーネント **[cmdb_ci_api_component]**

属性	データタイプ	説明
メソッド	文字列	REST API のメソッド。例： • GET • POST • DELETE
プロトコル	文字列	通信プロトコル。例：HTTP、HTTPS。
ホスト	文字列 (100)	API をホストするシステム。
パス	文字列 (1024)	API がたどる特定のルート。
ポート	文字列	通信ポート。例：80、443 など。
URL	文字列 (1024)	呼び出されるリソースの URL。
ID	文字列 (1024)	ソースシステムからの一意の識別子。
インターネットフェーシング	ブーリアン	コンポーネントがパブリックインターネットから到達可能かど

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

API コンポーネント **[cmdb_ci_api_component]** (続く)

属性	データタイプ	説明
		うかを示すブール値。コンポーネントが到達可能な場合は 1 または「true」を指定します。
認証	文字列	承認または認証方法のタイプ。例： • 基本 • キー • OAuth • なし
要求データタイプ	文字列 (255)	要求内のデータタイプのリスト。例： • CC • メール • アドレス
応答データタイプ	文字列 (255)	応答内のデータタイプのリスト。例： • CC • メール • 住所

API コンポーネント [cmdb_ci_api_component] クラスは、タグとラベルのキー値 [cmdb_key_value] テーブルへのマッピングをサポートし、API コンポーネントメタデータのキーと値のストレージを有効にします。

API フロントエンド **[cmdb_ci_api_frontend]**

属性	データタイプ	説明
親 ID	参照先 [cmdb_ci_api_frontend]	親 API コンポーネントへの参照。

API バックエンド **[cmdb_ci_api_backend]**

属性	データタイプ	説明
タイプ	文字列	API のバックエンドプロトコルタイプ。例：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

API バックエンド **[cmdb_ci_api_backend]** (続く)

属性	データタイプ	説明
		• Lambda • HTTP • 論理アプリ

API ゲートウェイ **[cmdb_ci_cloud_gateway]**

属性	データタイプ	説明
ID	文字列 (255)	ソースシステムからの一意の識別子。

API Gateway [cmdb_ci_api_gateway] クラスは、タグとラベルのキー値 [cmdb_key_value] テーブルへのマッピングをサポートしています。マッピングにより、API ゲートウェイメタデータのキー値ストレージが有効になります。

API ゲートウェイでは、次のマーカークラスを使用できます。これらのクラスは、API Gateway [cmdb_ci_api_gateway] 親クラスからすべての属性を継承します。

- Anypoint API Gateway [cmdb_ci_api_gateway_anypoint] (MuleSoft が提供)
- Tyk API Gateway [cmdb_ci_api_gateway_tyk] (Tyk 提供)
- Boomi API Gateway [cmdb_ci_api_gateway_boomi] (Boomi 提供)

マーカークラスは既存のクラス構造に従い、 識別および調整エンジン (IRE) ルールを変更する必要はありません。

注:
マネージド API [cmdb_ci_managed_api] クラスは、ゲートウェイやその他のマネージド サービスから検出された API に固有であり、新しい属性は導入されません。

API ゲートウェイおよび開発者ポータルでは、API 製品バンドルは、開発者とアプリケーションが使用する 1 つ以上の API のコレクションです。一部のプラットフォームでは、この用語を API プロダクトのみに使用します。

API 製品バンドル **[cmdb_ci_api_product_bundle]**

属性	データタイプ	説明
ID	文字列 (255)	API 製品バンドルの一意の識別子。
検出された承認タイプ	文字列	ソースシステムから検出された要求承認のタイプ。
検出されたアクセスタイプ	文字列	ソースシステムから検出されたアクセス構成。たとえば、公開や内部などです。
作成日	日付/時刻	API 製品バンドルが最初に検出または記録された日時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

API 製品バンドル **[cmdb_ci_api_product_bundle]** (続く)

属性	データタイプ	説明
最終変更日	日付/時刻	API 製品バンドルの最新の更新日時。
検出された状況	文字列	ソースによって報告された製品バンドルの現在のステータス。たとえば、「公開済み」や「廃止」などです。

1 つ以上の API 製品バンドルにアクセスするために、開発者は開発者ポータルで API コンシューマーサブスクリプションに登録できます。サブスクリプションは 1 つ以上のバンドルに登録され、バンドル内の API にアクセスするためのキーを提供します。

API コンシューマーサブスクリプション **[cmdb_ci_api_consumer_subscription]**

属性	データタイプ	説明
検出された範囲	文字列	ソースシステムから検出されたアクセスの範囲。たとえば、すべての API または特定の API です。
API コンシューマー	参照	API コンシューマーレコードへの参照。例:cmdb_ci_api_consumer。
ID	文字列 (255)	API コンシューマーサブスクリプションの一意の識別子。
検出された状況	文字列	ソースシステムから検出されたサブスクリプションステータス。たとえば、アクティブまたは非アクティブです。
作成日	日付/時刻	ソースシステムで API コンシューマーサブスクリプションが作成された日時。
最終変更日	日付/時刻	API コンシューマーサブスクリプションの最新の更新日時。

WebACL クラス [cmdb_ci_web_acl] は、CloudFront、API ゲートウェイ REST API、アプリケーションロードバランサー、AppSync GraphQL API、Cognito ユーザープール、App Runner サービス、AWS Verified Access、および Azure Front Door アプリケーションゲートウェイの ACL を表します。

重要な関係構造

API クラスと Kong クラスには、いくつかの重要な関係を定義する必要があります。

API 関係

親クラス	関係	子クラス	関係性タイプ
API	Uses::Used by	API コンポーネント	提案済み

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

API 関係 (続く)

親クラス	関係	子クラス	関係性タイプ
[cmdb_ci_api]		[cmdb_ci_api_component]	
API ゲートウェイ [cmdb_ci_api_gateway]	Provides::Provided By	マネージド API [cmdb_ci_managed_api]	依存
API フロントエンド [cmdb_ci_api_frontend]	Use End Point To::Use End Point From	API バックエンド [cmdb_ci_api_backend]	提案済み
API バックエンド [cmdb_ci_api_backend]	Uses::Used By	Kong ロードバランサー [cmdb_ci_kong_lb]	提案済み
API ゲートウェイ [cmdb_ci_api_gateway]	Provides::Provided By	API 製品バンドル [cmdb_ci_api_product_bundle]	依存
API ゲートウェイ [cmdb_ci_api_gateway]	Provides::Provided By	API コンシューマーサブスクリプション [cmdb_ci_api_consumer_subscription]	依存
API 製品バンドル	Contains::Contained by	API [cmdb_ci_api]	提案済み
API 製品バンドル	Used by::Uses	API コンシューマーサブスクリプション [cmdb_ci_api_consumer_subscription]	提案済み

関連する非 **CMDB** テーブル

CMDB CI クラスモデル v 1.49.0 では、次の非 CMDB テーブルが次の API 拡張クラスの関連リストとして導入されています。

API 関連リスト

API 展開 **[api_deployment]**

属性	データタイプ	説明
名前	文字列 (100)	API 展開の名前。
API	参照	展開済み API (cmdb_ci_api) への参照。
不一致 API エンドポイント	参照	API が既存の API と一致しない場合の、不一致 API エンドポイントへの参照 (cmdb_ci_unmatched_api_endpoint)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

API 展開 **[api_deployment]** (続く)

属性	データタイプ	説明
構成アイテム	参照	構成アイテムへの参照。API の展開先 CI が既知の場合、これは通常、手動で参照として指定されます。

注:
API 展開の非 CMDB テーブルは、API [cmdb_ci_api] クラスと不一致 API エンドポイント [cmdb_ci_unmatched_api_endpoint] クラスの両方に関連しています。

API コンポーネント関連リスト

API ヘッダー **[api_header]**

属性	データタイプ	説明
名前	文字列 (100)	API ヘッダーの名前。
API コンポーネント	参照	API ヘッダーが定義されているコンポーネントへの参照 (cmdb_ci_api_component)。
不一致 API エンドポイント	参照	エンドポイントを既存の API またはコンポーネントと一致させることができない場合の、一致していない API への参照 (cmdb_ci_unmatched_endpoint)。

API ゲートウェイ関連リスト

API コンシューマー **[api_consumer]**

属性	データタイプ	説明
ユーザー名	文字列 (100)	API コンシューマーの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

API コンシューマー [api_consumer] (続く)

属性	データタイプ	説明
		注: api_policyテーブルの [コンシューマー] フィールドは参照フィールドです。[API ポリシー] リストの [ユーザー名] フィールドにユーザー名を表示するには、ユーザー名の *display* 属性を true に設定する必要があります。属性が true に設定されていない場合、リストには代わりにシステム ID が表示されます。
ID	文字列 (255)	ソースシステムからの一意の識別子。
カスタム ID	文字列 (100)	ユーザーの代替表示名。
API ゲートウェイ	参照	コンシューマーが定義されているゲートウェイへの参照 (cmdb_ci_api_gateway)。
API コンシューマータイプ	選択リスト	API ユーザータイプ (user_type)。以下を指定できます。 • 内部 • 外部 • 不明
検出された状況	文字列	API コンシューマーのアカウントの現在のステータスを表します。
プロバイダー	文字列	API コンシューマーの認証を担当する ID 管理プロバイダーの名前。
Email	文字列	API コンシューマーのメールアドレス。
登録日	日付/時刻	コンシューマーが提供プラットフォームに登録した日付。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

API コンシューマーアクセス [api_consumer_access]

属性	データタイプ	説明
API コンシューマー	参照	API コンシューマー レコードへの参照。例:cmdb_ci_api_consumer。
API	参照	コンシューマーがアクセスを要求している API [cmdb_ci_api] への参照。
認証方法	文字列	API コンシューマーが API にアクセスするために使用する認証方法。たとえば、API キーや OAuth などです。
状況	選択肢	アクセスが現在アクティブか非アクティブかを示します。
前回使用	日付/時刻	API コンシューマーが API にアクセスした最後の日時。
有効期間終了日	日付/時刻	コンシューマーが API にアクセスできる有効期限。

API ポリシー [api_policy]

属性	データタイプ	説明
名前	文字列 (100)	API ポリシーの名前。
ID	文字列 (255)	ソースシステムからの一意の識別子。
フロントエンド	参照	API フロントエンド (cmdb_ci_api_frontend) への参照。
マネージド API	参照	マネージド API (cmdb_ci_managed_api) への参照。
コンシューマー	参照	API コンシューマー (api_consumer) の非 CMDB テーブルへの参照。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

API ポリシー **[api_policy]** (続く)

属性	データタイプ	説明
		注: [コンシューマー] は参照フィールドです。API ポリシーリストに api_consumer (ユーザー名) を表示するには、api_consumer テーブルの [ユーザー名] フィールドの *display* 属性を true に設定する必要があります。属性が true に設定されていない場合、リストには代わりにシステム ID が表示されます。
プロトコル	文字列	この API ポリシーを適用できるプロトコルのアレイ。
アクティブ	ブーリアン	この非 CMDB テーブルをアクティブと見なすか非アクティブと見なすかを決定します。
API ゲートウェイ	参照	コンシューマーが定義されているゲートウェイへの参照 (cmdb_ci_api_gateway)。

不一致 **API** 拡張クラス

CMDB CI クラスモデルストアアプリは、不一致 API のクラスを追加または更新します。API [cmdb_ci_api] および API コンポーネント [cmdb_ci_api_component] クラスへの入力に適した構造になっていない API エンドポイントは、代わりに不一致 API エンドポイント [cmdb_ci_unmatched_api_endpoint] クラスに入力されます。不一致 API は通常、セキュリティスキャナーや観測可能性ツールなどの統合で使用されます。

CMDB CI クラスモデルアプリは、クラスの説明、識別ルール、識別子エントリ、および該当する場合は依存関係を含む、CMDBクラス階層を拡張するクラスモデルを追加します。追加したクラスは、他の CMDB クラスと同じように使用できます。ディスカバリーとサービスマッピングパターン などのアプリケーションは、クラス拡張を使用して CI に入力し、テクノロジーとソフトウェアを検出できます。

すべての CMDB CI クラスモデル リリースの完全なリリースノートは、次の場所にあります。 https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

不一致 API

API [cmdb_ci_api] および API コンポーネント [cmdb_ci_api_component] クラスへの入力に適した構造になっていない API エンドポイントは、代わりに不一致 API エンドポイント [cmdb_ci_unmatched_api_endpoint] クラスに入力されます。不一致 API は通常、セキュリティスキャナーや観測可能性ツールなどの統合で使用されます。

クラス

このセクションでは、 CMDB CI クラスモデル ストアアプリが追加または更新するクラスを一覧表示します。

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.49.0 では、不一致 API エンドポイントに次のクラスが追加されています。 このアプリが拡張する可能性のあるクラスを含む、 ベースシステム内のクラスのリストについては、「 CMDB テーブルの説明」を参照してください。

クラス	拡張	説明
不一致 API エンドポイント [cmdb_ci_unmatched_api_endpoint]	構成アイテム cmdb_ci	cmdb_ci_api または cmdb_ci_api_component を入力できない非構造化エンドポイントを持つ API。

クラス属性

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.49.0 では、不一致 API エンドポイント [cmdb_ci_unmatched_api_endpoint] クラスに次の属性が追加されています。

不一致 API エンドポイント [cmdb_ci_unmatched_api_endpoint]

属性	データタイプ	説明
メソッド	文字列	API のバックエンドプロトコルタイプ。例： • Lambda • HTTP • 論理アプリ
プロトコル	文字列	通信プロトコル。例：HTTP、HTTPS。
URL	文字列 (1024)	呼び出されるリソースの URL。
ID	文字列 (1024)	ソースシステムからの一意の識別子。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

不一致 **API** エンドポイント **[cmdb_ci_unmatched_api_endpoint]** (続く)

属性	データタイプ	説明
インターネットフェーシング	ブーリアン	コンポーネントがパブリックインターネットから到達可能かどうかを示すブール値。コンポーネントが到達可能な場合は 1 または「true」を指定します。
認証	文字列	承認または認証方法のタイプ。例： • 基本 • キー • OAuth • なし
要求データタイプ	文字列 (255)	要求内のデータタイプのリスト。例： • CC • メール • アドレス
応答データタイプ	文字列 (255)	応答内のデータタイプのリスト。例： • CC • メール • アドレス

重要な関係構造

不一致 API エンドポイント [cmdb_ci_unmatched_api_endpoint] CMDB クラスおよび検出された API エンドポイント [api_endpoint_discovered] 非 CMDB テーブルは、非構造化 API データが取り込まれ、統合ハブ ETL の機能を超えて処理する必要があるシナリオを対象としています。

検出された API エンドポイント [api_endpoint_discovered] は、API [cmdb_ci_api] および API コンポーネント [cmdb_ci_api_component] クラスの生データのステージングテーブルとしても機能します。検出された API エンドポイント [api_endpoint_discovered] テーブルに最初に入力できるのは、適切に構造化されたデータソースから取得されていない、または標準の識別ルールを適用できない API データです。その後に顧客定義の統合を使用することで、API [cmdb_ci_api] および API コンポーネント [cmdb_ci_api_component] の品質と条件の要件に一致する適切な形式のデータを、最も適切なテーブルに入力できます。

データが正しく解析できない場合や、予期しない方式で構造化されている場合は、代わりに顧客定義の統合を使用することで、不一致 API エンドポイント [cmdb_ci_unmatched_api_endpoint] テーブルに入力できます。

検出された API エンドポイント [api_endpoint_discovered] テーブルに入力されたデータは、30 日ごとに消去されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

検出された **API** エンドポイント **[api_endpoint_discovered]**

属性	データタイプ	説明
名前	文字列 (100)	API エンドポイントの名前。
メソッド	文字列	REST API のメソッド。例： • GET • POST • DELETE
URL	文字列 (1024)	呼び出されるリソースの URL。
タイプ	選択リスト	API のタイプ。以下を指定できます。 • REST • SOAP • HTTP • gRPC • GraphQL • Websocket
認証	文字列	承認または認証方法のタイプ。例： • 基本 • キー • OAuth • なし
インターネットフェーシング	ブーリアン	コンポーネントがパブリックインターネットから到達可能かどうかを示すブール値。コンポーネントが到達可能な場合は 1 または「true」を指定します。
要求データタイプ	文字列 (255)	要求内のデータタイプのリスト。例： • CC • メール • アドレス
応答データタイプ	文字列 (255)	応答内のデータタイプのリスト。例：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

検出された **API** エンドポイント **[api_endpoint_discovered]** (続く)

属性	データタイプ	説明
		• CC • メール • アドレス
ヘッダー	文字列 (255)	ヘッダー名のカンマ区切りリスト。
構成アイテム	参照	一致する CMDB CI (API コンポーネントまたは不一致 API エンドポイント) への参照。

関連する非 **CMDB** テーブル

不一致 API 拡張クラスは、API 展開 [api_deployment] の非 CMDB テーブルを関連リストとして使用します。

API 展開 **[api_deployment]**

属性	データタイプ	説明
名前	文字列 (100)	API 展開の名前。
API	参照	展開済み API (cmdb_ci_api) への参照。
不一致 API エンドポイント	参照	API が既存の API と一致しない場合の、不一致 API エンドポイントへの参照 (cmdb_ci_unmatched_api_endpoint)。
構成アイテム	参照	構成アイテムへの参照。API の展開先 CI が既知の場合、これは通常、手動で参照として指定されます。

Avi ロードバランサー拡張クラス

CMDB CI クラスモデルストアアプリは、Avi ロードバランサーのクラスを追加または更新します。

CMDB CI クラスモデルアプリは、クラスの説明、識別ルール、識別子エントリ、および該当する場合は依存関係を含む、CMDBクラス階層を拡張するクラスモデルを追加します。追加したクラスは、他の CMDB クラスと同じように使用できます。ディスカバリーとサービスマッピングパターン などのアプリケーションは、クラス拡張を使用して CI に入力し、テクノロジーとソフトウェアを検出できます。

すべての CMDB CI クラスモデル リリースの完全なリリースノートは、次の場所にあります。 https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

Avi ロードバランサー

Avi Vantage プラットフォームは、ソフトウェア定義の原則に基づいて構築されており、次世代アーキテクチャが IT および基幹業務に期待される柔軟性とシンプルさを提供できるようにします。Avi Vantage プラットフォームアーキテクチャは、データプレーンとコントロールプレーンを分離して、オンプレミスまたはクラウド環境のアプリ所有者向けのアプリケーション分析、予測自動スケーリング、マイクロセグメンテーション、セルフサービスなど、負荷分散を超えたアプリケーションサービスを提供します。プラットフォームは、一元管理された動的な負荷分散リソースのプールを一般的な x86 サーバー、仮想マシン、またはコンテナー上で提供し、個々のアプリケーションに近いきめ細かなサービスを提供します。これらのサービスを提供することで、数百もの異なるアプライアンスを管理するための複雑さを増やすことなく、ネットワークサービスをほぼ無限に拡張できます。

ディスカバリーは、Avi Vantage ロードバランサーサービスディスカバリー パターンを使用して、Avi ロードバランサーリソースを検索します。

CMDB クラス階層と統合された **Avi** ロードバランサークラス



クラス

このセクションでは、 CMDB CI クラスモデル ストアアプリが追加または更新するクラスを一覧表示します。 CMDB CI クラスモデル:リリース 1.6.0 では、Avi ロードバランサーに次のクラスが追加されています。 このアプリが拡張する可能性のあるクラスを含む、 ベースシステム内のクラスのリストについては、「 CMDB テーブルの説明」を参照してください。

クラス	拡張	説明
AVI コントローラー [cmdb_ci_avi_controller]	仮想マシンオブジェクト [cmdb_ci_vm_object]	Avi コントローラーは、Avi Vantage システム全体の「頭脳」となる単一の管理および制御ポイントであり、通常は冗長

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

クラス	拡張	説明
		性のある 3 ノードクラスターとして展開されます。
Avi コントローラークラスター [cmdb_ci_avi_controller_cluster]	仮想マシンオブジェクト [cmdb_ci_vm_object]	Avi コントローラークラスターは、ビッグデータアナリティクスを使用してデータを分析し、Avi 管理コンソールの直感的なダッシュボードで実用的なインサイトをアドミニストレーターに提示します。
Avi サービスエンジン [cmdb_ci_avi_service_engine]	仮想マシンオブジェクト [cmdb_ci_vm_object]	Avi サービスエンジン (SE) は、Avi コントローラーから命令を受信して実行することにより、Avi Vantage 内のすべてのデータプレーン操作を処理します。

クラスの列

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.6.0 では、それぞれのクラスに次の列が追加されています。

Avi サービスエンジン **[cmdb_ci_avi_service_engine]**

追加された列	説明
version	Avi サービスエンジンのバージョンのリソース。

関連情報

CMDB スキーマモデル

RDS for Oracle 拡張クラス の **BYOL** モデル

CMDB CI クラスモデル ストアアプリは、RDS for Oracle の BYOL モデルのクラスを追加または更新します。

CMDB CI クラスモデルアプリは、クラスの説明、識別ルール、識別子エントリ、および該当する場合は依存関係を含む、CMDBクラス階層を拡張するクラスモデルを追加します。追加したクラスは、他の CMDB クラスと同じように使用できます。ディスカバリーとサービスマッピングパターン などのアプリケーションは、クラス拡張を使用して CI に入力し、テクノロジーとソフトウェアを検出できます。

すべての CMDB CI クラスモデル リリースの完全なリリースノートは、次の場所にあります。 https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

RDS for Oracle の BYOL モデル

Amazon RDS for Oracle は、クラウドでの Oracle の展開の設定、運用、および拡張を容易にする、完全に管理された商用データベースです。Amazon RDS for Oracle は、「License Included」と「Bring-Your-Own-License (BYOL)」の 2 つの異なるライセンスモデルのいずれかで実行できます。「License Included」サービスモデルでは、Oracle ライセンスを別途購入する必要ありません。Oracle データベースソフトウェアは AWS によってライセンス供与されます。

ベースシステム は、RDS データベースとそのライセンスのディスカバリーをサポートしています。

クラス

このセクションでは、 CMDB CI クラスモデル ストアアプリが追加または更新するクラスを一覧表示します。 CMDB CI クラスモデル:リリース 1.23.0 では、RDS for Oracle の BYOL モデルに次のクラスが追加されています。 このアプリが拡張する可能性のあるクラスを含む、 ベースシステム内のクラスのリストについては、「 CMDB テーブルの説明」を参照してください。

クラス	説明
cmdb_ci_cloud_database	クラウドデータベース。
cmdb_ci_serverless_hardware	データベースのハードウェアタイプ情報。

クラスの列

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.23.0 では、それぞれのクラスに次の列が追加されています。

サーバーレスハードウェア **[cmdb_ci_serverless_hardware]**

追加された列	説明
cloud_vendor	クラウドベンダー。
host_type	PaaS/IaaS などのホストタイプ。
cpu_core_count	CPU コアの量。
cpu_core_thread	CPU スレッドの量。
cpu_count	CPU の量。
object_id	CI の ID。

クラウドデータベース **[cmdb_ci_cloud_database]**

追加された列	説明
multi_az	データベースが複数の可用性ゾーンに展開されているかどうかを判別します (true/false)。
replication_enabled	レプリケーションを有効になっているかどうかを判断します (true/false)。
replication_type	レプリケーションタイプ。
replica_source	レプリケーションソースのデータベース名。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Cassandra 拡張クラス

CMDB CI クラスモデルストアアプリは、Cassandra データベースのクラスを追加または更新します。

CMDB CI クラスモデルアプリは、クラスの説明、識別ルール、識別子エントリ、および該当する場合は依存関係を含む、CMDBクラス階層を拡張するクラスモデルを追加します。追加したクラスは、他の CMDB クラスと同じように使用できます。ディスカバリーとサービスマッピングパターン などのアプリケーションは、クラス拡張を使用して CI に入力し、テクノロジーとソフトウェアを検出できます。

すべての CMDB CI クラスモデル リリースの完全なリリースノートは、次の場所にあります。 https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

Cassandra

Cassandra は、1 つのデータベースとして扱われ、Linux ノードのクラスターで実行される分散データベースです。Cassandra クラスター CI は、Linux ノードを参照しない論理エンティティを表します。

クラス

このセクションでは、 CMDB CI クラスモデル ストアアプリが追加または更新するクラスを一覧表示します。 このアプリが拡張する可能性のあるクラスを含む、 ベースシステム内のクラスのリストについては、「 CMDB テーブルの説明」を参照してください。

Cassandra クラス

クラス	拡張	説明
Cassandra クラスターノード [cmdb_ci_cassandra_cluster_node]	クラスターノード [cmdb_ci_cluster_node]	• “Hosts” cmdb_ci_cassandra_instance • “Cluster Of” cmdb_ci_cassandra_cluster • “Hosted On” cmdb_ci_server
Cassandra インスタンス [cmdb_ci_cassandra_instance]	DB インスタンス [cmdb_ci_db_instance]	• “Runs On” cmdb_ci_server • “Hosted on” cmdb_ci_cassandra_cluster_node • “Contains” cmdb_ci_config_file_tracked

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Cassandra クラス (続く)

クラス	拡張	説明
Cassandra キースペース [cmdb_ci_cassandra_keyspace]	DB カタログ [cmdb_ci_db_catalog]	“Hosted On” cmdb_ci_cassandra_cluster



DNS リソースレコードクラス

CMDB CI クラスモデル ServiceNow Store アプリは、DNS リソース レコード (RR) とも呼ばれる DNS レコードのクラスを追加または更新します。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

DNS ゾーンリソースレコード

DNS レコードは、ドメイン名の特定の側面に関する情報を提供するドメイン名システム (DNS) データベース内のエントリです。各 DNS レコードには、IP アドレス、メールサーバーアドレス、その他のリソースなど、ドメイン名に関連付けられたデータが含まれています。各タイプのレコードは、ドメイン名の IP アドレスへのマッピング (A レコード)、ドメインのメールサーバーの識別 (MX レコード)、ドメイン名のエイリアス (CNAME レコード) の提供など、特定の目的を果たします。DNS リソース レコードは、インターネット上の DNS インフラストラクチャが適切に機能するために不可欠です。

すべての CMDB CI クラスモデル リリースの完全なリリースノートは、次の場所にあります。 https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU

注:
CMDB CI クラスモデルリリース 1.57 では、A、AAAA、CName などの DNS リソースレコードを表す CMDB スキーマの既存のクラスは廃止されました。次のクラスは、理想的なベース、子クラス、および識別ルールで定義されています。

サポートされている **DNS** リソースレコードタイプ

- レコード:ドメインの IP アドレスを保持します。
- AAAA レコード:ドメインの IPv6 アドレスが含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- CNAME レコード:あるドメインまたはサブドメインを別のドメインに転送します。IP アドレスを指定しません。
- MX レコード:メールをメールサーバーに送信します。

サポートされているレコードタイプにより、次のようなアクションが有効になります。

- CMDBでドメイン名登録をキャプチャし、ライフサイクルを要求、承認、および追跡するためのワークフローを作成します。
- 統合から登録機関にデータを自動入力します。
- データを IPAM レコードに接続します。
- データを DNS の証明書に接続します。
- データを CDN プロバイダーに接続します。

CMDBクラス階層と統合された **DNS** リソースレコードクラス



テーブル:cmdb_ci_dns_resource_record

このセクションでは、 CMDB CI クラスモデル ストアアプリが追加または更新するクラスを一覧表示します。 このアプリが拡張する可能性のあるクラスを含む、 ベースシステム内のクラスのリストについては、「 CMDB テーブルの説明」を参照してください。

WWW ドメインのドメインネームサーバー (DNS) からの DNS レコードの詳細。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

列	説明	詳細
DNS サービスプロバイダー [service_provider] 廃止された列を置き換える:DNS サービスプロバイダー [名前]	この値を提供した DNS サービスプロバイダーを定義します。値の例として、Cloudflare、Google DNS、OpenDNS、ローカル DNS、プライベート DNS、空などがあります。	識別ルール (名前 + service_provider) null を許可 文字列 (255)
存続時間 [ttl]	DNS レコードが外部 DNS サーバーまたはリゾルバーによってキャッシュされる時間 (秒)	整数
レコードクラス [record_class]	DNS レコードのクラス。	• IN (インターネット) (デフォルト) • CH (カオスネット) • HS (ヘシオドス)

テーブル:cmdb_ci_dns_zone_a_record

A レコードには IPv4 アドレスのみが保持されます。

列	説明	詳細
IP アドレス [ip_address]	IPv4 アドレス	ip_addr 識別ルール (名前 + service_provider + ip_address) null を許可

テーブル:cmdb_ci_dns_zone_aaaa_record

AAAA レコードは IPv6 アドレスのみを保持します。

列	説明	詳細
AAAA IP アドレス [ip_address]	IPv6 アドレス	ip_addr 識別ルール (名前 + service_provider + ip_address) null を許可

テーブル:cmdb_ci_dns_zone_cname_record

正規名 (CNAME) レコードは、エイリアスドメインから正規ドメインを指します。

列	説明	詳細
正規名 [cname]	完全修飾ドメイン名/正規名。	文字列 (255)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

列	説明	詳細
		識別ルール (名前 + service_provider + cname) null を許可

テーブル:cmdb_ci_dns_zone_alias_record

ALIAS レコードは、ドメイン名を IP アドレスではなくホスト名にポイントします。

列	説明	詳細
エイリアス名 [alias_name]	DNS レコードのエイリアス名。	文字列 (255) 識別ルール (名前 + service_provider +alias_name) null を許可

テーブル:cmdb_ci_dns_domain_info

ドメイン名を使用すると、whois などの DNS ルックアップツールを使用して、ドメイン名の詳細の所有権と所有期間を追跡できます。

列	説明	詳細
ドメイン名 [domain_name]	DNS ルックアップツールからの WWW ドメイン名の値。	文字列 (255) 識別ルール (名前)
レジストリドメイン ID [registry_domain_id]	DNS ルックアップツールからのレジストリドメイン ID の値。	文字列 (255)
登録機関 [registrar]	DNS ルックアップツールからの登録機関の値。	文字列 (255)
ドメイン作成日 [domain_creation_date]	DNS ルックアップツールからのドメインの作成日。	glide_date_time
ドメイン更新日 [domain_updated_date]	DNS ルックアップツールからのドメインの更新日。	glide_date_time
登録機関の登録有効期限 [registrar_registration_expiration_date]	DNS ルックアップツールからの登録機関登録有効期限の値。	glide_date_time

サードパーティ統合のためのクラスとルールの拡張

サードパーティの統合ツールを使用する場合は CMDB CI クラスモデル ストアアプリのクラスとルールを拡張および更新します。

サードパーティツールを使用して ServiceNow アプリと統合する場合、統合と別の CI の間にギャップが生じる可能性があります。一部の統合テーブルとクラスには、 CMDB CI クラスモデル ストアアプリに含まれていないクラスとルールがない場合があります。

すべての CMDB CI クラスモデル リリースの完全なリリースノートは、次の場所にあります。 https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU

このセクションでは、 CMDB CI クラスモデル ストアアプリが追加または更新するクラスを一覧表示します。 次の表のクラスとルールを使用すると、統合のために CMDB CI クラスモデル ストアアプリを追加および拡張できます。

テーブル	拡張	ルールと関連エントリ
PostgreSQL スキーマ cmdb_ci_postgresql_schema	cmdb_ci_db_catalog	格納ルール： cmdb_ci_db_postgresql_instance->Contains:Contained By->cmdb_ci_postgresql_schema
		識別ルール： 依存、属性：名前
		関連エントリ (cmdb_related_entry)： • 識別子：cmdb_ci_postgresql_schema • 関連テーブル：cmdb_key_value • 参照フィールド：configuration_item
情報オブジェクト cmdb_ci_information_object	cmdb_ci	識別ルール： 依存なし、属性：名前
		関連エントリ (cmdb_related_entry)： • 識別子：cmdb_ci_information_object • 関連テーブル：cmdb_key_value • 参照フィールド：configuration_item
Oracle カタログ cmdb_ci_db_ora_catalog	cmdb_ci_db_catalog	関連エントリ (cmdb_related_entry)： • 識別子：cmdb_ci_db_ora_catalog • 関連テーブル：cmdb_key_value • 参照フィールド：configuration_item
MySQL カタログ cmdb_ci_db_mysql_catalog	cmdb_ci_db_catalog	格納ルール： cmdb_ci_db_mysql_instance -> Contains:Contained By -> cmdb_ci_db_mysql_catalog
		識別ルール：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	拡張	ルールと関連エントリ
		依存、属性：名前 関連エントリ (cmdb_related_entry)： • 識別子：cmdb_ci_db_mysql_catalog • 関連テーブル：cmdb_key_value • 参照フィールド：configuration_item
MS SQL データベース cmdb_ci_db_mssql_database	cmdb_ci_db_instance	関連エントリ (cmdb_related_entry)： • 識別子：cmdb_ci_db_mssql_database • 関連テーブル：cmdb_key_value • 参照フィールド：configuration_item
Sybase カタログ cmdb_ci_db_syb_catalog	cmdb_ci_db_catalog	格納ルール： cmdb_ci_db_syb_instance -> Contains:Contained By -> cmdb_ci_db_syb_catalog 識別ルール： 依存、属性：名前 関連エントリ (cmdb_related_entry)： • 識別子：cmdb_ci_db_syb_catalog • 関連テーブル：cmdb_key_value • 参照フィールド：configuration_item
DB2 データベース (旧称 DB2 カタログ) cmdb_ci_db_db2_catalog	cmdb_ci_db_catalog	格納ルール： cmdb_ci_db_db2_instance -> Contains:Contained By -> cmdb_ci_db_db2_catalog 識別ルール： 依存、属性：名前 関連エントリ (cmdb_related_entry)：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	拡張	ルールと関連エントリ
		• 識別子：cmdb_ci_db_db2_catalog • 関連テーブル：cmdb_key_value • 参照フィールド：configuration_item

このアプリが拡張する可能性のあるクラスを含む、 ベースシステム内のクラスのリストについては、「 CMDB テーブルの説明」を参照してください。

関連情報

CMDB スキーマモデル

ファイアウォール拡張クラス

CMDB CI クラスモデルストアアプリは、ファイアウォールデバイスのクラスを追加または更新します。

CMDB CI クラスモデルアプリは、クラスの説明、識別ルール、識別子エントリ、および該当する場合は依存関係を含む、CMDBクラス階層を拡張するクラスモデルを追加します。追加したクラスは、他の CMDB クラスと同じように使用できます。ディスカバリーとサービスマッピングパターン などのアプリケーションは、クラス拡張を使用して CI に入力し、テクノロジーとソフトウェアを検出できます。

すべての CMDB CI クラスモデル リリースの完全なリリースノートは、次の場所にあります。 https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxM[illegible]J1VCU

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

ファイアウォール

ファイアウォールは、セキュリティポリシーに基づいて送受信ネットワークトラフィックを監視および制御するネットワークセキュリティシステムです。通常、ファイアウォールは、内部ネットワークとインターネットなどの信頼できない外部ネットワークの間に障壁を形成します。通常、外部の脅威やサイバー攻撃から組織を保護するのに役立つセキュリティポリシーで構成されます。 ファイアウォールベンダーは、多くのファイアウォールデバイスとそれらに存在するセキュリティポリシーを管理するための一元的なファイアウォールマネージャーを提供する場合があります。たとえば、Panorama は、Palo Alto Networks ファイアウォールの一元管理システムです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDBクラス階層と統合されたファイアウォール拡張クラス **(CMDB CI** クラスモデル**:** リリース **1.11.0)**



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDBクラス階層と統合されたファイアウォール拡張クラス **(CMDB CI** クラスモデル**:** リリース **1.10.0)**

クラス

このセクションでは、 CMDB CI クラスモデル ストアアプリが追加または更新するクラスを一覧表示します。各クラスに追加された列の詳細については、表のクラスの列を参照してください。CMDB CI クラスモデル:リリース 1.10.0 では、ネットワークファイアウォールデバイスのディスカバリーのために次のクラスが追加または更新されます。 このアプリが拡張する可能性のあるクラスを含む、 ベースシステム内のクラスのリストについては、「 CMDB テーブルの説明」を参照してください。

クラス	拡張	説明
IP ファイアウォール [cmdb_ci_ip_firewall]	NETGEAR [cmdb_ci_netgear]	すべてのネットワークファイアウォールが含まれます。
ファイアウォールデバイス [cmdb_ci_firewall_device]	IP ファイアウォール [cmdb_ci_ip_firewall]	セキュリティポリシーに基づいて送受信ネットワークトラフィックを監視して制御するネットワークセキュリティシステム。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラス	拡張	説明
Fortinet ファイアウォールデバイス [cmdb_ci_firewall_device_fortinet]	ファイアウォールデバイス [cmdb_ci_firewall_device]	Fortinet ファイアウォールデバイス。
Fortinet ファイアウォールインターフェイス [cmdb_ci_fortinet_firewall_interface]	ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_ni_interface]	次世代の Fortinet ネットワークファイアウォール - REST パターンによって検出されます。「Fortinet firewall and FortiGate VDOM REST-based discovery」を参照してください。
Fortinet ファイアウォールポリシー [cmdb_ci_fortinet_firewall_policy]	ファイアウォールセキュリティポリシー [cmdb_ci_firewall_sec_policy]	次世代の Fortinet ネットワークファイアウォール - REST パターンによって検出されます。「Fortinet firewall and FortiGate VDOM REST-based discovery」を参照してください。
Fortinet 仮想ドメイン [cmdb_ci_fortinet_vdom]	IP ファイアウォール [cmdb_ci_ip_firewall]	次世代の Fortinet ネットワークファイアウォール - REST パターンによって検出されます。「Fortinet firewall and FortiGate VDOM REST-based discovery」を参照してください。
Juniper ファイヤーウォールデバイス [cmdb_ci_firewall_device_juniper]	ファイアウォールデバイス [cmdb_ci_firewall_device]	Juniper ファイアウォールデバイス。
ファイアウォールデバイスグループ [cmdb_ci_firewall_device_group]	CMDB CI [cmdb_ci]	ファイアウォールデバイスのグループ。
Panorama ファイアウォールデバイスグループ [cmdb_ci_firewall_device_group_panorama]	ファイアウォールデバイスグループ [cmdb_ci_firewall_device_group]	Panorama ファイアウォールデバイスのグループ。
Palo Alto ファイアウォールデバイス [cmdb_ci_firewall_device_palo_alto]	ファイアウォールデバイス [cmdb_ci_firewall_device]	Palo Alto ファイアウォールデバイス。
ファイアウォールクラスター [cmdb_ci_firewall_cluster]	[cmdb_ci_cluster]	単一の論理エンティティとして機能するファイアウォールノードのグループ。
Fortinet ファイアウォールクラスター [cmdb_ci_firewall_cluster_fortinet]	ファイアウォールクラスター [cmdb_ci_firewall_cluster]	Fortinet ファイアウォールクラスター。
Juniper ファイアウォールクラスター [cmdb_ci_firewall_cluster_juniper]	ファイアウォールクラスター [cmdb_ci_firewall_cluster]	Juniper ファイアウォールクラスター。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラス	拡張	説明
ファイアウォールマネージャー [cmdb_ci_firewall_manager]	CMDB CI [cmdb_ci]	多くのファイアウォールデバイスとそれらに存在するセキュリティポリシーを一元管理できるシステム。
Panorama ファイアウォールマネージャー [cmdb_ci_firewall_manager_panorama]	ファイアウォールマネージャー [cmdb_ci_firewall_manager]	Palo Alto Networks ファイアウォール用の一元化されたネットワークセキュリティ管理ツール。
ファイアウォールセキュリティポリシー [cmdb_ci_firewall_sec_policy]	CMDB CI [cmdb_ci]	ファイアウォールデバイスが適用するセキュリティポリシー。
Panorama ファイアウォールセキュリティポリシー [cmdb_ci_firewall_sec_policy_panorama]	ファイアウォールセキュリティポリシー [cmdb_ci_firewall_sec_policy]	Panorama ファイアウォールデバイスが適用するセキュリティポリシー。

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.12.0 では、ネットワークファイアウォールデバイスのディスカバリーに次のクラスが追加されています。

クラス	拡張	説明
Cisco ファイアウォールデバイス [cmdb_ci_firewall_device_cisco]	ファイアウォールデバイス [cmdb_ci_firewall_device]	すべての Cisco ファイアウォールデバイス。

クラスの列

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.10.0 では、それぞれのクラスに次の列が追加されています。

IP ファイアウォール **[cmdb_ci_ip_firewall]** クラス

追加された列	説明
ハードウェアオペレーティングシステム	ハードウェアで実行されている OS。
ハードウェア OS バージョン	ハードウェアで実行されている OS のバージョン。

ファイアウォールクラスター **[cmdb_ci_firewall_cluster]** クラス

追加された列	説明
ハードウェアオペレーティングシステム	ハードウェアで実行されている OS。
ハードウェア OS バージョン	ハードウェアで実行されている OS バージョン。

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.12.0 では、既存のクラスに列は追加されていません。

関連情報

CMDB スキーマモデル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

IBM Hardware Management Console (HMC) 拡張クラス

CMDB CI クラスモデル ストアアプリは、IBM Hardware Management Console (HMC) のクラスを追加または更新します。

CMDB CI クラスモデルアプリは、クラスの説明、識別ルール、識別子エントリ、および該当する場合は依存関係を含む、CMDBクラス階層を拡張するクラスモデルを追加します。追加したクラスは、他の CMDB クラスと同じように使用できます。ディスカバリーとサービスマッピングパターン などのアプリケーションは、クラス拡張を使用して CI に入力し、テクノロジーとソフトウェアを検出できます。

すべての CMDB CI クラスモデル リリースの完全なリリースノートは、次の場所にあります。 https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

IBM Hardware Management Console (HMC)

IBM HMC 拡張クラスは、以下を提供することで IBM 仮想化テクノロジーのディスカバリーをサポートします。

- SAM ユースケースに必要な LPAR/FRAME のディスカバリー
- イベント相関に必要な IBM HMC のトポロジデータ
- フレーム内移行などの ITSM ユースケースのトポロジデータ

CMDB クラス階層と統合された **IBM HMC** 拡張クラス



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラス

このセクションでは、 CMDB CI クラスモデル ストアアプリが追加または更新するクラスを一覧表示します。 各クラスに追加された列の詳細については、表のクラスの列を参照してください。 このアプリが拡張する可能性のあるクラスを含む、 ベースシステム内のクラスのリストについては、「CMDB テーブルの説明」を参照してください。

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.3.0 では、IBM HMC に次のクラスが追加されています。

クラス	拡張	説明
IBM フレーム [cmdb_ci_ibm_frame]	サーバー [cmdb_ci_server]	仮想化可能なかなりのリソースを備えた IBM 物理マシン。
IBM HMC プロセッサプール [cmdb_ci_processor_pool]	仮想マシンオブジェクト [cmdb_ci_vm_object]	LPAR のグループにプロセッサーを割り当てるために使用される IBM 共有プール。

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.2.0 では、IBM HMC に次のクラスが追加されています。

クラス	拡張	説明
IBM HMC サーバー [cmdb_ci_hmc_server]	サーバー [cmdb_ci_server]	フレームを管理し、論理パーティション (LPAR) をプールに割り当てる IBM コンソール。
IBM フレーム [cmdb_ci_ibm_frame]	サーバー [cmdb_ci_server]	仮想化可能なかなりのリソースを備えた IBM 物理マシン。
IBM LPAR インスタンス [cmdb_ci_lpar_instance]	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	オペレーティングシステムの仮想的な側面を表す IBM 論理パーティション。
LPAR リソース [cmdb_ci_lpar_resource]	構成アイテム [cmdb_ci]	LPAR インスタンスのリソース。
IBM HMC プロセッサープール [cmdb_ci_processor_pool]	仮想マシンオブジェクト [cmdb_ci_vm_object]	LPAR のグループにプロセッサーを割り当てるために使用される IBM 共有プール。

クラスの列

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.3.0 では、それぞれのクラスに次の列が追加されています。

IBM フレーム [cmdb_ci_ibm_frame] クラス

追加された列	説明
現在利用可能なプロセッサーユニット	現在利用可能なプロセッサーユニット。
構成可能なプロセッサーユニット	構成可能なプロセッサーユニット。
構成可能なメモリユニット	構成可能なメモリユニット。
インストールされているプロセッサーユニット	インストールされているプロセッサーユニット。
現在利用可能なメモリユニット	現在利用可能なメモリユニット。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

IBM フレーム **[cmdb_ci_ibm_frame]** クラス (続く)

追加された列	説明
インストールされているメモリユニット	インストールされているメモリユニット。

IBM HMC プロセッサープール **[cmdb_ci_processor_pool]** クラス

追加された列	説明
LPAR ID	LPAR ID。
LPAR 名	LPAR 名。
フレーム名	フレーム名。

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.2.0 では、それぞれのクラスに次の列が追加されています。

IBM HMC サーバー **[cmdb_ci_hmc_server]** クラス

追加された列	説明
フレーム数	フレーム数。

追加された列	説明
VIO	この VM が HMC トポロジ内の (VIO) 仮想入力/出力サーバーであるかどうかを示すフラグを付けます。
ハイウォーターマーク VCPU	レポート期間中に割り当てられた仮想 CPU の使用率のピーク。
フレームシリアル番号	フレームのシリアル番号 (フレームは ESX などの物理マシン)。
VIO サーバー	VIO サーバーのリスト。

LPAR リソース **[cmdb_ci_lpar_resource]** クラス

追加された列	説明
ノード名	ノードの名前。
パーティション名	パーティションの名前。
パーティション番号	パーティションの番号。
タイプ	LPAR リソースのタイプ。
モード	LPAR リソースのモード。
エンタイトルメントされたキャパシティ	割り当てられたキャパシティ。
パーティショングループ ID	パーティションのグループの ID。
共有プール ID	共有プロセッサーのプールの ID。
オンライン仮想 CPU	仮想 CPU。
最大メモリ	最大メモリ量。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

LPAR リソース **[cmdb_ci_lpar_resource]** クラス (続く)

追加された列	説明
最小メモリ	最大メモリ量。
可変キャパシティの重み付け	論理パーティションプロセッサーのキャパシティの重み付け。
最小キャパシティ	プロセスの最小数。
キャパシティ増分	プロセスの増分。
システム内の最大物理 CPU	システムで割り当てられた最大 CPU。
システム内のアクティブ物理 CPU	システム内の現在の CPU。
プール内のアクティブ CPU	プール内のアクティブな CPU の数。
システム内の共有物理 CPU	システム内の共有 CPU の数。
プールの最大キャパシティ	プール内のプロセスの最大キャパシティ。
プールのエンタイトルメントされたキャパシティ	エンタイトルメントされたプロセスの数。
未割り当てキャパシティ	空きスペースの数。
物理 CPU パーセンテージ	システムに割り当てられた CPU の数。
未割り当ての重み	インスタンスの追加料金なしのリソース。
望ましい仮想 CPU	仮想 CPU のターゲット数。
望ましいメモリ	メモリのターゲット量。
望ましい可変キャパシティの重み	ターゲットプロセッサー負荷。
望ましいキャパシティ	インスタンス内のターゲット使用済みリソース。
ハイウォーターマーク VCPU	レポート期間中に割り当てられた仮想 CPU の使用率のピーク。

IBM HMC プロセッサープール **[cmdb_ci_processor_pool]** クラス

追加された列	説明
プール ID	プロセッサーのプールの ID。
CPU コア数	CPU コア数。
メモリ数	使用されたメモリの量。
未アサインコア	未使用のコアの数。
未アサインメモリ	未アサインメモリの量。

次のクラスには列が追加されていません：IBM Frame [cmdb_ci_ibm_frame]。

関連情報

CMDB スキーマモデル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

モノのインターネット (IoT) 拡張クラス

CMDB CI クラスモデルストアアプリは、モノのインターネット (IoT) のクラスを追加または更新します。

CMDB CI クラスモデルアプリは、クラスの説明、識別ルール、識別子エントリ、および該当する場合は依存関係を含む、CMDBクラス階層を拡張するクラスモデルを追加します。追加したクラスは、他の CMDB クラスと同じように使用できます。ディスカバリーとサービスマッピングパターン などのアプリケーションは、クラス拡張を使用して CI に入力し、テクノロジーとソフトウェアを検出できます。

すべての CMDB CI クラスモデル リリースの完全なリリースノートは、次の場所にあります。 https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

モノのインターネット (IoT)

IoT は、一意の識別子を持つ、相互に関連するコンピューティングデバイス、機械およびデジタルマシン、物、動物、または人のシステムであり、人と人、または人とコンピューターとのやり取りを必要とせずにネットワーク経由でデータを転送する機能を備えています。このリリースで追加されたクラスは、データモデルを拡張して IoT CI クラスの表現の基盤を提供します。この基盤は、エンタープライズ資産管理 (EAM)、ガバナンス、リスク、コンプライアンス (GRC)、コンポーネント供給管理 (CSM)、および IoT デバイスとそれらの一部が存在する輸送車両の管理に関連するフィールドサービス管理 (FSM) のワークフローをサポートします。

CMDB クラス階層と統合された **IoT** 拡張クラス



クラス

このセクションでは、 CMDB CI クラスモデル ストアアプリが追加または更新するクラスを一覧表示します。 このアプリが拡張する可能性のあるクラスを含む、 ベースシステム内のクラスのリストについては、「 CMDB テーブルの説明」を参照してください。

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.6.0 では、IoT に次のクラスが追加されています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラス	拡張	説明
移送タイプ [cmdb_ci_transport]	cmdb_ci	相互接続されたテクノロジーを含む輸送のタイプ
集中型インフラストラクチャ [cmdb_ci_converged_infra]	cmdb_ci_hardware	コンピューティング機能とネットワーク機能の両方を提供するデバイス
IoT デバイス [cmdb_ci_IoT]	cmdb_ci_hardware	モノのインターネットデバイスタイプを含む親テーブル。
航空機 [cmdb_ci_aircraft]	移送タイプ [cmdb_ci_transport]	主要な経路として空中または宇宙を利用する輸送方法。例：飛行機やヘリコプター。
配送 [cmdb_ci_ship]	移送タイプ [cmdb_ci_transport]	主要な経路として水路を利用する輸送方法。例：船
トレーニング [cmdb_ci_train]	移送タイプ [cmdb_ci_transport]	主要な経路として鉄道を利用する輸送方法。例：アムトラック
車両 [cmdb_ci_vehicle]	移送タイプ [cmdb_ci_transport]	移動手段として自動車またはトラックを使用する輸送方法。例：自動車、トラック、ブルドーザー
IoT ゲートウェイ [cmdb_ci_IoT_gateway]	集中型インフラストラクチャ [cmdb_ci_converged_infra]	次のサービスを提供するデバイス： • IP レイヤー上の LAN と WAN の間でパケットを転送します。 • IoT ノードと他のエンティティの間でアプリケーションレイヤー機能を実行します。 • IoT デバイス間のローカルな短距離通信を可能にします。
セキュリティデバイス [cmdb_ci_security]	IoT デバイス [cmdb_ci_IoT]	バッジリーダーなどのセキュリティ機能を提供する接続済みデバイス
シングルボードコンピューティング [cmdb_ci_sbc]	IoT デバイス [cmdb_ci_IoT]	Raspberry Pi などのシングルボードコンピューティングデバイス。
ディスプレイデバイス [cmdb_ci_display]	IoT デバイス [cmdb_ci_IoT]	画像を表示する接続済みデバイス。
イメージングデバイス	IoT デバイス	画像をキャプチャする接続済みデバイス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラス	拡張	説明
[cmdb_ci_imaging]	[cmdb_ci_IoT]	
医療デバイス [cmdb_ci_medical]	IoT デバイス [cmdb_ci_IoT]	ナースコールユニットなどの医療機能を提供する接続済みデバイス。
製造デバイス [cmdb_ci_manufactering]	IoT デバイス [cmdb_ci_IoT]	製造プロセスを支援する接続済みデバイス。
マルチメディアデバイス [cmdb_ci_multimedia]	IoT デバイス [cmdb_ci_IoT]	メディアコンテンツの生成または配信を支援する接続済みデバイス。
支払デバイス [cmdb_ci_payment]	IoT デバイス [cmdb_ci_IoT]	商品またはサービスの購入を可能にする接続済みデバイス。
ドローン [cmdb_ci_dlone]	IoT デバイス [cmdb_ci_IoT]	モビリティを備えた無人接続デバイス。
ウェアラブルテクノロジー [cmdb_ci_wearable]	IoT デバイス [cmdb_ci_IoT]	スマートウォッチなどのエンティティで着用する接続済みデバイス。
スマートテレビ [cmdb_ci_sTV]	ディスプレイデバイス [cmdb_ci_display]	ネットワークに接続され、アプリケーションを実行できるテレビ。
IP カメラ [cmdb_ci_ip_camera]	イメージングデバイス [cmdb_ci_imaging]	ネットワークに接続されているカメラ。
患者モニタリング [cmdb_ci_med_patient_monitoring]	医療デバイス [cmdb_ci_medical]	患者のさまざまな生理学的パラメータを監視し、追跡します。心拍数、血圧、酸素レベル、呼吸数などを監視します。
手術器具 [cmdb_ci_med_surgical_instrument]	医療デバイス [cmdb_ci_medical]	外科的処置中に使用されるデバイス。生命維持ツール、および外科医が正確で制御された操作を行うのを支援するツール。
ラボ設備 [cmd_ci_med_lab_equipment]	医療デバイス [cmdb_ci_medical]	科学研究、実験、分析に使用される特殊なツール、装置、および機器。
患者インプラント [cmdb_ci_med_patient_implant]	医療デバイス [cmdb_ci_medical]	患者の体内に外科的に留置される医療機器または組織。
臨床機器 [cmdb_ci_med_clinical_device]	医療デバイス [cmdb_ci_medical]	全体的な管理、医療スタッフ、および患者の支援のために臨床現場で使用されるデバイス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラス	拡張	説明
画像診断 [cmd_ci_med_diagnostic_imaging]	医療デバイス [cmdb_ci_medical]	身体の内部構造を可視化するために医療で使用される特殊な機器。
治療用デバイス [cmdb_ci_med_therapeutic_device]	医療デバイス [cmdb_ci_medical]	健康状態の治療、リハビリテーション、または管理を支援するために設計された特殊なツール。整形外科用サポートから埋め込み型心臓用機器や神経刺激装置まで多岐にわたります。
プロセスロジックコントローラー [cmdb_ci_plc]	製造デバイス [cmdb_ci_manufactering]	ネットワークに接続され、製造で使用されるロジックコントローラー。例：Siemens と Allen Bradley によって製造されたデバイス。
ヒューマンマシンインターフェイス [cmdb_ci_hmi]	製造デバイス [cmdb_ci_manufactering]	ネットワークに接続され、製造で使用されるロジックコントローラー。例：Siemens と Allen Bradley によって製造されたデバイス。
ゲームコンソール [cmdb_ci_game_console]	マルチメディアデバイス [cmdb_ci_multimedia]	ネットワークに接続され、ゲームプレイやメディアのストリーミングに使用されるデバイス。例：Xbox、PlayStation。
メディアプレーヤー [cmdb_ci_media_play]	マルチメディアデバイス [cmdb_ci_multimedia]	ネットワークに接続され、デジタルメディアコンテンツの再生に使用されるデバイス。例：Amazon Fire TV。
ディスプレイモニターコントロール [cmdb_ci_monitor_control]	マルチメディアデバイス [cmdb_ci_multimedia]	ネットワークに接続され、モニター上のメディアの表示を制御するデバイス。例：Crestron Media Controller
販売時点管理デバイス [cmdb_ci_pos]	支払デバイス [cmdb_ci_payment]	ネットワークに接続され、商品またはサービスの購入に使用されるデバイス。例：クレジットカードリーダー

関連情報

CMDB スキーマモデル

Kong 拡張クラス

CMDB CI クラスモデルストアアプリは、Kong ゲートウェイのクラスを追加または更新します。

CMDB CI クラスモデルアプリは、クラスの説明、識別ルール、識別子エントリ、および該当する場合は依存関係を含む、CMDBクラス階層を拡張するクラスモデルを追加します。追加したクラスは、他の CMDB クラスと同じように使用できます。ディスカバリーとサービスマッピングパターン などのアプリケーションは、クラス拡張を使用して CI に入力し、テクノロジーとソフトウェアを検出できます。

すべての CMDB CI クラスモデル リリースの完全なリリースノートは、次の場所にあります。 https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

Kong

Kong は、エンタープライズ企業がクライアントとホストのトラフィックをより適切に管理できるようにする API 管理プラットフォームです。

クラス

このセクションでは、 CMDB CI クラスモデル ストアアプリが追加または更新するクラスを一覧表示します。 このアプリが拡張する可能性のあるクラスを含む、 ベースシステム内のクラスのリストについては、「 CMDB テーブルの説明」を参照してください。

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.49.0 では、Kong に次のクラスが追加されています。

クラス	拡張	説明
Kong ゲートウェイ [cmdb_ci_kong_gateway]	API ゲートウェイ [cmdb_ci_api_gateway]	個々の API をホストおよび管理する Kong ゲートウェイアプリケーション。例：Kong ゲートウェイの instanceName。
Kong ロードバランサー [cmdb_ci_kong_lb]	ロードバランサーアプリケーション [cmdb_ci_lb_appl]	Kong ゲートウェイアプリケーションのデフォルトのロードバランサーで、API 要求の履行時にバックエンドサービスインスタンスをポイントします。例：httpbin-upstream。
Kong ターゲット [cmdb_ci_kong_target]	API コンポーネント [cmdb_ci_api_component]	API 要求を満たすゲートウェイのロードバランスバックエンド。例：httpbin-target1。

クラス属性

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.49.0 では、それぞれのクラスに次の属性が追加されています。

Kong Gateway [cmdb_ci_kong_gateway]

属性	データタイプ	説明
アドミン URL	文字列 (255)	管理 API 要求を行うための URL。
データベース	文字列	Kong ゲートウェイで使用されるデータベースのタイプ。例：Postgres または Cassandra。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

Kong ロードバランサー **[cmdb_ci_lb_appl]**

属性	データタイプ	説明
アルゴリズム	文字列	ロードバランスに使用されるアルゴリズムのタイプ。例：ラウンドロビン。
ID	文字列 (255)	ソースシステムからの一意の識別子。

Kong ターゲット **[cmdb_ci_kong_target]**

属性	データタイプ	説明
ターゲット	文字列 (255)	ターゲット統合の URL。

重要な関係構造

API クラスと Kong クラスには、いくつかの重要な関係を定義する必要があります。

Kong 関係

親クラス	関係	子クラス	関係性タイプ
API バックエンド [cmdb_ci_api_backend]	Uses::Used By	Kong ロードバランサー	提案済み
Kong ロードバランサー [cmdb_ci_lb_appl]	Contains::Contained By	Kong ターゲット	依存関係
Kong ゲートウェイ [cmdb_ci_kong_gateway]	Provides::Provided By	Kong ロードバランサー	依存関係

関連する非 **CMDB** テーブル

Kong ゲートウェイクラスは、Kong ワークスペースの非 CMDB テーブルを関連リストとして使用します。

Kong ワークスペース **[kong_workspace]**

属性	データタイプ	説明
名前	文字列 (100)	Kong ワークスペースの名前。
ID	文字列 (255)	ソースシステムからの一意の識別子。
API ゲートウェイ	参照	Kong API ゲートウェイへの参照。

Kong ゲートウェイの例

Kong ゲートウェイクラスの依存関係ビューの例を次に示します。この依存関係ビューで、依存するマネージド API に依存するクラスに、ゲートウェイがどのように関連する API およびコンポーネントを入力するかがわかります。マネージド API クラスはゲートウェイに関する第 1 レベルのリレーションシップと見なされる一方、フロントエンドコンポーネントとバックエンドコンポーネントは第

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

2 レベルのリレーションシップと見なされます。ここから、これらの CI にアラートをバインドしたり、サービスビューとインシデントに動的 CI を設定したり、CI を使用する追加のワークフローを確立したりすることが可能です。



Kubernetes 拡張クラス

ディスカバリーとサービスマッピングアプリでは、Kubernetes パターンのクラスが追加または更新されます。

CMDB CI クラスモデルアプリは、クラスの説明、識別ルール、識別子エントリ、および該当する場合は依存関係を含む、CMDBクラス階層を拡張するクラスモデルを追加します。追加したクラスは、他の CMDB クラスと同じように使用できます。ディスカバリーとサービスマッピングパターン などのアプリケーションは、クラス拡張を使用して CI に入力し、テクノロジーとソフトウェアを検出できます。

すべての CMDB CI クラスモデル リリースの完全なリリースノートは、次の場所にあります。 https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

Kubernetes パターン

Kubernetes パターンのメインフローは、Kubernetes コア要素の検出に役立ちます。このリリースのクラスは、展開、DaemonSet、StatefulSet などの Kubernetes 作業負荷コントローラーコンポーネントを検出するようにサポートを拡張します。作業負荷共有ライブラリは、展

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

開、DaemonSet、StatefulSet に関する情報を取得し、それぞれのテーブルに格納します。その他の拡張には、YAML とサービスメッシュ拡張があり、YAML ファイルを生成して構成ファイルを追跡したり、サービスメッシュ情報を検出してサービスとサービスの間の関係を作成したりします。

CMDB 階層と統合された **Kubernetes** 拡張クラス



Kubernetes 作業負荷



クラス

このセクションでは、 CMDB CI クラスモデル ストアアプリが追加または更新するクラスを一覧表示します。

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.12.0 では、Kubernetes パターンに次のクラスが追加されています。 このアプリが拡張する可能性のあるクラスを含む、 ベースシステム内のクラスのリストについては、「 CMDB テーブルの説明」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

クラス	拡張	フィールド	関連
cmdb_ci_kubernetes_workload	cmdb_ci_kubernetes_components		cmdb_ci_kubernetes_service から提供する
cmdb_ci_kubernetes_deployment	cmdb_ci_kubernetes_workload	• 必要なレプリカ • 更新されたレプリカ • レプリカ合計 • 利用可能なレプリカ • 利用不可能なレプリカ	クラスターでホストされる
cmdb_ci_kubernetes_daemonset	cmdb_ci_kubernetes_workload	• 実行中のポッド • 待機中のポッド • 成功したポッド • 失敗したポッド • 利用可能なポッド	クラスターでホストされる
cmdb_ci_kubernetes_statefulset	cmdb_ci_kubernetes_workload	• 実行中のポッド • 待機中のポッド • 成功したポッド • 失敗したポッド • 利用可能なポッド	クラスターでホストされる

自動翻訳

関連情報

CMDB スキーマモデル

ネットワーク侵入検知システム (NIDS) CI 拡張クラス

ネットワーク侵入検知システム (NIDS) [cmdb_ci_nids] クラスは、パッシブネットワークモニタリングアプライアンスと、それが検出するネットワーク上のデバイスとの間の関係をビルドします。NIDS マネージャーは、デバイスを検出する NIDS センサーを管理し、NIDS レコード (親) とそれが検出する CI (子) の間に関係を「検出::d接続」します。

このトピックでは、 CMDB CI クラスモデル ストアアプリが追加または更新する関連クラスを一覧表示します。各クラスに追加された列の詳細については、表のクラスの列を参照してください。

すべての CMDB CI クラスモデル リリースの完全なリリースノートは、次の場所にあります。 https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノー

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ト情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

ネットワーク侵入検知システム (NIDS) のスキーマ構造



クラス

このセクションでは、 CMDB CI クラスモデル ストアアプリが追加または更新するクラスを一覧表示します。各クラスに追加された列の詳細については、表のクラスの列を参照してください。

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.30 では、ネットワーク侵入検知システム (NIDS) に次のクラスが追加されています。 このアプリが拡張する可能性のあるクラスを含む、 ベースシステム内のクラスのリストについては、「 CMDB テーブルの説明」を参照してください。

クラス	拡張	説明
ネットワーク侵入検知システム (NIDS) (cmdb_ci_nids)	cmdb_ci_ids_network	NIDS は、ネットワーク上のすべてのデバイスからのトラフィックを調べる、ネットワーク内の侵入検知システムです。NIDS スキャナーは、OT ネットワークスキャンアプライアンスとネットワーク上の OT デバイスの間の関係をビルドします。NIDS マネージャーは、NIDS センサーを管理します。

クラスの列

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.30 では、ネットワーク侵入検知システム (NIDS) [cmdb_ci_nids] クラスに次の列が追加されています。

ネットワーク侵入検知システム (NIDS) [cmdb_ot_nids] クラス

列ラベル	列名	説明
NIDS ソース ID	Correlation_id	NIDS デバイスの識別子。NIDS に割り当てられた相関 ID をその nids_source_id として使用します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ネットワーク侵入検知システム **(NIDS) [cmdb_ot_nids]** クラス (続く)

列ラベル	列名	説明
NIDS ソース名	nids_source_name	NIDS デバイスの名前。
ネットワークタイプの割り当て	network_type_assignment	デバイスが IT ネットワークと OT ネットワークのどちらにあるかを指定します。
NIDS アサインサイト	isa_entity_site	NIDS にアサインされた ISA サイト。この情報は、ログインユーザーに ISA Admin ロールがアサインされている場合に利用できます。

ロールとアクセスコントロールロジック **(ACL)**

NIDS アドミン *(cmdb_nids_admin)* ロールは、ネットワーク侵入検知システム (NIDS) [cmdb_ci_nids] クラスに関連付けられています。ネットワーク IDS (NDIS) OT レコード作成、読み込み、更新、削除できます。アプリケーションメニューで [ネットワーク IDS アプリケーション] の選択を表示するには、このロールが必要です。

重要な関係構造

NIDS レコードとの「検出者」関係を持つ各 CMDB CI レコードについて、ServiceNow オペレーショナルテクノロジー[認定]サービスグラフ コネクターは次のことを行います。

1. 次の NIDS 関連のメタデータ値を CI に割り当てます。
   a. ロケーション
   b. 会社
   c. 関連ユーザー (所有者、アドミン、サポート担当者、担当者)
   d. 関連ユーザーグループ (承認グループ、グループによって管理、サポートグループ、変更グループ)
2. NIDS ネットワークタイプが OT にセットされている場合は、次の NIDS 関連のメタデータ値が CI にアサインされます。
   a. CI の cmdb_ot_entity 参照を使用して、CI の OT デバイス (cmdb_ot_entity) レコードを作成します。
   b. NIDS アサインゾーンを OT デバイスレコードに割り当てます。
   c. 産業用プロセスマネージャー がインストールされている場合は、NIDS アサインサイトを OT デバイスレコードに割り当てます。
3. CI の [ライフサイクルステージ *(Life Cycle Stage)]* と [ライフサイクルステージステータス *(Life Cycle Stage Status)]* の値は、センサーの学習モードをキャプチャするために使用されます。
   - [ライフサイクルステージ *(Life Cycle Stage)]* が [稼働中 **(Operational)]** で、[ライフサイクルステージステータス *(Life Cycle Stage Status)]* が [ラーニングモード **(Learning Mode)]** の場合、検証は失敗です。
   - [ライフサイクルステージステータス *(Life Cycle Stage Status)]* が [使用中 **(In Use)]** の場合、検証は成功です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ネットワークインベントリ (NI) 拡張クラス

CMDB CI クラスモデルストアアプリは、通信事業ネットワークインベントリ アプリケーションのクラスを追加または更新します。通信事業ネットワークインベントリ はネットワークインベントリ (NI) 拡張クラスを使用して、構成管理データベース (CMDB)構成アイテム (CI) クラス階層を拡張します。

この拡張により、CMDB でサービスプロバイダーのネットワークインベントリに関する情報を格納できます。ストアアプリは、CMDB クラス階層を拡張する次のようなクラスモデルを追加します。

- クラスの説明
- 識別ルール
- 識別子エントリ
- 依存関係 (該当する場合)。

ServiceNow 通信事業ネットワークインベントリ アプリケーションを使用すると、物理ネットワークと論理ネットワークのデジタル表現をビルドできます。このアプリケーションは、NI クラス拡張を使用して、デジタルネットワークインベントリモデルの基礎を形成する CI を入力します。詳細については、Telecommunications Network Inventory を参照してください。

すべての CMDB CI クラスモデル リリースの完全なリリースノートは、次の場所にあります。 https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

通信事業ネットワークインベントリ (NI) スキーマ構造



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラス

このセクションでは、 CMDB CI クラスモデル ストアアプリが追加または更新するクラスを一覧表示します。 このアプリが拡張する可能性のあるクラスを含む、 ベースシステム内のクラスのリストについては、「 CMDB テーブルの説明」を参照してください。

NI 拡張クラス

クラス	拡張	説明
ネットワークサイト [cmdb_ci_ni_site]	サイト [cmdb_ci_site]	ネットワークサイト。 機器が配置されているネットワークセンター、建物、フロア、部屋など、各ネットワークサイトの場所固有の属性をキャプチャして管理します。 ネットワークサイトレコードを使用すると、ある場所にあるすべての機器を表示できます。割り当てられたタイプ、ロール、または機能カテゴリで場所をフィルタリングできます。
Telco 機器ホルダー [cmdb_ci_ni_equipment_holder]	機器ホルダー [cmdb_ci_equipment_holder]	Telco 機器ホルダー。 電気通信機器を収容する物理ユニット (ケージ、ベイ、キャビネット、スロット、リレーラック、ラインアップなど) を表します。ラインアップには個々のリレーラックが含まれます。各リレーラックには機器のシェルフが含まれます。機器ホルダーには他の機器ホルダーを含めることができます。 機器ホルダーレコードを使用すると、ネットワーク資産の追跡と管理ができます。
電気通信機器 [cmdb_ci_ni_telco_equipment]	ネットワーク機器 [cmdb_ci_netgear]	Telco 機器。 ネットワークで技術的な機能を提供するシェルフまたはデバイスを表します。例として、

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NI 拡張クラス (続く)

クラス	拡張	説明
		ルーター、モデム、モバイルデバイス、光ケーブル、リレー、スイッチなどがあります。機器にはスロット、カード、またはポートを含めることができます。すべての機器がラックにマウントされているわけではないため、機器は機器ホルダー内に存在することも、単独で存在することもあります。 機器レコードを使用すると、ネットワーク資産の追跡と管理ができます。
Telco フィラーコンポーネント [cmdb_ci_filler_component]	ハードウェア [cmdb_ci_hardware]	フィラーコンポーネント。 ラックまたはデバイスの空のスポット/スロットのカバーを表します。多くの場合、平らな金属またはプラスチック材料でできており、冷気ゾーンと熱気ゾーンを分離し、シャーシへのほこりの侵入を防ぎ、シャーシまたはラックを通る適切な空気の流れを確保します。
Telco ヒートバッフル [cmdb_ci_heat_baffle]	フィラーコンポーネント [cmdb_ci_filler_component]	ヒートバッフル。 上昇する熱風を機器から遠ざけるために使用されるハードウェアを表します。
Telco サービススイッチングポイント (SSP) [cmdb_ci_service_switching_point]	電気通信機器 [cmdb_ci_ni_telco_equipment]	サービススイッチングポイント (SSP)。 SS7 ネットワークを介してサービス制御ポイント(SCP)と呼ばれる中央データベースにク

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NI 拡張クラス (続く)

クラス	拡張	説明
		エリを送信し、TDM コールのルーティング方法を決定する電気通信ネットワーク内のスイッチ。SSP は、音声スイッチの一部にすることも、それに接続された別のコンピューターにすることもできます。
Telco サービスコントロールポイント (SCP) [cmdb_ci_service_control_point]	電気通信機器 [cmdb_ci_ni_telco_equipment]	サービスコントロールポイント (SCP)。 コールのルーティングと特殊機能の管理を担当する Signaling System 7(SS7)ネットワークのサービスコントロールポイント(SCP)を表します。
Telco Control Component [cmdb_ci_telco_control_component]	電気通信機器 [cmdb_ci_ni_telco_equipment]	コントロールコンポーネント。 コンピューターのメインシステムマザーボードと他のハードウェアコンポーネント間のインターフェイスを作成するコンピューターハードウェアコンポーネント内のデバイス。マザーボードに直接統合されるものもあれば、拡張デバイスとして追加されるものもあります。
ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_ni_interface]	ネットワークポート [cmdb_ci_ni_network_port]	ネットワークインターフェイス。 ネットワークインターフェイスの機器固有の属性をキャプチャして管理します。 識別: シリアル番号 (100) 名前 (200) 依存先

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NI 拡張クラス (続く)

クラス	拡張	説明
		• ハードウェア (contains::contained by) • 論理コンポジット (contains::contained by) • ネットワークポート (contains::contained by) • 仮想マシン オブジェクト (contains::contained by) • Kubernetes コンポーネント (contains::contained by) • アプリケーションサービス (contains::contained by) ネットワークポートの属性:MTU サイズ [mtu_size] ネットワークでは、最大伝送単位 (MTU) は、ネットワークに接続されたデバイスが受け入れる最大のデータ パケットを表す測定値です。整数バイト単位で測定されます。 ユースケース : • ネットワークパフォーマンスの最適化:適切な MTU サイズを設定すると、オーバーヘッドを削減し、データスループットを最大化できます。 • 断片化の回避:MTUを適切に設定することで、パケットの断片化を防ぎ、処理負荷と伝送遅延を軽減します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NI 拡張クラス (続く)

クラス	拡張	説明
		• ネットワークタイプのチューニング:さまざまなネットワーク (VPN、WAN など) では、互換性と最適なパフォーマンスを確保するために、特定の MTU サイズが必要になる場合があります。
ネットワークインターフェイスカード (以前のインターフェイスカード) [cmdb_ci_interface_card]	ハードウェア [cmdb_ci_hardware]	ネットワークインターフェイスカード。 ネットワークに保存されているインターフェイスカードを表します。カードは複数のスロットを占有することができます。またカードには、他のカードを含めることができます。機器の物理ポートまたは論理 (仮想) ポートにすることができます。各ポートには帯域幅の値がアサインされます。帯域幅は、ネットワーク設計で使用されると消費されます。
ネットワークサービスインスタンス [cmdb_ci_network_service_instance]		ネットワークサービスインスタンスは、ネットワーク機能に基づく一連のネットワークサービスの特定の展開、プロビジョニング、および/または構成済みインスタンスを表します。
物理接続 [cmdb_ci_ni_physical_link]	ネットワークリンク [cmdb_ci_network_link]	物理接続。 ネットワーク内のネットワークインターフェイスカードの物理ポート接続を表します。
論理接続 [cmdb_ci_ni_logical_path]	ネットワーク回路 [cmdb_ci_network_circuit]	論理接続。 ネットワークインターフェイスカードの論理ポートまたは仮想ポー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NI 拡張クラス (続く)

クラス	拡張	説明
		トの接続を表します。論理接続は通常、インターフェイスカード上の複数の物理接続を表します。

Nutanix 拡張クラス

CMDB CI クラスモデルストアアプリは、Nutanix のクラスを追加または更新します。

CMDB CI クラスモデルアプリは、クラスの説明、識別ルール、識別子エントリ、および該当する場合は依存関係を含む、CMDBクラス階層を拡張するクラスモデルを追加します。追加したクラスは、他の CMDB クラスと同じように使用できます。ディスカバリーとサービスマッピングパターン などのアプリケーションは、クラス拡張を使用して CI に入力し、テクノロジーとソフトウェアを検出できます。

すべての CMDB CI クラスモデル リリースの完全なリリースノートは、次の場所にあります。 https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

Nutanix Enterprise Cloud プラットフォーム

Nutanix Enterprise Cloud プラットフォームは、仮想マシンをホストおよび格納する、集中型のスケールアウト計算およびストレージシステムです。Nutanix クラスター内のすべてのノードは、クラスターリソースの管理を共有します。クラスターの基本ユニットは、標準のハイパーバイザーを実行し、プロセッサー、メモリ、およびローカルストレージ (SSD とハードディスク) を含む Nutanix ノードです。Nutanix コントローラー仮想マシンが各ノードで実行され、クラスター内のすべてのノードからローカルストレージをプールできるようになります。

クラス

このセクションでは、 CMDB CI クラスモデル ストアアプリが追加または更新するクラスを一覧表示します。 各クラスに追加された列の詳細については、表のクラスの列を参照してください。

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.6.0 では、Nutanix に次のクラスが追加されています。 このアプリが拡張する可能性のあるクラスを含む、 ベースシステム内のクラスのリストについては、「CMDB テーブルの説明」を参照してください。

クラス	拡張	説明
Nutanix Prism Central [cmdb_ci_nutanix_prism_central]	仮想マシンオブジェクト [cmdb_ci_vm_object]	複数の Acropolis クラスターの管理を担い、単一の一元管理インターフェイスを提供するマルチクラスターマネージャー。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.2.0 では、Nutanix に次のクラスが追加されています。

クラス	拡張	説明
Nutanix クラスター [cmdb_ci_nutanix_cluster]	仮想マシンオブジェクト [cmdb_ci_vm_object]	Nutanix ソフトウェアを実行している物理ノードで構成されるクラスター。
Nutanix コントローラー VM [cmdb_ci_nutanix_controller_vm]	アプリケーション [cmdb_ci_appl]	各ノードに存在する Nutanix コントローラー仮想マシンであり、ストレージのクラスタリングおよび管理機能を提供します。
Nutanix ストレージコンテナ [cmdb_ci_nutanix_storage_container]	ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]	予約済み容量、レプリケーションファクター、ストレージ最適化オプションなどのポリシーを適用するために使用される Nutanix ストレージプールのサブセット。
Nutanix ストレージプール [cmdb_ci_nutanix_storage_pool]	ストレージプール [cmdb_ci_storage_pool]	仮想マシン間を物理的に分離するために使用される Nutanix クラスター内の物理ディスクのグループ化。
Nutanix ホスト [cmdb_ci_nutanix_host]	仮想サーバー [cmdb_ci_virtualization_server]	すべての仮想マシンが実行される物理ホスト。
Nutanix 仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_nutanix_vm_instance]	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Nutanix インフラストラクチャ上で実行される仮想マシン。

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.1.5 では、Nutanix に次のクラスが追加されています。

クラス	拡張	説明
Nutanix クラスター [cmdb_ci_nutanix_cluster]	仮想マシンオブジェクト [cmdb_ci_vm_object]	Nutanix ソフトウェアを実行している物理ノードで構成されるクラスター。
Nutanix コントローラー VM [cmdb_ci_nutanix_controller_vm]	アプリケーション [cmdb_ci_appl]	各ノードに存在する Nutanix コントローラー仮想マシンであり、ストレージのクラスタリングおよび管理機能を提供します。
Nutanix ストレージコンテナ [cmdb_ci_nutanix_storage_container]	ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]	予約済み容量、レプリケーションファクター、ストレージ最適化オプションなどのポリシーを適用するために使用される Nutanix ストレージプールのサブセット。
Nutanix ストレージプール	ストレージプール	仮想マシン間を物理的に分離するために使用される Nutanix

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラス	拡張	説明
[cmdb_ci_nutanix_storage_pool]	[cmdb_ci_storage_pool]	クラスター内の物理ディスクのグループ化。
Nutanix ホスト [cmdb_ci_nutanix_host]	仮想サーバー [cmdb_ci_virtualization_server]	すべての仮想マシンが実行される物理ホスト。
Nutanix 仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_nutanix_vm_instance]	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Nutanix インフラストラクチャ上で実行される仮想マシン。

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.1.4 では、Nutanix に次のクラスが追加されています。

Nutanix クラスター [cmdb_ci_nutanix_cluster]	仮想マシンオブジェクト [cmdb_ci_vm_object]	Nutanix ソフトウェアを実行している物理ノードで構成されるクラスター。
Nutanix コントローラー VM [cmdb_ci_nutanix_controller_vm]	アプリケーション [cmdb_ci_appl]	各ノードに存在する Nutanix コントローラー仮想マシンであり、ストレージのクラスタリングおよび管理機能を提供します。
Nutanix ストレージコンテナ [cmdb_ci_nutanix_storage_container]	ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]	予約済み容量、レプリケーションファクター、ストレージ最適化オプションなどのポリシーを適用するために使用される Nutanix ストレージプールのサブセット。
Nutanix ストレージプール [cmdb_ci_nutanix_storage_pool]	ストレージプール [cmdb_ci_storage_pool]	仮想マシン間を物理的に分離するために使用される Nutanix クラスター内の物理ディスクのグループ化。
Nutanix ホスト [cmdb_ci_nutanix_host]	仮想サーバー [cmdb_ci_virtualization_server]	すべての仮想マシンが実行される物理ホスト。
Nutanix 仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_nutanix_vm_instance]	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Nutanix インフラストラクチャ上で実行される仮想マシン。

クラスの列

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.6.0 では、Nutanix Prism Central [cmdb_ci_nutanix_prism_central] クラスに列が追加されていません。

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.2.0 では、それぞれのクラスに次の列が追加されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Nutanix クラスター **[cmdb_ci_nutanix_cluster]** クラス

追加された列	説明
ブロックシリアル番号	クラスターに接続されているブロックのシリアル番号。
クラスター ID	クラスターの UUID (ユニバーサル一意識別子)。
外部サブネット	クラスターの外部 IP アドレスのサブネット。
完全バージョン	クラスターのフル バージョン。 例：el7.3-release-euphrates-5.10.3.1-stable-655d4def34bf18785782f2adb8cdd5f8457d1fe3
ハイパーバイザータイプ	このクラスターに関連するハイパーバイザーのタイプ。
内部サブネット	内部 IP アドレスのサブネット。
NCC バージョン	Nutanix クラスターチェックバージョン。
NTP サーバー	このクラスターに関連する NTP サーバー。
ノード数	クラスターに接続されているノードの数。
タイムゾーン	クラスターのタイムゾーン。
バージョン	クラスターのバージョン。 例：5.10.3.1

Nutanix コントローラー **VM [cmdb_ci_nutanix_controller_vm]** クラス

追加された列	説明
ハイパーバイザータイプ	ハイパーバイザーのタイプ。
メモリー (MB)	コントローラーで利用可能なメモリ容量 (MB)。
状況	コントローラーの電源状態のオン/オフ。
VM ID	コントローラー仮想マシンの UUID。
オブジェクト ID	コントローラー仮想マシンの ID。

Nutanix ストレージコンテナ **[cmdb_ci_nutanix_storage_container]** クラス

追加された列	説明
圧縮	圧縮が有効かどうかを示します。
コンテナ ID	コンテナの UUID。
重複排除	ディスク上の重複排除が有効になっているかどうか、つまり重複排除圧縮がハードディスク (HD) 上のデータに適用されるかどうかを示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Nutanix ストレージコンテナ **[cmdb_ci_nutanix_storage_container]** クラス (続く)

追加された列	説明
	パフォーマンス層の重複排除は、ディスク上の重複排除の前提条件です。
イレイジャーコード	イレイジャーコーディングが有効かどうかを示します。
レプリケーションファクター	維持されているデータコピーの数。レプリケーションファクターは、コンテナの作成時に指定されます (2 または 3)。

次のクラスには列は追加されていません。

- Nutanix ストレージプール [cmdb_ci_nutanix_storage_pool]
- Nutanix ホスト [cmdb_ci_nutanix_host]
- Nutanix 仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_nutanix_vm_instance]

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.1.5 では、それぞれのクラスに次の列が追加されています。

Nutanix クラスター **[cmdb_ci_nutanix_cluster]** クラス

追加された列	説明
ブロックシリアル番号	クラスターに接続されているブロックのシリアル番号。
クラスター ID	クラスターの UUID (ユニバーサル一意識別子)。
外部サブネット	クラスターの外部 IP アドレスのサブネット。
完全バージョン	クラスターのフル バージョン。 例：el7.3-release-euphrates-5.10.3.1-stable-655d4def34bf18785782f2adb8cdd5f8457d1fe3
ハイパーバイザータイプ	このクラスターに関連するハイパーバイザーのタイプ。
内部サブネット	内部 IP アドレスのサブネット。
NCC バージョン	Nutanix クラスターチェックバージョン。
NTP サーバー	このクラスターに関連する NTP サーバー。
ノード数	クラスターに接続されているノードの数。
タイムゾーン	クラスターのタイムゾーン。
バージョン	クラスターのバージョン。 例：5.10.3.1

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Nutanix コントローラー **VM [cmdb_ci_nutanix_controller_vm]** クラス

追加された列	説明
ハイパーバイザータイプ	ハイパーバイザーのタイプ。
メモリ	仮想マシンで利用可能なメモリ容量 (MB)。
状況	電源状態のオン/オフ。
VM ID	コントローラー仮想マシンの UUID。
オブジェクト ID	コントローラー仮想マシンの ID。

Nutanix ストレージコンテナ **[cmdb_ci_nutanix_storage_container]** クラス

追加された列	説明
圧縮	圧縮が有効かどうかを示します。
コンテナ ID	コンテナの UUID。
重複排除	ディスク上の重複排除が有効になっているかどうか、つまり重複排除圧縮がハードディスク (HD) 上のデータに適用されるかどうかを示します。 パフォーマンス層の重複排除は、ディスク上の重複排除の前提条件です。
イレイジャーコード	イレイジャーコーディングが有効かどうかを示します。
レプリケーションファクター	維持されているデータコピーの数。レプリケーションファクターは、コンテナの作成時に指定されます (2 または 3)。

次のクラスには列は追加されていません。

- Nutanix ストレージプール [cmdb_ci_nutanix_storage_pool]
- Nutanix ホスト [cmdb_ci_nutanix_host]
- Nutanix 仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_nutanix_vm_instance]

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.1.4 では、それぞれのクラスに次の列が追加されています。

Nutanix クラスター **[cmdb_ci_nutanix_cluster]** クラス

追加された列	説明
ブロックシリアル番号	クラスターに接続されているブロックのシリアル番号。
クラスター ID	クラスターの UUID (ユニバーサル一意識別子)。
外部サブネット	クラスターの外部 IP アドレスのサブネット。
完全バージョン	クラスターのフル バージョン。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Nutanix クラスター **[cmdb_ci_nutanix_cluster]** クラス (続く)

追加された列	説明
	例：el7.3-release-euphrates-5.10.3.1-stable-655d4def34bf18785782f2adb8cdd5f8457d1fe3
ハイパーバイザータイプ	このクラスターに関連するハイパーバイザーのタイプ。
内部サブネット	内部 IP アドレスのサブネット。
NCC バージョン	Nutanix クラスターチェックバージョン。
NTP サーバー	このクラスターに関連する NTP サーバー。
ノード数	クラスターに接続されているノードの数。
タイムゾーン	クラスターのタイムゾーン。
バージョン	クラスターのバージョン。 例：5.10.3.1

Nutanix コントローラー **VM [cmdb_ci_nutanix_controller_vm]** クラス

追加された列	説明
ハイパーバイザータイプ	ハイパーバイザーのタイプ。
メモリ	仮想マシンで利用可能なメモリ容量 (MB)。
状況	電源状態のオン/オフ。
VM ID	コントローラー仮想マシンの UUID。
オブジェクト ID	コントローラー仮想マシンの ID。

Nutanix ストレージコンテナ **[cmdb_ci_nutanix_storage_container]** クラス

追加された列	説明
圧縮	圧縮が有効かどうかを示します。
コンテナ ID	コンテナの UUID。
重複排除	ディスク上の重複排除が有効になっているかどうか、つまり重複排除圧縮がハードディスク (HD) 上のデータに適用されるかどうかを示します。 パフォーマンス層の重複排除は、ディスク上の重複排除の前提条件です。
イレイジャーコード	イレイジャーコーディングが有効かどうかを示します。
レプリケーションファクター	維持されているデータコピーの数。レプリケーションファクターは、コンテナの作成時に指定されます (2 または 3)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のクラスには列は追加されていません。

- Nutanix ストレージプール [cmdb_ci_nutanix_storage_pool]
- Nutanix ホスト [cmdb_ci_nutanix_host]
- Nutanix 仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_nutanix_vm_instance]

関連情報

CMDB スキーマモデル

OpenStack 拡張クラス

CMDB CI クラスモデルストアアプリは、OpenStack のクラスを追加または更新します。

CMDB CI クラスモデルアプリは、クラスの説明、識別ルール、識別子エントリ、および該当する場合は依存関係を含む、CMDBクラス階層を拡張するクラスモデルを追加します。追加したクラスは、他の CMDB クラスと同じように使用できます。ディスカバリーとサービスマッピングパターン などのアプリケーションは、クラス拡張を使用して CI に入力し、テクノロジーとソフトウェアを検出できます。

すべての CMDB CI クラスモデル リリースの完全なリリースノートは、次の場所にあります。 https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

OpenStack

OpenStack は、データセンター全体の計算、ストレージ、およびネットワークリソースの大規模なプールをコントロールするクラウドオペレーティングシステムです。これらのリソースはすべて、共通の認証メカニズムを使用し、API を通じて管理およびプロビジョニングされます。他のコンポーネントは、オーケストレーション、障害管理、サービス管理などのサービスを提供して、ユーザーアプリケーションの高可用性を確保します。OpenStack はサービスに分割されており、必要に応じてコンポーネントをプラグアンドプレイで使用できます。これらのコンポーネントは水平方向に拡張できるように設計されているため、新しいリソースを簡単に追加して、時間の経過とともにクラウドを拡大できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB クラス階層と統合された OpenStack クラス



クラス

このセクションでは、 CMDB CI クラスモデル ストアアプリが追加または更新するクラスを一覧表示します。 各クラスに追加された列の詳細については、表のクラスの列を参照してください。

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.8.0 では、OpenStack に次のクラスが追加されています。 このアプリが拡張する可能性のあるクラスを含む、 ベースシステム内のクラスのリストについては、「 CMDB テーブルの説明」を参照してください。

クラス	拡張	説明
OpenStack サービス [cmdb_ci_cloud_openstack_service]	仮想マシンオブジェクト [cmdb_ci_vm_object]	URL を介してアクセスできる OpenStack Web サービス。
OpenStack エンドポイント [cmdb_ci_cloud_openstack_endpoint]	仮想マシンオブジェクト [cmdb_ci_vm_object]	サービスのアクセスポイント。
OpenStack ドメイン [cmdb_ci_cloud_openstack_domain]	仮想マシンオブジェクト [cmdb_ci_vm_object]	ユーザー、グループ、およびプロジェクトのコレクション。

クラスの列

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.8.0 では、それぞれのクラスに次の列が追加されています。

OpenStack サービス [cmdb_ci_cloud_openstack_service] クラス

追加された列	説明
type	サービスによって実装された API を示すサービスタイプ。指定できる値：Compute、ec2、identity、image、network、または volume。
enabled	サービスとそのエンドポイントがサービスカタログに表示されるかどうか (true/false) を定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

OpenStack エンドポイント **[cmdb_ci_cloud_openstack_endpoint]** クラス

追加された列	説明
インターフェイス	エンドポイントの可視化を示すインターフェイスタイプ。可能な値： • 公開：公開されているネットワークインターフェイス上でエンドユーザーが見ることができます。 • 内部：非従量制内部ネットワークインターフェイス上でエンドユーザーが見ることができます。 • アドミン：セキュアなネットワークインターフェイス上で管理ユーザーが見ることができます。
enabled	サービスとそのエンドポイントがサービスカタログに表示されるかどうか (true/false) を定義します。

OpenStack ドメイン **[cmdb_ci_cloud_openstack_domain]** クラス

追加された列	説明
enabled	ドメインが有効か無効か (true/false) を定義します。

自動翻訳

関連情報

CMDB スキーマモデル

オペレーショナルテクノロジー **(OT)** 拡張クラス

CMDB CI クラスモデルストアアプリは、オペレーショナルテクノロジー (OT) のクラスを追加または更新します。

CMDB CI クラスモデルアプリは、クラスの説明、識別ルール、識別子エントリ、および該当する場合は依存関係を含む、CMDBクラス階層を拡張するクラスモデルを追加します。追加したクラスは、他の CMDB クラスと同じように使用できます。ディスカバリーとサービスマッピングパターン などのアプリケーションは、クラス拡張を使用して CI に入力し、テクノロジーとソフトウェアを検出できます。

すべての CMDB CI クラスモデル リリースの完全なリリースノートは、次の場所にあります。 https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU

オペレーショナルテクノロジー **(OT)** データモデル

オペレーショナルテクノロジー (OT) データモデルは、「OT デバイス」データの管理を可能にするために作成されました。産業機器を制御するオペレーショナルテクノロジーは、IT クラスのハードウェア (コンピューター、サーバー、ネットワーク機器など) またはServiceNow IT クラスモデルに含まれていない特定のハードウェアプロファイル (PLC、HMI、エンジニアリングワークステーション、履歴担当者など) に基づくことができます。したがって、OT データモデルの単一の OT デバイスには、次の 2 つの主要コンポーネントが含まれています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. CI クラスレコード。これは、IT クラス、または OT クラスの CI です。
2. OT デバイスの詳細レコード。OT デバイスタイプ (機能) およびその他の OT 固有の属性について説明します。

CMDB内の各 OT デバイスは、特定の OT デバイスの詳細 [cmdb_ot_entityテーブル] レコードへの「OT デバイスの詳細 (OT Device Details)」参照 [cmdb_ot_entity参照フィールド] を持つものとして区別できます。これは双方向の参照です。cmdb_ot_entity テーブルの ot_device 参照は CI レコードを参照します。指定された CI レコードのcmdb_ot_entity参照が空 でない場合 、CI は OT デバイスと見なされます。

たとえば、HMI (ヒューマンマシンインターフェイス) OT デバイスは、少なくとも 2 つの異なる方法で構成できます。

1. 「OT デバイスタイプ」を HMI として記述する OT デバイス詳細レコードを持つコンピューター CI。
2. 「OT デバイスタイプ」を HMI としても記述する OT デバイス詳細レコードを持つ HMI CI。



このようにして、HMI のリストを取得でき、組織内のすべてのコンピューターのリストを取得することもできます。

OT データモデルの詳細については、「Implementing the CSDM framework for Operational Technology」を参照してください。

その後、追加したクラスを他の CMDB クラスと同じように使用できます。ディスカバリー for オペレーショナルテクノロジー、サービスグラフ Connector for オペレーショナルテクノロジー (Excel) などのアプリケーションは、これらのクラス拡張を使用して CI に入力し、さまざまなテクノロジーやソフトウェアを検出できます。詳細については、以下を参照してください。

- Service Graph Connector for Microsoft Excel
- IT Discovery for OT Networks

注:
オペレーショナルテクノロジーでは、OT ネットワークで産業プロセスを自動化するために使用される CI は、多くの場合、OT デバイスと呼ばれます。この用語は、資産管理の実務で一般的に使用されるデバイスレコードと混同しないでください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オペレーショナルテクノロジー (OT) スキーマ構造



クラス

このセクションでは、 CMDB CI クラスモデル ストアアプリが追加または更新するクラスを一覧表示します。 各クラスに追加された列の詳細については、表のクラスの列を参照してください。 このアプリが拡張する可能性のあるクラスを含む、 ベースシステム内のクラスのリストについては、「CMDB テーブルの説明」を参照してください。

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.69.0 では、 オペレーショナルテクノロジー (OT) に次のクラスが追加されています。

クラス	説明
ファームウェアのインストール [cmdb_firmware_install]	OT デバイスに関連付けられたファームウェア。
キー値 [cmdb_key_value]	利用可能な OT 統合が入力され、キーと値のペアとしてキャプチャされた OT デバイスに関連する追加情報。
ソフトウェアインスタンス [cmdb_sam_sw_install]	OT デバイスにインストールされているソフトウェアが利用できない場合 ソフトウェア資産管理 キャプチャします。 **注:** ソフトウェア資産管理がインストールされ、エンタイトルメントされている場合、インストール済みソフトウェアのデータが [ソフトウェア インストール] 関連リストに表示されます。

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.59.0 では、OT に次のクラスが追加されています。

クラス	拡張	説明
OT システムサービス [cmdb_ci_ot_system_service]	cmdb_ci_ot_system	物理プロセス、機械、および生産工程を管理、制御、および監

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラス	拡張	説明
		視するために使用されるテクノロジーとシステムのカテゴリ。

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.56.0 では、OT に次のクラスが追加されています。

クラス	拡張	説明
品質検査管理システム [cmdb_ci_ot_qics]	cmdb_ci_ot_control	特に品質および検査機能を支援する制御システム。

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.30 では、OT に次のクラスが追加されています。

クラス	拡張	説明
CNC [cmdb_ci_ot_cnc]	cmdb_ci_ot_control	ドリル、旋盤、ミルなどの工作機械の自動制御、および 3D プリンターに使用されるコンピューター数値コントロール。
DCS [cmdb_ci_ot_dcs]	cmdb_ci_ot_control	分散制御システム。中央に置かれた単一ユニットではなく、分散されたインテリジェンスを使用して制御されたプロセスに関するコントロールを実現します。
DPU [cmdb_ci_ot_dpu]	cmdb_ci_ot_control	分散処理ユニット。各 DPU が数千の I/O を処理する、専用ネットワーク上の ICS。
EWS [cmdb_ci_ot_ews]	cmdb_ci_ot_supervisory	エンジニアリングワークステーション。ICS アプリケーションおよびその他の制御システム機器の構成、メンテナンス、および診断のためのコンピューティングプラットフォーム。
履歴担当者 [cmdb_ci_ot_historian]	cmdb_ci_ot_supervisory	データ履歴担当者。産業プロセスのデータ分析をサポートする一元化されたデータベース。
HMI [cmdb_ci_ot_hmi]	cmdb_ci_ot_supervisory	ヒューマンマシンインターフェイスオペレーターがコントローラーとやり取りするために使用するハードウェアまたはソフトウェア。
IED [cmdb_ci_ot_ied]	cmdb_ci_ot_control	インテリジェント電子デバイス。電力網の外部ソースとの間でデータ/コントロールを送受信します。
産業用アクチュエーター [cmdb_ci_ot_industrial_actuator]	cmdb_ci_ot_field_device	バルブの開放などのメカニズムの移動と制御を行う機械のコンポーネント。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラス	拡張	説明
産業用ドライブ [cmdb_ci_ot_industrial_drive]	cmdb_ci_ot_field_device	機械の速度をコントロールするために使用される装置。これは、電気機械、水力、または電子デバイスの場合があります。
産業用 3D プリンター [cmdb_ci_ot_insustrial_3d_printer]	cmdb_ci_ot_control	付加的な製造で、CAD モデルまたはデジタル 3D モデルから 3 次元オブジェクトをビルドするために使用されるデバイス。
産業用ロボット [cmdb_ci_ot_industrial_robot]	cmdb_ci_ot_field_device	製造に使用されるロボットシステム。
産業用センサー [cmdb_ci_ot_industrial_sensor]	cmdb_ci_ot_field_device	機器の健全性を監視するために使用されるセンサーデバイス
ネットワーク機器 [cmdb_ci_netgear]	cmdb_ci_hardware	ネットワーク機器は、コンピューターネットワーク上のデバイス間の通信およびインタラクションに必要な電子デバイスです。
運用テクノロジー [cmdb_ci_ot]	cmdb_ci_hardware	産業用制御に使用される オペレーショナルテクノロジー の基底クラス。たとえば、製造業などで使用されます。
OPC クライアント [cmdb_ci_ot_opc_client]	cmdb_ci_ot_supervisory	OPC サーバーを使用して、アプリケーションで OPC サーバーからデータを取得したり、監視制御を行ったりできるようにしたりするソフトウェアモジュール。
OPC サーバー [cmdb_ci_ot_opc_server]	cmdb_ci_ot_control	アプリケーションが OPC を使用して外部にデータを提供できるようにするソフトウェアモジュール。
OT コントロールモジュール [cmdb_ci_ot_control_module]	cmdb_ci_ot_control	OT コントロールシステムに接続された PLC や DCS などのモジュール。
OT コントロールシステム [cmdb_ci_ot_control]	cmdb_ci_ot	産業用コントロールシステム (ICS) の基底クラス。通常は、Purdue モデルのレベル 1 または 2 にあります。
OT 監督システム [cmdb_ci_ot_overusery]	cmdb_ci_ot	監視システムの基底クラス。通常は、Purdue モデルのレベル 2 または 3 にあります。
PLC [cmdb_ci_ot_plc]	cmdb_ci_ot_control	プログラム可能なロジックコントローラー。OT デバイスを制御するために使用されます。
プロトコルコンバーター [cmdb_ci_protocol_converter]	cmdb_ci_hardware_network_gear	相互運用性を実現するために、あるデバイスの標準または独自のプロトコルを他のデバイスまたはツールに適したプロトコル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラス	拡張	説明
		に変換するために使用されるデバイス。
RTU [cmdb_ci_ot_rtu]	cmdb_ci_ot_control	リモートターミナルユニット。DCS および SCADA リモートステーションをサポートするために設計された特別な目的のデータ取得および制御ユニット
SCADA クライアント [cmdb_ci_ot_scada_client]	cmdb_ci_ot_supervisory	監督コントロールおよびデータ取得。オペレーターが SCADA サーバーを管理できるようにするクライアント。
SCADA サーバー [cmdb_ci_ot_scada_server]	cmdb_ci_ot_control	監督コントロールおよびデータ取得。データを収集して処理し、長距離にわたって運用コントロールを適用できるシステム。

クラスの列

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.30 では、それぞれのクラスに次の列が追加されています。

オペレーショナルテクノロジー **(OT) [cmdb_ci_ot]** クラス

追加された列	説明
firmware_version	ディスカバリーソースから報告されたファームウェアバージョン
hardware_version	ディスカバリーソースから報告されたハードウェアバージョン。

OT コントロールシステム **[cmdb_ci_ot_control_system]** クラス

追加された列	説明
has_module	システムにシャーシ/ブレードアーキテクチャなどのモジュールがあるかどうかを示す true / false 値。
backplan_name	システムから報告されたバックプレーンの文字列名または番号。
backplan_id	システムから報告されたバックプレーンの一意の ID

OT コントロールモジュール **[cmdb_ci_ot_control_module]** クラス

追加された列	説明
slot_number	このモジュールが使用しているコントロールシステム内の報告済みスロット。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

OT コントロールモジュール **[cmdb_ci_ot_control_module]** クラス (続く)

追加された列	説明
module_type	ディスカバリーソースから報告されたモジュールタイプ

OT フィールドデバイス **[cmdb_ci_ot_field_device]** クラス

追加された列	説明
device_type	デバイスが親コントロールシステムに入力、出力、またはその両方を提供するかどうかを説明するリスト。

OT システムサービス **[cmdb_ci_ot_system_service]** クラス

追加された列	説明
display_name	OT システムの名前。
isa_entity_site	OT システムが配置されているサイト。

フォームビュー

すべての オペレーショナルテクノロジー (OT) 拡張クラスには、フォームの上部にある [OT デバイスの詳細] 属性を含む「デフォルトビュー」フォームビューがあります。次の表に、フォームのコンテキストメニューに オペレーショナルテクノロジー **(OT)** ビューがある他のクラスを示します。これは、次のクラスの cmdb_ot_viewer ロールを持つユーザーのデフォルトのフォームビューです。

クラス	説明
ベースハードウェア [cmdb_ci_hardware]	ハードウェアの基底クラス。
ベースコンピューター [cmdb_ci_computer]	コンピューターのプロパティをキャプチャするハードウェアテーブルの拡張。
ベースサーバー [cmdb_ci_server]	すべてのタイプのサーバーの基底クラス。
Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server]	Linux ソフトウェアを実行しているサーバー。
Windows サーバー [cmdb_ci_win_server]	Microsoft Windows Server オペレーティングシステムを実行しているサーバー。
IoT デバイスの基底クラス [cmdb_ci_iot]	モノのインターネットデバイスタイプを含む親テーブル。
IP ファイアウォールおよび拡張クラス [cmdb_ci_ip_firewall]	すべてのネットワークファイアウォールが含まれます。
IP ルーター [cmdb_ci_ip_router]	ネットワーク機器 [cmdb_ci_netgear] テーブルの特殊化。
IP スイッチ [cmdb_ci_ip_switch]	ネットワーク機器 [cmdb_ci_netgear] テーブルの特殊化。
プロトコルコンバーター [cmdb_ci_protocol_converter]	相互運用性を実現するために、あるデバイスの標準または独自のプロトコルを他のデバイスま

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラス	説明
	たはツールに適したプロトコルに変換するために使用されるデバイス。

テーブルに含まれていないクラスには、デフォルトで オペレーショナルテクノロジー (OT) ビューがありません。必要な追加のクラスについては、オペレーショナルテクノロジー (OT) ビューをフォームのコンテキストメニューに追加できます。フォームのコンテキストメニューオプションの詳細については、「Form context menu」を参照してください。

ロールとアクセスコントロールロジック (ACL)

オペレーショナルテクノロジー (OT) [cmdb_ci_ot] クラスおよびそれに続く関連テーブルに、次のロールが関連づけられます。

アドミン (cmdb_ot_admin)

OT レコードを作成、読み込み、更新、削除できます。アドミンは、OT デバイスフォームで OT デバイスタイプを編集し、OT エンティティテーブルの特定の構成を管理することもできます。

エディター (cmdb_ot_editor)

OT デバイスレコードを作成、読み取り、更新、削除できます。

ビューアー (cmdb_ot_viewer)

OT デバイスレコードを読み取ることができます。

注:
cmdb_ci_ot テーブルおよび cmdb_ot_entity テーブルの場合

- ユーザーが OT デバイスを表示するには、これら 3 つの OT ロールのいずれかが必要です。
- itil ロールがアサインされた IT ユーザーは、cmdb_ci_otテーブルの OT デバイスと cmdb_ot_entity テーブルのレコードの表示が制限されます。IT ユーザーは、コンピューターやインストール済みソフトウェアなどの IT 資産クラスを引き続き表示できます。

OT のお客様は、IT (itil) のみのロールを持つユーザーから OT デバイスへのアクセスを、閲覧者とアドミンの両方のロールで制限することができます。

重要な関係構造

オペレーショナルテクノロジー (OT) CI を作成するときは、次の重要なガイドラインを使用してください。

OT エンティティ

任意の CI クラスが OT ネットワーク上に存在する可能性があるため、OT エンティティテーブル [cmdb_ot_entity] は OT 環境で必要な追加の属性を取得します。

属性	説明
ビジネス上の重要度	ディスカバリーソースで割り当てられたビジネス上の重要度。
OT デバイス	OT ネットワーク上にある CI への参照。
OT デバイスタイプ	CI クラスを問わない、OT デバイスの機能。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性	説明
	• 専用の HMI アプライアンスの場合、CI は cmdb_ci_ot_hmi クラス内にあり、OT デバイスタイプは HMI である必要があります。 • HMI の機能を実行するコンピューターの場合、CI は cmdb_ci_computer クラス内にあり、OT デバイスタイプは HMI である必要があります
Purdue レベル	OT デバイスの Purdue レベル。
ゾーン	OT デバイスにアサインされたゾーン。通常はゾーン/コンジットモデルのコンテキストで使用されます。
IRE 基準属性 (ire_criterion)	OT エンティティ関連エントリの基準属性として機能します。

OT エンティティは オペレーショナルテクノロジー (OT) [cmdb_ci_ot] テーブルと拡張テーブルに追加される関連リストです。既存の CI クラスの OT エンティティメタデータを表示する場合は、まず関連リストをフォームに追加します。

OT エンティティタイプ

OT エンティティタイプ [cmdb_ot_entity_type] テーブルは、OT または非 OT CI がその機能を実行している OT デバイスのタイプを追跡します。これは、Purdue レベルデータモデルの必要な部分として機能し、アプリケーションファイル [sys_metadata] テーブルを拡張します。

ServiceNow AI Platformには、OT デバイス CI の一般的な OT デバイスタイプを表すレコードが含まれています。OT エンティティタイプテーブルの属性は次のとおりです。

属性	説明
ラベル	特定の OT デバイスタイプの表示名。
名前	特定の OT デバイスタイプを識別するために使用される値。
OT テーブル	OT クラス CI の OT エンティティレコード [cmdb_ot_entity] の [タイプ] フィールドの自動入力に使用される値。
親	同じテーブル [cmdb_ot_entity_type] 内のレコードへの参照である、特定のタイプの親タイプ。

OT クラスマッピングテンプレート

OT クラスマッピングテンプレート [ot_class_mapping_template] テーブルはアプリケーションファイル [sys_metadata] を拡張し、ソースデータに基づいてデバイスを正しい CI クラスに分類するために OT サービスグラフコネクタ (SGC) によって使用されます。

各 SGC は、OT クラスマッピングテンプレートテーブルを拡張し、SGC アプリケーションで子クラスを作成できます。これにより、SGC 固有のデバイス分類の詳細が定義されます。たとえば、Excel SGC クラスマッピング [excel_sgc_class_mapping] テーブルは、Microsoft Excel のサービスグラフコネクタアプリケーションスコープで作成された OT クラスマッピングテンプレートの子であり、Microsoft Excel のサービスグラフコネクタに固有の分類の詳細を保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
OT クラスマッピングテンプレートには、分類詳細レコードは保存されません。各 SGC に固有の子テーブルには、使用する SGC の分類レコードが保存されます。

OT クラスマッピングテンプレートテーブルの属性は次のとおりです。

属性	説明
ソースクラス	ソース CI のクラス。
ターゲット CMDB クラス	CI に予期される ServiceNow クラス。
OT デバイスタイプ	OT デバイスが分類されるカテゴリタイプ。デバイスタイプは、デバイスが OT ネットワーク上で果たす機能でもあります。たとえば、次のようになります。 サーバーなどのITデバイスはOTデバイスに変換でき、ネットワーク上で果たす機能はHMIです。したがって、そのクラスは **server** で、デバイスタイプは **HMI** です。 **注:** 場合によっては、OT 機能のない OT デバイスや、デバイスタイプが不明な OT デバイスがあります。OT 機能のない OT デバイスの場合は、[**OT** 機能なし] を選択します。デバイスタイプが不明な OT デバイスの場合は、[不明] を選択します。
OS 分類を許可	**True** に設定すると、CI でオペレーティングシステムが見つかった場合、ターゲットはこのテーブルのターゲットクラスからその OS に一致する ServiceNow クラスに切り替えられます。 たとえば、Historian がターゲットクラスで、ペイロードに Windows Server OS が見つかった場合、CI は Windows Server CI として分類され、その OT デバイスタイプは Historian に設定されます。
アクティブ	オンにすると、クラスマッピング がアクティブに設定され、 デバイスの分類時に考慮されます。

シリアル番号

CI の識別中に、識別および調整エンジン (IRE) プロセスが、2 つの場所でシリアル番号を検索します。1 つは CI シリアル番号属性で、もう 1 つはシリアル番号 [cmdb_serial_number] テーブルであり、これには オペレーショナルテクノロジー (OT) [cmdb_ci_ot] テーブルへの後方参照が含まれています。

- システムのシリアル番号以外のあらゆるタイプのシリアル番号を、シリアル番号テーブルにのみ格納します (サーバー CI 属性には格納しません)。
- システムのシリアル番号が利用可能な場合は、CI のシリアル番号属性とシリアル番号テーブルの両方に格納されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- シリアル番号テーブルは、多対 1 の関係で、オペレーショナルテクノロジー (OT) CI にリンクしています。このテーブルには、シリアル番号のタイプを指定するための [タイプ] フィールドがあります。
- オペレーショナルテクノロジー (OT) の場合は、シリアル番号タイプの文字列値 *system* を使用して、さまざまなソース間で適切な調整が行われるようにします。

ネットワークアダプタ

ネットワークアダプター [cmdb_ci_network_adapter] クラスを使用して、ネットワークアダプターを保存します。

1. [MAC アドレス] 属性を MAC アドレス値に設定します。
   - オクテットと埋め込みゼロを含む小文字の 16 進数の間にコロン区切り文字を使用して文字列をフォーマットします。
   - 例：「f8:f2:1e:00:d4:66」
2. ネットワークアダプタークラスの Name 属性を MAC アドレスと同じになるように設定します。
3. CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルで、関連するハードウェア CI に対する Owned By:Owns 関係を作成します。
4. 関連するハードウェア CI を参照する CI を使用して、ネットワークアダプター [cmdb_ci_network_adapter] テーブルからの参照を指定します。

IP アドレス

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] クラスを使用して IP アドレスを格納します。

1. IP アドレスの値を [IP アドレス] 属性と [名前] 属性に格納して、Name 属性が空にならないようにします。
   - 「NNN.NNN.NNN.NNN」の形式を使用し、10 進数ベースのオクテットとピリオドの区切り文字を使用して、IPv4 IP アドレス値を格納します。不適合な値は無効とみなされ、null 値にクレンジングされます。
   - コロン区切りの小文字の 16 進数を使用して、IPv6 IP アドレス値を格納します。不適合な値は無効とみなされ、null 値にクレンジングされます。
2. [ネットマスク] 属性を IP アドレスに設定します。
3. ネットワークアダプタークラスの Name 属性を MAC アドレスと同じになるように設定します。
4. CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルで、関連するハードウェア CI に対する Owned By::Owns 関係を作成します。
5. CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルで、関連するハードウェア CI に対する Owned By::Owns 関係を作成します。
6. IP アドレスの場合は、関連するハードウェア CI を参照する構成アイテムを使用して、ネットワークアダプター [cmdb_ci_network_adapter] テーブルへの参照を指定します。
7. ベースシステムの識別ルールが正しく機能するようにするには、関連するネットワークアダプタークラスにも IP アドレスを格納します。

ネットワークアダプターと **IP** アドレス

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] クラスを使用して IP アドレスを格納します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. サーバーにインストールされているネットワークアダプターの MAC アドレスをネットワークアダプター [cmdb_ci_network_adapter] クラスに格納します。
2. IP アドレスを IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] クラスに格納します。

> **注:**
> MAC アドレスまたは IP アドレスを オペレーショナルテクノロジー (OT) [cmdb_ci_ot] テーブルに格納しないでください。デフォルトの オペレーショナルテクノロジー (OT) フォームは、ネットワークアダプターテーブルの IP アドレスを表示するように構成されています。

バックアップストレージ情報

バックアップ ストレージ情報 [cmdb_backup_storage_information] クラスを使用して、内部または外部のバックアップサービスでデバイスを識別するバックアップレコードを作成します。バックアップストレージ情報テーブルには、以下の属性が含まれています。

属性	説明
バックアップ構成ステータス	CI が関連するポリシーと一緒にバックアップサービスまたはアプライアンスに構成されているかどうかを示します。
ディスカバリーソース	バックアップレコードのディスカバリーソース。
バックアップサービス	外部および内部バックアップシステム、サービス、またはアプライアンスをホストしている共通サービスデータモデル (CSDM)テクニカルサービスへの参照
管理担当者	バックアップの管理を担当するユーザーのメール ID
最新の正常実行	デバイスに対して正常に実行された最新のデータバックアップの日時。
最新の実行試行	デバイスに対して試行された最新のデータバックアップの日時。
次回の実行試行	デバイスに対して次のデータバックアップが試行される日時。
最新の実行ログ	実行されたすべてのデバイスデータバックアップの詳細なログエントリ。
バックアップソース ID	外部または内部のバックアップサービスでデバイスを識別する、デバイスのバックアップサービスレコード。バックアップソース ID には、host_id、vcenter_id、instance_id、db_id を含めることができます。
ジョブ定義 ID	データバックアップジョブに割り当てられた識別番号。
目標復旧ポイント	バックアップ間で経過可能な時間と、失われる可能性のあるデータの量
実行モード	バックアップが定期的に自動で実行されるように構成されているか、必要に応じて手動で実行されるように構成されているかを示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性	説明
バックアップソース	バックアップされた CI の詳細。このテーブルには、参照される CI のバックアップステータスの詳細が保持されます。
ジョブ定義名	データバックアップジョブに割り当てられた名前。
グループによる管理	バックアップの管理を担当するプライマリサポートグループ
ドメイン	インスタンスが属するドメインの ID

バックアップジョブ実行履歴 [cmdb_backup_job_execution_history] クラスを使用して、すべてのバックアップ実行のレコード履歴を作成します。バックアップジョブの実行履歴テーブルには、次の属性が含まれています。

属性	説明
バックアップジョブ情報	作成したバックアップジョブの詳細。
バックアップ終了時間	バックアップジョブが終了した時刻。
完了ステータス	バックアップジョブの現在の完了ステータス。
アーカイブ用にマーク	バックアップジョブの実行履歴を 90 日後にアーカイブする場合に選択します。

詳細については、「Operational Technology Backup Management data model」を参照してください。

キー参照構造

オペレーショナルテクノロジー (OT) レコードを作成するときは、次のキー参照の重要なガイドラインを使用してください。

- コンピューターまたはサーバー上で実行されている OT デバイスのコンピューターまたはサーバーレコードを作成する場合は、次のトピックを参照してください。
  - コンピュータ [cmdb_ci_computer] クラス
  - サーバー [cmdb_ci_server] クラス
- メーカー属性とモデル ID 属性は、それぞれ会社 [core_company] テーブルと製品モデル [cmdb_model] テーブルへの参照属性です。
- [オーナー]、[アサイン先]、[管理担当者]、および [サポート担当者] 属性は、ユーザー [sys_user] テーブルへの参照属性です。変更グループおよびサポートグループの属性は、グループ [sys_user_group] テーブルへの参照属性です。

識別ルール

ServiceNow AI Platformには、オペレーショナルテクノロジー (OT) クラスの事前定義された識別ルールが含まれています。この識別ルールには、優先度順にリストされた次のキー識別子エントリがあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. ルックアップテーブルとしてのシリアル番号 [cmdb_serial_number] で指定された ID を使用する識別子エントリ。シリアル番号テーブルは、シリアル番号からサーバー CI への多対 1 の参照です。

   識別および調整中にレコードをフィルタリングするためのオプションの条件。

   > **注:**
   > ルックアップ識別ルールの場合は、[詳細設定] の必須条件を完了する必要があります。

2. CI の [シリアル番号] 属性で指定された識別子エントリ。
3. ネットワークアダプターテーブルの [MAC アドレス] 属性で指定された識別子エントリ。

   識別および調整中にレコードをフィルタリングするためのオプションの条件。

4. Name 属性の識別子エントリ。
   - シリアル番号と MAC アドレスが利用できない場合は、[名前] (通常はシステムから報告されたホスト名) 属性が使用されます。
   - シリアル番号と名前の両方が利用できず、MAC アドレスのみが利用可能な場合は、MAC アドレスを CI の名前として使用します。CI の名前として MAC アドレスを使用すると、空の CI を作成することがなくなります。
5. CI の製品インスタンス識別子 (PID) を使用する識別子エントリ。

> **注:**
> 詳細については、「CMDB 識別および調整 (IRE)」を参照してください。

OT ネットワーク上の **IT** デバイスの再分類

Xanadu 以降のバージョンでは、OT 識別ルールでネットワークアダプタ識別子を作成して、OT ネットワーク上の IT デバイスを再分類できます。OT 識別ルールでネットワークアダプタ識別子を作成すると、ハードウェア識別ルールのネットワークアダプタ識別子エントリーは上書きされます。これを行うには、以下のアクションを実行します。

1. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャー.
2. **[CI** クラス]メニューの [ハードウェア] で、[オペレーショナルテクノロジー **(OT)]** クラスを選択します。
3. [クラス情報] メニューで [識別ルール] を選択します。
4. [識別子エントリー] で [追加] を選択します。
5. [新しい識別子エントリ] ポップアップ ダイアログ ボックスで、[他のテーブル (ルックアップ テーブル) からの属性を使用します] を選択し、[次へ] を選択します。
6. [識別子エントリの作成] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
   a. [検索対象テーブル] ドロップダウンリストから [ハードウェアテーブル] を選択します。
   b. [優先度] フィールドに **400** と入力します。
   c. ドロップダウンリストの [ルックアップテーブル] から [ネットワークアダプタ] を選択します。
   d. [基準属性] ドロップダウンリストから **[Mac** アドレス] を選択します。
   e. [保存] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
OT ネットワーク上の IT デバイスの再分類は自動では行われません。IT デバイスを OT に自動的に再分類する場合は、Xanadu または最新のCMDB CI クラスモデルを含む最新の ServiceNow AI Platform バージョンにアップグレードする必要があります。

関連エントリ

OT 識別ルールの関連エントリにより、OT サービスグラフコネクタ は OT デバイスレコード、バックアップレコードなどの関連レコードを作成できます。オペレーショナルテクノロジー [cmdb_ci_ot] クラスルールには、次の関連エントリが含まれています。

- バックアップストレージ情報 [cmdb_backup_storage_information]
- 外部システムメタデータ [cmdb_key_value_v2]
- OT デバイス [cmdb_ot_entity]
- ファームウェアのインストール [cmdb_firmware_install]
- キー値 [cmdb_key_value]
- ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

OT コントロールモジュール [cmdb_ci_ot_control_module] ルールには、次の関連エントリが含まれています。

- バックアップストレージ情報 [cmdb_backup_storage_information]
- OT デバイス [cmdb_ot_entity]
- ファームウェアのインストール [cmdb_firmware_install]
- キー値 [cmdb_key_value]
- ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

OT デバイスネットワーク接続データモデル

OT デバイスネットワーク接続データモデルは、OT デバイスネットワーク接続 [sn_ot_device_network_connection] テーブルを利用してソース CI と宛先 CI を識別します。このデータを特定することで、OT 環境内のデバイス間接続を識別できます。

注:
OT デバイスネットワーク接続テーブルは、Industrial Core プラグインで利用できます。Industrial Core プラグインの詳細については、「 Industrial Core plugin 」を参照してください。

OT デバイスネットワーク接続 [sn_ot_device_network_connection] テーブルは、[接続先 :: 接続元] 関係タイプで CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルを参照します。CI 関係内のデバイス間接続と、送信元と宛先の通信方法のメタデータが保存されます。

注:
このデータには利用可能な OT 統合が入力され、手動で作成することはできません。

[OT デバイスネットワーク接続] テーブルは、次の CMDB テーブルのデータを使用して作成されます。

割り当て済み **IP** アドレス **[cmdb_ci_allocated_ip_address]**

割り当て済み IP アドレス [cmdb_ci_allocated_ip_address] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

属性ラベル	属性の名前
IP アドレス	ip_address
管理対象ネットワーク	managed_network
ブロードキャストである	is_broadcast
競合である	is_conflict
DHCP である	is_dhcp
DNS である	is_dns
管理対象である	is_managed
予約済みである	is_reserved
名前	名前

IP ネットワークサブネット **[cmdb_ci_ip_network_subnet]**

IP ネットワークサブネット [cmdb_ci_ip_network_subnet] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
親プール	parent_pool
CIDR	cidr
管理対象ネットワーク	managed_network

管理対象ネットワーク **[cmdb_ci_managed_network]**

管理対象ネットワーク [cmdb_ci_managed_network] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	名前
CI によって含まれる	contained_by_ci

OT デバイスネットワーク接続テーブルでは、次の識別調整エンジン (IRE) ルールも使用します。OT デバイスネットワーク接続テーブルの IRE ルールは サービスグラフコネクタ 接続レコードを作成する標準化された方法に合わせるのに役立ちます。

- 識別子名:OT デバイスネットワーク接続
- 適用対象: sn_ot_device_network_connection
- 独立:true
- 識別子エントリ:
  - ソース IP アドレス
  - 宛先 IP アドレス
  - 宛先ポート

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- ソース管理対象ネットワーク
- 宛先管理対象ネットワーク

廃止されたクラス

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.30 は、OT クラスモデルのリリースに伴い、部分的に廃止されました (削除されていませんが、次のようにマークされています)。

クラス	説明
ヒューマンマシンインターフェイス [cmdb_ci_hmi]	OT デバイスは、より広範なユースケースをサポートするために cmdb_ci_ot に移行しました。代わりに cmdb_ci_ot_hmi を使用してください。
製造デバイス [cmdb_ci_manufactering]	OT デバイスは、より広範なユースケースをサポートするために cmdb_ci_ot に移行しました。必要に応じて、cmdb_ci_ot を基底クラスまたは他の汎用の子クラスとして使用します。
プログラム可能なロジックコントローラー [cmdb_ci_plc]	OT デバイスは、より広範なユースケースをサポートするために cmdb_ci_ot に移行しました。代わりに cmdb_ci_ot_plc を使用してください。

これらのクラスから新しいクラステーブルにレコードを移行するためのスクリプトが提供されています。次のタスクを実行するには、アドミンロールが必要です。

1. 移動先 システム定義 > スクリプトインクルード
2. **OTDevicesMigrationUtils** という名前のレコードを見つけます。
3. 移動先 定義 > スクリプトインクルード > **.**
4. バックグラウンドウィンドウで、提供されたスクリプトをコピーして貼り付けます。
5. 適切なスコープを選択し、スクリプトを実行します。

トラブルシューティング

トラブルシューティングのヒントを以下に示します。

問題	提案された解決策
OT デバイスのメニューアイテムを表示できません	ログインしているユーザーに適切なロールが割り当てられていることを確認します。詳細については、前の「ロール」セクションを参照してください。
OT デバイスレコードの作成または更新中にエラーが発生しました	CI ごとに 1 つの OT デバイスレコード (cmdb_ot_entity) のみを許可します。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

CMDB CI クラスモデル は、CMDB クラス階層を拡張する次のようなクラスモデルを追加します。

- クラスの説明
- 識別ルール
- 識別子エントリ
- 依存関係 (該当する場合)

関連情報

CMDB スキーマモデル

Red Hat Virtualization (RHV) 拡張クラス

CMDB CI クラスモデルストアアプリは、Red Hat Virtualization (RHV) OLVM または RHV のクラスを追加または更新します。

CMDB CI クラスモデルアプリは、クラスの説明、識別ルール、識別子エントリ、および該当する場合は依存関係を含む、CMDBクラス階層を拡張するクラスモデルを追加します。追加したクラスは、他の CMDB クラスと同じように使用できます。ディスカバリーとサービスマッピングパターン などのアプリケーションは、クラス拡張を使用して CI に入力し、テクノロジーとソフトウェアを検出できます。

バージョン 1.28.0 以降、 ディスカバリーとサービスマッピングパターン は OLVM と RHV の両方のディスカバリーをサポートしています。詳細については、「Oracle Linux Virtualization Manager and Red Hat Virtualization discovery」を参照してください。RHV パターン、テーブル、および関連アイテムの名前が oVirt に変更されていることに注意してください。名前の変更の完全なリストについては、 Zurich リリースの ITOM ヴィジビリティリリースノート を参照してください。

すべての CMDB CI クラスモデル リリースの完全なリリースノートは、次の場所にあります。 https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV3U1VCU

自動翻訳

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

Red Hat Virtualization (RHV)

Red Hat Virtualization (RHV) は、カーネルベースの仮想マシン (KVM) ハイパーバイザーをベースにした仮想化製品です。RHV は、RHEL ベースの集中管理サーバーとともに SPICE プロトコルと Virtual Desktop Server Manager (VDSM) を使用します。RHV ソリューションは、Red Hat Virtualization Manager (RHV-M) と Red Hat Virtualization Hypervisors という 2 つのプライマリソフトウェアコンポーネント、あるいは Red Hat Enterprise Linux または RHV Host (RHV-H) というホストをベースにしています。

注:
ディスカバリー アプリケーションはパターンを使用して RHV コンポーネントを検索します。これらのリソースを検出するには、ServiceNow Storeからディスカバリーとサービスマッピングパターンアプリケーションを更新する必要があります。詳細については、「Oracle Linux Virtualization Manager and Red Hat Virtualization discovery」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB クラス階層と統合された **RHV** クラス



クラス

このセクションでは、 CMDB CI クラスモデル ストアアプリが追加または更新するクラスを一覧表示します。 各クラスに追加された列の詳細については、表のクラスの列を参照してください。

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.8.0 では、RHV に次のクラスが追加されています。 このアプリが拡張する可能性のあるクラスを含む、 ベースシステム内のクラスのリストについては、「CMDB テーブルの説明」を参照してください。

クラス	拡張	説明
RHV LDC [cmdb_ci_rhv_ldc]	論理データセンター [cmdb_ci_logical_datacenter]	RHV 論理データセンター
RHV データセンター [cmdb_ci_rhv_datacenter] このクラスは削除されます。	適用外	該当なし

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.6.0 では、RHV に次のクラスが追加されています。

クラス	拡張	説明
RHV サーバー [cmdb_ci_rhv_server]	仮想サーバー [cmdb_ci_virtualization_server]	RHV 仮想化ホスト。
RHV オブジェクト [cmdb_ci_rhv_object]	仮想マシンオブジェクト [cmdb_ci_vm_object]	他のクラスの派生元の基底クラス。
RHV マネージャー [cmdb_ci_rhv_manager]	アプリケーション [cmdb_ci_appl]	RHV マネージャーインスタンス。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

クラス	拡張	説明
RHV クラスター [cmdb_ci_rhv_cluster]	RHV オブジェクト [cmdb_ci_rhv_object]	RHV クラスター。
RHV データセンター [cmdb_ci_rhv_datacenter] **注:** このクラスは、 CMDB CI クラスモデル 1.6.0 リリースで削除されています。	RHV オブジェクト [cmdb_ci_rhv_object]	RHV データセンター。
RHV 仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_rhv_vm_instance]	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	RHV 仮想マシンインスタンス。

クラスの列

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.6.0 では、それぞれのクラスに次の列が追加されています。

RHV サーバー **[cmdb_ci_rhv_server]** クラス

追加された列	説明
URL	オブジェクトへのアクセスに使用される URL。

RHV オブジェクト **[cmdb_ci_rhv_object]** クラス

追加された列	説明
href_id	Href ID。
manager_id	マネージャー ID。
URL	オブジェクトにアクセスするための URL (子クラスで使用)。

RHV マネージャー **[cmdb_ci_rhv_manager]** クラス

追加された列	説明
URL	マネージャーの URL。
product_name	製品名。

RHV クラスター **[cmdb_ci_rhv_cluster]**

追加された列	説明
cpu_type	CPU タイプ。
cpu_architecture	CPU アーキテクチャ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

RHV クラスター **[cmdb_ci_rhv_cluster]** (続く)

追加された列	説明
ksm	Kernel Same-page Merging (KSM) メモリポリシーの有効化ステータス。
fencing_policy	フェンシングポリシー。
memory_overcommitment	クラスターで許可されているオーバーコミットメモリの量。
transparent_huge_pages	透過的な大量メモリページポリシー。
ballooning	ゲストのメモリバルーニング。
compatibility_version	互換性バージョン。

RHV 仮想マシンインスタンス **[cmdb_ci_rhv_vm_instance]** クラス

追加された列	説明
mgmt_url	管理 URL。
cpu_architecture	CPU アーキテクチャ。
delete_protected	削除保護 (true/false)。
ha_priority	HA 優先度。
high_availability	高可用性 (true/false)。
memory_policy_guaranteed	保証されているメモリ容量 (MB)。
memory_policy_max_mb	動的メモリ割り当てポリシーでの最大メモリ。
multi_queues	マルチキュー。
placement_policy	配置ポリシー。
cpu_sockets	CPU ソケットの数。
stateless	ステートレス (true/false)。
storage_error_resume_behaviour	ストレージ I/O エラーにより一時停止した仮想マシンの動作。例：AUTO_RESUME、LEAVE_PAUSED、および KILL。
start_time	開始時間。
stop_time	終了時間。
threads	スレッド数。
time_zone	タイムゾーン。
usb	USB 有効化ステータス。
run_once	1 回実行。
type	RHV タイプ。

次のクラスは、 CMDB CI クラスモデル 1.6.0 リリースで削除されました。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

RHV データセンター **[cmdb_ci_rhv_datacenter]** クラス

追加された列	説明
quota_mode	クォータモードポリシー。

関連情報

Oracle Linux Virtualization Manager and Red Hat Virtualization discovery

CMDB スキーマモデル

トランスポートレイヤーセキュリティ **(TLS)** 拡張クラス

CMDB CI クラスモデルストアアプリは、TLS 証明書のクラスを追加または更新します。

CMDB CI クラスモデルアプリは、クラスの説明、識別ルール、識別子エントリ、および該当する場合は依存関係を含む、CMDBクラス階層を拡張するクラスモデルを追加します。追加したクラスは、他の CMDB クラスと同じように使用できます。ディスカバリーとサービスマッピングパターン などのアプリケーションは、クラス拡張を使用して CI に入力し、テクノロジーとソフトウェアを検出できます。

すべての CMDB CI クラスモデル リリースの完全なリリースノートは、次の場所にあります。 https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

トランスポートレイヤーセキュリティ **(TLS)**

TLS は、コンピューターネットワーク上の通信のセキュリティを提供するために設計された暗号化プロトコルです。TLS プロトコルは、通信するコンピューターアプリケーション間のプライバシーとデータの完全性を提供します。クライアントとサーバーが TLS の使用に合意すると、ハンドシェイク手順を使用してステートフル接続をネゴシエーションします。サーバーは通常、デジタル証明書の形式で ID を提供します。証明書には、サーバー名、証明書の信頼性を保証する信頼できる認証局 (CA)、およびサーバーの公開暗号化キーが含まれています。クライアントは、続行する前に証明書の有効性を確認します。ハンドシェイクが完了すると、保護された接続が確立されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB クラス階層と統合された **TLS** 証明書クラス



スコーピングされたアプリ認定クラス

スコーピングされたアプリ認定クラスは、TLS 証明書をサポートしています。このクラスを使用すると、期限切れが迫っていることをステークホルダーに常に知らせることで、証明書を積極的に管理できます。この拡張クラスを使用して、確実に証明書を監視して期限切れになる前に更新されるようにし、本番システムの重大な機能停止を防止します。

クラス

このセクションでは、 CMDB CI クラスモデル ストアアプリが追加または更新するクラスを一覧表示します。 各クラスに追加された列の詳細については、表のクラスの列を参照してください。

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.4.0 では、次のクラスが更新されています。

クラス	拡張	説明
一意の証明書 [cmdb_ci_certificate]	構成アイテム [cmdb_ci]	X.509 標準形式の公開鍵証明書。

CMDB CI クラスモデルストアアプリは、一意の証明書 [cmdb_ci_certificate] クラスを次のように変更します。

- *assigned_to* 属性が *assignment_group* 属性に依存するようになったので、*assigned_to* 属性のユーザーは指定された *assignment_group* に基づいてフィルタリングされます。
- 証明書インベントリと管理 ストアアプリは、一意の証明書 [cmdb_ci_certificate] テーブルに入力します。そのクラスのリストビューには [新規] ボタンがなく、テーブルに新しいレコードを追加できなくなりました。これは、証明書のバイナリエンコードパラメーターから抽出される特定のフィールドがあり、ユーザーがこれらを提供できない場合があるためです。また、証明書をアップロードするのではなく検出する必要があります。
- *Certificate file* 属性で添付ファイルを追加または削除することはできなくなりました。

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.3.0 では、次のクラスが追加されています。 このアプリが拡張する可能性のあるクラスを含む、 ベースシステム内のクラスのリストについては、「CMDB テーブルの説明」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラス	拡張	説明
一意の証明書 [cmdb_ci_certificate]	構成アイテム [cmdb_ci]	適用外
証明書ドメイン [certificate_domain]	適用外	完全修飾ドメイン名。

クラスの列

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.4.0 では、それぞれのクラスに次の列が追加されています。

一意の証明書 **[cmdb_ci_certificate]** クラス

追加された列	説明
証明書ファイル	エンコードされたフォームの証明書
指紋	証明書のハッシュ値。
指紋アルゴリズム	証明書のハッシュ値計算に使用するアルゴリズム。
認証局	証明書が認証局 (CA) であるかどうかを示します。
自己署名	証明書が自己署名かどうかを示します。
Issuer	証明書に署名して発行したエンティティ。 参照：一意の証明書 [cmdb_ci_certificate]
発行者共通名	発行者の共通名。
発行者識別名	発行者の識別名。
鍵サイズ	署名アルゴリズムで使用される鍵のサイズ。 選択肢： • 優先度 1 のタスクを作成 • 優先度 3 のタスクを作成 • 更新タスクを作成しない
更新追跡	期限切れ間近の証明書に対して優先度 1 または優先度 3 のタスクを作成するかどうかを示します。
ルート発行者	中間証明書を署名して発行したルートエンティティ。 選択肢： • 外部 • 内部 参照：一意の証明書 [cmdb_ci_certificate]
サービスタイプ	証明書が外部または内部サービスに使用されているかどうかを示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

一意の証明書 **[cmdb_ci_certificate]** クラス (続く)

追加された列	説明
署名アルゴリズム	証明書の署名に使用される暗号化アルゴリズム。 選択肢： • 発行済み • インストール日 • 取り消し済み • 廃止
状況	証明書のライフサイクルステータス。
サブジェクトの代替名	証明書によって保護されている完全修飾ドメイン名のリスト。 参照：証明書ドメイン [certificate_domain]
サブジェクトの共通名	証明書に関連付けられているホスト名/ドメインを識別。
サブジェクトの国	サブジェクトの 2 文字の国コード。
サブジェクトの識別名	サブジェクトの識別情報。
サブジェクトのメール	サブジェクトのメール。
サブジェクトの地域	サブジェクトの地域。
サブジェクトの組織	サブジェクトの組織。
サブジェクトの組織単位	サブジェクトの組織単位。
サブジェクトの都道府県	サブジェクトの都道府県。
有効開始日	証明書の有効開始期間。
有効期限	証明書の有効終了期間。
バージョン	証明書の X.509 バージョン。

証明書ドメイン **[certificate_domain]** クラス

追加された列	説明
ドメイン	完全修飾ドメイン名。

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.3.0 では列は追加されていません。

関連情報

CMDB スキーマモデル

VMware NSX ロードバランサー拡張クラス

CMDB CI クラスモデルストアアプリは、VMware NSX ロードバランサーのクラスを追加または更新します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

CMDB CI クラスモデルアプリは、クラスの説明、識別ルール、識別子エントリ、および該当する場合は依存関係を含む、CMDBクラス階層を拡張するクラスモデルを追加します。追加したクラスは、他の CMDB クラスと同じように使用できます。ディスカバリーとサービスマッピングパターン などのアプリケーションは、クラス拡張を使用して CI に入力し、テクノロジーとソフトウェアを検出できます。

すべての CMDB CI クラスモデル リリースの完全なリリースノートは、次の場所にあります。 https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

VMware NSX ロードバランサー

NSX は、VMware が提供するネットワーク仮想化ソリューションです。NSX ソリューションに含まれる仮想リソースには、仮想 LAN (VLAN)、仮想ロードバランサー、仮想ルーター、スイッチ、ファイアウォールなどがあります。

ServiceNow ディスカバリー は、VMware NSX Advanced ロードバランサーのディスカバリーパターン を使用して、VMware NSX ロードバランサーとそのコンポーネント (リスナー、プール、プールメンバー、および健全性サービス) を検索します。

CMDB クラス階層と統合された **VMware NSX** ロードバランサークラス



クラス

このセクションでは、 CMDB CI クラスモデル ストアアプリが追加または更新するクラスを一覧表示します。 各クラスに追加された列の詳細については、表のクラスの列を参照してください。

CMDB CI クラスモデル:リリース 1.10.0 では、VMware NSX ロードバランサーに次のクラスが追加されています。 このアプリが拡張する可能性のあるクラスを含む、 ベースシステム内のクラスのリストについては、「 CMDB テーブルの説明」を参照してください。

クラス	拡張	説明
NSX ロードバランサー [cmdb_ci_nsx_lb]	ロードバランサー [cmdb_ci_lb]	NSX ロードバランサーリソースを含むテーブル。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

クラスの列

VMware NSX Advanced Load Balancer のディスカバリー パターンでは、1 つの識別ルールとエントリを含む 1 つの新しいテーブルが導入されます。テーブルは、その親から継承された列のみを使用します。

関連情報

CMDB スキーマモデル

ベースライン CMDB

ベースライン CMDB は、CMDB の構成アイテム (CI) に加えられた変更を理解して制御するのに役立つ機能を提供します。

- CMDB 内の構成アイテムのスナップショットであるベースラインを作成できます。以前のベースライン以降にその構成アイテムに加えられた変更を確認できます。複数のベースラインを作成でき、システムはベースラインごとに行われた変更を追跡します。

  ベースラインを作成すると、CI の属性と、CI のすべての第 1 レベルの関係が取得されます。ベース CI または関連する CI への変更がすべて取得され、表示されます。新しく作成された CI は自動的にはベースラインに追加されません。

- 構成アイテムをタスク、変更または変更タスクに関連付け、変更が完了した後で CI の変更を提案します。変更を記録することはできますが、これらの変更は直ちに CI に適用されるのではなく、変更が完了するまで延期されます。

  変更が完了したら、提案された変更を適用して、以前に提案されたすべての変更を行い、その変更をタスクに関連付けることを選択できます。

  ベースライン CMDB の計画と実装の詳細については、ナレッジベース記事「CMDB ベースラインのライフサイクルのベストプラクティスと差分フォーマッターのトラブルシューティング [KB0829681]」を参照してください。

CMDB ベースラインの作成

CI のベースラインを作成して、CI に対する更新を時間の経過と共に追跡することができます。

始める前に

必要なロール：ecmdb_admin および itil

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > ベースライン > ベースライン.
2. [**New**] をクリックします。
3. ベースラインの [名前] を入力します。
   デフォルトでは、レコードがシステム内のすべての構成アイテムのベースラインを作成するように cmdb_ci テーブルが選択されています。
4. オプション: ベースラインを特定の CI に限定するには、別の [テーブル] を選択するか、CI がベースライン エントリーを持つために満たす必要がある [条件] を選択します。

   Example
   たとえば、条件 **[Location] [is] [<設定した場所>]** でデータベース テーブルのベースラインを作成することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. [送信] をクリックします。
   ベースラインの作成は時間がかかり、バックグラウンドで行われます。レコード リストの上部にあるメッセージにより、ベースラインがスケジュール設定されていることが通知されます。プロセスが完了すると電子メールが送信されます。

ベースラインの差異の表示

CI フォーム レイアウトを構成して [CMDB ベースラインの差異] フィールドを表示することによって、CI または第 1 レベルの関連する CI に加えられた変更を確認することができます。このフィールドは、フォームでは [ベースラインの差異] と表示されます。

始める前に
必要なロール：itil

このタスクについて
変更は、cmdb_ci テーブルと子テーブルに対してのみ表示されます。*com.cmdb.baseline.max_changes* システムプロパティを変更して、CI フォームのベースライン差分セクションに表示される関係と変更の数を制限できます (デフォルトでは 100 に設定されています)。

手順

1. CI レコードを開きます。
2. 選択リストから、この CI で表示するベースラインを選択します。
   このフィールドには、選択したベースラインの現在のレコードに加えられた変更の詳細が表示されるか、または変更が加えられていないことが示されます。

   ベースラインの差異の詳細

   

3. CI に関係を追加するには、[関連アイテム] ツールバーの緑色のプラス アイコンをクリックします。
   新しい関係がツールバーの下に表示されます。[関連アイテム] ツールバーと表示を制御する方法の詳細については、「CI 関係フォーマッター」を参照してください。
4. 関連する CI を更新し、現在の CI レコードで [基本属性の変更] として表示される変更を確認します。

   基本属性の変更

   

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク
CI フォームに大量のベースライン差異データを表示するときのパフォーマンスを向上させ、メモリの問題を防止するには、次の手順を実行します。

1. システムプロパティ *com.cmdb.baseline.entry.attachment* を [true] に設定します。
2. 手動で *CMDB Baseline convert XML to attachment* 修正スクリプトを 1 回実行します。修正スクリプトの実行については、「Run fix scripts」を参照してください。

ベースライン **CMDB** のプロパティ

ベースライン CMDB プロパティを使用して、CI のベースライン差分に表示できる CI の変更の数と関係の数を設定します。

これらのプロパティはベースライン CMDB で利用できます。これらのプロパティを表示および編集するには admin ロールが必要です。

ベースライン **CMDB** のプロパティ

プロパティ	説明
CI のベースライン差分に表示できる CI の変更と関係の最大数。 com.cmdb.baseline.max_changes	• タイプ：整数 • デフォルト値：100 • 場所： 設定 > **CMDB** プロパティ > ベースラインプロパティ
com.cmdb.baseline.entry.attachment	*CMDB Baseline convert XML to attachment* 修正スクリプトを手動で実行してください。このプロパティを true に設定してから *CMDB Baseline convert XML to attachment* 修正スクリプトを実行すると、CI フォームに大量のベースラインの差異データを表示するときのパフォーマンスが向上します。 false の場合、CMDB ベースライン差分コンポーネントは従来のメソッドを使用しますが、大量のベースライン差異データのロードに失敗する可能性があります。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所：システムのプロパティに追加 [sys_properties] テーブル • 詳細を見る： ベースライン CMDB

CMDB ワークスペースストアアプリ

CMDB ワークスペースは、効率的で一元的な最新の作業方法です。CMDB ワークスペースを使用すると、CMDB の検索と探索、健全性と最近のアクティビティの調査を行い、組織内のタスクをサポートするための CMDB ダッシュボードとツールにアクセスすることができます。

CMDB ワークスペースを開始するには、次の動画をご覧ください。CMDB ワークスペースのバージョンによっては、一部の UI 要素や機能が異なる場合があります。

https://player.vimeo.com/video/1108218170?h=1c80a14180&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

開始

探索	構成	参照
		
CMDB ワークスペースのさまざまなビューと、それぞれを使用してアサインされたタスクを実行する方法について説明します。	CMDB ワークスペースをセットアップして構成します。	プロパティなどのコンポーネントに関する追加情報、およびクラウドリソースと非クラウドリソース比較チャートのクラス固有の基準。

トラブルシューティングとサポート

- CMDB 向け Now Assist
- について質問し、他のリソースを調べる の ServiceNow コミュニティ
- 既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

CMDB ワークスペースの詳細

CMDB ワークスペース、そのさまざまなビュー、および CMDB ヘルス、CMDB データマネージャー、CMDB 360 などの主要な CMDB 機能を使用する場合のメリットの詳細について説明します。

CMDB ワークスペースの概要

CMDB ワークスペースは、効率的で一元的な最新の作業方法です。CMDB ワークスペースを使用すると、CMDB の検索と探索、健全性と最近のアクティビティの調査を行い、組織内のタスクをサポートするためのさまざまな CMDB ダッシュボードとツールにアクセスすることができます。

一般的なインタラクションと追加情報

- CMDB ワークスペースでは、インジケーターソースなどの多くのパフォーマンスアナリティクス機能を活用します。CMDB ワークスペースビュー全体で、さまざまなカードを選択して、関連するデータの傾向を表示するパフォーマンスアナリティクス KPI 詳細ペインにドリルダウンします。[KPI 詳細] ペインでは、さまざまな設定を変更してデータのスコープを変更できます。[レコードを表示] を選択して、チャートに関連付けられているレコードを一覧表示することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- CMDB ワークスペース全体のリストには、リストに使用されるフィルター定義を表示するために選択できるフィルターアイコン ( ) があります。
- UI ビルダーで構成可能なワークスペースエクスペリエンスを開いて、CMDB ワークスペースエクスペリエンスにアクセスし編集できます。
- ServiceNow® が提供するすべてのワークスペースのリストについては、「List of workspaces」を参照してください。
- CMDB ワークスペースはドメインセパレーションをサポートしていません。

CI の詳細

CI の詳細にドリルダウンするとき、それらの詳細がどのように表示されるかは、システムの設定によって異なります。

CI フォーム

デフォルトでは、システムプロパティ*sn_cmdb_ws_explore_ci.record.enabled*は **true** に設定されており、CI の詳細を表示するための CI フォーム機能のエクスペリエンスが有効になります。CI フォームを使用すると、セクションごとに整理された包括的な CI 詳細セットを含む一元化された場所に移動します。CI フォームによって提供されるフォームを使用して、CI 属性、関係、タグ、サービスおよびオファリング、CI に関連付けられた CMDB ヘルスおよび CMDB 360 データ、関連リスト、およびアクティビティを調べ、編集します。CI フォームで CI を更新する場合、重複 CI などの潜在的な問題を回避するために IRE ルールが適用されます。

詳細については、以下を参照してください。

- CMDB ワークスペースとともにインストールされるコンポーネント: *sn_cmdb_ws_explore_ci.record.enabled* システムプロパティ。
- CI フォームでの CI 詳細の管理。

CI 詳細ペイン

*sn_cmdb_ws_explore_ci.record.enabled*が **false** に設定されている場合、CI の詳細ペインを使用して CI の詳細が表示されます。 CMDB ワークスペースのビューとページで CI レコードにドリルダウンすると、CI の次の詳細が表示されます。

- CI タイムライン - 過去 14 日間：変更要求などの CI アクティビティのタイムライン。

  注:
  次のいずれかのアクティビティの数がしきい値を超えると、CMDB ワークスペースの CI タイムラインのロードに失敗します。
  - 履歴：200
  - インシデント：100
  - リクエスト：50
  - イベントの合計数：200

  エラーメッセージの **[CI** タイムラインを開く] リンクを選択すると、ベースシステムで CI タイムラインが開きます。このタイムラインには、指定されたしきい値までの CI のアクティビティが表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- CI 健全性：CI の健全性の概要。重大なインシデント、不完全な属性、CI の古い関係性などの関連アイテムが表示されます。

  ロール要件：itil (インシデントにアクセスするため)。

- 詳細：CI 属性。キー属性、資産属性、ディスカバリー属性、運用属性、その他の属性などのカテゴリにグループ化されています。

  > **注:**
  > CI クラスの *CMDB - Workspace* フォームビューを使用して、表示する属性を設定します。

- アクティビティ：CI レコードの変更内容を追跡するアクティビティストリーム。
- インフラストラクチャー関係：CI に関連するインフラストラクチャー CI のリスト。
- サービスリレーションシップ：CI が関連している可能性があるビジネスアプリケーション、サービスオファリング、およびアプリケーションサービスのリスト。

CI 詳細ペインでは、次のことができます。

- [依存関係ビューを開く] を選択して [依存関係ビュー] マップを開き、特定の CI レコードのグラフィックインフラストラクチャビューを表示します。
- **[CMDB 360** データを表示] を選択して、特定の CI レコードの CI 属性レベルで CMDB 360 の詳細を表示します。
- [保存] を選択して、CI レコードの属性に加えられた変更を保存します。
- その他の機能を表示するには、[その他のアクション] アイコン (...) を選択します。
  - [変更を作成] を選択して、CI レコードに対する新規変更要求を作成 します。
  - [インシデントの作成] を選択して、CI レコードに対する新規インシデントを作成 します。
  - [削除] を選択して、CI レコードを削除します。

UI アクティビティ	その他の要件
CI の詳細 アクセス可能：CMDB アドミン、CMDB エディター、CMDB ユーザー	
CI 健全性	itil
関連する未解決の変更 アクセス可能：CMDB アドミン、CMDB エディター、CMDB ユーザー	sn_change_read ロール
関連インシデント アクセス可能：CMDB アドミン、CMDB エディター、CMDB ユーザー	sn_incident_read ロール

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

UI アクティビティ	その他の要件
関連するアラート アクセス可能：CMDB アドミン、CMDB エディター、CMDB ユーザー	イベント管理 (com.glideapp.itom.snac) プラグイン evt_mgmt_user ロール イベント管理の設定
関連アプリケーションサービス アクセス可能：CMDB アドミン、CMDB エディター、CMDB ユーザー	app_service_user ロール
CMDB 360 データを表示 アクセス可能：CMDB アドミン、CMDB エディター、CMDB ユーザー	CMDB 360 の有効化と設定
保存 アクセス可能：CMDB アドミン	
その他のアクション/削除 アクセス可能：CMDB アドミン	

共有ページ

共有ページの詳細については、以下に示す開発サイトを参照してください。

- CI サービス関係
- CI インフラストラクチャー関係

次に探索する内容

CMDB ワークスペースの構成および使用の詳細については、以下を参照してください。

- CMDB ビュー：
  - CMDB ワークスペースのホームビュー
  - CMDB ワークスペースの [自分の作業] ビュー
  - CMDB ワークスペースの CMDB 360 ビュー
  - CMDB ワークスペースのインサイトビュー
  - CMDB ワークスペースの管理ビュー
  - SGC セントラル CMDB ワークスペースで表示 (インストールされている場合)
- CMDB ワークスペースの構成
- 無効化されたクラウドリソースと非クラウドリソースのスケジュール済みジョブを再開する
- CMDB パフォーマンスインサイトからの関連テーブルの編集

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- CMDB パフォーマンスインサイトからのスケジュール設定済みデータインポートの編集
- CMDB Workspace とともにインストールされるコンポーネント

CMDB ワークスペースのホームビュー

ホームビューは、CMDB ワークスペースのデフォルトビューです。取り組むべき重要なタスクや、新しい CI、CMDB ヘルスの集計、各種チャートなど、CMDB 内のアクティビティのさまざまなカウントが表示されます。ホームビューには、主要な CMDB ツールにすぐにアクセスできるリンクもいくつか提供されています。

アクセス

ロール要件：sn_cmdb_admin (CMDB アドミン)、sn_cmdb_editor (CMDB エディター)、または sn_cmdb_user (CMDB ユーザー)。

[ホーム] ビューにアクセスするには、 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックし、CMDB ワークスペースメニューバーで [ホーム] を選択します。

CMDB 向け Now Assist

Now Assistアイコン✨を選択して、CMDB 向け Now Assistスキル、エージェント、エージェントワークフローにアクセスします。

詳細については、「CMDB 向け Now Assist」を参照してください。

Intelligent Search

アクセス可能：CMDB アドミン、CMDB エディター、CMDB ユーザー。

CMDB のインテリジェントな検索 が提供する自然言語クエリ (NLQ) 検索機能を使用できます。入力を使用フィールドを使用して、日常言語で検索文字列を作成します。入力すると、テーブル名など、入力されたテキスト内の一致する 1 つの単語または部分的なフレーズとともに、関連する提案の動的なリストが表示されます。

以下のことを行うことができます。

- [検索のヒント] を選択すると、検索文字列の作成に関するヒント が表示されます。使用方法に関する詳細、単一/複数のテーブル検索の例、高度なフィルタリングの例、およびインテリジェント検索での関係の例を参照してください。
- [検索] を選択すると、検索文字列が有効な CMDB クエリに完全に変換されている場合はクエリを実行するか、または [クエリを絞り込む] ダイアログボックスを開きます。

  - 検索文字列にテーブル名または関係でのあいまいな点がなければクエリが実行され、結果がリストビュー形式で表示されます。

    クエリの結果のうち最初の 100 件のみが [結果] ペインに表示されます。

    - [結果をさらにロード] を選択すると、次の 100 件の結果セットが表示されます。
    - [すべての結果をロード] を選択すると、クエリ結果の残りが表示されます。最大件数は glide.cmdb.query.max_results_limit システムプロパティで指定した数です (デフォルトでは 10,000)。

    ビルドされた CMDB クエリに複数のテーブルが含まれている場合は、[クエリビルダーで表示] ボタンが表示されます。ボタンを選択して、CMDB クエリビルダーを開き、クエリビルダーキャンバスでクエリを完全に作成します。クエリビルダーを使用して、クエリの編集を続行できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

  - 検索文字列のテーブル名または関係タイプがあいまいな場合、検索文字列は有効な CMDB クエリに変換できません。この場合、[クエリを絞り込む] ダイアログボックスが表示され、提案された CI クラスから選択して、続いて検索文字列を有効な CMDB クエリに解析できます。提案された CI クラスは、検索文字列内のフレーズに基づいています。ドロップダウンリストを使用して、目的の検索に一致する CI クラスを選択し、[検索結果を表示] を選択してクエリを実行します。
  - インテリジェントな検索で検索文字列を有効な CMDB クエリに変換できない場合は、[検索] を選択してもクエリ結果は生成されません。代わりに、フィードバックフォームが表示されます。フォームに入力し、[フィードバックの送信] を選択して、CMDB アドミンのレビュー用にフィードバックを記録します。
- サンプル検索リストを使用して、事前定義された検索の実行を開始します。このリストは、より一般的な検索、またはアプリケーションサービスを含む検索など、作成がより困難な検索で構成されています。
- [最近の検索] リストを使用して、以前の検索を再実行します。
- [結果のフィードバック] を選択して、CMDB アドミンのレビュー用に検索結果に関するフィードバックを送信します。

インテリジェント検索での NLQ を使用する方法の詳細については、「CMDB のインテリジェントな検索」を参照してください。

または、[代わりに条件付き検索を使用する] を選択して、特定のクラスの CI を検索するための条件を指定できる基本条件ビルダー機能を使用することもできます。

以下のことを行うことができます。

- [新しい条件セット] を選択して条件フレーズを追加します。
- [関連リスト条件] を選択して、関連リストの条件フレーズを追加します。
- [検索] を選択して、CMDB を検索します。
- この操作によるパフォーマンスへの影響を最小限に抑えるために、*sn_cmdb_ws.list.record_count_limit* システムプロパティを追加して調整し、レコード数の合計を制限します。レコード数は、条件検索ページ (結果リストの上など) に表示されます。システムプロパティの追加と修正の詳細については、「CMDB Workspace とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

結果リストで CI を選択して詳細を表示します。

UI アクティビティ	その他の要件
• マップ済みアプリケーションサービス • アプリケーションサービス • アプリケーションサービスグループ • ダイナミック CI グループ • タグベースのサービス	app_service_user ロール

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

UI アクティビティ	その他の要件
• ビジネスサービス • テクニカルサービス • アプリケーションサービスの機能停止	service_viewer ロール

重要なアクション

アクセス可能：CMDB アドミンおよび CMDB エディター

注意やアクションが必要なさまざまなカテゴリの重要なアクション。次のようないくつかのタスクカテゴリがあります。

- CMDB ヘルスによって生成された健全性タスク：重複 CI、孤立 CI、古い CI、重複排除タスクなどの健全性関連カードで、**[CI** を表示] または [タスクを表示] を選択して、関連する CI または重要なタスクのリストを表示します。 CI リストビューページで、[**CMDB** ヘルスダッシュボード] を選択して CMDB ヘルスダッシュボードを開くことができます。IRE によって生成された重複排除関連カードでは、重複排除ダッシュボードと重複排除ライブラリにアクセスして、重複排除タスクを一括で修正できます。
- CMDB データマネージャーによって生成されたデータ証明書およびライフサイクル承認タスク：[再アサイン要求] カードや [未アサインの期限切れ] カードなどのデータ証明書関連のカードで、[タスクを表示] を選択して、関連する重要なタスクにドリルダウンします。

重要なアクションは、sn_cmdb_admin ロールを持つユーザーのみが編集できる CMDB WS Imp アクションカード構成 [sn_cmdb_ws_imp_action_card_config] テーブルに格納されます。許可されたユーザーは、[*Active*] や [*Filter conditions*] などの重要なアクションの属性を変更できますが、[*Type*]、[*Persona*]、[*Table*] の属性は変更できません。

- CMDB WS imp アクションカード構成 [sn_cmdb_ws_imp_action_card_config] テーブルで指定されているように、ログインしたユーザーロールごとに重要なアクションカードが表示されます。
- カードは、カードのフィルター条件を満たすレコードが少なくとも 1 つある場合にのみ表示されます。
- 健全性関連のカードをドリルダウンして、関連する CI を変更した場合、結果として健全性 KPI が受ける影響は、CMDB ヘルスダッシュボードジョブの次のサイクルの後にのみ表示される可能性があります。

[重要なアクション] タイルのカードの管理については、「CMDB ワークスペースのホームビューでの重要なアクションの変更」を参照してください。

最新情報

アクセス可能：CMDB アドミン、CMDB エディター、CMDB ユーザー。

最近の時間間隔内に新しく作成された CI の数。[新規 CI (New CIs)] は、アプリケーション、ハードウェア、およびアプリケーションサービスを含むすべての CI タイプをカウントします。これらは、タイル内の個別のカードにも表示されます。デフォルトでは、[過去 **24** 時間] の履歴データが集計されます。これは、[過去 **7** 日間] などの別の時間間隔に設定できます。

カードを選択すると、それぞれのアイテムの傾向を示す [パフォーマンスアナリティクス KPI 詳細] ペインにドリルダウンします。

新機能カードのカウントは、次のテーブルに基づいています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

カウント	テーブル
新規 CI	構成アイテム [cmdb_ci]
新しいアプリケーション	アプリケーション [cmdb_ci_appl]
新しいハードウェア	ハードウェア [cmdb_ci_hardware]
新しいアプリケーションサービス	サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto]

CI 概要

次のタブには、CI に関するサマリが表示されます。

CI サマリ

アクセス可能：CMDB アドミン、CMDB エディター、CMDB ユーザー (タブなし)。

最大 20 の CMDB グループでグループ化された、CMDB 内のすべての CI のチャート。図内の CMDB グループは、密接に関連するクラスのグループとして指定されます。このチャートでは、次のことができます。

- 棒グラフを選択すると、グループ内のクラスとその CI にドリルダウンされます。
- CI をドリルダウンして、タイムライン、健全性の概要、およびいくつかのタイプの属性 (キー属性やディスカバリー属性など) を含む CI フォームを表示します。
- クラスをドリルダウンして [CI の作成] エクスペリエンスにアクセスし、選択したクラスに新しい CI を作成します。識別および調整エンジン (IRE) プロセスを適用する CI の作成エクスペリエンスの詳細については、「CMDB ワークスペースでの CI の手動作成」を参照してください。
- 次の設定で CMDB グループ を作成して、カスタムクラスグループを追加します。
  - グループタイプが「CMDB ワークスペース」に設定されています。
  - エンコードクエリによって設定されます。

  このようなカスタムクラスグループは、次回 *CMDB Workspace – Group* および *Encoded Query Counts* のスケジュール済みジョブが実行され、CMDB ワークスペースが更新された後に表示されます。

注:

非常に多数の CI (たとえば、10 億以上の CI) を持つシステムでは、CI 概要ウィジェットを入力する一連のクエリが不当に長い時間実行される可能性があります。その場合は、そのような負荷を処理して CI 概要ウィジェットを適切にロードできる一連の単純なクエリにデフォルトのクエリを切り替えることができます。ただし、単純なクエリから生成された結果は、元のクエリの結果ほど完全でも正確でもありません。元のクエリとシンプルなクエリの基本的な違いは、シンプルなクエリでは CI ステータスの (*life_cycle_stage*など) Common Service Data Model (CSDM) 属性のみが使用される点です。デフォルトのクエリでも従来の [*operational_status*] 属性と [*status*] 属性が使用されます。CSDM に移行していない環境では、簡単なクエリで得られる結果が少なくなります。

cmdb_group_contains_encoded_query テーブルの [*Simple Condition*] 列で簡単なクエリを調べることができます (読み取りアクセスのみ)。

より単純なクエリセットを使用するには、*sn_cmdb_ws.ci_overview.enable_simple_condition* システムプロパティを **true** (デフォルトでは **false**) に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自分の CI

アクセス可能：CMDB アドミン、CMDB エディター。

Managed By Group が所属しているグループの 1 つである CI のチャート。CI は、*Applications*、*Devices*、*Servers* などの最大 20 の一般的なクラスカテゴリによってグループ化されます。表示するクラスが 20 を超える場合、残りのクラスはすべてチャート上で 1 つの追加の棒グラフにまとめられます。

クラスの棒グラフを選択すると、クラスの CI にドリルダウンされます。次に、タイムライン、健全性の概要、およびいくつかのタイプの属性 (キー属性やディスカバリー属性など) を含む CI のフォームにドリルダウンします。

このチャートを表示または非表示にするには、sn_cmdb_ws.ci_overview.managed_by_me.enabled プロパティを使用します。

クラウドリソースと非クラウドリソース

さまざまなクラウドサービスでホストされているリソースとホストされていないリソースの数と詳細を示すチャート。アプリケーション、データベース、データセンターなどの主要な CI クラス別の内訳があります。リソースは、Microsoft Azure クラウド などのクラウドサービス、またはローカルインスタンスやその他の非クラウドソリューションに展開できます。組織内の一部の進行中の操作では、入手が困難な詳細情報が必要になる場合があります。

クラウドリソースとクラウド以外のリソースのチャートを表示して意味のあるデータを表示するには、次の条件を満たす必要があります。

- クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account] テーブルが存在している必要があります。
- 論理データセンター [cmdb_ci_logical_datacenter] テーブルには、クラウドデータセンターのレコードが少なくとも 1 つ含まれている必要があります。
- データセンタータイプ [sn_cmdb_ws_datacenter_type] テーブルには、組織内のクラウドストレージとして分類されるデータセンターのレコードが少なくとも 1 つ含まれている必要があります。ベースシステムでは、このテーブルには、Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter] クラスなどの一般的なクラウドサービスのいくつかのレコードが事前に設定されています。このチャートは、データセンタータイプ [sn_cmdb_ws_datacenter_type] テーブルにレコードがあるクラウドサービスのデータのみを計算して表示します。

  クラウドまたは非クラウドの分類を使用して組織にデータセンターを追加する方法の詳細については、「クラウドリソースと非クラウドリソースのデータセンターの構成」を参照してください。

次のクラウドと非クラウドのチャートを利用できます。

- CI クラスの棒グラフ：

  CI クラスチャート内のそれぞれのバーは、アプリケーション/クラウドを示すバーなど、CI クラスとストレージタイプ (クラウド、非クラウド) のペアを表します。それぞれの棒グラフには、24 時間ごとに実行されるスケジュール済みジョブがあり、棒グラフのデータを収集して計算します。実行時間は、ジョブが収集するデータの量と複雑さによって異なり、スケジュール済みジョブごとに異なる可能性があります。また、すべてのジョブが同時に実行されてリソースを使い果たさないように、ジョブのスケジュールは交互に実行されます。チャートの計算に使用されるクラス固有の基準の詳細については、「クラウドリソースと非クラウドリソース比較チャートのクラス基準」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

組織内に重要でない CI クラス/タイプのペアがある場合は、そのペアを CI クラスチャートから除外できます。詳細については、「クラウドリソースと非クラウドリソースのクラスの構成」を参照してください。

CI クラスでは、次のことを行えます。

- 棒グラフを選択して、[クラウドリソースと非クラウドリソース (Cloud vs Non-cloud resources)] ペインを開きます。次に、次のいずれかのタブを選択して、棒グラフの詳細をさらにドリルダウンします。

  クラウド CI と非クラウド CI

  クラウドサービスに保存されている CI とそうでない CI を CI クラスごとに棒グラフで表示します。CI クラスごとに、クラウドまたは非クラウドの棒グラフを選択して、選択した棒グラフに関連付けられている CI をリストビューに表示します。その後、CI を選択してその詳細を表示できます。

  クラウドプロバイダーによる CI クラス

  クラウドプロバイダーでホストされている CI の、さらなる詳細が示された CI クラス別の円グラフ。円グラフのスライスはランダムに選択された色で分けられ、さまざまな CI クラスのクラウドプロバイダー別に内訳が表示されます。円グラフごとに、その円グラフのスライスに関連付けられている CI を示すスライスをリストビューで選択します。その後、CI を選択してその詳細を表示できます。

- [最新の更新] を選択すると、チャートのデータを生成するスケジュール済みジョブの更新ステータスが表示されます。ステータスは色分けされ、ジョブが正常に完了したか (緑)、失敗したか (赤) を示します。

- アプリケーションサービスの円グラフ：

アプリケーションサービスの円グラフは、サービス構成アイテムの関連付け [svc_ci_assoc] テーブルを使用し、CI クラスチャートでアプリケーションサービス CI のクラウド/非クラウドステータスをチェックします。アプリケーションサービス円グラフに示されるアプリケーションサービスは、次のように分類されます。

- クラウド：アプリケーションサービス内のすべての CI は、クラウドサービスでホストされることが決定されています。
- 非クラウド：アプリケーションサービス内のすべての CI は、クラウドサービスでホストされないことが決定されています。
- ハイブリッド：アプリケーションサービスには、クラウドサービスでホストされている CI とホストされていない CI が混在しています。
- 不明：一部のアプリケーションサービス CI がクラウドまたは非クラウド CI として分類されていないため、クラウド/非クラウドの分類を特定することができません。

注:
アプリケーションサービスの分類は CI クラスチャート内の CI の分類に依存するため、2 つのチャート間に不一致が生じる可能性があります。これは、アプリケーションサービス CI のクラウド/非クラウドステータスが変更され、アプリケーションサービスチャートがその変更を反映するためにまだ更新されていない場合に発生する可能性があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[アプリケーションサービス] チャートを選択して、クラウド/非クラウドの分類別にグループ化された、関連するアプリケーションサービスのリストビューにアクセスします。これらのリストビューから、アプリケーションサービスの 依存関係ビューマップにドリルダウンできます。

チャートに関連付けられたスケジュール済みジョブには、いくつかのハードコードされた制限が設定されており、それを超えるとエラー条件となり、ジョブステータスに反映されます。タイムアウトは 2 時間に設定され、収集するレコードの最大数は 500,000 に設定されます。ジョブはこれらの制限を超えると、自動的に停止されます。

3 日間連続 (デフォルト) して完了できないスケジュールジョブは、今後の実行に対して自動的に無効になります。スケジュール済みジョブの無効化は、次の方法で管理できます。

- *sn_cmdb_ws.insight.category.disable_after_failure* システムプロパティをシステムのプロパティ [sys_properties] テーブルに追加し、その値を設定することで、カウントされるデフォルトの連続日数を変更します。詳細については、「システムプロパティを追加する」を参照してください。
- 無効化されたスケジュール済みジョブを再開します。

UI アクティビティ	その他の要件
• マップ済みアプリケーションサービスビュー • アプリケーションサービス • ダイナミック CI グループ • タグベースのサービス	app_service_user ロール

自分の作業

アクセス可能：CMDB アドミン、CMDB エディター、CMDB ユーザー。

CMDB データマネージャーから自分にアサインされた、または [*Managed by Group*] 属性内の自分が所属するグループにアサインされた、すべてのオープンタスク。CMDB アドミンの場合は、誰にもアサインされていないタスクも含まれているため、CMDB アドミニストレーターがこれらの未アサインタスクをアサインすることは可能です。タスクには、証明書タスクやライフサイクル関連タスクなどがあります。

[オープンタスク] および [期限切れのタスク **(Overdue tasks)]** を選択して、タスクを確認し、処理します。

CMDB ヘルス

アクセス可能：CMDB アドミン、CMDB エディター、CMDB ユーザー。

CI の CMDB ヘルスによって計算された KPI ヘルススコア。KPI の割合の数値を選択して、CMDB ヘルスダッシュボードの KPI タイルに移動します。

詳細については、「CMDB ヘルス」、「CMDB ヘルス KPI とメトリクス」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

UI アクティビティ	その他の要件
CMDB ヘルス	資産または itil ロール CMDB ヘルスの構成

クイックリンク

主要な CMDB ダッシュボードとツールへのリンクのリスト。利用可能なクイックリンクのリストにリンク を追加できます 。

- 依存関係ビュー：CI 用の、また CI がその一部となっており、CI によってサポートされているすべてのアプリケーションまたはビジネスサービス用の、グラフィックインフラストラクチャビューを提供します。
- クエリビルダー：複数の CMDB クラスや非 CMDB テーブルにまたがり、さまざまな関係で接続されている多くの CI が関与する、複雑なインフラストラクチャーおよびサービスクエリを簡単に構築します。
- データマネージャー：データマネージャーポリシーおよびポリシーによって生成されたタスクを、一元的に作成、編集、レビュー、公開、および追跡します。
- CI クラスリスト ：共通クラス別にグループ化された CMDB CI のリストビュー。
- 統一マップ：CI の階層とそれらの関係、およびアプリケーションサービスを示すグラフィカルマップ。マップから直接、CI と関係の属性、および CI の変更、インシデント、問題などの関連アイテムにアクセスできます。
- CMDB ヘルスダッシュボード:CMDB ヘルスレポートを表示し、CI が評価される CMDB ヘルス KPI とメトリクスを CMDB ヘルスダッシュボードに構成します。
- リレーションシップ健全性ダッシュボード:CI 関係の CMDB ヘルススコアを含むリレーションシップ健全性ダッシュボードを表示します。
- CI の作成:識別および調整エンジン (IRE) プロセスやその他の要件を適用しながら、有効で一意の CI を作成する新しい CI を作成します。
- データ認定ダッシュボード:データ認定インスタンス、タスク、および期限切れの認定タスクなどのステータスを表示します。特定のタスクにドリルダウンして再アサインし、迅速な解決を実現します。

UI アクティビティ	アクセシビリティ	その他の要件
依存関係ビュー	CMDB アドミン、CMDB エディター、CMDB ユーザー	dependency_views ロール
クエリビルダー	CMDB アドミン、CMDB エディター、CMDB ユーザー	cmdb_query_builder_read ロール
データマネージャー	CMDB 管理者	
カスタムクイックリンクの追加または編集	CMDB アドミン、CMDB エディター、CMDB ユーザー	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラウドリソースと非クラウドリソースの比較チャート

クラウドリソースと非クラウドリソースの比較チャートは、CMDB ワークスペースの [ホーム] ビューに表示されます。

さまざまなクラウドサービスでホストされているリソースとホストされていないリソースの数と詳細を示すチャート。アプリケーション、データベース、データセンターなどの主要な CI クラス別の内訳があります。リソースは、Microsoft Azure クラウド などのクラウドサービス、またはローカルインスタンスやその他の非クラウドソリューションに展開できます。組織内の一部の進行中の操作では、入手が困難な詳細情報が必要になる場合があります。

クラウドリソースとクラウド以外のリソースのチャートを表示して意味のあるデータを表示するには、次の条件を満たす必要があります。

- クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account] テーブルが存在している必要があります。
- 論理データセンター [cmdb_ci_logical_datacenter] テーブルには、クラウドデータセンターのレコードが少なくとも 1 つ含まれている必要があります。
- データセンタータイプ [sn_cmdb_ws_datacenter_type] テーブルには、組織内のクラウドストレージとして分類されるデータセンターのレコードが少なくとも 1 つ含まれている必要があります。ベースシステムでは、このテーブルには、Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter] クラスなどの一般的なクラウドサービスのいくつかのレコードが事前に設定されています。このチャートは、データセンタータイプ [sn_cmdb_ws_datacenter_type] テーブルにレコードがあるクラウドサービスのデータのみを計算して表示します。

  クラウドまたは非クラウドの分類を使用して組織にデータセンターを追加する方法の詳細については、「クラウドリソースと非クラウドリソースのデータセンターの構成」を参照してください。

次のクラウドと非クラウドのチャートを利用できます。

- CI クラスの棒グラフ：

  CI クラスチャート内のそれぞれのバーは、アプリケーション/クラウドを示すバーなど、CI クラスとストレージタイプ (クラウド、非クラウド) のペアを表します。それぞれの棒グラフには、24 時間ごとに実行されるスケジュール済みジョブがあり、棒グラフのデータを収集して計算します。実行時間は、ジョブが収集するデータの量と複雑さによって異なり、スケジュール済みジョブごとに異なる可能性があります。また、すべてのジョブが同時に実行されてリソースを使い果たさないように、ジョブのスケジュールは交互に実行されます。チャートの計算に使用されるクラス固有の基準の詳細については、「クラウドリソースと非クラウドリソース比較チャートのクラス基準」を参照してください。

  組織内に重要でない CI クラス/タイプのペアがある場合は、そのペアを CI クラスチャートから除外できます。詳細については、「クラウドリソースと非クラウドリソースのクラスの構成」を参照してください。

  CI クラスでは、次のことを行えます。

  - 棒グラフを選択して、[クラウドリソースと非クラウドリソース (Cloud vs Non-cloud resources)] ペインを開きます。次に、次のいずれかのタブを選択して、棒グラフの詳細をさらにドリルダウンします。

    クラウド CI と非クラウド CI

    クラウドサービスに保存されている CI とそうでない CI を CI クラスごとに棒グラフで表示します。CI クラスごとに、クラウドまたは非クラウドの棒グラフを選択して、選択した棒グラフに関連付けられている CI をリストビューに表示します。リストから CI を選択すると、CI の詳細ペインにさらにドリルダウンできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラウドプロバイダーによる CI クラス

クラウドプロバイダーでホストされている CI の、さらなる詳細が示された CI クラス別の円グラフ。円グラフのスライスはランダムに選択された色で分けられ、さまざまな CI クラスのクラウドプロバイダー別に内訳が表示されます。円グラフごとに、その円グラフのスライスに関連付けられている CI を示すスライスをリストビューで選択します。リストから CI を選択すると、CI の詳細ペインにさらにドリルダウンできます。

- [最新の更新] を選択すると、チャートのデータを生成するスケジュール済みジョブの更新ステータスが表示されます。ステータスは色分けされ、ジョブが正常に完了したか (緑)、失敗したか (赤) を示します。

- アプリケーションサービスの円グラフ：

  アプリケーションサービスの円グラフは、サービス構成アイテムの関連付け [svc_ci_assoc] テーブルを使用し、CI クラスチャートでアプリケーションサービス CI のクラウド/非クラウドステータスをチェックします。アプリケーションサービス円グラフに示されるアプリケーションサービスは、次のように分類されます。

  - クラウド：アプリケーションサービス内のすべての CI は、クラウドサービスでホストされることが決定されています。
  - 非クラウド：アプリケーションサービス内のすべての CI は、クラウドサービスでホストされないことが決定されています。
  - ハイブリッド：アプリケーションサービスには、クラウドサービスでホストされている CI とホストされていない CI が混在しています。
  - 不明：一部のアプリケーションサービス CI がクラウドまたは非クラウド CI として分類されていないため、クラウド/非クラウドの分類を特定することができません。

  注:
  アプリケーションサービスの分類は CI クラスチャート内の CI の分類に依存するため、2 つのチャート間に不一致が生じる可能性があります。これは、アプリケーションサービス CI のクラウド/非クラウドステータスが変更され、アプリケーションサービスチャートがその変更を反映するためにまだ更新されていない場合に発生する可能性があります。

  [アプリケーションサービス] チャートを選択して、クラウド/非クラウドの分類別にグループ化された、関連するアプリケーションサービスのリストビューにアクセスします。これらのリストビューから、アプリケーションサービスの 依存関係ビュー マップにドリルダウンできます。

チャートに関連付けられたスケジュール済みジョブには、いくつかのハードコードされた制限が設定されており、それを超えるとエラー条件となり、ジョブステータスに反映されます。タイムアウトは 2 時間に設定され、収集するレコードの最大数は 500,000 に設定されます。ジョブはこれらの制限を超えると、自動的に停止されます。

3 日間連続 (デフォルト) して完了できないスケジュールジョブは、今後の実行に対して自動的に無効になります。スケジュール済みジョブの無効化は、次の方法で管理できます。

- *sn_cmdb_ws.insight.category.disable_after_failure* システムプロパティをシステムのプロパティ [sys_properties] テーブルに追加し、その値を設定することで、カウントされるデフォルトの連続日数を変更します。詳細については、「システムプロパティを追加する」を参照してください。
- 無効化されたスケジュール済みジョブを再開します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

CMDB ワークスペースの [自分の作業] ビュー

CMDB ワークスペースの [自分の作業] ビューを使用して、タスクを管理します。このビューのタスクは、証明書、認定、その他のライフサイクルタスクなどのデータコンプライアンスに関連しています。

CMDB アドミニストレーターの場合、タスクのリストに再アサインのために未アサインのタスクを含めることもできます。 マネージャーの場合、直属の部下のタスクが含まれ、ユーザーグループのマネージャーの場合、そのグループ内のメンバーのタスクも含まれます。

アクセス

ロール要件：sn_cmdb_admin (CMDB アドミン)、sn_cmdb_editor (CMDB エディター)、または sn_cmdb_user (CMDB ユーザー)。

[My Work] ビューにアクセスするには、 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックし、CMDB ワークスペースメニューバーで [自分の作業] を選択します。

タスクステータス

[タスクステータス] セクションには、タスクの総数がステータス別に表示されます。各ステータスカードのカウントは、証明書、認定、およびライフサイクルタスク (該当する場合) に対するものです。合計タスク数は、 たとえば、CMDB データマネージャー から自分にアサインされた、または自分がメンバーである *Managed by Group* 属性のアサイン先グループにアサインされたすべてのオープンタスクの数です。CMDB アドミンの場合、誰にもアサインされていないタスクも含まれます。 クローズ済みカードは、クローズ済みステータスのすべてのタスク (「完了してクローズ」、「キャンセルしてクローズ」、「未完了でクローズ」、「却下」) をカウントします。

ステータスカードを選択すると、[証明書タスク] や [自分のタスク] セクションの [認定] タブなど、さまざまなリストに関連するタスクが表示されます。たとえば、[タスクステータス] セクションで [対応中] ステータスカードを選択すると、[証明書タスク] リストには対応中の証明書タスクが表示され、[その他のすべてのタスク] リストには対応中のすべての非証明書タスクと非認定タスクが表示されます。

認定タスク

[自分のタスク] セクションの [認定タスク] タブには、 CMDB データマネージャー のポリシーに従って、自分または所属するアサイン先グループにアサインされたデータ認定タスクが一覧表示されます。 マネージャーの場合は直属の部下のタスクが含まれ、ユーザーグループマネージャーの場合はグループ内のメンバーのタスクも含まれます。 関連する CI と属性値の監査結果を確認することで、これらのタスクを確認および処理します。データ認定タスクのレビューの詳細については、「CMDB ワークスペースで認定タスクをレビューする」を参照してください。

証明書タスク

[自分のタスク] セクションの [証明書タスク] タブには、CMDB データマネージャーの証明書ポリシーに従って、自分または所属するアサイン先グループにアサインされた証明書タスクが一覧表示されます。 マネージャーの場合は直属の部下のタスクが含まれ、ユーザーグループマネージャーの場合はグループ内のメンバーのタスクも含まれます。 タスク内の CI に関連付けられた IT インフラストラクチャまたはアプリケーションが物理的に存在することを確認し、それらの証明書タスクを確認および処理します。証明書タスクを確認および処理する方法については、「CMDB ワークスペースで CMDB データマネージャーの証明書タスクを確認する」を参照してください。

[期限切れのタスク] タブには、期限切れのタスクがリストされるため、優先度の高いタスクを確認できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ライフサイクルタスク

[自分のタスク] セクションの [他のすべてのタスク] タブには、 CMDB データマネージャー のポリシーに従って、自分または所属するアサイン先グループにアサインされたタスク (証明書および認定タスクを除く) が一覧表示されます。 リストには、クローズ済みステータスのタスク (「完了してクローズ」、「キャンセルしてクローズ」、「未完了でクローズ」、「却下」) が含まれます。 マネージャーの場合は直属の部下のタスクが含まれ、ユーザーグループマネージャーの場合はグループ内のメンバーのタスクも含まれます。 ライフサイクルタスクの確認と処理の詳細については、「CMDB データマネージャーのタスクのレビュー」を参照してください。

CMDB ワークスペースの CMDB 360 ビュー

CMDB 360 ダッシュボードは、CMDB 360 データのアグリゲーションと分析結果を表示します。CMDB 360 は、CI の属性値を報告するすべてのディスカバリーソースに関するデータを収集します。CMDB ワークスペースの CMDB 360 ビューを使用して、アクティビティを追跡し、ディスカバリーソースの潜在的な問題を特定します。独自のクエリと関連するスケジュールおよびレポートを作成して、CMDB 360 データを探索することもできます。

- CMDB 360 の概念やその他の背景情報については、「CMDB 360/マルチソース CMDB」を参照してください。
- CMDB 360 ダッシュボードのすべての設定の詳細については、「CMDB 360 ダッシュボードの構成」を参照してください。
- CMDB 360 ビューの使用方法については、「CMDB Workspace での CMDB 360 の操作」を参照してください。

> **注:**
> CMDB 360 ダッシュボードのほとんどのカードは、アグリゲーションで CMDB 以外のテーブルをサポートしているか、サポートを提供するように構成できます。ただし、ディスカバリーソースカードによってレポートされない CI は、CMDB 以外のテーブルには適用されません。CMDB 以外のテーブルに対するクエリの作成もサポートされています。非 CMDB テーブルのサポートについては、「非 CMDB テーブルの IRE サポート」を参照してください。

アクセス

要件：

- ロール要件：sn_cmdb_user (CMDB ユーザー) または sn_cmdb_user を含む任意のロール
- その他の要件：CMDB 360 の有効化と設定

CMDB ワークスペースの CMDB 360 ビューにアクセスするには、 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.CMDB ワークスペースメニューバーで、**[CMDB 360]** を選択します。

CMDB ワークスペースのインサイトビュー

CMDB ワークスペースのインサイトビューを使用して、主要な CMDB 機能とアプリケーションサービスの採用レベルを確認して引き上げ、CMDB の全体的な健全性を向上させます。ツールと機能が CMDB の健全性と効率を最大化する方法を確認し、直接リンクを使用して機能をインストールすると、すぐに使用を開始できます。

アクセス

ロール要件：sn_cmdb_user (CMDB ユーザー)、または sn_cmdb_user を含むユーザーロール (sn_cmdb_admin、sn_cmdb_editor)。

インサイトビューにアクセスするには、次に移動します: ワークスペース > **CMDB** ワークスペースをクリックし、CMDB ワークスペースメニューバーで インサイト を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

インサイトビューには、次のタイルが含まれています。

- CMDB 機能の採用
- CMDB パフォーマンスインサイト
- アプリケーションサービス
- クラウドリソースと非クラウドリソース

CMDB 機能の採用

CMDB ツールと機能の 3 つのカテゴリすべての全体的な採用レベルのゲージグラフを表示します。

データの取り込み

CMDB への高品質データの取り込みをサポートし、取り込みを確実にするツールと機能。

データガバナンス

取り込み後に CMDB データを管理できるようにするツールと機能。

検索とアナリティクス

CMDB データに関する有意義で役立つインサイトを提供するツールと機能。

タイル内の各ゲージチャートを選択すると、そのタブと、カテゴリ内の機能の詳細を示す関連カードにアクセスできます。採用レベルが低いカテゴリや、インスタンスにまだ実装されていない、採用を検討する必要がある機能には特に注意してください。

各カテゴリタブには、カテゴリ内の機能のカードと次の一般的なカードが表示されます。

- タブの全体的な採用レベル：タブの計算された全体的な採用レベル。計算は各タブに固有であり、たとえば、タブ内の一部またはすべての機能の採用レベルに基づいて行うことができます。
- 採用の進捗状況：タブの機能ごとのインストール、アクティブ化、または使用ステータス。機能リンクを選択すると、概要ダッシュボードを含む機能のランディングページやインストール場所などの関連リソースにアクセスできます。

採用レベルに応じて、カードには次のいずれかのリソースリンクが含まれている場合があります。

- 詳細情報：機能のメリットと使用方法を確認できるドキュメントへのリンク。
- デモを表示 **(View demo)**：機能に関する簡単なデモへのリンク。
- 開始：機能の利用をすぐに開始できるランディングページへのリンク。
- アプリをインストール **(Install app)**：アプリをすぐにインストールできる ServiceNow Store へのリンク。

カードはさまざまな方法を使用してインスタンスを調べ、カードの機能がインストールされているか、アクティブ化されているか、使用されているかを特定します。たとえば、一部のカードはプラグインのインストールステータスをチェックし、一部のカードは特定の機能テーブルのデータに依存します。カードに表示される多くのカウントおよびアグリゲーションデータは、ベースアグリゲートデータ [sn_cmdb_ws_base_aggregate_data] テーブルに基づいてビルドされた パフォーマンスアナリティクスインジケーター に基づいています。

- カードの機能がインストールされている、あるいは使用されているという結果が出た場合、カードには使用レベルに関するグラフとカウントが表示されます。この場合、カードのラベルがわずかに調整される可能性があります。
- カードの機能がインストールされていない、または使用されていないという結果が出た場合は、機能の確認やインストールを行ったり、使用を開始したりできるリソースへのリンクが提供されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カードのスケジュール済みジョブのほとんどは 24 時間ごとに実行されるため、データのタイプによっては、一部のカードは、現在のデータではなく最近のデータに基づいています。カードの [最終更新日] タイムスタンプには、カードに使用されたデータの収集時間が反映されます。また、機能の使用を開始した直後は、カードのスケジュール済みジョブが実行 (ソースカードに基づいて IRE によって処理された CI の場合、関連付けられたスケジュール済みジョブ、CMDB ワークスペース - 月次集計集計 (Populate aggregates Monthly)、毎月実行) される最大 24 時間まで、カードには機能の最新のステータスまたは使用状況が反映されません。

次のセクションでは、カードに使用される計算スクリプトなど、各カードの詳細について説明します。

CMDB 機能の採用：データの取り込み

データの取り込みの全体的な採用レベルは、インスタンス内の次の検出結果をマッピングします。

- 低 (赤)：CI の 80% 未満が識別および調整エンジン (IRE) によって処理されています。
- 中 (オレンジ)：CI の 80 ～ 90% が IRE によって処理されています。
- 高 (緑)：CI の 90% より多くが IRE によって処理されています。

データの取り込みには、次の機能と集計が含まれています。

IRE によって処理される CI

ソース [sys_object_source] テーブルを確認して、IREによって処理される CI の割合を決定します。IRE によって処理されない CI は、データの整合性のリスクをもたらします。

IRE によって処理される CI の割合によって、この機能カードの採用レベルと、データ取り込みカテゴリ全体の全体的な採用レベルの両方が決まります。

サービスグラフコネクタ

以下をチェックして、サービスグラフコネクタの開始 のインストールと使用のステータスを特定します。

- ITOM Licensing プラグイン (com.snc.itom.license) がアクティブかどうか
- インスタンスに少なくとも 1 つのサービスグラフコネクタがインストールされているかどうか

サービスグラフコネクタがインストールされて使用されている場合、カードにはそれらのコネクタの数が表示されます。

> **注:**
> 使用されるカウント方法が異なるため、カードに表示されるサービスグラフコネクタの数は、ServiceNow Store サイトに表示されるコネクタの数とわずかに異なる場合があります。

統合ハブ ETL

CMDB Integration Studio アプリケーションデータソース [cmdb_inst_application_feed] テーブルのレコードに基づいて、統合ハブ ETL ストアアプリがインストールされて使用されているかどうかを特定します。統合ハブ ETL が使用されている場合、カードには統合ハブ ETL の ETL 変換マップの数が表示されます (デモ ETL 変換マップはカウントされません)。

[ETL 変換マップを表示 (View ETL transform maps)] を選択して統合ハブ ETL を開くと、既存の ETL 変換マップを調べて新しいマップを作成できます。

ソースに基づいて IRE によって処理される CI

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

過去 6 か月間にサービスグラフコネクタ、ServiceNow ディスカバリー、両方の組み合わせ、およびその他によってグループ化された、IRE によって処理された CI を示すグラフ。

次のディスカバリーソースは、ServiceNow ディスカバリーとしてカウントされます。

- ServiceNow
- ServiceWatch
- ACC 可視化
- AgentClientCollector
- CredentiallessDiscovery

チャートにポイントすると、月次アグリゲーションデータが表示されます。

IRE によって処理された CI がない場合、このカードは非表示になります。

API と CLI の CMDB アプリケーション

API と CLI の CMDB アプリケーション ストアアプリがインストールされているかどうかを特定します。

このカードは、ストアアプリがインストールされていない場合にのみ表示され、調査や採用に役立つリソースを提供します。

CMDB 機能の採用：データガバナンス

データガバナンスの全体的な採用レベルは、インスタンス内の次の検出結果をマッピングします。

- 低 (赤)：33% 未満の機能が使用されています。
- 中 (オレンジ)：33～ 66% の機能が使用されています。
- 高 (緑)：66% を超える機能が使用されています。

データガバナンスの全体的な採用レベルは、CMDB データマネージャー機能が使用されているかどうかによって異なります。

注:
CMDB ワークスペースバージョン 3.4 (使用状況データの履歴の収集と保存で、パフォーマンスアナリティクスインジケーターに依存) は、展開されてから 90 日未満であるため、過去 90 日間すべての履歴データを利用できない可能性があります。この場合、実際の使用状況とカードに表示される内容が一致しない可能性があります。

CMDB データマネージャー/データマネージャーポリシーで使用される CI

次のいずれかの条件が満たされているかどうかを確認して、使用状況を特定します。

- ユーザーが作成した削除、廃止、またはアーカイブポリシーがある (テーブル CMDB データマネージャーのポリシーと属性 [cmdb_data_manager_policy_and_attributes] を検索)
- 過去 90 日間に、ユーザーが作成した削除、廃止、またはアーカイブのポリシーによって処理された CI がある (テーブル CMDB データ管理ポリシー実行 [cmdb_data_management_policy_execution] を検索)

CMDB データアドミニストレーターが使用されている場合は、過去 6 か月間にこれらのポリシーによって処理された CI を月別およびポリシータイプ別に示すチャートが表示されます。

データ証明書/データ証明書で使用される CI

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のいずれかの条件が満たされているかどうかを確認して、使用状況を特定します。

- ユーザーが作成した証明書ポリシーがある (テーブル CMDB データマネージャーのポリシーと属性 [cmdb_data_manager_policy_and_attributes] を検索)
- 過去 90 日間に、ユーザーが作成した証明書ポリシーによって処理された CI がある (テーブル CMDB データ管理ポリシー実行 [cmdb_data_management_policy_execution] を検索)

データ証明書が使用されている場合は、過去 6 か月間に証明書ポリシーのタスクによって処理された CI を月別に示すチャートが表示されます。

データ同期

すべてのクラス CI が同じ値で同期されるように、[*managed_by_group*] 属性がグローバルに設定されているクラスが少なくとも 1 つあるかどうかを確認します。

CI クラスマネージャーを使用したグループ割り当て属性の同期については、「CI のグループまたは CI のクラス全体を設定する と グループ割り当て属性の同期」を参照してください。

データ同期カードは、CMDB ワークスペース v3.6 以降で利用可能です。

プリンシパルクラス

[プリンシパルクラス (Principal Class)] フィルターが少なくとも 1 つのプリンシパルクラスで構成されているかどうかを確認します。[プリンシパルクラス (Principal Class)] フィルターは、リストビューに表示される CI の数を制限し、プリンシパルクラスの CI のみを表示します。リストビューのデータ量を関連するデータのみに減らすことで、パフォーマンスと効率が向上します。

CI クラスマネージャーでの [プリンシパルクラス] フィルターの管理の詳細については、「プリンシパルクラスフィルターのクラスリストの更新」を参照してください。

プリンシパルクラスカードは、CMDB ワークスペース v3.6 以降で利用可能です。

CMDB 機能の採用：検索とアナリティクス

検索とアナリティクスの全体的な採用レベルは、インスタンス内の次の検出結果をマッピングします。

- 低 (赤)：33% 未満の機能が使用されています。
- 中 (オレンジ)：33～ 66% の機能が使用されています。
- 高 (緑)：66% を超える機能が使用されています。

検索とアナリティクスには、次の機能と集計が含まれています。

CMDB クエリビルダー/クエリビルダーのクエリ

次のいずれかの条件が該当するかどうかを確認して、CMDB クエリビルダーが使用されているかどうかを特定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 保存済みクエリ [qb_saved_query] テーブルに *Source* が **[QB]**であるレコードがある
- 過去 90 日間に実行されたクエリまたはレポートで実行されたクエリがある

> **注:**
> CMDB ワークスペースバージョン 3.4 (使用状況データの履歴の収集と保存で、パフォーマンスアナリティクスインジケーターに依存) は、展開されてから 90 日未満であるため、過去 90 日間すべての履歴データを利用できない可能性があります。この場合、実際の使用状況とカードに表示される内容が一致しない可能性があります。

CMDB クエリビルダーが使用されている場合、過去 6 か月間の月別のクエリ実行数とレポートでのクエリ実行数を示すチャートが表示されます。

チャートにポイントすると、月次アグリゲーションデータが表示されます。

インテリジェントな検索

NLQ クエリログ [nlq_query_log] テーブルで、過去 90 日間の *source* が **[CMDB_WS]** であるレコードを確認して、CMDB のインテリジェントな検索 が使用されているかどうかを特定します。インテリジェントな検索が使用されている場合は、過去 6 か月間のインテリジェント検索クエリの数が月別に表示されます。

> **注:**
> CMDB ワークスペースバージョン 3.4 (使用状況データの履歴の収集と保存で、パフォーマンスアナリティクスインジケーターに依存) は、展開されてから 90 日未満であるため、過去 90 日間すべての履歴データを利用できない可能性があります。この場合、実際の使用状況とカードに表示される内容が一致しない可能性があります。

CMDB 360 — マルチソースのレコード

各 CI 属性ごとの各ディスカバリーソースレポートのレコードを含む CMDB 360 データストア内の生の CMDB 360 レコードの合計数。このカードは、CMDB 360 ビューの [ディスカバリーソース (Discovery Sources)] タイルの [CMDB 360 レコードの合計] カードと同じです。

このカードは、CMDB 360 が有効になっている場合にのみ表示されます。これは、ITOM ディスカバリーライセンス (com.snc.itom.discovery.license) プラグインとシステムのプロパティ glide.identification_engine.multisource_enabledを確認することによって特定されます。

CMDB 360 のクエリ

CMDB マルチソースクエリ [cmdb_multisource_query] テーブルに存在する CMDB 360 のクエリ数です。

このカードは、CMDB 360 が有効になっている場合にのみ表示されます。これは、ITOM ディスカバリーライセンス (com.snc.itom.discovery.license) プラグインとシステムのプロパティ glide.identification_engine.multisource_enabledを確認することによって特定されます。

CSDM データ基盤ダッシュボード

CMDB と CSDM のデータファンデーションダッシュボードストアアプリ (CMDB データファンデーションダッシュボードを含む) がインストールされているかどうかを特定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このカードは、ストアアプリがインストールされていない場合にのみ表示され、調査や採用に役立つリソースを提供します。ただし、この機能は、検索とアナリティクスの全体的な採用レベルの計算には引き続き含まれます。

CMDB ヘルスダッシュボード

少なくとも 1 つの CMDB ヘルスダッシュボードジョブが有効になっているかどうかを確認することで、CMDB ヘルスが使用されているかどうかを特定します。

このカードは、機能が使用されていない場合にのみ表示され、調査と採用に役立つリソースを提供します。ただし、この機能は、検索とアナリティクスの全体的な採用レベルの計算には引き続き含まれます。

CMDB パフォーマンスインサイト

CMDB パフォーマンスインサイトは CMDB ワークスペース v3.6 以降で利用でき、sn_cmdb_admin (CMDB アドミン) ロールを持つユーザーにのみ表示されます。

CMDB パフォーマンスインサイトは、構成が CMDB のパフォーマンスにどのように影響するかを理解するのに役立ちます。CMDB パフォーマンスインサイト内のチャートとツールを使用して、パフォーマンスの問題のトラブルシューティング、デバッグ、または診断を行うことができます。CMDB パフォーマンスインサイトは、インスタンスの CMDB と サービスグラフコネクタ も分析し、CMDB のパフォーマンスを向上させる方法に関する推奨事項を生成します。[CMDB パフォーマンスインサイト (CMDB performance insights)] タイル自体には、これらの推奨事項が最大 2 つ表示されます。

[パフォーマンスインサイトを表示 **(View performance insights)**] を選択して、CMDB パフォーマンスインサイトのデータにアクセスします。

[ペイロードと CI (Payloads & CIs)] タブには、次のタイルが含まれています。

部分的ペイロード

部分的ペイロードは、CI を一意に識別するのに十分な情報がデータソースから提供されず、IRE が CI を処理できない場合に発生します。

- 部分的ペイロードの合計数 (Total partial payload count)：

  インスタンスに存在する部分的ペイロードの合計数を表示します。インスタンスに多数の部分的ペイロードがあると、CMDB のパフォーマンスが低下する可能性があります。

  部分的ペイロードの詳細については、「識別および調整エンジン (IRE)」を参照してください。

- ディスカバリーソース：

  部分的ペイロードの数をディスカバリーソース別に分類します。この円グラフのスライスをドリルダウンすると、ディスカバリーソースによりフィルタリングされた、エラーのある部分的ペイロードのリストを表示できます。

  特定の部分的ペイロードをドリルダウンして、発生しているエラーをよりよく理解することができます。部分的なペイロードをドリルダウンすると、完全なペイロードアイテムが表示され、特定のエラーのトラブルシューティングと対処のために確認できます。

  エラータイプの詳細については、「識別シミュレーションの使用」を参照してください。

関連レコード

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

参照がない関連レコードに関するデータです。レコードの *Referenced* フィールドが空である場合、レコードには参照がありません。

- 参照がない関連レコード (Related records missing reference)：

  関連テーブルの *Referenced* フィールドの CI を参照していないレコードの合計数を表示します。関連テーブルと、関連エントリ [cmdb_related_entry] テーブルの関連する *Referenced* フィールドの、完全なリストを確認できます。

  関連テーブルの詳細については、「CMDB の概要」を参照してください。

- テーブル別の参照がない関連レコード (Related records missing reference by table)：

  参照がない CMDB レコードの数の内訳をテーブル別に示します。このチャートのスライスをドリルダウンすると、テーブルでフィルタリングされた特定のレコードのリストを表示できます。

  この円グラフのスライスをドリルダウンするには、テーブルを表示するために必要なユーザーロールを持っている必要があります。

  リストビューから [新規] を選択して、新しい関連エントリテーブルレコードを作成することもできます。関連エントリテーブルレコードを作成する、または編集する方法の詳細については、「CMDB パフォーマンスインサイトからの関連テーブルの編集」を参照してください。

重複および古い CI

CI の重複を示すフラグが、識別および調整中に CI に設定されます。CI クラスに適用される CMDB ヘルス未更新ルールで指定された [有効期間] 内に CI が更新されていない場合は、CI が古いことを示すフラグが CI に設定されます。

- CI (CIs)：

  重複または古い CI の数を表示します。

- クラス別の古いレコード (Stale records by class)：

  古い CI の数の内訳を CI クラスに基づいて示します。この円グラフのスライスをドリルダウンすると、クラスでフィルタリングされた特定の CI レコードのリストを表示できます。

  古い CI の詳細については、「CMDB ヘルス KPI とメトリクス」を参照してください。

- クラス別の重複レコード (Duplicate records by class)：

  重複 CI の数の内訳を CI クラスに基づいて示します。この円グラフのスライスをドリルダウンすると、特定の CI レコードのリストを表示できます。

  重複 CI の詳細については、「重複 CI の修正」を参照してください。

親または子が欠落している関係レコード

親 CI または子 CI がない CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブル内の関係レコードの傾向ラインと数が表示されます。親または子がない CI は無効なレコードと見なされます。これらはインスタンスのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。

推奨事項

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このパネルの [推奨事項] には関連ドキュメントへのリンクが含まれており、通常は関連するツール、機能、またはシステムプロパティに直接アクセスできます。電球アイコンを選択すると、パネルが展開または最小化されます。

最初の 2 つの推奨事項は、[インサイト] ビューの [CMDB パフォーマンスインサイト (CMDB performance insights)] タイルに表示されます。

機能、ツール、またはシステムプロパティへのアクセスに必要なロールがある場合にのみ、推奨事項を表示できます。sn_cmdb_admin ロールを持つユーザーは、推奨事項を非表示にしたり、推奨事項の表示順序を調整したりすることができます。ユーザーは、CMDB WS Imp アクションカード構成 [sn_cmdb_ws_imp_action_card_config] テーブルの [アクティブ] フィールドと [順序 **(Order)]** フィールドを使用して、これらの要素を構成できます。

[サービスグラフコネクタ] タブには、次のタイルが含まれています。

注:

- [サービスグラフコネクタ] タブは、インスタンスに少なくとも 1 つの サービスグラフコネクタ があり、cmdb_inst_admin ロールを持っている場合にのみ表示されます。
- CMDB ワークスペースからデータソースまたはスケジュール設定済みデータインポートレコードを編集するには、データソースまたはデータインポートの [アプリケーションスコープ] を [アプリケーション] に設定する必要がある場合があります。

コネクタのデータソース

サービスグラフコネクタ のデータソースの構成は、受信データの取り込みと処理に影響します。サービスグラフコネクタ のデータソース構成を変更すると、データ処理が簡素化され、CMDB の効率が向上し、インスタンスのパフォーマンスへの影響が軽減されます。

- バッチ処理がオフになっているソース (Sources with batch processing turned off)：

  [バッチインポートを使用] が無効になっているデータソース [sys_data_source] テーブル内の サービスグラフコネクタ データソースの割合を表示します。また、データソースの合計数と、バッチ処理が有効または無効になっているデータソースの数もリストされます。

  バッチ処理を有効にするには、リストビューから特定のデータソースのレコードにアクセスし、[バッチインポートを使用] を選択します。バッチ処理の詳細については、「Data source fields」を参照してください。

  [編集] を選択して、リストビューからデータソースを更新することもできます。データソースの編集の詳細については、「CMDB パフォーマンスインサイトからのデータソースを編集する」を参照してください。

- 同時インポートがオフになっているソース (Sources with concurrent import turned off)：

  [同時インポート] がオフになっている、予定されているデータインポート [scheduled_import_set] テーブル内の サービスグラフコネクタ データソースの予定されているデータインポートの割合を表示します。また、予定されているデータインポートの合計数と、[同時インポート] がオンまたはオフになっている予定されているデータインポートの数も表示されます。

  同時インポートを有効にするには、リストビューから特定の予定されているデータインポートのレコードにアクセスし、[同時インポート]を選択します。同時インポートの詳細については、「Concurrent imports」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[編集] を選択して、リストビューから予定されているデータインポートを編集することもできます。予定されているデータインポートの編集の詳細については、「CMDB パフォーマンスインサイトからのスケジュール設定済みデータインポートの編集」を参照してください。

- 非カスタムサイズパーティションメソッドを使用するソース (Sources with non-custom size partition method)：

  非カスタムサイズパーティションメソッドを使用する、予定されているデータインポート [scheduled_import_set] テーブルでの、サービスグラフコネクタ データソースの予定されているデータインポートのパーセンテージを示します。また、予定されているデータインポートの合計数と、非カスタムサイズパーティションメソッドを使用する予定されているデータインポートの数も一覧表示されます。

  カスタムサイズパーティションメソッドを使用するには、リストビューから特定の予定されているデータインポートのレコードにアクセスします。[同時インポート] が選択されていることを確認します。表示される [パーティションメソッド] ドロップダウンメニューから、[カスタムサイズ] を選択します。パーティションメソッドの詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

  [編集] を選択して、リストビューから予定されているデータインポートを編集することもできます。予定されているデータインポートの編集の詳細については、「CMDB パフォーマンスインサイトからのスケジュール設定済みデータインポートの編集」を参照してください。

コネクタの実行傾向

サービスグラフコネクタ を外れ値コネクタの実行で集計します。外れ値コネクタとは、インポートされた行の数または処理率が、30 日間の傾向を大幅に上回っている、または下回っているものです。

- 処理率の外れ値があるコネクタ (Connectors with processing rate outliers)：

  過去 30 日間で、コネクタ実行処理率が想定されていた傾向ラインから外れている、外れ値と見なされる サービスグラフコネクタ の数を表示します。

- インポート数外れ値のあるコネクタ (Connectors with import count outliers)：

  過去 30 日間で、コネクタ実行インポート数が想定されていた傾向ラインを外れている、外れ値と見なされる サービスグラフコネクタ の数を表示します。

[コネクタの実行傾向 (Connectors execution trends)] タイルのカードをドリルダウンして、[サービスグラフコネクタの実行傾向 (Service Graph connector execution trends)] ウィンドウにアクセスできます。このウィンドウの サービスグラフコネクタ は、実行レコードがある場合にのみ、コネクタドロップダウンメニューで使用できます。

サービスグラフコネクタの実行トレンドウィンドウのタブをクリックすると、次のチャートと、実行されたコネクタインポートセットの [コネクタの実行] リストビューが表示されます。

- 処理率：

  コネクタ実行の処理率の傾向ラインをモデル化します。コネクタが一定期間に処理するデータ行の率を示します。

  信頼帯と予想バンドの 2 つのゾーンがあります。サービスグラフコネクタ で、予想バンド外を外れている処理率があるコネクタの実行は、外れ値と見なされます。複数の サービスグラフコネクタを選択した場合、これらのゾーンは表示されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- インポート数：

  コネクタ実行の処理された行数の傾向ラインをモデル化します。コネクタが一定期間に処理する行数を示します。

  信頼帯と予想バンドの 2 つのゾーンがあります。サービスグラフコネクタ で、インポート行数が予想バンドを外れているコネクタの実行は、外れ値と見なされます。

どちらのチャートでも、外れ値と非外れ値 サービスグラフコネクタ を選択して、互いに対する傾向ラインを確認できます。

サービスグラフコネクタ でのデータ処理の詳細については、「サービスグラフコネクタの開始」を参照してください。

クラウドリソースと非クラウドリソース

さまざまなクラウドサービスでホストされているリソースおよびアプリケーションサービスと、ホストされていないものの、数と詳細を示すチャート。リソースおよびアプリケーションサービスは、Microsoft Azure Cloud などのクラウドサービス、またはローカルインスタンスやその他の非クラウドソリューションに展開できます。組織内の一部の進行中の業務では、入手が困難な詳細情報が必要になる場合があります。

とチャートの詳細については、CMDB ワークスペースのホームビュートピックの「クラウドリソースと非クラウドリソースの比較」を参照してください。

アプリケーションサービス

サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto] テーブルのレコードに基づいて、組織内の アプリケーションサービス の数を表示します。チャートには、過去 7 日間の 1 日あたりのアプリケーションサービスの合計数の傾向が表示されます。

タイルを選択してアプリケーションサービスダッシュボードにアクセスし、アプリケーションサービスの採用レベルと健全性を監視できます。アプリケーションサービスダッシュボードの詳細については、「アプリケーションサービスダッシュボードを使用して健全性を監視する」を参照してください。

CMDB ワークスペースの管理ビュー

管理ビューを使用すると、CMDB アドミニストレーターはキー管理ツールにすばやくアクセスし、CMDB ヘルスとアクティビティに関する詳細なインサイトを得ることができます。このビューでは、重複 CI や CMDB の最近のアクティビティなどの詳細を表示します。

アクセス

ロール要件：sn_cmdb_admin (CMDB アドミン)

管理ビューにアクセスするには、 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックし、CMDB ワークスペースメニューバーの [管理] を選択します。

CMDB データマネージャー

次のカードには、CMDB データマネージャーに関連付けられた CI とポリシーの詳細が表示されます。

却下された CI

証明書タスクのレビュー中に却下と設定された CI。

除外された CI

CMDB データマネージャーポリシーから除外と設定された CI。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ドラフトポリシー

作成されたが公開されていないドラフトのデータマネージャーポリシー。

CI の正確性

このセクションのカードには、CMDB ヘルス 正確性 KPI のサブメトリクスのヘルスステータスが表示されます。カウントは、次のような事前定義されたデータ整合性ルールに対する CI のテストに基づいています。

- 識別ルール (重複 CI を検出する)
- 孤立 CI ルール
- 未更新 CI ルール

これらのカウントの計算に使用される時間間隔を設定できます。

正確性 KPI、および重複、孤立、および古いサブメトリクスの詳細については、「CMDB ヘルス KPI とメトリクス」を参照してください。

最近のアクティビティの傾向

次のカードには、CMDB の最近のアクティビティが表示されます。

最近の CI アクティビティ

新規 CI および更新された CI の数など、CI に関連するメトリクスと傾向ラインを示す 7 日分のチャート。

最近のアプリケーションサービスアクティビティ

アプリケーションサービスの合計数、新規および更新されたアプリケーションサービス、機能停止のあるアプリケーションサービスの数など、アプリケーションサービスに関連するメトリクスと傾向ラインを示す 7 日分のチャート。

管理ツール

CMDB ダッシュボード、ツール、およびリストビューにアクセスするために使用できるリンクを提供します。リンクは、以下で説明するカテゴリ別にグループ化されています。

注:
一部のリンクは、アプリケーションのインストール、アクティブなプラグイン、およびアサインされたロールに基づいて、条件付きで利用できます。表示されないリンクについては、リンクのすべての要件が満たされていることを確認してください。

管理：

- CI クラスマネージャー：クラス定義、ならびに識別と調整 (IRE) および CMDB ヘルスのためのクラス設定を、一元的に表示、作成、または編集します。

  追加のロール要件：itil または personalize_dictionary。

- データマネージャー：データマネージャーポリシーおよびポリシーによって生成されたタスクを、一元的に作成、編集、レビュー、公開、および追跡します。
- 重複排除テンプレートライブラリ：重複排除タスクを一括で修正するための重複排除テンプレートとライブラリを作成および管理します。
- 重複排除ダッシュボード：CMDB 内の重複 CI の数とインサイトを表示し、重複排除タスクを一括で修正するための重複排除テンプレートを実行および追跡します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- CMDB グループ：新しい CMDB グループの作成や既存の CMDB グループの管理が可能な、現在の CMDB グループのリストビューを表示します。CMDB グループは、グループ内のすべての CI に CI アクションを一括して適用できるようにする CI の集合です。たとえば、CMDB ヘルスは、健全性タイプの CMDB グループ内の CI を監視し、グループ全体の集計された健全性をレポートできます。
- 動的 CI グループ：新しい動的 CI グループの作成や既存の動的 CI グループの管理が可能な、現在の動的 CI グループのリストビューを表示します。動的 CI グループは、当該の動的 CI グループに関連付けられた CMDB グループのメンバーで設定されるアプリケーションサービスとして機能します。動的 CI グループの詳細については、「アプリケーションサービス」を参照してください。

最適化：

- CMDB ヘルス：CMDB ヘルスダッシュボードが表示され、CI が評価される CMDB ヘルス KPI およびメトリクスを、CMDB ヘルスダッシュボードに設定できます。

  その他の要件：

  - CMDB ヘルスのセットアップと構成
  - ロール：asset または itil
- CMDB データ基盤ダッシュボード：CMDB データ基盤ダッシュボードを表示します。ここで CMDB 実装の潜在的なリスクを調査し、重要なデータが有効で適切に構成されていることを確認できます。

  その他の要件：

  - CMDB と CSDM のデータファンデーションダッシュボードのセットアップ
  - ロール：asset、Itil_admin、または admin
  - プラグイン：com.snc.cmdb.getwell
- CSDM データ基盤ダッシュボード:CSDM データ基盤ダッシュボードを表示します。CSDM データ基盤ダッシュボードでは、実装から最大限のメリットを得るのに役立つ主要な CSDM メトリクスを 1 つのページで確認できます。

  その他の要件：

  - CMDB と CSDM のデータファンデーションダッシュボードのセットアップ
  - ロール：
    app_service_admin、app_service_user、asset、cmdb_read、itil_admin、portfolio_admin、service_viewe
    または technology_service_owner
  - プラグイン：com.snc.cmdb.getwell
- 重複排除タスク：重複 CI 調整プロセスをガイドする重複 CI 修正ウィザードを使用して、重複排除タスクを修正します。

  その他のロール要件：itil。

- CMDB 修復ルール：失敗した CMDB ヘルステスト用に作成された CMDB ヘルス タスクに関連付けられたルール。CMDB 修正ルールは、CMDB ヘルスによってレポートされた問題を修正するために、修正ワークフローを実行します。

可視化：

- 依存関係ビュー：CI 用、ならびに CI が一部であり、およびサポートされているすべてのアプリケーションまたはビジネスサービス用の、グラフィックインフラストラクチャビューを提供します。

  追加のロール要件：dependency_views。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- クエリビルダー：複数の CMDB クラスや非 CMDB テーブルにまたがり、さまざまな関係で接続されている多くの CI が関与する、複雑なインフラストラクチャーおよびサービスクエリを簡単にビルドします。

  追加のロール要件：cmdb_query_builder_read。

作成：新しいテクニカルサービス

追加のロール要件：service_admin。

構成識別子フレームワーク

構成識別子は、CMDB ワークスペース機能の一部の動作をカスタマイズし、異なるワークスペースでその機能に対して異なる設定を有効にすることができるフレームワークを提供します。最も重要なのは、CMDB ワークスペースの機能を別のワークスペースに統合するときに、このカスタマイズフレームワークを使用できることです。

構成識別子

構成識別子 (構成識別子とも呼ばれます) は、構成識別子フレームワーク内の構成要素です。構成識別子には、特定のワークスペースに適用可能な CMDB ワークスペース機能のカスタム設定が含まれています。構成識別子には、ワークスペースなどの UX アプリケーションで使用される設定とテーブル駆動構成が含まれています。構成識別子を使用すると、たとえば、CMDB ワークスペース統一マップを別のワークスペースに統合し、統合統一マップをワークスペース用にカスタマイズできます。構成識別子は、構成識別子 [sn_cmdb_ws_config_identifier] テーブルに格納されます。

構成識別子は、ワークスペースに固有の一連の構成の親レコードとして機能するため、そのワークスペースのデフォルトの動作のみを上書きします。

デフォルトの構成識別子

当初、CMDB ワークスペースの構成識別子 [sn_cmdb_ws_config_identifier] テーブルには、ワークスペースに依存しない「デフォルト」という名前の単一の構成識別子が含まれています。このデフォルト構成識別子の [`Default`] 列は [はい] に設定されています。この設定は変更できません。[はい] に設定できる構成識別子は 1 つだけであるため、作成する追加の構成識別子はすべて [いいえ] に設定されます。

デフォルトの構成識別子には、CMDB Workspace 機能のデフォルト設定が含まれています。それ以降に構成する構成識別子は、特定のワークスペースに設定されます。CMDB ワークスペース機能を別のワークスペースに統合し、その機能のテーブル駆動構成にエントリがない場合、ルックアップではデフォルトの構成識別子の設定が使用されます。

主要なロール

構成識別子フレームワークを使用するには、次のロールが必要です。

- sn_cmdb_ws.config_editor:sn_cmdb_ws_config_propertyなどの子構成テーブルを変更できます。
- sn_cmdb_ws.config_admin:sn_cmdb_ws_config_identifierと子の両方の構成テーブルを変更できます。
- sn_cmdb_admin:デフォルト識別子またはデフォルト識別子自体の下にあるデフォルト構成レコードを変更するために必要なロール。

各ロールの詳細については、「CMDB Workspace とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

機能設定の構成識別子フレームワークを使用する **CMDB Workspace** 機能の例

- 統一マップ:
  - マップに表示できるノードの数の構成
  - マップのデフォルトまたは最大レベルの構成
  - マップ上のエンドポイントの重複排除の構成
  - [属性] パネルに表示する属性の構成
  - クラスの表示レイヤーのクラスプロファイルの作成
  - ライフサイクルステージ値に基づいて表示されるように CI を構成する
- CI の作成:
  - 新しい CI の追加属性の要求
  - ワークスペースで作成された新しい CI のクラスリストを制限する

CMDB ワークスペースの構成

CMDB ワークスペースの実装を計画および構成します。

構成の概要

1. CMDB ワークスペースの設定

   ストアアプリを要求し、デモデータを有効にします。

2. 組織内で最も関連性の高いデータを表示するには、次のいずれかのオプションを構成します。
   - CMDB ワークスペースのホームビューでの重要なアクションの変更
   - CMDB ワークスペースのホームビューへのクイックリンクの追加
   - クラウドリソースと非クラウドリソースのデータセンターの構成
   - クラウドリソースと非クラウドリソースのクラスの構成

CMDB ワークスペースの設定

CMDB ワークスペースストアアプリを設定してアクセスします。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

注:
製品をインストールまたはアップグレードすると、CMDB ワークスペースストアアプリが自動的にインストールされます。

デモデータを有効にする

デモデータを有効にし、必要な要件が満たされている場合は、次のような CMDB ワークスペースカードにデモデータを生成して入力するデモデータ固有のスケジュール済みジョブをインストールします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- CMDB ワークスペースランディングページのクラウドリソースと非クラウドリソースのチャートとインサイトビュー：クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account] テーブルが存在する場合
- [CMDB 360] ビューのカード：CMDB 360 が有効になっている場合
- [インサイト] ビューの [CMDB 機能採用 (CMDB Feature Adoption)] タイルのカード：
  - IRE によって処理される CI
  - ソースに基づいて IRE によって処理される CI
  - データマネージャー
  - データ証明書
  - クエリビルダー
  - インテリジェントな検索
- CMDB ワークスペースランディングページの [最新情報] タイルのカード

CMDB ワークスペースダッシュボードにデモデータを入力するには：

1. CMDB ワークスペースストアアプリをインストールするときに、[デモデータのロード] をオンにします。
2. *[Demo] – CMDB Workspace demo data* のスケジュール済みジョブにアクセスし、[今すぐ実行] を選択します。

> **注:**
> 一般的なプラクティスとして、デモデータが実際の本番データと混在しないように、本番インスタンスではデモデータを有効にしないでください。

前提条件

- プラグイン：
  - 推奨：CSDM アクティベーション (com.snc.cmdb.csdm.activation)

    従来の *Lifecycle Status* フィールドマッピングと従来のステータスフィールドへの同期を許可します。このプラグインが有効になっていない場合の廃止定義の使用とカスタマイズの詳細については、「 廃止の定義」を参照してください。
  - 必須 (デフォルトで有効)：CMDB CSDM サポート (com.snc.cmdb.csdm)
  - 必須 (デフォルトで有効)：CMDB Page Templates (sn_cmdb_pg_templts)
  - 必須 (デフォルトで有効)：接続済みの CMDB NLQ 検索 (sn-cmdb-nlq-search)

  プラグインのアクティブ化の詳細については、「Activate a plugin (プラグインをアクティブ化する)」を参照してください。
- ロール：CMDB ワークスペースにアクセスするには、少なくとも次のいずれかのロールが必要です。これらのロールは、CMDB ワークスペースとのやり取りに不可欠です。割り当てられているロールによっては、CMDB ワークスペースで利用可能な一部の機能にしかアクセスできない場合があります。
  - sn_cmdb_admin
  - sn_cmdb_editor
  - sn_cmdb_user

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> CMDB ワークスペースでドリルダウンすると、主要な CMDB アドミン、CMDB エディター、または CMDB ユーザーロールに加えて、特定のロールを必要とするダッシュボードとリストビューがいくつかあります。

- 機能：CMDB ワークスペースでは、さまざまなアプリケーションと機能にアクセスできます。ただし、CMDB ワークスペースで意味のあるレポート、概要、および傾向を提供するには、これらの機能の一部をセットアップして構成する必要があります。このような機能のセットアップは、[追加要件] にリストされています。

CMDB ワークスペース へのアクセス

移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックして CMDB ワークスペースにアクセスします。

ホームビューは CMDB ワークスペースのデフォルトビューです。他のビューを使用して CMDB 機能にアクセスすることもできます。

- CMDB ワークスペースのホームビュー：さまざまな CMDB ヘルスの集計の表示、インテリジェントな検索を使用した CMDB 内の検索、CMDB の変更内容の確認、重要なタスクへのアクセスをここから実行できます。これは CMDB ワークスペースのデフォルトビューです。
- [自分の作業] ビュー：証明書タスクなど、自分にアサインされている CMDB データマネージャーのタスクを管理します。
- CMDB 360 ビュー：ダッシュボードで CMDB 360 データの集計と分析を表示し、CMDB 360 クエリを作成します。
- 管理ビュー：CMDB の最近の主要なアクティビティと健全性インジケーターを表示し、管理タスクをサポートする管理ツールとダッシュボード (CMDB アドミンのみがアクセス可能) にアクセスします。
- インサイトビュー：主要な CMDB ツール、機能、およびアプリケーションサービスの採用レベルを表示します。メリットを確認し、それらのツールと機能をインストールして、CMDB 機能の効率を最大化します。

CMDB ワークスペースのホームビューでの重要なアクションの変更

CMDB ワークスペースのホームビューに表示される重要なアクションカードの表示順序とその他のプロパティを変更します。

始める前に

必要なロール：sn_cmdb_admin

このタスクについて

CMDB ワークスペースのランディングページの重要なタスクタイルに表示されるタスクカードは、CMDB WS imp アクションカード構成 [sn_cmdb_ws_imp_action_card_config] テーブルに格納されます。特定のカードを表示するかどうかを制御する設定など、これらのカードの一部の属性を編集できます。[重要なアクション] タイルのカードは、CMDB アドミン [sn_cmdb_admin] および CMDB エディター [sn_cmdb_editor] ユーザーロールでのみ使用でき、それぞれこれらのロールの 1 つに設定されます。

CMDB アドミンと CMDB エディターに表示されるタスクカードには重複がありますが、これらのタスクカードのフィルターは異なります。通常、CMDB アドミンの場合、カードフィルターには CMDB アドミニストレーターがアサインする必要がある未アサインタスクも含まれます。

編集のみが可能です。このテーブルのアクションレコードを追加または削除することはできません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて.
2. ナビゲーションフィルターで、sn_cmdb_ws_imp_action_card_config.list と入力します。
3. テーブルのリストビューで、変更するテーブル行を編集するか、行をクリックしてレコードフォームを開きます。

フィールド	説明
ペルソナ	このカードが表示されるログオンユーザー (CMDB アドミンなど)。 このフィールドは編集できません。
タイプ	重複 CI など、このタスクが属するタスクグループ。 このフィールドは編集できません。
テーブル	カードフィルターで使用されるテーブル。 このフィールドは編集できません。
アクティブ	このアクションのカードを CMDB ワークスペースに表示するかどうかを決定します。
順番	[重要なアクション] タイルの残りのカード内の各カードの順序を決定する数値。順序の番号が小さいカードは、順序の番号が大きいカードの前に表示されます。
フィルター条件	カードに含まれるタスクのフィルター。
リスト列	カードをクリックして関連するタスクを表示したときにリストビューに表示される列。
グループ別リスト	カードのリストビューでカードに関連付けられたタスク別にグループ化する属性。カードのリストビューは、カードをクリックして関連するタスクを表示したときに表示されます。

4. [更新] をクリックします。

CMDB ワークスペースのホームビューへのクイックリンクの追加

必要なツールまたはデータにすぐにアクセスするには、CMDB ワークスペースのホームビューに独自のクイックリンクを追加します。

始める前に

必要なロール：sn_cmdb_admin、sn_cmdb_editor、または sn_cmdb_user

このタスクについて

クイックリンクは、ベースシステムに含まれているものを含め、クイックリンク [sn_cmdb_ws_quick_links] テーブルに格納されます。クイックリンクを追加したユーザーのみがそのリンクにアクセスでき、後でその追加されたリンクを編集または削除できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. [クイックリンク] セクションで、「+」アイコンをクリックします。
3. リンクの **URL** と表示テキストを入力し、[追加] をクリックします。

   有効な URL は「http:」または「https:」で始まる必要があります。CI クラスマネージャーなどのインスタンス内のツールにリンクするには、ツールのランディングページへの完全な URL を入力します。
4. [完了] をクリックします。

タスクの結果
新しいリンクは、リンクを作成したユーザーのみが、CMDB ワークスペース のランディングページにある [クイックリンク] セクションで使用できます。

次のタスク
[クイックリンクを編集] アイコンをクリックして、追加されたリンクを編集、削除、または再配置します。次に、上下の矢印を使用してリスト内のリンクを移動し、リストから変更または削除するリンクの横にある [編集] アイコンをクリックします。

クラウドリソースと非クラウドリソースのデータセンターの構成

CMDB ワークスペースのクラウドリソースと非クラウドリソース比較チャートは、どの CI およびアプリケーションサービスがクラウドに保存されていて、どれが組織内にないかを特定します。ベースシステムの分類に加えて、組織内の特定のデータセンターの展開を反映するクラウドと非クラウドの分類を追加できます。

始める前に
必要なロール：sn_cmdb_admin

このタスクについて
データセンタータイプ [sn_cmdb_ws_datacenter_type] テーブルには、組織でクラウドストレージとして使用されているのかどうかで分類されたデータセンタークラスが格納されます。CMDB ワークスペース の [CI の概要] タイルのクラウドおよび非クラウドリソース比較チャートの計算は、そのテーブル内のデータセンターとその分類に反映されます。

CI は、主に次のいずれかの条件が満たされた場合に非クラウドとしてカウントされます。

- CI はどのデータセンターにも関連付けられていません。
- CI は、データセンタータイプテーブルで非クラウドとして分類されているデータセンターに関連付けられています。

ベースシステムでは、データセンタータイプテーブルにいくつかの一般的なデータセンターが含まれています。たとえば、Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter] クラスは「クラウド」として分類されます。したがって、クラウドリソースと非クラウドリソースの比較チャートには、その計算と棒グラフに Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter] クラスが含まれます。

手順

1. **[All** (すべて)] を選択します。
2. フィルターナビゲーターで、「sn_cmdb_ws_datacenter_type.list」と入力してデータセンタータイプテーブルにアクセスします。
3. [新規] をクリックし、組織で使用するデータセンターのデータセンタータイプフォームに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
データセンタークラス	組織で使用される論理データセンター [cmdb_ci_logical_datacenter] クラスの子クラス。
タイプ	指定されたデータセンタークラスがクラウドストレージとして使用されているかどうかを反映する分類。
クラウドプロバイダ	クラウドプロバイダーのカスタムラベル。

4. [送信] をクリックします。

クラウドリソースと非クラウドリソースのクラスの構成

CMDB ワークスペースのクラウドリソースと非クラウドリソースの比較チャートで *CI Class/Type* のペアを含めるかまたは除外します。

始める前に
必要なロール：sn_cmdb_admin

このタスクについて
CMDB インサイトクエリカテゴリ [sn_cmdb_ws_insight_query_category] テーブルには、「CMDB ワークスペース」の「CI の概要」タイルにある、クラウドリソースと非クラウドリソースの比較チャートの *CI Class/Type* のペアが含まれています。レコードの [*Active*] 設定によって、それぞれの *CI Class/Type* のペアがチャートに表示されるかどうかが決まります。デフォルトでは、すべてのペアがチャートに表示されるように設定されています。

CI Class/Type のペアは、関連するスケジュール済みジョブのステータスに関係なく、その *Active* 設定に従って、表示されたりされなかったりします。

手順

1. [すべて] を選択します。
2. フィルターナビゲーターで、sn_cmdb_ws_insight_query_category.list と入力して、CMDB インサイトクエリカテゴリテーブルにアクセスします。
3. CI クラス/タイプのペアに対して *Active* を **true** または **false** に設定します。
   たとえば、 アプリケーション/非クラウドのペアに対して *Active* を **false** に設定します。この設定では、非クラウドであると判断されたアプリケーションクラスのすべての CI をチャートから除外します。

新しい **CI** の追加属性の要求

ワークスペースで新しい CI を手動で作成するときに、特定の CI 属性の要求を統合します。これにより、それぞれのワークスペースで新しい CI を作成するときに、ユーザーは新しい CI に応じて要求された属性の値を入力できます。

このタスクについて
新しい CI の作成は、別のワークスペースに統合する可能性がある CMDB ワークスペースでのエクスペリエンスです。CMDB ワークスペース内には、CI の作成エクスペリエンスの一部の動作のデフォルト設定があります。ただし、構成識別子を使用して、CMDB ワークスペースまたは他のワークスペースのデフォルト設定の一部をカスタマイズできます。たとえば、新しい CI に対して要求される属性のリストをカスタマイズできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

新しい CI の追加属性の要求は、構成識別子フレームワークの一部である CI 追加属性構成 [sn_cmdb_ws_ci_additional_attributes] テーブルに格納されます。したがって、ワークスペースで追加属性の要求を管理するには、構成識別子を使用する必要があります。デフォルトでは、CI 追加属性構成テーブルには、CMDB 階層全体に適用される CMDB ワークスペースのエントリが 1 つ含まれています。追加属性の直接構成識別子を持たないワークスペースまたはクラスは、デフォルトのエントリを使用します。

詳細については、次をご覧ください。

- 構成識別子については、「 構成識別子フレームワーク」を参照してください。
- CMDB ワークスペースで新しい CI を手動で作成する操作については、「 CMDB ワークスペースでの CI の手動作成」を参照してください。

始める前に

必要なロール:sn_cmdb_ws.config_editor

手順

1. [すべて] に移動し、ナビゲーションフィルターに「sn_cmdb_ws_ci_additional_attributes.list」と入力して CI 追加属性構成テーブルにアクセスします。
2. テーブル リスト ビュー ページで、 新規 を選択し、フォームに入力します。

フィールド	説明
構成識別子	構成識別子 [sn_cmdb_ws_config_identifier] テーブルの構成識別子の名前。 デフォルト値の「デフォルト」は、独自の構成識別子を持たないワークスペースの代替として使用されます。
CI クラス	新しい CI を作成するときに指定された追加属性が要求されるクラス。
アクティブ	新しい CI を作成するときに追加属性の要求をアクティブ化または非アクティブ化するオプション。
追加の属性	**CI** クラスの新しい CI を作成するときに要求されるクラス属性のリスト。
階層に適用	指定された **CI** クラスの子孫であるすべてのクラスに追加属性の要求を適用します。
機能	[CI を作成] に事前設定されています。

3. **[Submit** (送信)] を選択します。

タスクの結果

それぞれのワークスペースで指定された **CI** クラスの 新しい CI を手動で作成する場合、ユーザーは [追加属性] ページで指定された 追加属性 の値を入力するように求められます。

ワークスペースで作成された新しい **CI** のクラスリストを制限する

ワークスペースで手動で作成される新しい CI のクラスの選択を、そのワークスペースに関連するクラスのみに制限します。その後、それぞれのワークスペースで新しい CI を作成するときに、ユーザーはオプションとして許可されているクラスのみを選択できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このタスクについて
新しい CI の作成は、別のワークスペースに統合する可能性がある CMDB ワークスペースでのエクスペリエンスです。CMDB ワークスペース内には、CI の作成エクスペリエンスの一部の動作のデフォルト設定があります。ただし、構成識別子を使用して、CMDB ワークスペースまたは他のワークスペースのデフォルト設定の一部をカスタマイズできます。たとえば、新しい CI に対して、選択するクラスのリストをカスタマイズできます。

デフォルトでは、CMDB ワークスペースで新しい CI を作成すると、新しい CI 用に選択するクラスのリストに、CMDB 階層内のほぼすべてのクラスが含まれます。ワークスペースでは、そのリストを特定のクラスまたは階層分岐に絞り込むことが重要な場合があります。

新しい CI に使用できる特定のクラスの設定は、構成識別子フレームワークの一部である CI クラス構成 [sn_cmdb_ws_ci_class_config] テーブルに格納されます。したがって、ワークスペース内の新しい CI のクラスのリストを管理するには、構成識別子を使用する必要があります。このリストを管理するには、クラスドロップダウンリストに含めるまたは除外するクラスまたは階層分岐ごとに構成識別子を作成する必要があります。デフォルトでは、CI クラス構成テーブルには、CMDB 階層全体によって派生する構成アイテム [cmdb_ci] クラスのエントリが 1 つ含まれています。包含または除外のための直接の構成識別子がないクラスまたはワークスペースは、デフォルトのエントリを使用します。

詳細については、次をご覧ください。

- 構成識別子については、「 構成識別子フレームワーク」を参照してください。
- CMDB ワークスペースで新しい CI を手動で作成する操作については、「 CMDB ワークスペースでの CI の手動作成」を参照してください。

始める前に
必要なロール:sn_cmdb_ws.config_editor

手順

1. [すべて] に移動し、ナビゲーションフィルターに「sn_cmdb_ws_ci_class_config.list」と入力して CI クラス構成テーブルにアクセスします。
2. テーブル リスト ビュー ページで、 新規 を選択し、フォームに入力します。

フィールド	説明
構成識別子	構成識別子 [sn_cmdb_ws_config_identifier] テーブルの構成識別子の名前。 デフォルト値の「デフォルト」は、独自の構成識別子を持たないワークスペースの代替として使用されます。
CI クラス	新しい CI に利用可能なクラスのリストに含める、または除外するクラス。
アクティブ	新しい CI を作成するエクスペリエンスの設定をアクティブ化または非アクティブ化するオプション。
機能	[CI を作成] に事前設定されています。
階層に適用	指定した **CI** クラスの子孫であるすべてのクラスにクラス設定を適用します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
操作	新しい CI のクラスのリストに **CI** クラス を含めるか除外します。

3. **[Submit** (送信)] を選択します。

タスクの結果

それぞれのワークスペースで新しい CI を手動で作成する場合、指定された **CI** クラスは 、利用可能になるように設定されている場合にのみ、[クラスを選択] ページの [クラス] ドロップダウンリストに含まれます。

CMDB ワークスペースでの **CI** の手動作成

識別および調整エンジン (IRE) プロセスと CI のクラスの他の要件を適用しながら、CMDB ワークスペースで新しい CI を作成します。IRE 識別ルールは、新しい CI が一意であり、他のクラス要件に準拠することを強制します。

このタスクについて

この [CI を作成] エクスペリエンスでは、アプリケーションサービスなどの特殊な CI の作成はサポートされていません。通常、このような CI は検出できないため、 アプリケーションサービスウィザードなどの特定のウィザードを使用して手動で作成する必要があります。

次のいずれかの方法で CI の作成エクスペリエンスにアクセスできます。

- CMDB ワークスペースのホームビューで **[CI** を作成] クイックリンクを選択すると、新しい CI のクラスを選択できます。
- CI 概要タイルの [CI サマリー] タブでクラスグループバーをドリルダウンすると、ドリルダウン元のクラスが新しい CI のクラスになります。このオプションは、[CI の作成] エクスペリエンスで除外されていないクラスをドリルダウンする場合にのみ使用できます。CMDB ワークスペースでの CI の作成エクスペリエンスのクラスの除外については、「 ワークスペースで作成された新しい CI のクラスリストを制限する」を参照してください。

手順を進めていくと、現在のページまたは前のページの選択内容とエントリに従って、フィールドが動的に表示されます。

IRE プロセス (コア UI) を適用せずに新しい CI を手動で作成するには、「 CMDB の入力」を参照してください。必須属性、IRE プロセス、依存 CI、および CI 関係エディター (コア UI) の詳細については、以下を参照してください。

- CI 属性を必須に設定する
- 識別ルール
- CMDB 分類とクラスの依存関係
- CI 関係エディター

始める前に

新しい CI を作成する前に、CI の作成エクスペリエンスのカスタマイズを設定します。

- 追加の必須でない属性に関するアドミニストレーターの要求を完了します。アドミニストレーターが構成識別子を使用して属性の要求を新しい CI の作成フローに組み込む方法については、「 新しい CI の追加属性の要求」を参照してください。
- 新しい CI に対して、選択できるクラスのリストを制限する設定を完了します。アドミニストレーターが構成識別子を使用して新しい CI のクラスのカスタムリストを作成する方法については、「 ワークスペースで作成された新しい CI のクラスリストを制限する」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

新しい CI を参照するレコードの作成など、CI の作成後に追加のアクションを実行する場合は、ManualCreateCIExtPoint 拡張ポイントを実装します。

- `getAppId()` 関数で、UX アプリケーション [sys_ux_page_registry] テーブルからワークスペースを含むアプリケーションのsys_idを追加します。
- `postInsertCI()` 関数で、実行する追加のアクションを定義します。

拡張ポイントの実装は、 `getAppId()` で指定されたアプリケーションで新しい CI が作成された後に実行されます。必要に応じて、追加のアプリケーションに追加の実装を作成できます。拡張ポイントの詳細については、「 Using extension points to extend application functionality 」を参照してください。

必要なロール:cmdb_manual_ci_ire_access (デフォルトでは sn_cmdb_editor ロールに含まれています)

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースのホームビューで、次のいずれかのオプションを使用します。
   - [**CI** を作成] クイックリンクを選択し、次の操作を行います。
     a. [クラスを選択] ページで、[クラス] ドロップダウンリストから新しい CI のクラスを選択します。有効な識別ルールのないクラスは、リストでグレー表示され、選択できません。
     b. **[Continue** (続行)] を選択します。
   - [CI の概要] タイルで、[CI の概要] タブを選択し、次の操作を行います。
     a. 新しい CI を作成するクラスのグループバーを選択します。
     b. クラスグループのリストビューまで下にスクロールし、新しい CI を作成するクラスを選択します。
     c. クラスリストビューページで、[**CI** を作成] ボタンを選択します。

     > **注:**
     > CI の作成エクスペリエンスから除外されるクラスを選択した場合は、[新規] ボタンが表示されます。IRE プロセス (コア UI) を適用せずに新しい CI を手動で作成するには、[新規] を選択します。

   次の手順で説明するように、残りの [新しい CI を作成] ページに入力します。
3. CMDB ワークスペースのホームビューで、[**CI** を作成] クイックリンクを選択し、次の手順で説明するように、すべての [新しい CI を作成] ページに入力します。
4. クラスを選択:

   [クラス] ドロップダウンリストから新しい CI のクラスを選択します。有効な識別ルールのないクラスは、リストでグレー表示され、選択できません。

   [Continue (続行)] を選択します。
5. 必須属性:
   新しい CI のクラスに必須の属性、または新しい CI のクラスの識別ルールに必要な属性を構成します。また、新しい CI が依存 CI である場合は、依存関係を構成します。

   - [従属 CI] セクションで、新しい CI が依存する CI を選択します。

     従属クラス:従属 CI のクラスを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

従属 **CI**:検索アイコンを選択し、[従属 CI] ダイアログボックスで [名前] 列のリンクを選択して CI を選択します。

- [識別子エントリ] セクションで、基準属性を選択し、CI を一意に識別する値を設定します。

  基準属性:ドロップダウンリストで、1 つ以上の基準属性セットを選択します。このドロップダウンリストでは、 *`Product instance identifier`* 属性に基づく基準属性が省略されます。

- 基準属性フィールドセクションで、必要に応じてページを下にスクロールし、CI の基準属性フィールドに値を入力します。

[Continue (続行)] を選択します。新しい CI が既存の CI の重複として検出された場合は、[CI は既に存在します] ダイアログボックスが表示されます。[既存の **CI** のレビュー] を選択し、既存の CI と新しい CI のどちらを変更して重複を防止し、CI の作成を続行するかを決定します。

6. 追加属性:

   前のページの必要な属性に加えて、アドミニストレーターが要求している属性 (*`Operational status`*など) の値を入力します。

   [Continue (続行)] を選択します。

7. 関係定義:

   既存の関係を確認し、新しい CI の関係を追加するかどうかを決定します。依存 CI の場合、依存関係は前のステップで既に作成されています。

   a. **[Add** (追加)] を選択します。

   b. [関係を追加] ページで、 関係タイプを選択します。

      各関係タイプの親/子表記は、新しい CI が新しい関係で子または親のいずれのロールを持つかを示します。

   c. [構成アイテム] リストで、新しい CI が関係を持つ CI を選択します。新しい CI に対して選択した親/子ロールに関係なく、選択した CI には他のロールが含まれます。

   d. **[Add** (追加)] を選択します。

   > **注:**
   > ユーザーテーブルとグループテーブルとの関係の作成はサポートされていますが、これらの関係は IRE では処理されません。

   関係定義 ページで、 続行 を選択します。

8. **Review** (レビュー) :
   新しい CI のすべての詳細を確認します。新しい CI を承認して作成するには [作成] を選択し、変更 定義に戻るを選択します 。

9. [新しい CI が作成されました] ダイアログボックスで、[完了] を選択して操作を終了するか、[新しい **CI** のレビュー] を選択して新しい CI のフォームビューを開くか、 別の **CI** を作成します。

タスクの結果

新しい CI では、次のようになります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- *Discovery source* は **IRE** 経由の手動に設定されます。
- 新しい CI が完全に構成されて使用できるようになるまで、運用ステータスは [設計] に設定されます。必要に応じて、CI のステータスを [運用] などに変更できます。

新しい CI では、 *Discovery source***IRE** 経由の手動に設定されています。

次のタスク

CMDB ワークスペースの CI フォームを使用して、新しい CI または他の CI を表示できます。CI フォームの使用の詳細については、「 CI フォームでの CI 詳細の管理」を参照してください。

CI フォームでの CI 詳細の管理

CMDB ワークスペースまたは別のワークスペースで CI フォームを使用して、属性、関連リスト、CMDB 360 レコードなどの CI の包括的な詳細セットを表示、編集、および管理します。CI を更新するときは、重複 CI などの潜在的な問題を回避するために IRE ルールが適用されます。CI フォームは、CMDB 階層全体でフォーム構成の導出をサポートします。

CI フォーム機能は、セクションに編成された包括的な CI 詳細セットを含む一元化された場所です。どこでも CMDB ワークスペースには、リストやチャートなどの CI レコードを表示する機能があります。その機能を選択すると、選択した CI に CI フォームが使用されます。CI フォームによって提供されるフォームを使用して、CI 属性、関係、タグ、サービスおよびオファリング、CI に関連付けられた CMDB ヘルスおよび CMDB 360 データ、関連リスト、およびアクティビティを調べ、編集します。

CI フォームで実行できる一般的な操作は次のとおりです。

- CMDB 向け Now Assist CI 要約スキルを選択します。CMDB 向け Now Assistが設定されている必要があります。詳細については、「CI 要約スキルの構成」を参照してください。
- [マップを開く] を選択して、 統一マップ で CI マップを開きます。この機能は、非稼働 CI では使用できません。*Life cycle stage* 属性を使用して CI の運用ステータスを定義する方法については、「ライフサイクルステージ値に基づいて表示されるように CI を構成する」を参照してください。

一般に、CMDB アドミンと CMDB エディターは CI レコードを表示および編集でき、CMDB ユーザーはフォームで CI の詳細を表示できます。

CI の詳細ビュー

デフォルトでは、CI フォームは UI ビュー [sys_ui_view] テーブルに格納されている [CI の探索] ビューを使用します。[CI の探索] ビューでは、ビューの構造、セクションと属性、およびフォームに表示される関連リストを定義します。多くの CMDB クラスに対して、事前定義された [CI の探索] フォームが提供されています。これらのフォームは、CMDB 階層全体で独自のフォーム定義を持たない子クラスによって派生します。

このトピックでは、[CI の探索 (Explore CI)] ビューのさまざまなセクションについて説明します。

設定

CI フォームの使用と内容は、次のように制御できます。

- システムプロパティ *sn_cmdb_ws_explore_ci.record.enabled*を設定します。

  このプロパティは、CMDB ワークスペースまたは別のワークスペース (該当する場合) で CI レコードを表示するときの CI フォームの使用を切り替えます。このプロパティはデフォルトで **true** に設定されており、CI フォームのエクスペリエンスが有効になります。このプロパティの詳細については、「CMDB Workspace とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- [CI の探索 (Explore CI)] ビューの構成:

  フォームの [その他のアクション] アイコン (...) を選択し、オプションを選択して [CI の探索] ビューを変更します。

  - フォームビルダーで、フォームの [サマリー] セクションと [属性] セクションを変更するには、[属性の構成] を選択します。たとえば、セクションを追加するには、セクションのタイトルやセクションに含まれる属性を変更します。 personalize_formユーザーロールが必要です。

    フォームビルダーとテーブルビルダーの詳細については、「 Forms in Table Builder と Add fields to a form layout in Table Builder 」を参照してください。

  - [リソースの構成] を選択して、フォームの [リソース] セクションを変更します。たとえば、サブセクションまたはサブセクション内のアイテムを追加または削除するには、次のようにします。 personalize_listユーザーロールが必要です。

ハイライト表示された属性

いくつかの重要な属性は、特定の条件が満たされたときに CI フォームでハイライト表示されるように事前設定されています。これらのハイライトは、健康であるか、問題を示して注意を必要とする特定の状態に注意を向けることを目的としています。属性のハイライト表示定義は、ハイライト表示される値 [sys_highlighted_value] ServiceNow AI Platform テーブルに格納され、 *`Table`* プリフィックス「cmdb_ci」が付いているレコードを検索できます。たとえば、 *`operational_status`* 属性は次のように構成されています。

- 属性値が「運用」の場合、属性は緑色のハイライトで表示されます。
- 属性値が [運用 **(Operational)**] 以外の場合、ハイライトは赤になります。

CI フォームやその他のさまざまな CMDB Workspace 機能で使用されている事前設定されたハイライトレコードを表示するには、次の場所に移動します すべて > ワークスペースエクスペリエンス > アドミニストレーション > ハイライト表示される値.

ServiceNow AI Platformで属性のハイライトを設定する方法の詳細については、「Highlight list fields 」を参照してください。

サマリー

デフォルトでは、[サマリー] タイルに最も意味のある CI 属性が表示され、他のすべてのフォームセクションの上部に表示されます。[さらに表示] または [少なく表示] を選択して、ページレイアウトを調整できます。[サマリー] タイルには、 *`Created`*などの属性、 *`Managed by`*などのキー所有権属性、 *`Discovery source`* や *`Operational status`*などのその他の重要な属性が表示されます。このセクションに表示される属性は、[CI の探索 (Explore CI)] ビューで定義された最初のセクションにマップされます。

デフォルトでは、[重要な属性] タイルには *`Operating System`* や *`Serial number`* などの CI 属性が表示されます。このタイルに表示される属性は、[CI の探索 (Explore CI)] ビューで定義された *`Important attributes`* セクションにマッピングされます (存在する場合)。

このセクションの操作に必要なロール:

- [編集] アイコンを選択して属性を編集します。 権限のある属性に許可されます
- [CI の探索] ビューでこのセクションを変更するには、次の手順を実行しますpersonalize_form

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性

このセクションには、クラスの [CI の詳細 (Explore CI)] ビューで構成されている、以下を除くすべての UI セクションが表示されます。

- 最初のセクション ([サマリー] タイルに入力)。
- [重要な属性] セクション (存在する場合) ([重要な属性] タイルに入力されます)。

[属性] を選択して、その中のサブセクションにアクセスします。デフォルトでは、[ディスカバリー] および [運用] 属性サブセクションは、[CI の探索] ビューの [ディスカバリー] セクションと [運用] セクションにマッピングされます。[すべて] サブセクションには、すべての CI 属性が表示されます。必須属性はフォーム上で「*」で示され、値で設定する必要があります。

CI 属性を更新するときは、更新に伴う潜在的な問題を防ぐために、CI クラスに存在する識別および調整エンジン (IRE) ルールが適用されます。IRE プロセスは、CI の重複や依存 CI の有効な親関係の欠如などの潜在的な問題を検出します。このような状況では、更新が一時停止され、問題を回避するための軽減オプションが表示されます。IRE プロセスを適用すると、調整ルールによって一部の属性の更新がブロックされ、他の属性の更新が有効になるため、属性が部分的に更新される可能性があります。

クラスの IRE ルールがない場合、CI は IRE プロセスを使用せずに直接更新されます。

CI フォームで更新された CI は、別の値に設定しない限り、 *discovery_source* 属性が **IRE** を介して手動 に設定されます。

その他の情報：

- 識別および調整エンジン (IRE)
- 調整ルール
- 識別ルール
- 必須属性

このセクションの操作に必要なロール:

- 属性の更新:sn_cmdb_editor
- [CI の探索] ビューでこのセクションを変更するには、次の手順を実行しますpersonalize_form

タグ

このセクションには、キー値 [cmdb_key_value] テーブルにキーと値のペアとして格納されるタグのリストが表示されます。これらのタグは通常、 Amazon Web サービス や Google Cloud Platform などのクラウドプロバイダーの CI およびリソースに関連付けられており、一般に クラウドタグと呼ばれます。クラウドタグは、Tag Governance などの ITOM アプリケーションで使用され、 サービスマッピング のタグベースのディスカバリーで主要な依存関係として機能します。 ディスカバリー と サービスグラフコネクタ クラウドタグが自動的に入力され、必要に応じて組織内でグループ化および管理できます。

CI フォームの [タグ] セクションには、プラットフォームタグの詳細は含まれていません。 プラットフォームタグは、ほとんどのプラットフォームテーブルに存在する [*Tags*] 列に格納される別のタイプのタグです。

タグを管理するには、[タグ] タイルで [管理] を選択し、[タグの管理] ダイアログ ボックスで次のことができます。

- キーと値のペアを入力し、[新しいタグを追加] (「+」) アイコンを選択します。
- タグの [タグを削除] アイコンを選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- タグの [キー] フィールドまたは [値] フィールドを変更します。
- [保存] を選択して、タグへの変更を保存します。

タグを管理するには、sn_cmdb_editorユーザーロールが必要です。

その他の情報：

- Tag-based discovery in Service Mapping
- Data collected for Amazon AWS Cloud Discovery
- Data collected for Microsoft Azure Cloud Discovery

リソース

このセクションには、CI にリンクされたリソースが表示され、[CI の探索] ビューで指定された関連リストにマッピングされます。デフォルトでは、リソースには、ファイルシステム [cmdb_ci_file_system]、インストールされているソフトウェア [cmdb_ci_spkg]、ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] などのテーブルが含まれます。

このセクションでは、次のことができます。

- [管理] を選択して、リソースリストのレコードを追加または削除します。これは、多対多の関係を持つ関連リストに適用できます。CMDB ワークスペーススコープで更新する権限がある場合は、リソースのリストセレクターに移動し、そこで複数のアイテムを追加または削除できます。承認されていない場合は、 コア UI エクスペリエンスに移動します。
- 1 つ以上の関連アイテムを選択してから [削除] ボタンを選択します。これは、関連リストテーブルのいずれかへの削除アクセス権がある場合にのみ表示されます。
- [新規] を選択して、関連リストアイテムを追加します。[新規] ボタンは、アクセスできるすべてのリソーステーブルで使用できます。

  新しい関連リストアイテムを作成する際の重要な注意:

  - 関連リストテーブルが cmdb_ci 階層内にあり、IRE 識別ルールがあり、除外テーブルでない場合は、CMDB ワークスペースまたは該当する場合は別のワークスペースで [CI を作成] エクスペリエンスに移動します。CI の作成エクスペリエンスでは、一部の CI 属性にクラスの適切な値が事前に設定されています。たとえば、依存 CI の [必須属性] セクションでは、 従属 **CI** 属性に現在の CI の親が事前に入力されています。関係性とリソースも、CI クラス定義に従って事前入力されています。

    CI の作成エクスペリエンスの詳細については、「 CMDB ワークスペースでの CI の手動作成」を参照してください。

  - 関連リストテーブルに IRE 識別ルールがない場合は、[CI フォーム] ではなく [基本リストビュー] ページに移動します。
  - 現在のクラスへの一致する参照が自動的に作成されます。たとえば、依存 CI の場合、ファイルシステムと、ファイルシステムをコンピューター CI に接続するために必要な関係が作成されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- CI IP などの一部のリソースでは、[新規] は使用できず、 従属 **CI** は事前入力されません。この動作は、スクリプト化された関係を持つ CI に適用されます。
- 新しい関連リストアイテムを作成した後、[リストを更新] アイコンを選択して、[リソース] セクションのリストに新しいレコードを表示します。

- [その他のアクション] アイコンを選択し、[リソースの構成] を選択して、[CI の探索] ビューの [リソース] セクションを構成します。関連リストのスラッシュバケットを使用してリソースを追加または削除し、[保存] を選択します。 personalize_listロールが必要です。

このセクションの操作に必要なロール:

- [CI の探索] ビューでのリソースの構成:personalize_list
- CI レコードのリソースとして含まれる関連テーブルのレコードの作成、更新、または削除:リソーステーブルに対する作成、更新、および削除のアクセス権が必要です。

アクティビティ

このセクションには、オープンインシデントや CI のアクティビティストリームなどの関連アイテムが次のタブに表示されます。

関連アイテム

デフォルトでは、オープンインシデント (インシデントテーブル)、オープン変更 (変更要求テーブル)、およびオープン問題 (問題テーブル) を含む円グラフが、優先度またはステータス別に分類されます。

このタブでは、次のことができます。

- チャートを選択すると、さまざまなチャートセクションに関連付けられたレコードにドリルダウンできます。構成に応じて、レコードは CMDB ワークスペースまたは別のワークスペースで開きます。
- チャートが表示されるテーブルのリストを構成します。このリストは、探索 CI 関連アイテム構成 [sn_cmdb_ws_explore_ci_related_item_config] テーブルに格納されます。そのテーブルにレコードを追加したり、選択したときにレコードを開く場所などの動作設定を変更したりできます。 sn_cmdb_ws.config_editor ロールが必要です。
- ログイン時にどのチャートを表示するかを設定します。[関連アイテム] タブの [関連アイテム設定] アイコンを選択し、[関連アイテム設定] ダイアログ ボックスで非表示にするチャートを選択します。

CI 履歴

CI 属性の値の変更など、CI に関連するアクティビティの履歴が時系列で一覧表示されます。

その他の情報：

- Problem Management
- Incident Management
- Change Management

このセクションの操作に必要なロール:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- CI 関連アイテム構成の探索 [sn_cmdb_ws_explore_ci_related_item_config] テーブルにアクセスして、[関連アイテム] タブに表示されるチャートのリストを設定します。sn_cmdb_ws.config_editor
- [関連アイテム] タブの [関連アイテム設定] アイコンを選択して、関連アイテムチャートを表示する設定を構成します。 任意のログインユーザー

関係性

このセクションには、以下を含む CI 関係が表示されます。

- 合計リレーションシップ数:この CI の関係性の合計数
- 重複リレーションシップ:この CI の重複リレーションシップの合計数
- 古い関係性:この CI の古い関係性の合計数

このセクションでは、次のことができます。

- 次のビュータイプを切り替えます。
  - ツリービュー:下流と上流の関係をツリー形式で表示します。詳細を多かれ少なかれ表示したいレベルは、展開したり折りたたんだりすることができます。
  - フラットビュー:CI 関係をフラットビューで表示します。表示する関係のレベル数を調整したり、特定の CI のみを表示するようにフィルタリングしたりできます。
- [関係を編集] を選択して、編集モードで次のマップ設定で CI の統一マップを開きます。
  - 現在の CI に設定されたホームノード。
  - 関係レベルが 1 レベルに設定されている。
  - ビジネス、サービスインスタンス、アプリケーション、およびインフラストラクチャを表示するように設定されたレイヤー。
  - レイアウトは [垂直] に設定されています。

  この機能は、非稼働 CI では使用できません。*Life cycle stage* 属性を使用して CI の運用ステータスを定義する方法については、「ライフサイクルステージ値に基づいて表示されるように CI を構成する」を参照してください。

  CI クラスがサービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto] または派生クラスである場合は、サービスマッピング (インストールされている場合) を使用してサービスインスタンスのマップを編集するか、 統一マップで依存関係を編集する必要があります。
- 統一マップで変更を保存した後に 更新 を選択し、関係セクションに更新を反映します。

統一マップでのリレーションシップおよびリレーションシップの編集の詳細については、以下を参照してください。

- CMDB 内の CI 関係
- 統一マップで関係を編集
- CI 関係エディター
- Service Mapping
- 統一マップ

このセクションの操作に必要なロール要件: リレーションシップを編集する にはsn_cmdb_editorが必要です

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスおよびオファリング

このセクションには、CI に関連付けられた次のサービスとオファリングの数を示すカードが表示されます。

- サービスインスタンス:*Service Classification*アプリケーションサービスであるサービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto] テーブルに関連する任意の CI。
- ビジネスサービスオファリング:この CI が関連し、*Service Classification*がビジネスサービスである Service_Offering との関係を持つサービスインスタンス (*Service Classification*アプリケーションサービス)。
- 技術管理オファリング:この CI が関連し、*Service Classification*がテクニカルサービスであるか、または CI がダイナミック CI グループ (テクニカルサービスオファリングの一部である) に関連する Service_Offering との関係を持つ、サービスインスタンス (アプリケーションサービス*Service Classification*)。
- テクノロジー管理サービス:テクノロジー管理オファリングの親。

タイルを選択すると、そのタイルに関連付けられている特定のレコードにドリルダウンできます。

その他の情報：

- CSDM 用語
- CSDM モデルのサービスデリバリドメイン
- CSDM 機能へのアクセス
- CSDM 実装ステージ:ウォーク
- アプリケーションサービス

健康

このセクションには、完全性、正確性、コンプライアンス、および関係性 KPI に関する最新の CMDB ヘルステスト結果からの集計と、証明書の集計ステータスが表示されます。カラーコードは、合格/不合格スコアを示すために使用されます。

このセクションには、CMDB ヘルスが設定され、関連するダッシュボードジョブが実行されている場合にのみ、意味のある詳細が表示されます。

その他の情報：

- CMDB ヘルス
- CMDB ヘルス KPI とメトリクス
- CI の証明書
- CMDB ヘルスの構成

CMDB 360

このセクションには、CI の CMDB 360 データストアからのディスカバリーソースデータが表示されます。CI 属性、各属性、現在の CMDB 値、およびその属性のディスカバリーソースから報告された値が表示されます。

このセクションは、CMDB 360 が有効で構成されている場合にのみ表示されます。

その他の情報：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- CMDB 360/マルチソース CMDB
- CMDB Workspace での CMDB 360 の操作
- CMDB 360 ダッシュボードの構成

無効化されたクラウドリソースと非クラウドリソースのスケジュール済みジョブを再開する

スケジュール済みジョブを再アクティブ化し、CMDB ワークスペースでクラウドおよび非クラウドリソース比較チャートのデータ収集を再開します。

始める前に
必要なロール：cmdb_query_builder (sn_cmdb_user、sn_cmdb_editor、sn_cmdb_admin ユーザーロールに含まれています)

このタスクについて
CMDB ワークスペースホームビューのクラウドリソースと非クラウドリソース比較チャートでは、チャートのデータを収集して計算する複数のスケジュール済みジョブを使用します。CI クラスチャート内のそれぞれの棒グラフは、アプリケーション/クラウドなど、CI クラスとストレージタイプ (クラウド、非クラウド) のペアを表します。各棒グラフは、独自のスケジュール済みジョブに関連付けられています。スケジュール済みジョブは、収集されるデータの時間と量の制限を超えると自動的に停止します。3 (デフォルト) 連続日で完了できないジョブは、今後の実行に対して自動的に無効になります。

無効にしたスケジュール済みジョブを後で再開するには、次の手順を使用します。

手順

1. [すべて] をクリックします。
2. フィルターナビゲーターで「sysauto_query_builder.list」と入力して、[クエリビルダのスケジュール設定済みメール] テーブルを開きます。
3. [クエリビルダーのスケジュール設定済みメール] リストビューで、再開するスケジュール済みジョブの [アクティブ] を **[true]** に設定します。

CMDB パフォーマンスインサイトからの関連テーブルの編集

CMDB ワークスペースインサイトビューの CMDB パフォーマンスインサイトツールから、関連エントリ [cmdb_related_entry] テーブルの関連テーブルを直接編集します。関連テーブルに参照がない場合に、[参照済み] フィールドで別の CI を正しく参照するように関連テーブルを更新します。

始める前に
必要なロール：sn_cmdb_admin (CMDB アドミン) および関連テーブルへのアクセスに必要なロール。

このタスクについて
レコードの [参照] フィールドが空である場合、レコードには参照がありません。CMDB パフォーマンスインサイトを使用すると、参照チャートがない関連レコードのスライスをドリルダウンした後、参照がない関連テーブルを簡単に編集できます。

関連エントリ [cmdb_related_entry] テーブルで、関連テーブルと関連する参照フィールドの完全なリストを確認できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペースをクリックし、CMDB ワークスペースメニューバーで インサイト を選択します。
2. [CMDB パフォーマンスインサイト] タイルで、[パフォーマンスインサイトを表示] を選択します。
3. [ペイロードと **CI]** タブの [関連レコード] タイルに移動し、[テーブル別の参照が欠落している関連レコード] カードでチャートのスライスを選択します。
4. レコードの横にあるチェックボックスをオンにして、[編集] を選択します。
5. 該当する CMDB CI 参照を指定して、[更新] を選択します。

関連情報

CMDB の概要

CMDB ワークスペースのインサイトビュー

CMDB パフォーマンスインサイトからのデータソースを編集する

サービスグラフコネクタのデータソースを編集して、インポートセットが取り込む必要があるデータを指定します。取り込みをより効率的にし、パフォーマンスを向上させるために、バッチプロセスを構成することを検討してください。

始める前に
必要なロール：sn_cmdb_admin (CMDB アドミン) および import_admin。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースメニューバーで、[インサイト] を選択します。
3. [CMDB パフォーマンスインサイト] タイルで、[パフォーマンスインサイトを表示] を選択します。
4. [サービスグラフコネクタ] タブで、[バッチ処理がオフになっているソース (Sources with batch processing turned off)] カードを選択します。
5. [データソース] リストビューで、レコードの横にあるチェックボックスをオンにします。
6. [編集] を選択します。
7. データソースの設定
   データソースの詳細については、次を参照してください。
   - Create a data source
   - Data source fields
8. [更新] を選択します。

CMDB パフォーマンスインサイトからのスケジュール設定済みデータインポートの編集

サービスグラフコネクタ 向けに CMDB パフォーマンスインサイトからスケジュール設定済みデータインポートを直接編集します。カスタムサイズパーティションで [同時インポート] を有効にして、受信データを複数のインポートセットに分割し、インポートセットを同時に変換して処理時間を短縮します。

始める前に
必要なロール：sn_cmdb_admin (CMDB アドミン) および以下のいずれかのロール。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- import_scheduler
- import_admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースメニューバーで、[インサイト] を選択します。
3. [CMDB パフォーマンスインサイト] タイルで、[パフォーマンスインサイトを表示] を選択します。
4. [サービスグラフコネクタ] タブで、[同時インポートがオフになっているソース (Sources with concurrent import turned off)] カードまたは [非カスタムサイズパーティションメソッドを使用するソース (Sources with non-custom size partition method)] カードをクリックします。
5. [スケジュール済みインポートセット] リストビューで、レコードの横にあるチェックボックスをオンにします。
6. [編集] を選択します。
7. スケジュール設定済みデータインポートを構成します。
   CMDB ワークスペースから予定されているデータインポートを作成または編集するには、アプリケーションスコープの変更が必要になる場合があります。

   スケジュール設定済みデータインポートを更新する方法の詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。
8. [更新] を選択します。

関連情報

CMDB ワークスペースのインサイトビュー

CMDB ワークスペースの参照

参照トピックには、CMDB ワークスペースとともにインストールされるプロパティや、クラウドリソースと非クラウドリソース比較チャートのクラス固有の基準などの、コンポーネントに関する追加情報が記載されています。

クラウドリソースと非クラウドリソース比較チャートのクラス基準

クラウドリソースと非クラウドリソース比較チャートでは、いくつかの主要なクラスの数が示されます。このチャートはさまざまなクラスおよびクラスごとに異なる関係基準を使用して、クラウドとしてカウントされるリソースと非クラウドとしてカウントされるリソースを判断します。

クラウドリソースおよび非クラウドリソース比較チャートについては、「CMDB ワークスペースストアアプリ」の「CI の概要」セクションで説明しています。

仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]：

- クラウド：

  仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] -> (Hosted on::Hosts) -> データセンタークラス (構成済みクラウドデータセンターの 1 つ) -> (Hosted on::Hosts) -> クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service-account]

- 非クラウド：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] -> (Hosted on::Hosts) -> データセンタークラス (構成済み非クラウドデータセンターの 1 つ) • 合計：仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] テーブル内のレコード数に等しい (関係のない仮想マシンインスタンスレコードがある場合を除く)
サーバー [cmdb_ci_server]： • クラウド： サーバー [cmdb_ci_server] -> (Virtualized by::Virtualizes) -> 仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] -> (Hosted on::Hosts) -> データセンター (構成済みクラウドデータセンターの 1 つ) -> (Hosted on::Hosts) -> クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service-account] • 非クラウド： サーバー [cmdb_ci_server] -> 仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] -> データセンタークラス (構成済み非クラウドデータセンターの 1 つ) OR サーバー [cmdb_ci_server] に仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] との関係がない • 合計：サーバー [cmdb_ci_server] テーブルのレコード数に等しい (関係のないサーバーレコードがある場合を除く)
アプリケーション [cmdb_ci_appl]： • クラウド： アプリケーション [cmdb_ci_appl] -> (Runs on::Runs) -> サーバー [cmdb_ci_server] -> (Virtualized by::Virtualizes) -> 仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] -> (Hosted on::Hosts) -> データセンター (構成済みクラウドデータセンターの 1 つ) -> (Hosted on::Hosts) -> クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service-account] OR アプリケーション [cmdb_ci_appl] -> (Hosted on::Hosts) -> データセンタークラス (構成済みクラウドデータセンターの 1 つ) -> (Hosted on::Hosts) -> クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service-account] • 非クラウド： アプリケーション [cmdb_ci_appl] -> サーバー [cmdb_ci_server] -> 仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] -> データセンタークラス (構成済み非クラウドデータセンターの 1 つ) OR アプリケーション [cmdb_ci_appl] -> サーバー [cmdb_ci_server] -> 仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] と関係がない • 合計：クラウド + 非クラウドの合計に等しい (アプリケーション [cmdb_ci_appl] テーブルのレコード数ではない)
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- クラウド：

  Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster] -> (Hosted on::Hosts) -> データセンター (クラウド論理データセンター) -> (Hosted on::Hosts) -> クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service-account]

- 非クラウド：

  Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster] -> データセンター (非クラウド論理データセンター)

  または

  Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster] -> ->データセンターとは関係がありません

- 合計：Kubernetes クラスター [cmdb_ci_server] テーブル内のレコード数に等しい (関係のない Kubernetes クラスターレコードがある場合を除く)

データベースインスタンス [cmdb_ci_db_instance]：

- クラウド：

  データベースインスタンス [cmdb_ci_db_instance] -> (Runs on::Runs) -> サーバー > (Virtualized by::Virtualizes) -> 仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] -> (Hosted on::Hosts) -> 論理データセンター (構成済みクラウドデータセンターの 1 つ) -> (Hosted on::Hosts) -> クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service-account]

  OR

  データベースインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] -> 論理データセンター [cmdb_ci_logical_datacenter] (構成済みクラウドデータセンターの 1 つ) -> (Hosted on::Hosts) -> クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service-account]

- 非クラウド：

  データベースインスタンス [cmdb_ci_db_instance] -> サーバー [cmdb_ci_server] -> 仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] -> データセンター (非クラウドの論理データセンター)

  OR

  データベースインスタンス [cmdb_ci_db_instance] -> 関係のないサーバー [cmdb_ci_server] -> 仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]

- 合計：クラウド + 非クラウドの合計 (正しく作成されていないレコードを差し引くとレコードの合計数よりも少なくなる場合あり)

ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]：

- クラウド：

  cmdb_ci_storage_volume -> (Hosted on::Hosts) -> 論理データセンター [cmdb_ci_logical_datacenter] (構成済みクラウドデータセンターの 1 つ) -> (Hosted on::Hosts) -> クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service-account]

- 非クラウド：

  cmdb_ci_storage_volume -> 論理データセンター [cmdb_ci_logical_datacenter] (構成済み非クラウドデータセンターの 1 つ)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

OR cmdb_ci_storage_volume -> データセンターとの関係なし
クラウドオブジェクトストレージ [cmdb_ci_cloud_object_storage]： • クラウド： クラウドオブジェクトストレージ [cmdb_ci_cloud_object_storage] -> (Hosted on::Hosts) -> 論理データセンター [cmdb_ci_logical_datacenter] -> (Hosted on::Hosts) -> クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service-account] (CMDB CI クラスモデルが必要) • 非クラウド： 該当なし (このテーブルに非クラウドのレコードを含めることはできません)
サービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]： • クラウド： datacenter_type 属性に正しいデータセンタークラスが入力されている • 非クラウド： 該当なし (このテーブルに非クラウドのレコードを含めることはできません)

CMDB Workspace とともにインストールされるコンポーネント

CMDB Workspace (sn_cmdb_ws) プラグインのアクティブ化で、プロパティ、テーブル、ユーザーロール、スケジュール済みジョブを含むいくつかのタイプのコンポーネントがインストールされます。

> **注:**
> アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

さらに、CMDB Workspace プラグインは、CMDB グループタイプ「CMDB Workspace」を追加します。CMDB データマネージャーに関連付けられたコンポーネントについては、「CMDB データマネージャーに関連するコンポーネント」を参照してください。

インストールされるプロパティ

次のプロパティは、ベースシステムに含まれる Configuration Management (CMDB) (com.snc.cmdb) プラグインによってインストールされます。

プロパティ	説明
sn_cmdb_ws.ci_overview.managed_by_me.enabled	sn_cmdb_editor ロールを持つユーザーに対して、CMDB Workspace ランディングページの CI の概要の [自分の CI] セクションを表示/非表示にします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	• タイプ：true | false • デフォルト：true • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブルに追加します。
sn_cmdb_ws.total_cis.enabled	CMDB Workspace ランディングページの [合計 CI] セクションを表示/非表示にします。 • タイプ：true | false • デフォルト：true • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブルに追加します。
sn_cmdb_ws.ms.discovery_source_not_reporting_max_days	1 つ以上のディスカバリーソースが CI の報告を停止した場合、その CI が CMDB 360 ビューの [ディスカバリーソースによって報告されない CI (CIs not reported by discovery sources)] チャートに含まれるまでの日数。 • タイプ：整数 • デフォルト値：7 • 場所:移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックし、[**CMDB 360**] を選択します。[設定] を選択し、[潜在的な問題] セクションで **[CI** がディスカバリーソースによって最後に検出されてからの日数] を設定します。 • 詳細：「CMDB 360 ダッシュボードの構成」。
sn_cmdb_ws.ms.report_max_limit	次のチャートからドリルダウンするときにリストビューとして表示されるレコードの最大数: • 検出ソースによって報告されない CI • データの不一致

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	• ディスカバリーソースの数別の CI • 単一ソースの CI 詳細： • タイプ：整数 • デフォルト：100,000 • 場所:移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックし、[**CMDB 360**] を選択します。[設定] を選択し、[グローバル] セクションで [処理するレコードの最大数] を設定します。 • 詳細：「CMDB 360 ダッシュボードの構成」。
sn_cmdb_ws.unifiedmap.map_search_filter.default_levels	マップ上に表示する、ホームノードからの初期のデフォルトレベル数 (CMDB 階層の上下)。階層の上位では、すべての親からその親へと、指定されたレベルまで移動します。階層の下位では、すべての子からその子へと、指定されたレベルまで移動します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：3 • 場所：システムのプロパティに追加 [sys_properties] テーブル 編集はすべてのユーザーに影響するため、sn_cmdb_admin ユーザーロールが必要です。
sn_cmdb_ws.unifiedmap.map_search_filter.max_levels☒	マップ上に表示する、ホームノードからの最大レベル数 (CMDB 階層の上下)。階層の上位では、すべての親からその親へと、指定されたレベルまで移動します。階層の下位では、すべての子からその子へと、指定されたレベルまで移動します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	• タイプ：整数 • デフォルト：25 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル 編集はすべてのユーザーに影響するため、sn_cmdb_admin ユーザーロールが必要です。
sn_cmdb_ws.list.record_count_limit	条件検索を使用して CMDB ワークスペースの [ホーム] ビューで CI を検索するときにカウントされる結果の最大数。この数は、たとえば、検索結果リストの上部に表示されます。 • タイプ：整数 • デフォルト：100,000 • 場所：システムプロパティに追加 [sys_properties] テーブル • その他の情報： CMDB ワークスペースストアアプリ たとえば、100,000 の制限に達した場合、カウントには「100,000 +」と表示されます。これは、カウントが 100,000 で停止し、カウントされていない結果が他にもあることを示しています。 このプロパティの値を大きくすると、パフォーマンスへの直接的な影響が大きくなります。ただし、正確な数が必要な場合は、この制限を、予想される数を超えない数に設定します。
sn_cmdb_ws_explore_ci.record.enabled	CMDB ワークスペースまたは別のワークスペースで表示する CI を選択するときに、CI フォーム機能の使用を有効にします。 false の場合、CI レコードは CI フォームではなく基本リストビューに表示されます。CI フォームエクスペリエンスをまだ使用する準備ができていない場合は、一時的に無効にする必要がある場合があります。たと

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

プロパティ	説明
	えば、以前のカスタム構成を CI フォームに移行して、使用できるように準備する必要がある場合があります。 • タイプ：true | false • デフォルト：true • 場所：システムプロパティに追加 [sys_properties] テーブル • その他の情報： CI フォームでの CI 詳細の管理

インストールされているロール

次のロールは、ベースシステムに含まれる Configuration Management (CMDB) (com.snc.cmdb) プラグインによってインストールされます。これらのロールは、CMDB Workspace へのアクセスとインタラクションに必要であり、完全を期すために含まれています。

注:
Yokohama リリースにアップグレードされたインスタンスで、CMDB アドミンや CMDB エディターなどのユーザーロールの一部を正しく構成するには、「*Remove CMDB Roles from ITIL roles and Add CUD access to sn_cmdb_admin/sn_cmdb_editor roles*」スケジュール済みジョブを実行する必要があります。このスケジュール済みジョブとその使用方法の詳細については、 Yokohama Configuration Management Database (CMDB) release notes を参照してください。

ロールタイトル [名前]	説明	ロールの包含
CMDB 管理者 [sn_cmdb_admin]	構成アイテム [cmdb_ci] テーブルへのフルアクセスを含む、CMDB ワークスペース内のツールと UI への最高レベルのアクセスを提供します。たとえば、CMDB アドミニストレーターは、CI クラスマネージャーおよびアプリケーションサービス要件でポリシーを設定できます。 CMDB アドミニストレーターは、デフォルト識別子またはデフォルト識別子自体の下にあるデフォルト構成レコードを変更することもできます。	次を含む： • data_manager_admin • canvas_admin • sn_cmdb_editor • cmdb_ms_admin • cmdb_dedup_admin
CMDB エディター [sn_cmdb_editor]	構成アイテム [cmdb_ci] テーブルへのフルアクセスを含む、CMDB ワークスペース内のツールと UI へのアクセスを提供します。	次を含む： • sn_cmdb_user • cmdb_ms_editor

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロールタイトル [名前]	説明	ロールの包含
	CMDB エディターには、CMDB データマネージャーのタスクや CI への書き込み権限はありますが、CMDB データマネージャーや CI クラスマネージャーなどにあるようなポリシーを変更することはできません。	
CMDB ユーザー [sn_cmdb_user]	CMDB ワークスペース内での CMDB データ、および CMDB レポートとダッシュボードなどの基本 UI への読み取り専用アクセスを提供します。	含まれるもの: • itil (間接的) 次のロールを含めます。 • canvas_user • data_manager_user • cmdb_ms_user
マルチソース CMDB 管理者 [cmdb_ms_admin]	マルチソース CMDB および CMDB 360 に関連するデータ、ダッシュボード構成、およびクエリへのフルアクセスを提供します。	次を含む: cmdb_ms_editor
マルチソース CMDB エディター [cmdb_ms_editor]	CMDB 360 レコードへのアクセスを提供し、ユーザーが CMDB 360 クエリを作成および編集できるようにします。	次を含む:cmdb_ms_user
マルチソース CMDB ユーザー [cmdb_ms_user]	マルチソースデータ、CMDB 360 クエリ、および CMDB 360 レポートとダッシュボード、マルチソースレポートビルダーなどの関連 UI への読み取り専用アクセスを提供します。	次を含む:cmdb_read
ワークスペース構成アドミン [sn_cmdb_ws.config_admin]	アドミニストレーターに、構成識別子 [sn_cmdb_ws_config_identifier] テーブルとその子孫の構成テーブルへのフルアクセスを提供します。 デフォルト以外の構成または構成識別子レコードを変更できます。構成テーブルにはさまざまなアプリケーションに属するプロパティが含まれているため、ワークスペース構成アドミンはアプリケーションに関連するレコードのみを変更する必要があります。	次を含む: sn_cmdb_ws.config_editor
ワークスペース構成エディター [sn_cmdb_ws.config_editor]	ワークスペース構成プロパティ [sn_cmdb_ws_config_property]	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロールタイトル [名前]	説明	ロールの包含
	テーブルなどの子構成テーブルへの編集アクセス権を付与します。 デフォルト以外の構成レコードを変更できます。構成テーブルにはさまざまなアプリケーションに属するプロパティが含まれているため、ワークスペース構成エディターはアプリケーションに関連するレコードのみを変更する必要があります。	
[cmdb_manual_ci_ire_access]	CMDB ワークスペースおよび他のワークスペースでの手動 CI 作成のエクスペリエンスへのアクセスを提供します。	

インストールされるスケジュール済みジョブ

スケジュール済みジョブ	説明
CMDB Workspace コレクション	[過去 7 日間の CI アクティビティ] チャートなど、7 日間のすべてのアクティビティチャートの情報を更新します。
マルチソースダッシュボードアナリティクスの入力	毎日実行して CMDB 360 データのアグリゲートを計算し、CMDB 360 ダッシュボードのランディングページに入力します。
マルチソースダッシュボードコレクション	CMDB 360 データを収集し、*Multisource Dashboard Analytics Population* スケジュール済みジョブを呼び出します。
マルチソースダッシュボードデータジェネレーター (デモデータ)	CMDB 360 ダッシュボードのランディングページを示すために、CMDB 360 テーブルにシミュレートされたデータを入力するデモジョブ。オンデマンドで実行されます。
インサイト – クラウド/非クラウド集計	30 分ごとに実行され、クラウドと非クラウドリソースのチャートのデータを収集します。
インサイト - クラウドアプリケーション	cmdb_ci_appl テーブルのクラウドデータを収集します。
インサイト - 非クラウドアプリケーション	cmdb_ci_appl テーブルの非クラウドデータを収集します。
インサイト - クラウドオブジェクトストレージ	cmdb_ci_cloud_object_storage テーブルのクラウドデータを収集します。
インサイト - クラウドサービスアカウント	cmdb_ci_cloud_service_account テーブルのクラウドデータを収集します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スケジュール済みジョブ	説明
インサイト - クラウド DB インスタンス	cmdb_ci_db_instance テーブルのクラウドデータを収集します。
インサイト - 非クラウド DB インスタンス	cmdb_ci_appl テーブルの非クラウドデータを収集します。
インサイト - クラウド Kubernetes クラスター	cmdb_ci_kubernetes_cluster テーブルのクラウドデータを収集します。
インサイト - 非クラウド Kubernetes クラスター	cmdb_ci_kubernetes_cluster テーブルの非クラウドデータを収集します。
インサイト - クラウドサーバー⊠	cmdb_ci_server テーブルのクラウドデータを収集します。
インサイト - 非クラウドサーバー⊠	cmdb_ci_server テーブルの非クラウドデータを収集します。
インサイト - クラウドストレージボリューム	cmdb_ci_storage_volume テーブルのクラウドデータを収集します。
インサイト - 非クラウドストレージボリューム⊠	cmdb_ci_storage_volume テーブルの非クラウドデータを収集します。⊠
インサイト - クラウド VM インスタンス	cmdb_ci_vm_instance テーブルのクラウドデータを収集します。
インサイト - 非クラウド VM インスタンス	cmdb_ci_vm_instance テーブルの非クラウドデータを収集します。
CMDB ワークスペース – 集計の日次入力 (CMDB Workspace – Populate aggregates Daily)	毎日実行して、CMDB Workspace ランディングページの CI サマリーチャートなどのカードや、インサイトビューの次のカードのインスタンスから最新のデータを収集します。 • IRE によって処理される CI⊠ • データマネージャーポリシーで使用される CI • データ証明書で使用される CI • クエリビルダークエリ • インテリジェントな検索 ベースアグリゲートデータ [sn_cmdb_ws_base_aggregate_data] テーブルに、収集されたデータを入力します。 収集が完了すると、*CMDB Workspace Aggregates Daily Collection* スケジュール済みジョブを呼び出します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スケジュール済みジョブ	説明
CMDB ワークスペース – 集計の月次入力	毎月実行して、インサイトビューで次のようなカードのインスタンスからデータを収集します。 • ソースに基づいて IRE によって処理される CI • IRE によって処理される CI 収集が完了すると、*CMDB Workspace Aggregates Monthly Collection* スケジュール済みジョブを呼び出します。
CMDB ワークスペース日次集計コレクション	*CMDB Workspace – Populate aggregates Daily* スケジュール済みジョブによって生成された最新のデータを保存する パフォーマンスアナリティクス ジョブ。保存されたデータは、インサイトビューのそれぞれのカードに表示されます。
CMDB ワークスペース月次集計コレクション	*CMDB Workspace – Populate aggregates Monthly* スケジュール済みジョブによって生成された最新のデータを保存する パフォーマンスアナリティクス ジョブ。保存されたデータは、インサイトビューのそれぞれのカードに表示されます。
CMDB Workspace コレクション	ホームビューなどのさまざまなビューで CMDB Workspace チャートのデモデータをサポートします。 CMDB Workspace ストアアプリがインストールまたはアップグレードされたときに [デモデータをロード] がオンになっている場合にのみインストールされます。
[デモ] - CMDB Workspace デモデータ	インサイトビューや CMDB 360 ビュー (CMDB 360 が有効な場合) などのビューで CMDB Workspace チャートのデモデータを有効にします。ベースアグリゲートデータ [sn_cmdb_ws_base_aggregate_data] テーブルに、ホームビューおよびインサイトビューのチャートのトレンドラインを示す乱数を入力します。次に、デモデータ収集のスケジュール済みジョブを実行します。 CMDB Workspace ストアアプリがインストールまたはアップグレードされたときに [デモデータをロード] がオンになっている場合にのみインストールされます。
[デモ] CMDB Workspace 日次集計コレクション	インサイトビューなどのさまざまなビューで CMDB Workspace チャートのデモデータをサポートする パフォーマンスアナリティクス ジョブ。CMDB Workspace ストアアプリがインストールまたはアップグレードされたときに [デモデータのロード] がオンになっている場合にのみインストールされます。 *CMDB Workspace – Populate aggregates Daily* スケジュール済みジョブによって生成されたデモデータを保存します。デモデータは、インサイトビューのそれぞれのカードに表示されます。
[デモ] CMDB Workspace 月次集計コレクション	インサイトビューなどのさまざまなビューで CMDB Workspace チャートのデモデータをサポートする パフォーマンスアナリティクス ジョブ。CMDB Workspace ストアアプリがインストールまたはアップグレードされたときに [デモデータのロード] がオンになっている場合にのみインストールされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スケジュール済みジョブ	説明
	CMDB Workspace - Populate aggregates Monthly スケジュール済みジョブによって生成されたデモデータを保存します。デモデータは、インサイトビューのそれぞれのカードに表示されます。
CMDB Workspace コレクション (ルックバック付きオンデマンド)	統合外れ値などの一部のインジケーターの履歴データ (過去 30 日間) を収集します。 インストールまたはアップグレード中に自動的に実行されます。定期的なスケジュールは構成されません。
重複タスクグループの日次入力	毎日実行して、次のテーブルに入力します。 • グループタスクマッピング [sn_cmdb_ws_reconcile_duplicate_task_group_m2m] • 重複修復タスクグループ [sn_cmdb_ws_reconcile_duplicate_task_group] 重複排除タスクのデータレコードを読み取り、重複の根本原因分析を計算します。 CMDB 向け Now Assistのサポートで使用されます。

インストールされるテーブル

テーブル	説明
CMDB グループメタデータ [sn_cmdb_ws_group_metadata]	各グループの CI 数を含む CMDB グループデータ。
CMDB グループクエリメタデータ [sn_cmdb_ws_group_query_metadata]	各エンコードクエリサブグループ内の CI 数を含むエンコリ。
NLQ サンプル検索 [sn_cmdb_ws_nlq_sample_search]	[CMDB のインテリジェントな検索] ウィジェットの検索選択すると表示されるサンプル検索。
NLQ サンプル検索テーブル [sn_cmdb_ws_nlq_sample_search_table]	[CMDB のインテリジェントな検索] ウィジェットの検索選択すると表示されるサンプル検索に関連付けられているブルを参照します。
NLQ 除外テーブル [sn_cmdb_ws_nlq_excluded_table]	インテリジェント検索から除外する必要があるあいまいなテーブル。これらのテーブルは提案に表示されず、類似の他のテーブルは検索結果でより高い優先度が与えられます
重要なアクション構成 [sn_cmdb_ws_imp_action_card_config]	CMDB ワークスペースのランディングページに表示されるクションカードの表示方法とその他のプロパティを構成しテーブルでの編集には、sn_cmdb_admin ロールを持つユがアクセスできます。許可されたユーザーは、[アクティ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
	ルター条件] などの重要なアクションの属性を変更できま イプ]、[ペルソナ]、[テーブル] の属性は変更できません。
クイックリンク [sn_cmdb_ws_quick_links]	CMDB Workspace ランディングページに表示されるクイ ク。
ソース数別の CI [sn_cmdb_ws_ms_cis_by_number_of_sources]	検出されたディスカバリーソースの数でグループ化された CI。CMDB 360 ビューで [ディスカバリーソースの数別の by number of discovery sources)] 棒グラフをクリック コードがリストビューとして表示されます。
単一ソースの CI [sn_cmdb_ws_ms_cis_with_single_source]	ディスカバリーソースによって報告されない CI CMDB 3 で [単一ディスカバリーソースの CI (CIs with a single di source)] 棒グラフを選択すると、レコードがリストビュー 示されます。
CMDB ワークスペースマルチソースクラスメタデータ [sn_cmdb_ws_ms_class_metadata]	CMDB アドミニストレーターが CMDB 360 ビューから るクラスの選択や重み付けなどのクラス構成設定。CMDB 析の入力クエリで使用され、[ソース数別の CI (CIs by nu sources)] および [単一ソースの CI (CIs with a single so リルダウンカードのカバレッジデータのサンプルセットを す。
マルチソースデータ不一致レコード [sn_cmdb_ws_ms_data_mismatch]	さまざまなデータソースの属性の不一致から見つかったテ レコード。CMDB 360 ビューで [データの不一致] 棒グラ すると、レコードがリストビューとして表示されます。
CMDB ワークスペースマルチソースデータ不一致構成 [sn_cmdb_ws_ms_data_mismatch_config]	クラス、属性、条件、重み付けの選択など、CMDB アド ミニストレーターが CMDB 360 ビューで変更できるデー タ不一致設定。データ不一致レコードのサンプルセットを sn_cmdb_ws_ms_data_mismatch テーブルに保存するた に、CMDB 360 分析の入力クエリーで使用されます。
CI を報告していないディスカバリーソース [sn_cmdb_ws_ms_discovery_sources_not_reporting]	1 つ以上のディスカバリーソースが特定の X 日数後に CI ポートを停止したときのデータ (X は CMDB 360 ビュー き、sn_cmdb_ws.ms.discovery_source_not_reporting システムプロパティに保存されます)。CMDB 360 ビュー スカバリーソースによって報告されない CI (CIs not repo discovery sources)] チャートを選択すると、レコードが ビューとして表示されます。
マルチソースワークスペース設定の重み付けタイプ [sn_cmdb_ws_ms_settings_weight_type]	CMDB 360 ビューのデータ不一致と範囲設定の重み付け 動または手動)。
データセンタータイプ [sn_cmdb_ws_datacenter_type]	組織内でクラウドまたは非クラウドと見なされるデータセ スの分類。クラウドおよび非クラウドリソースのチャート ます。
CMDB インサイトクエリカテゴリ [sn_cmdb_ws_insight_query_category]	クラウドおよび非クラウドリソースのチャートに含めるク リとそのステータス。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
CMDB インサイトデータ [sn_cmdb_ws_insight_data]	クラウドリソースおよび非クラウドリソースのチャートの 存するための従来のテーブル。 CMDB Workspace バージョン 3.4 以降、CMDB 製品イ データ [sn_cmdb_ws_product_insight_data] テーブルが 使用されます。
ベースアグリゲートデータ [sn_cmdb_ws_base_aggregate_data]	CMDB Workspace カードのアグリゲートデータと他の集 ルの親テーブル。数の処理が完了すると、その数の既存の [*State*] が [廃止] に設定され、その数の新しいレコードが れた数の値で作成されます。CMDB Workspace ビューの は、[*State*] = [準備完了] の数の値のみが表示されます。 読み取り専用。
サービスグラフコネクタ [sn_cmdb_ws_service_graph_connector]	ServiceNow Store で現在利用可能なすべてのサービスグ クタに関する詳細 (Innovation Lab コネクタを除く)。デ ンサイトビューのサービスグラフコネクタカードの現在の めに使用されます。 読み取り専用。
評価構成 [sn_cmdb_ws_rating_config]	カテゴリのさまざまな評価の開始値と終了値。たとえば、 ビューのデータガバナンスカテゴリの低、中、高の採用レ 開始値と終了値などです。 読み取り専用。
機能カテゴリ [sn_cmdb_ws_feature_category]	CMDB ワークスペースレベルでのほとんどの機能の機能 タデータ。 読み取り専用。
CMDB 製品インサイトデータ [sn_cmdb_ws_product_insight_data]	インサイトビューのカードに使用される、各クラスおよび ークラスの集計数。 読み取り専用。
機能カテゴリのランタイム属性 [sn_cmdb_ws_feature_category_runtime_attribute]	さまざまなスケジュール済みジョブを実行するときに使用 フォーマンスインサイトに関連するランタイム属性。 読み取り専用。
統合アグリゲートデータ [sn_cmdb_ws_integration_aggregate_data]	パフォーマンスインサイトに関連する統合外れ値情報。処 たは行の外れ値を含む実行レコードとの各統合の詳細。 読み取り専用。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
部分的ペイロードアイテム [sn_cmdb_ws_partial_payload_item]	パフォーマンスインサイトに関連する、抽出された部分的 情報。各部分的ペイロードアイテムに関連付けられたディ ソース、エラー、およびクラスが含まれます。 読み取り専用。
アプリケーションサービスインサイトデータ [sn_cmdb_ws_app_svc_insight_data]	分類 (クラウドと非クラウド、ハイブリッド、または不明 ケーションサービスに関連付けられた CI の数などのアプ ンサービスの詳細。 読み取り専用。
テーブル属性 [sn_cmdb_ws_node_map_table_attributes]	統一マップで選択した CI のコンテキストサイドパネルの インに表示される、クラスごとの拡張プロパティのセット このテーブルでは、構成識別子フレームワークの使用を活 詳細については、「[属性] パネルに表示する属性の構成」 てください。
ノードマップの関連アイテム [sn_cmdb_ws_node_map_related_item]	[関連アイテム] パネル、CI バッジ、および統一マップの ンに表示される、クラスごとの関連アイテムの分類と順序 このテーブルでは、構成識別子フレームワークの使用を活 詳細については、「マップ上に関連アイテムを表示する方 る」を参照してください。
ノードマップ参照 [sn_cmdb_ws_node_map_reference]	統一マップで点線の関係として表示される参照関係。 このテーブルでは、構成識別子フレームワークの使用を活 詳細については、「参照クラスへの接続の表示を設定する てください。
クラスアイコン [sn_cmdb_ws_class_icon]	ServiceNow プラットフォーム UI ビルダー (UIB) のアイ (「serverbox-outline」など) を、統一マップで使用され クラスの表示名 (「ネットワークディスク」など) にマッ
ノードマッププロファイル [sn_cmdb_ws_node_map_profiles]	クラスごとのデフォルトのフィルターといくつかの統一マ を含むクラスプロファイル。クラスプロファイルは、フィ セットが有効になっていない場合、初期マップ、およびフ リセットを `デフォルトビュー`に設定した場合に適用されま クラスプロファイルの指定は、マップ済みアプリケーショ クラスを使用するサービスマッピングデータの場合に特に す。 このテーブルでは、構成識別子フレームワークの使用を活

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
	詳細については、「クラスの表示レイヤーのクラスプロフ成」を参照してください。
ドキュメントに対する CMDB データ管理認定タスク [sn_cmdb_ws_dm_certification_task_to_document]	認定タスクと、認定の対象となる関連する各 CI レコードマッピング。
CMDB 認定属性ステータス [sn_cmdb_ws_dm_certification_attribute_status]	フラット化された失敗属性ステータス JSON。認定例外に使用されます。
CMDB データ管理タスク実行コンテキスト [sn_cmdb_ws_dm_task_execution_context]	タスクとポリシーの実行コンテキストの間のマッピング。
重複修復タスクグループ [sn_cmdb_ws_reconcile_duplicate_task_group]	重複排除タスクのグループ、影響を受ける CI クラス、重クに関連付けられたディスカバリーソース、および CI のされた CI 識別ルール。 CMDB 向け Now Assistのサポートで使用されます。 • sn_cmdb_adminロールには作成/書き込み/削除権限が • sn_cmdb_userまたはdedup_adminロールには読み取りります
グループタスクマッピング [sn_cmdb_ws_reconcile_duplicate_task_group_m2m]	重複修復タスクグループテーブルへの参照と、CIが重複に追加された理由の根本原因分析サマリー CMDB 向け Now Assistのサポートで使用されます。 • sn_cmdb_adminロールには作成/書き込み/削除権限が • sn_cmdb_userまたはdedup_adminロールには読み取りります
構成識別子 [sn_cmdb_ws_config_identifier]	構成識別子フレームワークの親テーブル。デフォルトでは な CMDB Workspace 機能のデフォルト設定を持つ「デ構成識別子が含まれています。 CMDB ワークスペース機能のカスタム設定で構成された、ワークスペースに適用可能な追加の構成識別子を保存しま 構成識別子フレームワークの詳細については、「 構成識別ムワーク」を参照してください。
ワークスペースの構成プロパティ [sn_cmdb_ws_config_property]	統一マップでのさまざまな動作を制御するプロパティのコン。 このテーブルでは、構成識別子フレームワークの使用を活

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
CI 追加属性の構成 [sn_cmdb_ws_ci_additional_attributes]	新しい CI を手動で作成する CMDB Workspace 機能を使 合の、特定の CI 属性に対する要求の設定。 このテーブルでは、構成識別子フレームワークの使用を活 詳細については、「新しい CI の追加属性の要求」を参照 い。
CI クラス構成 [sn_cmdb_ws_ci_class_config]	新しい CI を手動で作成する CMDB Workspace 機能を使 きに、新しい CI のクラスの選択を制限する設定。 このテーブルでは、構成識別子フレームワークの使用を活 詳細については、「ワークスペースで作成された新しい C リストを制限する」を参照してください。

API インサイト®

ServiceNow API インサイトワークスペースは、すべての API を追跡できるオールインワンアプリケーションです。また、これを使用して、アプリケーションプログラミングインターフェイス (API) ライフサイクルのさまざまなステージに対応するワークフローを開始することもできます。

開始するには

探索	構成	分析
		
API インサイト のメリットとその使用方法について説明します。	実装を計画し構成します。	API データの管理と監視

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

管理	参照	
		
情報に基づいた意思決定のために API データを管理します。	インストールされたコンポーネントの詳細を取得します。	

トラブルシューティングとサポート

- について質問し、他のリソースを調べる API インサイト の ServiceNow コミュニティ
- 既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

API インサイト の探索

サンプルワークフローを使用して、API インサイト の詳細と、それが組織内のさまざまなユーザーにもたらすメリットについて説明します。

API インサイトの概要

API インサイト は、エンタープライズまたはソフトウェアアーキテクトと 構成管理データベース (CMDB) アドミニストレーターが、組織のアプリケーションプログラミングインターフェイス (API) インベントリを分析してアクションを実行するための一元化されたワークスペースです。

API インサイト ユーザー

ユーザー

ユーザー	説明
エンタープライズアーキテクト	sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect ロールを持つユーザーは、API インサイト ワークスペースにアクセスして、API の検索、チーム API の監視、管理対象 API の表示、API アクティビティの追跡、API アクセス要求の確認、および API ライフサイクルの側面 (インターフェイス、ビジネスアプリケーション、所有権、または製品モデルのない API も含む) の管理を行うことができます。
エンタープライズアーキテクト アドミン	sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin ロールを持つユーザーは、API インサイトワークスペースへのアクセスと API の検索、API の使用状況に関する測定基準の評価、API を作成するためのパラメーターの設定、ビジネスコンテキストへの API

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ユーザー (続く)

ユーザー	説明
	の接続、所有権のグループ属性の指定、API へのアクセスを許可するためのワークフローの関連付けを行うことができます。
CMDB アドミニストレーター	sn_cmdb_admin ロールを持つユーザーは、API 関連の サービスグラフコネクタ を構成および管理できます。クラスタリングの推奨事項の承認または却下、API の検索と比較、CMDB 内の API データ管理に関連する設定の調整を行うことができます。 **注:** CMDB アドミニストレーターが一部の機能やデータにアクセスするには、ml_report_user や cmdb_inst_admin などの追加のロールが必要です。 さらに、 CMDB アドミニストレーター は特定のウィジェットにアクセスするために次のセキュリティ ロールが必要です。 • sn_si.basic または evt_mgmt_user – イベントおよび重大なアラートに必須 • sn_vul.vulnerability_read – アクティブな脆弱性一致アイテムに必要 • sn_msi.msi_incident_read – セキュリティインシデントに必要 • sn_si.read – インシデントに必須

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

API インサイトのワークフローの例

API インサイトユーザーのワークフローの例



1. sn_cmdb_admin ロールを持つ CMDB アドミニスト レーターが API インサイト にログインし、さまざまなソースから API データをインポートするように API サービスグラフコネクタ を構成します。また、スムーズなデータインポートプロセスを確保するために、接続エラーを確認して解決します。
2. sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin ロールを持つエンタープライズアーキテクトアドミニストレーターは、設定ページにアクセスし、必要に応じて所有権設定を調整します。
3. sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect ロールを持つエンタープライズアーキテクトは、[不足している API データ (APIs missing data)] セクションに移動し、関係と参照を追加して API レコードを拡張します。これには、ビジネスコンテキストの関連付け、所有グループのアサイン、製品モデルのリンク、API 設計の定義が含まれます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

4. エンタープライズアーキテクトは、すべての API を一元的に表示し、すべての API を 1 か所に表示する API ページについて説明します。特定の API にドリルダウンして、所有権、展開場所、コンシューマーの使用状況、セキュリティインシデント、アラートなどの詳細を分析します。さらに、各 API がより広範なエコシステム内でどのように適合するかを評価し、API 関係マップの主要な関係と依存関係を特定します。

API インサイト のメリット

メリット	機能	ユーザー
全社的な API の SoR を実装します。	API インベントリを表示して操作するためのワークスペース	API インサイト アドミニストレーター
API を全社的に可視化します。	さまざまなソースから構成管理データベース (CMDB)への API データの自動検出と取り込み	API インサイト アドミニストレーター
API をアプリケーションサービスと ビジネスコンテキストにマッピングします。	API を関連するアプリケーションサービスおよびビジネスコンテキストにマッピングするためのワークフロー	API インサイト アドミニストレーター
サービスグラフコネクタを介して、ソースの幅広いエコシステムからの API データを CMDB に統合します。	API サービスグラフコネクタを使用した API データの CMDB への取り込み	CMDB アドミニストレーター
関連する API を検索します。	分かりやすいインターフェイスを備えた API 検索機能	API インサイト アドミニストレーター
API アクセス要求のワークフロー構成を有効にします。	API アクセス要求ワークフローのカスタマイズ	API インサイト アドミニストレーター
各 API とそのコンポーネントの使用状況、セキュリティ、およびサービスマッピングを表示します。	API インベントリ、議事録に従った要求、一意のコンシューマー、セキュリティデータ、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) および IT Service Management (ITSM) データ、関係マッピングの詳細ビュー	API インサイト アーキテクト API インサイト アドミニストレーター CMDB アドミニストレーター

次に探索する内容

API インサイトを構成して使用する方法の詳細については、以下を参照してください。

- API インサイトの構成
- を使用した API データの管理と監視 API インサイト

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- での API データの管理 API インサイト
- API インサイト内での API アクセスの管理
- API インサイトでのクラスタリングの推奨事項による API 編成の最適化
- API インサイトでサービスグラフコネクタ用に追加された API データ接続の管理
- API インサイトの参照

API インサイトの構成

構成タスクを完了して、API インサイトワークスペースの使用を開始します。

構成の概要

1. 構成 API インサイト installation.

   admin ロールを持つアドミニストレーターとして、アプリケーションをインストールし、API 操作を管理するためのロールをユーザーにアサインして、 API インサイト を設定します。

2. 構成 API インサイト データとインポート.

   sn_cmdb_admin ロールを持つ CMDB アドミニストレーターは、API クラスタリングのデータモデルの推奨事項を設定し、API を API インサイト にインポートするための設定を構成します。

3. で API を監視および整理するための設定を構成する API インサイト.

   sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin ロールを持つエンタープライズアーキテクトアドミニストレーターは、API アクションの自動化や、 API インサイト で API を監視および整理するための設定の定義など、API 管理ワークフローを構成します。

システムアドミニストレーターとしての API インサイト の構成

admin ロールを持つユーザーとして、アプリケーションをインストールし、API 操作を管理するためのロールをユーザーにアサインして、 API インサイト ワークスペースを設定します。

システムアドミニストレーターのタスクの概要

1. API インサイト をインストール。

   API インサイトアプリケーション (sn_api_insights_ws) をインストールします。

2. API インサイトユーザーへのロールのアサイン

   API インサイトワークスペースを使用するためのロールをアサインします。

API インサイト をインストール

アドミンロールを持っている場合は、API インサイト アプリケーション (sn_api_insights_ws) をインストールできます。このアプリケーションは、関連する ServiceNow Store アプリケーションとプラグインをインストールします (まだインストールされていない場合)。

始める前に

- アプリケーションとその関連するすべての ServiceNow Store アプリケーションに有効な ServiceNow エンタイトルメントがあることを確認してください。詳細については、次を参照してください。 のエンタイトルメントを取得する ServiceNow 製品またはアプリケーション.
- 次のものをレビュー API インサイト 依存関係、ライセンスやサブスクリプションの要件、およびリリースの互換性については、 ServiceNow Store のアプリケーションリスト。

必要なロール：admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このタスクについて
API インサイト とともに次のアイテムがインストールされます。

- プラグイン
- ストアアプリケーション
- ロール
- テーブル

詳細については、「API インサイトとともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルタークライテリアと検索バーを使用して、API インサイト アプリケーション (sn_api_insights_ws) を検索します。

   名前または ID でアプリケーションを検索できます。アプリケーションが見つからない場合は、ServiceNow Store へのリクエストが必要になることがあります。

   [インストール] ボタンの横のリストに、使用可能なバージョンが表示されます。
3. リストからバージョンを選択し、[インストール] を選択します。

   表示される [インストールの詳細を確認] ダイアログボックスに、アプリケーションとともにインストールされている依存関係が一覧表示されます。
4. プロンプトが表示された場合は、ServiceNow Store へのリンクに従って、依存関係のエンタイトルメントを取得します。
5. オプション: 利用できるデモデータをインストールするには、[デモデータのロード] チェックボックスをオンにします。
   デモデータは、一般的なユースケース向けのアプリケーション機能を説明するサンプルレコードです。開発またはテストインスタンスで初めてアプリケーションをインストールする場合は、デモデータを読み込みます。
6. **[Install** (インストール)] を選択します。

API インサイトユーザーへのロールのアサイン

ロールをアサインして、API インサイトアプリケーションの各機能やデータへのアクセスを制御します。

始める前に
アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを API インサイト に設定します。詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。

必要なロール：admin

このタスクについて
sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin、sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect、または sn_cmdb_admin ロールを持つユーザーは、API インサイトアプリケーションを使用できます。「API インサイト の探索」を参照してください。

手順

ServiceNow AI Platform ユーザー管理機能を使用して、ユーザーとグループにロールをアサインします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ユーザーにロールをアサインするには、「ユーザーへのロールのアサイン」を参照してください。
- グループにロールをアサインするには、「グループへのロールのアサイン」を参照してください。

での **API** データとインポートを管理するための設定の構成 **API** インサイト

sn_cmdb_admin ロールを持つ CMDB アドミニストレーターは、API クラスタリングのデータモデルの推奨事項を設定し、 API インサイト ワークスペースに API をインポートするための設定を構成します。

CMDB アドミンタスクの概要

1. API インサイトでの API クラスタリングのデータモデル推奨事項の構成

   関連する API コンポーネントのクラスタリングに関する推奨事項を設定して、組織のデータを目的のデータモデルに合わせます。

2. でのインスタンス API インポート設定の構成 API インサイト。

   カスタム API と ServiceNow API をインスタンスから CMDB にインポートするオプションを設定します。

API インサイトでの **API** クラスタリングのデータモデル推奨事項の構成

API コンポーネントのクラスタリングに関する推奨事項を設定して、組織のデータを目的のデータモデルに合わせます。

始める前に
必要なロール：sn_cmdb_admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > **API** インサイト.
2. [設定] タブを選択します。
3. [データモデルの推奨事項 (Data model recommendations)] セクションで、組織のデータモデルに基づいてシステムによって生成される、関連する API コンポーネントをクラスタリングするための推奨事項を構成します。

フィールド	説明
提案される API クラスタリング	システムによって生成される API クラスタリングの推奨事項を有効にするオプション。選択すると、同じ API 内の関連する API コンポーネント間のクラスタリング接続が提案されます。
クラスター品質	API クラスタリングの推奨事項に必要な品質レベル。クラスター品質の範囲は 0 ～ 100 で、値が大きいほど、関連するコンポーネント間の接続が強くなります。

4. [保存] を選択します。

でのインスタンス **API** インポート設定の構成 **API** インサイト

カスタム API と ServiceNow API をインスタンスから CMDB にインポートするオプションを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
構成済みの API を定期的に ServiceNow インスタンスから API インサイト ワークスペースに自動的にインポートするように、*Import ServiceNow API to API Insights* スケジュール済みジョブを構成します。詳細については、「Scheduled jobs」を参照してください。

必要なロール：sn_cmdb_admin

このタスクについて
API インポートオプションを構成して、カスタム API と ServiceNow API を ServiceNow インスタンスから CMDBに取り込みます。この機能により、API インサイトServiceNow ワークスペース内の他のエンタープライズ API とともにインスタンス API を分析および管理できます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **API** インサイト.
2. [設定] タブを選択します。
3. [インスタンス API のインポート] セクションで、[**API** インポートの構成] を選択します。
4. [インポートの設定] セクションで、スクリプト化された REST API と送信された REST API、およびスクリプト化された SOAP API と送信された SOAP API を CMDB にインポートするためのオプションを選択します。

API インポートオプション

オプション	説明
すべてのカスタム API	インスタンス内のすべてのカスタム開発 API をインポートします。
ServiceNow API	事前定義された ServiceNow API をインスタンス内にインポートします。
最後にアクティブ	最近のアクティビティに基づいて API のみをインポートします。スクリプト化された API でのみ使用できます。

a. [**ServiceNow API**] チェックボックスをオンにした場合は、[**API** の選択] を選択し、インポートする API を管理します。

ServiceNow API のインポート

アクション	説明
ServiceNow API を追加	[ServiceNow API の選択] ページで、[インポートリストに追加] を選択します。次に、 [インポートリストに追加] ページで、 [すべての ServiceNow API] リストの [API] チェックボックスをオンにして、 [選択項目を追加] を選択します。
選択した ServiceNow API を削除	[ServiceNow API の選択] ページで、[選択した API] リストから [API] のチェックボックスをオンにし、[インポートリストから削除] を選択します。

b. [前回アクティブ] オプションを選択した場合は、[日数] フィールドに日数を入力して、指定した期間内にアクティブだった API のみをインポートします。

5. [ServiceNow API の選択] ページで、 [完了] を選択します。
6. [API インポートの構成] ページで、 [構成の保存] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

での API 仕様の検証 API インサイト

API 仕様の検証ルールにアクセスして、API 仕様が完全で一貫性があり、ベストプラクティスに準拠していることを確認できます。

検証ルールは、インポートまたは分析の早い段階で構造上の問題を特定し、全体的な API 品質を向上させます。これらのルールを管理して、API 仕様全体で標準化を適用し、API が本番環境で公開または使用される前に不足しているフィールドや誤ったフィールドをチェックすることでエラーを減らすことができます。

API 仕様の保存

API 仕様 [sn_api_insights_ws_api_specification] テーブルには、個々の API を記述する仕様ドキュメントが格納されます。各レコードには、仕様が属する API を識別し、複数のバージョンを管理するための次の詳細が含まれています。

API 仕様の詳細

フィールド	説明
名前	API の名前。
バージョン	API のバージョン。
タイプ	使用されている API 仕様標準の形式とバージョン。たとえば、OpenAPI 仕様の場合は openapi3.0.0 です。
状況	API 仕様が適用可能なルールおよび検証結果に対して検証されたかどうかを示す現在のステータス。有効な値は次のとおりです。 • 未処理:API 仕様が検証されていないことを示します。 • 有効:API 仕様が正常に検証され、処理されたか、警告が表示されたことを示します。警告が表示されている場合は、 詳細が [メッセージ] フィールドに表示されます。 • 無効:API 仕様が検証されたが、エラーが含まれていることを示します。エラーの詳細が [メッセージ] フィールドに表示されます。
仕様	API 仕様ファイルの完全なコンテンツ。 **注:** OpenAPI の場合、エンドポイント、メソッド、およびスキーマについて説明する完全な OpenAPI ドキュメントが含まれています。
メッセージ	メッセージは、仕様タイプのすべての検証ルールを処理した後に生成されます。これには、説明付きのエラーまたは警告が含まれます。

検証ルールの構造

仕様検証ルール [sn_api_insights_ws_spec_validation_rule] テーブルには、API 仕様 [sn_api_insights_ws_api_specification] テーブルで定義された API 仕様の検証ルールが保存されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> 検証ルールを編集または削除するには sn_cmdb_editor ロール、ルールを表示するには cmdb_read ロールが必要です。

各検証ルールには、次の主要なコンポーネントが含まれています。

検証ルールのコンポーネント

コンポーネント	説明
仕様	ルールが設計された API 仕様。
バージョン	ルールが検証する API 仕様のバージョン。指定した場合、ルールはそれらのバージョンにのみ適用されます。検証を特定のバージョンに制限するには、[バージョン] フィールドで指定します。複数の値はカンマで区切ります。例: 1.0,1.1,2.0。 **注:** [バージョン] フィールドを空のままにすると、指定した API 仕様タイプのすべてのインストール済みバージョンに対してルールが実行されます。
タイプ	実行する検証のタイプ。有効な値は次のとおりです。 • パス:API 仕様ドキュメントの指定されたセクションのオブジェクトのアレイ、個々のオブジェクト、またはその両方の中に特定のキーが存在することを確認します。 • 予期された値:指定されたキーが [値] フィールドで指定された予期された値と一致するかどうかを検証します。この検証は、[キー] フィールドで指定された単一のキーにのみ適用されます。
キー	検証する仕様の一部。想定される値が指定されていない場合は、[キー] フィールドに複数のキーをカンマで区切って入力できます。
値	[キー] フィールドで指定されたキーの予期される値。複数の値はカンマで区切ります。
重大度	検証ルールの結果の重大度レベル (警告またはエラー)。 **注:** 警告に設定すると、ルールが満たされていない場合、API 仕様は有効なままになり、失敗ではないことが示され、メッセージのみが表示されます。
メッセージ	ルールがトリガーされたときの問題の説明。
アクティブ	ルールをアクティブ化するためのオプションアクティブなルールのみが、 *API Specification Validation* スケジュール済みジョブによってトリガーされます。

API 仕様の検証プロセス

*API Specification Validation*スケジュール済みジョブは、仕様タイプに基づいてアクティブなルールに対して未処理の API 仕様を自動的に検証し、必要な標準に準拠していることを確認します。

検証プロセスには次のものが含まれます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

1. 仕様検証ルール [sn_api_insights_ws_spec_validation_rule] テーブルからすべてのアクティブな検証ルールを取得しています。
2. API 仕様 [sn_api_insights_ws_api_specification] テーブルで未処理としてマークされた API の選択。
3. OpenAPI などの仕様タイプに基づいて、選択した各 API に関連する検証ルールを適用します。
4. API 仕様内の特定のフィールドまたはその値の存在または正確性を検証します。
5. 処理ステータスを更新し、エラーまたは警告をキャプチャします。

OpenAPI 仕様の事前定義ルール

デフォルトでは、アプリケーションには OpenAPI 仕様に関する次の検証ルールが含まれています。

タグの検証

API 仕様の各タグに `名前` フィールドが含まれていることを確認します。`名前`フィールドがない場合、システムは警告メッセージを返しますが、仕様は有効としてマークされます。

必須セクションを検証

API 仕様に、必須の最上位セクション (`情報`、 `パス`、 `およびコンポーネント`) が含まれていることを確認します。これらのセクションのいずれかが欠落している場合、システムはエラーメッセージを返し、仕様を無効としてマークします。

[サーバーの検証] セクション

API 仕様にサーバーエンドポイントを定義する `サーバー` セクションが含まれているかどうかを確認します。`サーバー`セクションがない場合、システムはエラーメッセージを返し、仕様を無効としてマークします。

これらの事前定義されたルールは、OpenAPI 仕様のタグ付け、メタデータ、サーバー定義などの重要なセクションを検証します。

で API を整理するための設定の構成 API インサイト

sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin ロールを持つエンタープライズアーキテクトアドミニストレーターは、API アクションの自動化や、エンタープライズアーキテクトが API インサイト ワークスペースで API を管理できるようにするための設定の定義など、API を整理するためのワークフローを構成します。

エンタープライズアーキテクトアドミンのタスクの概要

1. API アクションを自動化するためのフローを構成します。

   API インサイト内の API アクションを自動化するためのワークフローを構成します。

2. で API を管理するための設定を構成する API インサイト。

   API 作成ツール、関係モデル、所有グループ、自動ワークフローなどの API 管理設定を構成して、API ガバナンスと運用プロセスを簡素化します。

での API アクションのフローの構成 API インサイト

API インサイト内の API アクションを自動化するためのフローをワークフロースタジオで構成し、API アクセス要求などのプロセスを簡素化します。

フローを構成して、API へのアクセスの許可や API 要求の処理など、さまざまな API アクションを自動化します。sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin ロールを持つエンタープライズアーキテクトアドミニストレーターは、API を管理するための設定を構成するときに、特定の API

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動化タスクに合わせたワークフローを選択できます。「で API を管理するための設定を構成する API インサイト」を参照してください。

API アクセスのリマインダーを送信する事前定義フロー

API 要求リマインダーサブフローは、API アクセス要求を承認するためのリマインダーを送信する API インサイト アプリケーションで利用できます。このフローは、フローで指定された所有グループに、保留中の API アクセス要求を確認して承認するように求めるリマインダー通知を、自動的に送信します。

API アクセス権を付与する事前定義されたフロー

API アクセス許可/却下テンプレートサブフローは、任意の API へのアクセスを許可する API インサイト アプリケーションで使用できます。このフローは、API アクセス要求を自動的に識別し、任意の API へのアクセスを許可または却下できるようにします。

API アクセス要求自動化のフローの構成

カスタムフローを使用して API アクセス要求を管理するには、特定の入力パラメーターを使用してフローを構成することが不可欠です。これらのパラメーターは、フローの動作をガイドします。

フローの作成の詳細については、「Getting started with flows」を参照してください。

API アクセス要求の自動化のフローを作成するときは、フローの動作を制御する特定のパラメーターを使用する必要があります。

フローには次の入力パラメーターを含める必要があります。

```
Input params:
request (reference from sn_api_insights_ws_request_access_task table) - Required
grant (string) - Required
description (string) - Optional
```

リクエスト
: API アクセス要求を識別し、API インサイトアプリケーションとのやり取りを容易にする、API 要求アクセスタスク [sn_api_insights_ws_request_access_task] テーブル内の特定のレコードへの必須の参照。

権限許可
: アクセスの許可や却下など、実行するアクションを指定する必須の文字列入力。

description
: API アクセス要求に関する追加の詳細またはコンテキストを提供するオプションの文字列入力。

で API を管理するための設定を構成する API インサイト

API 作成ツール、関係モデル、所有グループ、自動ワークフローなどの API インサイト 設定を構成して、API ガバナンスと運用プロセスを簡素化します。

始める前に

必要なロール：sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > **API** インサイト.
2. [設定] タブを選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

3. [API 作成ツール (API creation tool)] セクションで、使用可能なオプションから API 作成ツールを選択します。

オプション	説明
なし	外部ツールを使用しません。
デジタル統合管理	有効にすると、デジタル統合管理アプリケーション (エンタープライズアーキテクチャワークスペース の一部) を使用し、デジタルインターフェイスレコードを作成して API 設計プロセスを開始します。
外部ツール	API 作成にサードパーティツールを使用します。外部ツールの URL (http://www.postman.com など) を [外部 **API** オーサリングツール **URL (External API authoring tool URL)]** フィールドに入力する必要があります。

4. [API とビジネスアプリケーションの関係モデル (API-to-business application relationship model)] セクションで、利用可能なオプションから関係モデルを選択します。

5. [所有グループ (Ownership group)] セクションで、API の管理を担当する所有グループを設定します。

6. [ワークフローの構成 (Configure workflows)] セクションで、API アクションを自動化するためのワークフローを選択します。

   注:
   ワークフローは、アドミニストレーターがワークフロースタジオを使用して作成します。「での API アクションのフローの構成 API インサイト」を参照してください。

7. [保存] を選択します。

を使用した **API** データの管理と監視 **API** インサイト

API インサイトワークスペースの [概要] タブには、組織の API ランドスケープの概要が一元的に表示されます。

ロールに応じて、[概要] タブの [API インサイト] ページは、データの取り込み統合の管理、API の監視、データ品質の評価を行うための一元化されたハブとして機能します。新しい接続の設定、API パフォーマンスの追跡、受信データの整合性の評価のいずれを行う場合でも、このページは必要なツールと可視性を提供します。リアルタイムのメトリクスと品質チェックを提供することで、組織全体のチームが実用的なインサイトを得られるようになります。

このページを使用して、次のことができます。

- CMDB アドミニストレーターは、データの取り込みを管理し、組織のデータモデルを調整できます。「データ取り込みとモデル調整の管理 API インサイト」を参照してください。
- エンタープライズアーキテクトは、API を監視しながら、全体的なデータ品質を評価し、データ要素の欠落などの重要な問題を特定できます。「API の監視とデータ品質の評価 API インサイト」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データ取り込みとモデル調整の管理 **API** インサイト

API インサイトワークスペースの [概要] タブでは、データの取り込みアクティビティと統合の健全性を一元的に表示できます。



API インサイト の概要タブへのアクセス

[概要] タブにアクセスするには、 ワークスペース > **API** インサイト. デフォルトで [概要] タブが開きます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

必要なロール

CMDB アドミニストレーターは、 API インサイト ワークスペース内の [概要] タブにアクセスして、受信 API データを監視し、データモデルとの整合性を評価し、不整合または不完全なデータに対してアクションを実行して、一貫性のある正確な CMDB レコードを検証できます。また、サービスグラフコネクタを使用して API データを CMDB にインポートする際の接続エラーを表示して解決し、クラスタリングの推奨事項に基づいてデータを調整できます。

注:
sn_cmdb_admin ロールを持つユーザーが一部の機能やデータにアクセスするには、ml_report_user や cmdb_inst_admin などの追加のロールが必要です。

機能

[概要] タブのさまざまなカードにアクセスして、組織で利用可能な API データに関するインサイトを取得します。

注:
チャート上のセグメントまたはカウントを選択して [KPI 詳細] ページを開き、特定のメトリクスの経時的な傾向を分析します。KPI 詳細機能の詳細については、「 KPI Details 」を参照してください。

CMDBアドミン向けの [概要] タブの機能

機能	説明	必要なロール
API を検索	レビューまたは管理する特定の API を見つけるための組織内の API 検索。	sn_cmdb_admin
接続ステータス	アクティブな API 接続と処理エラーの合計数。 API 接続のステータスに関するインサイトを提供し、処理の問題を強調表示して、信頼性の高いデータの取り込みを検証します。 アクティブな接続 アクティブなインポートスケジュールでインストール済みの接続の合計数。インストールされている接続を表示する数を選択します。 エラー インストールされた接続の処理エラーの合計数。	sn_cmdb_admin および cmdb_inst_admin
API クラスタリングの推奨事項	データモデルの推奨事項設定に基づく、現在のクラスタリングの推奨事項を表す数値。 「API インサイトでの API クラスタリングのデータモデル推奨事項の構成」を参照してください。	sn_cmdb_admin および ml_report_user
ディスカバリーソース別	ソース別にグループ化された検出された API の合計数。 組織全体の API のディスカバリー方法に関するインサイトを提供します。	sn_cmdb_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDBアドミン向けの [概要] タブの機能 (続く)

機能	説明	必要なロール
のAPI		
ライフサイクル別のAPI	ライフサイクルステージ (運用、展開、または提供終了) 別にグループ化された API の合計数。 組織全体の API の準備状況とメンテナンスステータスを可視化します。	sn_cmdb_admin
タイプ別のAPI	プロトコルまたは通信タイプ別に分類された API の合計数。 REST、GRAPHQL、SOAP などのテクノロジーが含まれており、組織全体の統合スタイルと相互運用性に関するインサイトを提供します。	sn_cmdb_admin
環境別のAPI	各環境に展開された API の数。 開発、テスト、本番の各ステージにわたる配布をハイライト表示し、展開の進捗状況のモニタリングとリスクエクスポージャーの評価を可能にします。	sn_cmdb_admin
所有グループ別のAPI	割り当てられた所有グループ別に分類された API の合計数。 設定で sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin ロールを持つエンタープライズアーキテクトアドミニストレーターによって定義されているように、チームまたは機能の管理別に API をグループ化します。所有グループの設定の詳細については、「 で API を管理するための設定を構成する API インサイト」を参照してください。	sn_cmdb_admin
APIのデータがありません	ビジネスコンテキスト、所有グループ、製品モデル、設計などの主要な属性が欠落している API の数。 各バーは主要な属性を表し、属性が欠落している API の数を示します。 色分けは、欠損データの重大度を示します。 赤 API の 50% 以上でこの属性がありません。 黄 API の 10% から 50% にこの属性がありません。 緑 この属性が欠落している API は 10% 未満です。 ビジュアルインジケーターを使用して、データの完全性に基づいて修復作業に優先順位を付けます。棒グラフの棒を選択して、修復プロセスを開始します。「で不足している API データの特定と修正 API インサイト」を参照してください。	sn_cmdb_admin
ビジネスアプリ	ビジネスアプリケーションにリンクされている API の数。	sn_cmdb_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDBアドミン向けの [概要] タブの機能 (続く)

機能	説明	必要なロール
ケーション別の API	ビジネスアプリケーションへの API 接続の追跡を有効にして、接続確立後の統合を改善します。	
接続の概要	成功、失敗、または不明な接続テストの数、最近のインポート成功率、現在データインポートを処理している接続の数など、 サービスグラフコネクタを使用した API データ接続のステータスとアクティビティのサマリー。	sn_cmdb_admin および cmdb_inst_admin

API の監視とデータ品質の評価 **API** インサイト

API インサイトワークスペースの [概要] タブでは、データの取り込みアクティビティと統合の健全性を一元的に表示できます。



API インサイト の概要タブへのアクセス

[概要] タブにアクセスするには、 ワークスペース > **API** インサイト. デフォルトで [概要] タブが開きます。

必要なロール

sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect または sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin ロールが必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ユースケース

組織内のさまざまなユーザーがこのワークスペースをどのように使用するかの例については、次のユースケースを参照してください。

ユーザー	ワークスペースの使用
エンタープライズアーキテクト	API を検索し、API の比較を行い、API へのアクセスを要求し、データの問題に対処します。
エンタープライズアーキテクトアドミン	API 作成ツール、ビジネスコンテキストの関係モデル、所有グループなどのAPI インサイト設定を管理します。

機能

[概要] タブのさまざまなカードにアクセスして、組織で利用可能な API データに関するインサイトを取得します。

[概要] タブの機能

機能	説明	必要なロール
API を検索	レビューまたは管理する特定の API を見つけるための組織内の API 検索。	• sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect • sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin
受信したアクセス要求	API アクセス管理の必要性を示す、受信したアクセス要求の数。	• sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect • sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin
自分のアクセス要求	ログインユーザーによって作成されたアクセス要求の数。API アクセス管理のアクティビティを示します。	• sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect • sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin
役に立つリソース	追加のサポートと情報を得るための製品ドキュメント、ナレッジベース記事、コミュニティフォーラムへのリンク。	• sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect • sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin
API のデータがありません		
ビジネスコンテキストがありません	ビジネスコンテキストがアサインされていない API の数。	• sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect • sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin
不足している所有グループ	所有グループがアサインされていない API の数。 所有グループにより、修復の追跡とアクセス要求の管理が可能になります。	• sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect • sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[概要] タブの機能 (続く)

機能	説明	必要なロール
不足している製品モデル	製品モデルがアサインされていない API の数。 製品モデルを使用すると、正確なレポート作成と、バージョンアップされた複数の API とのやり取りが可能になります。	• sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect • sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin
デザインがありません	API 構成アイテム (CI) として利用可能で、設計表現のないランタイム API の数。 ランタイム API を、デジタルインターフェイスレコードとして使用できる設計時 API にリンクすると、使いやすさが向上します。	• sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect • sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin
チームの API		
すべての API	チームによって管理される API の合計数。	• sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect • sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin
InDesign	現在設計中の API の数。	• sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect • sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin
Operational (稼働中)	現在使用されている API の数。	• sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect • sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin
終了	廃止された API の数。	• sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect • sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin
チームが管理する API		
チームが管理するすべての API	ログインユーザーに関連付けられたグループとそのグループにリンクされた API に基づいた、チームによって管理される API の概要。API の詳細には、名前、コンシューマー数、管理プラットフォーム、ライフサイクルステージ、バージョン、1 分あたりの要求数が含まれます。	• sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect • sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[概要] タブの機能 (続く)

機能	説明	必要なロール
	[チームの API (Your team's APIs)] セクションで選択したカードに対応するデータを入力します。	

での **API** データの管理 **API** インサイト

API インサイトワークスペースを使用し、API データを一元化して管理することで、情報に基づいた意思決定を行うことができます。

API インサイトワークスペース内では、次のことができます。

- 組織内のすべての API を表示する。

  ライフサイクルステージを確認し、不足している重要な属性を特定して、適切な API メンテナンスとガバナンスを確保するために役立つリソースにアクセスすることで、組織内のすべての API を管理および監視します。

- API を検索する。

  API インサイトワークスペースで、組織内で利用可能な API または API コンポーネントを検索します。

- API を比較する。

  API インサイトワークスペースで、組織内で利用可能な API を比較します。

- から API 作成ツールへの接続 API インサイト。

  選択した外部 API 設計ツールに接続して、 API インサイト ワークスペースから直接 API の作成を開始します。

- アクセスを要求する。

  API インサイトワークスペースで、組織内で利用可能な API へのアクセスを要求します。

- 不足している API データを特定して修正します。

  欠落している要素をリンクし、完全な API レコードを検証することで、 API インサイト ワークスペースで不足している API データを特定して修正します。

- チームの API データを管理する。

  ビジネスコンテキスト、所有グループ、製品モデル、設計などの主要な属性を持たない API の関係を作成することで、組織内の API エコシステムの運用効率を向上させます。

- API の詳細を表示する。

  API インサイトワークスペース内の API の詳細ページから、組織の API パフォーマンス、関係、ガバナンスに関するインサイトを取得します。

- アプリケーションサービス関係を管理します。

  API を関連する構成アイテム (CI) に関連付けて、API と API がサポートする構成アイテムの間の正確なマッピングを確保します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

API インサイトでのすべての API の表示

ライフサイクルステージを確認し、不足している重要な属性を特定して、適切な API メンテナンスとガバナンスを確保するために役立つリソースにアクセスすることで、組織内のすべての API を管理および監視します。

API インサイトワークスペースの [すべての API (All APIs)] ページには、組織内のすべての API の包括的な概要が表示されます。これにより、API が適切に管理され、インターフェイス、所有権、および製品モデルに関する組織の標準に沿っていることを確認することができます。

[すべての **API (All APIs)**] ページ



[すべての **API (All APIs)**] ページへのアクセスとその使用

[すべての API (All APIs)] ページにアクセスするには、 ワークスペース > **API** インサイトをクリックし、[**API**] タブを選択します。

データの表示

デフォルトでは、このページには次のデータが表示されます。

[すべての API (All APIs)] セクション

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

組織によって管理されている API の合計数を表示し、ライフサイクルステージ (すべての API、設計中、稼働中、提供終了) 別に分類します。各カードを選択すると、API テーブルのライフサイクルステージ別に API を表示できます。

API テーブル

すべての API を、テーブルにリストされている各 API の API 名、コンシューマー数、管理プラットフォーム、ライフサイクルステージ、バージョン、および 毎分処理される API 要求数の詳細な列とともに一覧表示します。このテーブルは、組織内の API とそのステータスの概要を示しています。[名前] 列から API を選択して API の詳細を表示し、チームによって管理されている API へのアクセスを要求できます。「API インサイトでの API へのアクセスの要求」を参照してください。

API テーブルで、 エクスポート を選択して、API リストを PDF、CSV、JSON、または Microsoft Excel ファイルとしてエクスポートできます。これを行うには、[ファイルタイプ] リストから目的のファイル形式を選択します。ファイルをローカルディレクトリにダウンロードするか、[配信タイプ] リストから値を選択してファイルをメールで送信できます。選択を行った後、[エクスポート] を選択してプロセスを完了します。

また、更新アイコン ( ) を選択して、オンデマンドで API テーブルに手動で入力できます。

[管理プラットフォームタイプ] リストを使用してプラットフォームカテゴリ別に API をフィルタリングし、[管理プラットフォームインスタンス] リストを使用して特定の ServiceNow インスタンス別に結果を絞り込むことで、プラットフォームタイプとインスタンスに基づいて API リストをさらに絞り込むことができます。[適用] を選択して、選択したフィルターに基づいてリストを更新します。いずれかのリストで [すべて] を選択すると、使用可能なすべてのオプションの API がテーブルに含まれます。

[不足している API データ (APIs missing data)] セクション

ビジネスコンテキスト、所有グループ、製品モデル、設計などの主要な属性が欠落している API を強調表示し、API ガバナンスの問題を特定するのに役立ちます。各カードに表示される数値を選択して、API データの問題を特定して解決できます。「で不足している API データの特定と修正 API インサイト」を参照してください。

役に立つリソース

製品ドキュメント、ナレッジベース記事、およびコミュニティフォーラムへのクイックリンクが含まれており、API 管理の追加リソースに簡単にアクセスできます。

API インサイトでの API または API コンポーネントの検索

API インサイトワークスペースで、組織内で利用可能な API または API コンポーネントを検索します。

始める前に

必要なロール：sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect

手順

1. 移動先 ワークスペース > **API** インサイト.
2. [概要] タブの [検索 **API**] テキスト ボックスに検索語句を入力し、[検索] を選択します。

   ヒント:
   または、検索語句を入力した後、Enter キーを押すこともできます。

3. [検索結果 (Search results)] ページで、タブを選択して詳細を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

API インサイトでの API の比較

API インサイトワークスペースで、組織内で利用可能な API を比較します。

始める前に
必要なロール：sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect

手順

1. 移動先 ワークスペース > **API** インサイト.
2. [概要] タブの [検索 **API**] テキスト ボックスに検索語句を入力し、[検索] を選択します。
3. [検索結果 (Search results)] ページで、**[API]** タブを選択します。
4. 比較する API の [名前] 列の横にあるチェックボックスをオンにします。

   注:
   最大 3 つの API を選択して比較できます。

5. [選択項目を比較 **(Compare selected)]** を選択します。
6. [API の比較 (Compare APIs)] ページで、バージョン、タイプ、 ビジネスコンテキスト (ビジネスアプリケーションとも呼ばれる)、グループによる管理、ライフサイクルステージ、およびソースに基づいて、選択した API を比較します。

から API 作成ツールへの接続 API インサイト

選択した外部 API 設計ツールに接続して、 API インサイト ワークスペースから直接 API の作成を開始します。

始める前に
アプリケーションアドミニストレーターは、API 作成ツールを構成する必要があります。「で API を管理するための設定を構成する API インサイト」を参照してください。

必要なロール：sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect

このタスクについて
API インサイトワークスペースで既存の API を検索し、一致するものが見つからない場合は、ワークスペースから直接 API の作成を開始します。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **API** インサイト.
2. [概要] タブの [**API** の検索] テキスト ボックスに、検索する API の名前またはキーワードを入力し、[検索] を選択します。
3. [検索結果] ページで、[**API**] タブを選択して、一致する API を表示します。
4. 一致する API が見つからない場合は、[**API** の作成] を選択して新しい API の設計を開始します。

タスクの結果
アプリケーションアドミニストレーターが構成した設定に基づいて、API 作成ツールが開き、API を作成できます。

API インサイトでの API へのアクセスの要求

API インサイトワークスペースで、組織内で利用可能な API へのアクセスを要求します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
アプリケーションアドミニストレーターは、所有グループを構成し、アクセス要求を管理するためのワークフローを設定する必要があります。

必要なロール：sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect

このタスクについて
または、チームによって管理されている API へのアクセスを要求することもできます。API インサイト でのチームの API データの管理 を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **API** インサイト.
2. [概要] タブの [検索 **API**] テキスト ボックスに検索語句を入力し、[検索] を選択します。
3. [検索結果 (Search results)] ページで、**[API]** タブを選択します。
4. アクセスを要求する API の [名前] 列の横にあるチェックボックスをオンにします。

   注:
   一度に要求できるアクセスは、1 つの API に対してだけです。

5. [アクセスの要求 **(Request access)]** を選択します。
6. [アクセスの要求 (Request access)] ダイアログボックスで、詳細を入力します。

フィールド	説明
アクセスタイプ	API またはサービスとやり取りするときに、ユーザーまたはアプリケーションを認証および認可するために使用される方法。使用可能なオプションは、次のとおりです。 API キー 要求に含まれる一意のトークンを使用して認証を行います。 アプリケーション アプリケーションレベルでアクセス権を付与し、アプリケーション自体を認証します。 ベーシック認証 認証のために、要求ヘッダーで送信される base64 エンコードされた認証情報文字列を使用します。 開発者 個々の開発者または開発環境へのアクセスを提供します。 OAuth 2.0 トークンを使用してアクセスを安全に承認し、アプリケーションがユーザーの代わりに動作できるようにします。 その他 認証と承認のカスタム方法が含まれます。
アクセス期間 (日数)	再認証が必要になるまでに API へのアクセスが許可される期間の長さ (日数)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
アクセス要求の理由	API へのアクセスが必要な理由または説明。

7. [要求] を選択します。

タスクの結果
アクセス要求は、アプリケーションアドミニストレーターによって構成されたワークフロー設定に基づいて、承認のために送信されます。

で不足している **API** データの特定と修正 **API** インサイト

欠落している要素をリンクし、完全な API レコードを検証することで、 API インサイト ワークスペースで不足している API データを特定して修正します。

メタデータが欠落していると、API ディスカバリー、ライフサイクル追跡、および所有権の説明責任の有効性が低下する可能性があります。欠落している一般的な要素は次のとおりです。

- ビジネスコンテキスト
- 所有グループ
- 製品モデル
- 設計の詳細

欠落しているデータを解決することで、依存関係と所有権をより完全かつ正確に把握し、影響度評価とサービス管理を改善します。

API インサイトワークスペースの [概要] タブでは、構成管理データベース (CMDB)内の不完全または欠落しているデータをハイライト表示することで、API の使いやすさ、ガバナンス、および統合を改善できます。

ロール別の不足している **API** データの修正

次のロールは、API で不足しているメタデータを特定して解決できます。

- sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect ロールを持つエンタープライズアーキテクトは、 API インサイト ワークスペースの [概要] タブにアクセスし、不足しているデータのタイプごとに専用タイルを使用して不足している API 情報を修正できます。
- sn_cmdb_admin ロールを持つ CMDB アドミニストレーターは、 API インサイト ワークスペースの [概要] タブにアクセスし、[不足している API 属性] 棒グラフ内の棒を選択して、不足しているメタデータを特定して更新できます。

主要メトリクスの監視

組織内の API に関連付けられた次の欠損データを監視できます。

ビジネスコンテキストがありません

API が ビジネスコンテキスト に関連付けられていないと、どのビジネス領域が API を提供しているかについての明確さとガバナンスが低下します。

所有グループがありません

所有グループがアサインされていない API はガバナンスに影響します。所有グループをアサインすることで、修復の追跡、アクセスの管理、問題の迅速な解決が簡素化されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

不足している製品モデル

製品モデルがアサインされていない API があると、正確なレポートを提供する能力や、バージョンアップされた API との対話が制限されます。

デザインがありません

設計の具現化が行われていない API は、システムへの完全な統合の妨げとなります。これらの API を、設計時点での対応するもの (デジタルインターフェイスレコードなど) とリンクさせることで、使いやすさと運用効率が向上します。

不足している **API** データの解決

ビジネスコンテキストの関係または所有グループ、製品モデル、または設計の参照を作成して、APIと CMDB内の他の CI との間の接続を確立することで、不足している API データを解決できます。

不足している API データを解決するために、 API インサイト で次の関係または参照を確立できます。

API とビジネス間のコンテキスト 関係

API を特定の ビジネスコンテキストにリンクし、API が使用されるコンテキストを定義し、 CMDBに関係レコードを作成します。

API から所有グループ への参照

API をガバナンス、アクセス制御、およびメンテナンスを担当するグループにリンクし、 CMDB にレコードを作成せずに参照として機能します。

API から製品モデル へのリファレンス

API を製品モデルにリンクし、API のバージョニング、製品ライン、およびライフサイクルステージに関する情報を提供し、 CMDBでレコードを作成することなく参照できるようにします。

API-to-design リファレンス

API をランタイムインターフェイスまたは設計時インターフェイスにリンクし、CMDBにレコードを作成せずに参照として機能します。

不足している **API** データを修復するための関係性または参照の作成

ビジネスコンテキスト、所有グループ、製品モデル、設計などの主要な属性を持たない API の関係または参照を作成することで、組織内の API エコシステムの運用効率を向上させます。

始める前に

必要なロール:sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect、sn_cmdb_admin

このタスクについて

利用可能な欠損データのカテゴリは次のとおりです。

- ビジネスコンテキストがありません
- 所有グループがありません
- 製品モデルがありません
- 欠損設計

注:
デジタル統合管理プラグイン (sn_apm_di) がアクティブになっている場合にのみ表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **API** インサイト.
2. デフォルトで [概要] タブを選択します (まだ選択されていない場合)。
3. 不足しているデータカテゴリを選択して、その属性が不足している API のリストを開きます。
   - sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect ロールを持つユーザーは、[不足している API データ (APIs missing data)] セクションで、特定の不足データカテゴリに表示される数を選択します。
   - sn_cmdb_adminロールを持つユーザーは、[API 不足データ (APIs missing data)] 棒グラフでカテゴリ棒を選択します。
4. [不足している API データ (APIs missing data)] ページで、API 名の横にあるチェックボックスをオンにします。
5. 欠落しているデータを解決します。
   - 欠落しているビジネスコンテキストを解決するには、[関係を作成] を選択します。
   - 不足している所有グループ、製品モデル、または設計を解決するには、[参照を作成] を選択します。
6. アプリケーションサービスの [名前] 列の横にあるチェックボックスをオンにします。
7. 必要な接続のタイプに基づいて、関係または参照を確立します。
   - ビジネスコンテキストの場合は、[リレーションシップの作成] を選択します。
   - 所有グループ、製品モデル、または設計の場合は、[参照を作成] を選択します。
8. 表示されるダイアログボックスで、[作成] を選択します。

API インサイト でのチームの **API** データの管理

ビジネスコンテキスト (ビジネスアプリケーション所有グループとも呼ばれます)、製品モデル、設計などの主要な属性がない API の関係を作成することで、組織内の API エコシステムの運用効率を向上させます。

始める前に
必要なロール：sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect

手順

1. 移動先 ワークスペース > **API** インサイト > 概要.
2. [チームの API (Your team's APIs)] セクションで、API のライフサイクルステージに基づいてカテゴリを選択します。
   - チームによって管理されているすべての API を表示するには、[すべての **API (All APIs)]** を選択します。
   - 現在設計段階にあるチームによって管理されている API を表示するには、[設計中 **(In design)]** を選択します。
   - チームによって管理されているアクティブで使用中の API を表示するには、[稼働中 **(Operational)]** を選択します。
   - チームが管理している API のうち、ライフサイクルの終わりに達したものを表示するには、[提供終了 **(End of Life)]** を選択します。
3. [名前] 列から API を選択して、API の詳細を表示します。
   「API インサイトでの API の詳細の表示」を参照してください。
4. オプション: API にアクセスするには、[アクセスの要求 **(Request access)]** を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

API インサイトでの API の詳細の表示

エンタープライズアーキテクトは、 API インサイト ワークスペース内の API の詳細ページから、組織の API パフォーマンス、関係、ガバナンスに関するインサイトを得ることができます。

API インサイトワークスペースの [API の詳細 (API details)] ページには、API の運用ステータス、使用状況、セキュリティ、CMDB 内の関係の詳細ビューが表示されます。

[API の詳細 (API details)] ページ



[API の詳細 (API details)] ページへのアクセスと使用

[API の詳細] ページにアクセスするには、 ワークスペース > **API** インサイトをクリックし、[**API**] タブを選択して、[API] テーブルの [名前] 列から API を選択します。

データの表示

デフォルトでは、このページには次のデータが表示されます。

- ヘッダー領域
- メタデータ領域
- 関連リスト
- 概要パネル
- 使用法
- セキュリティ
- イベント
- 顧客間関係マップ

ヘッダー領域

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

API の名前、バージョン情報、API の現在のライフサイクルステージ (稼働中、提供終了など) が表示されます。

[表示方法] リストを使用すると、API を管理するさまざまな管理プラットフォーム (利用可能な場合) を切り替えることができます。

バージョンセレクターを使用すると、表示および管理する API のさまざまなバージョンを選択できます。[更新] を選択して、選択したバージョンに基づいて詳細を更新します。

注:
[表示方法] リストとバージョンセレクターは、API に適用可能な場合にのみ表示されます。

メタデータ領域

次のフィールドが表示されます。

フィールド	説明
説明	API の簡単な要約または目的。
最後の検出	CMDB 内で API が最後に検出または更新された日付。
ディスカバリーソース	API が検出されたソース。
タイプ	API のタイプ。スクリプト化された REST API、HTTP API、プラットフォーム REST API などです。
所有グループ	API の管理を担当するチームまたはグループ。
デジタルインターフェイス	システム内の API のインタラクションメソッド。

関連リスト

次のフィールドが表示されます。

フィールド	説明
受信したアクセス要求	API に対して行われたアクセス要求の数を表示します。カードに表示されている数を選択すると、アクセス要求の詳細が表示されます。
コンシューマー	API のコンシューマーの数を表示します。
展開	環境全体での API のアクティブな展開、または過去の展開を示します。

概要パネル

API の利用可能なすべての操作 (エンドポイント) をリストします。エンドポイントを選択して、その詳細を表示します。

使用法

次のフィールドが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
毎日の要求	経時的な API コンポーネント要求の数。線グラフで表され、X 軸は日付範囲、Y 軸は要求数を表します。
バージョン別の要求 (過去 10 日間)	過去 10 日間のさまざまなバージョン間の API 要求の分布。
ビジネスアプリケーション	デジタルインターフェイスレコードに反映される、API 設計にリンクされた ビジネスアプリケーションとも呼ばれるビジネスコンテキスト の数。

セキュリティ

次のフィールドが表示されます。

フィールド	説明
アクティブな脆弱性一致アイテム	潜在的なリスクを追跡して解決することを可能にする API に関連付けられたセキュリティ脆弱性。
セキュリティインシデント	セキュリティインシデントが有効になっている場合、API で発生した可能性のあるセキュリティ違反や問題に関するインサイトが提供されます。

イベント

次のフィールドが表示されます。

フィールド	説明
最重要のアラート	API に関連する IT 運用からの重大なアラートにより、API のパフォーマンスに影響を与える可能性のある重大な問題を特定できます。
インシデント	機能停止、変更要求、API に関連する問題などの、記録されたインシデント。運用の健全性と修復作業の追跡に不可欠です。

関係性マップ

コンポーネント、管理プラットフォーム、 ビジネスアプリケーション、および設計との API 関係の階層的な概要を提供し、より広範なシステムアーキテクチャ内での API の役割を理解しやすくします。 さらに、アプリケーションサービスの関係を管理するオプションも提供します。「API のアプリケーションサービス関係の管理」を参照してください。

顧客間関係マップは、CMDB ワークスペースで使用されているものと類似した部分的な統一マップです。API の統一マップを開くには、[API の詳細 (API details)] ページの [顧客間関係マップ (Relationship map)] セクションで [フルマップを開く **(Open full map)**] を選択します。詳細については、「統一マップ」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

API の統一マップ



マップ上のノードは CMDB 内の API とそのコンポーネントを表し、線は API コンポーネント間の接続と関係を表します。接続は、たとえば、関係と参照を介して接続されているコンポーネントを表示することで、選択したノードに対する変更の影響を評価するのに役立ちます。Change Management、Incident Management、Event Management などの製品は、このような情報から恩恵を受けます。

このマップには、 Event Management や Incident Management などの製品で役立つアプリケーションサービスの構成も表示されます。変更履歴を確認することができます。

API の統一マップでは、次の要素を使用できます。

1：マップ

マップには、指定された API とその接続および関係が表示されます。この例では、*`httpbin.org-v1.1`* がホームノードであり、線は他のコンポーネントとの接続および関係を表しています。任意のノードを選択すると、関連するアプリケーションサービスや変更履歴の詳細が表示されます。

2：コンテンツコントロール

- ホームノードを検索して選択し、表示するアプリケーションサービスの関係レベルの数を指定して、変更を加えた後にマップを再読み込みします。
- フィルターを使用して、マップ上に表示されるタイプと関係タイプを制限します。
- 選択した API のイベント (関連アイテム) のタイムラインを表示または非表示にします。

3：ツールボックス

ツールボックスを使用して、ズームレベルやレイアウトモードなど、マップのいくつかの視覚的な側面を制御します。

4：コンテキストサイドパネル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [属性] パネル ( ) には、選択した API または関係の場所や運用ステータスなどの属性が一覧表示されます。
- [アプリケーションサービス] パネル ( ) には、選択した API に関連付けられているアプリケーションサービスの詳細が一覧表示されます。
- [関連アイテム] パネル ( ) には、選択した API のアクティブなインシデントやアクティブな問題などの関連アイテムが表示されます。
- [変更] パネル ( ) には、選択した API の運用ステータスの変更など、変更が一覧表示されます。

5：ミニマップナビゲーター

ズームレベルを設定するか、対象エリアにビューを移動します。アイコンを選択して、ナビゲーターを表示または非表示にします。

6：タイムライン

タイムラインは、指定された期間における選択した API のインシデント、問題、変更などのイベント (関連アイテム) を示します。タイムラインを使用して、API の変更履歴と、それらが CMDB のトポロジにどのように影響するかを可視化できます。

API のアプリケーションサービス関係の管理

API を関連する構成アイテム (CI) に関連付けて、API と API がサポートする構成アイテムの間の正確なマッピングを確保できます。

アプリケーションサービス関係は、API をビジネスコンテキストとそれらが依存する CI にリンクすることで、依存関係を明確にし、パフォーマンスの可視化を向上させます。これにより、変更をより効率的に監視、追跡し、問題を解決することができます。

API の場合、アプリケーションサービス関係は他の CI とのやり取りの方法をマッピングすることで、依存関係の管理、ビジネス継続性の確保、インシデントへの迅速な対応を可能にします。これらの関係を理解することで、API のパフォーマンスと接続された CI の可用性をより適切に制御できます。

アプリケーションサービス関係を使用すると、次のことができます。

- 特定のアプリケーションサービスとその関連 CI に関連付けられている API を特定します。
- API と API がサポートする CI の間の依存関係を理解します。
- API パフォーマンスと、重要なビジネスサービスおよび CI への API の影響を管理および監視します。

詳細については、「アプリケーションサービス」を参照してください。

API のアプリケーションサービス関係を処理するために使用可能なアクションは次のとおりです。

- アプリケーションサービス関係の表示。
- アプリケーションサービス関係の作成。
- アプリケーションサービス関係の削除。

アプリケーションサービス関係の表示

API とアプリケーションサービス間の既存の関係を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール:sn_cmdb_admin、sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin、または sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect

手順

1. 移動先 ワークスペース > **API** インサイト.
2. [**API**] タブを選択します。
3. API テーブルの [名前] 列から API を選択します。
4. [顧客間関係マップ] セクションで、[サービス関係の管理] を選択します。
5. [関連アプリケーションサービス] テーブルで、アプリケーションサービスと選択した API の間の既存の関係を表示します。

アプリケーションサービス関係の作成

API とアプリケーションサービスの間の関係を作成します。

始める前に
必要なロール:sn_cmdb_admin または sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > **API** インサイト.
2. [**API**] タブを選択します。
3. API テーブルの [名前] 列から API を選択します。
4. [顧客間関係マップ] セクションで、[サービス関係の管理] を選択します。
5. [関係を作成] を選択します。
6. 選択した API との関係を作成するアプリケーションサービスを選択します。
7. **[Create** (作成)] を選択します。

アプリケーションサービス関係の削除

API とアプリケーションサービスの間の関係を削除します。

始める前に
必要なロール:sn_cmdb_admin または sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > **API** インサイト.
2. [**API**] タブを選択します。
3. API テーブルの [名前] 列から API を選択します。
4. [顧客間関係マップ] セクションで、[サービス関係の管理] を選択します。
5. [関連アプリケーションサービス] テーブルで、既存の関係のチェックボックスをオンにします。
6. [関係の削除] を選択します。

API インサイト内での **API** アクセスの管理

API インサイト で API アクセス権を付与または拒否したり、リマインダーを送信したり、要求を取り消したりして、送受信された要求を管理します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

API アクセス要求を管理するには、次のアクションを実行します。

- API インサイトでの受信した API アクセス要求の管理。
- API インサイトで API アクセス用に送信された要求の管理。

API インサイトでの受信した API アクセス要求の管理

API インサイトで API アクセスの受信要求を管理します。

始める前に

必要なロール：sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect

手順

1. 移動先 ワークスペース > **API** インサイト.
2. [概要] タブの [受信したアクセス要求] セクションで、表示された数値を選択します。
3. [受信した要求 **(Requests received)**] タブで、すべての受信要求を確認します。
   API 名、要求元、要求タイプ、期間、要求の理由などの詳細を確認できます。

   > **重要:**
   > API 要求リマインダーメールの [要求を表示] リンクは、sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect または sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin ロールを持ち、要求を表示するメールを受信したグループと同じグループに属している場合にのみ機能します。

4. 要求名の横にあるチェックボックスをオンにして、処理する 1 つ以上のアクセス要求を選択します。
5. 受信した要求を管理します。
   - [アクセス権を付与 **(Grant access)**] を選択して、要求された API へのアクセスを承認します。
   - [要求を却下 **(Reject request)**] を選択して、要求された API へのアクセスを却下します。

タスクの結果

API 要求アクセスフロープロセスが正常に開始または完了したことを示す確認通知が表示されます。

API インサイトで API アクセス用に送信された要求の管理

リマインダーを送信するか、API インサイトで要求を取り消すことで、送信されたアクセス要求を管理します。

始める前に

必要なロール：sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect

手順

1. 移動先 ワークスペース > **API** インサイト.
2. [概要] タブの [アクセス要求 (Your access requests)] セクションで、表示された数値を選択します。
3. [送信済み要求 **(Requests sent)**] タブで、送信したアクセス要求の一覧を表示します。
4. 要求名の横にあるチェックボックスをオンにして、処理する 1 つ以上の送信済み要求を選択します。
5. 送信済み要求を管理します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

API インサイトでのクラスタリングの推奨事項による API 編成の最適化

クラスタリングの推奨事項を活用して、関連する API コンポーネントを編成およびグループ化し、API 管理の効率と精度を向上させます。

API クラスタリングの推奨事項機能は、リンクされていない API コンポーネントを分析し、同じ API に属している可能性が高いクラスターを提案します。各推奨事項には、クラスターの概念、サイズ、および品質スコアが含まれます。推奨事項を受け入れることで、コンポーネントを既存の API にリンクしたり、別の API レコードを作成したりして、データの編成と管理を改善できます。

以下のことを行うことができます。

- API クラスタリングの推奨事項の表示
- クラスタリングの推奨事項の受け入れ

API インサイトでの API クラスタリングの推奨事項の表示

機械学習ベースの提案を使用して関連する API コンポーネントをグループ化し、システム内の API の編成とマッピングを改善します。

API インサイトワークスペースの [データの推奨事項] ページの [提案された API クラスタリング] タブには、機械学習で生成された API クラスタリングの推奨事項が表示されます。

[提案された **API** クラスタリング **(Proposed API clustering)]** タブ



[提案された **API** クラスタリング **(Proposed API clustering)]** タブへのアクセス

[提案された API クラスタリング (Proposed API clustering)] タブにアクセスするには、 ワークスペース > **API** インサイト. [概要] タブの [API クラスタリングの推奨事項 (API clustering recommendations)] セクションでカウントメトリクスを選択します。[提案された **API** クラスタリング] タブが [データの推奨事項] ページに表示されます。

データの表示

デフォルトでは、このページには次のデータが表示されます。

クラスターの概念

機械学習モデルが類似性に基づいてグループ化した API コンポーネントを表示します。これらの概念は、各クラスターを定義する中核となる考え方や機能を表しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラスターサイズ

クラスター内のコンポーネントの合計数を示します。サイズが大きいほど、多くのコンポーネントが同じ API コンセプトの下で関連し、グループ化されていることを示します。

クラスター品質

クラスター内のコンポーネント間の関係の信頼性または強さを反映します。0 ～ 100 のスケールで測定されます。品質値が高いほど、クラスター内の API コンポーネント間の関係が強くなることを意味します。

更新日時

クラスターが更新された最新のタイムスタンプを表示し、機械学習の推奨事項の最新性とクラスターへの変更を追跡できるようにします。

API インサイトでのクラスタリングの推奨事項の受け入れ

API インサイトワークスペースでクラスタリングの推奨事項を受け入れて、API コンポーネントを API レコードに関連付けます。

始める前に

必要なロール：sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect

手順

1. 移動先 ワークスペース > **API** インサイト.
2. [概要] タブで、[API クラスタリングの推奨事項 (API clustering recommendations)] セクションに表示されるカウントメトリクスを選択します。
3. [提案された **API** クラスタリング **(Proposed API clustering**)] タブで、推奨事項のリストを確認します。
4. [クラスターの概念] 列から、クラスターの概念リンクを選択します。
5. [不足している API (Missing API)] ページで、API レコードにまだ関連付けられていない API コンポーネントのリストを確認します。
6. API レコードに関連付ける API コンポーネントの横にあるチェックボックスをオンにします。

   注:
   要件に応じて、1 つまたは複数のコンポーネントを選択できます。

7. [承認] を選択します。
8. API レコードを選択します。
9. [送信] を選択します。

タスクの結果

[不足している API (Missing API)] リストが更新され、リンクされたコンポーネントがリストから削除されて、指定された API レコードに関連付けられます。

API インサイトでサービスグラフコネクタ用に追加された API データ接続の管理

成功率、処理ステータス、進行中の実行など、API データ接続のステータスを表示し、API インサイト の サービスグラフコネクタ を使用して追加された接続の進行状況を監視できます。

- での API データ接続のステータスの表示 API インサイト。
- API インサイトでの接続構成の進行状況の監視。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

での API データ接続のステータスの表示 API インサイト

サービスグラフコネクタを使用して、成功率、処理ステータス、進行中の実行など、API データ接続のステータスを表示します。

始める前に
必要なロール：sn_cmdb_admin and cmdb_inst_admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > **API** インサイト.
2. [概要] タブの [接続の概要] セクションで、さまざまなカードにアクセスして、 サービスグラフコネクタのパフォーマンスに関するインサイトを取得します。

接続の概要

カード	説明
接続ステータス	接続ステータスに基づく正常にテストされた接続の割合 (成功、エラー、不明のステータスの数)。
処理ステータス	前回のインポート実行ですべてのデータインポート実行が成功した接続の割合 (成功およびエラーステータスの数)。
進行中の実行	データインポートの実行が現在進行中の接続の数。

3. [接続] 列から接続を選択します。
4. 接続レコードページでタブを選択すると、選択した接続に関する詳細情報が表示されます。

接続レコードの詳細

タブ	説明
詳細	接続に関連付けられた接続名や認証情報などの接続情報。
接続のプロパティ	接続用に構成されたプロパティ。
データソース	取得または同期するデータを指定する、接続に関連付けられたデータソース。
スケジュールをインポート	親スケジュール、データソース、データ取得のタイミングと頻度など、接続のスケジュール済みインポート。
エラー	接続に関連するエラー。

API インサイトでの接続構成の進行状況の監視

API インサイト で API データ接続の進行状況を確認します。

始める前に
必要なロール：sn_cmdb_admin and cmdb_inst_admin

このタスクについて
サービスグラフコネクタは、さまざまなサードパーティソースから構成管理データベース (CMDB)への API データ取り込みを容易にする統合です。詳細については、「サービスグラフコネクタの開始」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **API** インサイト.
2. [概要] タブの [接続ステータス] セクションで、API データをインポートする サービスグラフコネクタ 用に構成された接続の進行状況を監視します。
3. インストールされている接続の数を表示するには、[アクティブな接続] からカウントメトリクスを選択します。
4. それぞれのタブで、インストール済み接続とドラフト接続のリストを確認します。
「内の サービスグラフコネクタ の API データ接続の表示 API インサイト」を参照してください。
5. オプション: [接続を作成] を選択して、API データをインポートするための接続を作成します。
「内で サービスグラフコネクタ の API データ接続を作成する API インサイト」を参照してください。
6. オプション: [コネクタの探索 **(Explore connectors)]** を選択して、API インサイト内で API データをインポートするサービスグラフコネクタのオンボーディングと管理に使用できるオプションを確認します。
「内での API データの サービスグラフコネクタ の詳細 API インサイト」を参照してください。

内の サービスグラフコネクタ の **API** データ接続の表示 **API** インサイト

API インサイト内のサービスグラフコネクタを使用して追加されたインストール済みおよびドラフトの API データ接続を表示できます。

次の接続タイプを表示できます。

- インストール済み接続 (「API インサイト 内のインストール済み接続の表示」を参照)
- ドラフト接続 (「API インサイト 内でのドラフト接続の表示」を参照)

API インサイト 内のインストール済み接続の表示

SGC セントラル 内のサービスグラフコネクタを使用して追加されたインストール済み接続の詳細を表示します。

始める前に
必要なロール：sn_cmdb_admin and cmdb_inst_admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > **API** インサイト.
2. **[Connections** (接続)] タブを選択します。
3. [API 接続] ページで、 [すべての接続] を選択します。
4. [**Installed** (インストール済み)] タブをクリックします。
5. インストールされている API データ接続のリストを確認します。
6. [接続] 列から接続を選択すると、その接続に関連する詳細、データソース、インポートスケジュール、およびエラーが表示されます。

API インサイト 内でのドラフト接続の表示

詳細を表示し、ドラフト接続の設定を再開します。

始める前に
必要なロール：sn_cmdb_admin and cmdb_inst_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **API** インサイト.
2. **[Connections** (接続)] タブを選択します。
3. [API 接続] ページで、 [すべての接続] を選択します。
4. [ドラフト **(Drafts)]** タブを選択します。
5. ドラフト接続のリストを確認します。
6. ドラフト接続の設定を完了します。
   - [構成] を選択して、SGC セントラル 内でサービスグラフコネクタが最後に構成された場所から続行します。
   - 初めて単一のインスタンスコネクタを設定する場合は、[設定を再開 **(Resume setup)]** を選択します。

内で サービスグラフコネクタ の **API** データ接続を作成する **API** インサイト

API インサイト内のサービスグラフコネクタに追加された API データ接続を作成します。

始める前に
必要なロール：sn_cmdb_admin and cmdb_inst_admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > **API** インサイト.
2. **[Connections** (接続)] タブを選択します。
3. [API 接続] ページで、 [接続の作成] を選択します。
4. [接続を作成] ウィンドウで、API データをインポートするコネクタタイプを選択し、プレイブックの指示に従って接続を作成します。

内での **API** データの サービスグラフコネクタ の詳細 **API** インサイト

API インサイト内のサービスグラフコネクタを使用して、API データのオンボーディングとメンテナンスに利用可能なオプションを調べることができます。

サービスグラフコネクタは、さまざまなサードパーティソースから構成管理データベース (CMDB)へのデータ取り込みを容易にする統合です。詳細については、「サービスグラフコネクタの開始」と「API サービスグラフコネクタ」を参照してください。

API インサイト内で API データをインポートするためのサービスグラフコネクタを維持するためのオプションは次のとおりです。

- API インサイト でのインストール済みサービスグラフコネクタの更新。
- API インサイト での利用可能なエンタイトルメントを持つサービスグラフコネクタのインストール。
- API インサイト 内で ServiceNow Store からのサービスグラフコネクタのインストール。

API インサイト でのインストール済みサービスグラフコネクタの更新

API データをインポートするための サービスグラフコネクタ を API インサイト 内で最新の状態に保ちます。

始める前に
必要なロール：sn_cmdb_admin and cmdb_inst_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **API** インサイト.
2. **[Connections** (接続)] タブを選択します。
3. [API 接続] ページで、 [コネクタの探索] を選択します。
4. [使用可能な更新 (Updates available)] セクションで、サービスグラフコネクタ で使用可能な更新を確認します。
5. コネクタを更新します。
   - アプリケーションマネージャーでアクセスするコネクタを選択し、更新をインストールします。
   - [更新のインストール **(Install updates)]** を選択してアプリケーションマネージャーを開き、[更新] タブからコネクタの更新を表示してインストールします。

   詳細については、「Application Manager」を参照してください。

API インサイト での利用可能なエンタイトルメントを持つサービスグラフコネクタのインストール

アプリケーションマネージャーで使用可能なエンタイトルメントと一致する API データをインポートするための サービスグラフコネクタ を API インサイト 内からインストールします。

始める前に
必要なロール：sn_cmdb_admin and cmdb_inst_admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > **API** インサイト.
2. **[Connections** (接続)] タブを選択します。
3. [API 接続] ページで、 [コネクタの探索] を選択します。
4. [利用可能なエンタイトルメント (Entitlements available)] セクションで、[アプリケーションマネージャーで探索 **(Explore in Application Manager)]** を選択します。
5. アプリケーションマネージャーで、エンタイトルメントを確認し、API データ用のコネクタをインストールします。
   詳細については、「Application Manager」を参照してください。

API インサイト 内で **ServiceNow Store** からのサービスグラフコネクタのインストール

利用可能なエンタイトルメントのない サービスグラフコネクタ を API インサイト 内からインポートするための ServiceNow Store の詳細を確認します。

始める前に
必要なロール：sn_cmdb_admin and cmdb_inst_admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > **API** インサイト.
2. **[Connections** (接続)] タブを選択します。
3. [API 接続] ページで、 [コネクタの探索] を選択します。
4. [ServiceNow Store から入手可能 (Available from ServiceNow Store)] セクションで、**[ServiceNow Store** 内を探索 **(Explore in ServiceNow Store)]** を選択します。
5. ServiceNow Storeで、API データをインポートするためのサービスグラフコネクタのリストを確認し、コネクタをインストールします。
   詳細については、ServiceNow Store の Web サイトを参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

API インサイトの参照

参照トピックには、 API インサイト コンポーネント、 API インサイト プロパティ、およびドメインセパレーションに関する追加情報が記載されています。

API インサイトとともにインストールされるコンポーネント

API インサイト プラグインが有効になると、いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザーロール、スケジュール済みジョブなど) がインストールされます。

インストールされるロール

ロール タイトル [名前]	説明	含まれるロール
エンタープライズアーキテクトアドミン [sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin]	API インサイト ワークスペースにアクセスして、API の検索、データモデルの推奨事項のレビュー、API 接続の監視、API 使用率の測定基準の評価、データモデルの推奨事項と重複排除タスクのパラメーターの設定を行います。	sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect
エンタープライズアーキテクト [sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect]	API インサイトワークスペースにアクセスして、API の検索、チーム API の監視、管理対象およびサブスクライブされた API の表示、API アクティビティの追跡、API アクセス要求の確認、および API ライフサイク	• task_editor • sn_incident_read • sn_vul.vulnerability_read • sn_cmdb_editor • sn_msi.msi_incident_read

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロール タイトル [名前]	説明	含まれるロール
	ルの側面の管理 (ビジネスコンテキスト、所有権、製品モデル、または設計のない API を含む) を行います。	

インストールされるスケジュール済みジョブ

スケジュール済みジョブ	説明
ビジネスアプリとの関係なしで API を収集	ビジネスコンテキストが関連付けられていない API を識別して収集します。ビジネスアプリケーションとも呼ばれます。
ServiceNow API を API インサイトにインポート	ServiceNowレジストリから ServiceNow API を取得し、API インサイト にインポートします。
ServiceNow API の使用状況をメトリックベースにインポート	ServiceNow API 使用状況データを収集し、メトリック ベース アプリケーションにプッシュします。
SyncOwnershipGroupsOfAPIVersion	API インサイト の API バージョンの所有グループを同期します。
API 仕様の検証	インスタンスで API 仕様の自動検証を実行します。

インストールされるテーブル

テーブル	説明
API 欠損リレーションシップ [sn_api_insights_ws_apis_missing_relationships]	関係性が定義されていない API レコード。
API 仕様 [sn_api_insights_ws_api_specification]	OpenAPI 定義などの API 仕様の詳細。
インポート可能な ServiceNow API [sn_api_insights_ws_importable_servicenow_api]	ServiceNow からインポートされた API の詳細。
オープン API 仕様 [sn_api_insights_ws_openapi_specifications]	API インサイト の OpenAPI 仕様レコード。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
API 仕様をプッシュ [sn_api_insights_ws_push_api_spec]	API 仕様をプッシュするためのレコード。
API 要求アクセスタスク [sn_api_insights_ws_request_access_task]	API アクセス要求に関連するタスク。
仕様検証ルール [sn_api_insights_ws_spec_validation_rule]	構成されたルールに基づいて API 仕様を検証する検証ルール。

インストール済みプラグイン

プラグイン	説明
メトリックベース (com.snc.clotho)	時系列データの収集、保持、分析、グラフ化、および処理を行います。

インストール済み **ServiceNow Store** アプリケーション

アプリケーション	説明
@devsnc/sn-list-selector (sn_list-selector)	単純なデータソースまたは多次元データソースから値のセットを選択できるようにします。
CMDB CI クラスモデル (sn_cmdb_ci_class)	ServiceNow によって定義されたすべての新しいベースシステム CMDB CI クラスモデルのための単一のソースを提供します。
CMDB ワークスペース (sn_cmdb_ws)	CMDB と連携するためのワークスペースで、CMDB の検索と探索、健全性の把握、関連タスクの処理、アクティビティ/パフォーマンス/機能の使用状況の表示、組織内のタスクをサポートするためのさまざまな管理ツールへのアクセスを行うことができます。
ノードマップエクスペリエンスコンポーネント (sn_node_map)	概念間の接続をマッピングし、視覚化できます。
SGC Central (sn_sgc_central)	サービスグラフコネクタ の検出、インストール、および監視を可能にします。
タイムラインコンポーネント (sn_ui_timeline)	タイムライン全体のイベントと情報を表示し、オブジェクトの履歴や重要な情報をコンテキスト化します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アプリケーション	説明
UX Commons (sn_app_ux_commons)	一般的な UI ビルダーユーティリティ、コントローラー、およびバンドルを使用して、コンポーネントのエクスペリエンスを向上させます。

API インサイトのプロパティ

API インサイトのプロパティで、アプリケーションの動作を制御します。

システムプロパティ

これらのシステムプロパティは、API インサイトで使用することができます。

注:
システムのプロパティ [sys_properties] テーブルを開くには、ナビゲーションフィルターに「sys_properties.list」と入力します。

API インサイトのシステムプロパティ

プロパティ	説明
sn_api_insights_ws.import_outbound_rest_api	ServiceNow インスタンスから API インサイト ワー Transfer (REST) API のインポートを有効または無 • タイプ: 文字列 • デフォルト値: {"custom_api":false,"servicenow_a • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テー
sn_api_insights_ws.import_outbound_soap_api	このプロパティを設定して、 ServiceNow インスタ Simple Object Access Protocol Application Prog 効または無効にします。 • タイプ: 文字列 • デフォルト値: {"custom_api":false,"servicenow_a • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テー
sn_api_insights_ws.import_scripted_rest_api	プロパティを設定して、 ServiceNow インスタンス 化された REST API のインポートを有効または無効 • タイプ: 文字列 • デフォルト値: {"custom_api":false,"servicenow_api":true,"active • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テー
sn_api_insights_ws.import_scripted_soap_api	プロパティを設定して、 ServiceNow インスタンス 化された SOAP API のインポートを有効または無効 • タイプ: 文字列 • デフォルト値: {"custom_api":false,"servicenow_api":false,"activ • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テー

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

API インサイトのシステムプロパティ (続く)

プロパティ	説明
sn_api_insights_ws.ml_min_cluster_quality	機械学習の推奨事項に表示する最低クラスター品質を • タイプ：整数 • デフォルト値：80 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テー
sn_api_insights_ws.search_api_limit	API および API コンポーネント検索の結果に対して • タイプ：整数 • デフォルト値：1000 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テー
sn_api_insights_ws.settings_api_to_business_app_service	プロパティを API と ビジネスコンテキスト間の関係 • タイプ：選択リスト • デフォルト値：CSDM • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テー
sn_api_insights_ws.settings_grant_access_workflow	このプロパティを、API インサイトでアクセス要求が ム ID に設定します。 • タイプ: 文字列 • デフォルト値: API アクセス許可/却下テンプレー • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テー
sn_api_insights_ws.settings_preferred_tool	API インサイトで新しい API を作成するための優先 • タイプ：選択リスト • デフォルト値：オーサリングツール • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テー
sn_api_insights_ws.settings_preferred_tool_url	優先 API オーサリングツールの URL を API インサ は、*settings_preferred_tool* プロパティが AP す。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：http://www.postman.com • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テー
sn_api_insights_ws.settings_support_group_column	API インサイトダッシュボードでサポートグループを ます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

API インサイトのシステムプロパティ (続く)

プロパティ	説明
	• タイプ：選択リスト • デフォルト値：managed_by_group • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テー
sn_api_insights_ws.show_ml_clustering_recs	孤立 API コンポーネントのクラスタリングの推奨事す。 • タイプ：true | false • デフォルト値：True • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テー
sn_api_insights_ws.show_overview_metrics_widgets	プロパティを true に設定すると、[API] および [AP Overview)] ページでメトリクスベースウィジェット • タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テー

ドメインセパレーションと**API** インサイト

API インサイト ではドメインセパレーションはサポートされていません。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

自動翻訳

サポートレベル: サポートなし

- ドメインフィールドがデータテーブル に存在している可能性がありますが、データを管理するロジックがありません。
- このレベルでは、ドメイン分割は考慮されません。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート)」を参照してください。

関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

CMDB 識別および調整 **(IRE)**

識別および調整モジュールは、さまざまなデータソースからのデータを識別して調整するための集中化されたフレームワークを提供します。複数のデータソースを使用して CI レコードを作成および更新するときに、CMDB および一部の非 CMDB テーブルの完全性を維持するのに役立ちます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

開始

探索



メリットと、IRE が CMDB の整合性の維持にどのように役立つかについて説明します。

構成



識別、調整、およびその他のルールを構成します。

IRE とインポートセット



CI を CMDB にインポートするインポートセットに IRE を適用します。

識別ルール

CI 属性に基づいて CI を一意に識別するルールを作成します。

調整ルール



ディスカバリーソース間の認可と更新の優先度を管理するルールを作成します。

IRE と重複 CI



IRE が重複 CI を検出する方法と、重複排除タスクを処理する方法について学びます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

IRE テーブルと非 CMDB テーブル	識別シミュレーター	参照
		
サポートされている非 CMDB テーブルに IRE プロセスを適用します。	検証済みペイロードを構築し、IRE プロセスでの実行をシミュレートします。	IRE に関連付けられたプロパティとテーブル、および IRE 機能でドメインセパレーションがどのようにサポートされるか。

トラブルシューティングとサポート

- について質問し、他のリソースを調べる の ServiceNow コミュニティ
- 既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

CMDB 識別および調整 (IRE) の詳細

識別および調整モジュール (IRE) は、さまざまなデータソースからのデータを識別して調整するための一元的なフレームワークを提供します。複数のデータソースを使用して CI レコードを作成および更新するときに、CMDB および一部の非 CMDB テーブルの完全性を維持するのに役立ちます。

複数のデータソースを使用すると、重複レコードによって不整合が発生するリスクが高まります。データベースの完全性を維持するためには、CI とサービスを正しく識別して、本当に新しい CI のみに対して新しいレコードが作成されるようにすることが重要です。

識別および調整エンジン (IRE) は、次のようにデータの完全性を維持するのに役立ちます。

- 一連の識別ルールを使用して CI を一意に識別することで、重複 CI を防止します。
- 信頼できるデータソースのみに、CMDB またはサポート対象の非 CMDB テーブルへの書き込みを許可することにより、CI 属性を調整します。
- CI を再分類します。
- IRE は、さまざまなデータソース間で識別および調整を実行できる、一元化されたフレームワークを提供します。

ServiceNow イベント管理、水平ディスカバリー、インポートセット、クラウドインサイト、パターン検出、手動入力などのデータソースは、IRE API を使用して CI の識別および調整を実行します。さらに、サードパーティのデータソースは REST/Scriptable IRE API を使用して CI の識別と調整を実行できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

非 CMDB テーブルのサポート

IRE プロセスは、一部の非 CMDB テーブルをサポートしています。識別ルール、調整ルール、およびその他の IRE 関連のルールを作成して、サポートされている非 CMDB テーブルに挿入された、または更新されたデータの完全性を確保できます。詳細については、「非 CMDB テーブルの IRE サポート」を参照してください。

コンポーネントとプロセス

CMDB の識別および調整機能は、識別および調整エンジン (IRE)、ルール、およびタスクによってサポートされています。識別ルール、調整ルール、IRE のデータソースルール、重複排除タスク、および再分類タスクで、IRE による CI の識別方法および調整方法が決まります。

識別および調整の概念とコンポーネント

識別

CI を一意に識別するプロセスであり、CI が CMDB にすでに存在するかどうか、または CMDB に追加する必要のある新しく検出された CI であるかどうかを判断します。識別プロセスは、識別ルール、またはデータソースが提供できる CI の一意の ID に依存します。

調整

指定された信頼できるデータソースのみが CI テーブルおよび属性レベルで CMDB に書き込みできるようにすることによって、CI および CI 属性を調整するプロセスです。CMDB は、レコードの処理中にリアルタイムで更新されます。調整活動がコミットされる前に確認するためのステージング領域はありません。調整プロセスは調整ルールおよび IRE のデータソースルールに依存します。

識別プロセスが、ペイロード内の受信 CI と一致する CMDB 内の CI を識別する場合、調整は更新操作にのみ必要です。IRE が新しい CI を挿入する場合、調整は適用されません。

重複排除タスク

インスタンスでは、識別および調整プロセスの際に重複 CI が検出されると、重複 CI の各セットが重複排除タスクにグループ化されます。これらのタスクの情報を確認して、これらの CI が重複しているとどのように判断されたのかを確認してください。

再分類タスク

CI 識別プロセス中、一致した CI をアップグレード、ダウングレード、または別の CI クラスに切り替える必要があることがあります。自動再分類が無効になっている場合、システムは再分類タスクを生成します。これらのタスクの情報を確認し、CI の手動再分類が適切かどうかを決定します。

API 一覧

識別および調整 API は、ディスカバリー、モニタリング、インポートセットなどのさまざまなデータソースで使用できる API の集中セットです。使用すると、データを CMDB に保存する前に識別および調整を強制することができます。データソースは CMDB に直接書き込みを行いません。代わりに、API を最初に呼び出して、書き込まれるデータに不整合が生じないようにします。

識別エンジン API はスコープ対象アプリでアクセスできます。スコープ対象アプリ (CMDB) の構成管理プラグイン (com.snc.cmdb.scoped) を有効にすると、スクリプト内のスコープ対象アプリでプリフィックス「sn_cmdb.IdentificationEngine.<method>」を使用して識別エンジン API にアクセスできるようになります。スコープ対象アプリ (CMDB) の構成管理プラグインがベースシステムで有効になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- createOrUpdateCI() ：識別および調整ルールに基づいて CI を作成または更新するスクリプト可能な API。
- identifyCI() ：*createOrUpdateCI* API と同様ですが、結果をデータベースにコミットしません。指定されたペイロードとともにこの API を使用して、識別エンジンが操作をコミットせずに挿入操作または更新操作を実行するかどうかを調べます。
- CreateOrUpdateCIEnhanced() ：部分的ペイロード、部分コミット、不完全ペイロード、ペイロード項目の重複排除など、拡張 IRE 機能を提供するスクリプト可能な API です。使用する拡張機能を選択できます。ただし、部分的ペイロードを有効にすると、ペイロードアイテムの重複排除と部分コミットが自動的に有効になります。
- identifyCIEnhanced ：*createOrUpdateCIEnahnced* API と同様ですが、結果をデータベースにコミットしません。指定されたペイロードとともにこの API を使用して、識別エンジンが操作をコミットせずに挿入操作または更新操作を実行するかどうかを調べます。
- CMDBTransformUtil ：インポートセットによってインポートされたデータに識別および調整プロセスを適用するためにインポートセットでのみ使用される API です。

ベースシステムの多くのテーブルには、事前定義された ID が含まれます。これらのルールは組織に合わせてカスタマイズすることができます。新しいテーブルが CMDB に作成されると、識別および調整ルールは、その親テーブルから導出されます (これらのルールが存在する場合)。識別および調整ルールを新しいテーブルに適用するには、子レベルまたは親レベルのいずれかでルールを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

識別および調整のプロセス フロー



識別および調整エンジン **(IRE)**

識別および調整エンジン (IRE) はルールベースのエンジンであり、識別および調整の基本的なキーコンポーネントとして動作します。IRE は、さまざまなデータソース間で識別および調整プロセスを実行できる、一元化されたフレームワークを提供します。IRE は、受信データを処理する際に、データを CMDB に挿入または更新する前に、識別ルール、調整ルール、および IRE のデータソースルールを使用します。IRE プロセスは、CMDB 内のデータの整合性を維持するのに役立ちます。

- IRE は CI を一意に識別することで、CI の重複を防止します。☒
- IRE は、信頼できるデータソースのみに CMDB への書き込みを許可することにより、CI 属性を調整します。

識別および調整エンジン **(IRE)**

IRE は、識別および調整の基礎となる主要コンポーネントであり、さまざまなデータソース間で識別および調整プロセスを実行できる、一元化されたフレームワークを提供します。IRE は、受信データを処理する際に、識別ルール、調整ルール、および IRE のデータソースルールを使用してから、データを CMDB に挿入します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

IRE プロセスは、CMDB 内のデータの完全性を維持するのに役立ちます。

- IRE は CI を一意に識別することで、CI の重複を防止します。
- IRE は、信頼できるデータソースのみに CMDB への書き込みを許可することにより、CI 属性を調整します。

サービスマッピング、水平ディスカバリー、パターンディスカバリーなどの ServiceNow® アプリケーションでは、API を使用して識別および調整プロセスを適用します。インポートセットによってインポートされたデータに IRE プロセスを適用することもできます。サードパーティのデータソースを含む他のデータソースを使用する場合、REST またはスクリプト可能な IRE API を利用して、識別と調整を実行できます。

追加情報：

- IRE の一部の機能に影響するプロパティについては、「プロパティ」を参照してください。
- IRE API の使用方法については、「IdentificationEngine - スコープ指定」を参照してください。
- ペイロードの問題に対するデバッグとチェックの有効化については、「How to log the payload sent to IRE and check the issues with the payload (IRE に送信されたペイロードを記録してペイロードの問題を確認する方法)」[KB0750382] を参照してください。
- ペイロードの検証、調整の適用、CMDB へのデータのコミットなど、IRE がどのように機能するかを示す IRE のステップについては、「[CMDB - IRE] How the CMDB Identification and Reconciliation Engine works when passing a CI (as payload) to the createOrUpdateCI() ([CMDB - IRE] CI を (ペイロードとして) createOrUpdateCI() に渡すときの CMDB 識別および調整エンジンの仕組み)」[KB0750386] を参照してください。
- IRE を介してペイロードを実行する方法については、「[CMDB IRE] How to run the CI identification on demand using the payload ([CMDB IRE] ペイロードを使用して CI 識別をオンデマンドで実行する方法) [KB0750383]」を参照してください。

CI 識別

CMDB 識別プロセスは、CI を一意に識別するために識別ルールに依存します。ペイロードの *sys_object_source_info* セクションに記載された *source_name* と *source_native_key* の値、およびソース [sys_object_source] テーブルを使用して、CI を一意に識別することができる場合もあります。この方法での識別が成功した場合、識別ルールに依存する一致アルゴリズムを適用する、より時間のかかる識別方法を取る必要はありません。

*source_name*と*source_native_key*が指定されていて、一意の識別に使用できる場合でも、IRE 識別ルールの使用を優先するようにシステムを設定できます。*glide.identification_engine.skip_sys_object_source_matching* システムプロパティを使用してこの動作を管理する方法の詳細については、「プロパティ」を参照してください。

IRE ペイロードのオプションの *sys_object_source_info* オブジェクトには、一意の CI ID を指定できます。

```
{
 "items": [
  {
   "className": "cmdb_ci_win_server",
   "values": {
    "name": "SAMLABVM52"
   },
   "sys_object_source_info": {
       "source_native_key": "16777219",
       "source_name": "SCCM",
       "source_feed": "SCCM Computer Identity",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "source_recency_timestamp": "2019-08-26 13:00:00"
    }
   }
  ]
}
```

識別プロセスは 、CI を一意に識別するために CI 依存関係の分類に依存します。例として、依存 CI である Tomcat CI を識別する場合が挙げられます。Tomcat アプリケーション (依存クラス) を実行している Windows Server CI (独立クラス) を想定しています。Tomcat アプリケーションは同じパスを持つ複数のマシンで実行できるため、Tomcat CI を一意に識別するために、「構成ファイルパス」を頼りにするだけでは不十分です。識別エンジンは、更新する CI を選択することができません。依存関係がある場合、識別プロセスは、Tomcat アプリケーションが実行されている Windows Server ホストを最初に識別する必要があります。そうして初めて、ホストのコンテキストで Tomcat アプリケーション自体を一意に識別できます。

ペイロードアイテムの識別

IRE は、受信ペイロード内のすべてのペイロードアイテムの識別子キーを生成し、部分的ペイロードと受信ペイロードを照合するときにそれらのキーを使用します。識別子キーは、次のいずれかに基づいています。

- *sys_object_source_info* オブジェクトの *source_name* と *source_native_key* の値の組み合わせ。
- 識別基準属性

IRE は部分的なアイテムに関連付けられた識別子キーを CMDB IRE 部分ペイロードインデックス [cmdb_ire_partial_payloads_index] テーブルに格納し、それらのキーを使用して受信ペイロードの識別子キーとの照合を試みます。

重要な属性のタイムスタンプ

競合する属性値の解決に役立てるために、IRE は、以下の属性のタイムスタンプを使用して、現在のレコードより古いため無視できるレコードを識別します。

- 最新のディスカバリー (*last_discovered*) とディスカバリーソース (*discovery_source*)：

  最新のディスカバリー (*last_discovered*) は、CI が最後に検出されたときのタイムスタンプです。IRE は、他の CI 属性が更新されていない場合でも、ペイロード処理中に CI の *last_discovered* と *discovery_source* の属性を常に更新します。ペイロードに *last_discovered* が指定されている場合、ペイロードの *last_discovered* 時間が CMDB の時間よりも新しい場合にのみ、IRE は指定された値で CI を更新します。ペイロードに *last_discovered* が指定されていない場合、IRE は *last_discovered* 属性を現在のタイムスタンプで更新します。

  glide.identification_engine.skip_updating_source_last_discovered_if_older および glide.identification_engine.ire_message_listener_skip_updating_source_last_discovered_to_now システムプロパティを使用して、このデフォルトの動作を変更できます。

- 最初に検出 (*first_discovered*) は、CI が最初に作成されたときのタイムスタンプです。
  - CI の初回作成時：ペイロードに値が指定されている場合、IRE はその値を挿入します。それ以外の場合、IRE は現在のタイムスタンプを挿入します。
  - 後続の更新時：値が指定されている場合、IRE は指定された値で CI を更新します。それ以外の場合、属性は更新されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のシステムプロパティを使用して、IRE がペイロードの *source_recency_timestamp* 値を使用してソース [sys_object_source] テーブルの *last_scan* 属性を更新する方法を変更することもできます。

- glide.identification_engine.skip_updating_last_scan_if_older
- glide.identification_engine.ire_message_listener_skip_updating_last_scan_to_now

拡張 IRE 機能

CreateOrUpdateCIEnhanced() および identifyCIEnhanced スクリプト可能 API は、次の拡張 IRE 機能を提供します。これらは必要に応じて有効または無効にできます。

部分的ペイロード

IRE は、データソースが CI を一意に識別するための十分な情報を提供しなかったために処理を続行できないアイテムを分離します。これらのアイテムの一部は部分的なアイテムとして識別され、後で処理できるように保存されます。その他のアイテムは不完全なアイテムとして識別され、ログ記録目的でのみ保存されます。

例：SCCM には、ディスクフィードやコンピューターフィードなどの複数のフィードがあります。ディスクフィードに、ディスクに関する情報はすべて含まれていても、依存するコンピューター CI に関する情報が不十分である可能性があります。

API オプション：デフォルトで有効になっている *partial_payloads*。*partial_payloads* が有効になっている場合は、オプションの設定に関係なく、*partial_commits* と *deduplicate_payloads* が自動的に有効になります。

部分的コミット

一部のアイテムでエラーが発生しても、ペイロード内の残りのアイテムのコミットが妨げられることはありません。したがって、ペイロードにエラーのあるアイテムが含まれている場合でも、IRE はペイロード内の残りの有効なアイテムをコミットします。この状況では、コミットされていないアイテムの一部は部分的なペイロードとして保存され、コミットされていないその他のアイテムは不完全なペイロードとして保存されます。

API オプション：デフォルトで有効になっている *partial_commits*。

ペイロードアイテムの重複排除

IRE はペイロード内の重複アイテムを重複排除し、それらの重複アイテムを単一のペイロードアイテムに結合して処理します。

API オプション：デフォルトで有効になっている *deduplicate_payloads*。

サマリーの生成

IRE は、クラスごとの更新数などの処理の詳細を含むサマリーを出力ペイロードに生成します。

API オプション：デフォルトで無効になっている *generate_summary*。

部分的なアイテム

ペイロードアイテムは、一意の識別に必要なデータが含まれていない場合、および次のいずれかのエラーがある場合、部分的なアイテムであると判断されます。一意の識別では、*sys_object_source_info* セクションに *source_name* と *source_native_key* の値を含むペイロードアイテム、または CI クラスに指定された識別基準属性の完全なセット、あるいはその両方が必要です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

部分的なアイテムの IRE エラー：

- MISSING_MATCHING_ATTRIBUTES：アイテムに、1 つ以上の識別子エントリで照合に使用するための識別基準属性がありません。
- REQUIRED_ATTRIBUTE_EMPTY：必要な属性が欠落しており、CI を作成できません。
- MISSING_DEPENDENCY：依存型 CI に、ペイロードで指定された依存関係がありません。
- INSERT_NOT_ALLOWED_FOR_SOURCE：IRE のデータソースルールにより、指定されたデータソースは指定されたクラスの CI を作成できません。

IRE エラーメッセージの詳細については、「IRE エラーメッセージ」を参照してください。

ペイロードアイテムが部分的なアイテムであると判断されたために処理が失敗した場合、部分的なアイテムは、以後に行われる可能性がある処理のために、部分的ペイロードとして CMDB IRE 部分のペイロード [cmdb_ire_partial_payloads] テーブルに JSON 形式で保存されます。IRE は識別子キーを使用して、受信ペイロードと保存された部分的ペイロードとの照合を試みます。

後でデータソースが部分的なアイテムから欠落していたデータを送信した場合、IRE は受信ペイロードを保存された部分的ペイロードと照合します。次に、IRE は、一致する部分的ペイロードを受信ペイロードと結合します。競合する属性を解決するために、IRE は *source_recency_timestamp* (*source_native_key* および *source_name* が同じ場合) またはクラスに指定された静的調整ルールのいずれかを使用します。結果は完全かつ有効なペイロードで、その後 IRE が処理してそれぞれの CI を作成または更新します。

90 日より古い部分的ペイロードは、CMDB IRE 部分のペイロード [cmdb_ire_partial_payloads] テーブルから削除されます。

部分的ペイロードのサンプル：

```
Disk feed:
{
 "items": [
  {
   "className": "cmdb_ci_computer",
   "sys_object_source_info": {
        "source_native_key": "Server001",
        "source_name": "SCCM",
        "source_feed": "DISK_FEED",
        "source_recency_timestamp": "2019-08-26 13:00:00"
   }
  },
  {
   "className": "cmdb_ci_disk",
   "values": {
    "name": "disk1"
   }
  }
 ],
 "relations": [{
          "parent": 0,
          "child": 1,
          "type": "Contains::Contained by"}
          ]
}
```

上記のペイロードのコンピューターアイテムには属性がないため、IRE では処理できません。ただし、*source_name* および source_native_key は、部分的なアイテムとして提供されています。コン

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ピューターアイテムは部分的なアイテムであるため、コンピューターアイテムに依存するディスクアイテムも部分的なアイテムです。

欠落している詳細を提供することによって前の部分的ペイロードを完了する後続のペイロードのサンプル：

```
Server/Computer feed:
 {
  "items": [
    {
      "className": "cmdb_ci_linux_server",
      "values": { "name": 'linux001',
                "ip_address": "100.126.38.19",
                "mac_address": "DSWER4587" },
      "sys_object_source_info": {
           "source_native_key": "Server001",
           "source_name": "SCCM",
           "source_feed": "COMPUTER_IDENTITY",
           "source_recency_timestamp": "2019-08-26 14:00:00"
      }
    }
  ]
}
```

source_name と *source_native_key* が同じであるため、部分的ペイロードのコンピューターと新しいペイロードのサーバーは一致します。したがって、部分的ペイロードと新しいペイロードが結合され、操作がコミットされ、部分的ペイロードが部分的ペイロードテーブルから削除されます。

部分的ペイロードあたりのアイテム数には制限があり、これは glide.identification_engine.partial_payload_items_max_size プロパティで設定されます (デフォルトでは 1000)。関連する関係、参照、および依存アイテムを 1 つの部分的ペイロードに格納すると、その制限に達することがあります。その場合、ペイロードは複数の部分的ペイロードに分割されます。

部分的ペイロードの詳細については、「CreateOrUpdateCIEnhanced()」を参照してください。

不完全なアイテム

次の場合、ペイロードアイテムは不完全なアイテムであると判断されます。

- 一意の識別に必要なデータが一部含まれていない場合
- 部分的なアイテムに関連付けられていないエラーがある場合

sys_object_source_info オブジェクト内の *source_name* と *source_native_key*、および CI クラスに指定された識別基準属性の完全なセットのいずれも提供されていない場合、一意の識別はできません。

不完全なアイテムは、CMDB IRE 不完全ペイロード [cmdb_ire_incomplete_payloads] テーブルに JSON 形式で不完全ペイロードとして格納されます。不完全なアイテムは、回復不能なエラーのあるペイロードをログ記録する目的で保存され、二度と処理されることはありません。

関係の追加

インデックスまたはオプションの JSON internal_id 要素のいずれかを使用して、関係を追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ペイロードの *relations* オブジェクトを使用して、アイテムの *internal_ids* を参照して関係を追加または更新します。関係は、ペイロードのメインアイテムと関連アイテムを使用して作成できます。たとえば、

- 関係 (親インデックス、子インデックス、関係タイプ)
- 関係 (親内部 ID、子内部 ID、関係タイプ)

詳細とコードのサンプルについては、「CreateOrUpdateCIEnhanced()」を参照してください。

ペイロードアイテム間への参照の追加

ペイロードアイテムを一意に識別するオプションの JSON *internal_id* 要素を使用して、2 つのペイロードアイテム間に参照を追加します。

referenceItems ブロックを使用して、参照を追加または更新します。単一のペイロードで、メインアイテム、ルックアップアイテム、および関連アイテムを含む任意の 2 つのアイテム間に参照を追加できます。

詳細とコードのサンプルについては、「CreateOrUpdateCIEnhanced()」を参照してください。

CI の再分類

ペイロードの設定ブロックで *updateWithoutUpgrade*、*updateWithoutDowngrade*、および *updateWithoutSwitch* フラグを使用して、CI のクラスが意図せず更新されないようにします。これらのフラグは、同じ CI の更新中に複数のデータソースが意図せずに試行する可能性がある CI のクラスのアップグレード、ダウングレード、または切り替えを防止します。詳細とコードのサンプルについては、「CreateOrUpdateCIEnhanced()」を参照してください。

再分類フラグは、IRE 処理中の CI の再分類を構成するの他のシステム設定よりも優先されます。

カスタム前スクリプトおよびカスタム後スクリプトの追加

統合ハブ ETL を使用して、CMDB データ連携アプリケーションのデータソースのカスタム Java スクリプトを追加します。これらのスクリプトは、CMDB 統合を処理しながら、IRE 入力および出力ペイロードへのアクセスを提供します。

前スクリプトは、IRE に送信される入力ペイロードのバッチへのアクセスを提供します。カスタム前スクリプトを使用すると、次のことができます。

- *status* を [スキップ] に設定して、バッチ内のペイロードをスキップする。必要に応じて、それぞれのインポートセット行テーブルにコメントとして表示されるペイロードをスキップする理由を記入する。
- 入力ペイロードを変更する。
- IRE ペイロードを使用するスクリプト内に他のカスタムロジックを記述する。

後スクリプトは、IRE 入力および出力ペイロードへのアクセスを提供します。カスタム後スクリプトを使用すると、次のことができます。

- 入力ペイロードと出力ペイロードを簡単に比較し、IRE が各 CI で実行したさまざまな操作を識別する。
- IRE が作成または更新した CI の sys_id にアクセスする。
- IRE 出力ペイロードを使用するスクリプト内に他のカスタムロジックを記述する。

CMDB 識別および調整の構成

CMDB 識別および調整 (IRE) が効果的に機能するために必要なルールを構成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

構成の概要

- 識別ルールの作成

  識別ルールは、CMDB 内の CI を正しく識別して、重複 CI の作成を防止するために不可欠です。有効な識別ルールは、受信 CI を CMDB に追加するか、既存の CI の更新に使用するかを決定するのに役立ちます。

- 調整ルールの作成

  静的および動的な調整ルールは、どのディスカバリーソースがどの CI 属性を更新できるかを決定します。調整ルールは、ディスカバリーソースが同じ属性値に対し互いの更新を上書きしないようにする点で重要です。

- データソースルールの作成

  データソースルールは、ディスカバリーソースが特定のクラスに新しい CI を挿入できないようにします。データソースルールは、信頼できないディスカバリーソースが新しい CI を作成するのを防ぎながら、既存の CI の更新については、これらのデータソースを引き続き信頼する場合に役立ちます。

- 依存関係性ルールの作成

  依存関係性ルールは、サービス定義における CI タイプと関係性タイプの依存構造を定義することで、CI の識別およびビジネスサービスマップの構築を支援します。

識別ルール

CMDB 識別プロセスは、CI を一意に識別するために識別ルールに依存します。

識別ルールは CI クラスに適用され、単一の *CI ID* と 1 つまたは複数の識別子エントリおよび関連エントリで構成されます。エントリはそれぞれ異なる優先度を持ちます。各識別子エントリは特定の優先度を持つ一意の属性セットを定義し、各関連エントリは関連アイテムを識別するためのルールを定義します。最強の識別子エントリと関連エントリに最高の優先度が設定されている強力な識別ルールを作成します。

識別プロセスと識別ルールでは、識別のために CI の属性を使用します。

一意の属性
: CI を一意に識別するために使用できる、CI の基準属性値の指定セット。一意の属性は、同じテーブルまたは派生テーブルから取得できます。

必要な属性
: 空にすることができない CI の指定属性。

CMDB 階層全体での派生

子クラスに対して識別ルールが明示的に定義されていない場合、子クラスはその親クラスから、関連付けられた識別エントリおよび関連エントリを含む識別ルールを派生させます。その後、子クラスに対して独自の識別ルールを明示的に定義できます。その場合、最初に親クラスから派生した識別ルールは、関連付けられた識別エントリおよび関連エントリを含め、子クラスでは無効になります。また、子クラスで新しく作成された識別ルールに識別エントリと関連エントリを明示的に追加する必要があります。

例：*Hardware* クラス識別ルールには *Software Instance* テーブルの関連エントリがあります。*Software Instance* テーブルに関連付けられた関連エントリを含むこの識別ルールは、*Computer* クラスによって派生します。*Computer* クラスの新しい識別ルールを作成すると、*Hardware* クラスから派生した識別ルールはそれによって上書きされます。*Software Instance* テーブルに関連付けられた関連エントリを含む *Hardware* クラス識別ルール

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

は、*Computer* クラスに対する効果はなくなります。同じ関連エントリが必要な場合は、*Computer* クラスの新しく作成された識別ルールで *Software Instance* テーブルの関連エントリを明示的に追加する必要があります。

識別ルール タイプ

CI の依存関係は、CI クラスマネージャーで CI のクラスの依存関係ルールによって指定されます。

独立型 CI

独自に存在し、他の CI に依存しないサーバー CI などの CI です。

依存型 CI

別の CI との関係に依存し、依存関係がないと単独では存在できない CI です。たとえば、

- *Network Adapter* CI は、それらを含む *Hardware* CI なしでは意味のある存在にはなりません。
- *Application* CI は、ホストされている *Server* CI がなければ単独では存在できません。

依存 CI を識別する手順は、独立 CI を識別する手順とは異なる場合があります。この違いは、依存識別ルールと独立識別ルールの違いに反映されます。

独立識別ルール

他の CI または関係とは無関係に、CI の独自の属性に基づいて CI を識別するルール。

依存識別ルール

CI を識別するルールは、依存 CI を最初に識別する必要があります。CI は 1 つ以上の CI に依存することができ、依存 CI は 1 つの親 CI のみと依存関係を持つことができます。CI とその依存 CI 間の関係タイプも識別プロセスに含まれます。依存 CI の識別プロセスを支援するため、CI タイプ内の依存関係チェーンを定義する従属関係を作成します。

依存 CI の識別に使用されるペイロードには、修飾子チェーンとの関係を含めることができます。このような関係では、一致する親子ペアが存在する場合、ペイロード内の修飾子チェーンはデータベース内の CI の修飾子チェーンと比較されます。相違がある場合、データベース内の修飾子チェーンは、その関係のペイロード内の修飾子チェーンと一致するように更新されます。

識別子エントリ

CI の独自の属性 (フィールドベースの識別) に基づいているだけでなく、シリアル番号やネットワークアダプターなどの CI の関連リスト (ルックアップベースの識別) にも基づいて CI に一致するように識別子エントリを構成することができます。識別に使用されるルックアップテーブルには、*cmdb_ci* をポイントする参照フィールドがある必要があります。

識別子エントリには 3 種類あります。

通常の識別子エントリ

識別は CI を一意に識別する CI 自身の属性に基づきます。

ルックアップ識別子エントリ

識別では、識別されている CI への参照を持つ任意のテーブルをルックアップテーブル (関連テーブル) として使用します。関連ルックアップテーブルを選択したら、cmdb_ci テーブル自体、またはその子孫の 1 つを参照する関連テーブルから識別子属性を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ルックアップレコードがまだ存在しない場合は、識別子エントリで参照されるルックアップテーブルに挿入されます。

ハイブリッド識別子エントリ

通常の識別子エントリとルックアップ識別子エントリの両方の組み合わせです。

例：同一セットのシリアル番号がある 2 つの仮想マシンが含まれる可能性のあるクラウド環境で仮想マシンを検出した場合。[Table: Serial Number, Criterion Attributes: Serial Number, Serial Number Type] のように、ハードウェアテーブルのルックアップ識別子エントリでは、このような 2 つの仮想マシンを一意に識別できません。しかし、[Table: Serial Number, Criterion Attributes: Serial Number, Serial Number Type + (Name field from main Hardware table)] のようなハイブリッド識別子エントリでは、2 つの仮想マシンを一意に識別できます。

ルックアップ テーブルのガイドライン

ルックアップ テーブルを識別子エントリに指定する場合は、次のガイドラインに従ってください。

1. ルックアップ テーブルが cmdb_ci テーブルを参照していることを確認します。
2. より強力な識別ルールのためにはカウントの完全一致を強制することが推奨されます (チェックボックス [カウントの完全一致を強制 (ルックアップ)])。ルックアップ識別の間、このオプションは、ルックアップ レコード数の完全一致にのみ一致するように強制します。詳細は、CI 識別ルールの作成を参照してください。
3. 特にルックアップベースルールでは、競合する識別ルールを作成しないでください。

   例：ハードウェアクラスの CI ID では、ネットワークアダプタークラスのルックアップベースルールを指定し、ネットワークアダプタークラスの CI ID も定義します。そのテーブルで一意の CI を識別する矛盾するルールが存在するため、ネットワーク アダプター テーブルに重複が作成される可能性があります。

   - 基準属性のみを参照する 1 つのルール (CI ID ルール)
   - 基準属性と参照した sys_id を参照する別のルール (ルックアップ ルール)。

例：挿入が必要な関連アイテムがある CI - sysId が利用可能です。

```
var payload = {
   items: [{
      className:'cmdb_ci_linux_server',
      related: [{
            className:'cmdb_ci_spkg',
            values: {
              name:'package1',
              version:'version1'
              }
      }],
      values: {
         sys_id:'194876usytrr65378098'
      }
}]
};
```

関連エントリ

関連 CI に基づくルールである関連エントリを定義することができます。関連エントリは、識別されている CI への参照を持つ任意のテーブル (CMDB または非 CMDB) にすることができる関連テーブルに基づきます。関連エントリを使用すると、識別子エントリによって識別される CI にデータが

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

関連付けられている他のテーブルのレコードを作成または更新できます。関連エントリは、CI を直接識別するためには使用されません。

ルールの関連テーブルを選択すると、参照済みフィールドのリストには、cmdb_ci テーブル自体、またはその子孫の 1 つを参照する関連テーブルからのフィールドが入力されます。

クラスの関連エントリは、関連エントリが指定されていない子クラスによって派生します。

関連情報

関係修飾子

CI 識別ルールの作成

識別ルールは、識別および調整 (IRE) プロセスの一環として CMDB 内の CI を一意に識別するために使用されます。各 CMDB クラスは単一の識別ルールに関連付けることができます。

始める前に

CI 識別ルールは、ルールが定義されているクラス レベルでのみ更新できます。派生ルールは更新できません。

必要なロール：itil には読み取りアクセス、itil_admin (itil の上位) にはフルアクセス権があります。

このタスクについて

CI 識別ルールでは、CI を一意に識別する CI ID、識別子エントリ、および関連エントリを指定します。

識別ルールを作成する前に、以下を確認してください。

- 識別ルール
- CMDB 識別を使用するための一般的なガイドライン
- 事前定義された識別ルールの確認
  1. 移動先 すべて > **CI** クラスマネージャー.
  2. [階層] を選択し、ハードウェアクラスなどを検索して選択します。
  3. ハードウェアバーで、[クラス情報] を展開して [識別ルール] を選択します。
  4. ハードウェアクラスの識別ルールの設定を使用して、すべてのセクションとタイルを調べます。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャー.
2. [階層] を選択して CI クラスリストを表示し、識別ルールを作成するクラスを選択します。
3. クラスナビゲーションバーで、[クラス情報] を展開して [識別ルール] を選択します。
4. [識別ルール] セクションで [編集]、 [追加]、または [置換] (CI 識別ルールを派生したクラスの場合) を選択して作成します。
5. フォームに入力し、[保存] を選択します。

フィールド	説明
依存なし/依存	CI ID が他の CI とは独立して CI を識別できるかどうかの指定。 **注:** ルールを [依存] として設定するには、選択されたクラスの依存関係ルールを指定する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
名前	CI ID の名前。
説明	CI ID の説明。

6. [識別子エントリ] セクションで、既存の識別子エントリを選択して編集するか、[追加] を選択して作成します。
7. [識別子エントリ] ダイアログボックスで、オプションを選択し、[次へ] を選択します。
選択したオプションに応じて、次の 3 つの手順のいずれかに従います。

オプション	説明
メインテーブルからの属性を使用する <table>	現在選択されているテーブルから属性を選択できます (通常の識別子エントリ)。
他のテーブル (ルックアップ テーブル) からの属性を使用します。	現在選択されているテーブル以外の関連テーブルから属性を選択できます (ルックアップ識別子エントリ)。
メインと別のテーブルから属性を使用します (ハイブリッド)。	現在選択されているテーブルおよび別のテーブルの両方から属性を選択できます (ハイブリッド識別子エントリ)。

8. [メインテーブル **<'table'>** からの属性を使用] オプション：フォームでオプションを設定し、[保存] を選択します。

[検索するテーブル] は、[CI クラス] リストで現在選択されているテーブルに事前設定されます。

フィールド	説明
アクティブ	識別子エントリが有効であることを指定するチェック ボックス。ルールを適用するには、識別ルール内の少なくとも 1 つの識別子エントリを有効にする必要があります。
優先度	識別子エントリの優先度。識別子エントリは、優先度に基づいて適用されます。優先度番号の低いルールには高い優先度が指定されます。同一の優先度の識別子エントリは、ランダムに適用されます。 優先度の数値は間を空けて設定できます。これにより、既存の優先順位を変更せずに、未使用の優先度の数値を新しいエントリにアサインすることができます。
基準属性	CI を一意に識別する属性のセット。属性は、現在のクラスまたは親クラスに属することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: 基準属性として参照フィールドを追加することができます。ただし、そのようなフィールドが常に有効であるとは限りません。 ○ 参照フィールドには別のテーブル内のレコードを指す *sys_id* が格納されているため、現在のテーブルに対して (一意性の点で) 弱い条件の属性と見なされます。 ○ システムは、参照フィールド内の無効な値を検出し、「不明」に置き換えます。たとえば、無効な *Model ID* 値は「不明」の値に置き換えられます。また、複数の CI が、「不明」に設定された同じ参照フィールドを持つ場合、これらの CI は重複 CI になります。
null 属性を許可	選択すると、少なくとも 1 つの基準属性が null でない場合は、null である基準属性があっても、識別子エントリとの一致を試みます。 そうでない場合、識別子エントリとの一致を試みるには、すべての基準属性に値が必要です。
親のルール の代替使用を許可	この識別ルールで一致が見つからない場合に CI の親の識別ルールが使用されることを許可します。依存識別ルールにのみ適用されます。
詳細オプション	一致 CI を検索するレコードのセットを絞り込むフィルター。 *glide.identification_engine.enable_identifier_optional_condition* システムプロパティが **true** (デフォルトでは **false**) に設定されている場合にのみ使用できます。ベースシステムでは、さまざまなクラスの識別子エントリが詳細オプション条件で事前設定されています。このプロパティを **true** に設定すると、通常の識別子エントリの事前設定された条件がすべて自動的に適用されます。したがって、予期しない動作を防ぐために、このプロパティを **true** に設定する前に、通常の識別子エントリで事前定義された条件を確認します。 このプロパティの詳細については、「プロパティ」を参照してください。

注:
基準属性に 2 つの属性しかなく、*sys_class_name* がそのうちの 1 つ (例：[name, sys_class_name]、[ip_address, sys_class_name]) である場合、**[null** 属性を許可] が有効になっていても他の属性を NULL にすることはできません。この制限は、*sys_class_name* が特別なシステム一致属性と見なされるためです。

9. [他のテーブル (ルックアップテーブル) からの属性を使用します。] オプション：

a. [検索するテーブル] を [CI クラス] リストで現在選択されているテーブル以外のテーブルに設定します。
[検索するテーブル] には *cmdb_ci* の参照フィールドが必要です。ない場合、識別子エントリは無効と見なされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

b. 前の手順に従って、残りのフィールドを設定します。

c. オプション: [詳細オプション] を選択し、ルックアップ識別子の情報を入力します (必要に応じて下にスクロールします)。

詳細オプション	説明
以下の条件を満たす必要があります	一致 CI を検索するレコードのセットを絞り込むフィルター。
カウントの完全一致を強制します。	ルックアップ識別の場合、CI をルックアップレコード数の完全一致とのみ照合します。 強制されると、ペイロード内の CI のすべてのルックアップアイテムは、ルックアップテーブルに一致するレコードを持っており、これらが同じ CI を参照している必要があります。 **i.** CMDB の CI を参照する入力ペイロードからのすべてのルックアップアイテムがある CI のみに一致します。 **ii.** 複数の一致がある場合は、最も古く作成された CI が最終一致として選択されます。 強制されていない場合、ルックアップテーブルのレコードと一致するペイロード内の CI のルックアップアイテムが 1 つあれば、一致を考慮するのに十分です。 **i.** CMDB の CI を参照する入力ペイロードからのルックアップアイテムが 1 つ以上あるいずれかの CI に一致します。 **ii.** 複数の一致がある場合は、CMDB の CI を参照する入力ペイロードからのルックアップアイテムが最も多い CI が選択されます。 **iii.** それでも複数の一致がある場合は、最も古く作成された CI が最終一致として選択されます。

d. [保存] を選択します。

10. [メインと別のテーブルから属性を使用します (ハイブリッド)。] オプション：

a. 前の手順に従って [全般設定] タブのオプションを設定し、[次へ] を選択します。

b. [メインテーブル設定] タブで、現在選択されているテーブルから使用する属性を選択し、[次へ] を選択します。
[検索するテーブル] は、[CI クラス] リストで現在選択されているテーブルに事前設定されます。

c. [ルックアップテーブル設定] タブで [検索するテーブル] を選択し、 [基準属性] で指定したテーブルから属性を選択します。[検索するテーブル] には *cmdb_ci* の参照フィールドが必要です。ない場合、識別子エントリは無効と見なされます。
[詳細オプション] を選択し、前の手順に従ってルックアップ識別子の情報を入力できます (必要に応じて下にスクロールします)。

d. [保存] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> ハイブリッドオプションの **[null 属性を許可]** オプションが **false** に設定されます。そのため、現在選択されているテーブルとルックアップテーブルの両方から選択された基準属性すべてに値が必要です。また、オプションの条件の設定はルックアップテーブルでのみ使用でき、メインテーブルでは使用できません。

11. オプション: [関連エントリ] セクションで、既存の関連エントリを選択して編集するか、[追加] を選択して作成します。

a. [関連エントリ] フォームを更新し、[保存] を選択します。

関連エントリフォーム

フィールド	説明
アクティブ	関連エントリが有効であることを指定するチェック ボックス。
関連テーブル	一致する CI を参照する関連テーブル。
参照フィールド	参照された CI を格納する必要がある関連テーブルの参照済みフィールド。このフィールドは、cmdb_ci テーブル、または cmdb_ci テーブルの子孫を常に参照します。
優先度	指定された関連テーブルの関連エントリの優先度。特定の関連テーブルの関連アイテムを照合する際、優先度番号の低いルールには高い優先度が指定されます。同一の優先度を持つ指定された関連テーブルの関連エントリはランダムに適用されます。 優先度の数値は間を空けて設定できます。これにより、既存の優先順位を変更せずに、未使用の優先度の数値を新しいエントリにアサインすることができます。
基準属性	関連アイテムを一意に識別する属性のセット。属性は、現在のクラスまたは親クラスに属することができます。 **注:** 基準属性として参照フィールドを追加することができます。ただし、そのようなフィールドが常に有効であるとは限りません。 ▪ 参照フィールドには別のテーブル内のレコードを指す *sys_id* が格納されているため、現在のテーブルに対して (一意性の点で) 弱い条件の属性と見なされます。 ▪ システムは、参照フィールド内の無効な値を検出し、「不明」に置き換えます。たとえば、無効な *Model ID* 値は「不明」の値に置き換えられます。また、複数の CI が、「不明」に設定された同じ参照フィールドを持つ場合、これらの CI は重複 CI になります。 識別ルールの属性を表示、追加、または削除するには、ロックアイコンを選択します。
null 属性を許可	関連テーブルの少なくとも 1 つの基準属性が null でない場合は、null である基準属性がある場合でも、識別子エントリとの一致を試みることを許可します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
フィルター条件	一致する関連アイテムを検索するレコードのセットを絞り込むフィルターを作成するための条件を追加します。

注:
基準属性に 2 つの属性しかなく、*sys_class_name* がそのうちの 1 つ (例：[name, sys_class_name]、[ip_address, sys_class_name]) である場合、**[null** 属性を許可] が有効になっていても他の属性を NULL にすることはできません。この制限は、*sys_class_name* が特別なシステム一致属性と見なされるためです。

Example:
たとえば、事前定義されたハードウェア ルールはハードウェア [cmdb_ci_hardware] テーブルに適用されます。これには条件属性 [シリアル番号]、[シリアル番号タイプ] がある識別子エントリがあり、その [検索対象テーブル] フィールドは [シリアル番号] に設定されています。

次のペイロードスニペットは、 *Hardware* クラスの子である *cmdb_ci_linux_server* クラスに CI を追加します。また、ハードウェア [cmdb_ci_hardware] テーブルの [CI ID] ページで [関連エントリ] を作成する必要があるペイロードに関連アイテムを追加する方法も示します。

```
{
   "items": [
      {
         "className": "cmdb_ci_linux_server",
         "lookup": [
            {
               "className": "cmdb_serial_number",
               "values": {
                  "serial_number": "VMware-42 21 e3 da 44 14 5a a6-56 48 2b 0a 28 53 42 4c",
                  "serial_number_type": "system",
                  "valid": "true"
               }
            },
            {
               "className": "cmdb_serial_number",
               "values": {
                  "serial_number": "4221E3DA-4414-5AA6-5648-2B0A2853424C",
                  "serial_number_type": "uuid",
                  "valid": "true"
               }
            },            }
         ],

   “related": [
            {
               "className": "cmdb_ci_ucs_chassis",
               "values": {
                  “name": “chassis1",
                  “category": “category1",
                  “short_description": “My Chassis 1"
               }
            },
            {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "className": "cmdb_ci_ucs_chassis",
            "values": {
               “name": "chassis2",
               "category": "category2",
               "short_description": "My Chassis 2"
            }
         },   }
   ],

      "values": {
         ......
         "name": "xpolog2.lab3",
         "os_name": "Linux",
         "output": "Linux xpolog2.lab3 2.6.32-431.el6.x86_64 #1 SMP Fri Nov 22 03:15:09 UTC
2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux",
         "serial_number": "VMware-42 21 e3 da 44 14 5a a6-56 48 2b 0a 28 53 42 4c",
         "sys_class_name": "cmdb_ci_linux_server"
      }
   }
  ]
}
```

ハードウェア ルールが適用されると、シリアル番号 [cmdb_serial_number] テーブルで lookup キー内で指定された値との一致が検索されます。[カウントの完全一致を強制 (ルックアップ)] がオンになっている場合を除き、少なくとも 1 つの一致が存在する限り、すべてのルックアップ キーが一致を返す必要はありません。すべての一致が同じ CI を参照する場合、その CI は既存の CI レコードであると見なされます。一致が見つからない場合、識別検索は次のルール エントリに進みます。一致が見つからずにすべてのルールが使用された場合は、新しい CI レコードがデータベースに作成されます。

次のタスク
オプションで包含ルールを作成すると、識別に含まれる CI の範囲を絞り込むことができます。

ID 包含ルールの作成

ID 包含ルールを作成して、識別プロセスに含まれる CI の範囲を絞り込みます。

始める前に
必要なロール：itil には読み取りアクセス、itil_admin (itil の上位) にはフルアクセス権があります。

このタスクについて
独立 CI の重複検出では、識別および調整エンジン (IRE) は ID 包含ルールを満たす CI のみを処理します。たとえば、ステータスが稼働中の CI のみを含めるフィルターを設定することができます。ID 包含ルールが存在しない場合、識別プロセスと CMDB ヘルス重複評価指標の計算にはすべての CI が含まれます。ベースシステムに事前定義済みの ID 包含ルールはありません。ID 包含ルールは、クラス レベルで定義されます。

ID 包含ルールは、健全性包含ルールに加えて、重複 CI の CMDB ヘルスダッシュボードに表示される内容にも間接的に影響します。

注:
ID 包含ルールは IRE を呼び出すスクリプトに影響を与えるため、慎重に作成してください。ID 包含ルールによって特定のタイプの CI を識別できなくなることがあるため、ディスカバリーとサービスマッピングの一部の機能に影響します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャー.
2. [階層] を選択して、CI クラスのリストを表示します。
3. ID 包含ルールを作成するクラスを選択します。
4. クラスナビゲーションバーで、[クラス情報] を展開して **[ID]** を選択します。
5. ルールを作成または編集し、その基準を指定します。

   a. [包含ルール (詳細)] セクションで、[追加] を選択してルールを作成するか、[編集] を選択して既存のルールを編集します。

   b. [包含ルールの作成] ダイアログ ボックスで、[有効なレコード条件] フィールドに基準を指定します。
   CI は、識別プロセスおよび重複 CMDB ヘルス評価指標に含めるために、この基準を満たしている必要があります。

6. **[Save** (保存)] を選択します。

次のタスク
移動先 すべて > 設定 > 識別/調整 > **ID** 包含ルール > をクリックして、すべての ID 包含ルールのリストを表示します。

関連情報

健全性包含ルールの作成

CMDB 識別を使用するための一般的なガイドライン

CMDB 識別を効果的に使用するための次の一般的なガイドラインを確認してください。

識別ルール

依存なし識別ルールは、他の CI とは独立して、CI の属性に基づいて CI を識別します。

依存識別ルールは、その依存 CI と、識別された CI とそれらの依存 CI との関係によって CI を識別します。依存識別ルールを用いた識別は、依存 CI と、識別された CI とその依存 CI との間の関係および修飾子に基づいています。このため識別は依存なし識別ルールよりも多くの時間を必要とし、いくつかの識別エラーが起こりやすくなります。したがって依存ルールの使用は最小限に抑える必要があります。

CI モデリングは、適切な CI 識別のためにどのタイプの識別ルールが必要であるかを決定します。

次の重要度順で識別ルールを作成します。

1. 依存なし識別ルール - 依存識別ルールではなく、依存なし識別ルールを作成することが常に望ましいです。CI をモデル化するときは、依存なし識別に適した完全な属性セットを使用して CI を定義します。その場合は識別に追加の CI を使用する必要はありません。
2. 依存識別ルール - 依存識別ルールを作成する必要がある場合は、単一レベルの依存関係を定義します。サポートされている依存関係レベルの最大数は 2 です。
3. ルックアップ識別子エントリの作成は避けてください。ルックアップ識別子エントリの使用は、パフォーマンスを低下させる可能性があるためお勧めできません。やむを得ない場合は、まずクラス定義を確認し、依存なし識別ルールを使用できるようにする更新を検討してください。
4. 識別ルール内の識別子エントリの数を、理想的には 1 に制限します。第 2 の識別子エントリは、各追加の識別子エントリと同様に、性能をさらに低下させる可能性があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. 最強の識別子エントリと関連するエントリが最高の優先度で設定されている強力な識別ルールを作成します。
6. 識別ルールが必要なクラス レベルにあることを確認します。

ペイロード

次の重要度順でペイロードを作成します。

1. ペイロード サイズ - ペイロードあたりの CI 数を 500 に制限します。
2. ペイロードにエントリが重複しないようにしてください。

   例：識別ルールに [名前] フィールドの基準属性がある場合、次のペイロードには重複したアイテムがあり、失敗します。

```
var payload = {
   items: [{
      className:'cmdb_ci_linux_server',
      values: {
         name:'Win Server 200',
         ram:'2048'
      }},
{
      className:'cmdb_ci_linux_server',
      values: {
         name:'Win Server 200',
         ram:'4096'
      }}]
};
```

3. ペイロードで次のようなシステム データを渡さないでください。

```
var payload = {
   items: [{
      className:'cmdb_ci_linux_server',
      values: {
         name:'Win Server 200',
         sys_domain:'global',
         sys_domain_path:'xyz',
         sys_updated_on:'2017-06-15 16:25:11',
         sys_mod_count:23,
      }}]
};
```

4. 対応する識別ルールに指定されているものに従って、各ペイロード アイテムの基準属性の必要最小限のセットを指定します。
5. CI を一致させる場合は、CI の sysId を使用します (可能な場合)。sysId が提供されている場合、IRE はこれを使用して、識別ルールの基準属性を必要とせずに CI を直接見つけることができます。この場合、IRE は照合プロセスで sysId を使用しません。
   - 例：更新が必要な依存なし CI - sysId が利用可能です。

```
var payload = {
   items: [{
      className:'cmdb_ci_linux_server',
      values: {
         sys_id:'194876usytrr65378098',
         ram:'2048',
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }}]
};
```

- 例：挿入が必要な依存 CI。Tomcat War CI は Tomcat CI に依存し、Tomcat CI は Linux Server CI に依存します。Tomcat および Linux CI の SysId が利用可能です。

```
var payload = {
    items: [{
        className:'cmdb_ci_app_server_tomcat_war',
        values: {
            name:'war1',
            short_description:'my description'          }
    }, {
        className:'cmdb_ci_app_server_tomcat',
        values: {
            sys_id:'194876usytrr65378098'
        }
    }, {
        className:'cmdb_ci_linux_server',
        values: {
            sys_id:'09876tysueyt6345lakiu'
        }
    }],
    relations: [{
            parent:1,
            child:0,
            type: 'Contains::Contained by'}, {
                parent:1,
                child:2,
                type:'Runs on::Runs'}
            ]
        };
```

- 例：更新が必要な依存 CI - sysId が利用可能です。

```
var payload = {
    items: [{
        className:'cmdb_ci_app_server_tomcat_war',
        values: {
            sys_id:'039387euey637465sytet',
            short_description:'my description new'          }
    }]
        };
```

6. すべてが同じ CI に依存する多数の CI を挿入する場合は、API 呼び出しをシリアル化する必要があります。そうしないと、多数の CI を同時に処理しようとするとシステムが重くなり、システム全体のパフォーマンスが大幅に低下します。

調整ルール

調整ルールは、CI 属性を更新できるディスカバリーソースを決定します。

EventManagement、ImportSet、ManualEntry、および Tivoli などのディスカバリーソースは、CI の手動更新をシミュレートする createOrUpdateCI() API で使用されます。調整ルールがない場合、ディスカバリーソースは互いの属性値の更新を上書きできます。

調整ルールには、次の 2 種類があります。

静的調整ルール

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

静的調整ルールは、CI 属性を更新するためのさまざまなディスカバリーソースの優先度を設定する従来の調整ルールです。静的調整ルールは、クラス属性を更新できるディスカバリーソース、およびこれらのディスカバリーソース間の優先順位を指定します。

静的調整ルールを作成する場合、属性の更新が許可されている各ディスカバリーソースに調整ルールがあることを確認します。調整ルールは、親クラスおよび子クラスレベルで定義できます。

静的調整ルールは、調整定義 [cmdb_reconciliation_definition] テーブルに保存されます。

動的調整ルール

動的調整ルールは、ディスカバリーソースの優先度ではなく、CMDB 360/マルチソース CMDB によって処理される属性値に基づいています。まず、CMDB 360 は、現在のペイロードデータを CMDB 360 データストアに処理します。次に、IRE は動的調整ルールを適用して、たとえばディスカバリーソース全体で、報告された最大値または最も報告件数が多い値をを選択します。動的調整ルールは CMDB 360 を利用するため、動的調整ルールを使用するにはその機能を有効にする必要があります。

動的調整ルールを作成すると、たとえば、複数のディスカバリーソースに優先順位を設定することが困難になった場合などに役立ちます。クラス属性ごとに存在できる動的調整ルールは 1 つだけです。

動的調整ルールは、動的調整定義 [cmdb_dynamic_reconciliation_definition] テーブルに保存されます。

静的調整ルールの例

cmdb_ci_computer クラスとその *cmdb_ci_linux_server* 子クラスに対して、次の静的調整ルールのサンプルが作成されます。

1. ディスカバリーは、*cmdb_ci_computer* クラスの *name* 属性の更新を独占的に許可されます。

   調整ルールは親クラスから子クラスによって派生するため、このルールはディスカバリーが *cmdb_ci_computer* クラスの任意の子クラスの *name* 属性を更新することも許可します。

2. ServiceWatch は、*cmdb_ci_linux_server* クラスの *name* 属性の更新を独占的に許可されます。
3. ServiceWatch は、ルールの [属性] フィールドを空にして設定すると、*cmdb_ci_linux_server* クラス内のすべての属性を更新することが独占的に許可されます。

静的調整ルールの作成 (たとえば *name* などの特定の属性の更新をディスカバリーソースに許可するなど) の詳細については、「CI 調整ルールの作成」を参照してください。

調整ルールの使用

調整ルールを作成するときは、属性レベルでのルールの柔軟性と改良のために設計された、次の原則を念頭に置いてください。

動的調整ルールの優先順位

同じ CI 属性に静的調整ルールと動的調整ルールの両方が存在する場合、静的調整ルールよりも動的調整ルールが優先されます。

クラス内のすべての属性に対する許可

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

静的調整ルールを使用すると、ディスカバリーソースによるクラス内の全属性の更新を許可することができます。ただし、この許可は、特定の属性がリストされている子クラスのルールによって、一部の属性について上書きできます。

たとえば、上の例のルール #1 と #3 のみが作成された場合、ディスカバリーは *cmdb_ci_linux_server* クラスの *name* 属性の更新が許可されます。ServiceWatch は *name* 属性を除くクラス内の他のすべての属性の更新が許可されます。

ディスカバリーの権限を上書きして *name* 属性を更新するには、上の例のルール #2 を追加して、属性の更新を ServiceWatch に特別に許可します。

クラス内の特定の属性のみに対する許可

ディスカバリーソースにクラス内の特定の属性を更新する権限を付与する場合は、そのディスカバリーソースに対して静的調整ルールを作成し、そのルールでこれらの属性をリストします。クラス内の特定の属性へのアクセスを許可するルールは、クラス全体へのアクセスを許可する空の属性リストを持つ他の静的調整ルールを上書きします。

上の例のルール #1 は、ディスカバリーに、*cmdb_ci_computer* クラスの *name* 属性の更新を独占的に許可します。他のすべてのディスカバリーソースは、*cmdb_ci_computer* クラス内の任意の CI の *name* 属性を更新できなくなります。

子クラスのルールによる親クラスのルールの上書き

子クラスに対して定義された調整ルールは、その親クラスに対して定義されたルールを上書きします。このルールは、子の調整ルールが静的で、親のルールが動的である場合にも適用されます (同じレベルのクラスの場合、動的調整ルールは静的調整ルールよりも優先されます)。

たとえば、上のルール #1 では、ディスカバリーは *cmdb_ci_computer* クラスおよびそのすべての子クラスの *name* 属性を更新できます。ただし、親クラスのルール #1 を上書きする *cmdb_ci_linux_server* 子クラスルルのルール #2 は、ServiceWatch が子クラスのこの属性を更新することを明示的に許可します。

結果：

- ディスカバリーは子 *cmdb_ci_linux_server* クラスの *name* 属性を更新できません。ServiceWatch のみがこの属性の更新を許可されます。
- ディスカバリーは、*cmdb_ci_computer* クラスのその他すべての子クラスで CI レコードの *name* 属性を更新することが許可されます。

静的調整ルールの重複

同じクラスの同じ属性に対して異なるディスカバリーソースを許可する静的調整ルールは、共存することができ、互いに除外しません。

たとえば、次のルールが追加されたとします。これは上のルール #1 の例と似ていますが、別のディスカバリーソースを許可します。

ServiceWatch は、*cmdb_ci_computer* クラスの *name* 属性の更新を許可されます。

上のルール #1 の例と同様に、この新しいルールは *cmdb_ci_computer* クラスの *name* 属性に適用されるため、ディスカバリーおよび ServiceWatch のどちらも属性を更新できます。ディスカバリーソースが互いの更新を上書きしないように、調整ルールが適用されます。

調整ルールの詳細については、「[CMDB - データ優先順位ルール] CMDB データ優先順位ルールの理解とトラブルシューティング [KB0756709]」のナレッジベース記事を参照してください (Paris リリース以降、調整ルールとデータ優先順位ルールは結合されています)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ドメインセパレーション

ドメインセパレーションを有効にすると、特定のドメインに調整ルールを適用できます。親ドメインのルールは、上書きされない場合、子ドメインの CI に適用されます。ドメインに表示されるすべてのルールが適用され、親ドメインを上書きするルールによって子ドメインのバージョンが表示されます。

CMDB 調整ルールとトラブルシューティング [KB0756709] の理解

CI 調整ルールの作成

静的または動的 CI 調整ルールの作成

同じ CI 属性に静的調整ルールと動的調整ルールの両方が存在する場合、動的ルールが優先されます。

> **注:**
> システムフィールドや、ディスカバリーソース (discovery_source) フィールドなどの識別および調整エンジン (IRE) 固有のフィールドに対しては、調整ルールを作成できません。また、調整ルールは、参照フィールドを使用してドット連結することはできません。

静的調整ルールの作成

静的調整ルールは、ディスカバリーソースに更新する権限があるクラス属性を指定し、権限のないディスカバリーソースが属性の値を上書きするのを防止します。静的調整ルールでは、複数のディスカバリーソース間の優先順位付けも指定します。静的調整ルールがない場合、ディスカバリーソースは互いの属性値の更新を上書きできます。

始める前に
必要なロール：itil には読み取りアクセス、itil_admin (itil の上位) にはフルアクセス権があります。

このタスクについて
静的調整ルールは、データ更新ルールと組み合わせて使用され、CI の調整ステップを決定します。これらのルールは、CI を更新できるかどうか、いつ、どのディスカバリーソースが更新するかを決定します。複数のディスカバリーソースが CMDB 内の同じクラスの更新を許可されている場合、これらのディスカバリーソースそれぞれに対して優先度をアサインし、互いの更新が上書きされるのを防ぎます。

許可されたディスカバリーソースが属性を更新した後、以降の更新は、同じディスカバリーソースまたはより高い優先度のディスカバリーソースからのみ受け入れられます。優先度の低いディスカバリーソースからの更新は、次の 2 つの条件が満たされない限り拒否されます。

- 優先度の低いソースが CI を更新する最初のソースである。
- CI クラスのデータ リフレッシュ ルールに基づいて、CI が古くなった。

静的調整ルールの優先順位：

- 特定の属性用に構成されたルールは、(優先度値に関係なく) [すべての属性に適用] で設定されたルールよりも優先されます。
- 同じ属性の 2 つのルール間、または [すべての属性に適用] で設定された 2 つのルール間では、クラスに直接指定されたルールが派生ルールよりも優先されます。
- 同じ属性の 2 つのルール間、または [すべての属性に適用] で設定された同じクラスレベルの 2 つのルール間では、優先度はルールの優先度によって決定されます。

各属性を更新する最後のディスカバリーソースに関する情報は、データソース履歴 [cmdb_datasource_last_update] テーブルに格納されますが、それは調整ルールを有効にした後です。そのため、ルールを有効にした後、最も優先度の高いデータソースが CI を更新するまで、予期しない更新が発生する可能性があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

静的調整ルールは、古い CI 属性の調整に影響します。調整中に、データソース履歴テーブルの情報が CI のクラスのデータ更新ルールとともに考慮され、CI 属性が古くなっているかどうかが判断されます。ある期間内に CI を更新するために最新のディスカバリーソースによって更新されなかった場合、CI 属性は古くなっていると判断されます。この期間は、ディスカバリーソースのクラスのデータ更新ルールの有効期間によって指定されます。この場合、優先度の低い別の許可されたディスカバリーソースが古い CI 属性を更新しようとすると、更新が許可されます。

同じ CI 属性に静的調整ルールと動的調整ルールの両方が存在する場合、動的ルールが優先されます。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャー.
2. [階層] を選択し、CI クラスの階層リストを開きます。
3. 調整ルールを作成するクラスを選択します。
4. クラスナビゲーションバーで、[クラス情報] を展開し [調整ルール] を選択します。
5. [調整ルール] セクションで、[追加] を選択してルールを作成するか編集する既存のルールを選択します。
6. [静的調整ルール] タイルが表示されている場合は、それを選択します。
   CMDB 360/マルチソース CMDB が有効になっていない場合、動的調整ルールを作成することはできず、ルールタイプを選択するためのタイルは表示されません。
7. [データソースを追加し優先順位付けする **(Add Data Sources & Prioritize)]** タブのフィールドに入力し、[次へ] を選択します。

フィールド	説明
アクティブ	この調整ルールを有効にするためのチェックボックス。
ディスカバリーソース	このルールを構成するディスカバリーソース。
優先度	指定された属性の他のディスカバリーソース内の [ソース] の優先度です。数字が小さいほど優先度が高くなります。調整ルールなしのディスカバリーソースには、最も低い優先度が割り当てられます。

   [ディスカバリーソース] と [優先度] の複数のペアを追加できます。
8. [属性を選択] タブのフィールドに入力し、[次へ] を選択します。

フィールド	説明
すべての属性に適用	指定されたクラスのすべての属性を更新することを、指定されたディスカバリーソースに許可します。 **注:** このルールは、特定の属性に適用されるあらゆるルールによって上書きされます。この場合、このオプションを使用する代わりに、[属性] のすべての属性を直接含めることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
属性	指定されたディスカバリーソースによる更新が許可されている、現在または親クラスの属性です。 [すべての属性に適用] が選択されていない場合のみ使用できます。
Null で更新	指定のディスカバリーソースが null 値で更新できる属性です。デフォルトでは、許可されたディスカバリーソースは、null 以外の値を null 値で上書きすることはできません。 このリストの属性は、[属性] リストにはなく、ディスカバリーソースが null 値で更新できる属性には含まれていません。

9. [フィルター条件を設定] タブのフィールドに入力し、[保存] を選択します。

フィールド	説明
フィルター条件	ルールを適用するために CI が満たす必要のある条件です。 たとえば、このルールをファイナンス部門に関連付けられた CI のみに適用するには、[部門] [次の値に等しい **(=)**] [ファイナンス] の条件を選択します。

注:
glide.identification_engine.enable_reconciliation_filter_before_update システムプロパティは、フィルター条件が適用されるタイミングを決定します。デフォルトでは、これらのフィルター条件は、ペイロード処理中に属性値が変更された後に適用されます。このプロパティを **true** に設定すると、属性値が変更される前に識別および調整エンジン (IRE) がフィルター条件を適用します。

次のタスク

- フィルターアイコン ( ) を選択し、次を選択します。
  - 属性：特定の属性の調整ルールのみを表示します。
  - ディスカバリーソース：特定のディスカバリーソースの調整ルールのみを表示します。
- [ルールをプレビュー] を選択すると、属性ごとに、その属性の更新が許可されているディスカバリーソースと、すべての動的調整ルールが、優先順に表示されます。
- CMDB 360/マルチソース CMDB が有効になっている場合は、次のことができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [データをプレビュー] を選択して、特定の CI のすべての属性を表示します。また、各属性について、現在の CMDB 値とディスカバリーソースにより報告された値も表示されます。
- 調整ルールを変更した後に CI 属性値を再計算するには、[再計算] を選択します。

- 移動先 すべて > 設定 > 識別/調整 > 調整定義 調整ルールのすべての定義のリストビューを表示します。

動的調整ルールの作成

動的調整ルールは、CMDB 360 データを使用して、報告される最大値などの値を選択し、CI を更新します。

始める前に

CMDB 360/マルチソース CMDB を有効にする必要があります。

必要なロール：itil には読み取りアクセス権があり、itil_admin (itil の上位) にはフルアクセス権があります。

このタスクについて

同じ CI 属性に静的調整ルールと動的調整ルールの両方が存在する場合、動的調整ルールが優先されます。

動的調整ルールは、報告された最大値や最も報告された値など、いくつかのルールタイプをサポートしています。動的調整ルールを適用する場合、IRE は現在のペイロードを処理し、CMDB 360 データストアを調べて、CMDB を更新する値を選択します。動的調整ルールのタイプによっては、適切な値の選択がすぐに確定しない場合があります。たとえば、最も報告された値が 1 つも存在しない場合や、値によっては、最後に検出されたタイムスタンプが報告されない場合があります。そのため IRE は必要に応じてフォールバックし、最後に報告された値、最後に検出された値、最後に更新された値などの追加の詳細を調べて、最も適切な値を選択します。

> **注:**
> CI クラスマネージャーで新しい子クラスを作成するときに、動的調整ルールを追加することはできません。最初に新しい子クラスを保存してから、動的調整ルールを追加する必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャー.
2. [階層] を選択し、CI クラスの階層リストを開きます。
3. 調整ルールを作成するクラスを選択します。
4. クラス ナビゲーション バーで、[クラス情報] を展開し [調整ルール] をクリックします。
5. [調整ルール] セクションで、[追加] をクリックしてルールを作成するか編集対象の既存のルールを選択します。
6. [動的調整ルール] タイルを選択します。
7. [ルールの選択] タブの [動的ルールタイプ] リストフィールドでルールタイプを選択し、[次へ] をクリックします。
8. [属性を選択] タブで、ルールを適用する属性を選択します。
9. [次へ] を選択します。
   指定したルールタイプを適用できない属性、および動的調整ルールが既に存在する属性は表示されません。
10. [フィルター条件を設定] タブのフィールドに入力し、[保存] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
フィルター条件	ルールを適用するために CI が満たす必要のある条件です。 たとえば、あるルールをファイナンス部門に関連付けられた CI のみに適用するには、[部門] [次の値に等しい **(=)**] [ファイナンス] の条件を選択します。

次のタスク

- フィルターアイコン ( ) を選択し、次を選択します。
  - 属性：特定の属性の調整ルールのみを表示します。
  - ディスカバリーソース：特定のディスカバリーソースの調整ルールのみを表示します。
- [ルールをプレビュー] を選択すると、属性ごとに、その属性の更新が許可されているディスカバリーソースと、すべての動的調整ルールが、優先順に表示されます。
- [データをプレビュー] を選択して、特定の CI のすべての属性を表示します。また、各属性について、現在の CMDB 値とディスカバリーソースにより報告された値も表示されます。
- CI 属性値の再計算。
- 移動先 すべて > 設定 > 識別/調整 > 調整定義 調整ルールのすべての定義のリストビューを表示します。

データ更新ルールの作成

特定のディスカバリーソースに対して CI が古くなっているかどうかを判断するには、データ更新ルールを指定します。これにより、このような CI を優先度がより低い、許可されたディスカバリーソースによって更新することができます。

始める前に

必要なロール：itil には読み取りアクセス、itil_admin (itil の上位) にはフルアクセス権があります。

このタスクについて

動的調整ルールが有効な場合、データ更新ルールは影響を与えません。

データ更新ルールは、静的調整ルールと組み合わせて使用され、CI の調整ステップを決定します。これらのルールは、CI を更新できるかどうか、いつ、どのディスカバリーソースが更新するかを決定します。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャー.
2. [階層] を選択して CI クラスリストを表示し、データ更新ルールを作成するクラスを選択します。
3. クラス ナビゲーション バーで、[クラス情報] を展開し [調整ルール] をクリックします。
4. [データ更新ルール] セクションで [追加] を選択してルールを作成するか、既存のルールを選択して編集します。次に、[データ更新ルールの作成] ダイアログボックスに詳細を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
ディスカバリーソース	未更新が評価されるディスカバリーソース。
有効期間	未更新テストに使用される期間。 CI のクラスの静的調整ルールで指定されたフィールドが、指定された有効期間内にディスカバリーソースによって更新されない場合、CI はディスカバリーソースに対して古いと判断され、優先度の低いディスカバリーソースで CI の更新が許可されます。 0 (デフォルト) に設定すると、CI は更新直後に ディスカバリーソース に対して古いと判断されるため、優先度の低いディスカバリーソースが常に CI の更新を許可されます。 入力した値のプリフィックスが有効でサフィックスが無効な場合は値の有効な部分が使用されます (たとえば「15 x」の場合、「15」が使用されます)。値全体が無効な場合は、デフォルト値の 0 が使用されます。
アクティブ	ルールを有効にします。

5. [保存] をクリックします。

IRE 処理中の CI の再分類を構成する

識別および調整エンジン (IRE) の CI 識別プロセス中に、CI を別の *sys_class_name* タイプに再分類する必要がある場合があります。デフォルトでは、CI は自動的に再分類されます。自動再分類が無効になっている場合、CI は再分類されず、システムはレビューの再分類タスクを生成します。

CI のクラスは、アップグレードすることも、ダウングレードすることも、クラス階層内の別の分岐に切り替えることもできます。再分類操作の詳細については、「CI の再分類」を参照してください。システムプロパティおよびペイロードフラグを使用して、CI 再分類の IRE の動作をグローバルに、または CI ごとに個別に設定できます。

注:
CI の再分類は、同一の識別ルールを持つ 2 つのクラス間でのみ可能です。

システムプロパティを使用した自動 CI 再分類の設定

システムプロパティを使用して、CI 再分類のシステム全体の IRE の動作を設定できます。アクセスなど、CI の再分類に関連するプロパティの詳細については、「プロパティ」を参照してください。

- 次のプロパティは、ペイロードで指定された自動再分類の更新を有効または無効にします。これらのプロパティはベースシステムで **[true]** に設定され、CI 再分類の更新を含む CI 更新の処理を有効にします。

  自動再分類の更新を無効にするには、それぞれのプロパティを **[false]** に設定します。その場合、IRE はそれぞれの再分類の更新でペイロード (または拡張 IRE のペイロードアイテム) を拒否し、再分類タスクを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- *glide.class.upgrade.enabled*
- *glide.class.downgrade.enabled*
- *glide.class.switch.enabled*

- 次のプロパティを使用すると、IRE は再分類操作で CI の更新を処理できます。ただし、プロパティの設定に応じて、IRE は再分類の更新を処理またはスキップします。これらのプロパティはベースシステムで **[false]** に設定されます。この場合、IRE は任意の CI 再分類を含む CI 更新を処理します。

  プロパティを **[true]** に設定して、CI のそれぞれの再分類の更新は処理せずに CI の更新を処理するように IRE を設定します。

  - *glide.identification_engine.update_without_switch_enabled*
  - *glide.identification_engine.update_without_downgrade_enabled*
  - *glide.identification_engine.update_without_upgrade_enabled*

  このプロパティのセットは、以前のプロパティのセット (glide.class.<reclassification>.enabled) よりも優先されます。たとえば、次の競合するプロパティ設定では、2 番目のプロパティが最初のプロパティよりも優先されます。

  - *glide.class.downgrade.enabled* = **false**
  - *glide.identification_engine.update_without_downgrade_enabled* = **true**

Linux サーバーから Windows サーバーへの CI の切り替えによるペイロードアイテムの IRE 処理の例です。IRE は、ベースシステムの次のデフォルトのプロパティ設定を使用し、クラススイッチを含む属性を更新します。

- *glide.class.switch.enabled* = **true**
- *glide.identification_engine.update_without_switch_enabled* = **false**

ただし、次のプロパティ設定では、IRE は属性の更新を行いますが、クラスの切り替えをスキップします。

- *glide.class.switch.enabled* = **true**
- *glide.identification_engine.update_without_switch_enabled* = **true**

入力ペイロードの自動 **CI** 再分類の設定

CreateOrUpdateCIEnhanced() または createOrUpdateCI() API の入力ペイロードでは、システムプロパティに対応するフラグを使用できます。ペイロードでこれらのフラグを **[true]** または **[false]** に設定して、それぞれのシステムプロパティ設定をペイロードアイテムレベルで一時的に上書きすることができます。

再分類の動作を制御する次のペイロードフラグでは、いずれかが設定されている場合、対応する *glide.class.xxx.enabled* プロパティの設定に関係なく、その設定が優先されます。

- `classUpgrade`
- `classDowngrade`
- `classSwitch`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

再分類動作を制御する次のペイロードフラグでは、フラグまたは対応する *glide.identification_engine.update_xxx_enabled* プロパティのいずれかが true かどうかがチェックされ、それぞれの再分類操作なしで更新が許可されます。

- updateWithoutUpgrade
- updateWithoutDowngrade
- updateWithoutSwitch

また、強力なインポートセットトランスフォーマーフォームで CI 再分類プロパティを指定することで、ペイロードレベル設定 (ペイロード内のすべてのアイテムに適用される) をデータソースごとに渡すことができます。詳細については、「強力なインポートセットトランスフォーマーのプロパティ」を参照してください。

次のサンプル JSON ペイロードは、指定された CI の自動再分類を有効にします。

```
{ items: [{className: 'cmdb_ci_server', classUpgrade: true, classDowngrade: true, classSwitch: true, values: {name: 'linux123', serial_number: '12srt567', ip_address: '10.2.3.4'}, }]}
```

再分類制限ルール

ペイロード処理中に IRE による CI クラスのダウングレードや切り替えを防止し、データの損失を防止します。再分類制限ルールは、CI の他のプロパティの更新を処理しながら、特定のソースおよびターゲットクラスの CI クラスの変更を防止します。

たとえば、再分類制限ルールを使用して、CI クラスが *cmdb_ci_linux_server* (ソースクラス) から *cmdb_ci_server* (ターゲットクラス) にダウングレードされないようにすることができます。または、CI クラスが Linux サーバーから Windows サーバーに切り替わらないようにすることもできます。再分類制限ルールは、クラスのダウングレードや切り替え、および重要なデータの損失が発生する可能性があるサービスグラフコネクタを使用する場合に便利です。

再分類制限ルールの適用を制御するには：

- *glide.identification_engine.reclassification_restriction_rules_enabled* システムプロパティを使用して、アクティブな再分類制限ルールの適用をグローバルに有効または無効にします。このプロパティはデフォルトで **[true]** に設定されています。
- IRE ペイロードで *skipReclassificationRestrictionRules* ペイロードフラグを使用して、アクティブな再分類制限ルールが適用されないようにします。

  たとえば、*skipReclassificationRestrictionRules* フラグが設定されたペイロードは次のようになります。

```
{
 "items": [
  {
   "className": "cmdb_ci_server",
   "values": {
    "short_description": "Linux server description",
    "name": "Linux Server 1"
   },
   "settings": {
    "skipReclassificationRestrictionRules": "true"
   }
  }
 ]
}
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

再分類制限ルールの作成方法については、「再分類制限ルールの作成」を参照してください。

再分類制限ルールの作成

特定のソースおよびターゲットクラスの CI クラスの変更を防止することで、IRE 処理中のデータ損失を低減します。再分類制限ルールは *class* 属性にのみ影響し、残りの CI プロパティの更新を妨げません。

始める前に
必要なロール：Itil_admin (Itil には読み取り権限のみがあります)

このタスクについて
ペイロードの IRE 処理中に CI を再分類する必要がある場合 (ダウングレードまたはクラスの切り替え)、IRE は再分類制限ルールをチェックします。再分類制限ルールが現在の CI 再分類に適用される場合、IRE は CI プロパティの更新を処理しますが、CI の再分類をスキップします。

IRE 出力には、再分類制限ルールに関連する処理についての特定の詳細が記載されます。

再分類制限ルールは、指定されたソースクラスからターゲットクラスへのみ適用されます。ルールでは、指定されたターゲットクラスからソースクラスへの反対方向への再分類は防止されません。2 つのクラス間の再分類を両方向で制限するには、各方向に 1 つずつ、2 つの別々の再分類制限ルールを指定します。

手順

1. フィルターナビゲーターに「cmdb_ire_reclassification_restriction.list」と入力します。
2. [再分類の制限] フォームに入力します。

フィールド	説明
名前	再分類制限ルールの名前。
ソーステーブル	現在の CI クラス。
ソースの継承	[ソーステーブル] の子クラスに再分類制限ルールを適用するかどうか。
ターゲットクラス	再分類のターゲットクラス。
ターゲットの継承	[ターゲットテーブル] の子クラスに再分類制限ルールを適用するかどうか。
タイプ	CI 再分類タイプ：[ダウングレード] または [スイッチ]。

3. [送信] をクリックします。

次のタスク
[再分類の制限] リストビューで [アクティブ] の値を [true] または [false] に設定することで、再分類制限ルールをアクティブ化または非アクティブ化することができます。

IRE のデータソースルールの作成

識別および調整エンジン (IRE) を使用する場合、特定のディスカバリー (データ) ソースが特定のクラスの新しい CI を挿入しないようにすることができます。CI の作成では信頼しないが既存の CI の更新では引き続き信頼するディスカバリーソースに対して、IRE のデータソースルールを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：itil_admin

このタスクについて
動的調整ルールが有効な場合、IRE データソースルールは影響を与えません。

たとえば、ネットワーク機器は検出してもサーバーは検出しないために詳細なしでサーバー CI を作成する IP スキャンツールが挙げられます。特定の CI が存在する場合は更新を許可しながら、そのようなディスカバリーソースが特定の CI を作成しないようにすることができます。IRE のデータソースルールは、IRE のデータソースルール [cmdb_ire_data_source_rule] テーブルに格納されます。

- 子クラスは、識別ルールと同様に、親クラスから IRE データソースルールを派生させます。
- 子クラスに指定された IRE のデータソースルールは、親クラスから派生したすべての IRE のデータソースルールを上書きします。

IRE が IRE のデータソースルールによって禁止されている挿入操作を処理する場合、挿入操作は失敗します。このエラーは、挿入操作および IRE のデータソースルールの、ディスカバリーソースおよび CI クラスが一致する場合に発生します。CreateOrUpdateCIEnhanced() が使用されている場合、IRE は失敗したペイロードを将来の使用に備えて CMDB IRE 部分のペイロード [cmdb_ire_partial_payloads] テーブルに格納します。

注:
IRE のデータソースルールによって挿入操作が許可されておらず、createOrUpdateCI() を使用している場合、createOrUpdateCI() は部分的なコミットを許可しないため、IRE ペイロード全体が失敗します。

後で、許可されたディスカバリーソースが同じ CI を挿入しようとすると、IRE は部分的ペイロードからの一致する CI とその CI を結合した後に挿入します。続いて IRE は、CMDB IRE 部分のペイロード [cmdb_ire_partial_payloads] テーブルから部分的ペイロードを削除し、ルールで指定されたディスカバリーソースによる将来の更新を許可します。

IRE データソースルールはルックアップアイテムおよび関連アイテムには適用されず、クラス/ディスカバリーソースのペアに対して有効にできるルールは 1 つのみです。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 識別/調整 > **IRE** のデータソースルール.
2. リストビューで [新規] をクリックし、[IRE のデータソースルール] フォームに入力します。

フィールド	説明
アクティブ	IRE のデータソースルールを有効にします。
適用先	指定されたディスカバリー (データ) ソースが CI の作成を許可されていないクラス (および子クラス) です。
データソース	指定されたクラスの CI の作成を許可されていないディスカバリー (データ) ソースです。
許可されていない挿入	指定されたディスカバリー (データ) ソースが、指定されたクラスの新しい CI を CMDB に挿入できないようにします。

3. [送信] をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

タスクの結果
ペイロードアイテムに挿入要求があり、ディスカバリーソースと CI クラスが IRE のデータソースルールで指定されたディスカバリーソースと CI クラスに一致する場合：

1. 挿入操作が失敗し、IRE は次のメッセージをログに記録します。

   [xyz] への INSERT_NOT_ALLOWED_FOR_SOURCE の挿入は、IRE のデータソースルールによってデータソース [xyz] に対してブロックされています。

2. CreateOrUpdateCIEnhanced() が使用されている場合、IRE はペイロードアイテムを部分的ペイロードとして CMDB IRE 部分のペイロード [cmdb_ire_partial_payloads] テーブルに格納します。

後で、許可されたディスカバリーソースが、部分的ペイロードアイテムからの CI に一致する CI を正常に挿入した場合：

1. 現在の CI が部分的ペイロードの一致する CI と結合され、必要に応じて静的調整ルールが適用されます。
2. CMDB IRE 部分のペイロード [cmdb_ire_partial_payloads] テーブルの各部分的ペイロードが削除されます。
3. 許可されていないディスカバリーソースがそれぞれの CI を更新した後のペイロードは、正常に実行されます。
4. IRE を使用すると、以前は CI の挿入が禁止されていたディスカバリーソースが、現在 CMDB に存在する同じ CI を更新できます。

CMDB 依存関係性ルール

サービス定義は、CI タイプと関係性タイプで構成されます。依存関係性ルールは、これらのサービス定義における CI タイプと関係性タイプの依存構造を定義し、CI の識別およびビジネス サービスマップのビルドを支援します。

これらのルールによって定義される依存関係は、依存 CI を識別して CI の識別の優先順位を決定し、ペイロード内の CI とそれぞれの依存 CI を照合するときに使用されます。依存関係性ルールはサービスマッピングによっても使用され、カスタム CI タイプに対して定義することができます。新しい CI タイプを定義した後、新しい CI タイプが CMDB 内の既存のタイプにどのように関連するかを指定する依存関係性ルールを定義できます。

依存関係性ルールは、ホスティング ルールと格納規則 (依存関係性ルール) で構成され、各タイプは CI の異なる表示セットからデータをモデル化します。格納規則は、CI の構成階層を表し、どの CI にどの他の CI が含まれているかを記述します。ホスティング ルールは、ビジネス定義内の CI の配置を表し、どの CI を実行するかを記述します。

ホスティング ルールと格納規則は、2 つの CI タイプ間の関係性タイプを記述し、ホスティング ルールと格納規則で同じ関係性タイプを使用できます。格納ルールとホスティング ルールを区別する関係性が使用されるコンテキストです。

依存関係性ルールを管理します。

- クラス レベルのルールにアクセスするには、CI クラスマネージャーを使用します。移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャー.
- グループ化されたルールにアクセスするには、メタデータ エディターを使用します。移動先 すべて > 設定 > 識別/調整 > メタデータエディター.

インスタンス上でアクティブ化されたプラグインは、ベースシステムにどのホスティング ルールと格納規則が存在するかを決定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ホスティング ルール

ホスティング ルールは、サービス定義におけるホスティングとホストされた CI のペアの可能なすべての有効な組み合わせを表します。ホスティング ルールは 1 階層までにしかできないフラットな一連のルールであり、常にリソース (通常は物理または仮想ハードウェア) を含みます。各ホスティング ルールは、2 つの CI タイプ間のスタンドアロン ルールであり、別の CI タイプがホストできる有効な CI タイプ、または別の CI タイプをホストできる有効な CI タイプを記述します。ホスティング ルールは、親 CI タイプ、関係性タイプ (Hosted On::Hosts など)、および子 CI タイプで構成されます。たとえば、CI タイプ「Application」、「Runs On::Runs」、CI タイプ「Hardware」を指定するホスティング ルールを持つことができます。

CI は、複数のリソース (Windows や Linux など) でホストすることができます。この CI は、CI をホストできる各リソースを含む CI のホスティング ルールによって表されます。CI 識別の間、検査されている CI のペアは、少なくとも 1 つのホスティングルールを満たす必要があります。

ホスティング ルールは、CMDB メタデータ ホスティング ルール [cmdb_metadata_hosting] テーブルに格納されます。

格納規則

格納規則は、CI タイプの格納階層を表し、CI タイプがサービス定義内に含めることができる有効なオブジェクトと、CI タイプに含めることができる有効なオブジェクトを記述します。格納規則は、グループの最上位 (ルート) の親である CI タイプを含めて、格納規則グループ内で相互に連結されています。格納規則の集合は、格納関係の階層的なマップをビルドします。格納規則は、論理 CI を表すために使用される論理概念です。たとえば、サーバー上で実行されるソフトウェアを記述する場合などです。格納規則は、親 CI タイプ、関係性タイプ (「Contained By::Contains」など)、および子 CI タイプで構成されます。たとえば、CI タイプ「Tomcat」「Contains::Contained By」 CI タイプ「WAR File」を指定する格納規則があるとします。

エンドポイントは、指定されたタイプのデータがサービス定義との間でやり取りされる CI タイプを指定する、モデル内の着信接続または発信接続を指定する特別な格納規則です。格納規則にエンドポイントを追加した後、エンドポイント ルールに子ルールを追加することはできません。

格納規則は、CMDB メタデータ格納規則 [cmdb_metadata_containment] テーブルに格納されます。

参照ルール

参照ルールは、主にクラウド管理によって使用され、サービス定義内の参照元 CI と参照先 CI のペアの可能なすべての有効な組み合わせを表します。

- 参照ルールは、1 階層レベルまでにしかできないフラットな一連のルールです。
- 参照ルールは、常にリソース、通常は仮想エンティティを含みます。各参照ルールは、2 つの CI タイプ間のスタンドアロン ルールであり、別の CI タイプが参照できる有効な CI タイプ、または別の CI タイプを参照できる有効な CI タイプを記述します。両方の CI クラスは互いに独立して稼働できなければなりません。
- 参照ルールは、親 CI タイプ、関係性タイプ (たとえば、Provisioned From::Provisioned) および子 CI タイプで構成されます。たとえば、CI タイプ「Virtual Machine」 Provisioned From::Provisioned、CI タイプ「Image」を指定する参照ルールを持つことができます。
- CI は複数のリソースを参照することができます (たとえば、VM インスタンスはイメージ テンプレートとハードウェア テンプレートの両方と参照関係を持つことができます)。この CI は、CI を参照できる各リソースを含む CI の参照ルールによって表されます。
- 参照ルールは、CI 識別の一部とすることはできません。
- 参照ルールは、CMDB メタデータ参照ルール [cmdb_metadata_reference] テーブルに格納されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ルール要件

リレーションシップを絞り込み、メタデータ エディターのドロップダウン リストで有効なオプションのみを使用できるようにするために、作成するルールには次の要件があります。

- 格納規則内の子としての CI タイプの場合：この CI タイプまたはその子が他の格納規則の最上位 (ルート) 親になることはできず、親としてまたは子供としてホスティング ルール内に入れることもできません。
- 格納規則のトップレベル (ルート) 親である CI タイプの場合：ホスティング ルール内の子にすることはできません (たとえば、Tomcat に格納規則がある場合、Tomcat 上でホストすることはできません)。
- ホスティング ルール内の子である CI タイプの場合：親または子として格納規則に入れることはできません。
- ホスティング ルール内の親である CI タイプの場合：格納規則内の子になることはできません。
- ホスティング ルールは、Tomcat -runs_on- VMWare -runs_on- Tomcat のようなループを作成することはできません。

Example: ホスティングおよび格納規則モデル



図をモデル化するホスティング ルール

Tomcat はハードウェア上で「動作する」。

図をモデル化する格納規則：

- Tomcat は構成ファイルを「含む」
- Tomcat は WAR を「含む」
- WAR には次の MySQL との 2 つの JDBC のエンドポイントがあります。
  - 受信
  - 送信

Example: 有効な一連のルール

```
Tomcat Hosted Linux
Linux Hosted Computer
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

第 2 のメタデータ エントリは、満たされている第 3 の要件をトリガーします (ホスティング ルールであり、格納規則ではありません)。

依存関係性ルールの作成

CI クラスのホスティングおよび格納規則 (依存関係性ルール) を作成して、ビジネスディスカバリープロセスおよびサービスマッピング中に依存 CI を正しく識別できるようにします。ディスカバリーは依存関係性ルールを適用する識別 API を呼び出します。

CI クラスマネージャーに基本的なホスティング ルールまたは格納規則を作成できます。または、メタデータ エディターを使用して、ホスティング ルールと格納規則のグループ、および格納規則内の受信エンドポイントまたは送信エンドポイントを作成します。CI クラスマネージャーとメタデータ エディターは同期しており、これらの各ツールを使用して依存ルールを表示および編集できます。

CMDB クラスの依存関係性ルールを作成する

CI クラスマネージャーを使用して、CMDB クラスの基本依存関係性ルール (ホスティングまたは格納関係性ルール) を作成します。

始める前に

必要なロール：itil には読み取りアクセス、itil_admin (itil の上位) にはフルアクセス権があります。

このタスクについて

依存関係性ルールを作成するクラスには、依存識別ルール が必要です。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャー.
2. [階層] をクリックして CI クラス リストを表示し、ホスティング ルールまたは格納規則を作成するクラスを選択します。
3. クラス ナビゲーション バーで、[依存関係] をクリックします。
4. [依存関係性] ビューで [依存関係を追加] をクリックします。
5. [依存関係性ルールを追加] ダイアログ ボックスに詳細を入力します。

フィールド	説明
ルールタイプ	このルールがホスティングルールであるか格納のルールであるかの指定。
このクラス	ルールが適用されるクラス。
関係	ルールの関係性タイプ。
ターゲットクラス	依存関係性ルールのターゲットクラス。このクラスの子クラスまたは親クラスとしての指定は、指定された [関係] に基づいています。

6. [保存] をクリックします。

次のタスク

[派生にリセット] をクリックし、選択したクラスに対して特別に追加されたすべての依存関係性ルールを削除する操作を確認します。親クラスから派生した依存関係のみが残ります。

子クラスと親クラスの詳細については、「Table extension and classes」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

格納規則のコレクションを作成または編集する

CI の格納規則を作成して、ビジネスディスカバリープロセスおよびサービスマッピング中に依存 CI を正しく識別できるようにします。ディスカバリーは、依存関係性ルールを適用する識別 API を呼び出します。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

格納規則は、CIType1 RelationshipType CIType2 のように構成された 2 つの CI 間の関係を定義する依存関係性ルールです。追加する最初の CI タイプは、格納規則のチェーンである格納規則グループの最上位 CI になります。格納規則のセット全体は、トップレベル CI に基づいてグループとして編成されます。

新しい CI タイプの格納規則グループを作成するには、最初に関係の CI Type1 を追加する必要があります。存在する CI タイプの子格納規則を追加するには、その CI タイプを選択し、関係性タイプおよび CI Type2 である関係性ルールの第 2 部分を定義する必要があります。

格納規則グループ内の各ルールに、受信エンドポイントまたは送信エンドポイントを追加できます。これらのエンドポイントは、青色の上下矢印で示されます。エンドポイントを追加した後、格納規則階層のその分岐に格納規則を追加することはできません。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > メタデータエディター.
2. メタデータ エディターで、[格納規則] タブをクリックします。
3. [新規ルールを追加] をクリックして、トップレベルのルールを追加します。または、子ルールを追加するルールをポイントして、右側に表示される緑色の [+] アイコンをクリックします。
4. [格納ルールを **<**クラス**>** に追加] フォームに入力します。

フィールド	説明
構成アイテム タイプ	ルールが適用される CI クラス。
関係性タイプ	ルールの関係性タイプ。
リレーションシップの方向を逆にする	ルール内で逆の関係を使用できるようにします。
常にサービス モデルに含める	それらの親 CI (格納関係に基づく) がサービス マップに存在する場合は、常に指定されたクラスの CI をサービスマップに含めることができるようにします。

5. [作成] をクリックします。
6. 子ルールにエンドポイントを追加します。
   a. エンドポイントを追加する子ルールを指定します。
   b. 右に表示される青い [+] アイコンをクリックします。
   c. [エンドポイントを **<**クラス**>** に追加] フォームに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
エンドポイントタイプ	エンドポイントのタイプ。
受信または送信	エンドポイントの方向。

d. [作成] をクリックします。

ホスティングルールのコレクションを作成または編集する

CI のホスティング ルールを作成して、ビジネスディスカバリープロセスおよびサービスマッピング中に依存 CI を正しく識別できるようにします。ディスカバリー は依存関係性ルールを適用する識別 API を呼び出します。

始める前に

ホスティング ルールは、<CI Type1> <関係性タイプ> <CI Type2> のような構造の 2 つの CI 間の関係を定義する依存関係性ルールです。ホスティング ルールを作成するには、CI タイプを関係性ルールに <CI Type1> として追加し、次に関係性ルールの第 2 部分 (関係性タイプと <CI Type2>) を定義する必要があります。ホスティング ルールのセット全体は、ホストされているトップレベル CI に基づいてグループとして編成されます。

ホスティング ルールには、互いを逆にした 2 つのルールが暗黙的に含まれています。「<CI Type1> <関係性タイプ> <CI Type2>」というルールを作成すると、「<CI Type2> <逆の関係性タイプ> <CI Type1>」が自動的に追加されます。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > メタデータエディター.

2. メタデータエディターで、[ホスティングルール] タブをクリックします。

3. [新規ルールを追加] をクリックして、トップレベルのルールを追加します。または、子ルールを追加するルールをポイントして、右側に表示される緑色の [+] アイコンをクリックします。

4. [ホスト/ホスティング ルールを **<**クラス**>** に追加] フォームに入力します。

フィールド	説明
構成アイテムタイプ	ルールの <CI Type2> タイプ。
関係性タイプ	ルールの関係性タイプ。
関係性の方向を逆にする	ルール内の関係を逆にする場合にチェックします。

5. [作成] をクリックします。

インポートセットへの **IRE** の適用

インポートセットを使用して CI を CMDB にインポートする場合は、CMDB 識別および調整エンジン (IRE) プロセスを適用できます。CI の識別では、インポートセットによって生じる可能性がある CMDB 内の重複 CI を防ぐことができます。

インポートセットを使用して CMDB テーブルを追加すると、インポートされた複数のレコードが既存の CI と同一であるときに不注意で重複 CI が生じることがあります。この重複を最小限に抑えるため、CMDB テーブルに新しいレコードをインポートするときに、インポートセットに CMDB 識別および調整プロセスを適用することができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

変換マップ スクリプト

インポートセットの onBefore 変換マップスクリプトで、次のコードサンプルのように、CMDBTransformUtil API のコールを追加します。

```
(function runTransformScript(source, map, log, target) {
// Call CMDB API to do Identification and Reconciliation of current row
var cmdbUtil = new CMDBTransformUtil();
cmdbUtil.setDataSource('ImportSet');
cmdbUtil.identifyAndReconcile(source, map, log);
ignore = true;

if (cmdbUtil.hasError()) {
	var errorMessage = cmdbUtil.getError();
	log.error(errorMessage);
} else {
	log.info('IE Output Payload: ' + cmdbUtil.getOutputPayload());
	log.info('Imported CI: ' + cmdbUtil.getOutputRecordSysId());
}

})(source, map, log, target);
```

`ignore = true` コードフレーズは、インポートセットが識別エンジンによって処理されたレコードと同じレコードを再び作成することを防ぎます。

プロセス

識別エンジンは、CMDB に挿入する前に各ソース レコードの識別を実行します。識別エンジンは、レコードが既存の CI の複製であるかどうかを判断し、

- 重複しない場合：レコードをターゲット テーブルに挿入します。
- 重複している場合：ソース レコードのデータを使用して、CMDB 内の既存の CI を更新します。

CMDBTransformUtil API はソースデータを前処理した後、デフォルトでデータソースになるインポートセットと共に入力値を識別エンジンに渡します。CMDBTransformUtil API は、インポートセットがサポートするのと同じ方法で、参照フィールドであるターゲット フィールドをサポートします。また、CMDBTransformUtil API はソース スクリプトもサポートし、ソース スクリプトを評価して識別エンジンに渡されるターゲット値を決定します。詳細については、「フィールドマップの作成」を参照してください。

インポートセットへの複数のターゲットテーブルの指定

インポートセット内の各レコードを独自のターゲットテーブルで設定できます。次に、変換されたすべてのレコードを単一のターゲットテーブルに挿入するのではなく、レコードごとに指定された異なるターゲットテーブルにレコードを挿入します。たとえば、インポートセットの一部のレコードをコンピュータークラスに挿入し、その他のレコードをサーバークラスに挿入する必要がある場合に使用します。

インポートセットを使用してデータをインポートする場合は、次の手順を組み込みます。

- データソースファイルでターゲットテーブル列を追加します。列ヘッダーにラベルを付けるには「MyTable」などの文字列を使用します。各レコード行に、レコードのターゲットテーブルを「cmdb_ci_computer」などの有効な CMDB クラス名として入力します。
- [テーブル変換マップ] フォームで [一致フィールドの自動マップ] を実行した後、追加されたターゲットテーブル列のフィールドマップを追加して、クラスと CMDB のターゲットテーブルとの関係を確立します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. [テーブル変換マップ] フォームの [フィールドマップ] 関連リストで [新規] をクリックします。
2. [ソースフィールド] を、データソースファイルに追加したターゲットテーブル列のヘッダー (「MyTable」など) に設定します。
3. [ターゲットフィールド] を [クラス] に設定します。
4. [送信] をクリックします。

上記の手順で説明したように、インポートセットを複数のターゲットテーブルで設定すると、[テーブル変換マップ] フォームで指定された [ターゲットテーブル] は使用されません。

制限

次の制限が適用されます。

- インポートセットは、単一の変換マップに関連付ける必要があります。CMDBTransformUtil API のコールを追加している間も、インポートセット用に 1 つの変換マップが存在することを確認してください。
- CMDBTransformUtil API は、インポートセットとともに使用されるときに必須フィールドに値があるかどうかをチェックしません。*enforce mandatory fields*が変換マップでどのように設定されているかにかかわらず、必須フィールドに値がないとデータのインポートは失敗します。
- 従属 CI (従属識別ルールを持つ CI) のインポートセットに CI 識別および調整を適用することはできません。

関連情報

変換マップを作成

重複した **CI** の検出

IRE 識別プロセスで重複 CI が検出されると、重複 CI の各セットがレビューと修正のために重複排除タスクにグループ化されます。重複した CI が多数ある場合、弱い識別ルールに起因する可能性があります。重複した CI を調整するように識別エンジンを設定できます。

識別および調整エンジン (IRE) プロセス中、重複 CI の処理は、プロパティ *glide.identification_engine.skip_duplicates* (デフォルトでは true に設定) と *glide.identification_engine.skip_duplicates.threshold* (デフォルトでは 5 に設定)、および検出される重複 CI の数によって決まります。重複 CI が自動的に調整され、重複をスキップするようにこれらのプロパティを設定できます。

- *glide.identification_engine.skip_duplicates* が true で重複した CI の数が *glide.identification_engine.skip_duplicates.threshold* で指定されたしきい値よりも小さい場合、最も古い重複 CI が一致するとして選択され、更新されます。その最も古い重複 CI は、その重複 CI のセット のメイン *CI* にもなります。残りの重複 CI は、 *duplicate_of* 属性を適切なメイン CI に設定することで、重複としてタグ付けされます。照合中、IRE は重複としてタグ付けされた CI を除外します。
- *glide.identification_engine.skip_duplicates* が false の場合、重複 CI の照合はエラーで失敗し、重複 CI は更新されません。

また、 *glide.duplicate_ci_remediator.max.cis* プロパティは、多数の重複 CI の重複排除処理を決定します。詳細については、 重複 CI の修正 トピックの「多数の重複 CI」セクションを参照してください。

どちらの場合でも、重複排除タスクは常に作成されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
重複 CI の場合、*duplicate_of* 以外の CI の属性のいずれかが IRE 処理によって更新されると、その CI は重複 CI とは見なされなくなります。そのような状況では、*duplicate_of* の値が CI でクリアされます。

これらのプロパティの詳細については、「プロパティ」を参照してください。

重複排除タスクの修正

重複排除タスクのレビューと修復、およびメイン CI の使い方の詳細については、「重複 CI の修正」を参照してください。

識別シミュレーションの使用

識別シミュレーションは、完全かつ有効であることが保証されたペイロードを自動的にビルドするための中心的な場所です。その後、識別および調整エンジン (IRE) によるペイロードの処理をシミュレートし、実際に送信して IRE で実行する前に結果を調べることができます。

識別シミュレーションを使用して入力ペイロードをビルドし、IRE によるペイロードの処理をシミュレートします。次に結果を確認し、必要に応じて識別ルールを調整し、更新されたペイロードのシミュレーションを再実行することができます。

次を実行するために識別シミュレーションを使用します。

- 既存の識別ルール、ホスティングルールおよび格納規則に基づいて入力ペイロードを自動的にビルドする。
- (識別シミュレーションによって自動的にビルドまたは手動で作成された) ペイロードの実行をシミュレートする。
- シミュレートされた実行のペイロード出力と実行ログメッセージを参照する。

注:

- 識別シミュレーションは CMDB に更新をコミットしません。
- 識別シミュレーションは、提供されている非 CMDB テーブルを含む処理ペイロードのシミュレーションをサポートしていますが、そのようなペイロードの生成はサポートしていません。

ペイロードを自動的に生成

識別シミュレーションを使用して、指定されたクラスの入力ペイロードを自動的にビルドします。ビルドされたペイロードは、必要な依存型 CI を備え、正しく構造化され、識別および調整エンジン (IRE) による処理に対して構文的に有効です。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
識別シミュレーション中にビルドされるペイロードは、指定されたクラス用です。依存 CI クラスの場合は、すべての依存関係に関する情報の入力を求められます。必要な詳細を入力すると、識別シミュレーションによって入力に基づいてペイロードがビルドされます。

注:
非 CMDB テーブルを含むペイロードの自動生成はサポートされていません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 識別/調整をクリックし、[識別シミュレーション] をクリックします。
2. **[CI** クラスから開始] ボックスで [開始] をクリックします。
3. [ペイロード情報] フォームの [データソース] フィールドで、このクラスの更新に関連付けられているデータソースを選択します。
   ServiceNow ディスカバリーデータソースの場合は、[ServiceNow] を選択します。
4. ペイロードで [クラス] を選択します。
   a. [基準属性] エリアで CI ID 属性を選択し、CI を一意に識別する値を指定します。
   b. [追加の属性] エリアで、一致する CI を更新する属性と値を指定します。
5. 依存識別ルールに関連付けられた依存 CI の場合は、表示されるすべての [コンテナー レベル] セクションの [基準属性] および [追加の属性] セクションに入力します。
6. [スクリプトを生成] をクリックします。
7. 欠損フィールドがあることを示すエラーがある場合は、欠損フィールドに記入し、[スクリプトを生成] を再びクリックします。

次のタスク

- [シミュレーションを実行] をクリックして IRE によるペイロードの処理をシミュレートします。
- シミュレーションの結果を調べ、必要に応じてペイロードを微調整し、必要に応じて他のクラスの他のペイロードと結合します。ペイロードを完成させたら、createOrUpdateCI() API を使用し、IRE によってペイロードを実行します。この結果、CMDB への実際の更新が行われます。
- [スクリプトをコピー] をクリックして、JSON スクリプトをクリップボードにコピーします。その後、そのスクリプトをサードパーティソフトウェアまたは識別シミュレーションの別の画面に貼り付けることができます。

識別シミュレーションを使用したペイロード処理のシミュレーション

識別シミュレーションを使用して、入力ペイロードの CI 識別の識別および調整エンジン (IRE) プロセスをシミュレートします。識別シミュレーションを使用してビルドされた、または手動で作成された有効なペイロードを指定します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 識別/調整をクリックし、[識別シミュレーション] をクリックします。
2. オプション: 既存のペイロードのシミュレーションを実行するには：
   a. [既存のペイロードから開始] タイルで [開始] をクリックします。
   b. [JSON ペイロードを挿入] ページで、このクラスの更新に関連付けられている [データソース] を選択します。
   c. オプション: identifyCI API を使用する代わりに、[拡張識別を使用] を選択して identifyCIEnhanced を拡張 CI 識別に適用します。
   d. JSON ペイロードを空のキャンバスに貼り付けます。
3. オプション: 新しいペイロードを作成するには、**[CI** クラスから開始] タイルで [開始] をクリックします。
   詳細については、「ペイロードを自動的に生成」を参照してください。
4. [シミュレーションを実行] をクリックして IRE によるペイロードの処理をシミュレートします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

次のタスク

1. 結果ペインでシミュレーションの結果を確認し、必要に応じてペイロードを微調整します。
   a. [実行 **#1**] をクリックしてシミュレーションした実行の [コンテキスト **ID**] と [実行 **ID**] を表示します。
   b. [実行 **#1**] の横のドロップ ダウン矢印をクリックして追加の詳細を表示します。
      - [入力]：シミュレーションのペイロードを表示します。
      - [ログ]：指定されたログ記録レベルに従って、ペイロードの処理をシミュレートしながら IRE が生成したすべてのログメッセージを表示します。
      - [出力]：IRE によって返される出力ペイロードを表示します。
2. ペイロードを完成させたら、createOrUpdateCI() API を使用し、IRE によってペイロードを実行します。この結果、CMDB への実際の更新が行われます。

識別シミュレーションのロギング レベルを設定する

識別シミュレーションは、シミュレートされたペイロード処理の各ステップを記録します。これらの実行ログを調べて、ペイロードが期待どおりに処理されたかどうか、および識別ルールが有効かどうかを判断できます。ロギングのレベルを調整して、ログが役に立ち、メッセージの量が過剰または不足しないようにすることができます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 識別/調整をクリックし、[識別シミュレーション] をクリックします。
2. [設定] アイコンをクリックします。
3. **[IE** ログレベル] で識別および調整エンジン (IRE) のログ記録レベル、[サービスキャッシュログレベル] でサービスキャッシュのログ記録レベルを選択します。
   ロギング レベルは、ロギングの最小レベルから最大レベルまでの昇順で表示されます。
4. [設定] アイコンをもう一度クリックして [設定] ダイアログ ボックスを閉じます。

実行ログの確認

識別シミュレーションは、識別および調整エンジン (IRE) によって生成された実行ログを提供します。これらの実行ログにアクセスしてペイロードを実行したり、結果を調べたり、デバッグしたりすることができます。IRE ペイロード出力ログは、中央のページに分かりやすい形式で表示されます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
また、IRE を使用する内部アプリケーション (ディスカバリー など) は、内部 API を呼び出して IRE 実行ログを表示するための URL を提供できます。

ログ記録は識別エンジンの特定の実行のコンテキスト内にあり、特定のデータソースと時間範囲でログのリストをフィルタリングできます。2 か月前までの実行ログ 1000 件までが、コンテキスト ID、および実行時間別にグループ化してリストされます。glide.identification_logs.max_run_ids プロパティを使用して 1000 の制限を変更します。

ログレベルを制御するには、*glide.discovery.identification.log_level* ディスカバリー システムプロパティを使用し、次のいずれかの値を設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- Info
- 警告
- エラー
- Debug
- DebugVerbose
- DebugObnoxious

注:
IRE は、識別ルールを処理する前に、ペイロードの初期検証を実行します。IRE がクラス識別子に基づいて重複 CI を検出すると、ペイロードが却下され、処理が停止します。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 識別/調整 > 識別ログ.
2. 実行リストを次のようにフィルタリングします。
   a. [ソース]：実行ログを表示するデータソースを選択します。
   b. [時間範囲]：実行ログを表示する時間範囲を指定します。
   [実行] は、指定した時間範囲の指定したデータソースのすべての実行を表示します。
3. [実行] リストで [実行 **#]** をクリックし、その [コンテキスト **ID]** および [実行 **ID]** を表示します。
   固有のコンテキスト ID は、実行されている特定のペイロードに関連付けられています。そのペイロードの各実行は、一意の実行 ID に関連付けられています。複数回実行されるペイロードの単一のコンテキスト ID は、複数の実行 ID に関連付けられます。
4. [実行 **#]** のドロップ ダウン矢印をクリックして追加の詳細を表示します。
   - [入力]：実行のペイロードを表示します。
   - [ログ]：指定されたロギング レベルに従って、ペイロードを実行しながら識別エンジンが生成したすべてのログメッセージを表示します。
   - [出力]：識別エンジンによって返される出力ペイロードを表示します。

再分類タスクを表示する

識別プロセス中に自動的に再分類できなかった CI の再分類タスクが作成されます。これらのタスクを確認して CI を探し、それらを再分類するかどうかを決定します。

このタスクについて

CI の自動再分類を無効にするために使用するプロパティによって、自動的に再分類できなかった CI に対して再分類タスクを作成するかどうかが決まります。

- 「glide.class.<reclassification operation>.enabled」プロパティのいずれか (*`glide.class.upgrade.enabled`* など) を使用する：再分類タスクが作成されます。
- 「glide.identification_engine.update_without_<reclassification operation>_enabled」プロパティのいずれか (*`glide.identification_engine.update_without_switch_enabled`* など) を使用する：再分類タスクは作成されません。

IRE 処理中の再分類の詳細については、「IRE 処理中の CI の再分類を構成する」を参照してください。

始める前に

必要なロール：admin または itil

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 識別/調整 > 再分類タスク.
2. 再分類タスクを選択します。
3. [再分類タスク] フォームの詳細を確認します。

[再分類タスク] フォーム

フィールド	説明
構成アイテム	再分類が必要な CI です。
簡単な説明	CI の再分類が許可されていないことを示す簡単な説明です。
説明	CI の現在のクラスと、CI を変更する必要があるクラスを示す説明です。
内部ペイロード	識別プロセスで使用されるペイロードです。

次のタスク
タスクの詳細を確認後、[説明] タスクに記載されている CI を見つけ、それを手動で再分類することができます。詳細については、「CI の再分類」を参照してください。

非 **CMDB** テーブルの **IRE** サポート

サポートされている非 CMDB テーブルに識別および調整エンジン (IRE) プロセスを適用して、それらのテーブルのデータの完全性と健全性を確保します。

Yokohama リリース以降、IRE は一部の非 CMDB テーブルをサポートしています。一部の非 CMDB テーブルの識別ルール (CI ID および識別子エントリ) を作成すると、それらのテーブルですべての IRE 機能を使用できます。IRE 機能でサポートされている非 CMDB テーブルは次のとおりです。

- アプリケーション固有のスコープ内：すべての非 CMDB テーブル
- グローバルスコープ内：ベースシステムに事前設定されている非 CMDB テーブルのみ。たとえば、Yokohama リリースでは、場所 [cmn_location]、部門 [cmn_department]、コストセンター [cmn_cost_center]、建物 [cmn_builder]、ユーザー [sys_user]、およびグループ [sys_user_group] の非 CMDB テーブルがサポートされています。

CI クラスマネージャー を使用して、非 CMDB テーブルの IRE 関連のルールを管理することはできません。代わりに、次の手順で説明されているように、リストビューのそれぞれのテーブルを直接操作して、これらのルールを作成および管理する必要があります。

- 非 CMDB テーブルの識別ルールの作成
- 非 CMDB テーブルの調整ルールの作成
- 非 CMDB テーブルの IRE のデータソースルールの作成
- 非 CMDB テーブルのデータ更新ルールの作成
- 非 CMDB テーブルの ID 包含ルールの作成
- 識別シミュレーションを使用したペイロード実行のシミュレーション
- 部分的ペイロードの使用
- 重複排除タスクのレビューと修正

サポートされている非 CMDB テーブルでは、次のストアアプリを使用できます。

- CMDB ワークスペースの CMDB 360
- 統合ハブ ETL

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

IRE プロセスは、サポートされている非 CMDB テーブルに適用されますが、次の違いがあります。

- *discovery_source*、*last_discovered*、および *first_discovered* 属性が非 CMDB テーブルに存在しない場合、IRE はこれらの属性を入力しません。
- テーブルに *sys_class_name* 属性が含まれていない場合、IRE は非 CMDB テーブルのクラス名を *sys_class_name* として使用します。
- IRE ペイロードは、非 CMDB テーブルとの関係をサポートしていません。

注:
IRE 関連ユーザーインターフェイスおよび付属のドキュメントでは CMDB および CMDB 要素を参照している場合がありますが、これらの参照のほとんどはサポートされているすべての非 CMDB テーブルにも適用されます。

非 **CMDB** テーブルの識別ルールの作成

サポートされている非 CMDB テーブルで識別および調整エンジン (IRE) 機能を使用するには、最初にテーブルレコードを一意に識別する識別ルールを作成する必要があります。各非 CMDB テーブルは、単一の識別ルールに関連付けることができます。

始める前に

必要なロール：itil には読み取りアクセス権があり、itil_admin (itil の上位) にはフルアクセス権があります。

このタスクについて

各識別ルールは、テーブルの単一の識別子、1 つ以上の識別子エントリ、および 1 つ以上の関連エントリで構成されます。

識別ルールを作成する前に、以下のトピックを確認してください。

- 識別ルール
- CMDB 識別を使用するための一般的なガイドライン

識別子エントリを作成するときに、[識別子エントリ] フォームの [検索対象テーブル] フィールドと [基準属性] フィールドを設定して、次のいずれかのオプションを実装できます。

通常の識別子エントリ
: 関連付けられた識別子テーブルから属性を選択できます。

ルックアップ識別子エントリ
: 現在選択されているテーブル以外の関連テーブル (ルックアップテーブル) から属性を選択できます。

ハイブリッド識別子エントリ
: 現在メインで選択されているテーブルおよび別のテーブル (ルックアップテーブル) の両方から属性を選択できます。

非 CMDB テーブルの場合は、独立した識別ルールのみがサポートされます。

手順

1. 移動先 すべて > 識別/調整 > **CI ID**.
2. [識別子] リストビューで、[新規] をクリックします。
3. 識別子フォームに記入します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
名前	CI ID の名前。
適用先	サポートされる非 CMDB テーブル。
依存なし (Independnt)	識別子が他のレコードとは無関係にレコードを識別できるように指示するには、オンにする必要があります。

4. [送信] をクリックします。
5. [識別子] リストビューで、作成した識別子を見つけて開きます。
6. 識別子フォームで [識別子エントリ] タブを選択し、 [新規] をクリックします。
7. 識別子エントリフォームに記入します。

フィールド	説明
識別子	関連付けられた識別子のテーブルの名前がプリセットされています。
検索するテーブル	関連付けられた識別子のテーブルのラベルがプリセットされています。 作成方法： ○ 通常の識別子エントリ：識別子テーブルに設定し、その同じテーブルから [基準属性] を選択します。 ○ ルックアップ識別子エントリ：別のテーブル (ルックアップテーブル) に設定し、そのルックアップテーブルから [基準属性] を選択します。 ○ [ハイブリッド識別子] エントリ：別のテーブル (ルックアップテーブル) に設定し、次の手順を実行します。 ▪ ルックアップテーブルから [基準属性] を選択します。 ▪ ルールを保存した後、バックグラウンドスクリプトを使用して、現在のテーブルから [ハイブリッドエントリ **CI** 基準属性]を追加します。詳細については、このタスクの最後にある「次に実行すべきこと」セクションを参照してください。 ルックアップテーブルには、関連付けられた識別子テーブルへの参照が必要です。
基準属性	レコードを一意に識別する属性のセット。属性は、現在のクラスまたは親クラスに属することができます。 **注:** 基準属性として参照フィールドを追加することができます。ただし、そのようなフィールドが常に有効であるとは限りません。 ○ 参照フィールドには別のテーブル内のレコードを指す *sys_id* が格納されているため、現在のテーブルに対して (一意性の点で) 弱い条件の属性と見なされます。 ○ システムは、参照フィールド内の無効な値を検出し、「不明」に置き換えます。たとえば、無効な *Model ID* 値は「不明」の値に置き換えられます。また、複数の CI が、「不明」に設定された同じ参照フィールドを持つ場合、これらの CI は重複 CI になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
優先度	識別子エントリに適用される優先度。優先度番号の低いルールには高い優先度が指定されます。同一の優先度の識別子エントリは、ランダムに適用されます。 優先度の数値は間を空けて設定できます。これにより、既存の優先順位を変更せずに、未使用の優先度の数値を新しいエントリにアサインすることができます。
アクティブ	識別子エントリが有効であることを示します。ルールを適用するには、識別ルール内の少なくとも 1 つの識別子エントリを有効にする必要があります。
カウントの完全一致を強制します。	ルックアップ識別の場合、レコードをルックアップレコード数の完全一致とのみ照合します。 強制されると、ペイロード内のレコードのすべてのルックアップアイテムは、ルックアップテーブルに一致するレコードを持っており、これらが同じレコードを参照している必要があります。 **a.** テーブルのレコードを参照する入力ペイロードからのすべてのルックアップアイテムがあるレコードのみに一致します。 **b.** 複数の一致がある場合は、最も古く作成されたレコードが最終一致として選択されます。 強制されていない場合、ルックアップテーブルのレコードと一致するペイロード内のレコードのルックアップアイテムが 1 つあれば、一致を考慮するのに十分です。 **a.** テーブルのレコードを参照する入力ペイロードからのルックアップアイテムが 1 つ以上あるいずれかのレコードに一致します。 **b.** 複数の一致がある場合は、テーブルのレコードを参照する入力ペイロードからのルックアップアイテムが最も多いレコードが選択されます。 **c.** 引き続き複数の一致がある場合は、最も古く作成されたレコードが最終一致として選択されます。
null 属性を許可	選択すると、少なくとも 1 つの基準属性が null でない場合は、null である基準属性がある場合でも、識別子エントリとの一致を試みます。 そうでない場合、識別子エントリとの一致を試みるには、すべての基準属性に値が必要です。
親のルール の代替使用を許可	この識別ルールで一致が見つからない場合にレコードの親テーブルの識別ルールが使用されることを許可します。依存識別ルールにのみ適用されます。
オプションの条件	一致するレコードを検索するレコードのセットを絞り込むフィルター。 *glide.identification_engine.enable_identifier_optional_condition* システムプロパティが **true** (デフォルトでは **false**) に設定されている場合にのみ使用できます。ベースシステムでは、さまざまなクラスの識別子エントリが詳細オプション条件で事前設定されています。このプロパティを **true** に設定すると、通常の識別子エントリの事前設定された条件がすべて自動的に適用されます。したがって、予期しない動作を防ぐ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	ために、このプロパティを **true** に設定する前に、通常の識別子エントリで事前定義された条件を確認します。 このプロパティの詳細については、「プロパティ」を参照してください。

> **注:**
> 基準属性に 2 つの属性しかなく、*sys_class_name* がそのうちの 1 つ (例：[name, sys_class_name]、[ip_address, sys_class_name]) である場合、**[null** 属性を許可] が有効になっていても他の属性を NULL にすることはできません。この制限は、*sys_class_name* が特別なシステム一致属性と見なされるためです。

8. [送信] をクリックします。
9. 識別子フォームで [関連エントリ] タブを選択し、[新規] をクリックします。
10. 関連エントリフォームに記入します。

関連エントリフォーム

フィールド	説明
識別子	この関連エントリが関連付けられている識別子でプリセットします。
アクティブ	関連エントリが有効であることを指定するチェック ボックス。
関連テーブル	一致しているレコードを参照する関連テーブル (ルックアップテーブル)。
参照フィールド	関連する識別子テーブルへの参照を持つ関連テーブルの参照フィールド。
基準属性	関連アイテムを一意に識別する属性のセット。属性は、現在のクラスまたは親クラスに属することができます。 **注:** 基準属性として参照フィールドを追加することができます。ただし、そのようなフィールドが常に有効であるとは限りません。 ○ 参照フィールドには別のテーブル内のレコードを指す *sys_id* が格納されているため、現在のテーブルに対して (一意性の点で) 弱い条件の属性と見なされます。 ○ システムは、参照フィールド内の無効な値を検出し、「不明」に置き換えます。たとえば、無効な *Model ID* 値は「不明」の値に置き換えられます。また、複数の CI が、「不明」に設定された同じ参照フィールドを持つ場合、これらの CI は重複 CI になります。 識別ルールの属性を表示、追加、または削除するには、ロックアイコンをクリックします。
null 属性	関連テーブルの少なくとも 1 つの基準属性が null でない場合は、null である基準属性がある場合でも、識別子エントリとの一致を試みることを許可します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
を許可	
優先度	指定された関連テーブルの関連エントリの優先度。特定の関連テーブルの関連アイテムを照合する際、優先度番号の低いルールには高い優先度が指定されます。同一の優先度を持つ指定された関連テーブルの関連エントリはランダムに適用されます。 優先度の数値は間を空けて設定できます。これにより、既存の優先順位を変更せずに、未使用の優先度の数値を新しいエントリにアサインすることができます。
オプションの条件	一致する関連アイテムを検索するレコードのセットを絞り込む条件をフィルタリングします。

11. [送信] をクリックします。

次のタスク
ハイブリッド識別子エントリの [ハイブリッドエントリ **CI** 基準属性] フィールドに基準属性を追加するには、識別子エントリフォームを使用するのではなく、バックグラウンドスクリプトを使用する必要があります。識別ルールを保存した後、次の場所に移動します: システム定義 > スクリプト - バックグラウンドをクリックし、属性を追加するスクリプトを入力して、[スクリプトの実行] をクリックします。

サンプル スクリプト：

```
var gr = new GlideRecord('cmdb_identifier_entry');
// get the identifier entry you want to update
gr.get('<identifier_entry_sys_id>');
// set the attributes you want in the hybrid rule in a comma separated list
// for example: 'name,serial_number'
gr. hybrid_entry_ci_criterion_attributes='<column_name_1>,<column_name_2>,<etc.>';
gr.update();
```

このプロセスには admin ロールが必要です。

非 **CMDB** テーブルの調整ルールの作成

非 CMDB テーブルの静的または動的 CI 調整ルールを作成します。

静的調整ルール、動的調整ルール、および調整ルールに関連するその他のプリンシパルの詳細については、「調整ルール」を参照してください。

同じレコード属性に静的調整ルールと動的調整ルールの両方が存在する場合、動的ルールが優先されます。

注:
システムフィールドや、ディスカバリーソース (discovery_source) フィールドなどの識別および調整エンジン (IRE) 固有のフィールドに対しては、調整ルールを作成できません。また、調整ルールは、参照フィールドを使用してドット連結することはできません。

非 **CMDB** テーブルの静的調整ルールの作成

静的調整ルールは、データソースに更新する権限があるクラス属性を指定し、権限のないデータソースが属性の値を上書きするのを防止します。静的調整ルールでは、複数のデータソース間の優先順位

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

付けも指定します。静的調整ルールがない場合、データソースは互いの属性値の更新を上書きできます。

始める前に
必要なロール：itil には読み取りアクセス、itil_admin (itil の上位) にはフルアクセス権があります。

このタスクについて
静的調整ルールは、データ更新ルールと組み合わせて使用され、レコードの調整ステップを決定します。これらのルールは、レコードを更新できるかどうか、いつ、どのデータソースが更新するかを決定します。複数のデータソースが同じ属性の更新を許可されている場合、これらのデータソースそれぞれに対して優先度をアサインし、互いの更新が上書きされるのを防ぎます。

許可されたデータソースが属性を更新した後、以降の更新は、同じデータソースまたはより高い優先度のデータソースからのみ受け入れられます。優先度の低いデータソースからの更新は、次の 2 つの条件が満たされない限り拒否されます。

- 優先度の低いソースがレコードを更新する最初のソースである。
- クラスのデータ更新ルールに基づいて、レコードが古くなった。

静的調整ルールの優先順位：

- 特定の属性用に構成されたルールは、(優先度値に関係なく) [すべての属性に適用] で設定されたルールよりも優先されます。
- 同じ属性の 2 つのルール間、または [すべての属性に適用] で設定された 2 つのルール間では、クラスに直接指定されたルールが派生ルールよりも優先されます。☒
- 同じ属性の 2 つのルール間、または [すべての属性に適用] で設定された同じクラスレベルの 2 つのルール間では、優先度はルールの優先度によって決定されます。

各属性を更新する最後のディスカバリーソースに関する情報は、データソース履歴 [cmdb_datasource_last_update] テーブルに格納されますが、それは調整ルールを有効にした後です。そのため、ルールを有効にした後、最も優先度の高いデータソースが CI を更新するまで、予期しない更新が発生する可能性があります。

静的調整ルールは、古い属性の調整に影響します。調整中に、データソース履歴テーブルの情報が CI のクラスのデータ更新ルールとともに考慮され、CI 属性が古くなっているかどうかが判断されます。ある期間内に CI を更新するために最新のディスカバリーソースによって更新されなかった場合、CI 属性は古くなっていると判断されます。この期間は、ディスカバリーソースのクラスのデータ更新ルールの有効期間によって指定されます。この場合、優先度の低い別の許可されたディスカバリーソースが古い CI 属性を更新しようとすると、更新が許可されます。

同じレコード属性に静的調整ルールと動的調整ルールの両方が存在する場合、動的ルールが優先されます。

手順
1. 移動先 すべて > 設定 > 識別/調整 > 調整定義.
2. [調整定義] リストビューで、 [新規] をクリックします。
3. 調整定義フォームに記入します。

フィールド	説明
データソース	このルールを構成するデータソースです。
優先度	指定された属性の他のデータソース内の [データソース] の優先度です。数字が小さいほど優先度が高くなります。調整ルールなしのデータ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
	ソースには、最も低い優先度が割り当てられます。
適用先	指定された非 CMDB テーブルのすべての属性を更新することを、指定されたデータソースに許可します。 **注:** この設定は、特定の属性に適用されるあらゆる設定によって上書きされます。この場合、このオプションを使用する代わりに、[属性] のすべての属性を直接含めることができます。
フィルター条件	ルールを適用するためにレコードが満たす必要のある条件です。 たとえば、このルールをファイナンス部門に関連付けられたレコードのみに適用するには、[部門] [次の値に等しい **(=)**] [ファイナンス] の条件を選択します。 **注:** glide.identification_engine.enable_reconciliation_filter_b システムプロパティは、フィルター条件が適用されるタイミングを決定します。デフォルトでは、これらのフィルター条件は、ペイロード処理中に属性値が変更された後に適用されます。このプロパティを **true** に設定すると、属性値が変更される前に識別および調整エンジン (IRE) がフィルター条件を適用します。
属性	指定されたデータソースによる更新が許可されている、現在または親クラスの属性です。 [すべての属性に適用] が選択されていない場合のみ使用できます。
null で更新	指定のデータソースが null 値で更新できる属性です。デフォルトでは、許可されたデータソースは、null 以外の値を null 値で上書きすることはできません。 このリストの属性は、[属性] リストにはなく、データソースが null 値で更新できる属性には含まれていません。

4. [送信] をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

非 CMDB テーブルの動的調整ルールの作成

非 CMDB テーブルの動的調整ルールは、CMDB 360 データを使用して、報告される最大値などの値を選択し、レコードを更新します。

始める前に

CMDB 360/マルチソース CMDB を有効にする必要があります。

必要なロール：itil には読み取りアクセス権があり、itil_admin (itil の上位) にはフルアクセス権があります。

このタスクについて

同じ CI 属性に静的調整ルールと動的調整ルールの両方が存在する場合、動的調整ルールが優先されます。

動的調整ルールは、報告された最大値や最も報告された値など、いくつかのルールタイプをサポートしています。動的調整ルールを適用する場合、IRE は現在のペイロードを処理し、CMDB 360 データストアを調べて、CMDB を更新する値を選択します。動的調整ルールのタイプによっては、適切な値の選択がすぐに確定しない場合があります。たとえば、最も報告された値が 1 つも存在しない場合や、値によっては、最後に検出されたタイムスタンプが報告されない場合があります。そのため IRE は必要に応じてフォールバックし、最後に報告された値、最後に検出された値、最後に更新された値などの追加の詳細を調べて、最も適切な値を選択します。

注:
CI クラスマネージャーで新しい子クラスを作成するときに、動的調整ルールを追加することはできません。最初に新しい子クラスを保存してから、動的調整ルールを追加する必要があります。

手順

1. [すべて] をクリックします。
2. フィルターナビゲーターで、「cmdb_dynamic_reconciliation_definition.list」と入力して動的調整定義テーブルを開きます。
3. [動的調整定義] リストビューで、[新規] をクリックします。
4. 動的調整定義フォームに記入します。

フィールド	説明
名前	
属性	ルールを適用する属性。指定したルールタイプを適用できない属性、および動的調整ルールが既に存在する属性は表示されません。
フィルター条件	ルールを適用するために CI が満たす必要のある条件です。 たとえば、あるルールをファイナンス部門に関連付けられた CI のみに適用するには、[部門] [次の値に等しい **(=)**] [ファイナンス] の条件を選択します。
適用先	このルールが適用される非 CMDB テーブル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
動的なルールタイプ	CMDB 360 データに基づくルールタイプ。

5. [送信] をクリックします。

非 CMDB テーブルのデータ更新ルールの作成

サポートされている非 CMDB テーブルに識別および調整エンジン (IRE) 機能を適用するために、それらのテーブルのデータ更新ルールを作成します。データ更新ルールは、特定のデータソースに対してレコードが古くなっているかどうかを判断するために使用します。これにより、このようなレコードを優先度がより低い、許可されたデータソースによって更新することができます。

始める前に

必要なロール：itil には読み取りアクセス権があり、itil_admin (itil の上位) にはフルアクセス権があります。

このタスクについて

動的調整ルールが有効な場合、データ更新ルールは影響を与えません。

データ更新ルールは、静的調整ルールと組み合わせて使用され、レコードの調整ステップを決定します。これらのルールは、レコードを更新できるかどうか、いつ、どのデータソースが更新するかを決定します。

手順

1. [すべて] をクリックします。
2. フィルターナビゲーターで、「cmdb_datasource_staleness.list」と入力して代替データソース定義テーブルを開きます。
3. [代替データソース定義] リストビューで、 [新規] をクリックします。
4. 代替データソース定義フォームに記入します。

フィールド	説明
適用先	このルールが適用される非 CMDB クラス。
データソース	レコード未更新が評価されるデータソース。
有効期間	未更新評価に使用されるまでの期間。 レコードのクラスの静的調整ルールで指定されたフィールドが、指定された時間内に指定されたデータソースによって更新されない場合、そのデータソースに対してレコードが古いと判断されます。 入力した値のプリフィックスが有効でサフィックスが無効な場合は値の有効な部分が使用されます (たとえば「15 x」の場合、「15」が使用されます)。値全体が無効な場合は、デフォルト値の 0 が使用されます。
アクティブ	ルールを有効にします。

5. [送信] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

非 CMDB テーブルの ID 包含ルールの作成

ID 包含ルールを作成して、非 CMDB レコードの識別プロセスに含まれるレコードの範囲を絞り込みます。

始める前に
必要なロール：itil には読み取りアクセス、itil_admin (itil の上位) にはフルアクセス権があります。

このタスクについて
独立 CI の重複検出では、識別および調整エンジン (IRE) は ID 包含ルールを満たすレコードのみを処理します。たとえば、ステータスが稼働中のレコードのみを含めるフィルターを設定することができます。ID 包含ルールが存在しない場合、識別プロセスにはすべてのレコードが含まれます。

ベースシステムに事前定義済みの ID 包含ルールはありません。ID 包含ルールは、クラス レベルで定義されます。

注:
ID 包含ルールは IRE を呼び出すスクリプトに影響を与えるため、慎重に作成してください。ID 包含ルールによって特定のタイプのレコードを識別できなくなることがあるため、ディスカバリーとサービスマッピングの一部の機能に影響します。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 識別/調整 > **ID** 包含ルール.
2. [ID 包含ルール] リストビューで、[新規] をクリックします。
3. ID 包含ルールフォームに入力します。

フィールド	説明
適用先	このルールが適用される非 CMDB テーブル。
包含条件	識別プロセスに含めるために非 CMDB レコードが満たす必要がある条件。

4. [保存] をクリックします。

非 CMDB テーブルの IRE のデータソースルールの作成

識別および調整エンジン (IRE) を使用する場合、特定のデータソースが特定の非 CMDB テーブルの新しいレコードを挿入しないようにすることができます。レコードの作成では信頼しないが既存のレコードの更新では引き続き信頼するデータソースに対して、IRE のデータソースルールを作成します。

始める前に
必要なロール：itil_admin

このタスクについて
動的調整ルールが有効な場合、IRE データソースルールは影響を与えません。

- 子クラスは、識別ルールと同様に、親クラスから IRE データソースルールを派生させます。
- 子クラスに指定された IRE のデータソースルールは、親クラスから派生したすべての IRE のデータソースルールを上書きします。

IRE が IRE のデータソースルールによって禁止されている挿入操作を処理する場合、挿入操作は失敗します。このエラーは、挿入操作および IRE のデータソースルールの、データソースおよびレコードクラスが一致する場合に発生します。CreateOrUpdateCIEnhanced() が使用さ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

れている場合、IRE は失敗したペイロードを将来の使用に備えて CMDB IRE 部分のペイロード [cmdb_ire_partial_payloads] テーブルに格納します。

> **注:**
> IRE のデータソースルールによって挿入操作が許可されておらず、createOrUpdateCI() を使用している場合、createOrUpdateCI() は部分的なコミットを許可しないため、IRE ペイロード全体が失敗します。

後で、許可されたデータソースが同じレコードを挿入しようとすると、IRE は部分的ペイロードからの一致するレコードとそのレコードを結合した後に挿入します。続いて IRE は、CMDB IRE 部分のペイロード [cmdb_ire_partial_payloads] テーブルから部分的ペイロードを削除し、ルールで指定されたデータソースによる将来の更新を許可します。

IRE データソースルールはルックアップアイテムおよび関連アイテムには適用されず、クラス/データソースのペアに対して有効にできるルールは 1 つのみです。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 識別/調整 > **IRE** のデータソースルール.
2. [IRE のデータソースルール] リストビューで [新規] をクリックし、IRE のデータソースルールフォームに入力します。

フィールド	説明
データソース	指定されたクラスの CI の作成を許可されていないデータソースです。
アクティブ	IRE のデータソースルールを有効にします。
適用先	指定されたデータソースがレコードの作成を許可されていないクラス (および子クラス) です。
許可されていない挿入	指定されたデータソースが、指定されたクラスの新しいレコードを非 CMDB テーブルに挿入できないようにします。

3. [送信] をクリックします。

タスクの結果

ペイロードアイテムに挿入要求があり、データソースとレコードクラスが IRE のデータソースルールで指定されたデータソースとレコードクラスに一致する場合：

1. 挿入操作が失敗し、IRE は次のメッセージをログに記録します。

   [xyz] への INSERT_NOT_ALLOWED_FOR_SOURCE の挿入は、IRE のデータソースルールによってデータソース [xyz] に対してブロックされています。

2. CreateOrUpdateCIEnhanced() が使用されている場合、IRE はペイロードアイテムを部分的ペイロードとして CMDB IRE 部分のペイロード [cmdb_ire_partial_payloads] テーブルに格納します。

後で、許可されたデータソースが、部分的ペイロードアイテムからのレコードに一致するレコードを正常に挿入した場合：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. 現在のレコードが部分的ペイロードの一致するレコードと結合され、必要に応じて静的調整ルールが適用されます。
2. CMDB IRE 部分のペイロード [cmdb_ire_partial_payloads] テーブルの各部分的ペイロードが削除されます。
3. 許可されていないデータソースがそれぞれのレコードを更新した後のペイロードは、正常に実行されます。
4. IRE を使用すると、以前はレコードの挿入が禁止されていたデータソースが、現在非 CMDB テーブルに存在する同じレコードを更新できます。

CMDB IRE 参照

参照トピックには、CMDB 識別および調整エンジン (IRE) のプロパティ設定、ドメインセパレーション、およびその他の参照コンテンツが記載されています。

参照トピック

ドメインセパレーション

組織内のドメイン別にデータ、プロセス、および管理タスクを分離できるようにするために、IRE でドメインセパレーションがどのようにサポートされているかについて。

プロパティ

IRE を機能させるさまざまな側面を管理するために調整できるプロパティ。

IRE エラーメッセージ

識別および調整エンジン (IRE) が生成するエラーとメッセージ。

IRE とともにインストールされるコンポーネント

IRE に関連付けられたテーブルの詳細。

ドメインセパレーション

ドメインセパレーションは CMDB 識別および調整機能でサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

概要

ドメインセパレーションは、CMDB 識別および調整 (IRE) プロセスで適用されます。IRE はドメインに対応しており、ドメインセパレーションは識別および調整ルールに適用されます。

ドメインセパレーションの詳細については、「ドメインセパレーション」を参照してください。

識別および調整でのドメインセパレーションの仕組み

識別エンジンでのドメインセパレーションは、ユーザーがドメインセパレーションプラグインをアクティブにするとすぐに適用されます。IRE のドメインセパレーションには、ドメインセパレーションされたインスタンスで 2 つの動作モードがあります。

- 厳格モード (デフォルトで有効)：このモードでは、ドメイン ID が現在ログインしているユーザーのドメインと同じである CI のみが、識別で処理されます。ドメイン間で重複 CI (親ドメインと子ドメインを含む) が存在する場合、それらの CI は、ドメイン ID が一致しないため、重複 CI と見なされません。

- プラットフォームドメインセパレーションモード (デフォルトでは無効)：このモードでは、IRE はプラットフォームドメインセパレーションの動作に従います。そのため、識別中、親ドメインは、

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

子ドメイン内のすべての CI、または可視化を持つ任意のドメインにアクセスできます。詳細については、「ヴィジビリティドメインと包含ドメイン」を参照してください。

プラットフォームドメインセパレーションモードは、高度なユーザーが特定または高度なユースケースで使用することを目的としています。

注:

プラットフォームドメインセパレーションモードでは、アップグレードされたインスタンスではより大きく、zBooted インスタンスではより小さいリスクが発生します。

ドメインセパレーションされたインスタンスで IRE プロセスがどのように構成されているかに応じてプラットフォームドメインセパレーションモードを使用するように IRE を設定した場合、慎重に使用しないと、予期しない望ましくない動作が発生する可能性があります。リスクの 1 つは、プラットフォームドメインセパレーションモードを有効にした後に、以前に IRE プロセスが実行されたドメインとは異なるドメインから IRE プロセスを実行したかどうかです。この状況では、以前に一意であると識別された CI が重複 CI として識別され、一部のアプリケーションが失敗し始める可能性があります。

ドメインセパレーションされた環境でアプリケーションが既に IRE を効果的に使用している場合は、プラットフォームドメインセパレーションモードに切り替えるメリットはなく、リスクが生じる可能性があります。

glide.identification_engine.platform_domain_separation_enabled システムプロパティを使用して、IRE ドメインセパレーションの 2 つのモードを切り替えます。デフォルトでは、このプロパティは **[false]** に設定されています。

プラットフォームドメインセパレーションモード

システムプロパティ glide.identification_engine.platform_domain_separation_enabled を **[true]** に設定し、IRE 処理のプラットフォームドメインセパレーションモードを有効にします。プラットフォームドメインセパレーションモードでは、親ドメインは IRE 処理中にすべての子ドメインにアクセスできます。たとえば、IRE は子ドメインで一致する CI を検出し、新しい CI を作成する代わりにその CI を更新することができます。

IRE 用のプラットフォームドメインセパレーションモード：

- 親ドメインから実行される IRE は、そのドメイン内に含まれる CI、ドメイン階層の下位にある子ドメイン、およびグローバルドメインにアクセスできます。
- グローバルドメインから実行された IRE は、すべての CI にアクセスできます。
- ヴィジビリティドメインと包含ドメイン がサポートされています。

注:
プラットフォームドメインセパレーションモードが有効になっている場合、重複 CI の IRE 検出が急増する可能性があります。

識別プロセス中のドメインセパレーション

識別プロセス中のドメインセパレーションは、次のように適用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- glide.identification_engine.platform_domain_separation_enabled システムプロパティの設定に関係なく、次のようになります。
  - ドメイン ID は、識別エンジン API の入力ペイロードで明示的に送信する必要はありません。内部的に、識別エンジンは、ユーザーの現在のドメイン ID に識別エンジン API を呼び出させます。
  - 照合中にレコードが見つからず、CI を挿入される場合、CI のドメイン ID は、ログインしているユーザーのドメインのドメイン ID と同じです。CI を更新しても、CI ドメイン ID は変更されません。
  - 照合中に重複が見つかった場合、[reconcile_duplicate_task] テーブルに作成される重複排除タスクのドメイン ID は、重複 CI のものと同じです。
  - 照合中、CI の再分類が許可されない場合、再分類が必要な CI と同じドメイン ID で [reclassification_task] テーブルに再分類タスクが作成されます。
- システムプロパティ glide.identification_engine.platform_domain_separation_enabled が、**[false]** に設定された場合。
  - 照合中は、現在ログインしているユーザーのドメインと同じドメイン ID を持つ CI のみが使用されます。
  - ドメイン間に存在する重複 CI (親ドメインと子ドメインを含む) は、IRE によって重複 CI と見なされません。
- システムプロパティ glide.identification_engine.platform_domain_separation_enabled が、**[true]** に設定された場合。
  - ドメイン間に存在する重複 CI (親ドメインと子ドメインなど) は、IRE によって重複 CI と見なされます。
  - ログインしたユーザードメインと子ドメインの CI は、照合時に使用されます。

ドメインセパレーションと識別ルール

識別プロセス中に使用される識別ルールおよび ID 包含ルールは、常にグローバル レベルで定義されます。たとえば、次のテーブルには [sys_domain] フィールドがありません。

- 識別子 (cmdb_identifier)
- 識別子エントリ (cmdb_identifier_entry)
- 関連エントリ (cmdb_related_entry)
- 識別包含ルール (cmdb_ie_active_config)

ドメインセパレーションと調整ルール

調整プロセスで使用される調整定義ルールは、異なるドメインに対して定義できます。たとえば、次のテーブルには、[sys_domain]、[sys_overrides]、[sys_domain_path] フィールドがあります。

- 調整定義 (cmdb_reconciliation_definition)
- データソース優先順位 (cmdb_datasource_precedence)
- データソース未更新の定義 (cmdb_datasource_staleness)

プロパティ

[識別および調整] プロパティを使用して、識別および調整エンジン (IRE) を構成します。

これらのプロパティは識別および調整のプロセスで使用できます。これらのプロパティを表示および編集するには admin ロールが必要です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注:
システムのプロパティ [sys_properties] テーブルを開くには、ナビゲーションフィルターに「sys_properties.list」と入力します。

識別および調整のプロパティ

プロパティ	説明
識別および調整中に必要な属性を null 指定できないようにする要件を強制します。 glide.required.attribute.enabled	• タイプ： • デフォル • 場所： 設
IRE の識別および調整中にクラスのアップグレードを許可します。 glide.class.upgrade.enabled	• タイプ： • デフォル • 場所： 設 • 詳細：IR **[false]** の場 ロードアイ
IRE の識別および調整中にクラスのダウングレードを許可します。 glide.class.downgrade.enabled	• タイプ： • デフォル • 場所： 設 • 詳細：IR **[false]** の場 ロードアイ
IRE の識別および調整中にクラスの切り替えを許可します。 glide.class.switch.enabled	• タイプ： • デフォル • 場所： 設 • 詳細：IR **[false]** の場 ロードアイ
glide.identification_engine.update_without_upgrade_enabled	IRE がアッ プロパティ • タイプ： • デフォル • 場所：シ • 詳細：IR

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

識別および調整のプロパティ (続く)

プロパティ	説明
	プロパティ す。 • **true**：IRE ません。 • **true**：IRE
glide.identification_engine.update_without_downgrade_enabled	IRE がダウ プロパティ • タイプ： • デフォル • 場所：シ • 詳細：IR プロパティ す。 • **true**：IRE ません。 • **true**：IRE
glide.identification_engine.update_without_switch_enabled	IRE がスイ ティは *gli* • タイプ： • デフォル • 場所：シ • 詳細：IR プロパティ • **true**：IRE ん。 • **true**：IRE
glide.identification_engine.reclassification_restriction_rules_enabled	アクティブ • タイプ： • デフォル • 場所：シ • 詳細：IR

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

識別および調整のプロパティ (続く)

プロパティ	説明
低い優先度のデータソースによる空のフィールドの更新を許可します。 glide.reconciliation.override.null	• タイプ： • デフォル • 場所： 設
識別による小さなセットの重複 CI のプロセス方法をコントロールします。 glide.identification_engine.skip_duplicates	• タイプ： • デフォル • その他の true 重 *gl* で も 重 残 の false CI • 場所： 設
識別が *glide.identification_engine.skip_duplicates* の設定に従って重複 CI を処理できるように、セットの重複 CI に含めることが可能な CI の最大数。 glide.identification_engine.skip_duplicates.threshold	重複 CI の数 *glide.ide* ものとして • タイプ： • デフォル • 場所： 設
に移動するときに表示できるログ実行の最大数 設定 > 識別ログ. glide.identification_logs.max_run_ids	• タイプ： • デフォル • 場所： 設
glide.cache.size.service_cache	受信および (MB 単位) され、新し 注: サービ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

識別および調整のプロパティ (続く)

プロパティ	説明
	• タイプ： • デフォル • 場所：シ
glide.identification_engine.granular_insert_locking	複数の詳細 を決定しま 複数の詳細 は、false
	• タイプ： • デフォル • 場所：シ
glide.identification_engine.batch_update_last_discovered	識別エンジ 更新を制御 *last_disc* API を呼び • タイプ： • デフォル • 場所：シ
glide.identification_engine.related_items_local_cache_count	最適化のた CI のクエリ • タイプ： • デフォル • 場所：シ 注: ローカ は、*gl* および *glide* プロパ
glide.identification_engine.dependent_items_local_cache_count	最適化のた 結果エント • タイプ： • デフォル • 場所：シ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

識別および調整のプロパティ (続く)

プロパティ	説明
	注: ローカ は、*gl* および *glide* プロパ
glide.identification_engine.independent_items_local_cache_count	最適化のた 結果エント • タイプ： • デフォル • 場所：シ 値を 0 に設 響を与える
glide.cmdb.logger.source.identification_engine	ID シミュレ る詳細タイ ジュール済 • タイプ： • 値： info • 場所：シ 注: 設定に 量のデ 用時間 トラブルシ and recond のキャプチ
glide.identification_engine.partial_payload_items_max_size	部分的ペイ ると、部分 たとえば、 はすべて 1 ドが大きく このプロパ スの問題で • タイプ： • [デフォル

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

識別および調整のプロパティ (続く)

プロパティ	説明
	• 詳細を見 • 場所：シ
glide.identification_engine.partial_items_process_limit	1 回の IRE すると、IR フェッチし この値を調 で役立ちま • タイプ： • デフォル • 場所：シ
glide.identification_engine.partial_items_process_absolute_limit	IRE がフェ と、IRE は の部分的ペ の IRE 処理 • タイプ： • デフォル • 場所：シ
glide.identification_engine.skip_updating_source_last_discovered_if_older	IRE が CMI 法を決定し • true：ペ *last_di* *last_di* • false：ペ *last_di* *last_di* 注: 更新操 • タイプ： • デフォル • 詳細を見 • 場所：シ
glide.identification_engine.ire_message_listener_skip_updating_source_last_discovered_to_now	強力な変換 フォーマー カスタムプ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

識別および調整のプロパティ (続く)

プロパティ	説明
	skip_upda す。 • タイプ： • デフォル • 詳細を見 • 場所：シ
glide.identification_engine.skip_updating_last_scan_if_older	IRE がペイ [sys_objec を決定しま • true：ペ CI の *las* *last_sc* • false：ペ の CI の [sys_obj CIの入力ペ 確認して、 注: 更新操 • タイプ： • デフォル • 詳細を見 調整エン • 場所：シ
glide.identification_engine.ire_message_listener_skip_updating_last_scan_to_now	RTE が強力 *ire.skip_* 合、IRE は プションに • タイプ： • デフォル • 詳細を見 調整エン • 場所：シ
alide.identification_engine.platform_domain_separation_enabled	IRE 処理中

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

識別および調整のプロパティ (続く)

プロパティ	説明
	• false：IR 中の親ド • true：IR 動作に従 セス表示 • タイプ： • デフォル • 詳細を見 • 場所：シ
glide.identification_engine.enable_identifier_optional_condition	識別ルール で条件を追 注: このプ はハイ ベース で事前 ントリ 予期し 別子エ [フィル [識別子 • タイプ： • デフォル • 詳細を見 • 場所：シ
glide.identification_engine.enable_reconciliation_filter_before_update	調整ルール するかを決 • タイプ： • デフォル • 詳細情報 • 場所：シ
glide.identification_engine.skip_sys_object_source_matching	ペイロード *sys_objec* します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

識別および調整のプロパティ (続く)

プロパティ	説明
	true に設定 識別によっ 複 CI を生成 るのに、ソ ただし、*so* ル識別子の 合)、プロパ 使用されま • タイプ： • デフォル • 詳細を見 • 場所：シ

IRE エラーメッセージ

識別および調整エンジン (IRE) は、次のエラーとメッセージを生成します。これらのメッセージは設定に応じて [識別ログ] ペインおよびシステムログに表示されます。

ルックアップベースの CI 識別および修飾子チェーンの詳細については、「CI 識別ルールの作成」を参照してください。

注:
IRE は、識別ルールを処理する前に、ペイロードの初期検証を実行します。IRE がクラス識別子に基づいて重複 CI を検出すると、ペイロードが却下され、処理が停止します。

CMDB 識別ペイロードエラー「接続の実行に失敗しました」の詳細については、「「XXX」キーの重複エントリ「XXX」」ナレッジベースの記事で、「CMDB 識別ペイロードエラー - 「cmdb_ci の挿入中のエラーで挿入に失敗しました...」 (ノードログでは「接続の実行に失敗しました」と表示される)」 を参照してください。

エラー：IDENTIFICATION_RULE_MISSING

メッセージ	説明と解決
テーブル [*xyz*] の ID ルールがありません	説明： クラスの識別ルールがありません。 解決： テーブル [*xyz*] の識別ルールがあり、有効であることを確認します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

MISSING_MATCHING_ATTRIBUTES

メッセージ	説明と解決
ペイロードにテーブル [*xyz*] の識別ルールからの基準 (一致) 属性の入力値の最小セットがありません。これらの入力値をペイロード アイテム「*abc*」に追加します	説明： 識別ルールの基準属性の最小値のセットがありません。 解決： ペイロードに、テーブル [*xyz*] の CI ID の基準属性の最小値セットを追加します。CI クラスマネージャーを開き、[階層] をクリックして [*xyz*] クラスを選択します。テーブル [*xyz*] の識別ルールおよび識別子エントリを確認してください。

エラー：NO_CLASS_NAME_FOR_INDEPENDENT_CI

メッセージ	説明と解決
「*xyz*」の依存なし ID ルールのキー フィールドとして「sys_class_name」を持つことはできません。	説明： クラス属性が、サポートされていない CI ID に追加されました。 解決： テーブル [*xyz*] の CI ID からクラス属性を削除します。

エラー：IDENTIFICATION_RULE_FOR_LOOKUP_MISSING

メッセージ	説明と解決
テーブル [*xyz*] の ID ルールにクラス [*abc*] のルックアップ ルールがありません	説明： ペイロードにはルックアップ クラス名がありますが、対応するルックアップ ルールがありません。 解決： [検索対象テーブル] を持つルックアップ識別子エントリを、テーブル [*xyz*] の CI ID の [*abc*] として追加します。 このエラーメッセージの詳細については、「識別エラー「テーブル [cmdb_ci_table_name] の ID ルールにクラス [table_name] のルックアップルールがありません」[KB0786444] を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エラー：IDENTIFICATION_RULE_FOR_RELATED_ITEM_MISSING

メッセージ	説明と解決
テーブル [*xyz*] の ID ルールにクラス [*abc*] の関連ルールがありません	説明： ペイロードには関連クラス名がありますが、対応する関連ルールがありません。 解決： [関連テーブル] を持つ関連エントリを、テーブル [*xyz*] の CI ID 内で [*abc*] として追加します。

エラー：NO_LOOKUP_RULES_FOR_DEPENDENT_CI

メッセージ	説明と解決
「*xyz*」の依存 ID ルールにはルックアップ ルールを指定できません。	説明： 依存 ID ルールには、ルックアップ ルールを指定できません。 解決： テーブル [*xyz*] の依存 CI ID からルックアップ識別子エントリを削除します。

エラー：INVALID_INPUT_DATA

メッセージ	説明と解決
ペイロードに無効な sys_id が見つかりました。テーブル [*abc*] に sys_id [*xyz*] のレコードがないか、[duplicate_of] フィールドがメイン CI に設定されている重複レコードです。	説明： ペイロードに無効な sys_id への参照があります。 解決： 参照されている sys_id を削除するか、有効な sys_id を指定します。
ペイロードにデータソースが存在しません。テーブル [cmdb_ci] の選択フィールド [discovery_source] から選択値を指定する必要があります。	説明： ペイロードにデータソースが存在しません。 解決： ペイロードで、テーブル [cmdb_ci] の選択フィールド [discovery_source] から有効な選択値を指定します。
ペイロードに無効なデータソース [*xyz*] が存在します。テーブル [cmdb_ci] の [discovery_source] フィールドから有効な選択値を指定する必要があります。	説明： ペイロードに無効なデータソースが含まれています。 解決：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メッセージ	説明と解決
	ペイロードで、テーブル [cmdb_ci] の選択フィールド [discovery_source] から有効な選択値を指定します。
テーブル [cmdb_rel_type] に名前 [*xyz*] の関係は存在しません。[*xyz*] の初期設定の関係性が削除または名前変更されている場合は、復元する必要があります	説明： ペイロードが [cmdb_rel_type] テーブルに存在しない関係性を参照しています。 解決： 関係性への参照が正確であることを確認します。それが新しい関係性である場合、[cmdb_rel_type] テーブルに追加します。[*xyz*] の初期設定の関係性が削除または名前変更されている場合は、それを復元します。
ペイロード関係「*xyz*」に無効な親レコードのインデックス [*0*] があります	説明： ペイロードは無効な親インデックスを参照しています。 解決： ペイロードのインデックスをチェックし、それらがすべて有効であることを確認します。
ペイロード関係「*xyz*」に無効な子レコードのインデックス [*0*] があります	説明： ペイロードは無効な子インデックスを参照しています。 解決： ペイロードのインデックスをチェックし、それらがすべて有効であることを確認します。

エラー：DUPLICATE_RELATIONSHIP_TYPES

メッセージ	説明と解決
重複する関係性タイプ レコードが、sys_ids [*xyz*] を持つテーブル [cmdb_rel_type] 内に名前 [*abc*] で存在します。	説明： 関係性の [rel_ci_type] テーブルに重複レコードがあります。 解決： 重複したレコードを削除します。

エラー：DUPLICATE_PAYLOAD_RECORDS

メッセージ	説明と解決
ペイロード (インデックス *0* および *1*) に、className [*xyz*] とフィールド [*abc*] を使用	説明：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

メッセージ	説明と解決
する重複アイテムが見つかりました。ペイロードから重複アイテムを削除します	ペイロードに、基準属性の値が同一の 2 つのアイテムが含まれています。 解決： 重複したアイテムの 1 つを削除します。

エラー：LOCK_TIMEOUT

メッセージ	説明と解決
xyz の同期ロックの取得に失敗しました	説明： システム ミューテックス ロックの取得に失敗しました。 解決： **glide.identification_engine.mutex_expiration_time** システム プロパティを追加し、デフォルト値 (15 分) より大きい整数値を設定することによって、ミューテックスの有効期限を延長します。

エラー：MULTIPLE_DUPLICATE_RECORDS

メッセージ	説明と解決
テーブル [*xyz*] にフィールド [*abc*] を使用する重複レコードが見つかりました	説明： 指定されたテーブルに重複レコードが見つかりました。 解決： 識別エンジンによって検出された重複レコードを修正します。すべての重複については、重複排除タスクを確認してください。

エラー：REQUIRED_ATTRIBUTE_EMPTY

メッセージ	説明と解決
テーブル [*abc*] に必須フィールド [*xyz*] がありません。ペイロードに必須フィールドの入力値を追加します	説明： ペイロードに必須の属性がありません。 解決： ペイロードに、テーブル [*abc*] の必須フィールド [*xyz*] の入力値を追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エラー：MISSING_DEPENDENCY

メッセージ	説明と解決
ペイロードに、格納/ホスティング ルール [*abc*] に一致する依存クラス [*xyz*] に対して定義された関係性がありません。ペイロードに「*def*」に対して適切な関係を追加します。	説明： 依存クラスにそのメタデータ ルールに一致する関係性が定義されていません。 解決： ペイロードに、格納/ホスティング ルール [*abc*] に一致する依存クラス [*xyz*] に対して適切な関係性を追加します。

エラー：METADATA_RULE_MISSING

メッセージ	説明と解決
依存クラス [*xyz*] に対して定義された格納ルールまたはホスティング ルールがありません。「*abc*」の格納/ホスティング ルールを追加します。	説明： 依存クラスに対して定義された格納ルールまたはホスティング ルールがありません。 解決： 依存クラス [*xyz*] の格納ルールまたはホスティング ルールを追加します。

エラー：MULTIPLE_DEPENDENCIES

メッセージ	説明と解決
ペイロードに複数の依存関係性アイテム [*xyz*] および [*abc*] が見つかりました	説明： 複数の依存関係性アイテムが存在します。 解決： 複数の依存関係性アイテム [*xyz*] または [*abc*] の 1 つを削除します。
同じ指定先へのパス *xyz* -> *abc* が複数あります	説明： 同じ指定先へのパスが複数あります。 解決： *xyz* -> *abc* の間に存在する可能性のある重複した関係性/修飾子チェーンを削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エラー：ABANDONED

メッセージ	説明と解決
ペイロードアイテム「*abc*」にエラーがあるためペイロードアイテム「*xyz*」の処理を破棄します	説明： 依存ペイロード アイテムにエラーがあるため処理を破棄します。 解決： 依存ペイロード アイテム「abc」のエラーを解決します。
テーブル [*abc*] に sys_id [*xyz*] と一致するレコードが見つかりません	説明： 一致する sys_id が対応するテーブルに存在しません。 解決： 一致するレコードが入力ペイロードに基づく有効なレコードであるかどうかテーブル [*abc*] で確認します。
識別エンジン API が再帰的に呼び出され、中断されました...	説明： 識別エンジン API が再帰的に呼び出されました。 解決： 識別エンジン API を再帰的に呼び出すことは避けてください。
xyz からのペイロードの処理中にエラーが検出されました	説明： ペイロードの処理中にエラーが発生しました。 解決： *xyz* からの出力ペイロードに記載されているすべてのエラーを解決します。
関係性を処理中にペイロード アイテム *xyz* でエラーが発生しました	説明： ペイロード アイテムにエラーがあります。 解決： ペイロード アイテム「*xyz*」のエラーを解決します。
入力 json ペイロード *xyz* の解析中にエラーが発生しました	説明： JSON ペイロードの解析中にエラーが発生しました。 解決： 入力 JSON ペイロードに正しい JSON 形式が設定されていることを確認してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エラー：MULTI_MATCH

メッセージ	説明と解決
同じ CI (className:[*abc*]、sysId:[*def*]) と関係性 [*xyz*] がある重複した依存レコードが見つかりました	説明： 重複した依存 CI が見つかりました。 解決： すべての重複についての情報の重複排除タスクをチェックし、重複したレコードを削除します。
ペイロード アイテム「*xyz*」と「*abc*」の間に複数の関係性が見つかりました。	説明： ペイロード アイテム間に複数の関係性が見つかりました。 解決： 存在する可能性のある重複した関係性チェーンと修飾子チェーンを確認します。
フィールド [*abc*] と参照フィールド [*def*] を使用するルックアップ テーブル [*xyz*] に重複レコードが見つかりました	説明： ルックアップ テーブルに重複レコードが見つかりました。 解決： すべての重複についての情報の重複排除タスクをチェックし、重複したレコードを削除します。

エラー：QUALIFICATION_LOOP

メッセージ	説明と解決
検定チェーンに、関係性「*xyz*」を含むループがあります	説明： 検定チェーンにループがあります。 解決： 関係性「xyz」を持つ検定チェーンからループを削除します。

エラー：TYPE_CONFLICT_IN_QUALIFICATION

メッセージ	説明と解決
ペイロードが無効です。検定チェーンに、ペイロード アイテム「*xyz*」および「*abc*」の複数の可能なパスがあります。	説明： 複数の検定パスが見つかりました。 解決：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メッセージ	説明と解決
	アイテム「xyz」と「abc」間の複数の可能な検定パスを削除します。

エラー：RECLASSIFICATION_NOT_ALLOWED

メッセージ	説明と解決
クラス [*xyz*] から [*abc*] へ CI の再分類はできません。	説明： CI の再分類はできません。 解決： 再分類に関する情報を再分類タスクで確認し、クラス [*xyz*] から [*abc*] への再分類が有効かどうかを確認します。

エラー：DUPLICATE_RELATED_PAYLOAD

メッセージ	説明と解決
フィールド xyz を使用しているペイロード インデックス 1 に重複した関連アイテム (0 と 1) が見つかりました	説明： 重複した関連アイテムが存在します。 解決： ペイロードに存在する重複した関連アイテムの 1 つを削除します。

エラー：DUPLICATE_LOOKUP_PAYLOAD

メッセージ	説明と解決
フィールド *xyz* を使用しているペイロード インデックス 1 に重複したルックアップ アイテム (0 と 1) が見つかりました	説明： 重複したルックアップ アイテムが存在します。 解決： ペイロードに存在する重複したルックアップ アイテムの 1 つを削除します。

INSERT_NOT_ALLOWED_FOR_SOURCE

メッセージ	説明と解決
[*xyz*] への挿入は、IRE のデータソースルールによってデータソース [*abc*] に対してブロックされています。	説明： IRE のデータソースルールは、データソース [*abc*] が [*xyz*] クラス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メッセージ	説明と解決
	の CI を挿入しないように設定されています。 解決： 適切な IRE のデータソースルールを削除または更新して、データソース [*abc*] が [*xyz*] クラスの CI を挿入できるようにします。 または、許可された別のデータソースが同じ CI を作成するまで待ちます。

IRE とともにインストールされるコンポーネント

いくつかのタイプのコンポーネントは、テーブルを含む、識別および調整 (com.snc.cmdb プラグインに含まれています) とともにインストールされています。

インストールされるテーブル

テーブル	説明
識別子 [cmdb_identifier]	異なるクラスの CI に対して定義された識別ルールセット。
調整定義 [cmdb_reconciliation_definition]	テーブルおよびフィールド レベルで CI のさまざまなクラスに対して定義された静的調整ルール。
動的調整定義 [cmdb_dynamic_reconciliation_definition]	さまざまな属性とクラスに対して定義された動的調整ルール。
識別子エントリ [cmdb_identifier_entry]	優先度の異なるルール エントリが各識別子に割り当てられます。
重複監査結果 [duplicate_audit_result]	特定の重複タスクに対応する重複した監査結果。これらの結果は、識別プロセス中に自動的に生成されるため、手動で追加しないでください。
重複修復タスク [reconcile_duplicate_task]	識別プロセス中に検出された重複を処理するタスク。レコードは自動的に生成されます。ユーザーは手動でレコードを追加しないでください。
再分類タスク [reclassification_task]	識別プロセス中に生成された再分類タスク。
データソース履歴 [cmdb_datasource_last_update]	各属性を更新した最後のデータソースに関する情報。データソースが古い CI を更新できるかどうかを判断するために使用されます。
代替データソース定義	データソースあたりの有効期間。有効期間を超えると、CMDB ヘルスは、そのデータソースによって提供される情報が古いと判断します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
[cmdb_datasource_staleness]	
識別エンジン コンテキスト [cmdb_ie_context]	入力ペイロード、および特定の識別エンジン API の入力として使用されるデータソース (cmdb_ci の discovery_source)。どの特定の識別エンジン API が呼び出されるかに関する情報 (*identifyCI* または *createOrUpdateCI* API) を格納します。また、識別シミュレーションで使用される拡張 IRE オプションに関する情報も格納します。 **注:** 識別シミュレーションで使用される内部テーブル。
識別エンジンの実行 [cmdb_ie_run]	識別エンジンに対して実行するために使用された特定の cmdb_ie_context レコード。実行の開始時刻と終了時刻、実行が成功したかどうかなど、API によって返される出力ペイロードについての詳細でもあります。 **注:** 識別シミュレーションで使用される内部テーブル。
識別エンジン ログ [cmdb_ie_log]	識別シミュレーションでシミュレートされた特定の cmdb_ie_run の識別エンジンログです。ログのレベルと順序についての詳細でもあります。 **注:** 識別シミュレーションで使用される内部テーブル。
IRE のデータソースルール [cmdb_ire_data_source_rule]	IRE のデータソースルール。
CMDB IRE 部分のペイロード [cmdb_ire_partial_payloads]	部分的であると判断され、後で受信ペイロードと照合される可能性があるペイロードアイテムです。部分的ペイロードが照合されて処理されると、CMDB IRE 部分のペイロードテーブルから削除されます。 90 日より古い部分的ペイロードがテーブルから削除されます。 IRE プロセスでのこのテーブルの使用方法の詳細については、「識別および調整エンジン (IRE)」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
CMDB IRE 部分のペイロードインデックス [cmdb_ire_partial_payloads_index]	部分的なアイテムに関連付けられた識別子キーです。IRE はこれらのキーを使用して、受信ペイロードの識別子キーとの照合を試みます。 IRE プロセスでのこのテーブルの使用方法の詳細については、「識別および調整エンジン (IRE)」を参照してください。
CMDB IRE 不完全なペイロード [cmdb_ire_incomplete_payloads]	JSON 形式を使用して不完全なペイロードとして格納された、不完全なアイテムです。不完全なアイテムは、回復不能なエラーのあるペイロードをログ記録する目的で保存され、二度と処理されることはありません。 テーブルはテーブルローテーション 用に構成され、期間は 1 日間でテーブルローテーションは 7 回です。 IRE プロセスでのこのテーブルの使用方法の詳細については、「識別および調整エンジン (IRE)」を参照してください。
IRE 出力総統計 [cmdb_ire_output_aggregate_stats]	このテーブルは、統合の処理時など、RTE が IRE を呼び出すときに設定されます。 インポートセットまたは強力な変換エンジン (RTE) によって CMDB に (IRE を介して) 挿入されたデータに関する詳細です。挿入されたアイテム、部分的なアイテム、および更新されたアイテムの数は、実行ごとに CI 別に格納されます。
IRE 出力ターゲットアイテム [cmdb_ire_output_target_item]	このテーブルは、統合の処理時など、RTE が IRE を呼び出すときに設定されます。 インポートセットまたは強力な変換エンジン (RTE) によって CMDB に (IRE を介して) 挿入されたデータに関する詳細です。ターゲットクラスと sys_id は、実行内の ImportSet 行 ID ごとに格納されます。 このテーブルを設定するには、RTE で *`ire_output_detailed_stats`* プロパティを渡す必要があります。
再分類の制限 [cmdb_ire_reclassification_restriction]	再分類の制限ルールです。これらのルールは、特定のソースおよびターゲットクラスに対するスイッチ再分類およびダウングレード再分類の更新を防止します。詳細については、「IRE 処理中の CI の再分類を構成する」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インストールされるユーザーロール

ロール	説明
cmdb_payload_admin	内部使用専用の cmdb_admin ロールを持つユーザーに自動的に割り当てられます。

関連情報

プロパティ

CMDB の入力

CMDB に入力する場合、ディスカバリー を使用する方法、統合ハブ ETL またはインポートセットを使用してサードパーティソースからデータをインポートして統合する方法、既存の外部 CMDB と統合する方法、手動で CI を作成する方法があります。

CMDB に情報を入力するときは、cmdb_ci テーブルまたはそのテーブルを展開するテーブルのいずれかで各構成アイテムにレコードを作成します。

関連 ServiceNow® Store アプリと参照情報：

- CMDB スキーマモデル：主要 CMDB クラスのクラス図とクラス属性のコレクション。
- CMDB テーブルの説明：ベースシステムの主要 CMDB テーブルの説明
- CMDB CI クラスモデル：ベース CMDB クラス階層を拡張するクラスモデルを追加する ServiceNow Store アプリこれには、クラスの説明、識別ルール、識別子エントリ、および該当する場合は依存関係が含まれます。その後、追加したクラスを他の CMDB 基底クラスと同じように使用できます。
- ディスカバリーパターン：業界の特定のデバイスとアプリケーションを検出するためのディスカバリーパターンのライブラリを提供する ServiceNow Store アプリ。
- サービスグラフコネクタの開始：一般的なサードパーティデータを CMDB クラスにインポートして統合するために、事前定義された統合を提供する ServiceNow Store のアプリ。また、新しい ETL 変換マップを作成するための 統合ハブ ETL ウィザードも含まれています。

ITIL 構成管理自動検出

構成管理を実践していく上で重要なのは、所有物に対する初期または継続的なインベントリ管理とディスカバリーです。ServiceNow プラットフォームでは、自動検出に 3 つのオプションが利用可能です。

- 独立した非常に強力な ディスカバリー 製品。
- SMS、Tally NetCensus、LanDesk など、すでに展開しているディスカバリーテクノロジーの活用を希望する組織には、ServiceNow プラットフォームが Web サービスを介して各テクノロジーへの統合をサポートします。スキャン データは、CMDB に直接マッピングできます。

CMDB の設計、ビルド、および保守の詳細については、CMDB 設計と構成 のホワイトペーパーを参照してください。

ディスカバリー

ディスカバリー 製品は、CMDB に自動的に入力します。ディスカバリー はネットワークに接続されているすべてのコンピューターとデバイスを検索し、CMDB に各コンピューター/デバイスの構成、プロビジョニング、および現在のステータスに関する情報を入力します。ディスカバリー は、プローブ、センサー、パターンを使用して、コンピューター、サーバー、プリンター、さまざまな IP 対応デバイスと検出されたすべてのアイテムの間の関係に関するデータを収集して処理します。ディスカバリー はまた、実行中のソフトウェアとコンピューターシステム間の TCP 接続についても報告し、

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

それによってそれらの関係を確立します。この情報はインスタンスに送信され、CMDB への入力に使用されます。

ディスカバリー の詳細については、以下を参照してください。

- ITOM ヴィジビリティ
- ディスカバリーの基本

統合ハブ ETL を使用したサードパーティデータの統合

統合ハブ ETL を使用して、サードパーティから CMDB にデータをインポートして統合します。統合ハブ ETL を使用して、特定のデータソースからのデータを統合するために使用される ETL 変換マップを作成します。統合ハブ ETL では、ソースデータのインポート、必要な場合のデータの変換、およびデータをマップするターゲットの CMDB クラスと属性の選択についてガイドします。その後で、統合結果をプレビューし、構成を調整してから、定期的な統合をスケジュールします。

アクセスしてください ServiceNow Store 一般的な統合を表示およびダウンロードするための Web サイト。

インポートセットを使用した別のソースからのデータのインポート

インポートセットを使用して CMDB にデータをインポートできます。インポートセット は情報のファイル (XML、Excel、CSV などの形式) を検索し、インポートして必要なテーブルに変換します。このプロセスは、スケジュール設定することも、オンデマンドで実行することもできます。

CI 間の関係をインポートするには、インポートセットを使用して、テーブル [cmdb_rel_ci] に親、子、および関係の性質についての情報を入力します。[cmdb_rel_ci] テーブルには、すべての CI 関係のリストが表示され、CI データをインポートするときに便利です。

インポートセットの概要



CMDB インスタンス API

CMDB インスタンス API を使用して、CMDB テーブルを作成または更新することで CMDB に入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手動で CI を作成する

CMDB ワークスペースまたはコア UI で、特定のクラスに対して単一の CI を作成します。この操作に必要なロールは、CI に対して選択したクラステーブルの設定によって異なります。

識別および調整エンジン (IRE) プロセスを活用しながら CI を手動で作成し、新しい CI がさまざまなクラス要件に準拠し、一意であることを確認することもできます。詳細については、「CMDB ワークスペースでの CI の手動作成」を参照してください。

1. CI クラスマネージャーを使用します。
   a. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャー.
   b. [階層] を選択して、CI クラスのリストを表示します。CI に使用するクラスを選択します。
   c. クラスナビゲーションバーで、**[CI** リスト] を選択し、CI リストビューで [新規] をクリックします。
   d. CI フォームに入力して、[送信] を選択します。
2. または、識別および調整エンジン (IRE) プロセスを活用しながら CI を手動で作成し、新しい CI がさまざまなクラス要件に準拠し、一意であることを確認します。詳細については、「CMDB ワークスペースでの CI の手動作成」を参照してください。
3. または、テーブルを直接使用します。
   a. 移動先 すべて > 設定 をクリックし、ビジネスサービスなどの CI に使用するクラスを選択します。
   b. アプリケーションナビゲーターのナビゲーションフィルターに、テーブルのラベル (「Linux」など)、またはテーブル名を <table name>.list (「cmdb_ci_linux_server.list」など) の形式で入力します。次に Enter キーを押します。
   c. テーブルのリストビューで、[新規] を選択し、テーブルのフォームフィールドに入力します。
   d. [送信] を選択します。

CMDBデータのバックアップ

cmdb_backup_storage_informationテーブル ([app-cmdb-content] ServiceNow Store アプリケーションの一部) は、プラットフォーム関連アイテムとしての CI の汎用バックアップストレージ情報を保持します。テーブルには、参照属性として CI が含まれ、ハードウェア、クラウド、コンテナ、およびその他の CI タイプの情報が格納されます。

バックアップストア情報 **[cmdb_backup_storage_information]** テーブル

このテーブルは、バックアップポリシー、最後に成功したバックアップ、最後のバックアップ試行、実行モード、バックアップソース、バックアップソース ID、およびバックアップサービスをキャプチャします。

テーブルの無秩序な増加のリスクを軽減するために、カスケード削除ルールがバックアップソース (CI) 参照フィールドに適用されます。CI が削除されると、テーブル内の対応する行が削除されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



バックアップ操作に関連するテーブル

バックアップ操作に関連するテーブル

テーブル	コンテンツ
バックアップストア情報 [cmdb_backup_storage_information]	CI バックアップ/スナップショット情報を格納する情報オブジェクト。
cmdb_related_entry	cmdb_backup_storage_informationに IRE ペイロードを入力するには、cmdb_related_entry で CMDB 関連のルールを定義します。関連するルールでは、[バックアップソース ID] 基準属性と [バックアップソース] を参照フィールドとして使用します。例： //. Sample IRE payload var payload = { "items": [{ "className": "cmdb_ci_hardware", "sys_object_source_info": { "source_name": "ServiceNow", "source_native_key": "some key" }, "values": { "name": "I am a good cat" }, "lookup": [], "related": [{ "className": " cmdb_backup_storage_information", "values": { "backup_policy": "true", "last_backup": "2023-02-02", “backup_id”:”sede-09191-fet” } }

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

バックアップ操作に関連するテーブル (続く)

テーブル	コンテンツ

	]
	}
	]}
	var jsonUntil = new JSON(); var input =
	jsonUntil.encode(payload);
	var output =
	SNC.IdentificationEngineScriptableApi.creat
	eOrUpdateCI('ServiceNow', input);
	gs.print(output);

sys_security_acl	レポートとユーザーアクセス。
sys_ui_related	マルチソース構成、デフォルトフォーム。

cmdb_backup_storage_information の列

cmdb_backup_storage_information の列

列	説明
バックアップ構成ステータス [backup_config_status]	文字列 (選択肢) • バックアップ無効 [false、デフォルト]:CI が通常のバックア • バックアップ有効 [True]:CI には、定期的なバックアップの サービス、またはアプライアンスで定義されたポリシーと構 • 不明 • 該当なし • 計画済み • 予定外
最後に成功したバックアップ [last_successful_backup]	glide_date_time 最後に成功したバックアップの日時。プラットフォーム API に 試行の開始または終了のいずれかになるプラットフォーム固有 クアップ試行の開始時刻を使用します。
前回のバックアップ試行 [last_backup_attempt]	glide_date_time 最後に成功または失敗したバックアップ試行の日時。プラット るバックアップ試行の開始または終了のいずれかになるプラッ な場合は、バックアップ試行の開始時刻を使用します。 バックアップが正常に実行されると、last_backupとlast_back なります。
実行モード [backup_execution_mode]	文字列 (選択肢)

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

cmdb_backup_storage_information の列 (続く)

列	説明
	• 手動:必要に応じて実行します。 • 自動:定期的に実行されます。 • 不明
sys_domainとsys_domain_path	Glide 列 cmdb_ci からコピーされた値。
managed_byとmanaged_by_group	cmdb_ci からコピーされた値。
バックアップソース [backup_source_configuration_item]	参照 (CI) バックアップされる参照先 CI のバックアップステータスの詳
バックアップソース ID [backup_source_id]	文字列 (1024) CI のバックアップサービスのソース識別子。host_id、vcente の外部/内部バックアップサービスで CI を識別します。
バックアップサービス [backup_service_configuration_item]	参照 (CI) 外部または内部のバックアップシステム、サービス、またはア CSDM テクニカルサービスへの参照。
目標復旧時点 [recovery_point_objective]	期間 バックアップとデータ損失の許容量の間に経過する時間。

自動翻訳

CMDB 360/マルチソース CMDB

CMDB 360 は、CI 属性の更新に関係するディスカバリーソースと提案された値の完全な履歴を保持します。CMDB 360 データを使用して、さまざまなディスカバリーソースによる CMDB への入力を CI 属性レベルで追跡します。また、特定のディスカバリーソースからの CI の更新を元に戻したり、更新された調整ルールを使用して属性値を再計算したりすることもできます。

Utah リリース以降、マルチソース CMDB 機能は CMDB 360 機能の一部となりました。CMDB 360 は、マルチソース CMDB のすべての機能と、アナリティクスダッシュボードや新しいクエリ機能などの追加機能を提供します。CMDB ワークスペースの CMDB 360 ビューにあるすべての CMDB 360 機能にアクセスできます。

CMDB 360 の仕組み

複数のディスカバリーソースが同じ CI 属性を更新しようとすると、識別および調整エンジン (IRE) は調整ルールを使用して、更新を行うディスカバリーソースを 1 つ選択します。CMDB 360 がない場合、値が却下された優先度の低いディスカバリーソースに関する詳細は破棄されます。また、CMDB 360 がない場合は、属性値のソースを特定することも難しくなります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB 360 を使用すると、すべてのディスカバリーソースと CI の組み合わせの生の詳細が、更新に選択されたディスカバリーソースとそうでない他のすべてのディスカバリーソースの両方について保持されます。各ディスカバリーソースと CI の組み合わせのレコードで構成される CMDB 360 データは、CMDB マルチソースデータ [cmdb_multisource_data] テーブルに格納されます。CMDB 360 データストアでは、調べたり、照会したり、レポートしたりすることができます。

必要な場合は、CMDB 360 データの収集と処理からクラスとその子孫を除外することができます。CMDB マルチソースデータ [cmdb_multisource_data] テーブルには、除外されたクラスのデータは含まれません。詳細については、「CMDB 360 からのクラスの除外」を参照してください。

注:
CMDB 360 は非 CMDB テーブルをサポートしています。広く使用されている「構成アイテム (CI)」という用語は、非 CMDB テーブルレコードを指すこともあります。非 CMDB テーブルのサポートについては、「非 CMDB テーブルの IRE サポート」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データソースプロセスに対する **CMDB 360** のインサイト



データが最初に複数のデータソースから取り込まれた後、CMDB に格納される前に、データの標準化と調整を行うためにいくつかのプロセスが適用されます。CMDB 360 は、これらのプロセスの一部を構成するのに役立つインサイトを提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB 360 の使用

CMDB 360 は次の目的で使用します。

- 動的調整ルールの作成。
- ディスカバリーソースおよび CI 属性レベルで CI の更新を制御する。
- 属性値のディスカバリーソースを属性レベルで可視化する。
- 調整ルールを修正し、更新された調整ルールを反映して、CMDB データを再計算する。
- ディスカバリーソースが信頼できないことに気付いた場合などに、特定のディスカバリーソースからの CMDB データ連携を元に戻す。無視するディスカバリーソースを除外して CI 属性値を再計算する。
- 有効であることを確認済みの他のディスカバリーソースとデータを比較して、新しいディスカバリーソースを検証する。
- CMDB 360 データを照会することで、データ管理、データ品質、および運用上のインサイトを向上させる。CMDB 360 クエリビルダーを CMDB ワークスペースで使用して、CMDB 360 レコード、ディスカバリーソース、および CI レコードのクエリを作成します。

CMDB 360 の有効化と設定

- ITOM ディスカバリーライセンス (com.snc.itom.discovery.license) プラグインをアクティブ化します。
- 移動先 すべて > 設定 > **CMDB 360** プロパティ. 次に、[CMDB 360 プロパティ] ペインで、glide.identification_engine.multisource_enabled (CMDB 360 を有効にする) プロパティが **true** に設定されていることを確認します。
- 任意で、CMDB 360 からのクラスの除外。

デフォルトでは、CMDB 360 は、CMDB クラスからの CI のディスカバリーソース情報を追跡し、非 CMDB テーブルのデータ収集は行いません。次のシステムプロパティを使用して、CMDB クラスおよび非 CMDB クラスのデータ追跡を個別に有効または無効にすることができます。

- glide.identification_engine.multisource_cmdb_ci_enabled (CMDB クラスからの CI の CMDB 360 データのキャプチャを有効にする)
- glide.identification_engine.multisource_non_cmdb_ci_enabled (非 CMDB クラスからの CI の CMDB 360 データのキャプチャを有効にする)

CMDB 360 データに関するレポート

CMDB ワークスペースの CMDB 360 ビュー を使用することで、CMDB 360 データストアに関するインサイトを取得できます。レポートを作成することで、たとえば次のようなことが可能になります。

- どのディスカバリーソースからも報告されていない CI を検索する。
- CMDB にデータを入力しているディスカバリーソースを検索する。
- ディスカバリーソース間で属性値を比較する。
- CMDB とその他のディスカバリーソースの属性値を比較します。
- CMDB 360 データのレポートを、特定のアプリケーションサービス、テクニカルサービス、または CMDB グループに制限する。

詳細は、「CMDB 360/マルチソース CMDB クエリのサンプル」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB 360 データのビジュアル化

CMDB 360 は、ユーザーインターフェイスで非常に冗長です。

- CI クラスマネージャーの [調整ルール] ページで [データをプレビュー] タブをクリックすると、属性ごとに、その属性の更新が許可されているディスカバリーソースが優先順に表示されます。
- CI フォームで **[CMDB 360** データプレビュー] 関連リンクをクリックすると、CI ごとの属性、CMDB の現在の値、および他のディスカバリーソースからの受信値が表示されます。

ログ記録

システムプロパティ glide.cmdb.logger.source.cmdb_multisource を追加して有効にし、CMDB 360 のログ記録を有効にします。ログ [syslog] テーブルで「source=“cmdb_multisource”」のエントリを検索します。

CMDB Workspace での CMDB 360 の操作

CMDB 360 ビューには、CMDB 360 データの集計と分析が表示されます。これを使用して、アクティビティを追跡し、ディスカバリーソースの潜在的な問題を特定することができます。独自のさまざまなクエリおよび関連するスケジュールやレポートを作成して、CMDB データを探索することもできます。

すべての CMDB 360 機能にアクセスするには、CMDB ワークスペースの CMDB 360 ビューを使用します。CMDB 360 ダッシュボードのすべての設定の詳細については、「CMDB 360 ダッシュボードの構成」を参照してください。

> **注:**
> CMDB 360 ダッシュボードのほとんどのカードは、集計で CMDB 以外のテーブルをサポートしているか、サポートを提供するように構成できます。ただし、ディスカバリーソースカードによってレポートされない CI は、CMDB 以外のテーブルには適用されません。CMDB 以外のテーブルに対するクエリの作成もサポートされています。非 CMDB テーブルのサポートについては、「非 CMDB テーブルの IRE サポート」を参照してください。

アクセス

要件：

- ロール要件：sn_cmdb_user (CMDB ユーザー) または sn_cmdb_user を含む任意のロール
- その他の要件：CMDB 360 の有効化と設定

CMDB ワークスペースの CMDB 360 ビューにアクセスするには、次に移動します: ワークスペース > **CMDB** ワークスペース. CMDB ワークスペースメニューバーで、**[CMDB 360]** を選択します。

潜在的な問題

[潜在的な問題] タイルのカードには、CI について誤ってレポートしているディスカバリーソースがある CI に関する詳細が表示されます。

ディスカバリーソースによって報告されない CI

複数のディスカバリーソースによって検出された CI をリストしていますが、そのうち 1 つ以上のディスカバリーソースが指定された日数内のレポートを停止しています。[CI がディスカバリーソースによって最後に検出されてからの日数] ダッシュボード設定が、カードのアグリゲーションで使用されます。

このカードをドリルダウンすると、カードの CI のリストビューと、レポートしなくなった CI ごとの特定のディスカバリーソースが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例：設定に 7 日を設定します。指定された日数内のこれらのディスカバリーソースによって、backup-linux.sea.com という名前の Linux サーバー CI がレポートされます。

- ServiceNow - 本日
- ServiceWatch - 4 日前
- AgentClientCollector - 8 日前

このシナリオでは、AgentClientCollector が 7 日以上前にレポートしたため、CI はディスカバリーソースカードによってレポートされていない CI に表示されます。

データの不一致

さまざまなディスカバリーソースがさまざまな値をレポートしている CI を一覧表示します。異なるディスカバリーソースが属性について異なる値をレポートする場合、属性は不一致であると見なされます。このカードをドリルダウンすると表示される CI により、個々の CI または調整ルールの問題が明らかになる可能性があります。

ドリルダウンリストビューに表示される特定のレコードは、[データの不一致] ダッシュボードの設定によって異なります。

[データの不一致レコード] リストビューで [ソース] 列のアイテムを選択して [マルチソースデータプレビュー] ページにアクセスし、属性の値を含むすべてのディスカバリーソースの詳細を表示します。[マルチソースデータプレビュー] ページでは、[属性を検索] ボックスを使用して特定の属性を検索できます。次のいずれかのオプションを選択することもできます。

- すべての属性：CMDB に値があるかどうかに関係なく、選択したクラスのすべての属性を表示します。
- **CMDB** 値を含む属性 **(Attributes with CMDB values)**：選択したクラスの属性のみを表示し、CMDB の値を使用します。
- マルチソースデータを含む属性 **(Attributes with multisource data)**：選択したクラスのすべての属性を表示し、属性ごとに現在の CMDB 値と、属性の値を持つその他のディスカバリーソースを表示します。

[マルチソースデータプレビュー] ページで選択したオプションに関係なく、現在の CMDB 値に使用されたディスカバリーソース値は緑色で強調表示されます。これらの値は、属性の CMDB 値と同じです。

保存済みクエリ

保存済みクエリカードには、最大 20 個の CMDB 360 クエリが表示されます。カードを使用して、これらのクエリを編集して実行したり、新しいクエリを作成したりできます。保存されたクエリは、カードとリストビューの両方で、最近作成または更新されたクエリに基づいてソートされます。

マルチソースレポートビルダークエリを含むインスタンスからインスタンスがアップグレードされた場合、それらのクエリは [保存済みクエリ] カードに表示されます。

- 保存済みクエリをクリックして、実行する前に変更または表示します。
- クエリのアクションアイコンをクリックし、[実行] を選択します。
- [すべてのクエリの表示] をクリックして、クエリを調べたり実行したりできるすべての保存済みクエリを表示します。
- [クエリを作成] をクリックして、次のいずれかのタイプのクエリを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- レコードを取得：CMDB 360 データの探索に使用できるクエリを作成します。CMDB 360 に対して、指定されたディスカバリーソースによってレポートされる基準に一致する CI がないかクエリを実行します。
- ギャップの検索：CMDB 360 データをレポートしているディスカバリーソースの差異を分析するために使用できるクエリを作成します。CI を報告するディスカバリーソースと、同じ CI を報告しないディスカバリーソースを照会します。
- 属性値の比較 (Compare Attribute Values)：複数のディスカバリーソース間で、または CMDB に対して、異なる属性値を持つ CI を特定するために使用できるクエリを作成します。基準に一致する CI の少なくとも 2 つのディスカバリーソースまたは CMDB にクエリを実行します。

- そのクエリを定期的に実行するためにレポートの CMDB 360 クエリのスケジュール設定。クエリをスケジュールすると、クエリ結果をプラットフォームレポート機能 と統合する CMDB 360 レポートを作成できます。

ディスカバリーソース

[ディスカバリーソース] タイルのカードには、ディスカバリーソースの集計数が表示されます。 このタイルには、CI をレポートするディスカバリーソースの数別に CI のブレークダウンを示す範囲カードも含まれています。

検出ソース数
: CMDB 360 データをレポートするディスカバリーソースの合計数。

CMDB 360 レコードの合計
: 各 CI 属性ごとの各ディスカバリーソースレポートのレコードを含む CMDB 360 データストア内の生の CMDB 360 レコードの合計数。

調整済み CI
: すべてのディスカバリーソースからの受信データを処理した後 (同じ CI の複数のディスカバリーソースからのデータの調整を含む) に、 CMDB で作成された一意の CI の合計数。詳細については、「CMDB 識別および調整」を参照してください。

ディスカバリーソースの概要
: すべてのレポートディスカバリーソースにわたる CMDB 360 CI の分布。

範囲：単一検出ソースの CI
: 単一のディスカバリーソースによってのみ報告される CI を、それらの CI をレポートするディスカバリーソース別の内訳で表示します。チャート上の数値は、ダッシュボードの設定に関係なく、単一のディスカバリーソースを持つ CI の実際の合計数です。グラフをドリルダウンしたときに表示されるリストビューのレコード数は、ダッシュボードの設定によって異なり、その合計のサブセットに過ぎません。

範囲：検出ソース数別の CI
: 複数のディスカバリーソースによって報告される CI を、それらの CI をレポートするディスカバリーソースの数ごとにグループ化して表示します。

次のオプションを使用して、[ディスカバリーソース] タイルのすべてのカードに適用される CMDB 360 データストアの計算済みレコードをフィルタリングできます。

- すべて (デフォルト):CMDB テーブルと非 CMDB テーブルの両方のレコードが含まれます。
- CMDB CI:CMDB クラスのレコードのみが含まれます。
- プリンシパルクラス:プリンシパルクラスのレコードのみが含まれます。クラスをプリンシパルとして定義し、そのクラスをプリンシパルクラスフィルターに含める方法については、「CI クラスの作成」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

さまざまな設定は、カバレッジチャートにのみ適用されます。これらは、範囲グラフに含まれるデータのスコープとタイプを決定し、関連する計算ジョブのパフォーマンスに大きな影響を与える可能性があります。

- ダッシュボードのカバレッジ設定は、ドリルダウンリストビューのレコードのクラスの組み合わせを決定します。これらの設定とその効果の詳細については、「 範囲カード」を参照してください。
- システムプロパティ *sn_cmdb_ws.ms.calculate_cmdb_only* および *glide.identification_engine.multisource_non_cmdb_ci_enabled* は、CMDB と非 CMDB の両方、または CMDB のみのデータをカバレッジチャートに含めるかどうかを決定します。これらのシステムプロパティの詳細については、「CMDB 360 に関連するコンポーネント」を参照してください。

  注:
  *sn_cmdb_ws.ms.calculate_cmdb_only*が true または *glide.identification_engine.multisource_non_cmdb_ci_enabled* が false の場合、[すべて] および [CMDB CI] フィルターには CMDB データのみが表示されます (非 CMDB データは無視されます)。

- *sn_cmdb_ws.ms.report_class_ci_count_max_threshold* システムプロパティと CMDB 360 アナリティクススキップされたクラス [sn_cmdb_ws_ms_skip_class] テーブルが一緒になって、カバレッジチャートに含めるクラスを決定します。

  CMDB 360 データ [cmdb_multisource_data] テーブルのクラス (CMDB または非 CMDB) のレコード数が *sn_cmdb_ws.ms.report_class_ci_count_max_threshold* システムプロパティで設定された値を超えた場合、CMDB 360 アナリティクススキップされたクラス [sn_cmdb_ws_ms_skip_class] テーブルにレコードが作成され、デフォルトでは、そのクラスはカバレッジチャートの今後の計算でスキップされます。スキップされたクラスをカバレッジチャートに含めるには、*sn_cmdb_ws_ms_skip_class*テーブルでスキップされたクラスの *Override class CI records population* 列を「true」に設定します。

  注:
  一部のクラスは、カバレッジチャートに含まれたり除外されたりすると、チャート計算の全体的なパフォーマンスに大きな影響を与える可能性があります。詳細については、「CMDB 360 に関連するコンポーネント」を参照してください。

CMDB 360 ダッシュボードの構成

CMDB ワークスペースの CMDB 360 で設定を構成し、CMDB 360 データの分析および集計方法を決定します。これらの設定は、CMDB 360 ダッシュボードでそれらのカードをドリルダウンしたときに表示されるカードとレコードに表示されるデータに影響します。

このタスクについて
CMDB Workspace とともにインストールされる、システムプロパティ、スケジュール済みジョブ、テーブルなどの CMDB 360 関連コンポーネントの詳細については、「 CMDB Workspace とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

始める前に
必要なロール：cmdb_ms_admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースメニューバーで、**[CMDB 360]** を選択します。
3. [設定] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

4. グローバル設定を構成します。
[リストビューの最大レコード数] 設定により、CMDB 360 ダッシュボード (ドリルダウンセット) でカードをドリルダウンしたときに表示できるレコードの最大数が決まります。返されたレコードの合計数が設定値で指定された値より大きい場合、ダッシュボードはこの設定と個々のカードの設定に従ってリストビュー出力をトリミングします。

   この設定を使用して、CMDB 360 で処理する必要があるレコードの数を制限できます。設定は次のカードに適用されます。

   - ディスカバリーソースによって報告されない CI
   - データの不一致
   - 範囲：単一検出ソースの CI
   - 範囲：検出ソース数別の CI

   CMDB 360 ダッシュボードのデフォルト値は 100,000 です。

5. [潜在的な問題の設定] を構成します。
これらの設定は、[CMDB 360 ビュー/潜在的な問題] タイルのカードの計算と、それらのカードをドリルダウンしたときに表示される CI のリストに影響します。

   a. [ディスカバリーソースによって報告されない CI] を構成します。
   [CI がディスカバリーソースによって最後に検出されてからの日数] 設定は、ディスカバリーソースカードによってレポートされない CI の計算に使用される日数を決定します。カードには複数のソースによって検出可能な CI が表示されますが、少なくとも 1 つのディスカバリーソースが、指定された日数内にその CI についてレポートしませんでした。

   b. [データの不一致] を構成します。

   これらの設定は、データ不一致カードの計算およびドリルダウンリストビューに含まれる CI のクラスを決定します。これらの設定は、カードに使用するクラスと、カード計算におけるそれらの各クラスの相対的な重み付け (%) を決定します。

   これらの設定を使用して、CMDB 360 不一致データを表示するクラスを追加します。[データの不一致] 設定に追加するクラスに関係なく、カードをドリルダウンすると [リストビューのレコードの最大数] 設定が常に有効になります (デフォルトでは 100,000)。

設定	説明
自動データ重み付け	追加されたクラス間で均等に重み付けします。[リストビューの最大レコード数] のグローバル設定は、追加されたすべてのクラス間で均等に分割されるため、各クラスはドリルダウンセットに同数のレコードを提供できます。 たとえば、4 つのクラスを追加した場合、各クラスの重み付け = 25 になります。したがって、追加された各クラスの最大 25,000 CMDB 360 レコード (100,000 の 25%) がドリルダウンレコードのセットに追加されます。
手動データ重み付け	追加された各クラスのカスタム重み付け (%)。[リストビューの最大レコード数] のグローバル設定は、指定されたクラスの重み付けに従って、追加されたクラス間で分割されます。 たとえば、クラス A の重み付け = 25 とクラス B の重み付け = 75 の 2 つのクラスを追加したとします。クラス A では最大 25,000 件の CMDB 360 レコー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

設定	説明
	ド (100,000 件の 25%)、クラス B では最大 75,000 件の CMDB 360 レコード (100,000 件の 75%) がドリルダウンレコードのセットに追加されます。
計算に含める CI クラスを選択します	属性の不一致をチェックする CI クラスを指定します。指定する CI クラスには子クラスも含まれます。 異なるディスカバリーソースが属性について異なる値をレポートする場合、属性は不一致であると見なされます。
すべての属性が一致しない CI を表示	指定したすべての属性のディスカバリーソース間で不一致がある CI のみを含める場合に選択します。
いずれかの属性が一致しない CI を表示	指定したいずれかの属性のディスカバリーソース間で不一致がある CI のみを含める場合に選択します。
属性を選択	不一致をチェックする属性を指定します。

6. [範囲設定] を構成します。

これらの設定は、CMDB 360 ビューの [ディスカバリーソース] タイルのカバレッジカード ([範囲:単一のディスカバリーソースの CI] および [範囲:ディスカバリーソース数別の CI]) に関連する計算に影響します。これらの設定は、レコードのドリルダウンセット内のクラスの組み合わせを決定します。

これらの設定を使用して、範囲チャートで CMDB 360 データを表示することに最も関心のあるクラスを優先することができます。範囲チャートでドリルダウンできるレコードの数は、グローバル設定 [リストビューの最大レコード数] (デフォルトでは 100,000) によって制限されます。設定やクラスの優先度に関係なく、[リストビューの最大レコード数] 設定は常に有効です。

デフォルトでは、ドリルダウンセット内のレコードのクラスはランダムです。この範囲設定にクラスを追加して、優先クラスがレコードのドリルダウンセットに優先的に含まれるようにすることができます。任意の数のクラスに優先順位を付け、ドリルダウンレコードの合計数内の各クラスに重み付け (%) を割り当てることができます。

設定	説明
自動データ重み付け	追加されたクラス間で均等に重み付けします。[リストビューの最大レコード数] のグローバル設定は、追加されたすべてのクラス間で均等に分割されるため、各クラスはドリルダウンセットに同数のレコードを提供できます。 たとえば、4 つのクラスを追加した場合、各クラスの重み付け = 25 になります。したがって、追加された各クラスの最大 25,000 CMDB 360 レコード (100,000 の 25%) がドリルダウンレコードのセットに追加されます。
手動データ重み付け	追加された各クラスのカスタム重み付け (%)。[リストビューの最大レコード数] のグローバル設定は、指定されたクラスの重み付けに従って、追加されたクラス間で分割されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

設定	説明
	たとえば、クラス A の重み付け = 25 とクラス B の重み付け = 75 の 2 つのクラスを追加したとします。クラス A では最大 25,000 件の CMDB 360 レコード (100,000 件の 25%)、クラス B では最大 75,000 件の CMDB 360 レコード (100,000 件の 75%) がドリルダウンレコードのセットに追加されます。
計算に含める CI クラスを選択します	範囲チャートで CMDB 360 データを表示することに最も関心がある優先順位付けされたクラス (「単一ディスカバリーソースの CI」および「ディスカバリーソース数別の CI」)。 指定する CI クラスには子クラスも含まれます。

[範囲] 設定を使用して、レコードのドリルダウンセットでクラスあたりのレコード許容量が計算されます。追加されたクラスあたりの実際のレコード数が、そのクラスに対して計算された許容量より少ない場合、クラスに対して計算された許容量まで、ランダムなクラスのレコードが追加されます。

7. **[Save** (保存)] を選択します。

レコード取得クエリを作成する

CMDB ワークスペースの CMDB 360 ダッシュボードからレコード取得クエリを作成すると、既存の CMDB 360 データの探索に役立ちます。

始める前に

必要なロール：sn_cmdb_user および cmdb_ms_admin または cmdb_ms_editor

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースメニューバーで、**[CMDB 360]** を選択します。
3. [保存済みクエリ] タイルで、[クエリの作成] を選択します。
4. **[CMDB 360** データを取得する] を選択します。
5. クエリに含める CI クラスを選択します。
   クラスを選択して条件ビルダーを開くことができます。条件ビルダーを使用して、各クラスが満たすべき条件を指定します。複数の条件を指定するには、**AND** または **OR** を使用します。

   条件なしですべての CI クラスを含める場合は、[すべてのクラス] を選択します。
6. **[Continue** (続行)] を選択します。
7. クエリを実行するディスカバリーソースを選択します。
   クエリは、指定したディスカバリーソースに由来する CMDB 360 データを取得します。

   [ディスカバリーソースを選択] プロンプトを空のままにして、すべてのディスカバリーソースのデータを取得できます。
8. **[Continue** (続行)] を選択します。
9. フォームで、次のオプションを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

結果レイアウトフォーム

フィールド	説明
一意の CMDB 360 レコードを表示	一意の CMDB 360 レコードのみを表示する場合に選択します。異なるディスカバリーソースからの同じ CI のレコードが統合されます。
ディスカバリーソース別に CI レコードを表示	CI とディスカバリーソースの各ペアのレコードを表示する場合に選択します。
結果を次に制限	クエリ結果をサービスまたは CMDB グループに属する CI に制限します。[アプリケーションサービス]、[テクニカルサービス]、または **[CMDB** グループ]を選択すると、プロンプトが表示されます。プロンプトを使用して、クエリでフィルタリングするサービスまたはグループを指定できます。

10. 続行 を選択します。
11. クエリの名前と説明を入力します。
12. [保存] を選択し を選択します。

次のタスク

スケジュールまたはレポートを作成する場合は、クエリを少なくとも 1 回実行してください。

[CMDB 360 クエリ結果] ページ：

- 結果の数がページに表示される結果の数を超えた場合：
  - [結果をさらに読み込む] を選択して、結果の次のページを表示します。各結果ページに表示される結果の数は、glide.identification_engine.multisource.query.batch.limit システムプロパティで指定されています (デフォルトでは 100)。
  - [すべての結果をロード]:glide.identification_engine.multisource.query.max.limit システムプロパティで指定された制限 (デフォルトでは 10000) までのすべての結果を表示します。
  - CMDB 360 ソースリンクを選択すると、ソースのプレビューデータに簡単にアクセスして詳細を確認できます。
- [スケジュールの作成] を選択して、クエリを定期的に実行する スケジュールを設定できます 。クエリをスケジュールすると、作成したレポートでクエリ結果を使用できます。
- スケジュールを作成したら、[レポートの作成] を選択して、レポート機能を使用して 管理できるレポートを構成できます。
- [クエリ結果] ページで、レコードにアクセスして詳細を表示します。たとえば、[プライマリレコード] 列でリンクを選択し、[CI の詳細] ページで **[CMDB 360** データの表示] を選択します。

ギャップ検索クエリーの作成

CMDB ワークスペースの CMDB 360 ダッシュボードからギャップ検索クエリを作成すると、ディスカバリーソースによって報告されていない CI を見つけることができます。

始める前に

必要なロール：sn_cmdb_user および cmdb_ms_admin または cmdb_ms_editor

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
少なくとも 1 つのディスカバリーソースが CI をレポートし、別のディスカバリーソースがレポートしない場合に、ディスカバリーソースのレポートでギャップが発生します。これにより、問題がある可能性のあるディスカバリーソースを特定できます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースメニューバーで、**[CMDB 360]** を選択します。
3. [クエリの作成] を選択します。
4. 検出ソース間のデータのギャップを検索する を選択します。
5. ギャップを確認する CI クラスを選択します。
6. **[Continue** (続行)] を選択します。
7. 非レポートディスカバリーソースを選択します。
   非レポートディスカバリーソースは、CI を想定どおりにレポートしないディスカバリーソースです。複数の非レポートディスカバリーソースには、互いに OR 条件があります。
8. 1 つまたは 2 つのレポートディスカバリーソースを選択します。
   これらのディスカバリーソースは、CI を想定どおりにレポートし、レポートでギャップを特定するためのベースラインとして機能します。

   クエリ内のすべてのディスカバリーソースを含めるには、[ギャップ追跡のレポートディスカバリーソースを選択します] プロンプトを空のままにしておきます。
9. **[Continue** (続行)] を選択します。
10. フォームで、次のオプションを選択します。

結果レイアウトフォーム

フィールド	説明
一意の CMDB 360 レコードを表示	一意の CMDB 360 レコードのみを表示する場合に選択します。異なるディスカバリーソースからの同じ CI のレコードが統合されます。
ディスカバリーソース別に CI レコードを表示	CI とディスカバリーソースの各ペアのレコードを表示する場合に選択します。
結果を次に制限	クエリ結果をサービスまたは CMDB グループに属する CI に制限します。[アプリケーションサービス]、[テクニカルサービス]、または **[CMDB** グループ]を選択すると、クエリでフィルタリングするサービスまたは CMDB グループを指定できるプロンプトが表示されます。

11. 続行 を選択します。
12. クエリの名前と説明を入力します。
13. [保存] を選択し を選択します。

次のタスク
スケジュールを作成する場合は、クエリを少なくとも 1 回実行してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

[CMDB 360 クエリ結果] ページ：

- 結果の数がページに表示される結果の数を超えた場合：
  - [結果をさらに読み込む] を選択して、結果の次のページを表示します。各結果ページに表示される結果の数は、glide.identification_engine.multisource.query.batch.limit システムプロパティで指定されています (デフォルトでは 100)。
  - [すべての結果をロード]:glide.identification_engine.multisource.query.max.limit システムプロパティで指定された制限 (デフォルトでは 10000) までのすべての結果を表示します。
  - CMDB 360 ソースリンクを選択すると、ソースのプレビューデータに簡単にアクセスして詳細を確認できます。
- [スケジュールの作成] を選択して、クエリを定期的に実行する スケジュールを設定できます 。クエリをスケジュールすると、作成したレポートでクエリ結果を使用できます。
- スケジュールを作成したら、[レポートの作成] を選択して、レポート機能を使用して 管理できるレポートを構成できます。
- [クエリ結果] ページで、レコードにアクセスして詳細を表示します。

属性値の比較クエリの作成

CMDB ワークスペースの CMDB 360 ダッシュボードから属性値の比較クエリを作成すると、ディスカバリーソース間で属性値が一致しない CI を見つけることができます。

始める前に
必要なロール：sn_cmdb_user および cmdb_ms_admin または cmdb_ms_editor。

このタスクについて
クエリを使用すると、ディスカバリーソースが CI をレポートする方法に問題があるかどうかを判断できます。

属性値の比較クエリは、異なるディスカバリーソースの CI を比較し、不一致の値を探します。不一致は、ディスカバリーソースが他のディスカバリーソースまたは CMDB によってレポートされた値と異なる CI の属性値をレポートする場合に発生します。クエリを使用してこれらの CI を識別して属性値を調整したり、ディスカバリーソースの問題を修正したりすることができます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースメニューバーで、**[CMDB 360]** を選択します。
3. [クエリの作成] を選択します。
4. [ディスカバリーソース間または **CMDB** と属性値を比較する **(I want to compare attribute values to compare attribute values between discovery sources)]** または **[CMDB]** を選択します。
5. 属性値を比較する CI クラスを選択します。
   選択したクラスを選択して、条件ビルダーを開くことができます。条件ビルダーを使用して、各クラスが満たすべき条件を指定します。複数の条件を指定するには、**AND** または **OR** を使用します。
6. **[Continue** (続行)] を選択します。
7. [比較する属性] フォームで、次のオプションを選択します。

オプション	説明
いずれの属性も一致しません	ディスカバリーソース間でいずれかの指定された属性値と不一致がある CI を取得する場合に選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

オプション	説明
すべての属性が一致しません	ディスカバリーソース間ですべての指定された属性値と不一致がある CI を取得する場合に選択します。
比較する属性を選択します	不一致の値を比較する属性を指定します。

8. **[Continue** (続行)] を選択します。
9. 属性値を比較するディスカバリーソースを選択します。

ディスカバリーソースフォーム

フィールド	説明
CMDB と比較	指定した属性値を CMDB に記録された CI 属性と比較する場合に選択します。CMDB と比較する場合、必要なディスカバリーソースは 1 つだけです。
検出ソースを選択	比較するディスカバリーソース。少なくとも 2 つ選択します。
結果を次に制限	クエリ結果をサービスまたは CMDB グループに属する CI に制限します。[アプリケーションサービス]、[テクニカルサービス]、または **[CMDB** グループ]を選択すると、プロンプトが表示されます。プロンプトを使用して、クエリでフィルタリングするサービスまたはグループを指定できます。

10. 続行 を選択します。
11. クエリの名前と説明を入力します。
12. [保存] を選択し を選択します。

次のタスク

スケジュールを作成する場合は、クエリを少なくとも 1 回実行してください。

[CMDB 360 クエリ結果] ページ：

- 結果の数がページに表示される結果の数を超えた場合：
  - [結果をさらに読み込む] を選択して、結果の次のページを表示します。各結果ページに表示される結果の数は、glide.identification_engine.multisource.query.batch.limit システムプロパティで指定されています (デフォルトでは 100)。
  - [すべての結果をロード]:glide.identification_engine.multisource.query.max.limit システムプロパティで指定された制限 (デフォルトでは 10000) までのすべての結果を表示します。
  - CMDB 360 ソースリンクを選択すると、ソースのプレビューデータに簡単にアクセスして詳細を確認できます。
- [スケジュールの作成] を選択して、クエリを定期的に実行する スケジュールを設定できます 。クエリをスケジュールすると、作成したレポートでクエリ結果を使用できます。
- スケジュールを作成したら、[レポートの作成] を選択して、レポート機能を使用して 管理できるレポートを構成できます。
- [クエリ結果] ページで、レコードにアクセスして詳細を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レポートの **CMDB 360** クエリのスケジュール設定

CMDB 360 データを定期的にクエリするスケジュールを設定します。スケジュール設定済みのクエリを使用して、作成するレポートに CMDB 360 データを提供します。これにより、ディスカバリーソースが CMDB を入力する方法と、それらのディスカバリーソースの信頼性を把握できます。

始める前に
CMDB 360 クエリを少なくとも 1 回実行してください。

必要なロール：sn_cmdb_user および cmdb_ms_admin または cmdb_ms_editor。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースメニューバーで、**[CMDB 360]** を選択します。
3. [保存済みクエリ] タイルで、CMDB 360 クエリを作成またはアクセスします。
   新しいクエリを作成した場合は、クエリ結果ページで [スケジュールの作成] を選択する前に、クエリを少なくとも 1 回実行する必要があります。
4. クエリの [結果レイアウト] ページで [クエリをスケジュール **(Schedule query)]** を選択します。
   属性値の比較クエリのスケジュールを作成するには、 [ディスカバリーソース] ページで [クエリをスケジュール **(Schedule query)]** を選択します。
5. クエリの実行をスケジュールする実行頻度と時間を指定します。
   [週次] または [月次] を選択した場合は、それぞれ曜日や日付も選択する必要があります。
6. **[Save** (保存)] を選択します。

次のタスク
CMDB 360 レポートを作成して 、CMDB 360 クエリ結果をプラットフォームの レポート機能 と統合します。クエリを実行するたびに、生成されたレポートが自動的に更新されます。

関連情報

- レコード取得クエリを作成する
- ギャップ検索クエリーの作成
- 属性値の比較クエリの作成

CMDB 360 からのクラスの除外

CMDB 360 によるデータの収集、保存、分析を、それらが不要であるクラスで実行できないようにします。CMDB 360 は大量のデータを処理します。したがって、クラスを除外すると、マルチソースダッシュボードアナリティクスの入力のスケジュール済みジョブや CMDB 360 クエリのパフォーマンスを向上させるために役立ちます。

始める前に
必要なロール：cmdb_ms_admin (CMDB アドミンロールに自動的に含まれる)

このタスクについて
CMDB 360 からクラスを除外するには、CMDB 360 拒否クラス [cmdb_multisource_deny_class] テーブルのレコードを直接管理する必要があります。除外するクラスごとに、そのクラスのアクティブなレコードを追加します。CMDB 360 からクラスを除外すると、その配下のクラスも自動的に除外されます。ベースシステムでは、CMDB 360 拒否クラステーブルに、dscy_net_base や discovery_net_base といった一部のクラスがデフォルトで入力されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. [すべて] を選択し、フィルターナビゲーターに「cmdb_multisource_deny_class.list」と入力して CMDB 360 拒否クラステーブルを開きます。
2. [新規] を選択し、フォームに入力します。
   - **[CMDB 360** データを保存するには、このクラスとこのクラスのすべての拡張クラスを拒否します] というラベルの付いたフィールドで、除外するクラス (およびその配下) を選択します。
   - [アクティブ] が選択されていることを確認します。[アクティブ] が選択されていないと、指定したクラスが CMDB 360 から除外されません。
   - [送信] を選択します。

タスクの結果
指定したクラスとその配下のクラスの既存のデータが、システムに影響を与えることなく、レコードクリーナーを使用して CMDB 360 データ [cmdb_multisource_data] テーブルから段階的に削除されます。

次のタスク
[アクティブ] の選択を解除するか、CMDB 360 のデータ収集に含めるクラスのレコードを完全に削除することができます。

CI 属性値の再計算

調整ルールを修正するか、無効であることが判明したディスカバリーソースを除外します。次に、それらの調整ルールまたはディスカバリーソースが適用される CI 属性値の再計算に、更新した調整ルールを使用します。

始める前に
CMDB 360 の有効化と設定。

更新した調整ルールを適用して再計算する場合は、まず調整ルールを更新する必要があります。

必要なロール：itil_admin または sn_cmdb_admin

このタスクについて
CMDB 360 は、送信する再計算ごとに再計算タスクを自動的に生成します。複数の再計算を送信すると、操作ごとに再計算タスクが生成されますが、一度に実行されるタスクは 1 つだけです。すべての再計算タスクをリストするには、左側のナビゲーション検索ボックスに「cmdb_multisource_recomp_task.list」と入力します。

1 回の再計算操作に含めることができるレコード数には限度があります。この数は、システムプロパティ glide.identification_engine.multisource.recompute.max.ci.limit で指定されています (デフォルトでは 100,000)。

注:

- 再計算では、複数のディスカバリーソースによって報告されている、クラス名が異なる CI をスキップします。
- CI 属性値の再計算は、非 CMDB テーブルではサポートされていません。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャー.
2. CI クラス階層のリストからクラスを選択します。
3. 左側のペインで [クラス情報] を展開し、[調整ルール] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

4. [調整ルール] ページで [再計算] をクリックします。
5. [タイプを再計算] を選択します。
   - 調整ルールに従って、指定されたディスカバリーソースの値を次に優先度の高いディスカバリーソースの値に置き換えます。クラス CI の属性値を再計算し、調整ルールで指定された優先度を適用し、指定された [ディスカバリーソース] を除外します。除外するディスカバリーソースのレコードも、CMDB 360 データストアから削除されます。

     この操作は、CMDB に存在するデータに適用されます。除外したディスカバリーソースに対して調整ルールが引き続き有効である場合は、そのディスカバリーソースからの将来のデータが CMDB に入力される可能性があります。
   - 更新された調整ルールを適用：クラス CI の属性値を再計算し、現在有効になっている更新された調整ルールを適用します。
6. [スコープを再計算] を選択します。
   スコープはオプションごとに大きくなります。
   - このクラスの **CI** のみを再計算：再計算する CI の基本スコープです。
   - このクラスと派生クラスの **CI** を再計算：基本スコープを拡張して、派生クラスの CI を含めます。
   - このクラスと派生クラスの **CI** を、選択した関連アイテムとともに再計算します：前のスコープを拡張して、指定した関連アイテムの CI も含めます。再計算に含める関連アイテムを選択します。
7. 除外されたディスカバリーソースが唯一のディスカバリーソースである CI の [削除アクション] を選択します。
   - レコードを削除：CMDB から CI レコードを削除します。
   - レコード属性をカスタム値に設定：指定された CI 属性をカスタム値に設定して、CI を削除せずに通常の操作から CI を削除します。たとえば、*`Operational status`* 属性を *`Retired`* に設定します。
8. [次へ] を選択します。
9. [レビュー] ページで、影響を受ける CI の数を慎重に調べ、すべてのレコード数が想定どおりであることを確認します。
10. [戻る] を選択し、再計算の設定を調整します。
11. [再計算] を選択します。

次のタスク

次のいずれかを実行できます。

- 再計算操作に対して表示されるステータスメッセージで、リンクをクリックして CMDB 360 再計算タスクの詳細を確認します。[タスクの再計算] には、再計算操作の進捗状況およびステータスが表示されます。

  [ステータス] を [未完了でクローズ] に設定して [更新] を選択することで、再計算を中止できます。その後、[ステータス] を [対応中] に戻し、中断した場所から再計算を再開できます。
- すべての再計算タスクのステータスおよび進捗状況を確認するには、左側のナビゲーション検索ボックスに「cmdb_multisource_recomp_task.list」と入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

マルチソースレポートビルダー (従来)

マルチソース CMDB データのクエリを実行して、レポートすることで、CMDB データ管理を改善します。マルチソースレポートビルダーを使用することで、ディスカバリーソースからの CMDB への入力方法、およびディスカバリーソースの信頼性に関するインサイトを取得できます。必要に応じて、調整ルールを調整して、CMDB データの品質を向上させることができます。

CMDB ワークスペースの CMDB 360

Yokohama リリース以降、マルチソース CMDB 機能は CMDB 360 機能の一部となり、CMDB ワークスペースでアクセスできるようになりました。CMDB ワークスペース ストアアプリの CMDB 360 クエリビルダーを使用して、レポートを作成、表示、変更、スケジュール設定し、CMDB 360 クエリを実行します。CMDB 360 クエリビルダーを使用して、次のタイプのクエリを作成します。

- レコードを取得：基準に一致する CI のディスカバリーソースに対するクエリを作成します。
- ギャップの検索：CMDB 360 データをレポートするディスカバリーソースのギャップに対するクエリを作成します。同じ CI を報告しないディスカバリーソースに対して、 CI を報告するディスカバリーソースのクエリを作成します。
- 属性値の比較：複数のディスカバリーソース間で、または CMDB に対して、異なる属性値を持つ CI のクエリを作成します。基準に一致する CI の少なくとも 2 つのディスカバリーソースまたは CMDB のクエリを作成します。

従来のマルチソースレポートビルダー

CMDB ワークスペースで CMDB 360 クエリビルダーを使用する代わりに、このトピックで説明されている従来のマルチソースレポートビルダーを使用することもできます。

マルチソースレポートビルダーでマルチソースクエリを作成した後、クエリを実行して結果を確認できます。また、マルチソースクエリの結果を Reporting プラットフォーム機能と統合するマルチソースレポートを作成することができます。マルチソースレポートを作成するステップの概要：

1. クエリを作成してから、保存して実行します。
2. クエリのスケジュールを作成します。
3. マルチソースクエリに基づくマルチソースレポートを作成します。

次を検索するクエリを作成できます。

- CMDB にデータを入力しているすべてのディスカバリーソース
- どのディスカバリーソースからもレポートされていない CI
- 1 つのディスカバリーソースを除き他のディスカバリーソースでは検出されていないすべての CI

CMDB と比較しながら、複数のデータソース間の CI 属性値の違いを示す他のクエリを作成できます。

- ディスカバリーソースの属性値と現在の CMDB レコードの属性値の違いを示します。たとえば、SCCM がレポートする場所とは異なる場所にあるハードウェア CI を特定するクエリなど。
- SourceA、SourceB、および SourceC の属性の違いを示します。たとえば、SCCM、ServiceWatch、および CMDB の間で RAM が異なるすべてのコンピューター CI を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリ結果は、CI レコード、マルチソース CMDB データレコード、またはディスカバリーソース別に表示できます。レポート結果を特定のアプリケーションサービス、テクニカルサービス、または CMDB グループ内の CI に制限することもできます。

マルチソースクエリーを作成する

マルチソース CMDB データをクエリして、ディスカバリーソースから CMDB への入力方法についてのインサイトを取得し、そのクエリを使用してマルチソースデータレポートを作成します。

始める前に

CMDB 360 を有効化して設定します。

必要なロール：cmdb_ms_editor

このタスクについて

[マルチソースレポートビルダー] ページは、フィールドを設定すると動的に更新されます。したがって、以下のステップで説明されているフィールドの一部が表示されない場合があります。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > マルチソースレポートビルダー.
2. [マルチソースレポートビルダー] ページで、編集または実行するクエリを選択するか、[新規] をクリックします。
3. クエリの [名前] と [説明] を入力します。
4. クエリの [結果タイプ] を選択します。
   - **CI** レコード：結果には、マルチソース CMDB データストアからの一意の CI が表示されます。
   - マルチソースデータレコード：結果には、マルチソース CMDB データからの CI/ディスカバリーソースの組み合わせのすべてのエントリが表示されます。
   - ディスカバリーソース：結果は、クエリ基準に一致するディスカバリーソースごとにグループ化されます。
5. [差異のみを表示] を選択して CI 属性値の違いを表示し、[差異のタイプ] を選択します。
   - **CMDB** レコードとディスカバリーソース間：CMDB データと指定されたディスカバリーソースの属性値の違いを表示します。
   - ディスカバリーソース間：マルチソーソデータに基づいて、指定されたディスカバリーソースの属性値の違いを表示します。
6. [クラス] を選択してクエリを適用するか、[すべてのクラス] を選択してすべてのクラスにクエリを適用します。条件ビルダーを使用して、クラスに必要な条件を定義します。複数の条件を指定するには、**AND** または **OR** を使用します。
7. リストコレクターを使用して、クエリする 1 つ以上のディスカバリーソースアイテムを選択します。
8. [比較するフィールド] を差異を表示するクラス属性に設定します。
   複数の属性に基づいて比較するには、OR および AND 演算子を使用します。属性のリストは、クラス属性の事前入力されたサブセットであり、項目を追加または削除することはできません。
9. [結果を次に制限] を設定することで、特定のアプリケーションサービス、テクニカルサービス、または CMDB グループに属する CI にクエリ結果を制限することができます。
10. [保存] をクリックしてから、[実行] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク

- [CMDBマルチソースクエリ結果] ページ：
  - 結果の数がページに表示される結果の数を超えた場合：
    - [結果をさらにロード] をクリックすると、結果の次のページが表示されます。各結果ページに表示される結果の数は、glide.identification_engine.multisource.query.batch.limit システムプロパティで指定されています (デフォルトでは 100)。
    - [すべての結果をロード] をクリックすると、glide.identification_engine.multisource.query.max.limit システムプロパティで指定された上限 (デフォルトでは 10000) までのすべての結果が表示されます。
    - マルチソース CMDB の値のリンクまたは CI 値のリンクをクリックし、それぞれのレコードにアクセスして詳細を表示します。
  - [構成アイテム] 列の CI リンクをクリックすると、CI フォームが開きます。CI フォームの [関連リンク] セクションで [マルチソースデータ] タブをクリックして、CI に関連するマルチソースデータ (ディスカバリーソースなど) を表示します。
- クエリのスケジュールを作成し、スケジュールが少なくとも 1 回実行されるようにします。このステップは、マルチソースレポートを作成するために必要です。

> **注:**
> 初めてクエリを作成した際は、[スケジュールを作成] ボタンと [レポートを作成] ボタンの両方がグレー表示されます。クエリを保存した後にのみ、クエリのスケジュールを作成して実行できます。その後で、クエリに基づくレポートを作成できます。

マルチソースクエリのスケジュールを作成する

マルチソースクエリを保存して実行した後、設定されたスケジュールでクエリを自動的に実行するスケジュールを作成します。クエリ結果は結果テーブルに保存され、結果を送信するメールアドレスを設定したり、CMDB ダッシュボードに結果を含めたりすることができます。

始める前に
スケジュールのクエリはすでに保存され、少なくとも 1 回実行されている必要があります。

必要なロール：cmdb_ms_user

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > マルチソースレポートビルダー.
2. [マルチソースレポートビルダー] ページで、スケジュールを作成するクエリを選択します。
3. [マルチソースレポート] フォームで、[スケジュールを作成] をクリックします。
4. マルチソースレポートビルダーのスケジュール設定済みメールで、[新規] をクリックします。
5. マルチソースレポートビルダーフォームのスケジュール設定済みメールに入力します。

フィールド	説明
クエリ	マルチソースレポートビルダーで作成された保存済みクエリ。
ユーザー	クエリ結果をメールで送信するユーザー。
グループ	クエリ結果をメールで送信するユーザーグループ。
実行	クエリを自動的に実行する頻度と時間。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
時刻	[実行] を [オンデマンド] に設定すると、クエリは手動でのみ実行されます。
メールアドレス	クエリ結果をメールで送信する追加のアドホックメールアドレス。
件名	クエリ結果とともにメールの件名として表示されるテキスト。
導入メッセージ	クエリ結果を含むメールの本文に含まれるテキスト。
タイプ	メールに添付される、クエリ結果を含むファイルのタイプ。
ZIP 出力	結果ファイルの圧縮を有効にします。
条件付き	クエリを実行する条件を有効にし、[条件] フィールドで条件を指定します。指定された条件を満たさない場合、クエリは実行されません。
条件	クエリを実行するために満たす必要がある条件 (Java スクリプト)。 [条件付き] が選択されている場合にのみ表示されます。
レコードがない場合は省略	結果を返さないクエリ実行のメール送信を無効にします。

注:
更新セット を使用してマルチソーススケジュールを非本番環境から本番環境にポートする場合は、スケジュールの [ユーザー] 設定と [グループ] 設定をチェックします。本番環境に存在せず、クエリ結果を受け取る必要があるユーザーまたはグループは、次のいずれかの方法で再度追加する必要があります。

- 本番環境で手動で作成されます。この場合、(非本番環境からポートされた) 本番環境で無効なユーザーまたはグループをスケジュールから削除し、代わりに新しいユーザーまたはグループを追加する必要があります。
- 非本番環境から本番環境への明示的なポート。

6. [送信] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク

- スケジュールで [実行] が [オンデマンド] に設定されている場合、または繰り返しスケジュールがある場合でもクエリをランダムに実行する必要がある場合は、次のようにそのクエリを手動で実行できます。
  1. 移動先 すべて > 設定 > マルチソースレポートスケジュール.
  2. [マルチソースレポートビルダーのスケジュール設定済みメール] リストビューで、実行するクエリを選択します。
  3. [マルチソースレポートビルダーのスケジュール設定済みメール] フォームで、[今すぐ実行] をクリックします。
- Reporting プラットフォーム機能を使用してマルチソースクエリ結果を統合する、クエリのマルチソースレポートを作成します。

マルチソース (CMDB 360) クエリに基づいてマルチソースレポートを作成する

マルチソース (CMDB 360) クエリの作成、保存、実行、スケジュール設定をしたら、Reporting プラットフォーム機能を使用してクエリ結果を統合する、マルチソース (CMDB 360) レポートを作成できます。たとえば、このようなマルチソース (CMDB 360) レポートをプラットフォーム CMDB ダッシュボードに含めることができます。

始める前に
レポートのマルチソース (CMDB 360) クエリはすでに保存済みでスケジュールが作成されており、少なくとも 1 回実行されている必要があります。

必要なロール：cmdb_ms_user

このタスクについて
マルチソース (CMDB 360) クエリに基づいてレポートを作成すると、Reporting 機能を使用して管理できるレポートソースが作成されます。

> **注:**
> CMDB ワークスペースの CMDB 360 ビュー を使用して CMDB 360 クエリとレポートを生成する場合は、以下の手順のステップ 4 までスキップできます。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > マルチソースレポートビルダー.
2. [マルチソースレポートビルダー] リストビューで、スケジュールを作成するクエリを選択します。
3. [マルチソースレポート] フォームで、[レポートを作成] をクリックします。
4. [レポートを作成] フォームで、[保存] または [実行] をクリックします。

Trouble?
レポートには、最新のクエリ実行の結果が表示されます。一方、クエリが変更された場合、レポートにはクエリと同期していない結果が表示されます。クエリを更新するときは、レポートがクエリと同期されるように、更新されたクエリをすぐに実行するようにします。

次のタスク
たとえば、マルチソース (CMDB 360) レポートを CMDB 正確性ダッシュボードに追加するには、「ダッシュボードにレポートを追加」を参照してください。

CMDB 360/マルチソース CMDB クエリのサンプル

サンプルクエリを使用して、独自の CMDB 360/マルチソース CMDB クエリを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

複数のディスカバリーソース間の複数の属性の不一致

フィールド	設定
名前	複数のディスカバリーソース間の複数の属性の不一致 (ディスカバリーソースとディスカバリーソースの比較)
説明	ディスカバリーソース ServiceNow/SERVICEWATCH/SCCM/Tivoli 間で *Disk Capacity* OR *CPU Count* OR *Serial Number* の不一致がある、「バックアップ」を含む名前の Linux サーバーを検索します。
結果タイプ	マルチソースデータレコード
差異のみを表示	選択済み
差異のタイプ	ディスカバリーソース間
クラス	Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server]
条件	[名前] [含む] [バックアップ]
ディスカバリーソース	ServiceNow/SERVICEWATCH/SCCM/Tivoli
比較するフィールド	*Disk Capacity* OR *CPU Count* OR *Serial Number*
結果を次に制限	すべて

CMDB レコードとディスカバリーソース間の複数の不一致

フィールド	設定
名前	複数のディスカバリーソース間の複数の属性の不一致 (CMDB とディスカバリーソースの比較)
説明	ディスカバリーソース ServiceNow/ServiceWatch/SCCM に *Disk Capacity* AND *CPU Count* AND *Fully Qualified Domain Name* の不一致がある、「バックアップ」を含む名前の Linux サーバーを検索します。
結果タイプ	マルチソースデータレコード
差異のみを表示	選択済み
差異のタイプ	CMDB レコードとディスカバリーソースの間
クラス	Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server]
条件	[名前] [含む] [バックアップ]
ディスカバリーソース	ServiceNow/SERVICEWATCH/SCCM
比較するフィールド	*Disk Capacity* AND *CPU Count* AND *Fully Qualified Domain Name*
結果を次に制限	すべて

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ServiceNow によって検出され、Tivoli によっては検出されなかったサーバー

フィールド	設定
名前	Tivoli によるディスカバリーなし
説明	ServiceNow によって検出され、Tivoli によっては検出されなかったサーバー
結果タイプ	CI レコード
クラス	サーバー [cmdb_ci_server]
ディスカバリーソース	[次の値に等しい] [ServiceNow] [次の値ではない] [Tivoli]
結果を次に制限	すべて

バックアップサーバーのすべてのディスカバリーソース

フィールド	設定
名前	ディスカバリーソースバックアップサーバー
説明	バックアップサーバーのすべてのディスカバリーソース
結果タイプ	データソース
クラス	サーバー [cmdb_ci_server] およびクラス条件： [ホスト名] [次で始まる] [バックアップ]
結果を次に制限	すべて

報告された場所の値が **Altiris** のディスカバリーソースと **Tivoli** のディスカバリーソースで異なるすべての **CMDB 360/**マルチソース **CMDB** レコード

フィールド	設定
名前	場所の比較：Altiris とTivoli
説明	報告された場所の値が Altiris のディスカバリーソースと Tivoli のディスカバリーソースで異なるすべてのマルチソース CMDB レコードリスト
結果タイプ	マルチソースデータレコード
差異のみを表示	選択済み
差異のタイプ	ディスカバリーソース間
ディスカバリーソース	• Altiris • Tivoli

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

報告された場所の値が **Altiris** のディスカバリーソースと **Tivoli** のディスカバリーソースで異なるすべての **CMDB 360/**マルチソース **CMDB** レコード (続く)

フィールド	設定
比較するフィールド	ロケーション
結果を次に制限	すべて

場所の値が **Tivoli** によって報告された値と異なる、Linux サーバーのすべての **CMDB 360/**マルチソース **CMDB** レコード

フィールド	設定
名前	Linuxサーバーの場所：Tivoli の値と異なる
説明	場所の値が Tivoli によって報告された値と異なる、Linux サーバーのすべてのマルチソース CMDB レコード
結果タイプ	マルチソースデータレコード
クラス	Linux サーバー
差異のみを表示	選択済み
差異のタイプ	CMDB レコードとディスカバリーソースの間
ディスカバリーソース	[次の値に等しい] [Tivoli]
比較するフィールド	ロケーション
結果を次に制限	すべて

CMDB 360 に関連するコンポーネント

テーブルやプロパティなどを含む、複数のタイプのコンポーネントが CMDB 360 (com.snc.cmdb プラグインに含まれる) と関連しています。

プロパティ

に移動して [CMDB 360 プロパティ] ページを開きます。 すべて > 設定 > **CMDB 360** プロパティ. プロパティの「?」アイコンにカーソルを合わせると、プロパティ名が表示されます。

プロパティ値を変更するには、cmdb_ms_admin ロールが必要です。

プロパティ	説明
glide.identification_engine.multisource_enabled	CMDB 360 を有効にします。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所：[CMDB 360 プロパティ] ページ
glide.identification_engine.multisource_cmdb_ci_enabled	CMDB クラス (cmdb_ci クラスから派生) から CI の CMDB 360 データをキャプチャできるようにします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

プロパティ	説明
	• タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所：[CMDB 360 プロパティ] ページ
glide.identification_engine.multisource_non_cmdb_ci_enabled	非 CMDB クラス (cmdb_ci クラスから派生したものでない) から CI の CMDB 360 データをキャプチャできるようにします。たとえば、シリアル番号 [cmdb_serial_number] クラス、ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] クラスなどです。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所：[CMDB 360 プロパティ] ページ
glide.identification_engine.multisource.query.batch.limit	CMDB 360 レポートビルダーで、クエリ結果ページごとに表示する項目の最大数です。このプロパティの値を変更すると、クエリ実行時のパフォーマンスに影響を与える可能性があります。 • タイプ：数値 • デフォルト値： 100 • 場所：[CMDB 360 プロパティ] ページ
glide.identification_engine.multisource.query.max.limit	CMDB 360 レポートビルダーで [すべての結果をロード] をクリックした場合に表示されるクエリ結果の最大数です。このプロパティの値を変更すると、クエリ実行時のパフォーマンスに影響を与える可能性があります。 • タイプ：数値 • デフォルト値：10000 • 場所：[CMDB 360 プロパティ] ページ
glide.identification_engine.multisource.recompute.max.ci.limit	CMDB 360 再計算操作に含めることができる CI の最大数です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	• タイプ：数値 • デフォルト値：100000 • 場所：[CMDB 360 プロパティ] ページ
glide.cmdb.logger.source.cmdb_multisource☒	CMDB 360 のログ記録を有効にします。CMDB 360 ログは、*source* が「cmdb_multisource」に設定された状態でログ [syslog] テーブルに格納されます。 • タイプ：文字列 • 値： info、warn、error、debug、または debugVerbose • 場所：システムのプロパティに追加 [sys_properties] テーブル
sn_cmdb_ws.ms.calculate_cmdb_only	CMDB ワークスペースの CMDB 360 ダッシュボードにある [ディスカバリーソース] タイルのデータの範囲を、CMDB クラス (cmdb_ci クラスから派生) のみに制限します。 • タイプ：true | false • デフォルト値：true • 値： ◦ true：CMDB クラスのデータのみを含めます。 ◦ false：CMDB テーブルおよび非 CMDB テーブルのデータを含めます。 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] に追加
sn_cmdb_ws.ms.report_class_ci_count_max_threshold	クラスに対してマルチソースレコードのしきい値数を超えた場合、CMDB ワークスペースの CMDB 360 カバレッジチャートはそのクラス (CMDB または非 CMDB テーブル) のデータ入力を停止します。 クラスに対して指定されたしきい値に達すると、CMDB 360 アナリティクスでスキップされたクラス [sn_cmdb_ws_ms_skip_class] テーブルにレコードが作成され、将来の

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	ジョブ実行でそのクラスがスキップされます。 注: このシステムプロパティと CMDB 360 アナリティクスのスキップされたクラス [sn_cmdb_ws_ms_skip_class] テーブルを使用してカバレッジチャートのクラス包含を管理した場合、カバレッジチャートジョブのパフォーマンスが、大幅に低下するか向上することがあります。 • タイプ：数値 • デフォルト値：10,000,000 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] に追加 • 詳細：CMDB Workspace での CMDB 360 の操作

テーブル

テーブル	説明
CMDB 360 データ [cmdb_multisource_data]	CMDB 360 データストア。すべてのディスカバリーソースから れた生データが含まれます。
CMDB マルチソース列のメタデータ [cmdb_multisource_column_metadata]	各クラスの属性の浮動可能列へのマッピングです。大量のデー むクエリのパフォーマンスを向上させるために使用します。
CMDB マルチソースクエリ [cmdb_multisource_query]	CMDB ワークスペースまたは従来のマルチソースレポートビル ユーザーが作成した CMDB 360 クエリの定義です。
クエリステータス [cmdb_multisource_query_status]	CMDB ワークスペースまたは従来のマルチソースレポートビル 作成されたクエリの実行状況です。
CMDB マルチソースクエリ結果 [cmdb_multisource_query_result]	CI レコードの結果タイプで構成された、CMDB ワークスペー 従来のマルチソースレポートビルダーで作成されたクエリの結
CMDB マルチソースクエリ結果マルチソースレコード [cmdb_multisource_query_result_ms_record]	CMDB 360 レコードの結果タイプで構成された、CMDB ワー ペースまたは従来のマルチソースレポートビルダーで作成され の結果です。
CMDB マルチソースクエリ結果ディスカバリーソース	ディスカバリーソースレコードの結果タイプで構成された、CM ワークスペースまたは従来のマルチソースレポートビルダーで たクエリの結果です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
[cmdb_multisource_query_result_disco_source]	
CMDB マルチソース再計算タスク CI [cmdb_multisource_recomp_task_ci]	再計算操作に関係するすべての CI。
CMDB マルチソース再計算タスク [cmdb_multisource_recomp_task]	再計算要求および進捗状況です。
CMDB 360 拒否クラス [cmdb_multisource_deny_class]	CMDB 360 データの収集と処理から除外されるクラス。アクティブなレコードを持つクラスの場合、CMDB 360 データ [cmdb_multisource_data] テーブルにデータは入りません。
CMDB 360 アナリティクスでクラスをスキップしました [sn_cmdb_ws_ms_skip_class]	*sn_cmdb_ws.ms.report_class_ci_count_max_thresho* パティで設定されたマルチソースレコードのしきい値数を超えた スのレコードを保存するために、内部で使用されます。このテー のクラスは、CMDB ワークスペースのカバレッジチャートから れます。 除外されたクラスの *Override class CI records popula* 列を「true」に設定すると、カバレッジチャートの将来の計算 ることができます。 **注:** このテーブルと *sn_cmdb_ws.ms.report_class_ci_count_max_thre* システムプロパティを使用してカバレッジチャートのクラス 含を管理すると、カバレッジチャートジョブのパフォーマン 大幅に低下するか向上する可能性があります。

自動翻訳

ロール

ロール	説明
cmdb_ms_read	CMDB 360 クエリにアクセスして実行できますが、クエリを作成することはできません。cmdb_read ロールを含みます。
cmdb_ms_editor	クエリを作成して実行できます。完全な読み取りおよび書き込みアクセス権がありますが、再計算は実行できません。cmdb_ms_read ロールを含みます。
cmdb_ms_admin	クエリを作成して実行でき、CMDB 360 プロパティを変更できます。cmdb_ms_write ロールを含みます。

CMDB のデータ管理

CMDB の整合性と健全性は、CMDB 内のデータに依存するさまざまな機能に不可欠なものです。CMDB が拡大してインフラストラクチャが変わると、古い CI や重複する CI、期限切れの CI が CMDB に蓄積して、組織内の IT インフラストラクチャとアプリケーションを正確に反映できなくなる可能性があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB データマネージャーは、データ管理に対する組織のニーズを反映するポリシーを作成、公開、および管理できる重要なツールです。CMDB データマネージャーは、大規模な CMDB に拡張できる、包括的な統合ソリューションです。削除やアーカイブ、証明書などの CI ライフサイクル操作の一括管理をサポートします。CMDB データマネージャーを使用して、CMDB を健全で効率的な運用状態に維持するために役立つ CI ライフサイクル運用を自動化および管理します。

重複する CI の管理も、CMDB の健全性の維持に役立つ重要なデータ管理タスクです。

操作 - **CMDB** データマネージャー

CMDB データマネージャーは、削除、アーカイブ、証明書などの CI ライフサイクル操作を一括管理するためのポリシー主導型フレームワークです。CMDB データマネージャーは、大規模な CMDB に拡張でき、クラウドベースの世界の急速な変化に対応できる、包括的な統合ソリューションです。

大規模な CMDB では、時間の経過とともに古い CI が大量に蓄積され、それが全体的なパフォーマンスに影響を与える可能性があります。カスタムの緩和ソリューションは開発や維持が困難な場合があり、エラーが発生しやすくなります。CMDB データマネージャーは、ポリシーを作成、公開、および管理できるツールです。CI ライフサイクル運用を自動化および管理するためのポリシーを作成し、CMDB を健全で効率的な運用状態に維持できるようにします。

CMDB データマネージャーを使用して、CI のライフサイクルを管理する組織的なプロセスを表す次のようなポリシーを作成します。

- 1 年以上前に作成された、所有者のいないすべてのコンピューターを廃止します (「廃止」ポリシータイプ)。
- 6 か月間更新されていない、シアトルのデータセンター内のすべての Linux サーバーをアーカイブします (「アーカイブ」ポリシータイプ)。
- 過去 1 週間に検出されなかったすべてのコンテナを削除します (「削除」ポリシータイプ)。
- 指定した場所のすべての CI を証明します (「証明書」ポリシータイプ)。
- 依存 CI 管理によって生成されたライフサイクルタスクをカスケード削除、アーカイブ、または廃止します。
- 非 CMDB 関連テーブルの孤立レコード、古いレコード、または無関係なレコードを削除します。関連エントリ [cmdb_related_entry] テーブル内の非 CMDB 関連テーブルには、CMDB テーブルへの参照があります。たとえば、CMDB で参照された CI が削除された場合、関連するテーブルの CI は孤立する可能性があります (「CMDB 関連エントリの削除」ポリシータイプ)。
- 属性にビジネスに必要な特定の値があることを証明する。

CMDB データマネージャーのポリシーは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルを拡張するクラスにのみ適用できます。

CMDB ワークスペースでの **CMDB** データマネージャーの操作

CMDB ワークスペースランディングページとそのビューを使用すれば、CMDB データマネージャーを完全に管理し、そのポリシーとタスクの詳細な分析やカウントを詳しく見て、自身のタスクをレビューできます。CMDB ワークスペースの CMDB データマネージャーの詳細については、「CMDB ワークスペースでの CMDB データマネージャーの操作」を参照してください。

期間

ポリシー

CMDB データマネージャーポリシーは、CI の廃止など、ライフサイクルイベントの全体的な管理計画をキャプチャします。ポリシーは、ポリシーのターゲット CI のタスク (ポリシータスク) を作成するサブフロー (ポリシーサブフロー) に関連付けられます。ポリシーはポリシータイプで構成され、ポリシータスクは、CI レコードのアーカイブ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

や削除など、そのポリシータイプに関連付けられた操作を実行します。また、承認を要求するようにポリシーを設定することもできます。

ポリシータイプ、ポリシーサブフロー、およびポリシータスクはすべて、特定の CI のライフサイクルイベントに合わせて調整されます。たとえば、削除ポリシータイプのポリシーセットが削除サブフローに関連付けられ、そのポリシータスクが CI の削除を処理します。

日次スケジュール済みジョブは、公開されたすべての CMDB データマネージャーポリシーを処理します。

ポリシーサブフロー

ポリシーサブフロー には、廃止や削除などのライフサイクルイベントを処理するための基本となるロジックが含まれています。ポリシーが承認を要求するように設定されている場合、ポリシーサブフローは、ポリシータスクが承認された後にのみ実行されます。

ベースシステムには、削除、アーカイブ、廃止など、ポリシーとともに使用できる一般的なサブフローがいくつか用意されています。組織のカスタムサブフローを作成することもできます。

ポリシータスク

個別のタスクが作成され、ポリシー内のターゲット CI のセット内の一意の *Managed By Group* 値にそれぞれ割り当てられます。ポリシータスクは、ポリシーサブフローをトリガーし、タスクのターゲット CI のセットを追跡し、必要に応じてタスクの承認を処理します。

ポリシーに承認が必要な場合、ターゲット CI の *Managed by Group* 属性のグループ割り当てのメンバーがタスクを承認するまで、ポリシータスクはポリシーサブフローをトリガーしません。タスクが却下された場合、または *Managed by Group* 属性が空の場合、そのタスクは、タスクを解決するために手動で介入する必要があるアドミニストレーターに割り当てられます。

ポリシーが承認を要求するように設定されていない場合、ポリシータスクは自動的に承認されます。

CI 除外リスト

指定されたタイプのポリシーが適用されない CI のセット。

ポリシータイプ

次のタイプのポリシーを作成できます。

削除

CI をアクティブなステータスに復元するオプションなしで、現在のテーブルから CI を削除するために使用します。

廃止

リストビューや CMDB ヘルスなどのプロセスで CI をアクティブな状態に維持しながら CI を廃止するために使用します。

証明書

所有している実際の IT インフラストラクチャとアプリケーションの存在を検証する証明書タスクをアサインして処理するために使用します。CI はさまざまなデータソースから CMDB に継続的に取り込まれるため、CI を証明すれば、CMDB の整合性を確保できます。証明書ポリシータイプの使用の詳細については、「CI の証明書」を参照してください。

アーカイブ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

現在のテーブルから CI を削除し、一時的に保持するための別のアーカイブテーブルにその CI を格納するために使用します。CI をアーカイブすると、ビューや、マップや関係フォーマッターなどの機能からその CI が除外されます。保持期間中は、CI をアクティブ状況に復元 できます。保持期間が終了すると、アーカイブされた CI はアーカイブテーブルから削除されます。

CMDB 関連エントリを削除

関連テーブルから無関係または古いデータをクリーンアップして、参照先 CI のステータスが変化しても CMDB データの健全性と関連性を維持するために使用します。

シリアル番号 [cmdb_serial_number] テーブルなどの関連テーブルは、CMDB 階層の一部ではありませんが、引き続き CMDB データとして認定されます。関連テーブルは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから継承されたものではありませんが、CMDB CI を参照する列が少なくとも 1 つあります。関連テーブルは、関連エントリ [cmdb_related_entry] テーブルで指定されます。

認定

特定の属性が特定の値であることを証明するために使用します。

自分の廃止、削除、アーカイブポリシーを実装して、共通サービスデータモデル (CSDM) の標準 (CI が既に廃止ステータスである場合にのみ CI をアーカイブおよび削除するなど) に従うようにできます。これらのライフサイクルポリシーを作成すると、取り残される可能性のある依存 CI を管理するプロセスが適用されます。これらのプロセスの詳細と、この機能が有効になっていることの検証については、「依存 CI 管理」を参照してください。

ServiceNow AI Platform® データのアーカイブ

CMDB データマネージャーの「アーカイブ」ポリシータイプが提供する機能は、特に CMDB CI に適用されるServiceNow AI Platform データアーカイブ機能 に依存し、その機能を拡張するものです。CMDB CI をアーカイブするための「アーカイブ」ポリシーを処理している間、CMDB データマネージャーは次のように ServiceNow AI Platform のデータアーカイブのコンポーネントとプロセスを使用します。

- アーカイブルール [sys_archive] テーブルには、CMDB データマネージャーの「アーカイブ」ポリシーが使用する *Archive Configuration Items* という CMDB アーカイブルールを含む ServiceNow AI Platform のアーカイブルールが含まれています。
- データマネージャーは、*Archive* というスケジュール済みジョブを (デフォルトでは 1 時間ごとに) 実行し、CMDB データマネージャーのアーカイブポリシーを処理します。*Archive* のスケジュール済みジョブはスケジュールのアイテム [sys_trigger] テーブルに保存されます。
- ServiceNow AI Platform テーブルのアーカイブジョブ実行チャンク [sys_archive_run_chunk] では、*Keys* 属性にはアーカイブされる CMDB CI の sys_id が含まれます (ルール ID は CMDB アーカイブルール ID)。
- アーカイブされたレコードは、プリフィックス「ar_」が付いた ServiceNow AI Platform アーカイブテーブルに保存されます。同様に、CMDB アーカイブジョブを初めて実行すると、各 CMDB クラスに対してアーカイブテーブルが作成されます (プリフィックス「ar_cmdb」が付きます)。したがって、最初の CMDB アーカイブタスクは、後続の CMDB アーカイブタスクよりも時間がかかります。

  データマネージャーのアーカイブポリシーそれぞれについて、アーカイブ対象のポリシー CI が 1000 個の CI のバッチにバッチ処理されます。sys_archive_run_chunk テーブルには、これらのバッチごとのレコードが含まれています。

  ar_cmdb_ci_computerなどの CMDB アーカイブテーブルは、 すべて > システムアーカイブ > アーカイブテーブル.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

CMDB データマネージャーを使用して CI をアーカイブする場合は、CI 保持期間中に CI をアクティブ状態に復元する など、ServiceNow AI Platform のデータアーカイブ機能を直接適用することもできます。

CI ライフサイクル管理

CMDB データマネージャーでライフサイクルポリシーを使用して、CI のライフサイクルを管理できます。これらのライフサイクルポリシーは、組織内のクラスの廃止ステータスを指定し、ライフサイクルステージを通じた CI の移行をサポートする 廃止定義 を使用します。廃止の定義へのアクセスと管理の詳細については、「 廃止の定義」を参照してください。

一般に、不要になった CI は廃止する必要があります。次に、CI ライフサイクルを完了するには、ビジネスニーズに応じて廃止された CI を削除またはアーカイブする必要があります。次の高レベルのステップは、CI のライフサイクルを管理する方法を示しています。

1. 組織内でライフサイクル管理を構成およびテストするための安全な環境として、非本番インスタンスを使用します。
2. 導出を慎重に検討しながら、廃止の定義を定義する CI クラスを選択します。派生により、クラスに指定する廃止定義は、独自の廃止定義を持たないすべての子クラスに対しても有効です。
3. クラスの廃止定義を指定します。
4. 廃止する CI をターゲットとする廃止ポリシーを作成します。
5. 廃止された CI を対象とする削除ポリシーまたはアーカイブポリシーを作成します。
6. ライフサイクル管理計画全体が意図したとおりに機能することをテストおよび検証した後、これらの構成をすべて本番インスタンスに転送します。

CI のライフサイクル状況は、CI のヴィジビリティと進行中の CMDB プロセスへの包含に影響します。

- 廃止された CI は、CMDB ヘルスなどのビューやプロセスから除外されません。
- アーカイブされた CI はアクティブなテーブルからなくなり、代わりに別のアーカイブテーブルに保存されます。アーカイブされた CI は表示されなくなり、リストビュー、マップ、関係フォーマッターなどのプロセスにも含まれなくなります。アーカイブされた CI は、アーカイブテーブルから削除するまでの保持期間を指定し、その間保持することができます。その保持期間中は、ServiceNow AI Platform の CI をアクティブ状態に復元する 機能を使用して、アーカイブされた CI をアクティブな状態に手動で復元できます。

> **注:**
> CI の削除は元に戻せない操作です。削除された CI は所属していたテーブルからなくなるため、アクティブな状態に復元する方法はありません。

CMDB データマネージャーの環境の構成

CMDB データマネージャーを使用するための環境を準備します。

1. 廃止、アーカイブ、削除などの一部のポリシータイプでは、ポリシー内のターゲットクラスごとにアクティブな 廃止定義 が存在する必要があります。この要件は、すべてのポリシータイプに適用されるわけではありません。たとえば、この要件は証明書ポリシータイプには適用されません。この要件が適用されるものの、満たしてはいないポリシータイプのポリシーを作成しようとすると、エラーメッセージが表示され、操作が失敗します。
2. ポリシーでターゲットにする予定の CI の `Manage by Group` 属性を設定することで、ポリシーの承認を簡素化できます。CI クラスマネージャーを使用すると、1 回の同期操作でクラス全体の属性を設定できます。このデータ同期の詳細については「CI のグループまたは CI のクラス全体を設定する」を参照してください。`Managed by Group` 属性が CI に設定されていない場合、承認プロセスはアドミニストレーターに送信されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB ワークスペースでの CMDB データマネージャーの操作

CMDB ワークスペースで CMDB データマネージャーを使用して、ポリシー、CI のライフサイクルおよび証明書タスクを管理し、進行中の CMDB データマネージャープロセスに関するアナリティクスを表示し、アサインされたタスクを承認または却下します。

CMDB ワークスペースのランディングページとそのビューを使用して、次の方法で CMDB データマネージャーを管理し、そのポリシーとタスクの全体的なアナリティクスやカウントにアクセスして、自身のタスクをレビューします。

- CMDB ワークスペースの管理ビュー を使用して、ポリシーを作成および追跡し、除外リストと廃止の定義を管理します。
- CMDB ワークスペースのランディングページの [重要なアクション] タイルを使用して、データ証明書およびライフサイクル承認タスク (再アサイン要求や未アサインの期限切れタスクなど) にアクセスします。これらのタスクカードをドリルダウンすると、タスクの詳細が表示されます。
- CMDB ワークスペースのランディングページの [My Work] タイルを使用して、自分にアサインされた、または *Managed by Group* 属性にアサインされた自分が所属するグループにアサインされたすべてのオープンタスクにアクセスします。CMDB アドミニストレーターの場合、未アサインのタスクも再アサイン対象に含まれます。すべてのタスクを確認して処理します。証明書タスクを確認および処理するには、タスク内の CI に関連付けられた IT インフラストラクチャまたはアプリケーションが物理的に存在することを確認します。
- CMDB ワークスペースの [My Work] ビューを使用して、CMDB データマネージャーポリシーに従って、自分または所属するアサイン先グループにアサインされた証明書タスクおよび非証明書タスクにアクセスします。期限切れの証明書タスクは、別個の [期限切れのタスク] リストに表示されます。

次の方法で、CMDB ワークスペースの CMDB データマネージャーでポリシーを管理します。

- CMDB データマネージャーポリシーの作成
- CMDB データマネージャーのタスクのレビュー
- CMDB ワークスペースで CMDB データマネージャーの証明書タスクを確認する
- CMDB データマネージャーの廃止の定義の管理
- CMDB データマネージャーの除外リストの管理

CMDB データマネージャーの管理

CMDB アドミニストレーターは、ポリシーの作成、CI 証明書の管理、CI 除外リストの管理、CMDB データマネージャーのインサイトへのアクセス、CMDB ワークスペースの CMDB データマネージャーで使用されるサブフローと設定へのアクセスを行うことができます。

CMDB データマネージャーの開始

CMDB ワークスペースのデータマネージャーの概要ページには、データマネージャータスクのダッシュボードビューがあり、ここから CMDB データマネージャーの使用を開始できます。

始める前に

必要なロール：sn_cmdb_admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックし、CMDB ワークスペースメニューバーの [管理] を選択します。
2. [管理ツール] の [管理] セクションで、[データマネージャー] リンクを選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

3. 左側のナビゲーションバーで [データマネージャーの概要] を選択します。
[データマネージャーの概要] ページには次のカードがあります。

オープンタスク

データマネージャーポリシーに対して作成されたオープンタスクの数。

このカードをドリルダウンして、カードに関連付けられているタスクの詳細が入ったリストビューを開きます。

未アサインのタスク

データマネージャーポリシーに対して作成された、未アサインのオープンタスクの数。

このカードをドリルダウンして、カードに関連付けられているタスクの詳細が入ったリストビューを開きます。

保留中タスク

アーカイブがまだ処理中のアーカイブタスクなど、[処理待ち] ステータスのタスク。

クローズ済みの未完了タスク (Closed incomplete tasks)

処理中にエラーが発生した結果タスクが正常に完了しなかったタスク。このようなタスクの状態は [未完了でクローズ] です。

期限切れのタスク

証明書タスクなど、期日があるタスクのうちで期日を過ぎたタスクの数。

エイジングタスク (Aging tasks)

期日はないが、*sn_cmdb_ws.glide.cmdb.data.manager.aging.policy.task.timeframe* システムプロパティで指定した日数 (デフォルトでは 30) 以上アクティビティがないタスクの数を示す棒グラフ。

評価に失敗したポリシー (Policies failing evaluation)

ある時点で評価が失敗してエラー状態になっているポリシー。このようなポリシーには注意が必要です。ポリシーの問題を解決した後に、再度公開できます。

作業負荷

- グループ：グループにアサインされているタスク。
- 個人：個々のユーザーにアサインされているタスク。

次のタスク

- CMDB データマネージャーポリシーの作成。
- CMDB データマネージャーの廃止の定義の管理。
- CMDB データマネージャーの除外リストの管理。
- CMDB データマネージャーアナリティクスの表示。
- 左側のナビゲーションペインで [設定] を選択して、CMDB データマネージャーのプロパティとその他の設定を表示します。これらの設定に関連付けられたシステムプロパティの詳細については、「CMDB データマネージャーに関連するコンポーネント」を参照してください。

CMDB データマネージャーの廃止の定義の管理

CMDB ワークスペースを使用して、組織内のクラスの廃止定義を作成、 削除、 編集、またはアクティブ化します。CMDB データマネージャーのライフサイクルポリシーでターゲットとなるテーブ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ルは、アクティブな廃止定義に関連付ける必要があります。廃止ポリシーでのターゲット CI は、関連するクラスの廃止の定義と一致するように設定されます。

始める前に
必要なロール：sn_cmdb_admin

このタスクについて
ベースシステムの一部の廃止定義は非アクティブであるため、CMDB データマネージャーのライフサイクルポリシーで使用する廃止定義は、その *Active* 属性を **true** に設定してアクティブ化する必要があります。廃止の定義は、CMDB 廃止カスタム定義 [cmdb_retirement_custom_definitions] テーブルに格納されます。

CMDB データマネージャーが CI を廃止する場合は、依存 CI の管理を有効にして、その依存 CI もすべて廃止され、孤立 CI として残らないようにします。孤立 CI は、CMDB の一貫性、正確性、および完全性に影響を与える可能性があります。

- 特にカスケード廃止、カスケードアーカイブ、カスケード削除のコンテキストでの依存 CI の有効化と管理の詳細については、「依存 CI 管理」を参照してください。
- 独立 CI と依存 CI の詳細と定義については、「CMDB 分類とクラスの依存関係」を参照してください。

注:

- クラス階層全体で廃止定義が自動的に導出されることに常に注意してください。たとえば、構成アイテム [cmdb_ci] クラスのアクティブな廃止定義は、(独自の廃止定義を持つクラスは除く) CMDB 階層全体で有効になる可能性があります。
- 構成アイテム [cmdb_ci] クラスの廃止定義を非アクティブ化 (または削除) することはできません。
- 各 CMDB クラスは、1 つの廃止定義にのみ関連付けることができます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックし、ホームビューで [データマネージャー] クイックリンクを選択します。
2. データマネージャーの概要ページの [開始] 領域で、[廃止の定義の管理] を選択します。
3. データマネージャーの設定ページで、[廃止の定義] リストビューを確認します。
   a. オプション: 定義にドリルダウンし、[廃止の定義] フォームで [アクティブ] スイッチを切り替えて、定義をアクティブ化または非アクティブ化します。
   b. オプション: 定義の条件を編集します。
   c. [定義を保存 **(Save definition)**] を選択します。
4. データマネージャーの設定ページで、[定義を追加] を選択します。
5. [廃止の定義] フォームに入力し、[定義を保存 **(Save definition)**] を選択します。

フィールド	説明
アクティブ	廃止の定義のアクティブと非アクティブを切り替えます。
テーブル	廃止の定義が適用されるテーブル。廃止の定義は、指定された親クラスのすべての子クラスによって派生します。
条件ビルダー	組織における廃止の意味を反映した条件。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
	指定されたテーブルに属する廃止ポリシーのターゲット CI は、廃止の定義で指定されたとおりに設定されます。このため、定義では **AND** 句のみを使用できます。**OR** 句は適用されません。

CMDB データマネージャーの廃止の定義の削除

CMDB ワークスペースで、CMDB データマネージャーで不要になった廃止の定義を削除します。

始める前に

次の制限が適用されます。

- 削除する廃止の定義は、非アクティブモード (*Active* = **false**) である必要があります。
- 構成アイテム [cmdb_ci] クラスの廃止定義は削除できません。

必要なロール:sn_cmdb_admin、data_manager_admin

このタスクについて

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックし、ホームビューで [データマネージャー] クイックリンクを選択します。
2. データマネージャーの概要ページの [開始] 領域で、[廃止の定義の管理] を選択します。
3. データマネージャーの設定ページの [廃止の定義] タイルで、削除する廃止の定義を選択します。
4. 廃止の定義 ページで、 定義の削除 を選択します。
5. [削除された廃止定義] ダイアログ ボックスで、 [削除] を選択します。

タスクの結果

削除後、クラスの廃止定義は親クラスから派生します。

CMDB データマネージャーの除外リストの管理

CMDB ワークスペースで、CMDB データマネージャーで使用されるさまざまなポリシータイプの除外リストを作成および管理します。ここで指定したタイプのポリシーでは、そのポリシータイプの除外リスト内の CI やその他のレコードはターゲットになりません。

始める前に

必要なロール：sn_cmdb_admin

このタスクについて

> **注:**
> 認定ポリシータイプは除外リストをサポートしていません。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックし、CMDB ワークスペースメニューバーで [管理] を選択します。
2. [管理ツール] の [管理] セクションで、[データマネージャー] リンクを選択します。
3. 左側のバーで [除外されたレコード **(Excluded records)]** を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

[除外されたレコード (Excluded records)] リストビューには、現在除外されているすべてのレコードのリストがポリシータイプ別にグループ化されて表示されます。任意のグループを展開してそのグループの CI およびその他のレコードを表示し、任意のレコードにドリルダウンすることができます。

4. オプション: 次の方法で、除外リストから除外レコードを削除します。
   a. ポリシータイプグループを展開して、除外されたレコードのリストを表示します。
   b. リストビューで、除外リストから削除するレコードを選択します。
   c. [リストから削除] を選択します。
   d. [除外リストからの削除を確認 (Confirm from exclusion list)] ダイアログボックスで、[確認] を選択します。

   選択したレコードが除外リストから削除され、ポリシータイプのターゲットにすることができます。
5. オプション: 次の方法で、除外リストにレコードを追加します。
   a. [レコードを除外 **(Exclude Records)]** を選択し、[データフィルター] フォームに入力します。

フィールド	説明
テーブル	除外リストに入れる CI やレコードを選択するテーブル。
フィルター条件	条件ビルダーを使用して、指定されたテーブルの CI やレコードが除外リストに入るために満たす必要がある条件を指定します。
関連リスト条件	除外するレコードに関連付けられている関連リストに基づく条件を追加します。

   b. [フィルターの適用] を選択し、検索結果リストを確認します。
   c. 除外リストに追加するレコードを選択し、[続行] を選択します。
   d. [ポリシータイプの選択 (Select policy type)] ページで、選択したレコードの除外の基準となるポリシータイプを選択し、[続行] を選択します。
   e. 概要ページで除外の詳細を確認し、[保存] を選択します。

CMDB データマネージャーポリシーの作成

CMDB ワークスペースで CMDB データマネージャーポリシーを作成して、削除などの CI ライフサイクルイベントを自動的に処理します。一貫性のある標準のライフサイクルポリシーを CI に適用することで、CMDB の健全性を維持することができます。

始める前に

- 廃止、アーカイブ、削除のライフサイクルポリシーでは、ポリシー内のターゲットクラスごとにアクティブな廃止定義が存在する必要があります。この要件が適用されるものの、満たしてはいないポリシータイプのポリシーを作成しようとすると、エラーメッセージが表示され、操作が失敗します。

  廃止の定義の詳細については、「 廃止の定義」を参照してください。
- 次の手順で、ポリシーに関連付けるカスタムサブフローが存在することを確認します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックし、CMDB ワークスペースメニューバーの [管理] を選択します。
2. [管理ツール] の [管理] セクションで、[データマネージャー] リンクを選択します。
3. 左側のナビゲーションバーで [サブフロー] を選択します。
4. [データマネージャーサブフロー (Data Manager subflows)] ページでサブフローを確認し、サブフローにドリルダウンしてワークフロースタジオで開きます。
5. [新しいサブフローの作成] を選択して、 で新しいサブフローを作成する ワークフロースタジオ .

- ポリシータスクのレビューと承認を要求する場合：*Managed By Group* 属性がターゲット CI に入力されており、アサインされたユーザーがポリシータスクを承認する権限があることを確認します。
- 資産管理 が有効になっている場合は、CI を廃止する前に、その CI に関連付けられている資産レコードがあるかどうかを確認します。関連する資産レコードがある場合はそれをチェックし、資産のステータス (install_status) が *Retired* であることを確認します。

必要なロール：sn_cmdb_admin

このタスクについて
各ポリシーに対して、ポリシータイプ、ライフサイクルポリシーのサブフロー、ターゲット CI として動作する一連の CI、および選択したポリシータイプに固有のその他のオプションを指定します。ターゲット CI は一般的に、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルを拡張するクラスのものである必要があります。また [CMDB 関連エントリを削除] ポリシータイプにより、関連エントリ [cmdb_related_entry] テーブルのテーブルのものである必要もあります。ただし、たとえば認定ポリシータイプは、非 CMDB テーブルもサポートしています。多くのフィールドは、前のフィールドの設定方法に基づいてフォームに動的に表示され、一部のフィールドは設定したポリシータイプに固有です。

条件フィルターを設定して、ポリシーが適用される最初の CI のセットを指定します。その後、ポリシータイプの CI 除外リストを使用して、最初の CI のセットをさらに絞り込むことができます。また、ポリシーの最終プレビュー中またはポリシータスクから、ポリシータイプから除外する CI を個別に選択できます。さらに、CI が廃止ステータスであることを必要とする操作では、廃止定義が適用されます。ポリシーは、これらのすべてのフィルターを適用した後の結果の CI のセットに最終的に適用されます。

> **注:**
> CMDB データマネージャーは、タスクあたりのターゲット CI の数を 10,000 に制限しています。したがって、タスクがその数を超えると、データマネージャーはタスクのすべての CI を含めるために必要な数の追加タスクを自動的に作成します。たとえば、証明書タスクで 30,000 の CI をターゲットにすると、データマネージャーはそのタスクを 3 つのタスクに分割し、それぞれを 10,000 の CI ターゲットにします。

ライフサイクル状況の定義と CMDB データマネージャーの操作に関するその他の概念の詳細については、「 操作 - CMDB データマネージャー」を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックし、 CMDB ワークスペース メニューバーの [管理] を選択します。
2. [管理ツール] の [管理] セクションで、[データマネージャー] リンクを選択します。
3. 左側のバーで [ポリシー] を選択します。
   [ポリシー] ページの詳細については、「CMDB データマネージャーポリシーの表示」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

4. [新しいポリシーを作成] を選択します。
5. [一般情報] フォームに入力し、[続行] を選択します。

フィールド	説明
名前	一意のポリシー名です。
説明	ポリシーの説明。
ポリシータイプ	削除や証明書など、このポリシーが管理するライフサイクルイベントまたはデータ管理アクション。ターゲット CI で実行するアクションのタイプを示します。 [ポリシーの種類] の設定によって、後続のフォームに表示されるフィールドが決まります。
作業メモ	アドミニストレーターにのみ表示される内部的なメモ。

6. [データフィルター] フォームに入力します。
   a. ポリシーのターゲット CI とレコードのフィルター条件を入力します。

フィールド	説明
テーブル	ポリシーのターゲット CI またはレコードを選択するテーブル。
フィルター条件	条件ビルダーを使用して、指定されたテーブルの CI がポリシーのターゲット CI に含まれるために満たす必要があるクライテリアを指定します。 [新しい条件セット] を選択して、フィルターに条件を追加します。
関連リスト条件	ポリシーのターゲットレコードに関連付けられている関連リストに基づく条件を追加します。

   b. [フィルターの適用] を選択し、影響分析の結果を確認します。

   この分析では、ポリシーフィルター、CI 除外リスト、および CI のライフサイクルステージに基づいて、ポリシーが適用される CI の数を推定します。例を次に示します。

   - ポリシータイプが [廃止] の場合、ポリシーフィルターを満たしていても、クラスの廃止の定義に従ってすでに廃止ステータスになっている CI は、ポリシーのターゲットになりません。
   - ポリシータイプが [アーカイブ] または [削除] の場合、ポリシーフィルターを満たしていても、クラスの廃止の定義に従って廃止されていない CI は、ポリシーのターゲットになりません。それぞれのクラス廃止定義がこれらの属性に基づいている場合、 *Life Cycle Stage*または*Life Cycle Stage Status*属性のフィルターは効果がありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタブでリストをレビューします。

- 含まれるレコード **(Included records)**：ポリシーから除外するレコードを選択し、[レコードを除外 **(Exclude records)]** を選択します。
- 除外されたレコード **(Excluded records)**：ポリシーに含めるレコードを選択し、[レコードを含める **(Include records)]** を選択します。

> **注:**
> ポリシータイプが [認定] の場合、[除外されたレコード (Excluded records)] タブは表示されません。

c. [続行] を選択します。

7. [アサイン] フォームに入力し、[続行] を選択します。

a. [アサインタイプ] を設定し、次に表示される [タスクアサイン] フィールドを設定して、アサインのタイプと、ポリシータスクのアサインに使用するテーブルの列を指定します。[タスク割り当て] のドロップダウンリストには、次のように、ポリシーが作成されたテーブル内の列と、割り当てタイプテーブルを参照する列が動的に設定されます。

- ユーザーフィールド：[タスクアサイン] で指定されたユーザーフィールド内のユーザーにポリシータスクをアサインします。[タスクアサイン] のドロップダウンリストには、ユーザー [sys_user] テーブルを参照する、データフィルターによって設定されたテーブルのフィールド (*Attested by* や *Assigned to* など) が含まれています。

  アサイン中、レコードは選択した列に基づいてグループ化され、タスクに割り当てられてから、タスクが結果のユーザーにアサインされます。

- ユーザーグループフィールド：[タスクアサイン] で指定されたユーザーグループフィールド内のユーザーグループにポリシータスクをアサインします。[タスクアサイン] のドロップダウンリストには、グループ [sys_user_group] テーブルを参照する、データフィルターによって設定されたテーブルのフィールド (*Change Group* や *Support Group* など) が含まれています。

  アサイン中、レコードは選択した列に基づいてグループ化され、タスクに割り当てられ、タスクは結果のユーザーグループにアサインされます。

- 特定のユーザー：[タスクアサイン] で指定されたユーザーにポリシータスクをアサインします。[タスクアサイン] のドロップダウンリストには、 *data_manager_user* ロールを持つユーザーが含まれています。
- 特定のユーザーグループ：[タスクアサイン] で指定されたユーザーグループにポリシータスクをアサインします。[タスクアサイン] のドロップダウンリストには、 *data_manager_user* ロールに直接関連付けられているか、 *data_manager_user* ロールを持つユーザーが少なくとも 1 人はいるユーザーグループが含まれています。

[ユーザーグループ] フィールドと [ユーザーフィールド] で、フィールドの検索アイコンを選択してドット連結を使用できます。  。選択ダイアログ ボックスで、リンクであるリストアイテムを展開または選択して、リストをドリルダウンします (通常は一意のテキスト色で表示されます)。

b. 認定タスクおよび証明書タスクでは、[タスク割り当てフィールドが空の場合] フィールドを設定して、指定されたタスク割り当てフィールドが空の場合に、アサイン済みまたは未アサインの

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

タスクを作成します。アサインされたタスクを作成する場合は、[アサインタイプ] の設定に応じて、その状況でタスクをアサインするユーザーまたはユーザーグループを選択します。未アサインのタスクは、アサインについてアドミニストレーターによって後でレビューされます。

8. [オプション] フォームに入力し、[続行] を選択します。
表示されるオプションは、選択したポリシータイプに関連しているかどうかによって異なります。したがって、次のオプションの一部はフォームに表示されません。たとえば、ポリシータイプの中にはサブフローに関連付けられていないものがあります。

フィールド	説明
完了までの日数	ポリシータスクの完了期限までの最大日数。 認定タスクまたは証明書タスクに対して通知が有効になっている場合、この数値は通知を送信するためのマイルストーンの計算に使用されます。フルタイム (100%) の間隔は、タスクが作成されたときに開始し、タスクを完了する日数に達すると終了します。その間隔の 50%、70%、および 90% が経過したときにタスクがクローズされない場合、通知が送信されます。これらの通知の設定の詳細については、「CMDB データマネージャーに関連するコンポーネント」を参照してください。
サブフロー	ポリシーのターゲット CI で実行されるアクションを含むサブフロー。 サブフローは、通常、ポリシータイプと一致します。たとえば、ポリシータイプが **[CMDB** 関連エントリの削除] に設定されている場合、サブフロー は [関連エントリ構成アイテムを削除] に設定されます。
Needs review (要レビュー)	CI の *Managed by Group* 属性のグループ割り当てまたはアドミニストレーターによるポリシータスクのレビューおよび承認を要求するオプション。 オンにしない場合、ポリシータスクはすべて自動的に承認されます。
保持時間	アーカイブされた CI をアーカイブテーブルに保持する、削除されるまでの期間。 指定された保持期間中は、ServiceNow AI Platform のデータアーカイブ機能を使用してアーカイブされた CI を復元 できます。 **注:** 以前にアーカイブしてから復元した CI を、CMDB データマネージャーを使用して再びアーカイブすることはできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
表示フィールド	データ認定タスクのリストビューに表示される、認定が必要なレコードを一意に識別する 1 つ以上のフィールド。 選択したフィールドが [認定] フィールド内のフィールドと重複することはできません。
認定フィールド	値に検証と認定が必要な 1 つ以上のフィールド。 選択したフィールドが [表示] フィールド内のフィールドと重複することはできません。
フィールドの更新を許可	認定タスクのレビュー担当者が CI のレビュー中にフィールド値を更新できるようにするオプション。 ○ 選択すると、認定タスクのレビュー担当者は、CI を認定するためにフィールド値を更新できます。 ○ クリアされている場合、認定タスクのレビュー担当者はフィールド値を更新できないため、準拠していない CI を却下します。
空のフィールド値を許可	ユーザーが空の属性を持つ CI を認定できるようにするオプション: ○ 選択すると、認定タスクのレビュー担当者は、空の属性を持つ CI の認定または認定不合格を選択できます。 ○ クリアされている場合、認定タスクのレビュー担当者は、空の属性を持つ CI の認定に失敗する可能性がありますが、その CI を認定することはできません。
説明	アサインされたユーザーに対する、タスクを完了するための指示。

9. [スケジュール] フォームに入力し、[続行] を選択します。

フィールド	説明
スケジュール	タスクを実行する頻度とタイミングの繰り返しスケジュール。[オンデマンド] オプションでは、ポリシーの実行に関する繰り返しスケジュールは設定されません。 オンデマンドで構成されたタスクを実行する方法については、以下の「次に行うこと」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	設定によって、フォームに表示される他のフィールドが決まります。
開始時間	ポリシーの実行を開始する時刻。
曜日	ポリシーを実行する曜日。
オン	ポリシーを実行するその月の日付。
開始日時 (Start day and time)	ポリシーを最初に実行する日時。
実行頻度 (Run after every)	ポリシーの初回実行時以降の実行間隔 (日単位)。
ポリシースケジュール済みジョブの実行形式	証明書および認定タスクのスケジュール済みジョブで *Run as* フィールドを設定するユーザー。 デフォルトでは、ドロップダウン・リストに「データ・マネージャ・スケジュール済ジョブ・ユーザー」ユーザー・グループのユーザーが移入され、フィールドは *Scheduled job default user* プロパティ(データ・マネージャ・ジョブ・ランナー)で指定されたユーザーに設定されます。このプロパティと *Scheduled job default user* ユーザーロールの詳細については、「CMDB データマネージャーに関連するコンポーネント」を参照してください。

10. [レビュー] フォームでポリシーの詳細をレビューし、[ポリシーを公開] を選択してポリシーをアクティブにするか、[保存して終了] を選択してポリシーをドラフトとして保存します。
その後に引き続いてドラフトのポリシーを構成し、準備ができたら公開できます。

タスクの結果
ポリシー公開後：

- 日次スケジュール済みジョブは公開されたポリシーを処理し、ポリシータスクはポリシー設定に従って割り当てられます。ポリシーがサブフローに関連付けられている場合、ポリシータスクはポリシーサブフローをトリガーします。ポリシー実行の問題はエラーログに記録され、CMDB データマネージャーのアドミニストレーターに通知が送信されます。

  タスクの承認を要求するようにポリシーが構成されている場合、CI の *Managed by Group* 属性のアサイン先グループのメンバーにメール通知が送信されます。ポリシーがサブフローに関連付けられている場合、タスクが承認された後にのみ、ポリシータスクはポリシーサブフローをトリガーします。

- ポリシーがサブフローに関連付けられている場合、ポリシータスクが完了すると、ポリシーサブフローはタスクをクローズします。(サブフローに関連付けられていない) 証明書ポリシーの場合、ユーザーはタスク内のすべての CI を処理し、タスクを送信してクローズする必要があります。
- 証明書ポリシーの場合、証明書タスクは指定されたとおりにユーザーにアサインされ、アサインされたユーザーがログインすると、証明書タスクが CMDB ワークスペースに表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 削除などの一部のポリシータイプでは、ターゲット CI のリストが CSV ファイルにロールアップされ、追跡のためにタスクに添付されます。
- 古いタスクは、日次スケジュール済みジョブによって [キャンセルしてクローズ] に設定されます。タスクがオープンのまま承認されずに 90 日以上が経過した場合、タスクは古いと見なされます。タスクが古くなったと見なされるまでの日数は、*cmdb.data.manager.stale.task.life.in.days* システムプロパティで指定されます。

次のタスク

- ドラフトの CMDB データマネージャーポリシーの公開。
- [ポリシー] ページの [公開済みポリシー] リストビューでポリシーを選択すると、ポリシーフォームにポリシーの詳細が表示されます。[ポリシーの表示] を選択すると、すべてのポリシーフォームページの設定が表示されます。
- [ポリシー] ページの [公開済みポリシー] リストビューで、無効化するポリシーを選択します。ポリシーフォームで、[ポリシーを無効化] を選択して、一時的にポリシーが実行されないようにします。
- [オープンポリシータスク] タイルで [オープンタスクを表示] を選択して、[CMDB データ管理タスクコントロール] リストビューでポリシータスクの処理を追跡します。[成功率] 列には、タスクが完了したタスク内の CI の割合が表示されます。CI は、CI のアーカイブプロセスが完全に完了した後にのみ、アーカイブタスクで完了としてカウントされます (たとえば、CI がアーカイブ用に最初からステージングされている間は完了としてカウントされません)。
- オンデマンドポリシーの場合、ポリシー名のプリフィックスが付いたスケジュール済みジョブが生成されます。このようなタスクを実行するには:

  1. 移動先 システム定義 > スケジュール済みジョブ.
  2. 実行するタスクポリシーのスケジュール済みジョブを選択します。
  3. スケジュール済みジョブフォームで、[今すぐ実行] を選択します。

- ユーザーは CMDB ワークスペース にログインして、自分にアサイン された証明書タスクを確認および処理 します。
- ユーザーは CMDB ワークスペース にログインして、自分にアサインされた 非証明書タスクを確認および処理 します。

ドラフトの **CMDB** データマネージャーポリシーの公開

ドラフトのデータマネージャーポリシーを作成した場合、または従来の認定スケジュールをインポートした場合は、そのドラフトポリシーを CMDB ワークスペースで公開することでアクティブ化できます。

始める前に

必要なロール：sn_cmdb_admin

手順

1. 移動先 すべて > ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックし、 CMDB ワークスペース メニューバーの [管理] を選択します。
2. [管理ツール] の [管理] セクションで、[データマネージャー] リンクを選択します。
3. データマネージャの概要ページの左側のバーで [ポリシー] を選択します。
4. データマネージャーのポリシーページの [ドラフトポリシー] リストビューを選択します。
5. 公開するポリシーを選択し、ポリシーフォームで [ポリシーを編集] を選択します。
6. 左側のバーでレビュー対象のページを選択して、ポリシー設定をレビューします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

7. 左側のバーで [レビュー] を選択し、[レビュー] フォームで次の項目を選択します。
   a. 公開：ポリシーを有効にする。
   b. 保存して終了：変更を保存し、ポリシーをドラフトモードのままにする。

次のタスク
ポリシーを無効化して、一時的にポリシーが実行されないようにします。

1. [ポリシー] ページで、[公開済みポリシー] リストビューを選択します。
2. 非アクティブ化するポリシーを選択します。
3. ポリシーフォームで、[ポリシーを非アクティブ化] を選択します。

CMDB データマネージャーポリシーの表示

CMDB ワークスペースのダッシュボードビューにデータマネージャーポリシーを表示します。今後のスケジュール済みポリシーのタイムラインとカウントがポリシーステータス別にグループ化されて表示されます。

始める前に
必要なロール：sn_cmdb_admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックし、 CMDB ワークスペース メニューバーの [管理] を選択します。
2. [管理ツール] の [管理] セクションで、[データマネージャー] リンクを選択します。
3. 左側のバーで [ポリシー] を選択します。

   [データマネージャーポリシー] ページで次のタブを選択します。

   - 公開済みポリシー：次のカードを表示します。

     今後のスケジュール済みポリシー

     スケジュール済みポリシーを経時的に示すタイムライン。タイムラインでは次のことができます。

     - インジケーターをポイントして、スケジュール済みポリシーの詳細を表示する。
     - ズームインまたはズームアウトして、タイムラインの時間スパンを延長または短縮する。
     - 時間を進めたり戻ったりする。
     - タイムラインの凡例を表示または非表示にする。ここで [証明書ポリシー] スイッチを切り替えて、タイムライン上の証明書ポリシーインジケーターを表示または非表示にできます。

     ポリシー

     ポリシータイプ別のポリシーのブレークダウンを示す円グラフ。

     公開済みポリシー

     公開されているポリシーのリストビュー。ポリシーをドリルダウンして、ポリシーの詳細を示すポリシーフォームビューを表示できます。

   - ドラフトポリシー：ドラフト状況のポリシー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 非アクティブ化されたポリシー (De-activated policies)：非アクティブ化されたためにアクティブでなくなったポリシー。
- 評価に失敗したポリシー (Policies failing evaluation)：無効であるため注意が必要なポリシー。

次のタスク

- CMDB データマネージャーポリシーの作成
- CMDB データマネージャーの廃止の定義の管理

CMDB データマネージャーアナリティクスの表示

CMDB ワークスペースの CMDB データマネージャーには、組織内のデータマネージャーポリシーの全体的な状態を示すグラフとカウントが表示されます。これらの詳細情報を確認して進捗状況を追跡し、対処が必要な問題を特定します。

始める前に
必要なロール：必要なロール：data_manager_admin または sn_cmdb_admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックし、CMDB ワークスペースメニューバーで [管理] を選択します。
2. [管理ツール] の [管理] セクションで、[データマネージャー] リンクを選択します。
3. 左側のナビゲーションバーで [アナリティクス] を選択します。
   データマネージャーのアナリティクスページには次のカードがあります。

   ライフサイクルポリシーで処理された CI 数 (CIs processed by lifecycle policies)

   過去 6 か月間に処理された、削除やアーカイブなどのライフサイクルポリシーのタイプごとの CI の数。

   タスクのクローズに要する平均時間 (Average time to close tasks)

   ライフサイクルや証明書などの一般的なポリシータイプごとの、タスクをクローズするのにかかった過去 6 か月間の平均日数。

   完了してクローズしたタスクと未完了でクローズしたタスク (Closed complete vs closed incomplete tasks)

   過去 1 年間の、完了してクローズされたタスクと未完了でクローズされたタスクの月あたりの数。

   ポリシー実行時間 (Policy execution time)

   過去 1 か月間の、1 日あたりのポリシーの数 (実行時間の長さで分類)。

CMDB データマネージャーのタスクのレビュー

自分、所属するアサイン先グループ、自分が管理するユーザー、または自分がマネージャーであるグループのメンバーにアサインされたデータマネージャータスク (ライフサイクルタスクなど) をレビューします。すべて CMDB データマネージャーのポリシーに従います。レビュー中に、タスクを承認、キャンセル、 却下、 または再アサインできます。

始める前に
必要なロール：sn_cmdb_user、sn_cmdb_editor、または sn_cmdb_admin

ライフサイクルタスクのキャンセルは、「未開始」ステータスで、必要なロールが data_manager_admin または sn_cmdb_admin のタスクでのみ可能です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このタスクについて

- 証明書タスクを確認するには、「CMDB ワークスペースで CMDB データマネージャーの証明書タスクを確認する」を参照してください。
- 認定タスクを確認するには、「 CMDB ワークスペースで認定タスクをレビューする」を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックし、CMDB ワークスペースメニューバーで [自分の作業] を選択します。
2. [自分のタスク] セクションで、[他のすべてのタスク] タブを選択します。
3. [承認タスク] リストビューを確認し、処理するタスクを選択します。
4. タスクフォームでタスクの詳細をレビューします。
5. オプション: CMDB アドミニストレーターは、タスクが必要でなければ [タスクをキャンセル] を選択できます。
   キャンセルされたタスクは、それ以上処理されずに削除されます。
6. オプション: タスクが適切にアサインされていない場合は [再アサイン] を選択し、必要に応じて [自分にアサイン] または [再アサインを要求] を選択します。
7. オプション: [レコードを確認] を選択して、タスクのターゲット CI とレコードを確認します。

   a. タスクから除外するレコードを選択し、[除外] を選択します。
   タスクから除外されるレコードは、関連付けられたポリシータイプの除外リストにも追加されます。そのためこれらのレコードは、関連付けられたポリシータイプの今後のタスクから除外されます。

   b. タスクが適切にアサインされていない場合は、[再アサイン] を選択します。

   c. タスクを却下するには、 タスクを却 下し、 却下理由 を入力して 保存 を選択します。

   (Optional) 却下できるのは自分に割り当てられたタスクのみです。

   タスクを却下すると、タスクの *State* が [キャンセルしてクローズ] に設定され、 *Approval* が [却下] に設定されます。また、 *glide.cmdb.data_manager.rejected.task.notification_group* システムプロパティで指定されたグループのメンバーにも適切な通知が送信されます。このプロパティを通知に使用する方法の詳細については、「 CMDB データマネージャーに関連するコンポーネント」を参照してください。

   d. 必要に応じて [自分にアサイン] または [再アサインの要求] を選択します。

   e. [タスクを承認 **(Approve task)]** を選択して、ポリシーに関連付けられたサブフローをトリガーします。

廃止の定義

クラスの廃止定義を指定して、クラスとその子クラスに適用可能な組織内のプロトコルを反映させます。これらの定義は、CMDB データマネージャーのライフサイクルポリシーによって実装されるライフサイクルステージを通じた CI の移行をサポートします。クラスは、派生によって、またはそのクラスに指定された廃止定義によって廃止定義を持つことができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

CMDB データマネージャーの要件と使用法

廃止、アーカイブ、または削除 CMDB データマネージャーポリシーのターゲットクラスごとに、アクティブな廃止の定義が必要です。廃止定義は、有効な CI のクラス廃止定義に従って、CI に廃止のフラグを付けるために使用されます。CI を廃止すると、CI の属性は CI のクラスの廃止定義に従って設定されます。廃止された CI に適用する必要がある削除やアーカイブなどの後続の操作では、CI がそのクラスの廃止定義を満たしていることを確認して、CI が廃止ステータスであるかどうかを最初に確認します。

廃止の定義は、ライフサイクルポリシーで次のように使用されます。

- 関連するクラスの廃止の定義に従って、廃止ポリシーにターゲット CI を設定する。
- 関連する廃止定義に準じてすでに廃止ステータスであると判断された、廃止ポリシー内のターゲット CI を除外する。これらの CI は、ポリシーフィルターを満たしていてもターゲットにはなりません。
- アーカイブポリシーまたは削除ポリシーによる処理ができるようになっている CI を特定する。アーカイブポリシーと削除ポリシーは、関連付けられているクラスの廃止定義と一致する廃止ステータスの CI のみを処理できます。したがって、アーカイブポリシーと削除ポリシーのターゲット CI は、関連するクラスの廃止定義と照合され、アーカイブまたは削除される前に廃止ステータスであることが確認されます。

CMDB 階層全体での派生

廃止の定義は、識別ルールなどのルールが導出されるのと同じ方法で、CMDB 階層全体で導出されます。廃止定義を持つ親クラスから拡張された子クラスは、子クラスレベルで定義された廃止定義がない限り、その定義を派生させます。

クラスの廃止定義がクラス階層の異なるレベルに存在する場合、適用される廃止定義はクラスに最も特化した定義です。たとえば、コンピュータークラスと構成アイテムクラスの両方に廃止定義がある場合、コンピュータークラス定義はその子孫クラスにも適用されます。コンピュータークラスの子孫ではない他のすべてのクラスは、構成アイテムの廃止定義を使用します。

クラス階層全体で廃止定義が自動的に導出されることに常に注意してください。たとえば、構成アイテム [cmdb_ci] クラスのアクティブな廃止定義は、(独自の廃止定義を持つクラスは除く) CMDB 階層全体で有効になる可能性があります。

事前定義された廃止の定義

ベースシステムには、ハードウェア [cmdb_ci_hardware] やアプリケーション [cmdb_ci_appl] などのキークラスの事前定義された廃止定義が含まれており、CMDB 廃止カスタム定義 [cmdb_retirement_custom_definitions] テーブルに格納されます。たとえば、サービス [cmdb_ci_service] クラスの事前定義された廃止定義では、廃止された CI について、[運用ステータス]、[フェーズ]、および [ステータス] 属性の値が [廃止] であることを指定します。

構成アイテム [cmdb_ci] クラスの廃止定義は、次の重要な方法で動作します。

- これはデフォルトで有効になっており、非アクティブ化することはできません。
- 削除することはできません。
- デフォルトでは、派生により CMDB 階層全体で有効になります。

事前定義された残りの廃止定義はデフォルトでは非アクティブであるため、廃止、アーカイブ、または削除 CMDB データマネージャーポリシーのターゲットクラスに対応する廃止定義を有効にする必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デフォルトの廃止定義を使用することも、定義をカスタマイズして組織内の慣行を反映させることもできます。クラスのカスタム廃止定義を追加することもできます。ただし、各 CMDB クラスは 1 つの廃止定義にのみ関連付けることができます。

廃止の定義を管理または削除するには、「CMDB ワークスペースまたはでの廃止の定義の管理」を参照してください。

重複 CI の修正

CMDB 内の重複 CI はシステムを不必要に過負荷にし、CMDB の整合性と信頼性を妨げます。このため、重複 CI を検出して修正する CMDB ツールを定期的に使用することが重要です。

重複排除タスク

識別および調整エンジン (IRE) プロセスが重複 CI を検出すると、IRE はレビューと修正のために重複 CI の各セットを重複排除タスクにグループ化します。重複排除タスクは、セット内のすべての重複 CI のリストを含む、重複に関する詳細を提供します。タスク内の各重複 CI の詳細と、その CI が重複していると判断するために使用されたデータをレビューします。重複 CI を検出して重複排除タスクを生成する IRE プロセスの詳細については、「重複した CI の検出」を参照してください。

状況によっては、IRE が重複 CI の重複排除タスクを自動的に生成しないことがあります。このような場合でも重複を修正するには、重複排除タスクを手動で作成する必要があります。これが発生するタイミングとタスクを手動で作成する方法については、「 手動での重複排除タスクの作成」を参照してください。

重複排除タスクを修正すると、重複 CI のセットが単一の CI に統合され、重複が排除されます。

重複 CI を修正するための重複排除タスク (IRE によって自動的に生成されたものまたは手動で作成されたもの) を処理するには、次の手順を実行します。

- 一括:重複排除ダッシュボードと CMDB ワークスペースの重複排除テンプレートライブラリを使用して、次の操作を行います。
  - 重複排除タスクのレビュー
  - 重複排除テンプレートを使用した重複排除タスクの一括修正
  - 組織内の重複排除の数とステータスに関するインサイトの取得

  CMDB ワークスペースでの CI の重複排除の操作にアクセスして、類似の重複排除タスクを一括で修正する重複排除テンプレートを作成します。
- 1 つのタスク:重複 CI レメディエーターウィザードを 重複排除タスクのレビュー (従来) して使用し、単一の重複排除タスクを処理します。

メイン CI

メイン *CI* は、重複 CI の修正において重要な役割を果たします。メイン CI は有効な CI として保持する重複 CI のひとつで、残りの重複 CI をそのメイン CI に調整します。その後、残りの重複 CI を廃止または削除したり、属性にカスタム値をアサインしたりすることができます。修正の最初の手順は、修正プロセスで使用するメイン CI を選択することです。修正中に、どの属性値、関係、および関連アイテムを重複 CI からメイン CI に調整するか選択できます。または、データを統合せずにメイン CI をそのまま保持することもできます。

重複 CI の `duplicate_of` 属性は、メイン CI への参照を格納するために使用されます。New York リリース以降にアップグレードされたインスタンスに存在する重複 CI の場合、メイン CI は不明です。アップグレード後、これらの重複 CI の `duplicate_of` は [不明] に設定され、CI が複製であるものの、メイン CI が不明であることを示します。

修正前は、重複 CI セット内の CI はすべて互いの複製です。修正後は、重複 CI のセットは 1 つのメイン CI と任意の数の CI で構成され、それぞれがメイン CI の複製と見なされます。メイン CI の

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

duplicate_of 属性は空です。セット内の残りのすべての重複 CI の *duplicate_of* 属性は、そのセットのメイン CI への参照です。

デフォルト関連アイテムリスト

すべての重複排除タスクで、重複 CI の修正においてグローバルに使用される関連アイテムのリスト。修正中は、デフォルト関連アイテムリストのすべてのアイテムが、メイン CI に結合されるようにデフォルトで選択されます。修正中、結合する関連アイテムを追加または削除しても、デフォルト関連アイテムリストには影響しません。詳細については、「デフォルト関連アイテムリストの管理」を参照してください。

注:

- 属性と、アセットに関連付けられた関連アイテムとの結合はサポートされていません。アセット関連テーブルはデフォルト関連アイテムリストには含まれていないため、結合には利用できません。
- シナリオに非アクティブな変更要求が含まれている場合、[変更要求] フォームの [構成アイテム] フィールドはクリアされます。現在の値が重複 CI の場合、メイン CI とは結合されません。

重複排除ダッシュボード

CMDB ワークスペースには、重複排除タスクを一括で修正できる重複排除修正ソリューションがあります。重複排除ダッシュボードと重複排除テンプレートおよびライブラリを使用すると、1 回の操作で複数の重複排除タスクを一貫して修正できます。CMDB ワークスペースの重複排除テンプレートライブラリを使用すると、クラスの修正があらかじめ設定された重複排除テンプレートを作成できます。CMDB ワークスペースの重複排除ダッシュボードを使用すると、テンプレートに設定されているクラスの複数の重複排除タスクに対して、事前構成されたテンプレートを実行できます。テンプレートの修正設定が重複排除タスクの重複 CI に一貫して適用され、それによって CI の重複が修正されます。

CMDB ワークスペースでの重複 CI の修正の詳細については、「CMDB ワークスペースでの CI の重複排除の操作」を参照してください。

重複 **CI** 修正者

単一の重複排除タスクに関連付けられた一連の重複 CI を調整するために使用できる、ウィザードのような重複 CI 修正ツール。重複 CI の 1 つを選択して有効な CI として保持し、残りの重複 CI をどのように処理するかを決定することができます。重複 CI 修正者を使用すると、属性、関係、および関連アイテムの調整オプションを設定できます。

重複 CI 修正者の使用方法の詳細については、「重複排除タスクの修正 (従来)」を参照してください。

関連タスク (変更、問題、インシデント) への影響

変更要求への影響：

- CI がステータスが [新規] ではない変更要求に関連付けられている場合、重複 CI 修正プロセスによって CI が削除されると、その CI は変更要求から削除されます。
- CI がステータスが [新規] の変更要求に関連付けられている場合、重複 CI 修正プロセスで CI が削除されると、変更要求の CI がメイン CI に更新されます。

ビジネスルール *Ready only CI when not New* は、[新規] ステータスでない変更要求が更新されるのを防ぎます。この動作により、変更要求 CI が重複修正処理の影響を受ける場合に、変更要求の有効性と処理の継続が保証されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

CI が問題またはインシデントタスクに関連付けられている場合、修正プロセスによって関連する CI が削除されても、システムがそれらのタスクにメイン CI を結合するため、重複 CI 修正プロセスが実行された後も、これらのタスクは有効なままとなります。

重複 **CI** の処理に影響を与えるプロパティ

CMDB 識別中に、重複 CI のセットの処理は以下によって決定されます。

- プロパティ *glide.identification_engine.skip_duplicates* (デフォルトで [true])
- プロパティ *glide.identification_engine.skip_duplicates.threshold* (デフォルトで [5])
- セット内の重複 CI の数

これらのプロパティが重複 CI の管理にどのように影響するかについては、「重複した CI の検出」を参照してください。

特別な修正シナリオ

次に挙げるいくつかの特別な修正シナリオでは、重複 CI の修正の動作が異なります。

多数の重複 CI

重複 CI の数が特定のしきい値を超えている場合は、重複 CI の調整のサポートが制限されます。このしきい値は *glide.duplicate_ci_remediator.max.cis* プロパティの値に基づいており、デフォルトでは 1,000 です。このプロパティを更新して、しきい値を大きくすることができます。ただし、このプロパティを 5,000 を超える値に設定した場合でも、しきい値が 5,000 を超えることはありません。

重複排除タスクの重複 CI の数がしきい値を超えると、ウィザードで使用できるオプションが制限されます。

- [メイン **CI** を選択] タブでは、メイン CI の [推奨] リストのみが表示され、[メイン **CI** を使用] オプションのみが利用できます。
- 推奨内容は、最も古く作成された CI、最も新しく更新された CI、および直近に検出された CI にのみ基づいています。
- 属性の競合と CI の関係の調整はサポートされず、デフォルト関連アイテムのみが調整されます。

シリアル番号が重複している

通常、重複 CI の修正は重複する CMDB CI に適用されます。ただし、重複シリアル番号の重複排除タスクが作成される場合もあります。重複するシリアル番号に修正が適用されると、重複レコードからの関係の結合は参照されず、適用されません。

関連アイテムの数が多い

重複排除タスクが多数の関連アイテムに関連付けられているために、タスクのロードがタイムアウトして修復プロセスがブロックされる可能性があります。この場合に修復プロセスを続行するには、制限付きモードで修復を実行してみてください。*glide.duplicate_ci_remediator.enable_restricted_mode* システムプロパティを追加し、その値を **true** に設定して、[修正] ダイアログボックスに [重複 **CI** レメディエーターを使用します（制限付きモード）] オプションを表示します。このオプションを使用して重複排除の修正における関連項目の使用を制限し、修正を続行できるようにするには、「Using restricted mode within the Duplicate CI Remediator (重複 CI レメディエーター内での制限付きモードの使用) [KB1542272]」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

制限

IRE では *duplicate_of* フィールドをスキップ重複メカニズムの一部として内部で使用するため、そのフィールドの手動更新は制限する必要があります。詳細については、重複した CI の検出を参照してください。

CI フォームで直接、またはスクリプトを使用して *duplicate_of* の値を変更しようとすると、データの完全性を確保するために次の制約が適用されます。

- CI をそれ自体のメイン CI にすることはできません (CI をそれ自体の複製として設定することはできません)。
- CI とそのメイン CI を異なるドメインからのものにすることはできません。
- メイン CI の *duplicate_of* 属性は、どの CI もそのメイン CI として参照できません (CI を別の重複 CI の複製として設定して、重複 CI のチェーンを作成することはできません)。
  - CI を別の重複 CI の複製として設定しようとすると、その CI は、設定しようとしている重複 CI のメイン CI の複製として設定されます。設定しようとしている重複 CI のメイン CI が [不明] である場合、操作は失敗します。

    例：**CI** を別の重複 **CI** の複製として設定してみる

CI	試行した設定	結果 (強制システム)
CI1：*duplicate_of* = 空 CI2：*duplicate_of* = **CI3** CI3：メイン CI	CI1：*duplicate_of* = **CI2**	CI1：*duplicate_of* = **CI3** CI2：*duplicate_of* = **CI3** CI3：メイン CI

    CI2 が [不明] の複製である場合、操作は失敗します。
  - メイン CI が別の CI の複製になると、メイン CI にすることはできなくなります。そのメイン CI の複製であったすべての CI は、新しいメイン CI の複製として設定されます。

    例：メイン **CI** を別の重複 **CI** の複製として設定してみる

CI	試行した設定	結果 (強制システム)
CI1：*duplicate_of* = **CI4** CI2：*duplicate_of* = **CI4** CI3：*duplicate_of* = **CI4** CI4：メイン CI CI5：*duplicate_of* = 空	CI4：*duplicate_of* = **CI5**	CI1：*duplicate_of* = **CI5** CI2：*duplicate_of* = **CI5** CI3：*duplicate_of* = **CI5** CI4：*duplicate_of* = **CI5** CI5：メイン CI

  - メイン CI が同じ重複 CI セット内の CI の複製になると、選択された複製が重複 CI セット内のメイン CI になります。セット内の残りの重複 CI は、新しいメイン CI の複製として設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例：メイン **CI** を重複 **CI** セット内の **CI** 複製として設定してみる

CI	試行した設定	結果 (強制システム)
CI1：*duplicate_of* = **CI4** CI2：*duplicate_of* = **CI4** CI3：*duplicate_of* = **CI4** CI4：メイン CI	CI4：*duplicate_of* = **CI1**	CI1：メイン CI CI2：*duplicate_of* = **CI1** CI3：*duplicate_of* = **CI1** CI4：*duplicate_of* = **CI1**

- 一連の重複 CI のメイン CI である CI は削除できません。メイン CI を削除するには、まずそのメイン CI とそのすべての重複 CI との関連付けを解除する必要があります。そのメイン CI に関連付けられているすべての重複 CI を削除するか、そのマスター CI を含む重複 CI のすべての *duplicate_of* 属性からそのメイン CI への参照を削除します。

CMDB ワークスペースでの **CI** の重複排除の操作

CMDB ワークスペースに重複排除テンプレートのライブラリを作成し、重複排除タスクを一貫した方法で一括修正します。重複排除テンプレートには、重複排除タスクで重複 CI を修正するために必要なすべての設定がクラスごとに事前設定されています。

CMDB ワークスペースの重複排除ダッシュボードを使用して、CMDB 内の重複 CI の概要とインサイトを確認します。De-duplication ダッシュボードでは、De-duplication テンプレートを作成し、それらのテンプレートをライブラリに整理できます。重複排除タスクを調べてから事前設定されたテンプレートを実行して、複数の重複排除タスクで重複した CI を 1 回の操作で修正することもできます。

その他の情報：

- 重複 CI の修正の一般的な概念、制限、および特殊なケース (多数の重複 CI を含む修正など) については、「重複 CI の修正」を参照してください。
- 重複 CI レメディエーターを使用して 1 つの重複排除タスクを修正する方法については、「重複排除タスクの修正 (従来)」を参照してください。
- 重複 CI を検出する識別および調整 (IRE) プロセスと、重複 CI に関連するその他の概念については、「重複した CI の検出」を参照してください。

アクセス

CMDB ワークスペースの重複排除機能にアクセスするには、次に移動します: ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックし、CMDB ワークスペースメニューバーで [管理] を選択します。次に、[管理ツール] の [管理] セクションで次のリンクを選択します。

- 重複排除ダッシュボード
- 重複排除テンプレートライブラリ

ロール要件:

- CMDB ワークスペースの管理ビューにアクセスして重複排除タスクを実行するには、次のようにしますsn_cmdb_admin
- 重複排除タスクを実行するには、cmdb_dedup_adminまたは、cmdb_dedup_adminを含む任意のロール (sn_cmdb_adminなど) を使用します

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

重複排除テンプレートとライブラリ

重複排除テンプレートを使用すると、類似する複数の重複排除タスクに一貫した修正を 1 回のアクションで適用できます。重複排除テンプレートには、クラスの重複排除タスクを修正するために必要な設定が含まれています。たとえば、メイン CI を選択する方法、属性を統合するために使用する方法、修正後の重複 CI (メイン CI を除く) の取り扱い方などです。重複排除テンプレートには、重複排除タスクを照合する条件も入っています。重複排除テンプレートを実行すると、テンプレートの修正設定が、テンプレート条件に一致するすべての重複排除タスクに適用されます。

重複排除テンプレートを実行するには、テンプレートが公開済みステータスである必要があります (テンプレートは最初はドラフト状況です)。公開時に重複排除テンプレートのスケジュールを作成して、繰り返しの時間間隔で自動的に実行されるようにすることができます。必要に応じて、公開済みテンプレートを非公開にして、再公開するまで一時的に使用できないようにすることができます。

重複排除テンプレートをライブラリに整理して、組織内で意味のあるカテゴリ別にテンプレートをグループ化し、テンプレートを見つけやすくします。たとえば、複数の重複排除テンプレートを作成し、そのすべてを同じ CMDB クラス (*cmdb_ci_win_server* など) に適用することができます。次に、作成したすべてのテンプレートを「cmdb_ci_win_server 用の重複排除テンプレート」というライブラリに追加すれば、簡単に使えるようになります。

重複排除ダッシュボード

重複排除タスクの修復は、CMDB ワークスペースの重複排除ダッシュボードで中心に行います。ダッシュボードを使用して、次の作業を行います。

- 一連のカードにすべての重複排除テンプレートを表示します。各カードには、テンプレートの詳細が表示されます。テンプレートカードで、[タスクをアサイン] を選択して重複排除タスクをテンプレートにアサインし、そのテンプレートを実行して関連する重複排除タスクを修正できます。 日次や月次など、テンプレートの繰り返しスケジュールを作成することもできます。
- [すべて実行 **(Run all)]** を選択してすべてのテンプレートを実行し、一致するアサイン済みの重複排除タスクを各テンプレートで修正します。
- [重複排除タスクを表示] を選択して、重複排除テンプレートのアサインなどの詳細を含む重複排除タスクのリストビューを開きます。リストビューで、[どのテンプレート条件にも一致しないタスクのみを表示 **(Only show tasks that do NOT match any template conditions)]** を選択すると、テンプレートクラスにアサインされず、一致もしていない重複排除タスクのみを表示できます。
- [テンプレートライブラリを表示] を選択して、重複排除テンプレートとライブラリを作成および管理します。
- [実行中] タブを選択して、現在実行中のテンプレートを追跡します。
- [完了] タブを選択して、ステータスや、実行の最終ステータス ([完了]、[キャンセル済み]、[エラーありで完了] など) の詳細を確認します。

[重複排除のインサイト **(De-duplication insights)]** ペイン

重複排除ダッシュボードの右側にある [重複排除のインサイト (De-duplication insights)] ペインには、組織内で進行中の重複排除プロセスに関連するカウントとインサイトが表示されます。このペインには、問題の解決に役立つ次のカードとリンクがあります。

- 過去 1 週間に修正された重複排除タスクの総数。
- 完了時に各種のエラーが出たために対応が必要な重複排除タスク。関連する重複排除タスクのリストビューにアクセスするための [対応が必要な重複排除タスクを表示 **(View De-duplication tasks that need your attention)]** リンクが表示されます。エラーメッセージを調べて、タスクをドリルダウンすることで、トラブルシューティングの詳細を確認できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- どのテンプレートの条件にも一致しないためにテンプレートでの修正対象としてアサインできない重複排除タスク。関連する重複排除タスクのリストビューにアクセスするための [一致しない重複排除タスクを表示 **(View de-duplication tasks that don't match)]** リンクが表示されます。タスクをドリルダウンすると詳細を確認できます。

重複排除テンプレートをレビューし、新しく追加されたデータによって CMDB 内で生成されている進行中の重複 CI を修正するためにテンプレートが正しく構成されていることを確認します。

重複 **CI** スキルの管理

CMDB 向け Now Assist が提供する重複 CI の管理スキルを使用して、重複排除プロセスのステップバイステップのガイダンスを取得できます。重複 CI の管理スキルでは、重複排除テンプレートを確認し、テンプレートにタスクをアサインして、テンプレートを実行する方法をガイドします。重複 CI の管理スキルでは、修正が完了するまでの次のステップに関連するオプションが提示されます。

詳細については、「CMDB 向け Now Assist」を参照してください。

重複排除テンプレートの作成

重複排除テンプレートを作成し、事前構成済みの一貫性のある修正を重複排除タスクに一括で適用するように実行できます。組織内で矛盾のないライブラリでテンプレートを整理します。

始める前に

必要なロール：

- CMDB ワークスペースの管理ビューにアクセスして重複排除タスクを実行するには、次のようにしますsn_cmdb_admin
- このタスクを実行するには、cmdb_dedup_adminまたは、cmdb_dedup_adminを含む任意のロール (sn_cmdb_admin など) を使用します

このタスクについて

デフォルトでは、新しく作成されたテンプレートはドラフトモードです。そのため、テンプレートを作成した後に、テンプレートを公開して修正で使用できるようにする必要があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックし、CMDB ワークスペースメニューバーの [管理] を選択します。
2. [管理] セクションの [管理ツール] で、[重複排除テンプレートライブラリ] リンクを選択します。
3. オプション: 新しいテンプレートのライブラリを作成します。
   a. [重複排除テンプレート] ページで、[ライブラリを作成 **(Create a library)]** を選択します。
   b. [新しいライブラリを作成] ダイアログ ボックスで、新しいライブラリの [名前] と [説明] を入力します。
   c. [作成] を選択します。
4. [重複排除テンプレート] ページで、[テンプレートを作成 **(Create a template)]** を選択します。[新規テンプレート] ページで、残りの手順を完了させてテンプレートのさまざまなセクションを構成します。
5. [一般情報]：フォームに入力し、[次へ] を選択します。

フィールド	説明
名前	テンプレートの一意の名前。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
クラス	このテンプレートを適用できる CMDB クラス。
テンプレートライブラリ	重複排除テンプレートが属するライブラリ。新しく作成したライブラリまたはその他のライブラリを選択します。ライブラリを選択するか、「+」アイコンを選択して新しいライブラリを作成します。

オプション	説明
選択したクラスに一致するすべての重複排除タスクを自動的に選択する (Automatically select all de-duplication tasks that match the selected class)	テンプレートクラスに一致するすべての重複排除タスクを修正用のテンプレートにアサインします。
すべての子クラスの追加 (Add all child classes)	テンプレートクラスの子孫クラスに一致するすべての重複排除タスクも修正用のテンプレートにアサインします。 このオプションは、[選択したクラスに一致するすべての重複排除タスクを自動的に選択する **(Automatically select all de-duplication tasks that match the selected class)]** オプションが選択されている場合にのみ使用できます。

6. 条件の作成:条件ビルダーまたはカスタムスクリプトを使用して、テンプレートに割り当てられた重複排除タスクのリストを絞り込み、[次へ] を選択します。
スクリプト 切り替えオプションを使用:

   - オフ:テンプレートクラスから CI をフィルタリングする条件を指定します。フィルターに一致する CI を含む重複排除タスクのみがテンプレートに割り当てられます。

   - オン:テンプレートクラスに適用可能な重複排除タスク sys_ids (重複修復タスク [reconcile_duplicate_task] テーブルから) の有効なアレイを返すカスタムスクリプトを入力します。これらの重複排除タスクはテンプレートに割り当てられます。

     注:
     スクリプトランタイムが意図したランタイムの期待値を超えておらず、パフォーマンスに予期しない影響を与えていないことを確認します。スクリプトによって返された無効な値は無視されます。

7. [メイン **CI** を選択]：ドロップダウンリストからメイン CI を選択する方法を選択し、[次へ] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- 選択した手法を重複 CI のセットに適用したときに、正確に 1 つの CI が生成される必要があります。修正中に、選択した方法では CI が生成されなかったり、複数の CI が生成されたりする場合は、選択した方法に関係なく、[最新の更新] の方法が自動的に適用されます。
- 重複 CI のセットからメイン CI を選択すると、メイン CI は残りの重複 CI から分離されます。この時点から、「重複 CI」とは、選択されたメイン CI を除くすべての最初の重複 CI を指します。

8. [属性の結合 **(Merge attributes)]**：重複 CI からメイン CI への属性の結合を構成し、[次へ] を選択します。

   a. 重複 CI の属性をメイン CI の対応する属性に結合するために使用する方法を選択します。
   左側の各メソッドカード ([更新日時が最も新しい CI を使用 (Use latest updated CI)] など) について、右側のリストで、そのメソッドを使用してメイン CI に結合する必要がある属性を選択します。

   b. 適切なオプションを選択します。

オプション	説明
属性をメイン CI に結合するときに null 値の更新を許可重複 CI からメイン CI への null 値の更新を許可	重複 CI をメイン CI に結合するときに、重複 CI の null 値を使用して、メイン CI の null 以外の値を上書きします。
メイン CI 値が null の場合にのみ重複 CI からの更新を許可	重複 CI をメイン CI に結合する場合に以下を実行します。 ▪ null 以外の値を持つメイン CI 属性の更新を防止します。 ▪ null 値を持つメイン CI 属性を null 以外の値で更新するのを許可します。

9. [リレーションシップを結合]：重複 CI からメイン CI にリレーションシップを結合するオプションを選択し、[次へ] を選択します。

10. [関連アイテムを結合]：重複 CI に関連付けられている関連アイテムをメイン CI に結合するために使用する方法を選択し、[次へ] を選択します。
    重複排除プロセスで使用される関連アイテムのデフォルトリストの詳細については、「デフォルト関連アイテムリストの管理」を参照してください。
11. [重複 **CI** アクション]：テンプレートの設定に従って、メイン CI に結合された後の重複 CI の処理方法を選択し、[次へ] を選択します。

12. [レビューとテスト]：次のタブにアクセスし、テンプレートをレビューおよびテストして完成させます。

    a. [概要]：すべてのテンプレート設定を確認し、[戻る] を選択して設定を変更します。

    b. [テスト]：サンプルの重複排除タスクを選択し、[結果を保存してプレビュー **(Save and Preview Results)]** を選択すると、テンプレートが保存され、実行されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

c. 修正テストの結果をプレビューします。

d. [保存して終了] を選択してテンプレートを保存し、[重複排除テンプレート] ホーム ページに戻ります。

タスクの結果

新しいテンプレートがドラフトモードで指定したライブラリに追加され、編集できるようになります。ただし、ドラフトモードのテンプレートは、公開するまで重複排除タスクの修正に使用することはできません。

次のタスク

- 重複排除テンプレートの公開
- テンプレートを使用した重複排除タスクの修正
- 単一の重複排除タスクを修正

テンプレートを使用した重複排除タスクの修正

重複排除テンプレートを実行して重複排除タスクを一括で修正します。重複排除テンプレートには、クラスごとの修正設定が事前に設定されています。重複排除テンプレートを実行すると、テンプレートの設定に従って、アサインされた重複排除タスクが一貫して修正されます。

始める前に

必要なロール：

- CMDB ワークスペースの管理ビューにアクセスして重複排除タスクを実行するには、次のようにしますsn_cmdb_admin
- このタスクを実行するには、cmdb_dedup_adminまたは、cmdb_dedup_adminを含む任意のロール (sn_cmdb_admin など) を使用します

このタスクについて

単一のテンプレートを実行して関連する重複排除タスクを修正することも、公開されたすべてのテンプレートを一度に実行して、それぞれが関連するタスク内の重複 CI を修正することもできます。テンプレートを実行する前に、それらのテンプレートが修正設定で適切に構成され、重複排除タスクが適切にアサインされていることを確認してください。重複排除タスクは、テンプレート条件に基づいて自動的にテンプレートに割り当てることができます。追加の重複排除タスクをテンプレートに手動で割り当てることもできます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックし、CMDB ワークスペースメニューバーの [管理] を選択します。
2. [管理] セクションの [管理ツール] で、[重複排除ダッシュボード] リンクを選択します。
3. [準備完了 **(Ready)]** タブでテンプレートライブラリを選択するか、[ライブラリ] ドロップダウンリストで [すべてのライブラリ] を選択します (デフォルトでは [すべてのライブラリ] に設定されています)。
   カードのセットは、選択したライブラリのテンプレートのみを表示するか、ドロップダウンリストから [すべてのライブラリ] を選択した場合は、すべてのライブラリのすべてのテンプレートを表示するようにフィルタリングされます。
4. オプション: [重複排除テンプレート] ページで、[すべて実行 **(Run all)]** を選択して、割り当てられた重複排除タスクに対してすべての重複排除テンプレートを実行します。
   重複排除タスクをテンプレートにアサインしたり、単一のテンプレートを実行したりするには、次の手順に進みます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. [重複排除テンプレート] ページで、実行するテンプレートを含むカードを見つけ、そのカードで [タスクをアサイン] を選択します。
6. 選択した重複排除テンプレートを使用して修正するタスクを、[利用可能な重複排除タスク (Available de-duplication tasks)] リストで選択します。次に、[選択項目を追加 **(Add Selected)]** を選択して、選択したタスクを現在のテンプレートにアサインします。

   [利用可能な重複排除タスク (Available de-duplication tasks)] には、オープンになっているすべての重複排除タスクが一覧表示されます。中にはテンプレートと互換性がないタスクがある場合もあります。互換性のないタスクを関連付けようとすると、エラーが表示されます。リスト内の一部のタスクは別のテンプレートにアサインされている場合があり、それらを現在のテンプレートにアサインし直すことができます。

   右側の [割り当て済み重複排除タスク (Assigned de-duplication tasks)] ペインには、次の 2 つのタブがあります。

   - [一致するすべてのタスク **(All matching tasks)]**：選択したテンプレートの条件に一致する重複排除タスクを表示します。
   - [選択したタスク **(Your selected tasks)]**：修正のためにテンプレートにアサインしたタスクを表示します。

   選択したタスクが、右側の [割り当て済み重複排除タスク (Assigned de-duplication tasks)] ペインの [選択したタスク **(Your selected tasks)]** タブのリストに追加されます。テンプレートは、[選択したタスク **(Your selected tasks)]** リスト内のすべてのタスクと、他ののテンプレートにアサインされていない [一致するすべてのタスク **(All matching tasks)]** リスト内のすべてのタスクに対して実行されます。
7. [テンプレートを実行 **(Run template)]** を選択します。
   選択したテンプレートが実行中のキューに追加されます。

次のタスク

- [実行中] タブを選択して、実行中のキューに追加し、現在実行中のテンプレートの進行状況と詳細を追跡します。テンプレート実行の一般的なカウントは、それらのカウントが利用可能になると表示されます。テンプレートは開始時間で並べ替えられ、開始時間が最新のテンプレートがリストの一番上に表示されます。
  - [詳細] (すべての重複排除タスクが計算された後にのみアクセス可能) を選択すると、この実行の詳細を表示し、重複排除タスクにドリルダウンします。
  - **[** キャンセル] を選択すると、テンプレートの実行を停止します。キャンセルされたテンプレートの詳細が [完了] タブに追加され、[キャンセル要求済み] ステータスになります。キャンセルが完了すると、ステータスは [キャンセル] に変わります。

  テンプレートの実行が完了すると、[実行中] タブからその詳細の表示が消えて、[完了] タブに表示されきます。また、完成したテンプレートは [準備完了 **(Ready)]** タブで再び実行できます。

- [完了] タブを選択すると、テンプレートごとの一般的なカウント (エラーのあるタスクやスキップされたタスクなど) と一般的な実行時間を確認することができます。テンプレートは完了時刻で並べ替えられ、完了時刻が最新のテンプレートがリストの一番上に表示されます。テンプレートの [詳細] を選択すると、テンプレートにアサインされている重複排除タスクのリストビューが表示されます。このリストビューには、ステータス (色分け) やエラーメッセージ (該当する場合) など、各重複排除タスクの詳細が表示されます。重複排除タスクをドリルダウンするとさらなる詳細を確認できます。
- 右側の [重複排除のインサイト (De-duplication insights)] ペインの [エラーが発生した完了済み重複排除タスク (De-duplication tasks completed with errors)] カードで、[対応が必要な重複排除タスクを表示 **(View De-duplication tasks that need your attention)]** を選択します。[エラーのある重複排除タスク (De-duplication tasks with errors)] リストビューには、正常に完了

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

しなかった重複排除タスクがエラーメッセージとともに表示されます。リストで重複排除タスクをドリルダウンしてさらなる詳細を確認することができます。

- 重複排除テンプレートのスケジュール設定。

単一の重複排除タスクを修正

CMDB ワークスペースの重複排除テンプレートを使用するか、従来の重複 CI レメディエーターを使用して、単一の重複排除タスクを修正します。

始める前に

必要なロール：

- CMDB ワークスペースの管理ビューにアクセスして重複排除タスクを実行するには、次のようにしますsn_cmdb_admin
- このタスクを実行するには、cmdb_dedup_adminまたは、cmdb_dedup_adminを含む任意のロール (sn_cmdb_admin など) を使用します

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックし、CMDB ワークスペースメニューバーの [管理] を選択します。
2. [管理] セクションの [管理ツール] で、[重複排除ダッシュボード] リンクを選択します。
3. [重複排除テンプレート] セクションで、[重複排除タスクを表示] を選択します。
4. [重複排除タスク] リストビューで、修正するタスクを選択します。
5. タスクフォームで [修正 **(Remediate)]** を選択します。
6. [修正 (Remediate)] ダイアログ ボックスで、修正に使用する方法を選択し、[修正] を選択します。

次のタスク

タスクフォームで以下を実行します。

- 修正が完了するまで、アクティビティストリームで修正の進捗状況と詳細を追跡します。
- [重複監査結果] タブを選択して、重複監査の結果を表示します。

重複排除テンプレートの公開または非公開

重複排除テンプレートを作成したら、ドラフトテンプレートを公開して実行できるようにする必要があります。また、公開済みの重複排除テンプレートを非公開にして、再度公開するまで一時的に重複排除の修正に使用できないようにする必要がある場合もあります。

始める前に

- 公開するテンプレートは、非公開のステータスである必要があります。
- 非公開にするテンプレートは、現在公開されている必要があります。
- 非公開にするテンプレートが現在実行中または実行中のキューにある場合は、実行が完了するまで待つか、実行をキャンセルする必要があります。重複排除ダッシュボードで、[実行中] タブを選択し、非公開にするテンプレートを見つけて、テンプレートのカードで [キャンセル] を選択します。

必要なロール：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- CMDB ワークスペースの管理ビューにアクセスして重複排除タスクを実行するには、次のようにしますsn_cmdb_admin
- このタスクを実行するには、cmdb_dedup_adminまたは、cmdb_dedup_adminを含む任意のロール (sn_cmdb_admin など) を使用します

このタスクについて

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックし、CMDB ワークスペースメニューバーの [管理] を選択します。
2. [管理] セクションの [管理ツール] で、[重複排除テンプレートライブラリ] リンクを選択します。
3. ライブラリペインで、公開または非公開にするテンプレートを見つけて、次のいずれかを行います。
   a. 公開：テンプレートのすべてのセクションが完了したことを確認し、 [公開] を選択します。
   b. [テンプレートを公開 (Publish template)] ダイアログ ボックスで、[公開] を選択します。
   c. 非公開：[非公開] を選択し、[テンプレートの非公開 (Unpublish template)] ダイアログ ボックスで [非公開] を選択します。

タスクの結果
公開されたテンプレート。

- [重複排除テンプレート] ページで利用可能になり、修正に使用できます。
- 編集や廃止することはできません。

非公開にしたテンプレートはドラフトモードに戻ります。

- [重複排除テンプレート] ページで使用することができなくなり、修正で選択することはできません。
- 編集または廃止することができます。

重複排除テンプレートのスケジュール設定

公開された重複排除テンプレートのスケジュール (月次スケジュールなど) を作成して、繰り返し間隔で自動的に実行されるようにします。

始める前に
スケジュールを作成する重複排除テンプレートは、公開済みステータスである必要があります。テンプレートの公開の詳細については、「 重複排除テンプレートの公開または非公開」を参照してください。

必要なロール：

- CMDB ワークスペースの管理ビューにアクセスして重複排除タスクを実行するには、次のようにしますsn_cmdb_admin
- このタスクを実行するには、cmdb_dedup_adminまたは、cmdb_dedup_adminを含む任意のロール (sn_cmdb_admin など) を使用します

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックし、CMDB ワークスペースメニューバーで [管理] を選択します。
2. [管理] セクションの [管理ツール] で、[重複排除ダッシュボード] リンクを選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

3. 重複排除テンプレート ウィンドウで、スケジュールを作成するテンプレートの その他のオプション アイコン ( ) を選択し、 スケジュールの作成 を選択します。
4. [スケジュール] <テンプレート> ダイアログボックスで、スケジュールの詳細を入力します。[タイムゾーン] や [時間] などのさまざまなフィールドが、[実行] フィールドでの選択に応じてフォームに表示されます。[実行] が [定期的] の場合は、スケジュールを保存する前に、[内部で繰り返す] (日) または [繰り返し間隔 (時間)] フィールド (またはその両方) を設定する必要があります。
5. **[Save** (保存)] を選択します。

タスクの結果
新しく作成されたスケジュールは、デフォルトでアクティブです。

次のタスク
テンプレートのステータスと詳細を追跡します。

- 現在実行中のスケジュール済みテンプレートの進捗状況と詳細を追跡するには、[実行中] タブを選択します。テンプレート実行の一般的なカウントは、それらのカウントが利用可能になると表示されます。テンプレートは開始時間で並べ替えられ、開始時間が最新のテンプレートがリストの一番上に表示されます。
  - [詳細] (すべての重複排除タスクが計算された後にのみアクセス可能) を選択すると、この実行の詳細を表示し、重複排除タスクにドリルダウンします。
  - **[** キャンセル] を選択すると、テンプレートの実行を停止します。キャンセルされたテンプレートの詳細が [完了] タブに追加され、[キャンセル要求済み] ステータスになります。キャンセルが完了すると、ステータスは [キャンセル] に変わります。

  テンプレートの実行が完了すると、[実行中] タブからその詳細の表示が消えて、[完了] タブに表示されきます。また、完成したテンプレートは [準備完了 **(Ready)]** タブで再び実行できます。
- [完了] タブを選択すると、テンプレートごとの一般的なカウント (エラーのあるタスクやスキップされたタスクなど) と一般的な実行時間を確認することができます。テンプレートは完了時刻で並べ替えられ、完了時刻が最新のテンプレートがリストの一番上に表示されます。テンプレートの [詳細] を選択すると、テンプレートにアサインされている重複排除タスクのリストビューが表示されます。このリストビューには、ステータス (色分け) やエラーメッセージ (該当する場合) など、各重複排除タスクの詳細が表示されます。重複排除タスクをドリルダウンするとさらなる詳細を確認できます。
- 右側の [重複排除のインサイト (De-duplication insights)] ペインの [エラーが発生した完了済み重複排除タスク (De-duplication tasks completed with errors)] カードで、[対応が必要な重複排除タスクを表示 **(View De-duplication tasks that need your attention)]** を選択します。[エラーのある重複排除タスク (De-duplication tasks with errors)] リストビューには、正常に完了しなかった重複排除タスクがエラーメッセージとともに表示されます。リストで重複排除タスクをドリルダウンしてさらなる詳細を確認することができます。

[重複排除テンプレート] ペインで、スケジュールを含むテンプレートの [その他のオプション] アイコン ( ) を選択します。スケジュールのステータスに応じて、次のオプションの一部が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- スケジュールを変更するには、[スケジュールを編集] を選択します。
- スケジュール設定を保持したまま、テンプレートの自動実行を一時的に停止するには、[スケジュールを非アクティブ化] を選択します。
- [スケジュールをアクティブ化] を選択して、スケジュール設定に従ってテンプレートの自動実行を再開します。

重複排除テンプレートの廃止

重複排除タスクの修正に不要になったテンプレートを廃止します。

始める前に

廃止するテンプレートは、未公開ステータスである必要があります。

必要なロール：

- CMDB ワークスペースの管理ビューにアクセスして重複排除タスクを実行するには、次のようにしますsn_cmdb_admin
- このタスクを実行するには、cmdb_dedup_adminまたは、cmdb_dedup_adminを含む任意のロール (sn_cmdb_admin など) を使用します

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックし、CMDB ワークスペースメニューバーの [管理] を選択します。
2. [管理] セクションの [管理ツール] で、[重複排除テンプレートライブラリ] リンクを選択します。
3. ライブラリペインで、廃止するテンプレートを選択し、[廃止] を選択します。
4. テンプレートのコンテキストメニューを選択し、[テンプレートの廃止] を選択します。
5. [テンプレートの廃止] ダイアログ ボックスで、[廃止] を選択します。

タスクの結果

廃止されたテンプレートは重複排除ダッシュボードで使用できなくなり、修正に使用することはできません。

重複排除タスクのレビュー (従来)

重複排除タスクの詳細をレビューし、重複排除タスクを潜在的に修正します。

始める前に

必要なロール：重複排除タスクの表示には itil、修正には itil_admin または cmdb_dedup_admin。

このタスクについて

または、CMDB ワークスペースで重複排除機能を使用することもできます。重複排除ダッシュボードと重複排除テンプレートライブラリを使用して、以下を実行します。

- 重複排除タスクのレビュー
- 重複排除テンプレートを使用した重複排除タスクの一括修正
- 組織内の重複排除の数とステータスに関するインサイトの取得

詳細については、「CMDB ワークスペースでの CI の重複排除の操作」を参照してください。

重複 CI が依存 CI である場合、依存関係の詳細、依存 CI、およびすべての関係修飾子チェーンを表示できます。依存 CI にルックアップ テーブルがある場合は、それぞれのルックアップ テーブルの詳細を表示できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 識別/調整 > 重複排除タスク.
2. タスクを選択します。

重複修復タスク フォーム

フィールド	説明
番号	一意のタスク番号。
担当者	タスクの解決に関して責任を負っている人物。
簡単な説明	タスクの説明。
作業メモ	CI がどのように重複として識別されたかを説明する詳細。 注: London リリースよりも前に作成された重複排除タスクでは利用できません。 このフィールドには、タスクの解決における決定と手順に関するユーザー メモも含まれます。
優先度	タスクの優先度。
状況	解決の進行に応じた重複排除タスクの状態。

3. 関連リストのセクションで、[重複監査結果] タブをクリックして、このタスク内の重複 CI のリストを表示します。CI をクリックすると、CI の詳細をさらに表示できます。

列	説明
重複 CI	重複 CI への参照。 注: このフィールドはドキュメント ID タイプです。そのため、任意のテーブルの任意のレコードを参照できます。参照された CI が重複タスクの解決の一環として削除された場合、このフィールドは空になります。
関係	依存 CI である重複 CI の場合は、このフィールドに重複 CI と依存 CI の関係が表示されます。
依存 CI	重複 CI が依存 CI の場合は、このフィールドに依存 CI が表示されます。
ディスカバリー ソース	CI に使用されるディスカバリー方法。

次のタスク
重複排除タスクを分析して、どの CI を有効なまま残す必要があり、[重複監査結果] リスト内のどの重複 CI が古いか、または正しくないかを判断します。1 つの重複排除タスクを修正するには、[修正] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

関係修飾子

ドキュメント ID フィールド

重複排除タスクの修正 (従来)

[重複 CI レメディエーター] ウィザードを使用して、1 つの重複排除タスクを修正します。このウィザードでは、重複 CI 調整プロセスをガイドすることや、カスタム ワークフローを適用することができます。

始める前に
次のトピックを確認し、重複 CI の修正の重要な概念を理解してください。

- 重複 CI の修正では、一般的な重複 CI の修正の概念、制限、および多数の重複 CI を含む修正などの特殊なケースについて学びます。
- 重複 CI の修正に関連するプロパティは、重複 CI の修正プロセスに影響する重要なプロパティに関する情報です。重複 CI レメディエーターが実際に CMDB を更新するかどうかを決定する glide.duplicate_ci_remediator.dy_run プロパティを含めます。

必要なロール：読み取りには itil、書き込みには itil_admin または cmdb_dedup_admin。

このタスクについて
コア UI で重複 CI レメディエーターの従来のビルドを使用する代わりに、CMDB ワークスペースで利用可能な重複排除ダッシュボードや、重複排除テンプレートとライブラリを使用できます。CMDB ワークスペースの重複排除機能の使用は、重複排除タスクの一括修正に特に役立ちます。重複排除機能を使用すると、修正設定を使用して重複排除テンプレートを事前構成し、これを複数の重複排除タスクに一貫した方法で適用することができます。詳細については、「CMDB ワークスペースでの CI の重複排除の操作」を参照してください。

CI は、重複 CI レメディエーターのタブを進めるにつれて更新されるわけではありません。すべての更新は、最後の手順でのみ、[修正] をクリックした後に適用されます。

> **注:**
> 修正は、多数の重複 CI を含む修正の場合や、重複がシリアル番号の場合には、異なる動作をします。修正の特殊なケースの詳細については、「重複 CI の修正」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 識別/調整 > 重複排除タスク.
2. 修正する重複排除タスクを開きます。
3. タスクフォームで、[修正] をクリックします。
4. [修正] ダイアログ ボックスで、次のいずれかのオプションを選択します。
   - [重複 **CI** レメディエーターを使用します (推奨)]：ウィザードを使用して、構成と設定に従って重複 CI を統合します。重複 CI レメディエーターのタブの指示に従って、調整を構成します。

     > **注:**
     > このオプションは、非 CMDB テーブルでは使用できません。

   - [カスタム修正ワークフローを使用]：既存の CMDB 修正ルールを使用するか、[新しく追加] を選択して新しいルールを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- CMDB 修正ルール フォームで、[タスク タイプ] を [Remediate Duplicate Task] に設定して、[有効] を選択します。
- ワークフロー フォームで、[テーブル] を重複排除タスク [reconcile_duplicate_task] に設定し、[条件に一致した場合] を [None] に設定します。
- 関連付けられたワークフローにより重複 CI が修正されることを確認します。
[修正] ダイアログボックスで、[次へ] を選択してワークフローを開始し、重複 CI レメディエーターを終了します。タスクの [状態] を更新できる、[重複修復タスク] フォームが表示されます。

○ 重複 **CI** レメディエーターを使用します（制限付きモード）：*glide.duplicate_ci_remediator.enable_restricted_mode* システムプロパティが **true** に設定されている場合にのみ表示されます。重複排除タスクのロードがタイムアウトしたために修正がブロックされている場合は、このオプションを使用する必要がある可能性があります。このオプションは、重複排除タスクに関連付けられた関連アイテムが多数ある場合に関わってくる場合があります。このオプションを使用すると、制限付きモードで制限された機能を使用して修正を続行できます。このオプションを使用して重複排除の修正における関連項目の使用を制限し、修正を続行できるようにするには、「Using restricted mode within the Duplicate CI Remediator (重複 CI レメディエーター内での制限付きモードの使用) [KB1542272]」を参照してください。

5. 重複 CI レメディエーターの [メイン **CI** を選択] タブで、次の操作を行います。

a. 次のいずれかの重複 CI のリストを使用して、この調整のメイン CI を選択します。任意の CI について、[名前] リンクをクリックして CI の属性を表示することや、[関連アイテム] リンクをクリックして関連アイテムの数を表示することができます。

- [推奨]：システムにより推奨されるメイン CI のみを含む、[すべて] リストのサブセット。システムによる推奨は、次の基準での重複 CI のチェックに基づいています。
  - 最も関連アイテムがある CI
  - 最も関係がある CI
  - 最も新しく検出された CI
  - 最も新しく更新された CI
  - 最も古く作成された CI
  - 前のメイン CI (以前に選択されていた場合)
- [すべて]：重複排除タスクのすべての重複 CI。

どちらのオプションでも、修正を開始する前に修正設定の概要をレビューできます。

b. 任意の重複 CI の属性値、関係、または関連アイテムをメイン CI に統合するかどうかを選択するには、次のいずれかのオプションを選択します。

- [手動修正]：どの属性値、関係、および関連アイテムを重複 CI からメイン CI に統合するか選択できます。
- [メイン **CI** を使用]：メイン CI の属性値を保持し、関係を結合し、デフォルト関連アイテムのみを結合します。

  これを選択した場合は、[重複 **CI** アクションを決定] ページでの重複 CI 用のアクションの選択以外のすべての構成がスキップされるため、ステップ 7 までスキップします。

6. [属性値を結合] タブで、各属性の一貫性のない値をレビューします。各属性について、メイン CI の値を保持するか、メイン CI に設定する重複 CI の値を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

7. [次へ] を選択します。

列	説明
属性	異なる値がある属性。
メイン CI 値	メイン CI の属性 値。
その他の値	重複 CI 内の一意の [属性] 値の数。

メイン CI 属性値を重複 CI 値で上書きするには、次のようにします。

a. [その他の値] リンクをクリックします。

b. 属性ダイアログボックスで、[一意の値] をクリックして一意の属性値のみを表示するか、[すべて] をクリックして同一の値を含むすべての属性値を表示します。

c. 設定されるメイン CI の [属性] の値を選択します。
[元の値にリセット] をクリックすると、メイン CI の別の属性値の選択を元に戻すことができます。

d. [選択] をクリックします。

> **注:**
> システムフィールド、ディスカバリーフィールド (*discovery_source*、*last_discovered*、*first_discovered*)、および読み込み専用フィールド (資産フィールドなど) などの属性は、リストに表示されません。

8. [関係性と関連アイテムの結合] タブで、次の操作を行います。

a. [リレーションシップを結合] セクションで、すべての重複 CI のすべての関係をメイン CI に結合するかどうかを選択します。[すべてのリレーションシップを表示します] をクリックすると、重複 CI が親または子であるすべての関係が表示されます。[親] リンクまたは [子] リンクをクリックすると、詳細が表示されます。関係を結合すると、重複 CI の孤立関係と重複関係が削除されます。CMDB ヘルスの関係 KPI の詳細については、「CMDB ヘルス KPI とメトリクス」を参照してください。

b. [関連アイテムを結合] セクションで、リストコレクターを使用して、メイン CI に結合する関連アイテムを選択します。[すべての関連アイテムを表示します] をクリックすると、すべての関連テーブル (アイテム) と、重複 CI のいずれかへの各テーブルの参照数が表示されます。[メイン **CI** 関連アイテム] および [重複 **CI** の関連アイテム] 内のリンクをクリックすると、関連アイテムの詳細を表示できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リストコレクター内の関連アイテムの形式は、次のとおりで



す。

- デフォルトでは、デフォルト関連アイテム リスト内のすべてのアイテムが結合されるように選択されています。
- 重複 CI への参照を持たない関連アイテム (テーブル) は、そのテーブルがデフォルト関連アイテム リスト内に含まれていない限り、リストに含まれません。
- 資産関連テーブルは除外リストの一部であるため、結合には利用できません。

関連アイテムのデフォルト リストの設定の詳細については、「デフォルト関連アイテムリストの管理」を参照してください。

c. [次へ] をクリックします。

9. [重複 **CI** アクションを決定] タブで、調整完了後に実行する次のいずれかのアクションを選択します。次に、[次へ] をクリックします。

- [属性をカスタム値に設定] (推奨)：すべての重複 CI を保持します。すべての重複 CI の特定の [属性] を特定の [値] に設定することにより、重複 CI を無効としてマークします。たとえば、[*Operational Status*] を「Retired」に設定して、重複 CI を廃止します。

  重複 CI の *duplicate_of* 属性は、適切なメイン CI に自動的に設定されます。また、このタスクが修正された後、重複 CI はどの重複排除タスクにも追加されません。識別エンジンが重複のスキップに設定されていない場合は、識別の際に重複 CI を除外するように ID 包含ルールが設定されていることを確認してください。この設定により、修正後に同一の重複 CI を持つ新しい重複排除タスクが作成されることを防ぎます。

  > **注:**
  > ディスカバリーフィールド、システムフィールド、読み込み専用フィールド、および日付フィールドは、属性リストから除外されます。

- [削除]：すべての重複 CI を削除します (メイン CI のみが残ります)。

  > **注:**
  > CI と関連レコードの削除を元に戻す方法の詳細については、「Roll back and delete recovery」を参照してください。

10. [レビューおよび確認] タブで、次の操作を行います。

a. この重複 CI の調整で予想される更新の概要をレビューします。更新は選択内容に基づくため、この概要には該当する詳細のみが含まれます。この概要には、メイン CI に結合される関係と関連アイテム、メイン CI に設定される属性値、および削除される CI の数の詳細が含まれま

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

す。該当する場合は、[属性]、[関係性]、[関連アイテム]、または [重複 **CI** アクション] をクリックして、属性値の変更などの、より詳しい詳細を表示します。

b. [修正] をクリックして、調整設定に従って調整を完了します。
完了すると、タスクの [状態] が [完了してクローズ] に設定されます。

タスクの結果
次の関係は、メイン CI に結合されることなく削除されます。

- タイプ、子、または親のフィールドが空の関係
- メイン CI との結合によって循環関係が生じる関係
- メイン CI との結合によって重複関係が生じる関係

次のタスク
調整プロセスは、バックグラウンドで実行され、完了に時間がかかる場合があります。完了すると、タスクの修正者に確認の通知が送信されます。この間、次のことができます。

- [識別ルールを確認]：CI の重複を減らすために、識別ルールと包含ルールをレビューし、必要な更新を行います。
- [進捗状況を確認]：修正の進行とともに記録されるタスク アクティビティを表示します。
- [メイン **CI** を表示]：この調整プロセスのメイン CI を表示します。

手動での重複排除タスクの作成

自動的に作成されない場合は、手動で重複排除タスクを作成します。その後、重複 CI レメディエーターまたは CMDB ワークスペースの重複排除ダッシュボードを使用して、手動で作成したタスクを修正できます。

場合によっては、重複 CI が自動的に検出されず、重複排除タスクが自動的に生成されません。このような状況は、識別ルールが定義されておらず、識別エンジンを適用できないクラスで発生します。しかし、このような場合でも、重複 CI レメディエーターまたは重複排除ダッシュボードをCMDB ワークスペースで使用して、これらの重複 CI を調整できます。

CMDBDuplicateTaskUtils API を使用して、すべての重複 CI が指定された重複排除タスクを手動で作成します。手動で作成した重複排除タスクと自動的に作成された重複排除タスクは同じテーブル ([reconcile_duplicate_task]) に格納され、同じ方法で処理されます。

> **注:**
> CMDB CI 用の重複排除タスクのみを手動で作成できます。また、CI は単一の重複排除タスクでのみ重複 CI として指定できます。

デフォルト関連アイテムリストの管理

すべての重複排除タスクの重複 CI 修正で使用される関連アイテムのデフォルトリストのアイテムを追加または削除できます。

始める前に
必要なロール：itil_admin

このタスクについて
デフォルト関連アイテムリストは、重複 CI レメディエーターが使用するリストで、[関係性と関連アイテムの結合] タブに表示されます。デフォルトのグローバルリストに影響を与えることなく、重複 CI レメディエーターの特定のタスクのみのリストを変更することができます。

デフォルトの関連アイテムリストは、CMDB ワークスペースの重複排除ダッシュボードでも修正用に使用されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

リストをグローバルに変更すると、重複 CI レメディエーターと 重複排除ダッシュボード - CMDB ワークスペースにおけるすべての重複排除タスクの修正に影響します。

> **注:**
> デフォルト関連アイテムリストには、参照フィールドが *sys_dictionary* の構成アイテム [cmdb_ci] を指す関連アイテムのみを選択できます。構成アイテム クラスの子への参照を持つ関連アイテムは、デフォルト関連アイテム リストには選択できませんが、特定のタスクのための重複 CI 修正者での結合に利用することはできます。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 識別/調整 > 重複する **CI** レメディエーターデフォルト関連アイテム.
2. [重複 CI 修正者のデフォルト関連アイテムリスト] ページで、リストコレクターを使用して [選択済み **(Selected)]** リストのアイテムを追加または削除します。
3. [保存] をクリックします。

重複 **CI** の修正に関連するプロパティ

重複排除プロパティを使用して、重複 CI レメディエーターまたは重複排除ダッシュボードを CMDB ワークスペース で使用するときの重複 CI の修正方法を設定します。

これらのプロパティを表示および編集するにはアドミンロールが必要です。

以下のプロパティは重複 CI レメディエーターを参照していますが、これらのプロパティは CMDB ワークスペースでの重複 CI の修正と同等の効果があります。

プロパティ	説明
max_length がこのプロパティ値 (デフォルトでは 4000) を超える属性は、[重複 CI レメディエーター] ウィザードの [メイン **CI** を選択]、[属性値を結合] および [重複 **CI** アクションを決定] タブから除外されます。 glide.duplicate_ci_remediator.max.field_length	属性の *max_length* がこのプロパティ値と等しい場合、り捨てられ、その属性は属性リストに表示されます。 • タイプ：整数 • デフォルト値： 4000 • 場所： 設定 > **CMDB** プロパティ > 重複 **CI** レメディエ **注:** このプロパティは、重複排除タスクのパフォーマン
関連するテーブルのカンマ区切りリスト (形式が「<table>.<reference column>」で、重複 CI の修正中に結合から除外されるもの。 glide.duplicate_ci_remediator.related_items_blacklist	• タイプ：文字列 • デフォルト値： cert_task.cmdb_ci,cert_audit_result.configuration_ • 場所： 設定 > **CMDB** プロパティ > 重複 **CI** レメディエ
重複 CI の数のしきい値を超過した場合、重複 CI レメディエーターでの調整のサポートが制限されます (デフォルトでは 1,000)。 glide.duplicate_ci_remediator.max.cis	• タイプ：整数 • デフォルト値：1000 • 場所： 設定 > **CMDB** プロパティ > 重複 **CI** レメディエ • 詳細：重複排除タスクの修正 (従来) の「多数の重複 C このプロパティを 5,000 を超える値に設定した場合でも

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
重複 CI 修正者が、CMDB 内のレコードを更新して CI の重複を実際に修正するかどうかを決定します。 glide.duplicate_ci_remediator.dry_run	false (デフォルト値) に設定すると、ウィザードで指定さ このプロパティを true に設定して、実際にはレコードを タスクの作業メモには、実際の修正で発生する変更が説明 • タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所： 設定 > **CMDB** プロパティ > 重複 **CI** レメディエ
glide.duplicate_ci_remediator.enable_restricted_mode	重複 CI レメディエーターで制限付きモードの修正を有効 し、[重複 **CI** レメディエーターを使用します（制限付きモ 詳細については、「Using restricted mode within the 用) [KB1542272]」 を参照してください。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所：システムプロパティ [sys_properties] に追加 • 詳細を見る： 重複排除タスクの修正 (従来) 制限付きモードの修正を有効にするには、**true** に設定し

重複 **CI** の修復のためにインストールされたコンポーネント

重複 CI の修正をサポートするためにテーブルがインストールされます (com.snc.cmdb プラグインに含まれています)。

インストールされるテーブル

テーブル	説明
重複修復タスク [reconcile_duplicate_task]	重複排除タスク。
重複監査結果 [duplicate_audit_result]	各重複排除タスクに関連付けられた CI。
重複 CI の修正 [cmdb_duplicate_ci_remediation]	入力、各タブでの選択、修正の全体的なステータス、および重複 CI 修正者の各実行の結果。
CMDB ワークスペース重複排除テンプレートライブラリ [sn_cmdb_ws_reconcile_duplicate_template_library]	ライブラリ名とその説明。
重複排除テンプレートの提案されたタスク [sn_cmdb_ws_reconcile_duplicate_template_suggested_task]	重複排除タスクのテンプレートへのマッピング。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インストールされたスケジュール済みジョブ

スケジュール済みジョブ	説明
重複排除：重複タスクのデータの入力	毎日実行して、重複排除タスクの生成に使用される識別属性や識別ルールなどのメタデータを、アクセスしやすいテーブルにコピーします。メタデータは重複調整タスクのデータ [reconcile_duplicate_task_data] テーブルに保存され、重複排除ダッシュボードのアナリティクスに使用されます。
重複排除：テンプレートタスク実行レコードの入力	1 分ごとに実行して、設定に従ってテンプレートに適用可能な重複排除タスクを評価します。設定に基づいて、一致するタスクと手動で追加されたタスクが修復対象のテンプレートにアサインされます。 重複排除タスクは、[テンプレートの実行] を選択すると修正されます。
重複排除：テンプレートスケジューラ	実行エンジンのキャパシティをチェックするため、テンプレートスケジューラによって 1 分ごとに実行されます。利用可能なキャパシティがあれば、キューに追加された新しい重複排除タスクを修正対象として選択します。 このジョブが定期的に実行されないと、重複排除タスクは修復されず、準備完了ステータスのままになります。
重複排除：テンプレートの提案されたタスクと孤立したタスク数の入力	1 時間ごとに実行され、公開済みの各テンプレートに一致するタスクの数と、公開済みのテンプレートに一致しないタスクの数をカウントします。これらの数は、重複排除ダッシュボードのさまざまなカードに表示されます。

CI の証明書

実際に所有している IT インフラストラクチャとアプリケーションの存在を体系的に一括検証します。CI はさまざまなデータソースから CMDB に継続的に取り込まれるため、CMDB の整合性を確保する必要があります。存在しなくなった IT インフラストラクチャまたはアプリケーションに関連付けられている古い CI を削除します。

CMDB ワークスペースの CMDB データマネージャーを使用して、証明書ポリシーを作成し、証明が必要な CI と証明する頻度を指定します。CI に精通しているか、CI を管理しており、CI が表す IT インフラストラクチャまたはアプリケーションを証明または却下できるユーザーに証明書タスクをアサインします。不要になり却下された CI については、廃止、アーカイブ、または CMDB から削除することができます。

ユーザーは、CMDB ワークスペースの [My Work] ビューに移動して、自分にアサインされた証明書タスクを表示し、タスクを確認して処理できます。

スマート検出と自動証明書

スマート検出は CI 証明書を効率化および簡素化します。スマート検出を使用すると、ディスカバリープログラムによって自動的に検出された CI を最近のディスカバリー結果のみに基づいて自動証明できます。

スマート検出を有効にするには、次の条件を満たす必要があります。

- ディスカバリー が組織で有効にされているか、サービスグラフコネクタの開始 が実装されている。
- システムプロパティ *sn_cmdb_ws.attestation.smart_detection.disabled* が **false** (デフォルト値) に設定されている。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

スマート検出は、自動証明書の候補である CI のリストを作成するときに、次のシステムプロパティをフィルターとして使用します。自動証明書の候補として含めるには、CI が検出される必要があります。

- *sn_cmdb_ws.attestation.smart_detection.discovery_window* システムプロパティで指定されたディスカバリー期間内 (たとえば、過去 30 日以内)
- *sn_cmdb_ws.attestation.smart_detection.discovery_source.exclusion* システムプロパティによって除外されていないディスカバリーソース

その後、当該の候補 CI をレビューするときに、自動証明を選択できます。

証明書に関連付けられたプロパティ

プロパティ	説明
sn_cmdb_ws.attestation.smart_detection.disabled	スマート検出を無効にします。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false • 値： ○ **true**：スマート検出を無効にします。 ○ **false**：スマート検出を有効にします。 • 場所：システムのプロパティに追加 [sys_properties] テーブル • 詳細を見る： CMDB ワークスペースで CMDB データマネージャーの証明書タスクを確認する
sn_cmdb_ws.attestation.s Smart_detection.discovery_source.exclusion	スマート検出処理で除外されるディスカバリーソースのカンマ区切りリスト。たとえば、CI の検出において信頼できないデータソースなどです。 リスト内のディスカバリーソースで検出された CI は、自動証明書の候補にはなりません。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：手動入力 • 場所：システムのプロパティー • 詳細を見る： CMDB ワークスペースで CMDB データマネージャーの証明書タスクを確認する

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
sn_cmdb_ws.attestation.smart_detection.discovery_window	スマート検出が、CI が自動証明書の候補であるかどうかを判断するために使用する日数 (ディスカバリー期間)。このディスカバリー期間内に検出された CI のみが自動証明書の候補になります。 • タイプ：整数 • デフォルト値：30 • 場所：システムのプロパティー • 詳細を見る： CMDB ワークスペースで CMDB データマネージャーの証明書タスクを確認する

CMDB ワークスペースで CMDB データマネージャーの証明書タスクを確認する

CMDB データマネージャー証明書ポリシーに従って、自分または所属するアサイン先グループにアサインされた証明書タスクをレビューします。証明書タスクの CI に関連付けられた IT インフラストラクチャまたはアプリケーションが物理的に存在することを確認し、必要に応じてそれらの CI を処理します。

このタスクについて
マネージャーの場合は直属の部下のタスクが含まれ、ユーザーグループマネージャーの場合はグループ内のメンバーのタスクも含まれます。

始める前に
必要なロール：

- CMDB アドミニストレーター:data_manager_admin または sn_cmdb_admin
- CI およびサービスオーナーまたはマネージャー：data_manager_user、sn_cmdb_user (data_manager_user ロールがすでに含まれている)

証明書タスクのキャンセルは、「処理中」または「未開始」ステータスで、必要なロールが data_manager_adminまたはsn_cmdb_adminのタスクでのみ可能です。

このタスクについて
アサインされた証明書タスクに関する通知を受信したら、所有している実際の IT インフラストラクチャまたはアプリケーションを確認し、それに応じてタスク内の CI を処理します。最初は、証明書タスクのすべての CI が [未レビュー] リストに表示されるため、レビューが必要です。その後、証明された CI は [証明済み CI (Attested CIs)] リストに移動され、却下した CI は別の [却下済み CI (Rejected CIs)] リストに移動されます。タスク内のすべての CI を処理した後、タスクを送信して完了することができます。証明書と証明書のフローに関する一般的な情報については、「 CI の証明書」を参照してください。

タスクの CI を処理すると、アクティビティの詳細がタスクのアクティビティストリームにキャプチャされます。

証明タスクは、 CMDB ワークスペースの [自分の作業] ビューのビューで実行されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックし、CMDB ワークスペースメニューバーで [自分の作業] を選択します。
   自分または所属するアサイン先グループにアサインされた証明書タスクは、[自分のタスク] セクションの [証明書タスク] タブに表示されます。証明書タスクは、それらのタスクの期日や簡単な説明などの詳細に関連付けられています。自分がメンバーであるアサイン先グループもリストされます。
2. [証明書タスク] リストからレビューするタスクを選択します。
   一括レビューの場合は、複数のタスクを選択するか、[構成アイテム] の横にあるチェックボックスをオンにして、リスト内のすべてのタスクをレビューします。
3. タスクの詳細を確認します。

   a. オプション: アドミニストレーターは、タスク内の CI を証明する必要がない場合は [タスクをキャンセル] を選択できます。
   たとえば、タスクがエラーによって作成された場合などです。キャンセルされたタスクは、それ以上処理されずに削除されます。

   b. オプション: タスクが適切にアサインされていない場合は、[再アサイン] を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。

   (Optional) 選択によっては、タスクがアサインされなくなる場合があります。

   - [私に]：タスクが特定のユーザーにまだアサインされておらず、そのタスクを処理できる CI の所有者である場合。

   - (Optional) [他のユーザーに]：CI の実際の所有者ではなく、タスクの所有者としてより適切な他のユーザーがいる場合。[他のユーザーに再アサイン] ダイアログボックスで、[アサイン先] をそのユーザーに設定し、再アサインの理由を入力します。次に、[続行] を選択します。

     CI 所有者の場合、タスクが現在アサインされているアサイン先グループのユーザーのみが表示されます。アドミンの場合は、data_manager_user ロールを持つすべてのユーザーが表示されます。

   - [再アサインのために送信]：このタスクの適切なユーザーではなく、アドミニストレーターが他のユーザーにタスクをアサインする必要がある場合。[再割り当てのために送信] ダイアログボックスで、操作の理由を入力し、[送信] を選択して管理者に通知を送信します。

   c. CI 証明書プロセスを続行するには、[証明する **CI** のレビュー **(Review CIs to attest**)] を選択します。
   タスクが誰にもアサインされていない場合は、現在のユーザーに自動的にアサインされます。

4. オプション: [スマート検出] ダイアログボックスが表示された場合は、[レビュー] を選択して CI をレビューするか、[自動証明] を選択してレビューなしで検出された CI を証明します。

   a. リスト内の CI の詳細を確認します。

   b. オプション: リスト内のすべての CI を自動的に証明し、それらを [証明された CI] リストに移動するには、[自動証明] を選択します。

   c. オプション: すべての CI を [未レビュー] リストに残し、スマート検出に関係なく後でそれらの CI の証明を続行するには、[自動証明書をキャンセル] を選択します。
   キャンセル を選択した場合は、後でスマート検出ウィジェットで 自動証明書の実行 を選択できます。証明する CI を確認すると、[スマート検出] ペインのリストが自動証明書の候補である CI にフィルタリングされ、それらの CI をすべて一括で自動証明できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

5. [未レビュー] リスト内の CI を確認します。

   CI を選択すると、CI 健全性、主要プロパティ、CMDB 360 データなどの詳細が表示されるダッシュボードを開くことができます。表示される CI 健全性の詳細は、さまざまな機能の設定と有効化によって異なります。

   右側のバーにある次のカードを使用して、ヘルプとステータスを取得します。

   - [証明書アクション] (を選択すると、CI のレビュー中に実行できるアクションに関するヘルプが表示されます。
   - [証明書ステータス] (を選択して、CI のレビューと証明の進捗状況を確認します。
   - [スマート検出ステータス] (を選択して、CI が自動証明書の候補であるかどうかを確認し、該当する場合は自動証明書を適用します。

6. [証明書レビュー CI] ペインの [詳細] タブで、処理する準備ができている CI を選択し、選択したすべての CI に適用するアクションを選択します。

   - 存在を証明できる CI を選択し、[証明] を選択して [証明済み] リストに移動します。

     証明書を元に戻すには、[証明済み] リストを選択し、[未レビュー] リストに戻す CI を選択して、[非証明] を選択します。または、[却下済み] リストに移動する CI を選択し、[却下] を選択します。

   - 存在を証明できない CI を選択し、[却下] を選択して [却下] リストに移動します。[CI の却下を確認] ダイアログボックスで説明を入力し、[続行] を選択します。

     却下を元に戻すには、[却下済み] リストを選択し、[未レビュー] リストに戻す CI を選択して、[非証明] を選択します。または、[証明済み] リストに移動する CI を選択し、[証明] を選択します。

   - このタスクと今後のデータマネージャーの証明書ポリシーに含めない CI を選択し、[除外] を選択します。[CI の除外を確認] ダイアログボックスで説明を入力し、[続行] を選択します。

     除外された CI は、CMDB データマネージャー証明書ポリシーの除外リストに追加されます。詳細については、「」を参照してください。アドミンのみが CMDB データマネージャーを使用してこの操作を元に戻すことができます。

   - 他の CI の重複として識別された CI を選択し、[タスクから重複を削除] を選択します。[重複 CI の削除を確認] ダイアログボックスで説明を入力し、[続行] を選択します。

     重複 CI は証明書タスクから削除され、重複排除タスクが生成されます。これは、識別および調整エンジン (IRE) によって作成される重複排除タスクに類似しています。重複排除タスクを処理して修正する方法の詳細については、「重複 CI の修正」を参照してください。

     注:
     admin のみがこの操作を取り消すことができます。

   - タスク内のすべての CI を処理した後、[未レビュー] リストが空の場合、[送信] ボタンが有効になります。送信 を選択し、証明書の送信 ダイアログ ボックスで 送信 を選択してタスクをクローズします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データ認定

データ認定では、CMDB テーブルおよび非 CMDB テーブル内のデータのスケジュール設定済み検証およびオンデマンド検証を管理します。

サードパーティのツールからインポートすることによって、または手動で ディスカバリー によって情報が CMDB に追加されます。規制または手続き上の理由から、CMDB の情報には正確性と認定のチェックが必要です。認定を担当する担当者またはチームは、検証が必要な情報と検証の頻度を定義できます。CMDB データマネージャーを使用すると、認定ポリシータイプを使用した特定の属性のポリシー駆動型検証がサポートされます。CMDB データマネージャーは、繰り返しスケジュールでデータを検証するための認定タスクを生成し、それらのタスクに割り当てられた個人が一連の質問に答えてデータを検証します。

データ認定を使用して、次のことを行います。

- CMDB テーブルと非 CMDB テーブルの両方で、重要なデータの正確性、完全性、および信頼性を維持します。
- 継続的なデータコンプライアンス、規制、ガバナンス、および運用標準のフレームワークを作成します。

データ認定は、特定のテーブルの特定のフィールドに対して実行できます。認定スケジュールに基づいて、認定タスクは自動的に作成され、割り当てられます。認定タスクは、特定のレコードに関連付けられたデータを検証する作業を表します。たとえば、シカゴにあるすべての Windows サーバーの [オペレーティング システム] や **[CPU** カウント] など、主要な情報フィールドを検証するための認定を設定することができます。その後、タスクを適切なチーム メンバーに自動的に割り当てることができます。

データ認定の実装を計画するときは、次の質問に答えてください。

- 認定にはどのような情報が必要ですか？
- 認定の期日はいつですか？
- 誰が認定を実行する必要がありますか？

ドメインセパレーションシステムでは、データ認定アプリケーションを使用できます。

CMDB ワークスペースでのデータ認定の操作

CMDB ワークスペースのランディングページとそのビューを使用して、データ認定を完全に管理および使用し、さまざまなアナリティクスを表示し、次のようなデータ認定機能を処理できます。

- 認定ポリシーを作成します。
- 従来の認定スケジュールをデータマネージャー認定ポリシーに変換する。
- 認定タスクをレビューします。
- 失敗した認定タスクをレビューします。

CMDB ワークスペースのデータ認定エクスペリエンスでは、リセット、複数の認定タスクの結合、エスカレーションなどの機能は提供されません。

CMDB ワークスペースでのデータ認定の使用の詳細については、「CMDB ワークスペースでのデータ認定の操作」を参照してください。

コア UI (UI 16) でのデータ認定

CMDB ワークスペースでのデータ認定の操作 は最新のデータ認定機能を備えています。ただし、コア UI (UI 16) で従来のビルドのデータ認定を使用するには、 すべて > データ認定. CMDB データ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

マネージャーの旧ビルドをコア UI で使用する方法の詳細については、「コア UI でのデータ認定」を参照してください。

注:

CMDB ワークスペースのデータ認定とコア UI 上にある旧ビルドのデータ認定は、別々に動作し、同期されません。したがって、これらの実装のいずれかで作成した定義やスケジュールといったデータ認定の要素は、他の実装に含まれず、表示されません。

コア UI 上の旧ビルドのデータ認定で作成されたデータを CMDB ワークスペースのドラフト認定ポリシーに変換するには、「従来の認定スケジュールをデータマネージャー認定ポリシーに変換する」を参照してください。

CMDB ワークスペースでのデータ認定の操作

CMDB ワークスペースでデータ認定を使用して、データ認定の管理、認定ポリシーの作成、認定タスクの管理、および進行中のプロセスに関するアナリティクスの表示を行います。

注:
CMDB ワークスペースのデータ認定とコア UI 上にある旧ビルドのデータ認定は、別々に動作し、同期されません。したがって、これらの実装のいずれかで作成したフィルターや認定スケジュールといったデータ認定の定義は、他の実装では使用できないため表示されません。

CMDB ワークスペースでのデータ認定の使用

[CMDB ワークスペース] ランディングページとそのビューを使用して、データ認定を管理します。

- CMDB ワークスペースの管理ビュー を使用して CMDB データマネージャーに移動し、新しい認定ポリシーを作成します。
- CMDB Workspace ランディングページの [My Work] タイルを使用して、レビューおよび処理する必要がある未解決の期限切れ認定タスクにアクセスします。
- CMDB ワークスペースの [My Work] ビューを使用して、[認定タスク] セクションで自分に割り当てられた認定タスクにアクセスします。

次のようにして、CMDB ワークスペースでの認定タスクを管理します。

- データ認定のインスタンスとタスクを管理し、データ認定ダッシュボードで進捗状況、ステータス、およびインサイトを確認します
- CMDB ワークスペースで認定タスクをレビューする
- CMDB ワークスペースで失敗した認定タスクをレビューする

データ認定レコードの保持

認定ポリシー関連レコードのアーカイブおよび破棄プロセスは、他のすべてのポリシータイプのレコードのプロセスとは別です。この分離により、認定ポリシーレコードの保存期間の延長が容易になります。認定ポリシー実行レコードを長期間保持することは、これらのレコードが監査に必要な状況で役立ちます。また、これらのレコードによって設定されるデータ認定ダッシュボードにも役立ちます。

次の構成は、データ認定レコードの保持ポリシーの分離を容易にします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 自動フラッシュ [cmdb_data_management_policy_execution] テーブルに格納されている CMDB データ管理ポリシー実行 [sys_auto_flush] テーブルのテーブルクリーンアップルールは、認定ポリシー実行レコードを定期的なクリーンアップから除外します。
- すべての CMDB データマネージャーポリシー実行レコードに適用されるアーカイブ CMDB データ管理タスクアーカイブルールは、認定ポリシーレコードを除外します。アーカイブを実行するたびに、このアーカイブルールは、CMDB データ管理認定タスクからドキュメント [sn_cmdb_ws_dm_certification_task_to_document] テーブル (アーカイブ関連レコード) の関連レコードも自動的にアーカイブするように構成されます。
- アーカイブルールである [認定インスタンスのアーカイブ (Archive Certification Instances)] は、CMDB データ管理ポリシー実行 [cmdb_data_management_policy_execution] テーブルから認定ポリシー実行レコードをアーカイブします。このアーカイブルールは、認定ポリシー実行レコードを作成から 2 年後にアーカイブし、アーカイブされてから 7 年後に破棄するように構成されています。
- アーカイブルールである [認定タスクのアーカイブ (Archive Certification tasks)] は、CMDB データ管理タスク [cmdb_data_management_task] テーブルから認定タスクレコードをアーカイブします。このアーカイブルールには、CMDB データ管理認定タスクからドキュメント [sn_cmdb_ws_dm_certification_task_to_document] テーブルに関連レコードをアーカイブするアーカイブ関連レコードエントリも含まれています。

従来の認定スケジュールをデータマネージャー認定ポリシーに変換する

従来のデータ認定アプリケーション (コア UI で実行) で作成された認定スケジュールを、CMDB ワークスペースで利用可能なドラフトのデータマネージャー認定ポリシーに変換します。

始める前に
必要なロール：data_manager_admin または sn_cmdb_admin

このタスクについて
コア UI で従来のデータ認定アプリケーションを使用していた場合、CMDB ワークスペースバージョン 6.0 で新たに実装されたデータ認定では、関連する認定スケジュールを自動的に使用することはできません。これらの定義はドラフトのデータマネージャー認定ポリシーに変換できます。その後、ドラフトのデータマネージャーポリシーを公開するときと同様に、変換されたポリシーを CMDB ワークスペースで公開できます。

知っておくべき重要事項:

- 正常に変換された従来の認定スケジュールは自動的に非アクティブ化されます。
- この変換により、従来の認定スケジュールからほとんどのフィールドが移行されます。ただし、*`Assign to empty`* フィールドと *`Last run date`* フィールドは CMDB ワークスペースのデータマネージャーテーブルに移行されません。
- *`User Field`*または*`User Group Field`*の割り当てに使用されていた従来の認定スケジュールのドット連結設定は、この変換でも保持されます。

手順

1. 移動先 すべて > ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックし、CMDB ワークスペースメニューバーで [管理] を選択します。
2. [管理ツール] の [管理] セクションで、[データマネージャー] リンクを選択します。
3. データマネージャーの概要ページで、ページ上部のバナーにある [インポート] を選択します。インポートできる従来の認定スケジュールがない場合、既存のポリシーのインポートに関する通知バナーは表示されません。
4. [ドラフトのポリシーへの認定スケジュールのインポートを確認する] で、[ドラフトポリシーへのインポート] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [インポート中] ダイアログボックスで進行状況を追跡します。

b. [インポートの概要 (Import summary)] ダイアログボックスでインポート結果を確認します。

それ以前の変換操作があった場合も、結果には現在の変換操作のみが反映されます。たとえば、[完了数] には、現在の実行で正常に変換されたレコードのみが含まれます。

完了した結果とスキップされた結果に関連付けられたリンクを選択して、関連レコードにドリルダウンします。

また、その他の詳細を表示するには、[すべて] を選択し、フィルターナビゲーターで「cert_schedule.list」と入力して [認定スケジュール] テーブルを開きます。*Migration Status* 列と *Migration exception* 列に、失敗したレコードとスキップされたレコードについて特に重要な詳細情報が表示されます。

c. [ドラフトポリシーの表示 **(View draft policies)**] を選択すると、変換されたポリシーが [データマネージャーポリシー] ページの [ドラフトポリシー] タブに表示されます。

5. オプション: ドラフトの CMDB データマネージャーポリシーの公開

タスクの結果

- この変換の処理中にログインすると、データマネージャーの概要ページに進行状況を示すメッセージが表示されます。[詳細を表示] リンクを選択すると、[インポート中] ダイアログボックスが開き、操作の進行状況に関する詳細が表示されます。
- 従来の認定スケジュールは、CMDB ワークスペースのデータマネージャーでドラフト認定ポリシーとして使用できます。
- 従来の認定スケジュールは非アクティブ化されます。
- 従来の認定タスクは変更されず、必要に応じて確認して解決できます。

データ認定ダッシュボード

データ認定のインスタンスとタスクを管理し、カウント、進捗状況、ステータス、および分析インサイトを確認するための一元的な場所として、CMDB ワークスペースのデータ認定ダッシュボードを使用します。たとえば、期限切れの認定タスクをドリルダウンして調べたり、再割り当てしたりして、適切なユーザーが完了できるようにすることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



データ認定ダッシュボードには、データ認定実行レコードが入力されます。これらのレコードの保持を制御するアーカイブルールの詳細については、 CMDB ワークスペースでのデータ認定の操作の「データ認定レコードの保持」を参照してください。

ロール要件

ユーザー ロールは、ダッシュボードに含まれる認定タスクを次のように決定します。

- data_manager_user:アクセスに必要な最小限のロール。ユーザー、ユーザーがメンバーであるアサイン先グループ、またはユーザーがアサイン先ユーザーまたはアサイン先グループのマネージャーである場合に割り当てられた認定タスクへのアクセス権を付与します。
- data_manager_admin:すべての認定タスクへのアクセスを提供します。

認定タスクのレビュー

データ認定ダッシュボードでは、レビューが必要なタスクが含まれている認定タスクリストにドリルダウンする方法がいくつか用意されています。タスクのレビュー (および認定または不合格)、再アサイン、またはキャンセルの詳細については、「 CMDB ワークスペースで認定タスクをレビューする」を参照してください。

認定インスタンス

[認定インスタンス] タブには、認定インスタンスの数とその他の詳細が表示されます。認定インスタンスは、一意のポリシー実行番号で識別されるポリシー実行の認定タスクのコレクションです。ダッシュボードには、認定インスタンスごとに、全体的な完了率などの進行状況インジケーターと、「未開始」や「期限切れ」などの一般的な状態が表示されます。各カードには、関連付けられたタスクの合計数と、その合計内で完了、オープン、および未アサインステータスのタスクの数が表示されます。

以下のことを行うことができます。

- リストアイコンまたはカードアイコンを選択して、ビューのタイプを切り替えます。
- [ステータス]、[アサイン先グループ]、[アサイン先] フィルターなどの利用可能なフィルターを選択し、フィルタリングする特定のアイテムを選択して、表示される認定インスタンスのリストをフィルタリングします。
- 認定ポリシー名に含まれる特定の文字列を検索して、表示される認定インスタンスのリストをフィルタリングします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 認定インスタンスのリストを、インスタンスのステータス、完了率、ポリシー実行回数などのさまざまな属性でソートします。リストフィルターとともに適用するソート順を昇順または降順で選択します。
- 認定インスタンス名の横にある情報アイコンを選択すると、それぞれのポリシーの実行番号が表示されます。ポリシーの実行数の詳細については、 CMDB データマネージャーに関連するコンポーネント のテーブル「CMDB データ管理ポリシーの実行 [cmdb_data_management_policy_execution]」を参照してください。

カードを選択すると、認定インスタンスの詳細、およびユーザーロールに基づいてそのインスタンス内のすべてのタスクが表示されます。[認定タスク] タブでは、認定タスクリストをドリルダウンして、処理するタスク自体にアクセスできます。

[認定レコード] タブを選択して、認定インスタンス内のすべての認定タスクに関連付けられたすべての認定レコードを表示します。認定レコードを [認定] または [失敗] でフィルタリングして、選択したステータスの属性が少なくとも 1 つあるレコードを表示できます。

作業負荷と経過タスク

[作業負荷と経過時間のタスク] タブには、認定タスクの作業負荷と期限切れのタスクの分布を示す 2 つのタブが含まれています。

作業負荷

認定タスクに関連する作業の分布を、ユーザーグループ別および個々のユーザー別に表示します。[グループ] または [個人] タブを選択して、割合別およびタスクの合計数別の分布を表示します。リスト内の任意のエントリを選択して認定タスクリストにドリルダウンすると、タスク自体にアクセスして処理することができます。

老化

期限切れのデータ認定タスクの数を示す棒グラフを表示します。期限切れステータスは、*sn_cmdb_ws.glide.cmdb.data.manager.aging.policy.task.timeframe* システムプロパティ (デフォルトでは 61 ～ 90 日以上経過) の設定によって決まります。チャートを選択して認定タスク リストにドリルダウンすると、タスク自体にアクセスして処理することができます。

CMDB ワークスペースで認定タスクをレビューする

自分にアサインされた認定タスクのレコードフィールドと CI 属性の値をレビューし、その結果に応じてレビューを認定、編集、または不合格とします。 マネージャーの場合は直属の部下のタスクが含まれ、ユーザーグループマネージャーの場合はグループ内のメンバーのタスクも含まれます。

始める前に

必要なロール：sn_cmdb_user、sn_cmdb_editor、または sn_cmdb_admin

認定タスクのキャンセルは、「処理中」または「未開始」ステータスで、必要なロールがdata_manager_adminまたはsn_cmdb_adminであるタスクに対してのみ使用できます。

このタスクについて

認定タスクが適切にアサインされていない場合は、適切なレビュー担当者がわかっていれば別のユーザーに再アサインするか、アドミニストレーターにタスクの再割り当てを要求します。

注:

- 空の属性値を禁止するようにポリシーが構成されている場合、関連する CI の認定のみ不合格になりますが、最初に空の属性を入力しない限り、CI を認定することはできません。
- フィールド値の更新を禁止するようにポリシーが構成されている場合、非準拠 CI を更新できないため、認定が失敗します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 次のいずれかの方法で [認定タスク] リストに移動します。
   - 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペースをクリックし、CMDB ワークスペースメニューバーで [自分の作業] を選択します。[自分のタスク] セクションで、[認定タスク] タブを選択します。
   - 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース. CMDB ワークスペースの [ホーム] ビューで、[データ認定ダッシュボード] クイックリンクを選択します。次に、「 データ認定ダッシュボード」で説明されているように、データ認定ダッシュボードで、認定インスタンスカードから、または [作業負荷] タイルと [経過タスク] タイルから [認定タスク] リストにドリルダウンします。
2. オプション: [認定タスク] リストで、複数のタスクを選択してタスクを一括で再アサインします。

   a. [認定タスク] タブを選択し、再アサインする 1 つまたは複数のタスクを選択します。
   - [再アサイン] を選択：自分がフィールドの値をレビューする適切なユーザーでなく、適切なレビュー担当者がわかっている場合は、別のグループまたはユーザーにタスクを再アサインします。
     - アサイン先グループ：ユーザーが属するアサイン先グループを選択します。
     - アサイン先：このタスクを再アサインする適切なレビュー担当者を検索します。
     - このアクションの理由を送信：タスクを再アサインする理由を入力します。
   - このタスクの適切なレビュー担当者であれば、[再アサイン] ドロップダウンメニューを選択し、[自分にアサイン] を選択して、アサインされていないタスクを自分自身にアサインします。
   - [再アサイン] ドロップダウンメニューを選択し、[再アサインの要求] を選択して、誤って自分にアサインされたタスクを他のユーザーに再アサインします。タスクを再アサインする必要がある理由を入力し、[送信] を選択します。

   b. [続行] を選択します。

3. [認定タスク] タブで、レビューする認定タスクを選択します。
4. 認定タスクの詳細を確認し、[認定するレコードのレビュー **(Review records to certify)]** を選択します。

   注:
   このページでタスクを再アサインできます。再アサインのオプションを確認するには、ステップ 2 を参照してください。

5. [未完了のレビュー (Review not completed)] タブでレビューを終了するレコードを選択し、[認定] または [不合格] を選択します。

   一括処理をするには、最初の列ヘッダーのチェックボックスをオンにし、表示される[このリスト内のすべての **<n>** 件のアイテムを選択 **(Select all <n> item/s in this list)]** リンクを選択して、ページに表示されているすべてのレコードを選択します。

   - [認定済み] または [不合格] のレビュー結果は、選択したレコード内のまだレビュー待ちの認定フィールドにのみ一括で適用されます。たとえば、既に認定済みとしてマークされている認定フィールドは、 [不合格]を選択しても影響を受けません。未レビューのフィールドのみが [不合

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

格] としてマークされます。レビューが完了したレコードは、[レビュー完了] タブに移動します。

- 空の属性値を許可しないようにポリシーが構成されている場合、[認定] を選択しても空のフィールドを持つ CI は認定されません。この状況でこれらの CI を認定するには、最初に空の属性を設定する必要があります。

6. 詳細をレビューするレコードを選択して [レコードのレビュー **(Review records)]** を選択します。

   列ヘッダーの横にあるチェックマークは、その値がこの認定レビューに含まれるフィールド (認定フィールド) を示します。他のすべての列には、レコードの識別のみの目的で含まれている追加フィールド (表示フィールド) が表示されます。

   レビューするレコード (または CI) を選択すると、選択したレコードのフィールド (または属性) が右側にある別のフィールドレビューセクションに表示されます。レビューするレコードを 1 つ選択すると、選択したレコードのフィールド値が表示されます。レビューするレコードを複数選択すると、フィールド値は表示されません。そのセクションで、レビュー結果を適用するフィールドを選択します。レビュー結果をすべてのフィールドに適用するには、[すべてのフィールドを選択 **(Select all fields)]** を選択します。

7. すべてのレコードのレビューが完了したら、[送信] を選択します。
   [送信] ボタンは、タスク内のすべてのレコードがレビューされ、タスクが完了するまで利用できません。

次のタスク
[レビュー完了] タブで認定結果を確認したり、認定結果を変更したり、フィールド値を編集したりできます。

CMDB ワークスペースで失敗した認定タスクをレビューする

認定レビューに不合格となり、自分にアサインされているレコード (および CI) をレビューします。これらの例外は、認定タスクのレビュー中に動的に更新されるリストに表示されます。

始める前に
必要なロール：sn_cmdb_admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペースをクリックし、CMDB ワークスペースメニューバーで **[My Work]** を選択します。
2. [認定の例外 (Certification exceptions)] ポップアップバナーで、[ここをクリックして表示] を選択します。
3. ドロップダウンを選択してタスクを展開し、認定レビューに失敗したレコードとフィールドを表示します。
4. 更新するフィールドの認定ドキュメント ID を選択します。
   [要素] 列に、レビューで不合格となったフィールドが表示されます。[認定ドキュメント ID] 列には、それぞれのレコードへのリンクが含まれています。
5. 更新が必要なフィールドの詳細を確認します。

次のタスク
それぞれの認定タスクを見つけてレビューし、誤ったフィールド値を更新する方法については、「CMDB ワークスペースで認定タスクをレビューする」トピックを参照してください。レコードフォームと CI フォームに直接アクセスして、誤った値を更新することもできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コア UI でのデータ認定

コア UI のデータ認定の従来のビルドでは、データ認定タスクを一元的に追跡および処理し、認定フィルターを作成し、認定スケジュールを定義することができます。

Yokohama リリース以降、データ認定プラグイン (com.snc.certification_v2) については、将来の廃止の準備が行われています。これは非表示になり、新しいインスタンスではアクティブ化されなくなりますが、引き続きサポートされます。この機能の最新のエクスペリエンスは CMDB ワークスペースストアアプリで提供されます。

- 廃止の詳細については、Now Support ナレッジベースの「Data Certification on Core UI (廃止プロセス) [KB0867184]」の記事を参照してください。
- データ認定の使用の詳細については、「CMDB ワークスペースでのデータ認定の操作」を参照してください。
- コア UI 上の旧ビルドのデータ認定で作成されたスケジュールを CMDB ワークスペースのドラフト認定ポリシーに変換する方法の詳細は、「従来の認定スケジュールをデータマネージャー認定ポリシーに変換する」を参照してください。

注:

CMDB ワークスペースのデータ認定とコア UI 上にある旧ビルドのデータ認定は、別々に動作し、同期されません。したがって、これらの実装のいずれかで作成したフィルターやスケジュールといったデータ認定の要素は、他の実装に含まれないため表示されません。

データ認定のアクティブ化

アプリケーションにアクセスするには、データ認定プラグインをアクティブ化します。このプラグインをアクティブ化すると、認定フィルター バージョンを管理するバージョン管理プラグインもアクティブ化されます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用して データ認定プラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   注:
   ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

データ認定を使用したインストール

データ認定プラグインをアクティブ化すると、次のコンポーネントがインストールされます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

デモ データは、データ認定を使用して入手できます。デモ データは、フィルター、スケジュール、インスタンス、およびタスクを含む情報を提供します。

テーブル

データ認定は、次のテーブルを追加します。

テーブル	説明
認定監査定義 [cert_audit_definition]	単一エンティティとして実行できる認定スケジュールの集合を格納します。
認定監査定義要素 [m2m_cert_audit_def_cert_sched]	各認定監査定義の認定スケジュールをリストします。
認定監査インスタンス [cert_audit_instance]	特定の監査定義に関連付けられた認定インスタンスを格納します。
認定要素 [cert_element]	認定タスクにグループ化されたデータ要素を格納します。
認定フィルター [cert_filter]	認定のフィルタリング条件を使用し、認定が必要なデータを格納します。
認定インスタンス [cert_instance]	スケジュール済み認定の単一のインスタンスを表す認定タスクのコレクションを格納します。このテーブルは、監査 [cert_audit] テーブルを拡張します。
認定スケジュール [cert_schedule]	特定のテーブルに関する特定の情報セットの認証、タスクに割り当てられるユーザーまたはグループ、およびこの認定の実行頻度を格納します。
認定タスク [cert_task]	個々の認定タスクを格納します。認定タスクは、タスク テーブルを拡張します。

スクリプトインクルード

データ認定は、次のスクリプトインクルードを追加します。

名前	説明
CertificationAjax	個々の認定要素を認定、拒否、または元に戻すことができるユーティリティを提供します。
CertificationTaskCreate	認定タスクの標準コードを拡張するカスタム コード。
CertTaskEscalationTimerPercentage	認定の完了時間と完了率 (%) 情報を更新します。
CertificationUtilities	認定のためのユーティリティ機能を提供します。

クライアントスクリプト

データ認定は、次のクライアントスクリプトを追加します。

名前	テーブル	説明
ボックスがオンになっている場合のアラート	認定タスク [cert_task]	認定者がチェックされた要素を認定せずにレコードを残そうとすると、警告を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	テーブル	説明
テーブル名のチェック	認定スケジュール [cert_schedule]	別のフィルターが選択されたときにテーブル名を更新します。

UI ポリシー

データ認定は、次の UI ポリシーを追加します。

名前	テーブル	説明
次回実行予定を非表示	認定スケジュール [cert_schedule]	スケジュールが 1 回実行またはオンデマンドで実行されるように設定されている場合にのみ、[次回実行予定] フィールドを非表示にします。
有効でないときに [実行] を非表示にする	認定スケジュール [cert_schedule]	アクティブが false に設定されている場合、「実行」関連フィールドを非表示にします。
テーブル名を読み取り専用にする	認定スケジュール [cert_schedule]	[テーブル] フィールドを読み取り専用にします。
[テーブルを非表示] フィールド	認定要素 [cert_element]	認定タスク フォームの [テーブル] フィールドを非表示にします。
完了割合フィールドを読み取り専用にする	認定インスタンス [cert_instance]	[状態] が [対応中]、[完了してクローズ]、[未完了でクローズ]、または [キャンセル] のときに、[完了割合 *(%)*] フィールドを読み取り専用にします。
アサイン先フィールドを表示	認定スケジュール [cert_schedule]	アサイン タイプが [ユーザー] である場合は [アサイン先] フィールドを表示し、その他のアサイン タイプの場合はすべて [アサイン先] フィールドを非表示にします。
グループフィールドを表示	認定スケジュール [cert_schedule]	アサインタイプが [グループ] である場合は [変更グループ] (以前の [アサイン先グループ]) フィールドを表示し、その他のアサインタイプの場合はすべて [変更グループ] フィールドを非表示にします。
ユーザーフィールドを表示	認定スケジュール [cert_schedule]	アサイン タイプが [ユーザー] である場合は [ユーザー] フィールドを表示します。
アサインフィールドを表示	認定スケジュール [cert_schedule]	アサイン タイプが [ユーザー フィールド] または [グループ フィールド] である場合は、[空に割り当て] オプションを表示します。

ビジネスルール

データ認定は、次のビジネス ルールを追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	テーブル	説明
認定タスクの日付を調整	認定インスタンス [cert_instance]	有効な認定の日付が変更されたときに、認定インスタンスに属するタスクの日付を調整します。
インスタンスをキャンセル	認定インスタンス [cert_instance]	有効な認定がキャンセルされたときに、オープンなすべての認定タスクをキャンセルします。
認定監査インスタンス イベント	認定監査インスタンス [cert_audit_instance]	有効な認定監査インスタンスが作成された場合は、挿入されたイベントを送信します。有効な認定監査インスタンスが完全または不完全としてマークされた場合は、完了したイベントを送信します。
認定要素イベント	認定要素 [cert_element]	認定の要素が失敗としてマークされた場合は、失敗したイベントを送信します。
認定インスタンス イベント	認定インスタンス [cert_instance]	認定のインスタンスが作成された場合は、挿入されたイベントを送信します。認定のインスタンスが完了した場合は、完了したイベントを送信します。
認定インスタンス ロールアップ	認定タスク [cert_task]	認定インスタンス レコードの [完了割合 *(%)*] フィールドを更新します。
認定タスク イベント	認定タスク [cert_task]	タスクが挿入されたときに、挿入されたイベントを送信します。タスクが非アクティブ化されたときに、完了したイベントを送信します。タスクがキャンセルされたときに、キャンセルされたイベントを送信します。
認定タスク値	認定要素 [cert_element]	認定要素が更新されたときに、親タスクの完了割合を更新します。
認定監査の進捗状況を確認	認定インスタンス [cert_instance]	監査の一部である認定が完了したときに、監査インスタンス全体の完了ステータスを更新します。
認定ビューを消去	認定インスタンス [cert_instance]	認定インスタンスが削除されると、すべての関連レコードを消去します。
認定スケジュールフィールドをコピー	認定インスタンス [cert_instance]	認定スケジュールの変更を認定インスタンスにコピーします。
認定タスクの結合	認定タスク [cert_task]	タスクが再アサインされ、同じインスタンスに対して新しいユーザーの別のタスクが存在する場合、2 つのタスクを結合します。
スケジュールありフィルターの削除を防止	認定フィルター [cert_filter]	スケジュールで使用されるフィルターの削除を防止します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	テーブル	説明
通知の再アサイン	認定タスク [cert_task]	タスクが再アサインされたときに、新規のアサイニーと以前のアサイニーに通知を送信します。
状態をロールアップ	認定タスク [cert_task]	タスクの状態が変更されたときに、必要なすべての親アイテムを更新します。
監査参照を更新	認定タスク [cert_task]	データ認定レコードを適切な状況レコードと互換性を持たせます。このルールによって、[挿入と維持] を使用してレコードが挿入されるときに、[監査] フィールドが正しく完了します。
監査結果を更新	認定要素 [cert_element]	レポート作成のために、データ認定レコードを適切な状況レコードと互換性を持たせます。このルールによって、監査が [認定] のときは、認定された値が [目標値] 列に設定されます。また、監査が [失敗] のときは、実際の値が [不整合値] 列に設定されます。
後続のタスクと監査参照を更新	認定要素 [cert_element]	レポート作成のために、データ認定レコードを適切な状況レコードと互換性を持たせます。このルールによって、認定タスクは後続のタスクと互換性があり、起点に関係なくすべてのタスクが表示されます。
次回実行時間を更新	認定スケジュール [cert_schedule]	スケジュールの実行が [日次]、[週次]、[月次]、または [定期的] であるときに、[次回実行予定] フィールドを更新します。
フィールドを確認	認定スケジュール [cert_schedule]	認定スケジュールのフィールドが変更されたときに、[表示] フィールドと [認定] フィールドの両方で使用されているフィールドがないことを確認します。

フォーマッター

データ認定は、次のフォーマッターを追加します。

フォーマッター

名前	説明
認定タスク要素	認定タスクの要素のカスタム ユーザーインターフェイス フォーマットを有効にします。たとえば、要素を認定するときに使用する緑色のチェックマークと赤い感嘆符を表示します。

プロパティ

プロパティ

名前	テーブル	説明
glide.ui.cert_task_activity.fields	システムのプロパティ [sys_properties]	どのジャーナルフィールドがタスクアクティビティフィールドであるかを定義します。 デフォルト：work_notes

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ユーザーロール

データ認定は、次のユーザー ロールを追加します。

ユーザーロール

ロール	ロールを含む	説明
certification_admin	認定	可能な操作： • 認定を作成および構成する • 提供された回答を上書きする • 認定タスク所有者の認定タスクを実行する • ユーザーと所有者にいつでも認定タスク通知を送信する • 任意の状態の認定をキャンセルまたは削除する
certification_filter_admin	認定	すべてのデータ認定フィルターを作成および管理できます。
認定	なし	ユーザーまたはユーザーがメンバーであるグループに割り当てられた有効なタスクまたは未完了のタスクを更新できます。また、ユーザーまたはユーザーがメンバーであるグループが所有する構成アイテムを更新することもできます。認定タスクが割り当てられたときにメール通知を受信します。

イベント

データ認定は、次のイベントを追加します。ServiceNow システムはこれらのイベントを使用して、認定レコードの変更に関するメール通知をタスク所有者およびマネージャーに送信します。

名前	説明
cert_audit_instance.completed	認定監査インスタンスが完了しました。
cert_audit_instance.inserted	認定監査インスタンスが挿入されました。
cert_element.failed	認定要素が認定に失敗しました。
cert_instance.complete	認定インスタンスが完了しました。
cert_instance.inserted	認定インスタンスが挿入されました。
cert_task.cancelled	認定タスクがキャンセルされました。
cert_task.completed	認定タスクが完了しました。
cert_task.escalate	認定タスク レコードがエスカレートされました。
cert_task.inserted	新しい認定タスクが作成されました。
cert_task.notifications	認定タスク通知がユーザーに再送信されました。
cert_task.overdue	認定タスクは指定された完了日を過ぎています。
cert_task.reassign	認定タスクが再アサインされました。
cert_task.warning	新しいタスク エスカレーション ポイントに達しました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メール テンプレート

データ認定は、次のメール テンプレートを追加します。

名前	メッセージ
certification.task.cancelled	データ認定および管理プロセスの一環として、あなた/あなたのグループに割り当てられた認定タスクがキャンセルされました。
certification.task.reminder.inserted	データ認定および管理プロセスの一環として、あなた/あなたのグループに割り当てられた認定タスクには注意が必要です。
certification.task.reminder.outstanding	データ認定および管理プロセスの一環として、あなた/あなたのグループに割り当てられた認定タスクには注意が必要です。
certification.task.reminder.overdue	データ認定および管理プロセスの一環として、あなた/あなたのグループに割り当てられた認定タスクは期限切れです。

認定スケジュール

認定スケジュールは、認定が必要な情報と実行頻度を定義します。

指定された時間間隔ごとに、またはオンデマンドで、認定スケジュールは、設定された条件に基づいて認定タスクのセットを生成します。[認定タスクのプレビュー] 関連リンクを使用して、認定スケジュールから生成された認定タスクをプレビューします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

認定スケジュール



認定タスク

認定タスクは、特定のレコードに関連付けられたデータを検証する作業を表します。

タスク所有者は、認定タスクの実行を担当します。タスクには、タスク所有者にリマインダーを送信する関連ワークフローがあります。必要に応じて定期的に所有者のマネージャーにも送信します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

認定タスク



注:
メッセージ

> Record cannot be certified until the instance is finished creating all certification tasks and elements. Reload the page to try again

が表示される場合は、次のことを意味します。

- cmbd_ci テーブルおよび cmdb_ci_server テーブルに大量のデータが存在する。
- データ認定タスクの処理が完了していない (データ認定ジョブがまだ処理中)。

指示に従って、ページを再ロードし、処理が完了するまで待機します。

無効な要素をクリーンアップ

[無効な要素をクリーンアップ] UI アクションを使用して、無効なレコードを参照する認定要素を照会および削除します。各認定タスクには認定スケジュールがあり、各認定スケジュールには [テーブル] フィールドおよび [フィルター] フィールドがあります。この UI アクションを使用すると、次の処理が実行されます。

1. 認定スケジュールで利用可能なフィルターを使用して、認定スケジュールの [テーブル] フィールドから利用可能なすべてのレコードを収集します。
2. 現在の認定タスクに関連付けられているすべての認定要素を収集します。
3. 前のステップで収集されたデータに使用できなくなった認定要素を削除します。
4. 無効なレコードを削除した後、次の計算式を使用して認定完了率を再計算します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

(1 - (処理待ちの認定要素の数 / 関連付けられた認定要素の合計数)) * 100)

5. 保留中ステータスの認定要素がない場合は、関連する認定タスクを [クローズ済み] としてマークし、無効にします。
6. 保留中ステータスの認定要素が残っている場合は、関連する認定タスクを有効化し、ステータスを [対応中] に変更します。

認定要素

認定される各レコードの各要素は、独自の認定要素レコードで追跡されます。

また、要素が認定された日時、コメント、およびフィールドの元の値と認定された値も追跡されます。個々の認定タスクに関する要素を表示できます。または、[すべて] に移動し、[フィルター] ボックスに「cert_element.list」と入力することで、認定要素 [cert_element] テーブルに直接アクセスできます。

認定要素



認定インスタンス

認定インスタンスは、認定スケジュールを 1 回実行するための認定タスクの集合です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

認定インスタンス



認定監査インスタンス

認定監査インスタンスは、認定監査定義を 1 回実行することによって生成された認定インスタンスとタスクの集合です。

認定監査インスタンス



認定監査定義

認定監査定義は、一度に実行できる認定スケジュールの集合です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

認定監査定義



データ認定概要モジュール

データ認定概要モジュールは、データ認定コンソールのホームページにさまざまなデータ認定関連のレポートを表示します。

概要モジュールは一種のホームページです。

別レベルのアクセスは:

ロールごとのアクセス レベル

ロール	アクセス
認定	• 表示 (概要ページの表示とレポートの更新) • 認定のレビュー、認定、不合格
certification_admin	• 表示 (概要ページの表示とレポートの更新) • カスタマイズ (レポートの更新、追加、削除、および再配置) 表示、カスタマイズ
admin	• 表示 (概要ページの表示とレポートの更新) • カスタマイズ (レポートの更新、追加、削除、および再配置) • 編集 (レポートの編集が可能)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データ認定概要モジュール

概要モジュールには、次のレポートが含まれています。

データ認定概要モジュールの説明

レポート	説明	テーブル
経過時間 30/60/90 日	タスクを日数 (タスクがオープンになってから *30*、*60*、*90*、および *90* 以上) でグループ化します。	認定タスク
認定インスタンス	すべての認定インスタンスをリストします。	認定インスタンス
認定進捗状況レポート	タスクをタスク所有者でグループ化し、タスクの進捗状況をパーセンテージで示します。	認定タスク
認定タスク完了レポート	タスクをタスク所有者でグループ化し、完了したタスクを示します。	認定タスク
例外終了日	コメントが追加されたすべてのタスク要素と、その状態 ([失敗] または [処理中]) をリストします。	認定要素
機能ロールアップ	認定タスクが割り当てられたグループを持つマネージャーをリストします。レポートは、水平棒グラフでステータスごとにグループ化され、各棒はアサイン先グループのマネージャーを表します。	認定タスク
階層ロールアップ	認定タスクが割り当てられた従業員 (タスク所有者) を持つマネージャーを表示します。レポートは、水平棒グラフでステータスごとにグループ化され、各棒はタスク所有者 ([アサイン先] フィールドで識別) のマネージャーを表します。	認定タスク
今後のスケジュール	次の 30 日以内に実行が予定されているすべてのスケジュールをリストします。	認定スケジュール

関連情報

データ認定概要モジュールの使用

データ認定概要モジュールの使用

データ認定タスクのステータスを表示します。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > データ認定 > 概要.
2. レポート内の要素をクリックして、詳細情報を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

たとえば、[機能ロールアップ] 棒グラフで色分けされた棒のいずれかをクリックすると、詳細情報が [データ認定コンソール画面] に置き換わります。

3. 概要ページの一部のフィールドを直接更新します。

Example:
たとえば、以下の画像の赤い枠では、認定インスタンス レポートで認定スケジュールが更新されています。

データ認定概要モジュール



関連情報

データ認定概要モジュール

データ認定の計画立案

初期の計画立案によって、認定プロセスの成功を高めることができます。

認定スケジュールと認定監査定義を定義することにより、certification_admin ロールを持つユーザーは、認定の実行時期、実行者、および認定する必要のあるデータを確立します。

必要なロール

certification_admin ロールを持つユーザーは、フィルター バージョンを表示できます。これらのユーザーが必要なテーブルに対する適切なアクセス権を持っている場合、ユーザーはフィルターを作成、更新、および削除できます。ベース ServiceNow システムでは、certification_admin ユーザーには制限されたシステム権限しかなく、フィルターの作成に必要なすべてのテーブルに対するアクセス権があるわけではありません。コンプライアンス リソースを割り当てる場合には、必要に応じて certification_admin ユーザーに追加のロールを付与するようにしてください。たとえば、このユーザーには、次のテーブルへのアクセスを許可するロールが必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 会社 [core_company]
- コスト センター [cmn_cost_center]
- スケジュール [cmn_schedule]

データ認定の計画立案

データ認定プロセスを計画するには、以下の定義が必要です。

- 認定スケジュールは、特定のテーブルに関する特定の情報セットの認定を定義します。また、その認定を実行するための認定タスクを生成します。タスク所有者ごとに 1 つの認定タスクが生成され、認定インスタンス レコードによってタスクがグループ化されます。
- オプションの認定監査定義は、一緒に実行されるいくつかの認定スケジュールをグループ化し、それらを実行するための認定監査インスタンスを生成します。

次の質問には、認定スケジュールごとに回答が必要です。

- 認定にはどのような情報が必要ですか？
- 認定の期日はいつですか？
- 誰が認定を実行する必要がありますか？

認定フィルターの作成

フィルターは、標準条件ビルダーで作成された任意の ServiceNow テーブルによる構成アイテムのサブセットです。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
たとえば、オーストラリアのデータ センターにあるすべての UNIX サーバーを選択するフィルターがあるとします。

フィルターを使用すると、次のことができます。

- フィルターの複数バージョンを作成し、使用するバージョンを選択します。
- 複数の認定スケジュールで 1 つのフィルターを使用します。
- 条件を作成するときに、フィルターに一致するレコードの数を表示します。

注:
認定スケジュールを作成する前に、認定フィルターを作成してください。

手順

1. 移動先 すべて > データ認定 > 認定フィルター.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームに記入します (表を参照)。
4. [送信] をクリックします。

   フィルターがバージョン 1 として保存されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

認定フィルター **V1**



5. 別のフィルターバージョンを作成するには、フィルター条件を変更して [更新] をクリックします。

   新しいフィルターが保存され、バージョン番号が増加します。

   認定フィルター **V2**



   デフォルトでは、[認定フィルター] リストに各フィルターの現在のバージョンのみが表示されます。すべてのフィルター バージョンを表示するには、ブレッドクラムで [すべて] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

認定フィルターリスト



6. 無効なフィルターを現在のバージョンにするには、無効なフィルターを開き、[戻す] をクリックします。

認定フィルターを元に戻す



有効な新しいバージョンのフィルターが作成され、以前のすべてのバージョンが無効になります。

7. フィルターのバージョンを 1 つ削除するには、そのバージョン レコードを開き、[削除] をクリックします。
8. フィルターの非アクティブなバージョンを削除するには、そのフィルターレコードで [関連リンク] の下にある [非アクティブなバージョンを削除] をクリックします。

   スケジュール定義で使用されるフィルターは削除できません。警告が表示され、フィルターは削除されません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

認定フィルターの作成

フィールド	説明
名前	[必須] フィルター名。
説明	[オプション] フィルターの簡単な説明。
番号	[読み取り専用] 自動的に割り当てられたフィルター識別番号。
テーブル	フィルタリングされるレコードを含むテーブル。データベース ビュー [sys_db_view] テーブルの使用はバージョンによって制限されます。
アクティブ	[認定スケジュール] フォームの [フィルター] フィールドからフィルターを使用可能にするコントロール。
バージョン	このフィルターの現在のバージョン。フィルターを大幅に変更すると、現在のバージョンが無効になります。更新されたフィルターがコピーされ、有効としてマークされ、バージョン番号が増加します。フィルターのすべてのバージョンが保存され、ユーザーが使用できるようになります。複数のバージョンのフィルターを有効としてマークすることができます。
フィルター条件	条件を作成するフィールド、演算子、および値。使用可能なオプションは、選択したテーブルによって異なります。リフレッシュアイコンをクリックして、フィルターに一致するレコード数を表示できます。 条件をリフレッシュ フィルターがレコードと一致しない場合、認定インスタンスは [完了してクローズ] であるとマークされ、[完了割合 **(%)]** 値が 100% に設定されます。

関連情報

データ認定の計画立案

認定スケジュールの定義

認定スケジュールでは、表示するフィールド、認定が必要なフィールド、認定タスクの割り当て、タスク所有者の完了要件、スケジュールの頻度、および詳細な指示を指定します。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

プレビューオプションを使用して、スケジュールを保存する前に作成されたタスクを確認します。タスクが目的のものでない場合は、スケジュールを編集してタスクを再度プレビューします。スケジュールを実行すると自動的に認定タスクが作成されます。

認定をスケジュールするには：

手順

1. 移動先 すべて > データ認定 > スケジュール定義.
2. **[New** (新規)] をクリックします。
3. フィールドに入力します (表を参照)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [送信] をクリックします。

認定スケジュールの定義

フィールド	説明
名前	スケジュール名
フィルター	このスケジュールの認定フィルター。
テーブル	[読み取り専用] 認定を受けるレコードを保持するテーブル。テーブル名を変更するには、別のフィルターを選択するか、新しいフィルターを作成します。
表示フィールド	コンテキストを提供するために、認定タスク リストに表示されるフィールド。これらは認定自体を必要としません。たとえば、ユーザーはレコードの [名前] フィールドを認定する必要はありませんが、どのレコードを認定しているかを把握できるように表示されます。
認定フィールド	この認定スケジュールで認定するフィールド。
割り当てタイプ	認定スケジュールが認定タスクをどのように割り当てるかを選択する選択リスト。 ○ ユーザーフィールド：認定対象のテーブルのユーザー参照フィールドを選択します。例として、[管理担当者] フィールドで指定されたユーザーを選択して、タスクを実行するユーザーを識別します。この選択により、[アサイン先] および [空に割り当て] フィールドが表示されます。レコードの参照フィールドが空の場合、[空に割り当て] フィールドの値が使用されます。 ○ 特定ユーザー：タスクを実行する特定のユーザーを選択します。この選択により、[ユーザー] フィールドが表示されます。 ○ グループ フィールド：認定対象のテーブルのグループ参照フィールドを選択します。例として、[サポート グループ] フィールドを選択して、タスクを実行するユーザーを識別します。この選択により、[グループに割り当て] および [空に割り当て] フィールドが表示されます。レコードの参照フィールドからグループのすべてのメンバーがタスクに割り当てられます。レコードの参照フィールドが空の場合、[空に割り当て] フィールドの値が使用されます。 ○ 特定グループ：タスクを実行する特定のグループを選択します。この選択により、[グループ] フィールドが表示されます。名前付きグループのすべてのメンバーがタスクに割り当てられます。
ユーザー	このフィールドは次の場合に表示されます。 ○ [割り当てタイプ] が [特定ユーザー] に設定されている。このスケジュールのすべての認定タスクにこのユーザーが割り当てられます。 ○ [空に割り当て] フィールドが [割り当てタスクを作成] に設定されていて、割り当てタイプとして [ユーザー フィールド] が選択されている。このユーザーは、割り当てられていないレコードを含む認定タスクに割り当てられます。 certification ロールを持つユーザーのみ選択できます。
グループに	認定タスクに割り当てられたグループを定義するグループ フィールド。このフィールドは、[割り当てタイプ] が [グループ フィールド] の場合にのみ使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
割り当て	
グループ	このスケジュールに関して認定タスクが割り当てられる特定のグループ。このフィールドは、[割り当てタイプ] が [特定グループ] の場合にのみ使用できます。
アサイン先	認定タスクに割り当てられたユーザーを定義するユーザー フィールド。このフィールドは、[割り当てタイプ] が [ユーザー フィールド] の場合にのみ使用できます。
空に割り当て	認定対象のレコードで [アサイン先] または [グループに割り当て] で選択されたフィールドが空の場合に使用する動作。たとえば、タスクをマネージャーに割り当てる必要があるものの、マネージャーが特定されていない場合は、このフィールドの値によって処理の内容が決まります。このフィールドは、[割り当てタイプ] が [ユーザー フィールド] または [グループ フィールド] の場合にのみ表示されます。選択肢は次のとおりです。 ○ タスクを作成しない：[アサイン先] または [グループに割り当て] フィールドが空の場合、タスクは作成されません。 ○ 未割り当てタスクを作成：タスクを作成しますが、ユーザーまたはグループに割り当てません。タスクは後で手動で割り当てることができます。 ○ 割り当てタスクを作成：タスクを作成し、指定したユーザーまたはグループに割り当てます。割り当てタイプが [ユーザー フィールド] の場合、[ユーザー] フィールドが使用可能です。[グループ フィールド] タイプを選択した場合、[グループ] フィールドが使用可能です。 [空に割り当て] に対する選択内容にかかわらず、[アサイン先] が設定されているすべてのレコードの認定タスクが自動的に作成されます。
完了までの日数	[必須] タスク所有者が認定タスクを完了するために必要な日数。認定スケジュールが認定監査定義の一環である場合、[完了までの日数] 監査定義値は認定スケジュールに設定された値を上書きします。
アクティブ	この認定スケジュールを有効にするためのチェック ボックス。スケジュールされた日時に認定タスクを生成します。フォームのスケジュール フィールド (ただし [最終実行日] を除く) を非表示にし、認定タスクを生成しないようにするには、このチェック ボックスをオフにします。
実行	認定タスクを生成するスケジュールを実行する頻度。 ○ 日次 ○ 週次 ○ 月次 ○ 定期的 ○ 1 回 ○ オンデマンド
日	[実行] が [週次] の場合、スケジュールが実行され、認定タスクが生成される曜日。 [実行] が [月次] の場合、スケジュールが実行され、認定タスクが生成される日。その日が **29**、**30**、または **31** の場合、短い月ではその月の最終日に認定が実行されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
繰り返し間隔	[実行] が [定期的] の場合、認定タスクを生成するためにスケジュールが実行される頻度。時間、日数、またはその両方で入力します。たとえば、[日間] に **[10]** および [時間] に **[14:00:00]** を設定すると、10 日ごとの 14:00 にスケジュールを実行して認定タスクを生成します。
開始中	[実行] が [定期的] または **[1** 回] の場合、スケジュールが実行され、認定タスクが生成される日時。
時刻	[実行] が [日次]、[週次]、[月次]、または **[1** 回] の場合、スケジュールが実行されて認定タスクが生成される時刻 (24 時間形式)。
最終実行日	[読み取り専用] 定期スケジュールまたは手動でスケジュールが最後に実行された日付と時刻、および生成された認定タスク。
次回実行予定	[読み取り専用] スケジュールが実行され、認定タスクが生成される次の日時。
タスク詳細	認定タスクの [簡単な説明] フィールドに追加する説明。
説明	認定を実行するユーザーまたはグループに指示を提供するための HTML フィールド。

関連情報

データ認定の計画立案

認定タスクのプレビュー

認定作業をプレビューすると、[認定スケジュール] フォームに変更が保存され、認定スケジュールの実行時に作成されるタスクが表示されます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

タスクのプレビューは、[割り当てタイプ]、[アサイン先]、および [空に割り当て] フィールドのさまざまなオプションの組み合わせをテストする場合に特に便利です。

手順

1. 移動先 すべて > データ認定 > スケジュール > スケジュール定義.
2. 認定スケジュールの名前をクリックします。
3. [関連リンク] で、[認定タスクのプレビュー] をクリックします。

   作成するタスクは画面上部に表示されます。

   認定情報メッセージ

   

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

- データ認定の計画立案
- 認定スケジュールの定義

認定スケジュール通知の使用

認定スケジュールを定義すると、スケジュール内の情報に基づいて、特定のユーザーに通知が自動的に送信されます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

次の通知が自動的に送信されます。

認定スケジュール通知

終了日までの経過時間	メール テンプレート名	通知メッセージの送信先
0% (タスク作成時)	certification.task.reminder.inserted	タスク所有者またはアサイン先グループ (指定されている場合)
50%	certification.task.reminder.outstanding	タスク所有者またはアサイン先グループ (指定されている場合)
75%	certification.task.reminder.outstanding	タスク所有者、アサイン先グループ (指定されている場合)、およびタスク所有者のマネージャー (指定されている場合)
95%	certification.task.reminder.outstanding	タスク所有者、アサイン先グループ (指定されている場合)、およびタスク所有者のマネージャー (指定されている場合)
100%	certification.task.reminder.overdue	タスク所有者、アサイン先グループ (指定されている場合)、およびタスク所有者のマネージャー (指定されている場合)

通知で使用されるメール テンプレートを編集して、たとえばメール メッセージ テキストを変更できます。

認定スケジュールの実行

認定スケジュールを実行すると、そのスケジュールに基づいて認定タスクが生成されます。

手順

1. 移動先 すべて > データ認定 > スケジュール > スケジュール定義.
2. 認定スケジュールの名前をクリックします。
3. [今すぐ実行する] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連リスト [認定インスタンス] および [認定タスク] には、スケジュールによって生成されたインスタンスまたはタスクが表示されます。すべての認定タスクを生成するのに要する時間は、選択したテーブルのサイズ、および認定を必要とするフィールドの数によって異なります。

認定スケジュールの実行



認定監査の定義および作成

認定監査は、単一エンティティとして実行できる認定スケジュールの集合です。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

認定監査は、複数の認定スケジュールがある場合に役立ちます。認定監査定義を作成した後、認定監査インスタンスを生成できます。認定監査インスタンスは、認定監査定義を 1 回実行することによって生成された認定インスタンスとタスクの集合です。

手順

1. 移動先 すべて > データ認定 > 監査 > 監査定義.
2. **[New]** をクリックします。
3. フィールドに入力します (表を参照)。
4. ヘッダー バーを右クリックし、[保存] を選択します。
5. [認定スケジュール] 関連リストで、[編集] をクリックします。
6. 左側の [コレクション] リストで、1 つまたは複数のスケジュールを選択し、[追加] をクリックします。
7. [保存] をクリックします。
8. [関連リンク] で、[認定監査インスタンスを作成] をクリックします。

選択した認定スケジュールに基づいて、監査インスタンスが生成されます。この監査定義に基づくすべての監査インスタンスは、[認定監査インスタンス] 関連リストにリストされます。

認定監査の定義および作成

フィールド	説明
名前	監査定義の名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
完了までの日数	タスク所有者がこの監査定義によって作成された認定タスクを完了するために必要な日数。認定スケジュールの同一フィールドを上書きします。
説明	意図した監査の簡単な説明。

関連情報

データ認定の計画立案

認定監査インスタンスの追跡

すべての認定監査インスタンスのリストをいつでも表示できます。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > データ認定 > 監査 > 監査インスタンス.
2. [認定インスタンス] 関連リストを表示します。

   このリストには、監査の一部として生成された各関連インスタンスが含まれています。

関連情報

データ認定の計画立案

データ認定のパフォーマンス

認定プロセスが計画された後、定義されたスケジュールに従って認定タスクを実行することができます。

certification ロールを持つユーザーは認定タスクを実行できます。認定タスクは、認定インスタンスの一部として追跡できます。

関連情報

データ認定の計画立案

認定スケジュールの定義

データ認定を使用したインストール

認定タスクの表示と解決

認定スケジュールを手動またはスケジュールされた時刻に実行すると、ServiceNow システムは特定のアクションを実行します。

- 指定されたテーブルでフィルター要件を満たすすべてのレコードに対して認定タスクを作成します (たとえば、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルからのタスク)。
- 以下のいずれかの認定スケジュール フィールドで識別されるユーザーまたはグループに、新しいタスクを割り当てます。
  - アサイン先
  - ユーザー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- グループに割り当て
- グループ

- 新しいタスクを [対応中] 状態にします。
- 認定スケジュールの [簡単な説明] および [アサイン先] の値を認定タスク レコードの対応するフィールドに追加します。
- タスクの作成日に基づいて、認定スケジュールの [完了までの日数] および [完了期日] 日付フィールドを認定タスク レコードに追加します。

注:
認定フィルターがいずれの CI とも一致しない場合、[状態] は [完了してクローズ] に設定され、[完了割合 *(%)*] 値が *[100]* に設定されます。

自分に割り当てられたタスクを表示するには、次に移動します: データ認定 > タスク > 自分のタスク. アサインされたタスクを解決するには、「要素の認定」を参照してください。認定タスクの目的と使用方法の詳細については、「認定タスク」を参照してください。

認定タスク レコードでは、以下の情報が追跡されます。

認定タスク レコード

フィールド	説明
番号	認定タスクの識別番号。
担当者	データの認定を担当するユーザー。
アサイン先グループ	データの認定を担当するグループ。
完了期日	[読み取り専用] タスクの期限を含む日付フィールド。このフィールドは、認定スケジュールの [完了までの日数] フィールドに基づいて自動的に入力されます。
状況	[読み取り専用] 認定タスクの現在の状態。選択肢は [対応中]、[未完了でクローズ]、[完了してクローズ]、[キャンセル] です。
完了率 (%)	タスクの進捗状況 (パーセンテージ)。タスクの状態が [未完了でクローズ]、[完了してクローズ]、または [キャンセル] の場合、このフィールドは読み取り専用です。
エスカレーション	[読み取り専用] タスクのエスカレーション レベル。[完了期日] までの時間の 0～49% が経過すると、このフィールドは [標準] に設定されます。50% の場合、このフィールドは [中] に変わり、メール リマインダーがタスク所有者に送信されます。75% で、このフィールドは [高] に変わり、メール リマインダーがタスク所有者とタスク所有者のマネージャーに送信されます。95% で、このフィールドは [高] に設定されたままになりますが、2 回目のメール リマインダーがタスク所有者とマネージャーに送信されます。
簡単な説明	タスクの簡単な説明。このフィールドには、[タスク詳細] フィールドの認定スケジュールのテキストが自動的に入力されます。
作業メモ	認定で実行された作業に関する情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素の認定

[認定タスク] フォームには、認定されるすべての要素のリストが含まれています。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

注:
タスク内のすべての要素を認定すると、どの要素も元に戻すことはできません。

手順

1. 移動先 すべて > データ認定 > タスク > 自分のタスク.
2. [状態] が [対応中] である認定タスクを開きます。
3. リストの右上で、このタスクの認定が必要なレコード、またはこの認定タスクの一部であるすべてのレコードを選択します。

認定リスト **3**



4. 認定要素の横にあるチェック ボックスをオンにします。
5. [チェック済み要素に関するオプション コメント] で、リストの上に他の人に役立つ情報を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

認定リスト



6. 以下の操作を実行します。
   - 要素を認定するには、緑色のチェックマークをクリックします。
   - 要素を不合格にするには、赤色の感嘆符をクリックします。
7. 認定された要素または不合格の要素を表示するには、ビューを [すべてのレコードの表示] に設定します。

   要素の横に緑のチェックマークまたは赤い感嘆符が表示されます。
8. アイコンをポイントすると、認定コメントが表示されます。
9. すべての要素に承認または却下のいずれかの正しい認定があることを確認します。

   すべての要素を認定すると、どの要素も元に戻すことはできません。認定タスクのすべての要素が認定または却下された場合、タスクの [状態] は [完了してクローズ] に変更されます。

監査結果の表示

要素を認定した後の監査結果を表示します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > データ認定 > スケジュール > 監査結果.

   データ認定監査結果のリストが、認定インスタンスでグループ化されて表示されます。認定された構成アイテムには [元の値] のみが表示されます。不合格の CI には [認定値] および [元の値] が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

2. リスト内のリンクをクリックして、関連するレコードを開きます。

データ認定監査結果



認定リストエクスポート

certification_admin ロールを持つユーザーは、認定リストをエクスポートして、そのリストを Excel、CSV、XML、または PDF 形式で保存できます。このリストは、認定要素の長いリストがある場合、または単一の認定スケジュールで要素を認定するために多くの異なるユーザーが割り当てられている場合に便利です。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > データ認定 > タスク > すべてのタスク
2. タスクを開きます。
3. 認定データ リストの任意の列でコンテキストメニューを開き、エクスポートを完了します。

認定のリセット

すべての要素が認定されると、どの要素もリセットすることはできません。

- 個々の認定をリセットするには、認定リストで要素を右クリックし、[認定を元の状態に戻す] を選択します。
- タスク全体を開始状態にリセットするには、[すべての [認定] を [保留中] にリセット] 関連リンクをクリックします。

認定インスタンスを使用したタスクの追跡

認定インスタンス レコードの [認定タスク] 関連リストは、関連するタスクに関する情報を提供します。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
認定インスタンス レコードの [状況] フィールドは読み取り専用であり、インスタンスに関連付けられている認定タスクの累積状態に基づいています。[完了割合 *(%)*] 列を使用すると、certification_admin ロールを持つユーザーは、タスクの進捗状況をすばやく追跡できます。詳細については、「認定タスクの追跡」を参照してください。

認定インスタンスを追跡するには：

手順

1. 移動先 すべて > データ認定 > スケジュール > インスタンス.
2. 認定インスタンスの番号をクリックします。
3. 以下のフィールドを表示し、必要に応じて編集します。

認定インスタンス

フィールド	説明
番号	[読み取り専用] 自動的に生成されたインスタンスの識別番号。
認定スケジュール	認定インスタンスの作成に使用される認定スケジュール。
状況	[読み取り専用] 認定インスタンスの現在の状態：[対応中]、[完了]、[未完了でクローズ]、または [キャンセル]。詳細については、「認定タスクの追跡」を参照してください。
作成日時	[読み取り専用] 認定インスタンスが作成された日時。[今すぐ実行] ボタンで関連する認定スケジュールをクリックすると、日付が自動的に入力されます。
完了期日	[必須] 認定インスタンスを完了する必要がある日時。スケジュールを実行すると、インスタンスで指定された期限を使用してこのフィールドが更新されます。インスタンスが完了する前に、認定インスタンスに関連付けられているすべての認定タスクに [完了]、[未完了でクローズ]、または [キャンセル] とマークする必要があります。
完了率 (%)	[完了してクローズ] 状態に達したインスタンスのパーセンテージ。このフィールドは、関連する認定タスクの [完了割合 (%)] フィールドに基づいて自動的に入力されます。
タスク詳細	認定インスタンスに関する情報。このフィールドには、関連する認定スケジュールの [タスク詳細] フィールドのテキストが自動的に表示されます。
説明	認定を実行するユーザーまたはグループに指示を提供するためのフィールド。このフィールドには、関連する認定スケジュールの [説明] フィールドの情報が自動的に入力されます。

認定インスタンスのキャンセル

certification_admin ロールを持つユーザーは、認定インスタンスをキャンセルすることができます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
インスタンスの [状態] は [対応中] になっている必要があります。認定インスタンスのキャンセル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 認定インスタンスの [状態] を [キャンセル] に変更します。
- [対応中] であるすべての関連認定タスクを [キャンセル] に変更します。

認定インスタンスをキャンセルするには：

手順

1. 移動先 すべて > データ認定 > スケジュール > インスタンス.
2. 認定インスタンスの番号をクリックします。
3. [キャンセル] をクリックします。

認定タスクの追跡

認定タスクの状態を使用して、タスクの進捗状況を追跡します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
使用可能なタスク状態は [対応中]、[未完了でクローズ]、[完了してクローズ]、[キャンセル] です。

次の場合は、認定タスクの状態が変更されると、認定インスタンスの状態も変更されます。

- いずれかの認定タスクが [対応中] 状態の場合、認定インスタンスは [対応中] 状態になります。
- すべての認定タスクが [キャンセル] 状態の場合、認定インスタンスは [キャンセル] 状態になります。
- すべての認定タスクが [キャンセル] または [完了してクローズ] 状態の場合、インスタンスは [完了してクローズ] 状態になります。たとえば、3 つの認定タスクが [キャンセル]、1 つのタスクが [完了してクローズ] の場合、インスタンスの状態は [完了してクローズ] に変更されます。
- 1 つの認定タスクが [未完了でクローズ]、残りのタスクが [キャンセル] または [完了してクローズ] の場合、インスタンスは [未完了でクローズ] になります。

認定タスクの状態を表示するには：

手順

1. 移動先 すべて > データ認定 > タスク をクリックし、[自分のタスク] または [すべてのタスク] を選択します。
2. 各タスクの [状態] 列を表示します。

認定タスクのエスカレート

certification_admin ロールを持つユーザーは、[対応中] 状態のタスクをエスカレートすることができます。タスクをエスカレートするには、タスク レコードの [アサイン先] フィールドで識別されたタスク所有者に、関連付けられたマネージャーが必要です。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
[ユーザー] フォームをカスタマイズして、[マネージャー] フィールドを表示します。

タスクのエスカレート：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- タスク所有者とタスク所有者のマネージャーに、タスクがエスカレートされたことを示すメール メッセージを送信します。
- 新しいタスク所有者としてマネージャーを設定します。

エスカレーションをトリガーするイベントの名前は cert_task.escalate で、メール通知の名前は [エスカレーション通知] です。送信されるメール メッセージのテキストを編集するには、[エスカレーション通知] メール通知を直接編集します。

詳細については、「メール通知」を参照してください。

認定タスクを [認定タスク] フォームからエスカレートするには：

手順

1. 移動先 すべて > データ認定 > タスク > すべてのタスク.
2. 認定タスクの番号を選択します。
3. [エスカレート] を選択します。
   [エスカレート] ボタンを使用できない場合、[アサイン先] フィールドのユーザーには関連付けられたマネージャーはいません。

認定タスク リストから認定タスクのエスカレート

認定タスクをエスカレートして、現在のタスク所有者のマネージャーに通知します。

始める前に
必要なロール：admin

タスクをエスカレートするには、タスク レコードの [アサイン先] フィールドで識別されたタスク所有者に、関連付けられたマネージャーが必要です。

手順

1. 移動先 すべて > データ認定 > タスク > すべてのタスク.
2. 認定タスクの番号の左側にあるチェックボックスをオンにします。複数のチェックボックスを選択することができます。
3. リストの下の [選択した行のアクション] メニューから、[エスカレート] をクリックします。
   [エスカレート] ボタンを使用できない場合、[アサイン先] フィールドのユーザーには関連付けられたマネージャーはいません。リストから複数のタスクを選択します。メニュー オプションに、エスカレーションの対象ではないタスクの数が表示されます (例：[エスカレート *(4 / 6)*])。

認定タスクの再アサイン

certification_admin ロールを持つユーザーは、[対応中] 状態の認定タスクを再アサインできます。[完了してクローズ]、[未完了でクローズ]、または [キャンセル] 状態のタスクは再アサインできません。タスクが再アサインされると、現在のタスク所有者と新しいタスク所有者にメッセージが送信されます。

始める前に
必要なロール：certification_admin

このタスクについて
再アサインに関連するイベントの名前は cert_task.reassign で、メール通知の名前は [認定タスクの再アサイン] です。送信されるメール メッセージのテキストを編集するには、[認定タスクの再アサイン] メール通知を直接編集します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細については、「メール通知」を参照してください。

認定タスクを再アサインするには：

手順

1. 移動先 すべて > データ認定 > タスク > すべてのタスク.
2. 認定タスクの番号をクリックします。
3. 新しい名前を [アサイン先] フィールドに入力します。

認定タスクのリマインダーの送信

[認定タスクのエスカレーション] ワークフローは、自動のメール リマインダーを送信します。

[認定タスクのエスカレーション] ワークフローは、自動のメール リマインダーを以下の相手に送信します。

- 認定タスク所有者。
- アサイン先グループ (アサイン先グループが [認定タスク] フォームで指定された場合)。
- 認定タスク所有者のマネージャー (必要に応じて、また [ユーザー] フォームでマネージャーが指定された場合)。

リマインダーは、認定タスク レコードの [完了期日] フィールドに基づきます。[完了期日] の日付が変更された場合、リマインダーのスケジュールは新しい日付を反映するように自動的に調整されます。

認定タスクのリマインダー

終了日までの経過時間	メール リマインダーの送信先	タスク レコードの [エスカレート] フィールドの値
50%	タスク所有者とアサイン先グループ (指定されている場合)	中
75%	タスク所有者、アサイン先グループ、およびタスク所有者のマネージャー	高
95%	タスク所有者、アサイン先グループ、およびタスク所有者のマネージャー	高
100%	タスク所有者、アサイン先グループ、およびタスク所有者のマネージャー	高

異なる間隔またはそれ以上の間隔でリマインダーを設定するには、ワークフロー [認定タスクのエスカレーション] を編集します。自動的に送信されるメール リマインダーに加えて、certification_admin ロールを持つユーザーはいつでも手動でメール リマインダーを送信できます。

認定タスク フォームからメール リマインダーの送信

認定タスク フォームからメール リマインダーを手動で送信する方法。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > データ認定 > タスク > すべてのタスク.
2. 認定タスクの番号をクリックします。
3. ヘッダー バーを右クリックし、[メール通知の再送信] を選択します。

認定タスク リストからメール リマインダーの送信

認定タスク リストからメール リマインダーを手動で送信する方法。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > データ認定 > タスク > すべてのタスク.
2. 認定タスクの番号の左側にあるチェックボックスをオンにします。複数のチェックボックスを選択することができます。
3. リストの下の [選択した行のアクション] メニューから、[メール通知の再送信] を選択します。
4. リストから複数のタスクを選択します。
   メニュー オプションには、未処理の通知の数と送信された通知の数が表示されます (例：[メール通知の再送信 *(15 / 18)*])。

認定タスクを [未完了でクローズ] としてマークする

たとえば一部の要素のみが認定されている場合に、タスクを [未完了でクローズ] とマークします。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
次のユーザーは、タスクを [未完了でクローズ] とマークすることができます。

- certification_admin ロールを持つユーザー。
- 認定タスク レコードの [アサイン先] フィールドで識別されるユーザー。

タスクを [未完了でクローズ] とマークするには：

手順

1. 移動先 すべて > データ認定 > タスク をクリックし、[すべてのタスク] または [自分のタスク] を選択します。
2. 認定タスクの番号をクリックします。
3. [作業メモ] で、タスクが完了できなかった理由に関する情報を入力します。
4. [未完了でクローズ] をクリックします。

   認定インスタンスの少なくとも 1 つのタスクが [未完了でクローズ] とマークされている場合、認定インスタンス レコードの [完了] 日付フィールドと [完了割合 *(%)*] フィールドは更新されません。certification_admin ロールを持つユーザーは、次のことができます。

   - 未完了のタスクを完了する。
   - 未完了のタスクをキャンセルする。

   認定インスタンスのすべてのタスクが [完了してクローズ] または [キャンセル] になった場合：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 認定インスタンス レコードの [完了] 日付フィールドが現在の日時に設定されます。
- 認定インスタンス レコードの [完了割合 *(%)*] フィールドは、100% に設定されます。

認定タスクのキャンセル

certification_admin ロールを持つユーザーは、[対応中] または [未完了でクローズ] 状態の認定タスクをキャンセルすることができます。

認定タスクがキャンセルされると、タスクに割り当てられたタスク所有者またはアサイン先グループに通知メールが送信されます。タスク所有者またはアサイン先グループのマネージャーには通知されません。

個々のタスクのキャンセル

[対応中] 状態の特定のデータ認定タスクをキャンセルします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > データ認定 > タスク > すべてのタスク.
2. [状態] が [対応中] であるタスクを見つけます。
3. タスクの番号をクリックします。
4. [キャンセル] をクリックします。

インスタンス内のすべてのタスクのキャンセル

[対応中] 状態のデータ認定タスクをキャンセルします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > データ認定 > スケジュール > インスタンス.
2. [状態] が [対応中] であるインスタンスを見つけます。
3. インスタンスの番号をクリックします。
4. [キャンセル] をクリックします。

   状態が [対応中] であるインスタンス内のすべてのタスクがキャンセルされます。タスク所有者またはアサイン先グループに通知されます。

   通知に使用されるメール テンプレートの名前は *certification.task.cancelled* です。メール テンプレートを編集して、たとえばメール メッセージ テキストを変更できます。

ドメインセパレーションとデータ認定

ドメインセパレーションは、データ認定処理でサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートレベル：ベーシック

- アプリケーションサービスプロバイダーのユースケースに合わせてデータが適切なドメインに送られるようにするビジネスロジックが存在します。
- アプリケーションでは、ユーザーインターフェイス、キャッシュキー、レポート、ロールアップ、集計など、すべてにおいて、本番環境の実行時にドメインが考慮されます。
- インスタンスの所有者は、複数のテナント間で正常に機能するようにアプリケーションを設定できる必要があります。

ユースケース：サービスプロバイダー (SP) がチャットを使用してテナント顧客のメッセージに応答する際に、クライアントが自分の応答を確認できるようにする必要があります。

Data Certification におけるドメインセパレーションの仕組み

- Data Certification には基本的なドメインセパレーションのみがあります。認定する必要がある認定インスタンス (CI) またはレコードが正しくドメインセパレーションされており、CI またはレコードを認定する必要があるユーザーがデータを表示できるドメイン内にいる限り、データ認定は正常に機能します。
- 推奨事項：インスタンスオーナーは、認定タスクおよび認定インスタンスを適切なドメインに割り当てる責任を負う必要があります。これらのレコードのドメインを変更しても機能は変更されませんが、レコードの表示が制限されます。

Data Certification におけるドメインセパレーションの設定方法

ドメインセパレーションプラグインを有効にすると、データ認定のドメインセパレーションを設定する追加の手順は不要になります。

- インスタンスオーナーは、認定が必要な CI またはレコードをドメインセパレーションできるようにするかどうかを決定します。
- 顧客は、タスクをドメインに割り当てることでドメインセパレーション環境を構成できますが、データが既にドメインセパレーションされている場合は、適切なドメイン権限を持つユーザーのみが認定タスクのデータを表示できます。

テナントドメインが独自のアプリケーションデータを管理する方法

認定テーブルにドメインを設定する必要はありませんが、インスタンスオーナーの必要性に応じてドメインを設定できます。認定が必要な CI またはレコードがドメインセパレーションされている限り、適切なドメイン権限を持つユーザーがそれらを表示できます。

ドメインセパレーションテーブル

- cert_instance – このテーブルのドメインを変更しても、機能は変更されず、テーブルから作成されたタスクのドメインも変更されません。
- cert_task – このテーブルのドメインを変更すると、タスクのドメイン表示権限が変更されます。
- cert_element – これらのレコードのドメインを変更することはお勧めしません。認定対象の CI またはレコードが既にドメインセパレーションされている限り、cert_element レコードにはそれが反映されます。
- cert_filter – このテーブルのドメインを変更すると、CI またはレコードのドメイン表示およびフィルタリングが変更されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ユースケース

所有するインフラストラクチャを認定する複数のクライアントを持つインスタンスオーナーは、それらの CI および認定タスクにドメインを割り当て、あるクライアントから別のクライアントへの表示を制限できます。

関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

CMDB データマネージャーに関連するコンポーネント

次のスケジュール済みジョブ、テーブル、ロール、およびプロパティは、CMDB データマネージャーに関連しています。これらの一部は、CMDB ワークスペースとともにインストールされます。

システムプロパティ

データマネージャーアドミニストレーター (data_manager_admin) であれば、CMDB ワークスペースで CMDB データマネージャーのプロパティを表示できます。

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックし、CMDB ワークスペースメニューバーで [管理] を選択します。
2. [管理ツール] の [管理] セクションで、[データマネージャー] リンクを選択します。
3. 左側のナビゲーションバーで [設定] を選択します。

[データマネージャー設定] ページの [プロパティ]/[設定]/[ラベル]

プロパティ/設定/ラベル	説明
glide.cmdb.data.manager.delete.batch.size	削除またはアーカイブされた CI の各バッチのサイズ (パフォーマンスの最適化に影響します)。 • タイプ：整数 • デフォルト値：1000
廃止の定義	CMDB データマネージャーのライフサイクルポリシーで使用される廃止定義のリスト。廃止定義の概念と使用方法の詳細については、以下を参照してください。 • 廃止の定義 • CMDB データマネージャーの廃止の定義の管理
スケジュール済みジョブのユーザー	認定および証明書ポリシーを作成するときに、スケジュール済みジョブを実行するユーザーを選択するユーザーグループ。*Scheduled job default user*フィールドのデフォルト値は、デフォルトの*User group*データ・マネージャ・スケジュール済ジョブ・ユーザーのメンバーであるデータ・マネージャ・ジョブ・ランナーです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[データマネージャー設定] ページの [プロパティ]/[設定]/[ラベル] (続く)

プロパティ/設定/ラベル	説明
	このプロパティの設定により、新しいポリシーの [スケジュール] フォームの [ポリシースケジュール済みジョブを実行] フィールドで使用できる ユーザーのリストが決まります。
sn_cmdb_ws.cmdb.dm.policy_types.due_date_notification 通知	認定証明書の未完了タスクに関する通知。いずれかをオンにすると、未完了のタスクの期日が近づくと、タスクオーナーに通知されます。期日までの時間の 50%、70%、および 90% が経過すると、通知が送信されます。タスクの期日に、タスク所有者とタスク所有者のマネージャーに期限切れの通知が送信されます。 タスクをクローズすると、通知の送信が停止します。 [完了までの日数] 設定を使用して通知を送信するタイミングを計算する方法については、「CMDB データマネージャーポリシーの作成」を参照してください。
sn_cmdb_ws.glide.cmdb.data.manager.aging.policy.task.timeframe エイジングポリシータスクの期間	データマネージャータスクが古いとマークされるまでの日数。 • タイプ：整数 • デフォルト値：30
glide.cmdb.data.manager.subflow.timeout サブフロー実行時間のしきい値	サブフロー実行時間のしきい値 (ミリ秒単位)。実行中にこのしきい値を超えるサブフローはキャンセルされます。 • タイプ：整数 • デフォルト値：600,000 (10 分)
glide.cmdb.data_manager.default_archive_time CI が完全に削除される前にアーカイブされる日数	アーカイブテーブルからアーカイブされた CI を復元できる日数。指定された日数が経過すると、アーカイブされた CI はアーカイブテーブルから完全に削除されます。 • タイプ：整数 • デフォルト値： 120
cmdb.data.manager.stale.task.life.in.days タスクが古いとみなされてからの日数	タスクが古いと見なされ、*CMDB Data Manager - Stale Task Cleaner* の日次スケジュール済みジョブによって [キャンセルしてクローズ] に設定されるまでの日数。 詳細：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[データマネージャー設定] ページの [プロパティ]/[設定]/[ラベル] (続く)

プロパティ/設定/ラベル	説明
	• タイプ：整数 • デフォルト値：90
sn_cmdb_ws.glide.cmdb.data_manager.rejected.task.notifications.group 却下されたタスクの通知を受信するグループ	却下されたタスクについて通知するユーザーグループのシステム識別子。 デフォルトでは、このプロパティには値がありません。その場合、すべてのデータマネージャーアドミニストレーターに却下されたタスクが通知されます。 ライフサイクルタスクを確認および却下するときにこのプロパティがどのように使用されるかについては、「CMDB データマネージャーのタスクのレビュー」を参照してください。

スケジュール済みジョブ

スケジュール済みジョブ	説明
CMDB データマネージャーのアーカイブ/削除ポリシープロセッサー	アーカイブおよび削除タイプの公開済みポリシーをすべて処理します。 • 既に廃止された CI にのみポリシーを適用します。 • 最初にすべてのアーカイブポリシーを処理し、エラーが発生しなければ削除ポリシーの処理を続行します。
CMDB データマネージャーの廃止ポリシープロセッサー	廃止タイプの公開済みポリシーをすべて処理します。廃止されていない CI にのみポリシーを適用します。
CMDB データマネージャー：古いタスククリーナー	タスクを [キャンセルしてクローズ] に設定して、CMDB データマネージャーの古いタスクをクリーンアップします。 タスクが古くなったと見なされるまでの日数は、*cmdb.data.manager.stale.task.life.in.days* システムプロパティで決定されます (デフォルトでは 90 日)。 次の場合、タスクが古いとみなされます。 • タスクが 90 日 (デフォルト) 以上前に作成され、まだオープンになっている場合。 • 承認要求が 90 日 (デフォルト) より前で、タスクがまだ承認されてない場合。
CMDB データマネージャーの関連エントリの削除ポリシープロセッサー	指定された関連テーブルを関連エントリ [cmdb_related_entry] テーブルから削除するこ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スケジュール済みジョブ	説明
	とで、[CMDB 関連エントリを削除] ポリシーを処理します。

テーブル

テーブル	説明
CMDB データ管理ポリシー [cmdb_data_management_policy]	CMDB データマネージャーポリシーの詳細。
CMDB データ管理ポリシーの実行 [cmdb_data_management_policy_execution]	各ポリシー実行に対応する実行レコード。ポリシーは繰り返しスケジュールに従って実行されるため、実行するたびに、その実行の一意の ポリシー実行番号 を持つレコードが生成されます。ポリシー実行番号のプリフィックスは「PLCEXEC」です。 認定ポリシーの実行に関連付けられた実行レコードは、データ認定ダッシュボードに入力するために使用されます。
CMDB データ管理ポリシーのランタイム属性 [cmdb_data_management_policy_runtime_attributes]	ステータスとサマリーを含む現在のポリシーメタデータ。
CMDB データ管理タスクコントロール [cmdb_data_management_task]	公開されたポリシーによって生成されたオープンポリシータスク。
CI に対する CMDB データ管理タスク [cmdb_data_management_task_to_ci]	CI へのタスクの関連性。
ドキュメントに対する CMDB データマネージャータスク [cmdb_data_management_task_to_document]	タスクと関連アイテムの関連付け。
CI に対する CMDB データ管理証明書タスク [sn_cmdb_ws_attestation_task_to_ci]	タスクと証明書 CI の関連性。
CI に対する CMDB データ管理タスク [cmdb_ci_state_management_task_to_ci]	「依存 CI の削除」ポリシータイプのタスクと CI の関連性。
除外された CI [cmdb_policy_ci_exclusion_list]	ポリシー評価から除外するように設定されている CI を追跡します。
CMDB ポリシータイプ [cmdb_policy_type]	CMDB データマネージャーでサポートされているポリシータイプ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
CMDB ポリシータイプカテゴリ [cmdb_policy_type_categories]	ポリシータイプのワークフロースタジオカテゴリへの関連付け。
CMDB 廃止カスタム定義 [cmdb_retirement_custom_definitions]	ライフサイクルポリシー (廃止/アーカイブ/削除) で使用されるカスタム廃止定義。
CMDB ポリシーのスケジュール済みジョブ [cmdb_policy_scheduled_job]	ポリシーのスケジュール済みジョブの詳細。
依存 CI 関係評価構成 [cmdb_dependent_ci_extra_rels_config]	削除およびアーカイブ操作に使用される CI の無関係な関係性に関する情報。無関係な関係性とは、CI の依存関係のチェーンに含まれていない関係です。 詳細については、「依存 CI 管理」を参照してください。
CMDB 依存 CI クラスの除外 [cmdb_dependent_ci_class_exclusion]	除外された依存 CI のクラス。アーカイブ/廃止/削除のポリシータイプと一緒に使用することで、どの CI が孤立した依存 CI であるかを判断します。 詳細については、「依存 CI 管理」を参照してください。
CMDB 依存 CI 元帳 [cmdb_dependent_ci_ledger]	依存するメイン CI の削除またはアーカイブに関連する孤立した依存 CI のステージングテーブル。カスケード廃止依存 CI 運用でも使用されます。 詳細については、「依存 CI 管理」を参照してください。
CMDB CI 提供終了元帳 [cmdb_ci_end_of_life_ledger]	ダウンストリームの依存関係を持つクラスに属する、廃止として設定されている CI。 依存型 CI の廃止ポリシーで使用されます。

ロール

ロールタイトル [名前]	説明	含まれるロール
CMDB データマネージャーアドミニストレーター [data_manager_admin]	以下を含む、CMDB データマネージャーのすべての機能にアクセスできます。	• task_editor • data_manager_user • cmdb_query_builder_read

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロールタイトル [名前]	説明	含まれるロール
	• 割り当てられたタスクへのフルアクセス。 • ポリシーへのフルアクセス。 • サブフローカテゴリをポリシータイプに関連付ける機能。 ポリシーの作成・編集・削除、プレビューの計算、タスクの承認、除外リストの管理を行うことができます。	
CMDB データマネージャーのユーザー [data_manager_user]	CMDB データマネージャーポリシーを読み取り専用モードで表示し、プレビューを計算できます。 次のタスクを実行できます。 • アサインされたタスクが表示されます。 • アサインされたタスクの更新、承認、または却下を行います。 • タスクから除外リストに CI を追加します。	cmdb_read
DataManager ジョブランナー [dataManager.jobRunner]	*Scheduled job default user* CMDB データマネージャープロパティのデフォルトユーザー。 他のオプションが選択されていない場合、ポリシーの [スケジュール] フォームの [ポリシースケジュール済みジョブを実行] フィールドは、このユーザーに設定されます。	

CMDB グループ

CMDB グループは、グループ内のメンバーであるすべての CI に CI アクションを一括して適用できるようにする CI の集合です。

たとえば、CMDB CI ライフサイクル管理 API は、CMDB グループのスクリプト可能な API を使用して、グループの CI リストを取得し、CI ライフサイクル管理アクションをすべての CI に一括して適用できます。また、サービスの作成方法が [ダイナミック CI グループ] の CMDB グループを使用して、アプリケーションサービスに入力することもできます。

グループタイプ

次のいずれかのグループタイプで CMDB グループを設定できます。

- 健全性:グループ内の CI は CMDB ヘルスによって監視でき、集計された健全性は CMDB グループ ビュー ダッシュボードでグループ全体として報告されます。たとえば、特定の場所の CI に対してのみ健全性を監視できます。
- CMDB ワークスペース:グループは、CMDB ワークスペースの 管理ビュー に表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

CMDB グループの作成と追加

グループ タイプに応じて、個々の CI を手動で追加したり、保存されている CMDB クエリーを選択したり、CMDB グループ自体にエンコード クエリーを作成したりして、CMDB グループを追加することができます。各クエリーの結果の CI がメンバーとしてグループに追加されます。

始める前に

必要なロール：

- CMDB グループの表示 - itil
- CMDB クエリーの使用 - itil の上位の cmdb_query_builder
- 手動での CI の追加 - itil または asset

また、CMDB クエリーを使用して CMDB グループを追加するには、保存された CMDB クエリーが存在する必要があります。

このタスクについて

システムプロパティ *glide.cmdb.group.max_ci_limit* は、CMDB グループに含めることができる CI の最大数を決定します (デフォルトでは 10,000)。指定された制限に達すると、そのプロパティの値を増やしない限り、CI をグループに追加することはできません。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CMDB** グループ.
2. [CMDB グループ] ペインで [新規] を選択します。
3. フォームに入力し、タイトルバーを右選択して [保存] を選択します。

CMDB グループフォーム

フィールド	説明
グループ名	グループの一意の名前。
グループ タイプ	○ デフォルト：CI、保存されたクエリー、およびエンコード クエリーを手動で追加することによって追加できる基本グループ タイプ。 ○ ヘルス：グループ CI のヘルスを監視し、グループ全体のヘルス結果をアグリゲートするように CMDB ヘルスを設定します。 エンコード クエリーによってのみ追加できます。 **注:** このタイプの CMDB グループを追加するときは、動的フィルターはサポートされません。 ○ CMDB ワークスペース：CMDB ワークスペースストアアプリの CI 概要パネルに表示されるカスタムクラスグループ。 エンコードクエリによってのみ追加できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. 保存された CMDB クエリを使用するには：
   a. **[CMDB** グループは保存済みクエリを含む] を選択し、[クエリを追加] を選択します。
   b. [クエリビルダ保存済みクエリ] リストからクエリを選択します。
   c. [送信] を選択します。
   返される結果は、保存済みクエリで参照されているすべてのクラスの CI で構成されます。これらの CI は、CMDB グループのメンバーになります。
5. CI を手動で追加するには：
   a. **[CMDB** グループは構成アイテムを含む] を選択し、[手動 **CI** を編集] を選択します。
   b. オプション: フィルターを追加します。
   c. [構成アイテム] リストで CI を選択し、下部の [**+**] アイコンを選択します。
   d. [グループメンバー] リストで、グループに追加する CI を選択します。
   e. [保存] または [保存して終了] を選択します。
   f. [確認の保存] ダイアログボックスで **[OK]** を選択します。
   g. [送信] を選択します。
6. エンコードクエリを使用するには：
   a. **[CMDB** グループはエンコードクエリを含む] を選択し、[新規] を選択します。
   b. [CMDB グループはエンコードクエリを含む] フォームに、グループに含める CI をフィルタリングするクエリ条件を入力します。

      注:
      CMDB ヘルスタイプのグループでは、条件節に追加することはできても、動的フィルターはサポートされません。

フィールド	説明
クラス	エンコードされたクエリが適用されるクラス。
CI 概要の条件	CMDB ワークスペース の CI 概要チャートの計算で使用されるフィルター。 *sn_cmdb_ws.ci_overview.enable_simple_condition* システムプロパティが **true** (デフォルトでは **false**) に設定されている場合にのみ適用されます。CSDM に移行されていない環境に大量のデータがある場合に、生成される結果を減らすことでパフォーマンスを向上させます。 この条件は、[すべての **CI** を表示] を選択するときには使用されません。
条件	グループに含まれる CI をフィルタリングします。**CI** 概要条件が適用されない場合に使用されます。

   c. **[Submit** (送信)] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク
[すべての **CI** を表示] を選択すると、クエリのすべての結果列のすべての CI が表示されます。ただし、CMDB テーブルの CI のみに限定して表示されます。

CMDB グループ **CI** の **CI** ライフサイクル管理の詳細を表示

CI ライフサイクル管理の運用ステータスと、CMDB グループのメンバーである CI に適用される CI アクションを表示します。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
CMDB グループが CMDB クエリーに基づいている場合、クエリーはリアルタイムで実行され、結果の CI が表示されます。タイムアウトなどの理由でクエリーが正常に完了しなかった場合は、該当するエラーメッセージが表示されます。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CMDB** グループ.
2. **[CMDB** グループ] ページで CMDB グループをクリックします。
3. [すべての **CI** を表示] をクリックします。

フィールド	説明
構成アイテム	CI グループメンバー。
クラス	CI グループメンバーのクラス。
運用ステータス	「修理中」、「稼働中」などの CI の CI ライフサイクル管理運用ステータス。可能な運用状況は、cmdb_ci テーブルの [*Operational status*] フィールドの選択リストで定義されます。
アクション	「クローン中」、「プロビジョン」などの CI に適用される CI ライフサイクル管理アクション。可能なアクションは、CMDB CI アクション [statemgmt_cmdb_actions] テーブルで定義されます。

CMDB コンプライアンス

CMDB コンプライアンスは、アドミニストレーターがデータの正確性を認定し、CMDB データ内に見つかった不一致を修正することができるツール セットです。

注:
社内のビジネスゴールや目的、および社外の法律や規制に関連するコンプライアンスについては、「ポリシーとコンプライアンス管理の探求」を参照してください。

認定オプション

CMDB コンプライアンスは、組織の規模と要件に合わせて、次の認定オプションを提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

オプション	説明
適切な状況	特定の ServiceNow レコードの実際の属性と関係を、そのレコードの適切な状況と自動的に比較します。たとえば、ある監査では、RAM が不十分な Linux データベース サーバー、または別の CI との依存関係が正しくない Linux データベース サーバーを検出できます。見つかった不一致は公開され、適格なユーザーに後続タスクが自動的に割り当てられて、そのサーバーがコンプライアンス内に追加されます。
アーキテクチャ コンプライアンス	CPU 数、RAM、またはディスク サイズなどの特定の CI の実際の属性を、その CI の期待される属性と自動的に比較します。見つかった不一致は公開され、適格なユーザーに修復タスクが自動的に割り当てられます。

コンプライアンスのテンプレートと監査

[コンプライアンス] メニューの最上位にある [テンプレート] と [監査] のモジュールを使用すると、certification_admin ユーザーはすべてのテンプレートと監査のタイプを作成、編集、および削除することができます。

コンプライアンスのテンプレートと監査を使用して、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルを拡張するテーブルだけでなく、ServiceNow システム内の任意のテーブルのレコードを評価することができます。コンプライアンスの監査は、レコード属性のみを認定します。コンプライアンスのテンプレートは、[ガバナンス、リスク、コンプライアンス] の [コントロール テスト定義] で使用できます。

コンプライアンスのアクティブ化

認定コア (com.snc.certification_core) プラグインで提供されるコンプライアンス機能には、認定監査に必要な共有機能が含まれています。

認定コア (com.snc.certification_core) プラグインは次のプラグインで構成され、デフォルトで有効になっています。

- デフォルトで有効：適切な状況の認定 (com.snc.certification_desired_state)
- アクティブ化：アーキテクチャコンプライアンス (com.snc.architecture_compliance)。認定フィルターとテンプレートバージョンを管理する Version Management (com.snc.version) プラグインが自動的にアクティブ化されます。
- アクティブ化：データ認定 (com.snc.certification_v2)。認定フィルターバージョンを管理する Version Management (com.snc.version) プラグインが自動的にアクティブ化されます。

コンプライアンスとともにインストール

認定コアプラグインとともに、これらのコンポーネントがインストールされます。

適切な状況のプラグインとアーキテクチャ コンプライアンスのプラグインには、デモ データが含まれています。

認定コアプラグインはこれらのテーブルを追加または変更します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コンプライアンス認定コアのテーブル

名前	説明
監査 [cert_audit]	後続タスクに割り当てられたユーザーと実行スケジュールを含む、監査の実行に必要なすべてのデータが含まれます。
監査結果 [cert_audit_result]	特定の認定監査の結果が含まれます。
後続タスク [cert_follow_on_task]	監査の不一致から生成されたタスクが含まれます。
認定テンプレート [cert_template]	レコードの適切な状況の定義が含まれます。このテンプレートには、評価するレコードと、期待される属性と関係の値を識別するフィルターが含まれています。 認定するレコード、期待される属性、期待される関係の値が含まれます。
認定条件 [cert_cond]	テンプレートで使用される適切な属性または関係の条件を定義するベーステーブル。
認定属性条件 [cert_attr_cond]	適切な CI 属性値を定義する条件が含まれます。このテーブルは、認定条件 [cert_cond] ベース テーブルを拡張します。
認定 CI リレーションシップ条件 [cert_ci_rel_cond]	CI 間の関係の条件が含まれます。このテーブルは、認定条件 [cert_cond] ベース テーブルを拡張します。
認定ユーザー リレーションシップ条件 [cert_user_rel_cond]	CI とユーザーの関係の条件が含まれます。このテーブルは、認定条件 [cert_cond] ベース テーブルを拡張します。
認定グループ リレーションシップ条件 [cert_group_rel_cond]	CI とグループの関係の条件が含まれます。このテーブルは、認定条件 [cert_cond] ベース テーブルを拡張します。
認定関連リスト条件 [cert_related_list_cond]	関連リスト条件が含まれます。このテーブルは、認定条件 [cert_cond] ベース テーブルを拡張します。
認定フィルター [cert_filter]	監査対象のレコードとフィルター条件が含まれるテーブルを含む、認定フィルターが含まれます。

ユーザーロール

認定コアプラグインがアクティブ化されたとき、またはコンプライアンスアプリケーションがアップグレードされたときに、itil ロールを持つすべてのユーザーに certification ロールが自動的に割り当てられます。認定コアは、異なるテーブルで同様のタスクを実行する 2 つのビジネス ルール (どちらも [マネージャーへの認定ロールの追加] という名前) をインストールします。片方のルールはユーザー [sys_user] テーブルで指定されたマネージャーをチェックし、もう片方のルールはユーザー ロール [sys_user_has_role] テーブルで certification ロールをチェックします。ユーザーに対してマネージャーと certification ロールの両方が指定されている場合は、マネージャーに自動的に certification ロールが付与されます。この機能により、認定タスクを次のレベルに正常にエスカレートすることができます。この自動ロールはユーザーの直属のマネージャーにのみ付与され、管理チェーンの上の他のユーザーには付与されません。

注:
マネージャーが certification ロールのみを持ち、他のロールを持たない場合、マネージャーは要求者とみなされ、登録済みユーザー (履行者) としてカウントされません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

コンプライアンス認定コアのユーザーロール

名前	ロールを含む	説明
認定	なし	認定タスクの読み込みと更新を行い、不一致を解決することができます。
certification_filter_admin	なし	認定フィルターの作成、読み込み、および更新ができます。
certification_admin	certification、certification_filter_admin	認定プロセス全体を管理できます。これらのユーザーは、すべての認定レコードを作成、編集、および削除できます。

UI ポリシー

コンプライアンス認定コア UI ポリシー

名前	テーブル	説明
テーブルを読み込み専用にする	監査 [cert_audit]	選択したフィルターから取得したテーブル フィールドを読み込み専用に設定します。
監査タイプを非表示	監査 [cert_audit]	[監査タイプ] フィールドを非表示にします。
次回実行予定を非表示	監査 [cert_audit]	監査が非アクティブまたはオンデマンドの場合に、次回実行予定日を非表示にします。
タスクを作成が true に設定されているときにタスク フィールドを表示	監査 [cert_audit]	ユーザーが [タスクを作成] チェック ボックスをオンにしている場合に、タスクの作成に関連するすべてのフィールドを表示します。
名前を必須にする	監査 [cert_audit]	[名前] を必須フィールドにします。
最終実行日の編集を防止	監査 [cert_audit]	[最終実行日] フィールドを読み込み専用にします。
ユーザー フィールドを表示	監査 [cert_audit]	選択された割り当てタイプに基づいてフィールドの表示と非表示を切り替えます。次の割り当てタイプを選択した場合に、[ユーザー] フィールドが表示されます。 • ユーザー フィールド ([空に割り当て] オプションが [割り当てタスクを作成] の場合) • 特定ユーザー
アサイン先フィールドを表示	監査 [cert_audit]	選択された割り当てタイプに基づいてフィールドの表示と非表示を切り替えます。割り当てタイプが [ユーザー フィールド] の場合に、[アサイン先] フィールドが表示されます。
アサイン フィールドを表示	監査 [cert_audit]	選択された割り当てタイプに基づいてフィールドの表示と非表示を切り替えます。次のいずれかの割り当てタイプを

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コンプライアンス認定コア **UI** ポリシー (続く)

名前	テーブル	説明
		選択した場合に、[空に割り当て] フィールドが表示されます。 • ユーザーフィールド • グループ フィールド
グループ フィールドを表示	監査 [cert_audit]	選択された割り当てタイプに基づいてフィールドの表示と非表示を切り替えます。次のいずれかの割り当てタイプを選択した場合に、[グループ] フィールドが表示されます。 • 特定グループ • グループ フィールド ([空に割り当て] オプションが [割り当てタスクを作成] の場合)
有効が false に設定されているときに「実行」関連フィールドを非表示	監査 [cert_audit]	監査が非アクティブのときに次のスケジューリング フィールドを非表示にします。 • 実行 • 日 • 時刻 • 前回のスケジュール設定済み実行
スクリプト化された監査でスクリプト ウィンドウを表示	監査 [cert_audit]	監査タイプがスクリプト化されている場合に、[このスクリプトを実行] フィールドを表示します。
テーブルを読み込み専用にする	認定条件 [cert_cond]	選択したフィルターから取得したテーブル フィールドを読み込み専用に設定します。

スクリプトインクルード

コンプライアンス認定コアのスクリプトインクルード

名前	説明
DesiredStateUtil	挿入機能用のテンプレートをクローンするために使用される、適切な状況用のユーティリティ関数。
CMDBRElationshipAjax	指定されたテーブルのすべての関係を取得するためのツール。
RelationshipQueryParseAjax	条件フィルターを解析します。このスクリプトインクルードは、コンプライアンスの条件の生成で使用される内部コードです。
CertificationUtils	[次回実行時間] 値などを見つける認定用のユーティリティ関数。
CertTaskEscalationTimerPercentage	エスカレーション タイマーの期間を設定するためのユーティリティ メソッド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コンプライアンス認定コアのスクリプトインクルード (続く)

名前	説明
ConditionUtilsAjax	クエリーを人間が読める形式に解析するための AJAX ユーティリティ。
DeleteInactiveVersionsAjax	レコードのすべての非アクティブ バージョンを削除するための AJAX サーバー側スクリプト。

クライアントスクリプト

コンプライアンス認定コアのクライアントスクリプト

名前	テーブル	説明
新規でない場合に監査タイプを読み込み専用にする	認定テンプレート [cert_template]	新しいレコードには正しい監査タイプを設定し、新しいレコードでない場合は、[監査タイプ] フィールドを読み込み専用に設定します。
テーブル名を更新 (フィルター)	監査 [cert_audit]	フィルターが更新されたときに [テーブル名] フィールドを更新します。
テーブル名を更新	監査 [cert_audit]	テンプレートが更新されたときに [テーブル名] フィールドを更新します。
新規でテーブル名を設定	監査 [cert_audit]	テンプレートまたはフィルターからテーブル名を返します。
テーブル名を更新	認定テンプレート [cert_template]	新しいフィルターが選択されたときに [テーブル名] フィールドを更新し、既存のすべての条件をチェックして、新しいテーブルで機能するかどうかを確認します。
テーブルが設定されたときに条件を表示	認定テンプレート [cert_template]	テーブルが設定されたときに条件の表示と非表示を適切に切り替えます。
監査タイプが変更されたときにフィルターをリセット	認定テンプレート [cert_template]	監査タイプが変更されたときにフィルターをクリアし、表示されるリストを更新します。

ビジネスルール

コンプライアンス認定コアのビジネスルール

名前	テーブル	説明
条件をクローン	認定条件 [cert_cond]	認定のバージョニングの一部。このビジネス ルールは、条件が変更されたときに元の ID を保持します。
監査から監査タイプをコピー	監査結果 [cert_audit_result]	すべての監査結果が、監査結果を生成した監査と同じ監査タイプを持つようにします。
テンプレートから値をコピー	監査 [cert_audit]	ユーザーがテンプレートを選択したときに、テンプレートからテーブル、フィルター、および監査タイプを更新します。
条件を削除	認定条件 [cert_cond]	条件を削除する認定のバージョニングの一部。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コンプライアンス認定コアのビジネスルール (続く)

名前	テーブル	説明
結果のある監査の削除を防止	監査 [cert_audit]	結果を含む監査の削除を防止します。
テンプレートのあるフィルターの削除を防止	認定フィルター [cert_filter]	テンプレートまたは監査にまだリンクされているフィルターの削除を防止します。
タスクのある結果の削除を防止	監査結果 [cert_audit_result]	添付されたタスクがある監査結果の削除を防止します。
監査のあるテンプレートの削除を防止	認定テンプレート [cert_template]	監査によってまだ使用されているテンプレートの削除を防止します。
条件のテーブルを更新	認定テンプレート [cert_template]	テンプレート条件を保存したときに、すべてのワークフローが適切に実行され、条件の表示バージョンが含まれるように条件フィールドが更新されます。
フィルター バージョンを更新	認定フィルター [cert_filter]	意味のある方法でフィルターが変更されたときにバージョンを作成します。
次回実行時間を更新	監査 [cert_audit]	監査が変更されたときに、[次回実行予定] フィールドの時間を更新します。
実行中に次回実行時間を更新	監査 [cert_audit]	監査が実行されたときに、[次回実行予定] フィールドを次に監査の実行がスケジュールされている時間に更新します。
テーブルを更新	認定テンプレート [cert_template]	保存されたテーブルをフィルターのテーブルに更新します。
テンプレート バージョンを更新	認定テンプレート [cert_template]	意味のある方法でテンプレートが変更されたときにバージョンを作成します。

自動翻訳

コンプライアンスの概要モジュール

コンプライアンスの概要モジュールは一種のホームページです。

このタスクについて

コンプライアンスの概要モジュールには、次の要約が表示されます。

- 現在の監査状況
- 未処理の認定タスク
- コンプライアンスの不一致
- 予定されている監査
- データ認定、適切な状況、アーキテクチャ コンプライアンス、およびスクリプト化された監査の、コンプライアンス監査の全般的な状態

特定のロールを持つユーザーのみが概要モジュールにアクセスできます。別レベルのアクセスは:

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロールごとのアクセス レベル

ロール	アクセス
認定	表示 (概要ページの表示とレポートの更新)
certification_admin	• 表示 (概要ページの表示とレポートの更新) • カスタマイズ (レポートの更新、追加、削除、および再配置) 表示、カスタマイズ
admin	• 表示 (概要ページの表示とレポートの更新) • カスタマイズ (レポートの更新、追加、削除、および再配置) • 編集 (ゲージを編集可能)

手順

1. 移動先 すべて > コンプライアンス > 概要.
2. レポート内の要素を選択して、詳細情報を取得します。
   たとえば、コンプライアンスの不一致チャートでバーを選択すると、それぞれの属性でフィルタリングされた監査結果のリストが開きます。

アーキテクチャコンプライアンス

アーキテクチャコンプライアンスは、CMDB データのスケジュールされた監査またはオンデマンド監査を管理して、どの構成アイテム (CI) が期待される属性と一致するかを判断します。コンプライアンス監査ではサーバーがチェックされ、CPU 速度やメモリーなどの物理リソースが特定の基準に準拠していることが確認されます。

コンプライアンス プロセスではサーバーがチェックされ、CPU 速度やメモリーなどのリソースが組織の設定した基準に準拠していることが確認されます。監査レポートにはターゲット CI の属性の不一致が表示され、ServiceNow によりこれらの不一致を修正できる適格なユーザーに後続タスクが自動的に割り当てられます。

コンプライアンス チェックを担当するアドミニストレーターは、期待される属性のテンプレート定義を作成してから、監査をスケジュールして、CI のコンプライアンスをチェックします。監査結果では、認定に合格した CI が識別され、失敗した CI の不一致が列挙されます。CI をコンプライアンス状態に戻すプロセスを追跡するために、ServiceNow により後続タスクが自動的に生成されて割り当てられます。アドミン ロールを持つユーザーが、アーキテクチャ コンプライアンスを有効にします。

アーキテクチャ コンプライアンスのロール

認定要素にアクセスするか、認定要素を構成するには、ユーザーは certification_admin ロールを持っている必要があります。これらのユーザーが必要なテーブルに対する適切なアクセス権を持っている場合、ユーザーはフィルターを作成、更新、および削除できます。

ベースシステムでは、certification_admin ユーザーには制限されたシステム権限しかなく、すべての必要なテーブルに対するアクセス権があるわけではありません。コンプライアンス リソースを割り当てる場合には、必要に応じて certification_admin ユーザーに追加のロールを付与するようにしてください。たとえば、認定アドミニストレーターには、次のテーブルへのアクセスを許可するロールが必要です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 会社 [core_company]
- コスト センター [cmn_cost_center]
- スケジュール [cmn_schedule]

アーキテクチャ コンプライアンス プロセス

アーキテクチャ コンプライアンスを使用して構成アイテムを認定するには、この順序で以下のタスクを実行します。

1. フィルターを作成します。

   認定する構成アイテムのサブセットを定義するフィルターを作成します。複数のバージョンのフィルターを作成して、コンプライアンス チェックに使用するバージョンを有効にすることができます。アーキテクチャ コンプライアンスは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルとそれを拡張するすべてのテーブルに対するフィルターのみをサポートしています。

2. テンプレートを作成します。

   関連リスト内の参照フィールドの値または監査で各 CI に期待される物理的属性を定義する条件を使用して、テンプレート条件を作成します。テンプレートでは、これらの条件に基づいて調べる構成アイテムを決定するために、フィルターが使用されます。

3. 監査を作成して実行します。

   監査を作成して、スケジュールするか、オンデマンドで実行します。監査では、指定したテンプレートの条件に基づいて一連の結果が生成されます。

4. 監査結果を表示します。

   ターゲット構成アイテムの、テンプレート条件で示された期待される状態と実際の状態との間の不一致が表示される、監査結果を表示します。

5. 不一致を修正します。

   システムによって作成された後続タスクを完了することによって、監査が発見した不一致を修正します。

アーキテクチャ コンプライアンスの概要モジュール

アーキテクチャ コンプライアンスの概要モジュールには、さまざまなアーキテクチャ コンプライアンス レポートが表示されます。概要モジュールは一種のホームページです。

特定のロールを持つコンプライアンス ユーザーのみが概要モジュールにアクセスできます。別レベルのアクセスは:

ロールごとのアクセス レベル

ロール	アクセス
認定	表示 (概要ページの表示とレポートの更新)
certification_admin	• 表示 (概要ページの表示とレポートの更新) • カスタマイズ (レポートの更新、追加、削除、および再配置) 表示、カスタマイズ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロールごとのアクセス レベル (続く)

ロール	アクセス
admin	• 表示 (概要ページの表示とレポートの更新) • カスタマイズ (レポートの更新、追加、削除、および再配置) • 編集 (レポートの編集が可能)

アーキテクチャコンプライアンスの概要モジュールの使用

アーキテクチャコンプライアンスの概要モジュールを使用するには、次の場所に移動します コンプライアンス > アーキテクチャコンプライアンス > 概要 をクリックし、ゲージ内の要素をクリックして詳細情報を取得します。

利用可能なレポートは次のとおりです。

アーキテクチャコンプライアンスの概要モジュールのゲージ

レポート	説明	テーブル
30/60/90 日のタスク経過時間	30 日単位の経過時間でグループ化された未処理のすべての後続タスク	認定タスク
アーキテクチャ コンプライアンスの不一致	監査されたすべての属性の不一致	監査結果
階層的なタスクのロールアップ	[アサイン先] ユーザーでグループ化されたすべての後続タスク	後続タスク
未処理のアーキテクチャ コンプライアンスのタスク	[保留中]、[オープン]、または [対応中] 状態のすべての後続タスク	後続タスク
予定されているアーキテクチャ コンプライアンスの監査	スケジュールされているすべての監査	監査

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アーキテクチャコンプライアンスのモジュール



適切な状況

適切な状況は、CMDB データのスケジュールされた監査またはオンデマンド監査を実行して、期待される属性、CI 関係、およびシステム内の他のレコードとの関係と一致するレコードを判断します。

たとえば、適切な状況により、コンピューターが特定のソフトウェア プログラムのライセンスを有するかどうかを判断することができます。コンプライアンス プロセスでは、構成アイテム (CI) がチェックされ、その属性と関係が組織の設定した基準に準拠していることが確認されます。監査結果にはレコードの適切な状況の不一致が表示され、ServiceNow によりこれらの不一致を修正できる適格なユーザーに後続タスクが自動的に割り当てられます。

適切な状況ロール

認定要素にアクセスするか、認定要素を構成するには、ユーザーは certification_admin ロールを持っている必要があります。これらのユーザーが必要なテーブルに対する適切なアクセス権を持っている場合、ユーザーはフィルターを作成、更新、および削除できます。

ベースシステムでは、certification_admin ユーザーには制限されたシステム権限しかなく、すべての必要なテーブルに対するアクセス権があるわけではありません。コンプライアンス リソースを割り当てる場合には、必要に応じて certification_admin ユーザーに追加のロールを付与するようにしてください。たとえば、認定アドミニストレーターには、次のテーブルへのアクセスを許可するロールが必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 会社 [core_company]
- コスト センター [cmn_cost_center]
- スケジュール [cmn_schedule]

適切な状況のプロセス

適切な状況の認定プロセスでは、サーバーがチェックされ、CPU 速度やメモリーなどの物理リソースが特定の基準に準拠していることが確認されます。このプロセスでは、すべての重要なビジネスサービスに、マネージャー、サポート グループ、および承認グループが割り当てられていることも確認されます。

認定を担当するアドミニストレーターは、適切な状況の定義を作成してから、監査をスケジュールして、CI のコンプライアンスをチェックします。監査結果では、認定に合格した CI が識別され、失敗した CI の不一致が列挙されます。CI を適切な状況に調整するためのプロセスを追跡するために、ServiceNow システムにより後続タスクが自動的に生成されます。

適切な状況は、データ認定とは大きく異なります。データ認定は、データが実際と一致することを確認するための手動プロセスです。適切な状況は同じデータを調べて、各アイテムの構成がいつ適切な承認済み状態になったかを判断します。

1. 認定フィルターの作成：認定する構成アイテムのサブセットを定義するフィルターを作成します。複数のバージョンのフィルターを作成して、認定に使用するバージョンを有効にすることができます。構成アイテム [cmdb_ci] テーブルとそれを拡張するすべてのテーブルに対するフィルターを作成できます。
2. テンプレートの作成：物理属性、関連レコード、および CI の関係の適切な状況を定義する条件でテンプレートを作成します。テンプレート用に選択した認定フィルターによって、調べる構成アイテムが決まります。
3. 監査の作成と実行：テンプレートを使用して監査を作成します。監査をスケジュールまたはオンデマンドで実行するように設定します。監査では、指定したテンプレートの条件に基づいて一連の結果が生成されます。後続タスクの使用法を次のように決定します。
   - 監査で後続タスクと割り当てを作成するかどうかを決定します。
   - 複数の実行での同じ監査の失敗に対して同じ後続タスクが使用されるかどうかを決定します。システム属性 *glide.allow.new.cert_follow_on_task* はデフォルトで true に設定されており、監査の実行ごとに同じ失敗に対して新しい後続タスクの作成を許可します。
4. 監査結果の表示：ターゲット構成アイテムの、テンプレートで指定された適切な状況と実際の状態との間の不一致が表示される、監査結果を表示します。
5. 不一致の修正：システムによって作成された後続タスクを完了することによって、監査が発見した不一致を修正します。

適切な状況の概要モジュール

適切な状況の概要モジュールには、さまざまな適切な状況のレポートが表示されます。概要モジュールは一種のホームページです。

適切な状況の概要モジュールのロール

特定のロールを持つコンプライアンス ユーザーのみが概要モジュールにアクセスできます。別レベルのアクセスは:

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ロールごとのアクセス レベル

ロール	アクセス
認定	表示 (概要ページの表示とレポートの更新)
certification_admin	• 表示 (概要ページの表示とレポートの更新) • カスタマイズ (レポートの更新、追加、削除、および再配置) 表示、カスタマイズ
admin	• 表示 (概要ページの表示とレポートの更新) • カスタマイズ (レポートの更新、追加、削除、および再配置) • 編集 (レポートの編集が可能)

別レベルのアクセスは:

- 表示：概要ページを表示し、レポートを更新できます。
- カスタマイズ：レポートを更新、追加、削除、および再配置することができます。
- 編集：レポートを編集できます。

適切な状況の概要モジュールの使用

適切な状況の概要モジュールには、さまざまな適切な状況のレポートが表示されます。

始める前に

必要なロール：なし

手順

1. 移動先 すべて > コンプライアンス > 適切な状況 > 概要.
2. 必要な場所にレポートを移動または追加します。
3. レポート内の要素をクリックして、詳細情報を取得します。

   ベースシステムの適切な状況の概要モジュールには、次のレポートが含まれています。
   - 予定されている適切な状況の監査：すべてのスケジュール済み監査。
   - 適切な状況の未処理タスク：処理待ち、オープン、または対応中の状態の後続タスク。
   - 階層的なタスクのロールアップ：アサイン先ユーザーでグループ化されたすべての後続タスク。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 適切な状況の相違：属性と関係のすべての監査の不一致。
- 30/60/90 日のタスク経過時間：30 日単位の経過時間でグループ化された未処理のすべての後続タスク。



適切な状況のレポート

適切な状況アプリケーションには、監査結果を評価するためのレポートが含まれています。

これらのレポートは、Reporting アプリケーションにアクセスできるロールを持つすべてのユーザーが使用できます。admin ロールを持つユーザーは、グループの特定のユーザーとこれらのレポートを共有したり、表示オプションを変更したりすることができます。

移動先 レポート > 表示/実行.[レポート] 検索フィールドに、レポート名の全部または一部 (適切な状況など) を入力します。また、指定したカテゴリにスクロールして、いずれかのレポートを選択することもできます。

これらのレポートに加えて、独自のレポートを生成することもできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

適切な状況レポート テーブル

レポート	説明	カテゴリ
適切な状況の相違	このレポートには、完了してクローズの状態にまだなっていない後続タスクが含まれる、すべての適切な状況の監査結果が表示されます。このレポートでは、列名別に表示されます。 • タイプ：棒グラフ • テーブル：監査結果 [cert_audit_result]	監査結果
安定性が不安定な適切な状況の結果	このレポートには、[安定性] フィールドの値が [不安定] となっているすべての監査結果が表示されます。このレポートは CI 別に表示され、監査が積み重ね基準となります。 • タイプ：棒グラフ • テーブル：監査結果 [cert_audit_result]	監査結果
しきい値を超過した適切な状況の結果	このレポートには、[しきい値] フィールドの値が [超過] となっているすべての監査結果が表示されます。このレポートは CI 別に表示され、各監査が積み重ね基準となります。 • タイプ：棒グラフ • テーブル：監査結果 [cert_audit_result]	監査結果
予定されている適切な状況の監査	このレポートには、次の 2 四半期に実行が予定されている適切な状況の監査が表示されます。 • タイプ：リスト (表形式) レポート • テーブル：監査 [cert_audit]	監査
30/60/90 日の適切な状況タスク経過時間	このレポートには、適切な状況の監査タイプについて、完了してクローズになっていない後続タスクの数が表示されます。レポートはエイジング レベル別にグループ化されます。 • タイプ：水平棒グラフ • テーブル：後続タスク [cert_follow_on_task]	後続タスク
適切な状況階層タスクのロールアップ	このレポートでは、タスク経過時間レポートと同様のデータが表示されますが、結果はマネージャー別にグループ化されます。 • タイプ：水平棒グラフ • テーブル：後続タスク [cert_follow_on_task]	後続タスク
適切な状況の未処理タスク	このレポートでは、タスク経過時間レポートと同様のデータが表示されますが、結果は簡単な説明別にグループ化されます。	後続タ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

適切な状況レポート テーブル (続く)

レポート	説明	カテゴリ
	• タイプ：リスト (表形式) レポート • テーブル：後続タスク [cert_follow_on_task]	スク

認定監査

認定監査は、特定の ServiceNow レコードの実際の属性を比較します。この監査では、テンプレート条件またはスクリプトによって定義された予想される属性、関係、および関連レコード値に対してフィルターを選択します。

監査で検出された不一致を修正するために、後続タスクを作成して割り当てるように監査を構成できます。監査レコードは、標準の ServiceNow スケジューラーを使用し、いつ実行するかを決定します。監査が実行されると、結果と後続タスクが監査レコードの関連リストに表示されます。

certification_admin ロールを持つユーザーは、監査を作成、更新、削除、および実行できます。certification ロールを持つユーザーは、監査、監査結果、および後続タスクを表示できます。

コンプライアンス監査の作成

コンプライアンス監査を作成します。[コンプライアンス] には、テンプレートを使用して条件を定義するテンプレートと、スクリプトを使用する 2 種類の監査を利用できます。

始める前に

必要なロール：certification_admin

手順

1. この監査に対して適切なテンプレート レコードが作成されたことを確認します。

   注:
   テンプレートの条件では、監査対象の値を定義します。

2. CI クラスマネージャーを使用します。
   a. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャー.
   b. [クラス階層] からクラスを選択します。
   c. サイドバーで、[詳細設定] をオンにし、[コンプライアンス] グループの [監査] を選択します。
3. または、次のいずれかのモジュールに移動します。
   - すべて > コンプライアンス > 監査
   - すべて > コンプライアンス > アーキテクチャコンプライアンス > 監査
   - すべて > コンプライアンス > 適切な状況 > 監査
   - すべて > コンプライアンス > スクリプト化された監査 > 監査
4. **[New** (新規)] を選択します。
   選択したナビゲーション パスに関連付けられている監査タイプの新しいレコードが開きます。[監査タイプ] フィールドは読み取り専用です。
5. 以下のテーブルに記載されているフィールドを使用してフォームに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

6. ヘッダー バーを右クリックし、[保存] を選択します。

   [監査結果] および [対処すべきタスク] 関連リストがフォームに表示されます。

7. 監査を即座に実行するには、[監査を実行] を選択します。

   テンプレート監査が実行されると、ServiceNow が [最終実行日] フィールドの日時を更新し、関連リストに入力します。スクリプト化された監査の場合、[最終実行日] フィールドは入力されません。

8. 合格したレコードと、監査によって発見された不一致を [監査結果] 関連リストで確認します。

   この関連リストから、テンプレート レコードおよび後続タスクを直接開くことができます。[タスク詳細] フィールドの値は、後続タスクでは [簡単な説明] として表示されることに注意してください。

   注:
   監査結果または後続タスクが含まれる監査結果を持つ監査レコードは削除できません。ServiceNow では、レコードとこれらの依存するレコードが存在するリストの [削除] オプションが無効になります。

監査の作成

フィールド	説明
名前	この監査の名前。
フィルター	監査タイプがスクリプト化の場合に使用するフィルター。このフィールドはスクリプト化された監査には必要ですが、他のすべての監査タイプでは非表示になります。
テンプレート	[必須] この監査の実行時に使用するテンプレート。監査タイプは使用可能なテンプレートのリストをフィルタリングし、有効なバージョンのテンプレートのみを選択できます。たとえば、適切な状況から監査を作成する場合は、適切な状況の監査タイプのテンプレートのみを選択できます。適切な状況およびアーキテクチャ コンプライアンスの監査タイプでは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルを拡張するテーブルのテンプレートのみが使用可能です。このフィールドは、監査タイプが [スクリプト化] の場合は非表示になります。
テーブル	[読み取り専用] テンプレートのテーブル。
タスクを作成	不一致を修正するための後続タスクを作成するオプション (選択済み)。スクリプト化された監査では、**true** を使用してタスクを作成するか、または **false** を使用してタスクを作成しないかのいずれかのタスク状態の論理を作成できます。デフォルトでは、新しい監査レコードのこのチェック ボックスはオフ (**false**) になっています。
割り当てタイプ	後続タスクを割り当てる方法。このフィールドは、[タスクを作成] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ表示されます。選択肢は次のとおりです。 ○ ユーザー フィールド：監査対象のテーブルのユーザー参照フィールドを選択します。たとえば、不合格のレコードの [管理担当者] フィールドによって特定されるユーザーを選択し、タスクを実行します。この選択により、[アサイン先] および [空に割り当て] フィールドが表示されます。レコードの参照フィールドが空の場合、[空に割り当て] フィールドの値が使用されます。 ○ 特定ユーザー：タスクを実行する特定のユーザーを選択します。この選択により、[ユーザー] フィールドが表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
	○ グループ フィールド：監査対象のテーブルのグループ参照フィールドを選択します。たとえば、不合格のレコードの [サポート グループ] フィールドによって特定されるグループを選択し、タスクを実行します。タスクは、グループのすべてのメンバーに割り当てられます。この選択により、[グループに割り当て] および [空に割り当て] フィールドが表示されます。レコードの参照フィールドが空の場合、[空に割り当て] フィールドの値が使用されます。 ○ 特定グループ：タスクを実行する特定のグループを選択します。この選択により、[グループ] フィールドが表示されます。選択したグループのすべてのメンバーがタスクに割り当てられます。
ユーザー	この監査によって後続タスクにアサインされる特定のユーザー。このユーザーには certification ロールが必要です。このフィールドは、次の条件で使用できます。 ○ 割り当てタイプが [特定ユーザー] に設定されている。 ○ [空に割り当て] が [割り当てタスクを作成]、および [割り当てタイプ] が [ユーザー フィールド] に設定されている。
アサイン先グループ	この監査によって後続タスクにアサインされるグループを定義するグループフィールド。このフィールドは、[割り当てタイプ] が [グループ フィールド] の場合にのみ使用できます。
グループ	この監査によって後続タスクにアサインされる特定のグループ。このフィールドは、[割り当てタイプ] が [特定グループ] の場合にのみ使用できます。
アサイン先	この監査によって後続タスクにアサインされるユーザーを定義するユーザーフィールド。このフィールドは、[割り当てタイプ] が [ユーザー フィールド] の場合にのみ使用できます。
アサイン先無し	監査対象のレコードで [アサイン先] または [アサイン先グループ] で選択されたフィールドが空の場合に使用する動作。たとえば、後続タスクをマネージャーにアサインする必要があるものの、マネージャーが特定されていない場合は、[アサイン先無し] の設定によって処理の内容が決まります。このフィールドは、[割り当てタイプ] が [ユーザー フィールド] または [グループ フィールド] の場合にのみ表示されます。選択肢は次のとおりです。 ○ タスクを作成しない：[アサイン先] または [グループに割り当て] フィールドが空の場合、後続タスクは作成されません。 ○ 未割り当てタスクを作成：後続タスクを作成しますが、ユーザーまたはグループに割り当てません。タスクは後で手動で割り当てることができます。 ○ 割り当てタスクを作成：後続タスクを作成し、指定したユーザーまたはグループに割り当てます。割り当てタイプが [ユーザー フィールド] の場合、[ユーザー] フィールドが使用可能になります。割り当てタイプが [グループ フィールド] の場合、[グループ] フィールドが使用可能になります。 監査では、[アサイン先] が入力済みであれば、[空に割り当て] の設定に関係なくすべてのレコードに対して後続タスクが自動的に作成されます。
簡単な説明	監査の目的の簡潔な説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
タスク詳細	監査の後続タスクに必要な作業の一般的な説明。この監査によって作成されたすべての後続タスクは、この説明を継承します。
アクティブ	この監査レコードのアクティブ化制御。このチェック ボックスをオフにすると、この監査が実行されず、後続タスクが作成されなくなります。
実行	監査を生成するスケジュールを実行する頻度。 ○ 日次 ○ 週次 ○ 月次 ○ 定期的 ○ 1 回 ○ オンデマンド
日	○ [実行] が [毎週] の場合、監査が実行される曜日。 ○ [実行] が [毎月] の場合、監査が実行される曜日。日付が 29、30、または 31、またはさらに短い月の場合、監査は月の最終日に実行されます。
繰り返し間隔	[実行] が [定期的] の場合は、監査を実行する頻度は 24 時間形式に基づいて実行されます。監査を実行する間隔の日数と、監査を実行する時間を入力します。たとえば、[日間] に **[10]** および [時間] に **[14:00:00]** を設定すると、10 日ごとの午後 2 時に監査を実行します。
開始中	[実行] が [定期的] または **[1** 回] の場合、監査が実行される日時。
時刻	[実行] が [日次]、[週次]、[月次]、または **[1** 回] の場合、監査が実行される時刻 (24 時間形式) です。
最終実行日	[読み取り専用] 監査が定期的スケジュールまたは手動で実行された最後の日時。監査プレビューでは、このフィールドは更新されません。
次回実行予定	[読み取り専用] 監査が実行される次の日時。スケジュールを変更すると、このフィールドが再計算されます。
監査タイプ	[読み取り専用] この監査に割り当てられたタイプ。監査タイプは、監査が作成されるアプリケーションに基づいて選択されます。タイプは次のとおりです。 ○ 適切な状況 ○ アーキテクチャ コンプライアンス ○ コンプライアンス ○ スクリプト化
[健全性] ウィンドウ	しきい値と安定性の評価期間の長さ。[健全性] ウィンドウの値は、監査の評価期間中の [健全性] ウィンドウ ユニットの数を定義します。この値は正の整数で表されます。このフィールドのデフォルト値は 7 です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
[健全性] ウィンドウ ユニット	[健全性] ウィンドウの期間を定義する測定単位。このフィールドのデフォルト値は [日間] です。選択肢は次のとおりです。 ○ 分 ○ 時間 ○ 日間 ○ 月
しきい値カウント	CI の指定された [健全性] ウィンドウ内で発生する可能性がある、[適切な状況] フィールドに対する監査失敗の許容数。監査結果は、適切な状況フィールドがこのしきい値の範囲内にあるか、またはこのしきい値の範囲を超えたことを示します。しきい値のデフォルト値は 5 です。
安定性カウント	指定した [健全性] ウィンドウ内で [認定] と [失敗] の間で CI の監査結果を切り替えることができる許容回数。CI の監査結果は、安定しているか不安定であるかを示します。安定性のデフォルト値は 1 です。
このスクリプトを実行	監査に合格するために CI が準拠しなければならない条件を含む、実行する監査スクリプト。このフィールドは、監査タイプが [スクリプト化] の場合にのみ使用できます。監査フォームには、監査を実行し、後続のタスクを生成するための指示を含むサンプル スクリプトが含まれています。

監査のコピー

新しい監査を、既存の監査から作成できます。

手順

1. コピーする監査レコードを開きます。
2. 元の監査と区別するために、この監査の名前または簡単な説明を変更します。
3. 必要なその他の変更を行います。
4. ヘッダー バーで右クリックし、コンテキストメニューから [挿入] または [挿入と維持] を選択します。
   [最終実行日] フィールドがオフになり、レコードがデータベースに挿入されます。

監査のスケジュールと実行

システムは、構成したスケジュールから自動的に監査を実行します。

certification_admin または admin ロールを持つユーザーは、[監査を実行] をクリックすることで監査フォームから直接オンデマンド監査を生成できます。監査が実行されると、ServiceNow はフォームの [監査結果] 関連リストに入力し、後続タスクが [対処すべきタスク] 関連リスト内に存在する場合はそれを示します。[監査結果をプレビュー] をクリックすると、監査結果を生成せずにテンプレート条件をテストする監査プレビューが生成されます。

認定監査の結果

監査結果には、監査に合格したか不合格になったかのレコードが表示され、不一致が検出された場合はそれが列挙されます。

不一致は、監査に使用されるテンプレートまたはスクリプトで定義された予想条件からのずれであるとみなされます。監査結果は、ソース レコードへのリンクと、不合格のレコードをコンプライアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スに引き継ぐための後続タスクへのリンクを提供します。監査に合格したレコードには、結果テーブルに [認定] の状態の 1 つのエントリがあります。監査に不合格となったレコードにはすべて不一致であることが示され、それぞれ [失敗] の状態となります。

ServiceNow 次の場所で認定監査の結果を表示します。

- 監査結果のリスト
- 監査レコードの関連リスト
- CI レコードのコンプライアンス ビュー内の関連リスト

監査結果の表示

認定結果を生成するには、まず監査を作成して実行する必要があります。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 次のいずれかに移動します。
   - コンプライアンス > 適切な状況 > 監査結果
   - コンプライアンス > アーキテクチャコンプライアンス > 監査結果
   - コンプライアンス > スクリプト化された監査 > 監査結果
   - データ認定 > スケジュール > 監査結果
2. 任意の監査結果リストから、フィルターを編集して任意の監査タイプの結果を表示できます。

   監査タイプフィルター

   

   結果は監査タイプ別にフィルタリングされ、監査番号別にグループ化されます。グループ内で、結果は日付順 (古いものから最新のもの) で表示されます。
3. このリストから監査レコード、CI レコード、または後続タスクを開くことができます。

   注:
   [監査タイプ] フィールドは、監査結果が作成されたときに自動的に設定され、変更できません。スクリプト化された監査では、監査レコードを作成するときに監査タイプが設定されます。

   監査結果には、次の情報が表示されます。

   監査結果

フィールド	説明
作成日時	監査が実行された日時。
ドキュ	構成アイテム (CI) など、認定されたレコード。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
メント	
状況	各条件を評価した認定結果。次の 3 つの状況があります。 ○ [認定] 認定レコードは、すべての条件に合格したレコードです。インスタンスは、1 つの認定レコードに対して 1 つの監査結果しか生成しません。 ○ [失敗] 認定されていないレコードには、失敗した条件ごとに監査結果があります。[列名]、[目標値]、[不整合値]、および [後続タスク] は、失敗した結果に対してのみ入力されます。 ○ [保留中] 処理待ちの状態は、監査が不完全であることを示します。データ認定監査は、結果がユーザー入力を待っているときにこの状態を使用します。
列名	予期された状態と一致しなかった、監査済みのフィールド、関係、または関連リスト列。
目標値	予期された状態テンプレートの条件から、このレコードに必要な属性または関係が見つかりませんでした。データ認定でレコードの状態が [失敗] または [保留中] の場合、この列は空です。
不整合値	予期された状態と一致しなかった属性の実際値後続タスクが提供されている場合は、そのタスクがこの不一致の解決方法を追跡します。[データ認定] 監査タイプの結果のリストで、このレコードの状態が [認定] または [保留中] の場合、この列は空になります。
後続タスク	不一致を修復するために生成された後続タスクにリンクします。
監査	結果を生成した監査レコードにリンクします。
しきい値	定義された失敗のしきい値を持つ、監査対象の適切な状況フィールドの状態。このしきい値は、指定された正常性ウィンドウ内の適切な状況フィールドに対する許容可能な失敗回数であり、監査フォームで設定されます。結果のしきい値の状況は、次のとおりです。 ○ 限度内 ○ 超過
安定性	CI の安定性の状態。安定性の状態は、指定した [健全性] ウィンドウ内で適切な状況フィールドの監査結果が [認定] から [失敗] に変わる回数に基づいています。安定状況は次のとおりです。 ○ 安定 ○ 不安定

自動翻訳

監査結果の削除

監査結果は削除できますが、後続タスクが関連付けられている監査結果は削除できません。

始める前に
必要なロール：なし

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 次のいずれかのモジュールに移動します。
   - コンプライアンス > 適切な状況 > 監査結果
   - コンプライアンス > アーキテクチャコンプライアンス > 監査結果
   - コンプライアンス > スクリプト化された監査 > 監査結果
   リストは監査名でグループ化されます。
2. リスト内の結果のチェックボックスをオンにして、 リスト下部の [選択した行のアクション] メニューから [削除] を選択します。

   注:
   結果レコードに後続タスクがある場合、[削除] オプションは使用できません。複数のレコードを選択し、タスクがあるレコードとタスクがないレコードが存在する場合は、タスクがないレコードのみが削除されます。

3. 日付/時刻のリンクをクリックすると、特定の CI の結果が表示されます。

   注:
   [削除] ボタンは、監査結果に後続タスクがない場合にのみフォームに表示されます。

4. [削除] をクリックします。

[コンプライアンス] ビューでの監査結果の表示

監査が実行された後、監査されたすべての CI のレコードの [コンプライアンス] ビューから結果と後続タスクを表示できます。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
このビューは、ハードウェア、ソフトウェア、コンピューターなど、ベース ServiceNow システムで提供されるデフォルトの CI クラスを使用するシステムでのみ使用できます。ビューの作成については、「ビューの管理」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 をクリックし、コンプライアンス監査に含まれていた CI のレコードを開きます。
2. リストのバージョンに適切なアクションを実行して、構成するビューを選択します。
   監査結果コンプライアンス ビューが表示されます。

監査結果コンプライアンス ビュー リストの説明

リスト	説明
監査結果の合格	不一致なく合格したこの CI の監査を一覧表示します。この情報には、使用されるテンプレートとフィルターのバージョンが含まれます。レコードは最初に監査によってグループ化され、次に作成日時によってグループ化されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リスト	説明
失敗した監査結果	この CI の失敗したすべての監査をリストします。この情報には、不一致データ、後続タスク、使用されるテンプレートとフィルターのバージョンが含まれます。レコードは最初に監査によってグループ化され、次に作成日時によってグループ化されます。
対処すべきタスク	この CI の監査の不一致から生成されたすべての後続タスクをリストします。

3. ヘッダー バーを右クリックし、 表示 > コンプライアンス] を選択します。

結果プレビュー

監査結果を保存することなく、または後続タスクを生成することなく、見込まれる結果を表示するために監査をプレビューできます。たとえば、この機能を使用して、何千もの結果レコードを作成することなくテンプレート条件の適切さをテストします。

監査レコードで、[関連リンク] の下の [監査結果をプレビュー] をクリックして、見込まれる監査結果の要約を監査レコードの上部に表示します。

プレビューを実行しても、[最終実行日] フィールドは変更されません。

[健全性] ウィンドウ

[健全性] ウィンドウは、ServiceNow システムが適切な状況フィールドが定義された CI からの監査結果の評価を追跡する期間です。

[健全性] ウィンドウ および [正常性] ユニット フィールドは各ウィンドウを定義し、監査が実行されると終了します。たとえば、7 日間のウィンドウで、その月の 15 日に監査を実行します。これは、適切な状況フィールドのしきい値を 8 日から 15 日まで評価します。次の日に同じ監査が実行されると、システムはしきい値を 9 日から 16 日まで評価し、以降も同様に処理されます。監査は現在の日から 7 日さかのぼって計算されます。ServiceNow は前のウィンドウからの結果を考慮せずに、各 [健全性] ウィンドウの CI しきい値を評価します。そのため、ある監査で CI の正常性が不合格になっても、新しいウィンドウで実行される後続の監査が合格になる可能性があります。

ServiceNow は、[健全性] ウィンドウ内で [失敗] と [認定] の間で切り替えられる CI の適切な状況のしきい値の回数を記録することで安定性を評価します。ここに示されている例では、残りのバッテリー時間を測定する UPS ユニットの適切な状況フィールドに 5 分間の [健全性] ウィンドウが設定されています。しきい値は 2 に設定されています。これにより、このフィールドでは同じ [健全性] ウィンドウ内で 2 回の監査不合格が許容されます。

最初の監査では、システムは、[バッテリー動作時間 (秒)] フィールドのしきい値を 5 分のウィンドウで評価しました。このウィンドウは、13:52:51 から 13:57:51 の監査時点まで実行されました。適切な状況フィールドは、その監査が [限度内] であったことと、そこから 1 分未満で 2 回目の監査が実行されたことを示しました。次の 2 回の監査は、最初の監査から 5 分以内に実施され、両方ともしきい値 (2 に設定) が超過したことを示しました。適切な状況フィールドのしきい値を最初に超過した監査の 5 分後に、後続の監査が実行されました。[健全性] ウィンドウは十分なユニットで進行していたため、[バッテリー動作時間 (秒)] フィールドは再び限度内にあり、評価された 5 分間のウィンドウ内で発生したのは 1 つの不合格のみでした。

認定フィルター

認定フィルターは、監査対象の ServiceNow レコードのサブセット (特定のデータセンター内のすべての UNIX サーバーなど、通常は特定タイプの構成アイテム (CI) のもの) を作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ただし、システムでサポートされている条件のいずれかのセットを使用し、任意の ServiceNow テーブル用のフィルターを定義することができます。監査タイプに応じて、監査されるレコードは、予期される属性または関係のフィルターによって識別されます。

複数のバージョンのフィルターを作成したり、非アクティブなバージョンを再度アクティブにしたり、テンプレートまたは認定スケジュールで使用するバージョンを選択したりすることができます。テンプレート レコードでは、有効なバージョンのフィルターのみを選択できます。1 つのフィルターを複数の認定テンプレートまたはスケジュールに使用できます。

認定フィルター

フィルター	説明
データ認定	CMDB データを検証します。
アーキテクチャコンプライアンス	アーキテクチャコンプライアンス監査の CMDB データのレビューを管理し、予期される属性に一致する構成アイテム (CI) を判断します。
適切な状況	CMDB データのレビューを管理し、属性と関係の両方で適切な状況に一致する CI を特定します。
コンプライアンス	任意の ServiceNow テーブルのレコードのレビューを管理し、予期される属性のセットおよび関連レコード条件と一致するレコードを決定します。
IT Governance Risk and Compliance	コントロールが実行されていることを確認するための監査とテストを生成し、是正処置を追跡するタスクを作成します。

ロール

ベース ServiceNow システムでは、certification_admin ロールを持つユーザーには制限されたシステム権限しかなく、フィルターの作成に必要なテーブルに対するアクセス権があるわけではありません。

コンプライアンス リソースを割り当てる場合には、必要に応じて certification_admin ユーザーに追加のロールを付与するようにしてください。たとえば、ユーザーには、会社 [core_company] テーブルへのアクセスを許可するロールが必要です。

コンプライアンス フィルター

ライセンス ベースのコンプライアンス フィルターは、以下のフィールドを使用して資格のあるユーザーまたは CI を定義します。

これらのフィールド値は、単独または一緒に使用してコンプライアンスを計算することができます。

コンプライアンス フィルター

値	説明
エンタイトルメントされた会社	この会社にあるすべての部門のすべての場所のすべてのユーザーまたは構成アイテム (CI) は、このソフトウェア パッケージを使用する権利があります。このレベルのコンプライアンスは、会社全体に対して購入されるライセンスの数と、資格のあるユーザーまたは CI が消費するライセンスの数を計算します。
エンタイトルメントされた場所	この会社の場所に割り当てられているすべての部門の CI およびユーザーは、このソフトウェア パッケージを使用する権利があります。このレベルのコンプライアンスは、この会社の場所のために購入されるライセンスの数と、ユーザーおよび CI が消費するライセンスの数を計算します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コンプライアンス フィルター (続く)

値	説明
エンタイトルメントされた部門	この会社の場所にあるこの部門のユーザーおよび CI のみに、このソフトウェア パッケージを使用する権利があります。コンプライアンスは、1 つの部門のみについて計算されます。

ライセンス フォームは、このソフトウェア パッケージを使用しているすべての CI または指定したユーザーに関する情報を表示できます。このフォームは、ライセンス調整が必要なタイミングを示し、すべての適合するユーザーまたは CI を表示します。

可能なコンプライアンス レベルは次のとおりです。

コンプライアンス

レベル	説明
適用外	クラスター ライセンスに関連するすべてのインフラストラクチャ ライセンスのコンプライアンス レベルは、適用外に自動的に設定されます。コンプライアンス レベルは、クラスター ライセンスでのみ計算され、関連するインフラストラクチャ ライセンスでは計算されません。
コンプライアンス違反	購入したライセンスより多くのライセンスが消費されています。このライセンスを使用しているユーザーまたは CI はライセンス数よりも多くあり、一部のユーザーまたは CI にはこのソフトウェア パッケージを使用する権利が付与されていません。
未使用	このソフトウェア パッケージのライセンスは現在使用されていません。
調整が必要	このソフトウェアを使用する資格のない CI またはユーザーがライセンスを消費しています。調整が必要なライセンスは、コンプライアンス違反とみなされます。調整では、権限のないユーザーがソフトウェアを使用していないことを保証するためのアクションが必要です。調整には、実際のユーザー数に合わせてソフトウェアをアンインストールするか、ライセンス数を増やす処理が伴います。
ほぼコンプライアンス違反	このコンプライアンス レベルのソフトウェア パッケージでは、95% を超えるライセンスが権利を持つユーザーまたは CI によって使用されています。このレベルのライセンス ベースは、コンプライアンス適合とみなされます。
コンプライアンス適合	このソフトウェア パッケージには未使用のライセンスが含まれています。ライセンスを使用するすべてのユーザーまたは CI は、このソフトウェア パッケージを使用する資格があります。

フィルターの作成

フィルターのバージョンは、必要な数だけ作成できます。作成後にどのバージョンが有効でコンプライアンス テンプレート レコード、ガバナンス、リスク、コンプライアンスコントロール テストの定義、またはデータ認定スケジュール定義内で選択できるかを指定できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャーそして：

   a. [階層] をクリックして、CI クラスのリストを表示します。
   フィルターを作成するクラスを選択します。

   b. クラスナビゲーションバーで、[健全性] を展開し、[コンプライアンス] を選択し、[認定フィルター] をクリックします。

2. または、次のいずれかのモジュールに移動します。
   - コンプライアンス > フィルター
   - データ認定 > スケジュール > 認定フィルター
3. 編集する既存のフィルターを選択するか、[新規] をクリックします。
4. フィールドに入力します (下の表を参照)。
5. [送信] をクリックします。
   フィルターがバージョン 1 として保存されます。
6. このフィルターの別のバージョンを作成するには、レコードを開き、名前、テーブル、または条件を変更します。

   注:
   バージョンをインクリメントせずにフィルターの説明を変更できます。

7. [更新] をクリックします。

   現在のフィルターの新しいバージョンが保存され、有効なバージョンになります。以前のバージョンは非アクティブとマークされています。テンプレートまたはスケジュールを作成するときに選択する有効なフィルター バージョンのみが表示されます。

フィルターの作成

フィールド	説明
番号	[読み取り専用] 自動的に割り当てられたフィルター識別番号を表示します。フィルターのすべてのバージョンが同じ番号を持ちます。
名前	[必須] フィルター名。
説明	[オプション] このフィルターについての説明。バージョンをインクリメントせずにフィルターの説明を変更できます。
テーブル	選択するレコードを含むテーブルを指定します。このフィルターを使用するテンプレートまたはスケジュールは、このテーブルで機能します。たとえば、ESXi Server [cmdb_ci_esx_server] テーブルを選択して VMware ESX サーバーを選択します。
アクティブ	認定テンプレートまたはスケジュール定義フォームの [フィルター] フィールドからこのフィルターを使用可能にします。複数のバージョンのフィルターを有効にすることができます。バージョンをインクリメントせずにフィルターをアクティブ化または非アクティブ化することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
バージョン	[読み取り専用] このフィルターのバージョンを示します。説明または [有効] チェックボックスを除き、このフィルターに変更を加えると非アクティブになります。システムは更新されたフィルターのバージョンをインクリメントし、それを有効としてマークします。フィルターのすべてのバージョンは保存され、再アクティブ化に使用できるようになります。
フィルター条件	フィルターを作成するフィールド、演算子、および値を指定します。使用可能なフィールドは、選択したテーブルに基づきます。条件ビルダーは、条件に一致するレコードの数を示します。更新アイコン 条件をリフレッシュ をクリックし、条件を編集するときに一致するレコードの数を再計算します。

フィルターのコピー

新しいフィルターを、既存のフィルターから作成できます。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャーそして：

   a. [階層] をクリックして、CI クラスのリストを表示します。
   フィルターを作成するクラスを選択します。

   b. クラス ナビゲーション バーで、[健康] を展開し、[コンプライアンス] を選択します。
   [認定フィルター] をクリックします。

2. または、次のいずれかのモジュールに移動します。
   - コンプライアンス > フィルター
   - データ認定 > スケジュール > 認定フィルター
3. コピーするフィルターレコードを開きます。
4. 新しいフィルターと元のフィルターを区別するために、フィルター名または説明を変更します。
5. 必要なその他の変更を行います。
6. ヘッダー バーで右クリックし、コンテキストメニューから [挿入] または [挿入と維持] を選択します。
   システムはレコード番号をインクリメントし、新しいレコードのバージョンを 1 に設定します。
   元のフィルターとコピーの両方が有効で、レコード リストに表示されます。フィルターのすべてのコピーを表示すると、フィルターの履歴全体を確認することができます。

認定フィルターの削除

不要になった認定フィルターを削除します。

始める前に
必要なロール:certification_admin または admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
テンプレートまたはスクリプト化された監査で使用されている認定フィルターは削除できません。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャーそして：
   a. [階層] を選択して、CI クラス階層のリストを表示します。
   b. フィルターを削除するクラスを選択します。
   c. クラス ナビゲーション バーで、[健全性] を展開します。
   d. [コンプライアンス]、次に [認定フィルター] を選択します。
2. または、次のいずれかのモジュールに移動します。
   - コンプライアンス > フィルター
   - データ認定 > スケジュール > 認定フィルター
3. 削除するフィルターレコードを開きます。
   a. フィルターのバージョンを 1 つ削除するには、そのバージョンレコードを開き、[削除] をクリックします。

      使用中のフィルターの [削除] ボタンは非表示になります。有効なフィルターの最新バージョンを削除すると、そのフィルターの前のバージョンが有効に再設定されます。

   b. フィルターの未使用バージョンと非アクティブなバージョンをすべて削除するには、そのフィルターのいずれかのバージョンを開き、[関連リンク] の [非アクティブなバージョンを削除] をクリックします。
4. プロンプトが表示されたら、**[OK]** を選択して続行します。
   未使用のフィルターバージョンが削除されます。ヘッダー バーのメッセージが、テンプレートまたはスクリプト化された監査で使用されているために削除できないフィルター バージョンを示します。

フォームでのフィルター バージョンの管理

認定フィルター フォームから、すべてのバージョンのフィルターを表示および管理できます。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
バージョンをリストに表示することができます。フィルターのデフォルト リストには、各フィルターの有効なバージョンのみが表示されます。リスト ビューですべてのフィルター バージョンを表示するには、ブレッドクラムで [すべて] を選択します。

手順

1. 任意のバージョンのフィルターを開きます。
   [その他のバージョン] 関連リストには、このフィルターのその他のすべてのバージョン (有効と非アクティブの両方) が表示されます。システムによって、リスト ビューのフィルター バージョンとレコード番号のいずれも編集できなくなります。
2. 関連リストの任意のバージョンをクリックすると、そのバージョンのレコードが表示されます。
3. 非アクティブなフィルターを現在のバージョンにするには、そのフィルターを開き、必要に応じて編集してから [戻す] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このアクションでは次のことを実行します。

- フィルターの以前の有効なバージョンを非アクティブ化します。
- 非アクティブなフィルターをコピーします。
- この新しいコピーを最新かつ有効にします。

認定後続タスク

ServiceNow システムは、コンプライアンス監査中に検出された不一致を修正するための後続タスクを自動的に生成して割り当てることができます。

システム属性 *glide.allow.new.cert_follow_on_task* はデフォルトで true に設定されており、監査の実行ごとに同じ失敗に対して新しい後続タスクの作成を許可します。このプロパティを false に設定すると、複数の実行での同じ監査の失敗に対して同じ後続タスクを使用するように監査を構成できます。

監査レコード内の資格のあるユーザーまたはグループに、後続のタスクを構成して割り当てます。certification_admin ロールを持つユーザーは、後続タスクを再割り当てできます。[後続タスク] フォームの [監査結果] 関連リストには、不合格になったレコードへのリンクが含まれています。

後続タスクへのアクセス

certification ロールを持つユーザーは、割り当てられた後続タスクにしかアクセスできませんが、これらのタスクをその他のユーザーに再割り当てできます。

手順

1. 移動先 すべて > コンプライアンス > 自分の後続タスク.
   このリストには、ログイン済みユーザーに割り当てられているすべての有効な後続タスクが含まれています。
2. タスクを開きます。

   レコードには、タスク、タスク アクティビティ、失敗した監査結果の詳細が表示されます。
3. [監査結果] 関連リストからレコードを開いて、それぞれの不一致を確認することができます。
4. レコードに記載されている CI にアクセスし、それを適合するようにする作業を実行します。
5. 後続タスク レコードの [状態] フィールドを更新し、それぞれの不一致を修正しながら作業メモを追加します。

   状態を変更すると、システムによってタスク アクティビティが適切に更新されます。

   タスクが [完了してクローズ] になると、[自分の作業] リストに表示されなくなります。

後続タスクの管理

certification_admin または admin ロールを持つユーザーは、すべての後続タスクを表示できます。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
タスクは、監査レコードで指定されたユーザーまたはグループにあらかじめ割り当てられていますが、certification_admin ロールを持つユーザーはタスクを再割り当てできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 適切なアプリケーションに移動します。
   - コンプライアンス > アーキテクチャコンプライアンス > 後続タスク
   - コンプライアンス > 適切な状況 > 後続タスク
   - コンプライアンス > スクリプト化された監査 > 後続タスク

   後続タスクのリストが表示され、監査タイプによってフィルタリングされます。
2. タスクを開きます。

   [監査] および [構成アイテム] フィールドはすべてのユーザーに対して読み取り専用です。
3. 必要に応じて [変更グループ] または [アサイン先] フィールドを編集します。
4. 必要に応じて [簡単な説明] フィールドを編集します。

   [簡単な説明] は、監査フォームの [タスク詳細] フィールドから継承されます。
5. [監査結果] 関連リストのリンクを使用し、監査に不合格となった個々のレコードを開きます。
6. 後続タスクのレコードを更新する場合は、必ず作業メモを追加してください。

認定テンプレート

認定テンプレートでは、レコードに含まれると予想される内容を示す属性、関係、および参照フィールドの値を定義できます。

これらの値は、ServiceNow レコードの監査を実行するために使用されます。テンプレートで選択された認定フィルターは、監査するテーブルとレコードを識別します。また、テンプレート条件はそれらのレコードに予期される状態を設定します。作成する監査のタイプによって、使用可能なテーブルとテンプレート条件が決まります。

certification_admin ロールを持つユーザーは、テンプレートを作成、更新、削除、および削除できます。certification ロールを持つユーザーは、テンプレートのバージョンを表示できます。

認定テンプレート監査タイプ

テンプレートを作成する場合、ServiceNow は、認定テンプレートで使用できるテーブルと条件を決定する監査タイプを割り当てます。この値は、テンプレートを作成したアプリケーションに基づきます。各アプリケーションは、関連付けられたタイプを持つテンプレートのみをリストします。

利用可能な条件ビルダー

各監査タイプに使用可能な条件ビルダーは、以下のとおりです。

- コンプライアンス：構成アイテム (CI) のみでなく、ServiceNow レコードの任意のセットで監査を実行します。この監査タイプでは、すべての ServiceNow テーブルに対して次のタイプの条件が提供されます。
  - 属性：レコードの属性の条件を設定します。
  - 関連リスト：テンプレートで定義されたテーブルを参照するテーブルのレコードに対して監査を実行します。
- アーキテクチャ コンプライアンス：構成アイテム [cmdb_ci] テーブルを拡張するテーブルに対して、次のタイプの条件を定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 属性：メモリーまたはディスク サイズなど、CI の物理属性の条件を設定します。
- 関連リスト：テンプレートで定義されたテーブルを参照するテーブルのレコードに対して監査を実行します。

- 適切な状況：構成アイテム [cmdb_ci] テーブルを拡張するテーブルに対して、次のタイプの条件を定義します。
  - 属性：メモリーまたはディスク サイズなど、CI の物理属性の条件を設定します。
  - *CI* リレーションシップ：これらの CI が他の CI と持つ関係を定義します。関係の例としては、サーバーに依存する Outlook Web Access などのビジネス サービスがあります。
  - ユーザー リレーションシップ：ログ レコードをレビューしたユーザーを定義します。この条件ビルダーで使用できる唯一の演算子です。
  - グループ リレーションシップ：この CI をバックアップしたユーザー グループを定義します。この条件ビルダーで使用できる唯一の演算子です。
  - 関連リスト：テンプレートで定義されたテーブルを指すテーブルのレコードに対して監査を実行します。

認定テンプレートレコードリスト

デフォルトの [テンプレート] リストには各テンプレートの有効なバージョンのみが表示されますが、ブレッドクラムを更新してすべてのテンプレートバージョンを表示できます。

- デフォルトのテンプレートリスト：デフォルトのテンプレートリストには、監査タイプによってフィルタリングされた各テンプレートの有効なバージョンのみが表示されます。
- すべてのテンプレートバージョン：ある監査タイプのすべてのテンプレートバージョンを表示するには、[有効**=true]** の前の矢印をクリックし、ブレッドクラムからその条件を削除します。 

認定テンプレートの作成または編集

認定テンプレートを作成するには、次の手順に従います。

始める前に

認定コアプラグインを有効にして、コンプライアンス機能を有効にします。詳細については、「コンプライアンスのアクティブ化」を参照してください。

手順

1. テンプレートが評価するレコードを定義する適切なフィルターがあることを確認してください。

   テンプレートは、これらのレコードに条件を適用します。

2. CI クラスマネージャーを使用して、認定テンプレート フォームに移動します。

   a. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャー.

   b. [階層] を選択して、CI クラスのリストを表示します。
   認定テンプレートを作成するクラスを選択します。

   c. クラスナビゲーションバーで、[健全性] を展開し、[コンプライアンス] を選択します。

3. [認定テンプレート] を選択します。
4. または、次のいずれかのパスを使用して移動します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- すべて > コンプライアンス > アーキテクチャコンプライアンス > テンプレート
- すべて > コンプライアンス > 適切な状況 > テンプレート
- すべて > コンプライアンス > テンプレート
- すべて > 監査定義 > テンプレート

5. [新規] を選択するか、編集する認定テンプレートを選択します。

   次のフィールドは自動的に入力されます。

   - 番号：新しいテンプレートはそれぞれ一意の番号を持ちます。同じテンプレートのすべてのバージョンが同じ番号を使用します。
   - 有効：すべての新しいテンプレートは [有効] に設定されています。
   - バージョン：新しいテンプレートのバージョンは *1* に設定されています。
   - 監査タイプ：システムは、テンプレートが作成されたアプリケーションによって、デフォルトのタイプを [アーキテクチャ コンプライアンス]、[適切な状況]、または [コンプライアンス] に設定します。テンプレートを作成するときに異なるタイプを選択できますが、レコードを送信すると、そのフィールドは読み取り専用になります。システムは、監査タイプを使用して適切なデータのレコードリストをフィルタリングし、テンプレートフォームに表示される条件を決定します。

6. 次の必須フィールドに入力します。
   - 名前：このテンプレートのわかりやすい名前を入力します。名前は目的の識別に役立ちます。
   - フィルター：認定するレコードを識別するフィルターを選択します。有効または非アクティブなフィルター バージョンのどちらも選択できます。デフォルトでは、選択対象となる有効なバージョンのみが表示されます。フィルター名の入力を開始すると、オートコンプリート機能によって選択対象となるすべてのバージョンが表示されます。アーキテクチャ コンプライアンスと適切な状況テンプレートでは、構成アイテム [cmdb_ci] から拡張されたテーブルを使用するフィルターのみが選択リストに表示されます。コンプライアンス テンプレートの選択リストには、すべてのフィルターが表示されます。フィルターを選択すると、テンプレート条件ビルダーが表示されます。テンプレートは、フィルターで指定されたテーブルで動作します。

7. このテンプレートの説明を入力します。
8. 条件ビルダーを使用して認定条件を定義します。

   すべての条件は AND 条件です。テンプレートの監査タイプによって、使用可能な条件が決まります。

   - 認定属性条件：[すべての監査タイプ] CPU カウント、メモリ、またはディスク容量など、認定する構成アイテムの属性または仕様を選択します。属性条件ビルダーの使用可能なフィールドは、フィルターのテーブルによって異なります。属性の通常の ServiceNow 条件 (上限および下限境界値を持つ数値条件を設定するための *between* 演算子を含む) を使用できます。この演算子は、適切な状況の要件用に特別に追加されました。

     [関連フィールドを表示] 項目は、ドット連結をサポートしているため、参照済みフィールドを認定属性条件に含めることができます。[関連フィールドを表示] または [関連フィールドを削除] を選択し、参照済みフィールド (<field> => <field> の形式) を追加または削除します。参照済みフィールドの次のレベルにドリルダウンするには、参照済みフィールドを選択します。

     「ドット連結」を参照してください。

   - 認定 **CI** リレーションシップ条件：[適切な状況監査タイプ] [実行] や [依存] などの認定する CI 関係を定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 認定ユーザー リレーションシップ条件：[適切な状況監査タイプ] この構成アイテムの目的のユーザー リレーションシップを選択します。ベースシステムに提供される関係は、[ログレビュー担当者：] です。
- 認定グループ リレーションシップ条件：[適切な状況監査タイプ] この構成アイテムの目的のグループ リレーションシップを選択します。ベース システムに提供される関係は、[バックアップ実行者 *(Backed up by)]* です。
- 認定関連リスト条件：[すべての監査タイプ] テンプレートテーブルを参照するテーブルからフィールド値を選択するか、sys_relationship テーブルでカスタムリレーションシップによって作成されたユーザー定義の関連リストを選択します。ソフトウェア インストール [cmdb_sam_sw_install] テーブルで参照されているように、サーバー [cmdb_ci_server] テーブル内のすべてのサーバーを評価して Microsoft Word 2007 の存在を評価する条件を作成するためのものです。結果の条件は、[ソフトウェア インストール -> インストール先] [表示名] [次の値に等しい *(=)]* *[Microsoft Word 2007]* です。

  [すべて] をオンにすると、関連リストの条件の要件にすべてのレコードが含められます。関連リストにレコードがない場合は、次のようになります。

  - [すべて] がオンになっていると、条件の要件が満たされます。
  - [すべて] がクリアされていると、要件は満たされません。

  注:
  デフォルトでは、リレーションシップの条件ビルダーは提案されたリレーションシップのみを表示します。すべての可能なリレーションシップを表示するには、フォームの横にある [すべてのリレーションシップを表示] チェックボックスをオンにします。

a. [新しい行を挿入] を選択して条件を挿入します。
空の条件を挿入することはできません。

b. 緑色のチェックマークアイコンを選択すると、条件が保存されます。
他の操作を実行する前に、必ず条件を保存してください。フォームを更新しても、条件は保存されません。

c. 条件を削除するには、条件の横にある赤色の **[X]** を選択します。
システムは、その状態を非アクティブとしてマークします。

d. 条件を再度アクティブにするには、グレーの **[X]** を選択します。
同じフィールドの別の条件が存在する場合、システムは再アクティブ化を防ぎ、競合について警告します。

9. [送信] を選択します。
ServiceNow はテンプレートをバージョン 1 として保存します。

10. テンプレートの別のバージョンを作成するには、名前を変更するか、条件を編集するか、または別のフィルターを選択します。
テンプレートの説明を更新しても、新しいバージョンは作成されません。

注:
既存のテンプレート条件と互換性がないテーブルのフィルターを選択すると、条件が適用されないという警告が表示されます。 Some template conditions are incompatible with the selected filter. Incompatible conditions will not be used for auditing.

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

11. [更新] を選択します。
現在のテンプレートの新しいバージョンが保存され、有効なバージョンになります。以前のバージョンは非アクティブとマークされています。

認定テンプレートのクローン

既存のテンプレートから、新しいテンプレートのクローンを作成できます。

手順

1. コピーするテンプレート レコードを開きます。
2. 必要な変更を行います。
3. 元のテンプレートと区別するために、テンプレートの名前または説明を変更します。
4. [クローン] をクリックします。
ServiceNow は、最も大きいテンプレート番号よりも大きくなるようにレコード番号をインクリメントし、新しいレコードのバージョンを *1* に設定します。クローンのソースレコードの名前を示すヘッダーバーの下にメッセージが表示されます。どちらのテンプレートも [有効] であり、レコードリストに表示されます。レコード リストを使用すると、テンプレートの履歴全体を表示できます。

認定テンプレートのバージョンの管理

テンプレート フォームから、すべてのバージョンのテンプレートを表示および管理できます。

手順

1. 任意のバージョンのテンプレートを開きます。
[その他のバージョン] 関連リストには、このテンプレートのその他のすべてのバージョン (有効と非アクティブの両方) が表示されます。
2. 関連リストの任意のバージョンをクリックすると、そのバージョンのレコードが表示されます。
3. テンプレートを更新して新しいバージョンを作成します。
[説明] と [有効] を除く任意のフィールドを編集すると、テンプレートのバージョンがインクリメントされます。リスト ビューに戻ることなく、テンプレートのバージョンを管理できます。
4. 非アクティブなテンプレートを現在のバージョンにするには、そのバージョンを開き、必要に応じて編集してから [戻す] をクリックします。
このアクションでは次のことを実行します。
   - テンプレートの以前の有効なバージョンを非アクティブ化します。
   - 非アクティブなテンプレートをコピーします。
   - 新しいコピーを現在の有効なバージョンにします。
5. [監査] 関係リストを選択し、このテンプレートを使用するように構成されているすべての監査を表示します。
6. [新規] をクリックし、選択したテンプレートとあらかじめ入力されたテーブルで新しい監査レコードを作成します。

認定テンプレートの削除

認定テンプレートは、削除することができます。

このタスクについて

certification_admin または admin ロールを持つユーザーのみがテンプレート バージョンを削除できます。監査で使用されているテンプレート バージョンは削除できません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. テンプレート バージョンを 1 つ削除するには、そのバージョン レコードを開き、[削除] をクリックします。

   使用中のテンプレートの [削除] ボタンは非表示になります。アクティブなテンプレートの最新バージョンを削除すると、そのテンプレートの前のバージョンが [有効] に再設定されます。

2. テンプレートの未使用バージョンと非アクティブなバージョンをすべて削除するには、そのテンプレートのいずれかのバージョンを開き、[関連リンク] の [非アクティブなバージョンを削除] をクリックします。
   このコントロールは、すべてのバージョンで、監査で使用されているかどうかに関係なく表示されます。

3. プロンプトが表示されたら、**[OK]** をクリックして続行します。
   監査で使用されていないテンプレート バージョンのみが削除されます。すべての保護されたバージョンは、ヘッダー バーに表示されるメッセージに示されます。

スクリプト化された監査

スクリプト化された監査により、certification_admin ロールを持つユーザーは、制限されたテンプレート条件を使用するのではなく、スクリプトから監査を実行できます。

スクリプト化された監査は、[認定フィルター] を使用して監査するレコードを選択してから、不一致を修復するための標準の後続タスクを作成します。スクリプトで定義できる値または状況をクエリーするには、このタイプの監査を使用します。スクリプト化された監査は、[適切な状況] プラグインとともに使用してアクティブ化される特定の監査タイプです。ServiceNowでは、設定手順を含むサンプル監査スクリプトが提供されています。

スクリプト化された監査の作成

スクリプト化された監査とは、スクリプトによって条件が定義されている監査のことです。

手順

1. 移動先 すべて > コンプライアンス > スクリプト化された監査 > 監査.

   監査タイプ [スクリプト化] は、リストをフィルタリングします。

2. [新規] をクリックします。
3. フォームに入力します (表を参照)。
4. 監査スクリプトを作成します。

   [このスクリプトを実行] フィールドには、監査を実行し、後続のタスクを生成するための指示を含むサンプル スクリプトが含まれています。このフィールドは、[スクリプト化された監査] モジュールからの監査にアクセスする場合にのみ表示されます。

5. [送信] をクリックします。

   サンプル スクリプト：

```
/*
////////////////////////////////////////////////////
/// This script works with Data Center Zones filter //
////////////////////////////////////////////////////

var desiredFloorSpaceUsage = 30;  // Value to audit against
var assignToUser = '46d44a23a9fe19810012d100cca80666';  // Beth Anglin
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var assignToGroup = '8a5055c9c61122780043563ef53438e3'; // Hardware group
var taskMsg = 'See the audit results below for the discrepancies that must be addressed';

// API call to retrieve records based on the filter
var gr = new SNC.CertificationProcessing().getFilterRecords(current.filter);

// Loop over all records defined by the filter
while(gr.next()) {
 var sysId = gr.getValue('sys_id'); // Sys ID of audited record
 var floorSpaceInUse = gr.getValue('floor_space_in_use'); // Value to audit

 // Determine if certification condition passes or fails
 if (floorSpaceInUse < desiredFloorSpaceUsage) {
  var columnNameSpace = gr.floor_space_in_use.getLabel(); // String value of column
 audited against

  // Call create Follow on Task API and save the returned sys_id for use in logging audit result
 fail
  // Params:
  // auditId - Sys id of the audit record executed
  // cild Sys - id of the configuration item.  Empty string if not a cmdb ci
  // assignedTo - Sys id of user to assign task to.  Can be empty
  // assignmentGroup - Sys id of group to assign task to.  Can be empty
  // shortDescr - Short description for the Follow On Task.  Can be empty
  // Return value: Sys id of the created follow on task
  var followOnTask = new SNC.CertificationProcessing().createFollowOnTask(current.sys_id,
 sysId, assignToUser, '', taskMsg);

  // Call log failed result API
  // Params:
  // auditId - Sys id of audit record executed
  // auditedRecordId - Sys id of the record audited
  // followOnTask - Sys id of the follow on task associated with the audited record(@see
 auditedRecordId). Can be empty
  // columnDisplayName - Label of the column audited(ex. Disk space (GB)).  Can be empty
  // operatorLabel - Label of the operator used to audit the column(ex. is not empty, greater
 than). Can be empty
  // desiredValue - Desired value of the column.  Can be empty
  // discrepancyValue - Discrepancy value.  Can be empty
  // isCI - True, if audited record is a CI. False, otherwise.
  // domainToUse - Sys domain of the "cert_audit" record.  Can be empty
  new SNC.CertificationProcessing().logAuditResultFail(current.sys_id, sysId, followOnTask,
 columnNameSpace, 'greater than', desiredFloorSpaceUsage, floorSpaceInUse, true);
 } else { // If certification condition pass, write a Audit Result Pass via API
  // Params:
  // auditId - Sys id of audit record executed
  // auditedRecordId - Sys id of the record audited
  // isCI - True, if audited record is a CI. False, otherwise.  Can be empty.
  // domainToUse - Sys domain of the "cert_audit" record.  Can be empty.
  new SNC.CertificationProcessing().logAuditResultPass(current.sys_id, sysId, true);
 }
}
*/
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

新しいスクリプト化された監査テーブル。

フィールド	説明
名前	この監査の名前。
フィルター	監査タイプがスクリプト化の場合に使用するフィルター。このフィールドはスクリプト化された監査には必要ですが、他のすべての監査タイプでは非表示になります。
テンプレート	[必須] この監査の実行時に使用するテンプレート。監査タイプは使用可能なテンプレートのリストをフィルタリングし、有効なバージョンのテンプレートのみを選択できます。このフィールドは、監査タイプが [スクリプト化] の場合は非表示になります。
テーブル	[読み取り専用] テンプレートのテーブルを表示します。
タスクを作成	選択すると、不一致を修正するための後続タスクを作成します。スクリプト化された監査では、true を使用してタスクを作成するか、または false を使用してタスクを作成しないかのいずれかのタスク状態の論理を作成できます。デフォルトでは、新しい監査レコードのこのチェック ボックスはオフ (false) になっています。
割り当てタイプ	監査が後続タスクをどのように割り当てるかを選択するための選択リスト。このフィールドは、[タスクを作成] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ表示されます。選択肢は次のとおりです。 ○ ユーザーフィールド：監査対象のテーブルのユーザー参照フィールドを選択します。たとえば、不合格のレコードの [管理担当者] フィールドによって特定されるユーザーを選択し、タスクを実行します。この選択により、[担当者] および [空に割り当て] フィールドが表示されます。レコードの参照フィールドが空の場合、[空に割り当て] フィールドの値が使用されます。 ○ 特定ユーザー：タスクを実行する特定のユーザーを選択します。この選択により、[ユーザー] フィールドが表示されます。 ○ グループ フィールド：監査対象のテーブルのグループ参照フィールドを選択します。例として、失敗したレコードからサポート グループを選択してタスクを実行します。この選択により、[グループに割り当て] および [空に割り当て] フィールドが表示されます。失敗したレコードの参照フィールドからグループのすべてのメンバーがタスクに割り当てられます。レコードの参照フィールドが空の場合、[空に割り当て] フィールドの値が使用されます。 ○ 特定グループ：タスクを実行する特定のグループを選択します。この選択により、[グループ] フィールドが表示されます。選択したグループのすべてのメンバーがタスクに割り当てられます。
ユーザー	この監査によって後続タスクに割り当てられる特定のユーザー。このフィールドは、次の条件で使用できます。 ○ 割り当てタイプが [特定ユーザー] に設定されている。 ○ [空に割り当て] が [割り当てタスクを作成]、および [割り当てタイプ] が [ユーザーフィールド] に設定されている。 **注:** 指定したユーザーが certification ロールを持っていることを確認してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
グループに割り当て	この監査によって後続タスクに割り当てられるグループを定義するグループ フィールド。このフィールドは、[割り当てタイプ] が [グループ フィールド] の場合にのみ使用できます。
グループ	この監査によって後続タスクに割り当てられる特定のグループ。このフィールドは、[割り当てタイプ] が [特定グループ] であり、割り当てタイプとして [グループ フィールド] を選択した場合にのみ使用できます。
アサイン先	この監査によって後続タスクに割り当てられるユーザーを定義するユーザー フィールド。このフィールドは、[割り当てタイプ] が [ユーザー フィールド] の場合にのみ使用できます。
空に割り当て	監査対象のレコードで [アサイン先] または [グループに割り当て] で選択されたフィールドが空の場合に使用する動作。たとえば、後続タスクをマネージャーに割り当てる必要があるものの、マネージャーが特定されていない場合は、このフィールドの値によって処理の内容が決まります。このフィールドは、[割り当てタイプ] が [ユーザー フィールド] または [グループ フィールド] の場合にのみ表示されます。選択肢は次のとおりです。 ○ タスクを作成しない：[アサイン先] または [グループに割り当て] フィールドが空の場合、後続タスクは作成されません。 ○ 未割り当てタスクを作成：後続タスクを作成しますが、ユーザーまたはグループに割り当てません。タスクは後で手動で割り当てることができます。 ○ 割り当てタスクを作成：後続タスクを作成し、指定したユーザーまたはグループに割り当てます。割り当てタイプが [ユーザー フィールド] の場合、[ユーザー] フィールドが使用可能です。[グループ フィールド] タイプを選択した場合、[グループ] フィールドが使用可能です。 [空に割り当て] に対する選択内容にかかわらず、[アサイン先] が設定されているすべてのレコードの後続タスクが自動的に作成されます。
簡単な説明	監査の目的の簡潔な説明。
タスク詳細	この監査によって作成された後続タスクに必要な作業の一般的な説明。この監査によって作成されたすべての後続タスクは、この説明を継承します。
アクティブ	この監査スケジュールをアクティブにし、スケジュールされた日時に後続タスクを生成します。フォームのスケジュール フィールド (ただし [最終実行日] を除く) を非表示にし、後続タスクを生成しないようにするには、このチェック ボックスをオフにします。
実行	監査を生成するスケジュールを実行する頻度。 ○ 日次 ○ 週次 ○ 月次 ○ 定期的 ○ 1 回 ○ オンデマンド

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
日	○ [実行] が [毎週] の場合、監査が実行される曜日。 ○ [実行] が [毎月] の場合、監査が実行される曜日。日付が 29、30、または 31、またはさらに短い月の場合、監査は月の最終日に実行されます。
繰り返し間隔	[実行] が [定期的] の場合は、監査が実行される時間、日、またはその両方で入力された頻度です。たとえば、[日間] に [10] および [時間] に [14:00:00] を設定すると、10 日ごとの午後 2 時に監査を実行します。
開始中	[実行] が [定期的] または [1 回] の場合、監査が実行される日時。
時刻	[実行] が [日次]、[週次]、[月次]、または [1 回] の場合、監査が実行される時刻 (24 時間形式) です。
最終実行日	[読み取り専用] 監査が定期的スケジュールまたは手動で実行された最後の日時。監査プレビューでは、このフィールドは更新されません。
次回実行予定	[読み取り専用] 監査が実行される次の日時。スケジュールを変更すると、このフィールドが再計算されます。
監査タイプ	[読み取り専用] この監査に割り当てられたタイプ。監査タイプは、監査が作成されるアプリケーションに基づいて選択され、以下のものがあります。 ○ 適切な状況 ○ アーキテクチャ コンプライアンス ○ コンプライアンス ○ スクリプト化
このスクリプトを実行	実行する監査スクリプト。このフィールドは、監査タイプが [スクリプト化] の場合にのみ使用できます。監査フォームには、監査を実行し、後続のタスクを生成するための指示を含むサンプル スクリプトが含まれています。提供されている方法のリストおよび許可されるパラメーターについては、「スクリプトの方法」を参照してください。

スクリプトの方法

ServiceNow 監査スクリプトの作成では 4 つのメソッドが提供されています。

スクリプトの方法

名前	説明	パラメーター
getFilterRecords	public GlideRecord getFilterRecords(String filterId)	filterID：使用するフィルターの sys_id。
logAuditResultPass	public void logAuditResultPass(String auditId, String auditedRecordId, boolean isCI, String domainToUse)	auditId：実行された監査レコードの Sys_id。 auditedRecordId：監査されるレコードの Sys_id。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

スクリプトの方法 (続く)

名前	説明	パラメーター
		isCI：監査されるレコードが CI の場合は true、それ以外の場合は false。 domainToUse：cert_audit レコードの Sys_domain。
logAuditResultFail	public void logAuditResultFail(String auditId, String auditedRecordId, String followOnTask, String columnDisplayName, String operatorLabel, String desiredValue, String discrepancyValue, boolean isCI, String domainToUse)	auditId：実行された監査レコードの Sys_id。 auditedRecordId：監査されるレコードの Sys_id。 followOnTask：監査されるレコードに関連付けられた後続タスクの Sys_id で、空の文字列にすることができます。 columnDisplayName：監査される列のラベル。たとえば、[ディスクスペース (GB)]。 operatorLabel：列を監査するために使用される演算子のラベル。たとえば、[は空でない] や [次の値を超える (>)] などがラベルです。 desiredValue：列の目標値です。 discrepancyValue：不整合値。 isCI：監査されるレコードが CI の場合は true、それ以外の場合は false。 domainToUse：cert_audit レコードの Sys_domain。
createFollowOnTask()	public String createFollowOnTask(String auditId, String ciId, String assignedTo, String assignmentGroup, String shortDescr)	auditId：実行された監査レコードの Sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクリプトの方法 (続く)

名前	説明	パラメーター
		ciId：構成アイテムの Sys_id。この文字列は、テーブルが cmdb_ci テーブルから拡張されていない場合は空です。 assignedTo：タスクが割り当てられたユーザーの Sys_id。この文字列は空にすることができます。 assignmentGroup：タスクが割り当てられたグループの Sys_id。この文字列は空にすることができます。 shortDescr：後続タスクの簡単な説明に使用するテキスト。

提案された変更の管理

提案された変更機能を使用すると、構成アイテムおよび関連する関係に対する変更を事前に構成できます。これらの事前設定済みの変更は実装される準備ができていますが、後で適用されるまで実際には実装されません。

CI を表示するとき、提案された変更を表示すると、計画されている内容を確認できます。

この機能は、変更プロセスが承認段階にある間に変更を加え、承認が完了した後にのみ変更を実装する場合に便利です。変更が承認されない場合、レコードの変更を元に戻す必要はありません。変更が承認されると、提案されたすべての変更がクイック コマンドによって適用されます。

CI に対して以下の提案された変更を行うことができます。

- CI フォームのフィールドを変更する。
- その CI に関係を追加または削除する。

関係を変更するには、現在の関係を削除して新しい関係を追加する必要があります。提案された変更は削除できません。

CI 履歴の表示

CI の変更履歴は、リスト、カレンダー、タイムラインの形式で表示できます。

CI の提案された変更の表示

提案された変更を表示することで、CI の計画内容を確認できます。

始める前に
必要なロール：personalize_form

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて

提案された変更を表示するには、CI フォーム レイアウトを構成して、**[CMDB** スケジュール設定済みの変更] フィールドを表示します。提案された変更は、デフォルトでは CI フォームに表示されません。

手順

1. 移動先 すべて > 変更 > オープン 変更要求を開きます。
2. [影響を受ける **CI]** 関連リストの [構成アイテム] を開きます。
   CI フォームに直接移動することもできます。
3. フォーム ヘッダー バーを右クリックします。
4. 選択 構成 > フォームレイアウト.
5. **[CMDB** スケジュール設定済みの変更] フィールドを [選択済み] ペインに移動します。
6. [保存] をクリックします。
   CI フォームは、提案された変更の詳細を [スケジュール設定済みの変更] 領域に表示します。

提案された変更の **CI** への追加

CI への提案された変更は、変更要求またはタスク関連のレコードを表示しながら行うことができます。

始める前に

必要なロール：itil

手順

1. 変更要求フォームで、[影響を受ける **CI]** 関連リストに移動します。
   [影響を受ける CI] リストに CI がない場合は、[編集] をクリックし、この変更要求の影響を受ける CI を追加します。
2. 提案された変更を構成する CI を右クリックし、[提案された変更] を選択します。
3. フォームに入力して、提案された変更を行い、[提案された変更を保存] をクリックします。
   [更新] をクリックして変更をすぐに適用します。[削除] をクリックして CI を削除します。
4. CI 関係の追加または削除を提案するには：

   a. [関連アイテム] セクションのプラス アイコンをクリックします。

   b. [関係] セクションで、関係を追加または削除します。
   関係エディターの使用方法については、「CI 関係の作成または編集」を参照してください。

   c. [提案変更の保存] をクリックします。

   d. 提案された変更の保存を確認します。

   [更新] または [削除] をクリックして変更をすぐにコミットします。

   > **注:**
   > CI 関係でのみ使用してください。ユーザー リレーションシップおよびグループ リレーションシップに対して関係の追加または削除を提案することは有効ではありません。

次のタスク

提案された変更が保存されると、[提案された変更を適用] ボタンが変更要求フォームに表示されます。このボタンを使用すると、提案された変更をユーザーが CI にコミットできます。変更をコミッ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

トするのに適切な時期は、ビジネス プロセスによって決定されます。提案された変更がコミットされるまで、CI は既存のデータを保持します。ただし、ユーザーは変更が提案されていることを確認できます。

提案された変更の CI への適用

提案された変更を適用すると、その変更要求のすべての提案された変更が構成アイテムに適用されます。提案された変更は、検証なし、または提案された変更の検証テストが失敗した場合でも適用することができます。

始める前に
必要なロール：itil

このタスクについて
提案された変更を適用すると、フォームの [スケジュール設定済みの変更] の部分には [スケジュール設定済みの変更は見つかりません] と表示されます。提案された変更検証ルールを設定して、変更を適用する前に提案された変更を検証することができます。

手順

1. [変更要求] フォームに移動します。
2. [提案された変更を適用] ボタンをクリックします。
   変更を確認する場合は、フォーム ヘッダーを右クリックして、[フォームの再ロード] オプションを選択する必要があります。

提案された変更検証ルールを作成または編集する

提案された変更がビジネス要件を満たし、CMDB に無効なデータを導入しないことを確認し、提案された変更を検証するためのスクリプトを含むルールを作成します。

始める前に
必要なロール：asset または itil

このタスクについて
CI に提案された変更検証ルールを設定するときは、提案された変更がルールの検証テスト スクリプトをパスするかどうかを検証することもできます。検証テストの結果は合格または不合格として記録され、結果を表示できます。検証テストを実行することは必須ではなく、検証テストが失敗しても、提案された変更を適用できます。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 変更の検証 > 提案された変更検証ルール.
2. [新規] をクリックするか、編集する既存のルールを選択します。
3. 必要に応じてフィールドに入力します。

[提案された変更検証ルール] フォーム

フィールド	説明
ルール名	このルールの名前。
テーブル名	ルールが適用されるテーブル。
フィルター条件	このルールを特定の CI に適用するための条件。
アクティブ	このルールを有効にするためのチェック ボックス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明

ルールスクリプト	true または false を返す必要がある検証 Java スクリプト。たとえば、
	`validateRule()`
	`{`
	`var os = current.getValue("os");`
	`var cpu = current.getValue("cpu_count");`
	
	`//Use current.getValue(fieldName) to get the proposed change value, eg.`
	`var os = current.getValue("os");`
	`//Your verification code`
	
	`if (os != "SunOS" || cpu < 2)`
	`return false;`
	`//Return true to pass the verification and false if the verification failed`
	`return true;`
	`}`

4. [送信] または [更新] をクリックします。

タスクの結果
[変更要求] フォームで [提案された変更の検証] をクリックすると、影響を受ける CI の提案された変更を検証できます。

提案された変更の検証

影響を受ける CI に提案された変更を適用する前に、提案された変更検証ルールを使用して、変更がビジネス要件を満たしていて、CMDB に無効なデータを追加しないことを検証します。

始める前に
提案された変更を検証するために使用されるルールを作成または編集します。詳細については、「提案された変更検証ルールを作成または編集する」を参照してください。

必要なロール：なし

このタスクについて
検証されていない、または検証テストに失敗した場合でも、提案された変更を適用することができます。

手順

1. CI に影響を与える [変更要求] フォームを開きます。
2. [提案された変更の検証] をクリックします。
   提案された変更は、CI が [フィルター条件] の基準を満たしている提案された変更検証ルールに対して検証されます。
3. 検証プロセスが完了した後、フォームの上部に表示されるメッセージを確認します。
   メッセージには、検証テストが合格したか失敗したかが示されます。

次のタスク
過去 2 日間の変更要求に対して実行された検証テストの詳細を表示するには、[提案された変更検証ログ] 関連リンクをクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

予定されている変更の検証スクリプトの作成または編集

ビジネス要件に従ってクラスへの変更が有効であったかどうか、および変更が予定されていたかどうかをチェックするカスタム スクリプトを作成します。予定されている変更の検証スクリプトは、CI 変更が CI タイムラインまたは変更履歴で表示されるたびに使用されます。

始める前に

必要なロール：admin または itil

このタスクについて

次のように各 CI 変更の検証が試行されます。

- CI または CI の親の 1 つにカスタム スクリプトが存在する場合、スクリプトが実行され、その結果を使用して変更が有効か無効かのフラグが付けられます。親 CI は階層順に検査されます。
- CI またはその親のいずれかにカスタム スクリプトが存在しない場合、事前定義された検証スクリプトが使用されます。変更された CI に関連付けられた変更要求の [作業開始日時] と [作業終了日時] の日の間に変更が発生した場合、その変更は予定されている変更として判定されます。

  ただし、このチェックは常に信頼できるとは限りません。これは、作業日内に手動で CI を変更し、変更が無効であっても有効であるとフラグが付けられている可能性があるためです。

スクリプトは、スクリプト内のテスト条件を満たすかどうかによって、true または false のブーリアンを返す必要があります。CI クラスごとに別々のスクリプトを定義することができます。また、1 つのクラスに対して予定されている複数の変更検証スクリプトを定義することもできます。たとえば、異なるバージョンのスクリプトを維持するためなどです。特定の時点で CI クラスに対して有効なスクリプトは 1 つのみです。

変更を一意に特徴付けるパラメーターは次のとおりです。

- 変更されたフィールド
- 変更を実行したデータ ソース
- 変更のタイム スタンプ

変更の有効性を正しく判断するには、パラメーターを調べ、ビジネス ロジックを適用して検証テストが満たされているかどうかを評価します。予定されている変更の検証スクリプトは、これらの特性のいずれかをテストし、変更が事前に確立された基準をいつ満たすのかを判断できます。たとえば、カスタム スクリプトは、CI のモードが稼働中またはメンテナンスであるか、誰が変更を開始したかをチェックできます。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 変更の検証 > 予定されている変更の検証スクリプト.
2. [新規] をクリックするか、編集する検証スクリプトを選択します。
3. フォームに入力します。

[予定されている変更の検証スクリプト] フォーム

コントロール	説明
アクティブ	変更を検証するためのこのスクリプトを有効にするためのチェック ボックス。
適用先	このスクリプトが適用されるクラス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コントロール	説明
スクリプト	変更を検証するために実行するスクリプト。スクリプトがブーリアン値を返さない場合は、false に設定されます。

スクリプトには、スクリプトの入力変数を表示するテンプレートがあります。

テンプレート スクリプトの入力変数

変数	タイプ	説明
current	GlideRecord	処理中の現在のレコード。
updatedOn	GlideDateTime	変更のタイム スタンプ。
updatedBy	文字列	変更に対して責任を負うエンティティ。
fieldsChanged	文字列	変更されたすべてのフィールドの名前のカンマ区切りリスト。

Example

このサンプル スクリプトは、誰がレコードの更新を開始したかをチェックします。アドミンがレコードの更新を開始した場合は、true を返します。それ以外の場合、スクリプトは false を返します。

```
isValidChange();

function isValidChange(/*GlideRecord current, GlideDateTime updatedOn, String updatedBy,
 String changedFields*/)
{
  //Return true if the user that updated the record has an admin role
  return isUserAdmin(updatedBy);
}

function isUserAdmin(userName)
{
  var grUser = new GlideRecord("sys_user");
  grUser.addQuery('name', userName);
  grUser.query();
  if(grUser.next())
  {
     var roles = new GlideRecord ("sys_user_has_role");
     roles.addActiveQuery();
     roles.addQuery('user', grUser.sys_id);
     roles.query();
     while(roles.next())
     {
       if(roles.role.name == 'admin')
          return true;
     }
  }
  return false;
}
```

4. [送信] をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB のインテリジェントな検索

日常の自然言語クエリ (NLQ) を検索文字列で使用して、CMDB 内の一連の CI をクエリすることができます。CMDB のインテリジェントな検索は、あいまいさを解析して解決し、検索文字列を有効な CMDB クエリに変換します。複雑な検索文字列は、CMDB クエリビルダーのキャンバス上に完全にビルドされた状態で開かれるため、さらに続行して絞り込むか、またはそのまま検索を実行することができます。

CMDB のインテリジェントな検索は英語のインスタンスでのみサポートされており、インスタンスの優先言語が英語以外の言語に設定されている場合はサポートされません。

CMDB ワークスペースとの統合

CMDB のインテリジェントな検索は、CMDB ワークスペースストアアプリのホームビューに統合されています。詳細については、以下を参照してください。

- CMDB ワークスペースのホームビュー ([インテリジェント検索] セクション) では、インテリジェント検索の使用方法、サンプル検索文字列、役立つヒントが記載されています。
- CMDB ワークスペースの詳細については、「CMDB ワークスペース」を参照してください。

CMDB クエリビルダーとの統合

CMDB のインテリジェントな検索は、ServiceNow AI Platform の CMDB クエリビルダーと統合されています。この統合はシステムプロパティ *glide.cmdb.query.nlq.activated* によって制御されます。これはデフォルトで **true** に設定されています。CMDB のインテリジェントな検索を使用すると、CMDB クエリビルダーで自然言語処理を使用して、CMDB のインテリジェントな検索機能により CI とその関係を検索できます。

CMDB のインテリジェントな検索の使用

インテリジェントな検索は CMDB に合わせてカスタマイズされており、CMDB クラス階層を通じてのみテーブル、および CI とその関係を検索できるようになっています。

[インテリジェントな検索] 検索フィールドを使用すれば、日常的な自然言語によって検索文字列をビルドできます。複数の CMDB クラスにまたがったクエリが可能であり、さまざまな関係で接続されている多くの CI を含むことができます。テーブル名または関係タイプのあいまいさを解決した後、インテリジェントな検索は検索文字列を CMDB が実行できるクエリに変換します。検索ボックスに入力すると CMDB クエリが動的にビルドされ、必要に応じてスペルチェッカーが適用されます。入力すると、テーブル名、入力されたテキスト内の一致する単一の単語または部分的なフレーズなどのアイテムとともに、関連する提案の動的なリストが表示されます。

インテリジェントな検索の使用：

- 検索のヒント：使用方法に関する詳細とヒント、および単一/複数のテーブル検索、高度なフィルタリング、インテリジェントな検索での関係の例を表示します。[関係性] タブには、CMDB の暗黙的な関係 テーブルへのリンクが含まれています。
- 検索：検索文字列が既に有効な CMDB クエリに完全に変換されているかどうか、および検索対象が単一のテーブルか複数のテーブルかによって異なります。
    - 検索文字列にテーブル名または関係でのあいまいな点がなければクエリが実行され、結果がリストビュー形式で表示されます。

      ビルドされた CMDB クエリに複数のテーブルが含まれている場合は、[クエリビルダーで表示 **(View in Query Builder)]** ボタンが表示されます。ボタンをクリックして、CMDB クエリビルダーを開き、クエリビルダーキャンバスでクエリを完全に作成します。クエリビルダーを使用して、クエリの編集を続行できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 検索文字列のテーブル名または関係タイプがあいまいな場合、検索文字列は有効な CMDB クエリに変換できません。この場合、[クエリの絞り込み (Refine your query)] ダイアログボックスが引き続き表示され、検索文字列を有効な CMDB クエリに解析します。ダイアログボックスには、検索文字列内のフレーズに対して提案された同義語とラベルが含まれています。ドロップダウンリストを使用して、目的の検索に一致する同義語を選択し、[移動] をクリックしてクエリを実行します。
- インテリジェントな検索で検索文字列を有効な CMDB クエリに変換できない場合は、[検索] をクリックしてもクエリ結果は生成されません。代わりに、フィードバックフォームが表示されます。フォームに入力し、[フィードバックの送信] をクリックして ServiceNow 分析にフィードバックを送信してください。

- 結果のフィードバック：ServiceNow アナリストにフィードバックを送信して、結果のアセスメントを表現します。結果と予想していた結果との間のギャップをキャプチャした説明を選択し、役立つ詳細を追加します。

サンプル検索

検索ボックスをクリックすると、事前定義されたサンプル検索のドロップダウンリストが表示されます。このリストは、より一般的な検索、またはアプリケーションサービスを含む検索など、作成がより困難な検索で構成されています。これらの検索のいずれかを実行して開始します。

- サンプル検索は NLQ サンプル検索 [sn_cmdb_ws_nlq_sample_search] テーブルに格納されます
- 参照されるテーブルは NLQ サンプル検索テーブル [sn_cmdb_ws_nlq_sample_search_table] テーブルに格納されます

CMDB アドミン (sn_cmdb_admin ユーザーロール) は、NLQ サンプル検索テーブル内のレコードを直接編集することで、サンプル検索を変更できます。[すべて] をクリックし、フィルターナビゲーターで「 sn_cmdb_ws_nlq_sample_search.list」と入力します。[NLQ サンプル検索] リストビューで、変更する検索のレコードを編集します。

サンプル検索の変更内容は、CMDB ワークスペースと CMDB クエリビルダーの両方に反映されます。

同義語

NLQ 同義語 [nlq_synonym] テーブルには、CMDB テーブル名、列名、および関係の自然言語文字列での同義語が事前に設定されています。このテーブルは、自然言語の検索ワードを CMDB クエリ言語と照合するために使用されます。たとえば、「Linux サーバー」というフレーズには、「Linux サーバー」、「サーバー」、「仮想マシンインスタンス」などの同義語があります。

ビジネスニーズに合わせてカスタマイズされた同義語の表示と追加の詳細については、「NLQ 同義語」を参照してください。

CMDB の暗黙的な関係

クラス間の関係の一部を「暗黙的な関係」として定義することで、インテリジェントな検索でより多くの結果を見つけることができます。暗黙的な関係は、サービスオファリングとアプリケーションサービスが関連するクエリで役立ちます。

NLQ アドミニストレーターは、次の場所に移動して新しい暗黙的な関係を作成できます すべて > **NLQ** > **CMDB** の暗黙的な関係.

暗黙的な関係は、2 つのテーブル間の関係を定義します。また、適用したい任意のフィルターを含めることができます。暗黙的な関係を作成するときは、次のアイテムを設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- From テーブル (from_table)：親として機能するクラス
- フィルター：from_table の列に適用される条件
- To テーブル (from_table)：子として機能するクラス
- 関係：from_table が to_table とどのようにやり取りするか。たとえば、「*Contains: Contained by*」は from_table に to_table が含まれていることを意味します
- スキップされたテーブル：CMDB クエリビルダーによってキャプチャされない暗黙的なクラス

たとえば、CMDB クエリビルダーで、過去 10 日間に P1 インシデントがあったサービスオファリングを表示するとします。ただし、「過去 10 日間の p1 インシデントを含むすべてのビジネスサービスオファリングを表示 (show me all business service offerings with p1 incidents in the last 10 days)」と入力しても、NLQ は関係を理解できません。

暗黙的な関係は、NLQ CMDB の暗黙的な関係 [nlq_cmdb_implicit_relationship] テーブルに格納され、CMDB ワークスペースで使用されます。統合されている場合は、CMDB クエリビルダーでも使用されます。

ServiceNow AI Platform での NLQ の詳細については、「自然言語クエリ (NLQ)」を参照してください。

統一マップ

統一マップ機能では、CMDB (CI と CI 間の接続) のグラフィカルな階層マップが表示されます。統一マップ は、依存関係ビュー の機能と サービスマッピング の機能の一部を 1 つのマップエクスペリエンスにまとめたものです。

開始するには

探索	管理	使用方法
		
マップのツールとコントロールを探索します。	ユーザーに統一されたマップエクスペリエンスを設定します。	表示されたデータを表示および管理します。

役に立つリソース

役立つ情報を提供できる ServiceNow リソースは次のとおりです。

ServiceNow コミュニティ

ServiceNow コミュニティ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

Customer Success Center

Customer Success Center

ディベロッパー

developer.servicenow.com

Impact

http://impact.servicenow.com

ServiceNow University

ServiceNow University

Now Create

Now Create

パートナー

https://www.servicenow.com/partners.html

ServiceNow

http://servicenow.com

ServiceNow Store

http://servicenow.com

支える

- https://support.servicenow.com/now
- 既知のエラーポータル

自動翻訳

統一マップ

統一マップ機能では、CMDB (CI と CI 間の接続) のグラフィカルな階層マップが表示されます。統一マップ は、依存関係ビュー の機能と サービスマッピング の機能の一部を 1 つのマップエクスペリエンスにまとめたものです。

統一マップ

統一マップは CMDB ワークスペースに含まれています。

マップ上のノードは CMDB 内の CI を表し、線は CI 間の接続 (関係、参照、およびその他の種類の接続) を表します。関係は、たとえば、選択したノードに対する変更の影響を評価するために、関係を介してそのノードに接続されている CI を表示するのに役立ちます。Change Management 、Incident Management 、Event Management などの製品は、このような情報から恩恵を受けます。

サービスマッピング アプリケーションがアクティブな場合、マップにはサービスインスタンスの構成も表示されます。これは、Event Management や Incident Management などの製品で役立ちます。たとえば、「収益アプリ」サービスインスタンスのメンバーであるすべての CI を表示できます。変更履歴を確認した後、たとえば、マップにアプリケーション CI のみが表示されるように CI をフィルタリングできます。

マップを開く

統一マップを開くには、次のいずれかの方法を使用します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 移動先 すべて > **CMDB** ワークスペース > 統一マップ.
- CMDB ワークスペースでの作業中に、[クイックリンク] セクションの [統一マップ] を選択します。
- 運用ステータスの任意の CI の CI フォームで、[マップを開く] を選択して、CI をホームノードとしてマップを開きます。

> **注:**
> アドミニストレーターは、このオプションに追加の 運用ステータス 値を指定できます。詳細については、「ライフサイクルステージ値に基づいて表示されるように CI を構成する」を参照してください。

マップ上の作業エリア



A：マップ

マップには、指定された CI とその接続 (CI 関係、参照、およびエンドポイントチェーン) が表示されます。この例では、CRM CI がホームノードであり、接続は他の CI との関係を表します。任意のノードを選択すると、関連するサービスインスタンス、変更履歴などの詳細が表示されます。詳細については、「統一マップ内容と外観の制御」を参照してください。

2 つの CI は、1 つ以上の関係 (CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルに格納される) によって接続される場合があります。たとえば、2 つの CI が *Runs On::Runs*、*Depends On::Discovered From*、および *Owned By::Owns* の関係によって接続されている場合があります。

- 実線は関係を示します。矢印は依存ノードを示しています。
- 破線は参照を示します。
- 線のバッジは、CI 間の関係の数を示します。

B：コンテンツコントロール

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- [ホーム] ノード検索ボックス: ホームノード (フォーカスするノード (画像の CRM) を検索して選択します。詳細については、「統一マップ内容と外観の制御」を参照してください。
- レベル： マップに表示する CI 関係レベルの数を指定します。
- フィルター : 無関係な CI を除外 (非表示) して、作業する CI に焦点を当てるようにマップをカスタマイズします。レイヤー数、CI クラス、関係性タイプ、ディスカバリーソース、場所、および CI の所有権でフィルタリングできます。 ビューアイコン を選択して、フィルタリングされた CI をグレー表示の表示専用ノードとして表示または非表示にします。詳細については、「フィルターを使用して、マップに表示するノードを指定します」を参照してください。
- マップ を再ロード: 変更後にマップを再ロードします。
- タイムライン : タイムラインには、選択した CI の指定された期間におけるインシデント、問題、変更などの関連アイテムが表示されます。タイムラインを使用して、CI の変更履歴と、それらが CMDBトポロジにどのように影響するかを可視化できます。 詳細については、「 統一マップタイムラインでの関連アイテムの表示」を参照してください。
- マップ編集者 :マップエディターを使用して、マップに CI を追加したり、マップに対して CI を削除したり、CMDB内の関係を更新したりします。詳細については、「統一マップでのマップの編集」を参照してください。

C：ツールボックス

- ツールボックスを使用して、ズームレベルやレイアウトモードなど、マップの視覚的な側面を制御します。詳細については、「統一マップ内容と外観の制御」を参照してください。
- ツールボックスで、マップのエクスポートアイコン を選択して、マップの現在の外観を PDF ドキュメントとしてローカルドライブに保存します。

D：コンテキストサイドパネル

- [概要] パネル ( ) には、ホームノードに関連付けられているすべての CI のサマリーデータ (CI と接続の数とタイプ、ディスカバリーソースなど) が表示されます。詳細については、「概要パネルでのマップコンテンツのサマリーの表示」を参照してください。
- [属性] パネル ( ) には、選択した CI または関係の場所や運用ステータスなどの属性が一覧表示されます。詳細については、「CI または関係の属性の表示」を参照してください。
- [サービスインスタンス] パネル ( ) には、選択した CI に関連付けられているマップ済みアプリケーションサービス (サービスインスタンス) の詳細が一覧表示されます。サービスマッピング アプリケーションは、このタイプのマップ コンテンツを生成します。詳細については、「CI のサービスインスタンスの表示」を参照してください。
- [関連アイテム] パネル ( ) には、選択した CI の変更、アクティブなインシデント、アクティブな問題などの関連アイテムが表示されます。詳細については、「CI の関連アイテムの表示」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [変更] パネル ( ) には、ライフサイクルステージや運用ステータスの変更など、選択した CI への変更が一覧表示されます。詳細については、「CI の変更履歴の表示」を参照してください。

  変更はタイムラインにも示されます。詳細については、「統一マップタイムラインでの関連アイテムの表示」を参照してください。

E：ミニマップナビゲーター

ナビゲーターを使用してズームレベルを設定するか、対象エリアにビューを移動します。アイコンを選択して、ナビゲーターを表示または非表示にします。詳細については、「統一マップ内容と外観の制御」を参照してください。

F：タイムライン

タイムラインには、選択した CI の指定された期間におけるインシデント、問題、変更などの関連アイテムが表示されます。タイムラインを使用して、CI の変更履歴と、それらが CMDBトポロジにどのように影響するかを可視化できます。詳細については、「統一マップタイムラインでの関連アイテムの表示」を参照してください。

関連情報

CMDB ワークスペースストアアプリ

統一マップの構成 – アドミン設定

アドミニストレーターは、一般的な 統一マップ 設定を構成して、ワークスペース内のすべてのユーザーのマップの初期コンテンツと外観を制御できます。

統一マップ のアクティブ化

統一マップを有効にするには、CMDB ワークスペース ServiceNow Store アプリを設定してから、*sn_sm_scoped_app.sa.unified_map.enabled* システムプロパティを有効にします。

詳細については、「CMDB ワークスペースの設定」を参照してください。

統一マップ アドミニストレーターが構成できる設定

これらのワークスペース固有の構成設定は、CMDB 統一マップ ページのすべてのユーザーに影響します。この設定は、 統一マップ テンプレートの他のコピーには影響しません。

- 共有プリセットの作成または管理
- マップに表示できるノードの数の構成
- マップのデフォルトまたは最大レベルの構成
- マップ上のエンドポイントの重複排除の構成
- ライフサイクルステージ値に基づいて表示されるように CI を構成する
- マップ上に関連アイテムを表示する方法を構成する
- [属性] パネルに表示する属性の構成
- 参照クラスへの接続の表示を設定する
- クラスの表示レイヤーのクラスプロファイルの作成
- 共有プリセットの作成または管理

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

統一マップの構成設定の保存方法

「統一マップの構成設定の保存方法」を参照してください。

統一マップ アドミン以外のユーザーが構成できる設定

アドミン以外のユーザーは、 統一マップを使用してパーソナルエクスペリエンスの一部をカスタマイズできますが、インスタンス全体のワークスペース固有の設定を構成することはできません。 アドミン以外のユーザーは、マップに表示される要素を制御し、CI 間の関係性を分離して分析し、マップを簡素化して問題を切り分けることができます。

詳細については、「統一マップ内容と外観の制御」を参照してください。

関連情報

構成識別子フレームワーク

統一マップの構成設定の保存方法

共有プリセットの作成または管理

アドミニストレーターは、一連の 統一マップ マップフィルター設定 (レイヤー、CI クラス、関係性タイプ、およびその他の CI 属性設定) を、すべてのユーザーがマップビューに適用できる 共有プリセット として保存できます。

始める前に

必要なロール:sn_cmdb_config_admin

このタスクについて

次の手順に従って、指定したフィルター設定で 共有プリセット を作成します。共有プリセット内のワークスペース固有のフィルター基準は、現在の CMDB 統一マップページのすべてのユーザーが使用できます。1 つのワークスペースで定義された共有プリセットを他のワークスペースで使用することはできません。

共有プリセットの構成設定は、ワークスペースに適用される構成識別子の統一マップ共有プリセットプロファイルに保存されます。

- ユーザーが 共有プリセット または ユーザープリセットを適用すると、すべてのフィルター設定が上書きされます。現在のマップに適用されない 共有プリセット または ユーザープリセット のフィルター属性は、フィルターパネルの [未使用のフィルター属性] セクションに一覧表示されます。さまざまなソースからの優先順位は次のとおりです。
  1. ユーザープリセット
  2. 共有プリセット
  3. 共有プリセット統一マップ共有プリセットプロファイルで定義されているもの
  4. クラスプロファイル (クラスプロファイルは [ノードマッププロファイル] 関連リストで定義され、レイヤー設定のみが含まれます)
- ノードマッププロファイルに 共有プリセット を含めることができます。共有プリセットのレイヤー設定は、クラスプロファイルで定義されたレイヤー設定を上書きします。
- プロファイルで定義された 共有プリセット は、マップが開いたときに適用されます。ユーザーが 共有プリセット または ユーザープリセットを明示的に定義している場合、前述のようにプリセットが優先されます。
- 個々のユーザーが 共有プリセット を適用し、それを ユーザープリセットとして保存できます。詳細については、「ユーザープリセットの作成または管理」を参照してください。
- 現在のフィルター内の未使用のフィルター基準は、プリセットとともに保存されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. マップでの作業中に、[マップフィルター] アイコン を選択し、任意のフィルターカテゴリで基準を選択またはクリアします。
   現在マップ上にある要素の属性のみがフィルター基準としてリストされます。現在の要素に適用されない属性は、[未使用のフィルター属性] リストに一覧表示されます。
2. プリセットの管理 アイコン を選択し、共有プリセットの管理 リストで 共有プリセットの作成 を選択します。
3. プリセット名を入力し、[保存] を選択します。
4. [マップフィルター] パネルを閉じます。

タスクの結果

新しい 共有プリセット は、[構成識別子] フォームの [統一マップ共有プリセット] 関連リストに表示されます。さらに、マッププロファイルで使用される 共有プリセット は、[ノードマッププロファイル] 関連リストに一覧表示されます。詳細については、「統一マップの構成設定の保存方法」を参照してください。

次のタスク

プリセットを適用するには:

1. マップでの作業中に、フィルターパネルを開くアイコン
2. [プリセットリストを表示] アイコン を選択し、プリセットを選択します。

プリセットを更新するか、更新されたバージョンを新しいプリセットとして保存するには:

1. マップでの作業中に、フィルターパネルを開くアイコン
2. 更新するプリセットを適用してから、必要な変更を行います。
3. プリセットの管理 アイコン を選択し、 プリセットの更新 または 共有プリセットの更新 を選択します。
4. 次のいずれかのアクションを選択します。
   - [プリセットの更新] を選択して、現在のプリセットを現在のフィルター設定で更新します。
   - [新しいプリセットとして保存] を選択し、新しい名前を入力します。
5. **[Save** (保存)] を選択します。

プリセットを削除するには:

1. マップでの作業中に、フィルターパネルを開くアイコン
2. 削除するプリセットを適用します。
3. プリセットの管理 アイコン を選択し、 プリセットの削除 または 共有プリセットの削除 を選択します。
4. [はい] を選択します。

ホーム CI のデフォルトのフィルター設定を適用するには

[フィルターをリセット] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

フィルターを使用して、マップに表示するノードを指定します

ユーザープリセットの作成または管理

クラスの表示レイヤーのクラスプロファイルの作成

マップに表示できるノードの数の構成

このワークスペースのマップが開いたときにロードできるノードの最大数を構成します。 これらは、sn_cmdb_adminのみが構成できる全般設定です。

始める前に

インスタンスのアプリケーションスコープを **CMDB** ワークスペースに設定します。

必要なロール：sn_cmdb_admin

このタスクについて

アドミニストレーターは、ワークスペース固有の [sn_cmdb_ws_config_property] テーブルの *unifiedmap.map_search.max_nodes* プロパティを使用して最大ノード数を設定できます。

これらのワークスペース固有の構成設定は、CMDB 統一マップ ページのすべてのユーザーに影響します。この設定は、 統一マップ テンプレートの他のコピーには影響しません。

手順

1. [すべて] に移動し、メインナビゲーションバーのフィルターボックスに「sn_cmdb_ws_config_property.list」と入力します。
2. *unifiedmap.map_search.max_nodes* プロパティを選択します。
3. [新規] を選択するか、更新する構成識別子を選択してフォームに入力します。

ワークスペース構成プロパティテーブル

マップに表示できるノードの最大数を構成する設定。

フィールド	説明
構成識別子	現在のワークスペースの設定を指定する構成識別子の一意の名前。 **注:** ベースシステムには、統一マップのデフォルト設定を指定する「デフォルト」という名前の構成識別子が含まれています。
名前	更新するプロパティの名前:unifiedmap.map_search.max_nodes。
値	このワークスペースのマップが開いたときにロードされるノードの最大数。
UX アプリケーション	この構成が適用されるトップレベルの **UX** アプリケーション **ID** 。これはワークスペースのアプリケーション ID です。 この値は、 構成識別

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	子 設定に関連付けられたレコードから参照されます。

4. [送信] または [更新] を選択します。
   更新された設定は、「 統一マップの構成 — アドミン設定」で説明されているように、構成識別子フォームの適切な関連リストに表示されます。

マップのデフォルトまたは最大レベルの構成

マップのデフォルトレベル数または最大レベル数を設定します。 これらは、sn_cmdb_adminのみが構成できる全般設定です。

始める前に

インスタンスのアプリケーションスコープを **CMDB** ワークスペースに設定します。

必要なロール：sn_cmdb_admin

このタスクについて

アドミニストレーターは、ワークスペース固有の [sn_cmdb_ws_config_property] テーブルの *unifiedmap.map_search_filter.default_levels* または *unifiedmap.map_search_filter.max_levels* プロパティを使用して、デフォルトレベルと最大レベルを設定できます。

これらのワークスペース固有の構成設定は、CMDB 統一マップ ページのすべてのユーザーに影響します。この設定は、 統一マップ テンプレートの他のコピーには影響しません。 アドミン以外のユーザーは、 統一マップを使用してパーソナルエクスペリエンスの一部をカスタマイズできますが、インスタンス全体のワークスペース固有の設定を構成することはできません。

手順

1. [すべて] に移動し、メインナビゲーションバーのフィルターボックスに「sn_cmdb_ws_config_property.list」と入力します。
2. 必要に応じて、 *unifiedmap.map_search_filter.default_levels* プロパティまたは *unifiedmap.map_search_filter.max_levels* プロパティを選択します。
3. [新規] を選択するか、更新する構成識別子を選択してフォームに入力します。

ワークスペース構成プロパティテーブル

マップに表示できるノードの最大数を構成する設定。

フィールド	説明
構成識別子	現在のワークスペースの設定を指定する構成識別子の一意の名前。 **注:** ベースシステムには、統一マップのデフォルト設定を指定する「デフォルト」という名前の構成識別子が含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
名前	更新するプロパティの名前:unifiedmap.map_search.max_nodes。
値	このワークスペースのマップが開いたときにロードされるノードの最大数。
UX アプリケーション	この構成が適用されるトップレベルの **UX** アプリケーション **ID** 。これはワークスペースのアプリケーション ID です。 この値は、 構成識別子 設定に関連付けられたレコードから参照されます。

4. [送信] または [更新] を選択します。
   更新された設定は、「 統一マップの構成 — アドミン設定」で説明されているように、構成識別子フォームの適切な関連リストに表示されます。

マップ上のエンドポイントの重複排除の構成

マップ上で重複するエッジを表示する方法を設定します。 これらは、sn_cmdb_adminのみが構成できる全般設定です。

始める前に
インスタンスのアプリケーションスコープを **CMDB** ワークスペースに設定します。

必要なロール：sn_cmdb_admin

このタスクについて
これらのワークスペース固有の構成設定は、CMDB 統一マップ ページのすべてのユーザーに影響します。この設定は、 統一マップ テンプレートの他のコピーには影響しません。 アドミン以外のユーザーは、 統一マップを使用してパーソナルエクスペリエンスの一部をカスタマイズできますが、インスタンス全体のワークスペース固有の設定を構成することはできません。 アドミン以外のユーザーは、 統一マップを使用してパーソナルエクスペリエンスの一部をカスタマイズできますが、インスタンス全体のワークスペース固有の設定を構成することはできません。

注:
通常、このプロパティ設定は 統一マップに対して変更されません。

手順

1. [すべて] に移動し、メインナビゲーションバーのフィルターボックスに「sn_cmdb_ws_config_property.list」と入力します。
2. *unifiedmap.map_search_filter.endpoint_deduplication_fields* プロパティを選択します。
3. [新規] を選択するか、更新する構成識別子を選択してフォームに入力します。

ワークスペース構成プロパティテーブル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エンドポイントの重複排除を構成する設定。

フィールド	説明
構成識別子	現在のワークスペースの設定を指定する構成識別子の一意の名前。 **注:** ベースシステムには、統一マップのデフォルト設定を指定する「デフォルト」という名前の構成識別子が含まれています。
名前	更新するプロパティの名前:unifiedmap.map_search_filter.endpoint_deduplication_fiel
値	sourceId,targetId,_label,endpoints のデフォルト値は、ソース CI とターゲット CI の間の複数のエンドポイントが同じラベル付きエッジになる場合は常に、エッジを折りたたむ (マップ上のエッジ間の接続を 1 つだけ表示する) ことを意味します。 **注:** 通常、この設定は 統一マップでは変更されません。
UX アプリケーション	この構成が適用されるトップレベルの **UX** アプリケーション **ID** 。これはワークスペースのアプリケーション ID です。 この値は、 構成識別子 設定に関連付けられたレコードから参照されます。

4. [送信] または [更新] を選択します。
   更新された設定は、「 統一マップの構成 — アドミン設定」で説明されているように、構成識別子フォームの適切な関連リストに表示されます。

ライフサイクルステージ値に基づいて表示されるように **CI** を構成する

デフォルトでは、*`Life cycle stage`* が [稼働] または空の CI のみがマップに表示されます。他の *`Life cycle stage`* 値を持つ CI を表示するようにマップを構成できます。 これらは、sn_cmdb_adminのみが構成できる全般設定です。

始める前に
インスタンスのアプリケーションスコープを **CMDB** ワークスペースに設定します。

必要なロール：sn_cmdb_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて

- デフォルトでは、非稼働 CI はフィルターで除外され、マップには表示されません。
- 検索結果には、運用ステータスに基づいてフィルターで除外された CI は含まれません。
- CI フォームの [マップを開く] ボタン (詳細を表示) は、運用ステータスに基づいてフィルターで除外された CI には使用できません。

これらのワークスペース固有の構成設定は、CMDB 統一マップ ページのすべてのユーザーに影響します。この設定は、 統一マップ テンプレートの他のコピーには影響しません。 アドミン以外のユーザーは、 統一マップを使用してパーソナルエクスペリエンスの一部をカスタマイズできますが、インスタンス全体のワークスペース固有の設定を構成することはできません。

手順

1. [すべて] に移動し、メインナビゲーションバーの [フィルター] ボックスに「sn_cmdb_ws_operational_lifecycle_for_unified_map.list」と入力して、*Operational life cycle modes* テーブルを開きます。
2. 選択したライブサイクルステージ値のリストを選択します。

   統一マップの場合、選択されたライブサイクルステージ値のデフォルトリストの名前は **CMDB** ワークスペース統一マップビューです。

   a. [ライフサイクルリスト] フィールドのロックを解除し、[複数を編集] アイコン を選択します。

   b. [メンバーの編集] ポップアップで、マップに表示する CI のライフサイクルステージ値を [選択したライフサイクルステージ] リストに移動し、[保存] を選択します。

   c. レコードフォームで、[更新] または [保存] を選択します。

   - 更新された設定は、「 統一マップの構成 — アドミン設定」で説明されているように、構成識別子フォームの適切な関連リストに表示されます。ライフサイクルステージ値の更新されたリストが、影響を受ける構成識別子の [運用ライフサイクルモード] 関連リストの **CMDB** ワークスペース統一マップビューライフサイクルモードに追加されます。
   - この操作は、[運用ライフサイクルモード] 関連リストから実行することもできます。

マップ上に関連アイテムを表示する方法を構成する

関連アイテムカテゴリを追加し、[統一マップ 関連アイテム] パネルのカードに表示する情報を指定し、関連アイテム (イベント) がタイムラインとバッジにどのように表示されるかを指定します。 これらは、sn_cmdb_adminのみが構成できる全般設定です。

始める前に
インスタンスのアプリケーションスコープを **CMDB** ワークスペースに設定します。

必要なロール：sn_cmdb_admin

このタスクについて
これらのワークスペース固有の構成設定は、CMDB 統一マップ ページのすべてのユーザーに影響します。この設定は、 統一マップ テンプレートの他のコピーには影響しません。 アドミン以外のユーザーが指定できる構成設定については、 [関連アイテム] パネルの構成を参照してください。

[関連アイテム] パネルでは、関連アイテムはカテゴリ別にグループ化されています。関連アイテムは、マップとタイムライン上の CI バッジにも表示されます。

[sn_cmdb_ws_node_map_related_item] テーブルには、表示される関連アイテムと関連する詳細を決定する設定が含まれています。デフォルトでは、アクティブなインシデントやその他のイベント

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

など、関連アイテムの一般的なカテゴリは、表示されるように構成されています。レコードを追加または変更して、マップ上の関連アイテムをグローバルに管理します。

手順

1. [すべて] に移動し、メインナビゲーションバーの検索ボックスに「sn_cmdb_ws_node_map_related_item.list」と入力して、ノードマップ関連アイテムテーブルを開きます。
2. 既存のレコードを選択するか、[新規] を選択してフォームに入力します。

ノードマップ関連アイテムテーブル – [全般] セクション
カテゴリの表示方法を構成する設定。

フィールド	説明
名前	[関連アイテム] パネルに表示される選択した CI のカテゴリラベル。
テーブル	カテゴリのレコードが取得されるテーブル。
順序	すべての関連アイテムカテゴリ内でカテゴリが表示される順序。 関連アイテムカテゴリのリストは、昇順でソートされます。順序番号が最も小さいカテゴリがリストの一番上に表示されます。
アクティブ	関連アイテムカテゴリの表示を有効にします。
参照フィールド	カテゴリの CI を参照する、指定されたテーブルの参照属性。一般に、構成アイテム **[cmdb_ci]** に設定されます。

3. [関連フィールドと条件] タブを選択し、設定を入力します。

関連フィールドと条件タブ
カードでのデータの表示方法を構成する設定。

番号フィールド	カテゴリ内の各レコードを一意に識別する、指定されたテーブルの数値属性。この属性は、関連アイテムカテゴリをドリルダウンするときに各カードに表示されるレコードリンクで使用されます。
タイトルフィールド	パネルでカテゴリをドリルダウンするときに各カードのタイトルとして表示される、指定されたテーブルの属性。
フィールド	関連アイテムカテゴリをドリルダウンするときに各カードに表示される、指定されたテーブルの属性セット。たとえば、アラートをドリルダウンする場合に、各アラートカードに表示される属性のセットです。
ソートフィールド	[フィールド] 設定で指定されたフィールドを表示する順序。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フッターフィールド	[ソートフィールド] 設定で指定されたソート順序に関係なく、関連アイテムカテゴリをドリルダウンするときに個々のカードの下部に表示される、指定されたテーブルの属性。
条件	カテゴリのレコードのセットを取得する、指定されたテーブルに適用する条件。

4. [バッジとタイムラインの構成] タブを選択し、設定を入力します。

バッジとタイムラインの構成タブ
バッジとタイムラインの操作を構成する設定。

バッジとタイムラインのアイコン	指定された関連アイテムの CI バッジとタイムラインに表示されるアイコン。
バッジとタイムラインのハイライト表示フィールド	タイムラインとマップのアイコンに色を適用するための構成をハイライト表示します。
日付フィールド	タイムラインにイベントを配置する日付フィールド。
終了日フィールド	タイムラインの範囲に使用するオプションの終了日フィールド。

5. [送信] または [更新] を選択します。
更新された設定は、「 統一マップの構成 — アドミン設定」で説明されているように、構成識別子フォームの適切な関連リストに表示されます。

関連情報

CI の関連アイテムの表示

統一マップタイムラインでの関連アイテムの表示

[属性] パネルに表示する属性の構成

各クラスには、CI の [属性] パネルの下部セクションに表示される一意の拡張属性のセットがあります。どのクラスでも、表示する拡張属性を指定できます。 これらは、sn_cmdb_adminのみが構成できる全般設定です。

始める前に
インスタンスのアプリケーションスコープを **CMDB** ワークスペースに設定します。

必要なロール：sn_cmdb_admin

このタスクについて
ベースシステムでは、多くの共通クラスに対して拡張属性が事前設定されています。デフォルト設定を変更し、追加のクラスの設定を構成できます。この例は、ベース属性 (A) と拡張属性 (B) が属性パネルのどこに表示されるかを示しています。[属性] パネルの詳細については、次を参照してください。 CI または関係の属性の表示

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



これらのワークスペース固有の構成設定は、CMDB 統一マップ ページのすべてのユーザーに影響します。この設定は、 統一マップ テンプレートの他のコピーには影響しません。 アドミン以外のユーザーは、 統一マップを使用してパーソナルエクスペリエンスの一部をカスタマイズできますが、インスタンス全体のワークスペース固有の設定を構成することはできません。

手順

1. [すべて] に移動し、メインナビゲーションバーの検索ボックスに「sn_cmdb_ws_node_map_table_attributes.list」と入力します。
2. [テーブル属性] テーブルで、更新する構成識別子を選択するか、[新規] を選択してフォームに入力します。

[テーブル属性] フォーム

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[属性] パネルに表示する拡張属性を指定する設定。

フィールド	説明
構成識別子	現在のワークスペースの設定を指定する構成識別子の一意の名前。 **注:** ベースシステムには、統一マップのデフォルト設定を指定する「デフォルト」という名前の構成識別子が含まれています。
CMDB クラス名	この構成が適用されるクラス。
表示属性	**CMDB** クラス名で指定されたクラスの CI の [属性] パネルに拡張属性として表示される属性のリスト。 クラスの属性から選択できます。フィールドをロック解除して [選択済み] リストに属性を追加します。
UX アプリケーション	この構成が適用されるトップレベルの **UX** アプリケーション **ID** 。これはワークスペースのアプリケーション ID です。 この値は、 構成識別子 設定に関連付けられたレコードから参照されます。
アクティブ	プロファイルを使用可能として設定するオプション。
階層に従う	選択した場合、次のプロセスを使用して、表示する属性を決定します。 **a.** [表示属性] で指定された属性から開始します。 **b.** クラス階層を上に移動し、[階層をフォロー] が選択解除されている親が表示されるまで、各親の表示属性を追加します。 **c.** その親の表示属性を追加し、表示属性の収集を停止します。 ハイライト色が定義されているノードの場合: 表示属性値が複数回表示される場合は、最も具体的でない CMDB レイヤーにハイライト色を使用します。 この設定には、次のオプションがあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	○ 選択した階層に従う:派生 CI クラスは、独自の表示属性を使用し、親から表示属性を継承します。 ○ [階層に従う] が選択されていません:派生 CI クラスには、[表示属性] 設定で指定された属性のみが表示されます。

3. [送信] または [更新] を選択します。
   更新された設定は、「 統一マップの構成 — アドミン設定」で説明されているように、構成識別子フォームの適切な関連リストに表示されます。

関連情報

CI または関係の属性の表示

参照クラスへの接続の表示を設定する

参照先クラスへの接続および参照元クラスからの接続を統一マップで表示する方法を構成します。参照は、関係で接続されていない異なるクラスの 2 つの CI を接続します。 これらは、sn_cmdb_adminのみが構成できる全般設定です。

始める前に
インスタンスのアプリケーションスコープを **CMDB** ワークスペースに設定します。

必要なロール：sn_cmdb_admin

このタスクについて
これらのワークスペース固有の構成設定は、CMDB 統一マップ ページのすべてのユーザーに影響します。この設定は、 統一マップ テンプレートの他のコピーには影響しません。 アドミン以外のユーザーは、 統一マップを使用してパーソナルエクスペリエンスの一部をカスタマイズできますが、インスタンス全体のワークスペース固有の設定を構成することはできません。

参照は、直接の関係接続を持たない 2 つのクラスの CI を接続します。マップ上では、参照先クラスと参照元クラスの 2 つの CI が、点線で接続されて表示されます。リレーションシップタイプは [参照] です。変更可能な事前構成済みのマップ参照がいくつかあります。また、マップ参照を追加することもできます。

たとえば、Windows Server CI レコードのファイルシステムテーブル内のレコードへの参照をマップに表示するとします。この場合、サーバー ABC (参照元 CI) には、C:\ および D:\ ファイルシステム (参照先 CI) への接続が表示されます。

手順

1. [すべて] に移動し、メインナビゲーションバーのフィルターボックスに「sn_cmdb_ws_node_map_reference.list」と入力します。
2. ノードマップ参照テーブルで、既存のレコードを選択するか、[新規] を選択してフォームに入力します。

ノードマップ参照テーブル
参照先クラスと参照元クラスの接続の表示方法を構成する設定。

フィールド	説明
CI クラス	この構成が適用される参照元クラス。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
参照先 CI クラス	指定された参照フィールドが参照するクラス。
参照フィールド	参照を含む指定された **CI** クラスの属性。
逆を表示 (Show Reverse)	指定された **CI** クラスと参照先 **CI** クラスの間の逆参照のマップ参照を作成します。
アクティブ	接続がマップに表示されるように構成を有効にします。マップには参照先 CI が表示されます。

3. [送信] または [更新] を選択します。
   更新された設定は、「 統一マップの構成 — アドミン設定」で説明されているように、構成識別子フォームの適切な関連リストに表示されます。

クラスの表示レイヤーのクラスプロファイルの作成

特定のクラス (アプリケーション、サービス インスタンス、ビジネス、またはインフラストラクチャ) に対して表示するレイヤーを指定するクラス プロファイルを構成します。たとえば、マッピングされたアプリケーションサービス (サービスインスタンス) [cmdb_ci_service_discovered] クラスが サービスマッピング データのみを表示し、インフラストラクチャ要素を表示しないように設定できます。

始める前に
インスタンスのアプリケーションスコープを **CMDB** ワークスペースに設定します。

必要なロール：sn_cmdb_admin

このタスクについて
これらのワークスペース固有の構成設定は、CMDB 統一マップ ページのすべてのユーザーに影響します。この設定は、 統一マップ テンプレートの他のコピーには影響しません。 アドミン以外のユーザーは、 統一マップを使用してパーソナルエクスペリエンスの一部をカスタマイズできますが、インスタンス全体のワークスペース固有の設定を構成することはできません。

クラスプロファイルでは、 レイヤー フィルターを構成できます。マップされたアプリケーションサービス (サービスインスタンス) [cmdb_ci_service_discovered] クラスなど、いくつかの共通クラスがクラスプロファイルで事前設定されています。

クラスプロファイルは、現在のマップにフィルタープリセットが使用されていない場合に適用されます。これは通常、フィルタープリセットなしでマップをロードした場合、またはフィルタープリセットを デフォルトビューに設定した場合に発生します。

手順
1. [すべて] に移動し、メインナビゲーションバーの検索ボックスに「sn_cmdb_ws_node_map_profiles.list」と入力します。
   ノードマッププロファイルテーブルには、 レイヤー プロパティが設定されているすべてのクラスが一覧表示されます。
2. 既存のレコードを選択するか、[新規] を選択してフォームに入力します。

   ノードマッププロファイルテーブル

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

クラスのマップフィルターとマップの向きを構成する設定。

フィールド	説明
構成識別子	現在のワークスペースの設定を指定する構成識別子の一意の名前。 **注:** ベースシステムには、統一マップのデフォルト設定を指定する「デフォルト」という名前の構成識別子が含まれています。
レイヤー	**CMDB CI** クラス設定で指定されたクラスのホームノードでマップが開いたときに適用するレイヤー値。 ○ アプリケーション ○ サービスインスタンス (以前のアプリケーションサービス) ○ ビジネス ○ インフラストラクチャ マップ表示の [レイヤー] カテゴリでは、リストされたフィルター値が選択され、リストにない値は選択解除されます。
CMDB CI クラス	このプロファイルが適用される CI のクラス。指定したクラスのホームノードでマップが開くたびに、[レイヤー] の値が適用されます。
向き	○ 垂直レイアウト:ノードを垂直方向のツリーパターン (上流の関係の上と下) で表示します。これは、マッピングされたアプリケーションサービスとサービスインスタンスを表示するためのデフォルトのレイアウトです。ツールボックスで、[垂直レイアウト] アイコン を選択します。 ○ [store-future: BEGIN review]水平レイアウト:ノードを水平ツリーパターン (上流のリレーションシップの左側と右側の下流の関係) で表示します。[End] ○ 強制レイアウト:上流または下流の関係に関係なく、ホームノードの周囲にクラスター化された配置でノードを表示します。ツールボックスで、[レイアウトの強制] アイコン を選択します。
UX アプリケーション	この構成が適用されるトップレベルの **UX** アプリケーション **ID** 。これはワークスペースのアプリケーション ID です。 この値は、 構成識別

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	子 設定に関連付けられたレコードから参照されます。
アクティブ	プロファイルを使用可能として設定するオプション。

3. [送信] または [更新] を選択します。
   更新された設定は、「 統一マップの構成 — アドミン設定」で説明されているように、構成識別子フォームの適切な関連リストに表示されます。

関連情報

ユーザープリセットの作成または管理

統一マップの構成設定の保存方法

統一マップを制御する一般的な構成設定は、構成識別子に収集されます。構成識別子は、UX アプリケーションのインスタンスの外観とコンテンツを指定する一連のプロパティとテーブル駆動構成です。*CMDB Workspace* UX アプリケーションには統一マップが含まれています。

重要:
各構成識別子は UX アプリケーションのインスタンスに対して一意であるため、1 つの UX アプリケーションの設定が他の UX アプリケーションのユーザーエクスペリエンスに影響を与えることはありません。つまり、 統一マップ のこのインスタンスのアドミン設定は、別のインスタンスの 統一マップ ユーザーには影響しません。

統一マップ構成設定の表示

構成識別子フォームには、 統一マップのすべての構成設定が表示されます。構成識別子を表示するには、[すべて] に移動し、メインナビゲーションバーのフィルターボックスに「sn_cmdb_ws_config_identifier.list」と入力します。

フォームの各関連リストには、プロパティ設定または構成設定のテーブルが表示されます。

ベースシステムには、すべてのデフォルト設定を指定する「デフォルト」という名前の構成識別子が含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



CMDB ワークスペースインスタンスのカスタム設定の定義

ワークスペースのカスタム構成識別子を作成するには、デフォルト設定を変更し、更新内容を新しい名前で保存します。

注:
カスタム構成識別子で特定のプロパティ設定またはテーブルエントリが指定されていない場合は、デフォルトの構成識別子の値が使用されます。

構築中 統一マップでの作業

ここでは簡単な説明です。

の概要

ここにタイトルを入れる

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. olを使用しない -- は可能なアクションをリストします。
2.

-
-

追加情報

統一マップ内容と外観の制御

マップのコンテンツとレイアウトを操作すると、CMDB の理解と最適化に大いに役立ちます。マップに表示される要素を制御し、CI 間の関係性を分離して分析し、マップを簡素化して問題を切り分けることができます。

> **重要:**
> このトピックでは、マップのビューに加えることができる変更について説明します。変更が他のユーザーに影響することはありません。対照的に、アドミニストレーターは、統一マップの構成 — アドミン設定で説明されているように、ワークスペース内のすべてのユーザーに影響する全般設定を構成できます。

マップを **PDF** ドキュメントとして保存する

ツールボックスで、マップのエクスポートアイコン を選択して、マップの現在の外観を PDF ドキュメントとしてローカルドライブに保存します。

マップコンテンツの制御

マップコンテンツの制御

変更	ツールとアクション
ホームノードの指定または変更	ホームノードは、マップ上の他のすべての CI が直接的または間接的に関連付けられている CI です。ホームノードアイコンには、脈動する太い境界線があります。ホームノードを指定すると、マップが再描画されます。 次のいずれかの方法を使用します。 • [検索] ボックスを使用して、CI を検索して選択します。 • マップ上のノードを右クリックし、[ホームノードとして設定] を選択します。 **注:** ノード間の接続線は、データフローではなく、関係と参照を表します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

マップコンテンツの制御 (続く)

変更	ツールとアクション
	• 垂直レイアウトでは、ホームノードが CI 接続の中心に表示されます。アップストリーム接続が上部に表示され、ダウンストリーム接続が下部に表示されます。これは、マッピングされたサービスインスタンス (以前のアプリケーションサービス) [cmdb_ci_service_discovered] を表示するためのデフォルトのレイアウトです。 • 強制レイアウトでは、ホームノードが CI 接続の中心に表示されます。
変更後のマップをリロードする	[マップのリロード] アイコンを選択します。
関連するアイテムのみを表示するようにフィルターを構成する	[フィルター] アイコンを選択します • ユーザーが 共有プリセット または ユーザープリセットを適用すると、すべてのフィルター設定が上書きされます。現在のマップに適用されない 共有プリセット または ユーザープリセット のフィルター属性は、フィルターパネルの [未使用のフィルター属性] セクションに一覧表示されます。さまざまなソースからの優先順位は次のとおりです。 1. ユーザープリセット 2. 共有プリセット 3. 共有プリセット統一マップ共有プリセットプロファイルで定義されているもの 4. クラスプロファイル (クラスプロファイルは [ノードマッププロファイル] 関連リストで定義され、レイヤー設定のみが含まれます) • ホームノードを除外するフィルター条件がパネルに表示される場合があります。ただし、フィルター条件に一致しない場合でも、ホームノードを除外することはできません。 **注:** ホームノードを除外するフィルター設定がリストに表示される場合があります。ただし、フィルター設定と一致しない場合でも、ホームノードを除外することはできません。 詳細については、「フィルターを使用して、マップに表示するノードを指定します」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

マップコンテンツの制御 (続く)

変更	ツールとアクション
フィルタリングされたアイテムを表示/非表示	[フィルターされたアイテムを表示/非表示] アイコンを選択して、マップ上のフィルターされたアイテムをグレー表示の表示専用ノードとして公開します。 詳細については、「フィルターを使用して、マップに表示するノードを指定します」を参照してください。
完全な CI の詳細を表示する	CI を選択すると (CI の境界線が太くなります)、その詳細が [概要]、[属性]、[サービスインスタンス]、[関連アイテム]、または [変更] パネルに表示されます。 サービスインスタンス やダイナミック CI グループなどのグループ CI の場合、[属性] パネルには、グループのメンバーである CI の詳細カードも表示されます。
関係の詳細を表示する	2 つの CI は、1 つ以上の関係 (CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルに格納される) によって接続される場合があります。たとえば、2 つの CI が *Runs On::Runs*、*Depends On::Discovered From*、および *Owned By::Owns* の関係によって接続されている場合があります。 • 実線は関係を示します。矢印は依存ノードを示しています。 • 破線は参照を示します。 • 線のバッジは、CI 間の関係の数を示します。 接続を選択すると、その属性が [属性] パネルに表示されます。複数の関係を持つ CI の場合は、バッジを選択してすべての関係の詳細を表示します。
マップに表示する関係レベルの数を設定する	[レベル] ドロップダウン リストを使用して、マップに表示するリレーションシップ レベルの数を指定します (デフォルトは 3)。小さい値を設定すると、直接接続のみを表示する簡素化されたマップを表示したり、マップの全体的なサイズを制限したりする場合に役立ちます。大きい値を設定すると、より複雑な CMDB 構造を確認できます。 マッピングされたアプリケーションサービス (サービスインスタンス) CI がホームノードとし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

マップコンテンツの制御 (続く)

変更	ツールとアクション
	て設定されている場合、[レベル] 設定は効果がなく、すべてのレベルの関係が表示されます。 注: ノード間の接続線は、データフローではなく、関係と参照を表します。
CI 間の関係をハイライト表示する	CI をポイントすると、CI 間の接続がアニメーション化されます。 2 つの CI は、1 つ以上の関係 (CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルに格納される) によって接続される場合があります。たとえば、2 つの CI が *Runs On::Runs*、*Depends On::Discovered From*、および *Owned By::Owns* の関係によって接続されている場合があります。 • 実線は関係を示します。矢印は依存ノードを示しています。 • 破線は参照を示します。 • 線のバッジは、CI 間の関係の数を示します。 注: ノード間の接続線は、データフローではなく、関係と参照を表します。
マップされたアプリケーションサービス (サービスインスタンス) の表示	サービスマッピング アプリでは、mapped アプリケーションサービスを使用する場合があります。Mアプリケーションサービス はグループ CI として表示され、展開してメンバーを表示できます。マップ済みアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_discovered] は、サービスインスタンスやダイナミック CI グループなど、サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto] クラスの子孫です。 • バッジは、グループ内のメンバーの数を示します。 • バッジを選択してグループを展開し、そのメンバー CI を表示します。折りたたむには、もう一度選択します。 • 展開モードで、任意のメンバー CI をポイントすると、すべてのグループメンバーが一時的にハイライト表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

マップコンテンツの制御 (続く)

変更	ツールとアクション
タイムラインを表示または非表示にする	[タイムラインを表示/非表示] アイコン を選択します。詳細については、「統一マップタイムラインでの関連アイテムの表示」を参照してください。
非稼働 CI を表示する	• 非稼働 CI は、検索結果にもマップにも表示されません。 • CI フォームの [マップを開く] ボタンは、非稼働 CI では使用できません。 • *Life Cycle Stage* 属性が [稼働] または空の CI のみがマップに表示されます。 アドミニストレーターは、デフォルトの動作を、非稼働 CI または *Life Cycle Stage* の値が任意の組み合わせの CI を表示するように変更できます。詳細については、「ライフサイクルステージ値に基づいて表示されるように CI を構成する」を参照してください。

マップの外観の制御

マップの外観の制御

変更	ツールとアクション
ズームインまたはズームアウトする	次のいずれかの方法を使用します。 • ツールボックスで [+] または [-] を選択します。 • マップペイン内を上下にスクロールします。 • ミニマップナビゲーターでズーム値を指定します。
マップをホームノードに配置する	ツールボックスで、[ホームノードに配置] アイコン を選択します。
すべての CI をマップに合わせる	[マップに合わせる] アイコン を選択します。 結果：キャンバスの中央にマップを配置し、マップ全体がキャンバスに収まる最大レベルにズームレベルを設定します。デフォルトでは、最大 250 個のノードをマップに表示できます。折りたたまれたグループ CI 内の CI もカウントされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

マップの外観の制御 (続く)

変更	ツールとアクション
	注: アドミニストレーターは、ワークスペース固有の [sn_cmdb_ws_config_property] テーブルの *unifiedmap.map_search.max_nodes* プロパティを使用して最大ノード数を設定します。値を大きくすると、パフォーマンスが低下する可能性があります。
CI を別の場所へ移動する	CI をマップ上の別の場所にドラッグします。その CI に接続されているマップ要素は、新しい配置に合わせて移動される場合があります。
キャンバス上でマップ全体を移動し、ズームレベルを設定する	次のいずれかの方法を使用します。 • ミニマップナビゲーターで四角形をドラッグします。 • マップ上の何もない領域を選択してドラッグします。
マップに CI キーの詳細を表示する	CI をポイントすると、そのフルネームとクラス (またはそれらの詳細が表示されるまでマップを拡大)、関連アイテムの詳細、および CI 関係の方向が表示されます。 CI に関連付けられた複数の関連アイテムがある場合、CI バッジには文字列「Multiple」が含まれ、関連アイテムの数を示すバッジがタイムラインに表示されます。タイムラインでそのバッジをポイントすると、すべての関連アイテムを表示できます。
マップのレイアウトを切り替える	• 垂直レイアウト:ノードを垂直方向のツリーパターン (上流の関係の上と下) で表示します。これは、マッピングされたアプリケーションサービスとサービスインスタンスを表示するためのデフォルトのレイアウトです。ツールボックスで、[垂直レイアウト] アイコン を選択します。 • [store-future: BEGIN review]水平レイアウト:ノードを水平ツリーパターン (上流のリレーションシップの左側と右側の下流の関係) で表示します。[End] • 強制レイアウト:上流または下流の関係に関係なく、ホームノードの周囲にクラスター化された配置でノードを表示します。ツールボックスで、[レイアウトの強制] アイコン を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

マップの外観の制御 (続く)

変更	ツールとアクション
	注: ノード間の接続線は、データフローではなく、関係と参照を表します。

[store-future: BEGIN review]

予定 **CI** クラスの表示方法の構成 予定

ホームノードが特定の CI クラスタイプである場合に使用される 統一マップ 表示設定を構成します。

始める前に
必要なロール：sn_cmdb_admin

このタスクについて
マップがロードされると、システムはホームノード CI のクラスタイプのアクティブなノードマッププロファイルをチェックします。アクティブなプロファイルが存在する場合、マップはプロファイルのレイアウトと表示設定を使用します。 統一マップ 、構成アイテム [cmdb_ci] クラスのデフォルトプロファイルを提供します。デフォルトプロファイルを変更して、カスタムプロファイルとして保存することができます。

派生/子 CI クラスのプロファイルが存在する場合、親 CI クラスのプロファイルが上書きされます。CI クラスのアクティブなプロファイルが存在しない場合は、デフォルトのプロファイルが使用されます。次の表示属性を設定できます。

- プロファイルが関連付けられているワークスペース。
- プロファイルが適用される CI クラス。
- アクティブ (デフォルトは true)。
- レイアウト:水平、強制、または垂直 (デフォルト)。
- ホームノードの位置:中央または画面に合わせる(デフォルト)。
- レベル (リレーションシップ レベルの深さ): 1 ～ 25、デフォルトは 3。
- 共有フィルタープリセット (オプション):参照フィールド、デフォルトはなし (空)。

手順

1. マップでの作業中に、CI を選択してから、ノードマッププロファイルを 構成します。

ノードマッププロファイルの表示設定

設定	説明
ワークスペース	プロファイルが関連付けられているワークスペース。
CI クラス	プロファイルが適用される CI クラス。
アクティブ	アクティブ (デフォルトは true)。
レイアウト	レイアウト:水平、強制、または垂直 (デフォルト)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

設定	説明
ホームノードの位置	ホームノードの位置:中央または画面に合わせる(デフォルト)。
レベル	レベル (リレーションシップ レベルの深さ): 1 ～ 25、デフォルトは 3。
共有フィルタープリセット	共有フィルタープリセット (オプション):参照フィールド、デフォルトはなし (空)。

2. XYZを閉じます。

   XYZです。

関連情報

ユーザープリセットの作成または管理

[End]

フィルターを使用して、マップに表示するノードを指定します

無関係な CI を除外 (非表示) して、作業する CI に焦点を当てるようにマップをカスタマイズします。レイヤー数、CI クラス、関係性タイプ、ディスカバリーソース、場所、および CI の所有権でフィルタリングできます。

始める前に
必要なロール：

- マップにアクセスする場合：sn_cmdb_user、sn_cmdb_editor、または sn_cmdb_admin
- 運用サービスインスタンスでマップにアクセスするには:app_service_user、および sm_user または sm_admin
- 運用サービスインスタンスと非運用サービスインスタンスでマップにアクセスするには:app_service_admin、および sm_user または sm_admin
- 関連アイテムにアクセスして表示する場合：itil

このタスクについて

- ユーザーが 共有プリセット または ユーザープリセットを適用すると、すべてのフィルター設定が上書きされます。現在のマップに適用されない 共有プリセット または ユーザープリセット のフィルター属性は、フィルターパネルの [未使用のフィルター属性] セクションに一覧表示されます。さまざまなソースからの優先順位は次のとおりです。
  1. ユーザープリセット
  2. 共有プリセット
  3. 共有プリセット統一マップ共有プリセットプロファイルで定義されているもの
  4. クラスプロファイル (クラスプロファイルは [ノードマッププロファイル] 関連リストで定義され、レイヤー設定のみが含まれます)
- ホームノードを除外するフィルター条件がパネルに表示される場合があります。ただし、フィルター条件に一致しない場合でも、ホームノードを除外することはできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. マップでの作業中に、[マップフィルター] アイコン を選択し、任意のフィルターカテゴリで基準を選択またはクリアします。
   現在マップ上にある要素の属性のみがフィルター基準としてリストされます。現在の要素に適用されない属性は、[未使用のフィルター属性] リストに一覧表示されます。
2. [マップフィルター] パネルを閉じます。
   - [マップフィルター] アイコン に、フィルターが適用されたことを示す点が表示されます。
   - マップ上のフィルタリングされた CI と関係をグレー表示の表示専用画像として公開するには、[フィルタリングされたアイテムを表示] アイコン を選択します。
   - フィルター設定を保存して再利用することができます。詳細については、「ユーザープリセットの作成または管理」を参照してください。
   - マップには最大 250 の CMDB 要素が表示されます。残りの要素は切り捨てられ、そのマップには表示されません。

次のタスク
ホーム CI のデフォルトのフィルター設定を適用するには、[フィルターをリセット] を選択します。

アドミニストレーターは、すべてのユーザーが適用できる共有プリセットとしてフィルター設定を保存できます。詳細については、「ユーザープリセットの作成または管理」を参照してください。

関連情報

ユーザープリセットの作成または管理

ユーザープリセットの作成または管理

便利な 統一マップ フィルター設定を、いつでもマップに適用できる ユーザープリセット として保存します。たとえば、特定のクラスの CI のみを表示するフィルターを定義し、フィルター設定をユーザープリセットとして保存します。

始める前に
必要なロール：

- マップにアクセスする場合：sn_cmdb_user、sn_cmdb_editor、または sn_cmdb_admin
- 運用サービスインスタンスでマップにアクセスするには:app_service_user、および sm_user または sm_admin
- 運用サービスインスタンスと非運用サービスインスタンスでマップにアクセスするには:app_service_admin、および sm_user または sm_admin
- 関連アイテムにアクセスして表示する場合：itil

このタスクについて

- 指定したフィルター設定を適用する ユーザープリセット を作成するには、次の手順に従います。マップの個人用ビューに ユーザープリセット を適用できるのは自分だけです。
- さらに、アドミニストレーターは、自分や他のユーザーがアクセスできる 共有プリセット を定義できます。詳細については、「共有プリセットの作成または管理」を参照してください。
- ○ ユーザーが 共有プリセット または ユーザープリセットを適用すると、すべてのフィルター設定が上書きされます。現在のマップに適用されない 共有プリセット または ユーザープリセット のフィルター属性は、フィルターパネルの [未使用のフィルター属性] セクションに一覧表示されます。さまざまなソースからの優先順位は次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. ユーザープリセット
2. 共有プリセット
3. 共有プリセット統一マップ共有プリセットプロファイルで定義されているもの
4. クラスプロファイル (クラスプロファイルは [ノードマッププロファイル] 関連リストで定義され、レイヤー設定のみが含まれます)

- ホームノードを除外するフィルター条件がパネルに表示される場合があります。ただし、フィルター条件に一致しない場合でも、ホームノードを除外することはできません。

手順

1. マップでの作業中に、[マップフィルター] アイコン を選択し、任意のフィルターカテゴリで基準を選択またはクリアします。
   現在マップ上にある要素の属性のみがフィルター基準としてリストされます。現在の要素に適用されない属性は、[未使用のフィルター属性] リストに一覧表示されます。
2. プリセットの管理 アイコン を選択し、プリセットの管理 リストで プリセット の作成 を選択します。
3. プリセット名を入力し、[保存] を選択します。
4. [マップフィルター] パネルを閉じます。

次のタスク

プリセットを適用するには:

1. マップでの作業中に、フィルターパネルを開くアイコン
2. [プリセットリストを表示] アイコン を選択し、プリセットを選択します。

プリセットを更新するか、更新されたバージョンを新しいプリセットとして保存するには:

1. マップでの作業中に、フィルターパネルを開くアイコン
2. 更新するプリセットを適用してから、必要な変更を行います。
3. プリセットの管理 アイコン を選択し、 プリセットの更新 または 共有プリセットの更新 を選択します。
4. 次のいずれかのアクションを選択します。
   - [プリセットの更新] を選択して、現在のプリセットを現在のフィルター設定で更新します。
   - [新しいプリセットとして保存] を選択し、新しい名前を入力します。
5. **[Save** (保存)] を選択します。

プリセットを削除するには:

1. マップでの作業中に、フィルターパネルを開くアイコン
2. 削除するプリセットを適用します。
3. プリセットの管理 アイコン を選択し、 プリセットの削除 または 共有プリセットの削除 を選択します。
4. [はい] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ホーム CI のデフォルトのフィルター設定を適用するには
[フィルターをリセット] を選択します。

関連情報

フィルターを使用して、マップに表示するノードを指定します

概要パネルでのマップコンテンツのサマリーの表示

[概要] パネルには、ホームノードに関連付けられているマップ上のアイテムのサマリーデータ (CI と接続の数とタイプ、ディスカバリーソースなど) が表示されます。

始める前に
必要なロール:sn_cmdb_user

このタスクについて

注:
[概要] パネルの情報は、ホームノードに関連付けられているノードがマップに表示されていない場合でも、ズーム設定やフィルター設定の影響を受けません。

手順

マップでの作業中に、検索バーで、ホームノードとして設定する CI を検索して選択し、[概要] アイコン を選択します。



概要パネルの情報

フィールド	説明
[ホーム] ノード	現在ホームノードである CI。詳細については、「ホームノードの指定」を参照してください。
[ホーム] ノードタイプ	ホームノード CI の CI タイプ。
CI	ホームノードに関連付けられている CI の数。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
CI タイプ	ホームノードに関連付けられている CI の CI のタイプの数。
接続	ホームノードに関連付けられている CI の接続の数。
接続タイプ	ホームノードに関連付けられている CI の接続タイプの数。
ディスカバリーソース	ホームノードに関連付けられている CI に関連するディスカバリーソースの数。
時間をマッピング	タイムラインで指定されたタイムスタンプ。マップを最初に開いたとき、時間は「現在」に設定されます。詳細については、「統一マップ タイムラインでの関連アイテムの表示」を参照してください。

CI または関係の属性の表示

統一マップ で [属性] パネルを開くと、CI や関係の場所やライフサイクルステージなどの属性が表示されます。

始める前に

必要なロール：

- マップにアクセスする場合：sn_cmdb_user、sn_cmdb_editor、または sn_cmdb_admin
- 運用サービスインスタンスでマップにアクセスするには:app_service_user、および sm_user または sm_admin
- 運用サービスインスタンスと非運用サービスインスタンスでマップにアクセスするには:app_service_admin、および sm_user または sm_admin
- 関連アイテムにアクセスして表示する場合：itil

このタスクについて

サービスインスタンス やダイナミック CI グループ などのグループ CI をホームノードとして選択すると、[属性] パネルにグループ CI 自体の属性と、グループの各 CI および関係メンバーのカードが表示されます。サービスインスタンス CI のマップを開くと、グループ CI のバッジにメンバーの数が表示されます。バッジを選択して、グループを展開または折りたたむことができます。

手順

マップでの作業中に、マップ上の CI または関係を選択し、属性アイコン ⓘ を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[属性] パネルには、次の詳細が表示されます。

- 非グループ CI の場合:上部のセクションには、 ベースプロパティ (任意のクラスの CI (サービスインスタンス CI を除く) に表示される *Class* や *Discovery source* などの共通キー属性) が表示されます。 このセクションに表示されるプロパティのグループは変更できません。
- 下部のセクションには、 拡張プロパティ (CMDB 階層内の CI のクラスを一意に拡張する属性) が表示されます。このセクションに表示するプロパティを指定できます。詳細については、「[属性] パネルに表示する属性の構成」を参照してください。
- グループ CI の場合：一番上のカードにはグループ CI の属性が表示されます。[構成アイテム] セクションのカードには、各グループメンバー CI の属性が表示されます。
- 単一の関係の場合：選択した関係の属性を含むカード。
- 複数関係バッジの場合：関係セット内の各関係のカードに、関係の属性が表示されます。カードの数は、関係バッジの数と同じです。これは、その方向の 2 つの CI 間のさまざまなタイプの関係の数です。関係接続は CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルのレコードに基づいています。

次のタスク
[サービスインスタンス] パネルの CI カードで、[アクション] メニューを選択し、次のオプションのいずれかを選択します。

- **[CI** の詳細を表示] を選択し、CI の CI フォームを開きます。
- [新しいマップで開く] を選択し、現在の CI がホームノードとして設定されている追加のマップを開きます。
- **[CI** をホームとして設定] を選択し、選択した CI をマップのホームノードとして設定します。

マップ上のマップされたサービスインスタンス (以前のアプリケーションサービス) CI [cmdb_ci_service_discovered] を選択すると、そのエントリポイントが [属性] パネルに表示されます。

CI のサービスインスタンスの表示

選択した CI について、統一マップ の [サービスインスタンス] パネルには、関連付けられたすべてのサービスインスタンス (以前のアプリケーションサービス) の サービスマッピング アプリケーションの詳細が一覧表示されます。

始める前に
サービスマッピング がインストールされている必要があります。詳細については、「Service Mapping」を参照してください。

必要なロール：

- マップにアクセスする場合：sn_cmdb_user、sn_cmdb_editor、または sn_cmdb_admin
- 運用サービスインスタンスでマップにアクセスするには:app_service_user、および sm_user または sm_admin
- 運用サービスインスタンスと非運用サービスインスタンスでマップにアクセスするには:app_service_admin、および sm_user または sm_admin
- 関連アイテムにアクセスして表示する場合：itil

このタスクについて
サービスインスタンスカードに表示される情報は、「 サービスマッピングデータ」で説明されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

マップでの作業中に、マップ上の CI を選択し、 [サービスインスタンス] アイコンを選択します。

パネルには、関連する各サービスインスタンスの詳細を含むカードが表示されます。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク

- マップ上の別の CI を選択して、関連するサービスインスタンスを表示します。
- マップ上の何もないスペースを選択すると、マップ上のいずれかの CI のすべてのサービスインスタンスが表示されます。
- [サービスインスタンス (旧称アプリケーションサービス)] パネルで:
  - [検索] ボックスを使用して、特定のサービスインスタンスを検索します。
  - [フィルターを開く] アイコン を選択してフィルターパネルを開き、サービスインスタンスカードをソートするカテゴリとソート順を選択します。[フィルター] パネルを閉じて設定を適用します。
- 個々のサービスインスタンスカードで、[追加アクション] アイコン を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。
  - [**CI** の詳細を表示] を選択して、サービスインスタンス CI の CI フォームを開きます。
  - [新しいマップで開く] を選択して、サービスインスタンスがホームノードとして設定されている新しいマップを開きます。
  - [**CI** をホームとして設定] を選択して、サービスインスタンスをマップ上のホームノードとして設定し、それに応じてマップを再描画します。

  Business criticality などの一部のフィールドは、特定の値を示すために色分けされています。たとえば、[最も重大] のステータスは、赤色の背景でハイライト表示されます。

関連情報

サービスマッピング マップに表示されるデータ

サービスマッピング マップに表示されるデータ

サービスマッピングメソッドを使用して入力されたサービスインスタンスは、マップに含まれます。サービスマッピング は、関係やグループ化などのマッピングされたサービスインスタンス (アプリケーションサービス) [cmdb_ci_service_discovered] に関する重要な情報を提供します。

考慮事項

サービスマッピングがインストールされていて *sn_sm_scoped_app.sa.unified_map.enabled* システムプロパティが有効になっている場合は、サービスマッピングワークスペースから統一マップマップにアクセスできます。詳細については、「Access the Unified Map feature from the Service Mapping Workspace」を参照してください。

サービスマッピングがインストールされていない場合、CMDB 関連のメソッドによって入力されたサービスインスタンスのみがマップに表示されます。 統一マップは、ユーザー指定のレベルを使用して、CMDB階層データを上下にトラバースします。

関連情報

Configuring Service Mapping

CI の関連アイテムの表示

統一マップ で [関連アイテム] パネルを開くと、選択した CI のすべての関連アイテム (通常は、変更、アクティブなインシデント、アクティブな問題などのイベント) が表示されます。

始める前に

必要なロール：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- マップにアクセスする場合：sn_cmdb_user、sn_cmdb_editor、または sn_cmdb_admin
- 運用サービスインスタンスでマップにアクセスするには:app_service_user、および sm_user または sm_admin
- 運用サービスインスタンスと非運用サービスインスタンスでマップにアクセスするには:app_service_admin、および sm_user または sm_admin
- 関連アイテムにアクセスして表示する場合：itil

このタスクについて

注:
タイムラインには、関連アイテム (イベント) も示されます。重要な違いの 1 つは、タイムラインには履歴関連アイテム (タイムラインのマップ時間より前に発生したイベント) のみが表示されることです。対照的に、[関連アイテム] パネルにはすべての関連アイテムが表示されます。詳細については、「統一マップタイムラインでの関連アイテムの表示」を参照してください。

手順

マップでの作業中に、マップ上の CI を選択し、[関連アイテム] アイコン を選択します。
関連アイテムはカテゴリ別にグループ化されています。バッジには、選択した CI (CI が選択されていない場合はすべての CI) の関連アイテムの数が表示されます。



[関連アイテム] パネルに表示する関連アイテムカテゴリを指定するには、「[関連アイテム] パネルの構成」を参照してください。

次のタスク

- マップ上の別の CI を選択して、その関連アイテムを表示します。
- マップ上の何もないスペースを選択して、マップ上のすべての CI のすべての関連アイテムを表示します。
- 1 つ以上のアイテムを含む関連アイテムカテゴリを選択して、詳細な関連アイテムカードを表示します。カード上で：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 関連アイテムリンクを選択して、関連アイテムレコードにドリルダウンします。
- [フィルター] パネルを開いて、カードのソートカテゴリと順序を設定します。
- *Priority* や *Risk* などの一部の詳細は、デフォルトのプラットフォームのカラーコード設定を使用して色分けされます。

[関連アイテム] パネルの構成

アクティブなインシデントやアクティブな問題など、関連アイテムのどのカテゴリを 統一マップ [関連アイテム] パネルに表示するかを構成します。

始める前に

必要なロール：

- マップにアクセスする場合：sn_cmdb_user、sn_cmdb_editor、または sn_cmdb_admin
- 運用サービスインスタンスでマップにアクセスするには:app_service_user、および sm_user または sm_admin
- 運用サービスインスタンスと非運用サービスインスタンスでマップにアクセスするには:app_service_admin、および sm_user または sm_admin
- 関連アイテムにアクセスして表示する場合：itil

このタスクについて

[関連アイテム] パネルは、サイドパネルのカテゴリ別に関連アイテムをグループ化します。アドミニストレーターは、グローバルに利用可能な関連アイテムカテゴリを構成します。これらの設定をさらにカスタマイズすることができます。

手順

1. マップでの作業中に、[関連アイテム] アイコン を選択します。
2. [関連アイテム] パネルで、[ユーザー設定] アイコン を選択します。
3. [関連アイテム設定] ポップアップで、目的のアイテムを [選択済みアイテム] リストに移動し、不要なアイテムを [利用可能なアイテム] リストに移動します。
4. **[Apply** (適用)] を選択します。
   マップ上の CI を選択すると、目的の関連アイテムカテゴリが表示されます。

統一マップタイムラインでの関連アイテムの表示

タイムラインには、選択した CI の指定された期間におけるインシデント、問題、変更などの関連アイテムが表示されます。タイムラインを使用して、CI の変更履歴と、それらが CMDBトポロジにどのように影響するかを可視化できます。

関連アイテムの表示

- マップを最初に開いたとき、CI と関係は現時点でのものとして表示されます。マップ上の CI を選択すると、タイムラインにその CI の関連アイテムが表示されます。
- タイムライン上のマップ時間マーカー (画像の A) をドラッグして、マップとタイムラインに表示するデータの終了日 (マップ時間) を指定できます。デフォルトのマップ時間は「現在」ですが、特定の日付を指定したり、マーカーを日付にドラッグしたりできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- マップとタイムラインは同期されます。選択した CI とその接続が、指定されたマップ時刻に (ノードの作成日に基づいて) 存在していたとおりにマップに表示されます。タイムラインには、マップ時間以前に発生した関連アイテムを示すマーカー (画像の B) が表示されます。



- タイムラインビューの全体的なタイムスパン (画像の C) を指定することもできます。
- マップ時間の後に作成された CI はタイムラインに表示されず、タイムライン上のアイテムには影響しません。
- 同じ日付の複数の関連アイテムは、関連アイテムの数を示すバッジで示されます。

タイムライン上のアクション

望ましい結果	アクション
タイムラインを表示または非表示にする	[タイムライン] アイコン を選択します。
マップ時間マーカー (したがって、マップ上のアイテム) を現在時刻に設定する	[今] を選択します。
マップ時間を特定の日時に設定する	マップ時間マーカーをドラッグします。
タイムラインを過去または未来にスクロールする	タイムラインの横にある矢印を選択します。
関連アイテムマーカーの日時の表示	マーカーをポイントします。
関連アイテムの詳細を表示する	関連アイテムのバッジをポイントします。
タイムラインのタイムスパンを変更する	ズームアイコン または を選択します。 タイムスパンは、過去 6 か月から 6 か月先までの範囲です。 この範囲外で発生した、または発生する関連アイテムは、タイムラインに表示されません。ただし、そのような関連アイテムは、対応する [関連アイテム] パネルに引き続き表示されます。さらに、マップ内のバッジには、関連アイテムのデータが表示される場合があります。
マーカーを管理する	マーカーを選択し、[その他のアクション] アイコン を選択して、次のいずれかのアクションを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

望ましい結果	アクション
	• マーカーを置換:現在のマーカーを指定された日付のマーカーに置き換えます。 • マーカーをクリア:すべてのマーカーをクリアします。 • マーカーを追加:指定した日付のマーカーを追加します。
マップ上のすべての CI の関連アイテムを表示する	マップ上の何もないスペースを選択します。

一般的なタイムラインプロパティの構成

アドミンは、タイムラインに表示される関連アイテムの詳細など、すべてのユーザーに影響するタイムラインの一部のプロパティを構成できます。詳細については、「マップ上に関連アイテムを表示する方法を構成する」を参照してください。

CI の変更履歴の表示

統一マップの [変更] パネルには、選択した CI のライフサイクルステージや運用ステータスの変更など、変更の詳細が表示されます。

始める前に

必要なロール：

- マップにアクセスする場合：sn_cmdb_user、sn_cmdb_editor、または sn_cmdb_admin
- 運用サービスインスタンスでマップにアクセスするには:app_service_user、および sm_user または sm_admin
- 運用サービスインスタンスと非運用サービスインスタンスでマップにアクセスするには:app_service_admin、および sm_user または sm_admin
- 関連アイテムにアクセスして表示する場合：itil

このタスクについて

変更はタイムラインにも示されます。詳細については、「統一マップタイムラインでの関連アイテムの表示」を参照してください。

手順

1. マップでの作業中に、マップ上の CI を選択し、 [変更] アイコンを選択します。

   選択した CI のすべての変更がパネルに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



- カードの詳細については、[さらに表示] / [少なく表示] を選択します。
- 変更の上にカーソルを合わせて [重要としてフラグを付ける] アイコンを選択し、変更に重要であることを示すフラグを付けます。

2. その他のタスクを実行します。

- 変更を表示するマップ上の別の CI を選択します。
- [フィルターを開く] を選択し、次のいずれかのフィルタータイプを選択して構成します。
  - 投稿タイプ
  - フィールドの変更
  - Flagged (フラグ)
  - フィルターセット
- [検索] アイコンを選択し [アクティビティストリームを検索] フィールドにテキストを入力して、用語を入力して特定の変更を検索します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [昇順 または降順のソートアイコン を選択して、ソートの昇順と降順を切り替えます。
- [変更] パネルの既存のフィルタリングオプションを補完するフィルターセットを作成します。フィルター設定を保存して再利用することができます。詳細については、「ユーザープリセットの作成または管理」を参照してください。

関連情報

統一マップタイムラインでの関連アイテムの表示

統一マップでのマップの編集

マップエディター での作業中に、マップに CI を追加したり、マップから CI を削除 (非表示) したりすることができます。マップから CI ノードを削除すると、CI の関係性のレコードは削除されますが、CI レコードは CMDB から削除されません。また、 CMDB内の CI 関係を追加、変更、および削除することもできます。

マップエディターで実行できるアクション

マップエディター では次のアクションを実行できます。

- CI、関係、またはマップ内の任意の場所を右クリックして、コンテキストメニューを開きます。
- CI と関係を管理するには、 属性アイコンを選択します。
- 既存の CI とその関係をマップに追加するには、[CI の追加] アイコン を選択します。
- 関係または CI を選択し、[関係を管理] アイコン を選択して、関係を追加、更新、または削除します。
- [store-future: BEGIN review][履歴を編集] アイコンを選択して アクションをやり直したり元に戻したり、マップを特定の状態に戻したりします。[End]
- 現在の編集セッション中に追加した場合にのみ、マップから CI を削除できます。編集セッションの開始時にマップ上にあった CI は削除できません。CI との間のすべての関係の CMDB レコードを削除するには、CI の [削除] を選択します。CI はマップから削除されますが、CI レコードは CMDB から削除されません。

マップエディターでの作業

- マップエディターを使用するには、sn_cmdb_admin ロールまたは sn_cmdb_editor ロールのいずれかが必要です。
- マップを編集する前に、操作性を最適化するためにマップを準備します。フィルターとレベルを使用して、作業する CI の最小セットを表示します。マップを最小化すると、加えた変更の影響を理解して制御しやすくなります。
- マップを編集するには、[マップを編集] アイコン を選択します。マップ上の太い青色のアウトラインは、 マップエディター がアクティブであることを示します。
- マップエディター での作業中は、[保存] を選択するまでCMDBは変更されません。
- 編集セッション中は、関連アイテムと関連付けバッジはマップに表示されません。
- リセットアイコン を選択すると、いつでも未保存の変更をすべて元に戻すことができます。
- [終了] を選択して、編集セッションを終了します。タイムラインとコントロール (検索、フィルター、ズームなど) にアクセスするには、エディターを終了する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

マップへの CI の追加とマップからの CI の削除

- マップ上の既存の CI を表示して、その接続を作成、変更、または削除できます。
- CMDB に既存のレコードがある CI のみを追加できます。
- マップ上の別の CI に既に接続している CI を追加しようとすると、マップが再配置され、CI がハイライト表示されます。場合によっては、フィルター設定が原因で CI が表示されないことがあります。
- 追加された CI はマップに表示されますが、CI の接続を変更して変更を保存しない限り、その CMDB レコードは変更されません。 CI を追加すると、ホームノードへのパス (直接または間接) がある場合にのみマップに保存されます。
- ある CI と別の CI の間のすべての接続を削除して、ホームノードへの接続パスが残らないようにすると、隔離された CI とそのすべてのダウンストリーム接続はアイランドブランチと見なされます。保存すると、ダウンストリーム接続に加えた変更が保存され、島分岐 CI がマップから削除されます (非表示になります)。ただし、CI レコードは CMDB から削除されません。
- マップから CI を削除 (非表示) しても、 CMDB 内の CI のレコードは削除されません。対照的に、削除された CI の接続レコードは、 接続の削除で説明されているように影響を受けます。

CI 間の接続 (関係または参照) の作成または変更

マップエディター を使用して、2 つの CI 間の接続を追加したり、既存の接続を変更したりします。

詳細については、「CMDB 内の CI 関係」を参照してください。

接続の削除

> ⚠ 警告:
> 接続を削除すると、無効な CMDB 状態になる可能性があります。

編集できない接続はグレー表示され、表示専用になります。

- 接続を削除すると、接続はマップから削除されます (非表示になります)。関係は、変更を保存したときにのみ [cmdb_ci_rel] テーブルから削除されます。
- ある CI と別の CI の間のすべての接続を削除して、ホームノードへの接続パスが残らないようにすると、隔離された CI とそのすべてのダウンストリーム接続はアイランドブランチと見なされます。保存すると、ダウンストリーム接続に加えた変更が保存され、島分岐 CI がマップから削除されます (非表示になります)。ただし、CI レコードは CMDB から削除されません。
- CI との間のすべての接続を削除して変更を保存すると、次のアクションが発生します。
  - CI のすべての関係 (CI の上流と下流の両方) のレコードが CMDB [cmdb_ci_rel] テーブルから削除されます。
  - CI がマップから削除されます (非表示)。
  - CMDB内の CI のレコードは削除されません。

制限事項

マップ編集者 では、次のアクションはサポートされていません。

- マップされたアプリケーションサービス (サービスインスタンス) の編集。
- CI レコードを CMDB から削除する、または CI レコードに追加する。
- マップに対するエンドポイント CI の追加または削除

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 参照接続またはエンドポイント接続を削除するか、参照接続またはエンドポイント接続を持つ CI をマップから削除します。
- 適用可能なフロー関係タイプ (エンドポイント CI 間の接続) の更新。

関連情報

CMDB 内の CI 関係

提案されたクラス関係

提案された関係の追加

マップエディターを使用したマップへの CI の追加

マップエディターを使用した接続の作成または変更

マップエディターを使用した接続の削除

[store-future: BEGIN review]統一編集履歴パネルを使用したマップの編集[End]

マップエディターを使用したマップへの **CI** の追加

マップ上の既存の CI を表示して、その接続を作成、変更、または削除できます。

始める前に

必要なロール:sn_cmdb_admin または sn_cmdb_editor

このタスクについて

- 一度に追加できる CI は 1 つだけです。
- CI をマップにまだ保存していない場合は、追加した CI をマップから削除できます。
- CMDB に既存のレコードがある CI のみを追加できます。
- マップ上の別の CI に既に接続している CI を追加しようとすると、マップが再配置され、CI がハイライト表示されます。場合によっては、フィルター設定が原因で CI が表示されないことがあります。
- 追加された CI はマップに表示されますが、CI の接続を変更して変更を保存しない限り、その CMDB レコードは変更されません。
- マップ編集者 はエンドポイント CI の追加をサポートしていません。
- CI を追加すると、ホームノードへのパス (直接または間接) がある場合にのみマップに保存されます。

手順

1. マップでの作業中に、マップの編集アイコン を選択し、次のいずれかのアクションを実行します。
   - マップ上の空白の場所を右クリックし、[**CI** を追加] を選択します。
   - [CI を追加] アイコン を選択します。
2. [CI を追加] パネルで、追加する CI のクラスを指定します。
3. 指定したクラスの CI のリストを生成するフィルターを定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. フィルタリングされた結果リストで 1 つの CI を選択し、[フィルターを適用] を選択します。

b. オプション: 後で使用するために、条件セットをカスタムフィルターとして保存します。
[カスタムを保存] アイコン を選択し、フィルターの名前を指定します。CI を追加するたびにフィルターを選択できます。

4. マップ上の別の CI に既に接続されている CI を追加するには、[マップに追加] を選択するか、マップ上の別の CI にまだ接続されていない CI のこの手順をスキップします。

マップは、追加された CI に再び中心を置きます。残りの手順をスキップします。

5. マップ上の別の CI にまだ接続されていない CI を追加するには、[マップに追加して接続] を選択します。
マップが追加された CI に再度集中し、[接続を管理] パネル が開きます。

6. [接続を管理] パネル ( ) で、設定を指定します。

[接続を管理] パネル

フィールド	説明
ソース CI	スワップアイコン を選択すると、ソースとターゲットをスワップできます。 注: CI 関係のコンテキストでは、これは親 CI です。
ターゲット CI	スワップアイコン を選択すると、ソースとターゲットをスワップできます。 注: CI 関係のコンテキストでは、これは子 CI です。
提案された関係性を表示	[関係性タイプ] 選択ボックスの内容を制御するオプション:2 つの CI に最も適した関係性タイプがリストの一番上に表示されます。
リレーションシップタイプ	CI 間の関係。たとえば、親「Tomcat」と子「WAR ファイル」の関係は *`Contains::Contained By`*です。

7. すべての接続設定を指定したら、[接続の作成] を選択します。

マップエディターを使用したマップからの **CI** の削除

現在の編集セッション中に追加した場合にのみ、マップから CI を削除 (非表示) できます。編集セッションの開始時にマップ上にあった CI は削除できません。

始める前に
必要なロール：admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このタスクについて
マップから CI を削除 (非表示) すると、次のようになります。

- CI はマップに表示されなくなりますが、CI レコードは CMDB から削除されません。
- CI との間のすべての関係の [cmdb_ci_rel] テーブル内のレコードが削除されます。

手順

マップの編集中に、次のいずれかのアクションを実行します。

- CI を選択し、[属性] パネルで [削除] を選択します。
- CI を右クリックし、[削除] を選択します。

マップエディターを使用した接続の作成または変更

マップエディター を使用して、2 つの CI 間の関係を追加したり、既存の関係を変更したりします。

始める前に
必要なロール:sn_cmdb_admin または sn_cmdb_editor

このタスクについて

- 実線は関係を示します。矢印は依存ノードを示しています。
- 破線は参照を示します。
- 線のバッジは、CI 間の関係の数を示します。

2 つの CI は、1 つ以上の関係 (CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルに格納される) によって接続される場合があります。たとえば、2 つの CI が *Runs On::Runs*、 *Depends On::Discovered From*、および *Owned By::Owns* の関係によって接続されている場合があります。

人間関係の詳細については、 CMDB 内の CI 関係を参照してください。

マップ編集者 では、次のアクションはサポートされていません。

- マップされたアプリケーションサービス (サービスインスタンス) の編集。
- 参照接続またはエンドポイント接続を削除するか、参照接続またはエンドポイント接続を持つ CI をマップから削除します。
- 適用可能なフロー関係タイプ (エンドポイント CI 間の接続) の更新。

注:
リセットアイコン を選択すると、いつでも未保存の変更をすべて元に戻すことができます。

手順

1. マップの編集中に、接続を作成するか変更するかを指定します。
2. [接続を管理] パネル ( ) で、設定を指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[接続を管理] パネル

フィールド	説明
ソース CI	スワップアイコン ↕ を選択すると、ソースとターゲットをスワップできます。 **注:** CI 関係のコンテキストでは、これは親 CI です。
ターゲット CI	スワップアイコン ↕ を選択すると、ソースとターゲットをスワップできます。 **注:** CI 関係のコンテキストでは、これは子 CI です。
提案された関係性を表示	[関係性タイプ] 選択ボックスの内容を制御するオプション:2 つの CI に最も適した関係性タイプがリストの一番上に表示されます。
リレーションシップタイプ	CI 間の関係。たとえば、親「Tomcat」と子「WAR ファイル」の関係は *`Contains::Contained By`* です。

3. すべての接続設定を指定したら、[変更] を選択して既存の接続を変更するか、[接続を作成] を選択して接続を追加します。

関連情報

- CMDB 内の CI 関係
- 提案されたクラス関係
- 提案された関係の追加
- 統一マップでのマップの編集
- マップエディターを使用した接続の削除

マップエディターを使用した接続の削除

マップの編集中に、接続 (関係レコード) を CMDBから削除できます。接続に関連する CI は CMDB から削除されません。

始める前に
必要なロール:sn_cmdb_admin または sn_cmdb_editor

このタスクについて

警告:
接続を削除すると、無効な CMDB 状態になる可能性があります。

マップ編集者 では、次のアクションはサポートされていません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- マップされたアプリケーションサービス (サービスインスタンス) の編集。
- 参照接続またはエンドポイント接続を削除するか、参照接続またはエンドポイント接続を持つ CI をマップから削除します。
- 適用可能なフロー関係タイプ (エンドポイント CI 間の接続) の更新。

- 接続を削除すると、接続はマップから削除されます (非表示になります)。関係は、変更を保存したときにのみ [cmdb_ci_rel] テーブルから削除されます。
- ある CI と別の CI の間のすべての接続を削除して、ホームノードへの接続パスが残らないようにすると、隔離された CI とそのすべてのダウンストリーム接続はアイランドブランチと見なされます。保存すると、ダウンストリーム接続に加えた変更が保存され、島分岐 CI がマップから削除されます (非表示になります)。ただし、CI レコードは CMDB から削除されません。
- CI との間のすべての接続を削除して変更を保存すると、次のアクションが発生します。
  - CI のすべての関係 (CI の上流と下流の両方) のレコードが CMDB [cmdb_ci_rel] テーブルから削除されます。
  - CI がマップから削除されます (非表示)。
  - CMDB内の CI のレコードは削除されません。

人間関係の詳細については、 CMDB 内の CI 関係を参照してください。

リセットアイコン を選択すると、いつでも未保存の変更をすべて元に戻すことができます。

手順

1. マップの編集中に、次のいずれかのアクションを実行します。

   注:
   [保存] を選択するまで、削除は行われません。

   - 接続を 1 つ削除するには、その接続を選択し、[属性] パネルで [削除] を選択します。または、接続を右クリックし、[削除] を選択します。
   - CI の特定の接続のみを削除するには、CI を選択します。編集パネルで、接続までスクロールし、[削除] を選択します。
   - CI のアップストリームとダウンストリームの両方のすべての接続を削除するには、CI を選択してから **[CI** を削除] を選択します。
2. [保存] を選択すると、削除が発生します。

関連情報

CMDB 内の CI 関係

提案されたクラス関係

提案された関係の追加

マップエディターを使用した接続の作成または変更

[store-future: BEGIN review]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

統一編集履歴パネルを使用したマップの編集

[編集履歴] パネルでは、アクションを元に戻したりやり直したり、以前に実行した編集アクションを選択して、その時点でのすべての変更のステータスにマップをリセット (元に戻す) ことができます。

始める前に

必要なロール:sn_cmdb_editorおよびsn_cmdb_admin

このタスクについて

- [編集履歴] パネルには、現在の編集セッション中にマップに対して実行したアクションが一覧表示されます。
- アクションは、実行された順に表示されます。
- 変更を保存するか、 マップエディターを終了すると、アクションのリストはクリアされます。

マップエディターでの作業の詳細については、統一マップでのマップの編集を参照してください。

手順

1. マップの編集中に、[履歴を編集] アイコン ( ) を選択します。
2. [履歴を編集] パネルで、アクションを選択します。
   矢印を選択してエントリを展開すると、実行されたアクションの詳細が表示されます。アクションに一致するテキストを入力して、リストを検索できます。

[End]

依存関係ビュー®

ServiceNow 依存関係ビューは、構成アイテム (CI) と、その CI が含まれている、またはその CI がサポートしているアプリケーションサービスまたはビジネス サービスのインフラストラクチャ ビューをグラフィカルに表示します。依存関係ビューは構成アイテムのステータスを示し、CI に関連するアラート、インシデント、問題、変更、およびサービスにアクセスできるようにします。

サービスマッピングがアクティブ化されている場合、依存関係ビューのマップはサービス マップの接続を反映する依存関係を表示するように拡張されます。

探索	管理	使用方法
• Yokohama • ドメインセパレーションと依存関係ビュー	• マップインジケーターの作成または変更 • マップアイコンの作成または変更 • 事前定義フィルターの作成 • マップの関連アイテムの作成または変更 • 依存関係ビューのメニュー アクションの作成または変更 • 依存関係タイプの作成または編集	• 依存関係ビューマップ • 依存関係ビューマップのメニューとコントロール • 依存関係ビューマップの表示 • 依存関係ビューマップのレイアウトの変更 • 依存関係ビューマップのビューのフィルタリング

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

(続く)

		• 依存関係ビューマップでのノードに対するアクションの実行 • 依存関係ビューでサポートされているブラウザ
開発 • 開発者トレーニング • 開発者ドキュメント • 依存関係ビューのプロパティ • 依存関係ビューとともにインストールされるコンポーネント	統合 依存関係ビューマップでの CI のメトリクスの表示	トラブルシューティングとヘルプ • Now Community での質問や回答 • Know Error Portal で既知のエラー記事を検索 • 連絡先 カスタマーサービス & サポート

依存関係ビューでサポートされているブラウザ

依存関係ビューマップを表示および操作するには、インターネット ブラウザの最新のバージョンまたはサービス パックが必要です。

[依存関係ビュー] モジュールは、次のブラウザの最新のバージョンまたはサービス パックをサポートしています。

- 最新の ESR を備えた Firefox
- 最新バージョンの Chrome
- バージョン 8 以降の Safari (最新バージョンを推奨)
- Microsoft Internet Explorer (IE) バージョン 11 と Microsoft Edge

[依存関係ビュー] モジュールは、タブレットとモバイル デバイスではサポートされていません。

ドメインセパレーションと依存関係ビュー

依存関係ビュー ではドメインセパレーションはサポートされていません。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル：ベーシック

- アプリケーションサービスプロバイダーのユースケースに合わせてデータが適切なドメインに送られるようにするビジネスロジックが存在します。
- このアプリケーションは、ドメインセパレーションを完全にサポートしています。ドメインセパレーションには、ユーザーインターフェイス、キャッシュキー、レポート、ロールアップ、および集計からのドメインの分離が含まれます。
- インスタンスのオーナーは、複数のテナント間で正常に機能するようにアプリケーションをセットアップする必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サンプルユースケース：サービスプロバイダーがチャットを使用してテナント顧客のメッセージに応答する場合、お客様がサービスプロバイダーの応答を確認できるようにする必要があります。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート」を参照してください。

依存関係ビューにおけるドメインセパレーションの仕組み

依存関係ビューは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルと CI 関係性 [cmdb_rel_ci] テーブルの両方を使用して生成されます。[cmdb_ci] テーブルはドメインセパレーションされていますが、[cmdb_rel_ci] テーブルはされていません。2 つの CI を選択するだけで、関係を作成できます。CI を表示するには、CI が同じドメインにある必要があります。

依存関係ビューで正常にドメインセパレーションするには、現在のドメインで関連 CI が表示されることを確認します。インスタンスがドメインセパレーションされている場合は、ServiceNow のドメインセパレーションルールが適用されます (下記の関連情報のリンクを参照)。

テナントドメインは、自身のドメインとグローバルの CI のみを表示できます。

関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

依存関係ビューマップ

ServiceNow® 依存関係ビューマップは、アプリケーションサービスまたはビジネスサービスをサポートする CI と CI 間の関係を、グラフィックを使用して表示します。

CMDB ワークスペースストアアプリは、依存関係ビューを使用する代わりに統一マップ機能を提供します。統一マップは、依存関係ビューとService Mapping の機能を単一のマップエクスペリエンスにまとめたものです。

ServiceNow のサービス (アプリケーションサービスまたはビジネスサービス) は、IT インフラストラクチャによってサポートされている作業または製品です。たとえば、従業員にメール サービスを展開するには、メール サーバー、Web サーバー、およびユーザーのアカウントを構成する作業などのサービスが必要になる可能性があります。

依存関係ビューマップには、マップのルート CI またはルート ノードと呼ばれる 1 つの開始点があります。ルート CI は、注意を引くために、パルス エフェクトで塗り直される暗いフレームで囲まれています。このマップでは、ルート CI の上流と下流両方の依存関係を表示できます。デフォルトでは、依存関係ビューマップには上流の関係と下流の関係の両方について、3 つのレベルが表示されます。アドミニストレーターは、表示されるレベルの数を設定できます。このマップでは、見やすくなるようにクラスターの折りたたみと展開が行われます。デフォルトでは、クラスターは折りたたまれています。

依存関係ビューマップでは、マップインジケーターにより CI に有効な保留中の問題があるかどうかが示されます。CI に接続されているタスクを調べて、詳細を確認することができます。別のフォームからマップに戻ると、デフォルトのフィルターとレイアウトの設定を使用して、最後に表示されたマップが復元されます。CI レコードまたは CI を識別するタスクレコードのアイコン ( ) をクリックすると、マップが開きます。

マップ内の関係の多くは、ディスカバリープロセスによって作成されます。マップ内で CI 関係を作成、定義、および削除することもできます。さまざまな視点からマップを表示し、構成アイテムに関連する特定のレコードを開くことができます。CMDB に対する変更を反映するために、マップが自動的に更新されます。

注:
構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから展開されていない CI は、[依存関係ビュー] マップおよび CI 関係フォーマッターに表示されません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[依存関係ビュー] モジュールはすべてのインスタンスで有効になっており、デモ データが含まれています。

依存関係ビューのサンプルマップ



CI レコードまたは CI を識別するタスク レコードのマップ アイコン [ ] をクリックすると、マップが開きます。

ロール

itil ロールと ecmdb_admin ロールを持つユーザーは、マップを表示してマップ内ですべてのアクションを実行することができます。アクションには、マップ内のリストと [保存済みフィルター] モジュールからの、マップビューと保存したフィルターへのアクセスが含まれます。

依存関係ビューマップのメニューとコントロール

依存関係ビューマップには、以下のメニューとコントロールが含まれています。

依存関係ビューマップ



マップ オプション

マップの上部には以下のオプションがあります。

	マップのビューを保存、ロード、およびエクスポートするためのメニュー。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

<ルート CI>	メニュー アイコンの隣には、マップの現在のルート ノード (CI) の名前が表示されます。
	マップにロードする CI、アプリケーションサービス、またはビジネス サービスの名前を入力します。または、入力を開始することで、部分的に入力した値に一致する CI とサービスのリストをオートコンプリート機能により表示することもできます。
垂直	マップを垂直ビューで表示します。
水平	マップを水平ビューで表示します。
放射状	マップを放射状ビューで表示します。
強制	上流の関係か下流の関係かにかかわらず、親 CI を中心にして要素を配置します。
グループ	CI タイプに従って要素をグループ化します。
詳細	選択した CI に関連付けられている問題、変更、および関連サービスなどの関連リストを表示します。 • サービスをクリックすると、そのサービスに関連付けられている CI がハイライト表示されます。 • [関連サービス] をクリックしてから、サービスをダブルクリックすると、イベント管理ダッシュボードにマップが表示されます。 イベント管理プラグインが有効化されている場合は、イベントとアラートも表示されます。
設定	マップのフィルターを設定します。
	ナビゲーション ツールを使用して、マップのビューの拡大または縮小、マップ上のアイコンの配置変更、およびページ上でのマップの移動を行います。 • マップの倍率を大きくするには、プラス記号 (+) を使用します。 • マップの倍率を下げるには、マイナス記号 (-) を使用します。 • 中央の点をクリックすると、マップがページの中央に表示されます。 • 方向矢印を使用して、その方向にページを移動します。 • ナビゲーション ツールの下にある選択ツールを使用して、マップ全体を移動するか、マップ上の 1 つの CI を移動するかを切り替えます。

マップ メニュー

マップの背景を右クリックすると、以下のオプションを使用できます。

レイアウトを実行	現在のレイアウト オプションを使用してマップを再描画します。
画面に合わせる	すべてのノードがマップ ウィンドウ内に収まるようにマップのサイズを変更します。
フィルターをリセット	と同じアクションを実行します フィルター > リセット Flow Designerです

ノードメニュー

ノードを右クリックすると、以下のオプションを使用できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フォームを表示	ブラウザの新しいタブに選択した CI の CMDB レコードを表示します。
マップを表示	選択されている CI を新しいルート ノードとして使用して、現在定義されているレイアウト設定でマップを再ロードします。このオプションはルート ノードには表示されません。
関連タスクを表示	インシデント、問題、変更要求、および後続タスクを含む、選択した CI に関連付けられているすべてのタスクまたは機能停止を表示します。このオプションは、CI に関連付けられたタスクがない場合でも、常に利用できます。このオプションは折りたたまれたノードでは表示されません。
影響を受ける CI を表示	影響を受ける CI としてリストされている CI を持つ、すべてのタスクのリストを表示します。このオプションは、タスク レコードの構成アイテム フィールドにあるマップ アイコンからマップにアクセスした場合にのみ表示されます。
関連する機能停止を表示	選択した CI に関連するすべての機能停止を表示します。このオプションは、CI に関連付けられた機能停止がある場合にのみ表示されます。このオプションは折りたたまれたノードでは表示されません。
関係性を追加	このオプションは、別の CI にドラッグして関係リンクを作成することができる、緑色の点線を表示します。ポップアップ ダイアログでは、関係タイプを定義することができます。
展開	クラスター化されたノードまたは仮想グループ (*glide.bsm.too_many_children* に達すると表示される仮想ノード) 内のすべての CI とコンポーネントを表示します。このオプションは、ノードがクラスター ノードまたは仮想グループ ノードの場合にのみ表示されます。 前に [詳細] を使用していた場合、[展開] は [詳細] 操作の結果を元に戻します。 表示される追加アイコンの数は、*glide.bsm.max_nodes* プロパティの値により制限されます。
折りたたみ	クラスター ノード内のすべての CI とコンポーネントを 1 つのノードに折りたたみます。また、展開された仮想グループを折りたたみます。このオプションは、[展開] メニュー アイテムを使用してノードが展開されている場合にのみ表示されます。 前に [詳細] を使用していた場合、[展開] は [詳細] 操作の結果を元に戻します。
ここからレイアウトを実行	このオプションは、現在のノードを使用して、選択したレイアウトを再実行します。このオプションを使用して、同じマップ上で新しいビューやより明確なビューを表示します。
詳細	選択したアイコンから始めて、マップの次のレベルを [最大レベル] の設定を超えてロードします。 仮想グループ化の基準が満たされていても、新しくロードされたレベルでは仮想グループ化は適用されません。 表示される追加アイコンの数は、*glide.bsm.max_nodes* プロパティの値により制限されます。

関係メニュー

関係リンクを右クリックすると、以下のオプションを使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関係フォームを表示	**[CI** 関係性] フォームを開きます。このフォームから、関係の [親]、[タイプ]、および [子] を変更できます。
関係を変更	このリンクの新しい関係を検索して選択します。
リレーションシップを削除	関係を削除します。プロンプトで確認が求められた後に、関係が削除されます。

依存関係ビューマップ内のクラスター ノード

依存関係ビューマップでは、個々の CI ノードと一緒にクラスター グループ ノードを表示することや、これらのクラスター グループの子ノードを表示することができます。

クラスターとは、クラスター [cmdb_ci_cluster] テーブル内の CI です。クラスター CI は、単一のシステムとして連携する、組織化されたコンピューター CI のセットです。クラスター グループ内の各ノードは、ディスクやネットワーク アダプターなどの参照されるハードウェアを持つことができる CI (通常はサーバー) を表しています。

依存関係ビューマップのクラスターノードは、次の 2 つのモードで表示できます。

- 折りたたみモード：子 CI ノードなしでクラスター CI ノードのみを表示します。このモードでは、大きなマップで不必要な混乱を防ぐことができます。
- 展開モード：クラスター CI ノードとそのすべての子 CI ノードを表示します。

クラスター化されたノードに利用できるメニューオプションには、マップの密度を制御できる [折りたたみ] と [展開] があります。

デフォルトでは、依存関係ビューはすべてのクラスター グループを折りたたみ、マップ上に折りたたみモードでクラスターを表示します。

注釈

クラスター ノードとクラスター グループ CI ノードのアイコンは、「クラスター」という文字列と固有のクラスター アイコンによって示されます。クラスター CI または折りたたまれたノード内のすべてのコンポーネント ノードで、インシデント、問題、または変更要求などのタスク、機能停止、およびトラブルが検索されます。この検索では、図に表示されているレベル数のみが評価されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

子ノードを表示する展開されたクラスター ノード



自動翻訳

依存関係ビューマップでのノードの仮想グループ化

依存関係ビューは、マップの密度を減らすために、同じレベルの類似した CI タイプの CI を自動的にグループ化します。

多数のノードがあると、依存関係ビューマップの密度が高くなりすぎて、役に立たなくなる可能性があります。そのため、同じレベルの類似した CI タイプを持つノードの数が [*Maximum number of nodes (of a similar CI type and at the same level) to display before applying virtual grouping*] プロパティの値を超えた場合、それらのノードは自動的に仮想グループにグループ化されます。仮想グループを表すために単一のノードである仮想グループ ノードが表示され、仮想グループ内の実際のすべてのノード (類似した CI タイプのノード) は非表示になります。仮想グループ ノードは類似した CI タイプの CI を表しますが、それ自体は CI ではなく、タスクを割り当てることはできません。仮想グループ内にある実際の折りたたまれたノードの数が、仮想グループ ノード上に表示されます。

デフォルトでは、仮想グループの子ノードは表示されません。[*Show children of virtual groups*] プロパティを有効にして、仮想グループの下に子ノードを表示することができます。

仮想グループ化の基準が満たされている (そのレベルの類似した CI タイプを持つノードの数が、事前設定されたプロパティ値を超えている) 場合でも、仮想グループの下のレベルに仮想グループ化は適用されません。ただし、基準が満たされていれば、次のレベルで仮想グループ化が行われる可能性があります。この動作はプロパティの設定に依存せず、変更することはできません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

仮想グループのメニュー オプションには、仮想グループ化を適用して仮想グループ ノードのみを表示したり、仮想グループ化を元に戻してすべての実際のノードを表示したりすることができる、[展開] と [折りたたみ] があります。

仮想リンク

仮想ノードは、仮想リンクで他のノードに接続されます。仮想リンクは、仮想グループ内の少なくとも 1 つの CI とマップ上の別の CI ノードとの間にリンクがあることを示します。

注:
事前定義フィルターは仮想グループには適用されません。そのため、事前定義フィルターにより除外される CI が含まれていても、仮想グループは表示されます。仮想グループを展開すると、事前定義フィルターが適用され、以前に仮想グループ化されていた CI の一部またはすべてがマップに表示されなくなる可能性があります。

また、ノード メニュー オプションの [詳細] を使用する場合、仮想グループ化の基準が満たされていても、新しくロードされたレベルでは仮想グループ化は適用されません。

展開された仮想グループ



関連情報

依存関係ビューのプロパティ

依存関係ビューの使用

依存関係ビューマップのレイアウト コントロールを使用して、管理しやすいようにさまざまな構成で要素を表示します。マップ上のフィルター パネルを使用して、より少ないレベルを表示したり、表示しない要素をフィルターで除外してから、後で使用できるようにそのフィルターを保存します。要素間の新しい関係を描画するか、既存の関係を編集します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

依存関係ビューマップの表示

依存関係ビューマップを表示すると、マップがルート CI を中心に配置され、マッププロパティに定義されているレイアウトとレベル数が表示されます。オペレーショナルインテリジェンスがアクティブ化されている場合は、依存関係ビューマップでマップ上の CI のメトリクス情報に直接アクセスできるモードが提供されます。

始める前に
必要なロール：dependency_views (一般的な要件を参照)

一般的なロール要件：

- ナビゲーション メニュー、スクリプト API、または URL から依存関係ビューマップに直接アクセスするために必要な最小限のロールは、dependency_views です。アイコン、インジケーター、およびメニュー アクションに関連する一部の操作には、ecmdb_admin ロールが必要です。プロパティと依存関係のタイプに関連する一部の操作には、admin ロールが必要です。
- 依存関係ビューでは CI に対する ACL 許可が適用され、許可要件が満たされていない場合には、マップの CI とその関係が非表示になります。

このタスクについて
依存関係ビューにより生成されるマップは D3 と Angular テクノロジーに基づいており、構成アイテムとその関係を可視化するために、最新のインタラクティブなグラフィカル インターフェイスが提供されます。

サービスマッピングがアクティブ化されている場合、依存関係ビューマップはサービス マップの接続を反映する依存関係を表示するように拡張されます。また、[詳細] セクションの関連サービスのリストにはアプリケーションサービスが含まれ、イベント管理がアクティブ化されている場合には、テクニカル サービスと手動サービスも含まれます。サービスに含まれるすべての CI が、マップ上のサービス ノードの下に表示されます。

サービスマッピングによって提供されるマップはアプリケーションサービス用で、アプリケーションサービスの観点からの包括的なマップが含まれています。詳細については、「サービスマッピング」を参照してください。

アドミニストレーターは、マップのデフォルト レイアウトと表示されるレベルの数を設定できます。保存されたビューからマップにアクセスすると、デフォルトのマップのプロパティではなく、保存されたビューのプロパティを使用してマップが開きます。

手順

移動先 すべて > 依存関係ビュー をクリックし、次のいずれかのモジュールを開きます。

- [マップを新しいタブに表示]：アプリケーションナビゲーターのない、新しい全画面のタブにマップを開きます。
- [マップを表示]：現在のタブのコンテンツ ペインにマップを開きます。
- [保存されたビュー]：以前に保存したマップのビューを開きます。

  [バージョン] 列の数字をクリックしてから、[依存関係ビューマップ] アイコン ( ) をクリックします。

依存関係ビューマップの保存またはロード

依存関係ビューマップの保存とロードを行うには、[マップを表示] モジュールでメニュー アイコンを使用します。

始める前に
必要なロール：なし

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて > 依存関係ビュー > マップを表示.
2. 表示メニューアイコン ( ) をクリックします。
3. [ビューの保存]、[ビューのロード]、または [前回の表示] を選択します。

保存された依存関係ビューマップのビューの削除

以前に保存したビューを削除するには、[保存されたビュー] モジュールを使用します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > 依存関係ビュー > 保存されたビュー.
2. 削除するマップビューのチェックボックスをオンにします。
3. [選択した行のアクション] ドロップダウン メニューから [削除] を選択します。

依存関係ビューマップのレイアウトの変更

依存関係ビューマップ用にさまざまなレイアウト オプションを選択できます。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 移動先 すべて > 依存関係ビュー > マップを表示.
2. ビューの上部にあるメニューから次のいずれかのレイアウト オプションを選択します。
   - [垂直]：上流と下流の関係に従って、要素を垂直方向のツリー パターンで表示します。これは、マップの初期表示用のデフォルト値です。
   - [水平]：上流と下流の関係に従って、要素を水平方向のツリー パターンで表示します。
   - [放射状]：上流と下流の関係に従って、要素を放射状パターンで表示します。
   - [強制]：上流の関係か下流の関係かにかかわらず、親 CI を中心にして要素を配置します。
   - [グループ]：CI タイプに従って要素をグループ化します。
   - [詳細]：関連するアラート、インシデント、問題、および関連サービスを表示します。

     [関連サービス] には、現在マップに表示されている CI に関連するアプリケーションサービスが表示されます。イベント管理がアクティブ化されている場合には、テクニカルサービスと手動サービスも表示されます。サービスをダブルクリックすると、イベント管理ダッシュボードにマップを表示できます。

依存関係ビューマップのビューのフィルタリング

依存関係ビューマップをフィルタリングして、特定のタイプまたはカテゴリの構成アイテムを表示することができます。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
フィルター パネルを使用して、表示されるマップの要素を制御し、後で使用するためにフィルターのバージョンを保存します。

手順

1. 移動先 すべて > 依存関係ビュー > マップを表示.

2. マップ設定アイコン ( ) をクリックすると、[マップ設定] が開きます。

マップ設定

フィルターパネルのストリップとオプション	説明
カスタム設定を保存	必要なカスタム設定を構成し、名前を入力して [保存] をクリックします。 カスタム設定は、[保存済みのカスタム設定をロード] オプションを使用することでロードできます。 移動先 依存関係ビュー > 保存済みの設定 > 保存されているすべてのカスタム設定を表示します。
カスタム設定をロード	以前に保存したカスタム設定を現在のマップに適用します。
事前定義フィルター	構成タイプ、CI タイプ、およびリレーションシップ フィルターで構成される以前に定義したフィルターを適用します。事前定義フィルターをデフォルトとして設定できます。 このフィルターは、他のフィルター ([深度で **CI** をフィルター] など) が適用される前に最初に適用されます。
依存関係タイプ	リアルタイムで実行されるフィルターを適用し、特定の CI のサービス マップのカスタム ビューを生成します。
最大レベル	マップ上に表示されるルート CI からのレベル数を指定します。
深度で **CI** をフィルター	マップ上に表示される CI のレベルを指定します。
CI タイプで **CI** をフィルター	マップ上に表示される CI タイプを指定します。
CI の場所で **CI** をフィルター	マップ上に表示される CI の場所を指定します。
CI メーカーで **CI** をフィルター	マップ上に表示される CI メーカーを指定します。
監査失敗で **CI** をフィルター	CMDB 健全性未更新テストに失敗した CI を非表示にします。このオプションは、そのような CI がある場合にのみ使用できます。
関係タイプのフィルター	マップ上に表示される関係タイプを指定します。
マップインジケーター	マップ上に表示され、カウントされるタスクのタイプを指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィルターパネルのストリップとオプション	説明
フィルタリングされたアイテムを削除	オフ：マップ上でフィルタリングされたアイテムをグレー表示します。 オン：マップ上でフィルタリングされたアイテムを表示しません。
自動的にレイアウトを実行	オン：フィルターが変更されるたびに、マップに設定されたレイアウトが再適用されます。 オフ：フィルターが変更されても、マップ レイアウトは変更されません。
自動的に画面に合わせる	オン：マップ上にすべての CI を表示するために、マップの倍率が自動的に増減します。 オフ：マップが再ロードされても、マップの倍率は変更されません。

3. フィルターストリップをクリックして、展開、折りたたみ、およびフィルターアイテムの設定を行います。

依存関係ビューマップでの CI のメトリクスの表示

オペレーショナルインテリジェンスは、CI のメトリクスデータの処理、統計情報と集計の計算、メトリクスの異常の検出を行います。依存関係ビューマップでは、メトリクスモードに切り替えて、マップ上の CI のメトリクスデータを表示するインサイトエクスプローラーに直接アクセスすることができます。

始める前に

この機能を有効にするには、オペレーショナルインテリジェンス (com.snc.sa.metric) プラグインをアクティブ化する必要があります。また、依存関係ビューマップで CI のメトリクスデータを処理する必要があります。

必要なロール：admin

このタスクについて

依存関係ビューマップとマップに合わせてカスタマイズされたインサイトエクスプローラー機能を統合する、メトリクスモードで依存関係ビューマップを開きます。このモードでは、インサイトエクスプローラーの機能にマップから直接アクセスして、マップ上の CI のメトリクスデータを調べることができます。右側のペインで、すべてのマップ CI にアクセスできます。また、ここからメトリクスデータにドリルダウンできます。

手順

1. 移動先 すべて > 依存関係ビュー > マップを表示 をクリックしてマップを開きます。
2. マップ上の CI を右クリックし、[メトリクスを表示] を選択して、メトリクスモードで依存関係ビューマップを開きます。
   右側のパネルでは、依存関係ビューマップで選択した CI がデフォルトで選択され、その CI で利用可能なすべてのメトリクスのリストが表示されます。
3. CI の左側にある「**<**」記号をクリックすると、メトリクスを調べることができるすべての CI が表示されます。
   インサイトエクスプローラーは依存関係ビューマップに現在表示されている CI を調べることのみを対象としており、リストの CI を追加または削除することはできません。マップ設定またはフィルターを使用してマップから CI を除外する場合は、メトリクスを調べることができる CI のリストに同じフィルタリングが適用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. CI リストの CI をクリックするか、依存関係ビューマップの CI を右クリックして、CI のメトリクスにドリルダウンします。
5. [依存関係マップ] タブまたは [メトリクス] タブをクリックしてモードを切り替えます。

   a. [メトリクス] モード：インサイトエクスプローラーの全機能を利用できます。メトリクスをキャンバスにドラッグすることで、メトリクスグラフを作成できます。
   「インサイトエクスプローラーでのメトリクス値の表示」で説明されているように、グラフ設定の変更、グラフのさまざまな時間範囲の選択、その他のアクションの実行が可能です。

   b. [依存関係マップ] モード： マップ上の CI を選択してメトリクスデータにドリルダウンし、[レイアウト] リストをドロップダウンして別のレイアウトを選択するか、マップ設定を変更します。

依存関係ビューマップでのノードに対するアクションの実行

依存関係ビューマップでは、ノードのさまざまな関連アイテムを表示できます。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
ノードが折りたたまれたノードであるか、クラスターを表す場合、インシデント、問題、および変更要求は、折りたたまれたすべてのノードを対象とします。

手順
1. 移動先 すべて > 依存関係ビュー > マップを表示.
2. 次のメニューアイテムにアクセスするには、ノードの横にあるノードメニューアイコン (▼) をクリックするか、マップ上のノードを右クリックします。

ノードメニュー

フォームを表示	ブラウザの新しいタブに選択した CI の CMDB レコードを表示します。
マップを表示	選択されている CI を新しいルート ノードとして使用して、現在定義されているレイアウト設定でビューを再ロードします。このオプションはルート ノードには表示されません。
関連タスクを表示	インシデント、問題、変更要求、および後続タスクを含む、選択した CI に関連付けられているすべてのタスクまたは機能停止を表示します。このオプションは、CI に関連付けられたタスクがない場合でも、常に利用できます。このオプションは折りたたまれたノードでは表示されません。
影響を受ける CI を表示	影響を受ける CI としてリストされている CI を持つ、すべてのタスクのリストを表示します。このオプションは、タスク レコードの構成アイテム フィールドにあるビュー アイコンからビューにアクセスした場合にのみ表示されます。
関連する機能停止を表示	選択した CI に関連するすべての機能停止を表示します。このオプションは、CI に関連付けられた機能停止がある場合にのみ表示されます。このオプションは折りたたまれたノードでは表示されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関係性を追加	このオプションは、別の CI にドラッグして関係リンクを作成することができる、緑色の点線を表示します。ポップアップ ダイアログでは、関係タイプを定義することができます。
展開	クラスター ノード内または折りたたまれたノード内のすべての CI とコンポーネントを表示します。このオプションは、ノードが折りたたまれたノードまたはクラスター ノードの場合にのみ表示されます。 表示される追加アイコンの数は、*glide.bsm.max_nodes* プロパティの値により制限されます。
折りたたみ	クラスター ノード内または折りたたまれたノード内のすべての CI とコンポーネントを 1 つのノードに折りたたみます。このオプションは、[展開] メニュー アイテムを使用してノードが展開されている場合にのみ表示されます。
ここからレイアウトを実行	このオプションは、現在のノードを使用して、選択したレイアウトを再実行します。このオプションを使用して、同じマップ上で新しいビューやより明確なビューを表示します。
詳細	選択したアイコンから始めて、マップの次のレベルを [最大レベル] の設定を超えてロードします。 表示される追加アイコンの数は、*glide.bsm.max_nodes* プロパティの値により制限されます。

依存関係ビューマップのエクスポート

依存関係ビューマップを PNG 形式の画像にエクスポートします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > 依存関係ビュー > マップを表示.
2. 画像で表示する内容に合わせてマップ ビューを設定します。
   エクスポートされた画像には、マップの現在のビューが表示されます。
3. ビューメニューアイコン ( ) をクリックします。
4. [画像のエクスポート] をクリックします。
5. 画像を右クリックして、[名前を付けて画像を保存]、[印刷]、またはその他のメニューオプションを選択します。

   注:
   Internet Explorer をブラウザとして使用して、依存関係ビューマップから画像をエクスポートすることはできません。

6. 「X」ボタンをクリックして [画像のエクスポート] ウィンドウを閉じます。

依存関係ビューマップでの折りたたまれたノードの表示

クラスター ノードと仮想的にグループ化されたノードを折りたたみモードで表示することで、大きなマップで不必要な混乱を防ぐことができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 折りたたまれたノードを展開するには、CI を右クリックし、コンテキストメニューから [展開] を選択します。
2. 展開されたクラスターノードと子を折りたたむには、CI を右クリックし、コンテキストメニューから [折りたたみ] を選択します。

依存関係ビューの管理

admin ロールを持つユーザーは、マップインジケーター、マップの関連アイテム、マップ アイコン、およびメニュー アクションを設定することで、依存関係ビューの外観と動作を制御できます。

マップインジケーターの作成または変更

依存関係ビューマップとアプリケーションサービス マップは、アイコンを使用してアラート、機能停止、インシデント、および問題などの関連レコードを表示することで、CI の追加情報を表示します。これらのアイコンは、「マップ インジケーター」と呼ばれます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
デフォルト設定には、次のレコード タイプのマップ インジケーターが含まれます。

- オープン インシデント
- オープン アラート
- 予定されていない現在の機能停止
- 予定されている現在の機能停止、または未解決の問題
- 現在の、予定されている、または最近の変更要求

影響を受ける CI、アラート、現在の変更要求、インシデント、および問題の表示は、マップ設定メニューから除外できます。

影響を受ける CI のマップ インジケーターは、2 つの関連する同一ではない状況の CI に表示されます。変更要求、インシデント、または問題などのタスクが直接作成された CI や、それらのタスク (「親タスク」) で影響を受ける CI として追加された CI に表示されます (タスクが直接作成された CI は、そのタスクで影響を受ける CI として自動的に追加されます)。影響を受ける CI の状態は、それぞれの親タスクのステータスに依存します。親タスクが有効である限り、影響を受ける関連 CI は引き続きタスク発行の影響を受けます。親タスクが有効である限り、マップでは影響を受けるすべての CI に影響を受ける CI のインジケーターが表示されます。マップ上で、影響を受ける CI のツールチップには、影響を受ける CI として CI が追加されたタスク レコードの詳細が表示されます。ただし、[詳細] ペインには影響を受ける CI のタブが表示されず、影響を受ける CI の詳細や関連タスクは表示されません。親タスクがクローズされると、影響を受ける CI のインジケーターは、タスクの影響を受ける CI に表示されなくなります。変更管理で影響を受ける CI の詳細については、「変更要求への CI の関連付け」を参照してください。

注:
影響を受ける CI に関する詳細は、 *task* テーブルおよび *cmdb_ci* テーブルと、その拡張から取得されます。そのため、カスタム テーブルを使用してインシデント、問題、および変更用に CI を格納すると、影響を受ける CI に表示される詳細に影響します。

マップインジケーターを使用してクラスターと折りたたまれたノードのタスクと機能停止を表示する方法の詳細については、「依存関係ビューマップ内のクラスターノード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > 依存関係ビュー > マップインジケーター.
2. [新規] をクリックして新しいマップ インジケーターを作成するか、[テーブル] 列からインジケーターの名前をクリックして既存のマップ インジケーターを変更します。
3. 必要に応じて、フォームのフィールドに入力します。

マップ インジケーター フォーム

フィールド	説明
テーブル	このマップ インジケーターによって表されるテーブルの名前。 注意：このリストには、マップインジケーターと同じスコープ内でであるテーブル ビューとデータベースビューのみが表示されます。ビューはサポートされていませんが、リストには含まれています。
名前	インジケーターの名前。
順番	タスクの優先度順位。順番の番号が最も小さいインジケーターが、最も優先度が高くなります。
アイコン	システム画像にすることができる、アイコン画像ファイルのファイル名とパス。 ○ 新規アイコンを作成するには、「マップアイコンの作成または変更」を参照してください。 ○ システム画像を作成または使用するには、「データベースへの画像の保存」を参照してください。
CMDB CI フィールド	構成アイテムを含む、選択したテーブルのフィールドの名前。
開始フィールド	インサイトエクスプローラーでレコードを配置するための、メトリクスグラフのタイムラインでの時点を決定するレコードプロパティ。 使用できる値は、選択した [テーブル] によって異なります。たとえば、インシデント インジケーターでは、[作業終了日時]、[作業開始日時]、および [承認希望期限] などの値があります。
説明フィールド	構成アイテムの説明を含む、選択したテーブルのフィールドの名前。
説明	インジケーターの上にカーソルを置くと表示されるテキスト。このフィールドでは、英数字とスペースが有効です。
条件	このインジケーターを適用する CI を指定する条件ビルダー。たとえば、最近の過去の機能停止を持つ CI は 5 日間ハイライト表示されます。異なる期間が最近とみなされるように条件を設定できます。
サービスマップで有効	切り替えて、アプリケーションサービスマップの [設定] ダイアログ ボックスで指定したテーブルを利用可能にできます。有効にすると、マップ上でそれぞれのレコードを表示するかどうかを切り替えることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
有効な依存関係	切り替えて、依存関係ビューマップの [設定] ダイアログボックスで指定したテーブルを利用可能にできます。有効にすると、マップ上でそれぞれのレコードを表示するかどうかを切り替えることができます。
メトリクスで有効	インサイトエクスプローラーの [設定] ダイアログ ボックスで利用可能な、指定したテーブルの切り替えを有効にします。有効にすると、インサイトエクスプローラー上でそれぞれのレコードを表示するかどうかを切り替えることができます。
ラベル	マップ上でインジケーター用に表示するテキスト。
ツールヒントラベル	ツールヒント (ツールヒントラベル：ツールヒント情報) のプリフィックス部分。
ツールヒント情報	ツールヒント (ツールヒントラベル：ツールヒント情報) のサフィックス部分。

4. [送信] をクリックして新しいマップインジケーターを追加するか、[更新] をクリックして既存のマップインジケーターを変更します。

タスクの結果
依存関係ビューマップにインジケーターを表示するには、CI がすべてのフィルター条件を満たし、[有効な依存関係] が選択されている必要があります。

マップアイコンの作成または変更

依存関係ビュー、サービスマッピング、および イベント管理 のマップで CI 用に表示されるアイコンをカスタマイズするために、新しいアイコンをアップロードするか既存のアイコンを変更します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
依存関係ビューマップで使用されるアイコンは、[マップ アイコン] モジュールにリストされます。[マップ アイコン] リストのレコード は、cmdb_ci_linux_server などの CI クラスごとに整理されています。デフォルト画像ファイルへのパスは、https://<instance name>.service-now.com/images/app.ngbsm/<image name.svg> です。画像をデータベースにアップロードする方法については、 「データベースへの画像の保存」を参照してください。

必要なロール：新しいアイコンをアップロードするためにこのテーブル [ngbsm_icon] のレコードにアクセスするには、admin ロールまたは cmdb_admin ロールが必要です。

手順

- 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャーをクリックし、次のアクションを実行します。
  1. [階層] をクリックして、CI クラスのリストを表示します。
  2. アイコンを変更するクラスを選択します。
  3. クラス ナビゲーター バーで、[クラス情報] を展開して [基本情報] を選択します。
  4. [基本情報] フォームで、[アイコン] をクリックします。
  5. アイコンダイアログボックスで、アイコンを選択し、[更新] をクリックします。
  6. [基本情報] フォームで、[更新] をクリックします。
- 移動先 すべて > 依存関係ビュー > マップアイコンをクリックし、次のアクションを実行します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

1. [新規] をクリックして新しいマップアイコンを作成するか、[ラベル] 列の既存のアイコンの名前をクリックして既存のアイコンを変更します。

2. フォームのフィールドに入力します。

マップ アイコンフォーム

フィールド	説明
CI タイプ	このアイコンがビュー内で表す CI テーブルのラベルまたは非公式名。
アイコン	アイコンの名前。
URL	/*image name*.svg という形式を使用したアイコン画像へのパス。新しいパスを入力するには、ロック アイコンをクリックします。

3. 必要に応じて、フォームのフィールドに入力します。

4. [送信] をクリックして新しいアイコンを入力するか、[更新] をクリックして既存のアイコンを変更します。

次のタスク
依存関係ビューマップのインジケーターを変更して、新しいアイコンを使用することができます。

事前定義フィルターの作成

依存関係ビューマップに表示される CI を絞り込むためのフィルターを作成します。CI のクラス、CI の属性、または CI の関係に基づいてフィルターを作成できます。

始める前に
必要なロール：ecmdb_admin

このタスクについて
依存関係ビューマップに表示される CI の範囲を決定するために選択できる、事前定義フィルターを作成します。「構成タイプ フィルター」は CI クラスによりフィルタリングし、「CI フィルター」は CI 属性によりフィルタリングし、「リレーションシップ フィルター」は関係によりフィルタリングします。少なくとも 1 つの構成タイプ フィルター (存在する場合)、少なくとも 1 つの CI フィルター (存在する場合)、および少なくとも 1 つの関係タイプ フィルター (存在する場合) に一致する CI のみがマップ上に表示されます。フィルターが定義されていない場合、フィルタリングは適用されません。

注:
事前定義フィルターは仮想グループには適用されません。そのため、事前定義フィルターにより含まれない CI が含まれていても、仮想グループは表示されます。仮想グループを展開すると、事前定義フィルターが適用され、以前に仮想グループ化されていた CI の一部またはすべてがマップに表示されなくなる可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > 依存関係ビュー > 事前定義フィルター.
2. [事前定義フィルター] ページで、[新規] をクリックします。
3. フィルターの [名前] を入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

4. [ロール] をクリックし、[ロール] ダイアログ ボックスで、このフィルターを利用できるロールを選択します。
5. ページヘッダーを右クリックし、[保存] をクリックします。
6. 構成タイプのフィルターを作成します。
   a. [構成タイプ] をクリックし、[編集] をクリックします。
   b. [コレクション] リストコレクターで、CI がマップに表示されるために属する必要があるクラスを選択し、そのクラスを [構成タイプ] リストに移動します。
   c. [保存] をクリックします。
7. CI フィルターを作成します。
   a. **[CI** フィルター] をクリックし、[新規] をクリックします。
   b. **[CI** フィルター] ページで、特定の属性値で CI をフィルタリングするための条件を入力します。
   c. [送信] をクリックします。
8. リレーションシップタイプのフィルターを作成します。
   a. [リレーションシップ タイプ] をクリックし、[新規] をクリックします。
   b. [コレクション] リストコレクターで、CI がマップに表示されるために持つ必要がある関係を選択し、その関係を [リレーションシップ タイプ] リストに移動します。
   c. [保存] をクリックします。

次のタスク
事前定義フィルターを作成した後は、マップに適用することができます。

1. マップ設定アイコン ( ) をクリックすると、[マップ設定] が開きます。
2. [事前定義フィルター] リストからフィルターを選択します。
3. [適用] をクリックします。

関連情報
依存関係ビューマップのビューのフィルタリング

事前定義フィルターをデフォルトとして設定
マップを表示するためのデフォルトの事前定義フィルターとして、カスタムの事前定義フィルターを設定できます。

始める前に
必要なロール：admin

手順
1. デフォルトの事前定義フィルターとして使用する、カスタムの事前定義フィルターを作成します。
2. 事前定義フィルター フォームで、コンテキストメニューをクリックし、**[sys_id** のコピー] を選択します。
3. 移動先 ユーザー管理 > ユーザー設定.
4. [新規] をクリックし、次の値を使用して新しいユーザー設定レコードを作成します。
   - [名前]：ecmdb.ciview
   - タイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [値]：カスタムの事前定義フィルターの sys_id を貼り付け
- [ユーザー]：空白のままにしてシステム全体の設定を作成
- [説明]：事前定義フィルターの説明
- [システム]：選択

5. [送信] をクリックします。

次のタスク
[マップ設定] で [事前定義フィルター] の [デフォルト] オプションを選択した場合、設定されたカスタムの事前定義フィルターが適用されます。

関連情報
依存関係ビューマップのビューのフィルタリング

マップの関連アイテムの作成または変更
[マップの関連アイテム] モジュールでは、参照 CI を相互に関連付けて、依存関係ビューマップで表示することができます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
ベースシステム構成には次のテーブルが含まれており、それらをコンピューター [cmdb_ci_computer] テーブルとサーバー [cmdb_ci_server] テーブルのアイテムに関連付けます。

- ディスク [cmdb_ci_disk]
- ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]
- データベース [cmdb_ci_database]

この方法で関連付けることができる追加の参照 CI には、ファイル システムと実行中のプロセスがあります。

次の例では、アダプタレコードの [構成アイテム] フィールドが特定の CI ノードを参照する場合、マップ内のコンピューターノードがネットワークアダプタノードに関連付けられます。cmdb_ci_computer レコードの [ネットワークアダプタ] 関連リストから、ネットワークアダプタレコードにアクセスするか、ネットワークアダプタレコードを作成します。

依存関係ビューの構成アイテムフィールド



*JEMPLOYEE-IBM コンピューターの依存関係ビューマップには、コンピューターに接続されているネットワークアダプタが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

依存関係ビューマップの関連アイテムの例



関係レコードがなく、参照フィールドによって他の CI に関連付けられている CI を表示するように依存関係ビューを設定できます。

手順

1. 移動先 すべて > 依存関係ビュー > マップの関連アイテム.
2. [新規] をクリックして新しい関連アイテムを作成するか、既存の CI の行をクリックして既存のマップの関連アイテムを変更します。
3. フォームのフィールドに入力します。
「関連アイテム フォーム」テーブルを参照してください。
4. [送信] をクリックして新しいマップの関連アイテムを入力するか、[更新] をクリックして既存のマップの関連アイテムを変更します。

関連アイテムフォーム

コントロール	説明
構成アイテム	ベースノードを表す CI またはベースノードテーブルを拡張するテーブル内の CI。ベースシステムでは、ベース ノードを表す構成アイテムはコンピューター [cmdb_ci_computer] で、すべてのタイプのワークステーションとサーバーが含まれます。
関連アイテム	関連アイテムのテーブル名。選択リストには、cmdb_ci テーブルとこのテーブルを拡張するテーブルのみが表示されます。
関連フィールド	この関連アイテムを構成アイテムにリンクするフィールド。多くの場合、最初の 2 つのフィールドが選択された後に、フィールドに適切な値が自動的に入力されます。追加オプションを使用するには、ドロップダウンメニューを選択します。
アクティブ	このレコードを有効または無効にするためのチェックボックス。

依存関係ビューのメニュー アクションの作成または変更

既存のメニュー オプションを変更するには、まず元のメニュー アクション レコードのコピーを作成してから、そのコピーを変更します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
これにより、アップグレード プロセス中にインスタンスがレコードを通常どおり更新できるようになり、必要に応じて元のメニュー オプションを迅速に復元できます。

手順

1. 新しいメニューオプションを作成するには、次に移動します: 依存関係ビュー > マップメニューアクション をクリックし、[新規] をクリックします。
   必要に応じて、フォームのフィールドに入力します。「メニュー アクション フォーム」テーブルを参照してください。
2. 既存のメニューオプションを変更するには、次に移動します: 依存関係ビュー > マップメニューアクション.
3. 編集するメニュー アクションを開きます。
4. ヘッダーを右クリックして、[挿入と維持] をクリックします。
   この手順によりメニュー アクションのコピーが作成されるので、編集のために開いたままにします。
5. 混乱を避けるために、コピーしたレコードの名前を変更します。
6. 必要に応じてフォーム フィールドを変更し、レコードを保存します。
7. 元のレコードを開き、[有効] チェック ボックスをオフにして無効にします。

メニュー アクション フォーム

コントロール	説明
名前	メニューオプションとして表示される説明的な名前。
アクティブ	このレコードを有効または無効にするためのチェック ボックス。
条件	このメニューオプションの表示をトリガーする条件。この条件が **false** と評価された場合、このメニューオプションは表示されません。スクリプトは、ユーザーのブラウザで JavaScript で評価され、ビジネスルールがアクセスするすべての API にアクセスすることはできません。利用可能なパラメーターの詳細については、「条件パラメーター」を参照してください。
アイテム	メニュー オプションが表示されるマップ要素。有効な値は次のとおりです。 ○ マップ背景上のメニューの場合は [キャンバス] ○ CI 上のメニューの場合は [ノード] ○ 関係リンク上のメニューの場合は [関係]
順番	メニュー内のオプションの物理的な位置。順番の番号が最も小さいオプションが、メニューの最初に表示されます。すべての編集可能なオプションとカスタム オプションは、変更されないメニュー オプションの下に表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コントロール	説明
スクリプト	メニュー オプションが選択されているときにブラウザで実行されるスクリプト。スクリプトは、ユーザーのブラウザで JavaScript で評価され、ビジネスルールがアクセスするすべての API にアクセスすることはできません。
タイプ	作成されるメニュー アクション タイプ (メニュー オプションまたはメニュー セパレーター)。メニュー セパレーターは 1 本の線です。タイプがセパレーターの場合、[スクリプト] フィールドは無視されます。

メニュー アクションの条件とスクリプトのパラメーター

メニュー アクションには、以下の条件とスクリプトのパラメーターを使用できます。

条件パラメーター

注:
条件フィールドでは、NOT を表す !、AND を表す &&、OR を表す || などの、通常の正規表現規則が有効です。

[条件] フィールドには、true または false と評価されるブーリアン式が含まれます。条件が true の場合、または条件がない場合は、CI または関係リンクを右クリックすると、指定されたオプションがメニューに表示されます。メニューからオプションを選択すると、ServiceNow により関連するスクリプトが実行されます。

条件をビルドするための共通要素

テキスト	説明
アイテム	右クリック アクションを実行したノードまたは参照リンクのデータ。
item.label	ノードのラベル。
item.ci_type	cmdb_ci_service などの、CI のタイプ (テーブル)。
item.name	CI の名前。CI のタイプ名またはテーブル ラベル。
item.location	New York などの、CI の場所。
item.manufacturer_name	Dell Inc. などの、CI のメーカーの名前。
item.id	CI の sys_id。
item.is_selected	マップで選択されているアイテム。
item.level	現在のデフォルト レベル。
item.locationId	CI ノードの場所の sys_id。
item.locationName	場所の完全な住所。
item.manufaturerId	CI のメーカーの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

条件パラメーターに有効な条件

条件	説明
item.is_collapsed	ノードが折りたたまれたノードである。
item.is_cluster	ノードがクラスター ノードである。

スクリプト パラメーター

メニュー アクション スクリプトは、ユーザーがメニュー オプションをクリックしたときにクライアント上で実行されます。条件と同じ構成要素をスクリプトで使用することができます。メニュー アクション スクリプトは、セパレーターでは機能しません。スクリプトのための追加の役立つ表現を以下に示します。

条件	説明
item.id	CI ノードまたは関係リンクの sys_id。
item.source	関係の親または子の sys_id。
item.target	関係の親または子の sys_id。
item.label	IronMail-SD-02 などの、CI ノードの名前。
item.location	CI ノードの場所の sys_id。
item.location_name	4616 Clairemont Drive, North Clairemont, San Diego CA などの、場所の完全な住所。
item.manufacturer_id	CI のメーカーの sys_id。

依存関係タイプの作成または編集

提供されているいずれかの依存関係タイプを使用するか、特定の CI の依存関係ビューマップのカスタム ビューを生成するためにリアルタイムで実行されるスクリプトを使用して、カスタム依存関係タイプを作成します。

始める前に

必要なロール：なし

このタスクについて

マップをカスタマイズする JavaScript を作成します。このスクリプトは JavaScript 構文のガイドラインとデフォルトのスクリプト テンプレートの指示に従う必要があり、プラットフォーム API を呼び出すことができます。依存関係タイプは、以下の例のように使用します。

- 特定のタスクにとって重要ではない CI を除外して、マップを絞り込み、簡素化する。
- 修飾子、エンドポイント、エントリーポイントなどの、デフォルトで非表示になっている特定の CI のみを含める。
- 計算され、それ以外では CMDB に存在しない仮想関係を表示する。
- 既存のリソースに基づいて新しいトポロジーの展開を計画するためのツールとして。

ベースシステムでは、次の依存関係タイプを使用できます。

デフォルト

ベースシステムのデフォルト設定です。この設定では、マップをフィルタリングまたは変更する可能性のある依存関係タイプスクリプトによる依存関係マップの処理は行われません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

すべてのリレーションシップを表示

すべての修飾子、エンド ポイント、およびエントリー ポイントを返します。この依存関係タイプはベースシステムで利用可能で、デフォルトでは無効になっています。通常、この依存関係タイプはデバッグや追跡のために有効にされます。

次の依存関係タイプはサービスマッピング で使用できます。

アプリケーションからネットワークデバイス

指定された CI との間のネットワーク パス内のネットワークデバイスを返します。

ネットワークデバイスからアプリケーション

指定されたネットワークデバイスを含むネットワーク パスのターゲットまたはソースである適用可能な CI を返します。さらに、これらの適用可能な CI のホストを返し、包含の適用可能な CI については、その親 CI も返します。

物理的なネットワーク接続

指定されたホストまたはネットワークデバイスに物理的に接続されているホスト/ネットワークデバイスを返します。

フロー依存関係

ネットフロー コレクターを使用して検出されたすべてのサーバー間接続を返します。このスクリプトは、[sa_flow_server_comm] テーブルのデータに基づいてグラフを作成します。このテーブルには、IP とリッスン ポートで表される、互いに通信するサービスのペアが含まれています。詳細については、「ネットフローを使用したデータ収集とディスカバリー 」および「VPC フローログを使用したデータ収集とディスカバリー 」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > 依存関係ビュー > 依存関係タイプ.
2. [フィルター スクリプトのロード] リスト ビューで既存の依存関係タイプを選択するか、[新規] をクリックします。
3. 提供されているスクリプト テンプレートのガイドラインと要件に従い、スクリプトを入力または変更します。
4. [送信] をクリックします。

タスクの結果

依存関係ビューマップで [依存関係タイプ] をクリックすることで、依存関係タイプで定義されたカスタムスクリプトを適用できます。

関連情報

ネットフローを使用したデータ収集とディスカバリー

依存関係ビューのプロパティ

依存関係ビューのプロパティを使用して、依存関係ビューマップでのデータの表示方法を設定します。

これらのプロパティは依存関係ビューで使用できます。これらのプロパティを表示および編集するにはアドミンロールが必要です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

依存関係ビューのプロパティ

プロパティ	説明
マップに同時に表示する最大 CI 数です。 glide.bsm.max_nodes	データベースから取得するノードの最大数。より多くのノードがデータベースに存在する場合、マップに表示されません。 • タイプ：整数 • デフォルト値：1000 • 場所： 依存関係ビュー > マップのプロパティ
依存関係ビューに初期表示できるルート CI からの最大レベル深度。 glide.bsm.max_levels	レベル深度は、ルート CI とノードの間のグラフ距離です。 • タイプ：整数 • デフォルト値：3 • 他の可能な値：1 ～ 49 • 場所： 依存関係ビュー > マップのプロパティ
仮想グループの下にマップの続きを表示します。仮想リンクを使用して、仮想グループがその子ノードに接続されます。 glide.bsm.show_virtual_node_children	• タイプ：はい | いいえ • デフォルト値：いいえ • 場所： 依存関係ビュー > マップのプロパティ
表示する最大子ノード数です (残りのノードは折りたたまれます)。 glide.bsm.too_many_children	仮想グループ化を適用する前に表示する、(類似した CI タイプで同じレベルの) ノードの最大数。 この制限を満たすためノードは折りたたまれています。 • タイプ：整数、1 以上の有効な値 • デフォルト値: 10 • 場所： 依存関係ビュー > マップのプロパティ
値が true の場合は、フィルタリングで除外されたアイテムが切断された子とともにグラフから削除され、値が false の場合は、そのアイテムがグレー表示になります。 glide.ngbsm.filters_remove_filtered_items	• タイプ：はい | いいえ • デフォルト値：はい • 場所： 依存関係ビュー > マップのプロパティ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

依存関係ビューのプロパティ (続く)

プロパティ	説明
ノードあたりの最大関係数です。 glide.bsm.max_num_rels	データベースから取得する関係の最大数。より多くの関係がデータベースに存在する場合、マップに表示されません。 • タイプ：整数 • デフォルト値： 100 • その他の値：1 以上 • 場所： 依存関係ビュー > マップのプロパティ
値が true の場合は、フィルターが変更されると、現在選択されているレイアウトアルゴリズムを使用してグラフのレイアウトが再計算されます。 glide.ngbsm.filters_run_layout_automatically	• タイプ：はい | いいえ • デフォルト値：はい • 場所： 依存関係ビュー > マップのプロパティ
値が true の場合は、フィルターが変更されると、グラフが自動的に画面に合わせて表示されます。 glide.ngbsm.filters_fit_to_screen_automatically	• タイプ：はい | いいえ • デフォルト値：いいえ • 場所： 依存関係ビュー > マップのプロパティ
値が true の場合は、直線のセグメントではなくスムーズな曲線を使用して関係線を描画できます。この曲線を使用すると、ブラウザへの負荷が大きくなる可能性があります。false に設定すると、依存関係ビューのアニメーションとインタラクションが円滑になる場合があります。 glide.ngbsm.performance_allow_curves	• タイプ：はい | いいえ • デフォルト値：はい • 場所： 依存関係ビュー > マップのプロパティ
通知が画面に表示されるミリ秒単位の時間です。 glide.ngbsm.notification_display_time	• タイプ：整数 • デフォルト値: 5000 • 場所： 依存関係ビュー > マップのプロパティ
CI の検索時に表示される結果の最大件数です。 glide.ngbsm.search_ci_limit	• タイプ：整数 • デフォルト値: 10 • 場所： 依存関係ビュー > マップのプロパティ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

依存関係ビューのプロパティ (続く)

プロパティ	説明
関係タイプの検索時に表示される結果の最大件数です。 glide.ngbsm.search_rel_type_limit	• タイプ：整数 • デフォルト値：5 • 場所： 依存関係ビュー > マップのプロパティ
マップに各 CI のクラスラベルを表示します (存在する場合)。 glide.ngbsm.show_class_labels	• タイプ：はい | いいえ • デフォルト値：はい • 場所： 依存関係ビュー > マップのプロパティ
ノード ラベルを 1 行に短縮して利用可能なスペースに収めます (デフォルト)。無効にすると、ラベル全体が複数の行に表示され、必要に応じて折り返されます。 glide.ngbsm.truncate_long_labels	*glide.ngbsm.show_class_labels* が有効になっている場合は、クラスラベルが CI ラベルの上に常に表示され、折り返しはクラスラベルと CI ラベルの両方に適用されます。 • タイプ：はい | いいえ • デフォルト値：いいえ • 場所： 依存関係ビュー > マップのプロパティ
水平レイアウトでのノード間の最小水平距離です。 glide.bsm.layout_horizontal_spacing_x	この距離は、ノードの中心から別のノードの中心までの間で、ピクセル単位で測定されます。 • タイプ：整数 • デフォルト値：200 • 場所： 依存関係ビュー > マップのプロパティ
水平レイアウトでのノード間の最小垂直距離です。 glide.bsm.layout_horizontal_spacing_y	この距離は、ノードの中心から別のノードの中心までの間で、ピクセル単位で測定されます。 • タイプ：整数 • デフォルト値：100 • 場所： 依存関係ビュー > マップのプロパティ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

依存関係ビューのプロパティ (続く)

プロパティ	説明
垂直レイアウトでのノード間の最小水平距離です。 glide.bsm.layout_vertical_spacing_x	この距離は、ノードの中心から別のノードの中心までの間で、ピクセル単位で測定されます。 • タイプ：整数 • デフォルト値：125 • 場所： 依存関係ビュー > マップのプロパティ
垂直レイアウトでのノード間の最小垂直距離です。 glide.bsm.layout_vertical_spacing_y	この距離は、ノードの中心から別のノードの中心までの間で、ピクセル単位で測定されます。 • タイプ：整数 • デフォルト値：125 • 場所： 依存関係ビュー > マップのプロパティ

依存関係ビューとともにインストールされるコンポーネント

いくつかのタイプのコンポーネント (テーブルなど) が、Next_Gen BSM (com.snc.ng_bsm) プラグインのアクティブ化とともにインストールされます。

注:
アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

インストールされるテーブル

テーブル	説明
NG-BSM 利用可能な CI アイコン [ngbsm_ci_icons]	利用可能なすべての CI クラス アイコンを格納します。
CI タイプの NG-BSM アイコン [ngbsm_ci_type_icon]	アイコンを CI クラス名にマップします。
マップ スクリプト [ngbsm_script]	リアルタイムで実行され、特定の CI のマップのカスタム ビューを生成するカスタム スクリプト。
BSM マップ ビュー	ユーザーが保存したシリアル化済みマップ ビュー。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

テーブル	説明
[ngbsm_view]	
BSM マップ フィルター [ngbsm_filter]	ユーザーが保存したフィルター。
メニュー アクション [ngbsm_context_menu]	ユーザーがマップを右クリックしたときに表示されるデフォルトおよびカスタムのコンテキストメニュー アクション。
関連アイテム [ngbsm_related_item]	マップをビルドするときにどの参照フィールドが関係として扱われる必要があるかを格納します。これにより、ユーザーは関係の代わりに参照フィールドを介して関連する CI を含めることができます。
NG-BSM エッジ カラー [bsm_edge_color]	関係タイプに基づいてノード間の関係を描画するときに使用する色定義。
BSM インジケーター [bsm_indicator]	すべてのマップ インジケーターを格納します。
BSM 保存マップ [bsm_graph]	マップの詳細。
BSM マップ アクション [bsm_action]	マップでのアクション。
BSM マップ ビュー [map_view]	親の事前定義フィルター。
マップ ビュー構成タイプ [map_view_ci_type]	事前定義フィルターにより、表示される CI クラス タイプを制限する構成タイプ フィルター。
マップ ビュー リレーションシップ タイプ [map_view_rel_type]	事前定義された各フィルターにより、CI 間に表示されるリンクを制限する関係タイプ フィルター。
[map_viewroles]	特定の事前定義フィルターを適用するロール。
CI フィルター [map_filters]	事前定義フィルターにより、表示される CI を制限する CI 属性フィルター。

CMDB クエリビルダー

CMDB クエリビルダーを使用すると、複数の CMDB クラスや非 CMDB テーブルにまたがり、さまざまな関係で接続されている多くの CI が関与する、複雑なインフラストラクチャおよびサービス クエリを簡単にビルドできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

開始

探索



複雑なインフラストラクチャおよびサービスクエリを構築します。

構成



設定とプロパティの構成

CMDB クエリのビルド

クエリ対象のクラス、およびクラスを接続する関係と参照を構築します。

サービスマッピングクエリの構築

サービスマッピングサービスをクエリするクラスとその関係のパターンを構築します。

部分クエリの実行



迅速な検証のために、クエリのセクションのみを実行します。

クエリのスケジュール



スケジュールされた時間に 1 回、または繰り返しスケジュールで保存済みクエリを実行し、クエリ結果をユーザーにメールで送信するようにスケジュールします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レポートの作成	クエリのエクスポートまたはインポート	参照
		
基本的なレポート、または最新のクエリ結果で継続的に更新される動的レポートを作成し、パフォーマンスアナリティクスダッシュボードに追加します。	インスタンス間 (開発環境と本番環境間など) の保存済みクエリ定義をエクスポートしてからインポートし、実行します。	参照トピックには、クエリの例と、ナビゲーションおよびプロパティ設定の説明が記載されています。

トラブルシューティングとサポート

- CMDB クエリビルダーのヒントと基本的なトラブルシューティングについては、「CMDB Query Builder (CMDB クエリビルダー) [KB0681251]」を参照してください。
- KB0546686：CMDB リソースページ
- Known Error Portal で既知のエラー記事を検索
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

CMDB クエリビルダーの詳細

CMDB クエリビルダーを使用すると、複数の CMDB クラスや非 CMDB テーブルにまたがり、さまざまな関係で接続されている多くの CI が関与する、複雑なインフラストラクチャおよびサービスクエリを簡単にビルドできます。

CMDB クエリビルダーには、クエリに含める CI クラスをドラッグするキャンバスが用意されています。それから、CI クラス間に関係、AND/OR 演算子を追加し、クエリ対象の関係プロパティを定義します。保存されたクエリを使用して、CMDB グループに CI を追加すると、スクリプト可能な API を使用して CI リストを取得し、グループ内のすべての CI にアクションを一括して適用できます。

CMDB クエリと サービスマッピング クエリの 2 つのクエリ タイプがあり、次のようなクエリを作成するために個別にまたは組み合わせて使用できます。

- Windows がインストールされているサービスオファリングのすべてのハードウェア。
- アプリケーションサービスの特定のタイプのすべての CI。たとえば、サービスごとのすべての Apache/Web サーバー/Linux サーバー。
- すべての仮想サーバーとそれをホストする物理サーバー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- アプリケーションサービスにマップされていないすべてのサーバー。
- すべてのアプリケーションサービスとその関連サーバー、および各サーバーのコスト。このクエリは、アプリケーションサービスごとにテクノロジーのコストを評価するのに役立ちます。

開始ノード：クエリビルダーキャンバスで [開始ノード] とラベル付けされているクエリの開始点です。キャンバスにドラッグする最初のクラスは自動的にクエリの開始ノードになり、別の開始ノードを選択することはできません。複雑なクエリでは、開始ノードは常に AND/OR 演算子に接続された唯一のノードでなければなりません。開始ノードが接続されている演算子に 2 番目のノードを接続しようとすると、クエリが実行できず、別の開始ノードを選択するよう求めるプロンプトが表示されます。

追加情報

ウェビナーについては、ServiceNow コミュニティの「CMDB クエリビルダーのクエリとレポート - プラットフォームアナリティクスアカデミー」というブログ投稿を参照してください。

CMDB のインテリジェントな検索の統合

デフォルトでは、CMDB のインテリジェントな検索 機能が CMDB クエリビルダーに統合されています。クエリビルダーを開くと、クエリビルダーキャンバスの上に表示される [インテリジェント検索] 検索ボックスを使用できます。インテリジェント検索では、日常の自然言語クエリ (NLQ) を使用してクエリをビルドできます。インテリジェント検索は、テーブル名と関係タイプのあいまいさを解析して解決した後、検索文字列を有効なクエリに変換します。クエリの実行、続行または開発ができる、クエリビルダーキャンバスでクエリが完全にビルドされた状態になります。

CMDB のインテリジェントな検索の CMDB クエリビルダーとの統合は、システムのプロパティ *glide.cmdb.query.nlq.activated* で制御されます。これはデフォルトで **true** に設定されています。システムのプロパティを **false** に設定すると、CMDB のインテリジェントな検索はクエリビルダー内で利用できなくなります。

AI 検索および CMDB

AI Search の NLQ Genius 結果は、自然言語クエリを使用して、ポータルまたはワークスペースを離れることなく、検索に一致する CMDB テーブルを検索します。詳細については、「NLQ Genius Results」を参照してください。

> **注:**
> AI 検索 は、CMDB クエリビルダーにアクセスすることなく、通常の作業フローで CMDB レコードを表示できるようにする補完的な検索エクスペリエンスです。これは、専用にビルドされ、CMDB クエリビルダーに統合された CMDB のインテリジェントな検索に代わるものではありません。

CMDB クエリ

インフラストラクチャに対して CI クラス、およびそれらを接続する関係と参照をクエリするクエリタイプ。オプションで、非 CMDB テーブルのコンテキストを CMDB クエリに追加できます。

たとえば、CMDB クエリに アプリケーションサービス を含めて、次のものを検索できます。

- データベース内のすべての重要なアプリケーションサービス
- 特定のアプリケーションサービスのすべてのインフラストラクチャ
- アプリケーションサービスの特定の CI のすべてのインシデント、またはアプリケーションサービスのすべての CI のあらゆるインシデント
- データベースに接続されたサービスのパターンを持ち、データベースにインシデントがあるすべてのアプリケーションサービス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

利用可能な非 CMDB テーブルのリストには、構成アイテム [cmdb_ci] クラスまたはその子への参照を持つシステム内のテーブルのサブセットが含まれています。非 CMDB テーブルのリストには、[資産]、[タスク]、[問題] などのテーブルが含まれています。システムプロパティ glide.cmdb.query.non_cmdb.black_listed_tables を使用して、非 CMDB テーブルのリストを絞り込み、そこから選択することができます。

サービスマッピング クエリ

アプリケーションサービスを照会するクエリタイプです。クエリはアプリケーションサービスマップ内で囲まれます。パターンを定義し、その定義内にそのパターンを持つアプリケーションサービスマップを照会します。サービスマッピング クエリの関係は、CMDB クエリに類似した単一レベルの直接関係によって照合され、さらに、存在する場合は複数レベルの間接的な関係によっても照合されます。2 つの CI クラスがクエリで指定されていない中間 CI クラスによって接続されていても、2 つの CI クラス間の関係のクエリは成立します。

組み合わせクエリ

保存されたサービスマッピング クエリを CMDB クエリに組み込むと、2 つのクエリ タイプを組み合わせることができます。たとえば、Tomcat WAR に接続されている Windows Server 用の CMDB クエリを作成します。その後、Tomcat WAR CI クラスをサービスマッピング クエリに接続します。クエリが変更され、サービスマッピングクエリによって返されたサービスに含まれる Tomcat WAR に接続されている Windows Server が検索されます。[サービスに属していない] を選択してそのクエリを反転することができます。これによりクエリが変更され、サービスマッピングクエリによって返されたサービスに含まれない Tomcat WAR に接続されている Windows Server が検索されます。

関連情報

CMDB グループ

CMDB クエリビルダーの構成

CMDB クエリビルダーの一部の機能に影響する設定を構成できます。

構成の概要

CMDB クエリビルダー設定の構成

CMDB クエリビルダーキャンバスの外観と操作を制御する設定を構成します。

クエリする対象の関係を構成する

親子 (方向) 関係や第 1 レベルまたは第 2 レベルの関係など、CI 間の関係を構成します。

クエリのバッチサイズの構成

必要に応じて、クエリビルダーのクエリ実行ごとに割り当てられるデフォルトのグローバルバッチサイズ (100) を上書きします。または、保存済みクエリごとのバッチサイズ値を最適化します。

クエリを実行するための実行モードを設定する

従来のエンジンまたはパフォーマンス向上エンジンのいずれかを使用するように、クエリを実行するためのクエリ実行モードを設定します。

CMDB クエリビルダー設定の構成

CMDB クエリビルダーの機能の一部を制御する設定を構成します。

始める前に

必要なロール：admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CMDB** クエリビルダー.
2. **[CMDB** クエリビルダー] ページで、[設定] アイコン ( ) をクリックし、設定を構成します。

設定	説明
結果にリレーションシップを表示	クエリ結果で CI 間の関係を表示します。
推奨接続を表示	この設定は、CMDB クエリにのみ適用されます。 サイドパネルの CMDB クラスおよび非 CMDB テーブルのリストをフィルタリングして、キャンバス上の選択されたノードが関係するクラスおよびテーブルのみを表示します。 こうすることで、フィルタリングされたリストから任意のアイテムをキャンバスにドラッグし、キャンバス上の選択したノードに接続できるようになります。
結果を新しいタブに表示	[クエリ結果] という別のブラウザタブにクエリ結果を表示します。

3. [設定] アイコンをもう一度選択してダイアログ ボックスを閉じます。

クエリする対象の関係を構成する

CMDB クエリビルダーでクエリする関係のタイプを構成します。たとえば、クエリする関係、または関係のレベルで、キャンバス上のどの CI が親で、どの CI が子であるかを構成します。

始める前に
必要なロール：cmdb_query_builder_read

このタスクについて
キャンバス上の CI クラスを接続すると、CMDB クエリビルダーの右側のバーに [接続のプロパティ] が表示されます。ここでは、クエリする関係のプロパティを構成できます。サービスマッピングクエリの場合は、関連 CI または未関連 CI をクエリするかどうかも設定できます。

> **注:**
> CI クラス間に新たに追加された関係は、関係リストに表示されるまで最大 30 分かかることがあります。

手順

1. キャンバスに CI を追加する際には、CI の接続ボックスを選択してから、関係を作成する別の CI の接続ボックスを選択します。
2. [接続のプロパティ] サイドバーで関係のプロパティを設定します。

セクション	フィールド	説明
リレーションシップの方向	親	関係の方向を設定します。関係において、どの CI クラスが親

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

セクション	フィールド	説明
	子	で、どの CI クラスが子かを示します。
関係性レベル	レベル	第 1 レベルの関係のみのクエリ、または第 2 レベルの関係を含むクエリのどちらかを示します。
リレーションシップタイプと関連アイテム	関係性なし	set クラスと関係のない CI をクエリする場合に選択します。
リレーションシップタイプと関連アイテム	[関係タイプを追加] を選択します	特定の関係性タイプを持つ CI およびその下のクラスのクエリ。
リレーションシップタイプと関連アイテム	[関連アイテムを追加] を選択します。	親および先祖の親 CI クラスが子 CI クラスを参照するために使用するフィールドを使用して、関連する CI をクエリします。

3. **[Save** (保存)] を選択します。

関連情報

CMDB グループ

CMDB クエリビルダークエリのバッチサイズ

ベースシステムでは、クエリビルダーのクエリ実行ごとにグローバルバッチサイズ 100 が割り当てられます。必要に応じて、システムプロパティを使用してデフォルトのグローバルバッチサイズを上書きしたり、保存済みクエリごとのバッチサイズ値を最適化したりすることができます。

クエリはさまざまに変えることができ、幅広いクラスをクエリするように構成できます。そのため、ベースシステムのバッチサイズがすべてのクエリに最適であるとは限らず、一部のクエリではタイムアウトしたり、完了までに時間がかかったりする場合があります。クエリを実行する上で最適なバッチサイズは、システム内のデータ量や関係の数などのシステム負荷によって異なります。クエリのバッチサイズの計算については、サポートまでお問い合わせください。

バッチサイズは適用可能であり、実行の開始方法に関係なく、すべてのクエリ実行シナリオで同じように動作します。

- クエリビルダーのユーザーインターフェイス (アドホッククエリまたは保存済みクエリ)
- クエリビルダーのスクリプト可能 API
- スケジュール済みジョブ
- CMDB グループ

クエリ実行のバッチサイズは、次の優先順位で割り当てられます。

1. 特定の保存済みクエリの [保存済みクエリ] テーブルの *Execution Batch Size* フィールドの値。この値が設定されている場合は保存済みクエリにのみ適用され、グローバル値 100 と glide.cmdb.query.batch_size システムプロパティの値よりも優先されます。
2. システムプロパティ glide.cmdb.query.batch_size の値が存在する場合、すべてのクエリ実行に割り当てられるバッチサイズをグローバルに決定します。このプロパティを追加して設定する

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

と、*Execution Batch Size* 値が設定された保存済みクエリ以外のすべてのクエリに値が適用されます。

3. 前の 2 つのオプションが設定されていない場合はグローバル値 100 です。

クエリのバッチサイズの変更

クエリの実行中にパフォーマンスの問題が発生した場合は、バッチサイズの値を次のように変更できます。

- すべてのクエリに対してグローバルに：システムプロパティ glide.cmdb.query.batch_size の値を (必要に応じて) 追加し、設定します。
- 保存済みクエリごとに：特定の保存済みクエリのバッチサイズを設定

特定の保存済みクエリのバッチサイズを設定

完了するまでに長い時間がかかったりタイムアウトしたりする CMDB クエリビルダーの保存済みクエリのカスタムバッチサイズを設定します。カスタムバッチサイズは、ベースシステムのグローバルバッチサイズと *glide.cmdb.query.batch.size* システムプロパティの値を上書きします。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
クエリのバッチサイズの計算については、サポートまでお問い合わせください。

手順

1. [フィルターナビゲーター] で「qb_saved_query.list」と入力し、Enter を押して、[保存済みクエリ] テーブルに移動します。
2. [保存済みクエリ] リストビューで、バッチサイズを変更する保存済みクエリを見つけます。
3. *Execution Batch Size* フィールドの値を設定または変更します。
   glide.cmdb.query.batch.size プロパティのグローバル値より大きい値を設定するか、既存の値を大きくします。

クエリを実行するための実行モードを設定する

保存済みクエリを実行するときに使用する実行モードを設定します。実行モードの設定は、クエリがパフォーマンス向上エンジンと従来のエンジンのどちらを使用して実行されるかを決定します。

始める前に
必要なロール:cmdb_query_builder

このタスクについて
保存済みクエリは、次のいずれかの実行モードで実行できます。

v1:
: 従来のクエリ実行エンジンを使用してクエリを実行します。

v2:
: パフォーマンスとスケーラビリティを向上させるように設計された拡張クエリ実行エンジンを使用してクエリを実行します。

注:
OR ノードを含むクエリを実行する場合、返される結果の形式はオプション間で異なります。

クエリ実行モードが [なし] の場合 (デフォルト値が更新されていない場合)、システムプロパティ *glide.cmdb.query.execution_mode* に格納されている値が使用されます。デフォルトでは、こ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

のプロパティは「v2」に設定されています。このプロパティの詳細については、「 CMDB クエリビルダーのプロパティ設定」を参照してください。

手順

1. [すべて] に移動し、ナビゲーションフィルターに「qb_saved_query.list」と入力して [保存済みクエリ] テーブルを開きます。
2. [保存済みクエリ] リストビューで、実行モードを設定するクエリを選択します。
3. クエリのフォームで、[クエリ実行モード] を「**v1**」または「**v2**」に設定します。
4. **[Update** (更新)] を選択します。

CMDB クエリビルダーでのナビゲーション

ナビゲーション ツールを使用して、クエリを拡大または縮小したり、クエリを移動したり、実行するクエリのセクションに境界線を設定したりできます。

次のようにナビゲーションツールのボタン を使用します。

- クエリの倍率を大きくするには、プラス記号 (+) を使用します。
- クエリの倍率を下げるには、マイナス記号 (-) を使用します。
- 中央の点を選択すると、クエリがキャンバスの中央に表示されます。
- 方向矢印を使用して、その方向にクエリを移動します。
- ナビゲーション ツールの下にある選択ツールを使用して、次の 2 つの状況を切り替えます。
  - キャンバス上でクエリ全体を移動する。
  - クエリのセクションの境界線を設定する。これで部分クエリとして実行できます。

CMDB クエリビルダーを使用する CMDB クエリのビルド

インフラストラクチャに対して CI クラスおよびオプションで非 CMDB テーブル、ならびにそれらを接続する関係と参照をクエリする CMDB クエリタイプです。

始める前に

必要なロール：保存済みクエリの表示および実行のみの場合は cmdb_query_builder_read、クエリの作成と保存、保存済みクエリの変更、およびクエリの実行の場合は cmdb_query_builder (itil、itil_admin および asset に含まれる)。クエリーのレポートには、レポート関連の ACL が必要です。

権限があるユーザーは、別のユーザーによって作成されたクエリを更新および削除できます。

このタスクについて

クエリに含める CI クラスおよび非 CMDB テーブルをドラッグしてクエリをビルドします。次に、それらをノードとしてキャンバスにドロップし、それらの関係プロパティを定義します。任意のノードについて、その属性をフィルタリングして、そのクラスの特定の CI セットまたは特定の単一の CI に結果を絞り込むことができます。クエリ結果に表示されるプロパティ列を選択することもできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリのビルドをステップ実行すると、CMDB クエリビルダーのリストオプションおよび他のユーザーインターフェイス要素は、選択内容に合わせて動的にフィルタリングされます。

クエリビルダーの使用の詳細については、「CMDB クエリビルダーのクエリとレポート - プラットフォームアナリティクスアカデミー ServiceNow コミュニティ」のビデオを参照してください。アプリケーションサービスに関連するクエリを含む、クエリビルダーでの CMDB クエリビルドの詳しい手順については、「サンプルクエリ」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 をクリックし、[**CMDB** クエリビルダー] を選択します。
2. **[CMDB** クエリビルダー] ページで、次のいずれかの手順を行います。
   - [新規作成]を選択します。[名前] を入力し、[クエリタイプ] として **[CMDB** クエリ] を選択し、[作成] を選択します。
   - 保存済みクエリのウィジェットを選択し、既存のクエリのビルドを続行します。必要に応じて、最初に保存済みクエリの検索を行います。
   - 保存済みクエリのウィジェットの右上隅をポイントし、[重複クエリ] アイコンを選択して、保存済みクエリのコピーを編集します。新しいクエリのデフォルト名には文字列「copy」が含まれています。
3. キャンバスでは、次のいずれかの操作を実行できます。
   - クエリに CI クラスを追加する：**[CMDB** クラス] タブで階層リストからクラスを選択し、それらをキャンバスにドラッグします。
   - クエリにアプリケーションサービス CI を追加する：**[CMDB** クラス] タブで階層リストから [アプリケーションサービス] を選択し、キャンバスにドラッグします。

     右側のバーの [アプリケーションサービスプロパティ] で [接続ノードをパターンに変換] を選択し、アプリケーションサービスと他の CMDB クラスノード間のパターンに対してクエリを実行できます。パターンに対してクエリを実行する場合、パターン接続の両端にあるノードは、任意の数のレベルだけ離れている可能性があります。[接続ノードをパターンに変換] が選択されていない場合、アプリケーションサービスノードと他の CMDB クラスノード間の接続は直接関係を表します。
   - クエリに非 CMDB テーブルを追加する：[非 **CMDB** テーブル] リストからテーブルを選択し、キャンバスにドラッグします。

     注:
     非 CMDB テーブルをクエリの開始ノードにすることはできません。
   - キャンバス上の 2 つのノード間に接続 (アプリケーションサービスの関係またはパターン) を追加する：

     a. 接続の最初のノードで、右側の中央にある小さな四角形を選択します。

     b. 接続の 2 番目のノードで、左側の中央にある小さな四角形を選択して、接続を作成します。

接続 **UI** 表記

表記	説明
フル ライン	CMDB クエリ内の関係。
接続ラインの中央に赤のアスタリスク	関係タイプなどの情報が欠落しているため、クエリが無効になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

表記	説明
レベル：**<n>** タイプ：**<n>** または接続ラインの **<**参照タイプ**>** 表記	適用可能な場合：接続に含まれる関係レベルの数と関係タイプの数。または、参照である関係の参照タイプ。
破線	アプリケーションサービスノードと別のノード間のパターン接続。

- 右側のバーの [接続のプロパティ] で関係性を設定します (必要に応じて接続ラインを選択します)。

  a. [リレーションシップの方向] セクションで [親] ノードを選択します ([子] ノードは自動的に調整されます)。

  b. [リレーションシップレベル] セクションで、CI が直接接続されている場合は [レベル] を [第 **1** レベルのリレーションシップ] に設定します。CI が直接接続されているか、別の CI を介して間接的に接続されている場合は、[第 **2** レベル リレーションシップまで] に設定します。

  c. [リレーションシップタイプと関連アイテム] セクションで、いずれかのオプションを選択します。

オプション	説明
関係性なし	接続している関係がない CI をクエリする (Windows Server に接続されていないすべての Tomcat WAR CIなど)。
関係タイプを追加	固有または任意の関係タイプを選択する。
関連アイテムを追加	ノード間の関連 CI をクエリする。

- 非 CMDB テーブルへの接続の CI 参照列を設定します。[接続のプロパティ] の右側のバーの [CI 参照列] セクションで、**[CI** 参照列を使用] リストから CI の参照を含む列を選択します。オプションが 1 つしかない場合は自動的に選択されます。
- [接続ノードをパターンに変換] オプションで設定されたアプリケーションサービスノードと非 CMDB テーブルノード間でパターンを設定します。アプリケーションサービス CI 自体とアプリケーションサービス内の CI にクエリを適用するには、[このパターンのすべてのノードに **<table>** 参照フィルターを適用] を選択します。
- クラスノードにフィルターを追加する：クラスクエリを特定の CI セットまたは単一の特定 CI に絞り込むためのフィルターを適用します。

  a. フィルターを追加するノードをポイントし、ノードの上にポップアップ表示される [フィルターを適用] アイコンを選択します。

  b. [フィルター] セクションで、属性および関連リスト条件 を追加します。

  c. [フィルター] セクションを閉じます。
  たとえば、データベースロケーションのフィルターを追加して、シアトルにあるデータベースをクエリします。

  右側のバーにある [適用済みフィルター] を選択して、キャンバス上にある各ノードのすべてのフィルターを表示します。

- And/Or 演算子をクエリに追加する：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. 1 つのノードを他の 2 つのノードに接続します。

b. 接続ライン上に表示される **[AND]** ボックスを選択して、**[AND]**/**[OR]** 演算子を切り替えます。

たとえば、C1 は Tomcat WAR、C2 は Linux サーバー、C3 は Windows Server です。Linux サーバーまたは Windows Server に接続されているすべての Tomcat WAR CI をクエリします。

- クエリ結果に表示する、ノードのプロパティ列を追加する：

  注:
  関係の場合、クエリ結果には*parent*、*child*、および*type*列が表示されます。[cmdb_rel_ci] テーブルから他の列を追加することはできません。

  a. 右側のペインにある [プロパティ] を選択します。

  b. 右側のバーに [レポート列] セクションが表示されるようにノードを 1 ～ 2 回選択し、[列を追加] を選択します。

  c. プロパティを選択し、プロパティリストの外側を選択して閉じます。

- サービスマッピング クエリを CMDB クエリに統合して組み合わせクエリを作成する：

  a. CMDB クエリをビルドするときは、左側のバーで [保存済みサービスクエリ] を選択します。

  b. サービスマッピングクエリを選択し、キャンバスにドラッグします。

  このクエリは、CMDB クエリに適合し、埋め込みのサービスマッピングクエリによって返されるサービスに含まれるすべての CI を返します。

- 保存済みクエリの検索条件として使用できる検索タグを追加する：

  a. キャンバスの上部にある [タグを追加] アイコンを選択します。

  b. [タグを追加] を選択し、[クエリタグ] ダイアログボックスで 1 つまたは複数のタグ文字列を入力します。

  c. [タグを追加] アイコンをもう一度選択して [クエリタグ] ダイアログ ボックスを閉じます。

4. [保存] を選択します。

[保存済みクエリ] タブで保存済みクエリのウィジェットをポイントし、[クエリ情報] を選択します。クエリに関連付けられたクエリタイプ、最終更新日、CMDB グループ、クエリスケジュールなどのクエリの詳細が表示されます。

次のタスク

- [実行] を選択します。

  クエリの結果のうち最初の 100 件のみが結果ペインに表示されます。

  - [結果をさらにロード] を選択すると、次の 100 件の結果セットが表示されます。
  - [すべての結果をロード] を選択すると、クエリ結果の残りが表示されます。最大件数は glide.cmdb.query.max_results_limit システムプロパティで指定した数です (デフォルトでは 10,000)。

  CI を選択してその CI フォームを開き、[CI] フォームで **[CMDB** ワークスペースで開く] を選択して、CMDB ワークスペースの [CI 健全性] タイルで CI 健全性を表示します。この操作には、sn_cmdb_user (CMDB ユーザー) ロールが必要です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注:

- すべての結果が表示されるように、glide.security.use_csrf_token プロパティが [true] に設定されていることを確認します。
- [レベル] が [第 **2** レベル リレーションシップまで] に設定された場合、関係タイプがクエリ結果に表示されません。
- クエリが実行されているときは、クエリが完了するまで待つか、タイムアウトしてから別のクエリを開くか実行してください。

- クエリビルダーの設定を変更する：(設定) アイコンを選択して [クエリビルダー設定] ダイアログボックスを開きます。
- 保存済みクエリの URL をコピーし、CMDB クエリビルダーにアクセスできるユーザーと共有します。共有された URL を新しいインターネットブラウザウィンドウに貼り付けると、CMDB クエリビルダーに保存済みクエリが直接開きます。
- CMDB クエリビルダーでのレポートの作成。
- 将来クエリを実行し、結果を関係者に電子メールで送信するには、スケジュールを作成します。
- クエリ結果をエクスポートする：

  [クエリ結果] コンテキストメニューを選択し、[エクスポート] を選択します。追加のクエリ結果があることを示す [結果をさらにロード] ボタンが表示されている場合でも、表示されている結果のみがエクスポートされます。

- CMDB クエリのエクスポートとインポート で、インスタンス間でクエリ定義を移植します。
- 保存済みクエリを使用して CMDB グループに入力します。
- CMDB クエリの削除。

関連情報

サンプルクエリ

CMDB クエリビルダーを使用したサービスマッピングのクエリのビルド

サービスマッピングのクエリタイプとは、クラスとそのクラス間の関係で構成されるパターンです。パターンを構築してクエリを実行すると、クエリはそのパターンを含むすべてのサービスマッピングサービスを返します。

始める前に

必要なロール：保存済みクエリの表示および実行のみの場合は cmdb_query_builder_read、クエリの作成と保存、保存済みクエリの変更、およびクエリの実行の場合は cmdb_query_builder (itil、itil_admin および asset に含まれる)。

権限があるユーザーは、別のユーザーによって作成されたクエリを更新および削除できます。

このタスクについて

クエリに含める CI クラスをドラッグしてキャンバス上のノードとしてドロップし、それらの間に関係プロパティを定義することによってクエリをビルドします。クエリ内のすべてのクラス ノードについて、その属性をフィルタリングして、そのクラスの特定の CI セットまたは特定の単一の CI に結果を絞り込むことができます。クエリ結果に表示されるプロパティ列を選択することもできます。

クエリのビルドのステップを順を追って実行すると、CMDB クエリビルダーのリストオプションおよび他のユーザーインターフェイス要素は、選択内容に合わせて動的にフィルタリングされます。

CMDB クエリビルダーでサービスマッピングクエリをビルドする詳しい手順については、「サンプルクエリ」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CMDB** クエリビルダー.
2. **[CMDB** クエリビルダー] ページで、次のいずれかの操作を行います。

   a. [新規作成]を選択します。

   b. [名前]を入力します。

   c. [クエリタイプ] として [サービスマッピングクエリ] を選択します。

   d. [作成] を選択します。

   e. 保存済みクエリのウィジェットを選択し、既存のクエリのビルドを続行します。必要に応じて、最初に保存済みクエリの検索を行います。

   f. 保存済みクエリのウィジェットの右上隅をポイントします。

   g. [重複クエリ] アイコンを選択して、保存済みクエリのコピーを編集します。
   新しいクエリのデフォルト名には文字列 'copy'が含まれています。

3. キャンバスでは、次のいずれかを実行できます。
   - クエリに CI クラスを追加する：**[CMDB** クラス] 階層リストからクラスを選択し、それらをキャンバスにドラッグします。
   - キャンバス上の 2 つのノード間に接続 (関係) を追加する：

     a. 関係の最初のノードで、右側の中央にある小さな四角形を選択します。

     b. 関係の 2 番目のノードで、左側の中心にある小さな四角形を選択して、接続を作成します。

     c. 右側のバーの [接続のプロパティ] で、次のように設定します (必要に応じて接続ラインを選択します)。
     - [リレーションシップの方向] セクションで [親] ノードを選択します ([子] ノードは自動的に調整されます)。
     - [サービスクエリのプロパティ] セクションで、[関連 **CI** を検索します。] または [関連していない **CI** を検索します。] を選択して、2 つのクラスの間に関係があるパターンまたはないパターンをそれぞれクエリします。

       たとえば、Windows Server に接続されていないすべての Tomcat WAR CI です。

     関係 **UI** 表記

表記	説明
破線	サービスマッピングクエリ内の関係。

   - クラスノードにフィルターを追加する：クラスを特定の CI セットまたは単一の特定 CI に絞り込むためのフィルターを適用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. フィルターを追加するノードをポイントし、ノードの上にポップアップ表示される [フィルターを適用] アイコンを選択します。

b. [フィルター] セクションで、属性および関連リスト条件 を追加します。

c. [フィルター] セクションを閉じます。
たとえば、ビジネス上の重要度のフィルターを追加して、「最重要」ビジネスをクエリします。

右側のバーにある [適用済みフィルター] を選択して、キャンバス上にある各ノードのすべてのフィルターを表示します。

- And/Or 演算子をクエリに追加する：

  a. 1 つのノードを他の 2 つのノードに接続します。

  b. 接続ライン上に表示される **[AND]** ボックスを選択して、**[AND]** と **[OR]** 演算子を切り替えます。

  たとえば、C1 は Tomcat WAR、C2 は Linux サーバー、C3 は Windows Server です。Linux サーバーまたは Windows Server に接続されているすべての Tomcat WAR CI をクエリします。

- クエリ結果に表示する、ノードのプロパティ列を追加する：

  > **注:**
  > 関係の場合、クエリ結果には*parent*、*child*、および*type*列が表示されます。[cmdb_rel_ci] テーブルから他の列を追加することはできません。

  a. 右側のペインにある [プロパティ] を選択します。

  b. ノードを 1 ～ 2 回選択して右側のバーにノードの [レポート列] セクションを表示し、[列を追加] を選択します。

  c. プロパティを選択し、プロパティリストの外側を選択して閉じます。

- 列を選択し、結果のサービス セットに適用されるフィルターを追加する：

  a. 右側のバーにある [プロパティ] を選択してからキャンバス上の空白を選択し、何も選択されていないことを確認します。

  b. 右側のバーの下部で [列を追加] を選択し、追加する列を選択します。列リストの外側を選択して閉じます。

  c. キャンバスの上部にある [サービスマッピングクエリフィルターを適用] アイコンを選択し、フィルターを追加します。

- クエリ全体を逆にして、クエリパターンを含まないすべてのサービスマッピングサービスを検索する：ノードを 1 ～ 2 回選択して、右側のバーにクエリのプロパティを表示させます。[メタデータ] セクションで [このパターンが含まれるサービス] を切り替えて、オプションを有効または無効にします。

- 保存済みクエリの検索条件として使用できる検索タグを追加する：

  a. キャンバスの上部にある [タグを追加] アイコンを選択します。

  b. [タグを追加] を選択し、[クエリタグ] ダイアログボックスで 1 つまたは複数のタグ文字列を入力します。

  c. [タグを追加] アイコンをもう一度選択して [クエリタグ] ダイアログ ボックスを閉じます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [保存] を選択します。

   [保存済みクエリ] タブで、保存済みクエリウィジェットをポイントして [クエリ情報] を選択すると、クエリタイプ、最終更新日、クエリスケジュールなどのクエリの詳細が表示されます。

次のタスク

- [実行] を選択します。

  クエリ結果ペインには、クエリの最初の 100 件の結果のみが表示されます。

  - [結果をさらにロード] を選択すると、次の 100 件の結果セットが表示されます。
  - [すべての結果をロード] を選択すると、クエリ結果の残りが表示されます。最大件数は glide.cmdb.query.max_results_limit システムプロパティで指定した数です (デフォルトでは 10,000)。

  CI を選択してその CI フォームを開き、[CI] フォームで **[CMDB** ワークスペースで開く] を選択して、CMDB ワークスペースの [CI 健全性] タイルで CI 健全性を表示します。この操作には、sn_cmdb_user (CMDB ユーザー) ロールが必要です。

  > **注:**
  > クエリが実行されているときは、クエリが完了するまで待つか、タイムアウトしてから別のクエリを開くか実行してください。

- クエリビルダーの設定を変更する：設定アイコン ( ) を選択して [クエリビルダー設定] ダイアログボックスを開きます。
- 保存済みクエリの URL をコピーし、CMDB クエリビルダーにアクセスできるユーザーと共有します。共有された URL を新しいインターネットブラウザウィンドウに貼り付けると、CMDB クエリビルダーに保存済みクエリが直接開きます。
- CMDB クエリビルダーでのレポートの作成。
- 将来クエリを実行し、結果を関係者に電子メールで送信するには、スケジュールを作成します。
- クエリ結果をエクスポートする：

  表示されているクエリ結果をエクスポートする：[クエリ結果] コンテキストメニューを選択し、[エクスポート] を選択します。追加のクエリ結果があることを示す [結果をさらにロード] ボタンが表示されている場合でも、表示されている結果のみがエクスポートされます。

- CMDB クエリのエクスポートとインポート で、インスタンス間でクエリ定義を移植します。
- 保存済みクエリを使用して CMDB グループに入力します。
- CMDB クエリの削除。

関連情報

サンプルクエリ

CMDB 部分クエリの実行

クエリのセクションを定義して実行することにより、CMDB クエリビルダーで部分クエリを実行できます。

始める前に

必要なロール：cmdb_query_builder (itil と itil_admin、asset に含まれています)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
クエリのビルド中または保存済みクエリのレビュー中は、クエリのセクションのみを実行できます。CMDB クエリビルダーのキャンバスで、実行する部分クエリのノードと関係を含むクエリのセクションをハイライトします。部分クエリの結果を調べ、必要に応じてクエリを更新することができます。

手順
1. 移動先 すべて > 設定 > **CMDB** クエリビルダー.
2. [CMDB クエリビルダー] ページで、タイルを選択して既存のクエリを開きます。
3. ナビゲーションツールの下の選択ツールを選択し、セクション選択モードに切り替えます。
4. クエリのセクションに境界線を設定します。
   a. セクションの左上隅を選択します。
   b. 作成するセクションの右下隅にドラッグして放します。
   カーソルを移動するにつれ、選択したセクションがライトブルーでハイライト表示されます。部分クエリに含まれるクエリ ノードが青色の境界線で表示されます。
5. [実行] を選択します。
6. [開始ノードを選択] ダイアログボックスで、部分クエリの開始ノードを選択し、[確認] をクリックします。

タスクの結果
部分クエリの結果が [結果] ペインに表示されます。

CMDB クエリの削除
使用または必要ではなくなった CMDB クエリを削除します。

始める前に
削除するクエリは既に保存されている必要があります。

必要なロール：cmdb_query_builder (itil と itil_admin、asset に含まれています)。権限があるユーザーは、別のユーザーによって作成されたクエリを削除できます。

手順
1. 移動先 すべて > 設定 をクリックし、[**CMDB** クエリビルダー] を選択します。
2. **[CMDB** クエリビルダー] ページで [保存済みクエリ] タブを選択し、表示モードを [カードビュー] ( ) に設定します。
3. 削除するクエリがあるカードに移動します。
4. カードに表示される [クエリを削除] (X) アイコンをクリックします。

CMDB クエリビルダーでのレポートの作成
CMDB クエリビルダーレポートを使用して、CMDB クエリまたはサービスマッピングクエリの結果を表示します。基本的なレポートを作成するか、関連する保存済みクエリの結果が変更されると自動的に更新される動的レポートを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

基本的なレポートの作成

CMDB クエリビルダーでクエリを実行すると、クエリ実行にスコープされた基本的なレポートを作成できます。

始める前に

Core UI プラグイン (com.glide.ui.ui16) を有効にする必要があります。

必要なロール：

- レポートの表示：cmdb_query_builder または cmdb_query_builder_read
- レポートの作成：cmdb_query_builder または cmdb_query_builder_read、および report_user

ベースシステムでは、cmdb_query_builder ロールは itil ロールと asset ロールに含まれています。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 をクリックし、[**CMDB** クエリビルダー] をクリックします。
2. クエリをビルドします。
3. クエリ結果ペインで、[結果をさらにロード] または [すべての結果をロード] をクリックして、基本レポートに含めるすべての結果をロードします。
4. クエリ結果ペインで、列のコンテキストメニューをクリックし、[棒グラフ] または [円グラフ] を選択します。

タスクの結果

Reports アプリケーションは、現在ロードされており静的なクエリ結果にスコープされた基本的なレポートを作成します。

関連情報

Reporting

CMDB クエリビルダーを使用する CMDB クエリのビルド

CMDB クエリビルダーを使用したサービスマッピングのクエリのビルド

CMDB 部分クエリの実行

動的レポートの作成

CMDB クエリビルダーで保存済みクエリを実行した後、最新のクエリ結果を表示するために継続的に更新を行う動的レポートを作成します。動的レポートは、Reporting を使用して作成された他のレポートと同様に使用でき、パフォーマンスアナリティクスダッシュボードに追加できます。

始める前に

動的レポートを作成するクエリが保存済みクエリであること、およびクエリに指定されたスケジュールがあることを確認します。また、保存済みクエリを実行し、すべてのクエリ結果が表示されていることを確認します。

必要なロール：

- 作成する場合：cmdb_query_builder および report_user
- 表示する場合：レポートロールの要件が適用される場合があります。レポートロールの要件については、「レポートの管理」を参照してください。

ベースシステムでは、cmdb_query_builder ロールは itil ロールと asset ロールに含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて

動的レポートの作成に使用される CMDB クエリビルダーの [レポートの作成] ボタンは、次の場合にのみ有効になります。

- クエリが保存された場合
- クエリにスケジュールがある場合
- クエリの実行後、クエリ結果のセット全体が存在する場合

最初に作成する動的レポートは、保存済みクエリの最初の実行結果に基づいています。その後、保存済みクエリが実行されるたびに、関連するレポートが最新のクエリ結果で自動的に更新されます。

ただし、クエリ定義自体を変更すると、クエリとレポートが同期しなくなり、新しいレポートを作成しなければならなくなります。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CMDB** クエリビルダー.
2. [保存済みクエリ] タブで、レポートを作成する保存済みクエリを選択します。
   クエリに指定されたスケジュールがあることを確認します。
3. [実行] を選択し、すべてのクエリ結果が表示されることを確認します。
   結果が存在する場合、 [すべての結果をロード] をクリックして、すべての結果をロードします。[レポートの作成] ボタンは、すべてのクエリ結果が表示されている場合にのみ有効になります。
4. [レポートの作成] をクリックします。
   CMDB クエリビルダーでクエリ結果が新しいタブに表示される場合は、新しいタブが開いてクエリ結果が表示された後、[CMDB クエリビルダー] ウィンドウに戻ります。
5. レポートデザイナーで [次へ] または [戻る] をクリックして、**[** データ]、[タイプ]、[構成]、および [スタイル] タブで新しいレポートを表示して構成します。
   レポートには、CMDB クエリ結果とその他のレポートの詳細が事前に入力されています。
   - [レポート名] は保存済みクエリの名前に設定されます。
   - [ソースタイプ] は [データソース] に設定されます。
   - [データソース] は、クエリ結果が保存されるテーブルに設定されます。
   - [クエリ**Sys ID (Query Sys ID)]** は、クエリの最新実行の ID です。

   Reporting の詳細とレポートデザイナーでのレポートの設定の詳細については、「Reporting」、「レポートの作成」を参照してください。
6. [保存] または [実行] をクリックします。

タスクの結果

CMDB クエリビルダーは、レポートに添付してダッシュボードで使用できるレポートソースを作成します。レポートソースの詳細については、「レポートソース」を参照してください。

次のタスク

新しいレポートソースを表示するには、次のいずれかの手順を使用します。新しいレポートソースの名前は作成元の CMDB クエリの名前に設定され、変更することはできません。

- クエリビルダーで [保存済みクエリ] をクリックします。[保存済みクエリ] ウィンドウで、保存済みクエリのタイルにある [クエリ情報] アイコンをクリックします。情報リストの一番下までスクロールし、[レポートソース] の下のリンクをクリックします。
- 移動先 すべて > レポート > アドミニストレーション > レポートソース 新しいレポートソースを見つけます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

保存済みクエリの検索

CMDB クエリビルダーを使用すると、クエリの名前、タイプ、カスタムタグ、クエリの作成者または更新者などの検索条件の任意の組み合わせを使用して、特定の保存済みクエリを検索できます。

始める前に

[クエリ タグ] 検索条件を使用して保存済みのクエリを特定するには、クエリにクエリ タグが関連付けられている必要があります。詳細については、「CMDB クエリビルダーを使用する CMDB クエリのビルド」または「CMDB クエリビルダーを使用したサービスマッピングのクエリのビルド」を参照してください。

必要なロール：cmdb_query_builder (itil と itil_admin、asset に含まれています)

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CMDB** クエリビルダー.
   [保存済みクエリ] タブには、すべての保存済みクエリがタイルで表示され、新しいクエリを作成するためのタイルも表示されます。
2. [保存済みクエリ] タブで、[ソート基準] 条件を指定して、表示されている保存済みクエリをフィルタリングします。
3. [保存済みクエリを検索] フィールドに、[ソート基準] 選択に対応する検索文字列を入力し、入力時に入力される項目をリストから選択します。
   ドロップダウンリストには、「クエリ名」などのソート基準に適用できる検索文字列が含まれています。
4. 必要に応じて追加の [保存済みクエリを検索] 検索文字列を入力して、検索を絞り込みます。

CMDB クエリのスケジュール設定

スケジュールされた時間に一度、または繰り返しスケジュールで保存済みの CMDB クエリを実行し、クエリ結果を指定されたユーザーにメール送信するようにスケジュールします。

始める前に

CMDB クエリビルダーで構築された保存済み CMDB クエリが存在する必要があります。

必要なロール：cmdb_query_builder (itil と asset に含まれています)

このタスクについて

クエリ結果は、指定された形式のファイルとしてメールに添付されます。添付できる結果行の最大数は、*glide.cmdb.query.max_results_limit* システムプロパティによって決定されます (デフォルトでは 10,000)。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CMDB** クエリビルダー をクリックし、保存済みクエリを選択します。
2. [スケジュールの作成] を選択し、フォームに入力します。

[クエリビルダのスケジュール設定済みメール] フォーム

フィールド	説明
クエリ	実行するクエリ。
ユーザー	クエリ結果メールを受け取る必要があるユーザー。 メールを受信するには、ユーザーにメールアドレスが定義されていてユーザー レコードの [通

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
	知] が [有効化] に設定されている必要があります。
グループ	クエリ結果をメールで送信するグループ。
ZIP 出力	レポートを zip ファイルとして送信するかどうかを示します。
アクティブ	指定したスケジュールに従ってクエリを実行するかどうかを示します。
実行	クエリを実行する頻度。
時刻	クエリを実行する時刻。
条件付き	クエリが実行される条件を指定できる [条件] フィールドを表示するかどうかを示します。
レコードがない場合は省略	クエリがゼロの結果を返す場合、メールを配布するかどうかを示します。
メールアドレス	メールを受け取るが、システムにないユーザーのメールアドレス。
件名	配布メールの件名に表示されるテキスト。
導入メッセージ	クエリ結果とともに提供される追加メッセージ。
条件	クエリを実行する前に特定の条件が満たされているかどうかをチェックするユーザー作成のスクリプト。 このフィールドは、[条件節] がオンになっている場合にのみ表示されます。
タイプ	クエリ結果に使用するファイル形式。 注: フォームレイアウトを設定し、このフィールドをフォームに追加します。

CMDB クエリのエクスポートとインポート

保存済みの CMDB クエリまたはサービスマッピングクエリの定義は、XML ファイルにエクスポートし、後でインポートして、CMDB クエリビルダーで実行することができます。このプロセスでは、インスタンス間で (たとえば開発環境から本番環境へ) 保存済みクエリをポートできます。

始める前に

- クエリをエクスポートするには、その前にクエリを保存する必要があります。
- エクスポートされたクエリ内のドメインは、ソースと宛先の両方のインスタンスで認識される必要があります。

必要なロール：cmdb_query_builder (itil、itil_admin、および asset に含まれています)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
組み合わせクエリをエクスポートする場合、エクスポートされたクエリには統合されたサービスマッピングクエリ定義が含まれます。

または、下位互換性のために、更新セットとしてのクエリのエクスポートとインポートを実行することもできます。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CMDB** クエリビルダー.
2. 保存済みクエリをエクスポートする：
   a. [保存済みクエリ] タブのリストビューまたはカードビューで、保存済みクエリを選択します。
   b. クエリビルダーキャンバスの上部にある [クエリをエクスポート] アイコンを選択します。
   c. [クエリのエクスポートが完了しました。] というメッセージが表示されるのを待ってから、[ダウンロード] を選択します。
   これで、クエリの XML ファイルにアクセスできるようになりました。
3. 保存済みクエリをインポートする：
   a. [保存済みクエリ] タブで、[CMDB クエリビルダー] ウィンドウの上部にある [インポートクエリ] アイコンを選択します。
   b. ファインダーで保存済みクエリの XML ファイルを選択し、[開く] を選択します。
   インポートされたクエリは、インスタンスの CMDB クエリビルダーの [保存済みクエリ] で利用できます。

更新セットとしてのクエリのエクスポートとインポート

後でインポートできるように、更新セットとして XML ファイルに保存済みクエリ定義をエクスポートします。

始める前に
必要なロール：エクスポートする場合は cmdb_query_builder (itil と asset に含まれています)。インポートする場合は、更新セットをインポートする権限を持つユーザー。
エクスポートされたクエリ内のドメインは、ソースと宛先の両方のインスタンスで認識される必要があります。

このタスクについて
後でインポートおよびコミットできるように、更新セットとしてクエリ定義をエクスポートします。このプロセスでは、インスタンス間で (たとえば開発環境から本番環境へ) クエリをポートできます。XML ファイルを使用して更新セットをエクスポートしてからコミットする方法の詳細については、「更新セットをローカルの XML ファイルとして保存する」を参照してください。

組み合わせクエリをエクスポートする場合、エクスポートされた更新セットには統合されたサービスマッピングクエリ定義が含まれます。

手順

1. 保存済みクエリをエクスポートする：
   a. フィルターナビゲーターで、「qb_saved_query.list」と入力します。
   b. [入力] を選択して、[保存済みクエリ] テーブルに移動します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

c. [保存済みクエリ] リストビューで、エクスポートするクエリを選択します。

d. [選択した行のアクション] を選択し、[クエリをエクスポート] を選択します。

e. [クエリエクスポーター] がエクスポートを完了するまで待ちます。

2. エクスポートされた保存済みクエリをインポートする：

a. 移動先 システムアップデートセット > 取得済み更新セット.

b. [取得済み更新セット] フォームで **[XML** から更新セットをインポート] を選択します。

c. [XML のインポート] ページで、[ファイルを選択] を選択します。

d. エクスポートされた XML ファイルを選択します。

e. [アップロード] を選択します。

f. [取得済み更新セット] リストビューに追加された新しいレコードを開きます。

g. [取得済み更新セット] フォームで、[更新セットバッチをプレビュー] を選択します。

h. [バッチ更新セットプレビュー] ダイアログボックスを閉じます。

i. [更新セットバッチをコミット] を選択します。

j. [更新セットバッチをコミット] ダイアログボックスを閉じます。

タスクの結果

インポートされたクエリは、インスタンスの [クエリビルダー保存済みクエリ] に追加されます。

CMDB クエリビルダーの参照

参照トピックには、クエリの例と、ナビゲーションおよびプロパティ設定の説明が記載されています。

参照トピック

ドメインセパレーションおよび CMDB クエリビルダー

ドメインセパレーションは CMDB クエリビルダーでサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

CMDB クエリビルダーでのナビゲーション

ナビゲーション ツールを使用して、クエリを拡大または縮小したり、クエリを移動したり、実行するクエリのセクションに境界線を設定したりできます。

CMDB クエリビルダーのプロパティ設定

CMDB クエリビルダーのプロパティを使用することで、クエリの処理を設定できます。

サンプルクエリ

カスタム CMDB クエリおよびサービスマッピングクエリをビルドするためのモデルとして、サンプルクエリを使用します。

ドメインセパレーションおよび **CMDB** クエリビルダー

ドメインセパレーションは CMDB クエリビルダーでサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

概要

CMDB クエリビルダーでのドメインセパレーションの仕組み

CMDB クエリビルダーを使用すると、複数の CMDB クラスにまたがり、さまざまな関係で接続されている多くの CI が関与する、複雑なインフラストラクチャおよびサービスクエリを簡単にビルドできます。ドメインセパレーションは、デフォルトでオンに設定されています。

- 保存済みクエリ

  ユーザーは、クラス階層からクラス ノードをドラッグしてキャンバスにドロップし、ノードを関係タイプに接続することによってクエリを作成します。

  ユーザーは、作成したクエリを XML ファイルとして、将来使用するために CMDB のデータベース [qb_saved_query] テーブルに保存することができます。保存済みクエリはドメインセパレーションされています。

- クエリ結果

  保存済みクエリでは、ユーザーが [実行] を選択するとクエリ結果が保存され、プラットフォーム リストビューに表示されます。

  クエリ結果で、ドメインセパレーションは、CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルと CMDB CI [cmdb] テーブルのプラットフォームリストビューと同じように動作します。したがって、CI 関係はドメインセパレーションされていないため、ドメインに関係なく、クエリ結果のすべての関係が表示されます。逆に、クエリ結果が CI のみの場合、CMDB CI はドメインセパレーションされているため、結果は現在のドメインで表示されている場合のみ表示されます。

関連情報

ドメインセパレーションと構成管理データベース (CMDB)

CMDB クエリビルダーのプロパティ設定

プロパティ値を設定してクエリ処理を構成します。

必要なアクセス権とロール

クエリビルダーのプロパティを表示し編集するには、アドミンロールが必要です。

注:
システムプロパティ [sys_properties] テーブルを開くには、ナビゲーションフィルターに「sys_properties.list」と入力します。

CMDB クエリビルダーのプロパティ

プロパティ	説明
[すべての結果をロード] を選択したときに、スケジュール設定されたクエリの結果数と、クエリビルダーの結果セクションでの結果数を制限します。 glide.cmdb.query.max_results_limit	• タイプ：整数 • デフォルト値：10000 • 場所： 設定 > **CMDB** プロパティ > クエリビルダーのプロパティ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB クエリビルダーのプロパティ (続く)

プロパティ	説明
1 つのバッチを実行してクエリ結果の 1 つのバッチ (100 件の結果) を取得するときの時間制限 (秒単位)。 glide.cmdb.query.batch_time_limit_in_sec	• タイプ：整数 • デフォルト値：300 • 場所： 設定 > **CMDB** プロパティ > クエリビルダーのプロパティ
クエリ全体を実行してすべての結果を取得するときの時間制限 (秒単位)。 glide.cmdb.query.query_time_limit_in_sec	• タイプ：整数 • デフォルト値：1800 • 場所： 設定 > **CMDB** プロパティ > クエリビルダーのプロパティ
非 CMDB テーブルの除外リスト。指定したテーブルは、ユーザーがクエリを作成するときに CMDB クエリビルダーに表示されません。 glide.cmdb.query.non_cmdb.black_listed_tables	• タイプ：文字列 • デフォルト値：空 • その他の値：カンマ区切りのテーブル名 (ラベルではない) のリスト。テーブル名に「abc」が含まれるすべてのテーブルを除外するには「*abc」を含めます。 • 場所： 設定 > **CMDB** プロパティ > クエリビルダーのプロパティ
glide.cmdb.query.batch_size	保存済みクエリの実行時にグローバルに割り当てられるバッチサイズ。 • タイプ：整数 • デフォルト値：100 • 場所：システムプロパティに追加 [sys_properties] テーブル

glide.cmdb.query.execution_mode	クエリの実行モードが設定されていない場合 (クエリ実行モードが「なし」) に保存済みクエリを実行するときに使用するデフォルトの実行エンジン。
	
	• タイプ: 文字列
	• 値:
	  ○ v1:従来のクエリ実行エンジンを使用します。
	  ○ v2:パフォーマンスとスケーラビリティを向上させるように設計された拡張クエリ実行エンジンを使用します。
	• デフォルト値:v2

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB クエリビルダーのプロパティ (続く)

プロパティ	説明
	• 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル • 詳細：クエリを実行するための実行モードを設定する

サンプルクエリ

カスタム CMDB クエリおよびサービスマッピングクエリをビルドするためのモデルとして、サンプルクエリを使用します。

CMDB — データベースに接続されたサーバー

この例を使用して、データベースに接続しているすべてのサーバーを検索する CMDB クエリを構築します。

CMDB — 重要なアプリケーションサービス

この例を使用して、すべての重要なアプリケーションサービスとその所有者を検索する CMDB クエリを構築します。

CMDB - インシデントまたは変更を含むアプリケーションサービス

この例を使用して CMDB クエリを構築し、インシデントまたは変更要求が存在するすべてのアプリケーションサービスを検索できます。アプリケーションサービス自体またはサービス内の任意の CI の結果が返されます。

CMDB - Windows がインストールされているハードウェア

この例を使用して、Microsoft Windows がインストールされているサービスオファリングのすべてのハードウェアを検索する CMDB クエリを作成します。

サービスマッピング — サービス内の Linux サーバー

この例を使用して、サービス内のすべての Linux サーバーを検索するサービスマッピングクエリを構築します。

CMDB – データベースに接続されたサーバー

この例を使用して、データベースに接続しているすべてのサーバーを検索する CMDB クエリを構築します。

始める前に

必要なロール：なし

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CMDB** クエリビルダー.
2. [新規作成] を選択し、名前を入力します (例：DB に接続されているすべてのサーバー)。
3. **[CMDB** クエリ]を選択し、[作成] を選択します。
4. **[CMDB** クラス] リストで [サーバー] クラスを見つけ、キャンバスにドラッグします。

   ヒント:
   検索ボックスを使用すると、アイテムをすばやく見つけることができます。

5. [データベース] クラスを見つけ、キャンバス上の [サーバー] クラス ノードの右側に配置します。
6. [サーバー] の右側の中央、次に [データベース] の左側の中央を選択して、2 つのクラスノードの間に接続ラインを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

7. サイドバーに [接続のプロパティ] パネルが表示されるまで、接続ラインを 1 ～ 2 回選択します。
8. [リレーションシップ タイプと関連アイテム] セクションで、[関係タイプを追加します。] を選択して、リストからすべての関係を追加します。



[リレーションシップの方向] セクションの設定には、関係における親子の方向が反映されます。データベースクラスが関係において親である場合は、[親] と [子] の設定が切り替わります。

9. [保存] を選択して、左側の [保存済みクエリ] を選択すると、保存済みクエリのウィジェットが表示されます。
10. クエリウィジェットを選択し、編集モードでキャンバスに戻ります。
11. [実行] を選択してクエリを実行します。
クエリ結果を確認します。各行には、サーバー CI の名前、データベース CI の名前、およびそれらの間の関係タイプが表示されます。
12. クエリ結果に列を追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. 右側のペインに [Server 1 レポート列] セクションが表示されるように、キャンバス上の **[Server 1]** ノードを 1 ～ 2 回選択します。

b. [列を追加] を選択します。

c. [メーカー] を選択してから、列リストの外側を選択して閉じます。

d. [実行] を選択します。
これでクエリ結果に [メーカー] 列が含まれるようになりました。

e. [保存] を再度選択し、このクエリのすべてのカスタマイズを保存します。

CMDB – 重要なアプリケーションサービス

この例を使用して、すべての重要なアプリケーションサービスとその所有者を検索する CMDB クエリを構築します。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CMDB** クエリビルダー をクリックし、 新規作成 を選択します。

2. 「すべての重要なアプリケーションサービス」をクエリの [名前] として入力します。

3. [CMDB クエリ]を選択し、[作成] を選択します。

4. [CMDB クラス] リストで [アプリケーションサービス] クラスを見つけ、キャンバスにドラッグします。

> ヒント:
> 検索ボックスを使用すると、アイテムをすばやく見つけることができます。

5. アプリケーションサービスノードにフィルターを追加します。

a. アプリケーションサービスノードをポイントし、[フィルターを適用] アイコンを選択します。

b. [フィルター] セクションで、条件 [ビジネス上の重要度] [次の値に等しい] **[1 -** 最重要] を追加します。

c. [フィルター] セクションを閉じます。

6. クエリ結果に列を追加します。

a. [プロパティ] サイドバーで、[列を追加] を選択します。

b. [事業上の重要度] および [所有者] を選択してから、列リストの外側をクリックして閉じます。

7. [保存] を選択します。

8. [実行] を選択し、結果を確認します。
たとえば、所有者がわからなくても重要なアプリケーションサービスを見つけることができます。

CMDB - インシデントまたは変更を含むアプリケーションサービス

この例を使用して CMDB クエリを構築し、インシデントまたは変更要求が存在するすべてのアプリケーションサービスを検索できます。アプリケーションサービス自体またはサービス内の任意の CI の結果が返されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CMDB** クエリビルダー.
2. [新規作成] を選択し、クエリ名としてインシデントまたは変更要求を含むアプリケーションサービスと入力します。
3. **[CMDB** クエリ]を選択し、[作成] を選択します。
4. **[CMDB** クラス] リストで [アプリケーションサービス] クラスを見つけ、キャンバスにドラッグします。

   ヒント:
   検索ボックスを使用すると、アイテムをすばやく見つけることができます。

5. [非 **CMDB** テーブル] を選択します。
6. クラス階層で [インシデント] クラスを見つけ、キャンバスにドラッグします。
7. クラス階層で [変更要求] クラスを見つけ、キャンバスにドラッグします。
8. [アプリケーションサービス] ノードと [インシデント] ノードを接続し、右側の [プロパティ] サイドバーで次の操作を行います。
   a. [パターンのすべてのノードにインシデント参照フィルターを適用 **(Apply Incidents reference filter to all nodes in the pattern)]** を選択します。
   b. **[CI** 参照列を使用] を [構成アイテム] に設定します。
9. [アプリケーションサービス] ノードと [変更要求] ノードを接続し、右側の [プロパティ] サイドバーで次の操作を行います。
   a. [パターンのすべてのノードに変更要求参照フィルターを適用 **(Apply Change Request reference filter to all nodes in the pattern)]** を選択します。
   b. **[CI** 参照列を使用] を [構成アイテム] に設定します。
10. [インシデント] ノードと [変更要求] ノード間の **[AND]** 演算子を選択し、**[OR]** に切り替えます。
11. [保存] を選択します。
12. [実行] を選択し、結果を確認します。

CMDB - Windows がインストールされているハードウェア

この例を使用して、Microsoft Windows がインストールされているサービスオファリングのすべてのハードウェアを検索する CMDB クエリを作成します。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CMDB** クエリビルダー をクリックし、 新規作成 を選択します。
2. Windows がインストールされているサービスオファリングのすべてのハードウェアをクエリの名前として入力します。
3. **[CMDB** クエリ]を選択し、[作成] を選択します。
4. **[CMDB** クラス] リストで次のクラスを見つけ、キャンバスにドラッグします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヒント:
検索ボックスを使用すると、アイテムをすばやく見つけることができます。

- サービス
- サービスオファリング
- アプリケーションサービス
- インフラストラクチャ、 ハードウェアの検索

5. [サービス] ノードを [サービスオファリング] ノードに接続します。

   [プロパティ] サイドバーで [関係タイプを追加します] を選択し、**[Connect to::Connected by]** の関係を選択します。

6. [サービスオファリング] ノードを [アプリケーションサービス] ノードに接続します。

   右側の [プロパティ] サイドバーで [関係タイプを追加します] を選択し、**[Connect to::Connected by]** の関係を選択します。

7. [アプリケーションサービス] ノードをクリックします。

   右側の [プロパティ] のサイドバーで [接続ノードをパターンに変換] を選択して、アプリケーションサービス内のすべての CI をクエリに含めます。

8. [アプリケーションサービス] ノードを [ハードウェア] ノードに接続します。
9. [サービス] の下のすべてのインフラストラクチャで、
10. [保存] を選択します。
11. [実行] を選択し、結果を確認します。

    [サービス] 列ヘッダーの [列のオプション] を選択し、[サービスごとにグループ化 **(Group by Service)]** を選択できます。続いてサービスを展開し、そのサービスの下にあるすべてのハードウェアインフラストラクチャを表示します。

12. [CMDB クエリビルダー] ウィンドウに戻り、Windows がインストールされているインフラストラクチャ CI のみを含むようにクエリを展開します。
13. [非 **CMDB** テーブル] を選択し、[ソフトウェアインスタンス] クラスを見つけてキャンバスにドラッグします。
14. [ハードウェア] ノードを [ソフトウェアインスタンス] ノードに接続します。

    右側の [プロパティ] のバーで、**[CI** 参照列を使用] を [インストール先] に設定します。

15. ソフトウェアインスタンスノードをポイントし、表示される [フィルターを適用] アイコンを選択します。
    a. [フィルター] セクションで、条件 **[Product Name.Name]** [次の値に等しい] **[windows]** を追加します。
    b. [フィルター] セクションを閉じます。
16. [保存] を選択します。
17. [実行] を選択し、新しい結果を確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスマッピング – サービス内の **Linux** サーバー

この例を使用して、サービス内のすべての Linux サーバーを検索するサービスマッピングクエリを構築します。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
このサービスマッピングクエリの例では、Linux サーバーを含むすべてのサービスを検索します。その後、簡単な変更を行うだけで、クエリで Linux サーバーを含まないすべてのサービスを検索できます。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 をクリックし、[**CMDB** クエリビルダー] を選択します。
2. [新規作成] を選択し、[名前] フィールドに「Linux server in services」と入力します。
3. [サービスマッピングクエリ] を選択し、[作成] を選択します。
4. **[CMDB** クラス] 階層リストで **[Linux** サーバー] を見つけ、キャンバスにドラッグします。

   ヒント:
   検索ボックスを使用すると、アイテムをすばやく見つけることができます。

5. [実行] を選択します。

   クエリ結果を確認します。各行には、サービスマッピング サービスの名前とそのサービスのメンバーである Linux サーバーの名前が表示されます。

6. 右側のペインで [このパターンが含まれるサービス] を無効にし、[実行] を再度クリックします。

   クエリ結果を確認します。各行には、指定された Linux サーバーが含まれていないサービスマッピングサービスの名前が表示されます。

CSDM および **CMDB** データ基盤ダッシュボードでの健全性の監視

ServiceNow® CSDM および CMDB データ基盤ダッシュボードストアアプリには、CMDB と 共通サービスデータモデル (CSDM) の主要な基盤メトリクスに関するインサイトを含むダッシュボード (CSDM) が含まれています。このアプリは ServiceNow® ヘルスベンチマークを使用して、CMDB と CSDM が最適な使用のために適切に構成されていることを確認し、潜在的なリスクを軽減するための推奨事項を提供します。

注:
CMDB および CSDM の Data Foundations ダッシュボードではドメインセパレーションをサポートしません。

導入については、ServiceNow CMDB と CSDM のデータファンデーションダッシュボード のビデオをご覧ください。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

CSDM および CMDB データ基盤ダッシュボードストアアプリには、互いに補完し合うダッシュボードが用意されています。次の各ダッシュボードのそれぞれのセクションを参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

CMDB データ基盤ダッシュボード

CMDB のさまざまな構成およびカスタマイズを評価します。このダッシュボードは、重要なデータが有効で適切に構成されていることを確認し、実装における潜在的なリスクを特定して可視化します。CMDB データ基盤ダッシュボードを使用して問題を防止し、CMDB が継続的かつ効果的に機能するようサポートします。

CSDM データ基盤ダッシュボード

CSDM データ基盤ダッシュボードには、ServiceNow AI Platform® 製品から最大限のメリットを得るのに役立つ主要な CSDM メトリクスが 1 ページに表示されます。

CSDM および CMDB の Data Foundations Dashboards 機能は、ベースシステムでデフォルトによってアクティブ化されている com.snc.cmdb.getwell プラグインによって提供されます。

ダッシュボードへのアクセス

CSDM および CMDB データ基盤ダッシュボードにアクセスするには、次のいずれかの手順を使用します。

- CMDB ワークスペースで：
  1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
  2. [CMDB ワークスペース] メニューバーで [管理] を選択します。
  3. [管理ツール] の [最適化] セクションで、**[CMDB** データ基盤ダッシュボード] または **[CSDM** データ基盤ダッシュボード] を選択します。
- 移動先 すべて > 設定をクリックし、[**CMDB** データ基盤ダッシュボード] または **[CSDM** データ基盤ダッシュボード] を選択します。

いずれかのダッシュボードのタイトルバーにある [ダッシュボードの変更] アイコン (▼) をクリックすると、2 つのダッシュボード間で切り替えることができます。

パフォーマンスの管理

たとえば、大規模な CMDB や多数の非準拠 CI などによって大きな影響を受ける一部のメトリクスのパフォーマンスへの影響を管理する点で、便利な場合があります。次のいずれかの方法を使用してこれらのメトリクスのパフォーマンスを管理し、ダッシュボードの全体的なパフォーマンスを向上させることができます。

メトリクスの非アクティブ化

不要なメトリクスや、大量のリソースを必要とし、パフォーマンスに影響を与える CMDB または CSDM メトリクスを非アクティブ化します。メトリクスのアクティブ/非アクティブ設定は、ファミリリリースのアップグレード後も保持されます。

メトリクスを非アクティブ化するには：

1. すべての CMDB および CSDM メトリクスが保存されている CMDB/CSDM ゲットウェルメトリクス [sn_getwell_metric] テーブルにアクセスします。
2. テーブル [sn_getwell_metric] のリストビューに移動します。
3. 無効にするメトリクスを見つけ、その [アクティブ] 列を **false** に設定します。

非アクティブなメトリクスに関連付けられているダッシュボードのタイルは、データの収集を停止し、更新されません。

メトリクスの制限

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

次のメトリクスでは、メトリクス固有の設定を使用してパフォーマンスへの影響を制限できます。

- CMDB メトリクス：
  - *CIs Processed via IRE*
  - *CIs with Relationships to Parent and Child*
  - *Hardware CIs with Serial Numbers*
- CSDM メトリクス：
  - *Application Services with 'Consumes::Consumed By' Relationship to Business Application*
  - *Application Services with Business Application Relationships*
  - *Business Application with Application Service Relationship*

CMDB/CSDM ゲットウェルメトリクス [sn_getwell_metric] テーブルの次の列には、パフォーマンスへの影響を制限するメトリクスごとのデフォルト値が設定されています。これらの値の一部は微調整が可能です。たとえば、あるメトリクスに非準拠 CI が多数ある場合などに、これらの設定を再確認します。別の例として、大規模な CMDB において、あるメトリクスの少数の準拠 CI がすでに健全性の十分な指標となっており、そのメトリクスの残りの CI を処理する必要がない場合が挙げられます。

- *Aggregate limit*：メトリクスについてレポートされる非準拠 CI の最大数または割合。そのしきい値に達すると、実行中のメトリクスのカウントが停止し、メトリクスのスコアが 0 に設定されます (デフォルト値をカスタマイズすることはできません)。
- *Fail count threshold*：メトリクスの *Runtime threshold* を超えたために失敗したメトリクスの連続実行回数のしきい値。そのしきい値に達すると、それぞれのメトリクスは自動的に非アクティブ化されます。
- *Runtime threshold*：メトリクスの実行には長すぎると見なされる時間しきい値 (秒)。超過すると、現在のメトリクスの実行は失敗と見なされます。

ほとんどのメトリクスは、実行時間が *Runtime threshold* を超えたために連続して失敗した実行の回数が *Fail count threshold* を超えると、システムによってメトリクスは自動的に非アクティブ化されます。非アクティブ化されたメトリクスを手動で再アクティブ化するには、その [アクティブ] 列を **true** に設定します。これらの列の定義と使用法の例外は、CMDB *CIs Processed via IRE* メトリクスです。詳細については、「CMDB データ基盤ダッシュボード」を参照してください。

CMDB データ基盤ダッシュボード

CMDB データ基盤ダッシュボードを使用して、CMDB の基本的なキー健全性関連のメトリクスを監視します。

要件

- CMDB データ基盤ダッシュボードにアクセスするには、admin、itil_admin、または asset ロールでユーザーを構成する必要があります。パフォーマンスアナリティクス (PA) のデータを掘り下げることができる一部のメトリクスでは、特定のテーブルにアクセスするための追加のロールが必要になる場合があります。これらのロールは、メトリクスごとに適切に指定されます。
- CMDB データ基盤ダッシュボードは、次のスケジュール済みジョブを追加します。これらは実行中である必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- *CMDB Get Well Metric Collection*：メトリクスに関連付けられた準拠 CI の詳細を計算して保存し、メトリクスのリストビューを設定します。データは、このスケジュール済みジョブの最初の実行後にのみダッシュボードに表示されます。メトリクスのスコアは、CMDB データ基盤メトリクススコア [sn_getwell_cmdb_score] テーブルに格納されます。この非 PA ジョブは、デフォルトで毎日実行されます。
- *CMDB Data Foundations PA Metric Collection*：メトリクスに関連付けられた非準拠 CI の総数を計算して、ダッシュボードで PA ウィジェットを設定します。また、メトリクスに関連付けられた非準拠 CI の経時的な傾向データを提供します。この PA ジョブは、デフォルトで毎日実行されます。
- *CMDB Get Well CIs Processed Via IRE Metric Batch Collection*：できるだけ多くの 1,000 CI (デフォルト) のバッチファイルを処理するために、*CMDB Get Well Metric Collection* ジョブによって 1 日 1 回 (デフォルト) 呼び出され、10 分間隔で繰り返し実行されます。10 分実行するたびに、ジョブは 1 分間停止します。

概要



CMDB データ基盤ダッシュボードには、特徴的な CMDB メトリクスのセットをグループ化する 4 つのタブがあります。

- ベストプラクティス：テーブルとプロパティの使用が CMDB の健全性をサポートするためのものであるかどうかを確認します。この一連のメトリクスでは、サービスや関係の設定など、CSDM 関連標準の遵守を確認します。
- カスタマイズ：CMDB のカスタマイズがどのように使用されているかを確認します。この一連のメトリクスは、カスタマイズが過度に使用されておらず、必要な場合にのみ使用され、正しく適用されていることを確認します。
- データ管理プラクティス：CMDB の整合性を損なうことなく、CMDB へのサードパーティデータのインポートが適切に行われているかどうかを確認します。このメトリクスのセットは、インポートされたデータが CMDB 機能の基盤を提供するように適切に構成され、フォーマットされているかどうかを確認します。
- **ITSM** プロセス：ITSM プロセスが CMDB データを活用しているかどうかを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メトリクスのリストビューの列

メトリクスのリストビューには、次の列が表示されます。

名前

メトリクスの名前。

優先度

メトリクスの優先度。メトリクスの優先度は、メトリクスの重み付けとパーセンテージでのスコアの重大度から計算したものです。優先度の範囲は、最高の優先度である **[1-** 重大] から、最低の優先度である **[5 -** 低] までです。メトリクスは、優先度のメトリクスが最も高いもの (優先度番号が最も低いもの) から順にリストされます。

結果

メトリクスに準拠している CI (または測定アイテム) のパーセンテージが表示されます。

> **注:**
> 一部のメトリクスは低いしきい値を使用します。これは、ダッシュボードに表示される結果に影響します。これらのメトリクスでは、準拠 CI のパーセンテージが下限しきい値よりも低い場合、メトリクスの結果が 0 として表示されます。

修復プレイブックの URL

Now Support の修復プレイブックへのリンク。これらのナレッジ記事には、それぞれの問題のコンテキスト、問題の修正に役立つガイドライン、および CI を準拠させるために必要なその他の詳細が記載されています。リンクをクリックし、Now Support 認証情報を使用してナレッジ記事にアクセスします。

パフォーマンスアナリティクスウィジェット

ほとんどのメトリクスは、パフォーマンスアナリティクス (PA) ウィジェット (タイル) に関連付けられています。このタイルには、メトリクスに準拠していない CI の詳細が表示されます。。タイルをドリルダウンして、*`CMDB Data Foundations PA Metric Collection`* のスケジュール済みジョブによって提供される PA ウィジェットにアクセスします。

[アナリティクスハブ] ページ上：

- [ブレークダウン] コンテキストメニューをクリックして、利用可能なブレークダウンを表示します。
- [リアルタイム] (

) オプションが選択されていることを確認し、[レコードを表示] をクリックしてそれぞれの CI のリストビューを表示します。

ベストプラクティスメトリクス

[ベストプラクティス] タブには、次のメトリクスが含まれています。

[資産ビジネスルールの作成 (Create Asset Business Rule)] が有効

`Create Asset on insert` ビジネスルールの存在を確認します。ビジネスルールが存在する場合、メトリクスのパーセンテージスコアは 100 になります。存在しない場合、パーセンテージスコアは 0 に設定されます。

適切なレベルのカスタム CMDB 属性

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB 階層の上位レベルで追加する必要があるカスタム属性のパーセンテージ。たとえば、カスタム属性 *Warranty duration* はコンピュータークラスに 3 回追加されましたが、階層の上位レベルで 1 回追加された方が効率的です。

- (上位に移動できる属性の総数 > 10) の場合：パーセンテージは 0 に設定されます。
- それ以外の場合：パーセンテージは (10 – 上位に移動できる属性の総数)*10 に設定されます。

シリアル番号のあるハードウェア CI

シリアル番号のあるコンピューター CI またはネットワーク機器 CI とシリアル番号のない CI の割合。メトリクスは、次の条件に基づいています。

- クラスはコンピューターまたはネットワーク機器のインスタンスです
- ステータス = インストール済み
- Operational status = operational
- シリアル番号が空

このメトリクスの CI の完全なセットは、最初の 3 つの条件を満たす CI で構成されます。すべての条件を満たす CI は、シリアル番号のない非準拠コンピューター CI またはネットワーク機器 CI としてカウントされます。

> **注:**
> 準拠 CI のパーセンテージが 70% 未満の場合、このメトリクスのパーセンテージスコアは 0 に設定されます。

[シリアル番号がないハードウェア CI] タイルには、メトリクスに準拠していない CI の合計数が表示されます。。タイルをクリックして PA ウィジェットをドリルダウンすると、これらのすべての CI のリストなどの詳細が表示されます。

キークラス別のシリアル番号がないハードウェア CI のチャートには、シリアル番号がない CI がキークラス別にグループ化されて表示されます。チャート上のクラスバーをポイントして詳細を表示し、クラスバーをクリックしてクラスのそれらの CI のリストビューにアクセスします。

潜在的なパフォーマンスへの影響を管理するには、測定基準を非アクティブ化する以外に、CMDB/CSDM ゲットウェルメトリクス [sn_getwell_metric] テーブルの測定基準の次のパフォーマンス管理列を調整して、パフォーマンスへの影響を制限できます。この測定基準では、これらの列には次のデフォルト値が設定されます。

- *Aggregate limit*：30 (測定基準内の CI の割合)
- *Fail count threshold*：3
- *Runtime threshold*：3,600

これらの列の詳細については、「CSDM および CMDB データ基盤ダッシュボードでの健全性の監視」の「パフォーマンスの管理」を参照してください。

オーナーのいるサービス

owned_by フィールドが設定されている運用サービスと設定されていない運用サービスの割合。

このメトリクスの CI の完全なセットは、サービス [cmdb_ci_service] テーブル (*operational_status* = **Operational**) 内のすべての運用サービスで構成されます。このメトリクスのパーセンテージスコアは、(準拠 CI/CI の完全なセット) * 100 として計算されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

[所有者がいないサービス] タイルには、メトリクスに準拠していない CI の合計数が表示されます。。タイルをクリックして PA ウィジェットをドリルダウンすると、これらのすべての CI のリストなどの詳細が表示されます。

カスタマイズメトリクス

[カスタマイズ] タブには、次のメトリクスが含まれています。

ベースシステムビジネスアプリケーションテーブルの使用 (Base System Business Application Table Usage)

カスタムビジネスアプリケーションテーブルが存在するかどうかを確認します。これは、[cmdb_ci] を拡張するテーブルで、名前が「u_」または「x_」で始まり、文字列「bus」と「app」が含まれています。

このようなカスタムテーブルが存在する場合、パーセンテージは 0 で、存在しない場合、パーセンテージは 100 です。

[カスタムビジネスアプリケーションテーブル (Custom Business Application)] タイルには、カスタムビジネスアプリケーションテーブルが表示されます。タイルをクリックして PA ウィジェットをドリルダウンすると、これらのすべてのテーブル のリストなどの詳細が表示されます。

ベースシステム CMDB 関係性タイプの使用

ベースシステム関係性タイプとユーザーが作成したカスタム関係性タイプの割合。カスタムの関係性タイプを作成すると、CMDB の整合性が妨げられる可能性があるため、このメトリクスはそのような問題の防止に役立ちます。

このメトリクスは、*sys_package* が「グローバル」で、*name* が「Manages::Managed by」ではない関係性タイプ [cmdb_rel_type] テーブル内のレコードをカウントします。このメトリクスのパーセンテージスコアは次のように計算されます。

- カウントが 0 以下の場合、パーセンテージは 100 です。
- カウントが 10 を超える場合、パーセンテージは 0 です。
- それ以外の場合のパーセンテージは (10 – カウント) * 10 になります。

[カスタム CMDB リレーションシップタイプ] タイルには、メトリクスに準拠していない関係性が表示されます。。これらは、ベースシステムに含まれていない、カスタム作成された関係性です。タイルをクリックして PA ウィジェットをドリルダウンすると、これらのすべての関係性のリストなどの詳細が表示されます。

削除または再作成されていないベースシステムの関係性タイプ

ベースシステムに存在する、削除または再作成されなかった関係性タイプと、削除されて再作成された可能性のある関係性タイプの割合。ベースシステムの関係性を削除して再作成すると、CMDB の整合性が妨げられる可能性があるため、このメトリクスはそのような問題の防止に役立ちます。

このメトリクスは、削除されて、再作成された可能性のあるベースシステムの関係性の数をカウントします。メトリクスのパーセンテージスコアは次のように計算されます。

- カウントが 0 以下の場合、パーセンテージは 100 に設定されます
- カウントが 10 を超える場合、パーセンテージは 0 に設定されます。
- それ以外の場合、パーセンテージは (10 – カウント) * 10 になります。

.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

[削除および/または再作成されたベースシステム CMDB 関係タイプ] タイルには、メトリクスに準拠していない関係性が表示されます。。タイルをクリックして PA ウィジェットをドリルダウンすると、これらのすべての関係性のリストなどの詳細が表示されます。

標準の命名方式を使用するカスタム CMDB テーブル

名前が標準文字列「u_cmdb_ci」で始まっていないカスタム CMDB テーブルの割合。このメトリクスは、CMDB テーブルから拡張され、名前が「u_cmdb_ci」ではなく文字列「u_」で始まる (カスタムテーブルであることを示す) テーブル [sys_db_object] テーブル内のテーブルをカウントします。

このメトリクスのパーセンテージスコアは次のように計算されます。

- カウントが 0 以下の場合、パーセントは 100 です。
- カウントが 6 以上の場合、パーセントは 0 です。
- カウントが 0 ～ 6 の場合、パーセントは (1 - (カウント/6)) * 100 です。

[標準の命名規則を使用しないカスタム CMDB テーブル] タイルには、メトリクスに準拠していないテーブルが表示されます。。タイルをクリックして PA ウィジェットをドリルダウンすると、これらのすべてのテーブル のリストなどの詳細が表示されます。

カスタム属性の使用

ベースシステムの CMDB テーブルに追加されたカスタム属性のパーセンテージ。カスタム属性は「cmdb_ci」で始まるテーブル名と「u_」で始まる列名で識別されます。

メトリクスのパーセンテージスコアは次のように計算されます。

- (カスタム属性の総数が 50 未満) の場合：パーセンテージは 0 に設定されます。
- (カスタム属性の総数 < 10) の場合：パーセンテージは 100 に設定されます。
- (カスタム属性の合計数が 10 ～ 50) の場合：パーセンテージは (カスタム属性の総数 – 10)/(50–10)*100 に設定されます。

データ管理手法のメトリクス

[データ管理手法] タブには次のメトリクスが含まれています。

過去 90 日間に更新されたアクティブな CI (Active CIs Updated in Last 90 days)

過去 90 日間に更新されたハードウェア [cmdb_ci_hardware] または仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] のアクティブな CI と更新されていない CI (古い CI) の割合。このメトリクスは次の条件に基づいています。

- クラスがハードウェアまたは VMware 仮想マシンインスタンスのインスタンス
- ステータス = インストール済み
- 運用ステータス = 運用中
- 更新日時 >= 90 日

このメトリクスの CI の完全なセットは、最初の 3 つの条件を満たす CI で構成されます。すべての条件を満たす CI は、ハードウェア [cmdb_ci_hardware] クラスおよび仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] クラスの古い CI としてカウントされます。

注:
準拠 CI の割合が 65% 未満の場合、このメトリクスに表示される結果は 0 に設定されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

[90 日間更新されていないアクティブな CI] タイルには、メトリクスに準拠していない CI の合計数が表示されます。。タイルをクリックして PA ウィジェットをドリルダウンすると、これらのすべての CI のリストなどの詳細が表示されます。

IRE で処理される CI

ハードウェア [cmdb_ci_hardware] または仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] CI の、IRE で処理されるものと IRE で処理されないものの割合。次の条件をすべて満たす CI は、IRE で処理済みとしてカウントされます。

- ハードウェア [cmdb_ci_hardware] または仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] のインスタンス
- ステータス = インストール済み
- 運用ステータス = 運用中
- sys_id が IN (sys_object_source テーブルからの target_sys_id)

最初の 3 つの条件のみを満たし、4 番目の条件を満たさない CI は、IRE で処理されない CI としてカウントされます。

> **注:**
> このメトリクスに関して PA によって提供されるデータを表示するには、admin または discovery_admin の追加ロールが必要です。 ただし、[アナリティクスハブ] ページの [レコードを表示] ボタンはサポートされていません。

潜在的なパフォーマンスへの影響を管理するには、測定基準を非アクティブ化する以外に、CMDB/CSDM ゲットウェルメトリクス [sn_getwell_metric] テーブルの測定基準の次のパフォーマンス管理列を調整して、パフォーマンスへの影響を制限できます。この測定基準では、これらの列には次のデフォルト値が設定されます。

- *`Aggregate limit`*：1,000 (10 分間の実行間隔中に *`CMDB Get Well CIs Processed Via IRE Metric Batch Collection`* ジョブによって処理された各バッチファイルのレコード数。カスタマイズ不可)。
- *`Fail count threshold`*：3
- *`Runtime threshold`*：72,000 (すべての *`CMDB Get Well CIs Processed Via IRE Metric Batch Collection`* ジョブ実行の合計実行時間の日次制限)

この測定基準では、測定基準スコアを自動的に 0 に設定するトリガーはありません。これらの列の詳細については、「CSDM および CMDB データ基盤ダッシュボードでの健全性の監視」の「パフォーマンスの管理」を参照してください。

名前付き CI (CIs with Names)

最大 200 の名前のあるハードウェア、VMware 仮想マシンインスタンス、またはアプリケーション CI の割合。このメトリクスは次の条件に基づいています。

- クラスは、ハードウェア [cmdb_ci_hardware]、仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]、またはアプリケーション [cmdb_ci_appl] のインスタンスです。
- ステータス = インストール済み
- 運用ステータス = 運用中
- 名前が空

非準拠 CI は、すべての条件を満たす CI である、名前のない CI としてカウントされます。

メトリクスのパーセンテージスコアは次のように計算されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 名前のない CI の数が 200 を超える場合、パーセントは 0 です。
- 名前のない CI の数が 200 未満の場合、パーセントは (200 - (名前のない CI の数)/200 * 100) です。

[名前のない CI] タイルには、メトリクスに準拠していない CI の合計数が表示されます。。タイルをクリックして PA ウィジェットをドリルダウンすると、これらのすべての CI のリストなどの詳細が表示されます。

親および子との関係を持つ CI

孤立 CI に対する非孤立 CI の割合です。

このメトリクスの CI の完全なセットは、CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルの CI で構成されます。[parent.sys_class_name=(empty)] または [child.sys_class_name=(empty)] の CI は孤立 CI としてカウントされます。

[孤立 CI] タイルには孤立 CI の合計数が表示されます。これはメトリクスバーの濃い色の部分と相関しています。タイルを選択すると、これらのすべての CI のリストにドリルダウンできます。

潜在的なパフォーマンスへの影響を管理するには、測定基準を非アクティブ化する以外に、CMDB/CSDM ゲットウェルメトリクス [sn_getwell_metric] テーブルの測定基準の次のパフォーマンス管理列を調整して、パフォーマンスへの影響を制限できます。この測定基準では、これらの列には次のデフォルト値が設定されます。

- *`Aggregate limit`*：1,000
- *`Fail count threshold`*：3
- *`Runtime threshold`*：3,600

これらの列の詳細については、「CSDM および CMDB データ基盤ダッシュボードでの健全性の監視」の「パフォーマンスの管理」を参照してください。

処理済みの重複 CI

最大 200 の修正されたハードウェアまたは VMware 仮想マシンインスタンスクラスの重複 CI の割合。未処理の重複 CI の数が上限しきい値の 200 より大きい場合は 0 に設定されます。このメトリクスは次の条件に基づいています。

- クラスは、ハードウェア [cmdb_ci_hardware] または仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] クラスのインスタンスです。
- ステータス = インストール済み
- 運用ステータス = 運用中
- 空でない duplicate_of

非準拠 CI は、すべての条件を満たす CI としてカウントされます。非準拠 CI は、修正されなかったハードウェア [cmdb_ci_hardware] または仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] の重複 CI です。詳細については、「重複 CI の修正」を参照してください。

このメトリクスのパーセンテージスコアは次のように計算されます。

- 非準拠 CI の数が 200 を超える場合、パーセントは 0 です。
- 非準拠 CI の数が 200 未満の場合、パーセントは (200 - 非準拠 CI 数)/200 * 100 です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[未処理の重複 CI] タイルには、メトリクスに準拠していない CI の合計数が表示されます。タイルをクリックして PA ウィジェットをドリルダウンすると、これらのすべての CI のリストなどの詳細が表示されます。

ホスト名を反映するインストール済みサーバーの CI 命名

名前の最初のピリオドまで、名前がホスト名を反映するサーバー CI の割合。メトリクスの CI の完全なセットは、*install_status* = 1 で *host_name* が空ではないサーバー [cmdb_ci_server] テーブル内のすべてのサーバーです。

準拠 CI の例：

- サーバー名は「abc」で、ホスト名は「abc.1.2.3」です。
- サーバー名とホスト名は同じです。

メトリクスのパーセンテージスコアは (準拠 CI/合計 CI) * 100 として計算されます。

[ホスト名を反映していないインストール済みサーバー CI の命名] タイルには、メトリクスに準拠していないサーバー CI の数が表示されます。タイルをクリックして PA ウィジェットをドリルダウンすると、これらのすべての CI のリストなどの詳細が表示されます。

注:
[ホスト名を反映していないインストール済みサーバー CI の命名] ウィジェットを手動で更新する必要がある場合は、まず CMDB の適切なメトリクス収集ジョブを実行してから、CMDB データ基盤 PA メトリクス収集ジョブを実行する必要があります。

モデルエントリを持つ管理対象 CI

ハードウェア [cmdb_ci_hardware] CI の、モデル ID があるものとないものの割合です。

このメトリクスの CI の完全なセットは、ハードウェア [cmdb_ci_hardware] テーブル内のすべての CI で構成されます。準拠 CI は *model_id* が設定されているものです。

[モデルエントリーがない管理対象 CI] タイルには、メトリクスに準拠していない CI の合計数が表示されます。。タイルをクリックして PA ウィジェットをドリルダウンすると、これらのすべての CI のリストなどの詳細が表示されます。

場所のあるサーバー

Location が設定されているサーバー CI と *Location* が設定されていないサーバー CI の割合。このメトリクスの CI の完全なセットは、install_status =1 および operational_status=1 であるサーバー [CMDB _ci_server] テーブル内のサーバー CI です。準拠 CI は、場所も null ではない CI です。

メトリクスのパーセンテージスコアは (準拠 CI/合計 CI) * 100 として計算されます。

[サーバーの場所がありません] タイルには、メトリクスに準拠していないサーバー CI の数が表示されます。*Location* が空のサーバー CI です。タイルをクリックして PA ウィジェットをドリルダウンすると、これらのすべての CI のリストなどの詳細が表示されます。

一意の場所

一意の場所と一意ではない (重複する) 場所の割合。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このメトリクスの場所の完全なセットは、*name* が null でない場所 [cmn_location] テーブルレコード内のすべての場所で構成されます。重複する場所は、*name* が null ではなく、同じ名前が複数回使用されているレコードとしてカウントされます。

メトリクスのパーセンテージスコアは (準拠 CI/合計 CI) * 100 として計算されます。

[重複する場所] タイルには、メトリクスに準拠していない CI の合計数が表示されます。。タイルをクリックして PA ウィジェットをドリルダウンすると、これらのすべての CI のリストなどの詳細が表示されます。

> **注:**
> [ホスト名を反映していないインストール済みサーバー CI の命名] ウィジェットを手動で更新する必要がある場合は、まず CMDB の適切なメトリクス収集ジョブを実行してから、CMDB データ基盤 PA メトリクス収集ジョブを実行する必要があります。

ITSM プロセスのメトリクス

[ITSM プロセス] タブには次のメトリクスが含まれています。

CI を参照する変更 (Changes Referencing a CI)

CI への参照がある変更要求と参照がない変更要求のパーセンテージ。完全なセットには、過去 90 日間に作成されたすべての変更要求が含まれます。準拠レコードは、[*cmdb_ci*] フィールドが空ではない変更要求です。

メトリクスのパーセンテージスコアは (準拠変更要求/合計変更要求) * 100 として計算されます。

[CI を参照していない変更] タイルには、メトリクスに準拠していないレコードの合計数が表示されます。。タイルをクリックして PA ウィジェットをドリルダウンすると、これらのすべての変更要求 のリストなどの詳細が表示されます。

> **注:**
> パフォーマンスアナリティクスによって提供されるこのメトリクスのすべてのデータを表示するには (ドリルダウン時)、itil または sn_change_read の追加ロールが必要です。

サービスと CI の両方に関連する変更 (Changes Relating to both a Service and a CI)

サービスを CI に関連付ける変更と関連付けない変更の割合。このメトリクスの CI の完全なセットは、すべての変更要求レコードで構成されます。準拠レコードは、[*cmdb_ci*] と [*business_service*] の両方のフィールドが空ではない変更要求です。

[サービスにも CI にも関連しないインシデント] タイルには、メトリクスに準拠していないレコードの合計数が表示されます。。タイルをクリックして PA ウィジェットをドリルダウンすると、これらのすべての CI のリストなどの詳細が表示されます。

> **注:**
> パフォーマンスアナリティクスによって提供されるこのメトリクスのすべてのデータを表示するには (ドリルダウン時)、itil または sn_change_read の追加ロールが必要です。タイルをクリックして PA ウィジェットをドリルダウンすると、これらのすべての CI のリストなどの詳細が表示されます。

CI を参照するインシデント

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CI を参照するインシデントと参照しないインシデントのパーセンテージ。レコードの完全なセットには、過去 60 日間に作成されたすべてのインシデントが含まれます。準拠インシデントは [*cmdb_ci*] フィールドが空ではないものです。

メトリクスのパーセンテージスコアは (準拠インシデント/合計インシデント) * 100 として計算されます。

[CI を参照していないインシデント] には、メトリクスに準拠していないインシデントの合計数が表示されます。。タイルをクリックして PA ウィジェットをドリルダウンすると、これらのすべてのインシデントレコードのリストなどの詳細が表示されます。

> **注:**
> パフォーマンスアナリティクスによって提供されるこのメトリクスのすべてのデータを表示するには (ドリルダウン時)、itil または sn_incident_read の追加ロールが必要です。

サービスと CI の両方に関連するインシデント (Incidents Relating to both a Service and a CI)

サービスと CI の両方に関連するインシデントと関連しないインシデントの割合。このメトリクスの完全なセットは、過去 60 日間に作成されたすべてのインシデントです。準拠レコードは、[*cmdb_ci*] と [*business_service*] の両方のフィールドが空ではないインシデントです。

メトリクスのパーセンテージスコアは (準拠インシデント/合計インシデント) * 100 として計算されます。

[サービスにも CI にも関連しないインシデント] には、メトリクスに準拠していないレコードの合計数が表示されます。。タイルをクリックして PA ウィジェットをドリルダウンすると、これらのすべてのインシデントレコードのリストなどの詳細が表示されます。

> **注:**
> パフォーマンスアナリティクスによって提供されるこのメトリクスのすべてのデータを表示するには (ドリルダウン時)、itil または sn_incident_read の追加ロールが必要です。タイルをクリックして PA ウィジェットをドリルダウンすると、これらのすべての CI のリストなどの詳細が表示されます。

CSDM データ基盤ダッシュボード

CSDM データ基盤ダッシュボードには、ServiceNow AI Platform 製品から最大限のメリットを得るのに役立つ主要な CSDM インジケーターが単一のページに表示されています。

ダッシュボードへのアクセス

次のいずれかの方法で、ダッシュボードを開きます。

移動先 すべて > 設定をクリックし、[**CSDM** データ基盤ダッシュボード] を選択します。

1. CMDB ワークスペースで、次の場所に移動します: ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースのメニューバーで [管理] を選択します。
3. 管理ツールの [最適化] セクションで **[CSDM** データ基盤ダッシュボード] を選択します。

[ダッシュボードの変更] アイコン (▼) を選択して、 CSDM ダッシュボードと CMDB ダッシュボードを切り替えます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

例

各タブのレポートには、組織の CSDM 実装ステージ (基盤、クロール、ウォーク、ラン、およびフライ) の成熟度に適したデータメトリクスが表示されます。 各レポートのラベルは、表示されているメトリクスを示しています。

この例では、[実行] タブのレポートは、いくつかのビジネスサービスオファリングにサービスインスタンス への必要な関係がないことを示しています。このナレッジを使用して、サービスオーナーは関係を追加して、カスタマーサービスエージェントがアプリケーションのダウンの影響に関する完全な情報を確実に取得できるようにすることができます。



ダッシュボードのタブ

- 基盤ドメインのテーブルには、他の CSDM ドメインのオブジェクトから、またはオブジェクトから参照されるベースデータが含まれています。ServiceNow製品を使用する前に、基盤データを入力する必要があります。「CSDM データ基盤ダッシュボードの「基盤」ステージレポート」を参照してください。
- クロールステージでは、IT Service Management (ITSM) に関連付けられた ベースシステム CMDB テーブルで作業します。「CSDM データ基盤ダッシュボードの「クロール」ステージレポート」を参照してください。
- ウォークステージでは、組織の技術チームがサポートするネットワークインフラストラクチャ CI とアプリケーションのデータを特定して入力します。「CSDM データ基盤ダッシュボードの「ウォーク」ステージレポート」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 実行ステージでは、テクノロジーと、テクノロジーを販売または消費するビジネスとの関係を設定します。「CSDM データ基盤ダッシュボードの「実行」ステージレポート」を参照してください。
- フライステージに到達すると、CSDM フレームワークの実装プロセスのすべてまたはほとんどを完了したことになります。フライステージでプロセスは完了します。「CSDM データ基盤ダッシュボードの「フライ」ステージレポート」を参照してください。

データ収集のパフォーマンスの管理

次の 3 つの CSDM メトリクスのデータを収集するスケジュール済みジョブが実行されます。

- ビジネスアプリとの関係がないアプリサービス
- アプリサービスとの関係がないビジネスアプリ
- ビジネスアプリとの関係が [消費者] ではないアプリサービス

不要なメトリクスやダッシュボードのパフォーマンスに影響を与えるメトリクスのデータ収集の管理に関する詳細については、「パフォーマンスの管理」を参照してください。

関連情報

CSDM データ基盤ダッシュボードの構成

CSDM および CMDB データ基盤ダッシュボードでの健全性の監視

CMDB ヘルス

組織の健全性ベンチマークに基づく健全な CMDB は、製品を効果的かつ継続的に使用するうえで不可欠です。重複 CI、必須の CI フィールド、監査などのヘルスインジケーターが評価され、クラス、ヘルスグループ、サービスレベルでヘルススコアに集計されます。CMDB ヘルスはまた、標準化された CI 修復を適用するためのフレームワークも提供します。

開始するには



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

修正	プロセスの追跡	参照
		
健全性テストに失敗した CI に修復ルールを作成して適用します。	ログ記録やその他のトラブルシューティング方法を使用して、CMDB ヘルスプロセスの問題を解決します。	CMDB ヘルスとドメインセパレーションで使用されるプロパティ、スケジュール済みジョブ、およびテーブルの詳細。

トラブルシューティングとサポート

- について質問し、他のリソースを調べる の ServiceNow コミュニティ
- 既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

CMDB ヘルスの詳細

CMDB ヘルスの詳細について学び、それが組織のユーザーにもたらすメリットを確認します。

CMDB ヘルスの概要

CMDB ヘルスは、組織に指定されたヘルスベンチマークを使用して、CMDB の完全性と有効性を監視し、維持を支援します。CMDB ヘルスは、重複 CI、必須の CI フィールド、監査などのヘルスインジケーターを評価し、評価内容をクラス、ヘルスグループ、サービスレベルでヘルススコアに集計します。CMDB ヘルスはまた、検出されたヘルス問題に対して標準化された CI 修復を適用するためのフレームワークも提供します。

CMDB ヘルスのメリット

CMDB ヘルスは構成可能であるため、特定の関心領域を追跡できます。ダッシュボードがあり、集計された数値が表示されるため、簡単に確認してドリルダウンし、問題の原因を見つけることができます。

次に探索する内容

CMDB ヘルスの構成と使用の詳細については、以下を参照してください。

- CMDB ヘルスの構成
- CMDB ワークスペースでの CMDB ヘルスの操作
- CMDB ヘルスレポートの表示：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- CMDB ヘルスダッシュボードの表示
- リレーションシップ健全性の表示
- CI 健全性の表示

- CMDB 修復ルールの作成
- CMDB ヘルスプロセスの追跡
- CMDB ヘルス参照

CMDB ヘルスの概要

CMDB ヘルス機能のメリット、構成、および使用法について説明します。

CMDB データのヘルスは、次の KPI について監視され、報告されます。各 KPI は、さらにサブメトリクスで構成されます。

完全性
: CI がテストされ、入力されていない必須フィールドおよび推奨フィールドがあるかどうかが確認されます。

正確性
: CI は、識別ルール (重複 CI を検出するため)、孤立 CI ルール、古い CI ルールなど、事前定義されたデータ完全性ルールに対してテストされます。

コンプライアンス
: CMDB データは、事前定義された証明書を遵守するように監査されます。

関係性
: CI 関係性の健全性は、孤立した関係や重複した関係などのインジケーター、および提案された関係性、ホスティング、格納規則への準拠についてテストされます。

CI でさまざまなヘルスインジケーター (測定基準) がテストされた後、結果はクラス、ヘルスグループ、サービス、および関係レベルで集計され、CMDB ヘルスダッシュボードに表示されます。ほとんどの測定基準では、CI のコンプライアンス合否の評価方法を決定するためにヘルステスト自体を構成することができます。

KPI とそれに関連する測定基準の詳細については、「CMDB ヘルス KPI とメトリクス」を参照してください。

> **注:**
> CMDB ヘルスは、非 CMDB テーブルをサポートしていません。

CMDB ヘルスダッシュボードとレポート

CMDB ヘルスダッシュボードとレポートは CMDB ワークスペースで表示できます。これらのダッシュボードには、CMDB ヘルスの KPI とその測定基準について、準拠している CI と非準拠の CI の CMDB ヘルスの集計結果が表示されます。

ダッシュボード/レポート	使用方法
CMDB ヘルスダッシュボード	次のビューを含むメインの CMDB ヘルスダッシュボード:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ダッシュボード/レポート	使用方法
1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース. **2.** CMDB ワークスペースメニューバーで、[ホーム] を選択します。 **3.** [クイックリンク] セクションで、[**CMDB** ヘルスダッシュボード] リンクを選択します。 又は： **1.** 移動先 すべて > 設定 > **CMDB** ヘルスダッシュボード. **2.** いずれかのビューを選択します。	クラスビュー • 測定基準、KPI、およびクラス分岐を集計した CI およびクラスのヘルスレポートを表示します。 • ヘルステストに失敗した CI に対して生成された修復タスクを表示します。 サービスビュー • サービスヘルスレポートを表示します。 • 測定基準とサービスの集計を含む、サービスごとの CI の詳細な健全性。 • ヘルステストに失敗したサービスの CI に対して生成された修復タスクを表示します。 ヘルスグループビュー • タイプが *Health* の CMDB グループのヘルスレポートを表示します。 • KPI、測定基準、およびヘルスグループの集計を含む、グループ内の CI の詳細な健全性。 どちらのダッシュボードビューでも、**[CMDB** ヘルス設定] を選択して、CMDB ヘルスダッシュボードジョブの管理や、他の CMDB ヘルス設定の構成を行うことができます。詳細については、「CMDB ヘルスの構成」を参照してください。
リレーションシップ健全性ダッシュボード **1.** 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース. **2.** CMDB ワークスペースメニューバーで、[ホーム] を選択します。 **3.** [クイックリンク] セクションで、[リレーションシップ健全性ダッシュボード] のリンクを選択します。	重複した関係、孤立した関係、古い関係など、関係の健全性に関するさまざまなグラフを表示します。詳細については、「リレーションシップ健全性の表示」を参照してください。
CI ヘルスレポート • CMDB ワークスペースにない CI フォームで、**[CMDB** ワークスペースで開く] を選択します。 • CMDB ワークスペースのリストビューで CI を選択して CI のフォームを開きます。たとえば、CMDB ヘルスダッシュボードで KPI タイルをドリルダウンし、タイルのリストビューで CI を選択します。	CI フォームの [CI 健全性] タイルには、CI ヘルスレポートを表示するウィジェットが含まれています。[CI 健全性] タイルの右ハンドル (>) または左ハンドル (<) を選択して、ウィジェットをスクロールします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

セットアップと構成

健全性データの収集と集計を開始するには、最初は無効になっている CMDB ヘルスに関連したジョブ (CMDB ヘルスダッシュボードジョブ) を有効にする必要があります。また、組織のヘルス標準を反映するために、CMDB ヘルス関連のシステムプロパティ、ヘルス KPI、および測定基準テスト規則を構成する必要があります。

CMDB ヘルスのセットアップと構成の詳細については、「CMDB ヘルスの構成」を参照してください。

場所	設定
CI クラスマネージャー 設定 > **CI** クラスマネージャー	CI クラスを管理し、CMDB ヘルス設定を構成するための中心的な場所です。CI クラスマネージャーを使用して、孤立ルール、監査証明書、推奨フィールドルールなど、ヘルステストで使用するルールと定義を管理します。 KPI と測定基準のテストの構成方法については、「CMDB ヘルス KPI とメトリクス」を参照してください。
CMDB ヘルス設定 移動先 設定 > 健全性設定、または次の手順を実行します。 **1.** 移動先 すべて > 設定 > **CMDB** ヘルスダッシュボード. **2.** ビューを選択します。 **3.** CMDB ヘルスダッシュボードで、 **CMDB** ヘルス設定を選択します。	CMDB ヘルス設定を構成するための中央ロケーション： • CMDB ヘルスのシステムプロパティを構成します。 • CMDB ヘルスダッシュボードのジョブを有効化し、管理します。 • KPI と測定基準をアクティブ化または非アクティブ化します。 • KPI と測定基準の失敗の最大しきい値を設定します。 • 失敗した CI のタスクの作成を構成します。

CI 修復

CMDB ヘルスは、CI 修復を構成するためのフレームワークを提供します。修復では、管理され標準化された方法で、正常でない CI に是正措置を事前対処的に適用できます。

ドメインセパレーション

CMDB ヘルスはドメインを認識します。ドメインセパレーションプラグインが有効になっている場合、CMDB ヘルスダッシュボードには、ログオンしたユーザードメインのデータ、ルール、および設定に基づいて健全性が表示されます。ルールおよび設定が子ドメインに対して定義されていない場合、親の設定が再帰的に適用されます。

詳細については、「CMDB ヘルスにおけるドメインセパレーション」を参照してください。

CMDB ヘルス KPI とメトリクス

CMDB ヘルスは、正確性、コンプライアンスおよび完全性の 3 つの重要業績評価指標 (KPI) の集計スコアを計算します。KPI はそれぞれさらにサブメトリクスで構成されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB ヘルス評価とダッシュボードに含める KPI とメトリクスを構成できます。ベースシステムでは、すべての KPI とそのすべてのメトリクスが含まれます。

CMDB ヘルスダッシュボードにアクセスして CMDB ヘルスを表示するには、「CMDB ヘルスダッシュボードの表示」を参照してください。

正確性

次のメトリクスのアグリゲーションである KPI。

孤立

CMDB 内の孤立 CI の割合を測定します。CI が不要になったときに意図せず CMDB に残っていた場合、孤立する可能性があります。次の場合、CI は孤立していると判断されます。

- CI が孤立ルールの条件を満たす場合。この基準は、CI が持つ必要のある特定の属性、および関係性のない CI または特定の関係性を持たない CI をチェックします。
- 各テーブルまたは親テーブルの 1 つで CI のデータが欠けている場合。

未更新

CMDB 内の古い CI の割合を測定します。クラスに適用される未更新ルールで指定された [有効期間] 内に CI が更新されなかった場合、CI は古くなっています。

ベースシステムには、構成アイテム [cmdb_ci] クラスのデフォルトの未更新ルールが含まれています。これは [有効期間] を 60 日に設定します。このルールはすべての拡張 CMDB クラスに適用され、ユーザーが定義したクラス固有の未更新ルールによって上書きできます。CI の未更新を判別するために、CI のクラスの未更新ルールが存在する場合はそれが使用されます。そうでない場合、デフォルトの未更新ルールが使用されます。

また、古い CI が親または子である関係性は、古い関係性であると判断されます。

注:

ディスカバリーは、物理的に存在しなくなった VMware vCenter CI を古いとマークします。デフォルトでは、この設定は、その CI に対して定義された CMDB ヘルス未更新ルールより優先します。CMDB ヘルスダッシュボードをヘルス結果までドリルダウンすると、ディスカバリーによって古いと判断された CI の ソース はクラウドディスカバリーです。

正確性 KPI のアグリゲートスコアに CMDB ヘルスによって生成された健全性結果のみを含めるには、*glide.cmdb.health.src.cmdb_health_audit_only* システムプロパティを **true** に設定します。この場合、古い CI の詳細にドリルダウンすると、ソースがクラウドディスカバリーである CI が引き続き表示されます。詳細については、「CMDB ヘルスシステムプロパティ」および「VMware vCenter のディスカバリー」を参照してください。

複製

識別ルールを使用して CMDB 内の重複した CI の割合を測定します。依存なし CI のみが重複について評価されます。重複 CI のセットにおいて、重複 CI の数は、セット内の CI の合計数から 1 を引いた値です。重複した CI のセットの詳細グラフでは、セット内のすべての CI が表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

重複メトリクスの詳細、例、およびトラブルシューティング情報については、「CMDB ヘルス - 重複メトリクス - アルゴリズム [KB0726425]」ナレッジベース記事を参照してください。

完全性

次のメトリクスのアグリゲーションである KPI。

必須

必須と定義されているフィールドにデータが入力されていない CI の割合を測定します。 欠損フィールドは、この CI の情報が欠損していることを示し、不完全としてタグ付けされます。必須フィールドは、システム ディクショナリーで必須として指定されているフィールドと同等です。

推奨

推奨として設定されているフィールドにデータが入力されていない CI の割合を測定します。初期設定の、非推奨フィールドは指定されません。

[推奨ルールに識別子フィールドを追加 (Add Identifier Fields In Recommended Rules)] スケジュール済みジョブを使用すると、アクティブな識別ルールの基準属性を推奨フィールドとして設定できます。[推奨ルールから識別子フィールドを削除 (Remove Identifier Fields In Recommended Rules)] スケジュール済みジョブを使用すると、アクティブな識別ルールの基準属性の推奨フィールドとしての設定を解除できます。

コンプライアンス

実際の CMDB 監査実行の結果に基づいています。

注:
結果を表示するには、コンプライアンス KPI の監査をアクティブ化する必要があります。詳細については、「コンプライアンスのアクティブ化」を参照してください。

監査

監査は、指定されたフィールドの実際の値を、テンプレートおよびスクリプト化された監査で定義された期待値と比較します。CMDB ヘルスは、監査の`Last run date`に基づいて、最新の完全な監査実行のセットを識別し、その監査結果を使用します。CMDB ヘルス監査テストに合格するには、CI がその CI のすべての監査に準拠している必要があります。コンプライアンスタイプの監査を作成し、その結果を CMDB ヘルスコンプライアンス KPI の計算に入れます。

スクリプト化された監査を実行する場合、[`Last run date`] は入力されません。したがって、コンプライアンス KPI でスクリプト化された監査の結果を含めるには、監査でスクリプトを更新し、監査実行時間を記録します。

リレーションシップ

構成できない次のメトリクスで構成される、CI 関係性のヘルスを測定します。

関係性が重複

同一の親および子 CI、同一の関係性タイプ、および同一のポートを持つ関係性です。関係性タイプごとに重複した関係性が表示されます。重複した関係性のセットでは、重複した関係性の数は、セット内の重複した関係性の合計数から 1 を引いたものです。重複した関係性の詳細グラフでは、セット内のすべての関係性が表示されます。

孤立関係

親 CI、子 CI、またはその両方が欠損している関係性。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

古い関係性

親 CI または子 CI が古い CI である関係性。

1 つの関係性で 2 つ以上のヘルステストが失敗することがあります。たとえば、重複した関係性も古い可能性があります。

また、次の関係性関連の要約もレポートします。

- 提案された関係に準拠しない関係
- 格納規則に準拠しない関係
- ホスティング ルールに準拠しない関係

リレーションシップ健全性ダッシュボードにアクセスしてリレーションシップの健全性を表示するには、「 リレーションシップ健全性の表示」を参照してください。

関連情報

CMDB ヘルスシステムプロパティ

KPI およびメトリクス設定の構成

CMDB ヘルスの構成

CMDB ヘルスのためのデータ収集は、組織内のデータの健全性の要件と標準を反映するように、高度な構成が可能です。最も重要なことですが、CMDB ヘルスダッシュボードジョブはデフォルトで無効になっているため、ジョブを有効にするまでは、健全性データは収集されません。

重要で意味のある健全性データのレポートを得るには、CMDB ヘルス関連の設定を確認して調整を行います。

1. CMDB ヘルスで何を監視できるか、および各メトリクスを有効にしてサポートするために何を構成する必要があるかを、「CMDB ヘルス KPI とメトリクス」で確認します。レポートを必要としない KPI と測定基準を非アクティブ化し、失敗のしきい値を設定します。
2. 監視する各 KPI および関連するメトリクスについて、必要なルールを定義し、その他の必要な要件を満たしてください。たとえば、次のことが必要になる場合があります。
   - CI 属性を必須に設定する
   - CI フィールドを必須に設定する
   - CMDB ヘルス孤立ルールの作成
   - CMDB ヘルス未更新ルールの作成
3. 健全性の計算に含まれる CI のスコープを狭めます。「健全性包含ルールの作成」を参照してください。
4. CMDB ヘルスシステムプロパティ を観察し、必要に応じて調整します。
5. レポートを必要とする KPI のヘルスダッシュボードジョブを有効にします。「CMDB ヘルスダッシュボードジョブを有効にして設定する」を参照してください。

KPI およびメトリクス設定の構成

組織で必要に応じて KPI とメトリクスを内包または除外し、CI がメトリクスヘルステストに失敗した場合のシステムの動作を構成します。

始める前に
CMDB ヘルス KPI とメトリクスの収集とレポートを開始するには、まず CMDB ヘルスダッシュボードジョブの有効化と設定を行う必要があります。

必要なロール：itil_admin (itil の上位)

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このタスクについて
ドメインがサポートする場合 - ドメイン拡張が有効になっている場合は、ドメインごとにアグリゲーションを設定できます。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 健全性設定.
2. 右側のサイドバーで [健全性メトリクス] を選択します。

   a. [評価指標を選択] ドロップダウンリストで、[完全性]、[コンプライアンス]、または [正確性] KPI を選択し、[アクティブ] を切り替えて、その KPI とその関連付けられたメトリクスを CMDB ヘルス分析およびレポートに含めます。

   b. [評価指標を選択] ドロップダウンリストで、[必須] などのメトリクスを選択し、関連するフィールドを構成します。

      評価指標の場合：

フィールド	説明
アクティブ	各 KPI の集計されたヘルスレポートに含まれるように、メトリクスを有効にします。
失敗しきい値	ヘルスメトリクステストに失敗する可能性のある CI のしきい値数。このしきい値に達すると、このサイクルのメトリクスのヘルス処理は停止します。 100,000 を超える値を指定しても、最大数は 100,000 です。
タスクの作成	CI がメトリクステストに合格しなかった場合は、失敗の詳細が記載されたタスクを作成します。その後、生成したタスクを CMDB ワークスペースストアアプリで表示し、タスクの修復を構成できます。
タスクアサイニーグループ	タスクのアサイン先グループ。

3. [保存] を選択します。

CI 属性を必須に設定する

有効な場合は*required*メトリクスの CMDB ヘルステストに含まれるように CI 属性を必須として設定します。 *Required* は CMDB ヘルスの*completeness* KPI のメトリクスです。

始める前に
必要なロール：

- Itil_adminとpersonalize_dictionary:辞書テーブルの編集用
- itil には読み取りアクセス権があります

このタスクについて
フィールドが必須として設定されている場合、*required*メトリクスが有効になっていると、CMDB ヘルステストで、そのフィールドに入力されているかどうかがチェックされます。CMDB ヘルス

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ダッシュボードには、1 つ以上の必須フィールドが空である CI の割合の集計レポートが表示されます。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャー.
2. [階層] を選択して、CI クラスのリストを表示します。次に、必須としてフィールドを設定する必要があるクラスを選択します。
3. クラス ナビゲーション バーで、[クラス情報] を展開して [属性] を選択します。属性ビューで [追加] をクリックします。
4. 必須として設定する属性を見つけ、その [必須] 値をダブルクリックして true に設定します。

   次にフォームを開くと、値が必須であることを示すフィールド ステータス インジケーターがフィールド ラベルの横に表示されます。

   注:
   必須フィールドはグローバルです。フィールドは、フォーム上に表示される場所には必ず必須であるとマークされています。また、サービスマッピングタグベースのディスカバリーを使用すると、必須フィールドが正しく表示されません。詳細については、「サービスマッピングのタグベースのディスカバリー」を参照してください。

関連情報

ヘルシンキの CMDB ヘルスダッシュボード | 概要

フィールドの必須化

CI フィールドを必須に設定する

CI フィールドのリストを推奨と定義します。ディスカバリーなどのデータソースによって入力されることが望ましいことに注意してください。その後 CMDB 完全性 KPI を構成して、集計された健全性レポートに推奨フィールドを含めることができます。

始める前に

必要なロール：

- Itil_adminとpersonalize_dictionary:辞書テーブルの編集用
- itil には読み取りアクセス権があります

このタスクについて

この手順は、必須フィールドではないものの、CI が持つべき有益な情報が含まれている可能性のあるフィールドに使用します。たとえば、ある時点で診断に役立つ可能性のある情報を持つフィールドです。最初、派生クラスは、親レベルで定義された推奨フィールドに設定されます。親または兄弟レベルの推奨フィールドに影響を与えることなく、派生クラスの推奨フィールドを追加または削除し、独自の推奨フィールドを設定することができます。派生クラスのすべての推奨フィールドが削除されると、派生クラスはその親クラスから推奨フィールドを自動的に派生させます。

CI クラスマネージャーは、参照テーブルからフィールドを推奨として選択するためのドット連結をサポートしていません。レベル 1 のドット連結を使用している推奨フィールドでテーブルを直接更新するには、この手順の最後のステップを参照してください。

子クラスと親クラスの詳細については、「Table extension and classes」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャー.
2. [階層] を選択して CI クラスリストを表示し、次に、推奨として設定する必要があるフィールドを含むクラスを選択します。
3. クラスナビゲーションバーで、[健全性 **(Health)]** を展開し、[完全性] を選択して、[推奨フィールド] タブを選択します。
4. [推奨フィールド] タブで、リストコレクターを使用して、推奨として指定するフィールドを、[利用可能] リストから [選択済み] リストに移動します。
5. [保存] をクリックします。

次のタスク
(CI クラスマネージャーの外部で) CMDB 推奨フィールド [cmdb_recommended_fields] テーブルを直接更新するには、ドット連結を使用して、参照テーブルからのフィールドを推奨として指定します。

1. [すべて] を選択します。
2. フィルターナビゲーターで、「cmdb_recommended_fields.list」と入力して、CMDB 推奨フィールドテーブルにアクセスします。
3. [CMDB 推奨フィールド] フォームの [テーブル] に、推奨フィールドで設定するテーブルを設定します。
4. [推奨フィールド] を選択し、リストコレクターを使用してテーブルの推奨フィールドを選択します。参照フィールドは 1 レベルまで展開でき、ドット連結を使用して参照テーブルからフィールドを選択することができます。
5. [送信] を選択します。

CMDB ヘルス孤立ルールの作成

孤立ルールを作成して、CMDB 内の孤立 CI の割合を決定します。この合計は、正確性 CMDB ヘルス KPI に集計されます。孤立ルールはクラスごとに定義され、クラスごとに 1 つの孤立ルールしか定義できません。

始める前に
必要なロール：itil には読み取りアクセス、itil_admin (itil の上位) にはフルアクセス権があります。

このタスクについて
孤立 CI とみなされるために CI が満たさなければならない条件を指定します。CI が持たなければならない属性、CI が持ってはならない関係性、またはその両方を指定します。関係性の条件では、CI が関係性を持たないこと、または CI が持たない特定の関係性のセットを指定することができます。

> **注:**
> 孤立メトリクスに健全性包含ルールがある場合は、健全性包含ルールの条件と健全性孤立ルールの条件を同じにすることはできません。

健全性孤立ルールは、たとえば、CI に所有者または資産が設定されていない場合に、cmdb_ci_computer クラスの CI を孤立 CI として識別することができます。または、たとえば、ディスク [cmdb_ci_disk] クラスの CI に対して孤立ルールを作成できます。その CI にコンピューター CI との Contains::Contained by、または Contained by::Contains の関係がない場合、孤立 CI となります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャー.
2. [階層] を選択して CI クラスリストを表示し、孤立ルールを作成するクラスを選択します。
3. クラスナビゲーションバーで、[健全性 **(Health)**] を展開し、[正確性] を選択して、[孤立ルール] タブを選択します。
4. 編集する既存のルールを選択するか、[新規] を選択してフォームに入力します。

フィールド	説明
クラス	孤立ルールが適用されるクラス。
属性	孤立 CI とみなされるために CI が満たさなければならない属性条件。たとえば、[*Assigned to*] と [*Owned by*] フィールドが空のフィルター条件は、一致する CI を孤立として識別します。
条件	[属性] 条件と [関係性] 条件の間の AND/OR 演算。
関係	孤立 CI とみなされるために CI が失敗する必要がある関係性の条件。CI 関係性 [cmdb_rel_ci] テーブルのレコードに基づきます。 CI に関係性がないことを指定するには、[任意の関係性] と [任意のクラス] をそれぞれ選択します。

5. [送信] を選択するか、[更新] を選択してルールを保存します。

関連情報

ヘルシンキの CMDB ヘルスダッシュボード | 概要

CMDB ヘルス未更新ルールの作成

未更新メトリクスが有効な場合、未更新ルールが、CMDB 内の古い CI の割合を決定するために使用されます。この合計は、正確性 KPI に集計されます。

始める前に

必要なロール：itil には読み取りアクセス、itil_admin (itil の上位) にはフルアクセス権があります。

このタスクについて

特定タイプの CI が古いと判断するディスカバリー設定は、その CI に対して定義された CMDB ヘルス未更新ルールより優先します。ディスカバリーが CI に古いというマークをつける状況の詳細については、「Discovery for VMware vCenter」を参照してください。

未更新ルールはクラスごとに定義されます。クラスにルールが定義されていない場合、親のルールは子クラスによって自動的に派生し、子クラスに適用されます。後で未更新ルールが子クラス・レベルで定義された場合、親クラスから派生した未更新ルールは上書きされます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャー.
2. [階層] を選択して CI クラスリストを表示し、未更新ルールを作成するクラスを選択します。
3. クラスナビゲーションバーで、[健全性 **(Health)]** を展開し、[正確性] を選択して、[未更新ルール] タブを選択します。
4. 編集する未更新ルールを選択するか、[新規] を選択して未更新ルールのフォームに記入します。

フィールド	説明
適用先	ルールが適用されるクラス。
有効期間	未更新テストに使用されるまでの期間。 指定された期間内に CI が更新されなかった場合 (更新された *sys_updated_on* に基づく)、CI は古いと判断されます。 入力した値のプリフィックスが有効でサフィックスが無効な場合は値の有効な部分が使用されます (たとえば「15 x」の場合、「15」が使用されます)。値全体が無効な場合、値は無視され、以前の有効な値が使用されます。

5. [送信] を選択するか、[更新] を選択してルールを保存します。

関連情報

ヘルシンキの CMDB ヘルスダッシュボード | 概要

健全性包含ルールの作成

健全性の計算に含まれ、健全性包含ルールを定義することで CMDB ヘルスダッシュボードに表示される CI をフィルタリングします。健全性包含ルールを使用して、多数のエラーを生成するクラスを、問題が修正されるまで一時的に除外します。

始める前に

必要なロール：itil には読み取りアクセス、itil_admin (itil の上位) にはフルアクセス権があります。

このタスクについて

必須、孤立、推奨、重複、および未更新の健全性メトリクスの評価は、健全性包含ルールを満たす CI にのみ適用されます。たとえば、健全性包含ルールによって、サーバーおよびネットワーク CI についてのみ、重複する測定基準の CMDB ヘルススコアを制限することができます。

注:

- 健全性包含ルールは、ドメインごとに指定できます。
- ベースcmdb_ciテーブルのレベルで健全性包含ルールを作成すると、CMDB ヘルスダッシュボードのすべてのクラスの健全性評価結果が除外される可能性があります。
- 重複するメトリクスに健全性包含ルールを適用することは、グローバルドメインでのみサポートされています。
- パフォーマンス上の問題により、重複するメトリクスの健全性包含ルールでのドット連結はサポートされていません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

健全性包含ルールに加えて、 ID 包含ルールは 、重複 CI の CMDB ヘルスダッシュボードに表示される内容にも間接的に影響します。ダッシュボード自体は識別エンジン (IRE) を使用して重複 CI を識別するため、ID 包含ルールが適用されます。

健全性包含ルールの継承：

- 子クラスに健全性包含ルールが指定されていない場合、親クラスで指定されたルールが子クラスに適用されます。
- 子クラスに健全性包含ルールが指定されている場合、これらのルールは親クラスで指定されたルールよりも優先されます。

ベースシステムには、事前定義の健全性包含ルールはありません。この場合、すべての CI が CMDB ヘルスの計算に含まれます。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャー.
2. [階層] を選択して CI クラスリストを表示し、健全性包含ルールを作成するクラスを選択します。
3. クラス ナビゲーション バーで、[健全性] を展開し、[健全性包含ルール] を選択します。
4. 既存のルールを選択して編集するか、[新規] を選択して、健全性包含ルールのフォームに記入します。

フィールド	説明
適用先	このルールが適用されるクラス。
有効なレコード条件	指定された健全性評価指標に CI が含まれなければならない基準。
評価指標に適用	ルールが適用されるメトリクス

5. [保存] または [更新] を選択します。

次のタスク
不要になった健全性包含ルールを削除するには、そのルールを選択し、[CMDB ヘルス構成] フォームで [削除] を選択します。

CMDB ヘルススコアのアグリゲーションの重み付けの構成

メトリクスの健全性スコアはそれぞれの KPI (重要業績評価指標) スコアに集計され、KPI スコアは全体の CMDB ヘルススコアに集計されます。メトリクスと KPI のデフォルトのアグリゲーションの重み付けを変更して、あるメトリクスが別のメトリクスよりも重要であることを反映させるには、組織内の CMDB の健全性を評価します。

このタスクについて
たとえば、完全性 KPI は、メトリクスの必須フィールドと推奨フィールドで構成されます。デフォルトでは、これらのメトリクスは、完全性 KPI の集計スコアにそれぞれ 60% と 40% 寄与するように構成されています。たとえば、完全性 KPI 内の必須フィールドと推奨フィールドの比例する重みを、それぞれ 25% と 75% に変更できます。集計された全体スコア内の完全性、コンプライアンス、および正確性 KPI の比例する重みを変更することもできます。

アグリゲーションの重み付けを変更するには、これらの設定が保存されている CMDB ヘルス測定基準設定 [cmdb_health_metric_pref] テーブルに直接アクセスする必要があります。ただし、カスタム設定は、システムが従来の計算方法を使用するように設定されている場合にのみ使用されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ドメインがサポートする場合 - ドメイン拡張が有効になっている場合は、ドメインごとにアグリゲーションを設定できます。デフォルトでは、KPI の重み付けにはデフォルト設定があり、メトリクスはグローバルに設定されます。

始める前に
CMDB ヘルスダッシュボードの [従来の計算方法を使用] スイッチを切り替えて、従来の計算方法を使用します。カスタムの重み付けの設定は、従来の計算方法の使用が有効な場合のみ、集計スコアの計算に使用されます。

必要なロール:itil または itil_admin

手順

1. [すべて] を選択し、ナビゲーションフィルターに「cmdb_health_metric_pref.list」と入力して CMDB ヘルスメトリクス設定テーブルを開きます。
2. メトリクス、KPI、または *Overall* エントリを選択し、その *Weighted average contribution* 属性を必要なパーセンテージ数に設定します。

   重み付けの割合の合計が、それぞれの集計で合計 100% になるようにします。

   - KPI のすべてのメトリクスの重み付けの割合の合計は、合計で 100 になる必要があります。
   - 3 つの KPI (正確性、コンプライアンス、完全性) の重み付けの割合の合計は、合計で 100 になる必要があります。

CMDB ヘルスシステムプロパティ

次のシステムプロパティを構成して、CMDB ヘルスが CI ヘルスを監視および評価する方法をカスタマイズします。

必要なロール：itil_admin

> 注:
> システムのプロパティ *[sys_properties]* テーブルを開くには、ナビゲーションフィルターに「*sys_properties.list*」と入力します。

プロパティ	説明
個々のメトリクスプロセッサーがスケジュールされた各サイクルで稼働する最大時間 (分) [glide.cmdb.health.metricProcessor.maxRunningTime]	メトリクスの処理が指定された時間を超えた場合、CMDB ヘルスの処理は、次の CMDB ヘルスジョブの実行がスケジュールされるまで停止します。 • タイプ：整数 • デフォルト値： 120 • 場所:移動先 すべて > 設定 > 健全性設定. 右側のペインで、[システムプロパティ] を選択します。 パフォーマンス上の理由から、このプロパティを 120 より大きい値に設定しないことをお勧めします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	注: 無効な値を入力すると、デフォルト値が使用されます。
ユーザーまたはユーザーグループテーブルを参照する [cmdb_ci] テーブルの属性。CMDB ヘルスダッシュボードのグラフは、この属性を使用して CI の所有権を決定します。 glide.cmdb.health.ci_ownership_field	CMDB ヘルスダッシュボードが CI の所有権を決定するために使用する [cmdb_ci] テーブルの属性。 • タイプ: 文字列 • デフォルト値：managed_by_group • 場所:移動先 すべて > 設定 > 健全性設定. 右側のペインで、[システムプロパティ] を選択します。

glide.cmdb.logger.use_syslog.CMDBHealth	CMDB ヘルスジョブのログ記録のレベルを制御するカンマ区切りのリスト。ロギングでは、システムログにエントリが作成され、実行されるたびに健全性監査プロセスによって生成されたメッセージがキャプチャされます。このログは、障害があった場合のデバッグに役立ちます。
	
	たとえば、エラーメッセージと情報メッセージを記録するには、値を「error,info」に設定します。
	
	• タイプ：文字列
	• デフォルト値：エラー
	• その他の可能な値：次のいずれかの値のカンマで区切られたリスト。
	  ○ 情報
	  ○ エラー
	  ○ 警告
	
	  または、可能なすべての値を含むことと同等の「*」。
	
	• 場所：システムのプロパティ [sys_properties] テーブル。

glide.cmdb.health.src.cmdb_health_audit_only	true に設定すると、CMDB ヘルス監査 (クラウドディスカバリーなど) 以外のソースからの健全性結果が無効になります。CMDB ヘルス監査によって生成された結果のみが、CMDB ヘルスダッシュボードの KPI に表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明

	たとえば、デフォルトでは、ディスカバリーによって CI が古いと判断された場合、CMDB ヘルスの監査でその CI が古いと判断されなくても、正確性 KPI に対してその CI は古いとカウントされます。ただし、この場合、古い CI メトリクスをドリルダウンすると、ソースがクラウドディスカバリーである CI が引き続き表示されます。
	
	• タイプ：true | false
	• デフォルト値：false
	• 場所：システムのプロパティ [sys_properties] テーブル。
	• 詳細を見る：
	  ○ CMDB ヘルス KPI とメトリクス
	  ○ VMware vCenter のディスカバリー

glide.cmdb.health.staleness_exclude_dependent_cis	古さに関する CMDB ヘルス評価指標の依存 CI を除外します。 有効になっている場合、それぞれの CI タイプに対して定義されている古さのルールや包含ルールに関係なく、依存 CI は古さに関するチェックを受けません。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所：システムのプロパティ [sys_properties] テーブル。

CMDB ヘルスダッシュボードジョブを有効にして設定する

CMDB ヘルステストを処理する CMDB ヘルスダッシュボードジョブを有効化して構成し、*completeness*、*compliance*、*correctness* の各 KPI、関連するメトリクス、および関係の CMDB ヘルススコアの計算を開始します。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

ベースシステムでは、CMDB ヘルスダッシュボードジョブはデフォルトで無効になっています。データを収集して集計する CMDB ヘルス KPI のそれぞれのジョブを有効にして設定します。ジョブは、繰り返しのスケジュールで実行するようにスケジュールすることも、任意のときに 1 回実行するようにスケジュールすることもできます。

CMDB ヘルスダッシュボードのジョブがどのように機能するかの詳細については、ServiceNow コミュニティの「CMDB HealthDashboard Numbers の理解」の ブログ投稿を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 健全性設定.
2. 左側のバーで [スケジュール済みジョブ] を選択し、有効化または構成するジョブを選択します。

CMDB ヘルスダッシュボードのジョブ	説明
CMDB ヘルスダッシュボード - 完全性スコアの計算	CMDB ヘルスの完全性 KPI を計算するためのスクリプト。
CMDB ヘルスダッシュボード - コンプライアンススコアの計算	CMDB ヘルスのコンプライアンス KPI を計算するためのスクリプト。
CMDB ヘルスダッシュボード - 正確性スコアの計算	CMDB ヘルスの正確性 KPI を計算するためのスクリプト。
CMDB ヘルスダッシュボード - 関係スコアの計算	CMDB ヘルスの CI 関係性 KPI を計算するためのスクリプト。
CMDB ヘルスダッシュボード - 関係性コンプライアンス プロセッサー	提案された関係性との関係、およびホスティングと格納規則との関係のコンプライアンスを計算するためのスクリプト。

3. デフォルトの構成を確認し、必要に応じて更新します。

フィールド	説明
名前	ジョブの名前このフィールドは事前設定された名前のままにします。
アクティブ	ジョブをアクティブにする場合に選択します。
条件付き	が選択されている場合、ジョブを実行するには、スクリプト化された条件を true に評価する必要があります。
実行	ジョブ実行のスケジュールを設定するか、[オンデマンド] を選択して必要に応じてジョブを手動で実行します。 [アクティブ] を選択すると、選択に応じて追加のフィールドが表示されます。たとえば、[繰り返し間隔] ([実行] が [定期的] に設定されている場合) や、[実行] の各種設定の [時間] などです。詳細を入力して、正確な実行時間を設定します。
タイムゾーン	ローカルのタイムゾーン。
このスクリプトを実行	ジョブのスクリプト。 **注:** スクリプトを変更すると、予期しない動作が発生する可能性があります。

4. オプション: ジョブをすぐに 1 回実行するには、[今すぐ実行] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

タスクの結果
CMDB ヘルスダッシュボードのジョブを有効にすると、KPI の結果が集計され、CMDB ヘルスダッシュボードおよび CI フォームの CI ヘルスウィジェットに、CMDB、クラス、および CI レベルで表示されます。

CMDB ワークスペースでの CMDB ヘルスの操作

CMDB ヘルスダッシュボードを表示し、CMDB ワークスペースの他の CMDB ヘルス関連機能を使用します。

CMDB ワークスペース バージョン 7.0 以降、CMDB ヘルスは CMDB Workspace に完全に統合されています。CMDB ワークスペースは、主に次の目的で CMDB ヘルス機能にアクセスするために必要です。

- CMDB ヘルスダッシュボードの表示
- リレーションシップ健全性の表示
- CI 健全性の表示

加えて、CMDB ワークスペースランディングページとそのビューを使用して、CMDB ヘルスアクティビティと集計に基づく CMDB ヘルスのタイルにアクセスできます。例：

- ランディングページの [重要なアクション] タイルを使用して、重複排除タスクなどの CMDB ヘルス関連のタスクがあるカードにアクセスする。
- [CMDB ヘルス] タイルを使用して、完全性、コンプライアンス、および正確性 KPI の全体的なヘルススコアを表示し、CMDB ワークスペース内の CMDB ヘルスダッシュボードにドリルダウンします。
- CMDB ワークスペース全体にあるタイルを使用して、特定の CI の健全性の概要にドリルダウンする。

CMDB ヘルスダッシュボードの表示

CMDB ヘルスダッシュボードは、CMDB の詳細なヘルスレポートを一目でわかるように表示するための中心的な場所として機能します。また、CMDB ヘルスが検出した問題を修正して、CMDB ヘルスを向上させる機能も提供します。

CMDB ヘルスを設定し、CMDB ヘルスダッシュボードのジョブが有効になると、繰り返しのスケジュールで自動的に収集され、計算された意味のあるデータが CMDB ヘルスダッシュボードに表示されます。詳細については、「CMDB ヘルスの構成」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



アクセス

CMDB ヘルスダッシュボードにアクセスするには、次のいずれかの方法を使用します。

CMDB ワークスペース内

1. [ワークスペース] > CMDB ワークスペースに移動します。
2. CMDB ワークスペースメニューバーで [ホーム] を選択し、[クイックリンク] セクションで [CMDB ヘルスダッシュボード] リンクを選択します。

ナビゲーションフィルター

移動先 すべて > 設定 > **CMDB** ヘルスダッシュボード をクリックし、次のいずれかのダッシュボードビューを選択します。

- クラスビュー:CMDB ヘルスダッシュボードのデフォルトビューで、CMDB 階層内の CI およびクラスのヘルスレポートを表示します。
- サービスビュー：サービスごとの CI の詳細を含むサービスのヘルスレポートです。
- ヘルスグループビュー：グループごとの CI の詳細を含む、タイプが [ヘルス] の CMDB グループのヘルスレポートです。

ロール要件:CMDB ヘルスダッシュボードを使用するには、asset、itil、または cmdb_user ロールが必要です。

従来の計算方法

デフォルトでは、すべてのメトリクスと KPI に特定のパーセンテージの重み付けがスコア計算で設定されます。ただし、CMDB ヘルスダッシュボードの [従来の計算方法を使用] スイッチ (sn_cmdb_admin ロールが必要) を切り替えることで、Washington DC リリースまで使用されていた従来の計算方法を使用できます。これらの方法では、集計スコアの計算は、KPI 内のメトリクスの重み付け設定と、全体スコア内の KPI に基づいて行われます。組織内の CMDB ヘルスのアセスメントにおいてメトリクスと KPI の特定の重み付けを考慮することが重要な場合は、従来の計算方法を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メトリクス、KPI、および全体的なスコアの計算重み付けのカスタマイズの詳細については、「CMDB ヘルススコアのアグリゲーションの重み付けの構成」を参照してください。

KPI タイル

ダッシュボードの [完全性]、[正確性]、および [コンプライアンス] の KPI タイルには、指定されたクラス (およびその子孫)、ヘルスグループ、またはサービスの CI について集計された健全性が表示されます。KPI の集計パーセンテージは、ドーナツ上に次のように表示されます。

- 緑：KPI のすべてのメトリクスに準拠している CI を表します
- 赤：1 つ以上のメトリクスを満たしていない CI を表します

メトリクスコンプライアンスの分布は、CI 全体で大きく異なる場合があります。たとえば、1 つの CI がすべてのメトリクスを満たしていなかったり、3 つの一意の CI がそれぞれ異なるメトリクスを満たしていなかったりすると、集計の KPI 最終スコアは異なるものになります。

追加の詳細を表示し、CMDB ヘルスダッシュボードをさらにドリルダウンすることができます。

- ドーナツグラフレポートの緑と赤の部分をポイントすると、それぞれの詳細が表示されます。
- KPI タイルの [計算の詳細を表示] アイコン (「i」) を選択すると、各 KPI 測定基準について基準を満たしていないものと満たしたものを算出した詳細が表示されます。計算の詳細には、[完了] などの計算のステータスも表示されます。
- KPI タイルを選択し、詳細を表示する測定基準のタブを選択します。ダッシュボードでは、測定基準の非準拠 CI の数が最も多いものとともに、測定基準ごとに最大 10 個のクラスが (各クラス独自のタイル内で) 表示されます。クラスの各タイルには、非準拠 CI の合計数と、ディスカバリーソース別および所有者別の非準拠 CI の円グラフレポートも表示されます。

  例：

  1. [正確性] タイルを選択します。
  2. [孤立 CI] タブを選択します。
  3. 孤立の測定基準に準拠していない CI が最も多いものが Windows Server である場合、最初のタイルにはそれらの CI の詳細が表示されます。タイルには、孤立している Windows Server CI の合計数が表示されます。このタイルには、これらの CI のディスカバリーソース別の円グラフレポートと所有者別の円グラフレポートも表示されます。
  4. リストビューで CI を選択して、その CI フォームを開きます。
  5. [CI 健全性] タイルをスクロールして、CI の健全性に関する詳細が表示された CMDB ヘルスウィジェットを表示します。

アイコンはメトリクスのエラー最大回数に達したことを示します。このサイクルでメトリクスのテストが中止され、関連付けられた集計サマリーはすべて 0% と表示されます。

全体のスコア

全体的なスコアは、ダッシュボードの KPI タイルの上に表示され、CMDB の集計された健全性スコアを表します。全体的なスコアは、3 つの KPI (正確性、完全性、コンプライアンス) のアグリゲーションとして計算されます。デフォルトでは、全体のスコアは KPI スコアの単純平均です。ただし、従来の計算方法の使用が有効な場合、全体的なスコアはいずれかの KPI の重み付け設定に基づきます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB ヘルスダッシュボードの [クラス] ビュー

[クラス] ビューには、CMDB 階層内の CI とクラスのヘルスレポートが表示されます。CMDB 階層内の任意のクラスを選択して、ダッシュボード上のすべてのタイルにフィルターを適用し、選択したクラスとその子クラスの CI のみの健全性データを表示します。

[クラス] ドロップダウンを選択して、[健全性グループ] または [サービス] ビューに切り替えます。

CMDB ヘルスダッシュボードの [ヘルスグループ] ビュー

CMDB ヘルスグループの CI に関するヘルスレポートを表示するには、[健全性グループ] ビューを選択します。任意のヘルスグループを選択して、ダッシュボード上のすべてのタイルにフィルターを適用し、選択したヘルスグループ内の CI のみの健全性データを表示します。

[健全性グループ] ドロップダウンを選択して、[クラス] または [サービス] ビューに切り替えます。

CMDB ヘルスダッシュボードの [サービス] ビュー

[サービス] ビューを選択して、サービス CI 自体を含む、*Business Service* などのサービスクラスの CI のヘルスレポートを表示します。任意のサービスを選択して、ダッシュボード上のすべてのタイルにフィルターを適用し、選択したサービスの CI のみの健全性データを表示します。

注:
サービスビューで役に立つデータを表示するためには、イベント管理とサービスマッピングコアプラグインを有効にする必要があります。

[サービス] ドロップダウンを選択して、[健全性グループ] または [クラス] ビューに切り替えます。

サービスビューに影響する設定：

- サービスビューでは、*Business Service*、*Manual Service*、および *Technology Management Service* クラスの設定を使用します。
- サービスビューには、サービス [cmdb_ci_service] テーブルのすべてのサービスが含まれているわけではありません。cmdb_ci_service_auto テーブルおよびその子孫 (cmdb_ci_service_discovered、cmdb_ci_service_manual、cmdb_ci_query_based_service) のサービスのみが含まれます。
- glide.cmdb.services_hierarchy_limit システムプロパティは、サービスビューに表示されるサービス CI の数を制限します。この制限は、サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto] クラスのすべての子クラスに適用され、デフォルトでは 10,000 に設定されています。

リレーションシップ健全性の表示

孤立した関係、古い関係、重複した関係など、関係の健全性の健全性スコアをリレーションシップ健全性ダッシュボードに表示します。

始める前に

これらのレポートのデータを生成するには、CMDB ヘルスダッシュボード - 関係性コンプライアンス プロセッサー ダッシュボードのジョブを実行する必要があります。

注:
一般的なガイドラインとして、このジョブはパフォーマンスに影響を与える可能性があるため、関係レポートが必要な場合にのみこのジョブを有効にしてください。

必要なロール：itil または asset

このタスクについて

リレーションシップ健全性ダッシュボードには、CMDB 内の CI 関係性の健全性インジケーターのさまざまなスコアカードが表示されます。これには関係性タイプ別に分類された、重複、孤立、または

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

古い関係性に関するドーナツグラフレポートが含まれます。さらに詳細については、これらのチャートをドリル ダウンすることができます。

アイコンはメトリクスのエラー最大回数に達したことを示します。このサイクルでメトリクスのテストが中止され、関連付けられた集計サマリーはすべて 0% と表示されます。無効になっている可能性があるスコアカード ルールを確認します。または CMDB が不安定な状態になっている可能性があります。

次のメトリクスの CMDB ヘルスレポート：

関係性が重複

親、子、および関係性のタイプが同じ関係性。

孤立関係

親、子、または関係性タイプが欠損している関係性。

古い関係性

CI のいずれかが古くなっている関係性。古い CI の場合、関連する関係性も古くなっています。

さらに、関係性のタイプ別ブレークダウンを含む、次の関係性コンプライアンスレポートも利用できます。

すべての関係性ルールに準拠しない関係性

提案された関係性および依存関係性ルールを含む、いずれの 関係性ガバナンス ルールにも準拠しない関係性。

提案された関係性に準拠しない関係性

提案された CI 関係性は、関係性が指定された推奨関係性に準拠しているかどうかをテストするルールとして使用されます。

格納規則に準拠しない関係性

格納規則は、関係性が特定の格納関係に準拠しているかどうかをテストするために使用されます。

ホスティング ルールに準拠しない関係性

ホスティング ルールは、関係性が特定のホスティング関係に準拠しているかどうかをテストするために使用されます。

コンプライアンス レポートごとに、関係性をテストするには、親および子 CI クラスが、テストされた関係性における親および子 CI クラスと一致するルール (推奨関係性、ホスティング ルール、または格納規則) が必要です。ルール内の関係性タイプとテスト済みの関係性内の関係性タイプが一致しない場合、その関係性は準拠していません。該当するルールが見つからない場合、その関係性は準拠しているとみなされます。ルールは、ルールで指定されたクラス、および子孫クラスにも適用されます。したがって、関係をテストするときは、テスト済みの関係性の CI の先祖の親に適用されるルールが使用されます。テスト済みの関係性の親および子 CI クラスに一致するルールが複数ある場合、テスト済みの関係性は、準拠するこれらのルールのうちの 1 つだけを満たす必要があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースのメニューバーで [ホーム] を選択し、[クイックリンク] セクションで [リレーションシップ健全性ダッシュボード] リンクを選択します。
3. ダッシュボードの [リレーションシップ健全性の概要] セクションと [関係性コンプライアンスの概要] セクションで、ドーナツグラフレポートとグラフを確認します。
   レポート結果は関係性タイプ別にグループ化され、さらに詳細に絞り込むことができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ドーナツグラフレポートをポイントすると、準拠関係と非準拠関係の詳細が表示されます。
- 棒グラフの棒をポイントすると、棒の詳細が表示されます。
- 棒グラフの棒を選択して、準拠していないすべての関連関係のリストビューにドリルダウンします。リストビューには、[失敗の説明] フィールドが含まれます。このフィールドには、関係性が準拠に失敗した追加のルールがある場合でも、その関係性が準拠しなかったルールが 1 つだけリストされます。

次のタスク

トラブルシューティング情報については、「How to identify and delete duplicate CMDB CI Relationship records, or ones that have orphan or missing parent/child relationships (重複した CMDB CI 関係レコード、または孤立関係があるものあるいは親/子関係がないものを識別および削除する方法) [KB0780988]」のナレッジベース記事を参照してください。

関連情報

CMDB ヘルスダッシュボードジョブを有効にして設定する

CI 健全性の表示

CMDB ワークスペースの CI フォームで、個々の CI の CMDB ヘルスレポートを表示します。

始める前に

CMDB ワークスペースバージョン 7.0 以降、CMDB ヘルスは CMDB ワークスペースに完全に統合されており、CI 健全性の表示など、CMDB ヘルス機能にアクセスするために必要です。

必要なロール：sn_cmdb_user (CMDB ユーザー)

このタスクについて

CI 健全性スコアは、CMDB ヘルス KPI およびメトリクスの設定に基づいています。アグリゲーションは、CMDB ヘルスダッシュボードのジョブによって繰り返しのスケジュールで更新される健全性関連テーブルに格納されているデータからリアルタイムで計算されます。完全性と正確性の KPI は常に最新です。ただし、コンプライアンス KPI は、監査サイクルと、まだ実行されていない可能性がある *`CMDB Health Dashboard - Compliance Score Calculation`* ダッシュボードジョブによって異なります。

これらの KPI への最新の更新が確実に反映されるようにするには、それぞれの CMDB ヘルスダッシュボードのジョブに移動して [今すぐ実行] を選択します。詳細については、「CMDB ヘルスダッシュボードジョブを有効にして設定する」を参照してください。

手順

1. CMDB ワークスペースで CI の CI フォームを開きます。
   - CMDB ワークスペースにない CI フォームで、**[CMDB** ワークスペースで開く] を選択します。

     必要なロール：sn_cmdb_user (最小)
   - CMDB ワークスペースのリストビューで CI を選択して CI のフォームを開きます。たとえば、CMDB ヘルスダッシュボードで KPI タイルをドリルダウンし、タイルのリストビューで CI を選択します。
2. [CI 健全性] タイルの右ハンドル (>) または左ハンドル (<) を選択すると、CI 健全性に関連するすべてのウィジェットが表示されます。

タスクの結果

CI フォームの [CI 健全性] タイルのウィジェットには、次のカラーコードを使用して CI のアグリゲートされた健全性が表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 緑：CI がヘルステストに合格しました (たとえば、重複していません)。
- 赤：CI がヘルステストに失敗しました (たとえば、重複しています)。
- グレー：CI モジュールの CI (クラス) にしきい値が設定されていないため、CI はこのメトリクスに対してテストされませんでした。

注:
ルールやその他のクラス定義が欠けていると、一部の健全性スコアが CI に対して評価されないことがあります。これらの状況における CI 健全性のウィジェットの結果は以下のとおりです。

重複

- CI のクラスまたはその先祖に識別ルール ([cmdb_identifier]) が定義されていない場合：その旨の通知が表示されます。
- 従属識別ルールのみが定義されている場合：適用外通知が表示されます。

孤立

- 健全性包含ルールによって CI が除外されている場合：適用外通知が表示されます。
- CI のクラスまたはその先祖に対して孤立ルール ([cmdb_health_orphan_rule] テーブル) が定義されていない場合：ルールの欠損に関する通知が表示されます。

未更新

- 健全性包含ルールによって CI が除外されている場合：適用外通知が表示されます。
- CI のクラスまたはその先祖に対して未更新ルール ([cmdb_health_staleness_rule] テーブル) が定義されていない場合：ルールの欠損に関する通知が表示されます。

監査

- CI の監査 ([cert_audit]) が定義されていない場合 (CI 健全性ウィジェットは、適切な状況とスクリプト化された監査のみをチェックします) ： 適用外通知が表示されます。
- CI に対して定義された監査があるがその監査が実行されなかった場合：適用外通知が表示されます。

関連情報

CMDB ヘルスダッシュボードジョブを有効にして設定する

CI 変更のタイムライン

CMDB 修復ルールの作成

CMDB 修復ルールは、失敗した CMDB ヘルステスト用に作成されたタスクに関連付けられています。自動または手動で CMDB 修復ルールを適用して、古い CI を削除するなどの修復ワークフローを実行します。

始める前に

まず、ワークフロー [wf_workflow] テーブルに保存されている、CI の問題に対処する修復ワークフローを作成して公開する必要があります。ワークフローは、通常のワークフローまたはオーケストレーションワークフローにすることができ、次の要件に従う必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- ワークフロー内のテーブルは、修復ルールのタスクタイプと一致する必要があります。
- ワークフローは、[条件に一致した場合] を [なし] に設定することで、CMDB 修復ルールのフィルターが適用されるように、いずれのフィルター条件でも構成されません。

クラシックワークフローの使用の詳細については、「Classic Workflow」を参照してください。

必要なロール：itil_admin (itil の上位)

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CMDB** 修復.
2. [新規] を選択し、[CMDB 修復ルール] フォームに入力します。

フィールド	説明
名前	修復名。
タスクタイプ	修復を適用する CMDB ヘルス関連タスクのタイプ。
タスク フィルタ	修復を適用するタスクをフィルタリングします。一致する CI に関連付けられたタスクに修復が適用されるように、CI フィールドのドット連結も適用されます。
実行	○ 手動：修復が手動で適用されます。 ○ 自動：ワークフローは [タスク タイプ] および [タスク フィルター] に一致するタスクの作成時に一度適用されます。
アクティブ	ワークフローの実行を許可します。
Workflow	[実行] の設定に応じて自動または手動で実行される CMDB 修復ワークフロー (通常またはオーケストレーション)。[リストから参照] アイコンをクリックし、次に [新規] をクリックして新しいワークフローを作成します。

3. [送信] を選択します。

タスクの結果

[実行] が [自動] に設定されている場合、ビジネスルール [*Run remediations for CMDBHealth task*] はタスクフィルターに一致する CI に修復ワークフローを適用します。[実行] が [手動] に設定されている場合、ルールで定義された修復ワークフローを手動で適用できます。

関連情報

ドット連結

CMDB 修復を適用する

ワークフローを手動で開始して、CMDB ヘルステストに失敗した CI を修復します。たとえば、孤立 CI または古い CI を修復できます。

始める前に

必要なロール：itil_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手動で CMDB 修復を適用するには、[実行] が [マニュアル] に設定されている CMDB 修復ルールが存在する必要があります。

このタスクについて

健全性評価指標の重複および監査を除いて、メトリクスのヘルステスト失敗のタスクの作成を選択することができます。
重複したメトリクスの失敗を修復するには、重複排除タスクを使用します。

監査を除くすべてのメトリクスでは、メトリクステストに失敗した各 CI は単一のタスクに関連付けられます。CI は複数の監査に失敗する可能性があるため、1 つの CI を複数の監査タスクに関連付けることができます。これらのタスクの 1 つ目は [タスク] フィールドにあり、追加タスクはすべて [追加タスク] フィールドにあります。監査メトリクスの失敗を修復するには、CI が失敗した監査の監査タスクを参照します。

CMDB 修復は CMDB ワークスペースストアアプリで適用されます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースメニューバーで [ホーム] を選択し、[クイックリンク] セクションで **[CMDB** ヘルスダッシュボード] リンクを選択します。
   CMDB ヘルスダッシュボードが クラス ビューになっていることを確認します。
3. KPI タイル ([完全性]、[正確性]、または [コンプライアンス]) のいずれかを選択します。
4. 適用する修復 (古い CI など) に関連付けられているメトリクスタブを選択し、いずれかのクラスタイルを選択します。
5. メトリクスの非準拠 CI のリストビューで、修正する CI のタスクリンク ([タスク] 列内) を選択します。
6. 修正フォームで、[修正] を選択します。
7. [修正] ダイアログボックスで、適用する修正ワークフローを選択します。
   修復ワークフローのリストは、健全性評価指標のタイプ (孤立、古いなど) と、関連する修復ルールでワークフローに定義されたフィルターに基づいています。
8. **[Next** (次へ)] をクリックします。

関連情報

CMDB 修復ルールの作成

CMDB ヘルスプロセスの追跡

次の情報を使用して、CMDB ヘルスプロセスの問題を追跡して解決します。

ログ記録

デフォルトでは、ソース名 CMDBHealth で syslog テーブルにエラーメッセージのみが記録されます。「情報」および「警告」メッセージ (通常は各処理サイクルの開始時と終了時に記録されます) のログ記録を有効にするには、システム プロパティ glide.cmdb.logger.use_syslog.CMDBHealth を更新します。このプロパティの使用方法については、「CMDB ヘルスシステムプロパティ」を参照してください。

処理ステータス

スケジュール済みジョブが有効で、<ph keyref="var.config-mgmt-database-short"/> ダッシュボードにデータが表示されていない場合は、CMDB ヘルス測定基準ステータス [cmdb_health_metric_status] テーブルで処理ステータスを確認できます。*inactive*なメトリクスのステータスに応じて、続行方法を決定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

最初は、すべてのメトリクスの状態が「処理中」です。

メトリクスの可能な最終状況は次のとおりです。

完了

すべてのクラスが処理され、失敗の数は最大の失敗のしきい値を下回ります。

エラー最大回数

このメトリクスの失敗数は、最大の失敗のしきい値に達しました。処理は中断され、次回の実行時に再開されます。

日次タイムアウトによる一時停止

プロセッサーが処理時間の制限に達しました。処理は一時停止され、次の実行で再開されます。

処理サイクルの終わりの KPI の最終状況は、関連メトリクスの最終状況に依存します。KPI の可能な最終状況は次のとおりです。

完了

すべての関連メトリクスが完了状態になり、スコア計算が完了します。

未完了

関連メトリクスの 1 つが最大障害のしきい値に達したため、スコアは計算されません。

日次タイムアウトによる一時停止

関連メトリクスの 1 つが処理時間の制限に達したためタイムアウトしました。

処理時間

メトリクスの処理がタイムアウトした場合、処理に時間がかかりすぎるクラスを見つけることができます。この情報を使用して、妥当性確認ルールが弱いかどうかを調べます。

各メトリクスの進捗状況は、CMDB ヘルス - プロセッサー ステータス テーブル [cmdb_health_processor_status] で追跡されます。メトリクスのために処理されたクラスのステータスは完了であり、まだ処理されていないクラスはドラフトです。各クラスの更新時間を調べることで、各クラスの処理時間の長さを計算できます。

壊れた階層が原因で孤立したレコード

孤立ルールがアクセスおよび削除できない孤立 CI を検出することがあります。または、孤立レコードを表示するリスト ビューと合計レコード数との間に不一致が起きることがあります。これらの結果は、CMDB 階層内の 1 つのテーブルからのみデータベースのレコードが削除されるためです。

これらの CI レコードは GlideRecord からアクセスできず、データベースから直接削除する必要があります。したがって、この場合、データベースから孤立 CI を削除するには、サポートにお問い合わせいただく必要があります。

孤立テストの結果は、階層が壊れている正確な場所の詳細を提供します。たとえば、「この cmdb_ci_linux_server CI [91054fc24f22520053d6e1d18110c713] は cmdb_ci_computer テーブルにないレコードです」というメッセージは、その sys_id のレコードを CMDB、cmdb_ci、cmdb_ci_hardware、cmdb_ci_server、および cmdb_ci_linux_server テーブルから削除する必要があることを意味します (コンピューター クラスは階層内のハードウェア クラスとサーバー クラスの間です)。

スクリプト化された監査のスキップ

スクリプト化された監査の結果がコンプライアンス KPI に含まれていない場合、エラーメッセージが記録されます。その理由は、監査のスクリプトが更新されておらず、[最終実行日] フィールドに入

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

力されていないためです。[最終実行日] の値がないと、CMDB ヘルスはこれらの実行結果を最近の完全な監査実行の一部として識別することができず、その結果をスキップします。

CMDB ヘルスプロセスステータス：失敗のしきい値に達した場合

メトリクステストに失敗した CI の数がメトリクスに設定された失敗のしきい値に達すると、CMDB ヘルスダッシュボードに文字列「失敗のしきい値に達しました」が表示されます。

CMDB ヘルスは、現在のサイクルでこのメトリクスの処理を停止するため、メトリクスの集計された健全性スコアはありません。次のサイクルで処理が再試行されます。また、CMDB ヘルス評価指標ステータス [cmdb_health_metric_status] テーブルのステータスは、このメトリクスの*Max Failures*に設定されています。

メトリクスの健全性スコアが評価できない場合には、各 KPI の処理ステータス (たとえば正確性) が*Incomplete*に設定されます。CMDB ヘルスダッシュボードには、各 KPI の文字列 *Incomplete score* が表示されます。また、メトリクスの集計された健全性スコアは、CMDB 階層内のどのクラスでも使用できません。

エラー最大回数に達したメトリクスに対して定義されたルールを見直して絞り込みます。メトリクスに関連付けられているルールが一般的すぎて多数の障害が発生した場合は、次のようにルールを絞り込みます。

- 完全性：

  関連するクラスの必須フィールドを確認し、健全性スコアにとって重要でないフィールドを削除します。また、失敗の原因となっている推奨フィールドも確認し、健全性スコアにとって重要でないフィールドを削除します。

  詳細については、「CI 属性を必須に設定する」と「CI フィールドを必須に設定する」を参照してください。

- コンプライアンス：

  監査ジョブから監査の失敗を確認し、監査を調整して失敗の数を減らします。詳細については、「CMDB ヘルス KPI とメトリクス」を参照してください。

- 正確性：

  - 孤立：孤立ルールを確認し、過度の孤立エラーを削除するように調整します。詳細については、「CMDB ヘルス孤立ルールの作成」を参照してください。
  - 古い：失敗の原因となっているクラスの有効期間を確認し、期間を調整して障害の数を減らします。詳細については、「CMDB ヘルス未更新ルールの作成」を参照してください。
  - 重複：重複排除タスクを確認してタスクを修正し、重複 CI を削除して失敗レコードの作成を回避します。詳細については、「重複排除タスクの修正 (従来)」を参照してください。

CMDB ヘルスプロセスステータス：未完了のスコア

メトリクスのスコアを計算できない場合、CMDB ヘルスダッシュボードにメトリクスの文字列「未完了のスコア」が表示されます。

次の場合に「未完了のスコア」が表示されます。

- いずれかのサブ評価指標のテストに失敗した CI の数が、評価指標に設定された失敗のしきい値に達した場合。この場合は、CMDB ヘルス評価指標ステータス [cmdb_health_metric_status] テーブルで、それぞれの親評価指標 (正確性など) の処理ステータスが「未完了」に設定されます。現在のサイクルで失敗している測定基準の処理が停止するため、サブ測定基準や親測定基準について集計された健全性スコアはありません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

修復するには、サブメトリクスのテストに失敗する CI の根本的な原因を解決する必要があります。サブ評価指標の失敗を解決する方法の詳細については、「CMDB ヘルスプロセスステータス：失敗のしきい値に達した場合」を参照してください。

- サブ評価指標の処理中にエラーが発生しました。

  修復するには、システムログを確認して、エラーの原因を特定します。問題の原因を修正した後に、それぞれの親評価指標のダッシュボードジョブを手動で実行して、処理を再開します。

CMDB ヘルス参照

参照トピックには、CMDB ヘルスが使用する KPI と測定基準、および CMDB ヘルスで使用されるテーブル、スケジュール済みジョブ、プロパティに関する、追加情報が記載されています。

CMDB ヘルスにおけるドメインセパレーション

これは、CMDB ヘルスに関するドメインセパレーションの概要です。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

概要

CMDB ダッシュボードには、ユーザーのニーズに最も適した独自の一連のルールを設定する必要があります。 CMDB ダッシュボードジョブは、これらのルールに従ってレポートを生成します。これらは、以下の別々のセクションでカバーされています。

CMDB ヘルスにおけるドメインセパレーションの仕組み

ダッシュボードを最も有効に利用するには、ダッシュボードを適宜設定する必要があります。これは、孤立、未更新、および包含ルールをニーズに合わせて設定することで実現でき、ダッシュボードに表示されるレポートに影響を与えます。

各ドメインに異なる設定ができるため、設定とメトリクスは、各アプリケーションのさまざまな側面を定義します。これらのルールは、基本システムに含まれているルールに加えて設定されます。異なる CI の所有者にはさまざまなタイプがあります。各ドメインには独自の一連のルールがあります。

グローバルドメインからのメトリクステストはサブドメインに伝播されます。ただし、サブドメインは、グローバルドメインテストを上書きする独自のローカルメトリクステストを持つことができます。San Diego リリースまでは、サブドメインのローカルメトリクステストはサブドメイン CI とグローバルドメイン CI (サブドメインに表示される) に適用されていました。ローカルサブドメインのメトリクステストが不合格だったグローバルドメイン CI では、重複データが原因で大量のデータが生成された可能性があります。

Tokyo リリース以降、グローバルドメイン内の CI は、グローバルドメインで指定されたメトリクステストに対してのみ評価されます。サブドメインでは、ローカルのメトリクステストはそのサブドメイン内の CI にのみ適用され、 (グローバルドメイン CI はサブドメインに表示されますが) グローバルドメイン CI には適用されません。グローバルドメイン内の CI の健全性評価結果はサブドメインに表示され、サブドメインの健全性評価結果はこの新しい動作を反映します。

注:
ドメインセパレーションはデフォルトでオンになっていますが、必要に応じて各ドメインを設定できます。

健全性設定

セットアップ中に次の設定を行います。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. CMDB ヘルスを制御するグローバル システム プロパティ - システム プロパティはドメインセパレーションされていません。詳細については、CMDB ヘルスシステムプロパティ を参照してください。

2. CMDB ヘルスダッシュボードジョブ - 完全性など、各主要 KPI のダッシュボードジョブがあります。このジョブは、有効なすべてのドメインにわたって CI の健全性を検出します。すべてのドメインに対して 1 つのジョブのみが実行され、ジョブ自体はドメインセパレーションされていません。

   ユーザーは、ジョブを実行する頻度を定義できます。レポートはすべてのドメインで実行されます。ジョブに含まれるドメインが多いほど、ジョブの実行時間が長くなります。

3. 健全性評価指標 - これらの選択は、ドメインセパレーションされ、ドメインセパレーションの確立された「システム上書き」ロジックに準拠します。変更は、ユーザーがログインしているドメインに従って行われます。基本システム値は、グローバルドメインで定義されます。上書きドメインロジックは、これらの値がすべてのドメインに適用されることを意味します。ユーザーがドメインに対して異なる値を必要とする場合、ユーザーは特定のドメインにログインし、そこからプロパティを変更する必要があります。新しいプロパティ設定は、そのドメインおよびそのドメインを継承するすべてのドメインにのみ適用されます。詳細については「ヘルスメトリクス」を参照してください。

   > **注:**
   > 完全性、コンプライアンス、正確性 KPI について：ダッシュボードのスコアの一部として表示したくない場合、ユーザーはこの KPI を無効にすることができます。これらの設定はすべてドメインセパレーションされ、ユーザーはドメインの特定のプロパティを定義できます。

   a. アクティブ - この設定は、ジョブの実行時間に影響するため、最も重要です。フラグが*Active*に設定されているドメインが多いほど、ジョブの実行時間は長くなります。*Active*にしたいドメインのみを選択し、残りのドメインは*Active* = **false** にすることをお勧めします。これは、[健全性設定] で設定できます。グローバルドメインのデフォルト設定は*Active* = **true** に設定されていますが、ユーザーがダッシュボードに表示する特定のドメインを変更または無効にすることができます。これらの値を変更するときは、ドメイン階層を考慮する必要があります。ドメイン数が多い場合 (> 100)、ジョブに非常に時間がかかることがあります。これを軽減するには、すべてのルートドメインに対して*Active*を **false** に設定します。これにより、階層内の他のすべてのドメインが無効になります。最上位にルールがある場合、すべての子ドメインはそのルールを継承します。

   b. *Failure Threshold*、*Create Task*、*Task Assignee Group* - これらの設定はすべて、各ドメインで必要なものによって、ドメインごとに異なる設定が可能です。

   c. 例外 - 関係性メトリクス (関係性、重複関係、孤立関係、古い関係) では、障害しきい値の設定はドメインセパレーションされていません。グローバル ドメインの障害しきい値は、すべてのドメインに適用されます。たとえば、ユーザーがドメインの障害しきい値を上書きする場合でも、しきい値のグローバル ドメイン設定が適用されます。

   d. トラブルシューティング/実装の詳細 - これらの設定はドメインセパレーションされ *cmdb_health_metric_pref* テーブルに格納されます。

CMDB ヘルス関連ルール

次の場所にある CMDB ヘルス関連のルール設定を参照してください。

- 必須
- 推奨
- 孤立
- 未更新

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ほとんどの CMDB ヘルスに関するルールは、ドメインセパレーションされ、ユーザーによって提供されます。ユーザーは、各ドメインにログインし、CI クラスマネージャーにルールを追加/上書きすることによって、異なるドメインに異なるルールを定義できます。

1. 完全性
   a. 必須フィールド - プラットフォームのSystem dictionary で定義されているクラス スキーマに基づき、すべてのドメインで固定されています。これらは変更できません。
   b. 推奨フィールド - これらはドメインセパレーションされています。使用されるテーブルは、CMDB 推奨フィールド [cmdb_recommended_fields] で、これはドメインセパレーションされています。ユーザーはこれらを異なるドメインに設定できます。
2. 正確性
   a. 重複 - 重複は識別ルールに基づき、これはドメインセパレーションされていないため、すべてのドメインに同じルールが適用されます。
   b. 孤立 - 孤立ルールはドメインセパレーションされています。異なるドメインには異なる孤立ルールがあります。使用されるテーブルは、CMDB ヘルス孤立ルール [cmdb_health_orphan_rule] で、これはドメインセパレーションされています。
   c. 未更新 - 未更新ルールはドメインセパレーションされています。使用されるテーブルは [cmdb_health_staleness_rule] です。ベースシステム ルール (60 日) はグローバル ドメイン用に設定されているため、すべてのドメインがデフォルト ルールとして継承します。
3. コンプライアンス

   監査 - 監査スコアは、ユーザーがコンプライアンスモジュールで定義した適切な状況またはスクリプト化された監査に基づいています。監査自体はドメインセパレーションされています。ドメインの監査スコア評価が有効になっている場合、スコアはそのドメインに表示される監査のみに基づくようになります。

健全性包含ルール：

- 健全性包含ルールはドメインセパレーションされています。これらのルールは、ドメインセパレーションされている [cmdb_health_config] テーブルに保存されます。
- 各ドメインには、サブメトリクスごとに固有の健全性包含ルールとドメイン固有のルールを設定できます。
- 健全性包含ルールがグローバルに定義されている場合、すべてのサブドメインがドメイン構造に従ってルールを継承し、そのルールは任意のドメインで上書きできます。
- 健全性包含ルールが構成アイテム [cmdb_ci] クラスレベルで定義されている場合、すべての降順のクラスがルールを継承し、そのルールは任意のクラスレベルで上書きできます。

CMDB ヘルスダッシュボード

Domain Support - Domain Extensions Installer プラグインが有効になっている場合、CMDB ヘルスダッシュボードはドメインに対応します。

- CMDB ヘルスダッシュボードは、CI のユーザーのドメインの可視化に基づいて、健全性障害とスコアを集計して報告します。ドメインの可視化によってユーザーに CI が表示される場合、そのユーザーのドメイン内の監査ルールは、CI がユーザーのドメインにあるか含まれているドメインにあるかにかかわらず、その CI に適用されます。CI が異なるユーザードメインからのヘルステストに失敗すると、別々の障害レコードが作成されます。
- ユーザーは、ドメイン内のニーズに応じて KPI とメトリクスを設定できます。したがって、異なるドメインには、有効/非アクティブ、およびしきい値などの異なる設定が可能です。
- 子ドメインがそれ自身のドメイン健全性を設定していない場合、子ドメインは直接の親のドメイン健全性設定を取得します。子ドメインは、親の構成を変更することによって上書きすることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

健全性ダッシュボード (クラスビュー/サービスビュー/ヘルスグループビュー)

一般に、CMDB ヘルスダッシュボードはドメインを認識し、ログオンしたドメインユーザーに応じてデータを表示します。ユーザーがドメインにログインし、健全性ダッシュボードを表示している場合：

1. そのドメイン内の有効なメトリクスのスコアのみが表示されます (上記で説明したような健全性設定の *Active* フラグに基づきます)。
2. すべてのスコアは、特定のドメインから表示できる CI に基づいています。(これらは通常のドメイン可視化ルールです。そのドメインから、グローバル ドメイン、特定のドメイン、そのドメインの子ドメイン、またはそのドメインに直接的または間接的に含まれる任意のドメインの CI を表示できます)。
3. ダッシュボード ビューは、ログインしているユーザーが提供するものとは対照的に、ドメインマッピングで定義されたドメイン ルールに基づいています。このビューは、ログインしているユーザーが持つ可能性のある追加のドメイン可視化ルールを上書きします。アドミンは基本ルールを設定しますが、個々のドメインは設定しません。アドミンは、特定のユーザーまたはユーザーグループに他のドメインに対する追加の可視化を与えることができ、ダッシュボードは変更されません。ダッシュボードは、ユーザーがログインしているドメインのドメイン階層に基づいて、上記のドメイン ルールに厳密に従います。
4. 健全性設定のセクションで説明したように、ユーザーは、ダッシュボードで報告されたスコアに影響を与える、ドメインごとに異なる設定値を定義できます。スコアに影響を与える可能性のある設定には、[失敗のしきい値] および [アクティブ] が挙げられます。
5. CMDB ヘルスルールのセクションで説明したように、メトリクスについて報告されたスコアは、(CI クラスマネージャーで) 特定のドメインに別々に定義できる、それらに対して定義された健全性ルール (未更新、孤立、推奨、監査、包含ルール) に基づきます。必須メトリクスと重複メトリクスのみが、すべてのドメインに適用されるルールに基づいています。
6. サービス ビュー/グループ ビュー - これらのレポートも主に上記の点に従います。通常、これらのビューは、ヘルスレポートのさまざまなビュー/フィルターとは異なります。1 つはビジネス ルールに基づいており、もう 1 つは CMDB ヘルスグループに基づいています。

関連情報

ドメインセパレーションと構成管理データベース (CMDB)

CMDB ヘルスとともにインストールされるコンポーネント

テーブル、プロパティ、スケジュール済みジョブなどの、複数のタイプのコンポーネントが CMDB ヘルス (com.snc.cmdb プラグインに含まれています) とともにインストールされます。

> **注:**
> アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

インストールされるプロパティ

プロパティ	説明
glide.cmdb.services_hierarchy_limit	CMDB サービスダッシュボードに表示できるサービス CI の最大数。この制限は、サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto] クラスのすべての子クラスに適用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	• タイプ：整数 • デフォルト：10,000 • 範囲：0 ～ 100,000 • 場所：システムプロパティに追加 [sys_properties] テーブル • 詳細：CMDB ヘルスダッシュボードの表示

インストールされるスケジュール済みジョブ

スケジュール済みジョブ	説明
CMDB ヘルスダッシュボード - 完全性スコアの計算	CMDB ヘルスの完全性 KPI を計算するためのスクリプト。
CMDB ヘルスダッシュボード - コンプライアンススコアの計算	CMDB ヘルスのコンプライアンス KPI を計算するためのスクリプト。
CMDB ヘルスダッシュボード - 正確性スコアの計算	CMDB ヘルスの正確性 KPI を計算するためのスクリプト。
CMDB ヘルスダッシュボード - 関係スコアの計算	CMDB ヘルスの CI 関係性 KPI を計算するためのスクリプト。
CMDB ヘルスダッシュボード - 関係性コンプライアンス プロセッサー	提案された関係性との関係、およびホスティングと格納規則との関係のコンプライアンスを計算するためのスクリプト。
推奨ルールに識別子フィールドを追加	すべてのアクティブな識別ルールのあらゆるアクティブな識別子エントリの基準属性をすべて推奨フィールドとして設定します。これらの推奨フィールドが追加されると、推奨される健全性メトリクスを評価するときに、[CMDB ヘルスダッシュボード - 完全性スコアの計算] スケジュール済みジョブによってチェックされます。
推奨ルールから識別子フィールドを削除	アクティブな識別ルールのアクティブな識別子エントリの基準属性である推奨フィールドを識別します。続いてそのフィールドの推奨設定を削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インストールされるテーブル

テーブル	説明
CMDB ヘルス評価指標 [cmdb_health_metric]	KPI またはメトリクスが有効かどうか、最大障害しきい値、およびすべての CMDB ヘルス KPI およびメトリクスのその他の設定などの詳細。
CMDB ヘルス評価結果 [cmdb_health_result]	最新の CMDB ヘルス処理サイクルの結果。
CMDB ヘルススコアカード [cmdb_health_scorecard]	現在および過去の健全性スコア。過去のスコア レコードのステータスは「履歴」であり、最新のスコア レコードは「完了」です。
CMDB ヘルス - 孤立ルール [cmdb_health_orphan_rule]	クラスごとに孤立レコードを計算するためのルール。
CMDB 推奨フィールド [cmdb_recommended_fields]	クラスごとの推奨フィールド。
CMDB ヘルス評価指標ステータス [cmdb_health_metric_status]	処理中の各 KPI およびメトリクスのステータスを追跡する内部テーブル。ステータス、処理時間、処理開始日が含まれます。 KPI またはメトリクスの状態が「処理中」から次のいずれかに変更されます。 • 完了 • MaxFailures • 日次処理タイムアウト タイムアウトした KPI またはメトリクスの処理は翌日続行されます。
CMDB ヘルス - プロセッサー ステータス [cmdb_health_processor_status]	各 KPI およびメトリクスの処理の進捗状況を追跡する内部テーブル。KPI およびメトリクスごとに処理されるテーブルのリストと処理ステータスが含まれます。クラスは順番に処理され、[ドラフト] -> [処理中] -> [完了] にステータスが変更されます。
CMDB リレーションシップのすべてのルールの健全性評価結果 [cmdb_health_result_rel_all]	すべてのリレーションシップ レポートで使用される関係の健全性に関する結果を格納します。

CMDB サクセスアドバイザー®

ServiceNow CMDB サクセスアドバイザーは、CMDBアドミニストレーターが構成管理データベース (CMDB)データ品質を向上させることで、ハードウェア資産管理 (HAM) などのターゲットアプリケーションのビジネス成果を促進できるようにするデータ最適化機能です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

開始するには

探索	構成	使用方法
		
CMDB サクセスアドバイザー のメリットについて説明します。	実装を計画し構成します。	HAMに対する CMDB サクセスアドバイザー の使用 .
参照		
		
インストールされたコンポーネントの詳細を取得します。		

自動翻訳

トラブルシューティングとサポート

- について質問し、他のリソースを調べる CMDB サクセスアドバイザー の ServiceNow コミュニティ
- 資産と CI のマッピングに関する指針
- 既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB サクセスアドバイザー の探索

CMDB サクセスアドバイザーについて学習し、それが組織内のさまざまなユーザーにもたらすメリットを確認します。

CMDB サクセスアドバイザーの概要

CMDB サクセスアドバイザー アプリケーションを使用すると、ハードウェア資産管理(HAM) などの特定のアプリケーションに合わせたIT Asset Management (ITAM) ルール、 CMDB データマネージャーポリシー、および構成管理データベース (CMDB)設定を確認して改善できます。アドバイザーは、ビジネス成果をサポートするように設計されたカスタマイズされた CMDB メトリクスを使用して、ターゲット構成アイテム (CI) クラスのデータ品質を向上させるのに役立ちます。

CMDB サクセスアドバイザー ユーザー

ユーザー

ユーザー	説明	必要な追加ロール
CMDB アドミニストレーター	sn_cmdb_adminロールを持つユーザーは、特定のビジネスユースケースに基づいて CMDB データの精度を設定および改善できます。 この CMDB サクセスアドバイザー により、ターゲットを絞った CI 追跡、実用的なデータ統合の提案、アプリケーション固有のダッシュボードにより、 CMDB アドミニストレーターは CMDB データの精度を向上させ、HAMなどの主要なビジネス成果を達成できます。	pa_viewer:モデルカテゴリ別にデータをフィルタリングするために必要です。 pa_data_collector:ダッシュボードに最終更新データのタイムスタンプを表示するために必要です。 **重要:** HAM ダッシュボード固有の必要なロール: cmdb_inst_admin:CMDB サクセスアドバイザーを介してSGC セントラルでサービスグラフコネクタ接続を管理するために必要です。 pd_user:読み取り専用アクセス権を持つCMDB サクセスアドバイザーでディスカバリーパターンを表示するために必要です。 pd_mid:読み取り専用アクセス権でCMDB サクセスアドバイザーを介してディスカバリーとサービスマッピングパターンを表示するために必要です。 pd_admin:作成および書き込みアクセス権を持つCMDB サクセスアドバイザーを通じてディスカバリーパターンを管理するために必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB サクセスアドバイザー のメリット

メリット	機能	ユーザー
特定のビジネス成果のための重点的な CMDB セットアップ。	ユースケース主導型 CMDB 構成	CMDB アドミニストレーター
視認性の向上	統合されたインサイトとメトリクスを含むダッシュボード	CMDB アドミニストレーター
継続的なデータ品質の改善	メトリクスの監視、修復の追跡、ガイド付きの解決手順のためのダッシュボードからの KPI 詳細へのアクセス	CMDB アドミニストレーター
データ品質改善の提案	ダッシュボードのチャートで利用可能な [修復アクション] パネル	CMDB アドミニストレーター
CMDBルールとポリシーの整合性の向上	ギャップ分析の設定の概要と構成ガイダンス	CMDB アドミニストレーター
CMDBデータのカバレッジと精度の向上	統合ソースをレビューおよび評価するためのデータ統合の概要	CMDB アドミニストレーター

ユースケース

HAMビジネス成果のためにCMDB サクセスアドバイザーを使用できます。詳細については、「CMDB サクセスアドバイザー 用にHAMセットアップ」を参照してください。

次に探索する内容

CMDB サクセスアドバイザーを構成して使用する方法の詳細については、以下を参照してください。

- CMDB サクセスアドバイザーの構成
- CMDB サクセスアドバイザー 使用目的 HAM
- CMDB サクセスアドバイザーの参照

CMDB サクセスアドバイザーの構成

CMDB サクセスアドバイザーの使用を開始するには、構成タスクを完了します。

構成の概要

1. CMDB サクセスアドバイザー をインストール。

   アプリケーションをインストールして CMDB サクセスアドバイザー を設定します。

2. CMDB サクセスアドバイザーユーザーへのロールのアサイン。

   ロールをアサインして、 CMDB サクセスアドバイザー アプリケーションの機能やデータへのアクセスを制御します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. オプション： でのレコード数の可視化の構成 CMDB サクセスアドバイザー 大規模なデータセットを管理するためのダッシュボード.

   構成可能なシステムプロパティを使用してドーナツグラフのクリックスルーのレコード数を非表示にすることで、 CMDB サクセスアドバイザー ダッシュボードのパフォーマンスを向上させます。

CMDB サクセスアドバイザー をインストール

admin ロールをお持ちであれば、 CMDB サクセスアドバイザー アプリケーション (sn_cmdb_advisor) をインストールできます。このアプリケーションは、関連する ServiceNow Store アプリケーションとプラグインをインストールします (まだインストールされていない場合)。

始める前に

- アプリケーションとその関連するすべての ServiceNow Store アプリケーションに有効な ServiceNow エンタイトルメントがあることを確認してください。詳細については、次を参照してください。 のエンタイトルメントを取得する ServiceNow 製品またはアプリケーション.
- 次のものをレビュー CMDB サクセスアドバイザー 依存関係、ライセンスやサブスクリプションの要件、およびリリースの互換性については、 ServiceNow Store のアプリケーションリスト。

必要なロール：admin

このタスクについて

CMDB サクセスアドバイザー とともに次のアイテムがインストールされます。

- スケジュール済みジョブ
- テーブル

詳細については、「CMDB サクセスアドバイザーとともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用して、 CMDB サクセスアドバイザー アプリケーション (sn_cmdb_advisor) を検索します。

   名前または ID でアプリケーションを検索できます。アプリケーションが見つからない場合は、ServiceNow Store へのリクエストが必要になることがあります。

   [インストール] ボタンの横のリストに、使用可能なバージョンが表示されます。

3. リストからバージョンを選択し、[インストール] を選択します。

   表示される [インストールの詳細を確認] ダイアログボックスに、アプリケーションとともにインストールされている依存関係が一覧表示されます。

4. プロンプトが表示された場合は、ServiceNow Store へのリンクに従って、依存関係のエンタイトルメントを取得します。
5. オプション: 利用できるデモデータをインストールするには、[デモデータのロード] チェックボックスをオンにします。
   デモデータは、一般的なユースケース向けのアプリケーション機能を説明するサンプルレコードです。開発またはテストインスタンスで初めてアプリケーションをインストールする場合は、デモデータを読み込みます。
6. **[Install** (インストール)] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB サクセスアドバイザーユーザーへのロールのアサイン

ロールをアサインして、CMDB サクセスアドバイザーアプリケーションの各機能やデータへのアクセスを制御します。

始める前に

アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを CMDB サクセスアドバイザーに設定します。詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。

必要なロール：admin

このタスクについて

次のロールの組み合わせを持つユーザーは、 CMDB サクセスアドバイザー アプリケーションを使用できます。

必要なロール

ロール	説明
sn_cmdb_admin	ダッシュボードのランディングページにアクセスするために必要です。sn_cmdb_adminロールを持つユーザーは、特定のビジネスユースケースに基づいて CMDB データの精度を設定および改善できます。
pa_data_collector	ダッシュボードに最終更新データのタイムスタンプを表示するために必要です。
pa_viewer	モデルカテゴリ別にデータをフィルタリングするために必要です。
cmdb_inst_アドミン	CMDB サクセスアドバイザーを介してSGC セントラルサービスグラフコネクタ接続を管理するために必要です。 **重要:** HAM ダッシュボード固有のみ。
pd_user	読み取り専用アクセス権で ディスカバリー パターン を表示するために必要です。 **重要:** HAM ダッシュボード固有のみ。
pd_mid	読み取り専用アクセス権で ディスカバリーとサービスマッピングパターン を表示するために必要です。 **重要:** HAM ダッシュボード固有のみ。
pd_admin	作成または書き込みアクセス権で ディスカバリー パターン を管理するために必要です。 **重要:** HAM ダッシュボード固有のみ。

詳細については、「CMDB サクセスアドバイザー の探索」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

ServiceNow AI Platform ユーザー管理機能を使用して、ユーザーとグループにロールをアサインします。

- ユーザーにロールをアサインするには、「ユーザーへのロールのアサイン」を参照してください。
- グループにロールをアサインするには、「グループへのロールのアサイン」を参照してください。

大規模なデータセットを処理するための CMDB サクセスアドバイザー ダッシュボードでのレコード数の可視化の構成

構成可能なシステムプロパティを使用してドーナツグラフのクリックスルーのレコード数を非表示にすることで、大規模なデータセットの CMDB サクセスアドバイザー ダッシュボードのパフォーマンスを向上させます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
CMDB サクセスアドバイザーダッシュボードのドーナツグラフでセグメントを選択すると、選択したセグメントの基準に一致するレコードを含むリストページが表示されます。デフォルトでは、このリストはヘッダーにレコード数、ページネーション領域に合計数を表示します。大規模なデータセットがある環境では、これらの数を取得するとロード時間が長くなる可能性があります。ページの応答性を向上させるには、 *hide_list_record_count* システムプロパティを追加し、その値を true に設定します。このプロパティを有効にすると、リスト見出しのレコード数とページネーション領域の合計数が非表示になり、グラフの機能やリストの結果に影響を与えることなく、ドーナツグラフからのナビゲーション時のデータロードが軽減されます。

始める前に
アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを CMDB サクセスアドバイザーに設定します。詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。

必要なロール：admin

手順

1. ナビゲーションフィルターで、「sys_properties.list」と入力します。
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. [名前] フィールドに「 hide_list_record_count」と入力します。
4. [タイプ] リストから **[true | false**] を選択します。
5. [選択肢] フィールドに「 true」と入力します。
6. **[Submit** (送信)] を選択します。

CMDB サクセスアドバイザーにアクセスします

CMDB ワークスペース内のCMDB サクセスアドバイザーにアクセスして、アプリケーション固有のダッシュボードの設定と管理の両方を行うことができます。進捗状況に応じて、セットアップを開始するか、ダッシュボードにアクセスしてアプリケーションのターゲット構成アイテム (CI) を監視および管理できます。

始める前に
必要なロール：sn_cmdb_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
CMDB サクセスアドバイザーツールには、CMDB ワークスペース内のホームビューまたは管理ビューのいずれかからアクセスできます。

手順

- ホームビューから:

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. [ホーム] ビューで、 CMDB サクセスアドバイザー カードを見つけます。
3. 進捗状況に基づいてアクションを選択します。
   - セットアップ プロセスを開始するには、 開始 を選択し、 CMDB サクセスアドバイザー ダイアログ ボックスで 続行 を選択します。
   - ダッシュボードにアクセスするには、[ダッシュボードを表示] を選択します。

ヒント:
[却下] リンクを選択して、 CMDB サクセスアドバイザー カードをホームビューから削除できます。ただし、CMDB ワークスペースの管理ビューからいつでもCMDB サクセスアドバイザーにアクセスできます。

- 管理ビューから:

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースメニューバーから [管理] を選択します。
3. [管理] ビューで、[管理ツール] セクションの [最適化] カテゴリにある **CMDB** サクセスアドバイザー リンクを見つけます。
4. アプリケーション固有のタイル内で、アクションを選択します。
   - セットアップ プロセスを開始するには、[セットアップの開始] を選択します。
   - ダッシュボードにアクセスするには、[ダッシュボードを表示] を選択します。

タスクの結果
CMDB サクセスアドバイザー の構成HAM用のガイド付きアクティビティを含むプレイブックエクスペリエンスが開きます。

注:
アクティビティを未完了のままにした場合は、ホームビューのCMDB サクセスアドバイザーカードまたは管理ビューのリンクから [セットアップの再開] を選択することで、いつでもアクティビティを再開できます。

CMDB サクセスアドバイザー 使用目的 **HAM**

CMDBアドミニストレーターは、CMDB サクセスアドバイザー の ハードウェア資産管理 (HAM) ダッシュボードを使用して、ハードウェア資産データを正確に保ち、データ品質ガイドラインに合わせることができます。

1. CMDB サクセスアドバイザー 用にHAMセットアップ。

   HAMのCMDB サクセスアドバイザーを設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

2. 監視 CMDB のデータ品質 HAM.

   CMDB内のHAMに固有のデータ品質の問題を特定して対処します。

3. 改善 CMDB のデータ品質 HAM.

   HAM のサクセスダッシュボードのデータカードで利用可能な [修復アクション] パネルを使用して、CMDBの全体的な品質を向上させます。

4. のデータ統合の分析 HAM.

   ディスカバリー パターンやサービスグラフコネクタなど、既存および提案されたデータ統合を分析することで、HAMデータカバレッジを改善します。

5. 分析 CMDB の設定 HAM.

   CI と資産の同期、ライフサイクルの整合、HAMデータ品質をサポートするCMDB設定を監視して最適化します。

関連情報

Hardware Asset Management

CMDB サクセスアドバイザー 用に**HAM**セットアップ

CMDB サクセスアドバイザー アプリケーションで利用可能なプレイブックを使用して、ハードウェア資産管理 (HAM) のCMDB サクセスアドバイザーセットアップを構成および管理します。

CMDB サクセスアドバイザー で利用可能なプレイブックエクスペリエンスを使用すると、CMDBアドミニストレーターは追跡する主要なモデルカテゴリを選択し、一般的なガイドラインを適用してハードウェア構成アイテム (CI) のデータ品質を向上させることができます。これらのアクションは、ハードウェア資産の効果的な管理を促進します。プレイブックの操作方法については、「 プレイブックの操作 」を参照してください。

プラグインと依存関係

- CMDB ワークスペース アプリケーション (sn_cmdb_ws)

  CMDB サクセスアドバイザーランディングページにアクセスするために必要です。

- SGC セントラル アプリケーション (sn_sgc_central)

  サービスグラフコネクタを管理するために必要です。

- ハードウェア資産管理 アプリケーション (sn_hamp)

  CMDB ワークスペース内のHAMのCMDB サクセスアドバイザーにアクセスするために必要です。

重要:
デフォルトでは、 CMDB サクセスアドバイザー ランディングページには、 HAM データのダッシュボードを構成するオプションが表示されます。

- HAMアプリケーションがインストールされている場合は、オプトインしたリソースカテゴリからモデルカテゴリを選択してセットアップを完了できます。
- HAMがインストールされていない場合でも、事前定義されたリソースカテゴリからモデルカテゴリを選択することで、セットアップを完了することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

設定の概要

1. を開始するには HAM のための CMDB サクセスアドバイザー のセットアップ.

   CMDB サクセスアドバイザーで利用可能なプレイブックを使用して、HAM固有のサクセスダッシュボードを設定します。

2. での HAM ダッシュボードスコープの展開 CMDB サクセスアドバイザー。

   初期セットアップが完了したら、現在のHAM目標に合わせてモデルカテゴリの選択を調整することで、CMDBデータの品質を引き続き向上させることができます。

関連情報

Hardware Asset Management

CMDB サクセスアドバイザー のセットアップ**HAM**の開始

CMDB サクセスアドバイザーで利用可能なプレイブックを使用して、ハードウェア資産管理 (HAM) 固有のサクセスダッシュボードを設定します。

CMDB サクセスアドバイザー for HAM プレイブック内で利用可能な以下のアクティビティを完了します。

1. モデルカテゴリを選択。

   最初に追跡する組織にとって最も重要な主要なハードウェアモデルカテゴリを選択します。

2. 提案された統合を表示。

   サービスグラフコネクタとディスカバリーパターンを使用して、データカバレッジを改善するための提案を表示します。

3. CMDB設定の確認。

   構成管理データベース (CMDB)統合設定を確認して、ハードウェア資産と構成アイテム (CI) の間で正しく同期されていることを確認します。

> **注:**
> アクティビティを未完了のままにした場合は、ホームビューのCMDB サクセスアドバイザーカードまたは管理ビューのリンクから [セットアップの再開] を選択することで、いつでもアクティビティを再開できます。

モデルカテゴリを選択

最初に追跡する組織にとって最も重要な主要なハードウェアモデルカテゴリを選択します。CMDBデータ品質の向上に応じて徐々に拡張します。

始める前に
CMDB サクセスアドバイザーにアクセスします。

HAMダッシュボードを設定および管理するためのガイド付きアクティビティにアクセスしますCMDB サクセスアドバイザー。

必要なロール：sn_cmdb_admin

このタスクについて
ビジネス成果主導型のアプローチにより、データ品質への取り組みを管理し、ターゲットモデルカテゴリに関するより有意義なインサイトを取得して、 HAM 成果を促進する CI データセットに焦点を当てることができます。CMDBデータの完全性と正確性は時間の経過とともに向上するため、モデルカテゴリを追加して追跡を絞り込むことで、ダッシュボードの範囲を段階的に拡大できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. [モデルカテゴリを選択] アクティビティで、[利用可能なリソースカテゴリとモデルカテゴリ] 列からリソースカテゴリとそれに対応するモデルカテゴリを選択します。
選択するモデルカテゴリを決定するには、 ハードウェア資産ワークスペースの各カテゴリの運用資産の数を確認するか、 IT Asset Management (ITAM) または HAM アドミニストレーターに相談してガイダンスを受けてください。「Hardware Asset Workspace」を参照してください。

   注:
   セットアッププロセスを開始するには、モデルカテゴリを選択する必要があります。

2. [次へ] を選択してアクティビティを完了します。

次のタスク
提案された統合を表示。

提案された統合を表示

サービスグラフコネクタとディスカバリーパターンを使用して、データカバレッジを改善するための提案を表示します。

始める前に
モデルカテゴリを選択アクティビティを完了します。

必要なロール：sn_cmdb_admin

手順

1. [提案された統合を表示] アクティビティでは、提案された サービスグラフコネクタ と ディスカバリー パターン を確認して、ハードウェア CI 範囲を改善するための潜在的なデータソースを特定します。
提案されたデータ統合は、CI と関連資産情報を自動的にインポートして同期することで、選択したモデルカテゴリのデータ範囲を拡大します。提案されたすべてのデータ統合ソースにアクセスして、後のステージでダッシュボードからセットアップできます。
2. オプション: 提案されたデータ統合ソースに関連する各カテゴリのサポートされている属性を表示します。

   a. [属性範囲] 列のリンクを選択して、提案されたデータ統合ソースに関連する各カテゴリのサポートされている属性を表示します。

      注:
      統合ソースのアップグレードバージョンが提案された場合、[利用可能なバージョンを表示] リンクを選択するとアプリケーションマネージャーが開きます。そこで、admin ロールを持つユーザーは、提案されたバージョン以降のバージョンにアップグレードして、属性の範囲を改善できます。詳細については、「Application Manager」を参照してください。

   b. [ダイアログを閉じる] アイコン × を選択するか、[閉じる] を選択してアクティビティに戻ります。

3. [次へ] を選択してアクティビティを完了します。

次のタスク
CMDB設定の確認。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB設定の確認

ハードウェア資産と CI 間の同期と自動化をサポートする HAM ビジネスルール、CI から資産へのフィールドマッピング、 CMDB データマネージャーポリシーなどの統合設定を確認します。

始める前に

モデルカテゴリを選択を完了し、提案された統合を表示アクティビティを実行します。

必要なロール：sn_cmdb_admin

手順

1. [**CMDB** 設定のレビュー] アクティビティで、注意が必要な各設定を評価します。
   設定の詳細については、「 CMDB で評価された HAM 設定 CMDB サクセスアドバイザー」を参照してください。
2. オプション: データマネージャーポリシーの場合は、[アクティブなポリシーを持つクラス] 列のリンクを選択して、CI クラスとそのポリシー構成を確認します。
3. [完了] を選択して、セットアッププロセスを完了します。

タスクの結果

HAM のCMDB サクセスアドバイザーセットアップが完了しました。ダッシュボードの生成には数分かかる場合があります。ページを更新するか、後で確認してダッシュボードを表示することができます。

次のタスク

使用方法 CMDB サクセスアドバイザー のセットアップ HAM.

での **HAM** ダッシュボードスコープの展開 **CMDB** サクセスアドバイザー

ハードウェア資産管理 (HAM) のサクセスダッシュボードのスコープを CMDB サクセスアドバイザー でモデルカテゴリを編集し、現在のHAM目標を達成します。

始める前に

必要なロール：sn_cmdb_admin

このタスクについて

CMDB サクセスアドバイザー のHAMダッシュボードに含めるリソースとモデルのカテゴリを制御します。リソースカテゴリ全体を追加または削除したり、リソースカテゴリ内に特定のモデルカテゴリを含めたり除外したりして選択を微調整できます。さらに、リソースカテゴリは、ハードウェア資産マネージャーの設定に基づいてオプトインまたはオプトアウトできます。この柔軟性により、ダッシュボードをカスタマイズして、最も関連性の高い HAM データのみを表示できます。

手順

1. CMDB サクセスアドバイザーHAMの [ダッシュボードを表示] を選択します。
   「CMDB サクセスアドバイザーにアクセスします」を参照してください。
2. [モデルカテゴリの編集] を選択します。
3. ダイアログ ボックスで、 続行 を選択してモデル カテゴリの選択を更新します。
4. [モデルカテゴリを選択] アクティビティで、[利用可能なリソースとモデルカテゴリ] 列を使用してダッシュボードのデータ範囲を調整します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

モデルカテゴリ選択アクション

目的	アクション	データカバレッジ
オプトインしたリソースカテゴリまたは利用可能なリソースカテゴリを追加する	すべてのモデルカテゴリを含めるには、リソースカテゴリのチェックボックスをオンにします。	選択したリソースカテゴリに関連付けられているすべてのモデルカテゴリが含まれます。
モデルカテゴリの選択を展開	[**>**] を選択してリソースカテゴリを展開し、特定のモデルカテゴリのチェックボックスをオンにします。	リソースカテゴリに関連付けられた選択したモデルカテゴリのみが含まれます。
オプトアウトまたは利用可能なリソースカテゴリの削除	リソースカテゴリのチェックボックスをオフにします。	削除されたリソースカテゴリに関連付けられているすべてのモデルカテゴリを除外します。
モデルカテゴリの選択を絞り込む	[**>**] を選択してリソースカテゴリを展開し、特定のモデルカテゴリのチェックボックスをオフにします。	リソースカテゴリからクリアされたモデルカテゴリのみを除外します。

5. [次へ] を選択してアクティビティを完了します。
6. [提案された統合を表示] アクティビティで、提案された サービスグラフコネクタ と ディスカバリー パターン を確認し、[次へ] を選択してアクティビティを完了します。
7. [**CMDB** 設定のレビュー] アクティビティで、注意が必要な各設定を評価し、[完了] を選択してアクティビティを完了します。
   「CMDB で評価された HAM 設定 CMDB サクセスアドバイザー」を参照してください。
8. メッセージウィンドウで、[更新] を選択して、ダッシュボードに最新のデータをロードします。

タスクの結果

CMDB サクセスアドバイザー のHAMダッシュボードが更新され、モデルカテゴリの選択に基づいてデータが反映されます。

CMDB サクセスアドバイザー の**HAM**ダッシュボードメトリクスを使用した**CMDB**データ品質の監視

CMDB サクセスアドバイザー ダッシュボードHAMCMDBを使用すると、アドミニストレーターは構成管理データベース (CMDB)内のHAMに固有のデータ品質の問題を特定して対処できます。

重要:
CMDB サクセスアドバイザーダッシュボードからチャートのセグメントまたはカウントを選択すると、[KPI 詳細] ページが開きます。特定のメトリクスの経時的な傾向を分析できます。さらに、そのカードに関連するアクションがある場合は、[修復アクション] パネルが表示されることがあります。パネルを使用して、 CMDBの品質を向上させます。詳細については、「KPI Details」と「CMDBデータ品質の向上HAM」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ダッシュボードへのアクセス

ダッシュボードを開くには、CMDB サクセスアドバイザーで HAMダッシュボードを表示 を選択します。「CMDB サクセスアドバイザーにアクセスします」を参照してください。

> **注:**
> CMDB サクセスアドバイザー ダッシュボードはHAM、セットアッププロセスが完了した後にのみ使用できます。詳細については、「CMDB サクセスアドバイザー 用にHAMセットアップ」を参照してください。

必要なロール

ダッシュボード **CMDB** サクセスアドバイザー に必要な **HAM** ロール

ロール	説明
sn_cmdb_admin	ダッシュボードにアクセスするために必要です。
pa_viewer	モデルカテゴリ別にデータをフィルタリングするために必要です。
pa_data_collector	ダッシュボードに最終更新データのタイムスタンプを表示するために必要です。

ユースケース

組織内のさまざまなユーザーがこのダッシュボードをどのように使用するかの例については、次のユースケースを参照してください。

ユーザー	ダッシュボードの使用法
CMDB アドミニストレーター	• ハードウェア資産データの品質と完全性をリアルタイムで可視化 • 欠落している CI 属性や誤った CI 属性をすばやく特定 • 重複 CI とリンクされていない資産の検出 • 資産のライフサイクルステータス (インストール済み、廃止、非アクティブ) の監視 • データのクリーンアップと修復タスクの優先順位付けと追跡 • サポートする CMDB が正確であることを確認する HAM

ダッシュボードの機能

ダッシュボードは、ハードウェア資産データの品質と資産ステータスに関する明確で統合されたインサイトを提供します。ダッシュボードを使用して、専用のセクション、フィルター、インジケーター、およびビジュアルレポートを通じて、 CMDB 内のデータ品質の問題を特定して解決します。HAMに関連するCMDBパフォーマンスに関する貴重なインサイトを得ることができます。

ターゲット CMDB メトリクスは、修復作業に重点を置いています。これらのメトリクスを定期的に監視し、提案された修復アクションに従って、時間の経過とともに CMDB データ品質を体系的に改善します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

重要:
ダッシュボードデータは、[選択したモデルカテゴリ] と [日付範囲フィルター] に基づいてフィルタリングされます。「フィルター」を参照してください。

機能の説明

機能	説明
モデルカテゴリ別の CI	関連するモデルカテゴリ別の運用 CI のブレークダウンを表示して、CMDB内の CI 分布を強調表示します。
データ統合ソース別の CI	運用 CI のブレークダウンをデータ統合ソース別に表示し、 CMDB 母集団への貢献度を強調表示します。
モデルデータとその他のキー属性が欠落している CI	モデルの詳細、所有権、およびその他の重要な属性が欠落しているため、レコードが不完全で運用の非効率性につながる、CI に関連する主要なメトリクスが表示されます。
CI データ品質の問題	更新されていない、またはレコードが重複している可能性があるため、情報が古くなったり、 CMDBの不整合が発生したりする可能性がある CI に関連する主要なメトリクスが表示されます。
CI および資産関連の問題	不完全な資産ライフサイクルの追跡とレポートの問題につながる、CI と資産間の不一致と欠落したリンクに関連する主要なメトリクスを表示します。

フィルター

コネクタのタイプ、接続、データソース、または日付範囲に基づいて、グラフやメトリクスに表示されるデータを絞り込むことができます。

名前	タイプ	説明
選択したモデルカテゴリ	リスト	選択したモデルカテゴリに基づいて CI をフィルタリングします。 **注:** モデルカテゴリ別にデータをフィルタリングするには、pa_viewerロールが必要です。
日付範囲	日付	選択した日付範囲に基づいてダッシュボードデータをフィルタリングします。
古い CI	リスト	前回の更新から選択した日数に基づいて、古い CI をフィルタリングします。使用可能な値は、 7、 14、 30、 60、 および 90 日です。

モデルデータとその他のキー属性が欠落している CI

モデルの詳細、所有権、およびその他の重要な属性が欠落しているため、レコードが不完全で運用の非効率性につながる、CI に関連する主要なメトリクスが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

モデルデータとその他の主要な属性セクションがない **CI**

カード	説明	インジケーター
モデル名が欠落している CI	モデル ID に関連付けられていない、または名前のないモデル ID に関連付けられていない運用 CI。	モデル名が欠落している CI
モデル番号が欠落している CI	モデル ID に関連付けられていない、またはモデル番号が欠落しているモデル ID に関連付けられていない運用 CI。	モデル番号が欠落している CI
モデルメーカーが欠落している CI	モデル ID に関連付けられていない、またはメーカーが存在しないモデル ID に関連付けられていない運用 CI。	メーカーが欠落している CI
モデル ID がない CI	モデル ID に関連付けられていない運用 CI。	モデル ID がない CI
アサイン先が欠落している CI	運用 CI が特定のユーザーにアサインされていないために、所有権が不明確になり、アクションが遅延します。	アサイン先が欠落している CI
CI の場所がありません	運用 CI が場所に関連付けられていないため、資産追跡とサービスマッピングにギャップが生じます。	CI の場所がありません
所有者がいない CI	運用 CI がオーナーに関連付けられていないため、説明責任が不明確になり、問題解決が遅れます。	所有者がいない CI
グループによる管理がない CI	運用 CI が特定の所有グループによって管理されないため、サポートのアサインが非効率的になり、運用リスクが生じます。	グループによる管理がない CI
シリアル番号がない CI	運用 CI にシリアル番号がなく、重複識別の問題が発生します。	シリアル番号がない CI

CI データ品質の問題

更新されていない、またはレコードが重複している可能性があるため、情報が古くなったり、CMDBの不整合が発生したりする可能性がある CI に関連する主要なメトリクスが表示されます。

[CI データ品質の問題] セクション

カード	説明	インジケーター
更新されていない CI	運用 CI が更新されないため、CMDBにデータの欠落や不正確さが生じます。	7 日間更新されていない CI 14 日間更新されていない CI 30 日間更新されていない CI 過去 60 日間更新されていない CI 過去 90 日間更新されていない CI **注:** 更新されていない CI カードデータは、古い CI フィルターに基づいてさらにフィルタリングされます。「フィルター」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[CI データ品質の問題] セクション (続く)

カード	説明	インジケーター
重複 CI	キー一致属性に基づいて重複として識別された運用 CI により、データの冗長性が発生します。	ハードウェア CI のグループ化基準

CI および資産関連の問題

不完全な資産ライフサイクルの追跡とレポートの問題につながる、CI と資産間の不一致と欠落したリンクに関連する主要なメトリクスを表示します。

[CI および資産関連の問題] セクション

カード	説明	インジケーター
資産が欠落している CI	運用 CI が資産レコードに関連付けられていないため、資産のライフサイクル追跡が不完全になります。	資産が欠落している CI
資産を含む仮想 CI	運用中の仮想 CI 用に作成された仮想資産で、HAM ライセンスの誤用につながる。	仮想 CI 用に作成された資産
CI が欠落している資産	ネットワーク上で CI を検出できないことが原因の、一致する CI がない資産。	CI が欠落している資産
CI インストールステータスと資産ステータス	インストールステータスが対応する資産ステータスと一致する、または異なるすべての CI。	CI インストールステータスと資産ステータスの一致 CI インストールステータスと資産ステータスの不一致

CMDBデータ品質の向上HAM

ハードウェア資産管理 (HAM) のCMDB サクセスアドバイザーダッシュボードのチャートで利用可能な [修復アクション] パネルを使用して、構成管理データベース (CMDB)の全体的な品質を向上させます。

[修復アクション] パネル



チャートで修正アクションが利用可能な場合は、チャートの [KPI 詳細] ページに [修正アクション] パネルが表示されることがあります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[修復アクション] パネル内で提案されたアクションを実行して、CMDB内のHAMデータ品質の問題に対処できます。これらのアクションは、構成アイテム (CI) の正確性、一貫性、および使いやすさを向上させ、 HAMとの整合性を高めるのに役立ちます。

- ガイド付きアクションによる CMDB データ品質の向上
- コンテキストに応じたアクションを提案
- 情報に基づいた迅速な修復手順を実行できます
- 有意義なタスクに注意を集中させる
- アクション可能なインサイトが利用可能な場合にのみ表示されます

[修復アクション] パネルへのアクセス

[修復アクション] パネルを開くには、HAMのCMDB サクセスアドバイザーダッシュボードでチャートのセグメントまたはカウントを選択します。[KPI 詳細] ページが開きます。選択したデータで修復アクションが利用可能な場合は、さまざまな修復アクションを提案するパネルが詳細ページに表示されます。

利用可能な修復アクション

[修復アクション] パネルには、選択したチャートの情報に基づいて関連する提案とアクションが表示されます。たとえば、最近更新されなかった CI がグラフに表示されている場合、パネルは退職ポリシーの見直しを提案することがあります。

修復アクションは、次の問題の改善に利用できます。

名前が無効または未入力の CI

: 意味のある命名または完全な命名が行われていない CI を特定して修正します。これはディスカバリーと資産の整合に影響を与える可能性があります。

モデルエントリがない CI

: 正規化とライフサイクルの追跡に不可欠な、 CMDB内のリンクされたハードウェアモデル情報が欠落している CI を解決します。

古い CI

: 長期間更新または検出されなかった CI を削除または更新することで、環境を正確に維持できます。

重複 CI

: 重複するレコードを削除または結合して、データの断片化を回避し、信頼できる唯一の情報源を促進します。

仮想資産

: レポート、検出、または資産調整の妨げになる可能性のある非物理資産またはプレースホルダー資産を特定してクリーンアップします。

HAMデータカバレッジを改善するためのデータ統合の分析

ディスカバリー パターンやサービスグラフコネクタなど、既存および提案されたデータ統合を分析することで、HAMデータカバレッジを改善します。

CMDB サクセスアドバイザー for HAM の [データ統合] タブを使用して、構成管理データベース (CMDB)内の現在のデータ統合ソースの有効性を評価し、HAMデータカバレッジを改善する機会を特定します。[データ統合] タブには、各統合ソースが入力している主要な構成アイテム (CI) 属性の数など、アクティブな ディスカバリー パターン とインストール済み サービスグラフコネクタのブレークダウンが表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

HAMデータカバレッジを向上させるためのクイックリファレンスについては、「で HAM するためのデータ統合チェックリスト CMDB サクセスアドバイザー」を参照してください。

データ統合へのアクセス

CMDB サクセスアドバイザー に移動し、HAMダッシュボードのランディングページで [データ統合] タブを選択します。ダッシュボードにアクセスするには、「 CMDB サクセスアドバイザーにアクセスします」を参照してください。

注:
CMDB サクセスアドバイザー ダッシュボードはHAM、セットアッププロセスが完了した後にのみ使用できます。詳細については、「CMDB サクセスアドバイザー 用にHAMセットアップ」を参照してください。

必要なロール

のデータ統合ソースにアクセスするために必要なロール **CMDB** サクセスアドバイザー **for HAM**

sn_cmdb_admin	CMDB サクセスアドバイザー ダッシュボードのHAMランディングページにアクセスするために必要です。
cmdb_inst_admin	SGC セントラル でサービスグラフコネクタ接続を管理するために必要です。
pd_admin	作成または書き込みアクセス権で ディスカバリー パターン を管理するために必要です。
pd_user	読み取り専用アクセス権で ディスカバリー パターン を表示するために必要です。
pd_mid	読み取り専用アクセス権で ディスカバリーとサービスマッピングパターン を表示するために必要です。

ユースケース

組織内のさまざまなユーザーがこの機能をどのように使用するかの例については、次のユースケースを参照してください。

ユーザー	機能の使用
CMDB アドミニストレーター	• ハードウェア資産の属性データを入力できる非アクティブな ディスカバリー パターン を特定します。 • インストールされているがアクティブな接続がないハードウェア資産に関連する サービスグラフコネクタ を特定します。 • ハードウェア資産レコードの完全性、正確性、および調整を改善するために、 CMDB データ品質を最大化するために改善するハードウェア関連の統合に優先順位を付けます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データ統合機能

機能の説明

機能	説明
統合の概要	CMDBに寄与するすべてのディスカバリーパターンとサービスグラフコネクタハードウェア資産データの数を表示します。
ステータスインジケーター	ディスカバリー パターンがアクティブで、サービスグラフコネクタがアクティブな接続とともにインストールされているかどうかを確認します。詳細については、「のデータ統合のレビュー HAM」を参照してください。
属性範囲インサイト	統合の横にある [属性範囲] リンクを選択して、 ディスカバリー パターン または サービスグラフコネクタによって入力されるハードウェア資産属性を確認します。詳細については、「データ統合範囲 HAM 評価」を参照してください。
統合の詳細へのアクセス	統合を構成して属性範囲を改善します。詳細については、「データ統合範囲 HAM 評価」を参照してください。

のデータ統合のレビュー **HAM**

既存のパターンと提案されたディスカバリー パターンの両方をレビューし、HAMデータの範囲を改善するためにサービスグラフコネクタします。

CMDB サクセスアドバイザー for HAM の [データ統合] タブでは、ディスカバリー パターンとサービスグラフコネクタの現在の統合の使用状況に関するインサイトが得られます。CMDBに高品質のHAMデータが正しく入力されていることを確認するには、ディスカバリー パターンとサービスグラフコネクタの両方のステータスを確認します。

統合タイプ

[データ統合] タブには、 HAMをサポートする 2 つの主要なデータソースが表示されます。

ディスカバリー パターン

ディスカバリー パターンを使用すると、ネットワークベースのディスカバリーを通じて IT インフラストラクチャコンポーネントを識別できます。

HAMディスカバリー パターンの有効性を評価するには、次の表の説明に従ってフィールドを確認します。

ディスカバリー パターンを監視するフィールド

フィールド	説明
ステータス	ディスカバリー パターンが現在アクティブかどうかを示します。アクティブなパターンのみが CMDBにデータを提供します。
属性範囲	モデルカテゴリ内の関連属性の数が各パターンによって入力されている数を表示します。
パターンを表示	ディスカバリー パターン構成が開き、ロジック、識別ルール、およびターゲット CI クラスを検査または絞り込むことができます。

ディスカバリー パターンのスコープが制限されている場合、詳細な CI 情報を収集していない場合、または識別ルールがネットワーク内の実際のデバイスと一致していない場合、属性カバレッジが低くなることがあります。このような場合、必要なハードウェア属性が結果の CI レコードに欠落している可能性があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスグラフコネクタ

サービスグラフコネクタ サードパーティプラットフォームから資産と CI データをインポートします。

サービスグラフコネクタの有効性を評価するには、次の表の説明に従ってフィールドを確認します。

フィールド	説明
インストール済み	コネクタが展開されているかどうかを示します。値が [はい] の場合は、インストールされ、使用可能であることを示します。
属性範囲	各コネクターによって入力されているモデルカテゴリ内の関連属性の数を表示します。
アクティブな接続	CMDBにデータをアクティブにインポートしている接続の数を表します。
非アクティブな接続	構成されているが、現在データをインポートしておらず、トラブルシューティングが必要な可能性がある接続を表示します。

サービスグラフコネクタの低い属性カバレッジが示されているか、アクティブな接続がない場合は、評価されている特定のバージョンの属性カバレッジが制限されていることを示している可能性があります。これは、コネクタがインストールされているが、キー属性を入力するために完全にマッピングされていない場合、またはデータソースが利用できないか正しく構成されていない場合に発生する可能性があります。その結果、シリアル番号、モデル、メーカーなどの重要なハードウェアデータが CMDBにインポートされず、資産レコードの完全性と信頼性に影響を与える可能性があります。

データ統合範囲 HAM 評価

サポートされているモデルカテゴリと属性を ディスカバリー パターン または サービスグラフコネクタ から特定して、データカバレッジとアップグレードの要件を評価します。

始める前に

必要なロール：sn_cmdb_admin

手順

1. CMDB サクセスアドバイザーに移動し、HAMダッシュボードのランディングページで [データ統合] タブを選択します。
   ダッシュボードにアクセスするには、「CMDB サクセスアドバイザーにアクセスします」を参照してください。
2. それぞれのカードを選択して、 ディスカバリー パターン または サービスグラフコネクタ を検索します。
3. ディスカバリー パターンとサービスグラフコネクタのステータスを特定して、CMDBデータカバレッジを改善します。
4. データ統合ソースの [属性範囲] リンクを選択します。
5. [サポートされているモデル カテゴリと属性] ダイアログ ボックスで、モデル カテゴリの属性カバレッジの詳細を確認します。
   次の詳細が利用可能です。
   - 統合の提案とインストール済みバージョン
   - モデルカテゴリとして識別されるサポート対象の CI クラス
   - 属性のリストと、選択したデータ統合ソースでそれぞれがサポートされているかどうか

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

6. オプション: インストールされたバージョンが推奨バージョンより前の場合は、[利用可能なバージョンを表示] リンクを選択してアプリケーションマネージャーを開きます。

   注:
   [利用可能なバージョンを表示] リンクは、データ統合ソースに適用可能な場合にのみ使用できます。また、admin ロールを持つユーザーのみがアプリケーションをインストールまたはアップグレードできます。「Application Manager」を参照してください。

7. 統合によって入力されているハードウェア資産属性と、データカバレッジを改善するためにアップグレードが必要かどうかを判断します。
   データカバレッジを改善するために利用可能なオプションは次のとおりです。
   - ディスカバリー パターンの場合は、該当する基準に基づいて次のアクションを実行できます。
     - pd_user または pd_mid ロールを持っている場合は、ディスカバリーパターンの **[** パターンを表示] を選択して、パターンを表示できます。詳細については、「Patterns and horizontal discovery」を参照してください。
     - pd_adminロールを持っている場合は、ディスカバリーパターンの **[** パターンを表示] を選択してその影響を理解し、パターンを変更して属性カバレッジを最大化できます。詳細については、「Patterns and horizontal discovery」を参照してください。
   - サービスグラフコネクタ、cmdb_inst_adminロールを持っている場合は、該当する基準に基づいて次のアクションを実行できます。
     - [コネクタのインストール] を選択して、 ServiceNow Storeからコネクタを追加します。
     - [接続を作成] を選択して、SGC セントラルからサービスグラフコネクタを構成します。詳細については、「での サービスグラフコネクタ の接続の作成 SGC セントラル」を参照してください。
     - [接続を表示] を選択して、 SGC セントラル内のハードウェア資産データをインポートする既存のインストール済み接続の詳細を開いて確認します。詳細については、「での サービスグラフコネクタ の接続の表示 SGC セントラル」を参照してください。

CMDB設定の分析HAM

構成アイテム (CI) からハードウェア資産への同期、ライフサイクルの整合、およびハードウェア資産管理 (HAM) データ品質をサポートする構成管理データベース (CMDB)設定を監視および最適化します。

CMDB サクセスアドバイザー の HAM [設定] タブを使用して、構成インジケーターを確認し、HAMガイドラインとのCMDB整合性を改善する機会を特定します。

CMDB サクセスアドバイザー for HAM は、次のような主要な領域にわたって現在の構成を評価します。

- 資産と CI の自動作成
- フィールドとモデルのカテゴリマッピング
- CI ステータスとサブステートの使用状況
- CMDB データマネージャーポリシーの補償範囲

設定は [理想] または [要注意] に分類され、アクションに優先順位を付け、HAMに対して健全なCMDBを維持できます。

HAM のCMDB設定を検証するためのクイックリファレンスについては、「で HAM するためのデータ統合チェックリスト CMDB サクセスアドバイザー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アクセス設定

CMDB サクセスアドバイザーに移動し、HAMダッシュボードのランディングページで [設定] タブを選択します。ダッシュボードにアクセスするには、「 CMDB サクセスアドバイザーにアクセスします」を参照してください。

> **注:**
> CMDB サクセスアドバイザー ランディングページはHAM、セットアッププロセスが完了した後にのみ使用できます。詳細については、「CMDB サクセスアドバイザー 用にHAMセットアップ」を参照してください。

必要なロール

CMDB サクセスアドバイザー ダッシュボードのHAMランディングページにアクセスするには、sn_cmdb_admin ロールが必要です。

ビジネスルールを管理するには、アプリケーションスコープを CMDB サクセスアドバイザー からグローバルに変更します。

ユースケース

組織内のさまざまなユーザーがこの機能をどのように使用するかの例については、次のユースケースを参照してください。

ユーザー	機能の使用
CMDB アドミニストレーター	• CI と資産レコードの作成を調整することで、資産調整の精度を向上させます。 • 資産レコードと CI レコード間でステータスフィールドを調整することで、一貫した資産ライフサイクル管理を促進します。 • ポリシー主導型のルールを使用して、資産の廃止、削除、認定、またはアーカイブのためのポリシーベースのワークフローを自動化します。 • ハードウェアモデルカテゴリを標準化して、正規化プロセスとレポートの精度を向上させます。

設定機能

CMDB サクセスアドバイザー の HAM [設定] タブでは、ハードウェア資産と CI 間の正確な同期を促進する主要な構成領域が可視化されます。これらの設定には、自動化されたライフサイクル管理とデータの整合性をサポートするビジネスルール、フィールドマッピング、モデルカテゴリ、およびデータマネージャーポリシーが含まれます。CMDBデータの正確性とHAM統合を維持するために、これらの設定を定期的に確認して検証します。詳細については、「CMDB で評価された HAM 設定 CMDB サクセスアドバイザー」を参照してください。

CMDB設定を評価

ハードウェア資産管理 (HAM) ビジネスルール、構成アイテム (CI) から資産フィールドへのマッピング、ハードウェアモデルカテゴリ、ハードウェア資産と CI 間の同期と自動化をサポートするCMDBデータマネージャーポリシーなどの設定を特定して評価します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：sn_cmdb_admin

手順

1. CMDB サクセスアドバイザーに移動し、HAMダッシュボードのランディングページで [設定] タブを選択します。
   ダッシュボードにアクセスするには、「 CMDB サクセスアドバイザーにアクセスします」を参照してください。
2. ステータスタイルを選択すると、カテゴリ別に設定が表示されます。
3. 注意が必要な各設定を評価し、使用可能なアクションを使用して関連する設定ページを開いて更新します。

   ヒント:
   設定の横にある [詳細] を選択して、関連するヘルプ トピックを新しいブラウザー タブまたはウィンドウで開き、その設定に関する追加の詳細を示します。

4. 更新された構成ステータスを [設定] タブで表示するには、更新アイコン を選択します。

関連情報

CMDB データマネージャーの管理

Asset and CI management

Model categories

CMDB サクセスアドバイザーの参照

参照トピックには、 CMDB サクセスアドバイザー コンポーネント、構成レビュー、およびデータ統合チェックリストに関する追加情報が記載されています。

CMDB サクセスアドバイザーとともにインストールされるコンポーネント

CMDB サクセスアドバイザー プラグインが有効になると、いくつかのタイプのコンポーネント (テーブルやスケジュール済みジョブなど) がインストールされます。

インストールされたスケジュール済みジョブ

スケジュール済みジョブ	説明
HAM の CMDB サクセスアドバイザーデータ収集	ハードウェア資産管理 CI レコードを識別し、対応するインジケーターのデータを収集します。

インストールされるテーブル

テーブル	説明
CMDB アドバイザーの CI 属性範囲 [sn_cmdb_advisor_ci_attribute_coverage]	サービスグラフコネクタ または ディスカバリー パターンを使用した、特定の取り込みソース、バージョン、CI クラス、および選

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
	択されたCMDB サクセスアドバイザー属性の構成アイテム (CI) 属性の詳細。
CMDB Advisor コンテンツテンプレート [sn_cmdb_advisor_content_template]	CMDB サクセスアドバイザー がデータ品質のインサイトを生成するために使用する製品固有のモデルカテゴリ。
CMDB アドバイザー設定 [sn_cmdb_advisor_settings]	製品の関連付け、アクセスロール、修復ガイダンスなどの CMDB サクセスアドバイザー設定の詳細。
CMDB アドバイザーが提案する属性 [sn_cmdb_advisor_suggested_attribute]	選択した製品と CI クラスのコンテキストに基づく CMDB サクセスアドバイザー の属性提案。
CMDB Advisor が提案する取り込みソース [sn_cmdb_advisor_suggested_ingestion_source]	関連付けられたサービスグラフコネクタ、ディスカバリーパターン、および製品に基づくCMDB サクセスアドバイザーの取り込みソースの提案。
CMDB Advisor の対象製品 [sn_cmdb_advisor_targeted_product]	アイコン、表示名、表示順序など、 CMDB サクセスアドバイザーのターゲット製品定義。

CMDB で評価された HAM 設定 CMDB サクセスアドバイザー

構成管理データベース (CMDB)と ハードウェア資産管理 (HAM) 設定のレビューは、データの精度を維持するために、CMDB構成アイテム (CI) クラスとHAM資産の構成レベルのアセスメントを提供します。

設定の概要

各設定は、提案されたビジネスルールおよびマッピングガイドラインとの整合性がチェックされます。

CMDB 統合設定

設定	説明
CI 挿入時に資産を作成	CI が CMDBに挿入されたときに資産レコードの自動作成を有効にします。CI の挿入中に資産を作成するには、[挿入時に資産を作成] ビジネスルールをアクティブにする必要があります。
CI 変更時に資産フィールドを更新	関連する CI が変更されたときに資産レコードの自動更新を有効にします。CI の変更を資産データと同期するには、[変更時に資産フィールドを更新] ビジネスルールをアクティブにする必要があります。
資産の挿入時に CI を作成	資産レコードが追加されたときに構成アイテムの自動作成を有効にします。CMDB に資産データを反映するには、[挿入時に CI を作成] ビジネスルールをアクティブにする必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB 統合設定 (続く)

設定	説明
資産更新時に CI を更新する	関連する資産データが変更されたときに、構成アイテムレコードの自動更新を有効にします。データの一貫性を維持するために、[変更時に CI フィールドを更新する] ビジネスルールをアクティブにする必要があります。
カスタムモデルカテゴリのレビュー	カスタムモデルカテゴリが事前定義されたモデルカテゴリに適切にマッピングされていることを検証します。正確な分類、一貫性のあるレポート、標準化されたデータ配置を検証します。
資産 CI フィールドマッピングのレビュー	標準マッピングを使用して、資産フィールドが構成アイテムフィールドに正しくマッピングされているかどうかを評価します。カスタムマッピングまたは誤ったマッピングによって発生するデータの不一致を防止します。
資産 CI インストールステータスマッピングのレビュー	CI インストールステータス値が、対応する資産レコードのステータスフィールドとサブステートフィールドに正確にマッピングされていることを確認します。正確なライフサイクル追跡とステータスレポートを検証します。
資産 CI ハードウェアステータスマッピングのレビュー	CI ハードウェアステータス値が、対応する資産レコードのステータスフィールドおよびサブステートフィールドと一致していることを確認します。物理資産の状態を一貫して表現できます。
データマネージャーポリシーのレビュー	選択したハードウェア CI クラスについて、アーカイブ、証明書、認定、削除、廃止などの CMDB データマネージャーポリシーの構成を評価します。各ポリシータイプは、特定のライフサイクルアクションを管理します。 アーカイブ 非アクティブな CI を削除せずにアーカイブします。 証明書 CI データを検証するか、自動チェックを実行します。 証明書 CI データの正確性と準備性を検証します。 削除 非アクティブなどの定義された基準に基づいて CI を削除します。 廃止 使用されなくなった CI を廃止としてマークします。

関連情報

CMDB データマネージャーの管理

で **HAM** するためのデータ統合チェックリスト **CMDB** サクセスアドバイザー

データ統合チェックリストを使用して、 ディスカバリー パターン と サービスグラフコネクタ が正しく構成され、 構成管理データベース (CMDB)に積極的に貢献して、高品質のハードウェア資産データを昇格することを確認します。

ディスカバリー パターン チェックリスト

各 ディスカバリー パターン が有効になっており、ハードウェア関連の属性が効果的に入力されていることを確認します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ディスカバリー パターン 構成チェック

選択	チェック項目 (フィールド)	説明	アクション
☐	パターン名	ハードウェア資産管理 (HAM) データを提供するディスカバリーパターンの名前。	パターンがハードウェア資産のディスカバリーに関連していることを確認します。
☐	ステータス	アクティブまたは非アクティブとしてのパターンの現在のステータス。	[ステータス] を [アクティブ] に設定してパターンがアクティブになっていることを確認し、データを提供していることを確認します。
☐	属性範囲	パターンによって入力されるハードウェア属性の数。	モデルカテゴリごとに入力されている関連 CI 属性の数を確認します。 **注:** 属性範囲が低い場合は、ディスカバリーが浅いか、パターンロジックがずれている可能性があります。
☐	推奨バージョン	最適な属性カバレッジの最新の推奨バージョン。	対象範囲を改善するために、提案されたバージョン以降へのアップグレードを計画して実行します。
☐	インストール済みバージョン	インスタンスで現在使用されているバージョン。	推奨バージョンと比較し、必要に応じてアップグレードします。
☐	パターンを表示	パターン構成を調べるためのリンク。	リンクを選択して、パターンロジックを確認または変更します。

サービスグラフコネクタ チェックリスト

サービスグラフコネクタがインストールされ、ハードウェアデータにアクティブに貢献していることを確認します。

サービスグラフコネクタ 構成チェック

選択	チェック項目 (フィールド)	説明	アクション
☐	コネクタ名	HAMデータを提供するサービスグラフコネクタの名前。	HAMプロセスにサービスグラフコネクタが必要であることを確認します。
☐	ステータス	アクティブまたは非アクティブとしての サービスグラフコネクタ の現在のステータス。	HAMに必要であるが、現在非アクティブなサービスグラフコネクタをアクティブ化します。
☐	属性範囲	サービスグラフコネクタによって入力されたハードウェア属性の数。	モデルカテゴリごとに入力されている関連 CI 属性の数を確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスグラフコネクタ 構成チェック (続く)

選択	チェック項目 (フィールド)	説明	アクション
			注: カバー範囲が低い場合は、マッピングが不完全であるか、ソースデータが不足している可能性があります。
☐	推奨バージョン	最適な属性カバレッジの最新の推奨バージョン。	対象範囲を改善するために、提案されたバージョン以降へのアップグレードを計画して実行します。
☐	インストール済みバージョン	インスタンスで現在使用されているバージョン。	推奨バージョンと比較し、必要に応じてアップグレードします。
☐	アクティブな接続	アクティブな接続の数。	少なくとも 1 つの接続が CMDBにデータをアクティブにインポートしていることを確認します。
☐	非アクティブな接続	非アクティブな接続の数。	現在アクティブではない構成済みの接続を確認し、トラブルシューティングを行います。

ディスカバリー パターンとサービスグラフコネクタ

オプションのデータ統合チェック

選択	チェック項目	説明	アクション
☐	エンタイトルメントなしの警告	ディスカバリー アクセス権 またはライセンスがないことを示すエンタイトルメントがないことを示すパターンまたはサービスグラフコネクタ タイル。	ライセンスとエンタイトルメントをアドミニストレーターに確認してください。
☐	提案された統合がレビューされました	一部の ディスカバリー パターン は、インストールされていないかアクティブではないため、提案としてリストされています。また、一部の ディスカバリー パターン はリストされていますが、アクティブに使用されていないためです。	ビジネスニーズを評価し、価値の高い統合の提案の実装を検討します。

最終検証

すべてのデータ統合チェックが完了したら、次の操作を行います。

- 統合全体の属性範囲は、 HAM ビジネス成果をサポートします。
- CMDB ハードウェア資産のレコードは正確かつ完全です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

の **HAM** に関する設定チェックリスト **CMDB** サクセスアドバイザー

このチェックリストを使用して、HAM データ品質、構成アイテム (CI) から資産への同期、およびライフサイクルの調整に直接影響するCMDB サクセスアドバイザーの 構成管理データベース (CMDB) および ハードウェア資産管理 (HAM) 設定を確認します。

CMDB および **HAM** 設定チェックリスト

各設定が、 CMDB内の正確で一貫性のあるハードウェア資産レコードをサポートするように構成されていることを確認します。

設定構成チェック

選択	チェック項目 (フィールド)	説明	アクション
☐	CI 挿入時に資産フィールドを作成する	CI が CMDBに挿入されたときに資産レコードの自動作成を有効にします。	ルールがアクティブで、CI 挿入時に資産レコードを作成するように設定されていることを確認します。
☐	CI 変更時に資産フィールドを更新	関連する CI が変更されたときに資産レコードの自動更新を有効にします。	ルールがアクティブで、CI 変更時に資産フィールドが正しく更新されることを確認します。
☐	資産の挿入時に CI を作成	資産レコードが追加されたときに構成アイテムの自動作成を有効にします。	ルールがアクティブで、資産の挿入時に CI レコードを作成するように設定されていることを確認します。
☐	資産更新時に CI を更新する	関連する資産データが変更されたときに、構成アイテムレコードの自動更新を有効にします。	ルールがアクティブで、資産変更時に CI フィールドが正しく更新されることを確認します。
☐	カスタムモデルカテゴリのレビュー	カスタムモデルカテゴリが事前定義されたモデルカテゴリに適切にマッピングされていることを検証します	カスタムカテゴリを事前定義されたカテゴリにマッピングします。
☐	資産 CI フィールドマッピングのレビュー	標準マッピングを使用して、資産フィールドが構成アイテムフィールドに正しくマッピングされているかどうかを評価します。	事前定義されたマッピングを使用してみてください。
☐	資産 CI インストールステータスマッピングのレビュー	CI インストールステータス値が、対応する資産レコードのステータスフィールドとサブステートフィールドに正確にマッピングされていることを確認します。	事前定義されたマッピングを使用してみてください。
☐	資産 CI ハードウェアステータスマッピングのレビュー	CI ハードウェアステータス値が、対応する資産レコードのステータスフィールドおよびサブステートフィールドと一致していることを確認します。	事前定義されたマッピングを使用してみてください。
☐	CMDBデータマネージャーポリシーの確認	選択したハードウェア CI クラスのアーカイブ、証明書、認定、削除、廃止などのデータマネージャーポリシーの構成を評価します。	必要な CI クラスに対して適切なポリシーを有効にして設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

最終検証

すべての設定チェックが完了したら、次の操作を行います。

- 資産と CI を自動的に作成または更新するためのすべてのビジネスルール がアクティブになっています。
- カスタムモデルカテゴリは、事前定義されたカテゴリに正しくマッピングされます。
- データマネージャーポリシーは、必要なすべての CI クラスに対して構成されます。
- [設定] タブのどの設定に対しても [注意が必要] ステータスは表示されなくなります。

CMDB サクセスアドバイザー for HAM ダッシュボードで使用されるインジケーター

インジケーターを使用すると、ハードウェア資産と構成アイテム (CI) 全体のデータ品質、完全性、および同期の問題を強調する高レベルのメトリクスを表示できます。

CMDB サクセスアドバイザー ダッシュボードインジケーター用 HAM

仮想 CI 用に作成された資産

毎日作成されるハードウェア [alm_hardware] テーブル内の仮想 CI 資産の合計数。CI のライフサイクルステージが運用中で、資産フィールドが空ではなく、CI が仮想としてマークされている場合。

CI が欠落している資産

ハードウェア [cmdb_ci_hardware] クラスからのリンクされた CI がないハードウェア [alm_hardware] テーブル内のハードウェア資産の合計数 (毎日測定)。

CI インストールステータスと資産ステータスの一致

インストールステータスが予想される資産状態と正しく一致しているハードウェア [cmdb_ci_hardware] クラスのすべての CI レコードにより、正確で信頼性の高い資産管理が促進されます。

CI インストールステータスと資産ステータスの不一致

インストールステータスが想定される資産状態と一致しず、誤った資産管理が発生したハードウェア [cmdb_ci_hardware] クラスのすべての CI レコード。

資産が欠落している CI

リンクされた資産がないハードウェア [cmdb_ci_hardware] クラスの CI レコードの合計数 (毎日測定)。CI のライフサイクルステージが運用中で、CI に関連付けられている資産がない場合。

アサイン先が欠落している CI

CI にアサインされた所有者がいないハードウェア [cmdb_ci_hardware] クラスの CI レコードの合計数 (CI にアサインされた所有者がいない場合に毎日測定)。

CI の場所がありません

場所がアサインされていないハードウェア [cmdb_ci_hardware] クラスの CI レコードの合計数 (毎日測定)。

グループによる管理がない CI

CI に管理担当者グループが割り当てられていない場合に、管理担当者グループがないハードウェア [cmdb_ci_hardware] クラスの CI レコードの合計数 (日次測定)。

メーカーが欠落している CI

メーカーが指定されていないハードウェア [cmdb_ci_hardware] クラスの CI レコードの合計数 (毎日測定)。

モデル ID がない CI

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

モデル ID またはモデル表示名が指定されていない、モデル ID がないハードウェア [cmdb_ci_hardware] クラスの CI レコードの合計数 (毎日測定)。

モデル名が欠落している CI

モデル名がないハードウェア [cmdb_ci_hardware] クラスの CI レコードの合計数 (モデル ID の有無にかかわらず、CI にモデル名が指定されていない場合に毎日測定)

モデル番号が欠落している CI

モデル ID もモデル名も指定されていない、モデル番号のないハードウェア [cmdb_ci_hardware] クラスの CI レコードの合計数 (毎日測定)。

所有者がいない CI

所有者がアサインされていないハードウェア [cmdb_ci_hardware] クラスの CI レコードの合計数 (日次)。

シリアル番号がない CI

シリアル番号がアサインされていない CI の合計数 (日次測定)。

7 日間更新されていない CI

過去 7 日間更新されていないハードウェア [cmdb_ci_hardware] クラスの CI レコードの合計数 (更新タイムスタンプが 7 日以上経過している場合、毎日測定)。

14 日間更新されていない CI

過去 14 日間更新されていないハードウェア [cmdb_ci_hardware] クラスの CI レコードの合計数 (更新タイムスタンプが 14 日以上経過している場合、毎日測定)。

30 日間更新されていない CI

過去 30 日間更新されていないハードウェア [cmdb_ci_hardware] クラスの CI レコードの合計数 (更新タイムスタンプが 30 日以上経過している場合、毎日測定)。

過去 60 日間更新されていない CI

過去 60 日間更新されていないハードウェア [cmdb_ci_hardware] クラスの CI レコードの合計数 (更新タイムスタンプが 60 日以上経過している場合、日次測定)。

過去 90 日間更新されていない CI

更新タイムスタンプが 90 日より前のもので、過去 90 日間更新されていないハードウェア [cmdb_ci_hardware] クラスの CI レコードの合計数 (日次測定)。

ハードウェア CI のグループ化基準

ハードウェア [cmdb_ci_hardware] クラスの CI レコードの合計数。毎日測定され、モデルカテゴリとディスカバリーソース別にグループ化されます。

CI クラスマネージャー

CI クラスマネージャーを使用して、識別、調整、および CMDB ヘルスのための基本的なクラス定義とクラス設定を一元的に表示、作成、または編集します。

注:
CI クラスマネージャーは、非 CMDB テーブルの操作をサポートしていません。詳細については、「非 CMDB テーブルの IRE サポート」を参照してください。

CI クラスマネージャーにアクセスするには、次に移動します: すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャー.

クラスの基本　　CMDB ヘルス　　IRE

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- クラスの作成
- クラスの基本情報の表示
- クラスの列
- 提案された関係の追加
- クラスのすべての CI の表示
- クラスの [依存関係ビュー] マップアイコン
- CI の削除
- プリンシパルクラスフィルターのクラスリストの更新
- コンプライアンス監査の作成
- 認定フィルターの作成
- 認定テンプレートの作成
- CMDB ヘルス - 孤立ルール
- CMDB ヘルス未更新ルール
- CI フィールドを必須に設定する
- CI 属性を必須に設定する
- 健全性包含ルール
- 識別：
  - CI 識別ルール
  - ID 包含ルール
- 調整：
  - CI 調整ルール
  - データ更新ルール
- 依存関係：

  依存関係性ルール (ホスティングと格納)

サービスマッピング

- サービスマッピングのエントリポイントタイプ
- サービスマッピングとディスカバリーの CI タイプ

CMDB CI ライフサイクル管理 (従来)

作成時から不要になった時点まで、CMDB CI は通常、さまざまな操作を実行しながらいくつかの運用状況に移行します。CI ライフサイクル管理は、CI の状況とアクションを定義するメカニズムを提供し、CI の状況に基づいて適切なアクションを適用して、CI ライフサイクルの管理をビジネス ニーズに合わせることができます。

CMDB データマネージャーは、削除やアーカイブなどの CI ライフサイクル操作を一括で管理するための、より包括的な統合ソリューションになりました。CMDB データマネージャーの詳細については、「操作 - CMDB データマネージャー」を参照してください。

CI ライフサイクル管理に関連する用語：

運用状況

CI が「稼働中」や「修理中」などになることができる一連の状況。CI は、任意の時点で単一の運用ステータスにのみ関連付けることができます。運用状況の選択肢は、[cmdb_ci] テーブルの *operational_status* フィールドに基づきます。ベースシステムで定義されている運用状況は、「廃止」や「修理中」など複数あります。このリストを変更して、ビジネスに関連する運用状況を反映させることができます。

注:
デフォルトでは、サービスマッピングは、運用ステータス *[operational_status]* の値が **1** (稼働中) でないか、ステータス *[install_status]* の値が **100** (記録不明) である場合、すべてのホスト CI を無視するように設定されています。この動作の関連情報については、HI ナレッジベースの「サービスマッピングと連携させるためにカスタマイズされた ServiceNow デプロイメントを準備する」[KB0647574] を参照してください。

CI ライフサイクル管理では、複数のオペレーターおよび自動化により、CI の異なる運用状を同時に設定できます。CI を複数の運用状況に関連付けることができないため、各運用状況に優先度を設定することが重要です。そのような状況では、これらの優先度を使用して、どの運用状況が累積運用状況であるかを決定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CI アクション

CI のライフタイム中に CI に適用できる一連のアクション。ビジネスに関連する CI アクションを定義できます。

互換 CI アクション

CI ライフサイクル管理では、CI が複数の有効な CI アクションを同時に持つことができますが、互換性があると明確に定義されている必要があります。デフォルトでは、相互に互換性のある CI の 2 つのアクションはありません。この動作を変更するには、互換性があり、同時に CI に適用できるアクションのペアを指定します。たとえば、「パッチ適用」と「プロビジョニング」の CI アクションに互換性があることを指定すると、両方を同時に CI に適用することができます。

許可されていない CI アクション

デフォルトでは、任意の CI アクションを任意の CI に適用できます。この動作を制限するには、CI が特定の運用ステータスにあるときにアクションが許可されないというルールを定義します。たとえば、「非稼働」状態の Linux サーバーに「プロビジョニング」アクションを適用することができない、「許可されていない CI アクション」を定義することができます。

許可されていない運用上の移行

デフォルトでは、運用ステータスから別のステータスへの移行は許可されます。この動作を制限するには、指定された CI に対して、特定の運用ステータスから別の運用ステータスへの移行が許可されないというルールを定義します。たとえば、Linux サーバーについて「修理中」から「非稼働」に移行できないように定義できます。

リクエスタ

要求者は、運用状況を設定し、CI アクションを適用しようとするワークフローまたは非ワークフローのオペレーターになることができます。各要求者には、GUID であり、有効なワークフロー コンテキストまたは非ワークフローの登録済みオペレーター ID になることができる関連要求者 ID があります。

リース時間

指定された CI に対して指定された CI アクションを有効にすることができる、各要求者 (特に非ワークフロー オペレーター) が提供できる期間。

CMDB CI ライフサイクル管理には、CI 運用状況と CI アクションを管理するための一連の API が用意されています。また、UI では、特定の運用状況の移行を制限し、運用状況に基づいてアクションを制限する一連のルールを定義することができます。また、CI ライフサイクル全体で CI の運用ステータスと CI アクションを監査するメカニズムも提供します。

自動化、ワークフロー、または変更管理などのプロバイダーは、CI の運用状況を管理し、CI のアクションを適用するためのメカニズムとして CI ライフサイクル管理を使用できます。デフォルトでは、CI ライフサイクル管理の動作は、一部の操作に対して制限がなく、他の操作に対しては完全な制限があります。CI ライフサイクル管理 UI では、一部の操作を制限し、その他の操作を可能にする、許可されていない CI アクション、互換 CI アクション、および許可されていない運用上の移行を指定することによって、このデフォルトの動作を変更できます。

CI ライフサイクル管理では、次のことが可能です。

- CI ライフサイクル全体を通じて、CI 運用状況と CI アクションを管理する。
- CI 運用状況の移行を管理する。
- 特定の運用状況の移行を制限する。
- 特定の運用ステータスにある特定の CI タイプに対して特定のアクションを関連付ける。
- CI 運用ステータスに基づいて IT Service Management アプリケーションを制限する。
- CI ライフサイクル全体で CI 運用状況と CI アクションを監査する。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ライフサイクル管理 API

CI ライフサイクル管理には、CI ライフサイクル全体で CI 運用ステータスと CI アクションを管理するための一連の API が用意されています。UI のルールで指定されたすべての制限および許可は、状況管理 API が実行されるときに強制され、API が制限付き操作を実行しようとすると、操作はブロックされ、エラーが記録されます。

要求者の登録

ライフサイクル管理 API を使用して CI アクションを適用する場合、要求者を登録し、ライフサイクル管理テーブル内で一意の要求者 ID を取得する必要があります。登録して要求者 ID を取得するには、非ワークフローユーザーは *registerOperator* API を呼び出す必要があります。ワークフロー ユーザーは、有効なワークフロー コンテキストを要求者 ID として使用でき、*registerOperator* を明示的に呼び出す必要がありません。

CI ライフサイクル運用が完了したら、要求者は *unregisterOperator* API を呼び出して登録を解除する必要があります。特定の要求者 ID に関連付けられているすべての状況管理レコードは、非アクティブとしてマークされるか、[*CI Lifecycle Management – Restore Internal State Management Tables*] スケジュール済みジョブによって削除されます。

インシデント管理と問題管理との統合

ベースインスタンスには、CI のタスクを作成するために使用される、事前定義された CI アクション *CreateTask* が含まれます。新しいインスタンスには、事前定義された許可されていない CI アクションがあり、[CreateTask] アクションが [廃止] 運用ステータスの CI で許可されないことが指定されています。この制限は、インシデント管理および問題管理と統合され、廃止された CI のインシデントまたは問題タスクの作成を防ぎます。[CreateTask] CI アクションは、インシデント/問題テーブルの [*Configuration Item*] フィールドへの参照修飾子として使用されます。新たなインシデントや問題では、[*Operational Status*] が [廃止] の CI はフォームの [*Configuration Item*] リストから除外されます。参照修飾子の詳細については、「参照修飾子」を参照してください。

統合： 資産管理

ベースシステムでは、CI の [*Operational Status*] フィールドと [*Status*]/[*Hardware Status*] (ハードウェアの場合) フィールドは、2 つのフィールド値のいずれかが [廃止] である場合、同期されたままになります。CI の [*Operational Status*] が [廃止] に設定されると、[*Status*]/[*Hardware Status*] フィールドは自動的に [廃止] に設定されます。反対に、CI の [*Status*]/[*Hardware Status*] フィールドが [廃止] に設定されると、[*Operational Status*] も自動的に [廃止] に設定されます。

- [*Operational Status*] フィールドが [廃止] から別のステータスに変わると、CI の [*Status*]/[*Hardware Status*] フィールドは [インストール済み] に設定されます。

- また、CI の [*Status*]/[*Hardware Status*] フィールドが [廃止] から別のステータスに変わると、[*Operational Status*] フィールドは自動的に [非稼働] に設定されます。

  [廃止] から別のステータスへのステータス変更はほとんど行われません。デフォルトでは、ステータスは [非稼働] に変更されます。ただし、これは意図したレコードステータスではない可能性があります。したがって、このような場合は、アドミニストレーターがステータスを確認して適切に管理することが重要です。

CI の [*Status*]/[*Hardware Status*] が変更すると、CI の対応する [*Asset State*] フィールドに同期され、反対も同様になります。CI の [*Operational Status*] および CI の対応する [*Asset State*] が同期され続けます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[*Asset State*] および [*Substate*] フィールドから CI の [*Status*]/[*Hardware Status*] (ハードウェアの場合) フィールドへのマッピングの詳細については、「資産状態と CI ハードウェアステータスをマッピングする」を参照してください。廃止資産の詳細については、「資産の廃止」を参照してください。

CI ライフサイクル管理を開始する

これらの高度な手順に従って、CMDB アプリケーションの CI ライフサイクル管理モジュールを開始し、アクティビティを追跡します。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. すべての内部 CI ライフサイクル管理テーブルのデータ整合性を継続的にチェックして管理するベースシステム CI ライフサイクル管理 - リストア状況管理テーブル スケジュール済みジョブをアクティブ化します。
2. CI アクションを定義します。
3. 互換性のある CI アクション ルールを定義します。
   移動先 すべて > 設定 > **CI** ライフサイクル管理 > **CMDB CI** アクション CMDB で現在アクティブ/非アクティブな CI アクションを表示します。
4. 許可されていない CI アクション ルールを定義します。
5. 許可されていない運用状況移行ルールを定義します。
6. システムディクショナリーの [cmdb_ci] テーブル内の *operational_status* フィールドを変更することで新しい運用状況を定義します。
   移動先 すべて > 設定 > **CI** ライフサイクル管理 > 内部運用状況の表示 :各要求者によって設定された利用可能な運用状況を表示します。
7. 運用状況の優先度を設定します。
8. API を呼び出して CI アクションを適用します。
   移動先 すべて > 設定 > **CI** ライフサイクル管理 > **CMDB CI** アクション を使用して、送信されたアクションとそのアクティブ/非アクティブステータスを CMDB に表示します。
9. 移動先 すべて > 設定 > **CI** ライフサイクル管理 > **CI** ステータスの登録ユーザーを表示 registerOperator APIを介して登録された現在登録されている演算子を表示します。
10. リース更新タスクをレビューし、必要に応じてリースを延長します。移動先: すべて > 設定 > **CI** ライフサイクル管理 > リース更新タスク. これらのタスクは、有効な要求者のリース期間が終了した CI アクションレコードの *CI Lifecycle Management - Restore Internal State Management Tables* スケジュール済みジョブによって自動的に作成されます。要求者は、ライフサイクル管理 API *ExtendCIActionLease* を使用してリースを延長する必要があります。そうでない場合、指定された猶予期間もリースが期限切れのままになると、*CI Lifecycle Management - Restore Internal State Management Tables* スケジュール済みジョブは、それぞれの CI アクションレコードを「非アクティブ」としてマークします。
    期限切れのリース時間の猶予期間は、システムプロパティ *glide.cmdb.statemgmt.max_lease_expired_days* によって設定可能です。
11. 移動先 すべて > 設定 > **CI** ライフサイクル管理 > 状況管理ログ CI ライフサイクル管理操作のログを表示する。

ライフサイクル管理 API

CI ライフサイクル管理には、CI 運用状況を操作し、CI アクションを適用するための一連の状況管理 API が用意されています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

状況管理 API は、許可されていない CI アクション、互換 CI アクション、および許可されていない運用上の移行によって指定された制限および許可を遵守します。API が制限付き操作を実行しようとすると、操作はブロックされ、エラーが記録され、必要に応じてタスクが自動的に作成されます。

ライフサイクル管理 API は、ライフサイクル管理一括 API を使用して、CMDB グループに運用状況と CI アクションを設定できます。

登録 API

- registerOperator() - ワークフロー以外のユーザーの状況管理にオペレーターを登録するメソッド。
- unregisterOperator(String requestorId) - ワークフロー以外のユーザーのオペレーターの登録を解除するメソッド。
- isValidRequestor(String requestorId) - 指定された要求者が有効なアクティブなワークフローユーザーか登録済みユーザーかを判別するメソッド。
- isLeaseExpired(String requestorId, String ciSysId, String ciActionName) - 登録済みユーザーのリースが期限切れになったかどうかを確認するメソッド。
- extendCIActionLease(String requestorId, String ciSysId, String ciActionName, String leaseTime) - 登録済みユーザーの CI アクション リース時間を延長するメソッド。以前のリース期間がすでに切れている場合は、今からリースを延長してください。

運用ステータス API

- setBulkCIOperationalState(String requestorId, String sysIdList, String opsLabel, String opsStateListOld) - CI の配列の運用ステータスを設定するメソッド。
- getOperationalState(String ciSysId) - CI 運用ステータスを取得するメソッド。

CI アクション API

- addBulkCIAction(String requestorId, String sysIdList, String ciActionName, String ciActionListOld, String leaseTime) - CI の配列の CI アクションを追加するメソッド。
- removeBulkCIAction(String requestorId, String sysIdList, String ciActionName) - CI のリストの CI アクションを削除するメソッド。
- getCIActions(String ciSysId) - CI アクションを取得するメソッド。

運用ステータス API に基づく許可されていないアクション

isNotAllowedAction (String ciType, String opsLabel, String actionName) - 特定の CI アクションが CI タイプの特定の運用ステータスで許可されていないかどうかを確認するメソッド。

許可されていない運用ステータスの移行 API

isNotAllowedOpsTransition(String ciType, String opsLabel, String transitionOpsLabel) - 特定の運用ステータスの移行が CI タイプで許可されていないかどうかをチェックするメソッド。

互換アクション API

isCompatibleCIAction(String actionName, String otherActionName)- 2 つの特定のアクションが互いに互換性があるかどうかを確認するメソッド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: 状況管理 API の使用

```
// 1. Register Operator with State Mgmt
var output = SNC.StateManagementScriptableApi.registerOperator();
var jsonUntil = new JSON();
var result = jsonUntil.decode(output);
var requestorId = result.requestorId;

// Get list of sys_ids to update
var sys_ids;

// 2. Set list of sys_ids's Operational State to 'Repair in Progress'
output = SNC.StateManagementScriptableApi.setBulkCIOperationalState(requestorId,
 sys_ids,'Repair in Progress');
gs.print(output);

// 3. Set list of sys_ids's CI Action State to 'Patching'
output = SNC.StateManagementScriptableApi.addBulkCIAction(requestorId, sys_ids,
 'Patching');
gs.print(output);
```

CI ライフサイクル管理によってインストールされたコンポーネント

テーブル、スケジュール済みジョブ、およびプロパティを含む複数のタイプのコンポーネントが CI ライフサイクル管理 (com.snc.cmdb プラグインに含まれています) によってインストールされます。

注:
アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

インストールされたスケジュール済みジョブ

スケジュール済みジョブ	説明
CI ライフサイクル管理 - リストア状況管理テーブル	すべての内部 CI ライフサイクル管理テーブルのデータ整合性を継続的にチェックし、管理します。
従来のライフサイクルの更新	従来のステータスフィールドが変更されたときに CI の *Life cycle stage* フィールドと *Life cycle status* フィールドを更新します。
CSDM から従来版を更新	ライフサイクルが変化したときに、CI の従来のステータスフィールドを更新します。

インストールされるテーブル

テーブル	説明
CI ステータスの登録ユーザー [statemgmt_register_users]	*registerOperator* API を介して作成された現在有効な登録済みのすべてのユーザー。このテーブルに新しいレコードを手動で追加することはできません。
CI アクション	CI のライフタイム中に CI に適用できる一連の CI アクション。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
[statemgmt_ci_actions]	
CMDB CI アクション [statemgmt_cmdb_actions]	特定の要求者が特定の CI に対して設定した有効/非アクティブの CI アクション。このテーブルに新しいレコードを手動で追加することはできません。
互換 CI アクション [statemgmt_compat_actions]	CI と互換性があり、同時に適用できる CI アクションのペアを定義する一連のルール。
許可されていない CI アクション [statemgmt_not_allow_actions]	CI が特定の運用ステータスにあるときに許可されない特定のアクションを定義する一連のルール。
内部運用状況 [statemgmt_ops_state]	特定の有効な要求者が特定の CI に対して設定した内部運用状況。このテーブルに新しいレコードを手動で追加することはできません。
リース更新タスク [statemgmt_renew_lease_task]	リース期限が切れている CI アクションのリースを更新するために自動的に作成された一連のタスク。このテーブルに新しいレコードを手動で追加することはできません。
運用ステータスの優先度 [statemgmt_ops_state_pri]	異なる要求者によって同じ CI に対して複数の運用状況が設定されている場合に優先順位を決定する運用状況の優先度。
許可されていない運用上の移行 [statemgmt_not_allow_ops]	許可されていない特定の運用状況移行を定義する一連のルール。

インストールされるプロパティ

プロパティ	説明
glide.cmdb.statemgmt.max_lease_expired_days	CI アクションに対してリース期限を設定できる最大日数。 • タイプ：整数 • デフォルト値：15 • 場所：システムのプロパティ [sys_properties] テーブル。
glide.cmdb.statemgmt.max_bulk_count	一括更新操作で CI ライフサイクル管理が処理できる CI の最大数。 • タイプ：整数 • デフォルト値：1000 • 場所：システムのプロパティ [sys_properties] テーブル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CI ライフサイクル管理のスケジュール済みジョブのアクティブ化

CI ライフサイクル管理モジュールの使用を開始するときは、デフォルトで無効になっている *CI Lifecycle Management - Restore Internal State Management Tables* スケジュール済みジョブをアクティブ化します。スケジュール済みジョブは、すべての内部 CI ライフサイクル管理テーブルのデータ整合性を継続的にチェックし、管理します。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
要求者またはリース期限が切れた要求者の障害などの理由で、CI ライフサイクル管理操作が正常に完了しない場合、CI ライフサイクル管理に関連するテーブルの完全性が損なわれる可能性があります。*CI Lifecycle Management - Restore Internal State Management Tables* スケジュール済みジョブは、CI ライフサイクル管理に関連するテーブルをスキャンし、次のことを行います。

- 無効な要求者を含むすべての内部ライフサイクル管理レコードを非アクティブ化または削除し、対応するリース更新タスクがあればクローズします。
- リース期間が満了している有効な要求者に関連付けられたレコードを検出し、自動的にリース更新タスクを作成してユーザーに 通知 し、リース延長の詳細を提供します。要求者が何も処理せず、リースが指定された猶予期間 (デフォルト 15 日間) 期限切れのままになると、自動的に対応する CI アクション レコードが非アクティブ化され、対応するリース更新タスクがあればクローズされます。

手順

1. [システム定義] に移動し、[スケジュール済みジョブ] をクリックします。
2. *CI Lifecycle Management - Restore Internal State Management Tables* ジョブを検索します。
3. それぞれの [アクティブ] 列で、値 [*false*] をダブルクリックし、[*true*] を選択します。
4. [保存] アイコンをクリックします。

CI アクションの定義

後で CI に適用できる CI ライフサイクル管理 CI アクションを定義します。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
[構成] に移動し、**[CMDB CI アクション]** をクリックすると、CI に現在適用されているすべてのアクションのリストを表示できます。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CI** ライフサイクル管理 > **CI** アクション.
2. [CI アクション] ページで、[新規] を選択します。
3. 名前と説明を入力します。
4. [送信] を選択します。

互換 CI アクションの定義

CMDB CI ライフサイクル管理操作で、2 つの指定された CI アクションを CI に同時に適用できるようにします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
デフォルトでは、複数のアクションを 1 つの CI に適用することはできません。その動作を変更するには、CI アクションのペアを互換性のあるものとして定義します。これによって、これらのアクションを CI に同時に適用することができます。たとえば、プロビジョニングとパッチ適用が互換性のある CI アクションであると指定すると、同時に両方を CI に適用できるようになります。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 互換 **CI** アクション.
2. [互換 **CI** アクション] ページで、[新規] をクリックし、フォームに入力します。

互換 **CI** アクション

フィールド	説明
アクション	互換アクション ペアの最初のアクション。
互換アクション	互換アクション ペアの 2 番目のアクション。

タスクの結果
API は、指定された 2 つのアクションを CI に同時に正しく適用することができます。

許可されていない **CI** アクションの定義

指定された運用ステータスの CI に対して指定された操作が許可されないよう、CI ライフサイクル管理の制限を定義します。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
デフォルトでは、CI アクションの適用に対する CMDB CI ライフサイクル管理の制限はありません。この動作を制限するには、指定された運用ステータスのときに特定のアクションが CI に適用されないようにします。たとえば、非稼働状態の Linux サーバーにプロビジョニング アクションを適用できないようにする制限を定義できます。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CI** ライフサイクル管理 > 許可されていない **CI** アクション.
2. [許可されていない **CI** アクション] ページで、[新規] をクリックし、フォームに入力します。

フィールド	説明
許可されていないアクション	制限されているアクション。
CI タイプ	制限が適用される CI タイプ。ルールをすべての CI に適用するには、構成アイテムを選択します。
運用ステータス	制限を適用するために CI が該当する必要がある運用ステータス。

3. [送信] をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

タスクの結果
指定された CI に指定されたアクションを API が適用しようとすると、指定された運用ステータスになっている間、操作は失敗し、エラーが記録されます。

運用ステータスの優先度設定

CI ライフサイクル管理では、複数のオペレーターまたは自動化により、CI に異なる運用状況を同時に設定できます。CI は単一の運用ステータスのみを有することができるので、この場合、CI の累積運用ステータスは、最も高い優先度を有する運用ステータスに設定されます。累積状態を正しく計算できるように、定義する各運用ステータスの優先度を指定することをお勧めします。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CI** ライフサイクル管理 > 運用ステータスの優先度.
2. [運用ステータスの優先度] ページで、優先度を設定または更新する運用ステータスをクリックします。
3. [優先度] を入力し、[更新] をクリックします。
   数値が小さいほど優先度が高くなります。

許可されていない運用上の移行の定義

特定の CI がある運用ステータスから別の運用ステータスに移行できないように CI ライフサイクル管理の制限を定義します。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
デフォルトでは、CI ライフサイクル管理には、CI を 1 つの運用ステータスから別の運用ステータスに移行することに関して制限はありません。この動作を制限するには、指定された CI に対して許可されていない移行を定義します。たとえば、Linux サーバーを非稼働状態から修理中状態に移行することに対して制限を定義することができます。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CI** ライフサイクル管理 > 許可されていない運用上の移行.
2. [許可されていない運用上の移行] ページで、[新規] をクリックし、フォームに入力します。

フィールド	説明
CI タイプ	制限が適用される CI タイプ。
許可されていない移行	移行が制限される CI 状態。
運用ステータス	制限を適用するために CI が該当する必要がある運用ステータス。

タスクの結果
指定された運用ステータスにある CI を許可されていない状態に API が移行しようとすると、操作は失敗し、エラーが記録されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB ベンチマークの表示

CMDB は、いくつかの CMDB ヘルスベンチマークを計算し、ベンチマーク ダッシュボードに表示します。これらのベンチマークは、さまざまな CMDB ヘルスメトリクスに基づき、月次平均、傾向、ServiceNow ピアの業界平均との比較、およびグローバル ベンチマークを表示します。

始める前に

必要なロール：なし

CMDB ヘルスダッシュボードのジョブを有効にして、健全性データを収集する必要があります。また、 ベンチマーク > セットアップ をクリックし、[**IT Operations Management (ITOM)]** で CMDB KPI が有効になっていることを確認します。

このタスクについて

CMDB には、次のベンチマークがあります。

- 非準拠 CI の割合
- 重複する CI の割合
- 古い CI の割合

インスタンスの場合、これらの各ベンチマークは、対応する CMDB ヘルス評価指標の計算された月次平均です。月次平均を計算するには、その月の毎日の評価指標の結果値が必要です。そのため、健全性ダッシュボードの各ジョブが実行されなかった日は、その日に最も近い実行からの集計結果とみなされます。その後、その月の評価指標の毎日の集計結果の合計を、その月の日数で割ることで、月次平均が計算されます。1 日に複数回実行された CMDB ヘルスダッシュボードのジョブは、その日の最後の実行の結果のみが月次平均の計算に使用されます。

> **注:**
> CMDB ヘルスダッシュボードのジョブの実行頻度は、ジョブが有効かどうかと、ジョブのスケジュール実行と手動での実行によって異なります。

グローバル平均は、すべてのピア インスタンスの月次平均の合計を、(月次平均が 0 のインスタンスを除く) インスタンスの数で割ったものです。

手順

1. 移動先 ベンチマーク > ダッシュボード.
2. アイコンをクリックして、**[IT Operations Management (ITOM)]** を選択します。
3. [すべて] または **[CMDB]** を選択します。
4. CMDB ベンチマークをクリックして、傾向データやその他のベンチマークの詳細にドリルダウンします。

関連情報

CMDB ヘルス

Benchmarks

Benchmarks ダッシュボード

CI フォームの役立つ関連リスト

コンピューター、プリンター、ネットワーク機器、無停電電源装置 (UPS)、配電装置 (PDU) などの管理可能な構成アイテム (CI) を表示するフォームには、デフォルトでフォーム用の多数の関連リストが用意されています。

以下の関連リストは、管理可能な CI のすべてのフォームに共通しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [ネットワーク アダプター] - CI にインストールされているすべての NIC を表示します。
- [CI IP] - この CI 上のすべての IP アドレスを表示します。
  - コンピューター (さまざまな macOS および Windows オペレーティング システムを使用するワークステーション、ラップトップ)
  - Windows サーバー
  - Linux サーバー
  - AIX サーバー
  - Solaris サーバー
  - SNMP によって検出されたデバイス
- [CI の DNS 名] - CI 上のすべての DNS 名を表示します。

IP バージョン情報は、すべての IP アドレスの関連リストおよびフォームに表示されます。

注:
ここでは、すべてのパスが IP アドレスと DNS 名を関連付ける **[IP** アドレスから **DNS** 名へ] リストをクリックするため、共通フローのこの部分はツリー構造に追加されていません。

ディスカバリーソース

ソース [sys_object_source] と呼ばれるテーブルには、(ServiceNow ディスカバリー または別の製品による) ディスカバリーのソース、そのソースの ID、および最後のスキャンの日付/時刻を識別する情報が格納されます。この情報を表示するには、CI フォームを構成 し、[ソース] 関連リストを追加します。

ディスカバリープラグイン を有効にすると、このテーブルは自動的に入力されます。

構成管理 (CMDB) 向け プラットフォームアナリティクスソリューション

プラットフォームアナリティクスソリューション には事前構成済みのダッシュボードが含まれます。これらのダッシュボードには、アクション可能なデータ表示方法が豊富に用意されており、ビジネスプロセスとビジネスプラクティスの改善に役立ちます。

プラットフォームアナリティクス データの可視化では、 パフォーマンスアナリティクス インジケーター データを使用してデータを経時的に表示し、ビジネスプロセスを分析して改善が必要な領域を特定するのに役立ちます。プラットフォームアナリティクスソリューション を使用すると、最小限のセットアップで パフォーマンスアナリティクス からアプリケーションに関する値を取得できます。いつでも独自のオブジェクトを作成することもできます。

構成管理 (CMDB)のソリューションを有効にするには、管理者は次の場所に移動します パフォーマンスアナリティクス > ガイド付きセットアップ.[ようこそ] をクリックして、構成管理 (CMDB) のセクションにスクロールします。ガイド付きセットアップに従って、セットアップと構成のすべての手順を実行します。

関連情報

パフォーマンスアナリティクスサブスクリプションのアクティブ化

CMDB 向け Now Assist®

ServiceNow CMDB 向け Now Assistを使用すると、CMDB データの品質向上、CMDBの迅速な検索、サービスグラフコネクタインポートセットの問題の特定と修正、CI の包括的なサマリーの表示、CI の手動作成、重複 CI の修正プロセスの迅速化が可能になります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

開始するには

探索



「CMDB 向け Now Assist」を参照してください。

構成



CMDB 向け Now Assist のアクティブ化

使用方法



AI スキルとエージェントワークフローを適用して、結果を迅速化します。

参照



参照トピックには、 CMDB 向け Now Assistの構成と管理に使用するプロパティ設定に関する追加情報が記載されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

重要:

- 国内の SKU をお持ちのお客様は、すべてのモデルプロバイダーを利用できるわけではなく、一部の Now Assist 製品/機能は現在、国内のお客様はご利用いただけません。詳細については、Now Support ナレッジベースの KB1584492 記事を参照してください。将来のリリースでモデルプロバイダーの可用性の更新を必ず確認してください。
- 現在、 Now Assist 製品/機能の一部は、FedRAMP、NSC DOD IL5、オーストラリアの IRAP で保護されたデータセンターのお客様、セルフホスト型のお客様、またはその他の制限された環境ではご利用いただけません。詳細については、Now Support ナレッジベース記事「KB0743854」を参照してください。将来のリリースで可用性の更新を必ず確認してください。
- 現在、一部の Now Assist 製品/機能は一部の地域の顧客のみが利用できます。将来のリリースで可用性の更新を必ず確認してください。

トラブルシューティングとサポート

- について質問し、他のリソースを調べる の ServiceNow コミュニティ
- 既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

利用可能な **LLM**

すべての Now Assist スキルと AI エージェントの AI モデルプロバイダーとして、Now LLM サービス、Azure OpenAI、Google Gemini、または Anthropic Claude on AWS を使用できます。での構成コントロールの使用 AI コントロールタワー 利用可能なオプションを定義するには、次でスキルレベルの設定を行います Now Assist アドミン 慰める. 詳細については、「Large language models on the ServiceNow AI Platform」を参照してください。

AI の制限事項

このアプリケーションは、データ内のパターンに基づいて予測を生成する急速に進化している研究分野である人工知能 (AI) と機械学習を使用しています。その結果、このアプリケーションは必ずしも正確、完全、または適切な情報を生成するとは限りません。さらに、このアプリケーションがユースケースに合わせて完全にトレーニングまたはテストされているという保証はありません。これらの問題を軽減するために、ユースケースに対する正確性、害、および適切性について、このアプリケーションの使用をテストおよび評価し、出力を人間が監視し、意思決定の目的で AI で生成された出力のみに依存しないようにするのは、ユーザーの責任です。これは、医療、ファイナンス、法務、雇用、セキュリティ、インフラストラクチャなど、結果が影響を与える分野にこのアプリケーションを展開することを選択した場合に特に重要です。ServiceNow の AI 利用規定 に従うことに同意するものとします。このポリシーは ServiceNow によって更新される場合があります。

データ処理

このアプリケーションでは、ServiceNow 顧客の個々のインスタンスから一元化された ServiceNow 環境にデータを転送する必要があります。この環境は、インスタンスが存在するデータセンターとは異なるデータセンターリージョンに配置されている可能性があり、場合によっては Microsoft Azure などのサードパーティクラウドプロバイダーにも転送されます。このデータは、コアコンプライアンスポータル から利用可能なポリシーを含む、ServiceNow の内部ポリシーと手順に従って処理されます。

データコレクション

ServiceNow は、このアプリケーションの入力、出力を収集して使用し、出力を編集して、ServiceNow モデルや AI 製品などの ServiceNow テクノロジーを開発および改善します。お

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

客様は、Now Assistオプトアウトに関するページ の説明に従って、いつでも将来のデータコレクションをオプトアウトできます。

詳細については、 Now Assist ドキュメント .

CMDB 向け Now Assist の探索

CMDB 向け Now Assist アプリケーションでは、エージェント AI を使用して、構成アイテム (CI) の検出と所有権の詳細と関連情報を要約できます。CMDB 向け Now Assist は、重複 CI の修正に役立つステップバイステップのガイダンスを生成することもできます。

CMDB 向け Now Assist に関するサポート情報

CMDB 向け Now Assist は Xanadu パッチ 3 以降でサポートされています。

CMDB 向け Now Assist は、次の LLM モデルをサポートしています。

- Gemini
- クロード

CMDB 向け Now Assist

CMDB 向け Now Assist には次の機能があります。

CMDB ガバナンスエージェントのワークフローに関するアドバイスを提供

データガバナンスは、圧倒的な作業になる可能性があります。[CMDB ガバナンスに関するアドバイスを提供] エージェントワークフローは、 CMDB データガバナンスを改善する多面的なプロセスを系統的に処理することで、アドミンとサービスオーナーをサポートします。目的は、 CMDB データが正確かつ完全であることを確認し、ユーザーが進化する目標のためにデータを信頼できるようにすることです。

詳細については、「CMDB ガバナンスエージェントのワークフローに関するアドバイスを提供」を参照してください。

重複 CI スキルの管理

重複した CI は、 CMDB の完全性、信頼性、および一般的な健全性を妨げます。Now Assistのサポートを受けて重複排除タスクを解決します。CMDB アドミニストレーターはステップバイステップのガイダンスに従って修復を実行し、テンプレートを適用する前に修復結果をプレビューできます。 重複 CI の管理スキルは、通常手動で実行する作業を高速化します。

この例では、重複 CI の管理スキルは重複 CI を含むクラスのリストを表示し、可能なアクションを提案します。オプションを選択するか、独自の言葉でアクションテキストを入力できます。

- 重複排除タスクを確認し、重複排除テンプレートを作成し、タスクをテンプレートにアサインして、テンプレートを実行します。
- 適用を決定する前に、重複排除テンプレートを適用した結果をプレビューします。
- 重複の根本原因を特定して、共通の原因を共有している重複排除タスクのグループをレビューし、将来的に問題を回避できるようにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



詳細については、「Now Assist重複 CI の管理スキルを使用する」を参照してください。

CMDB エージェントワークフローの検索

[CMDB エージェントを検索] ワークフローでは、対象の CI のいくつかの属性のいずれかを指定して CI を検索できます。ワークフローは自然言語要求を受け入れ、検索目標を確認してから、指定した情報に応じて、キーワード検索、ドット連結を含む単一テーブル検索、または複数テーブル検索を生成します。ワークフローは、CI 関係性データを推測して適切なクエリを生成できます。

詳細については、「CMDB エージェントワークフローの検索」を参照してください。

CI 要約スキル

主要な CI データの簡潔なサマリーを表示します。CI は、CI フォーム、ワークスペーススページ、または任意のリストビューで選択できます。サマリーには、ディスカバリーデータ、所有権、および主要な関連アイテム (オープンインシデント、アラート、問題、今後の変更要求、セキュリティ脆弱性など) を含めることができます。さらに、この概要には、CI が属するサービスインスタンスが一覧表示されます。 サマリー情報は、 インシデント管理、 変更管理、 イベント管理などのアプリケーションで作業するときに役立ちます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



詳細については、「Now Assist CI 要約スキルを使用する」を参照してください。

構成アイテムエージェントワークフローの作成

場合によっては、CI を手動で作成する必要があります。役立つように、CI 作成者エージェントワークフローは自然言語要求を受け入れ、新しい CI が属するクラスを理解していることを確認します。ワークフローは 識別および調整エンジン (IRE) ルールをチェックして CI に必要な属性を決定し、その情報を要求します。十分なデータを提供すると、ワークフローによって、要求された属性が提案された CI に含まれ、 IRE ルールに準拠し、重複していないことが確認されます。ワークフローは CI を作成します。

詳細については、「構成アイテムエージェントワークフローの作成」を参照してください。

サービスグラフコネクタ 診断

サービスグラフコネクタ は、サードパーティソースから CMDB へのデータの取り込みを容易にする統合です。サービスグラフコネクタ のエラーが発生すると、構成アイテム (CI) データのフローが中断され、CI の実際のステータスとそのCMDBレコードの間に不整合が生じる可能性があります。

サービスグラフコネクタ 診断スキルは、エラーの診断と推奨事項の生成を自動化し、CMDBインストールアドミニストレーターが問題を特定して解決できるようにします。この自動化により、手作業が削減され、 サービスグラフコネクタ 問題のデバッグにかかる時間が節約されます。

詳細は、以下のトピックを参照してください。

- サービスグラフコネクタ診断スキルによるインポートセットの問題の解決
- サービスグラフコネクタの開始
- 方法を学ぶ IRE 重複 CI を検出し、重複排除タスクを作成する
- CMDB ヘルスが重複メトリクスを使用して重複 CI を追跡する方法について説明します。
- で重複排除テンプレートを使用して重複排除タスクを管理および修正する方法を学習する CMDB ワークスペース.

CMDB 向け **Now Assist** に関するサポート情報

CMDB 向け Now Assist アプリケーションに関連する重要な情報の簡単な概要を把握できます。

サポート対象のバージョン

CMDB 向け Now Assist は Xanadu パッチ 3 以降でサポートされています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細については、「CMDB 向け Now Assistの構成」を参照してください。

ライセンスの要件

CMDB 向け Now Assistアプリケーションには、ITSM Pro Plus または ITOM Pro Plus のライセンスが必要です。

CMDB 向け Now Assist (com.snc.cmdb.gen.ai) プラグインをインストールします。

サポートされている **LLM**

すべての Now Assist スキルと AI エージェントの AI モデルプロバイダーとして、Now LLM サービス、Azure OpenAI、Google Gemini、または Anthropic Claude on AWS を使用できます。 での構成コントロールの使用 AI コントロールタワー 利用可能なオプションを定義するには、次でスキルレベルの設定を行います Now Assist アドミン 慰める. 詳細については、「Large language models on the ServiceNow AI Platform ®」を参照してください。

サポートされている言語

CMDB 向け Now Assist は、すべてのスキルで次の言語をサポートしています。

- ドイツ語
- フランス語
- 日本語
- オランダ語
- フランス系カナダ人
- スペイン語
- ブラジル系ポルトガル語
- イタリア語

詳細については、「Multilingual service for Now Assist applications」を参照してください。

CMDB 向け **Now Assist**の構成

サービスグラフコネクタ (SGC) 向け Now Assist アプリケーションを構成します。

CMDB 向け Now Assistを設定および構成するには、次の手順に従います。

- Query Generation skills
- CMDB 向け Now Assist の構成
- CI 要約スキルの構成
- サービスグラフコネクタ診断スキルの構成

CMDB 向け **Now Assist** の構成

ユーザーがエージェントワークフロー、エージェント、およびスキルを活用できるように、 CMDB 向け Now Assist アプリケーションを構成します。

始める前に

重複 CI の管理スキルをサポートする次のスケジュール済みジョブを有効にする必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [重複排除:重複タスクを入力 (De-duplication: Populate Duplicate Task Data)] スケジュール済みジョブを有効にする必要があります。詳細については、「重複 CI の修復のためにインストールされたコンポーネント」を参照してください。
- 修復タスクの根本原因を分析するには、[重複タスクグループの日次入力 (PopulateDuplicate Task Group Daily)] スケジュール済みジョブを有効にする必要があります。詳細については、「CMDB Workspace とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。
- [CMDB ヘルスダッシュボード - 正確性スコアの計算] スケジュール済みジョブにより、 CMDB ヘルスダッシュボードのサマリー詳細の精度が向上します。詳細については、「CMDB ヘルスダッシュボードジョブを有効にして設定する」を参照してください。

必要なロール：sn_nowassist_admin.nsa_admin

このタスクについて

手順

1. 移動先 管理者 > **Now Assist** アドミン をクリックし、[設定] タブを選択します。
2. リストで [プラグイン] を選択します。
   既にアクティブ化されているプラグインは、[インストール済み] タブに一覧表示されます。
3. サービスグラフコネクタ (SGC) 向け Now Assist をアンインストールする。
4. CMDB 向け Now Assist カードで プラグインの取得 を選択し、ポップアップウィンドウで プラグインのインストール を選択します。

   CMDB 向け Now Assist (com.snc.cmdb.gen.ai) プラグインをインストールします。



   新しいブラウザタブの ServiceNow Store にリダイレクトされ、プラグインを取得できます。

5. CMDB 向け Now Assist プラグインをインストールします。

   インストールプロセスの手順については、「 Install Now Assist plugins 」を参照してください。

6. CMDB 向け Now Assistがインストールされていることを確認します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

a. **Now Assist** アドミンコンソールで、[設定] タブを選択し、リストから [プラグイン] を選択します。

b. [インストール済み] タブで、[ステータス] の値が [インストール済み] であることを確認します。



プラグインをインストールしたので、 CMDB 向け Now Assistのスキルを設定します。

7. **[Now Assist** スキル] タブで、[テクノロジー] を展開し、[**CMDB]** を選択します。



8. [CMDB の Now Assist スキル (Now Assist skills for CMDB)] ページで、[重複 CI の管理] スキルの [オンにする] を選択します。
スキルに構成は必要ありません。ポップアップで、[スキルに戻る] を選択して他のスキルを設定します。

9. [CMDB の Now Assist スキル (Now Assist skills for CMDB)] ページで、CI 要約スキルの [スキルをアクティブ化 **(Activate skill**)] を選択します。
スキルには、 CI 要約スキルの構成で説明されている構成が必要です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

10. [CMDB の Now Assist スキル] ページで、サービスグラフコネクタ診断スキルの [スキルをアクティブ化] を選択します。
スキルには、 サービスグラフコネクタ診断スキルの構成で説明されている構成が必要です。
11. プロパティ設定を構成します。
「CMDB エージェントワークフローの Now Assist のプロパティ設定」を参照してください。

次のタスク
CMDB 向け Now Assistスキルの使用を開始するには、「CMDB 向け Now Assist の使用」を参照してください。

スキルを非アクティブ化するには、スキルの [メニュー] アイコン を選択し、[スキルを非アクティブ化] を選択します。

アドミニストレーターは クエリ生成に関心があるかもしれません。 クエリ生成 は、ユーザーの質問を実行可能なクエリに変換する AI を利用したサービスです。実行可能クエリには、ユーザーの質問に最も的確に回答するデータソース、フィルター、集計、および可視化の説明が含まれています。詳細については、「 Exploring Query Generation 」を参照してください。

関連情報

CMDB ワークスペースストアアプリ

CI 要約スキルの構成

CMDB 向け Now Assist CI 要約スキルの設定を確認して構成し、スキルの可用性を特定のユーザーまたは条件に制限します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
CI 要約スキルは、アクティブ化されたプラグイン、アクティブ化されたアプリケーション、および CMDB テーブルをスキャンする場合があります。スキルは Now LLM サービス を使用してサマリーを生成します。

スキルの要件と依存関係

詳細タイプ	要件と依存関係
ディスカバリー	CI 要約スキルは、 *Discovery source* CI 属性と *Most recent discovery* CI 属性から詳細を抽出します。 CMDB 360を有効にすると、サマリーに CI の追加のディスカバリーソースを表示できます。詳細については、「CMDB 360/マルチソース CMDB」を参照してください。
アラート	イベント管理 が CI 要約スキルに対してアクティブ化されている必要があります。詳細については、「Event Management 」を参照してください。
セキュリティ脆弱性	セキュリティオペレーション が CI 要約スキルに対してアクティブ化されている必要があります。詳細については、「Security Operations 」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

スキルの要件と依存関係 (続く)

詳細タイプ	要件と依存関係
CI 所有権	CI 要約スキルは、*glide.cmdb.health.ci_ownership_field* システムプロパティで指定された属性に基づいて CI の所有権を決定します。 詳細については、「CMDB ヘルスシステムプロパティ」と「CMDB ヘルス」を参照してください。
CMDBの健全性ダッシュボードのデータ	正確性スコア計算のスケジュール済みジョブにより、 CMDB の健全性ダッシュボードのサマリーの詳細の精度が向上します。詳細については、「CMDB ヘルスダッシュボードジョブを有効にして設定する」を参照してください。

手順

1. オプション: CI 要約スキルの設定タブにアクセスします。
   a. 移動先 すべて > **Now Assist** アドミン.
   b. **[Now Assist** 機能] タブで、[テクノロジー] を展開し、[**CMDB]** を選択します。
   c. [CMDB の Now Assist スキル] ページでスキルを確認し、[詳細を表示] を選択します。
   d. [構成管理データベース (CMDB)] ページの [アクティブなスキル] カードで、CI 要約スキルのコンテキストメニューを選択し、[編集] を選択します。
2. 設定を確認して構成します。

CI 要約スキルの設定タブ

タブ	アクション
一般的な詳細	CI 要約スキルに関する一般的な情報を確認します。
入力を選択	注: スキルのこのリリースでは、このセクションの構成設定はすべて読み取り専用です。 Now LLM サービス が CI サマリーの詳細を収集するために使用するテーブルとフィールドを確認します。
可用性を定義	スキル の利用可否 をカスタマイズするを選択して、スキルの利用可否を特定の条件または特定のユーザーまたはグループに制限します。 条件ビルダーを使用して、スキルを利用可能にするために満たす必要があるフィールド条件を指定し、[保存して続行] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タブ	アクション
表示を選択	**a.** 表示スイッチを切り替えて、CI フォームに CI 要約スキルを表示します。表示トグルがオフの状態の場合、スキル自体がアクティブ化されていても、CI 要約スキルは使用できません。 **b.** ドロップダウンリストアイコン を選択し、[ユーザーロール] フィールドでユーザーロールを選択して、CI 要約スキルを使用できるユーザーロールを指定します。 **c. [Save and continue** (保存して続行)] を選択します。
レビューとアクティブ化	スキルの設定の概要を確認します (カードごとに異なるカテゴリの設定が表示されます)。[アクティブ化] または [完了] を選択します。 **重要:** 「**CI** の要約は製品に表示されますか?」というタイトルのカードの回答が「はい」であることを確認します。そうしないと、スキル自体がアクティブ化されていても、ユーザーは CI 要約機能を利用できません。

適切なロールを持つユーザーが CI を表示すると、[要約 を作成] ボタンが表示されます。



次のタスク

CI 要約スキルを使用します。

サービスグラフコネクタ診断スキルの構成

サービスグラフコネクタ診断スキルの設定を確認して構成します。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. [表示を選択] セクションで、スキルが表示される場所を確認し、[保存して続行] を選択します。
2. [レビューしてアクティブ化] セクションで、選択内容を確認し、[アクティブ化] を選択します。
3. [正常にアクティブ化されました] ポップアップで、[サービスグラフコネクタに戻る] を選択します。
4. サービスグラフコネクタページの [アクティブなスキル (Active skills)] セクションで、[ステータス] 列を確認して、スキルがアクティブであることを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[アクティブなスキル] セクション



5. オプション: CI 要約スキルの設定タブにアクセスします。
   a. 移動先 すべて > **Now Assist** アドミン.
   b. **[Now Assist** 機能] タブで、[テクノロジー] を展開し、[**CMDB]** を選択します。
   c. [CMDB の Now Assist スキル] ページでスキルを確認し、[詳細を表示] を選択します。
   d. [構成管理データベース (CMDB)] ページの [アクティブなスキル] カードで、CI 要約スキルのコンテキストメニューを選択し、[編集] を選択します。

CMDB 向け **Now Assist** の使用

sn_cmdb_userロールを持っている場合は、いくつかの CMDB 向け Now Assist スキルとエージェントワークフローにアクセスできます。

によって使用されるエージェントワークフロー **CMDB** 向け **Now Assist**

構成アイテム (CI) を作成

場合によっては、CI を手動で作成する必要があります。役立つように、CI 作成者エージェントワークフローは自然言語要求を受け入れ、新しい CI が属するクラスを理解していることを確認します。ワークフローは 識別および調整エンジン (IRE) ルールをチェックして CI に必要な属性を決定し、その情報を要求します。十分なデータを提供すると、ワークフローによって、要求された属性が提案された CI に含まれ、 IRE ルールに準拠し、重複していないことが確認されます。ワークフローは CI を作成します。詳細については、「構成アイテムエージェントワークフローの作成」を参照してください。

CMDB ガバナンスに関するアドバイスを提供

データガバナンスは、圧倒的な作業になる可能性があります。[CMDB ガバナンスに関するアドバイスを提供] エージェントワークフローは、 CMDB データガバナンスを改善する多面的なプロセスを系統的に処理することで、アドミンとサービスオーナーをサポートします。目的は、 CMDB データが正確かつ完全であることを確認し、ユーザーが進化する目標のためにデータを信頼できるようにすることです。詳細については、「CMDB ガバナンスエージェントのワークフローに関するアドバイスを提供」を参照してください。

CMDB を検索

[CMDB エージェントを検索] ワークフローでは、対象の CI のいくつかの属性のいずれかを指定して CI を検索できます。ワークフローは自然言語要求を受け入れ、検索目標を確認してから、指定した情報に応じて、キーワード検索、ドット連結を含む単

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ーテーブル検索、または複数テーブル検索を生成します。ワークフローは、CI 関係性データを推測して適切なクエリを生成できます。詳細については、「CMDB エージェントワークフローの検索」を参照してください。

が使用する AI エージェント CMDB 向け Now Assist

CI 作成者 AI エージェント

CI クリエーター AI エージェントは、 CMDB に新しい構成アイテム (CI) レコードを作成します。

CMDB データ認定および証明書マネージャー AI エージェント

CMDB データ認定および証明書マネージャーの AI エージェントは、CI クラスおよび類似クラスのデータ認定ポリシーと証明書ポリシーを取得します。また、データ認定と証明書ポリシーを作成することもできます。

CMDB データマネージャー AI エージェント

CMDBデータマネージャーの AI エージェントは、そのCMDBに基本的なデータ管理プロセスがあるかどうかについてのガイダンスを提供します。また、アドミニストレーターが適切な CMDB プロセスを確立するのにも役立ちます。

CMDB データ所有権マネージャー AI エージェント

CMDBデータ所有権マネージャー AI エージェントは、CI クラスの CI 所有権データの品質を評価して、所有権を決定し、所有権を検証し、所有権の品質を評価するのに役立ちます。[アサイン先]、[グループによる管理 **(Managed by Group)**] (デフォルト)、[サポートグループ] などのsys_userまたはsys_user_groupを参照するフィールドを検証できます。 エージェントは次の質問に回答します。

- CI 所有権が指定されていますか? 所有権のシステムプロパティの値は、評価のデフォルトフィールドです。
- ユーザー参照値を指定する場合: 参照しているユーザーは アクティブなレコードを指していますか? この評価では、非アクティブなユーザーがいる CI と ユーザー 値のない CI を識別します。
- ユーザー参照値を指定する場合: グループ参照 値はアクティブなレコードを指していますか? この評価では、非アクティブなグループを持つ CI、空のグループ (ユーザーなし)、および グループ 値を持たない CI を識別します。

CMDB ヘルスメトリクスマネージャー AI エージェント

CMDB 健全性メトリクスマネージャー AI エージェントは、CMDB ヘルスダッシュボードジョブ、健全性メトリクスステータス、および健全性スコアに関する情報を取得します。

CMDB ライフサイクルマネージャー AI エージェント

CMDB ライフサイクルマネージャー AI エージェントは、CI クラスのライフサイクル管理に関連するアクション (CI クラスのライフサイクル管理ポリシーと廃止定義の取得、ライフサイクルポリシーの作成) を実行します。

CMDB プリンシパルクラスマネージャー AI エージェント

CMDBプリンシパルクラスマネージャー AI エージェントは、ユーザーが CI クラスをプリンシパルとして設定できるかどうかを判断し、プリンシパルクラスを提案し、クラスをプリンシパルとして設定または設定解除できます。

CMDB 検索 AI エージェント

CMDB検索 AI エージェントは、単一テーブルクエリ検索またはキーワードクエリ検索を使用して特定の CI のCMDBを検索し、検索結果へのリンクを表示します。

CI サマライザー AI エージェント

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

主要な CI データの簡潔なサマリーを表示します。CI は、CI フォーム、ワークスペーススペース、または任意のリストビューで選択できます。サマリーには、ディスカバリーデータ、所有権、および主要な関連アイテム (オープンインシデント、アラート、問題、今後の変更要求、セキュリティ脆弱性など) を含めることができます。さらに、この概要には、CI が属するサービスインスタンスが一覧表示されます。詳細については、「Now Assist CI 要約スキルを使用する」を参照してください。

Now Assist スキル使用者: **CMDB** 向け **Now Assist**

CI の要約

主要な CI データの簡潔なサマリーを表示します。CI は、CI フォーム、ワークスペーススペース、または任意のリストビューで選択できます。サマリーには、ディスカバリーデータ、所有権、および主要な関連アイテム (オープンインシデント、アラート、問題、今後の変更要求、セキュリティ脆弱性など) を含めることができます。さらに、この概要には、CI が属するサービスインスタンスが一覧表示されます。詳細については、「Now Assist CI 要約スキルを使用する」を参照してください。

重複 CI の管理

Now Assistのサポートを受けて重複排除タスクを解決します。CMDB アドミニストレーターはステップバイステップのガイダンスに従って修復を実行し、テンプレートを適用する前に修復結果をプレビューできます。詳細については、「Now Assist重複 CI の管理スキルを使用する」を参照してください。

構成アイテムエージェントワークフローの作成

場合によっては、CI を手動で作成する必要があります。役立つように、CI 作成者エージェントワークフローは自然言語要求を受け入れ、新しい CI が属するクラスを理解していることを確認します。ワークフローは 識別および調整エンジン (IRE) ルールをチェックして CI に必要な属性を決定し、その情報を要求します。十分なデータを提供すると、ワークフローによって、要求された属性が提案された CI に含まれ、 IRE ルールに準拠し、重複していないことが確認されます。ワークフローは CI を作成します。

構成アイテムエージェントワークフローの作成

[構成アイテムを作成] エージェントワークフローは、 オペレーショナルテクノロジー によってアクセスされるテーブルに CI を追加する場合に特に役立ちます。これは、ユーザーが CMDB内の CI データを管理する必要性に気付かずに物理 CI を追加する可能性があるためです。

注:
ワークフローは、クラスに識別ルールがない CI の作成を防止します。詳細については、「識別ルール」を参照してください。

CMDB ガバナンスエージェントのワークフローに関するアドバイスを提供

データガバナンスは、圧倒的な作業になる可能性があります。[CMDB ガバナンスに関するアドバイスを提供] エージェントワークフローは、 CMDB データガバナンスを改善する多面的なプロセスを系統的に処理することで、アドミンとサービスオーナーをサポートします。目的は、 CMDB データが正確かつ完全であることを確認し、ユーザーが進化する目標のためにデータを信頼できるようにすることです。

CMDB ガバナンスエージェントのワークフローに関するアドバイスを提供

CMDB ガバナンスエージェントワークフローに関するアドバイスの提供を使用するには、sn_cmdb_admin ロールが必要です。

構成管理データベース (CMDB) は、組織の IT 資産、サービス、およびそれらの関係の中央リポジトリです。CMDB ガバナンスエージェントワークフローに関するアドバイスの提供は、 CMDB 正確性、完全性、および完全性を確保して、 ServiceNow AI Platform 製品の価値とパフォーマンス

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

を最大化するのに役立ちます。その結果、インシデントの解決が迅速化され、コンプライアンスが強化され、サービス中断のリスクが軽減されます。

[CMDB ガバナンスエージェントワークフローに関するアドバイスを提供] は、データの健全性に関する情報と、データモデルと統合の成長に伴うガバナンスのための継続的なガイダンスをアドミンとオーナーに提供します。ワークフローは、次の AI エージェントを呼び出します。

プリンシパル CI クラス

エージェントは、プリンシパルクラスとして設定するのに最適なクラスに関するガイダンスを提供します。クラスをプリンシパルクラスとして設定すると、リストビューにプリンシパルクラスのみを表示するように ServiceNow AI Platform 製品を構成できるため、時間を節約する実用的な方法です。ワークフローは、日常的に作業する可能性が最も高い CI を決定するのに役立ち、関連するクラスをプリンシパルクラスとして設定するためのリンクを提供します。

詳細については、「プリンシパルクラスフィルターのクラスリストの更新」を参照してください。

CMDB データマネージャー

エージェントは、プリンシパルクラスに対して CMDB データマネージャーライフサイクルポリシーが確実に実施されるように支援します。ワークフローでライフサイクルポリシーが設定されていないことが検出された場合は、適切なページへのリンクが提供されるため、ポリシーを管理できます。

詳細については、「操作 - CMDB データマネージャー」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB データ認定

エージェントは、プリンシパルクラスのデータ認定ポリシーを設定するのに役立ちます。情報は、ディスカバリー、サードパーティツールからインポートするか、手動でCMDBに追加されます。規制または手続き上の理由から、CMDB の情報には正確性と認定のチェックが必要です。

詳細については、「データ認定」を参照してください。

CMDB ヘルス

エージェントは、 CMDB ヘルス がアクティブになっているかどうか、および CMDB ヘルス ダッシュボードジョブが構成されているかどうかを判断するのに役立ちます。ダッシュボードが構成されていない場合、ワークフローはセットアップ手順へのリンクを提供します。

詳細については、「CMDB ヘルス」を参照してください。

CI 所有権

エージェントは、プリンシパルクラスの CI 所有権データの品質を評価し、推奨事項を提供するのに役立ちます。次の属性がキャンバスされます。

- CI 所有権が指定されていますか? つまり、CI に [オーナー] の値が設定されているか?
- 所有者が単一ユーザーの場合: [所有者] の値はアクティブなレコードを指していますか? つまり、指定されたユーザーは正しく構成され、アクティブですか?
- 所有者がユーザーグループの場合: [所有者] の値はアクティブなレコードを指していますか? つまり、指定されたユーザーグループが正しく構成され、アクティブですか?

CMDB エージェントワークフローの検索

[CMDB エージェントを検索] ワークフローでは、対象の CI のいくつかの属性のいずれかを指定して CI を検索できます。ワークフローは自然言語要求を受け入れ、検索目標を確認してから、指定した情報に応じて、キーワード検索、ドット連結を含む単一テーブル検索、または複数テーブル検索を生成します。ワークフローは、CI 関係性データを推測して適切なクエリを生成できます。

CMDB を検索

このエージェントワークフローを有効にするには、 クエリ生成 スキルが有効になっていることを確認します。手順については、次を参照してください。 Query Generation skills

検索 CMDB エージェントワークフローを使用するには、sn_cmdb_user ロールが必要です。

使用できる検索のタイプ

1. 単一テーブルクエリである CMDB 検索 (ドット連結条件を含む)。たとえば、「Madrid には何台のサーバーがありますか?」などです。
2. 名前検索など、特定の CI のキーワード検索である CMDB 検索。

サービスグラフコネクタ診断スキルによるインポートセットの問題の解決

サービスグラフコネクタに関連付けられている失敗したインポートセットを診断して、エラーの概要と問題を解決するための推奨事項を取得します。

始める前に

サービスグラフコネクタ 診断スキルを有効にします。詳細については、「サービスグラフコネクタ診断スキルの構成」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

必要なロール:cmdb_inst_adminおよびnow_assist_panel_user

このタスクについて
サービスグラフコネクタ 診断スキルは、SGC インポートセットの問題を解決する際のデバッグの時間と労力を削減するのに役立ちます。

インスタンスでSGC の Now Assistスキルを有効にすると、CMDB ワークスペースにNow Assistアイコンが表示されます。

サービスグラフコネクタ 診断スキルが有効になっている場合、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューで SGC の Now Assist アプリケーションを使用して、処理エラーを解決するための推奨事項を生成できます。詳細については、「での処理エラーの診断 SGC セントラル」を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. Now Assistアイコンを選択して、Now Assistパネルを開きます。
3. Now Assistパネルで、「サービスグラフコネクタを診断する」を選択または入力します。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. サービスグラフコネクタのコネクタ名、特定のデータソース、またはインポートセット番号を入力して、診断プロセスを開始します。

   注:
   入力したテキストを認識できない場合は、インスタンスにインストールされているサービスグラフコネクタのリストが、SG-Infoblox などのディスカバリーソース名別に表示されます。Now Assistその後、さらに診断するコネクタを選択できます。

5. オプション: 選択したデータソースのインポートセットの他の問題または他のインポートセットの失敗を分析します。

(Optional)



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

6. オプション: データソース内で他のインポートセットの問題が観察されない場合は、コネクタの別のデータソースを分析します。

(Optional)



タスクの結果
Now Assist 失敗したインポートセットの診断プロセスをトリガーします。Now Assistパネルには、最新の問題に焦点を当てた [問題] と [診断の推奨事項] の 2 つの主要なセクションが含まれています。問題の推奨事項は、 AI 検索を使用して照合されたナレッジ記事に基づいています。追加のガイダンスのソースセクションにナレッジ記事へのリンクが用意されています。

識別および調整エンジン (IRE)に関連する問題については、インポートエラー、フローエラー、部分的ペイロード、不完全なペイロードなどのエラーの詳細な概要がパネルに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

処理エラーのある失敗したインポートセットの診断結果



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

IREの問題がある失敗したインポートセットの診断結果



ヒント:

会話を再開するには、リセットアイコン ( ) を選択します。会話をリセットすると、既存のメッセージが削除され、新しい会話が開始されます。会話をリセットすると、以前のメッセージにアクセスできなくなります。Now Assistパネルの使用方法の詳細については、「Now Assist panel」を参照してください。

次のタスク
診断の推奨事項にカーソルを合わせてフィードバックを提供するオプションを選択するか、要約テキストをクリップボードにコピーできます。

オプションのアクション

アクション	手順
フィードバックを提供	概要が役に立ったと思われる場合は、[賛成] を選択します。サマリーが役に立たなかったと思われる場合は、[反対] を選択します。 このフィードバックによりエージェント AI モデルが改善され、このスキルの将来のバージョンの改善に役立ちます。生成された各サマリーに関するフィードバックが収集され、エージェント AI ログ (sys_generative_ai_log_list.do) に格納されます。
サマリーをコピーする	メールへの貼り付けなど、別の目的 (メールへの貼り付けなど) にコンテンツを使用するには、[クリップボードにコピー] アイコン を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

CMDB ワークスペースストアアプリ

Now Assist重複 CI の管理スキルを使用する

Now Assistのサポートを受けて重複排除タスクを解決します。CMDB アドミニストレーターはステップバイステップのガイダンスに従って修復を実行し、テンプレートを適用する前に修復結果をプレビューできます。

始める前に
必要なロール:cmdb_dedup_admin

このタスクについて
重複 CI の管理スキルをサポートする次のスケジュール済みジョブを有効にする必要があります。

- [重複排除:重複タスクを入力 (De-duplication: Populate Duplicate Task Data)] スケジュール済みジョブを有効にする必要があります。詳細については、「重複 CI の修復のためにインストールされたコンポーネント」を参照してください。
- 修復タスクの根本原因を分析するには、[重複タスクグループの日次入力 (PopulateDuplicate Task Group Daily)] スケジュール済みジョブを有効にする必要があります。詳細については、「CMDB Workspace とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。
- [CMDB ヘルスダッシュボード - 正確性スコアの計算] スケジュール済みジョブにより、 CMDB ヘルスダッシュボードのサマリー詳細の精度が向上します。詳細については、「CMDB ヘルスダッシュボードジョブを有効にして設定する」を参照してください。

Now Assistパネルの使用の詳細については、「Now Assist パネルでの作業」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. CMDBワークスペースまたは任意のフォームやリストビューで、[Now Assist] アイコン✨を選択し、Now Assistパネルで [重複 **CI** の管理] を選択します。



2. Now Assistパネルのガイダンスに従って、重複を修正します。
   - Now Assistパネルでオプションを選択するか、いずれかのオプションに似たテキストを入力します。重複を修正するオプションを選択すると、スキルによってオプションが調整され、プロセスがガイドされます。
   - 重複の根本原因の確認:分析では、識別ルール (基準属性を含む) とディスカバリーソース IRE サーベイを行い、原因をグループ化して応答して、関連するタスクグループを提案します。

     ヒント:
     この情報を使用すると、重複 CI がさらに作成されるのを防ぐことができます。

   - 適用する重複排除テンプレートを決定する:[既存のテンプレートをレビュー] を選択し、提案に従ってテンプレートの適用結果をプレビューします。 Now Assist は、実際に修復プロセスを実行せずに、テンプレートを適用した結果のプレビューを生成します。既存のテンプレートの結果をプレビューできます。プレビューで目的の結果が表示されたら、そのテンプレートを指定して重複排除プロセスを続行できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



次のタスク

- [その他] メニュー (⋮) で、[会話をリセット] を選択して最初からやり直します。

> **警告:**
> 会話をリセットすると、既存のメッセージはすべて削除され、まったく新しい会話が開始されます。Now Assistパネルの使用の詳細については、「Now Assist パネルでの作業」を参照してください。

- IRE が重複 CI を検出し、重複排除タスクを生成する方法をご覧ください。
- 重複排除テンプレートを使用して重複排除タスクを管理および修正する方法を参照してください。

関連情報

Now Assist panel
重複 CI の修正
重複した CI の検出
CMDB ヘルスダッシュボードの表示

Now Assist CI 要約スキルを使用する

主要な CI データの簡潔なサマリーを表示します。CI は、CI フォーム、ワークスペースページ、または任意のリストビューで選択できます。サマリーには、ディスカバリーデータ、所有権、および主要な関連アイテム (オープンインシデント、アラート、問題、今後の変更要求、セキュリティ脆弱性な

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ど) を含めることができます。さらに、この概要には、CI が属するサービスインスタンスが一覧表示されます。

始める前に
必要なロール:sn_cmdb_user

このタスクについて
EPIC1122178 1. CI 要約スキルをスキルキットに移行します。スキルキットは、Now Assist スキルを構成および管理するための新しい/推奨される方法です。2. フォーマットの要約 - 現在、要約は1つの大きな段落の形式になっています。目標は、関連アイテムの情報を箇条書き形式で表示する「関連アイテム」の別のセクションを用意することです(スクリーンショットを参照)

この手順では、 コア UI または CMDB ワークスペースでスキルに手動でアクセスする方法について説明します。さらに、任意のエージェントワークフローでスキルを使用できます。

手順

1. ワークスペースまたは任意のリストビューから CI を選択します。

   たとえば、[すべて] を選択し、検索フィルターに 「cmdb_ci.list 」と入力します。CI を選択して、その CI フォームを開きます。

2. [要約を作成] を選択します。



   Now Assist この例のように、CI のサマリー情報を生成して表示します。



3. オプション: フィードバックを提供するか、要約テキストをクリップボードにコピーするか、要約を更新します。

CMDB 向け Now Assistの参照

参照トピックには、 CMDB 向け Now Assistの構成と管理に使用するプロパティ設定に関する追加情報が記載されています。

CMDB エージェントワークフローの Now Assist のプロパティ設定

CMDB 向け Now Assistエージェントが使用するエージェントのシステムプロパティのリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ設定

プロパティ設定

プロパティ	説明
sn_cmdb_gen_ai.principal_class_suggestion_period	CMDB データガバナンスマネージャーのエージェントワークフローは、指定された CI クラスの変更管理、インシデント管理、および問題管理データを収集して集計します。ワークフローが収集するデータが多すぎると、プロセスが失敗する可能性があります。このプロパティは、クエリの期間を日数 (ゼロから始まる整数) で制限します。 デフォルトは 90 です (過去 90 日間に更新されたすべてのタスクをクエリします)。 データが少ないインスタンスの場合は、プロパティを 36000 (10 年) などの高い値に設定します。大量のデータがあるインスタンスでは、実験して実用的な値を決定します。
sn_cmdb_gen_ai.suggested_principal_classes_limit	ユーザーに提案されるプリンシパルクラスの最大数を指定します。
sn_cmdb_gen_ai.health_ownership_evaluation_period	CMDB データガバナンスマネージャーのエージェントワークフローが収集するヘルスデータが多すぎると、プロセスが失敗する可能性があります。このプロパティは、クエリの期間を日数 (ゼロから始まる整数) で制限します。 デフォルトは 90 です (過去 90 日間に更新されたすべてのタスクをクエリします)。
sn_cmdb_gen_ai.ownership_evaluation_health_score_thresholds	CMDB データガバナンスエージェントワークフローは、[オーナー] 設定の値を持つ、指定されたクラス内の CI の割合を決定します。 このプロセスは、このプロパティ設定に依存するスコアを返します。たとえば、デフォルト設定の 40,60,80 は、40% 未満の場合は 「不満 」、60% ～ 79% の場合は 「平均 」、80% 以上の場合は 「正常」 のスコアを返します。

CMDB 参照

このセクションに示すトピックで、CMDB のさまざまな参照の詳細を提供しています。

- ドメインセパレーションと構成管理データベース (CMDB)
- CMDB API (CMDB SDK)
- 構成管理データベース (CMDB)のクイックスタートテスト
- CMDB 用語集

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ドメインセパレーションと構成管理データベース **(CMDB)**

ドメインセパレーションは CMDB でサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル：標準

- ベーシックレベルのサポートのすべての側面が含まれます。
- アプリケーションプロパティは、必要に応じてドメイン対応です。
- ビジネスロジック：サービスプロバイダー (SP) によって顧客ごとにプロセスを作成または変更できます。ユースケースには、単一のインスタンスでの複数のサービスプロバイダー顧客によるアプリケーションの正しい使用が反映されています。
- インスタンスのオーナーは、特定のアプリケーションに期待される通りに、テナントごとに MVP ビジネスロジックとデータパラメーターを設定できる必要があります。

サンプルユースケース：アドミンは、レコードを他のテナントに対してはクローズしないが、1 つのテナントに対してクローズする場合、コメントを必須にすることができる必要があります。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート」を参照してください。

概要

次のトピックでは、[構成管理 (CMDB)] モジュールのドメインセパレーションについて詳しく説明します。

- CMDB ヘルスにおけるドメインセパレーション
- ドメインセパレーションおよび CMDB クエリビルダー
- ドメインセパレーション
- ドメインセパレーション
- CMDB API (CMDB SDK)

関連情報

ドメインセパレーションと構成管理データベース (CMDB)

CMDB CI クラスモデルアプリによって追加されたクラスのリスト

CMDB CI クラスモデル ServiceNow® Store アプリによって追加されるクラスのアルファベット順のリスト。アプリは、クラスモデル (テーブルに格納されている情報の種類の名前、ラベル、および説明) をベースシステム CMDBに追加します。アプリは、既存の基底クラスのラベル (表示名) を更新することもできます。

CMDB CI クラスモデルアプリによって追加されたクラス

詳細については、「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_antenna	アンテナ	アンテナは、電磁信号を送受信するデバイスであり、通常、電流を電波に、またはその逆に変

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
		換することにより、無線通信を容易にするために使用されます。
cmdb_ci_antenna_control	アンテナコントロール	アンテナコントロールは、ワイヤレスシステム内のアンテナの向きと位置を管理するデバイスです。アンテナの方向、傾き、ビーム幅を制御して、信号カバレッジを最適化し、ネットワークパフォーマンスを向上させ、効率的な通信を確保します
cmdb_ci_antenna_structure	アンテナ構造	無線ネットワークでアンテナを支える物理的な構造†最適な信号カバレッジを実現し、近くの構造物との干渉を最小限に抑えるために、アンテナを適切な高さまで持ち上げます。
cmdb_ci_anypoint_api_gateway	Anypoint API ゲートウェイ	API をホストおよび管理するために MuleSoft によって提供される API ゲートウェイサービス。
cmdb_ci_api	API	多くの API コンポーネントを持つプライマリ API オブジェクトの表現。
cmdb_ci_api_backend	API バックエンド	API 要求を処理して応答を提供する API 定義のバックエンドコンポーネント。
cmdb_ci_api_component	API コンポーネント	API の特定の側面を表す再利用可能なリソース。
cmdb_ci_api_consumer_subscription	API コンシューマーサブスクリプション	1 つ以上の API 製品バンドルにアクセスするために、開発者は開発者ポータルで API コンシューマーサブスクリプションに登録できます。サブスクリプションは 1 つ以上のバンドルに登録され、バンドル内の API にアクセスするためのキーを提供します。
cmdb_ci_api_frontend	API フロントエンド	API 要求のエントリーポイントを表す API 定義のフロントエンドコンポーネント。
cmdb_ci_api_gateway	API ゲートウェイ	アプリケーション、データ、クライアント間のインタラクションを容易にする API を管理するサービス。
cmdb_ci_api_product_bundle	API 製品バンドル	API 製品バンドルは、開発者とアプリケーションが使用する 1 つ以上の API のコレクションを表すために、API ゲートウェイおよび開発者ポータル内の構造です。一部のプラットフォームでは、この用語を API プロダクトのみに使用します。
cmdb_ci_apigee_api_gateway	Apigee API ゲートウェイ	Google Cloud プラットフォームが提供する、API をホストおよび管理するための API ゲートウェイサービス。
cmdb_ci_appl_ai_application	AI およびモデルアプリケーション	Linux、Windows、Docker コンテナ、Kubernetes (K8) クラスターなどのさまざまなプラットフォームで実行できる AI ソフトウェアアプリケーション。これらのプラットフォームは、機械学習モデル、データ分析、インテリジェントサービス、AI 対応アプリケー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
		ションなど、多様な AI ワークロードをサポートします。
cmdb_ci_appl_ibm_cics_program	IBM CICS プログラム	IBM CICS プログラムは、z/OS および z/VSE の IBM メインフレーム・システム上のアプリケーションにトランザクション管理と接続を提供する混合言語アプリケーション・ファミリーです。
cmdb_ci_appl_ibm_cics_region	IBM CICS リージョン	CICS 領域は、CICS によって単位として制御されるリソースの名前付きコレクションです
cmdb_ci_appl_ibm_cics_transaction	IBM CICS トランザクション	CICS トランザクションは、1 つ以上のアプリケーション・プログラムによって実行できる処理項目で構成されます
cmdb_ci_appl_ibm_cicsplex	IBM CICSplex	CICSplex は、単一のエンティティとして管理および操作する CICS システムの任意のグループです
cmdb_ci_appl_ibm_mq_channel	IBM MQ チャネル	IBM MQ では、チャネルは、2 つのキュー・マネージャーがネットワークを介して接続し、相互にメッセージを転送できるようにする単方向通信リンクです。
cmdb_ci_appl_ibm_wmq	IBM MQ マネージャー	IBM Websphere MQ ソフトウェア。
cmdb_ci_appl_ibm_wmq_queue	IBM MQ キュー	IBM WebSphere MQ ソフトウェアの内部モジュール。
cmdb_ci_appl_ims_program	IMS プログラム	IMS 内で実行されるプログラム。IMS プログラム名は、定義されている各 IMS トランザクションに対して指定されます。
cmdb_ci_appl_ims_region	IMS サブシステムリージョン	IMS 領域は、IMS サブシステムの中心制御点を提供します。IMS 領域は、IMS サブシステムの操作のためのインターフェースを z/OS に提供します。
cmdb_ci_appl_ims_transaction	IMS トランザクション	IBM IMS トランザクションは、アプリケーション・プログラムに送信されるメッセージです。IMS に対してトランザクションを定義する場合、トランザクション・コード、出力限度、スケジューリング・ルール、およびそれらのルールの例外など、いくつかの特性を識別できます。
cmdb_ci_appl_mq_queue_alias	IBM MQ キューエイリアス	別名キューは、別のキューまたはトピックにアクセスするために使用できる IBM MQ オブジェクトです
cmdb_ci_appl_mq_queue_local	IBM MQ キューローカル	ローカルキューは、キューと、キューに関連付けられているメッセージのセットの両方の定義です。キューをホストするキュー・マネージャーは、ローカル・キューでメッセージを受信します。
cmdb_ci_appl_mq_queue_model	IBM MQ キューモデル	モデル・キューは、キュー・マネージャーに必要に応じて動的に作成させるキューのテンプレートです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_appl_mq_queue_remote	IBM MQ キューリモート	リモート・キュー定義は、別のキュー・マネージャーに属するキューのローカル・キュー・マネージャー上の定義です。リモート・キュー・マネージャー上のキューにメッセージを送信するには、送信側キュー・マネージャーにターゲット・キューのリモート定義が必要です。
cmdb_ci_aws_api_gateway	AWS API Gateway	API をホストおよび管理するために Amazon Web Services (AWS) が提供する API ゲートウェイサービス。
cmdb_ci_azure_api_mgmt	Azure API 管理	API をホストおよび管理するために Microsoft Azure によって提供される API Management サービス。
cmdb_ci_base_station_controller	基地局コントローラー	基地局コントローラー(BSC)は、セルラーネットワークの中心的なユニットです。複数の基地局を管理して、通話ルーティング、リソース割り当て、モビリティ管理を処理し、効率的な通信とステーション間のシームレスな引き継ぎを実現します。
cmdb_ci_baseband_unit	ベースバンドユニット	ベースバンドユニット(BBU)は、デジタルデータをアナログ信号に変換して送信し、変調、コーディング、デコードを実行して、ネットワーク内での効率的なデータ転送と信頼性の高い通信を実現する無線通信処理ユニットです。
cmdb_ci_battery_distribution_fuse_bay	バッテリー分配ヒューズベイ	バッテリー分配ヒューズベイは、バッテリーから回路に電力を分配するコンパートメントです。過電流および短絡保護用のヒューズまたはブレーカーを装備し、電気システムにおける安全で制御された配電を保証します。
cmdb_ci_battery_distribution_fuse_panel	バッテリー分配ヒューズパネル	バッテリー分配ヒューズパネルは、機器ホルダー (ラック/キャビネット) 内で電力を分配し、バッテリー分配ベイに接続します。
cmdb_ci_boomi_api_gateway	Boomi API ゲートウェイ	API をホストおよび管理するために Boomi が提供する API ゲートウェイサービス。
cmdb_ci_bosh_component	BOSH コンポーネント	すべての BOSH コンポーネントを格納するための基底クラス。
cmdb_ci_bosh_deployment	BOSH 展開	このクラスには、検出された BOSH 展開が格納されます。新しいシステムをプロビジョニングするための手順とアクションのコレクション。
cmdb_ci_cable	ケーブル	1 つまたは複数のストランド (光学的または電気的) を含む有形の物理メディア。ケーブルは資産として調達され、サイト間に敷設されて消費されます。
cmdb_ci_call_content_delivery_unit	コンテンツ配信ユニットを呼び出す	コールコンテンツ配信ユニットは、音声通信または通話に関連するコンテンツの配信または最適化に関与するシステムまたはユニットです。
cmdb_ci_call_server	コールサーバー	コール サーバーは、テレフォニー コールを管理し、コール ルーティング、セットアップ、終了、および処理を処理する集中型通信システム

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
		です。ネットワーク内で効率的で信頼性の高い通信のためのコール制御と機能を提供します。
cmdb_ci_certificate	一意の証明書	X.509 標準形式の公開鍵証明書。
cmdb_ci_channel_bank	チャンネルバンク	チャンネルバンクデバイスは、複数のアナログ音声またはデータチャネルをデジタル形式に変換して、デジタルネットワーク経由で送信します。帯域幅の効率的な利用を可能にし、コンパクトでスケーラブルなソリューションで音声およびデータ通信をサポートします。
cmdb_ci_cloud_system_management_agent	クラウドシステム管理エージェント	クラウドシステム管理エージェントは、クラウド管理サーバーにインストールされるソフトウェアコンポーネントで、リモート管理、自動化、および監視を容易にします。エージェントは、クラウドプロバイダーと管理対象システムの間の仲介役として機能し、シームレスな通信を可能にします。
cmdb_ci_comm_hardware	通信ハードウェア	通信機器情報。
cmdb_ci_communication_distribution_panel	通信配信パネル	通信配信パネルは、建物内の電話回線やデータケーブルなどの通信接続を整理および配布する中央ハブです。これにより、管理が簡素化され、通信インフラストラクチャが強化されます。
cmdb_ci_connection_medium	接続媒体	A/Z 終端をサイト、機器、またはインターフェイスにできる 2 つのエンドポイントを接続するために使用される接続メディア。
cmdb_ci_connection_service_instance	接続サービスインスタンス	接続サービスインスタンスは、エンドツーエンドのサービスデリバリーに不可欠な 2 つのエンドポイント間のネットワーク接続を表します。これは、プロビジョニングされた相互接続を表すという点で、ネットワーク サービス インスタンスとは異なります。
cmdb_ci_container_cabinet	キャビネット	キャビネットは、ネットワーク機器を収容して保護する物理的な筐体です。効率的な通信インフラストラクチャ運用のための組織化、冷却、および接続性を提供します。
cmdb_ci_container_multi_rack	マルチラック	マルチラックは、ネットワーク機器を収容および整理するためのモジュラーラックシステムです。柔軟性、拡張性、効率的なケーブル管理を提供します。スペース使用率を高め、機器の設置とメンテナンスを容易にします。
cmdb_ci_container_rack	機器ラック	ラックは、ネットワーク機器を収容するための構造化されたフレームワークです。組織、セキュリティ、効率的なケーブル管理を提供します。スペース使用率を最適化し、機器の設置とメンテナンスを簡素化します。
cmdb_ci_container_shelf	コンテナシェルフ	シェルフは、ネットワーク機器を保持するための取り付け可能なプラットフォームです。省スペースのストレージ、整理整頓、簡単なアクセスを提供します。ケーブル管理を容易にし、効

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
		率的な機器の設置とメンテナンスをサポートします。
cmdb_ci_container_slot	スロット	テクノロジーとハードウェアのコンテキストでは、スロットはネットワークモジュールを挿入するためのモジュラースペースを指します。これにより、通信機器の柔軟な構成と拡張が可能になります。また、設置とメンテナンスのプロセスを合理化します。
cmdb_ci_container_subslot	サブスロット	サブスロットは、追加のモジュールを挿入するためのスロット内のサブディビジョンです。これにより、通信機器のさらなる拡張とカスタマイズが可能になり、ネットワーク構成の柔軟性とスケーラビリティが向上します。
cmdb_ci_converged_infra	集中型インフラストラクチャ	コンピューティング機能とネットワーク機能の両方を提供するデバイス。
cmdb_ci_data_service_instance	データサービスインスタンス	データサービスインスタンスは、サービスインスタンスを拡張し、構造化データと非構造化データの永続化、データの処理(パイプライン)、またはデータの取得(データ、検索、クエリなど)を行うことができるデータサービスの論理インスタンスを表します。
cmdb_ci_db_db2_sharing_group	DB2 共有グループ	DB2 データを共有する 1 つ以上の DB2 サブシステムの集合
cmdb_ci_db_db2_stored_procedure	DB2 ストアード・プロシージャ	DB2 ストアード・プロシージャーは、SQL ステートメントを実行できるコンパイル済みプログラムであり、ローカルまたはリモートの DB2 Universal Database サーバーに保管されます。
cmdb_ci_db_ims_area	IMS エリア	エリアと呼ばれるデータセットで、各エリアにはデータ構造全体が含まれます。
cmdb_ci_db_ims_database	IMS データベース	IMS サブシステム (データベース・インスタンス) 内で実行される IMS データベース。
cmdb_ci_db_ims_plex	IMS プレックス	IMSplex は、連携して動作する IMS コンポーネントと z/OS コンポーネントで構成されています。
cmdb_ci_db_ims_subsystem	IMS サブシステム	オンラインまたはバッチのいずれかにすることができ、z/OS アドレス・スペースで実行される制御プログラム。これは、IBM の情報管理システム (IMS) の一部です。IMS システムは、データの編成、保管、および検索を支援します。
cmdb_ci_deployed_marketplace_product	展開されたマーケットプレイス製品	クラウド展開マーケットプレイス製品は、事前設定されたクラウドサービスまたはアプリケーションであり、クラウド環境での展開を簡素化し、サードパーティソリューションへのアクセスを合理化します。
cmdb_ci_deployment_component	展開コンポーネント	すべての展開コンポーネントを格納するための基底クラス。
cmdb_ci_digital_cross_connect_patch_panel	デジタルクロスコネクトパッチパネル	デジタルクロスコネクトパッチパネルは、テレコムネットワーク内のデジタル信号のルーティ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
		ングと管理を容易にし、ネットワーク要素間の柔軟な接続を可能にし、信号フローを強化し、ネットワークのメンテナンスとトラブルシューティングを簡素化します。
cmdb_ci_digital_cross_connect_system	デジタルクロスコネクトシステム	デジタルクロスコネクトシステムは、ネットワーク内のデジタル信号をルーティングおよび管理し、効率的なデータ伝送のために接続を最適化する通信デバイスです。迅速なプロビジョニングと柔軟な接続再配置により、パフォーマンスを向上させます。
cmdb_ci_digital_distribution_panel	デジタル配電盤	デジタル配電盤は、デジタル信号を分配するための集中ポイントです。これにより、デジタル接続のルーティング、テスト、およびメンテナンスを組織化できます。ネットワーク内でのデジタル信号の効率的で信頼性の高い配信を容易にします
cmdb_ci_display	ディスプレイデバイス	画像を表示する接続済みデバイス。
cmdb_ci_distributed_antenna_system_controller	分散型アンテナシステムコントローラー	分散型アンテナシステム(DAS)コントローラは、分散型アンテナシステムを管理する集中型機器です。信号配信を制御し、パフォーマンスを監視し、カバレッジを最適化して、大規模な建物や会場でのワイヤレス接続を改善します。
cmdb_ci_distributed_antenna_system_remote	分散型アンテナシステムリモート	分散型アンテナシステム(DAS)リモートは、携帯電話のカバレッジを拡張するデバイスです。中央のDASハブから信号を受信、増幅、配信し、デッドゾーンを排除し、大規模な建物や屋外エリアでのワイヤレス接続を改善します。
cmdb_ci_dns_domain_info	DNS ドメイン情報	ドメイン名を使用すると、whois や DNS ルックアップツールなどのツールからドメイン名の詳細の所有権と所有期間を追跡できます。
cmdb_ci_dns_resource_record	DNS リソースレコード	WWW ドメインのドメインネームサーバー (DNS) からの DNS レコードの詳細
cmdb_ci_dns_zone_a_record	DNS ゾーン A レコード	DNS ゾーン A レコードには、IPv4 アドレスのみが保持されます。
cmdb_ci_dns_zone_aaaa_record	DNS ゾーン AAAA レコード	DNS ゾーン AAAA レコードは IPv6 アドレスのみを保持します
cmdb_ci_dns_zone_alias_record	DNS ゾーンエイリアス	ドメイン名を IP アドレスではなくホスト名に向けるエイリアスレコード。
cmdb_ci_dns_zone_cname_record	DNS ゾーン CNAME	正規名 (CNAME) レコードはエイリアスドメインから正規ドメインを指します
cmdb_ci_drone	ドローン	モビリティを備えた無人接続デバイス。
cmdb_ci_dslam	DSLAM	デジタル加入者線アクセスマルチプレクサ (DSLAM)は、DSL接続を集中化し、帯域幅を最適化します。これにより、複数のユーザーに信頼性の高い高速インターネットアクセスが可能になります。これにより、ネットワークのパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスが向上します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_echo_cancellation_system	エコーキャンセレーションシステム	エコーキャンセレーションシステムは、反射信号を除去することで音声通信のエコーを最小限に抑える装置です。クリアで高品質のサウンド伝送を保証し、全体的なオーディオ体験を向上させます。
cmdb_ci_edge_appl	エッジアプリケーション	通常、データが生成される場所に近い場所に構築および展開される専用のシッククライアントソフトウェアで、ローカルコンピューティングリソースを活用してデータソースの近くでタスクを実行することで、より高速かつ大量に処理し、レイテンシーを最小限に抑え、応答性を向上させて、リアルタイムでアクション主導の結果を向上させます。エッジ アプリケーションは、大規模なシステムの 1 つのコンポーネントであり、結果として得られる少量のデータを対応するサーバーに送信します。通常、多数のエッジアプリケーションが展開され、大部分の処理がエッジアプリケーションで行われ、マイナーな結果がサーバー側に送信されて顧客に提示されるか、集計を実行してアクションが実行されるため、サーバー側コンポーネントの全体的な負荷が軽減されます。エッジアプリケーションの例としては、アラームを送信するためにスマートグリッドをデプロイした専用ソフトウェア、サーバー側システムへのアクション指向の小さなデータセット、店舗で小売分析を実行し、イベントなどの最小限の結果を送信するための小売店の専用ソフトウェア、アプリケーションが生成されるデータに近接している産業用IoTアプリケーション用に構築された専用のシッククライアントアプリケーション、結果の小さなデータを送信するための計算の実行などがありますデータセットをサーバー側コンポーネントに、顧客に調達したり、集計を実行したりします。
cmdb_ci_edge_device	エッジデバイス	プロバイダーのエッジまたは顧客の支店にあるエッジデバイス。
cmdb_ci_edge_rack	エッジラック	プロバイダーまたは顧客エッジのインフラストラクチャ。
cmdb_ci_enode_b	EnodeB	EnodeBは、Evolved Node Bの略で、LTE基地局です。ユーザーデバイスをLTEコアネットワークに接続し、ワイヤレスアクセスを提供し、無線リソースを管理し、セルラー通信のための高速データ伝送を可能にします。
cmdb_ci_fabric_interconnect	ファブリック相互接続	ファブリックインターコネクトは、サーバ、ストレージデバイス、およびネットワークリソースを接続するネットワークコンポーネントであり、データセンター環境内での高速通信、集中管理、および効率的なデータ転送を可能にします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_facility_service_instance	施設サービスインスタンス	施設サービスインスタンスは、サービスインスタンスを拡張します。これは、オフィスビル、住宅、製造工場、オペレーションコントロールセンターなどの施設の運用に関連付けられたサービスの論理インスタンスを表します。
cmdb_ci_fan_module	ファンシェルフ	ファンシェルフは、機器の冷却用のファンを内蔵したラックマウントユニットです。最適な温度管理を保証し、過熱を防ぎ、ネットワークデバイスの信頼性とパフォーマンスを向上させます。
cmdb_ci_fiber_cross_connect_panel	ファイバークロスコネクトパネル	ファイバークロスコネクトパネルは、ファイバー接続の整理と管理に使用されるデバイスです。光ファイバケーブルの相互接続、テスト、およびメンテナンスが容易になります。これにより、信頼性が高くスケーラブルなネットワークインフラストラクチャの効率的なルーティングが保証されます。
cmdb_ci_fiber_distribution_panel	ファイバー配電盤	ファイバーパネルは、光ファイバーケーブルの終端と接続ポイントを提供する光ファイバーネットワークで使用されるコンポーネントであり、光信号の効率的なルーティングと管理を可能にし、ネットワークのパフォーマンスと信頼性を向上させます。
cmdb_ci_fiber_serving_terminal	ファイバーサービングターミナル	ファイバーサービングターミナル(FST)は、サービスプロバイダーから加入者に光ファイバーケーブルを接続し、インターネットや電話などのサービスの高速データ伝送と配信を可能にし、エンドユーザーの接続性とネットワークパフォーマンスを向上させます。
cmdb_ci_filler_component	フィラーコンポーネント	ラックまたはデバイスの空のスポット/スロット用の平らな金属またはプラスチックのカバー。冷気ゾーンと熱気ゾーンを分離し、シャーシへのほこりの侵入を防ぎ、シャーシまたはラック内の適切なエアーフローを確保します。
cmdb_ci_fortinet_firewall_interface	Fortinet ファイアウォールインターフェイス	Fortinet ファイアウォールインターフェイスはネットワークセグメントを接続し、割り当てられたセキュリティポリシーと構成を適用しながらトラフィックフローを許可します。
cmdb_ci_fortinet_firewall_policy	Fortinet ファイアウォールポリシー	Fortinet ファイアウォールポリシーは、送信元/宛先やサービスなどの条件を指定して、ネットワークインターフェイス間のトラフィックフローを制御するセキュリティルールを定義します。きめ細かなトラフィック管理を実現し、ネットワークセグメント全体でセキュリティを強化します。
cmdb_ci_fortinet_vdom	Fortinet 仮想ドメイン	ファイアウォール内の VDOM は、さまざまなネットワークセグメントに対して独立したセキュリティポリシー、ルーティング、および構成を可能にする物理ファイアウォール内の仮想インスタンスを表します。各 VDOM は個別の

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
		ファイアウォールのように機能し、トラフィックとルールを分離します。
cmdb_ci_function_ai	AI 機能	機械学習、データ処理、AI 主導のタスクのためのスケーラブルなオンデマンドサービスを提供し、オンプレミスのインフラストラクチャ管理を必要とせずに柔軟なソリューションを提供する、パブリッククラウドプラットフォームに展開された AI SaaS アプリケーション。
cmdb_ci_gnode_b	GnodeB	GnodeB、または次世代ノードBは、5G基地局です。ユーザーデバイスを5Gコアネットワークに接続し、超高速データ転送、低遅延、大規模なデバイス接続をサポートし、モバイル通信機能に革命をもたらします。
cmdb_ci_gpu	グラフィックス処理装置	GPU は、グラフィックス、ビデオ、AI ML ワークロードなどのグラフィックス関連の作業の処理に役立ちます。GPUは、外部接続することも、コンピューターに内部でインストールすることもできます。通常、コアの数と GPU メモリによって特徴付けられます。
cmdb_ci_handheld_computing	ハンドヘルドコンピューティングデバイス	オペレーティングシステムを実行しているハンドヘルドデバイス。スマートフォンとタブレットが含まれます。
cmdb_ci_hc_device	医療用デバイス	さまざまな臨床機器の基底クラス。
cmdb_ci_heat_baffle	ヒートバッフル	上昇する熱風を機器から遠ざけるために使用されるハードウェアを表します。
cmdb_ci_hmc_server	IBM HMC サーバー	フレームを管理し、LPAR をプールに割り当てる IBM コンソール。
cmdb_ci_hmi	ヒューマンマシンインターフェイス [廃止]	廃止 — OT 資産はより広範なユースケースをサポートするために cmdb_ci_ot に移動されました。代わりにcmdb_ci_ot_hmiを使用してください
cmdb_ci_ibm_api_connect	IBM API コネクト	API をホストおよび管理するために IBM が提供する API ゲートウェイサービス。
cmdb_ci_ibm_frame	IBM フレーム	仮想化可能なかなりのリソースを備えた IBM 物理マシン。
cmdb_ci_ibm_i_server	IBM i サーバー	IBM Powerサーバー用の完全に統合されたオペレーティング・システム
cmdb_ci_ibm_vios_server	IBM viOS サーバー	サーバー内のクライアント論理区画間での物理入出力リソースの共有を容易にするバーチャル I/O サーバー
cmdb_ci_ibm_ztpf_server	IBM zTPF サーバー	z/Transaction Processing Facility オペレーティング・システムは、トランザクション量が非常に多い企業が使用する専用システムです
cmdb_ci_ibm_zvm_server	IBM zVM サーバー	IBM z/VM は、ゲストサーバーを実行するために設計された、セキュリティーが豊富でスケーラブルなハイパーバイザーと仮想化テクノロジーを備えたオペレーティング・システムです

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_ibm_zvse_server	IBM zVSE サーバー	z/VSE オペレーティング システムは、バッチ処理とトランザクション処理のための、より小さく、より複雑でないベースを提供します
cmdb_ci_imaging	イメージングデバイス	画像をキャプチャする接続済みデバイス。
cmdb_ci_incomplete_ip	不完全な IP 識別デバイス	IP アドレスでのみ識別できるデバイス。
cmdb_ci_interface_card	ネットワークインターフェイスカード	このクラスは、エッジデバイスのスロットに取り付けられたインターフェイスカードを格納し、エッジデバイスとそのネットワークシャーシ内に取り付けられたカードの間の明確な関係を可能にします。
cmdb_ci_iot	IoT デバイス	モノのインターネットデバイスタイプを含む親テーブル。
cmdb_ci_ipdslam	IP DSLAM	インターネットプロトコルデジタル加入者線アクセスマルチプレクサ(IP DSLAM)は、IPベースのDSL接続を一元化し、帯域幅を最適化します。これにより、複数のユーザーに高速で信頼性の高いインターネットアクセスが可能になります。ネットワークパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスを向上させます
cmdb_ci_keyboard_video_mouse_switch	キーボードビデオマウススイッチ	キーボードビデオマウススイッチ(KVMスイッチ)は、1組のキーボード、ビデオ、マウスを使用して複数のコンピュータを制御するためのデバイスです。これにより、マルチシステム環境での管理が簡素化され、効率が向上します。
cmdb_ci_kong_gateway	Kong ゲートウェイ	API をホストするために Kong によって提供される API ゲートウェイサービス。
cmdb_ci_kong_lb	Kong ロードバランサー	複数の Kong ターゲットに API 要求を分散するための Kong ゲートウェイのビルトインロードバランサー。
cmdb_ci_kong_target	Kong ターゲット	Kong ゲートウェイで構成されたバックエンドサービスのインスタンスを識別する個々のバックエンドサーバー。
cmdb_ci_kubernetes_node_pool	Kubernetes ノードプール	クラウド環境の Kubernetes クラスターに属するノードプールクラス。
cmdb_ci_logical_composite	論理コンポジット	機能を提供するために集約された複数の個別のエンティティで構成される論理デバイス。論理コンポジットは、その構成エンティティから分離した物理デバイスではありません。論理コンポジットが構成されているエンティティは、通常、論理コンポジット CI と関係を持つ個別の CI として認識されます。
cmdb_ci_lpar_instance	IBM LPAR インスタンス	OS の仮想的な側面を表す IBM 論理パーティション。
cmdb_ci_lpar_resource	LPAR リソース	LPAR インスタンスのリソース。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_mainframe	IBM メインフレーム	何十億もの単純な計算とトランザクションをリアルタイムで処理する大容量のメモリとプロセッサを搭載した高性能コンピューター。
cmdb_ci_mainframe_lpar	IBM メインフレーム LPAR	論理パーティション (LPAR) は、IBM メインフレームコンピューターのサブセットです。
cmdb_ci_mainframe_sysplex	メインフレームシスプレックス	特定のハードウェア製品およびソフトウェア製品を使用して連携して作業を処理する z/OS システムの集合
cmdb_ci_managed_api	マネージド API	API ゲートウェイに依存し、ゲートウェイを介して識別される API オブジェクト。
cmdb_ci_manufacturing	製造デバイス [廃止]	DEPRECATED クラス — OT 資産は、より広範なユースケースをサポートするために cmdb_ci_ot に移動されました。代わりに、必要に応じて、cmdb_ci_otを基底クラスまたは他のジェネリック子クラスとして使用します。
cmdb_ci_med_clinical_device	臨床機器	全体的な管理、医療スタッフ、および患者の支援のために臨床現場で使用されるデバイス。
cmdb_ci_med_dental	歯科用機器	UNSPSC ファミリーコード 42150000 で定義されている歯科用機器および消耗品。
cmdb_ci_med_device	医療デバイス	患者の治療に使用される医療用デバイスのクラス。
cmdb_ci_med_diagnostic_imaging	画像診断	身体の内部構造を可視化するために医療で使用される特殊な機器。
cmdb_ci_med_lab_equipment	ラボ設備	科学研究、実験、分析に使用される特殊なツール、装置、および機器。
cmdb_ci_med_patient_implant	患者インプラント	患者の体内に外科的に留置される医療機器または組織。
cmdb_ci_med_patient_monitoring	患者モニタリング	患者のさまざまな生理学的パラメータを監視し、追跡します。心拍数、血圧、酸素レベル、呼吸数などを監視します。
cmdb_ci_med_surgical_instrument	手術器具	外科的処置中に使用されるデバイス。生命維持ツール、および外科医が正確で制御された操作を行うのを支援するツール。
cmdb_ci_med_therapeutic_device	治療用デバイス	健康状態の治療、リハビリテーション、または管理を支援するために設計された特殊なツール。整形外科用サポートから埋め込み型心臓用機器や神経刺激装置まで多岐にわたります。
cmdb_ci_media_converter	メディアコンバータ	メディアコンバータは、異なるネットワークメディアタイプ(ファイバーから銅線など)間で信号を変換し、シームレスな接続を可能にし、ネットワークリーチを拡張するデバイスです。多様なネットワーク環境での円滑なコミュニケーションを促進します。
cmdb_ci_media_gateway	メディアゲートウェイ	メディアゲートウェイは、異なる通信ネットワークを接続し、異なるプロトコルまたはメディアタイプ間で信号を変換するデバイスで

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
		す。シームレスな相互運用性を実現し、多様なネットワーク間での円滑な通信を促進します。
cmdb_ci_medical	医療デバイス [廃止]	DEPRECATED クラス — 代わりに cmdb_ci_med_device
cmdb_ci_microwave_radio_equipment	マイクロ波無線機器	マイクロ波周波数を用いた長距離高速データ伝送のための無線技術。信頼性が高く、効率的で、テレコムおよびバックホールネットワークでポイントツーポイント接続に広く使用されています。
cmdb_ci_mixed_node_b	混合 NodeB	複数の無線アクセス技術をサポートする電気通信機器で、通常は 2G と 3G の両方の技術を 1 つの基地局に組み合わせます。
cmdb_ci_mobile_switching_center	モバイルスイッチングセンター	モバイルスイッチングセンター (MSC) は、モバイルデバイスをネットワークの他の部分に接続するセルラーネットワークのコアコンポーネントです。コールルーティング、スイッチング、およびモビリティ管理を処理し、シームレスな通信を促進します。
cmdb_ci_mobility_management_entity	モビリティ管理エンティティ	モビリティ管理エンティティ(MME)は、ワイヤレスネットワーク内のモビリティ関連の機能を管理します。ユーザー認証、追跡、セル間の引き継ぎなどのタスクを処理します。ネットワークリソースのシームレスなモビリティと効率的な利用を可能にします。
cmdb_ci_monitoring_unit	モニタリングユニットシェルフ	モニタリングユニットシェルフは、ネットワークデバイスを一元的に監視するためのラックマウント型プラットフォームです。監視、トラブルシューティング、およびメンテナンスタスクを合理化し、ネットワークのパフォーマンスと信頼性も向上させます
cmdb_ci_mssql_ag	MSSQL 可用性グループ	可用性グループは、高可用性とディザスター リカバリーをサポートするために一緒にフェールオーバーする一連のデータベースのコンテナーです。
cmdb_ci_mssql_ag_replica	MSSQL 可用性グループのレプリカ	可用性グループのレプリカは、可用性グループ内の各データベースのローカル コピーをホストする SQL Server インスタンスです。レプリカには、1 つのプライマリ レプリカと最大 8 つのセカンダリ レプリカの 2 種類があります。
cmdb_ci_mssql_ag_listener	MSSQL 可用性グループリスナー	可用性グループ・リスナーは、クライアントが可用性グループ内のデータベースにアクセスし、HADR の 1 次レプリカまたは読み取り可能な 2 次レプリカに接続をルーティングするための単一の接続ポイントを提供する仮想ネットワーク名です。
cmdb_ci_multi_service_network_router	マルチサービスネットワークルーター	音声、ビデオ、データなどのさまざまなネットワークサービスをサポートし、複数のネットワークとプロトコル間で効率的で信頼性の高い

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
		通信を提供する汎用性の高いネットワークルーターデバイス。
cmdb_ci_multi_service_switch	マルチサービススイッチ	ネットワーク内の複数のタイプのトラフィック (音声、データ、ビデオ) を集約してルーティングするネットワークデバイス。効率的で柔軟な接続を提供し、シームレスな通信とリソース使用率の最適化を実現します。
cmdb_ci_multimedia	マルチメディアデバイス	メディアコンテンツの生成または配信を支援する接続済みデバイス。
cmdb_ci_multiplexer	マルチプレクサ	マルチプレクサ(MUX)は、信号を1つの送信に結合して帯域幅を最適化するデバイスです。複数のデータストリームを同時に送信して、さまざまなアプリケーションで効率的な通信を実現します。また、ネットワークパフォーマンスも向上します。
cmdb_ci_network_circuit	ネットワーク回路	電気通信接続サービスを可能にする 2 つ以上のポイント間の個別パス。
cmdb_ci_network_controller	ネットワークコントローラ	ネットワーク コントローラーは、ネットワーク機能の調整を担当します。
cmdb_ci_network_interface_device	ネットワークインターフェイスデバイス	ネットワークインターフェイスデバイス (NID) は、顧客の機器をサービスプロバイダーのネットワークに接続します。分界点として機能し、エンドユーザーに信頼性と安全性の高い接続性を確保します。通信サービス用の物理インターフェイスと論理インターフェイスを提供します。
cmdb_ci_network_interface_unit	ネットワークインターフェイスユニット	ネットワークインターフェイスユニット (NIU) は、お客様のデバイスをネットワークに接続します。分界点として機能し、信頼性の高い安全な接続を可能にします。お客様の機器とネットワーク間のシームレスな通信のためのインターフェイスとプロトコルを提供します。
cmdb_ci_network_link	ネットワークリンク	プロバイダーのネットワーク内から顧客エッジまでの物理ネットワークリンク。(ファイバー、同軸など)
cmdb_ci_network_monitoring	ネットワークモニタリング	ネットワーク監視ユニットは、ネットワークトラフィックを継続的に監視し、データを収集し、効果的なネットワーク管理、トラブルシューティング、およびセキュリティ分析のためのリアルタイムの洞察とアラートを提供する専用のデバイスまたはソフトウェアです。
cmdb_ci_network_node	ネットワークノード	特定の CI クラスが存在しない場合にネットワークインフラストラクチャをキャプチャする一般的なクラス。
cmdb_ci_network_port	ネットワークポート	インターフェイスカードに含まれているネットワークポート、またはアクセスクラスのネットワークシャーシで独立したネットワークポート。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_network_service_instance	ネットワークサービスインスタンス	ネットワーク機能に基づく一連のネットワークサービスの特定の展開、プロビジョニング、および/または構成済みのインスタンス。
cmdb_ci_network_tap	ネットワークタップ	監視と分析のためにネットワークトラフィックをキャプチャしてコピーするパッシブデバイス。フローを中断することなく可視化を提供し、パフォーマンスの監視、セキュリティ分析、およびトラブルシューティングを支援します。
cmdb_ci_network_testing_unit	ネットワークテストユニット	ネットワークのパフォーマンス、信頼性、およびセキュリティを評価するためのデバイス。帯域幅の測定、遅延分析、脆弱性スキャンなどのテストを実施し、最適な機能を確認して潜在的な問題を特定します。
cmdb_ci_network_timing	ネットワークタイミング	ネットワークタイミングデバイス (ネットワークタイムサーバーとも呼ばれます) は、ネットワーク全体でクロックを同期し、ネットワークデバイスとシステムの正確なデータ転送、同期、およびパフォーマンスの最適化を保証します。
cmdb_ci_network_topology	ネットワークトポロジ	ネットワークトポロジは、ネットワークの物理的および論理的な構造を記述します。
cmdb_ci_ni_logical_path	論理接続	2 つのアクティブなインターフェイス間の無形エンティティ。これらは、複数のネットワークリンク (物理接続/マイクロ波リンクなど) またはその他の論理接続、またはすべての組み合わせによって形成されます
cmdb_ci_ni_physical_link	物理接続	接続メディアを介して実現される 2 つのエンドポイント間のネットワークリンクの設定済み接続 (ケーブル、ワイヤレス接続、ストランドなど)。
cmdb_ci_nids	ネットワーク侵入検知システム	NIDS クラスは、パッシブネットワークモニタリングアプライアンスと、検出するネットワーク上のデバイスとの間の関係をビルドします。
cmdb_ci_nutanix_cluster	Nutanix クラスター	Nutanix ソフトウェアを実行している物理ノードで構成されるクラスター。
cmdb_ci_nutanix_controller_vm	Nutanix コントローラー VM	各ノードに存在する Nutanix コントローラー仮想マシンであり、ストレージのクラスタリングおよび管理機能を提供します。
cmdb_ci_nutanix_host	Nutanix ホスト	すべての仮想マシンが実行される物理ホスト。
cmdb_ci_nutanix_storage_container	Nutanix ストレージコンテナ	予約済み容量、レプリケーションファクター、ストレージ最適化オプションなどのポリシーを適用するために使用される Nutanix ストレージプールのサブセット。
cmdb_ci_nutanix_storage_pool	Nutanix ストレージプール	仮想マシン間を物理的に分離するために通常使用される Nutanix クラスター内の物理ディスクのグループ化。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_nutanix_vm_instance	Nutanix 仮想マシンインスタンス	Nutanix インフラストラクチャ上で実行される仮想マシン。
cmdb_ci_oe	運用機器	このクラスは、商品やサービスの製造プロセスに直接関与する産業および製造機器、機械、およびツールを対象としています。これらの CI は、オペレーショナルテクノロジー (OT) CI によって制御される場合があります。
cmdb_ci_operational_process_service_instance	オペレーショナルプロセスサービスインスタンス	オペレーショナルプロセスサービスインスタンスは、相互接続されたデバイスと機器を含むオペレーショナルプロセスの論理インスタンスを表すサービスインスタンスを拡張します。このプロセスは自律的な場合もありますが、通常は最前線の従業員が含まれます。
cmdb_ci_optical_carrier_transport_node	光キャリアトランスポートノード	光キャリアトランスポートノードは、トランスポートネットワークで大容量の光信号を送信および切り替えます。これにより、データ、音声、およびビデオ トラフィックの効率的で信頼性の高い転送が容易になります。ネットワークのパフォーマンスと拡張性を向上
cmdb_ci_optical_fiber_cable	光ファイバーケーブル	一連の光ファイバーによって行われる接続メディアを表すエンティティ。このクラスは、光ファイバーストランドで作られたすべてのケーブルを捕捉するものとします。
cmdb_ci_optical_fiber_strand	光ファイバーストランド	単一のファイバーストランドで構成される接続メディアを表すエンティティ。このクラスは、光ファイバーで作られたすべてのストランドを捕捉するものとします。
cmdb_ci_optical_line_amplifier	光ラインアンプ	光ラインアンプは、長距離伝送のために光ファイバシステムの光信号を増幅するデバイスです。電気変換なしで信号強度を強化し、効率的で信頼性の高いデータ転送を保証します。
cmdb_ci_optical_line_terminal	OLT	光回線端末 (OLT) は、パッシブ光ネットワークのエンドポイントデバイスです。データ、音声、およびビデオ信号を集約して配信します。また、複数の加入者に高速ファイバー接続を提供します。
cmdb_ci_optical_network_terminal	ONT	光ネットワーク端末(ONT)は、光ファイバーネットワークで使用されるデバイスであり、光信号を電気信号に変換し、エンドユーザーに高速インターネット、電話、およびテレビサービスを提供できるようにします。
cmdb_ci_optical_network_unit	ONU	光ネットワークユニット (ONU) は、光ファイバーネットワークにおけるカスタマーエンドデバイスです。光信号を電気信号に変換し、家庭や企業の高速インターネット、音声、およびビデオサービスにアクセスするための接続性をデバイスに提供します。
cmdb_ci_optical_splitter	オプティカルスプリッター	ビームスプリッターとしても知られる光スプリッターは、着信光信号を複数の出力に分割し

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
		ます。これにより、複数のデバイスまたはネットワークブランチへの信号配信が可能になります。これにより、光ファイバーネットワークでの光帯域幅の効率的な共有が容易になります。
cmdb_ci_ot	オペレーショナルテクノロジー (OT)	製造業などの産業用制御に使用される OT テクノロジーの基底クラス。
cmdb_ci_ot_cnc	CNC	コンピューター数値制御 — 工作機械(ドリル、旋盤、ミルなど)と3Dプリンターの自動制御
cmdb_ci_ot_control	OT コントロールシステム	産業用制御システム (ICS) の基底クラス。通常は Purdue モデルのレベル 1 または 2 にあります。
cmdb_ci_ot_control_module	OT コントロールモジュール	PLC や DCS などの OT コントロールシステムに接続されたモジュール。
cmdb_ci_ot_dcs	DCS	分散制御システム — 中央に配置された単一のユニットではなく、制御するプロセスについて分散されたインテリジェンスによって達成される制御
cmdb_ci_ot_dpu	DPU	分散処理ユニット — 各 DPU が数千の I/O ポイントを処理する専用ネットワーク上の ICS
cmdb_ci_ot_ews	EWS	エンジニアリングワークステーション — ICSアプリケーションおよびその他の制御システム機器の構成、メンテナンス、および診断のためのコンピューティングプラットフォーム。
cmdb_ci_ot_field_device	OT フィールドデバイス	Purdue モデルレベル 0 の OT 入出力デバイス
cmdb_ci_ot_historian	履歴担当者	Data Historian — 産業プロセスのデータ分析をサポートする一元化されたデータベース
cmdb_ci_ot_hmi	HMI	ヒューマンマシンインターフェース — オペレーターがコントローラーと対話するためのハードウェアまたはソフトウェア
cmdb_ci_ot_ied	IED	インテリジェント電子デバイス—パワーグリッド用の外部ソースとの間でデータ/制御を送受信します
cmdb_ci_ot_industrial_3d_printer	産業用 3D プリンター	アディティブ・マニュファクチャリングで CAD モデルまたはデジタル 3D モデルから 3 次元オブジェクトを構築するために使用されるデバイス
cmdb_ci_ot_industrial_actuator	産業用アクチュエーター	バルブを開くなど、メカニズムの移動と制御を担当する機械のコンポーネント。
cmdb_ci_ot_industrial_drive	産業用ドライブ	機械の速度を制御するために使用される機器は、機械、電気機械、油圧、または電子です。
cmdb_ci_ot_industrial_robot	産業用ロボット	製造に使用されるロボットシステム。
cmdb_ci_ot_industrial_sensor	産業用センサー	機器の健全性を監視するセンサー。
cmdb_ci_ot_opc_client	OPC クライアント	OPC サーバーを使用して、アプリケーションで OPC サーバーからデータを取得したり、監視

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
		制御を行ったりできるようにしたりするソフトウェアモジュール。
cmdb_ci_ot_opc_server	OPC サーバー	アプリケーションが OPC を使用して外部にデータを提供できるようにするソフトウェアモジュール。
cmdb_ci_ot_plc	PLC	プログラム可能なロジックコントローラー — OT デバイスの制御に使用
cmdb_ci_ot_qics	品質検査管理システム	特に品質および検査機能を支援する制御システム。
cmdb_ci_ot_rtu	RTU	リモートターミナルユニット — DCSおよびSCADAリモートステーションをサポートするために設計された特別な目的のデータ収集および制御ユニット
cmdb_ci_ot_scada_client	SCADA クライアント	監視制御とデータ取得 — オペレーターがSCADAサーバーを管理できるようにするクライアント
cmdb_ci_ot_scada_server	SCADA サーバー	監視制御とデータ収集 — データを収集および処理し、長距離にわたって運用制御を適用できるシステム
cmdb_ci_ot_supervisory	OT 監督システム	監視システムの基底クラス。通常は、Purdueモデルのレベル 2 または 3 にあります。
cmdb_ci_ot_system_service	OTシステムサービス	物理プロセス、機械、および生産工程を管理、制御、および監視するために使用されるテクノロジーとシステムのカテゴリ。
cmdb_ci_payment	支払デバイス	商品またはサービスの購入を可能にする接続済みデバイス。
cmdb_ci_plc	プログラム可能なロジックコントローラー [廃止]	DEPRECATED クラス — OT 資産は、より広範なユースケースをサポートするために cmdb_ci_ot に移動されました。代わりに、cmdb_ci_ot_plc
cmdb_ci_power_over_ethernet_device	パワーオーバーイーサネットデバイス	Power Over Ethernet(PoE)デバイスを使用すると、1本のイーサネットケーブルを介して電力とデータを伝送できるため、設置が簡素化され、個別の電源の必要性が軽減されます。
cmdb_ci_primary_flexibility_point	プライマリフレキシビリティポイント	プライマリフレキシビリティポイント(PFP)は、複数のケーブルまたはコンジットが収束するネットワーク内の中央の場所であり、ネットワーク接続の柔軟な再分配と再構成を可能にし、ネットワーク管理とスケーラビリティを最適化します。
cmdb_ci_private_branch_exchange	構内電話交換機	構内電話交換機 (PBX) は、組織内の内部通信を可能にする電話システムであり、ユーザーは個々の電話回線に依存することなく、電話をかけたり、内線番号を共有したり、着信/発信コールを管理したりできます。
cmdb_ci_processing_unit	処理装置	コンピューティングシステム内のさまざまな処理装置の基底クラス。すべてのユニッ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
		トに共通するコア属性と機能をカプセル化し、GPU、CPU、その他のプロセッサなどの特殊なサブクラスの基盤として機能します。
cmdb_ci_processor_pool	IBM HMC プロセッサプール	LPAR のグループにプロセッサーを割り当てるために使用される IBM 共有プール。
cmdb_ci_protocol_converter	プロトコルコンバーター	相互運用性を実現するために、あるデバイスの標準または独自のプロトコルを他のデバイスまたはツールに適したプロトコルに変換するために使用されるデバイス。
cmdb_ci_provider_device	プロバイダーデバイス	SD WAN エッジポートとサービスプロバイダーのコアネットワークを接続する接続ポイント。
cmdb_ci_radio_access_network	無線アクセスネットワーク	ユーザーデバイスをコアネットワークに接続するモバイルシステムの一部。基地局、アンテナで構成され、無線通信とモバイルサービスへのアクセスを可能にします。
cmdb_ci_radio_control_hardware	無線コントロールハードウェア	無線通信システムの管理に役立つデバイス。トランシーバー、アンテナ、アンプ、スイッチが含まれており、効率的で信頼性の高いワイヤレス接続を保証します。
cmdb_ci_radio_network_controller	無線ネットワークコントローラー (RNC)	RNCは、多数のNodeBを制御するUMTS RNS(Radio Network System)の機能要素です。RNCの責任には、無線リソースの管理と制御、エアインターフェイスのセキュリティ、モビリティ手順、およびシステムの同期が含まれます。
cmdb_ci_radio_transmission_hardware	無線伝送ハードウェア	さまざまな周波数と範囲にわたる無線通信を容易にする無線信号伝送装置。これには、送信機、受信機、アンテナ、アンプ、および関連コンポーネントが含まれます。
cmdb_ci_remote_radio_unit	リモート無線ユニット	リモート無線ユニットは、リモート無線ヘッド(RRH)とも呼ばれ、アンテナサイトに配置されたデバイスであり、ファイバーを介してベースバンドユニットに接続します。ベースバンド信号を無線信号に変換してワイヤレス伝送し、ネットワークの柔軟性とパフォーマンスを向上させます。
cmdb_ci_repeater	リピーター	リピーターは、ワイヤレス信号を増幅および再送信してカバレッジ範囲を拡張するデバイスです。微弱な信号を受信してブーストし、再ブロードキャストすることで、信号強度を高め、受信が制限されている地域での通信の信頼性を向上させます。
cmdb_ci_residential_gateway	住宅ゲートウェイ	レジデンシャルゲートウェイは、モデム、ルーター、およびファイアウォール機能を単一のデバイスに組み合わせたデバイスであり、ホームユーザーのインターネットアクセス、ローカルネットワーク接続、およびセキュリティを可能にします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_rj45_patch_panel	RJ45 パッチパネル	RJ45パッチパネルは、イーサネット接続を整理および管理するハードウェアコンポーネントであり、ネットワークケーブルの終端とパッチ適用の中央ハブとして機能し、ネットワーク構成、メンテナンス、およびトラブルシューティングを簡素化します。
cmdb_ci_sap_sid		
cmdb_ci_sbc	シングルボードコンピューティング	Raspberry Pi などのシングルボードコンピューティングデバイス。
cmdb_ci_sdwan_controller	SDWAN コントローラー	すべての SD-WAN Edge の物理デバイス管理または仮想デバイス管理を提供するデバイス。
cmdb_ci_sdwan_edge	SDWAN エッジ	Underlay Connectivity Service と SD-WAN サービスの間にあるネットワーク機能(物理または仮想)。
cmdb_ci_sdwan_port	SDWAN ポート	外部ネットワークに接続するネットワークデバイスのソケット。
cmdb_ci_security	セキュリティデバイス	バッジリーダーなどのセキュリティ機能を提供する接続済みデバイス。
cmdb_ci_service_aggregation_router	サービスアグリゲーションルーター	サービスアグリゲーションルーターは、ネットワークサービスを 1 つのデバイスに一元化するネットワークデバイスであり、複数のソースからのトラフィックを集約することで管理を簡素化し、効率を向上させ、複雑さを軽減します。
cmdb_ci_service_control_point	サービスコントロールポイント (SCP)	Signaling System 7(SS7)ネットワークの SCP は、コールのルーティングと特別な機能の管理を担当します。
cmdb_ci_service_switching_point	サービススイッチングポイント (SSP)	SS7 ネットワークを介してサービス制御ポイント(SCP)と呼ばれる中央データベースにクエリを送信し、TDM コールのルーティング方法を決定する電気通信ネットワーク内のスイッチ。SSP は、音声スイッチの一部にすることも、それに接続された別のコンピューターにすることもできます。
cmdb_ci_serving_area_interface	サービングエリアインターフェイス	サービングエリアインターフェイス (SAI) は、サービスプロバイダーのネットワークと顧客宅内を接続するポイントであり、インターネット、電話、テレビなどのサービスの提供を可能にし、効率的な通信と接続性を確保します。
cmdb_ci_serving_gprs_support_node	サービング GPRS サポートノード	サービング一般パケット無線サービス (GPRS) サポートノード (SGSN)。S4 は、SGSN とサービングゲートウェイ(SGW)間のインターフェイスです。
cmdb_ci_session_border_controller	セッションボーダーコントローラー (SBC)	IP 通信を保護および規制します。サービスプロバイダーとその顧客など、IP ネットワーク間のネットワーク境界に展開されます。リアルタイム通信には、VoIP、IP ビデオ、テキストチャットが含まれます。例:Oracle 6350、Oracle 4250

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_signal_transfer_point	信号転送ポイント	信号転送ポイント (STP) は、電気通信ネットワークでシグナリングメッセージをルーティングする電気通信ネットワーク要素であり、サービスプロバイダー間の円滑な通信を促進し、さまざまなサービスのシームレスな接続を可能にします。
cmdb_ci_sim_card	SIM カード	携帯電話、タブレット、モビリティゲートウェイなどのモビリティデバイスで使用されるSIMカード。
cmdb_ci_small_cell_radio_gateway	スモールセル無線ゲートウェイ	スモールセル基地局をコアネットワークに接続するデバイス。信号伝送を管理し、人口密度の高い地域や屋内環境での無線通信を統合し、強化します。
cmdb_ci_small_cell_radio_node	スモールセル無線ノード	ユーザー密度が高いエリアや信号強度が弱いエリアで局所的なセルラー接続を提供することで、ネットワークの容量とカバレッジを向上させるコンパクトな無線通信デバイス
cmdb_ci_splice_closure	スプライスクローズ	光ファイバー スプライスなどの通信スプライスを密閉して保護するデバイス。たとえば、2 本のファイバーストランドを 1 本の連続した物理的な光ファイバーストランドに結合します。
cmdb_ci_strand	ストランド	ケーブルの容量を定義する有形エンティティ。1 本以上のストランドを使用して、物理的な接続を形成します。ストランドをスプライシングして、より長いまたは拡張された物理的な接続を作成できます。ストランドはインターフェイスに接続するか、開いたままにする必要があります。
cmdb_ci_telco_control_component	コントロールコンポーネント	コンピューター、メインシステム、マザーボード、およびその他の通信コンポーネント間のインターフェイスを作成する、コンピューターハードウェアコンポーネント内のデバイス。マザーボードに直接統合されるものもあれば、拡張デバイスとして追加されるものもあります。
cmdb_ci_topology	トポロジ	一連の CI (機器または接続) の配置を表す汎用クラス。
cmdb_ci_transmission_control_unit	トランスミッションコントロールユニット (TCU)	2G無線ネットワークでは、伝送制御ユニット(TCU)が音声をエンコードおよびデコードし、データレートの適応を処理します。TCUは、13 kbits/sから64 kbits/sの間の変換を処理します。
cmdb_ci_transport	移送タイプ	相互接続されたテクノロジーを含む輸送のタイプ
cmdb_ci_tyk_api_gateway	Tyk API ゲートウェイ	API をホストおよび管理するために Tyk が提供する API ゲートウェイサービス。
cmdb_ci_unclassified_hardware	未分類のハードウェア	適切に分類するための十分な情報が不足しているハードウェアデバイス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_universal_customer_premises_equipment	Universal customer premises equipment	顧客エッジに配置された汎用ネットワークデバイス。仮想機能を有効にするプラットフォーム。同じハードウェアベンダーが提供する専用のCPEデバイスとは対照的です。例:Juniper NFX250-S2、Silicom Connectivity Solutions 80500-015
cmdb_ci_unmatched_api_endpoint	不一致 API エンドポイント	API および API コンポーネントクラスを入力するための十分な情報がない API エンドポイント。
cmdb_ci_v35_patch_panel	V.35 パッチパネル	V.35 パッチパネルは、V.35 接続の集中型終端ポイントです。V.35 インターフェイスを整理、テスト、および維持します。V.35 ネットワークの効率的な接続と管理を可能にし、信頼性の高いデータ転送と合理化された運用を保証します。
cmdb_ci_vms_appl	ビデオ管理システム	ビデオ管理システム(VMS)は、ビデオ監視カメラ、録画デバイス、およびその他のセキュリティコンポーネントを管理および制御するために設計されたソフトウェアベースのプラットフォームです。大規模な監視やセキュリティ監視で一般的に使用されています。
cmdb_ci_voice_activity_detection_equipment	音声アクティビティ検出装置	音声活動検出装置は、音声信号における人間の音声の有無を検出します。リソースの効率的な利用を可能にし、音声アクティビティに基づいて特定の機能をアクティブまたは非アクティブにすることでオーディオ処理を強化します。
cmdb_ci_voice_gateway	音声ゲートウェイ	Voice Gateway は、従来の電話システムを IP ネットワークに接続し、音声通信を可能にするデバイスです。アナログ音声信号をデジタルデータに変換し、音声サービスとIPベースのシステムを統合します。
cmdb_ci_voice_switch	音声スイッチ	時分割マルチプレクサ (TDM) ベースの回線交換電話の切り替えに使用される大規模なコンピューター システムを表します。たとえば、通話機能を提供する公衆交換電話網 (PSTN) のクラス 5 電話交換機があります。
cmdb_ci_voicemail_equipment	ボイスメール装置	ボイスメール機器とは、電気通信ネットワークで音声メッセージを保存および取得するハードウェアを指し、ユーザーが利用できないときにメッセージを受信して保存できるようにし、通信効率を高め、メッセージの見逃しを防ぎます。
cmdb_ci_wdm	WDM	波長分割多重(WDM)は、1本のファイバーで異なる波長の複数の信号を送信します。データ容量が増加し、帯域幅が最適化されます。光ネットワークにおける効率的かつ高速な通信を可能にします。
cmdb_ci_wearable	ウェアラブルテクノロジー	人が着用する接続済みデバイス。たとえば、スマートウォッチなどです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	ラベル (表示名)	テーブルの説明
cmdb_ci_web_acl	ウェブ ACL	WebACL クラスは、CloudFront、API Gateway REST API、Application Load Balancers、AppSync GraphQL API、Cognito ユーザープール、App Runner サービス、AWS Verified Access、および Azure Front Door Application Gateway の ACL を表します。
cmdb_ci_webseal_backend_server	Webseal バックエンドサーバー	検出された IBM WebSEAL バックエンドサーバー。WebSEAL が Web コンテンツを提供するために使用するサーバーを表します。
cmdb_ci_webseal_junction	Webseal ジャンクション	検出された IBM WebSEAL ジャンクション。WebSEAL ジャンクションは、フロントエンド WebSEAL サーバーとバックエンド Web アプリケーション・サーバー間の HTTP または HTTPS 接続です。
cmdb_ci_webseal_reverse_proxy	Webseal リバースプロキシ	検出された IBM WebSEAL リバースプロキシ。一般に、WebSEAL は、Web ブラウザーから HTTP/HTTPS 要求を受信し、独自の Web サーバーまたはジャンクションされたバックエンド Web アプリケーション・サーバーからコンテンツを配信することによって、リバース Web プロキシーとして機能します。
cmdb_ci_wireless_sector	ワイヤレスセクター	セルラーカバレッジエリアの単位。

CMDB API (CMDB SDK)

CMDB での作成、更新、および読み込み操作には、CMDB API を使用します。CMDB API では、ドメインセパレーションがサポートされています。

CMDB API (CMDB SDK)

CMDB での作成、更新、および読み込み操作には、次の CMDB API を使用します。

- CMDBGroupAPI - スコープ指定
- CMDBTransformUtil - グローバル
- CMDBUtil - グローバル
- IdentificationEngineScriptableApi
- IdentificationEngine - スコープ指定

CMDB API でのドメインセパレーション

ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

CMDB API は、スクリプトから CMDB にアクセスするために使用されます。CMDB は、CI と関係の情報を格納し、ドメインセパレーションされています。

CMDB API は、次の操作をサポートしています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 新しい CI の作成：

  この操作は、CI 作成時のドメインセパレーションをサポートする識別および調整エンジンを介して行われます。この操作には、呼び出し元のドメインが使用されます。

- 既存の CI の更新：

  この操作は、CI 作成時のドメインセパレーションをサポートする識別および調整エンジンを介して行われます。この操作には、呼び出し元のドメインが使用されます。

- 関係の作成/削除：

  cmdb_rel_ci テーブルはドメインセパレーションされていません。

- CMDB CI のクエリー/CMDB テーブルのクエリー：

  結果は、呼び出し元で表示できるドメインによりフィルタリングされます。

- CMDB メタデータテーブルのクエリー：

  メタデータ情報はドメインセパレーションされていません。

CMDB API のドメインセパレーションのセットアップ

ドメインセパレーションが CMDB で有効になっている場合は、CMDB API でも利用できます。

データ分離

データは CMDB で格納およびドメインセパレーションされます。CMDB API の観点からは、追加の作業は必要ありません。

ドメインセパレーション環境の構成

構成は CMDB レベルで行われます。

ベースシステムのアプリケーションテーブルにドメイン列がある場合

「CMDB ヘルスにおけるドメインセパレーション」トピックを参照してください。

テナントドメインとアプリケーション データ

CMDB で管理するアプリケーション固有のデータはありません。

関連情報

ドメインセパレーションと構成管理データベース (CMDB)

構成管理データベース (CMDB)のクイックスタートテスト

アプリケーションの開発やアップグレードの適用などの構成変更を行った後も、構成管理データベース (CMDB) が変わらず正常に動作するかを検証します。自分のインスタンスに固有のデータを使用するときは、それが成功するように、これらのクイックスタートテストをコピーしてカスタマイズします。

構成管理データベース (CMDB) クイックスタートテストでは、構成管理 (CMDB) プラグイン (com.snc.cmdb) と CMDB - ATF テストプラグイン (com.snc.cmdb.atf) をアクティブ化する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB BSM：依存関係ビューテストスイート
依存関係ビュー ***API*** の機能をチェックするテストスイート

テスト	説明	リリースバージョン
CMDB BSM：依存関係ビュー	依存関係ビュー API の機能をテストします。これらの API は、指定された CI sys_id に対して、また itil ユーザーロールを使用して、依存関係ビューおよび関連マップアイテム (コンテキストメニューアイテムなど) を取得します。	New York

CMDB ヘルス：**CMDB** ヘルスダッシュボードテストスイート
基本的なレベルで ***CMDB*** ヘルスダッシュボードが機能しているかどうかを確認するテストスイート。

テスト	説明	リリースバージョン
CMDB ヘルス: 健全性ジョブステータス	30 日以上前に開始された CMDB ヘルスダッシュボードジョブが、まだ処理中かどうかを確認します。	New York
CMDB ヘルス：CMDB ヘルスの完全性/推奨	推奨される測定基準 (CMDB ヘルス完全性 KPI など) がフル機能しているか確認します。 このテストの検証対象： • 推奨評価指標の健全性包含ルールの作成。 • 健全性包含ルールを満たす推奨フィールドを作成します。 • 推奨フィールドにデータが欠落しているテストレコードに対して、健全性包含ルールが正しく適用されていることを検証します。	New York

CMDB IRE: 識別調整エンジンテストスイート
識別および調整エンジン ***(IRE)*** 機能を確認するためのテストスイート

テスト	説明	リリースバージョン
CMDB IRE: IRE 検証	CI ID および調整の定義を検証し、CI ID のインデックスをチェックします。	Madrid
CMDB IRE: 調整ルール	調整ルールの操作を、itil と itil_admin の各ロールを使用し	Paris

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB IRE: 識別調整エンジンテストスイート
識別および調整エンジン *(IRE)* 機能を確認するためのテストスイート

(続く)

テスト	説明	リリースバージョン
	て CI クラスマネージャーで確認します。操作には、調整ルールの作成、編集、削除が含まれます。 また、アクティブまたは非アクティブな設定と派生したルールを確認します。	
CMDB IRE: 識別ルール	識別ルールの操作を、itil と itil_admin の各ロールを使用して CI クラスマネージャーで確認します。操作には、識別ルールの作成、編集、削除が含まれます。 また、アクティブまたは非アクティブな設定と派生したルールを確認します。	Paris

CMDB QB: クエリビルダーテストスイート
*2*つの関連するユーザーロール - ***cmdb_query_builder*** と ***cmdb_query_builder_read*** を使用して、クエリーの作成、クエリーの読み込み、クエリーの実行などの ***CMDB*** クエリービルダー機能を検証するためのテストスイート。

テスト	説明	リリースバージョン
CMDB QB: クエリビルダー - cmdb_query_builder ロール	cmdb_query_builder ユーザーロールが、CMDB クエリービルダーでクエリーを保存し、保存されたすべてのクエリーにアクセスして実行できることを確認します。	New York
CMDB QB: クエリビルダー - cmdb_query_builder_read ロール	CMDB クエリービルダーで、cmdb_query_builder ユーザーロールが保存されたクエリーにアクセスして実行でき、クエリーの保存はできないことを確認します。	New York

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB REL: 関係エディターとフォーマッターのテストスイート

関係エディターと関係フォーマッターの機能を確認するためのテストスイート。

テスト	説明	リリースバージョン
CMDB REL EDITOR: 関係エディター	itil ユーザーロールを使用して、CI への関係の追加と CI からの関係の削除を確認します。	New York
CMDB REL FORMATTER: 関連フォーマッター	itil ユーザーロールを使用して、関係フォーマッターの特定の CI に対して表示される CI 情報、関係性タイプ、関係性、変更チケットなどの関連レコード、および CMDB ビュー (関係フィルター) などの設定が正しいかどうかを確認します。	New York

CMDB SDK: SDK REST API テストスイート

CMDB SDK REST API の機能を検証するためのテストスイート。

テスト	説明	リリースバージョン
CMDB SDK: CMDB メタデータのクエリ	CMDB メタデータのクエリをテストします。	New York
CMDB SDK: REST API を使用した CI に対する関係性の作成	CMDB REST API を使用して、CMDB 内の CI に対する関係性の作成をテストします。	New York
CMDB SDK: REST API を使用した CI に対する関係性の削除	CMDB REST API を使用して、CI に対する関係性の削除をテストします。	New York
CMDB SDK: REST API を使用した CI の作成	CMDB REST API を使用して CI の作成をテストします。	New York
CMDB SDK: REST API を使用した CMDB のクエリ	CMDB REST API を使用して CMDB のクエリをテストします。	New York
CMDB SDK: REST API を使用した CI の更新	CMDB REST API を使用して CI の更新をテストします。	New York
CMDB SDK: REST API を使用した CI のクエリ	CMDB REST API を使用して CI のクエリをテストします。	New York

関連情報

クイックスタートテスト

CMDB 用語集

UI テキストやコア CMDB ドキュメントなど、CMDB に関連するテキストでは、CMDB のコンテキストを理解する上で重要な数多くの用語が使用されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB 階層

CMDB 階層は、CMDB に関連するすべてのデータが格納、使用、管理される、構造化されたツリー状のデータストアです。以下の用語の説明は、CMDB 階層のコンテキストにおける最も適切な説明となっています。

クラス/テーブル

組織内の、コンピューターなど、特定の IT の物理的、論理的、または概念的なアイテムに関するデータを格納します。CMDB 階層には多くのクラスが含まれており、各クラスには、類似の属性を共有する一連の類似の IT インフラストラクチャアイテムが格納されます。CMDB 階層内の各クラスには、コンピューターの CPU など、そのクラスに格納されている IT アイテムに共通する一連の「属性」があります。クラスは複数の行で構成され、各行は「構成アイテム (CI)」と呼ばれる 1 つの IT アイテムを表します。初期時は、いずれかの方法を使用して CMDB に「入力」し、実際の IT アイテムがクラスに格納されるまで、クラスに行はありません。クラス内の行数 (CI) は、組織内のそのタイプの IT アイテムの数を反映して動的に変化します。クラスは「独立」または「依存」と指定することができ、それによって CMDB 階層内でのクラス CI の相互の依存関係が決まります。

属性/列

クラステーブルは、文字列や整数などの特定のデータタイプを使用して IT アイテムの特定の属性を格納するために設計された、設定された数の列によって定義されます。クラステーブルの列には、実際の IT アイテムの属性値が含まれています。

構成アイテム (CI)

クラスに行として格納される、コンピューターなどの組織内の実際の IT インフラストラクチャアイテムを表す、データの基本単位。クラスの行数は、そのクラスの CI の数です。特定のクラスのすべての CI には同じ列の集合があり、各列には IT アイテムのそれぞれの属性の実際の値が保持されます。たとえば、コンピュータークラスにはオペレーティングシステム属性があるため、コンピューター CI にはオペレーティングシステム属性があり、この属性は、組織内の特定のコンピューターに対して Windows 10.0 といった値を持つことができます。クラスに追加されるすべての CI には、CI の実際の値を入力できるすべてのクラス属性があります。

CI クラス/ CI タイプ

CI が属するインスタンスデータベース内の実際のテーブル名。*CI* タイプは、コンピューター、ルーター、プリンターなどの CI のクラスのわかりやすい名前です。

続柄

CI と、別の CI、ユーザー、またはグループのいずれかの間の接続のタイプ。関係タイプは、子 CI の観点から 1 回、親 CI の観点から 1 回の 2 回定義されます。たとえば、子 CI に電力を供給する親 CI は、関係タイプ Powers::Is Powered By を使用します。

親クラス/子クラス

CMDB 階層内の各クラスは、別のクラス (「親クラス」) の子として作成され、クラス間に親子関係が構築されます。子クラスは、親クラスで指定されたすべての列と、その他の機能固有の定義を自動的に派生させます。派生属性に加えて、親クラスに存在しない一意の属性を子クラスに追加できます。

CMDB 階層とは、属性やアイテム間の関係など、組織内のすべての IT アイテムの詳細なマップとして機能する、事前定義されたクラスとユーザー定義クラスの集合全体のことです。CMDB 階層全体で、クラスは互いに属性を派生させ、関係によって接続されて、ツリー状構造のクラスの網を形成します。CMDB 階層の最上位にあるクラスは構成アイテム [cmdb_ci] クラスで、CMDB 階層内のすべてのクラスに共通する基本属性を保持します。何百ものクラスがベースシステムで完全に定義されており、環境内の実際の IT アイテムを表す *CI* がここに入力されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

主要な用語

CMDB では以下に示す用語が重要です。

構成管理データベース (CMDB)

組織のインフラストラクチャの論理構成を保存し、必要なサービスをサポートするために IT 環境を完全に可視化する ServiceNow アプリケーション。このアプリケーションを使用すると、ネットワークを監視し、安定性と最高のパフォーマンスをサポートできます。

依存 CI

別の CI との関係に依存し、依存関係がないと単独では存在できない CI です。クラスは独立または依存することができ、クラス CI の依存関係または独立性を決定します。

独立 CI

独自に存在し、他の CI に依存しないサーバー CI などの CI です。

プリンシパルクラス

CI がさまざまな CI リストビューに含まれているクラス。プリンシパルクラスの指定は、CMDB 機能全体のリストビュー内の CI のリストを、必要な特定のクラスのみに制限するために使用されます。

詳細については、「プリンシパルクラスフィルターのクラスリストの更新」を参照してください。

関連テーブル

CMDB 階層の一部ではないものの、引き続き CMDB データとして認定される、シリアル番号 [cmdb_serial_number] テーブルなどのテーブル。関連テーブルは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから派生したものではありませんが、CMDB CI を参照する列が少なくとも 1 つあります。関連テーブルに関する情報は、関連エントリ [cmdb_related_entry] テーブルに格納されます。

重複 CI

キー属性の値が同一で、複数のディスカバリーソースが同じ CI をインポートしようとしたときなどに発生する可能性がある 1 つ以上の CI。一般的なガイドラインとして、CMDB 内の重複 CI は CMDB の完全性と効率性を妨げるため、回避する必要があります。

詳細については、「重複した CI の検出」と「重複 CI の修正」を参照してください。

孤立 CI

「CMDB ヘルス」のコンテキストでは、孤立 CI とは CMDB ヘルス孤立ルールに一致する CI のことです。一般的なガイドラインとして、孤立 CI は通常、キー属性値またはキー関係が欠落しているため、修復または削除する必要がある CI です。

「データマネージャー」のコンテキストでは、孤立した依存型 CI は依存クラスに属しており、依存関係がありません。

「関連テーブル」に関係する一部のシナリオでは、関連テーブルに孤立したレコードが生じる可能性があります。たとえば、CMDB 内の参照先 CI が削除されると、関連テーブル内の CI が孤立する可能性があります。

「CMDB ヘルス」のコンテキストでの孤立 CI の詳細については、「CMDB ヘルス KPI とメトリクス」を参照してください。

孤立した依存 CI の詳細については、「依存 CI 管理」を参照してください。

関連リスト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サーバー上のディスクドライブやネットワークルーターの動作を制御するルールなどの、CI に含まれる追加のコンポーネントに関する情報。

関連リストには、CI に対するアクティブなインシデント、問題、変更、機能停止などを表示できます。たとえば、ルーターには、ルーティングルール、ディスクドライブ、インターフェイス、ネットワークアダプタなど、これらのフィルター条件の影響を受ける複数の関連リストがあります。最後のディスカバリー中に見つかったそれらのコンポーネントのみが、これらの関連リストに表示されます。

CMDB グループ

グループ内のメンバーであるすべての CI にアクションを一括して適用できるようにする CI の集合。CMDB グループに CI メンバーを追加する方法はいくつかあります。グループ タイプに応じて、個々の CI を手動で追加したり、保存されている CMDB クエリーを選択したり、CMDB グループ自体にエンコード クエリーを作成したりして、CMDB グループを追加することができます。タイプが「ヘルス」の CMDB グループ内の CI メンバーは CMDB ヘルスによって監視でき、「CMDB ワークスペース」タイプの CMDB グループは CMDB ワークスペースビューに表示されます。

詳細については、「CMDB グループ」を参照してください。

機能、ツール、ストアアプリ

次の用語は、CMDB が提供する重要な機能とツールを表しており、その一部はストアアプリとして実装されています。

CMDB 識別および調整 (IRE)

データが CMDB にインポートされるときに、さまざまなデータソースからのデータを識別し、調整するための一元的なフレームワークを提供する機能。IRE の使用は、複数のデータソースを使用して CI レコードを作成および更新するときに、CMDB および一部の非 CMDB テーブルの完全性を維持するのに役立ちます。IRE 識別プロセスでは、CI の依存関係分類が広範に使用されます。

詳細については、「CMDB 識別および調整 (IRE)」を参照してください。

CMDB ヘルス

重複 CI、必須 CI フィールド、監査などの健全性インジケーターを使用して CMDB の健全性を監視し、標準化された CI 修復を適用するためのフレームワークを提供する機能。CMDB ヘルスは、これらのヘルスインジケーターを評価して、クラス、ヘルスグループ、サービスレベルでヘルススコアに集計し、ダッシュボードに表示します。

詳細については、「CMDB ヘルス」を参照してください。

CMDB クエリビルダー

複数の CMDB クラスや非 CMDB テーブルにまたがり、さまざまな関係で接続されている多くの CI が関与する、複雑なインフラストラクチャおよびサービスクエリをビルドできるツール。クエリー要素は、CMDB およびサービスマッピングを照会するために、ユーザーがキャンバス上で接続して構造化する UI 構成要素によって表されます。

詳細については、「CMDB クエリビルダー」を参照してください。

CMDB データマネージャー

データ管理に対する組織のニーズを反映するポリシーを作成、公開、および管理できる、不可欠で包括的な統合ソリューション。CMDB データマネージャーは、削除、アーカイブ、証明書などの CI ライフサイクル操作の一括管理をサポートします。CMDB データマネージャーにより、CMDB を健全で信頼できる運用状態に維持するために役立つ CI ライフサイクル運用を、自動化および管理することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細については、「操作 - CMDB データマネージャー」を参照してください。

CI クラスマネージャー

基本的なクラス定義を一元的に表示、作成、編集できるツール。識別、調整などのコア CMDB 機能や、CMDB ヘルスなどの重要な機能で使用されるクラス設定を表示、作成、または編集することもできます。

詳細については、「CI クラスマネージャー」を参照してください。

CMDB ワークスペース

組織内のタスクをサポートする幅広いアプリケーション、機能、主要な CMDB ダッシュボードとツールへのアクセスを提供する、一元的で包括的な最新化されたソリューションです。CMDB ワークスペースでは、CMDB の健全性ステータスと最近のアクティビティを管理、検索、探索、および調査できます。CMDB ワークスペースのビューとダッシュボードには、CMDB ヘルスなどのさまざまな CMDB 機能によって生成された、すぐに対応する必要がある優先度の高いタスクが表示されます。

詳細については、「CMDB ワークスペースストアアプリ」を参照してください。

サービスグラフコネクタ

Tanium、Jamf、Microsoft SCCM などのサードパーティソースから CMDB にデータを取り込む、事前定義された統合の集合。サービスグラフコネクタは、インポートされたデータが共通サービスデータモデル (CSDM) の指定どおりに CMDB に正しくマッピングされていることを確認することで、CMDB 内のサードパーティデータの品質と一貫性を維持するのに役立ちます。サービスグラフコネクタはストアアプリとして提供されます。

詳細については、「サービスグラフコネクタ」を参照してください。

CMDB CI クラスモデル

クラスの説明、識別ルール、識別子エントリ、および依存関係 (該当する場合) を含む、CMDB クラス階層を拡張するクラスモデルを追加するストアアプリ。追加したクラスはベースシステムの他の CMDB クラスと同じように使用できます。ディスカバリーやサービスマッピングなどのアプリケーションは、これらのクラス拡張を使用して CI に入力し、さまざまなテクノロジーやソフトウェアを検出できます。

詳細については、「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。

CMDB および CSDM の Data Foundations ダッシュボード

一連のダッシュボードを含むストアアプリ。ダッシュボードは相互に補完し合い、CMDB と共通サービスデータモデル (CSDM) の主要な基盤測定基準に関するインサイトを提供します。さらにこれらのダッシュボードは、CMDB および CSDM を最適に使用できるよう適切に構成し、潜在的なリスクを軽減するための推奨事項を提示します。

詳細については、「CSDM および CMDB データ基盤ダッシュボードでの健全性の監視」を参照してください。

共通サービスデータモデル (CSDM)

CSDMは、アドミニストレーターがServiceNow製品とアプリケーションを設定するときに従う必要があるデータモデルです。構成アイテム (CI) と CMDB 内の CI 間の関係を定義するための標準により、データが適切な CMDB テーブルに存在することが保証されます。その結果、ServiceNow AI Platform アプリケーションの価値が最大化されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CSDM について

CSDMデータモデルには、サービスライフサイクルが反映されます。 CSDM は、 構成管理データベース (CMDB)を使用するすべての製品のデータモデル標準です。

- ServiceNow AI Platform 製品、アプリ、および機能が「CSDM 準拠」である。つまり、それらはすべて、基礎となる CSDM データモデルへの同じアクセス権を共有します。この共有モデルにより、アプリケーションの能力が大幅に向上します。
- CSDM ガイドラインは、 ServiceNow AI Platform 製品の統一されたデータアクセスを保証します。
- CSDM は、 CMDB内のサービスモデリングの明確で直接的な規範的なガイドラインを提供します。
- CSDM 用語と定義により、一貫性のある正確なサービスレポートが保証されます。
- CSDM データモデルは複数の構成戦略をサポートしています。このデータモデルには、ベースシステム テーブルと関係を使用するためのガイドラインが含まれています。
- CMDB クエリビルダーを使用して、CMDB 構成アイテム (CI) とそれらの関係を示すレポートを作成できます。

CSDM 実装を評価して改善するための専門家ガイダンス - CSDM アセスメント

CSDM アセスメントは、CSDM に関するリーディングプラクティスと規範的なガイダンス、および ServiceNow AI Platformのプロセスをサポートする方法を、Impact のお客様に提供します。組織での CSDM の計画と実装を支援するために、アセスメントには ServiceNow CSDM エキスパートとのやり取りとパーソナライズされたコンテンツが含まれています。「Common Service Data Model (CSDM) Assessment Accelerators」を参照してください。

CSDM ドキュメント

探索



CSDMフレームワークによって、CIが互いに適切な関係を持ち、データが適切な CMDB テーブルに存在することを確認する方法をご覧ください。ガイドラインは、 ServiceNow AI

フレームワークの構成



CSDM フレームワークに従うことで、レポートとアナリティクスの一貫した精度と

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Platform アプリケーションから最大限の価値を引き出すのに役立ちます。

いう重要な目標を確実に達成できるため、デジタル環境を効果的に管理できます。

フレームワークの実装



CSDM フレームワークに従うことで、レポートとアナリティクスの一貫した精度という重要な目標を確実に達成できるため、デジタル環境を効果的に管理できます。

フレームワークの管理



CSDMは、アドミニストレーターがServiceNow製品とアプリケーションを設定するときに従う必要があるデータモデルです。構成アイテム (CI) と CMDB 内の CI 間の関係を定義するための標準により、データが適切な CMDB テーブルに存在することが保証されます。その結果、ServiceNow AI Platform アプリケーションの価値が最大化されます。

自動翻訳

参照



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

参照トピックでは、CSDM フレームワークで使用されるテーブル、プロパティ、フォーム、およびロールについて詳しく説明しています。

CSDM フレームワークの設計と開発の指針となった主な原則

このフレームワークは、実装時のエラーを回避し、ServiceNow AI Platform 製品が正確かつ完全で一貫性のあるレポートを確実に生成できるようにすることを目的としています。CSDM フレームワークの開発の指針となった原則を次に示します。

シンプルな概念を使用する

データソースに関する重複や混乱を排除するために、概念をシンプルかつ直接的な方法で表現します。

レポート作成およびアナリティクス向けの設計

CSDM の主な目的は、一貫性のある分析をサポートすることです。

規範的なデータ関係

CSDM テーブルをリンクするための明確で直接的な方法と、その方法での関係と参照について、ユーザーに知らせます。

製品間でデータモデルを共有する

CSDM は製品間で共有されるデータモデルを識別することで、概念とコラボレーションの簡素化を図ります。他の製品チームとのコラボレーションにより、最適な共有設計を実現します。

明確な定義を使用

テーブル、参照、または属性を使用するときには必ず、合意済みの CSDM 定義を使用します。

ベースシステム テーブルを共有

デフォルトでは、Z-boot が共有 ベースシステム CSDM テーブルを提供する必要があります。

一貫性のあるデータ統合

データの完全性を確保するため、外部データソースを統合する際には規定のテクノロジーを使用します。

迅速な採用

新しいリリースのたびに、アップグレードを迅速化して問題を最小限に抑える CSDM の自動化とガイダンスを提供します。

データガバナンスとプロセスの有効化

データがモデル内に存在していても、そのデータの真実性と正確性を保つためのガバナンスと効果的なプロセスがなければ、価値を生み出すことはほとんどありません。

実用的なユーザードキュメントを提供する

(現在ご覧のコンテンツ) CSDM オブジェクトを参照する各製品チームが、オブジェクトの使用や価値に関するガイダンスをドキュメントとして提供する必要があります。製品ガイダンスへのリンクがCSDMガイドラインを製品に適用する - 製品ビューに表示されます。

役に立つリソース

役立つ情報を提供できる ServiceNow リソースは次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CSDM コミュニティフォーラム

コミュニティフォーラム

その他の CSDM リソース

「CSDM とは」 および 「CSDM の概要」を参照してください。

ServiceNow コミュニティ

ServiceNow コミュニティ

Customer Success Center

Customer Success Center

ディベロッパー

developer.servicenow.com

Impact

http://impact.servicenow.com

ServiceNow University

ServiceNow University

Now Create

Now Create

パートナー

https://www.servicenow.com/partners.html

ServiceNow

http://servicenow.com

ServiceNow Store

http://servicenow.com

支える

- https://support.servicenow.com/now
- 既知のエラーポータル

ビデオ

すべての CSDM ビデオの再生リスト をご覧ください。

CSDM モデルの詳細

CSDMは、アドミニストレーターがServiceNow製品とアプリケーションを設定するときに従う必要があるデータモデルです。構成アイテム (CI) と CMDB 内の CI 間の関係を定義するための標準により、データが適切な CMDB テーブルに存在することが保証されます。その結果、ServiceNow AI Platform アプリケーションの価値が最大化されます。

CSDM 用語の定義

「CSDM 用語」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

目標: CSDM

CSDMデータモデルに従うことで、ビジネスの運営に役立つデータオブジェクトを正確かつ完全にキャプチャできます。

CSDM プラットフォーム内のデータの配置場所に関するガイダンスを提供します。データの識別と使用には複数の方法があるため、 CSDM ガイドラインは、組織のサービスをサポートするための最適なデータ構造を決定するのに役立ちます。

CSDM データドメインのテーブルがサービスライフサイクルをサポートする方法



1. インスタンスでの作業を初めて開始するときに、アドミニストレーターが CMDB データ構造をインストールして入力します。データは、他のすべてのデータドメインをサポートする *Foundation* ドメインを形成します。
2. アイデア、つまりビジネスモデルを実装するアイデアから始めます。アイデアまたはコンセプトは、 *Ideation & Strategy* ドメインのテーブルで作業するデータに保存されます。
3. 調査の結果、そのアイデアにメリットがあると判断された場合は、そのアイデアにコミットし、アイデアの設計と計画に進むことができます。アイデアを社内で実装するように製品を設計することも、何かを購入して組織のオファリングに統合することもできます。サポートデータは、 *Design & Planning* ドメインのテーブルにあります。
4. デザインが完成し、受け入れられたら、アイデアをビルドまたは統合するチームに渡すことができます。デザイナーと開発者は、アイデアを実装するソフトウェアを構築します。サポートデータは、 *Build & Integration* ドメインのテーブルにあります。製品ライフサイクルのこの段階で学習した情報は、デジタル製品のライフサイクルの早い段階で関与したドメイン内のデータにフィードバックされます。
5. これでアイデアをリリースできます。これは、 *Service Delivery* ドメインのインフラストラクチャと管理から、顧客が利用できるように、 *Service Consumption* ドメイン内のビジネスオファリングのカタログに配信されます。顧客は内部または外部の場合があります。繰り返しになりますが、これらの段階で学習した情報は、デジタル製品のライフサイクルの早い段階で関与していたドメインにフィードバックされます。

データを作成、管理、および使用するロール

注:
アプリケーションオーナー、ポートフォリオマネージャー (複数)、サービスオーナー (複数) が同じ人物である場合があります。

エンタープライズアーキテクトおよびアプリケーションオーナー

- ビジネスアプリケーションレコード内のデータの識別、入力、および管理
- エンタープライズアプリケーションをケイパビリティとビジネス戦略に合わせる
- テクノロジーポートフォリオのライフサイクルの管理

ポートフォリオマネージャーおよびサービスオーナー

- サービスまたはデジタル製品を所有します
- サービスとサービスオファリングの作成

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- SLA の設定
- 機能停止の通知
- オファリング用に作成するカタログアイテムを要求します

サービスデスク、インシデントマネージャー、および変更マネージャー

- CIs および関連サービス関連データを使用して、サービスと CI をサポートおよび維持します
- サポートサービスオペレーション
- 変更のレビューと承認
- サポートプロセスの維持

App Service 管理者と技術 SME

- サービスが依存する基盤テクノロジーをサポート、管理、運用します
- CMDB のデータを使用して変更要求を作成する対象分野の技術エキスパート

CMDB マネージャーと CL アナリスト

- CMDB の正確性と完全性を維持する
- さまざまな SME と協力して、データが正確であり、データモデルに沿っていることを認定します
- 新しい CI を作成し、SACM プロセスを所有します

CSDMガイドラインのメリット

利益	価値と関連機能
合理化 — エンタープライズアプリケーションのパフォーマンスを判断する	サービスに関連する運用アクティビティからインサイトを特定します (すべてのサービスとサポート運用の集計情報を可視化します)。 アプリケーションポートフォリオ管理 (APM) および IT Business Management (ITBM)
機能停止の削減 — 影響を受けるビジネスサービスを迅速に特定	サービス関連情報に基づいて重要なイベントに優先順位を付けます。 IT Service Management (ITSM) および イベント管理
レポート — サービスとデジタル製品に関する一貫性と信頼性の高い情報	サービス、その構成、および説明責任を理解します。 IT Service Management (ITSM)
調整 — ビジネスプロセスを調整してリスクを軽減し、コンプライアンスを確保する	サービス健全性の理解 (可用性、CSAT、パフォーマンス、脆弱性、IPC 統計情報) ガバナンス、リスク、コンプライアンス (GRC)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

における **CSDM** の重要性 **ServiceNow AI Platform**

企業全体の価値 - 影響分析、リスク分析、および事業継続性

製品ファミリー	**CSDM** ガイドラインに従った成熟した **CMDB** のメリット	主要メトリクス
ITSM	• Change Management (変更管理) • 真のサービスレベルレポート • セマンティックな不一致を解消する	• チケットの削減 • MTTR の削減
ITOM	• 環境全体の可視化 • システムの健全性と可用性 • 優先順位付けのために問題をビジネスプロセスにマッピングします	• 回避されたサービス停止 • MTTR の削減
ITAM	• 正確なライセンスポジション • 運用データと財務データ全体の可視化	• ソフトウェアライセンスの罰金の削減 • 失敗した監査の削減
戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) (SPM)	• ビジネスプロセスへのリソースのマッピング • ビジネスコンテキストに基づくサービス • 投資/売却の計画スコープと影響	古いテクノロジーによるビジネスリスクと機能停止の削減
セキュリティ対応	• 事業上の重要度に基づく脆弱性の優先順位付け • インシデントの切り分けと対応の迅速化 • エンドツーエンドのリスクの可視化	優先度 1 の脆弱性の修正時間の短縮
DevOps	• DevOps 変更管理の自動化 • 構成変更と影響を受ける CI 間のリンク	自動変更
CSM	• 顧客環境全体の可視性 • インシデントへの正確な対応	顧客満足度

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

企業全体の価値 - 影響分析、リスク分析、および事業継続性 (続く)

製品ファミリー	CSDM ガイドラインに従った成熟した CMDB のメリット	主要メトリクス
IRM (GRC)	• 監査に使用されるデータの品質を保証します • 健全で信頼できるデータは、監査のスコーピングとアクティビティにとって重要です	• 監査対象エンティティの正確な識別 • 監査の労力と時間を削減

CSDM コミュニティ

ServiceNow CSDM コミュニティに参加して、CSDM の専門知識を深めましょう。

ServiceNow コミュニティ の CSDM に関するビデオ

すべての CSDM ビデオの再生リスト

CSDM データドメイン

CSDMは、アドミニストレーターがServiceNow製品とアプリケーションを設定するときに従う必要があるデータモデルです。構成アイテム (CI) と CMDB 内の CI 間の関係を定義するための標準により、データが適切な CMDB テーブルに存在することが保証されます。その結果、ServiceNow AI Platform アプリケーションの価値が最大化されます。

CSDM ドメイン

CSDM モデルの詳細で説明したように、各ドメインは 1 つ以上の製品、サービス、またはサービスタイプに関連付けられており、それぞれが必要に応じて拡張できます。図内のすべてのボックス (カタログアイテムを除く) は、 CMDB内の CI を保持するテーブルを表します。各接続線は、CI クラス間の関係を表します。ロールとユーザータイプは、責任範囲の横に表示されます。



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳



基盤ドメイン

基盤ドメインのテーブルには、他の CSDM ドメインのオブジェクトから、またはオブジェクトから参照されるベースデータが含まれています。ServiceNow製品を使用する前に、基盤データを入力する必要があります。詳細については、「CSDM モデルの基盤ドメイン」を参照してください。

観念化および戦略ドメイン

観念化および戦略ドメインは、新規または追加サービスの作成、および既存サービスの改善と拡張の両方に関するアイデア、概念、および考慮事項を表します。これらの機能は 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) (SPM) の一部です。詳細については、「CSDM モデルの観念化および戦略ドメイン」を参照してください。

設計および計画ドメイン

エンタープライズアーキテクトとデジタルプロダクトオーナーは、組織が購入またはビルドできるデジタル製品の設計と計画に取り組みます。 詳細については、「CSDM モデルの設計および計画ドメイン」を参照してください。

ビルドおよび統合ドメイン

開発チームは、デジタル製品のビルド作業(システム開発ライフサイクル - SDLCまたはアジャイル開発)中に、ビルドおよび統合ドメインのテーブルを使用します。これらのテーブルは、組織で展開および使用されるエンタープライズアプリケーション (デジタル製品) の論理的な開発の詳細を表します。これらは「運用」CI ではありません。詳細については、「CSDM モデルのビルドおよび統合ドメイン」を参照してください。

サービスデリバリドメイン

サービスデリバリドメインは、インフラストラクチャ、テクノロジー、統合パターン (インフラストラクチャ、システム、データ、プロセス、依存関係モデル)、サービスデリバリーネットワーク、および運用モデルを含む、エンドツーエンドのサービスデリバリーシステム全体を表します。これらのアイテムを組み合わせることで、CSDM 準拠のサービスが内部および外部のユーザーや組織に提供されます。詳細については、「CSDM モデルのサービスデリバリドメイン」を参照してください。

サービス消費ドメイン

内部または外部のコンシューマーは、サービス消費ドメインの要求カタログを介してビジネスサービスを要求できます。要求カタログのビジネスサービスオファリングは、サービスデリバリドメインに展開されたデジタル製品です。事業関係マネージャーとカ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スタマーサービスマネージャーは、サービスデリバリドメインの要素を販売または消費することもあります。詳細については、「CSDM モデルのサービス消費ドメイン」を参照してください。

ポートフォリオ管理ドメイン

ポートフォリオ管理ドメインは、他の CSDM ドメインとやり取りする CSDM 概念モデルの最上位のレイヤーです。標準的なユーザーであるサービスオーナーは、複数のドメインのサービスを担当する場合があります。詳細については、「CSDM モデルでポートフォリオドメインを管理する」を参照してください。

サービスとサービスタイプ

サービスを使用すると、特定のコストやリスクを負うことなく、最小限のリスクで目的の結果を達成できます。(この定義は、ITIL v3 および IT4IT の「サービス」の基本定義と一致しています)。通常、サービスには、インタラクション、オファリング、サービスシステムの 3 つのコンポーネントがあります。

ServiceNow AI Platform には、組織内のサービスタイプに合わせて拡張できる、次のような ベースシステム サービスタイプが含まれています。

技術管理サービス [cmdb_ci_service_technical] テーブル (以前のテクニカルサービス)

技術管理サービス は、サービスデリバリドメイン内の CI のアドミニストレーターに関連付けられたシステムです。サービスインスタンスオーナー、 技術管理サービス オーナー、 テクノロジーサービスオーナー. 技術管理サービス は通常、構造化された階層内の 1 つ以上のビジネスサービスまたはビジネスサービスインスタンスの下位レベルのリーフノードです。

- 技術管理サービス は運用 CI です。
- 技術管理サービスは 1 レベルのサービスであり、技術管理サービスの階層ではありません。
- 技術管理サービス は、 インシデント管理、 問題管理、および 変更管理 で Impact に使用されます。変更管理の承認にも使用されます。
- 技術管理サービス プロバイダーにフォーカスし、ビジネスで消費または販売するために提供されるテクノロジーを含める必要があります。

詳細については、「CSDM モデルでポートフォリオドメインを管理する」を参照してください。

サービスインスタンス:サービスインスタンス (CSDM v5 より前はアプリケーションサービスと呼ばれていました) [cmdb_ci_service_auto] テーブル

サービスインスタンスは、展開されたアプリケーションスタックの論理表現です。サービスインスタンスは論理的なものであるため、論理 ライフサイクル値ペアを使用する必要があります。サービスインスタンスは、他の論理 CI と同じライフサイクルガイダンスに従います。

- サービスインスタンスは運用 CI であり、アプリケーションの一意のインスタンスです。
- インシデント管理、問題管理、および変更管理で使用されます。
- 各地域と各環境 (開発、QA、本番) に対して作成できます。
- 手動マッピング、エントリーポイントを使用したサービスマッピング、および動的クエリーで作成できます。

リーフノードと構造化階層の詳細については、「CSDM モデルの設計および計画ドメイン」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アプリケーションサービスダッシュボードで (CSDM v5 より前はアプリケーションサービスと呼ばれていました) サービスインスタンスを監視できます。詳細については、「アプリケーションサービスダッシュボードを使用して健全性を監視する」を参照してください。

ビジネスサービス (cmdb_ci_service_business)

ビジネスサービスは、ビジネスユーザーに対して公開されるサービスのタイプです。ビジネスサービスは通常、1 つ以上のビジネス機能を実装します。

ビジネスユーザーは通常、ビジネスサービスを注文します。ビジネスユーザーは、サービスカタログ を使用して目的のオファリングとサービスコミットメントレベルを選択できます。たとえば、調達、出荷、ファイナンスなどです。

- ビジネスサービスは運用 CI です。
- ビジネスサービスは、複数のビジネスサービスの 1 階層ではなく、1 レベルのサービスである必要があります。
- ビジネスサービスは、 インシデント管理、 問題管理、 変更管理 への影響、および変更の承認に使用できます。
- ビジネスサービスは、コンシューマーまたは販売者にフォーカスしたものでなくてはなりません。

詳細については、「CSDM モデルのサービス消費ドメイン」を参照してください。

ServiceNow コミュニティ の CSDM に関するビデオ

すべての CSDM ビデオの再生リスト

CSDM モデルの基盤ドメイン

基盤ドメインのテーブルには、他の CSDM ドメインのオブジェクトから、またはオブジェクトから参照されるベースデータが含まれています。ServiceNow製品を使用する前に、基盤データを入力する必要があります。

基盤ドメイン内のテーブルは、CMDB の関係では使用されません。代わりに、これらのテーブルには重要な参照データが含まれています。このドメインの一般的なユーザーは、プロセスオーナー、データスチュワード、プロダクトオーナー、および契約マネージャーです。



注:
ドメインに設定する必要があるテーブルと属性の入門チュートリアルについては、 CSDM リソースにリストされているビデオを参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

サービスライフサイクル中に使用される基盤ドメインテーブル

個々の基盤ドメインテーブルには、サービスライフサイクルの各フェーズ中に必要に応じてアクセスします。ドメインのライフサイクルフェーズを説明する各トピックは、そのフェーズ中にアクティブになる基盤テーブルを識別します。次の図を参照してください。

- サービスライフサイクルの観念化および戦略フェーズで使用されるテーブル
- サービスライフサイクルの設計および計画フェーズで使用されるテーブル
- サービスライフサイクルの構築および統合フェーズで使用されるテーブル
- サービスライフサイクルのサービスデリバリフェーズで使用されるテーブル
- サービスライフサイクルのサービス消費フェーズで使用されるテーブル

チーフストラテジストが管理するデータ:バリューストリーム

バリューストリーム:バリューストリームは、最初の要求から顧客による価値の実現まで、顧客に価値を付加するために実行される一連のアクションです。バリューストリームは、最初のコンセプトから始まり、開発のさまざまな段階を経て、提供とサポートへと進みます。バリューストリームは常に顧客で始まり、顧客で終わります。バリューストリームは、組織のビジネスプロセスに合わせて調整されます。

プロセスオーナーによって管理されるデータ:ビジネスプロセス

ビジネスプロセスには、明確に定義された開始と終了があります。銀行業界でのビジネスプロセスの例として、顧客のオンボーディングプロセスや信用調査プロセスがあります。各ビジネスプロセスには、重要度と影響度のレベルがあります。ビジネスプロセスは cmdb_ci_business_process テーブルに保存されます。

親子関係では、親ビジネスプロセスへの参照として、親属性を使用してビジネスプロセスを識別できます。

ビジネスプロセスは手動で管理される CI で、これによって宣言済みおよび決定済みの重要度と、機密性、完全性、および可用性への影響を特定できます。ビジネスプロセスは、毎月、四半期ごと、半年ごと、または毎年レビューできます。さらに、次のレビュー日を記録することもできます。詳細については、「ビジネスプロセス管理」および「ビジネスプロセスを作成」を参照してください。

契約アドミニストレーターが管理するデータ:契約

契約とは、2 者間の拘束力のある合意です。ServiceNow AI Platform では、契約には契約番号、開始日と終了日、有効なステータス、契約条件、文書、更新情報、財務条件などの詳細情報が含まれています。

- 契約は CI ではありません。契約では、製品モデル モジュールの契約モデルタイプを使用します。契約は [ast_contract] テーブルに保存されます。
- 契約管理 アプリケーションを使用して、契約を管理および追跡します。「契約管理 アプリケーション」を参照してください。
- サービスレベル管理 アプリケーションでは、契約は、契約に関連する CI、場所、グループ、ユーザー、および子契約だけでなく、単一のベンダーまたは顧客に関連する SLA をグループ化します。詳細については、「Define a service contract」を参照してください。
- ベンダー管理ワークスペース が使用するサービス契約は、SLA の一部として有形/物理 CI をサポートできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- カスタマーサービス管理 (CSM) 製品では、サービス契約は顧客が受け取るサポートのタイプを定義します。契約には、アカウントおよび連絡先またはコンシューマー、対象となる特定の資産を含められます。1 つの契約に、複数のサービスエンタイトルメントと SLA を含めることもできます。「カスタマーサービス管理 (CSM) でのサービス契約の定義」を参照してください。

詳細については、「ドキュメントおよび契約エンティティのライフサイクル値の定義」を参照してください。

製品所有者が管理するデータ

製品と製品モデル

製品をバンドルして、たとえば FlashBlade サーバー (ハードウェアモデル) や年中無休サポートサービス (サービスモデル) などの製品のコレクションやグループを作成できます。さらに、サードパーティプロバイダーまたは内部のプロダクトオーナーによって定義された、提供終了間近の製品を特定できます。組織が開発、販売、または使用する一連の製品を表すコンポーネントとして、他の製品をバンドルすることもできます。

製品モデルは、ServiceNow AI Platform でアプリケーションによる管理と追跡で使用される製品の特定のバージョンまたは構成です。製品モデルテーブルは CI ではありません。CI は モデル **ID** 属性を使用して製品モデルを参照します (すべての CMDB テーブルで利用可能)。たとえば、サービスオファリング CI はサービスオファリングモデルを参照し、Windows サーバーはハードウェアモデルを参照することができます。

製品モデルは、プロダクトオーナー、チーム、製品ステータス、他の製品との互換性、製品カタログの参照、および製品のライフサイクルのさまざまな段階における参照オブジェクトを識別します。

製品モデルは、製品モデルクラスと呼ばれる次の拡張テーブルを介して [cmdb_model] テーブルに記録されます。

- アプリケーションモデル [cmdb_application_product_model] (バージョンに依存しない)
- ソフトウェアモデル [cmdb_software_product_model] (バージョン固有)
- 契約モデル [cmdb_contract_product_model]
- 施設モデル [cmdb_facility_product_model]
- ハードウェアモデル [cmdb_hardware_product_model] (有形/物理デバイス)
- 消耗品モデル [cmdb_consumable_product_model]
- サービスモデル [cmdb_service_product_model]

アプリケーション、サービス、およびソフトウェアクラスのインスタンス CI は ディスカバリー を介して作成されないため、 モデル **ID [model_id]** の値は 製品モデル レコードを参照しない可能性があります。製品中心の管理パラダイムへの移行を支援するには、論理 CI の各インスタンスを 製品モデル に関連付ける必要があります。 推奨事項については、「 論理 CI の製品モデルの自動生成」を参照してください。

製品の特徴

デジタルプロダクトリリースでは、機能 (開発対象のもの) がソフトウェアまたはサービスの特定のバージョンに存在します。

ソフトウェア部品表 (SBOM)

SBOM は、ソフトウェアのコンポーネントの全体的なコレクションです。

Cyclone DXに対応しました。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

データスチュワードによって管理されるデータ

CMDB グループ

CMDB グループは CI のコレクションです (ただし、それ自体は CI ではありません)。グループは、保存済みクエリビルダーのクエリ、エンコードされたクエリ、手動入力の結果を基にしています。グループのすべてのメンバーに一度にアクションを適用できます。

- ServiceNow AI Platform 全体で CMDB グループを操作できます。
- CSDM の場合、ダイナミック CI グループは、CMDB グループを参照して、共通の基準に基づいて CI のリストを提供します。
- CMDB グループはグループ [cmdb_group] テーブルに保存されます。
- CMDB グループは、CI のグループ化に使用している可能性があるスプレッドシートを置き換えることができます。

詳細については、「CMDB グループ」を参照してください。

所在地

複数のソースやフェデレーション統合から取得するデータは、管理が困難です。管理を簡素化するために、次の属性が場所 [cmn_location] テーブルに追加されました。

- ソース：場所レコードの作成元。
- 場所タイプ：場所の階層内の場所レコードの位置。次のオプションを使用して、次の要件に合わせて場所データの階層を作成できます：地域、県、州/都道府県、市町村、地区、建物/構造、フロア、部屋。
- 管理担当者グループ：この場所レコードを管理するグループ。
- 検証 (重複およびプライマリ)：重複レコードにフラグを付け、表示されない場所を手動でフィルタリングします。
- ライフサイクルステージ と ライフサイクルステージステータス。

ライフサイクル値

ライフサイクル値ペアは、製品、資産、契約、CI、場所、およびその他のオブジェクトのライフサイクルを追跡します。これらの標準 CSDM ライフサイクル値を使用することで、その移行期間を通じて効率よくオブジェクトを追跡できます。したがって、レポートは、CI の実際のステータス (使用状況、可用性、サポート終了など) を正確に反映できます。

CSDM フレームワークを有効にすると、資産のライフサイクルを追跡するための [*Life Cycle Stage*] と [*Life Cycle Stage Status*] の値の使用を開始できます。これらのフィールドを使用するには、「CSDM プラグインのアクティブ化」で説明されている手順に従います。次のプロセスでライフサイクル値ペアを使用できます。

- 製品エンティティのライフサイクル
- 有形/物理 CI のライフサイクル
- 無形/論理エンティティのライフサイクル
- ドキュメントおよび契約エンティティのライフサイクル
- 場所エンティティのライフサイクル

ServiceNow コミュニティ ビデオを見る：CSDM V4 製品とライフサイクルの説明

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

データスチュワードによって管理される共通データ

共通データは次のテーブルに保存されます。

- 会社：[core_company]
- 事業部門：[business_unit]
- 部門：[cmn_department]
- 場所：[cmn_location]
- グループ [sys_user_group] とユーザー [sys_user]。CI の完全な定義で CI に関連付けられている連絡先グループを特定する必要がある場合は、そのデータを CI の **Teams** 関連リストに追加できます。

一般的なデータ要素は構成アイテムではありません。共通データは、ServiceNow AI Platform 全体で使用される共有データです。共通データには、組織構造 (会社、事業部門、部門)、場所、グループ、およびユーザーが含まれます。多くの ServiceNow AI Platform 製品は、ビジネス価値を提供するために共通データに依存しています。

共通データの計画は、ServiceNow AI Platform 製品と機能を効果的に実装する上で重要です。次の問題を考慮してください。

- データの信頼できるソースはありますか？
- 複数のデータソースがありますか？
- データはどのくらいの頻度で変更されますか？
- CI に必要なデータの深さはありますか？
- 誰がデータを管理していますか？

ServiceNow コミュニティ の **CSDM** に関するビデオ

すべての CSDM ビデオの再生リスト

CSDM モデルの観念化および戦略ドメイン

観念化および戦略ドメインは、新規または追加サービスの作成、および既存サービスの改善と拡張の両方に関するアイデア、概念、および考慮事項を表します。これらの機能は 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) (SPM) の一部です。

観念化および戦略ドメインで使用されるテーブル

アイデアと戦略の領域は、デジタル製品のアイデアを練り上げる初期段階で、プロダクトオーナーの努力をサポートします。

- 計画立案アイテム [sn_align_core_planning_item] テーブル:計画立案アイテムは、計画立案組織が計画立案データを視覚化するために使用する作業アイテムのタイプです。計画立案データは、エンタープライズレベルの計画立案、プロジェクトレベルの計画立案、およびポートフォリオ計画立案をサポートします。
- 製品アイデア [sn_align_core_product_idea] テーブル:キュレーションしたり、デマンド、プロジェクト、エピック、またはストーリーに昇格させたりできる完全な製品、機能、機能拡張変更提案、提案のアイデア。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



注:
観念化および戦略ドメインの CI は運用されていないため、 インシデント管理、 問題管理、または 変更管理用に選択することはできません。

サービスライフサイクルの観念化および戦略フェーズで使用されるテーブル



ServiceNow コミュニティ の CSDM に関するビデオ

すべての CSDM ビデオの再生リスト

CSDM モデルの設計および計画ドメイン

エンタープライズアーキテクトとデジタルプロダクトオーナーは、組織が購入またはビルドできるデジタル製品の設計と計画に取り組みます。

設計および計画ドメインのテーブル

設計および計画ドメイン内の CI は運用されていないため、 インシデント管理、 問題管理、または 変更管理用に選択することはできません。

設計および計画ドメインには、 アプリケーションポートフォリオ管理 (APM) で使用されるテーブルが含まれます。APM を使用してビジネスアプリケーションを合理化および管理しますが、これらの

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブルのデータからメリットを得るために APM を使用する必要はありません。設計および計画ドメインには、次のテーブルが含まれます。

- ビジネスケイパビリティ [cmdb_ci_business_capability] テーブル。ビジネスケイパビリティ:ビジネスケイパビリティは、組織がビジネスモデルを実行するために必要とする高レベルのケイパビリティです。ビジネス機能は、アプリケーションを実装するための設計ガイダンスを提供します。
- ビジネスアプリケーション [cmdb_ci_business_app] テーブル。ビジネスアプリケーションは、ビジネス機能をサポートする購入済みまたは社内で開発されたアプリケーションです。ビジネスアプリケーションは、最終的にアプリケーションサービステーブルに関連付けられ、他のタイプのサービスインスタンスには関連しません。詳細については、「CSDM での CI の関係」を参照してください。
- 情報オブジェクト [cmdb_ci_information_object] テーブル。情報オブジェクトは、ビジネスアプリケーションとそれを提供するデータベースの間で交換されるデータのタイプを記述します。



注:
設計および計画ドメイン内の CI は運用されていないため、 インシデント管理、 問題管理、または 変更管理用に選択することはできません。

サービスライフサイクルの設計および計画フェーズで使用されるテーブル



意思決定を支援する CI 間の関係

次に挙げる関係を含む正確なサービスモデルは、戦略的に調整されたアーキテクチャに関する意思決定の基盤として機能します。これらの関係によって、特定のビジネス機能の使用に伴うリスクを判断できます。また、ビジネス機能およびビジネスアプリケーションとの関係に基づいてサービスを評価できるようになります。

- ビジネスアプリケーション *Provided By::Provides* ビジネス機能
- ビジネスサービス *Provided By::Provides* ビジネス機能 (サービス消費ドメイン)
- ビジネスアプリケーション *Uses::Used By* 情報オブジェクト
- ビジネスアプリケーション (参照属性) ビジネスアプリケーション

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ビジネスアプリケーション *Contains::Contained By* SDLC コンポーネント (オプション) (ビルドおよび統合ドメイン)
- ビジネスアプリケーション *Consumes::Consumed By* サービスインスタンス (サービスデリバリードメイン)

ビジネスケイパビリティとそれがサポートするビジネスアプリケーションとの関係

この関係は可視化とレポートをサポートします。

- ビジネスケイパビリティは、それをサポートするビジネスアプリケーションと *Provided By::Provides* 関係にあります

- ビジネスケイパビリティとは、ビジネスモデルをサポートしたり組織のミッションを完遂したりする高レベルのケイパビリティです。

  ビジネスケイパビリティは通常、1 つ以上のビジネス成果を達成する特定のタスクを表します。多くの場合、ビジネス機能は動詞としてリストされます (例:HR 管理、財務データの管理、IT サポートサービスの提供)。これらのビジネス機能を使用して、ビジネスアプリケーションとビジネスサービスのコストを合理化し、優先順位付けすることができます。

- ビジネスアプリケーションは、ビジネス機能を提供するソフトウェアとインフラストラクチャ (タイトルカタログなど) を表します。ビジネスアプリケーションは絶対に必要なものではありませんが、生産性を向上させ、買掛金、売掛金、総勘定元帳などの他のビジネス機能を実行するため、準備しておくことを強く推奨します。APM を使用して、コスト、使用状況、ビジネス価値、機能、およびリスクを追跡する必要があるビジネスアプリケーションを追加できます。

ビジネスアプリケーションとサービスインスタンスの関係

ビジネスアプリケーションには、サービスインスタンスと *Consumes::Consumed By* 関係があります。

この関係は、計画と設計で使用されるビジネスアプリケーションのレコードと、サービスインスタンスによって表される、運用上どこでどのように実現されるかを結び付けます。この関係は、開発、テスト、および本番環境 (開発、テスト、および本番サービスインスタンス) でのビジネスアプリケーションのすべての使用を考慮します。多くの場合、複数の本番展開があります。たとえば、大規模な小売業者は、1,000 店舗それぞれでレジを実行するビジネスアプリケーションを使用します。したがって、その 1 つのビジネスアプリケーションに対して、サービスインスタンスの本番インスタンスが 1,000 個 (店舗ごとに 1 つ) 存在します。関係の詳細については、「CSDM の概要」ビデオをご覧ください。

階層で表されるビジネス機能

親のビジネスケイパビリティと 1 つ以上の下位 (子) の機能の階層でビジネス機能を表すことができます。子機能 (リーフノード) は、親の場合は 1.0、リーフノードの場合は 2.0 ～ 6.0 のような数値で表されます。リーフノードで機能を追加、更新、または削除する場合は、必要に応じて、その階層内のリーフノードのすべての機能のレベルを更新します。ビジネスケイパビリティ階層に 6 つ以上のレベルが必要な場合は、構成を複数のビジネスケイパビリティに分けます。

ビジネスケイパビリティフォームを使用して、ビジネスケイパビリティを作成、変更、および拡張します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



機能を更新するには、ビジネス機能フォームの [機能レベルおよび **HierarchyID** を更新] 関連リンクを選択します。機能を更新する際には、このガイドラインに従い、ケイパビリティマップに次のように変更が反映されるようにしてください。

- 階層内で親機能が更新されると、そのすべてのリーフノード機能のレベルが再計算されます。
- 階層内のリーフノードレベルの合計数は、6 を超えることはできません。
- 機能を追加すると、親機能のレベルに基づいて、階層レベルが自動的にアサインされます。
- 削除できるのは、リーフノードレベルの機能またはリーフノードレベルのない機能のみです。
- 循環関係を作成しないでください。たとえば、親機能を作成する際に、リーフノード機能をその親にすることはできません。

ビジネスアプリケーションの追加

ビジネスアプリケーションは、サービスインスタンスとの *Consumes :: Consumed By* 関係を持つ手動で管理される CI クラスです。したがって、CI に必要な関係を手動で作成する必要があります (たとえば、使用中のサービスインスタンスのインスタンスを使用)。関係を作成すると、ビジネスアプリケーションをインフラストラクチャ CI (データベースや Web サーバーなど) に関連付けることもできます。必要に応じて、2 つ以上のビジネスアプリケーションを統合または接続して、それらの関係を確立できます。

ビジネスアプリケーションは、次のエンティティをまたいで使用できます。

- 複数の環境 (開発、テスト、本番など)。
- 地域 (南北アメリカやアジア太平洋日本 [APJ] など)
- 地域 (ヨーロッパ、中東、アフリカ (EMEA) など)。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ビジネスアプリケーションを追加するには、次のいずれかの方法を使用します。

- スプレッドシートまたはサードパーティツールからアプリケーションのリストをインポートする。データをインポートするには、データソースと変換マップを定義し、それからインポートを実行またはスケジュールします。
- ビジネスアプリケーションフォームを使用する。



情報オブジェクト

- 情報オブジェクトは、アプリケーションがデータベースから受け取る情報 (またはデータのタイプ) を表示および記述する CI です。情報オブジェクトは情報ポートフォリオの一部であり、ビジネスアプリケーションによって参照されます。情報オブジェクトには、ビジネスアプリケーションとの *Used By::Uses* があります。
- 情報オブジェクトは、情報オブジェクト [cmdb_ci_information_object] テーブルにマッピングされます。
- 情報オブジェクトテーブルを使用して、次のような機密性の高いデータを含む、ビジネスアプリケーションが使用するデータのタイプを識別できます。
  - 個人識別可能情報 (PII)
  - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) データ
  - Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) データ

ServiceNow コミュニティ の CSDM に関するビデオ

すべての CSDM ビデオの再生リスト

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

関連情報

CMDB 内の CI 関係

CSDM モデルのビルドおよび統合ドメイン

開発チームは、デジタル製品のビルド作業(システム開発ライフサイクル - SDLCまたはアジャイル開発)中に、ビルドおよび統合ドメインのテーブルを使用します。これらのテーブルは、組織で展開および使用されるエンタープライズアプリケーション (デジタル製品) の論理的な開発の詳細を表します。これらは「運用」CI ではありません。

ビルドおよび統合ドメインのテーブルと関係

SDLC コンポーネントは、固有の開発作業を表す CI です。SDLC コンポーネントは、より大きなビジネスアプリケーションの一部、または個々に開発されたコンポーネントに分解されたデジタル製品を表します。つまり、SDLC コンポーネントは、より大きなアプリケーションまたはテクノロジーのソフトウェア要素です。SDLC コンポーネント [cmdb_ci_sdlc_component] テーブルの SDLC コンポーネント CI レコードにより、 DevOps 製品はアプリケーション開発パイプラインを可視化および管理するための拡張機能を提供できます。

テーブル内のレコードは運用されておらず、ITSM インシデント管理、問題管理、または 変更管理プロセスの直接のターゲットではありません。したがって、SDLC コンポーネントレコードを構成する必要はありません。SDLC コンポーネントテーブルは、CMDB スキーマバージョン 1.33 で利用可能です。

DevOps 変更データモデルは、DevOps ツールチェーンをプラットフォーム内の既存の作業とデータに接続する強力なデータモデルに基づいてビルドされています。このモデルは、効果的かつ透明性の高いリスク管理を確保しながら、変更を加速する機能を提供します。

ビルドおよび統合ドメインには、次のテーブルと関係が含まれます。

- SDLC コンポーネント *`Contains::Contained By`* ビジネスアプリケーション (サービス消費ドメイン)
- SDLC コンポーネントは、サービスデリバリドメインのサービスインスタンステーブルと *`Contains::Contained By`* 関係があります。



サービスライフサイクルの構築および統合フェーズで使用されるテーブル

AI System Digital Assetは、AIおよびGen AIサービスのソフトウェア/アプリケーションコンポーネントを表します。ビルド、統合、AI ガバナンスの目的で、AI System デジタル資産 (ServiceNow、サードパーティ、またはカスタム) は、ビルドおよび統合パイプラインにフィードす

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

る展開可能なソフトウェアソース、バイナリ、およびコンポーネントを表します。資産は、展開されていることも、現在展開されていないこともあります。



SDLC コンポーネントのタイプ

- アプリケーション:サービスインスタンスは、SDLC アプリケーションコンポーネントの展開済みインスタンスです。例には、マイクロサービスや API が含まれます。ビルドチームは通常、サービスオーナーに代わってサービスインスタンスをビルドします (CSDM モデルでポートフォリオドメインを管理するを参照)。

  「アプリケーションサービスダッシュボードを使用して健全性を監視する」を参照してください。

- インフラストラクチャ：構成の詳細のスナップショットを表すインフラストラクチャ CI は、SDLC インフラストラクチャコンポーネントの展開済みインスタンスです。例には、データベースとセキュリティの構成が含まれます。

ServiceNow コミュニティ の CSDM に関するビデオ

すべての CSDM ビデオの再生リスト

CSDM モデルのサービスデリバリドメイン

サービスデリバリドメインは、インフラストラクチャ、テクノロジー、統合パターン (インフラストラクチャ、システム、データ、プロセス、依存関係モデル)、サービスデリバリーネットワーク、および運用モデルを含む、エンドツーエンドのサービスデリバリーシステム全体を表します。これらのアイテムを組み合わせることで、CSDM 準拠のサービスが内部および外部のユーザーや組織に提供されます。

サービスデリバリドメインのテーブル

サービスデリバリドメインのテーブルのユーザーは、(ビルドおよび統合ドメインで開発された) 組織のビジネスアプリケーションをサポートする運用環境とインフラストラクチャを提供および管理します。一般的なユーザーは、サービスインスタンスオーナー (アプリケーションとプラットフォームの場合) とサービスデリバリーオーナーまたはサービスプロバイダー (インフラストラクチャとデリバリーの場合) です。

サービスデリバリドメインのテーブルは 会社が販売しているか、プロバイダービューで消費しているテクノロジーを表します。 サービスマッピング と ディスカバリー テーブルに入力します。ドメイン内のテーブルでは、CI とその関係を管理することもできます。このドメインには以下のテーブルが含まれます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 技術管理サービス (以前のテクニカルサービス)[cmdb_ci_service_technical] テーブル。サービス分類はテクニカルサービスです。
- テクノロジー管理オファリング (旧称テクニカルサービスオファリング)[service_offering] テーブル。サービス分類はテクニカルサービスです。
- カタログを要求します。テクノロジーコンシューマーは、要求カタログを通じて テクノロジー管理オファリング を要求できます。カタログについては、 サービスカタログで詳しく説明しています。
- ダイナミック CI グループ [cmdb_ci_query_based_service] テーブル。サービス分類はテクニカルサービスです。イベント管理技術管理サービスcmdb_ci_query_based_serviceテーブルを使用します。
- サービスインスタンス (CSDM v5 より前はアプリケーションサービスと呼ばれていました) [cmdb_ci_service_auto] テーブル。[サービス分類] は [アプリケーションサービス] です。
  - 手動で作成および サービスマッピングの場合:マップ済みアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_discovered] テーブル (ベースシステムに含まれています)。
  - クエリベースの場合:[cmdb_ci_query_based_service]。
  - タグベースの場合:[cmdb_ci_service_by_tags]。

このドメインの CI は、デジタル製品の展開済みインスタンスと、それに関連する検出可能なコンポーネント (インストール済みアプリケーション、サーバー、ネットワークコンポーネントなど) に加えて、展開されたインスタンスを提供およびサポートするサービスのドキュメントです。ドメインは、使用中の 技術管理サービス ポートフォリオも表します。ライフサイクルの詳細については、「有形/物理 CI のライフサイクル値の定義」を参照してください。

サービスは操作可能です。つまり、 ITSM インシデント管理、 問題管理、または 変更管理用に選択できます。



サービスデリバリテーブル間の関係

- サービスインスタンス *Contains::Contained by* SDLC コンポーネント (このアイテムを使用するためのオプション)。
- サービスインスタンス別のビジネスアプリケーション *Consumes::Consumed* 。
- サービスインスタンス (展開されたシステムまたはアプリケーションスタックの論理表現)*Depends on::Used by* /*Sends Data To::* サービスインスタンス。
- サービスインスタンス *Depends on::Used by* アプリケーション。
- アプリケーション *Runs on::Runs* インフラストラクチャ CI。
- 技術管理サービス は参照属性を使用してインフラストラクチャ テクノロジー管理オファリングとの関係を指定します。サービスオーナーに公開され、通常は 1 つ以上のビジネスサービスをサ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ポートします。技術管理サービスには、1 つ以上のテクノロジー管理オファリングで構成される運用ビューが含まれる場合があります。

- テクノロジー管理オファリング *Contains::Contained by* サービスインスタンス。ローカライズ/地域、環境、価格設定、可用性、機能、サポートグループ (インシデント)、テクニカル承認グループ (変更)、パッケージオプションなどのオプションへのテクニカルサービスの階層化。
- テクノロジー管理オファリング *Contains::Contained by* ダイナミック CI グループ。
- ダイナミック CI グループ (CMDB グループのクエリーの結果に基づく CI の動的なグループ化) は、関連リストを使用してインフラストラクチャ CI との関係を指定します。
- ビジネスサービスオファリング *Depends on::Used by* サービスインスタンス。

注:
ビジネスサービスと 技術管理サービス は、spm_taxonomy_nodeを介してspm_service_portfolioに接続します。「Service Portfolio Management taxonomy」を参照してください。

サービスライフサイクルのサービスデリバリフェーズで使用されるテーブル



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスライフサイクルのサービスデリバリフェーズで使用されるテーブル



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスライフサイクルのサービスデリバリフェーズで使用される **AI** コンポーネントテーブル



API:API データモデルは CMDB 内で利用可能になり、API データの管理に役立ちます。API Insights の一部として、API の詳細の表示、API の比較、データ欠落の特定と解決、サービス関係の管理など、API の管理を一元化できます。API関数:仮想の視点から。API アプリケーション:オンプレミスの観点から。

AI Function:機械学習、データ処理、およびAI駆動型タスクのためのスケーラブルなオンデマンドサービスを提供するパブリッククラウドプラットフォームに展開されたAI SaaSアプリケーション。アプリケーションは、オンプレミスのインフラストラクチャ管理を必要とせずに柔軟なソリューションを提供します。

AL アプリケーション:Linux、Windows、Docker コンテナ、Kubernetes (K8) クラスターなどのさまざまなプラットフォームで実行できる AI ソフトウェアアプリケーション。プラットフォームは、機械学習モデル、データ分析、インテリジェントサービス、またはAI対応アプリケーションなど、さまざまなAIワークロードをサポートします。

技術管理サービス

技術管理サービス はサービスオーナーに関連付けられており、通常は 1 つ以上のビジネスサービスまたはサービスインスタンスの下に階層化されています。技術管理サービスには、1 つ以上の技術管理オファリングが含まれる場合があります。

技術管理サービス のユーザーは、ビジネスに提供するテクノロジーを表示および管理できます。イベント管理により、サービスパフォーマンスを監視できます。イベント管理を使用して、関連するインフラストラクチャ CI とサービスインスタンスの健全性の問題を特定することもできます。

技術管理サービス は、サービス消費ドメインのサービスポートフォリオの一部として管理できます (つまり、サービスポートフォリオ階層は 技術管理サービスから参照できます)。これにより、サービスポートフォリオ管理ワークスペースおよび関連するワークスペース内の技術管理サービスサービスとビジネスサービスの両方の、より完全な階層化と管理が可能になります。技術管理サービスに費や

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

すことでビジネスサービスのパフォーマンスと信頼性がどのように向上するかを把握すると、より適切な意思決定を行うことができます。

> **注:**
> ビジネスサービスと 技術管理サービス は、spm_taxonomy_nodeを介してspm_service_portfolioに接続します。「Service Portfolio Management taxonomy」を参照してください。

テクノロジー管理オファリング

テクノロジーコンシューマーは、要求カタログを介して テクノロジー管理オファリング (TMO) を要求できます。カタログについては、 サービスカタログを参照してください。コンシューマーは通常、次の機能とオプションを選択できます。

- パフォーマンスのレベル
- 場所または地域
- 環境
- 価格設定
- 利用できる場所
- 機能
- サポートグループ (インシデント用)
- テクニカル承認グループ (変更用)
- パッケージオプション (コミットメント)

> **ヒント:**
> 動的 CI グループを使用して、管理を大幅に改善します。詳細については、「テクノロジー管理オファリングのユーザーグループの同期」を参照してください。

テクノロジー管理オファリング 通常、次のコンポーネントがあります。

1 つ以上のサービスコミットメント

サービスコミットメントは、コンシューマーとプロバイダーの間で合意されたサービスデリバリーの義務を定義します。サービスコミットメントは、可用性、重要度、スコープ、価格、その他の要素に関してサービスのレベルを一意に定義します。たとえば、組織では、サービスインスタンスに対して次の 2 つのレベルのサポートを提供できます。

- 本番レベルオファリングのサポート：本番インスタンスの高レベルの可用性と重要度を提供します。24 時間、週 7 日の 5 分間の応答時間の保証が含まれています。
- 非本番レベルオファリングのサポート：非本番インスタンスの制限された可用性と重要度。月曜日から金曜日の午前 8 時から午後 5 時までの 60 分間の応答時間の保証が含まれています。

オファリングにアクセスできるユーザーを記録するサービスオファリングサブスクリプション

テクノロジー管理オファリングは、サービステーブルのサービスカテゴリ化属性を参照して、テクノロジー管理オファリングまたはオファリングがビジネスサービスに関連するか、技術管理サービスに関連するかを示します。[service_offering] テーブルにマッピングされているテクノロジー管理オファリングは「技術管理サービス」として分類され、サービスから派生します。テクノロジー管理オファリングは、親が特定の技術的ニーズにどのように対応するかに基づいています。すべての 技術管理サービス に少なくとも 1 つの テクノロジー管理オファリングが必要です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **重要:**
> ダイナミック CI グループを介して関連付けられた各 CI は、1 つの 技術管理サービス または テクノロジー管理オファリングにのみ関連付けることができます。1 つのサービスに SLA、OLA、サポートグループ、およびコミットメントが異なる複数のオファリングが含まれる場合には、競合が発生する可能性があります。

ダイナミック **CI** グループ

ダイナミック CI グループは、CMDB グループクエリから生じる CI で構成されます。たとえば、「デトロイトのすべての Web サーバー」または「ムンバイのすべての Oracle データベース」の場所に基づいてダイナミック CI グループを作成することができます。

> **注:**
> ダイナミック CI グループには CI のみが含まれ、他の CI グループを含めることはできません。

ダイナミック CI グループは [cmdb_ci_query_based_service] テーブルにマッピングされ、必要に応じてサービスインスタンスまたは 技術管理サービスのいずれかに分類されます。次の状況で、ダイナミック CI グループを使用できます。

クエリベースのサービスインスタンス

サービスマッピング はまだ有効になっていませんが、MyAppServiceProd に 12 のサーバーと 3 つのデータベースインスタンスがあります。サービスインスタンスとして、スプレッドシートを動的 CI グループに置き換えることができます。

「ダイナミック CI グループメソッドを使用してアプリケーションサービスを設定する」を参照してください。

インフラストラクチャ CI の管理対象グループ

デトロイトのWebサーバーは、DetroitRockCity テクノロジー管理オファリングによって管理されています。テクノロジー管理オファリング からインフラストラクチャ CI への関係を手動で作成する代わりに、ダイナミック CI グループを使用します。テクノロジー管理オファリング CI (DetroitRockCity) から動的 CI グループ (デトロイトの Web サーバー) への 1 つの関係性により、必要な可視化が得られます。

CI のパッチを管理する方法

変更管理 で、更新する必要があるダイナミック CI グループを選択し、ビジネスルールを使用して [影響を受ける **CI**] フィールドに自動入力できます。

サービスインスタンス **(CSDM v5** より前はアプリケーションサービスと呼ばれていました)

サービスインスタンスは、以前はアプリケーションサービスと呼ばれていた [cmdb_ci_service_auto] のラベル変更です。

アプリケーションサービスはまだ存在します。アプリケーションサービスの管理方法によっては、常に拡張テーブルとして存在していました。

手動での作成またはサービスマッピングの場合は、マッピングされたアプリケーションサービスに移動します。

タグベースの場合は、タグベースのアプリケーションサービステーブルに格納されます。テーブルがまだ存在し、アプリケーションサービスであり、アプリケーションサービスウィザードに移動してアプリケーションサービスを作成します。

新しいタイプのサービスインスタンスは、[cmdb_ci_service_auto]の拡張です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- データサービスインスタンス [cmdb_ci_data_service_instance]
- ネットワークサービスインスタンス [cmdb_ci_network_service_instance]
- オペレーショナルプロセスサービスインスタンス [cmdb_ci_operational_process_service_instance]
- 接続サービスインスタンス [cmdb_ci_connection_service_instance]
- 施設サービスインスタンス [cmdb_ci_facility_service_instance]

サービスインスタンス (CSDM v5 より前はアプリケーションサービスと呼ばれていました) [cmdb_ci_service_auto] テーブルは、サービスインスタンスをサポートします。 サービスインスタンスは、サービスを提供するように構成されている、相互接続された一連のアプリケーションとホストです。サービスインスタンスは、展開されたシステムまたはアプリケーションスタックの論理表現です。サービスインスタンスを使用すると、サービスのマップと変更履歴を表示できます。たとえば、 イベント管理 アプリケーションは、サービスパフォーマンスを監視し、サービスインスタンスの健全性の問題を特定できます。

サービスインスタンスは、組織のメールシステムのような内部向け、または組織の Web サイトのような顧客向けにすることができます。たとえば、Web ベースのアプリケーションで財務レポートを作成するにはコンピューター、Web サーバー、アプリケーションサーバー、データベース、ミドルウェア、ネットワークインフラストラクチャが必要です。アプリケーションとホストは、財務レポートサービスを提供するように構成されています。サービスインスタンスは、開発、テスト、または本番環境におけるそのようなビジネスアプリケーションまたはシステムのインスタンスを表します。

サービスインスタンスは、 サービスマッピング 機能のエントリポイントです。サービスインスタンスはビジネスまたは技術管理サービスをサポートし、一般的なレポートのために [cmdb_ci_service_auto] テーブルCMDBサービスインスタンス (CSDM v5 より前はアプリケーションサービスと呼ばれていました) [] テーブルにマッピングされます。

サービスインスタンスは、 IT Service Management (ITSM)、 IT Operations Management (ITOM) (ITOM)、 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) (SPM)、および カスタマーサービス管理 (CSM)の主要な関係エンティティです。

サービスインスタンスには、ビジネスアプリケーション、ビジネスサービス、 技術管理サービス、アプリケーション、およびインフラストラクチャ CI 間の関係が含まれます。関連するビジネスまたは テクノロジー管理オファリングを使用して、サービスインスタンスを公開できます。詳細については、「アプリケーションサービスダッシュボードを使用して健全性を監視する」を参照してください。

サービスインスタンスデータモデル内のサービスインスタンスのタイプ:

- データサービスインスタンス
- ネットワークサービスインスタンス
- オペレーショナルプロセスサービスインスタンス
- 接続サービスインスタンス
- 施設サービスインスタンス

サービスインスタンスがマップされるテーブルは、作成に使用された方法によって異なります。

テーブルにマッピングされた方法

サービスインスタンスの作成に使用された方法	テーブルへのマッピング
トップダウンディスカバリー (サービスマッピング)	cmdb_ci_service_discovered

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブルにマッピングされた方法 (続く)

サービスインスタンスの作成に使用された方法	テーブルへのマッピング
ダイナミック CI グループ (クエリーベース)	cmdb_ci_query_based_service
タグ	cmdb_ci_service_tags
[サービスインスタンスを作成] フォーム (以前は [アプリケーションサービスを作成] フォーム) を使用した手動入力	cmdb_ci_service_discovered

- サービスインスタンスとその作成に使用できるメソッドの詳細については、「アプリケーションサービスとアプリケーションサービスの作成」を参照してください。
- サービスインスタンスに必要な属性を指定できます。詳細については、「アプリケーションサービスに必要な属性および関係性の修正」を参照してください。
- サービスインスタンスと他の CSDM ドメインのコンポーネントとの間に関係を設定できます。「サービスマッピング」を参照してください。

アプリケーション

アプリケーションとは、動作を定義したり特定の機能を実行したりするプログラムまたはモジュールのことです。アプリケーションは通常、検出可能なインスタンスであり、1 つ以上のサービス用の特定の機能セットを提供します。

- アプリケーションテーブルと拡張テーブルには、ホスト上で使用されている一意に検出されたコードのインスタンスが含まれています。
- アプリケーションはインフラストラクチャ CI と見なされます。
- インスタンスは、単一ホスト上のアプリケーションに制限されます。この制限により、ディスカバリー中にアプリケーションが一意に識別されます。
- アプリケーションとサービスインスタンスの間には、1 対 1 ではなく 1 対多の関係があります。データベースインスタンスなどの単一のインストール済みアプリケーションは、アプリケーションの構成と用途に応じて、複数のサービスインスタンスをサポートする場合があります。

注:
アプリケーションテーブル [cmdb_ci_appl] は、アプリケーションのインベントリまたはポートフォリオではありません。管理対象アプリケーションの詳細を誤ってアプリケーションテーブルに格納しないでください。これらの詳細 (インベントリまたはアプリケーションポートフォリオオブジェクト) は、(CSDM モデルの設計および計画ドメイン に記載されているように) ビジネスアプリケーションテーブルに属します。

インフラストラクチャ CI

インフラストラクチャ CI は、管理対象の物理および論理コンポーネントです。CI は、サーバー、データベース、ルーターなどの単一のモジュールの場合もあれば、完全システム (Web サーバー、データベース、インフラストラクチャなど) の場合もあります。

基盤となるインフラストラクチャコンポーネントまたは CI は複雑になる可能性があります。物理 CI 上にデータ構造が階層化されると、複雑さが増します。そのため、事業関係マネージャーまたはエンタープライズアーキテクトと協力して、ご利用のビジネス機能とビジネスアプリケーションを定義する必要があります。

ServiceNow コミュニティ の CSDM に関するビデオ

すべての CSDM ビデオの再生リスト

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

関連情報

テクノロジー管理オファリングのユーザーグループの同期

CSDM モデルのサービス消費ドメイン

内部または外部のコンシューマーは、サービス消費ドメインの要求カタログを介してビジネスサービスを要求できます。要求カタログのビジネスサービスオファリングは、サービスデリバリドメインに展開されたデジタル製品です。事業関係マネージャーとカスタマーサービスマネージャーは、サービスデリバリドメインの要素を販売または消費することもあります。

サービス消費ドメインのテーブル

サービス消費ドメイン内のテーブルは、 サービスポートフォリオ管理 および カスタマーサービス管理 (CSM) (CSM) によって使用されます。インシデント管理および変更管理で使用するサービス消費ドメイン内のテーブルを選択できます。



サービス消費ドメインには、次のテーブルが含まれています。

- ビジネスサービス [cmdb_ci_service_business] テーブル (サービス分類 はビジネスサービス) は、コアサービス [cmdb_ci_service] テーブルを拡張します。たとえば、「人事管理」などのサービスがあるとします。

  注:
  ビジネスサービステーブルが追加される前は、すべてのビジネスサービスがサービステーブルに存在していました。将来的には、すべてのビジネスサービスがコアの cmdb_ci_service から cmdb_ci_service_business に移行される可能性があります。それまでは、両方のテーブルが同じように動作します。

- ビジネスサービスオファリング [service_offering] テーブルには、コンシューマーがカタログで選択できるオファリングが保持されます。まとめて、ビジネスサービスオファリングがビジネスサービスを構成します。HR の例では、オファリングは「オンボーディングの管理」や「面談の管理」などになります。各オファリングには、サービスデリバリードメイン内のサービスインスタンスと *Depends on::Used by* 関係があります。
- サービスカタログ [sc_catalog] テーブル。サービスカタログテーブルには、コンシューマーが選択できるビジネスサービスオファリングが格納されています。
- ビジネスサービス *Provided By::Provides* ビジネス機能
- サービスポートフォリオ (参照属性) ビジネスサービス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ビジネスサービス (参照属性) ビジネスサービスオファリング
- サービスインスタンス *Depends on::Used by* ビジネスサービスオファリング

参照テーブルを使用する際に サービスポートフォリオ管理 または CSM の使用は必須ではありません。ただし、それらの製品により、ワークフローを管理し、サービス関連データをレポートすることができます。

サービスライフサイクルのサービス消費フェーズで使用されるテーブル



ビジネスサービスオファリング

ビジネスサービスオファリング (サービス分類 はビジネスサービス) は、 サービスポートフォリオ管理を構成するための出発点です。ビジネスサービスオファリングはビジネスサービスから継承します。ビジネスサービスオファリングは、可用性、スコープ、価格設定などの要素に関して、サービスのレベルを定義する 1 つ以上のサービスコミットメントで構成されています。たとえば、ある組織が次の 2 つのレベルのデスクトップサポートを提供する場合。

- アップグレードとウイルス対策のシルバーオファリング。
- シルバーコミットメント + 月曜日～金曜日、午前 8 時～午後 5 時の 30 分の応答時間保証付きのゴールドオファリング。

注:
ビジネスサービスと 技術管理サービス は、spm_taxonomy_nodeを介して spm_service_portfolioに接続します。「Service Portfolio Management taxonomy」を参照してください。

ビジネスサービスオファリングには、次の特徴があります。

- ビジネスサービスオファリングは、サービスを機能、可用性、価格、およびパッケージングオプション別に調整します。このサービスオファリングを使用して、特定のサービスに対してさまざまなレベルのパフォーマンスおよび機能を設定することができます。
- ビジネスサービスオファリングのコミットメントは、合意されたサービスデリバリー義務を定義します。
- ビジネスサービスオファリングサブスクリプションは、オファリングにアクセスできるユーザーを記録します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ビジネスサービスオファリングは、特定のビジネスエリアとサービスが提供されるエンティティを識別する CMDB レコードです。一部のビジネスサービスおよびサービスオファリングは、サービスインスタンスに依存します。
- ビジネスサービスオファリングはサービスから派生し、親が特定のビジネスニーズにどのように対応するかに応じて調整されます。

注:
運用中のビジネスサービスまたは 技術管理サービスごとに、少なくとも 1 つのビジネスサービスオファリングを構成する必要があります。

デジタルポートフォリオ管理 (DPM)でビジネスサービスオファリングを表示できます。



ビジネスサービスオファリングには通常、そのコミットメントに応じてさまざまなサービスレベルアグリーメント (SLA) があります。ビジネスサービスオファリングがない場合、SLA はプロセスレベルのみに留まります。たとえば、SLA は P1 インシデントまたは軽微な変更にとどまり、影響を受けるビジネスサービスオファリングを参照しません。

サービスカタログでビジネスサービスとビジネスサービスオファリングをカタログアイテムとして表示し、コンシューマーが利用できるようにすることができます。

ビジネスサービス

ビジネスサービスは、ビジネスユーザーに関連付けられ、通常は 1 つ以上のビジネス機能の下に階層化されます。ビジネスサービスには、1 つ以上のビジネスサービスオファリングを含めることができます。

ビジネスコンシューマーは、要求カタログを使用して、ビジネスサービス、ビジネスサービスオファリング、およびサービスコミットメントレベルを注文できます。カタログについては、 サービスカタログで詳しく説明しています。ビジネスサービスはcmdb_ci_service_businessテーブルにマッピングされ、「ビジネスサービス」として分類されます。

サービスポートフォリオ

サービスポートフォリオは、ビジネスサービス、製品、プロジェクト、またはアプリケーションの階層的なコレクションです。ポートフォリオは戦略的事業達成目標を表すことができ、含まれるすべてのアイテムをグループ (ライフサイクルなど) として管理できます。アイテムは次のカテゴリに編成されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 目標 (ビジネスインテント)
- 機能
- 組織 (エンタープライズリソースプランニング [ERP] や財務管理など)
- 地域 (場所)

カタログ

要求カタログを使用すると、コンシューマーは、ビジネス製品と技術製品、サービス、サービスコミットメントオプション、およびオファリング (ヒューマンリソース (HR) サービスカタログなど) を注文および管理できます。カタログには、カタログアイテムが含まれ、コンシューマーが利用可能なサービスにアクセスするための開始点となります。カタログについては、 サービスカタログを参照してください。

カタログアイテム

カタログアイテムとは、コンシューマーがカタログから要求できるアイテムまたはサービスです。サービスには、複数のカタログアイテム (従業員のオンボーディングカタログなど) を含めることができます。カタログアイテムはサービスポータルに一覧表示され、それらを必要とするユーザーが (サブスクリプションまたは職責を介して) 使用できます。各カタログアイテムは、1 つのビジネスサービスオファリングにリンクされています。

ServiceNow コミュニティ の CSDM に関するビデオ

すべての CSDM ビデオの再生リスト

CSDM モデルでポートフォリオドメインを管理する

ポートフォリオ管理ドメインは、他の CSDM ドメインとやり取りする CSDM 概念モデルの最上位のレイヤーです。標準的なユーザーであるサービスオーナーは、複数のドメインのサービスを担当する場合があります。

たとえば、サービス消費ドメインでは、ヒューマンリソース (HR) のサービスオーナーが、HR サービスを提供するビジネスアプリケーションに対して財務的に責任を負う場合があります。サービスオーナーは、HR アプリケーションインスタンス (サービスインスタンスまたはシステムとも呼ばれます) を管理する必要があり、アプリケーションがビジネスに与える影響について責任を負う場合もあります。

これらの追加の責任のため、 CSDM ではサービスオーナーがビジネスアプリケーションとその展開済みインスタンスを監視できるようになります。この可視化により、サービスオーナーは職務を遂行し、責任を果たすことができます。

ServiceNow コミュニティ の CSDM に関するビデオ

すべての CSDM ビデオの再生リスト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CSDM の構成

CSDM の構成。

構成の概要

1. CSDM プラグインのアクティブ化

   CSDMデータモデルの実装を開始できるように、CSDMプラグインをアクティブ化します。

2. CSDM データ基盤ダッシュボードの構成

   CSDM データ基盤ダッシュボードを使用して、CSDMフレームワークの主要な基盤メトリクスを監視および評価します。

3. 既存のデータを CSDM フレームワークに移行して同期する

   いくつかのタスクを完了して、既存のアプリケーションデータが CMDB の必要なテーブルに正常に移行されるようにします。

CSDM プラグインのアクティブ化

CSDMデータモデルの実装を開始できるように、CSDMプラグインをアクティブ化します。

始める前に

重要:
CSDM プラグインをアクティブにする前に、既存のライフサイクルデータを標準の CSDM 属性にマッピングする必要があります。マッピングにより、CMDB Data Manager でライフサイクルの移行を通して資産を効果的に追跡できます。手順については、「CSDM ライフサイクル標準への移行」を参照してください。

- 必要なロール：Itil および itil_admin

手順

「プラグインを有効にする」で説明している方法で *com.snc.cmdb.csdm.activation* プラグインをアクティブ化します。

CSDM データ基盤ダッシュボードの構成

CSDM データ基盤ダッシュボードを使用して、CSDMフレームワークの主要な基盤メトリクスを監視および評価します。

始める前に

ダッシュボードの概要については、「CSDM データ基盤ダッシュボード」を参照して ください。

- ダッシュボードを初めて使用する前に、 CSDM メトリクスを入力してください。 移動先 すべて > システムスケジューラ > スケジュール済みジョブ をクリックし、 *CSDM Get Well Metric Collection* ジョブを実行します。
- CSDM Data Foundations Dashboard は、次のスケジュール済みジョブを追加します。これらは実行中である必要があります。
  - *CSDM Get Well Metric Collection*：メトリクスに関連付けられた準拠 CI の詳細を計算して保存します。データは、このスケジュール済みジョブの最初の実行後にのみダッシュボードに表示されます。メトリクスのスコアは、CSDM データ基盤メトリクススコア [sn_getwell_csdm_score] テーブルに保存されます。ジョブは、デフォルトでは毎日実行されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- *CSDM Data Foundations PA Metric Collection*：各メトリクスに関連付けられた非準拠 CI の総数を計算します。また、メトリクスに関連付けられた非準拠 CI の経時的な傾向データを提供します。
- *CMDB Get Well CIs Processed Via IRE Metric Batch Collection*: *CMDB Get Well Metric Collection* ジョブによって 1 日 1 回 (デフォルト) 呼び出されます。10 分間の実行と 1 分間の一時停止サイクルを繰り返し実行して、できるだけ多くのバッチファイルを処理します。

- 必要なロール：
app_service_admin、app_service_user、asset、cmdb_read、itil_admin、portfolio_admin、service_viewer、または technology_service_owner

手順

1. 移動先 すべて > **CSDM** > 設定 > **CSDM** データ基盤ダッシュボード.
2. タブを選択します。

   各タブのレポートには、組織の CSDM 実装ステージ (基盤、クロール、ウォーク、ラン、およびフライ) の成熟度に適したデータメトリクスが表示されます。

3. レポートを確認します。

   各メトリクスの [結果] 列のパーセンテージと色分けに注意してください。

   - パーセンテージが 100% の場合、CSDM フレームワークには必要な情報が含まれています。必要な操作はありません。
   - 100% でない場合は、必要な情報が不足しているため、追加のアクションが必要です。手順 5 に進みます。

   [基盤] タブのメトリクスを確認します。

   製品所有者が存在する指定製品モデル

   次の条件を満たす cmdb_model レコードを表示します。

   - ステータス = 本番環境
   - [名前] および [所有者] が空ではない

   構成アイテムステータス値

   デフォルトのステータス値を持つ CI の割合を表示します。

   - 80 %：少なくとも 1 ～ 5 の CI にカスタム状況値があります。
   - 60 %：少なくとも 6 ～ 10 の CI にカスタム状況値があります。
   - 40 %：少なくとも 11 ～ 15 の CI にカスタム状況値があります。
   - 20 %：少なくとも 16 以上の CI にカスタム状況値があります。

   デフォルトの ベースシステム ステータス値を表示するには、[フィルター] テキストボックスに「sn_getwell_oob_status_table_field.list」と入力します。[構成アイテムステータス値] フォームに、要素と関連テーブルのリストが表示されます。テーブル名を選択すると、ラベルと値のリストが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



会社のある事業部門

[会社] フィールドが空でない事業部門レコードを表示します。

親がある所在地。

次の条件を満たす cmdb_ci レコードを表示します。

- ステータス = インストール済み
- 運用ステータス = 運用中
- [場所] および [場所] の親が空ではない

4. 基盤メトリクスに関連付けられたタイルを選択して、パフォーマンスアナリティクスウィジェットにアクセスします。

   パフォーマンスアナリティクスウィジェット は、*CSDM PA Metric Collection* というスケジュール済みジョブによって提供されます。これらのウィジェットは、メトリクスに関連付けられた非準拠 CI の経時的な傾向データを提供します。

   - CI のリストを表示するには、[リアルタイム] オプション (

) が選択されていることを確認し、[レコードを表示] を選択します。
   - [ブレークダウン] コンテキストメニューを選択して、利用可能なブレークダウンを表示します。
5. [カスタム状況値] 関連リストの CI のリストまでスクロールします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

グラフには、各要素に定義されたカスタム値の数が表示されます。グラフを選択すると、要素に定義されているカスタム値が表示されます。この例は、install_status 要素用のカスタムのラベルと値の組み合わせを示しています。



6. フォームビューにドリルダウンする CI を選択します。

   フォームビューは必要な情報を提供します。フォームが表示されない場合は、十分なアクセス権限がない可能性があります。ServiceNowアドミニストレーターにお問い合わせください。

7. フォームの使用を終了するときは、[更新] または [削除] を選択してリストビューに戻ります。
8. CSDM Data Foundations Dashboard に戻ります。

タスクの結果

主要な基盤メトリクスの結果を確認し、分析することができます。

既存のデータを **CSDM** フレームワークに移行して同期する

いくつかのタスクを完了して、既存のアプリケーションデータが CMDB の必要なテーブルに正常に移行されるようにします。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

次の点に注意してください。

- 一部の CSDM テーブルは最近導入されたため、使い慣れていない場合があります。なじみのないテーブルについては、製品のドキュメントを参照してください。
- カスタマイズされたテーブルまたは不適合な CMDB テーブルを使用し続けている場合があります。ただし、そうすると、製品のメリットを十分に得られない可能性があります。
- 「CSDMライフサイクル同期プロセスのサポート」で説明されている移行ツールを必ず使用してください。

使用している属性を管理します。カスタム属性を合理化します。次のガイドラインを使用して、すべてのカスタマイズを保持する必要があるかどうかを判断します。

- 優先:カスタム属性には関連する ベースシステム 属性はありませんが、使用する必要があります。
- 維持：カスタム属性には関連するベースシステム属性はありませんが、固有のユースケースに必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- リファクタリング：カスタム属性にはベースシステム属性または移行可能な機能があります。
- 不要：カスタマイズが不要になりました。使用しない属性または使用頻度が低い属性を削除します。ユースケースに対処するための方法として、属性の使用よりも良い方法がある場合は、それらの属性も削除することを検討してください。

関連する依存関係を検討します。構成アイテム (CI) を新しいテーブルに移動しても、関連する依存関係は自動的に移動されません。関連する依存関係を識別するには、(ServiceNow コミュニティ で利用可能な) 「テーブルの依存関係を識別する CSDM への移行 (Migrating into CSDM identifying table dependencies)」に記載されているスクリプトを使用します。

重要:
このスクリプトは、データまたはそれらの依存関係を移動しません。単に依存関係を識別するだけです。移行の一環として、データと依存関係をリファクタリングします。

スクリプトを実行してデータを評価すると、データの移行に必要な作業についてより適切に理解できます。すべての参照されているレポート、ルール、およびスクリプトが必要かどうかを判断します。次に、何を移行するかを決定し、移行計画を立てます。

移行ワークフロー



手順

1. データをバックアップします。
   データ (すべての属性を含む) を Excel にエクスポートし、ファイルを安全な場所に保管します。問題が発生した場合に備えて、緊急時対応計画を立てます。
2. 属性をマッピングします。
   データを格納するテーブルを特定します。移動先のテーブルに必要なベースシステム属性があることを確認してください。カスタム属性を合理化します。維持するカスタマイズを決定します。
3. CI を既存のクラスから CMDB クラスに移動します。

   注:
   不適合テーブルとその依存関係を忘れないでください。不適合テーブルのデータを必要とする数百のレポート、ビジネスルール、スクリプト、テーブル参照などが存在する可能性があります。

   CI を新しいテーブルに移動しても、レポート、ビジネスルールなどは自動的に移動されません。次の手順で説明するように、修正スクリプトはリファクタリングが必要な依存関係を特定します。ServiceNow コミュニティ から修正スクリプトをダウンロード できます。

4. 属性をリファクタリングします。
   データモデルを確定し、データを移行する準備をします。

   これまでの手順で説明した属性マッピング関連のタスクが完了していることを確認してください。ガイドラインに従い、必要に応じてデータをリファクタリングします。

5. データを移行します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注:
有効な最新のバックアップがあることを確認してください。必要に応じて、別のバックアップを実行します。移行時に、同じテーブル階層にないカスタマイズされた属性またはベースシステム属性は失われます。

続行するときは、次の点に注意してください。

- CI を新しいクラスに移行し、CI およびそれに関連するすべてのオブジェクト、インシデント、変更を新しいテーブルに移動させます。
- 少ない CI から始めて、問題がなければ数を増やしていきます。

6. テーブルの依存関係を修正します。
   a. 新しいテーブルを使用するようにレポートを変更します。
   b. 必要に応じて、ビジネスルールとスクリプトを移行します。
   c. 必要に応じてテーブル参照を更新します。
7. 以前に作成したバックアップを使用して、新しい属性にデータを再ロードします。
8. すべてのデータと依存関係を検証します。

タスクの結果
アプリケーションが CSDM フレームワークに正常に移行され、データが必要な CMDB の場所に配置されました。

CSDMライフサイクル同期プロセスのサポート

レガシーデータを CSDM フレームワークのライフサイクルデータと同期するプロセスの正確性と完全性を確保するために、いくつかの機能が役立ちます。

ライフサイクル同期プロセスを実行する前に

自動更新される従来のステータス値

いくつかの従来のステータスは、[*Life Cycle Stage*] フィールドと [*Life Cycle Stage Status*] フィールドに自動的にマッピングされます。詳細については、「自動更新される従来のステータス値」を参照してください。

データ移行スクリプト

ServiceNow コミュニティ の修正スクリプトを使用して、テーブルの依存関係を特定します。「Migrating into CSDM identifying table dependencies (テーブルの依存関係を特定する CSDM への移行)」を参照してください。

CMDB データ基盤ダッシュボード

移動先 すべて > 設定 をクリックし、[**CMDB** データ基盤ダッシュボード] を選択します。

- CMDB ダッシュボード：各タブには、CMDB内の構成とカスタマイズを評価する主要なメトリクスが用意されています。
- メトリクスは、評価の目に見える結果を提供します。カラーコードと重み付けされた優先度は、計画立案に役立ちます。
- 各メトリクスには、背景を説明し、修正に役立つ修正プレイブックへのリンクがあります。

「CSDM および CMDB データ基盤ダッシュボードでの健全性の監視」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

CSDM データ基盤ダッシュボード

移動先 すべて > 設定 をクリックし、[**CSDM** データ基盤ダッシュボード] を選択します。

CSDM ダッシュボードは、 CSDM フレームワークの実装をサポートする主要なデータ要素に焦点を当てています。各タブのレポートには、組織の CSDM 実装ステージ (基盤、クロール、ウォーク、ラン、およびフライ) の成熟度に適したデータメトリクスが表示されます。。「CSDM データ基盤ダッシュボード」を参照してください。特に、[クロール] タブには、「 運用ステータスとライフサイクルステージが一致しない **CI** 」というタイトルのレポートが表示され、CMDB、資産、および IBI 間のライフサイクル値の不一致の概要が表示され、不一致の詳細を表示できます。「CSDM データ基盤ダッシュボードの「クロール」ステージレポート」を参照してください。

ライフサイクルテーブルの内容の表示

マッピングテーブルでの ライフサイクル値ペア のマッピング方法を表示するには、[すべて] を選択し、検索テキストボックスに「 life_cycle_stage.list 」と入力します。

不適合 CI の正しい CSDM テーブルへの移行

すでに CSDM データがあるが、推奨テーブルにない場合は、スクリプトを実行して、不適合テーブルに作成した可能性のある依存関係を特定できます。スクリプトの結果は、指定されたテーブルのレポート、UI スクリプト、ビジネスルール、その他の参照 (スクリプトで編集可能) など、参照される依存関係を識別します。Now Community サイトのこの投稿 を参照してください

ライフサイクル同期プロセスで不一致レポートが表示される

同期プロセスを開始すると、不一致レポート レガシーから資産へのライフサイクル同期の有効化 、移行と同期を続行する前に、マッピングの問題や欠落データの問題を切り分けて修正するのに役立ちます。レポートでは問題が特定され、データを同期する前に解決する必要があるマッピングに移動するリンクが表示されます。

関連情報

レガシーから資産へのライフサイクル同期の有効化

自動更新される従来のステータス値

いくつかの従来のステータスは、[*Life Cycle Stage*] フィールドと [*Life Cycle Stage Status*] フィールドに自動的にマッピングされます。

自動更新できる値

CSDM プラグインのアクティブ化で説明されている手順に従うと、次の従来のステータスが [*Life Cycle Stage*] フィールドと [*Life Cycle Stage Status*] フィールドに自動的にマッピングされます。

重要:
従来のフィールド値は、[*Life Cycle Stage*] および [*Life Cycle Stage Status*] の値にマッピングされた後も、削除されません。

- 製品モデルのステータス
- 資産ステータス
- 資産サブステータス
- 契約ステータス
- CI の導入ステータス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- CI の運用ステータス
- CI ハードウェアステータス (有形/物理 CI)
- CI ハードウェアサブステータス (有形/物理 CI)

注:
マッピングは、親テーブルから子テーブルに継承されます。

CSDM フレームワークを段階的に実装する

CSDM フレームワークに従うことで、レポートとアナリティクスの一貫した精度という重要な目標を確実に達成できるため、デジタル環境を効果的に管理できます。

CSDM データフレームワーク

CSDMは、アドミニストレーターがServiceNow製品とアプリケーションを設定するときに従う必要があるデータモデルです。構成アイテム (CI) と CMDB 内の CI 間の関係を定義するための標準により、データが適切な CMDB テーブルに存在することが保証されます。その結果、ServiceNow AI Platform アプリケーションの価値が最大化されます。

CSDM のアクティブ化

CSDM プラグインのアクティブ化

CSDMデータモデルの実装を開始できるように、CSDMプラグインをアクティブ化します。

レガシーから資産へのライフサイクル同期の有効化

資産テーブル、CI テーブル、および IBI テーブルで各製品インスタンスのライフサイクル値を調整できます。1 回限りのプロセスで、プラットフォーム全体の資産と CI の従来のステータス値が標準の CSDM ライフサイクル値ペア (ライフサイクルステージとライフサイクルステージステータス) に移行します。その後、ビジネスルールを定期的に実行することにより、各製品インスタンスの IBI、資産、および CI ライフサイクルデータが同一になるようにします。

既存のデータを CSDM フレームワークに移行して同期する

いくつかのタスクを完了して、既存のアプリケーションデータが CMDB の必要なテーブルに正常に移行されるようにします。

CSDM フレームワークの実装

CSDM フレームワークを実装する場合は、段階的なアプローチで行うことを推奨します。各実装ステージには、特定の情報タイプがあり、特定のメリットを提供します。各ステージは先行するステージに基づいてビルドされるため、人間が能力獲得過程 (基盤、クロール - はい歩き、ウォーク - 歩行、実行 - 走行、およびフライ - 飛行) に例えられます。



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注:
ビジネスアプリケーションでは、情報ポートフォリオの情報オブジェクトを参照します。場合によっては、[フライ] ステージよりも前に情報オブジェクト [cmdb_ci_information_object] テーブルを実装する必要があります。ビジネス要件によって、テーブルを実装するための適切なステージが決まります。

CSDM 実装ステージ - 基盤

CSDM フレームワークの実装の基盤ステージでは、適切なビジネス上の意思決定をサポートするための正確なレポートを可能にする参照データを準備します。CSDM の実装を開始する場合は、ベースシステム テーブルを使用して、ServiceNow 製品と ServiceNow AI Platform から最大値を導出します。

CSDM 実装ステージ - クロール

クロールステージでは、IT Service Management (ITSM) に関連付けられた ベースシステム CMDB テーブルで作業します。

CSDM 実装ステージ:ウォーク

ウォークステージでは、組織の技術チームがサポートするネットワークインフラストラクチャ CI とアプリケーションのデータを特定して入力します。

CSDM 実装ステージ:実行

実行ステージでは、テクノロジーと、テクノロジーを販売または消費するビジネスとの関係を設定します。

CSDM 実装ステージ - フライ

フライステージに到達すると、CSDM フレームワークの実装プロセスのすべてまたはほとんどを完了したことになります。フライステージでプロセスは完了します。

従うべき主なガイドライン

- CSDM テーブルをリンクする場合は、設計によってモデルに組み込まれた関係のみを使用します。
- 共有データモデルで他の製品チームとコラボレーションを行います。また、CSDM および関連機能を拡張する場合は、必ず提供されたガイダンスに従ってください。ガイダンスに従い、他の製品チームとコラボレーションすることで、最適な設計を実現できます。
- テーブル、参照、または属性を使用するときには常に、合意済みの CSDM 定義を使用します。
- 提供された CSDM ベーステーブルを使用します。
- 外部データソースを統合する場合は、推奨のテクノロジーを使用してください。指定されたプロセスに従うことで、データの完全性と統合の一貫性が保証されます。
- ServiceNow AI Platform 製品の設定および使用の方法について提供されたガイダンスに従ってください。

CSDM の実装を改善する

CSDM アセスメントは、CSDM に関するリーディングプラクティスと規範的なガイダンス、および ServiceNow AI Platformのプロセスをサポートする方法を、Impact のお客様に提供します。組織での CSDM の計画と実装を支援するために、アセスメントには ServiceNow CSDM エキスパートとのやり取りとパーソナライズされたコンテンツが含まれています。「Common Service Data Model (CSDM) Assessment Accelerators」を参照してください。

レガシーから資産へのライフサイクル同期の有効化

資産テーブル、CI テーブル、および IBI テーブルで各製品インスタンスのライフサイクル値を調整できます。1 回限りのプロセスで、プラットフォーム全体の資産と CI の従来のステータス値が標準の CSDM ライフサイクル値ペア (ライフサイクルステージとライフサイクルステージステータ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ス) に移行します。その後、ビジネスルールを定期的に実行することにより、各製品インスタンスの IBI、資産、および CI ライフサイクルデータが同一になるようにします。

このトピックでは、整合と同期プロセス全体の概要について説明します。

- 整合と同期プロセスを実行するための詳細な手順は、「従来の資産と CI の設定を CSDM ライフサイクル値に移行する」に記載されています。
- すべての同期オプションへの詳細なリファレンスについては、「資産、CI、および IBI のライフサイクル値を同期する方法」を参照してください。

ヒント:
このドキュメントで使用される用語は、「CSDM ライフサイクル用語」で定義されています。

CI と資産エンティティ間の CSDM ライフサイクル同期を有効にする理由

1 回限りのデータ同期操作が終了すると、資産テーブルと CI テーブルに表示される各製品インスタンスの CSDM ライフサイクル値は同一になります。ビジネスルールは、資産、CI、および IBI テーブル間で ライフサイクル値ペア を同期します。その後、ビジネスルールを定期的なスケジュールで実行することにより、資産、CI、および IBI テーブルのライフサイクル値の調整された状態を維持できます。

「資産、CI、および IBI のライフサイクル値を同期する方法」を参照してください。

たとえば、次の製品は、標準化された値のメリットを受けます。

- アラートを適切に処理するために、CI がメンテナンスのライフサイクルステージのステータスであるかどうかをイベント管理およびオペレーショナルインテリジェンス機能が把握する必要がある場合。
- コストデータを効果的にレポートするには、クラウドコスト管理機能が CI の CSDM ライフサイクル値を把握する必要があります。
- 一貫したタスクおよびワークフローを生成するために、監査管理 とコンプライアンス機能は標準の CSDM ライフサイクル値を使用する必要があります。

従来のステータス値と CSDM CSDM ライフサイクル値の間のマッピングを指定する方法

ライフサイクル値ペアは、製品インスタンスのライフサイクル全体にわたる CI、資産、または IBI のライフサイクルステージとライフサイクルステージステータス値の組み合わせです。ベースシステムには、マッピングルールを保持するライフサイクルマッピング [life_cycle_mapping] テーブルが含まれています。デフォルトのルールでは、一般的な従来のステータス値を CSDM ライフサイクル値ペアに合わせる方法が指定されています。必要に応じてルールを更新および追加できます。(このテーブルについては、「ライフサイクルマッピングテーブル」で詳しく説明しています)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



注:
CSDM (csdm.lifecycle.migration.activated) プラグインを初めてアクティブ化し、資産または CI にカスタムステートとサブステートがある場合は、カスタムの従来の値と CSDM ライフサイクル値の間のマッピングを作成して構成します。

位置調整/同期プロセス

整合と同期プロセスを開始するには、[ライフサイクルマッピング] テーブルリストページで [ライフサイクル同期の有効化] を選択します。このアクションにより、`csdm.lifecycle.sync.between.ci.and.asset.activated` システムプロパティが true に設定され、次のアクティビティが開始されます。

フェーズ 1：不整合チェックを実行し、すべてのマッピングを修正する

システムによる不整合チェックの実行

不整合チェックスクリプトは、すべてのマッピングルールをチェックします。

- 資産テーブルの CSDM ライフサイクルマッピングルールを確認します。
- CMDB CI テーブルの CSDM ライフ サイクルマッピングルールを確認します。
- alm_hardware_state_mapping および alm_asset_ci_state_mapping テーブルに示されている従来の資産から CI へのマッピングルールを確認します。

注:
資産に関連付けられていない CI (非資産 CI) ごとに、 CSDM マッピングテーブルを使用して、従来のステータスから CI の ライフサイクル値ペア を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



スクリプトによって不一致レポートが生成されます。レポートには、ライフサイクル値の一括整列を実行する前に修復する必要がある、欠落している、または非アクティブなマッピングのリストが表示されます。

- ライフサイクル値ペアにまだマッピングされていない従来のステータス値。
- マッピングルールに含まれていない、または非アクティブなルールに含まれている従来のステータス値。
- カスタムの従来のステータス値。カスタム値ごとに、life_cycle_mapping テーブルにレコードが追加されます。ただし、一部の必須フィールド値がまだ設定されていないため、これらのマッピングレコードは非アクティブになっています。すべてのカスタムの従来のステータス値が調整されるようにするには、これらのレコードを編集してアクティブ化します。
- 1 回限りの整合の後、CI と資産間の従来のステータス値が自動同期されます。その結果、このレポートでは、存在しないハードウェアステータスまたはインストールステータス、または資産と CI の間の非アクティブなマッピングルールに含まれているハードウェアステータスまたはインストールステータスが識別されます。

手動プロセス：マッピングエラーがある場合は、マッピングを追加または更新します

欠落しているマッピングルールを追加し、現在のルールが正しくアクティブであることを確認します。ボタンをクリックすると、マッピングテーブルが開いて、マッピングルールを更新できます。個々のルールを更新する手順については、「従来のステータス値を CSDM ライフサイクル値にマッピングする」を参照してください。

不整合チェックの再実行

すべてのエラーが修正されるまで、不整合チェックを実行し、エラーを修正します。

フェーズ 2：自動一括整合：すべての従来の **CMDB CI** および資産データを **CSDM** ライフサイクル値ペアに調整する

すべてのマッピングエラーが修正されると、バッチプロセス内のススケジュール済みジョブは、「ライフサイクルステージ」と「ライフサイクルステージステータス ライフサイクル値ペア」に対して、1 回限りの一括整合を実行します。

一括整合の際、プロセスはマッピングルールを使用して、資産レコードと CMDB CI レコードの両方の従来のステータス値から CSDM ライフサイクル値ペアを取得します。処理中は [アクティブ化] ボタンが無効になり、マッピングルールの更新がブロックされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
IBI レコードは変更されません。IBI レコードの従来の値とライフサイクル値の間のアクティブな同期は既に行われています。



ステップ 1：ライフサイクル値ペアがないすべての資産について、値を生成する

資産テーブルの CSDM ライフサイクルマッピングルールを使用して、従来のステータス値からライフサイクル値ペアを取得します。

ステップ 2：1 回限りの同期：CSDM ライフサイクル値が資産値と一致しない各 CI について、資産値で CI を更新する

次のいずれかのフェーズで、CI のライフサイクル値ペアと資産のライフサイクル値ペアの間で双方向同期が実装されるため、この 1 回限りの同期は繰り返されません。

ステップ 3：1 回限りの同期：CI が資産に関連付けられていない場合は、CSDM マッピングテーブルを使用して、従来のステータスから CI のライフサイクル値を取得する。

CI の従来の値と資産の従来の値の間で双方向同期が続行されるため、この 1 回限りの同期は繰り返されません。将来の CI 値は、資産と CI ライフサイクル値ペア間の新しい双方向同期から取得されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フェーズ 3：同期操作への自動更新



新規：資産と CMDB CI 間のライフサイクルデータの同期をアクティブにする

CSDM ライフサイクル値ペアは資産と CI の間で双方向同期されます。

新規：CMDB CI の従来の値と CSDM ライフサイクル値の間の双方向同期を非アクティブにする

その結果、CI の従来の値を変更しても CSDM ライフサイクル値ペアは更新されません (値は時間の経過とともに乖離していきます)。代わりに、CSDM ライフサイクル値ペア は資産ライフサイクル値ペアとの双方向同期によって更新されます。CSDMダッシュボードのレポートには、ライフサイクル値が従来の値から変更された CI がリストとして表示されます。

変更なし：資産の従来の値と CI の従来の値の間で同期する

資産の従来の値と CI の従来の値の間の既存の双方向同期は続行されます。

(同期が現在アクティブな場合は変更なし)：資産の従来の値と資産ライフサイクル値の間の同期をアクティブにします。

資産の従来の値とライフサイクル値ペアの間の双方向同期は続行されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フェーズ 4：継続的な自動同期操作



同期操作が完了するとすぐに、ビジネスルールが実行され、各製品インスタンスの資産、CI、および IBI テーブルのライフサイクル値ペアが整合されます。その後、ビジネスルールが定期的に実行され、従来のステータス値の変更をライフサイクル値ペアへの更新として組み込んだり、資産、CI、および IBI 間の整合性を維持したりします。

ライフサイクルの整合と同期のアクティブ化

手順については「従来の資産と CI の設定を CSDM ライフサイクル値に移行する」を参照してください。

従来のステータス値を **CSDM** ライフサイクル値にマッピングする

ライフサイクルマッピングモジュールを使用して、既存の従来のステータス値を CSDM ライフサイクル値ペア (*life cycle stage*および*life cycle stage status*) に変換する方法を指定します。資産と CI の両方の従来のステータス値を ライフサイクル値ペア にマッピングします。

始める前に
必要なロール：itil_admin または asset_admin

このタスクについて
いくつかの従来のステータスは、[*Life Cycle Stage*] フィールドと [*Life Cycle Stage Status*] フィールドに自動的にマッピングされます。詳細については、「自動更新される従来のステータス値」を参照してください。

ベースシステムには多数のデフォルトマッピングが含まれているため、多くのカスタムマッピングを作成する必要がない場合があります。デフォルトマッピングのリストを表示するには、次に移動します: すべて > **CSDM** > ライフサイクルマッピング.

ヒント:
このドキュメントで使用される用語は、「CSDM ライフサイクル用語」で定義されています。

次の例では、既存のデータで「 ハードウェア **CI** のインストールステータス 」という名前のステータス属性を使用します。[インストールステータス] 属性の既存の [インストール待ちのインストール] の値をCMDBの展開/テスト ライフサイクル値ペアにマッピングするように、[ライフサイクルマッピング] フォームを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



手順

1. 移動先 すべて > **CSDM** > ライフサイクルマッピング.
2. [ライフサイクルマッピング] リストビューで [新規] を選択し、「 [ライフサイクルマッピング] フォーム」の説明に従って [ライフサイクルマッピング] フォームに入力します。
3. **[Submit** (送信)] を選択します。
4. プロセスを繰り返し、従来のすべてのステータス値をマッピングしたら、それらを CMDB に移行します。
   手順については、「従来の資産と CI の設定を CSDM ライフサイクル値に移行する」を参照してください。

従来の資産と **CI** の設定を **CSDM** ライフサイクル値に移行する

ライフサイクル同期を有効にして、従来の資産と CI ステータスの設定を CSDM 標準ライフサイクル値ペアに移行します。1 回限りの移行プロセスの後、ビジネスルールによって IBI、資産、および CI ライフサイクルの値の同期が維持されます。

始める前に

ヒント:
このドキュメントで使用される用語は、「CSDM ライフサイクル用語」で定義されています。

ライフサイクル同期を有効にする前に、次に移動します: **CSDM** > ライフサイクルマッピング.[ライフサイクルマッピング] リストビューで事前入力されたマッピングを確認します。

- 環境に合わせてマッピングを調整して追加します。
- カスタムステータス値のマッピングを確認します。これらのマッピングは不完全であるため、マッピング先の適切な標準ライフサイクルコントロールを指定する必要があります。
- すべてのマッピングがライフサイクルコントロールで構成されていることを確認します。
- すべてのマッピングがアクティブ化されていることを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アクティベーションは、次の条件が当てはまる場合にのみ続行できます。

- すべてのマッピングレコードがアクティブに設定され、ライフサイクルコントロールで構成されている。
- カスタムの従来の値のすべてのマッピングレコードが完全に構成されている。

必要なロール：itil_admin または asset_admin

手順

1. 移動先 **CSDM** > ライフサイクルマッピング.
2. [ライフサイクルマッピング] リストビューで、[ライフサイクルマッピング] テーブルリストページにある [ライフサイクル同期の有効化] を選択します。
   このアクションにより、 *csdm.lifecycle.sync.between.ci.and.asset.activated* システムプロパティが true に設定され、マッピングを検証するスクリプトが実行されます。 スクリプトによって不一致レポートが生成されます。レポートには、ライフサイクル値の一括整列を実行する前に修復する必要がある、欠落している、または非アクティブなマッピングのリストが表示されます。
3. レポート上の項目を選択して、注意が必要なマッピングにアクセスし、マッピングを修正してから、[更新] を選択してレポートを再実行します。

タスクの結果
1 回限りの同期が完了します。すべての cmdb_ci レコードと資産レコードは、ライフサイクルステージ値とライフサイクルステージステータス値を持っている必要があります。これらの値は、資産に保持されているものから直接取得されるか (資産/CI の組み合わせがある場合)、または資産以外の CI のライフサイクルマッピングテーブルから直接取得されます。

ビジネスルールは、「レガシーから資産へのライフサイクル同期の有効化」で説明されているように、ライフサイクルデータの継続的な調整を実行するようになりました。

次のタスク
データが正常に移行されたら、CSDM モデルに従ってデータの管理を開始できます。

1. CSDM Activation (com.snc.cmdb.csdm.activation) プラグインをアクティブ化します。
2. CMDB データマネージャーを使用すると、CI のライフサイクルを一括で、標準的かつ一貫した方法で一元管理できます。

ダイナミック **CI** グループの使用とサービスタイプの一致

サービスのタイプによって、ダイナミック CI グループの使用方法が決まります。

ダイナミック **CI** グループ

- ダイナミック CI グループは、 インシデント管理、 問題管理、および 変更管理 のレコードの CI フィールドでグループ CI として使用される CI のユーザー定義のコレクションです。
- 共通の属性または基準に基づいて動的 CI グループを設定します。
- ダイナミック CI グループに他のグループを含めることはできません。

技術管理サービス (旧称テクニカルサービス) の動的 **CI** グループ

技術管理サービスとそれに関連するテクノロジー管理オファリングに関連付けられている最大 10,000 の類似アイテムをグループ化できます。この使用法では、動的 CI グループは個別に管理される CI のコレクションとして機能します。CI は必ずしも相互に関連しているわけではないため、サービスの関連付けは必要ありません。影響分析 (インシデント管理、 問題管理、または 変更管理 による) も、関連のない CI では意味がなく、期待されていません。以下に例を示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 特定のオペレーティングシステムを搭載したサーバー
- 場所に基づくネットワーク機器
- 実行中のプロセスに基づくアプリケーションサーバー
- サービスインスタンスを構成する CI
- 特定のサポートグループを共有する CI

Service Classification 属性は、サービスを技術管理サービスとして識別します。所有権の同期プロセスでは、「グループ割り当て属性の同期」で説明されているように、技術管理サービスを通じて CI の所有権を割り当てます。

サービスインスタンスのダイナミック CI グループ

サービスインスタンス (CSDM v5 より前はアプリケーションサービスと呼ばれていました)の場合、個々の CI が影響を受けると動的 CI グループ全体が影響を受けるため、影響分析の結果が予想されます。関連するすべてのビジネスサービスまたは 技術管理サービス も影響を受けます。この相互依存性のため、サービスの関連付けを確立する必要があり、影響分析が重要です。

Service Classification 属性は、サービスをサービスインスタンスとして識別します。

「ダイナミック CI グループメソッドを使用してアプリケーションサービスを設定する」を参照してください。

グループ割り当て属性の同期

特定のユーザーグループが CI または CI クラスのコレクションを管理できるようにするには、 テクノロジー管理オファリング または CI クラスマネージャーを使用してグループ割り当て属性を設定します。この操作では、指定された CI クラスまたは CI グループに属するすべての CI 間で、グループ属性データが同期されます。

グループ割り当て属性の同期方法

> **注:**
> *Managed by Group*設定は、CI クラスを管理するグループを識別します (CI クラスが完全かつ正確であることを確認します)。個々の CI の修理と同じグループである場合もそうでない場合もあります。

- テクノロジー管理オファリングのユーザーグループの同期: テクノロジー管理オファリングのサポート グループ、変更グループ、または管理担当者グループの属性を直接設定します。設定は、テクノロジー管理オファリング に関連付けられているすべての CI に適用されます。
- CI のグループまたは CI のクラス全体を設定する: CI クラスマネージャー内の特定のクラスの [管理担当者グループ] 属性を設定します。クラス内のすべての CI の [管理担当者グループ] フィールドは、 CI クラスマネージャーで指定された値に基づいて設定されます。この方法では、[管理担当者グループ] 設定は、 テクノロジー管理オファリング に関連付けられていない CI にのみ適用されます。テクノロジー管理オファリングによって管理されている CI の場合、[管理担当者グループ] フィールドは最初にその動的 CI グループと同期されます。その後、このフィールドは動的 CI グループ内の CI と同期され、 CI クラスマネージャー のエントリが上書きされます。 手順については、「 テクノロジー管理オファリングのユーザーグループの同期」を参照してください。
- サポートグループと変更グループの使用：データ同期では、動的 CI グループを使用することで、検出できないデータの管理が可能になります。cmdb_ci テーブルの [サポートグループ] フィールドと [変更グループ] (以前は [アサイン先グループ] のラベル) フィールドの値は、関連する動的 CI グループ、およびその動的 CI グループオブジェクトの一部として含まれるすべての CI と同期されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

チームデータの同期



関連情報

CI クラスマネージャー

テクノロジー管理オファリングのユーザーグループの同期

CI のグループまたは CI のクラス全体を設定する

CI クラスマネージャーを使用して、CI クラス全体および個々の CI のグループ割り当て属性を同期します。

始める前に
必要なロール：Itil および itil_admin

このタスクについて

注:
*Managed by Group*設定は、CI クラスを管理するグループを識別します (CI クラスが完全かつ正確であることを確認します)。個々の CI の修理と同じグループである場合もそうでない場合もあります。

ポリシーでターゲットにする予定の CI の *Manage by Group* 属性を設定することで、CMDB データマネージャーポリシーの承認を簡素化できます。CI クラスマネージャーを使用して、1 回の同期操作でクラス全体の属性を入力します。*Managed by Group* 属性が CI に設定されていない場合、承認プロセスはアドミニストレーターに送信されます。

CI クラスマネージャー内の特定のクラスの [管理担当者グループ] 属性を設定します。クラス内のすべての CI の [管理担当者グループ] フィールドは、 CI クラスマネージャーで指定された値に基づいて設定されます。この方法では、[管理担当者グループ] 設定は、 テクノロジー管理オファリング に関連付けられていない CI にのみ適用されます。テクノロジー管理オファリングによって管理されている CI の場合、[管理担当者グループ] フィールドは最初にその動的 CI グループと同期されます。その後、このフィールドは動的 CI グループ内の CI と同期され、 CI クラスマネージャー のエントリが上書きされます。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CI** クラスマネージャー.
2. [階層] を選択して [CI クラス] リストを展開し、詳細を表示するクラスを選択して、[基本情報] を選択します。
3. [管理担当者グループ] 属性の値を指定し、[保存] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. 変更を確認するには、**[CI** リスト] を選択します。
   テクノロジー管理オファリングに関連付けられていない限り、クラスのすべての CI の [グループによる管理] 属性に変更を適用する必要があります。変更は、クラス内の CI にのみ適用され、CI の下のサブクラスには適用されません。

Example:
この例では、 **Linux** サーバー クラスに属するすべての CI を管理できるユーザーグループを定義します。

1. CI クラスマネージャーに移動し、リストから **Linux** サーバークラスを選択します。
2. 基本情報 を選択し、グループによる管理 属性で **sys_user_group** を選択し、保存 を選択します。
3. この属性が更新されたことを確認するには、**[CI** リスト] を選択し、Linux サーバークラスに移動します。[管理担当者グループ] 属性が **[sys_user_group]** に更新されたことがわかります。

関連情報

グループ割り当て属性の同期

テクノロジー管理オファリングのユーザーグループの同期

テクノロジー管理オファリングのユーザーグループの同期

テクノロジー管理オファリングで使用する動的 CI グループを作成して、CI クラス全体および個々の CI のグループ割り当て属性を同期します。

始める前に
必要なロール：Itil および itil_admin

このタスクについて
テクノロジー管理オファリングのサポート グループ、変更グループ、または管理担当者グループの属性を直接設定します。設定は、 テクノロジー管理オファリング に関連付けられているすべての CI に適用されます。

この手順で説明する方法に加えて、CI クラスマネージャーを使用して任意の CI プロパティ値を設定できます。テクノロジー管理オファリングで [サポートグループ]、[変更グループ]、または [管理担当者グループ] の値が設定されている場合、テクノロジー管理オファリングで指定された値が優先されます。

注:
*Managed by Group*設定は、CI クラスを管理するグループを識別します (CI クラスが完全かつ正確であることを確認します)。個々の CI の修理と同じグループである場合もそうでない場合もあります。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > **CMDB** グループ をクリックし、新しい CMDB グループを作成します。
   詳細については、「CMDB グループ」を参照してください。
2. 移動先 すべて > 設定 > ダイナミック **CI** グループ.
3. 新しいダイナミック CI グループを作成し、作成した CMDB グループに関連付けます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



ダイナミック CI グループの詳細については、「 CSDM モデルのサービスデリバリドメイン 」を参照してください。

4. 移動先 すべて > **CSDM** > テクニカルサービスオファリング をクリックし、新しい テクノロジー管理オファリングを作成します。
テクノロジー管理オファリングの詳細については、「CSDM モデルのサービスデリバリドメイン」を参照してください。
5. **CI** 関係性テーブルに移動して [新規] を選択し、次の値を入力します。
   - 親:作成した テクノロジー管理オファリング を選択します。
   - 子:作成したダイナミック CI グループを選択します。



6. **[Submit** (送信)] を選択します。
テクノロジー管理オファリング とダイナミック CI グループ間の関係が作成されました。
7. 移動先 すべて > **CSDM** > テクニカルサービスオファリング をクリックし、作成した テクノロジー管理オファリング を開きます。
8. 次のフィールドに値を入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- サポートグループ
- 変更グループ
- 管理担当者グループ



9. ヘッダーを右クリックし、[保存] を選択します。
   フィールドでデータ同期が有効になったことを確認するメッセージが表示されます。
10. 指定した値は、関連する動的 CI グループと関連するすべての CI に適用されます。

> **注:**
> 新しい CI がクラスに追加された場合、スケジュールされた CSDM データ同期ジョブが完了した後にのみデータが同期されます。データをすぐに同期する必要がある場合は、 スケジュール済みジョブ > **CSDM** データ同期 をクリックし、[実行] を選択します。

CSDM 実装ステージ - 基盤

CSDM フレームワークの実装の基盤ステージでは、適切なビジネス上の意思決定をサポートするための正確なレポートを可能にする参照データを準備します。CSDM の実装を開始する場合は、ベースシステム テーブルを使用して、ServiceNow 製品と ServiceNow AI Platform から最大値を導出します。

基盤ステージでデータを準備することのメリット

優れたデータモデルの基礎は、モデル全体で参照される基盤データです。

- CMDBのベースシステムテーブルは、多くのServiceNow AI Platform製品の基盤として機能します。
- これらのテーブルは、組織がレポート要件に早期に対応し、ServiceNow AI Platform 製品から得られる価値を促進するのに役立ちます。それにより、レポート要件に合わせるために必要なコストのかかるやり直し作業を、削減または排除できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

基盤ステージで作業するテーブル



ビジネスプロセス [cmdb_ci_business_process] テーブル

ビジネスプロセスには、明確に定義された開始と終了があります。銀行業界でのビジネスプロセスの例として、顧客のオンボーディングプロセスや信用調査プロセスがあります。各ビジネスプロセスには、重要度と影響度のレベルがあります。ビジネスプロセスは cmdb_ci_business_process テーブルに保存されます。

契約 [ast_contract] テーブル

契約テーブルでは、2 者間の拘束力のある合意を識別します。ベンダーが提供するサービスを CMDB に入力する際は、サービスレベルアグリーメント (SLA) を評価するときに契約が果たす役割を考慮してください。

製品モデル [model_id] テーブル

製品モデル [model_id] テーブルでは、組織が開発または消費する固有の製品タイプを識別します。資産と CI を製品モデル別にグループ化する場合は、同じデジタル製品と製品ポートフォリオの一部である CI を統合して関連付けます。資産と CI を製品モデル別にグループ化すると、プロジェクトの計画、コストの監視、データの合理化に役立ちます。ディスカバリーは、運用後に有形/物理的な製品モデルを入力できますが、他のタイプの製品モデルでは製品オーナーによる計画が必要です。

CSDM 製品モデルのアサインジョブを使用して、まだ 製品モデルに関連付けられていない各論理 CI の 製品モデル レコード (アプリケーションモデル、サービスモデル、またはソフトウェアモデル) を自動生成します。製品モデルは、単一のデジタル製品の一部である CI を関連付けるのに理想的です。。「論理 CI の製品モデルの自動生成」を参照してください。

CMDB グループ [cmdb_ci_query_based_service] テーブル

CMDBグループテーブルは、保存されたクエリビルダークエリ、エンコードされたクエリ、または手動入力の結果に基づいて CI のコレクションを識別します。

CMDB グループは、動的 CI グループと CI の戦略的管理の重要な要素です。CI 情報を報告する方法と CI を監視する方法を早期に決定してください。これらの決定は、CMDB グループの作成方法に影響します。変更プロセスとインシデントプロセスでは、動的 CI グループの影響分析動作が 2 つあります。「ダイナミック CI グループの使用とサービスタイプの一致」を参照してください。

ソフトウェア部品表 (SBOM)

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

SBOM は、ソフトウェアのコンポーネントの全体的なコレクションです。Cyclone DX に対応しました。

場所 [cmn_location] テーブル

場所テーブルでは、地理的な場所を一意に識別します。親属性を使用して、場所データの階層を作成できます。階層には、レポート要件に一致するエントリーが含まれることがあります。たとえば、次のように場所テーブルに入力できます。

組織の場所属性

さらに詳しい情報をレポートに含めるには、場所テーブルを拡張することでフロアやルーム、またデータセンターまでも含めることができます。利用できる階層機能、信頼できるソースデータ、および要件によって、将来のレポートニーズをサポートする場所を作成できます。

グループ [sys_user_group] テーブル

グループテーブルでは、共通の目的を持つユーザーのセットを識別します。グループは、変更の要求の承認、インシデントの解決、メール通知の受信、作業指示タスクの実行などのタスクを実行できます。また、グループは CMDB 内の参照データを使用して、CI の管理方法 (グループによる管理など) とサポート方法 (サポートグループなど) を識別します。グループを参照するビジネスルール、アサインルール、システムロール、または属性は、すべてのグループメンバーに自動的に適用されます。

注:
*Managed by Group*設定は、CI クラスを管理するグループを識別します (CI クラスが完全かつ正確であることを確認します)。個々の CI の修理と同じグループである場合もそうでない場合もあります。

ユーザー [sys_user] テーブル

ユーザーテーブルでは、ServiceNow インスタンスにアクセスできるユーザーとアプリケーションを識別します。これらのユーザーを、会社、事業部門、および部門テーブルに関連付けられたグループに整理できます。

組織構造

組織構造テーブルでは、内部のビジネス構造と外部の顧客、メーカー、ベンダーを識別します。

会社 [core_company] テーブル

会社テーブルには、会社の法人が入力されます。エンティティは、内部 (自組織) または外部のいずれかになります。親属性を使用して階層をビルドできます。CMDB が入力されている場合は、レポートに必要な法人を検討してください。

- 内部エントリーは、法人内の事業部門の階層ではなく、法人の階層に重点を置く必要があります。
- 外部エントリーは、True または False のフラグで識別されます。顧客フラグは、外部の顧客を識別します。

  メーカーフラグは、自社が消費する製品を製造する会社を識別します。内部組織がメーカーになる場合もあります。

- ベンダーフラグは、購入した製品を提供している組織を識別します。内部組織がベンダーになる場合もあります。

事業部門 [business_unit] テーブル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ビジネスの階層が、親会社への参照とともに事業部門テーブルに入力されます。事業部門は、ファイナンス、ヒューマンリソース (HR)、IT などの特定の事業を担当する、組織の一部です。事業部門内の階層は共通です。大規模な多国籍組織の場合、独立した地域事業とその地域内の特定の事業を識別する事業部門が存在する場合があります。

部門 [cmn_department] テーブル

部門テーブルには、事業部門に関するより詳細なレベルの情報が含まれています。部門テーブルは、ユーザー、グループ、資産、および CI を分類する別の方法を提供します。

ライフサイクルテーブル

CSDM ライフサイクル値ペアは、製品、資産、契約、CI、場所、およびその他のオブジェクトのライフサイクルを追跡します。標準の値を一貫して使用することで、時間の経過に伴うオブジェクトの推移を追跡できます。したがって、レポートは、CI の実際のステータス (使用状況、可用性、サポート終了など) を正確に反映できます。

標準の CSDM ライフサイクル値ペア は、製品インスタンスのライフサイクルのすべてのフェーズをカバーしています。

- *`life cycle stage`*は、CI が通過する幅広いフェーズの 1 つです。たとえば、開始または調達から運用、そしておそらくは提供終了までです。
- *`life cycle stage status`* は、現在のライフサイクルステージ内の CI の特定のステータスです。

たとえば、 運用 ステージの有形/物理 CI は、時間の経過とともにステージのステータスが使用 中 から メンテナンス中 、サポート 終了へと変化する可能性があります。別の有形/物理 CI は、「メンテナンス中」ステータスになることなく、「使用中」から「サポート終了」に移行する可能性があります。



注:
[life_cycle_control] テーブルは、CI のタイプ (有形/物理、ドキュメントと契約、場所など) を使用して、各ライフサイクルステージで使用できるライフサイクルステージステータス値を決定します。

CSDM ライフサイクル標準を最大限に活用するために、従来のステータスデータをライフサイクル値ペアにマッピングすることができます。「レガシーから資産へのライフサイクル同期の有効化」を参照してください。

ライフサイクル値ペアは、次の資産で使用することができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 製品エンティティのライフサイクル
- 有形/物理 CI のライフサイクル
- 無形/論理エンティティのライフサイクル
- ドキュメントおよび契約エンティティのライフサイクル
- 場所エンティティのライフサイクル

ServiceNow コミュニティ ビデオを見る：CSDM V4 製品とライフサイクルの説明

CSDM 実装ステージ - クロール

クロールステージでは、IT Service Management (ITSM) に関連付けられた ベースシステム CMDB テーブルで作業します。

「クロール」ステージで実行する運用のメリット

- 運用によって、インシデント管理 および 変更管理 に対する CMDB の最小サポート要件が満たされます。
- ビジネスアプリケーションデータが CMDB 内の適切な場所に配置されるため、短時間で APM を設定できます。
- SDLC コンポーネントデータが入力されてアプリケーションに関連付ける準備ができているため、運用によって DevOps を使用するための基盤が構築されます。
- サービスマッピング は、サービスインスタンスデータが入力されたため、エントリーポイントのマッピングに使用する準備ができています。
- APM の機能である TPM リスクの詳細の使用の基盤として構築します。

  操作によって、エンタープライズのビジネスアプリケーションの基礎となるテクノロジーのライフサイクルとバージョンを管理および監視するための準備ができます。

  このデータにより、APM、サービスマッピング、および ソフトウェア資産管理 (SAM) Professional を使用して、古いソフトウェアやリスクのあるソフトウェアを特定できます。

「クロール」ステージで作業するテーブル

重要:
将来の製品と製品の機能拡張は、各テーブルで準備するデータに依存します。

このステージでは、次の ベースシステム CMDB テーブルを操作します。

- ビジネスアプリケーション [cmdb_ci_business_app] テーブル
- マップ済みアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_discovered] テーブル。
- アプリケーション [cmdb_ci_appl] テーブル (検出可能)
- サーバー/ホスト (検出可能)

注:
このステージで実装するクラスの一部は論理 CI です。論理 CI は ディスカバリー を介して作成されないため、そのモデル **ID** の値は 製品モデル (アプリケーションモデル、サービスモデル、またはソフトウェアモデル) レコードを参照しない可能性があります。製品中心の管理パラダイムへの移行を支援するには、論理 CI の各インスタンスを 製品モデル に関連付ける必要があります。「論理 CI の製品モデルの自動生成」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



まず、次の領域とテーブルのアプリケーションとアプリケーション関連データに焦点を当てます。

ビジネスアプリケーション [cmdb_ci_business_app] テーブル

ビジネスアプリケーションは、インベントリ、アプリケーションポートフォリオ、およびそれらのメタデータを格納する ベースシステム CMDB テーブルです。

> **注:**
> このテーブルは運用 CI ではなく概念データを保持するため、ITSM インシデント管理、問題管理、または変更管理のプロセスでは使用されません。

SDLC コンポーネント [cmdb_ci_sdlc_component] テーブル

SDLC コンポーネントは、固有の開発作業を表す CI です。SDLC コンポーネントは、より大きなビジネスアプリケーションの一部、または個々に開発されたコンポーネントに分解されたデジタル製品を表します。つまり、SDLC コンポーネントは、より大きなアプリケーションまたはテクノロジーのソフトウェア要素です。SDLC コンポーネント [cmdb_ci_sdlc_component] テーブルの SDLC コンポーネント CI レコードにより、DevOps 製品はアプリケーション開発パイプラインを可視化および管理するための拡張機能を提供できます。

このテーブルは、アプリケーションおよびインフラストラクチャ全体のソフトウェアの部分または要素を表します。関連資料は、開発の詳細を表すものとして機能します。ビジネスアプリケーションまたはデジタル製品の階層を特定する必要がある場合に使用できます。

> **注:**
> このテーブルは運用 CI ではなく論理データを保持するため、ITSM インシデント管理、問題管理、または変更管理のプロセスでは使用されません。

サービスインスタンス (CSDM v5 より前はアプリケーションサービスと呼ばれていました) [cmdb_ci_service_auto] テーブル

サービスインスタンスは通常、発信者がアプリケーションの問題を報告するときに識別するシステムです。

マッピングされたサービスインスタンスは、使用中の関連ビジネスアプリケーションを識別する ベースシステム CMDB テーブルです。サービスインスタンスは、アプリケーションが存在する場合に CSDM のすべての要素を結び付けます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

環境 (開発、QA、本番) と場所または地域 (北米、アジア太平洋) に基づいて、各展開を表す複数のサービスインスタンスが存在する場合があります。

サービスインスタンスは論理的なものであるため、論理 ライフサイクル値ペアを使用する必要があります。サービスインスタンスは、他の論理 CI と同じライフサイクルガイダンスに従います。

「アプリケーションサービスダッシュボードを使用して健全性を監視する」を参照してください。

アプリケーション [cmdb_ci_appl] テーブル

アプリケーションは、アプリケーションの検出可能なインスタンス (ホスト上で使用されているプロセスに関連するコード) を表すベースシステム CMDB テーブルです。このテーブルは、アプリケーションのインベントリではありません。非常に複雑であるため、アプリケーションテーブルに手動で入力しないでください。ディスカバリー がこのテーブルを作成し、維持します。

重要:
アプリケーションテーブル [cmdb_ci_appl] は、アプリケーションのインベントリまたはポートフォリオではありません。管理対象アプリケーションの詳細を誤ってアプリケーションテーブルに格納しないでください。これらの詳細 (インベントリまたはアプリケーションポートフォリオオブジェクト) は、(CSDM モデルの設計および計画ドメイン に記載されているように) ビジネスアプリケーションテーブルに属します。

アプリケーションは、インシデントの根本原因として識別される場合があります。ただし、イベント管理を使用していない場合は、アプリケーションが最初の原因ではない可能性があります。

ディスカバリー を使用している場合、アプリケーションは自動的にホストに関連付けられ、これによりサーバーからホストへのアプリケーションの影響階層が提供されます。

CSDM 実装ステージ:ウォーク

ウォークステージでは、組織の技術チームがサポートするネットワークインフラストラクチャ CI とアプリケーションのデータを特定して入力します。

「ウォーク」ステージで実行する運用のメリット

検出されたインフラストラクチャ CI の管理

運用によって、検出されたインフラストラクチャ CI の管理が容易になります。サポートグループやテクニカル承認グループなど、これらの CI のメタデータの手動による管理も行う可能性があります。CI を管理する テクノロジー管理オファリング を特定することで、次の操作を実行できます。

- このメタデータを関連する子オブジェクトに入力して同期するようにインスタンスを設定します。
- 何千もの CI のメタデータを管理する手作業が不要になります。

サポートされている CI の表示

運用によって、組織の技術チームがサポートする CI のビューが確立します。

特定のサポートアサインを表示できます。サポートアサインは、サポート構造、運用レベルアグリーメント (OLA)、およびコミットメントに基づいて必要に応じて変更できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

また、このビューを使用して、サポートアプリケーションとテクノロジーオーナーのプロセスを形式化することもできます。

サービスポートフォリオ管理 の準備

運用によって、サービスポートフォリオ管理 (サービスポートフォリオ管理) を使用するための基盤が構築されます。

サービスデータが適切な場所に保存されるため、より短時間で サービスポートフォリオ管理 の使用を開始できるようになります。

要求カタログの使用

この操作により、要求カタログからテクノロジーサービスオファリングを注文できます。いくつかのオファリングの注文を自動化することで、要求ワークフローを拡張し、関連する CI を更新または作成することもできます。カタログについては、 サービスカタログで詳しく説明しています。

注:
要求カタログは CMDB テーブルではありません。

ITOM製品の準備

運用によって、サービスマッピング や ディスカバリー などの Information Technology Operations Management (ITOM) 製品の基盤が構築されます。

自動化の有効化

この操作により、 テクノロジー管理オファリングごとに識別および管理するために CI をグループ化する、より自動化された方法が可能になります。

「ウォーク」ステージで作業するテーブル

「ウォーク」ステージには、テクノロジープロバイダーを識別する ベースシステム CMDB テーブルが含まれています。

注:
このステージで実装するクラスの一部は論理 CI です。論理 CI は ディスカバリー を介して作成されないため、そのモデル **ID** の値は 製品モデル (アプリケーションモデル、サービスモデル、またはソフトウェアモデル) レコードを参照しない可能性があります。製品中心の管理パラダイムへの移行を支援するには、論理 CI の各インスタンスを 製品モデル に関連付ける必要があります。「論理 CI の製品モデルの自動生成」を参照してください。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

技術管理サービス [cmdb_ci_service_technical] テーブル (以前のテクニカルサービス)、または [cmdb_query_based_services] の場合は イベント管理

cmdb_ci_service_technicalテーブルには、「テクニカルサービス」のサービス分類があります. このベースシステム CMDBテーブルは、ビジネスで消費するテクノロジーのプロバイダーを識別します。

テクノロジー管理オファリング [service_offering] テーブル

テクノロジー管理オファリングは、「テクニカルサービス」のサービス分類を持つサービスオファリングです。 テクノロジー管理オファリング さらに次のように分割できます。

- 場所と地域
- 環境 (本番または非本番)
- 価格設定
- 利用できる場所
- サポートグループ (インシデント管理 の場合)
- テクニカル承認グループ (変更管理の場合)
- パッケージオプション (コミットメント)

テクノロジー管理オファリングは、親が特定の技術的なニーズに対応する方法に基づいて、サービスから取得されます。すべての運用 技術管理サービス は、少なくとも 1 つの テクノロジー管理オファリングに関連付ける必要があります。

注:
すべての テクノロジー管理オファリング がアプリケーションまたはインフラストラクチャ CI に関連している必要はありません。マネージドサービスプロバイダーは テクノロジー管理オファリングを提供できます。

ダイナミック CI グループ [cmdb_ci_query_based_service] テーブル

ダイナミック CI グループは、保存済みクエリビルダークエリ、エンコードクエリ、手動入力の結果に基づく CI のコレクションです。クエリビルダーについては、 CMDB クエリビルダーの詳細で説明されています。動的 CI グループとその使用方法の詳細については、「 CSDM モデルでポートフォリオドメインを管理する」を参照してください。

CSDM 実装ステージ:実行

実行ステージでは、テクノロジーと、テクノロジーを販売または消費するビジネスとの関係を設定します。

ITSM の「ラン」ステージでの考慮事項

ITSM を使用する場合は、テクノロジーがビジネスに与える影響を理解する必要があります。たとえば、ビジネスでは次のアクションが行われることが考えられます。

- テクノロジーを消費する。
- テクノロジーを販売する (カスタマーサービス管理 (CSM) の場合と同様)。
- テクノロジーの販売と消費を両方行う。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

「ラン」ステージで実行する運用のメリット

- 実行ステージの運用は、 インシデント管理 および 変更管理 の影響度アセスメントを確実にします。選択した CI と影響を受けるビジネスの間に関係が存在すると仮定して、インシデントまたは変更内で影響を受けるビジネスを識別できます。
- 実行ステージの運用は、 サービスポートフォリオ管理 で デジタルポートフォリオ管理 (DPM) を使用するための基盤を提供します。サービスオーナーは、サービスポートフォリオを監視し、サービス傾向や改善イニシアチブ、サービスパフォーマンス、機能停止の監視といったサービス関連情報を把握できます。
- 「ラン」ステージの運用によって、ITSM 機能のための基盤ができます。この基盤は、サービスオファリングの関連する [登録者] テーブルに入力して、影響を受けるビジネスと登録者を識別します。ビジネスサービスオファリングでは、ユーザー、会社、場所、部門、グループごとに登録者を識別できます。

「ラン」ステージで作業するテーブル



注:
このステージで実装するクラスの一部は論理 CI です。論理 CI は ディスカバリー を介して作成されないため、そのモデル **ID** の値は 製品モデル (アプリケーションモデル、サービスモデル、またはソフトウェアモデル) レコードを参照しない可能性があります。製品中心の管理パラダイムへの移行を支援するには、論理 CI の各インスタンスを 製品モデル に関連付ける必要があります。「論理 CI の製品モデルの自動生成」を参照してください。

ビジネスサービスポートフォリオ [service_portfolio] テーブル

注:
ビジネスサービスポートフォリオは CMDB テーブルではありません。

ビジネスサービスポートフォリオは CMDB テーブルではありません。ビジネスサービスポートフォリオは、事業達成目標を定義するビジネスサービス (製品およびサービス) の階層的なコレクションです。

ビジネスサービス [cmdb_ci_service_business] テーブル

ビジネスサービステーブルはベースシステム CMDBテーブルです。このテーブルは、テクノロジーが使用するインフラストラクチャを使用する (およびそれに依存する) 事業達成目標を特定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この依存関係は、ビジネスサービスがそのインフラストラクチャを販売または消費する必要があることを意味します。

ビジネスサービスオファリング [service_offering] テーブル (「ビジネスサービス」に分類されるサービスオファリング)

ビジネスサービスオファリングは、サービスポートフォリオ管理 を構成するための出発点です。ビジネスサービスオファリングは、1 つ以上のサービスコミットメントで構成されます。これらのサービスコミットメントは、可用性、スコープ、価格、その他の要素に関してサービスのレベルを一意に定義します。

ビジネスサービスオファリングは、サービスから提供されます。ビジネスサービスオファリングは、親が特定のテクニカルニーズを処理する方法に基づいて微調整されます。

すべてのビジネスサービスには、少なくとも 1 つのビジネスサービスオファリングが必要です。

要求カタログ

カタログ (要求カタログ、サービスカタログ、またはサービス要求カタログと呼ばれることもある) は、ユーザーがセルフサービスで注文できる一連のビジネスおよび技術製品、サービス、サービスコミットメントオプション、およびオファリングです。カタログを管理して、利用可能な製品やサービスをカタログアイテムとしてユーザーに表示できます。カタログについては、 サービスカタログで詳しく説明しています。

CSDM 実装ステージ - フライ

フライステージに到達すると、CSDM フレームワークの実装プロセスのすべてまたはほとんどを完了したことになります。フライステージでプロセスは完了します。

「フライ」ステージで実行する運用のメリット

「フライ」ステージは APM 機能を使用するための基盤である

アプリケーションポートフォリオ管理 (APM) 機能を使用して、ビジネスアプリケーションを合理化できます。次のような質問をします。

- ビジネス機能にかけている費用が多すぎませんか？
- ビジネス機能にかけている費用が少なすぎませんか？
- 新しいビジネス機能にかける費用を増やす必要がありますか？

「フライ」ステージは サービスポートフォリオ管理 機能を持つ APM を使用するための基盤である

APM と サービスポートフォリオ管理 の機能を使用して、ビジネスサービスと関連オファリングを合理化できます。次のような質問をします。

- サービスにかける費用が多すぎたり少なすぎたりしていませんか？
- サービスにかける費用が少なすぎませんか？
- 新しい機能と比較してそれらは適切なサービスですか？

「フライ」ステージは ITSM 機能を使用するための基盤である

要求カタログを使用して、サービスオファリングをカタログアイテムに関連付けます。要求ワークフローを拡張して、「登録者」テーブルに自動的に入力することもできます。サービスカタログの詳細については、 サービスカタログを参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
要求カタログは CMDB テーブルではありません。

「フライ」ステージでビジネスサービスの管理を楽に

環境に各 CSDM ドメインの CI の組み合わせがある場合、このステージはビジネスサービスを管理するための方法を提供します。

「フライ」ステージは、ビジネスアプリケーションに含まれている、または使用されている可能性があるデータのタイプを識別する方法です。

情報オブジェクトテーブルは、情報ポートフォリオの内容を確認するのに役立ちます。

「フライ」ステージで作業するテーブル

前のステージのすべて、またはほとんどを完了すると、「フライ」ステージに到達します。



注:
このステージで実装するクラスの一部は論理 CI です。論理 CI は ディスカバリー を介して作成されないため、そのモデル **ID** の値は 製品モデル (アプリケーションモデル、サービスモデル、またはソフトウェアモデル) レコードを参照しない可能性があります。製品中心の管理パラダイムへの移行を支援するには、論理 CI の各インスタンスを 製品モデル に関連付ける必要があります。「論理 CI の製品モデルの自動生成」を参照してください。

「フライ」ステージでは、CSDM フレームワークの残りの側面を完了します。

ビジネスケイパビリティ [cmdb_ci_business_capability] テーブル

ビジネスケイパビリティとは、ビジネスモデルをサポートしたり組織のミッションを完遂したりする高レベルのケイパビリティです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

情報オブジェクト [cmdb_ci_information_object] テーブル

資産情報を情報オブジェクトとしてキャプチャします。情報オブジェクトをビジネスアプリケーションに接続して、いつでも使用できるアプリケーションポートフォリオを作成できます。

情報オブジェクトテーブルを使用して、次のような機密性の高いデータを含む、ビジネスアプリケーションが使用するデータのタイプを識別できます。

- 個人識別可能情報 (PII)
- Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) データ
- Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) データ

情報オブジェクトは、情報ポートフォリオの一部です。情報ポートフォリオは、次のデータにリンクされています。

- Data Domains:Data Domain[sn_apm_data_domain] 内のレコードの合計数。テーブル
- 情報オブジェクト：情報オブジェクト [cmdb_ci_information_object] テーブル内のレコードの合計数。
- データベースインスタンス:データベースインスタンス [cmdb_ci_db_instance] テーブル内のレコードの合計数。
- データベースカタログ：データベースカタログ [cmdb_ci_db_catalog] テーブル内のレコードの合計数。

重要:
場合によっては、前のステージの一部として情報オブジェクト [cmdb_ci_information_object] テーブルを実装する必要があります。ビジネス要件によって、テーブルを実装するための適切なステージが決まります。

要求カタログ

ユーザーは、要求カタログを通じてサービスを要求します。要求カタログは CMDB テーブルではありません。カタログについては、 サービスカタログで詳しく説明しています。

フライステージには、次のコンポーネントがあります。

- ビジネスサービスポートフォリオ [service_portfolio] テーブル
- ビジネスサービス [cmdb_ci_service_business] テーブル。(「ビジネスサービス」に分類されるサービス)
- ビジネスサービスオファリング [service_offering] テーブル。(「ビジネスサービス」に分類されるサービスオファリング)

CSDM 機能へのアクセス

CSDMは、アドミニストレーターがServiceNow製品とアプリケーションを設定するときに従う必要があるデータモデルです。構成アイテム (CI) と CMDB 内の CI 間の関係を定義するための標準により、データが適切な CMDB テーブルに存在することが保証されます。その結果、ServiceNow AI Platform アプリケーションの価値が最大化されます。

CSDM モジュール

CSDM ドメインとそのコンポーネントの実装と管理を支援するモジュールに移動します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳



CSDM Data Foundations Dashboard

CSDM データ基盤ダッシュボードには、ServiceNow AI Platform 製品から最大限のメリットを得るのに役立つ主要な CSDM インジケーターが単一のページに表示されています。「CSDM データ基盤ダッシュボード」を参照してください。

はじめに

[はじめに] を選択して、 CSDM ユーザードキュメント (現在表示しているドキュメント) のライブラリーを開きます。

サービスインスタンス 設定

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスインスタンス 設定モジュールを使用して、ユーザーがサービスインスタンスを作成するときに必要な属性と関係を指定します。詳細については、「アプリケーションサービスに必要な属性および関係性の修正」を参照してください。

「アプリケーションサービスダッシュボードを使用して健全性を監視する」を参照してください。

サービスインスタンスダッシュボード

アプリケーションサービスダッシュボードを使用すると、サービスインスタンス (サービスインスタンスは以前はアプリケーションサービスと呼ばれていました) を監視および管理して、それらが完全に構成され、 CMDBに入力されていることを確認できます。。「監視と管理 サービスインスタンス設定の構成」を参照してください。

ライフサイクルマッピング

ライフサイクルマッピングモジュールを使用して、既存の従来のステータス値を CSDM ライフサイクル値ペア (*life cycle stage*および*life cycle stage status*) に変換する方法を指定します。資産と CI の両方の従来のステータス値を ライフサイクル値ペア にマッピングします。「レガシーから資産へのライフサイクル同期の有効化」を参照してください。

デザイン

CSDMの設計および計画ドメインで参照されているテーブルで作業します。「CSDM モデルの設計および計画ドメイン」を参照してください。

サービスデリバリ

CSDMのサービスデリバリードメインで参照されるテーブルで作業します。「CSDM モデルのサービスデリバリドメイン」を参照してください。

販売および消費

CSDMのサービス消費ドメインで参照されるテーブルで作業します。「CSDM モデルのサービス消費ドメイン」を参照してください。

「アドミン」および「変更」グループのデータを同期

グループ割り当て属性の同期

CI のグループまたは CI のクラス全体を設定する

テクノロジー管理オファリングのユーザーグループの同期

CSDM データ基盤ダッシュボード

CSDM データ基盤ダッシュボードには、ServiceNow AI Platform 製品から最大限のメリットを得るのに役立つ主要な CSDM インジケーターが単一のページに表示されています。

ダッシュボードへのアクセス

次のいずれかの方法で、ダッシュボードを開きます。

移動先 すべて > 設定をクリックし、[**CSDM** データ基盤ダッシュボード] を選択します。

1. CMDB ワークスペースで、次の場所に移動します: ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースのメニューバーで [管理] を選択します。
3. 管理ツールの [最適化] セクションで **[CSDM** データ基盤ダッシュボード] を選択します。

[ダッシュボードの変更] アイコン (▼) を選択して、 CSDM ダッシュボードと CMDB ダッシュボードを切り替えます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

例

各タブのレポートには、組織の CSDM 実装ステージ (基盤、クロール、ウォーク、ラン、およびフライ) の成熟度に適したデータメトリクスが表示されます。 各レポートのラベルは、表示されているメトリクスを示しています。

この例では、[実行] タブのレポートは、いくつかのビジネスサービスオファリングにサービスインスタンス への必要な関係がないことを示しています。このナレッジを使用して、サービスオーナーは関係を追加して、カスタマーサービスエージェントがアプリケーションのダウンの影響に関する完全な情報を確実に取得できるようにすることができます。



ダッシュボードのタブ

- 基盤ドメインのテーブルには、他の CSDM ドメインのオブジェクトから、またはオブジェクトから参照されるベースデータが含まれています。ServiceNow製品を使用する前に、基盤データを入力する必要があります。「CSDM データ基盤ダッシュボードの「基盤」ステージレポート」を参照してください。
- クロールステージでは、IT Service Management (ITSM) に関連付けられた ベースシステム CMDB テーブルで作業します。「CSDM データ基盤ダッシュボードの「クロール」ステージレポート」を参照してください。
- ウォークステージでは、組織の技術チームがサポートするネットワークインフラストラクチャ CI とアプリケーションのデータを特定して入力します。「CSDM データ基盤ダッシュボードの「ウォーク」ステージレポート」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 実行ステージでは、テクノロジーと、テクノロジーを販売または消費するビジネスとの関係を設定します。「CSDM データ基盤ダッシュボードの「実行」ステージレポート」を参照してください。
- フライステージに到達すると、CSDM フレームワークの実装プロセスのすべてまたはほとんどを完了したことになります。フライステージでプロセスは完了します。「CSDM データ基盤ダッシュボードの「フライ」ステージレポート」を参照してください。

データ収集のパフォーマンスの管理

次の 3 つの CSDM メトリクスのデータを収集するスケジュール済みジョブが実行されます。

- ビジネスアプリとの関係がないアプリサービス
- アプリサービスとの関係がないビジネスアプリ
- ビジネスアプリとの関係が [消費者] ではないアプリサービス

不要なメトリクスやダッシュボードのパフォーマンスに影響を与えるメトリクスのデータ収集の管理に関する詳細については、「パフォーマンスの管理」を参照してください。

関連情報

CSDM データ基盤ダッシュボードの構成

CSDM および CMDB データ基盤ダッシュボードでの健全性の監視

監視と管理 サービスインスタンス設定の構成

アプリケーションサービスダッシュボードを使用すると、サービスインスタンス (サービスインスタンスは以前はアプリケーションサービスと呼ばれていました) を監視および管理して、それらが完全に構成され、 CMDBに入力されていることを確認できます。

ダッシュボードの操作

たとえば、ダッシュボードのレポートで、サービスの作成方法で構成されていないサービスインスタンスに誘導して修理することができます。ダッシュボードでの操作の詳細については、「アプリケーションサービスダッシュボードを使用して健全性を監視する」を参照してください。

CSDMガイドラインを製品に適用する - 製品ビュー

ServiceNow 製品は CSDM に対応しています。 CMDB データが CSDM ガイドラインに従って整理されていることを期待しており、その組織からメリットを得ています。

次のセクションのトピックでは、製品がデータを更新して取得する特定の CMDB テーブルについて説明します。これらのトピックでは、 CSDM ガイドラインを実装するための実践的な手順を提供します。

- 製品の機能とメリットの簡単な概要。
- 製品によって管理される CMDB テーブル。
- 製品によって使用される CMDB テーブル。
- 製品に価値を付加する他の ServiceNow 製品についての言及。
- 製品を使用することにメリットがある他の ServiceNow 製品についての言及。
- ユースケースと例。

トピックには、次の情報は記載されていません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ServiceNow 製品の実装。
- ベースシステム に含まれていないシステムの構成。そのようなシステムは、この製品ビューで参照される場合がありますが、スコープの範囲外です。
- IT Service Management (ITSM)、戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) などの他のServiceNow製品を使用する。

注:
CSDM ユースケースには、1 つ以上のデータタイプが含まれる場合があります。他の ServiceNow 製品もこれらのデータタイプを管理する場合があります。ユースケースでは、製品の使用可能な依存関係のすべてが説明されているわけではありません。

CSDM ガイドラインに従うことでメリットが得られる製品と機能

変更管理

Applying CSDM guidelines to Change Management

カスタマーサービス管理 (CSM)

Customer Service Management and the CSDM guidelines

デジタルポートフォリオ管理

Apply the CSDM guidelines to Digital Portfolio Management

エンタープライズアーキテクチャ (EA) [旧称アプリケーションポートフォリオ管理]

の適用 CSDM エンタープライズアーキテクチャのガイドライン

HR Service Delivery for Healthcare

HR Service Delivery and CSDM tables

インシデント管理

Applying CSDM guidelines to Incident Management

インストールベース管理

Common Service Data Model framework for Install Base Management

ITOM ヘルス

Applying the CSDM guidelines to ITOM AIOps

ITOM ヴィジビリティ

の適用 CSDM ガイドライン ITOM ヴィジビリティ

オペレーショナルテクノロジーマネージャー

Implementing the CSDM framework for Operational Technology

問題管理

Applying CSDM guidelines to Problem Management

RPA ハブ

Applying the CSDM guidelines to RPA Hub

サービスカタログ

サービスカタログ および CSDM

サービスポートフォリオ管理

Applying the CSDM guidelines to Service Portfolio Management

脆弱性対応

Vulnerability Response applications and CSDM tables

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ServiceNow コミュニティ の CSDM に関するビデオ

すべての CSDM ビデオの再生リスト

CSDMの参照

参照トピックでは、CSDM フレームワークで使用されるテーブル、プロパティ、フォーム、およびロールについて詳しく説明しています。

基本情報

CSDM 用語

CSDM での CI の関係

CSDM の概念を CMDB テーブルへマッピングする方法

ライフサイクル

ドキュメントおよび契約エンティティのライフサイクル

有形/物理 CI のライフサイクル

場所エンティティのライフサイクル

無形/論理エンティティのライフサイクル

製品エンティティのライフサイクル

CSDM リソース

ドキュメントを補完するリソースとビデオ。

重要なリソース

- CSDM ホワイトペーパーを Now Create サイトからダウンロードする
- ServiceNow CSDM コミュニティに参加して、CSDM の専門知識を深めましょう。

使用を開始するためのビデオ

- CSDM 101:知っておくべきことすべて: https://youtu.be/hANONH1c1vQ
- エキスパートに質問する:CSDM の開始: https://youtu.be/F1Qznf7kgnE

CSDM 用語

ほとんどの ServiceNow 製品と ServiceNow AI Platform アプリケーションは、共通サービスデータモデル (CSDM)と密接に連携して作られています。この表では、ServiceNow AI Platform および製品全体で使用される用語を定義します。

CSDM の一般的な用語

期間	定義	メモ
アプリケーション	コンピューターインフラストラクチャに特定の機能を提供するように設計された、展開済みのプログラム、モジュール、またはプログラムのグループ。	動作を定義し、それに関連付けられた特定の機能を持ちます。アプリケーションは通常、Apache Web サーバーのような検出可能な機能です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CSDM の一般的な用語 (続く)

期間	定義	メモ
資産	財務価値が追跡されているアイテム。	多くの資産は CI であり、その逆も同様ですが、常にそうであるとは限りません。資産には、Microsoft 365 のように財務的な考慮事項があるライフサイクルがあります。
ビジネスアプリケーション	機能を提供するように構成されたすべてのソフトウェアおよびインフラストラクチャ環境 (開発、テスト、本番環境) を表します。	生産性を向上させ、他のビジネス機能を正確に実行するために使用されます。たとえば、Dell Online です。
ビジネスケイパビリティ	組織がビジネスモデルを実行したり、ミッションを遂行したりするために必要な高レベルの機能。	通常、ビジネス成果を達成するために 1 つ以上の特定のタスクを実行するコンテキストで説明されます。たとえば、デマンド管理や財務計画などです。
ビジネスサービス	ビジネスサービスは、ビジネスユーザーに対して公開されるサービスのタイプです。ビジネスサービスは通常、1 つ以上のビジネス機能を実装します。	ビジネスユーザーは通常、ビジネスサービスを注文します。ビジネスユーザーは、サービスカタログ を使用して目的のオファリングとサービスコミットメントレベルを選択できます。たとえば、調達、出荷、ファイナンスなどです。 • ビジネスサービスは運用 CI です。 • ビジネスサービスは、複数のビジネスサービスの 1 階層ではなく、1 レベルのサービスである必要があります。 • ビジネスサービスは、 インシデント管理、 問題管理、変更管理 への影響、および変更の承認に使用できます。 • ビジネスサービスは、コンシューマーまたは販売者にフォーカスしたものでなくてはなりません。
ビジネスサービスオファリング	ビジネスサービスオファリングは、サービスポートフォリオ管理 を構成するための出発点です。ビジネスサービスオファリングはビジネスサービスから継承します。ビジネスサービスオファリングは、可用性、スコープ、価格設定などの要素に関して、サービスのレベルを定義する 1 つ以上のサービスコミットメントで	詳細については、「CSDM モデルのサービス消費ドメイン」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CSDM の一般的な用語 (続く)

期間	定義	メモ
	構成されています。たとえば、ある組織が次の 2 つのレベルのデスクトップサポートを提供する場合。 • アップグレードとウイルス対策のシルバーオファリング。 • シルバーコミットメント + 月曜日～金曜日、午前 8 時～午後 5 時の 30 分の応答時間保証付きのゴールドオファリング。	
構成アイテム (CI)	現在またはまもなく構成管理の下に配置されるインフラストラクチャの物理および論理コンポーネントです。	サーバー、データベース、ルーターなどの単一のモジュール、または完全システムなどのより複雑なアイテムの場合があります。たとえば、Web サーバー、データベース、インフラストラクチャなど 。
運用モデル	組織が顧客または受益者に価値を提供する方法の抽象的で理想的な視覚的表現 (モデル)。	通常、組織の運営方法のさまざまな要素を表します。通常、イノベーションモデル、インテリジェントな自動化の度合い、業界の連携、プロバイダー提供モデル、IT のビジネスへの期待などの戦略的ポジションが組み込まれています。
ポートフォリオ	サービス、製品、プロジェクト、またはアプリケーションのコレクションです。	ビジネスの類似アイテムをまとめて管理するために使用されます。ポートフォリオは、目的、機能、組織 (プロジェクトやサービスなど) ごとにグループ化できます。
サービス	顧客が特定のコストやリスクを負わずに達成したい成果を促進することで、ユーザーに価値を提供する手段です。	通常、次の 3 つの側面があります。 • インタラクション • オファリング • サービスシステム ServiceNow は、次の 3 つの基本サービスタイプを提供します。 • ビジネス • 技術的 • アプリケーション ユーザーは基本タイプを拡張して、組織内のサービスタイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CSDM の一般的な用語 (続く)

期間	定義	メモ
		プに合わせることができます。
サービスカタログ	利用可能な製品、サービス、サービスコミットメントオプション、およびオファリングの消耗品ビューを提供します。	ユーザーがアクセスできるサービスの管理に役立ちます。また、カタログは利用可能なサービスへのアクセスの開始点でもあります。たとえば、IT サービスカタログなどです。
サービスコミットメント	コンシューマーとプロバイダーの間で合意されたサービスデリバリーの義務を定義します。	多くの場合、サービスレベルアグリーメント、オペレーショナルレベルアグリーメント、基盤契約などの契約の形で表されます。サービスコミットメントには、オファリングを区別する特定のパフォーマンス特性が含まれます。
サービスインスタンス (CSDM v5 より前はアプリケーションサービスと呼ばれていました)	展開されたアプリケーションスタックを論理的に表現したサービスタイプです。	サービスインスタンスの例としては、ホスティング、データバックアップ、およびリカバリがあります。 **注:** アプリケーションとサービスインスタンスには 1 対 1 の関係はありません。サービスインスタンスには、複数のアプリケーションを含めることができます。アプリケーションは、複数のサービスインスタンスに含めることができます。 「アプリケーションサービスダッシュボードを使用して健全性を監視する」を参照してください。
サービスオファリング	機能、可用性、価格設定、およびパッケージングオプションへのサービスの階層化。	特定のサービスのさまざまなレベルのパフォーマンスや機能を利用可能にすることができます。たとえば、ITSM 標準や ITSM プロなどです。
技術管理サービス (以前のテ	サービスオーナーに公開されるサービスタイプで、通常はビジネスまたはサービスインスタンスをサポートします。	通常、サービスオーナーが注文できます。サービスオーナーは、サービスカタログ を使用して目的のオファリング

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CSDM の一般的な用語 (続く)

期間	定義	メモ
クニカルサービス)		とサービスコミットメントレベルを選択できます。たとえば、コンピューター、ストレージ、ネットワークなどです。
テクノロジー管理オファリング	テクノロジー管理オファリングは、「テクニカルサービス」のサービス分類を持つサービスオファリングです。テクニカルサービスオファリングは、さらに次のように分類できます。 • 場所と地域 • 環境 (本番または非本番) • 価格設定 • 利用できる場所 • サポートグループ (インシデント管理 の場合) • テクニカル承認グループ (変更管理の場合) • パッケージオプション (コミットメント) テクニカルサービスオファリングは、親が特定の技術的なニーズに対応する方法に基づくサービスに由来します。すべての運用テクニカルサービスは、少なくとも 1 つのテクノロジー管理オファリングに関連付ける必要があります。	**注:** すべてのテクノロジー管理オファリングがアプリケーションまたはインフラストラクチャ CI に関連している必要はありません。マネージドサービスプロバイダーが、テクニカルサービスオファリングを提供する場合もあります。

関連情報

CSDM リソース

CSDM の概念を **CMDB** テーブルへマッピングする方法

概念的な CSDM フレームワークのオブジェクトが CMDB の物理モデルオブジェクト (CI と CI テーブルクラス) にどのようにマッピングする必要があるかを示しています。プラットフォーム内を移動して辞書属性を表示できます。



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ビジネスアプリケーションデータは、cmdb_ci_appテーブルではなく、cmdb_ci_business_app テーブルに属します。

> **注:**
> ビジネスサービスと 技術管理サービス は、spm_taxonomy_nodeを介して spm_service_portfolioに接続します。「Service Portfolio Management taxonomy」を参照してください。

ServiceNow コミュニティ の CSDM に関するビデオ

すべての CSDM ビデオの再生リスト

関連情報

CSDM リソース

CSDM での CI の関係

構成管理を最も効果的に行うには、概念 CSDMでオブジェクトと CI の関係を確立します。

必須の CSDM の関係性

- テクノロジーポートフォリオ管理リスクアセスメントや アプリケーションポートフォリオ管理 (APM) などのほとんどの機能と製品は、関係性に依存します。
- サービスマッピング と ディスカバリー の一部として一般的に作成される関係は、インフラストラクチャ CI の標準となっています。要素を手動でマッピングする場合は、ディスカバリー でそれらがどのように処理されるかを必ず考慮してください。
- CSDM 概念モデル内のすべてのオブジェクトが CMDB テーブルであるわけではなく、また、すべてのオブジェクトが関係しているわけではありません。次の必要な関係のいくつかを作成する必要がある場合があります。
- CSDM v5 では、ビジネスアプリケーションとアプリケーションサービス間の **Uses::Used By** 関係を実装します。以前の CSDM バージョンでは 、Consumes::Consumed **By** が使用されていました。ビジネスアプリケーションは、最終的にアプリケーションサービステーブルに関連付けられ、他のタイプのサービスインスタンスには関連しません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
ビジネスサービスと 技術管理サービス は、spm_taxonomy_nodeを介して spm_service_portfolioに接続します。「Service Portfolio Management taxonomy」を参照してください。

ServiceNow コミュニティ のリソース

CSDM の観点からプラットフォームを管理する際のビジネスアプリケーション参照属性のロールの詳細については、ServiceNow コミュニティのこちらの記事を参照してください。

すべての CSDM ビデオの再生リスト

関連情報

CSDM リソース

資産、CI、および **IBI** のライフサイクル値を同期する方法

従来のステータス値を CSDM *life cycle stage* および *life cycle stage status* 値に直接マッピングし、今後の値を自動同期するオプションを利用すると、組織は ServiceNow AI Platform アプリケーションから大きな価値を得ることができます。

資産、CI、および **IBI** のライフサイクルの値を同期する方法

サービスとして提供されるアイテム、または顧客に販売されるアイテムは、インストールベースアイテム (IBI) として追跡されます。モデルカテゴリテーブルが、アイテムの資産、CI、および IBI を関連付けます。

資産と IBI 間の同期

デフォルトでは、システムは CSDM *life cycle stage* および *life cycle stage status* ライフサイクル値ペア を使用して資産と IBI のライフサイクル値を同期します。

資産と CI 間の同期

インスタンスで CSDM (csdm.lifecycle.migration.activated) プラグインがアクティブになっている場合、資産テーブルと CI テーブル間の同期の方法は、*csdm.lifecycle.sync.between.ci.and.asset.activated* システムプロパティの設定によって異なります。

- このプロパティが true に設定されている場合、システムは、CSDM *life cycle stage* と *life cycle stage status* の値を直接同期します。このオプションは、組織に大きなメリットをもたらします。

  重要:
  [ライフサイクルマッピング] リストビューで [ライフサイクル同期の有効化] を選択すると、このプロパティは true に設定されます。

- このプロパティが false (デフォルト) に設定されている場合、同期は従来の ステータス と サブステータス の値を使用して行われます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

システムプロパティが **false** (デフォルト設定) に設定されている場合のライフサイクル同期



CSDM (csdm.lifecycle.migration.activated) プラグインがインスタンスでアクティブ化されており、*csdm.lifecycle.sync.between.ci.and.asset.activated* システムプロパティが false に設定されている場合。

資産から IBI および CI への更新の同期

資産 のステータス または サブステータス 値に加えられた更新は、関連する IBI および CI と同期されます。たとえば、資産の [状況] 値が [使用中] に更新されると、次のように同期が行われます。

- 資産の *life cycle stage* と *life cycle stage status* 値は [運用] と [使用中] に設定され、これらの値は IBI 資産の *life cycle stage* と *life cycle stage status* 値と同期されます。
- CI のステータス と サブステータス の値が [インストール済み] および [使用中] に変わります。

IBI から資産および CI への更新の同期

IBI 資産の*life cycle stage*値と*life cycle stage status*値に加えられた更新は、CSDM値を通じて資産の従来のステータス値とサブステータス値と同期されます。その後、資産 のステータス と サブステータス の値が、関連する CI と同期されます。たとえば、IBI 資産の *life cycle stage* と *life cycle stage status* の値が [欠陥品] と [在庫あり] に更新されると、次のように同期が行われます。

1. 資産の *life cycle stage* と *life cycle stage status* の値が [在庫あり] と [欠陥品] に変わります。これらの値は、資産 のステータス 値および サブステータス 値と同期されます。
2. その後、資産 のステータス と サブステータス の値が、関連する CI と同期されます。

CI から資産および IBI への更新の同期

CI のステータス と サブステータス の値に加えられた更新は、関連する資産と同期されます。その後、資産のステータス値とサブステータス値は、CSDM値を介して IBI 資産の*life cycle stage*値と*life cycle stage status*値と同期されます。たとえば、CI のステータス と サブステータス の値が [廃止] と [寄贈済み] に更新されると、資産の対応する値が変更されます。資産からの変更は IBI 資産と同期され、*life cycle stage* と *life cycle stage status* の値が [提供終了] と [廃止] に変わります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

システムプロパティが **true** に設定されている場合のライフサイクル同期



CSDM (csdm.lifecycle.migration.activated) プラグインがインスタンスでアクティブ化されていて、*csdm.lifecycle.sync.between.ci.and.asset.activated* システムプロパティが true に設定されている場合 (または、「レガシーから資産へのライフサイクル同期の有効化」で説明されているように、ライフサイクルマッピングテーブルのリストページで [ライフサイクル同期を有効にする] を選択している場合:

資産から CI および IBI への更新の同期

資産の従来の ステータス と サブステータス の値に加えられた更新は、資産と CI の間で次のように同期されます。

- 資産の *life cycle stage* 値と *life cycle stage status* 値は、資産の従来の ステータス と サブステータス の値にマッピングされた値で更新されます。
- その後、資産 のステータス および サブステータス の値は、関連する CI のステータス および サブステータス の値と直接同期されます。
- 資産の *life cycle stage* と *life cycle stage status* の値は、関連付けられた CI と直接同期されます。

ただし、資産から IBI への更新の同期は、CSDM ライフサイクル値ペア を介してのみ行われます。

IBI から資産および CI への更新の同期

IBI の *life cycle stage* と *life cycle stage status* の値に加えられた更新は、次のように同期されます。

- 資産の従来の ステータス と サブステータス の値が CSDM ライフサイクル値ペアと同期されます。
- 資産 のステータス と サブステータス の値は、関連する CI のステータス および サブステータス の値と同期されます。
- 資産の ライフサイクル値ペア は、関連する CI と直接同期されます。

CI から資産および IBI への更新の同期

CI の *life cycle stage* と *life cycle stage status* の値に加えられた更新は、次のように同期されます。

- CI の *life cycle stage* と *life cycle stage status* の値は、関連する資産と直接同期されます。
- その後、資産 のステータス と サブステータス の値が、 CSDM 値にマッピングされた値で更新されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- その後、資産 のステータス と サブステータス の値が、関連する CI と同期されます。
- IBI のステータス と サブステータス の値は、 CSDM ライフサイクル値ペアを介して資産と同期されます。

関連情報

Asset and CI management

[ライフサイクルマッピング] フォーム

ライフサイクルマッピングモジュールを使用して、既存の従来のステータス値を CSDM ライフサイクル値ペア (*life cycle stage*および*life cycle stage status*) に変換する方法を指定します。資産と CI の両方の従来のステータス値を ライフサイクル値ペア にマッピングします。

ライフサイクルマッピングフォームのフィールド

[ライフサイクルマッピング] フォーム

フィールド	説明
テーブルのマッピング	このマッピングが適用される従来の CMDB テーブルと降順テーブルです。 降順テーブルに特別に設定されたマッピングがない限り、降順テーブルに適用されます。
優先度	このマッピング定義をテーブルに適用する優先度です。 ライフサイクルマッピングテーブルの [優先度] 値は、レコードの更新によって「レガシーからライフサイクル」の同期がトリガーされ、レコードの複数の従来の値のステータスがマッピングルールと一致する場合に使用されます。複数の値のうち、最高の優先度 (最も低い数値) エントリが ライフサイクル値ペアの設定に使用されます。最も優先度の高いエントリーを使用できない場合は、次の優先度のレコードが使用されます。 **注:** クラスごとのライフサイクル値ごとにリバース同期の選択肢は最大 1 つにする必要があるため、 リバース同期 がアクティブな場合、優先度は使用されません。
アクティブ	このマッピング定義を適用するかどうかを示します。 非アクティブ化すると、優先度の低いマッピングが使用されるか、標準のライフサイクルフィールドが **TBD** に設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ライフサイクルマッピング] フォーム (続く)

フィールド	説明
従来のフィールド名	ライフサイクルステージを保存するために現在使用されている、指定された *Mapping for table* の従来のフィールドです。この値は、ライフサイクルマッピングのソースとして使用する必要があります。
従来のサブフィールド名	従来のフィールド名にサブフィールドがある場合に設定する値。たとえば、ハードウェア ステータス にサブステータスがある場合は、ここでサブステータスの名前を指定します。
従来のフィールド値	ライフサイクルステージを保存するために現在使用されている、指定された *Mapping for table* の従来の値です。この値は、ライフサイクルマッピングのソースとして使用する必要があります。
従来のサブフィールド値	従来のフィールド値にサブフィールドがある場合に設定される値。たとえば、ハードウェア ステータス にサブステータスがある場合は、ここでサブステータスの値を指定します。
ライフサイクルコントロール	クラス、ライフサイクルステージおよびライフサイクルステージのステータスです。これらは、ライフサイクルマッピングの有効な組み合わせの信頼できるソースとして使用されます。
テーブル	ライフサイクルコントロールが属する標準オブジェクトテーブル。
ライフサイクルステージ	指定された 従来のフィールド値を マッピングする標準のライフサイクルステージ。 **注:** [ライフサイクルコントロール] 設定により、この特定のライフサイクルステージがマッピングに適していると判断されます。 life_cycle_mappingテーブルに一致するものがない場合、値は **TBD** に設定されます。
ライフサイクルステージステータス	指定された 従来のフィールド値を マッピングする標準のライフサイクルステージステータス。 **注:** [ライフサイクルコントロール] 設定により、この特定のライフサイクルステージステータスがマッピングに適していると判断されます。 life_cycle_mappingテーブルに一致するものがない場合、値は **TBD** に設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CSDM データ基盤ダッシュボードの「基盤」ステージレポート

CSDM Data Foundations ダッシュボードの [基盤] タブでは、CMDBに欠落している可能性のあるデータを特定します。

[基盤] タブのレポート

この例では、[基盤] タブのレポートは、ほとんどの名前付き製品モデルに製品所有者が関連付けられていないことを示しています。このデータがないと、たとえば、製品寿命が近づいている製品を特定できない可能性があります。詳細については、「製品と製品モデル」を参照してください。



CSDM 基盤インジケーターレポート

- [優先度] 値は、メトリクスの重みと実際のスコアの重大度を掛け合わせたものです。優先度の範囲は [1 —重大] (最高の優先度) から [5 —低] (最低の優先度) までです。

- [結果] 列には、主要な基盤メトリクスに準拠している CI または測定アイテムの割合を示す色分けされたバーが表示されます。

  - 赤：0 ～ 50% が準拠しています。
  - 黄：50 ~ 90% が準拠しています。
  - 緑：90% 以上が準拠しています。

  最適なパフォーマンスを確保するために、一部のメトリクスが指定された数の非準拠 CI に達すると、データ収集が停止されます。不要なメトリクスやダッシュボードの

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パフォーマンスに影響を与えるメトリクスのデータ収集の管理に関する詳細については、「パフォーマンスの管理」を参照してください。

- [修復プレイブックの **URL**] 列には、 Now Support 内のナレッジ記事へのリンクと、CI をコンプライアンスに準拠させるための手順が表示されます。Now Support 認証情報を使用してナレッジ記事にアクセスします。

メトリクスの影響に関する詳細情報を表示し、問題への対処の詳細を確認するには、適切な修復プレイブックの **URL** を選択します。

製品がない指定製品モデル

アプリケーション、サービス、およびソフトウェアクラスのインスタンス CI は ディスカバリー を介して作成されないため、 モデル **ID [model_id]** の値は 製品モデル レコードを参照しない可能性があります。製品中心の管理パラダイムへの移行を支援するには、論理 CI の各インスタンスを 製品モデル に関連付ける必要があります。 推奨事項については、「 論理 CI の製品モデルの自動生成」を参照してください。

詳細については、「製品と製品モデル」を参照してください。

親がない所在地

親属性を使用して、レポートの要件に適合する、場所データの階層を作成できます。親の場所がないと、構造が壊れます。「場所 [cmn_location] テーブル」を参照してください。

会社のない事業部門

ビジネスの階層が、親会社への参照とともに事業部門テーブルに入力されます。事業部門は、ファイナンス、ヒューマンリソース (HR)、IT などの特定の事業を担当する、組織の一部です。事業部門内の階層は共通です。大規模な多国籍組織の場合、独立した地域事業とその地域内の特定の事業を識別する事業部門が存在する場合があります。

関連情報

CSDM データ基盤ダッシュボード

論理 **CI** の製品モデルの自動生成

CSDM 製品モデルのアサインジョブを使用して、まだ 製品モデルに関連付けられていない各論理 CI の 製品モデル レコード (アプリケーションモデル、サービスモデル、またはソフトウェアモデル) を自動生成します。製品モデルは、単一のデジタル製品の一部である CI を関連付けるのに理想的です。

始める前に

変更された CI レコードへの読み取りアクセス権を持つユーザーは、新しい 製品モデルを表示できます。

必要なロール：admin

このタスクについて

アプリケーション、サービス、およびソフトウェアクラスのインスタンス CI は ディスカバリーを介して作成されないため、 モデル **ID [model_id]** の値は 製品モデル レコードを参照しない可能性があります。製品中心の管理パラダイムへの移行を支援するには、論理 CI の各インスタンスを 製品モデルに関連付ける必要があります。 *CSDM* 製品モデルアサイン ジョブは、次のクラスで動作し、クラスインスタンスの名前を新しい 製品モデルの名前として使用します。

- サービスオファリング
- 技術管理サービス(旧テクニカルサービス)
- サービスインスタンス (CSDM v5 より前はアプリケーションサービスと呼ばれていました):スクリプトは、関連するソフトウェアモデル名に (ビジネスアプリケーションに関連する) バージョン

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

を追加します。たとえば、MyAppService サービスインスタンス CI のソフトウェアモデルは、**MyAppService - version: 2.1** のようになります。

- ビジネスサービス
- ビジネスアプリケーション

CSDM 製品モデルのアサイン ジョブは、 *CSDMModelUtil* スクリプトを呼び出します。スクリプトは、 製品モデルを参照しない、サポートされている CSDM クラスの各インスタンスに対して、次のアクションを実行します。

1. CI と同じ名前で新しいアプリケーションモデル、サービスモデル、またはソフトウェアモデルレコードを作成します。名前の値を生成するための必須情報が CI に表示されない場合、スクリプトは指定したデフォルト値を使用します。
2. CI の場合は、[モデル **ID [model_id]]** フィールドに新しい 製品モデル への参照を追加します。

スクリプトの操作：

- スクリプトは、スクリプトを実行する CMDB アドミンのアクセスルールに従います。
- クラスインスタンス CI の自動生成された 製品モデル レコードが既存のレコードと同じである場合、その CI には既存のレコードが使用されます。
- データに同じ名前の CI が含まれている場合 (実際にはエラーです)、結果の model_id 値が競合する可能性があります。スクリプトを実行した後、結果の model_id を検証します。

手順

1. CI の名前/バージョン値が新しい 製品モデルの名前を自動生成するのに不十分な場合に使用するデフォルト名を指定します。

   a. 移動先 設定 > **CI** クラスマネージャー をクリックし、 [階層を開く] を選択します。

   b. サポートされている各クラス (サービスインスタンス、ビジネスサービスなど) に順番に移動します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

c. クラスの [基本情報] ページで、[デフォルトの製品モデル] フィールドに適切な名前を入力します。



2. *CSDM* 製品モデルのアサイン ジョブを実行します。
   a. 移動先 システムスケジューラ > スケジュール済みジョブ > スケジュール済みジョブ.
   b. *CSDM* 製品モデルのアサイン ジョブを検索して開きます。
   c. [今すぐ実行] を選択します。
   スクリプトが実行され、 製品モデルが生成されます。
3. 作成された 製品モデル をレビューして、新しい モデル **ID [model_id]** の値が正しいことを確認します。

   使用：

   - すべて > 製品カタログ > 製品モデル > アプリケーションモデル
   - すべて > 製品カタログ > 製品モデル > サービスモデル
   - すべて > 製品カタログ > 製品モデル > ソフトウェアモデル
4. 新しいクラスインスタンスの 製品モデル 設定を作成する場合は常に、ジョブを実行します。

CSDM データ基盤ダッシュボードの「クロール」ステージレポート

CSDM データ基盤ダッシュボードのクロールステージのレポート

[クロール] タブのレポート

この例では、[クロール] タブのレポートは、ビジネスアプリケーションに関連付けられていないサービスインスタンスがあることを示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



CSDM 基盤インジケーターレポート

- [優先度] 値は、メトリクスの重みと実際のスコアの重大度を掛け合わせたものです。優先度の範囲は [1 —重大] (最高の優先度) から [5 —低] (最低の優先度) までです。
- [結果] 列には、主要な基盤メトリクスに準拠している CI または測定アイテムの割合を示す色分けされたバーが表示されます。
  - 赤：0 ～ 50% が準拠しています。
  - 黄：50 ~ 90% が準拠しています。
  - 緑：90% 以上が準拠しています。

  最適なパフォーマンスを確保するために、一部のメトリクスが指定された数の非準拠 CI に達すると、データ収集が停止されます。不要なメトリクスやダッシュボードのパフォーマンスに影響を与えるメトリクスのデータ収集の管理に関する詳細については、「パフォーマンスの管理」を参照してください。
- [修復プレイブックの **URL**] 列には、 Now Support 内のナレッジ記事へのリンクと、CI をコンプライアンスに準拠させるための手順が表示されます。Now Support 認証情報を使用してナレッジ記事にアクセスします。

メトリクスの影響に関する詳細情報を表示し、問題への対処の詳細を確認するには、適切な修復プレイブックの **URL** を選択します。

ビジネスアプリとの関係がないアプリサービス

重要な関係がない CI の割合。サービスインスタンスは、使用中の関連ビジネスアプリケーションにマッピングする必要がある ベースシステム CMDB テーブルです。通常、サービスインスタンスは、発信者がアプリケーションの問題を報告するときに識別するシステムであるため、影響を受けるビジネスアプリケーションを特定するには、この関

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

係が必要です。詳細については、「アプリケーションサービスダッシュボードを使用して健全性を監視する」を参照してください。

運用ステータスとライフサイクルステージが一致しない CI

レポートは、CMDB、資産、および IBI 間のライフサイクル値の不一致を特定します。この情報は、既存のステータスデータを CSDM ガイドラインに合わせる場合に役立ちます。

消費していないビジネスアプリとのアプリサービスの関係 (App service to business app not Consumed by)

レポートが誤った関係を識別します。

アプリサービスとの関係がないビジネスアプリ

重要な関係がない CI の割合。

データ収集のパフォーマンスの管理

次の 3 つの CSDM メトリクスのデータを収集するスケジュール済みジョブが実行されます。

- ビジネスアプリとの関係がないアプリサービス
- アプリサービスとの関係がないビジネスアプリ
- ビジネスアプリとの関係が [消費者] ではないアプリサービス

不要なメトリクスやダッシュボードのパフォーマンスに影響を与えるメトリクスのデータ収集の管理に関する詳細については、「パフォーマンスの管理」を参照してください。

関連情報

CSDM データ基盤ダッシュボード

CSDM データ基盤ダッシュボードの「ウォーク」ステージレポート

CSDM データ基盤ダッシュボードのウォークステージレポート

[ウォーク] タブのレポート

この例では、[ウォーク] タブのレポートは、サポートグループに関連付けられていない テクノロジー管理オファリング があることを示しています。これは、修復のためダウンタイムの時間が長引くリスクがあることを示します。

メトリクスの影響に関する詳細情報を表示し、問題への対処の詳細を確認するには、適切な修復プレイブックの **URL** を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



CSDM 基盤インジケーターレポート

- [優先度] 値は、メトリクスの重みと実際のスコアの重大度を掛け合わせたものです。優先度の範囲は [1 —重大] (最高の優先度) から [5 —低] (最低の優先度) までです。
- [結果] 列には、主要な基盤メトリクスに準拠している CI または測定アイテムの割合を示す色分けされたバーが表示されます。
  - 赤：0 ～ 50% が準拠しています。
  - 黄：50 ~ 90% が準拠しています。
  - 緑：90% 以上が準拠しています。

  最適なパフォーマンスを確保するために、一部のメトリクスが指定された数の非準拠 CI に達すると、データ収集が停止されます。不要なメトリクスやダッシュボードのパフォーマンスに影響を与えるメトリクスのデータ収集の管理に関する詳細については、「パフォーマンスの管理」を参照してください。
- [修復プレイブックの **URL**] 列には、 Now Support 内のナレッジ記事へのリンクと、CI をコンプライアンスに準拠させるための手順が表示されます。Now Support 認証情報を使用してナレッジ記事にアクセスします。

関連情報

CSDM データ基盤ダッシュボード

CSDM データ基盤ダッシュボードの「実行」ステージレポート

CSDM データ基盤ダッシュボードの実行ステージレポート

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[実行] タブのレポート

この例では、[実行] タブのレポートは、いくつかのビジネスサービスオファリングにサービスインスタンスとの必要な関係がないことを示しています。このナレッジを使用して、サービスオーナーは関係を追加して、カスタマーサービスエージェントがダウンしているアプリケーションによるアップストリームの影響に関する完全な情報を確実に取得できるようにすることができます。

メトリクスの影響に関する詳細情報を表示し、問題への対処の詳細を確認するには、適切な修復プレイブックの **URL** を選択します。



CSDM 基盤インジケーターレポート

- [優先度] 値は、メトリクスの重みと実際のスコアの重大度を掛け合わせたものです。優先度の範囲は [1 —重大] (最高の優先度) から [5 —低] (最低の優先度) までです。

- [結果] 列には、主要な基盤メトリクスに準拠している CI または測定アイテムの割合を示す色分けされたバーが表示されます。

  - 赤：0 ～ 50% が準拠しています。
  - 黄：50 ~ 90% が準拠しています。
  - 緑：90% 以上が準拠しています。

  最適なパフォーマンスを確保するために、一部のメトリクスが指定された数の非準拠 CI に達すると、データ収集が停止されます。不要なメトリクスやダッシュボードの

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パフォーマンスに影響を与えるメトリクスのデータ収集の管理に関する詳細については、「パフォーマンスの管理」を参照してください。

- [修復プレイブックの **URL**] 列には、 Now Support 内のナレッジ記事へのリンクと、CI をコンプライアンスに準拠させるための手順が表示されます。Now Support 認証情報を使用してナレッジ記事にアクセスします。

データ収集のパフォーマンスの管理

次の 3 つの CSDM メトリクスのデータを収集するスケジュール済みジョブが実行されます。

- ビジネスアプリとの関係がないアプリサービス
- アプリサービスとの関係がないビジネスアプリ
- ビジネスアプリとの関係が [消費者] ではないアプリサービス

不要なメトリクスやダッシュボードのパフォーマンスに影響を与えるメトリクスのデータ収集の管理に関する詳細については、「パフォーマンスの管理」を参照してください。

関連情報

CSDM データ基盤ダッシュボード

CSDM データ基盤ダッシュボードの「フライ」ステージレポート

CSDM データ基盤ダッシュボードのフライステージレポート

[フライ] タブのレポート

この例では、[フライ] タブのレポートは、ビジネスアプリケーションに関連付けられていない情報オブジェクトがあることを示しています。

メトリクスの影響に関する詳細情報を表示し、問題への対処の詳細を確認するには、適切な修復プレイブックの **URL** を選択します。



CSDM 基盤インジケーターレポート

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- [優先度] 値は、メトリクスの重みと実際のスコアの重大度を掛け合わせたものです。優先度の範囲は [1 —重大] (最高の優先度) から [5 —低] (最低の優先度) までです。
- [結果] 列には、主要な基盤メトリクスに準拠している CI または測定アイテムの割合を示す色分けされたバーが表示されます。
  - 赤：0 ～ 50% が準拠しています。
  - 黄：50 ~ 90% が準拠しています。
  - 緑：90% 以上が準拠しています。

  最適なパフォーマンスを確保するために、一部のメトリクスが指定された数の非準拠 CI に達すると、データ収集が停止されます。不要なメトリクスやダッシュボードのパフォーマンスに影響を与えるメトリクスのデータ収集の管理に関する詳細については、「パフォーマンスの管理」を参照してください。
- [修復プレイブックの **URL**] 列には、 Now Support 内のナレッジ記事へのリンクと、CI をコンプライアンスに準拠させるための手順が表示されます。Now Support 認証情報を使用してナレッジ記事にアクセスします。

注:
CSDM データ基盤ダッシュボード v2.2 以降、次のメトリクスは [フライ] タブに表示されなくなりました。

- アプリサービスとの関係がない情報オブジェクト
- サービスオファリングに関連するカタログ要求アイテム

関連情報

CSDM データ基盤ダッシュボード

CSDM ライフサイクル用語

ほとんどの ServiceNow 製品と ServiceNow AI Platform アプリケーションは、共通サービスデータモデル (CSDM)と密接に連携して作られています。この表では、ServiceNow AI Platform および製品全体で使用される用語を定義します。

ライフサイクルに関連する用語

CI

構成アイテム：CMDB CI [cmdb_ci] テーブル内のレコードです。

ライフサイクル値ペア

ライフサイクル値ペアは、製品インスタンスのライフサイクル全体にわたる CI、資産、または IBI のライフサイクルステージとライフサイクルステージステータス値の組み合わせです。 値のペアは、製品インスタンスのライフサイクルステータスを完全に表します。

標準の CSDM ライフサイクル値ペア は、製品インスタンスのライフサイクルのすべてのフェーズをカバーしています。

- *life cycle stage*は、CI が通過する幅広いフェーズの 1 つです。たとえば、開始または調達から運用、そしておそらくは提供終了までです。
- *life cycle stage status* は、現在のライフサイクルステージ内の CI の特定のステータスです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

たとえば、 運用 ステージの有形/物理 CI は、時間の経過とともにステージのステータスが使用 中 から メンテナンス中 、サポート 終了へと変化する可能性があります。別の有形/物理 CI は、「メンテナンス中」ステータスになることなく、「使用中」から「サポート終了」に移行する可能性があります。



CI の従来の値

CSDM ライフサイクル値が実装される前に使用されていた値タイプ：

- インストールステータス
- 運用ステータス
- ハードウェアステータス
- ハードウェアサブステータス

資産

生産資産：資産 [alm_asset] テーブルのレコードです。

インストールベースアイテム (IBI)

インストールベースアイテム：インストールベースアイテム [sn_install_base_item] テーブル内のレコードです。サービスとして提供されるアイテム、または顧客に販売されるアイテムは、インストールベースアイテム (IBI) として追跡されます。モデルカテゴリテーブルが、アイテムの資産、CI、および IBI を関連付けます。

製品インスタンス

製品インスタンス (PI) は、運用資産 (資産)、インストールベースアイテム (IBI)、および構成アイテム (CI) で構成されます。PI は、[資産/CI/IBI] の論理グループであり、ServiceNow アプリケーションおよびワークフローのライフサイクル全体にわたる製品 (商品およびサービス) のインスタンスを表します。可能な定式化：

- 資産 + CI + IBI
- 資産 + CI
- 資産 + IBI

ライフサイクルマッピングテーブル

ベースシステムには、ライフサイクルマッピング [life_cycle_mapping] テーブルが含まれています。テーブルには、広く使用されている従来のステータス値と、同等の CSDM ライフサイクルステージ および ライフサイクルステージステータス 値との間のマッピングが事前に入力されていま

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

す。テーブル内の各レコード (マッピングルールと呼ばれます) は、テーブルに基づいて従来のステータス値を最適な CSDM ライフサイクル値ペアにマッピングする方法を指定します。

テーブルには通常、クラスごとに複数のレコードエントリーが含まれ、各エントリーは特定の従来のステータスをライフサイクル値ペアにマッピングします。クラスに複数のレコードエントリーがある場合、マッピングプロセスに意味のある値が含まれている可能性および重要度によって、エントリーに優先順位が付けられます。複数の候補ルールが適用される場合は、最も優先度の高いルールが使用されます。



「従来のステータス値を CSDM ライフサイクル値にマッピングする」および「資産、CI、および IBI のライフサイクル値を同期する方法」を参照してください。

ドキュメントおよび契約エンティティのライフサイクル

ドキュメントおよび契約 ライフサイクル値ペア は、製品に関連するドキュメント資産 (契約) と CI (ビジネスプロセスドキュメント) のライフサイクル全体を表します。ドキュメントと契約のライフサイクルプロセスのライフサイクル値は、契約と CMDB のドキュメントエンティティに関連するテーブルにのみ表示されます。

ドキュメントおよび契約エンティティのライフサイクル値

図の値の定義については、次を参照してください。 ドキュメントおよび契約エンティティのライフサイクル値の定義

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



カスタマーサクセス管理ドキュメントのライフサイクル値ペアは、契約管理およびCMDBのドキュメントに関連するテーブルにのみ表示されます。

注:
[life_cycle_control] テーブルは、CI のタイプ (有形/物理、ドキュメントと契約、場所など) を使用して、各ライフサイクルステージで使用できるライフサイクルステージステータス値を決定します。

関連情報

ドキュメントおよび契約エンティティのライフサイクル値の定義

ドキュメントおよび契約エンティティのライフサイクル値の定義

ドキュメントおよび契約 ライフサイクル値ペア は、製品に関連するドキュメント資産 (契約) と CI (ビジネスプロセスドキュメント) のライフサイクル全体を表します。ドキュメントと契約のライフサイクルプロセスのライフサイクル値は、契約と CMDB のドキュメントエンティティに関連するテーブルにのみ表示されます。

ドキュメントおよび契約のライフサイクルステージとライフサイクルステージステータス値の定義



観念化ライフサイクルステージ

資料は最初のドラフト形式です。

- ドラフト:ドキュメントまたは契約は、初期作成および編集プロセスにあります。
- 評価中:作成後、資料はアクティベーションの前に運用中、使用中または公開済みとしてレビューされます。

運用ライフサイクルステージ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

材料は積極的に使用されています。

- 使用中:ドキュメントまたは契約は、最初の更新前はアクティブな運用ステータスです
- 公開:リリースの承認後、公開は、消費のために資料を可視化する正式な行為です。
- 更新処理中:期限切れが近い既存の契約に対して、契約を更新する作業が発生しています。
- 更改済み:契約が更新されました。
- 廃止待ち:契約書などのドキュメントに、保留中の有効期限/終了日または有効期限があります。

サポート終了ライフサイクルステージ

ドキュメントまたは契約は有効ではなくなりました。

- 期限切れ:有効期限を過ぎた契約など、日付限定の資料。
- 廃止:組織で不要になった資料。

関連情報

ドキュメントおよび契約エンティティのライフサイクル

有形/物理 **CI** のライフサイクル

有形/物理ライフサイクル状況は、製品に関連する物理資産と CI のライフサイクル全体を表します。有形資産/現物資産とは、コンピューター、モニター、キーボードなどの、在庫する物理的なアイテムのことです。有形/物理ライフサイクルプロセスのステージとステータスは、 資産管理 と CMDBのハードウェア関連テーブルにのみ表示されます。

有形/物理 **CI** のライフサイクル値

図の値の定義については、「 有形/物理 CI のライフサイクル値の定義」を参照してください。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
[life_cycle_control] テーブルは、CI のタイプ (有形/物理、ドキュメントと契約、場所など) を使用して、各ライフサイクルステージで使用できるライフサイクルステージステータス値を決定します。

CMDB エンティティのライフサイクル値ペアを実装してメリットを得る方法の詳細については、「基盤ドメイン」トピックの「既存のステータス値を CSDM ライフサイクル値ペアへマッピングする」セクションを参照してください。

有形/物理クラスの例

ハードウェア [cmdb_ci_hardware] クラス で CMDB Computer [cmdb_ci_computer] クラスの属性、識別ルール、およびその他の重要なスキーマ構造を表示します。

関連情報

有形/物理 CI のライフサイクル値の定義

サービスインスタンスの廃止は、有形/物理 CI に影響を与える可能性があります

有形/物理 CI のライフサイクル値の定義

有形/物理ライフサイクル状況は、製品に関連する物理資産と CI のライフサイクル全体を表します。有形資産/現物資産とは、コンピューター、モニター、キーボードなどの、在庫する物理的なアイテムのことです。有形/物理ライフサイクルプロセスのステージとステータスは、 資産管理 と CMDBのハードウェア関連テーブルにのみ表示されます。

有形/物理ライフサイクルステージとライフサイクルステージステータス値の定義

注:
CI ラベルの有形/物理には、以前のリリースで使用されていた「ハードウェア」ラベルが含まれ、それに優先されます。



観念化ライフサイクルステージ

この段階の新しい有形モデルまたは物理モデルは、組織内での潜在的な使用について評価されています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 評価中:モデルは、承認前に互換性、機能、およびビジネス適合性についてレビューされています。
- パイロット:このモデルは、より広範な採用の前に、実際のテストのために限定的に展開されています。

購入ライフサイクルステージ

有形モデルまたは物理モデルが承認されると、組織は調達に進みます。

- 注文済み:資産はベンダーに注文されましたが、まだ受領されていません。
- 事前割り当て済み:資産は、到着前に既に特定の目的またはユーザーに割り当てられています。

インベントリライフサイクルステージ

資産は、展開前に受領され、インベントリに保管されます。

- 利用可能:資産には在庫があり、展開の準備ができています。
- 予約済み:資産は特定の要求のために確保されていますが、まだ展開されていません。
- 事前割り当て済み:資産は要求にアサインされていますが、まだ物理的に割り当てられていません。
- 修理待ち **(CI):**資産には在庫がありますが、使用可能になるまでにメーカーからのオンサイト訪問や RMA スワップなどの修理が必要です。
- 訴訟ホールド **(CI):**法的制限またはコンプライアンス上の理由により、資産を展開できません。
- 隔離 **(CI):**資産は、潜在的なセキュリティリスク、障害、または非準拠により隔離されています。

ライフサイクルステージを展開

資産が準備され、運用上の使用に移行されます。

- 在庫あり:資産は保管され、展開用に指定されていますが、展開の準備中です。
- 予約済み:資産はユーザーまたは部門にアサインされていますが、物理的に移動されていません。
- 転送待ち:資産は別の施設またはユーザーへの再配置がスケジュールされています。
- 輸送中:資産は現在、場所間で移動中です。
- テスト:資産は展開アクティビティの一部として識別され、ビルドされ、運用使用の前にテストする準備ができています。

運用ライフサイクルステージ

資産がアクティブに使用されているか、メンテナンス中です。

- 使用中:資産は本番環境で展開され、機能しています。
- メンテナンス中:資産は、まだ運用中と見なされている間に、サービス中または修理中です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- サポート終了:資産はベンダーまたは内部サポートの終了に達しましたが、まだ使用されています。
- 廃止待ち:資産はまだ運用中ですが、廃止のマークが付けられています。

運用終了ライフサイクルステージ

運用終了は、運用と次のステージの中間ステージです。製品の運用は終了しましたが、製品インスタンスは新しいライフサイクルステージとライフサイクルステージステータスに移行しています。

- 評価待ち:製品が次のステージとステージステータスを決定するために評価される非稼働中間ステータス。
- 返品処理待ち:資産が返却される前、および/またはプロバイダーがサポート終了段階で返却された資産を受け取る前の非運用ステータス (**RMA**、ベンダークレジット、買収、またはリース返却)。
- 輸送中:資産の再利用や実際の提供終了をサポートするための非稼働移行ステータス。
- 再販待ち:サードパーティエンティティに資産を販売する前の中間ステータス。
- 保留中の証明書:廃棄証明書を受け取る前の中間ステータス。
- 廃棄待ち: [廃棄済み] サポート終了ステージの前の中間ステータス。
- 提供待ち: 提供終了 ステージの前の中間ステータス。
- 保留中:次のいずれかの理由で資産の運用が停止されます。
  - 一時停止:サービス、サブスクリプションなど。
  - ブロック済み:クレジットカード、アカウントなど。
  - 一時停止:サブスクリプション、リースなど。

欠陥品ライフサイクルステージ

故障し、交換または修理が必要な有形または物理的なデバイス。

- 在庫あり:欠陥資産は保管されており、廃棄待ちです。
- 輸送中:欠陥のある資産は、返品、修理、または廃棄のために出荷されています。

ライフサイクルステージがありません

資産が計上されていないか、盗難に遭っています。

- 紛失:資産が見つからないため、見つかりません。
- 盗難:資産が盗難として確認されました。

サポート終了ライフサイクルステージ

資産は廃止または廃棄中です。

- 廃棄待ち:資産は廃棄対象としてマークされていますが、まだ削除されていません。
- 輸送中:資産は廃棄場所または返品場所に出荷されています。
- 保留中の証明書:資産は、廃止または廃棄に関する公式文書を待っています。
- 破棄済み:資産は適切な手順に従って破棄されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 寄贈済み:資産は非営利団体、従業員、またはその他の団体に贈られました。
- **RMA**:資産は保証期間内に交換または修理のためにベンダーに返却されます。
- 販売済み:資産は資産清算の一環として売却されました。
- ベンダークレジット:資産は交換ではなくクレジットのためにベンダーに返却されました。
- 買収:資産はリースされ、返却されずに購入されました。
- リース返却:リース資産は、リース期間の終了時にベンダーに返却されました。

サービスインスタンスの廃止は、有形/物理 **CI** に影響を与える可能性があります

サービスインスタンスは、他のサービスインスタンスが依存しているハードウェア (有形/物理) デバイスに依存する場合があるため、サービスインスタンスを廃止する場合は注意が必要です。

考慮事項

サービスインスタンスは、基礎となる有形/物理 CI とソフトウェア CI を論理的に表現したもので、連携してビジネスアプリケーションまたはシステムを実装します。サービスインスタンスは、ビジネスアプリケーションまたはシステムのインスタンスを表します。

有形/物理およびソフトウェア CI は 、有形/物理 ライフサイクル値ペアを使用して管理されます。サービスインスタンスは論理表現であるため、 無形/論理 ライフサイクル値ペアを使用して管理されます。サービスインスタンスの下のサービスマップの一部である有形/物理 CI には独自のライフサイクルがありますが、サービスインスタンスを介して特定の依存関係または分解のセットとして関連付けられます。

例 1:有形/物理 CI は、サービスインスタンスが廃止されても廃止されない

サービスインスタンスが廃止されても、関連付けられた有形/物理デバイスが廃止されない場合があります。たとえば、デバイスは、別のサービスインスタンスで使用するために再割り当てされるまで、サービスインスタンスとは無関係にアイドル状態のままになる可能性があります。

例 2:有形/物理 CI が複数のサービスインスタンスで共有されている

共有データベースの一般的なシナリオでは、複数のサービス インスタンス (それぞれが一意のデータベース スキーマを持つ) が 1 つのデータベース サービスを共有します。データベースサービスは単一の物理ホスト上で実行されます。

サービスインスタンスの 1 つが廃止されると、データベースサービスとホストは廃止できません。他のすべてのサービスインスタンスは、引き続きホスト上で実行されているデータベースサービスに依存します。

「アプリケーションサービスダッシュボードを使用して健全性を監視する」を参照してください。

CMDB の有形/物理テーブル

有形/物理テーブルのリスト。

全体的なライフサイクル: **CMDB** 具体的なテーブル/物理テーブル **(cmdb_ci** より)

有形/物理ライフサイクル状況は、製品に関連する物理資産と CI のライフサイクル全体を表します。有形資産/現物資産とは、コンピューター、モニター、キーボードなどの、在庫する物理的なアイテムのことです。有形/物理ライフサイクルプロセスのステージとステータスは、 資産管理 とCMDBのハードウェア関連テーブルにのみ表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ラベル (表示名)	テーブル名
アクセサリー	cmdb_ci_acc
通信機器	cmdb_ci_comm
コンピューター周辺機器	cmdb_ci_periferal
コンピュータールーム AC	cmdb_ci_crac
表示ハードウェア	cmdb_ci_display_hardware
施設ハードウェア	cmdb_ci_facibility_hardware
ハードウェア	cmdb_ci_hardware
イメージングハードウェア	cmdb_ci_imaging_hardware
IP デバイス	cmdb_ci_ip_device
監視装置	cmdb_ci_monitoring_hardware
ネットワークアダプター	cmdb_ci_network_adaptor
印刷ハードウェア	cmdb_ci_printing_hardware
ラック	cmdb_ci_rack
ストレージデバイス	cmdb_ci_storage_device

場所エンティティのライフサイクル

場所ライフサイクルプロセスの値は、組織で使用される場所を反映し、共通データの場所テーブルにのみ表示されます。

場所エンティティのライフサイクル値

値の定義については、「 場所エンティティのライフサイクル値の定義」を参照してください。



注:
[life_cycle_control] テーブルは、CI のタイプ (有形/物理、ドキュメントと契約、場所など) を使用して、各ライフサイクルステージで使用できるライフサイクルステージステータス値を決定します。

CMDB エンティティのライフサイクル値ペアを実装してメリットを得る方法の詳細については、「基盤ドメイン」トピックの「既存のステータス値を CSDM ライフサイクル値ペアへマッピングする」セクションを参照してください。

関連情報

場所エンティティのライフサイクル値の定義

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

場所エンティティのライフサイクル値の定義

場所ライフサイクルプロセスの値は、組織で使用される場所を反映し、共通データの場所テーブルにのみ表示されます。

場所のライフサイクルステージとライフサイクルステージステータス値の定義



観念化ライフサイクルステージ

場所は初期計画およびセットアップフェーズにあります。

- チャーター:場所は開発が承認されていますが、物理的な存在はまだ確立されていません。
- ビルド:場所は建設中、セットアップ中、または運用用に準備中です。

運用ライフサイクルステージ

場所がアクティブで、ビジネスオペレーションに使用されています。

- 利用可能:場所は完全に構築され、使用する準備ができていますが、現在空いているか、特定の機能に割り当てられていません。
- 使用中:場所はアクティブに占有されており、意図された目的で使用されています。
- 廃止待ち:場所はまだ稼働していますが、廃止または転用がスケジュールされています。

サポート終了ライフサイクルステージ

この場所は現在アクティブに使用されておらず、廃止中です。

- 販売済み:場所は別のエンティティに販売されています。
- リース返却: リース期間が終了した後、リースされた場所が所有者または家主に返還されました。
- 使用停止:物理的な劣化、ビジネス戦略の変更、またはその他の制約により、場所の使用ができなくなっています。

注:
[life_cycle_control] テーブルは、CI のタイプ (有形/物理、ドキュメントと契約、場所など) を使用して、各ライフサイクルステージで使用できるライフサイクルステージステータス値を決定します。

CMDB エンティティのライフサイクル値ペアを実装してメリットを得る方法の詳細については、「基盤ドメイン」トピックの「既存のステータス値を CSDM ライフサイクル値ペアへマッピングする」セクションを参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

無形/論理エンティティのライフサイクル

無形/論理 ライフサイクル値ペア は、製品に関連する論理資産と CI のライフサイクル全体を表します。論理資産またはソフトウェア資産には、アプリケーション、サービス、ライセンスなどのアイテムが含まれます。論理アイテムのライフサイクルステージとライフサイクルステージステータスの値は、 資産管理 および CMDBの無形/論理アイテムに関連するテーブルにのみ表示されます。

無形/論理 CI、資産、および **IBI** のライフサイクル値

図の値の定義については、「 無形/論理エンティティのライフサイクル値の定義」を参照してください。



注:
[life_cycle_control] テーブルは、CI のタイプ (有形/物理、ドキュメントと契約、場所など) を使用して、各ライフサイクルステージで使用できるライフサイクルステージステータス値を決定します。

サービスインスタンスは無形/論理ライフサイクルを使用します

サービスインスタンスは論理的なものであるため、論理 ライフサイクル値ペアを使用する必要があります。サービスインスタンスは、他の論理 CI と同じライフサイクルガイダンスに従います。

「アプリケーションサービスダッシュボードを使用して健全性を監視する」を参照してください。

関連情報

CMDB の無形/論理テーブル

無形/論理エンティティのライフサイクル値の定義

無形/論理 ライフサイクル値ペア は、製品に関連する論理資産と CI のライフサイクル全体を表します。論理資産またはソフトウェア資産には、アプリケーション、サービス、ライセンスなどのアイテムが含まれます。論理アイテムのライフサイクルステージとライフサイクルステージステータスの値は、 資産管理 および CMDBの無形/論理アイテムに関連するテーブルにのみ表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

定義



観念化ライフサイクルステージ

この段階では、新しいソフトウェアまたはサービス製品が評価され、使用が承認される前にテストされます。

- 評価中:ソフトウェアは、ビジネス適合性、ライセンスへの影響、および技術的な実現可能性について評価されています。
- パイロット:ソフトウェアは、本格的な実装の前に機能と使いやすさをテストするために、限定的な方法で展開されます。

購入ライフサイクルステージ

ソフトウェアが承認されると、組織は必要なライセンスまたはサブスクリプションを調達します。

- 発注済み:ライセンスまたはソフトウェアサブスクリプションは購入されましたが、まだ使用できません。
- 事前割り当て:ライセンスは、正式に展開される前にユーザーまたは部門に割り当てられます。

インベントリライフサイクルステージ

ソフトウェアライセンスは、アサインと展開に使用できるようになりました。

利用可能:ソフトウェア ライセンスを割り当てる準備はできていますが、特定のシステムまたはユーザーにまだ割り当てられていません。

設計ライフサイクルステージ

ソフトウェア開発または主要な構成の場合、このフェーズでは論理構造とアーキテクチャ構造を定義します。

- 公認:ソフトウェアソリューションを設計または構成するためにプロジェクトが開始されます。
- 設計:論理アーキテクチャとシステム要件を定義しています。
- ビルド:ソフトウェアは展開用に開発、カスタマイズ、または構成されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ライフサイクルステージを展開

ソフトウェアとサービスは運用用に準備され、完全な実装の前にテストされます。

テスト:ソフトウェアは、本番展開の前に検証のためにテスト環境にインストールされます。

運用ライフサイクルステージ

ソフトウェアが組織によって積極的に使用されている。

- 使用中:ソフトウェアは本番システムに展開され、機能しています。
- サポート終了:ソフトウェアベンダーまたは社内 IT チームはアップデートまたはテクニカルサポートを提供しなくなりましたが、ソフトウェアはまだ使用されている可能性があります。

  注:
  gggA CI は 運用 ステージにある可能性がありますが、ベンダー、パブリッシャー、またはサードパーティによってサポートされなくなっている可能性があります。ただし、廃止される可能性がある、または廃止する必要があるという意味ではありません。

- 廃止待ち:ソフトウェアは廃止がスケジュールされていますが、代替ソフトウェアが実装されるまで動作を継続します。

運用終了ライフサイクルステージ

運用終了は、運用と次のステージの中間ステージです。製品の操作は終了しましたが、製品インスタンスが新しいライフサイクルステージとライフサイクルステータスに移行する可能性があります。

保留中:次のいずれかの理由で資産の運用が停止されます。

- 一時停止:サービス、サブスクリプションなど。
- ブロック済み:クレジットカード、アカウントなど。
- 一時停止:サブスクリプション、リースなど。

サポート終了ライフサイクルステージ

ソフトウェアはアクティブに使用されなくなり、廃止されます。

- 廃止:ソフトウェアは使用されておらず、ライセンスが取り消されているか、再アサインされている可能性があります。
- 使用停止:セキュリティリスク、非互換性、または技術の進歩により、ソフトウェアは関連性がなくなりました。

CMDB の無形/論理テーブル

無形/論理テーブルのリスト。

CMDB の無形/論理テーブル (cmdb_ci から)

無形/論理 ライフサイクル値ペア は、製品に関連する論理資産と CI のライフサイクル全体を表します。論理資産またはソフトウェア資産には、アプリケーション、サービス、ライセンスなどのアイテムが含まれます。論理アイテムのライフサイクルステージとライフサイクルステージステータスの値は、 資産管理 および CMDBの無形/論理アイテムに関連するテーブルにのみ表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

無形/論理テーブル

テーブルラベル (表示名)	テーブル名
アプリケーションクラスター	cmdb_ci_application_cluster
バッチジョブ	cmdb_ci_batch_job
ビジネスアプリケーション	cmdb_ci_business_app
ビジネス機能	cmdb_ci_business_capability
ビジネスプロセス	cmdb_ci_business_process
CIM プロファイル	cmdb_CIM_profile
クラウドキーペア	cmdb_ci_cloud_keu_pair
クラウド管理サブネット	cmdb_ci_subnet
クラウドリソースベース	cmdb ci resource base
クラスター	cmdb_ci_cluster
クラスターノード	cmdb_cil_cluster_node
クラスターリソース	cmdb ci cluster resource
クラスター仮想 IP	cmdb_ci_cluster_vip
構成ファイル	cmdb_ci_config_file
データベース	cmdb_ci_database
データベースカタログ	cmdb_ci_db_catalog
データストアディスク	cmdb_ci_vcenter_datastore_disk
ディスクパーティション	cmdb_ci_disk_partition
DNS 名	cmdb_ci_dns_name
DRS VM 構成	cmdb_ci_drs_vm_config
エンドポイント	cmdb_ci_endpoint
環境	cmdb_ci_environment
ファイバーチャネルポート	cmdb_ci_fc_port
情報オブジェクト	cmdb_ci_information_object
IP アドレス	cmdb_ci_ip_address
IP ネットワーク	cmdb_ci_ip_network
IP 電話	cmdb_ci_ip_phone
IP サービスインスタンス	cmdb_ci_ip_ service
ロードバランサーインターフェイス	cmdb_ci_lb_interface
ロードバランサープール	cmdb_ci_lb_pool
ロードバランサープールメンバー	cmdb_ci_lb_pool_member
ロードバランサーサービス	cmdb_ci_lb_ service
ロードバランサー VLAN	cmdb_ci_lb _vlan
論理パーティション	cmdb_ci_lpar

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

無形/論理テーブル (続く)

テーブルラベル (表示名)	テーブル名
メモリモジュール	cmdb_ci_memory_module
ネットワーク機器ホスト名	cmdb_ci_net_app_host
ネットワークホスト名	cmdb_ci_network_host
ネットワークトラフィック	cmdb_ci_net_traffic
オペレーティングシステムレベル仮想化コンテナ	cmdb_ci_oslv_container
オペレーティングシステムレベル仮想化イメージ	cmdb_ci_osiv_image
オペレーティングシステムレベル仮想化イメージタグ	cmdb_ci_oslv_image_tag
オペレーティングシステムレベル仮想化ローカルイメージ	cmdb_ci _oslv _local_image
パッケージ	cmdb_ci_os_packages
パッチ	cmdb_ci_patches
ポート	cmdb_ci_port
印刷キュー	cmdb_ci_print_queue
修飾子	cmdb_ci_qualifier
SAN 接続	cmdb_ci_san_connection
SAN エンドポイント	cmdb_ci_san_endpoint
SAN ファブリック	cmdb ci san fabric
SAN ゾーン	cmdb_ci_san_zone
SAN ゾーンエイリアス	cmdb_ci_san_zone_alias
SAN ゾーンエイリアスメンバー	cmdb_ci_san_zone_alias_member
SAN ゾーンメンバー	cmdb_ci_san_zone_member
SAN ゾーンセット	cmdb_ci_san_zone_set
サービス	cmdb_ci_service
ストレージエリアネットワーク	cmdb_ci_san
ストレージコントローラー	cmdb_ci_storage_controller
ストレージエクスポート	cmdb_ci_storage_export
ストレージファイル共有	cmdb_ci_storage_fileshare
ストレージ HBA	cmdb_ci_storage_hba
ストレージプール	cmdb_ci_storage_pool
ストレージプールメンバー	cmdb_ci_storage_pool_member
ストレージボリューム	cmdb_ci _storage_volume
Tomcat コネクタ	cmdb_ci_tomcat_connector
UPS バイパス	cmdb_ci_ups_bypass
UPS アラーム	cmdb_ci_ups_alarm

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

無形/論理テーブル (続く)

テーブルラベル (表示名)	テーブル名
UPS 入力	cmdb_ci_ups_input
UPS 出力	cmdb_ci_ups_output
Veritas ディスクグループ	cmdb_ci_veritas_disk_group
仮想マシンオブジェクト	cmdb_ci_vm_object
仮想プライベートクラウド	cmdb_ci_vpc
仮想プライベートネットワーク	cmdb_ci_vpn
WebSphere セル	cmdb_ci_websphere_cell

製品エンティティのライフサイクル

製品 ライフサイクル値ペア は、製品モデル、特定のバージョン、または製品構成のライフサイクル全体を表します。製品ライフサイクルプロセスのライフサイクル値は、製品 (モデル) テーブルにのみ表示されます。

製品のライフサイクル値ペア

図の値の定義については、「 製品エンティティのライフサイクル値の定義」を参照してください。



注:
[life_cycle_control] テーブルは、CI のタイプ (有形/物理、ドキュメントと契約、場所など) を使用して、各ライフサイクルステージで使用できるライフサイクルステージステータス値を決定します。

製品の詳細については、「製品と製品モデル」を参照してください。

CMDB エンティティのライフサイクル値ペアを実装してメリットを得る方法の詳細については、「基盤ドメイン」トピックの「既存のステータス値を CSDM ライフサイクル値ペアへマッピングする」セクションを参照してください。

関連情報

製品エンティティのライフサイクル値の定義

製品エンティティのライフサイクル値の定義

製品 ライフサイクル値ペア は、製品モデル、特定のバージョン、または製品構成のライフサイクル全体を表します。製品ライフサイクルプロセスのライフサイクル値は、製品 (モデル) テーブルにのみ表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品ライフサイクルステージとライフサイクルステージステータス値の定義



観念化ライフサイクルステージ

実現可能性と採用の可能性を判断するための新しい製品モデル。

- 評価中:製品は、ビジネス価値、機能性、および技術的実行可能性について評価されています。
- パイロット:小規模な展開では、製品はより広く採用される前に、制御された環境でテストされています。

設計ライフサイクルステージ

製品の開発または構成が承認されると、その構造と機能が定義されます。

- 設計:製品は、仕様、機能、構成の定義など、設計中です。
- 認可済み:製品モデルの開発または調達が正式に承認されています。

ライフサイクルステージの構築と統合

製品は開発、テスト中であり、運用展開の準備が行われています。

- ビルド:製品は開発中で、コードのコミットから、下位 (非本番) 環境に展開する準備が整ったコンパイルまたはパッケージ化された成果物までのアクティビティをカバーしています。
- 本番:必要なすべてのガバナンスを使用して、ライブの顧客向け環境への変更の最終的な昇格とリリースをカバーします。

運用ライフサイクルステージ

製品は組織内でアクティブに利用可能であり、使用されています。

- 利用可能:製品は完全に開発されており、調達または展開の準備ができています。
- 廃止待ち:製品はまだ稼働していますが、段階的に廃止される予定です。
- サポート終了:製品は、アップデート、メンテナンス、またはベンダーサポートを受け取っていません。

> **注:**
> gggA CI は 運用 ステージにある可能性がありますが、ベンダー、パブリッシャー、またはサードパーティによってサポートされなくなっている可能性があります。ただし、廃止される可能性がある、または廃止する必要があるという意味ではありません。

サポート終了ライフサイクルステージ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品は現在使用されておらず、廃止される予定です。

- 廃止:製品は新規購入または展開には使用できなくなりましたが、まだ使用が制限されている可能性があります。
- 使用停止:製品は完全に段階的に廃止され、サポートも使用もされなくなりました。

アプリケーションサービス

アプリケーションサービスについて理解し、さまざまなアプリケーションサービスタイプと、複数の ServiceNow　事業部門や製品での使用方法について学びます。

アプリケーションサービスとは

サービスインスタンスは、組織にサービスを提供するように構成されている、相互接続された一連のアプリケーションとホストです。サービスインスタンスは、組織のメールシステムのような内部向けにすることも、組織の Web サイトのような顧客向けにすることもできます。 たとえば、Web ベースのアプリケーションを使用して財務報告を作成するには、コンピューター、Web サーバー、アプリケーションサーバー、データベース、ミドルウェア、ネットワークインフラストラクチャーが必要です。これらのアプリケーションとホストはすべて、財務報告サービスを提供するように構成されています。開発環境において、アプリケーションサービスはビジネスアプリケーションやシステムのインスタンスを表します。

ServiceNow アプリケーションは、構成アイテム (CI) としてアプリケーションサービスを構成するデバイスおよびアプリケーションを参照します。アプリケーションサービスを構成するさまざまな CI およびその関係は、構成管理データベース (CMDB) に格納されます。

各アプリケーションサービスには、トップレベル CI としてエントリポイントが含まれています。エントリーポイントは、クライアントがサービスインスタンスにアクセスするポイントです。 通常、これは URL、またはエンタープライズ展開のアプリケーションサービスの IP アドレスとポートの組み合わせです。クラウドベースの展開では、エントリポイントを AWS ゲートウェイのようなクラウドリソースへの URL にすることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アプリケーションサービス



共通サービスデータモデル (CSDM) (CSDM) は、サービスタイプとサービスオファリングの簡素化に役立ちます。CSDM 内で、アプリケーションサービスと他のサービス関連オブジェクトの間の関係を追加できます (ビジネスアプリケーション、テクニカルサービスオファリング、またはビジネスサービスオファリング)。

アプリケーションサービスには次のタイプがあります。

検出済み

サービスマッピング は、パターンを使用し、トラフィック接続を追跡することによって、アプリケーションサービスを検出します。

パターンベースディスカバリーでは、IT インフラストラクチャのサービス中心型ビューを確実に表す、正確で完全なアプリケーションサービスが作成されます。ミッションクリティカルなアプリケーションサービスの管理に適した、忠実度の高いマップを作成します。

さらに、コンピューティング、ロードバランサー、API ゲートウェイなどのクラウドネイティブサービスの可視化を提供します。AWS S3 バケット、AWS および Microsoft Azure API ゲートウェイ、AWS Lambda 関数、Microsoft Azure 関数などのサービスエントリポイントを使用して、サービスをマップできます。また、Lambda から Lambda の呼び出し、および Lambda から RDS への接続を検出して、動的サービスマップを構築することもできます。

トップダウン方式では、オンプレミスおよびパブリッククラウドの VM をマッピングします。ただし、VM 内で実行されているアプリケーションを特定するには、これらの VM をトップダウンディスカバリーで完全に検出する必要があります。VM の検出が完全でない場合は、タグベース方式を使用してギャップを埋めます (このドキュメントの後半を参照)。タグベースのマッピングでは、トップダウンディスカバリーを使用してマッピングできないコンテナーもマッピングされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

検出されたアプリケーションサービスには、アプリケーションサービスのサービス分類があります。これらはマップ済みアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_discovered] テーブルに格納されています。

ダイナミック CI グループ

アプリケーションサービスとして動作するダイナミック CI グループです。ダイナミック CI グループに関連付けられている CMDB グループのメンバーが、アプリケーションサービスに入力されます。ダイナミック CI グループは、デトロイトのすべての Web サーバーの場所やボストンのすべての Oracle データベースの場所など、いくつかの共通基準に基づいて CI を動的にグループ化します。ダイナミック CI グループを作成すると、IT Service Management でグループオファリングとして使用できます。

アプリケーションサービスウィザードから作成された場合、サービス分類はアプリケーションサービスであり、従来の イベント管理 UI または サービスマッピング UI から作成された場合、分類はテクニカルサービスです。ダイナミック CI グループタイプのアプリケーションサービスは、ダイナミック CI グループ [cmdb_ci_query_based_service] テーブルに保存されます。

タグベース

タグは、キーと値のペアで構成されるラベルです。組織はタグを使用して資産を分類し、クエリおよびレポート機能を強化することができます。ディスカバリー と クラウドプロビジョニングとガバナンス は、すべての主要クラウドプロバイダーとコンテナーのエコシステムで使用されるタグを検出できます。タグが検出されると、 サービスマッピング これらのタグに基づいてサービスインスタンスを作成できます。たとえば、タグを使用して、組織が EMEA 地域の本番環境で使用するすべてのアプリケーションサービスをマップすることができます。

タグベースのアプリケーションサービスには、アプリケーションサービスのサービス分類があります。これらはタグベースのアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_by_tags] テーブルに格納されています。

手動作成

手動マッピングを使用すると、アプリケーションオーナーは、各アプリケーションサービスをサポートするアプリケーション、IT インフラストラクチャ、および関係を手動で文書化できます。この方法は、セキュリティアクセスの問題のために完全な検出が不可能な構成アイテムに最適です。たとえば、セキュリティ事業部門の侵入防止サービスをサポートする IPS デバイスが挙げられます。

可能な限り手動でのマッピングは避けてください。サービスを手動でマッピングするには非常に時間がかかります。また、テクノロジーの進化や、アプリケーションコンテキストに必要なインフラストラクチャの依存関係を追跡および文書化するプロセスがないことにより、マッピングに必要な情報が入手できないことがよくあります。さらに、その後もアプリケーションサービストポロジに変更が加えられるたびに、サービスマップを手動で更新する必要があります。

手動で作成されたアプリケーションサービスには、アプリケーションサービスのサービス分類があります。手動で作成されたアプリケーションサービスは、マップ済みアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_discovered] テーブルに格納されます。

ダイナミック

動的アプリケーションサービスには、CMDB CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルに格納されている CI 関係の一部である CI のみが含まれます。

CI を直接追加または削除して、動的アプリケーションサービスを編集することはできません。動的アプリケーションサービスは、CMDB CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルの CI 関係の変更を反映して自動的に更新されます。動的アプリケーションサービスに含まれる CI にリレーションシップを追加すると、そのサービスは自動的に更新され、

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リレーションシップおよび関連付けられた新しい CI の追加を反映します。同様の方法で、リレーションシップと関連 CI をサービス内の CI から削除したときに、動的アプリケーションサービスが自動的に更新されます。

動的アプリケーションサービスを作成する 1 つの方法は、従来のビジネスサービスまたは従来の手動サービス (イベント管理 での作成など) を動的タイプのアプリケーションサービスに変換することです。

動的アプリケーションサービスには、アプリケーションサービスのサービス分類があります。動的アプリケーションサービスは、計算されたアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_calculated] テーブルに格納されます。

アプリケーションサービスのユーザー

アプリケーションサービスは、次の事業部門と ServiceNow AI Platform の製品の運用基盤となります。

- ITOM ヘルス は、サードパーティのモニタリングツールによってキャプチャされたインフラストラクチャイベントからアラートを収集します。次に、ディスカバリー によって収集された IT 関連情報を使用して、アラートを構成アイテムにマップします。収集された情報に基づいて、 はすべてのサービス影響度イベントの統合ビューを表示するダッシュボードを提供します。
- ITOM 最適化 により、プライベートとパブリックのクラウドインフラストラクチャおよびサービスをプロビジョニングし、一貫した管理とコストの可視化を実現するツールが提供されます。クラウドコスト管理 アプリケーションは ServiceNow Store で入手可能で、コストを削減し運用を最適化する機会を特定してアクションを実行できるように、クラウド資産に関連するすべてのコストを分析するのに役立ちます。
- IT Service Management を使用すると、IT インフラストラクチャを反映したアプリケーションサービスを利用して、顧客へのサービスを管理および提供できます。
- カスタマーサービス管理 (CSM) を使用すると、アプリケーションサービスのコンテキストで IT インフラストラクチャに関連する問題を効率的に診断して解決できます。
- ソフトウェア資産管理 を使用すると、IT 環境で実行されているソフトウェアを把握し、IT 環境とデータセンター全体のソフトウェアライセンス消費に影響を与える構成を追跡できます。
- 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) を使用すると、アプリケーションサービス用に収集されたデータを利用して、組織で使用されているアプリケーションを包括的に把握できます。

アプリケーションサービスの作成方法

組織のニーズに応じて、アプリケーションサービスを作成および設定するさまざまな方法を展開できます。

重要:
同じアプリケーションサービスに対してトップダウン方式と手動方式を使用できます。同じアプリケーションサービスの作成または設定に、他の方式を組み合わせることはできません。

組織内の IT インフラストラクチャおよびサービス展開を分析し、アプリケーションサービスを作成して設定する最適な方法を選択します。

展開に適した方法の選択

手法	使用するタイミング	その他考慮事項
トップダウンディスカバリー サービスマッピング はアプリケーションサービスのトップダウンディスカバリーを実行しま	この方式を使用して、業界で認められている、またはカスタマイズされた第 2 層および第 3 層のアプリケーションを検出	パターンベースのマッピングでは、組織のプライベートネットワーク内のアプリケーションにサービスマッピング がアクセ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

展開に適した方法の選択 (続く)

手法	使用するタイミング	その他考慮事項
す。サービスマッピング はパターンを使用して CI を検出およびマッピングします。パターンとは、CI の属性とその送信接続を検出することを目的とした一連のステップです。この方式では、組織の IT インフラストラクチャのサービス認識型ビューを確実に表す、正確で完全なアプリケーションサービスが作成されます のタグベースのディスカバリーサービスマッピング は、トップダウンディスカバリーの結果を充実させる補完的な方法です。	します。このようなアプリケーションには、負荷分散ソリューション、アプリケーション、またはデータベース接続を備えた Web サーバーが含まれます。	スできるようにするために、認証情報、ユーザー、およびユーザー権限を設定する必要があります。このプロセスには時間と労力がかかる場合があります。
タグベース 組織で資産管理にタグを使用している場合は、これらのタグを使用してアプリケーションサービスをマッピングできます。ディスカバリー および クラウドプロビジョニングとガバナンス は CI に割り当てられたタグを検出し、CMDB にこのデータを入力します。サービスマッピング は CMDB のタグ関連データを使用してサービスをマッピングします。 タグベースのサービスマッピングは、トップダウンのサービスマッピングを補完します。コンテナーを可視化し、トップダウンのサービスマッピングでは実行できない、完全には検出されていない VM をマッピングします。ただし、タグベースのマッピングはタグ付けされたコンポーネントを特定のアプリケーションサービスに関連付けますが、これらのコンポーネント間の接続はマッピングしません。これが、タグベースのマッピングがトップダウンサービスマッピングに置き換わるものではなく補完するものである、もう 1 つの理由です。	Kubernetes、OpenShift、または AWS ECS を使用して、IaaS/Paas/FaaS/CaaS などのクラウドワークロードおよびコンテナーワークロードのリソースをマッピングします。 また、サイト信頼性エンジニアリング (SRE) または顧客信頼性エンジニアリング (CRE) 展開のリソースをマッピングします。 タグベースの方式を使用すると、展開内のコンテナーリソースをマッピングできます。 通常、この方式を使用して、クラウド仮想化または PaaS 展開のアプリケーションを検出します。	他のマッピング方式とは異なり、タグベースのマッピングでは認証情報を構成したり適切な権限をユーザーに与えたりする必要はありません。 これらの CI に適切なタグがアサインされていない場合、関連 CI がタグベースのアプリケーションサービスに含まれない可能性があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

展開に適した方法の選択 (続く)

手法	使用するタイミング	その他考慮事項
統合された Dynatrace または AppDynamics 展開からのアプリケーションパフォーマンス管理 (APM) マップの取り込み ServiceNow Store で利用可能な AppDynamics アプリケーションモデル および Dynatrace モニタリング プラットフォームとのデータ連携を使用して、アプリケーションサービスを作成します。	このデータ連携を使用して、Dynatrace または AppDynamics の APM マップに基づいてアプリケーションサービスを作成します。この方式で作成されたアプリケーションサービスを使用して、健全性をモニタリングできます。	サードパーティから取り込む前に CMDB で検出されたリソースを分析して、重複 CI が作成されないようにします。
ダイナミック CI グループメソッドを使用したアプリケーションサービスの設定 CMDB グループに基づき、そのメンバーがアプリケーションサービスに設定されます。	これは、Microsoft Active Directory、Microsoft Exchange、またはその他の DNS 関連サービスを含む展開用のダイナミック CI グループを作成する簡単かつ迅速な方法として使用されます。ダイナミック CI グループは、構成の詳細や認証情報がわからず、リソースのリストのみが利用可能な場合に特に役立ちます。 CMDB グループを使用すると、CMDB 健全性を使用して健全性をモニタリングし、CMDB クエリビルダー保存済みクエリーを使用して、アプリケーションサービスに含まれる CI をフィルタリングできます。	この方式を使用して作成されたアプリケーションサービスのマップビューはありません。このようなアプリケーションサービスに属する CI のみをリストとして表示できます。 アプリケーションサービスに含める必要がある CI を CMDB グループが正確にフィルタリングしていることを確認する必要があります。
アプリケーションサービス API アプリケーションサービスを一括で作成するための自動化を作成します。この方法は、組織が組織をまたがるマッピングと分析を行い、サービスに関する情報を収集している場合に使用します。 手動タイプに属する API を使用して作成されたアプリケーションサービスは、マップ済みアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_discovered] テーブルに格納されます。	この方法は、DevOps 継続的インテグレーション/継続的デプロイメント (CI/CD) プロセスを追跡する必要がある環境に使用します。 サードパーティのサービスマップは、手動アプリケーションサービスに個別にインポートすることも、一括でインポートすることもできます。たとえば、「デジタルガイドブック：サードパーティサービスマップの ServiceNow サービスマッピングへのインポート 」を参照してください。	正確なサービス構造 (サービスを構成する各 CI の sys_id および CI が形成する階層) をよく理解している必要があります。この方法では、組織で使用するスクリプティングインフラストラクチャに関する知識が必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

展開に適した方法の選択 (続く)

手法	使用するタイミング	その他考慮事項
手動でアプリケーションサービスを設定する エントリポイントという 1 つの CI のみを使用して、手動アプリケーションサービスを作成します。手動で作成されたアプリケーションサービスを設定するには、「アプリケーションサービスに CI を手動で追加する」で説明されているように他の CI を手動で追加します。 または、CMDB で作成され [cmdb_ci_service] に格納されているビジネスサービスを変換して、手動アプリケーションサービスを作成して設定します。	アプリケーションサービスを作成または設定する他の方法を使用できない場合は、手動での方法を使用します。 侵入防止のため、アプリケーションサービスを手動で作成します。	この方法には、既存のセットアップやオブジェクト構成は必要ありません。 手動で作成されたアプリケーションサービスには、任意のクラスの CI を含めることができます。 手動で作成されたアプリケーションサービスには、CI 属性など CI への一部の変更が反映されます。ただし、CI 関係の変更は自動的には反映されません。
動的サービスメソッドを使用したアプリケーションサービスの設定 CMDB CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルの CI 関係の変更を反映して自動的に更新されるアプリケーションサービス。 共通サービスデータモデル (CSDM) に準拠するために、従来のサービスを動的アプリケーションサービスに変換することもできます。これらの従来のサービスは、[cmdb_ci_service] または [cmdb_ci_service_manual] CMDB テーブルに保存されます。 • ビジネスサービスのアプリケーションサービスへの変換 • 従来の手動サービスを動的アプリケーションサービスに変換する	この方法を使用して、従来のビジネスサービスを他の ServiceNow 製品が利用できるアプリケーションサービスに変換します。たとえば、動的アプリケーションサービスはサービスの監視と変更管理に使用できます。	CI を追加または削除して、動的アプリケーションサービスを編集することはできません。動的タイプのアプリケーションサービスは、そのアプリケーションサービスの一部となっている CI の該当する関係を変更すると、自動的に変更されます。
CSV ファイルから サービスマッピング は、このファイルから情報を抽出し、サービス候補として参照される可能性があるアプリケーションサービスを作成します。この方法は、組織が組織をまたがる	必要に応じて、複数の CSV ファイルからサービス候補をインポートできます。	ドキュメントの記載どおりに、収集したすべての情報を特定の順序で CSV ファイルに整理します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

展開に適した方法の選択 (続く)

手法	使用するタイミング	その他考慮事項
マッピングと分析を行い、サービスに関する情報を収集している場合に使用します。		

CSDM に準拠するには、「手動サービスのアプリケーションサービスへの変換」または「API を使用した手動サービスのアプリケーションサービスへの変換」で説明されているように、IT Operations Management (ITOM) イベント管理 を使用して作成され、[cmdb_ci_service_manual] に保存されている手動サービスを変換します。変換されたサービスは、マップ済みアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_discovered] テーブルに格納される手動アプリケーションサービスになります。

ドメインセパレーション

展開されている場合、ドメインセパレーションは次のようにサービスインスタンスに影響を与えます。

- サービスインスタンスの作成時に、サービスインスタンスがユーザーのドメインに割り当てられます。
- サービスインスタンスに手動で CI を追加する場合は、サービス ドメインに属する CI のみを選択できます。
- アプリケーションサービスを作成または更新するために createOrUpdateService - POST REST API を使用する場合は、API で参照される CI のいずれかがアプリケーションサービスとは異なるドメインに属していると、プロセスが停止します。
- ビジネスサービスをアプリケーションサービスに変換する場合、新しく作成されるアプリケーションサービスは、元のビジネスサービスと同じドメインに属します。アプリケーションサービスは、アプリケーションサービス自体と同じドメインに属する CI のみから構成されます。

アプリケーションサービスの作成

CSDM 標準に準拠し、組織内のサービスの組織、メンテナンス、および監視を標準化するための アプリケーションサービス を作成します。

始める前に

必要なロール：使用する入力方法に応じて：

- ダイナミック CI グループ：app_service_admin
- マニュアル：app_service_admin
- ダイナミックサービス：app_service_admin
- トップダウンディスカバリー：sm_admin
- タグ：sm_admin

このタスクについて

アプリケーションサービスは、組織にサービスを提供するように構成されている、相互接続された一連のアプリケーションとホストです。アプリケーションサービスは、組織のメールシステムのような内部向けにすることも、組織の Web サイトのような顧客向けにすることもできます。

アプリケーションサービスにはユーザーがアプリケーションサービスにアクセスできるようにするエントリーポイントがあります。計画段階で アプリケーションサービスのエントリーポイントがわからない場合は、エントリーポイントなしでアプリケーションサービスを作成できます。このようなア

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

プリケーションサービスは空の アプリケーションサービスと呼ばれ、後からいつでもエントリーポイントを追加できます。

アプリケーションサービスウィザードで作成されたすべてのアプリケーションサービスは、*application service* サービス分類に設定されます。

サービスマッピング、 がアクティブ化されている場合、「アプリケーションサービスマッピング」で説明されているように、アプリケーションサービスを自動的に検出してマッピングします。検出された アプリケーションサービスには、 検出およびマッピングされた CI と CI 間の接続が含まれています サービスマッピング 。

createOrUpdateService - POST REST API を使用することで、アプリケーションサービスを作成することもできます。

手順

1. 移動先 すべて > **CSDM** > 技術管理サービスを管理 > アプリケーションサービス.
2. [アプリケーションサービス] リストビューで、[新規] をクリックしてアプリケーションサービスウィザードを開きます。
3. [基本的な詳細を入力 **(Provide Basic Details)**] タブで、次の操作を行います。

   a. [基本的な詳細] のフィールドに入力します。



フィールド	説明
番号	アプリケーションサービス用に事前入力された一意の ID です。
名前	他のタイプのアプリケーションサービスで使用されていない一意のアプリケーションサービス名。mailing service や printing service などの、わかりやすい名前を使用します。
環境	一部のサービスオファリングによって識別される、本番環境、開発環境、またはテスト環境などのオファリングの環境です。 インシデント管理と変更管理で使用されます。
バージョン	アプリケーションサービスの構成バージョンです。
モデル ID	提供終了データが保存されているソフトウェアモデルなどの製品モデルです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
運用ステータス	[準備完了] や [廃止] などの、アプリケーションサービスの運用ステータスです。
サポートグループ	資産を対象とする契約を管理するグループとしてインシデント管理で使用されます。
変更グループ	変更タスクおよび変更関連タスクのルーティングに ITSM で使用されます。
管理担当者グループ	データの管理を担当するグループです。
オーナー	サービスを構成するインフラストラクチャとアプリケーションに精通しているユーザーです。このユーザーは、アプリケーションサービスを正常に作成するために必要な情報を提供する、アプリケーションサービスの内容領域専門家 (SME) です。 オーナー名がリストにない場合は、sm_app_owner ロールを持つユーザーをオーナーとして作成します。または、sm_admin ロールを持つユーザーを選択することもできます。

注:
アサイン先グループフィールドと *Teams* 関連リスト間の自動同期の詳細については、「チーム関連リスト」を参照してください。

b. [関係性の設定] セクションで、アプリケーションサービスと CSDM ドメイン内の他のコンポーネント間の関係を追加します。

c. [ビジネスアプリケーション]、[テクニカルサービスオファリング]、[ビジネスサービスオファリング]、または [親アプリケーションサービス] タブをクリックし、それぞれの [選択済み] リストにアイテムを追加します。

- テクニカルサービスオファリングのリストには、サービスオファリング [service_offering] テーブルのレコードが含まれています。このテーブルの *Service classification* 属性はテクニカルサービスです。
- ビジネスサービスオファリングのリストには、サービスオファリング [service_offering] テーブルのレコードが含まれています。このテーブルの *Service classification* 属性はビジネスサービスです。
- 親アプリケーションサービスのリストには、サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto] テーブルのアプリケーションサービスレコードが含まれています。親アプリケーションサービス関係を追加すると、次のような展開でアプリケーションサービスの階層と依存関係が作成されます。
  - プラットフォームホストとプラットフォームアプリケーションの展開
  - アプリケーションサービスとして識別された 1 つ以上のマイクロサービスが大規模なアプリケーションサービス展開の一部であるマイクロサービス展開
  - 共有テクニカルサービスの依存関係

d. [次へ] をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CSDM 関係の詳細については、「CSDM での CI の関係」を参照してください。

また、一部のフィールドおよび関係は、必要に応じてページに記載されています。必要なフィールドと関係を変更するには、「アプリケーションサービスに必要な属性および関係性の修正」を参照してください。

4. [アプリケーションサービスを入力] タブで、次の操作を行います。



   a. [メソッドを選択してください] をクリックするか [次へ] をクリックして、サービスの作成方法の選択をスキップします。

   b. [メソッドを選択してください] ページで [サービスの作成方法] を選択し、それぞれのリンクにアクセスして特定の作成方法を完了します。

   - トップダウンディスカバリー：トップダウンディスカバリーを使用してアプリケーションサービスを設定する
   - ダイナミック **CI** グループ：ダイナミック CI グループメソッドを使用したアプリケーションサービスの設定。
   - タグ：タグを使用してアプリケーションサービスを設定する
   - 手動：手動でアプリケーションサービスを設定する
   - 動的サービス：動的サービスメソッドを使用したアプリケーションサービスの設定

   注:
   [トップダウンディスカバリー] と [タグ] オプションは、サービスマッピングがインストールされている場合にのみ使用できます。

   c. アプリケーションサービスに入力する別のメソッドを追加するには、[サービスの作成方法] ページで [メソッドを追加] をクリックします。
   または [次へ] をクリックします。

   - [トップダウンディスカバリー] と [手動] メソッドの任意の組み合わせを追加できます。ただし、[ダイナミック **CI** グループ]、[タグ]、または [動的サービス] メソッドを選択した場合、[メソッドを追加] ボタンがグレー表示され、他のメソッドを追加することができなくなります。
   - [変換済みビジネスサービス] メソッドのカードをクリックすると、変換タイプなどのサービス変換の詳細を表示できます。詳細については、「ビジネスサービスのアプリケーションサービスへの変換」を参照してください。

5. [サービスのプレビュー **(Preview the Service)**] タブで、アプリケーションサービスを作成および設定するためのサマリーを確認します。



   a. [関係] を確認します。

   b. [関係を編集] をクリックすると、他の CSDM オブジェクトとの関係を変更できます。

   c. [作成方法のサマリー] を確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

d. [メソッドを編集] をクリックすると、選択メソッドを変更できます。

e. [完了] をクリックします。

タスクの結果

アプリケーションサービスが作成され、アプリケーションサービスのリストビューに移動すると新しいアプリケーションサービスにアクセスできます。

- **CSDM** > 技術管理サービスを管理 > アプリケーションサービス:アラートグループを除く、サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto] クラスを拡張するあらゆるクラスのアプリケーションサービス CI が含まれます。リストビューには、タグベース、検出、手動、ダイナミック CI グループ、変換済み、動的、および空のアプリケーションサービスタイプが含まれます。
- 設定 > アプリケーションサービス > アプリケーションサービス:アラートグループを除く、サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto] クラスを拡張するあらゆるクラスのアプリケーションサービス CI が含まれます。リストビューには、タグベース、検出、手動、ダイナミック CI グループ、変換済み、動的、および空のアプリケーションサービスタイプが含まれます。
- サービスマッピング > サービス > サービスインスタンス:マップ済みアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_discovered] クラスのアプリケーションサービス CI が含まれます。リストビューには、トップダウン (検出済み) および空のアプリケーションサービスタイプが含まれます。

次のタスク

- サービスの作成方法が [ダイナミック **CI** グループ] の場合：
  - **[CMDB** グループ **CI** を表示] をクリックして、アプリケーションサービスに関連付けられている CMDB グループ内のすべての CI を一覧表示します。
  - [サービス **CI** の表示] をクリックして、アプリケーションサービス内のすべての CI を一覧表示します。

  CMDB グループに 10,000 を超える CI が含まれている場合を除き、CI のリストはどちらも同じです。この場合、**[CMDB** グループ **CI** を表示] には CMDB グループ内のすべての CI が表示され、[サービス **CI** の表示] にはアプリケーションサービスのメンバーである CI が 10,000 件のみ表示されます。
- サービスの作成方法が [タグ]、[トップダウンディスカバリー] または [手動] の場合、[マップを表示] をクリックし てアプリケーションサービスマップを表示します。このマップでは次のようなことができます。
  - アプリケーションサービスのリンク付け
  - アプリケーションサービスマップでの CI 属性の表示
  - アプリケーションサービスの変更履歴を表示する
  - アプリケーションサービスの 2 つのバージョンの比較
- [詳細] をクリックし、[詳細情報] ページで [補足情報]、[アンケート]、[メッセージの却下]、または [作業メモ] をクリックして、詳細を追加します。

トップダウンディスカバリーを使用してアプリケーションサービスを設定する

トップダウンディスカバリーを使用してアプリケーションサービスを設定します。このディスカバリー方法では、ディスカバリーパターンを展開して、サービスに属する構成アイテム (CI) と、それらの CI 間の接続を検索します。 パターンベースディスカバリーでは、組織の IT インフラストラクチャのサービス認識型ビューを確実に表す、正確で完全なサービスインスタンスが作成されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に

- トップダウンディスカバリーは、アプリケーションサービスに CI を設定する方法のうちの 1 つです。アプリケーションサービスの設定方法の選択は、アプリケーションサービスを作成するための汎用手順の 1 つのステップにすぎません。 [アプリケーションサービスを作成] で説明されている最初の手順を完了していることを確認します。ここで説明する手順は、一般的な手順を補完するものであるため、それ自体は不完全です。
- サービスマッピングが適切に設定されていることを確認 します。
- このアプリケーションサービスに使用するエントリーポイントと、そのエントリーポイントに対して定義可能にすべき属性を確認してください。サービスマッピング で利用可能なエントリーポイント属性 の詳細をお読みください。

さまざまなタイプのアプリケーションサービスと、トップダウンディスカバリーの使用など、アプリケーションサービスを設定するために使用できるさまざまな方法の詳細については、「アプリケーションサービス」を参照してください。

必要なロール：sm_admin

このタスクについて

パターンは、CI の属性とその送信接続を検出するために設計された一連のコマンドです。 サービスマッピングと ディスカバリー は、一般的に使用されているデバイスとアプリケーションのほとんどをカバーする、事前設定されたパターンのセットを共有しています。

サービスマッピング は、定義したエントリーポイントからパターンベースのトップダウンディスカバリープロセスを開始します。

エントリーポイントは、クライアントがサービスインスタンスにアクセスするポイントです。 通常は、URL か、IP アドレスとポートの組み合わせです。 サービスマッピング はこのポイントからマッピングプロセスを開始します。たとえば、メールサービスインスタンスをマッピングするには、メールサーバーの IP アドレスまたはホスト名をエントリーポイントとして定義します。

エントリーポイントは、サービスインスタンスの性質によって異なります。 サービスマッピング には、一般的に使用される多くのアプリケーションをカバーする、事前設定されたさまざまなエントリーポイントタイプが用意されています。

手順

1. [メソッドを選択してください] ウィンドウの [サービスの作成方法] リストから [トップダウンディスカバリー] を選択します。
2. [アプリケーションタイプ] リストから、このアプリケーションサービスのエントリーポイントとして機能するアプリケーションの CI クラスを選択します。
   エントリーポイントのパラメーターは、選択したタイプによって異なります。
3. 「エントリーポイントの属性 」の説明に従って、選択したエントリーポイントの属性を定義します。
4. オプション: 後でこのアプリケーションサービスを処理するために役立つ情報を記入できる自由テキストコメントを追加します。
5. [保存] をクリックします。

次のタスク

アプリケーションサービスの作成の汎用手順を実行します。

関連情報

ITOM ヴィジビリティ で使用される ディスカバリーパターン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ダイナミック CI グループメソッドを使用してアプリケーションサービスを設定する

アプリケーションサービスを設定するためのダイナミック CI グループメソッドは、ダイナミック CI グループを自動的に生成します。ダイナミック CI グループの基になっている CMDB グループのメンバーが、アプリケーションサービスに入力されます。アプリケーションサービスは、CMDB グループと継続的に同期して、CMDB グループのメンバーシップの変更を反映します。

始める前に

ダイナミック CI グループは、アプリケーションサービスに CI を設定する方法のうちの 1 つです。アプリケーションサービスの設定方法の選択は、アプリケーションサービスを作成するための汎用手順の 1 つのステップにすぎません。[アプリケーションサービスを作成] で説明されている最初の手順を完了していることを確認します。ここで説明する手順は、一般的な手順を補完するものであるため、それ自体は不完全です。

注:

- 関連付けられている CMDB グループに 10,000 を超える CI がある場合でも、ダイナミック CI グループメソッドによって設定されるアプリケーションサービス内の CI の数は 10,000 に制限されます。
- CMDB グループは、単一のアプリケーションサービスのみに設定する場合に使用できます。CMDBグループの設定と使用の詳細については、「CMDB グループ」を参照してください。
- ダイナミック CI グループには CI が含まれ、他のグループを含めることはできません。

さまざまなタイプのアプリケーションサービスと、ダイナミック CI グループなど、アプリケーションサービスを設定するために使用できるさまざまな方法の詳細については、「アプリケーションサービス」を参照してください。

必要なロール：app_service_admin

手順

1. [メソッドを選択してください] ページで、[サービスの作成方法] として [ダイナミック **CI** グループ] を選択します。
2. 表示されるフィールドに入力します。これは、ダイナミック CI グループサービスの作成方法に固有のものです。

フィールド	説明
サービスの作成方法	CI をアプリケーションサービスに設定する方法です。[ダイナミック **CI** グループ] に設定します。
CMDB テーブル	ダイナミック CI グループメソッドで作成されたアプリケーションサービスのダイナミック CI グループ [cmdb_ci_query_based_service] テーブルが格納されています。
グループ名	アプリケーションサービスをメンバーとする CMDB グループです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: *cmdb_ci_service* クラス (サービス) を拡張するクラスの CI は自動的に除外され、アプリケーションサービスに追加されません。

3. [保存] を選択します。

タスクの結果
ダイナミック CI グループに対するアラートの影響度は、次の CI で計算されます。

- ダイナミック CI の CMDB グループに属するすべての CI。
- 現在の CI の子で、次の関係にあります：*Runs on::Runs*
- 現在の CI またはその子に関連する CI で、次の関係にあります：*Virtualized by::Virtualizes*

詳細については、「アラートのインパクトカリキュレーション」を参照してください。

次のタスク
アプリケーションサービスの作成の汎用手順を実行します。

タグを使用してアプリケーションサービスを設定する

組織内の構成アイテム (CI) の分類および整理に役立つタグを使用して、サービスインスタンスを設定します。タグベースのマッピングでは、認証情報の構成やユーザーに適切な権限を与える必要はありません。タグベースの入力方法には、ITOM ヴィジビリティ の サービスマッピング 機能が必要です。

始める前に

1. タグは、アプリケーションサービスに CI を設定する方法の 1 つです。アプリケーションサービスの設定方法の選択は、アプリケーションサービスを作成するための汎用手順の 1 つのステップにすぎません。 [アプリケーションサービスを作成] で説明されている最初の手順を完了していることを確認します。ここで説明する手順は、一般的な手順を補完するものであるため、それ自体は不完全です。
2. 組織内のタグ使用を分析し、すべてのタグとその目的のリストを作成します。キー値 [cmdb_key_value] テーブルを使用して、CMDB のタグを確認します。
3. 必要に応じて、サービスインスタンスに含める CI にタグをアサインします。

必要なロール：sm_admin

このタスクについて
タグは、キーと値のペアで構成されるラベルです。組織はタグを使用して資産を分類し、クエリおよびレポート機能を強化することができます。ディスカバリー と クラウドプロビジョニングとガバナンス は、すべての主要クラウドプロバイダーとコンテナーのエコシステムで使用されるタグを検出できます。タグが検出されると、 サービスマッピング これらのタグに基づいてサービスインスタンスを作成できます。たとえば、タグを使用して、組織がヨーロッパ、中東、およびアフリカ (EMEA) 地域の本番環境で使用するすべてのアプリケーションサービスをマッピングすることができます。

タグベースのサービスファミリとタグカテゴリを設定 した場合は、これらのタグ定義を使用してアプリケーションサービスを設定できます。タグベースのサービスファミリの定義の一環として、タグキーを含むタグカテゴリを定義します。必要に応じてタグ値を定義し、アプリケーションサービスの設定に使用する基準を絞り込むこともできます。タグベースのサービスファミリに対するタグ定義

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

に基づいて、サービスマッピング でサービス候補 (提案済みアプリケーションサービス) が作成されます。タグベースのサービスファミリを使用してアプリケーションサービスを設定する場合は、関連するサービス候補を選択する必要があります。

または、新しいアプリケーションサービスのタグベースの作成方法を選択しながら、タグキーとその値を定義することもできます。作成基準に対して最大 3 つのタグキーおよびタグ値を定義します。タグキーとタグ値を検出した CI は、サービスインスタンス の一部になります。

さまざまなタイプのアプリケーションサービスと、タグの使用など、アプリケーションサービスを設定するために使用できるさまざまな方法の詳細については、「アプリケーションサービス」を参照してください。

注:
これらの CI にタグがアサインされていない場合でも、サービスマッピング には CI の関係性の一部である CI が含まれます。詳細については、次を参照してください。 のタグベースのディスカバリー サービスマッピング .

手順

1. [メソッドを選択してください] ウィンドウの [サービスの作成方法] リストから [タグ] を選択します。
2. 新しいタグ基準を定義するには、次の手順を実行します。

   a. [タグのリストを使用] を選択します。

   b. タグキーとそれぞれのタグ値を入力します。
   システムに存在するタグキーで一致したものが自動入力のオプションに表示されます。

   重要:
   タグベースのマッピングでは、大文字と小文字は区別されません。大文字と小文字を使い分けても、同じキー名とキー値は、同じであると見なされます。

   c. オプション: プラスアイコンをクリックし、別のタグキーとタグ値を追加します。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

d. [結果プレビュー] をクリックして、定義された基準に一致する CI のリストを表示します。

> **注:**
> 必要に応じてタグ定義を調整します。1 つのアプリケーションサービスに追加できるタグキーと値のペアは 3 つまでです。

3. 事前設定されたタグベースのサービスファミリのタグ定義を使用するには、次の手順を実行します。

a. [タグベースのサービスファミリから候補を使用] を選択します。

b. オプション: このタグベースのサービスファミリのタグ定義を表示するには、[プレビュー] ボタン をクリックします。

c. [タグベースのサービスファミリ] リストから、関連するファミリを選択します。

d. サービスファミリに割り当てられたタグカテゴリおよび値を確認します。



e. [サービス候補] リストから関連する候補を選択します。

f. オプション: サービス候補フォームを確認するには、[プレビュー] ボタン をクリックします。

4. オプション: 後でこのアプリケーションサービスを処理するために役立つ情報を記入できる自由テキストコメントを追加します。

5. [保存] をクリックします。

次のタスク

アプリケーションサービスの作成の汎用手順を実行します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手動でアプリケーションサービスを設定する

アプリケーションサービスを手動で設定する方法は、ユーザーがアプリケーションサービスにアクセスできるようにする、エントリーポイント CI の選択に基づいています。アプリケーションサービスを設定するには、新しいアプリケーションサービスに CI を手動で追加します。

始める前に

必要なロール：app_service_admin

このタスクについて

手動方式は、アプリケーションサービスに CI を設定する方法のうちの 1 つです。アプリケーションサービスの設定方法の選択は、アプリケーションサービスを作成するための汎用手順の 1 つのステップにすぎません。[アプリケーションサービスを作成] で説明されている最初の手順を完了していることを確認します。ここで説明する手順は、一般的な手順を補完するものであるため、それ自体は不完全です。

さまざまなタイプのアプリケーションサービスと、マニュアルなど、アプリケーションサービスを設定するために使用できるさまざまな方法の詳細については、「アプリケーションサービス」を参照してください。

手順

1. [メソッドを選択してください] ページで、[サービスの作成方法] として [手動] を選択します。
2. 表示されるフィールドに入力します。これは、手動サービスの作成方法に固有のものです。

フィールド	説明
サービスの作成方法	マニュアル
CMDB テーブル	手動サービス作成方法で作成されたアプリケーションサービスが格納されるマップ済みアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_discovered] テーブルを指定します。
クラス	アプリケーションサービスのエントリーポイント **[CI]** を選択するクラスです。
CI	アプリケーションサービスのエントリーポイントに指定する [クラス] の CI です。 **注:** 特定の CI の検索時に結果が出るまでの時間を短縮するには、検索をできるだけ具体的にします。*<name> を使用した検索は時間がかかり、大きなデータセットが返される場合があります。

3. [保存] をクリックします。

次のタスク

1. アプリケーションサービスの作成の汎用手順を実行します。
2. アプリケーションサービスに CI を手動で追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

動的サービスメソッドを使用してアプリケーションサービスを設定する

アプリケーションサービスを設定するための動的サービスメソッドは、動的アプリケーションサービスを生成します。動的アプリケーションサービスは、CMDB CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルの CI 関係の変更を反映して自動的に更新されます。

始める前に
動的サービスは、アプリケーションサービスに CI を設定するメソッドのうちの 1 つです。アプリケーションサービスの設定方法の選択は、アプリケーションサービスを作成するための汎用手順の 1 つのステップにすぎません。[アプリケーションサービスを作成] で説明されている最初の手順を完了していることを確認します。ここで説明する手順は、一般的な手順を補完するものであるため、それ自体は不完全です。

新しい動的アプリケーションサービスには、最初は CI は含まれません (従来のビジネスサービスまたは従来のマニュアルサービスから変換された場合を除く)。動的アプリケーションサービスは、サービスに含まれる CI が CMDB 関係によって他の CI に接続されると自動的に入力されます。動的アプリケーションサービス CI と他の CI の間に関係が作成されると、エントリーポイントが自動的に作成されます。

さまざまなタイプのアプリケーションサービスと、ダイナミックサービスなど、アプリケーションサービスを設定するために使用できるさまざまな方法の詳細については、「アプリケーションサービス」を参照してください。

必要なロール：app_service_admin

手順

1. [メソッドを選択してください] ページで、[サービスの作成方法] として [動的サービス] を選択します。
2. 表示されるフィールドに入力します。これは、動的サービスのサービス作成メソッドに固有のものです。

フィールド	説明
サービスの作成方法	CI をアプリケーションサービスに設定する方法です。[動的サービス] に設定します。
CMDB テーブル	動的サービスメソッドで作成されたアプリケーションサービスが格納された計算済みアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_calculated] テーブルを指定します。
レベル	アプリケーションサービスに含まれる関連 CI のレベル数。

3. [保存] をクリックします。

次のタスク
アプリケーションサービスの作成の汎用手順を実行します。

アプリケーションサービスダッシュボードを使用して健全性を監視する

アプリケーションサービスダッシュボードからのインサイトを使用して、不完全なアプリケーションサービスの設定を行い、不足しているデータを追加することで、不完全なアプリケーションサービスの数を低減できます。アプリケーションサービスを効果的に使用するために、アプリケーションサービスが完全に構成され、設定されていることを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：itil_admin または app_service_admin

このタスクについて
ダッシュボードは、*Service classification*の値が **Application Service** である [cmdb_ci_service_auto] クラス内のレコードをチェックすることで、アプリケーションサービスに対するを照会します。アプリケーションサービスを編集し、空の属性を入力することで、データが不完全なアプリケーションサービスの数を低減することができます。たとえば、アプリケーションサービスがサービスの作成方法で構成されていない場合は、サービスの作成方法を構成します。

アプリケーションサービスダッシュボードは CMDB ワークスペースのインサイトビューに完全に統合されており、24 時間周期で夜間に更新されます。

手順

1. いずれかのナビゲーションステップに従って、アプリケーションサービスダッシュボードにアクセスします。
   - 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース をクリックし、CMDB ワークスペースメニューバーの インサイト を選択します。[インサイト] ビューで、[アプリケーションサービス] タイルを選択します。
   - 移動先 すべて > **CSDM** > アプリケーションサービスダッシュボード.
2. 基本構成が不完全なアプリケーションサービスが示されている [概要] タブのタイルが表示されます。
   - 合計アプリケーションサービス数：完全なものと不完全なものを含む、すべてのアプリケーションサービスの合計数
   - 作成方法が定義されています：入力方法が指定されているアプリケーションサービスの数
   - 作成方法が定義されていません：サービスの入力方法が指定されていないアプリケーションサービスの数[タグ] メソッドと [トップダウンディスカバリー] メソッドのデータは、サービスマッピングがインストールされている場合にのみ表示されます。

     注:
     アプリケーションサービスの一部の入力方法は Service Mapping でのみ使用できるため、サービスマッピングがインストールされていない場合はタイルに表示されません。

   - アプリケーションサービスタイプ：[ダイナミック CI グループ] や [手動] などの入力方法別のアプリケーションサービスのチャート。これには、入力方法のない (空の) アプリケーションサービスが含まれます。チャートには、アプリケーションサービスに変換されたビジネスサービスが含まれます。
   - アプリケーションサービスの欠損データ：サービスオファリングや所有者など、欠落している主要なデータごとに示した、アプリケーションサービスのグラフ。たとえば、[サービスオファリングなし] バーには、ビジネスサービスまたはテクニカルサービスとの関係を持たないアプリケーションサービスが表示されます。
3. [アプリケーションサービスのカバー範囲] タブで、他の構成が不完全である可能性のあるアプリケーションサービスの数を確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- アプリケーションサーバー：アプリケーションサーバーの合計数。どのアプリケーションサービスにも含まれていないサーバーの数と、それらのアプリケーションサーバーのクラス別の内訳です。
- データベース：データベースの合計数。どのアプリケーションサービスにも含まれていないデータベースの数と、それらのデータベースのクラス別の内訳です。
- ハードウェアサーバー：ハードウェアサーバーの合計数。どのアプリケーションサービスにも含まれていないハードウェアサーバーの数と、それらのハードウェアサーバーのクラス別の内訳です。

> **注:**
> アプリケーションサービスに含まれていないアプリケーションサーバー、ハードウェアサーバー、およびデータベースのカウント上限は約 100,000 であり、実際の数がこの制限を超えていてもカウントされません。この数の制限は、glide.cmdb.csdm.app_service.max_results プロパティの値によって決まります。

4. [所有者]、[サポートグループ]、または [変更グループ] を選択して、ダッシュボードに含まれるアプリケーションサービスのリストを主要な属性でフィルタリングします。
フィルターは、それぞれのフィルター属性が欠落していても、アプリケーションサービスの数には影響を及ぼしません。たとえば、*Owner* でフィルタリングしても、[所有者が欠落 (Missing Owner)] カードに示される数は変わりません。
5. ダッシュボードのいずれかのタブでタイルを選択して、関連する CI リストビューにドリルダウンします。
たとえば、[作成方法が定義されていません] タイルをクリックすると、作成方法が定義されていないアプリケーションサービスの CI リストビューが表示されます。

次のタスク
欠落している重要な詳細を追加して、アプリケーションサービスを更新します。

1. 移動先 **CSDM** > 技術管理サービスを管理 > アプリケーションサービス.
2. [アプリケーションサービス] リストビューで、編集するアプリケーションサービスを選択します。
3. 欠落している詳細情報を追加します。

   アプリケーションサービスの構成については、「アプリケーションサービスの作成」を参照してください。

アプリケーションサービスに必要な属性および関係性の修正

アプリケーションサービスを作成する際に必要な属性および関係性のリストを修正します。

始める前に
必要なロール：itil_admin

このタスクについて
アプリケーションサービス設定では、必要な属性と関係性のリストによって、アプリケーションサービスの作成時に必要なアイテムが決まります。デフォルトでは、必要な属性のリストには *Name* 属性と *Number* 属性が含まれています。また、デフォルトでは、関係性は必須ではありません。

許可された必要な属性と関係性の事前定義されたリストから選択できます。属性の要件ステータスを変更するには、必要な属性のリストで項目を削除または追加します。また、必須の関係性のリストに *Business Application*、*Technical Service Offering*、または *Business Service Offering* を追加することもできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > **CSDM** > サービスインスタンス設定.
2. [必要な属性] および [必須の関係性] リストの [利用可能] アイテムのリストを確認し、[選択済み] リストにアイテムを追加します。
3. [保存] をクリックします。

タスクの結果
次回アプリケーションサービスを作成するときに、[アプリケーションサービスの作成] ページの [基本的な詳細] セクションに必要な属性と関係性が表示されます。

ビジネスサービスのアプリケーションサービスへの変換

サービス [cmdb_ci_service] テーブル内の手動で作成されたレコードをアプリケーションサービスに変換することで、組織内のサービスの管理方法を統一します。変換を行うことで、組織内のさまざまなタイプのサービスを簡素化し、ITOM ヴィジビリティ 機能を活用し、共通サービスデータモデル (CSDM) (CSDM) と連携させることができます。 変換は元に戻せません。アプリケーションサービスをビジネスサービスに戻すことはできません。

アプリケーションサービスを使用すると、次のようなメリットがあります。

- サービスマップおよびサービスの変更履歴を表示できます。
- アプリケーションサービス内のすべての CI のフラットリストにより、サービスコンテキストを簡単に確認できます。
- サービス健全性を監視できます。イベント管理が展開されている場合は、サービスパフォーマンスを監視して、アプリケーションサービスの健全性の問題を特定することができます。
- 変更管理では、変更要求フォームの影響を受けるサービスのリストがより正確になります。これは、リストにアプリケーションサービスのみが含まれているためです。
- カスタマーサービス管理 (CSM) ツールを適用して、サービスレベルでケースを開いて管理できます。

サービスの変換は手動で行うため、ディスカバリーは変換されたアプリケーションサービスでは実行できません。ただし、変換後に [サービスマッピングによる検出可能] エントリーポイントをアプリケーションサービスに追加すると、サービスマッピング はそのようなアプリケーションサービスのディスカバリーを開始します。

手動で作成されたアプリケーションサービスと動的タイプのアプリケーションサービスからの選択

ビジネスサービスをアプリケーションサービスに変換するのに、手動タイプまたは動的タイプを選択できます。CI を追加または削除することで、手動で作成したアプリケーションサービスをいつでも編集できます。手動で作成されたサービスは自動では更新されません。手動で作成されたアプリケーションサービスを構成する CI が変更されても、サービスではそれを自動的には反映しません。

動的サービスは、CMDB CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルの CI 関係の変更を反映して自動的に更新されます。 動的サービスに含まれる CI にリレーションシップを追加すると、そのサービスは自動的に更新され、リレーションシップと関連付けられている新しい CI が追加されたことを反映します。同様の方法で、リレーションシップと関連 CI をサービス内の CI から削除したときに、動的サービスが自動的に更新されます。

各種のアプリケーションサービスについては、「アプリケーションサービス」を参照してください。

変換プロセス

変換中に、次の変更とプロセスが行われます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- レコードクラスを変更することで、サービス [cmdb_ci_service] テーブルからマップ済みアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_discovered] テーブルにサービスレコードが移動されます。
- サービスインスタンスには、名前、所有者、運用ステータスなどの、すべての元のビジネスサービスの属性が設定されます。
- ビジネスサービスの関連アイテムが、指定されたレベルまで、変換されたサービスインスタンスに追加されます。
- CMDB に最新の CI の変更がクエリーされます。
- イベント管理がアクティブ化されている場合は、アラートに関連付けられ、サービスインスタンスの一部である CI に CI 影響度ルールが適用されます。イベント管理は、アラート モニタリングのために CI 影響度ルールを展開します。
- 手動で作成されたタイプの変換済みアプリケーションサービスを編集するには、次に移動します: **CSDM** > 技術管理サービスを管理 > アプリケーションサービス. 次に、変換されたアプリケーションサービスを選択します。変換されたアプリケーションサービスのサービスの作成方法は、[変換済みビジネスサービス] に設定されます。アプリケーションサービスの編集に関する詳細は、「アプリケーションサービスの作成」を参照してください。

> **注:**
> CI を追加または削除して、動的アプリケーションサービスを編集することはできません。動的タイプのアプリケーションサービスは、そのアプリケーションサービスの一部となっている CI の該当する関係を変更すると、自動的に変更されます。

非準拠 CI

変換では、サービスインスタンスには追加できない、次の CI タイプの CI を追加する必要がある場合があります。

- NAT [cmdb_ci_translation_rule]
- エンドポイント [cmdb_ci_endpoint]
- 修飾子 [cmdb_ci_qualifier]
- アプリケーションクラスター [cmdb_ci_application_cluster]

元のビジネスサービスにこれらの CI タイプに属する関連アイテムが含まれている場合は、その CI またはその CI からの接続は追加されません。 手動 CI 除外/包含 [svc_manual_ci_exclusions_inclusions] テーブルにはシステムレコードがあります。詳しくは、 アプリケーションサービスとともにインストールされるコンポーネント を参照してください。

ドメインセパレーション

ドメインセパレーションが使用されている環境では、サービスインスタンスと同じドメインに属する CI のみが、サービスインスタンスに追加されます。ドメイン階層がある場合は、CI がサービスインスタンスと同じ子ドメインに属している必要があります。

ビジネスサービスのアプリケーションサービスへの一括変換

ビジネスサービスのサブセットを、ひとつずつではなく一括で、自動的にアプリケーションサービスに変換します。変換するビジネスサービスを個別に選択し、アプリケーションサービスに変換します。

始める前に
必要なロール：app_service_admin、ecmdb_admin または itil_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このタスクについて
一括変換を使用して、従来のビジネスサービスをアプリケーションサービスに変換します。一括変換の場合は、[サービス] リストビューからビジネスサービスを個別に選択します。通常は、1 回の変換で最大 100 のビジネスサービスを選択できます。それぞれ異なるビジネスサービスのセットで、複数の一括変換レコードを作成できます。ただし、1 つのビジネスサービスを複数の一括変換に含めないでください。

注:
この変換操作を元に戻すことはできません。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > サービス.
2. [サービス] リストビューで、変換に含めるサービスを選択します。
3. [選択した行のアクション] ドロップダウンリストで、[アプリケーションサービスを一括変換 **(Bulk Convert Application Services)]** を選択します。
4. [一括変更サービス] フォームに入力します。

フィールド	説明
名前	「アプリケーションサービスの変換：<time stamp>」と事前入力されています。
構成アイテムを選択します。	変換に含まれるサービスのリスト。 リストのロックを解除し、リストから削除するサービスを選択できます。または、[ターゲットレコードを選択] 検索ボックスを使用して、サービス名でサービスを検索し、リストに追加します。
レベル	変換されたアプリケーションサービスに含まれる関連 CI のレベル数です。
CMDB 変更時にサービスを更新します。	ビジネスサービスを動的タイプのアプリケーションサービスに変換するには、このチェックボックスをオンにします。

5. [変換を開始] を選択します。

次のタスク

- 変換のステータスを確認します。[一括変更サービス] フォームで、[一括変更サービスエントリ] セクションまでスクロールして、変換のステータス ([準備完了] や [完了] など) を確認します。
- 実行中の変換の進行状況を追跡します。ナビゲーションフィルターに「cmdb_convert_bulk_services.list」と入力して Enter キーを押すと、変換のリストとその進行状況が表示されます。
- (オプション) 変更要求フォームで、影響を受ける動的サービスを表示します。たとえば、動的サービスに関連付けられた、影響を受ける CI を追加した後、次の操作を行います。
  1. 移動先 変更 > オープン.
  2. 影響を受ける CI を追加する変更要求を選択します。
  3. [変更要求] フォームで、[関連リンク] セクションまでスクロールします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

4. [影響を受ける **CI**] タブをクリックし、[追加] をクリックして影響を受ける CI を変更要求に追加します。
5. フォームのコンテキストメニューを開き、[影響を受けたサービスのリフレッシュ] をクリックします。
6. [影響を受けるサービス/CI] タブをクリックして、影響を受ける CI に関連付けられ、変更要求によって影響を受ける動的なサービスがないか確認します。

変更要求の影響を受ける CI の詳細については、「変更要求に関連付けられた CI」を参照してください。

個々のビジネスサービスのアプリケーションサービスへの変換

特定のビジネスサービスをアプリケーションサービスに手動で変換します。

始める前に

元のビジネスサービスをレビューして評価します。

- すべての CI と CI 関係が将来のアプリケーションサービスに関連していることを確認してください。必要に応じて CMDB の CI 関係を変更します。
- 元のビジネスサービスに 5000 を超える CI 関係が含まれていないことを確認してください。5000 を超える CI 関係を含むアプリケーションサービスでは、マッピングと監視のパフォーマンスの問題が発生します。
- 変換中に使用する CI 関係のレベル数を決定します。

> **警告:**
> 変換は元に戻せません。アプリケーションサービスをビジネスサービスに戻すことはできません。

必要なロール：app_service_admin

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > ビジネスサービス.
2. サービスインスタンスに変換するビジネスサービスを選択します。
3. [アプリケーションサービスに変換] をクリックします。
   [アプリケーションサービスに変換 (Converting to Application Service)] ダイアログボックスが開きます。
4. [最大] リストから、変換に含める関連 CI のレベル数を選択します。
   レベルの最大数は 8 です。
5. ビジネスサービスを動的タイプのアプリケーションサービスに変換するには、**[CMDB** 変更時にサービスを更新] を選択します。
6. **[OK]** をクリックします。

タスクの結果

変換されたサービスインスタンスにビジネスサービスの CI が追加されます。

次のタスク

新しく変換されたサービスインスタンスのマップを開きます。

サービスインスタンスが大きすぎないことを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- サービスマッピング では、サービスインスタンスのマップの代わりに CI リストを表示することはできません。
- サービスインスタンスが大きすぎることを示すディスカバリーメッセージはありません: *The map does not display the entire service, because it is too large. The number of CI connections exceeded the allowed maximum.*

サービスが大きすぎる場合は、次のアクションを実行します。

- 変換されたサービスインスタンスを確認して、このサービスに無関係または冗長な CI 関係を特定します。CMDB でそのような CI 関係を削除します。
- このサービスインスタンスに含める必要がある関連 CI のレベル数を決定します。必要に応じて、変換に使用されるレベルの数を変更してサービスサイズを縮小します。

関連情報

アプリケーションサービス

従来の手動サービスを動的アプリケーションサービスに変換する

従来の手動サービスを動的アプリケーションサービスに変換することで、組織内のサービスの管理方法を統一します。変換を行うことで、組織内のさまざまなタイプのサービスを簡素化し、ITOM 機能を活用し、共通サービスデータモデル (CSDM) (CSDM) と連携させることができます。

始める前に
必要なロール：app_service_admin

このタスクについて

注:
従来の手動サービスを動的アプリケーションサービスに変換すると、元に戻すことはできません。一度変換すると、従来の手動サービスに戻すことはできません。ただし、動的アプリケーションサービスを手動アプリケーションサービスに変換することはできます。

動的アプリケーションサービスを直接編集することはできません。マップから CI を削除すると、サービスが再計算されると、その CI が再表示されます。永続的な変更を確実に行うには、CMDB CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルの CI 関係を更新します。

変換中に、次の変更とプロセスが行われます。

- レコードクラスを変更すると、サービスレコードがサービス [cmdb_ci_service] テーブルまたは手動サービス [cmdb_ci_service_manual] テーブルから [cmdb_ci_service_calculated] テーブルに移動されます。
- 動的アプリケーションサービスは、名前、所有者、運用ステータスなど、従来の手動サービスの元のすべての属性で構成されます。
- 従来の手動サービスの関連アイテムは、変換された動的アプリケーションサービスに追加されます。デフォルトでは最大 3 レベルです。
- 動的アプリケーションサービス内の CI 間で作成されるすべての接続は、関係 *uses*、*implement*、または *application flow* のエンドポイント CI です。
- イベント管理が有効になっている場合、アラートに関連付けられ、アプリケーションサービスの一部である CI に CI 影響度ルールが適用されます。イベント管理は CI 影響度ルールを展開してアラートを監視します。

変換には、アプリケーションサービスに追加できない非準拠 CI の追加が含まれる場合があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- NAT [cmdb_ci_translation_rule]
- エンドポイント [cmdb_ci_endpoint]
- 修飾子 [cmdb_ci_qualifier]
- アプリケーションクラスター [cmdb_ci_application_cluster]

元の手動サービスにこれらの CI タイプに属する関連アイテムが含まれている場合、これらの CI またはそれらからの接続は動的サービスに追加されません。必要に応じて、手動 CI 包含/除外 [svc_manual_ci_exclusions_inclusions.list] テーブルを変更することで、他の CI タイプがアプリケーションサービスに追加されないようにすることができます。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > アプリケーションサービス > アプリケーションサービス.
2. ビューがデフォルトビューに設定されていることを確認します。
   a. リストビューの [リストコントロール] アイコンを選択します。
   b. [表示] を選択し、[既定のビュー] を選択します。
3. 動的アプリケーションサービスに変換する従来の手動サービスを開きます。
4. サービスフォームの [関連リンク] セクションで、[動的サービスに変換] を選択します。

アプリケーションサービスに CI を手動で追加する

手動で作成されたアプリケーションサービスまたは サービスマッピングによって検出されたサービスに構成アイテムを追加します。

始める前に

- 追加しようとしている構成アイテム (CI) の CI タイプが存在することを確認します。必要に応じて、「サービスマッピングおよび ディスカバリー用の CI タイプの作成」で説明されているように、CI タイプを作成します。
- 必要に応じて、追加するデバイスまたはアプリケーションの CMDB に CI を追加します。詳細については、「CMDB の入力」を参照してください。

必要なロール：app_service_admin または service_mapping_admin

このタスクについて
アプリケーションサービスに CI を追加するには、新しい CI とアプリケーションサービス内の CI の関係を作成する必要があります。手動で作成したアプリケーションサービスに CI を追加するには、次のいずれかを使用します。

- アプリケーションサービスを入力する方法の追加

  移動先 **CSDM** > 技術管理サービスを管理 > アプリケーションサービス. アプリケーションサービスを選択してから、[アプリケーションサービスを入力] タブを使用して、アプリケーションサービスを入力する方法を選択します。詳細については、「アプリケーションサービスの作成」を参照してください。

- 以下に記載されている手順に従って、アプリケーションサービスのサービスマップを使用します。

  この場合、追加された接続のデフォルトの関係タイプは *Depends on::Used by* になります。このデフォルトの関係タイプを変更するには、 *sa.it_service.manual_ci_rel_type* プロパティの値を変更します。詳しくは、 アプリケーションサービスとともにインストールされるコンポーネント を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

重要:
マップからタグベースのサービスや動的なサービスを微調整したり編集したりすることはできません。

サービスインスタンス内の既存の CI に新しい CI を手動で追加すると、関係タイプを含む、両方の CI に関する情報を更新するようCMDB求められます。他のアプリケーションサービスが同じ適用可能なフローを使用する場合、 CMDB は新しい CI を認識し、それらのサービスにも自動的に追加します。

たとえば、Bank カスタマーポータルサービスの IBM WebSphere HTTP リスナーに IBM WebSphere Message Broker を手動で追加します。この IBM WebSphere Message Broker が、Bank Internal Portal サービス内の同じ HTTP Listener にも追加されます。この HTTP Listener が使用されるためです。同様に、手動で追加した CI を削除すると、手動で追加された、または類推により自動的に追加されたすべてのアプリケーションサービスからその CI が削除されます。

CMDB に存在する実際の CI にのみ手動で CI を接続できます。クラスターや境界などのマップ上の他のアイテムの表示には接続できません。また、次の CI タイプの CI をアプリケーションサービスに追加することはできません。

- NAT [cmdb_ci_translation_rule]
- エンドポイント [cmdb_ci_endpoint]
- 修飾子 [cmdb_ci_qualifier]
- アプリケーションクラスター [cmdb_ci_application_cluster]

手動 CI 除外/包含 [svc_manual_ci_exclusions_inclusions] テーブルにはシステムレコードがあります。詳しくは、 アプリケーションサービスとともにインストールされるコンポーネント を参照してください。

ドメインセパレーションが使用されている環境では、サービスインスタンスと同じドメインに属する CI のみが、サービスインスタンスに追加されます。ドメイン階層がある場合は、CI がサービスインスタンスと同じ子ドメインに属している必要があります。

サービスマッピング により検出されたサービスインスタンスを扱う場合は、次の目的のために手動で CI を追加します。

- サービスマッピング が検出できないデバイスまたはアプリケーションがサービスインスタンスに含まれていることを示すため。たとえば、Production Floor サービスに A/C ユニットを追加します。
- サービスマッピングにより検出されなかった CI のための一時的なプレースホルダーを追加するため。この場合は、サービスマッピングが今後この CI を検出するために必要なトラブルシューティングを実行する計画を立てます。たとえば、銀行カスタマーポータルサービスに IBM WebSphere Message Broker を追加します。
- サービスマッピングにより自動的に検出されたエントリーポイントと CI を、CMDB のエントリーポイントと CI に組み合わせたサービスインスタンスを作成するため。エントリーポイントを手動で追加した後に、CMDB の CI を、そこで定義されている関係に基づいて使用して、サービスインスタンス を更新することができます。

サービスマッピング に関する追加情報については、「パターンのカスタマイズ」および「CI タイプまたは特定の CI のトラフィックベースのディスカバリーの有効化」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. サービスインスタンスマップを開きます。
   a. 移動先 すべて > **CSDM** > 技術管理サービスを管理 > サービスインスタンス.
   b. 必要なサービスインスタンスを選択します。
   c. サービスインスタンスページで、[マップを表示] を選択します。
2. 必要に応じて、[編集] をクリックしてマップを編集モードにします。

   サービスマッピング が展開されている場合、編集モードでは、[ディスカバリーメッセージ] セクションがマップの下に表示されます。
3. CI をマップ上の別の CI に接続するには、新しい CI を接続する CI を右クリックし、**[CI** を追加します] を選択します。
4. [CI を追加します] ダイアログ ボックスで、追加する CI を指定します。

フィールド	説明
CI タイプ	追加する CI の CI タイプ (CI クラス) を選択します。すべての CI は、この種の CI 用に構成された一連の属性を含む CI タイプに属します。たとえば、アプリケーションの場合は `cmdb_ci_appl` です。
CI 名	選択した CI タイプの CI のリストから CI を選択します。 **注:** 特定の CI を検索するときに結果が遅れる可能性を排除するには、検索をできるだけ具体的にします。*<name> を使用した検索は時間がかかり、大きなデータセットが返される場合があります。

   CI タイプリストには、許可されている CI タイプのみが含まれています。たとえば、アプリケーションクラスターを追加することはできません。
5. [送信] をクリックします。
   手動で追加された CI がマップに表示されます。

   注:
   アプリケーションである CI を、親アプリケーション CI を既に含むサービスの子として手動で追加すると、新しく追加された子アプリケーション CI がそこに含まれて非表示になります。親アプリケーション CI の横にあるプラス (+) 記号をクリックすると、子アプリケーション CI が表示されます。
6. オプション: サービスマッピング がアクティブ化されている場合、手動で追加された CI の検出可能な発信接続を追加するには、次の操作を行います。
   a. 手動で追加された CI を右クリックします。
   b. [手動で接続を追加します] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注:
右クリック メニューに [手動で接続を追加します] オプションが表示されない場合は、アプリケーションサービスと同じドメインに属するユーザーでログインしていることを確認します。

c. 「エントリーポイントの属性」で説明されているように、エントリーポイントの属性を設定します。

d. [送信] をクリックします。
ディスカバリー とサービスマッピングがこの CI の検出を試みます。成功すると、この CI がマップに表示されます。失敗すると、警告アイコン (⚠) が表示されます。

7. オプション: サービスマッピング がアクティブ化されている場合、以前に手動で追加した CI をサービスマッピング が自動的に検出するようにするには、次の操作を行います。

a. 関連するパターンをカスタマイズするか、トラフィックベースのディスカバリーを微調整して、サービスマッピングが CI を検出できるようにします。

b. 関連するサービスインスタンス マップに移動します。

c. [ディスカバリーの実行] をクリックします。

d. ディスカバリープロセスが完了したら、サービスマッピングが CI につながるコネクタを確認することで CI を検出したことを確認します。
サービスマッピングが CI を検出した場合、手動で検出されたコネクタと自動的に検出されたコネクタの 2 つのコネクタが CI に表示されます。



e. 手動で追加した CI を右クリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例では、IBM WebSphere Message Broker です。

f. [手動で追加された **CI** を削除] を選択します。
マップには、つながるコネクタが 1 つしかない CI が表示されます。この CI に手動で追加された接続がある場合は、手動で追加された CI とともに削除されます。

関連情報

アプリケーションサービスのリンク付け

addCI()

CMDB からの変更によりアプリケーションサービスを手動で更新する

サービスインスタンスが最新のもので、その構成アイテム (CI) に対するすべての最新の変更が反映されていることを確認します。CMDB 内の CI とその関係の変更を反映するために、アプリケーションサービスは定期的に更新します。

始める前に

必要なロール：app_service_admin

このタスクについて

手動で作成されたアプリケーションサービスを自動的に更新するメカニズムまたは API はありません。また、手動で追加された CI が含まれている場合は、サービスマッピング により検出されたアプリケーションサービスを手動で更新する必要があります。更新できるのは、手動で作成されたエントリーポイントを含み、サービスマッピング によって検出されていないアプリケーションサービスのみです。

変更の例として、CMDB から CI を削除することや、片方がアプリケーションサービスの一部である 2 つの CI を接続することがあります。最初のケースでは、存在しなくなった CI がアプリケーションサービスに表示されることがあります。逆に、2 番目のケースでは、アプリケーションサービスに CI が含まれません。

更新では、アプリケーションサービスには追加できない、次の CI タイプの CI を追加する必要がある場合があります。

- NAT [cmdb_ci_translation_rule]
- エンドポイント [cmdb_ci_endpoint]
- 修飾子 [cmdb_ci_qualifier]
- アプリケーションクラスター [cmdb_ci_application_cluster]

手動 CI 除外/包含 [svc_manual_ci_exclusions_inclusions] テーブルにはシステムレコードがあります。詳しくは、 アプリケーションサービスとともにインストールされるコンポーネント を参照してください。

また、サービスインスタンスの CI は、CMDB に存在する実際の CI にのみ接続できます。クラスターや境界などの、マップ上の他のアイテムの表示に接続することはできません。

この操作中にアプリケーションサービスに追加される CI 接続の最大数は、sa.service.max_ci_service_population プロパティによって制御されます。デフォルト値は 1,000 (1,000 接続) です。CI 接続の数を増やすと、パフォーマンスの問題が発生するおそれがあります。追加される CI 接続の最大数を調整するには、「 システムプロパティの追加 」の説明に従って、sa.service.max_ci_service_population プロパティを追加します。

ドメインセパレーションが使用されている環境では、サービスインスタンスと同じドメインに属する CI のみが、サービスインスタンスに追加されます。ドメイン階層がある場合は、CI が同じ子ドメインに属している必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

API を使用すればアプリケーションサービスの更新も可能です。

手順

1. 移動先 すべて > **CSDM** > 技術管理サービスを管理 > アプリケーションサービス.
2. [アプリケーションサービス] リストビューで、更新するサービスインスタンスを選択します。
3. [詳細] をクリックし、[詳細構成] をクリックします。
4. [追加情報] ページで、**[CMDB** の変更で更新] 関連リンクをクリックします。
5. [最大] リスト内の数字を選択して、更新する関連アイテムのレベル数を制限します。
   指定された数字が既にサービスインスタンスに存在する関連アイテムのレベル数よりも大きい場合は、欠損 CI とその接続が追加されます。

   警告:
   サービスインスタンスに既に存在するレベル数よりも小さい数字を指定しても、サービスインスタンスから CI は削除されません。

6. **[OK]** をクリックします。

タスクの結果

- CMDB からの変更を使用してサービスインスタンスが更新され、マップ上に表示されます。
- 更新プロセスが完了すると、サービスインスタンス フォームが開きます。

アプリケーションサービスのリンク付け

あるアプリケーションサービスへの参照を別のアプリケーションサービスに追加することで、2 つのアプリケーションサービスを手動でリンクできます。参照を含むサービスは依存サービスになります。参照として含めるサービスは、内包サービスです。アプリケーションサービスをリンクして、イベント管理 での影響を監視するための依存関係を作成できます。

始める前に

検出および手動で作成されたサービスインスタンスを編集できます。

重要:
マップからタグベースのサービスや動的なサービスを微調整したり編集したりすることはできません。

参照の追加先にするアプリケーションサービスの名前とサービスタイプを確実に把握してください。

必要なロール：app_service_admin または service_mapping_admin

このタスクについて

リンクを作成するには、関連するアプリケーションサービスへの参照を、別のアプリケーションサービスの内部にある関連 CI の送信接続として追加します。たとえば、UK ポータルのアプリケーションサービスをオンラインストアのアプリケーションサービスへのリンクとして追加できます。この場合、オンラインストアサービスは、それに含まれる UK ポータルサービスに依存することになります。オンラインストアサービスは、マップ編集モードの内包サービスのディスカバリーエラーと イベント管理 のアラートを反映します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リンクされたアプリケーションサービスの例

アプリケーションサービスを別のアプリケーションサービスにリンクすると、サービスをリンクした CI に関する情報が CMDB 内で更新されます。他のアプリケーションサービスが同じ適用可能なフローを使用していると、CMDB はそれを認識し、内包されたアプリケーションサービスをこれらのアプリケーションサービスに類推により追加します。内包されたアプリケーションサービスを削除する場合も、同じロジックが適用されます。このサービスを手動でリンクした、または類推によりこのサービスがリンクされたすべてのアプリケーションサービスから、このサービスが削除されます。

サービスマッピング を使用する場合は、アプリケーションサービスをリンクして以下のものを作成できます。

- 2 つのアプリケーションサービス間の依存関係。
- サービスマッピングがディスカバリーに失敗したマップ分岐用のプレースホルダー。含まれているサービスインスタンスのエントリーポイントとして機能する構成アイテム (CI) を検出できるようにパターンを作成またはカスタマイズすると、サービスマッピング がこの内包サービスを検出できるようになります。
- サービスマッピング が検出できない分岐がサービスインスタンスに含まれていることの表示。

必要な数のサービスインスタンスに、内包サービスとしてサービスインスタンスを追加できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 サービスマッピング > アプリケーションサービス.
2. 関連するアプリケーションサービスの横にある [マップを表示] をクリックします。
3. 必要に応じて、[編集] をクリックしてマップを編集モードにします。
4. アプリケーションサービスを参照としてリンクする CI を右クリックします。
5. **[CI** を追加します] を選択します。
6. [CI を追加します] ダイアログボックスで、内包サービスとして追加するアプリケーションサービスを選択します。

フィールド	説明
CI タイプ	このリストから関連するサービスタイプを選択します。 ○ タグベースのアプリケーションサービス ○ 検出または手動作成されたアプリケーションサービスに対してマッピングされたアプリケーションサービス ○ ダイナミックサービスに対して計算されたアプリケーションサービス ○ ダイナミック CI グループ
CI 名	内包サービスとしてリンクするアプリケーションサービスの名前を選択します。

7. [送信] をクリックします。
   内包サービスのアイコンがマップに表示されます。

関連情報

アプリケーションサービス

クラシック サービスマッピング での依存アプリケーションサービスの表示

クラシック サービスマッピング での内包アプリケーションサービスの表示

アプリケーションサービスのグループ化

複数のサービスに対して同時にアクションを実行したり、サービスへのユーザーアクセスを制御したりするために、アプリケーションサービスをグループごとに整理します。イベント管理を使用することで、サービスグループごとのサービス健全性を追跡できます。

始める前に
必要なロール：service_mapping_admin または app_service_admin

このタスクについて
通常、企業には何百ものサービスがあり、個別に管理することは現実的ではありません。特に大規模な組織やサービスプロバイダーでは、サービスグループを使用することでサービスリストがずっと短くなり、管理しやすくなります。

サービスインスタンスをグループ化する方法は、企業内のユーザーとサービスプロビジョニングポリシーによって異なります。グループ内のサービスインスタンス間の関係は純粋に論理的であり、同じサービスインスタンスが複数のグループに属することができます。たとえば、モバイルサービスを、営業、北京、および電話通信のサービスグループに含めることができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

さまざまなグループに属するサービスインスタンスの例



別のサービスグループにサービスグループを埋め込み、サービスグループの階層を作成することができます。ユーザーが親サービスグループにアクセスできる場合、ユーザーは自動的にすべての子グループにアクセスできるようになります。 デフォルトでは、すべての新しいサービスは、すべてのユーザーがサービスインスタンスを表示および管理できる [すべての サービスグループ] に割り当てられます。サービスグループにロールを割り当てると、このロールを持つユーザーは、このサービスグループと [すべての サービスグループ] のサービスインスタンスにアクセスできます。このロールを持つユーザーが他のサービスにアクセスできるようにするには、このロールをそれぞれのサービスグループに割り当てます。ユーザーロールを [すべて] のサービスグループに直接アサインしないでください。

サービスマッピング がアクティブ化されている場合は、手動で作成されたアプリケーションサービスと、サービスマッピング により検出されたアプリケーションサービスを混ぜてサービスグループに含めることができます。

サービスグループの重大度が重大に変更された場合、 ServiceNow AI Platform 通知 を使用してユーザーにアラートできます。グループの全体的な重大度は、グループ内のアラートの重大度が最も高いものによって決定されます。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > アプリケーションサービス > サービスグループ.
2. [**New**] をクリックします。
3. [名前] フィールドに新しい サービスインスタンス グループの名前を入力します。
4. このグループを別のグループに埋め込むには、[親グループ] フィールドに他のグループの名前を入力します。
5. フォームヘッダーを右クリックし、 [保存] をクリックします。
6. 新しく作成したサービスグループにサービスインスタンスを追加します。

   a. [サービスグループメンバー] セクションで、[新規] をクリックします。

   b. [名前] フィールドにサービスインスタンスの名前を入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

イベント管理 使用している場合、アラートグループ名を入力することもできます。

c. [**Submit** (送信)] を選択します。

7. または、サービスインスタンスフォームからグループにサービスインスタンスを追加します。
   a. 移動先 すべて > 設定 > サービスインスタンス > サービスインスタンス.
   b. サービスグループに追加するサービスインスタンスを選択します。
   c. [サービスグループメンバー] セクションで、[新規行を挿入] をダブルクリックします。
   d. 選択したサービスインスタンスを追加するサービスグループの名前を入力します。
   e. **[OK]** アイコン ( ) をクリックします。
   f. **[Update** (更新)] をクリックします。

アプリケーションサービスへのユーザーアクセスの制御

組織内のアプリケーションサービスへのユーザーアクセスを許可するには、ユーザー ロールをサービスグループに割り当てます。セキュリティ上または機密上の理由により、組織は一部のサービスへのアクセスを制限できます。

始める前に

アクセスを許可するユーザーのユーザープロビジョニングタスクを実行していることを確認します。

1. ユーザーグループにユーザーを追加します。
2. 新しいロールを作成します。
3. ユーザーまたはユーザーグループにロールをアサインします。

また、「アプリケーションサービスのグループ化」の説明に従ってサービスグループが作成されていることを確認します。

必要なロール：app_service_admin または service_mapping_admin

このタスクについて

ベースシステムでは、以下のロールがアプリケーションサービスへのアクセスを提供します。

app_service_admin

サービスインスタンスを作成および変更し、サービスグループを作成し、サービスインスタンスマップを表示して編集します。

app_service_user

運用サービスインスタンスのマップを表示し、getContent - GET REST API を使用してサービスコンテンツを取得します。基本的なヘルプデスクの技術者ロールとして機能する itil ロールには、app_service_user ロールが含まれています。

サービスマッピングには、以下の事前設定されたロールが用意されています。

service_mapping_admin

サービスマッピング アプリケーションをセットアップします。サービスインスタンスをマッピング、修正、および維持します。また、製品の高度な構成とカスタマイズも行います。アプリケーションアドミニストレーターにこのロールをアサインします。

service_mapping_user

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

運用中のサービスインスタンスのマップを表示して、変更や移行を計画したり、サービスの継続性と可用性を分析したりします。このロールをアプリケーションユーザーにアサインします。

sm_app_owner

サービスインスタンスを正常にマッピングするために必要な情報を提供します。サービスがマッピングされると、このユーザーは結果をレビューし、承認または変更の提案を行います。サービスインスタンスを所有し、サービスを構成するインフラストラクチャとアプリケーションに精通しているユーザーに、sm_app_ownerロールを割り当てます。

注:
itil ロールを持つユーザーは、すべてのサービスインスタンスのみを表示できます。

イベント管理 には、以下の事前設定されたロールが用意されています。

evt_mgmt_admin

イベント管理を設定するためのすべてのイベント管理機能に対して、読み取りまたは書き込みアクセス権があります。

evt_mgmt_operator

evt_mgmt_user 権限に加えて、承認、クローズ、インシデントのオープン、修復の実行など、アラートに対する操作をアクティブ化することもできます。

evt_mgmt_user

すべてのイベント管理機能に対する読み取りアクセス権があります。アラートの寿命を管理するために、アラートへの書き込みアクセス権を持っています。アラートから作成されたインシデントを管理できるようにするために、ITIL ロールを持っています。

evt_mgmt_integration

外部イベントソースと統合するために、イベント [em_event] および登録済みノード [em_registered_nodes] テーブルへの作成アクセス権を持っています。

通常、企業には何百ものサービスがあり、個別に管理することは現実的ではありません。特に大規模な組織やサービスプロバイダーでは、サービスグループを使用することでサービスリストがずっと短くなり、管理しやすくなります。 サービスグループの階層では、親サービスグループにアクセスすると、自動的にすべての子サービスグループへのアクセスが許可されます。

ユーザーは、割り当てられたロールから権限を継承します。ロールをサービスグループに直接割り当てることで、このロールを持つすべてのユーザーに、このグループに属するすべてのアプリケーションサービスへのアクセスを許可することができます。ただし、ほとんどの企業では、ロールは階層として編成されています。これは、複数の ServiceNow アプリケーション間でロールを管理するために役立ちます。たとえば、サービスマッピングのアドミニストレーター [service_mapping_admin] を、アドミニストレーター [admin] などのより広範なアドミニストレーターロールの一部にすることができます。ユーザーをユーザーグループに追加し、ユーザーグループにロールを割り当てて、このロールの権限をすべてのグループユーザーに同時に付与することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アプリケーションサービスグループへのロールのアサイン



デフォルトでは、すべての新しいサービスは、すべてのユーザーがサービスインスタンスを表示および管理できる [すべての サービスグループ] に割り当てられます。サービスグループにロールを割り当てると、このロールを持つユーザーは、このサービスグループと [すべての サービスグループ] のサービスインスタンスにアクセスできます。このロールを持つユーザーが他のサービスにアクセスできるようにするには、このロールをそれぞれのサービスグループに割り当てます。ユーザーロールを [すべて] のサービスグループに直接アサインしないでください。

手順

1. 次のいずれかに移動します。
   - 設定 > アプリケーションサービス > サービスグループの責任.
   - サービスマッピングがアクティブ化されている場合: サービスマッピング > サービス > サービスグループの責任.
   - イベント管理がアクティブ化されている場合: イベント管理 > サービス > サービスグループの責任.
2. [新規] をクリックし、[アプリケーションサービスグループの責任] フォームに入力します。

フィールド	説明
アプリケーションサービスグループ	ロールを割り当てるサービスグループ。
ロール	選択したサービスグループに割り当てるロール。 financial_services_admin などです。

3. [送信] をクリックします。

Example:
組織内の機密財務情報を含むサービスへのアクセスを管理するには、次の操作を行います。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. サービスを Financial Services グループに編成します。
2. [app_service_admin] ロールを含む Financial Services アドミン [financial_services_admin] ロールを、新しいユーザーロールとして作成します。
3. Financial Services アドミニストレーターロールを Financial Services グループに割り当てます。

これにより、Financial Services アドミンロールを持つユーザーのみが、Financial Services グループに属するアプリケーションサービスにアクセスできるようになります。

ベースシステムでのアプリケーションサービスマップの表示

アプリケーションサービス マップには、アプリケーションサービスを構成する CI のデータと、これらの CI の関係と接続が表示されます。

始める前に

必要なロール：app_service_user (表示モードでマップを表示する場合) および app_service_admin (編集モードでマップを変更する場合)

このタスクについて

アプリケーションサービスを作成すると、関連するアプリケーションサービス マップが生成されます。その後、このマップはアプリケーションサービスの変更を反映して更新されます。このマップは、CI を表すアイコンと、CI 間の接続を表す矢印で構成されています。

サービスマッピング が展開されている場合の詳細については、「アプリケーションサービスマップ」および「アプリケーションサービスマップでの CI 接続属性の表示」を参照してください。

アプリケーションサービスマップを開くには、次に移動します: **CSDM** > 技術管理サービスを管理 > アプリケーションサービスをクリックし、アプリケーションサービスを選択して、[マップを表示] をクリックします。

アプリケーションサービスマップで次のいずれかの操作を実行します。

手順

- ウィンドウバーの ▼ を選択して、別のアプリケーションサービスに移動します。
- ナビゲーション ツールを使用してマップのビューを拡大または縮小し、ページ上でマップを移動します。
  マップエリアの任意の場所をクリックして、マップのセグメントを表示エリアにドラッグすること



  もできます。
- 変更の表示：アプリケーションサービスに関連付けられた変更と変更レコードを、一定の時間範囲内で、全体を表示することや、任意の CI について表示することができます。

  詳細については、「アプリケーションサービスの変更履歴の表示」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

マップの下にある [変更] タブの、選択した CI または接続に関連付けられているレコードが強調表示されます。[変更] タブで変更レコードを選択すると、マップ上で関連 CI アイコンが黄色で表示されます。

- 属性の表示：マップ上のデバイス、アプリケーション、またはコネクタを選択すると、青色で表示され、その属性がマップの右側にある [プロパティ] ペインに表示されます。

  マップ上で何も選択されていない場合は、アプリケーションサービス自体の詳細が [プロパティ] ペインに表示されます。

  [プロパティ] ペインの下部にある [詳細プロパティ] をクリックすることで、CI のフォームを開いてさらに詳細を確認できます。

- [編集] を選択してマップの CI を追加または削除するか、[ビュー] を選択してマップモードを切り替えます。

- で [他のアクション] を選択します。
  - [マップ上のグループ **CI]** の設定：プリフィックスとドメイン名を共有するサーバー上でホストされている、同じタイプに属する 10 個以上の CI をグループ化して、マップを簡素化します。
  - [スパニング ツリー ビュー] の設定：CI をツリー構造に整理し、一部の接続ラインを非表示にすることで、マップを簡素化します。このオプションは、非常に大きなマップの場合に特に役立ちます。
  - [マップインジケーター] ：アラート、機能停止、インシデント、および問題などの関連レコードを表示することで、CI またはアプリケーションサービス自体の追加情報を表示します。有効になっている各インジケーターについて、対応するインジケーター アイコンが関連レコードを持つ CI の横に表示され、対応するタブがマップの下に表示されます。レコードがアプリケーションサービス自体に関連付けられている場合は、アプリケーションサービス名の横にインジケーターが表示されます。

    マップインジケーターの管理の詳細については、「マップインジケーターの作成または変更」を参照してください。より一般的な情報については、イベント管理のマップインジケーターに関するビデオ を参照してください。

  - **[PDF** エクスポート]：必要に応じて共有できる .PDF ファイルにマップをエクスポートします。PDF ファイルが準備できたら、 をクリックしてローカル ドライブに PDF ファイルをダウンロードします。
- 接続の詳細を表示します。

デフォルトでは、アプリケーションサービス マップ上の同じ CI の接続ラインは結合されます。この結合によりマップ上の表示が整理され、マップが見やすくなります。結合された接続ラインについて、基になったすべての接続ラインの詳細を表示できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

結合された接続線



- 接続のソース CI とターゲット CI を表示するには、接続ラインを右クリックします。

  スパニング ツリー ビューが有効化されている場合は、次の操作を行います。

  1. 接続を表示する CI を選択して、非表示になっている CI の接続をすべて表示します。
  2. いずれかの接続ラインを右クリックします。
- 接続のプロパティを表示するには、接続ラインをクリックします。手動で追加された接続の場合、エンドポイント タイプは手動エンドポイントです。
- 結合された接続内の接続のプロパティを表示するには、次の操作を行います。
  1. 結合された接続ラインを右クリックします。
  2. いずれかの接続を選択します。
  3. [エッジを選択] を選択します。

次のタスク

[プロパティ] ペインに表示される詳細を変更するには、「フォームレイアウトの構成」で説明されているように、[フォームビューとセクション] のフォームビューを更新します。

関連情報

スパニング ツリー ビューのプロパティ

クラシック サービスマッピング のアプリケーションサービスマップでの CI 属性の表示

アプリケーションサービスマップには、アプリケーションサービスの一部である各構成アイテム (CI) の属性と、アプリケーションサービス自体の属性が表示されます。この属性は、CMDB から取得されます。

始める前に

必要なロール：service_mapping_admin または service_mapping_user

このタスクについて

各 CI の次の情報を表示できます。

名前ラベル

CI 名。この属性は、CI で事前設定されているか、CI のインストール中に設定されています。

基本的な属性

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

最も重要な CI 属性の概要。

詳細な属性

CI のために収集されたすべての属性の完全なリスト。

各 CI タイプ (CI クラス) が異なる属性を持ちます。たとえば、Linux サーバータイプは、SQL インスタンスタイプとは異なる属性を持っています。

サービスマッピング が展開されている場合、マップでの CI の表示方法は、マップに選択したビュー によって異なります。また、表示可能な属性も、サービスマッピング のセットアップによって異なります。詳細については、サービスマッピングとともにインストールされるコンポーネント の説明を参照してください。

手順

1. サービスインスタンスマップを開きます。
   a. 移動先 すべて > **CSDM** > 技術管理サービスを管理 > サービスインスタンス.
   b. 必要なサービスインスタンスを選択します。
   c. サービスインスタンスページで、[マップを表示] を選択します。
2. 必要に応じて、[編集] をクリックしてマップを編集モードにします。

   サービスマッピング が展開されている場合、編集モードでは、[ディスカバリーメッセージ] セクションがマップの下に表示されます。
3. マップ上で名前が短縮された CI の完全な名前を表示するには、CI をポイントします。

   ツールチップに完全な CI 名が表示されます。
4. CI をクリックすると、[プロパティ] ペインにその詳細が表示されます。

   アプリケーションの属性とアプリケーションをホストするサーバーの属性が個別に表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



5. CI のより詳細な属性を表示するには、[プロパティ] ペインの下部にある [詳細プロパティ] をクリックします。
6. オプション: サービスマッピングまたは ディスカバリー が有効化されており、CI の構成ファイルへの変更の追跡が有効化されている環境で、CI に関連付けられた構成ファイルを表示するには、次の操作を行います。
   - [プロパティ] ペインにある [記録対象ファイル] のファイルのリストをレビューします。ファイル名をクリックすると、実際のファイルが開きます。
   - [影響を受ける **CI**] タブをクリックして、構成ファイルのリストを表示します。ファイル名をクリックすると、実際のファイルが開きます。

クラシック サービスマッピング でのアプリケーションサービスの変更履歴の表示

アプリケーションサービス全体に加えられた変更や、サービスを構成する個々の構成アイテム (CI) に加えられた変更を表示できます。変更履歴は、メンテナンス、計画立案、またはトラブルシューティングの手順で役立ちます。

始める前に

必要なロール：
admin、service_mapping_admin、service_mapping_user、app_service_admin、または app_service_user

このタスクについて

サービスインスタンスとその CI に対する変更の詳細は、CMDB に格納されます。通常、これらの変更には、サービスインスタンスに対する CI の追加または削除、CI のアップグレードまたは更新、または CI 構成ファイルの変更が反映されます。CMDB テーブルが照会されてこのデータが収集されてから、変更履歴ビューが作成されます。サービスマッピング がアクティブ化されている展開では、サービスマッピング が照会する変更情報のタイプは、サービスマッピング が CI を検出するために使用するディスカバリーパターンによって異なります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

構成ファイルの変更は、これらのファイルが属する CI に関連付けられます。マップには、構成ファイルの変更が、関連する CI の変更として表示されます。

アプリケーションサービスのコンテキストでの特定の CI の変更レコードを表示することもできますが、「履歴タイムライン」で説明されているように、サービスインスタンス とは別に特定の CI の詳細な履歴を表示することもできます。

ServiceNow AI Platform が変更を検証するように構成されている場合は、すべての変更が評価され、有効または無効と表示されます。変更が有効な場合、サービスインスタンスマップ上の変更レコードは承認済みとしてマークされます。変更の検証のためにプラットフォームを構成する方法の詳細については、「提案された変更の管理」を参照してください。

サービスインスタンス に対する変更は、履歴タイムラインに表示されます。



変更マークのタイプは、マークが表す変更の性質によって異なります。

ライトグレーのバルーン ( )

サービスインスタンスの動作に影響を与えない未承認の変更。ネットワークパスの変更やクラスターへのノードの追加などです。

ダークグレーのバルーン ( )

サービスインスタンスの動作を変更する未承認の変更。

緑のバルーン ( )

ServiceNow AI Platform が変更を検証するように構成されている展開での、承認済みの変更。

二重のバルーン ( )

短時間に行われた複数の個別の変更。

履歴スケールでベースラインを作成して時間をマークすることで、マークしたビューにすばやく戻ることができます。

手順

1. サービスインスタンスマップを開きます。
   a. 移動先 すべて > **CSDM** > 技術管理サービスを管理 > サービスインスタンス.
   b. 必要なサービスインスタンスを選択します。
   c. サービスインスタンスページで、[マップを表示] を選択します。
2. ページ下部にある [変更] タブで、この サービスインスタンス に対して作成された変更レコードをレビューします。

   サービスマッピング が展開されている場合、編集モードでは、[ディスカバリーメッセージ] セクションがマップの下に表示されます。
3. 履歴タイムラインで、表示する変更の時間範囲を設定します。
   マップには、選択した時間のサービスインスタンスの履歴ビューが表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
[変更] タブには、履歴ビューから除外されたものであっても、すべての変更レコードが表示されます。

4. タイム スケールで時間をマークするには、ベースラインを設定します。

   a. [比較] アイコンをクリックします。



   b. 履歴スケールでベースラインとしてマークする時間に移動します。

   c. [ベースラインの設定] をクリックします。



   d. ベースラインの名前を入力し、**[OK]** をクリックします。
   新しいベースラインが履歴スケールの上にボタンとして表示され、履歴スケールでは青いフラグとして表示されます。



5. 変更履歴を表示します。

6. 履歴ビューを終了してサービスインスタンスの現在のステータスを表示するには、現在アイコンをクリックします。



関連情報

ベースシステムでのアプリケーションサービスマップの表示

クラシック サービスマッピング のアプリケーションサービスの 2 つのバージョンの比較

構成ファイル内の変更のトラッキングの変更

変更履歴のための変更トラッキングの微調整

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラシック サービスマッピング のアプリケーションサービスの 2 つのバージョンの比較

アプリケーションサービスの 2 つのバージョンを比較することで、アプリケーションサービスの変更の概要を一目で確認することができます。この機能は、特定の変更または問題の前後のアプリケーションサービスのステータスを確認するために役立ちます。

始める前に

必要なロール：admin、app_service_admin、app_service_user、service_mapping_admin、または service_mapping_user

このタスクについて

アプリケーションサービスの 2 つのバージョンを比較する、2 つの時点を指定します。タイムライン上の変更インジケーターを使用して、詳細を表示する変更前の時点と変更後の時点を指定することができます。たとえば、特定の時点でアプリケーションサービスが失敗し始めたことがわかっている場合は、問題の開始前と開始後の、アプリケーションサービスの 2 つのバージョンを比較できます。この比較により、問題の原因となった可能性がある変更の概要を確認できます。

サービスマッピング が展開されている場合は、CI に関連付けられた構成ファイルを含む、CI に対するすべての変更を追跡して表示します。アプリケーションサービスの 2 つのバージョンを比較すると、CI に対する変更として構成ファイルに加えられた変更を確認できます。また、構成ファイルの 2 つのバージョンを比較して、比較のために指定された時間範囲内で、ファイル内の実際の変更を確認することもできます。

手順

1. サービスインスタンスマップを開きます。
   a. 移動先 すべて > **CSDM** > 技術管理サービスを管理 > サービスインスタンス.
   b. 必要なサービスインスタンスを選択します。
   c. サービスインスタンスページで、[マップを表示] を選択します。
2. 必要に応じて、[編集] をクリックしてマップを編集モードにします。

   サービスマッピング が展開されている場合、編集モードでは、[ディスカバリーメッセージ] セクションがマップの下に表示されます。

3. 履歴タイムラインで、表示する変更の時間範囲を設定します。
   マップには、選択した時間のサービスインスタンスの履歴ビューが表示されます。

   注:
   [変更] タブには、履歴ビューから除外されたものであっても、すべての変更レコードが表示されます。

4. [比較] アイコンをクリックします。



5. [比較ポイント **1**] と [比較ポイント **2**] を、比較する 2 つの時点に設定します。

   履歴スケールでポインタをドラッグすると、対応する時点を設定できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



比較のために設定された時間が履歴スケールに含まれていない場合は、比較ポイントの横に対応するポインタが黄色で表示されます。

注:
[比較ポイント **1]** と [比較ポイント **2]** で指定された時間間隔内にサービスの変更がない場合、変更の詳細は表示されません。

6. [比較] をクリックします。
比較ビューが別のタブで開きます。
7. マークされた CI を選択すると、[変更] タブに関連する変更レコードが表示されます。



8. オプション: サービスマッピングが展開されている場合は、マップに更新済みとして表示される構成ファイルの 2 つのバージョンを比較できます。

   a. 更新済みの構成ファイルに関連付けられている CI を選択します。

   b. [プロパティ] ペインで、更新済みファイルへのリンクをクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



[記録対象構成ファイルのバージョンの比較] タブが開き、構成ファイルの 2 つのバージョンが並んで表示されます。

c. 実際の変更を確認します。

(Optional) 強調表示の色は、変更の種類を示します。

- 紫 - 更新された行
- ピンク - 新規の行
- グレイ - 削除された行

d. 右上隅の矢印を使用して変更間を移動します。

e. 完了したら、[記録対象構成ファイルのバージョンの比較] タブを閉じます。

9. 完了したら、比較ビューを閉じます。

関連情報

クラシック サービスマッピング でのアプリケーションサービスの変更履歴の表示

CI 構成ファイルのバージョンの比較

アプリケーションサービス **API** の使用

アプリケーションサービスには、サービスインスタンスの作成と更新、CMDB からの CI の追加、既存のサービスインスタンスからの詳細の取得などの操作を実行するための API が用意されています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

必要なロール：app_service_admin

サービスインスタンスは、組織にサービスを提供するように構成されている、相互接続された一連のアプリケーションとホストです。サービスインスタンスは、組織のメールシステムのような内部向けにすることも、組織の Web サイトのような顧客向けにすることもできます。

アプリケーションサービスの作成

サービスを構成する CI が ServiceNow CMDB に既に含まれている場合は、createOrUpdateService - POST REST API を使用して組織に適した サービスインスタンス を作成します。一般的に、CMDB に手動で CI を直接追加した場合や、ディスカバリー アプリケーションを使用して CI を検出し、CI に関する情報を CMDB に格納した場合がこのケースに該当します。この API を使用して、ServiceNow 以外のアプリケーションを使用して検出された CI を含む サービスインスタンス を作成することもできます。

デフォルトでは、サービスインスタンスが作成されると、すべての CI 接続が *Depends on::Used by* 関係タイプになります。このデフォルト タイプを変更するには、sa.it_service.manual_ci_rel_type プロパティの値を変更します。

アプリケーションサービスを作成する前に、次のことを確認します。

- アプリケーションサービスを構成するすべての CI が CMDB に含まれている。
- 作成するアプリケーションサービスに含まれる各 CI の sys_id がある。
- CI が形成する階層について理解している。

マップ済みアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_discovered] テーブルには、API を使用して作成したサービスを含む、あらゆるサービスインスタンスが含まれています。

「アプリケーションサービスの作成」で説明されているように、ユーザーインターフェイスを使用して サービスインスタンス を手動で作成することもできます。

アプリケーションサービスからのコンテンツの取得

手動で作成されたアプリケーションサービスの CI のリストと CI 間の関係を取得するには、getContent - GET REST API を使用します。

その他の **API**

次の JavaScript API も利用できます。

- addCI() ：手動で作成したサービスインスタンスに CI を追加します。

  追加される CI に関する制限事項と、サービスインスタンスへの CI の追加に関するその他の詳細については、「アプリケーションサービスに CI を手動で追加する」を参照してください。

- addManualConnection() ：手動で作成した接続をアプリケーションサービスに追加します。

- migrateManualToApplicationService() ：手動サービスをアプリケーションサービスに変換します。

- populateApplicationService() ：指定されたエントリーポイントの CI と関係をアプリケーションサービスに追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- removeCI() ：アプリケーションサービスから手動で作成された CI を削除します。
- removeManualConnection() ：手動で作成された接続と接続された CI をアプリケーションサービスから削除します。

関連情報

アプリケーションサービス API

アプリケーションサービスとともにインストールされるコンポーネント

アプリケーションサービス [com.snc.cmdb.it_service] プラグインが有効になると、いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザー ロール、スケジュール済みジョブなど) がインストールされます。

注:
アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

インストールされるロール

ロール タイトル [名前]	説明	ロールを含む
[app_service_user]	運用サービスインスタンスのマップを表示し、getContent - GET REST API を使用してサービスコンテンツを取得します。基本的なヘルプデスクの技術者ロールとして機能する itil ロールには、app_service_user ロールが含まれています。	なし
[app_service_admin]	サービスインスタンスを作成および変更し、サービスグループを作成し、サービスインスタンスマップを表示して編集します。	itil

インストールされるテーブル

テーブル	説明
ベースライン [sa_baselines]	アプリケーションサービスのベースラインとして定義された時点を格納します。
ビジネスサービス ユーザー設定 [sa_business_service_user_prefs]	特定のアプリケーションサービスに関連付けられたユーザー設定。
メニュー アクション [sa_context_menu]	アプリケーションサービス マップの CI 用の構成可能なメニュー オプションに関するデータ。
ハッシュ	アプリケーションサービスに関連するさまざまなタイプの更新に関するカウンターとハッシュを含む内部テーブル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
[sa_hash]	
エントリーポイント [sa_m2m_service_entry_point]	エントリーポイントをアプリケーションサービスにマップします。
検出されたサービス通知 [sa_notification]	ソフトウェアのさまざまな部分の間での通知に関するデータを含む内部テーブル。主にサービスマッピングを有効にした後に使用されます。
サービスグループメンバー [sa_service_group_member]	サービスグループをアプリケーションサービス メンバーにマップします。
ビジネスサービスグループの責任 [sa_service_group_responsibilities]	アプリケーションサービスグループにアクセスできるユーザーに関するデータ。
チェックポイント属性の説明 [checkpoint_attribute_description]	履歴タイムラインの変更とサービス モデルの内部エンティティ (チェックポイント) の間のリンク。アプリケーションサービス マップの変更履歴のリストで使用されます。
サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto]	システムにより監視できるサービス。ベースシステムでは、アプリケーションサービスのみが含まれます。サービスマッピングがアクティブ化されている場合は、動的 CI グループのレコードも含まれます。イベント管理がアクティブ化されている場合は、アラート グループのレコードが含まれます。
マップ済みアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_discovered]	アプリケーションサービス の CI。各アプリケーションサービスには、アプリケーションサービスをモデル化するコンテナー CI レコードがあります。
一括変換サービス [cmdb_convert_bulk_services]	ビジネスサービスからアプリケーションサービス (現在および過去) へのすべての一括変換と、10 秒ごとに更新される変換の進捗状況。
アプリケーションサービスアクションの結果 [csdm_dashboard_action_report_result]	アプリケーションサービスダッシュボードの [アプリケーションサービスの欠損データ] レポートの結果。
アプリケーションサービスタイプの結果 [csdm_dashboard_type_report_result]	アプリケーションサービスダッシュボードの [タイプ別のアプリケーションサービス (Application Services by Type)] レポートの結果。
アプリケーションサービスダッシュボードの結果 [csdm_dashboard_reports_result]	アプリケーションサービスダッシュボードの [アプリケーションサービスに含まれない <アプリケーションサーバー | データベース | ハードウェアサーバー>] レポートの結果。
手動 CI 包含/除外 [svc_manual_ci_exclusions_inclusions.list]	手動または動的アプリケーションサービスの設定中にアプリケーションサービスに含まれる、または除外される CI クラスが含まれます。サービスの設定が行われるタイミング

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
	• アプリケーションサービスに CI を手動で追加する場合 • ビジネスサービスをアプリケーションサービスに変換する場合 • API を使用してアプリケーションサービスを作成または更新する場合 • CMDB からの変更によりアプリケーションサービスを手動で更新する場合 ベースシステムでは、次の CI クラスが除外されます。 • NAT [cmdb_ci_translation_rule] • エンドポイント [cmdb_ci_endpoint] • 修飾子 [cmdb_ci_qualifier] • アプリケーションクラスター [cmdb_ci_application_cluster] このテーブルで除外が設定されていない CI クラスの CI は、アプリケーションサービスに追加できます。 このテーブルは、次の廃止されたプロパティ sa.mapping.user.manual.citype.blacklist を使用して以前にサポートされていた機能をサポートします。

インストールされるプロパティ

アプリケーションサービスプロパティにアクセスするには、次に移動します: すべて > 設定 > アプリケーションサービス > プロパティ. プロパティ値の変更に必要なロールは、app_service_admin です。

サービスマッピング が展開されている場合、追加のアプリケーションサービスのプロパティの詳細については、「サービスマッピングとともにインストールされるプロパティ」を参照してください。

注:
システムのプロパティ [sys_properties] テーブルを開くには、ナビゲーションフィルターに「sys_properties.list」と入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	使用法
アプリケーションサービスに CI を手動で追加したときにソースとターゲットの間に追加されるデフォルトの関係タイプの sys_id sa.it_service.manual_ci_rel_type	• タイプ：文字列 • デフォルト値：5599a965c0a8010e00da3b58b113d70e (Depends on::Used by) • 詳細を見る： アプリケーションサービスに CI を手動で追加する
アグリゲーション間隔の係数。値 0 は、履歴のタイムライン上でアグリゲーションが実行されないことを意味します。このプロパティは、変更と変更の間の間隔を長くして、履歴のタイムライン内の変更回数を減らすことを目的としています。 sa.history.aggr_interval_coef	• タイプ：整数 • デフォルト値： 1
「アプリケーションサービスに変換」および「CMDB の CI からアプリケーションサービスを入力」操作を使用するときに除外する CI タイプをカンマで区切って列挙します。例：cmdb_ci_service,cmdb_ci_endpoint,cmdb_ci_hardware sa.mapping.user.manual.citype.blacklist	Tokyo では、このプロパティは廃止されました。 この除外リストは、次の場合に適用されます。 • アプリケーションサービスに CI を手動で追加する場合 • ビジネスサービスをアプリケーションサービスに変換する場合 • API を使用してアプリケーションサービスを作成または更新する場合 • CMDB からの変更によりアプリケーションサービスを手動で更新する場合 • タイプ：文字列 • デフォルト値：なし
サービスモデリングを使用してサービスマッピングオペレーションサービスを同期 sa.service_modeling.use	• タイプ：true|false • デフォルト値：true
ノードとエッジの数によるアプリケーションサービス マップの描画の制限を有効にします。 sa.map.LIMIT_MAX_GRAPH_SIZE	アプリケーションサービス マップ上のノードとエッジの数を制限します。 • タイプ：true|false • デフォルト値：true このプロパティを false に設定すると、大規模なサービスのマップでパフォーマンスが低下する可能性があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	使用法
アプリケーションサービス マップに表示可能なノードの最大数。これより大きな値のマップは表示されません。 sa.map.MAX_NODES_FOR_LAYOUT	アプリケーションサービス マップに表示されるノードの最大数。ノード数が指定した数を超えた場合、マップは表示されず、エラーメッセージが表示されます。 • タイプ：整数 • デフォルト値：5000
マップのスパニング ツリー ビューを有効または無効にするグローバルフラグ。True (デフォルト) - マップのスパニングツリービューを非強制的に有効にします。 sa.map.ALLOW_SPANNING_TREE_VIEW	アプリケーションサービス マップのスパニング ツリー ビューを有効にします。 • タイプ：true|false • デフォルト値：true
スパニング ツリー ビューを適用する前にアプリケーションサービス マップに表示可能なエッジの最大数。 sa.map.MAX_EDGES_FOR_FULL_LAYOUT	スパニング ツリー ビューを適用する前にアプリケーションサービス マップに表示されるエッジの最大数。 • タイプ：整数 • デフォルト値：1000
アプリケーションサービス マップに表示可能なエッジの最大数。これより大きな値のマップは表示されません。 sa.map.MAX_EDGES_FOR_LAYOUT	アプリケーションサービス マップに表示されるエッジの最大数。エッジ数が指定した数を超えた場合、マップは表示されず、エラーメッセージが表示されます。 • タイプ：整数 • デフォルト値：100000 デフォルト値を大きくすると、大規模なサービスのマップでパフォーマンスが低下する可能性があります。
大きなマップ モードにおけるアプリケーションサービス マップのノードの最大数。ノードが少ないマップは通常モードで表示されます。ノードが多いマップには、ビューをコンパクトにするために、多くのエッジ結合が適用されます。 sa.map.LIMIT_GRAPH_DEGREE	• タイプ：整数 • デフォルト値：1000 デフォルト値を大きくすると、大規模なサービスのマップでパフォーマンスが低下する可能性があります。
マップ上のサービスツリーに表示されるサービス数の制限。この制限に達するとサービスツリーはブロックされます。	• タイプ：整数 • デフォルト値：7000

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	使用法
sa.service_tree.MAX_ITEMS_TO_DISPLAY	
サービスマップで接続ラインが選択されているときに同時に表示される接続プロパティの最大数。選択されたラインにここで定義した数よりも多くの接続が含まれる場合、カットオフ接続に関する通知がプロパティパネルに表示されます。 sa.map.max_connections_in_properties_panel	• タイプ：整数 • デフォルト値：50
マップ上で CI のグループ化を有効にします sa.map.enable_auto_grouping	• タイプ：true|false • デフォルト値：true
マップ上で CI のグループ化を適用する CI の最小数。これが関係するのは、マップ上で CI のグループ化が有効になっている場合のみです。検出されたクラスタ、包含ボックス内の内部 CI、エントリーポイント、エラーノード、ホスト CI、または他の CI にホストされていない CI はカウントされません。 sa.map.min_nodes_for_auto_grouping	• タイプ：整数 • デフォルト値：10
マップ上の CI に完全ラベルを表示します。すべての CI ラベル (CI 名、ホスト名、クラスタラベルなど) に適用されます。これを有効にすると、ラベルの短縮が無効になるため、ラベルが他のマップ要素に重なる可能性が高くなります。ネットワーク/ストレージパスマップには適用されません。 sncCommonMap.RENDER_FULL_LABELS	デフォルト値の無効は、なしを意味します。 • タイプ：選択リスト • デフォルト値：無効 • 他の可能な値： ○ エクスポートされた PDF のみ：pdf ○ マップ ビューと PDF ビュー：すべて
CI ノードラベルの最大幅 (ピクセル)。すべての種類のラベル (CI 名、ホスト名、クラスタラベルなど) に関係しています。このサイズによって、CI 要素間の水平方向の間隔も変化します。マップビューおよびエクスポートされた PDF ビューに適用されます。ネットワーク/ストレージパスマップには適用されません。 sncCommonMap.NODE_LABEL_WIDTH	• タイプ：整数 • デフォルト値：95 • 他の可能な値： ○ 最小値：20 ○ 最大値：1000
glide.cmdb.csdm.app_service.max_results	アプリケーションサービスダッシュボードの [アプリケーションサービスに含まれない <アプリケーションサーバー | データベース | ハードウェアサーバー>] レポートで計算されるアイテムの最大数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	使用法
	• タイプ：整数 • デフォルト値：100000 • 場所：システムプロパティに追加 [sys_properties] テーブル
sa.service.max_ci_service_population	イベント管理 で作成された手動サービスをアプリケーションサービスに変換する際、および CMDB からの変更でアプリケーションサービスを更新する際に、アプリケーションサービスに追加される CI 接続の最大数。 • タイプ：整数 • デフォルト値：1,000 • 場所：システムプロパティに追加 [sys_properties] テーブル デフォルト値を大きくすると、パフォーマンスの問題が発生することがあります。
sa.service.population.stop_expansion_under_ci_classes	アプリケーションサービスの CI クラスのリスト。アプリケーションサービスがリスト内の CI クラスのいずれかを拡張する CI クラスに属している場合、CMDB からの変更によりアプリケーションサービスを手動で更新する際に、システムはこのアプリケーションサービス CI の下に CI を挿入しません。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：cmdb_ci_service_discovered • 場所：システムのプロパティ [sys_properties] テーブル。

自動翻訳

サードパーティデータの CMDB への統合

サードパーティデータをインポートして 構成管理データベース (CMDB) クラスに統合します。

利用可能なメソッド

サードパーティデータを CMDB に統合するには、次のデータ統合方法を組み合わせて使用します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB 共通統合

統合のための一連の一般的な操作と機能を提供するフレームワーク。

統合ハブ **ETL**



統合のための ETL 変換マップ。

サービスグラフコ



サードパーティデータ
迅速に取り込むための

API サービスグラフコネクタ



API データを正確かつ迅速に取り込むためのコネクタ。

自動翻訳

強化された統合ソリューション

次の強化された統合ソリューションを使用して、統合を簡素化し、問題を解決します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスグラフコネクタセントラル



CMDB ワークスペース

サービスグラフコネクタ接続の作成、編集、監視、デバッグのライフサイクル全体を管理するためのビュー。

サービスグラフコネクタ (SGC) 向け Now Assist



サービスグラフコネクタ内の問題を解決するための生成 AI のスキルと機能。

自動翻訳

関連アプリケーションと機能

CMDB スキーマモデル

主要な CMDB クラスのクラス図とクラス属性のコレクション。

CMDB テーブルの説明

ベースシステムの主要な CMDB テーブルの説明。

CMDB CI クラスモデル

ServiceNow Store アプリは、ベースの CMDB クラス階層を拡張するクラスモデルを追加します。階層には、クラスの説明、識別ルール、識別子エントリ、および該当する場合は依存関係が含まれます。その後、追加したクラスを他の CMDB の基底クラスと同じように使用できます。

CMDB の入力

CMDB に入力するためのオプション。

ディスカバリーパターン

業界の特定のデバイスとアプリケーションを検出するためのディスカバリーパターンのライブラリを提供する ServiceNow Store アプリ。

CMDB 識別および調整 (IRE)

さまざまなデータソースのデータを識別および調整するための一元化されたフレームワーク。複数のデータソースを使用して構成アイテム (CI) レコードを作成および更新する場合に、CMDB の完全性を維持できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB 共通統合

CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリには、CMDB 統合ダッシュボードと一連の強力な変換エンジン (RTE) による変換とスクリプトインクルードが含まれています。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

依存関係

CMDB と CSDM のデータファンデーションダッシュボード v2.3.5 以降のバージョン (「CSDM および CMDB データ基盤ダッシュボードでの健全性の監視」を参照してください)

CMDB 統合ダッシュボードの使用

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべての サービスグラフコネクタ、および統合ハブ ETL で作成されたすべてのカスタム統合のステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。

詳細については、「CMDB 統合ダッシュボード」を参照してください。

RTE 変換の使用

CMDB 共通統合 (com.snc.cmdb.integration_util) プラグインは、Integration Commons の機能を提供します。これらの変換とスクリプトインクルードを使用して、さまざまなデータ統合または変更によって CMDB に格納されている値を標準化できます。CMDB 共通統合 ストアアプリに含まれる属性は、識別および調整エンジン (IRE) が識別のために必要とする属性、またはクラスの派生に使用できる属性です。

変換はテンプレート化された操作として一般的に使用可能な操作タイプであり、テンプレートスクリプトです。テンプレート化された操作は、変換のロジックを制御する変換です。その結果、出力は 1 つしか存在できません。変換で複数の値が返された場合、それらの値は 3 本のパイプ (|||) で連結されます。その場合は、分割変換を使用して目的の値を取得する必要があります。入力は、単一のフィールドまたはフィールドのリストのいずれかです。1 つを除くすべての変換では、次の個々の変換で説明されているように、入力はフィールドの固定のリストであると見なされます。

> **注:**
> RTE 変換は、CMDB 共通統合 ストアアプリに含まれており、統合ハブ ETL ストアアプリで使用できます。RTE 変換の詳細については、「 CMDB 共通統合 アプリ内にある RTE 操作タイプ - CMDB 共通統合アプリに含まれる RTE 変換のテンプレートスクリプト」を参照してください。

ServiceNow Store で利用可能な ServiceNow サービスグラフコネクタ は、CMDB 共通統合 ストアアプリの変換とスクリプトインクルードに依存します。したがって、このような CMDB 統合をインストールすると、CMDB 共通統合 ストアアプリも自動的にインストールされます。

さらに、アプリケーション依存関係マッピング (ADM) アダプタを設定すると、実行中のプロセス、TCP 接続、およびアプリケーションを CMDB に入力できます。詳細については、「サービスグラフコネクタ の ADM アダプタの構成」を参照してください。

> **重要:**
> 新しいアプリケーションまたは統合のアップグレードと展開が完了したら、クイックスタートテストを実行して、CMDB 共通統合 が想定どおりに機能していることを確認します。詳細については、「CMDB 共通統合のクイックスタートテスト」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

- サービスグラフコネクタ の ADM アダプタの構成
- サービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス
- CMDB データ削除の管理
- CMDB 共通統合での並列ロードのパーティションサイズの計算
- CMDB 共通統合のクイックスタートテスト

CMDB 統合ダッシュボード

ユーザーは、インストールされているすべての サービスグラフコネクタ、および 統合ハブ ETL 実行で作成されたすべてのカスタム統合のステータス、処理結果、処理エラーを一元的に表示する、CMDB 統合ダッシュボードを使用できます。

> **注:**
> Xanadu リリース以降、ネクストエクスペリエンスユーザーインターフェイスで CMDB 統合ダッシュボードを使用できます。ネクストエクスペリエンスユーザーインターフェイスの詳細については、「Next Experience UI」を参照してください。

CMDB 統合ダッシュボードでは、すべてのサービスグラフコネクタの実行に関するメトリクスを表示したり、特定のコネクタ、特定の期間、または特定のコネクタの実行でフィルタリングして表示したりすることができます。

CMDB 統合ダッシュボードの詳細については、次のビデオを参照してください。

CMDB 統合ダッシュボードの概要

CMDB 統合ダッシュボードへのアクセス

CMDB 共通統合 ストアアプリで提供される CMDB 統合ダッシュボードにアクセスして、複数のデータソース間でデータの一貫性と正確性を維持します。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 移動先 すべて > セルフサービス > ダッシュボード.

   > **ヒント:**
   > または、 すべて > プラットフォームアナリティクス > ライブラリー > ダッシュボード.

2. [ダッシュボード] ビューで、**[CMDB 統合ダッシュボード]** を選択し、次のいずれかのタスクを実行します。
   - **[CMDB 実行状況]** タブを選択すると、統合と処理された行の合計数、アクティブに実行されている統合の実行、日次統計、更新されたクラスの詳細などのメトリクスが表示されます。
   - **[CMDB 統合エラー]** タブを選択すると、インポートおよび統合エラーの数や、誤ってインポートされたレコードの数などのメトリクスが表示されます。
   - さまざまなタイルのスコアをポイントして、関連するレコードのリストビューにドリルダウンします。チャートをポイントすると、チャートの詳細が表示されます。
   - ダッシュボードの右側でフィルターを構成することで、ダッシュボードのメトリクスに含まれる統合実行のスコープを絞り込みます。次のいずれかのフィルターを設定し、[適用] を選択します。フィルター設定は、左上隅にフィルターアイコンがあるすべてのメトリクスに適用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィルター

フィルター	説明
インポート日	[すべて] を選択するか、統合実行のメトリクスに含める期間 ([過去 **7** 日間] など) を選択します。
CMDB アプリケーション	[すべて] を選択するか、統合実行のメトリクスに含める CMDB アプリケーション (**[SCCM]** など)、またはカスタム統合を選択します。
CMDB インポート	[すべて] を選択するか、メトリクスに含める特定の統合の実行を選択します。

CMDB 共通統合 アプリ内にある **RTE** 操作タイプ

強力な変換エンジン (RTE) 操作タイプは、複雑なデータ変換を自分で記述しなくても ETL で使用可能な、一般的な操作方法です。

CMDB 共通統合 アプリで使用できる操作タイプは次のとおりです。

連結

入力フィールドの値を単一の文字列に組み合わせ、オプションの *joining_string* フィールドで結合します。

詳細	
テーブル	RTE エンティティ連結操作 [sys_rte_eb_concat_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields* 入力はフィールドと定数のセットです。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は指定されたフィールドが単一の文字列として組み合わされた値です。
追加フィールド	*joining_string* (オプション)

例

入力	**joining_string**	結果
「input_1」、「input_2」、「input_3」	「, 」	「input_1, input_2, input_3」

ブール値に変換

受信値をブール値に変換します。

詳細	
テーブル	RTE エンティティブーリアン変換操作 [sys_rte_eb_to_boolean_operation]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

詳細	
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field* 入力は文字列の値です。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 入力が true または 1 の場合は出力が true で、それ以外の場合は false です。(大文字と小文字を区別しない)

例

入力	結果
input_1	false
true	true
1	true
0	false
11	false

日付に変換

受信値に date_format を適用して、受信値の GlideDateTime 値への変換を試みます。

詳細	
テーブル	RTE エンティティ日付変換操作 [sys_rte_eb_to_date_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field* 入力は日付形式のデータのタイムスタンプの値です。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は指定された日付形式の日付タイムスタンプです。date_format が正しくない場合、GlideDateTime を使用して直接変換を試みます。まったく解析できない場合は空の値を返します。

例

入力	結果
「yyyy/MM/dd hh:mm:ss a z」の日付形式で「2018/09/20 11:21:00 AM EST」	「2018-09-20 16:21:00」
「yyyy/MM/dd hh:mm:ss a z」の日付形式で「2018/09/20 01:21:00 PM EST」	「2018-09-20 18:21:00」
「yyyy/MM/dd hh:mm:ss a z」の日付形式で「09/20/18」	「"0018-09-20 00:00:0」

数値に変換

受信値を数値に変換します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

詳細	
テーブル	RTE エンティティ数値変換操作 [sys_rte_eb_to_numeric_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field* 入力は値です。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は数値です。入力値が数値以外の場合、出力は空です。

例

入力	結果
input_1	null
1.23	1.23
1.00	1
2	null

コピー

ソースフィールドの値をすべてのターゲットフィールドにコピーします。

詳細	
テーブル	RTE エンティティコピー操作 [sys_rte_eb_copy_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field* 入力は値です。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_fields* 出力はコピーされたソースフィールドの値です。
追加フィールド	*overwrite_existing_value* (オプション、ブーリアン)：true の場合、ターゲットフィールドの値が置換されます。true でない場合、空でない値は上書きされません。

最初の数値を抽出

ソースフィールドで最初に見つかった数値にターゲットフィールドを設定します。

詳細	
テーブル	RTE 数値抽出操作 [sys_rte_eb_extract_numeric_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field* 入力は値です。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細	
	出力は入力内で見つかった数値です。
追加フィールド	• *decimal_places* (オプション、数字)：指定した小数点以下の桁数が出力に含まれるように強制します。 • *remainder_target_field* (オプション、フィールドへの参照)：最初の数値を削除した後、ソースフィールドのトリミングされた残りの部分に設定します。

例

入力	結果
100 mb	100
100.123 mb	100.123
decimal_places = 2 が設定された 100.123 mb	100.12
decimal_places = 2 が設定された 100 mb	10000
remainder_target_field が設定された 100 mb	mb

Glide ルックアップ操作

target_table フィールドで指定されたターゲットテーブルの データベースでルックアップを実行します。

詳細	
テーブル	RTE Glide ルックアップ操作 [sys_rte_eb_glide_lookup_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields* ルックアップ用のデータベーステーブル。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_fields* ルックアップ操作に基づく結果のデータ。
追加フィールド	• *target_table* • *glide_matching_fields* (文字列)：ターゲットテーブルの列名のカンマ区切りリスト。source_sys_rte_eb_fields 内の各入力フィールドについて、glide_matching_fields に同数の値が存在している必要があります。 • *glide_target_fields* (文字列)：ターゲットテーブルの列名のカンマ区切りリスト。target_sys_rte_eb_fields 内の各ターゲットフィールドについて、glide_target_fields に同数の値が存在している必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例

入力	結果
• 入力フィールド 1：南チャールズ通り 100、バルチモア • 入力フィールド 2：MD • ターゲットフィールド：場所 (cmn_location) • Glide マッチングフィールド：通り、州 • Glide ターゲットフィールド：sys_id	出力フィールド 1：25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c

複数の入力スクリプト

複数の入力があるスクリプトを実行し、*target_sys_rte_eb_field* フィールドをそのスクリプトの出力に設定します。

詳細	
テーブル	RTE エンティティ複数入力スクリプト操作 [sys_rte_eb_multi_in_script_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields* 入力はスクリプトです。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は入力スクリプトの結果です。
追加フィールド	• *script* (スクリプト) • *use_unique_input_sets* (ブーリアン)：true の場合、一意の入力値のみが IRE 処理のデータバッチに含まれます。それ以外の場合は、すべての入力オブジェクトのフィールド値が含まれます。

入力として record_type と operating_system を取り、record_with_os を返すスクリプト関数で *use_unique_input_sets* を使用する例：

例

レコード	record_type	operating_system
1	コンピューター	Windows XP
2	コンピューター	Linux
3	コンピューター	Windows XP

use_unique_inputs_sets が true に設定されている場合、スクリプトは 2 つの値のみを処理します (computer + Windows XP および computer + Linux)。use_unique_inputs_sets が false に設定されている場合、3 つの値はそれぞれ個別に処理されます (computer + Windows XP、computer + Linux、computer + Windows XP)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サンプル スクリプト：

```
(function(batch, output) {
        for (var i = 0; i < batch.length; i++) {
            // batch[i] is the unique set of inputs/individual record
            // batch[i].<field> gives access to the field value
            var in0 = gs.nil(batch[i].record_type) ? '' : batch[i].record_type;
            var in1 = gs.nil(batch[i].operating_system) ? '' : batch[i].operating_system;
            // output[i] is the output for the specific combination of inputs/individual record
            output[i] = in0 + "_" + in1;
        }
    }
})(batch, output);
```

複数の入力/出力スクリプト

複数の入力があるスクリプトを実行します。その際、*target_sys_rte_eb_fields* フィールドで指定されたターゲットフィードをそのスクリプトの複数の出力に設定します。

詳細	
テーブル	RTE エンティティ複数入力/出力スクリプト操作 [sys_rte_eb_multiple_input_output_script_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields* 入力はスクリプトです。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_fields* 出力は入力スクリプトの結果です。
追加フィールド	*script* (スクリプト)

サンプル スクリプト：

```
(function(batch, output) {
        for (var i = 0; i < batch.length; i++) {
            var userId = (batch[i].user_id);
            var userIdParts = userId.split(".");
            output[i].first_name = userIdParts[0];
            output[i].last_name = userIdParts[1];
        }
    }
})(batch, output);
```

正規表現置換

match_regex フィールドで指定された正規表現パターンに一致する入力文字列のサブ文字列それぞれを、*replacement_regex* フィールドで指定された文字列に置き換えます。

詳細	
テーブル	RTE エンティティ正規表現の置換操作 [sys_rte_eb_regex_replace_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細	
	入力は文字列の値です。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は置換された文字列です。
追加フィールド	• *match_regex* (文字列、正規表現) • *replacement_regex* (文字列)

例

入力	結果
「String&With(Special)$Characters」- match_regex=「[^0-9a-zA-Z]+」で replacement_regex=「 」	"String With Special Characters"

置換

match_string フィールドで指定された文字列に一致する入力文字列のサブ文字列それぞれを、*replacement_string* フィールドで指定された文字列に置き換えます。

詳細	
テーブル	RTE エンティティ置換操作 [sys_rte_eb_replace_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field* 入力は文字列の値です。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は置換された文字列です。
追加フィールド	• *match_string* (文字列) • *replacement_string* (文字列)

例

入力	結果
「元の文字列」- match_string =「元の文字列」で replacement_string=「置換文字列」	「置換文字列」

数値を丸める

入力された数値を最も近い整数に四捨五入します。数値以外の値は切り捨てられます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細	
テーブル	RTE エンティティ数値丸め演算 [sys_rte_eb_round_numeric_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field* 入力は数値です。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は整数です。
追加フィールド	• *match_string* (文字列) • *replacement_string* (文字列)

例

入力	結果
「1.5」	「2」
「1.4」	「1」
「文字列です」	「」

スクリプト操作

入力が 1 つあるスクリプトを実行し、*target_sys_rte_eb_field* フィールドをそのスクリプトの出力に設定します。

注:
スクリプトの操作タイプは多くの場合、複数入力スクリプト操作に置き換えられ、既存の構成との下位互換性のためスクリプトの中に含まれています。

詳細	
テーブル	RTE エンティティスクリプト操作 [sys_rte_eb_script_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field* 入力はスクリプトです。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は入力スクリプトの結果です。
追加フィールド	• *script* (スクリプト) • *use_unique_input_sets* (ブーリアン) : true の場合、一意の入力値のみが IRE 処理のデータバッチに含まれます。それ以外の場合は、すべての入力オブジェクトのフィールド値が含まれます。例と詳細については、「複数入力スクリプト変換」を参照してください。

ソースフィールドは、JavaScript フィールド「input」として「batch」変数に含まれています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
(function(batch, output) {
        for (var i = 0; i < batch.length; i++) {
            // batch[i] is the unique set of inputs/individual record
            // batch[i].input gives access to the field value
            var in0 = gs.nil(batch[i].input) ? '' : batch[i].input;
            // output[i] is the output for the specific combination of inputs/individual record
            output[i] = in0 + " modified by script";
        }
    }
})(batch, output);
```

例：

```
/* Example Script
 (function(batch, output) {
    for (var i = 0; i < batch.length; i++) {
        //step1: access the input variables
        var a = batch[i].input; //Value of the source field.

        //step2: Your script/code goes here.
        var b = a + 1;
        //step3: set the output for each elements
        output[i] = b;
    }
 })(batch, output);
*/
```

設定

*target_sys_rte_eb_field*フィールドの値を *set_value* フィールドで指定された文字列に設定します。

詳細	
テーブル	RTE エンティティセット操作 [sys_rte_eb_set_operation]
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は *set_value* フィールドに関連付けられた値です。
追加フィールド	• *set_value* (文字列) • *overwrite_existing_value* (オプション、ブーリアン)：true の場合、ターゲットフィールドの現在の値が上書きされます。それ以外の場合、空でない値は置き換えられません。

最小値/最大値を設定

ターゲットフィールドを、すべての入力フィールドの値の最大値または最小値に設定します。

詳細	
テーブル	RTE エンティティ最小/最大操作 [sys_rte_eb_min_max_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields*

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

詳細	
	入力は値のセットです。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は、*min_max* の値に基づく最大値または最小値です。
追加フィールド	• *data_type* (STRING、NUMERIC、および DATE の値を持つ選択リスト) • *min_max* (MIN と MAX の値を持つ選択リスト)

例

入力	出力
「2」、「-1」、「0」	2
「a」、「b」	c
「2」、「-1」、「0」	-1
「a」、「b」	a

分割

source_sys_rte_eb_field 入力値に含まれる文字列を、*splitting_string* フィールドで指定されたセパレーターで分割し、結果の文字列アレイを *target_sys_rte_eb_field* フィールドに順番に割り当てます。

詳細	
テーブル	RTE エンティティ分割操作 [sys_rte_eb_split_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field* 入力は文字列の値です。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_fields* 出力はサブ文字列のリストです。
追加フィールド	*splitting_string* (文字列)

例

入力	結果
target_sys_rte_eb_fields {target1,target2,target3} に対する「value1||value2||value3」、splitting_string = 「||」	target1 : value1, target2 : value2, target3 : value3
target_sys_rte_eb_fields {target1} に対する「value1||value2||value3」、splitting_string = 「||」	target1 : value1

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例 (続く)

入力	結果
target_sys_rte_eb_fields {target1,target2,target3} に対する 「value1」、splitting_string = 「||」	target1：value1、target2：<null>、target3：<null>

トリミング

source_sys_rte_eb_field の入力値に含まれる文字列の先頭と末尾の空白を削除し、結果を *target_sys_rte_eb_field* フィールドに割り当てます。 この変換は、Java 文字列の trim() メソッドと同等です。

詳細	
テーブル	RTE エンティティトリム操作 [sys_rte_eb_trim_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field* 入力は文字列の値です。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は入力文字列の値ですが、先頭と末尾にスペースがありません。

例

入力	結果
「 value 1 」	「value 1」

大文字

source_sys_rte_eb_field の入力値のすべての文字を大文字に変更し、結果を *target_sys_rte_eb_field* フィールドに割り当てます。

詳細	
テーブル	RTE エンティティ大文字操作 [sys_rte_eb_upper_case_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field* 入力は文字列の値です。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は大文字の文字列値です。

例

入力	結果
「value1」	「VALUE1」

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

大文字トリミング

大文字変換とトリミング変換の両方を組み合わせます。

詳細	
テーブル	RTE エンティティ大文字トリム操作 [sys_rte_eb_upper_case_trim_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field* 入力は文字列の値です。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は、先頭と末尾に空白がない大文字の文字列値です。

例

入力	結果
「⊠⊠⊠⊠⊠ value1⊠⊠⊠ 」	「VALUE1」

CMDB 共通統合アプリに含まれる RTE 変換のテンプレートスクリプト

強力な変換エンジン (RTE) による変換は、CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリに含まれるテンプレート化された操作です。

CMDB 共通統合 アプリでは、次のスクリプトベースの RTE 変換を使用できます。

CI ルックアップ操作

ソースネイティブキーによって CMDB 内の既存の構成アイテム (CI) のフィールドの値を取得するために使用します。

詳細	
テーブル	強力な変換エンジンの CI ルックアップ操作 [sn_cmdb_int_util_ci_lookup_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field* 入力順序は次のとおりです。 **1.** ディスカバリーソース **2.** ソースネイティブキー **3.** CI フィールド この操作では、ソース [sys_object_source] テーブルでディスカバリーソースおよび関連するソースネイティブキーを照会し、ターゲットテーブル内の一致するレコードの CI フィールド値と関連するターゲットの Sys ID を返します。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細	
	出力は、ソースネイティブキーのルックアップと一致した CI のフィールド名の値です。一致がない場合は空の文字列になります。

ソース [sys_object_source] テーブルは、前回のスキャンによるディスカバリーソースとソースネイティブキーの順序を用いて照会されます。テーブルはクエリの結果を反復処理し、有効な CI が見つかるまでターゲット Sys ID でターゲットテーブルを照会します。有効な CI が見つかると、一致する CI の CI フィールドの値が返されます。

例

ディスカバリーソース	ソースネイティブキー	**CI** フィールド	結果
ServiceNow	ServiceNow||| COMPUTER-NAME||| Computer-01	name	Computer-01

会社のクレンジング

メーカーがモデルまたはソフトウェア (cpu_manufacturer) にリンクされていない場合に、ハードウェアメーカー名をクレンジングし、会社 [core_company] テーブルにレコードを追加して参照を設定するために使用します。

詳細	
テーブル	強力な変換エンジンエンティティの会社のクレンジング操作 [sn_cmdb_int_util_cleanse_company_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field* 入力は会社/メーカー名です。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は、core_company 内の結果の sys_id と会社の名前であり、3 本のパイプ (|||) で連結されます。
スクリプトインクルード関数	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationHardwareModelUtil().cleanseCompany(input*

一致するレコードが存在しない場合は、新しいレコードが core_company に作成されるため、戻り値には常に sys_id と名前が含まれます (入力が空または無効の場合を除く)。名前がクレンジングされ、MakeAndModelJS プラットフォーム API が呼び出される前に、CmdbIntegrationCompanyModelUtil スクリプトインクルードを介してファジールックアップが実行されます。

例

入力	結果
SERVICENOW	93d4ecfac0a8000b6294d71b733977fb||| ServiceNow

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ハードウェアモデルのクレンジング

ハードウェアモデルを作成、クレンジング、またはルックアップして、参照 (model_id) を作成するために使用されます。

詳細	
テーブル	強力な変換エンジンエンティティのハードウェアモデルのクレンジング操作 [sn_cmdb_int_util_cleanse_hardware_model_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields* 入力順序は次のとおりです。 **1.** メーカー名 **2.** モデル名 いずれかの値が単独で指定されている場合、操作は見つかったものだけを処理します。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は、core_company 内の結果の sys_id と会社の名前、および cmdb_model 内の sys_id とモデルの名前であり、すべてが 3 本のパイプ (|||) で連結されます。
スクリプトインクルード関数	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationHardwareModelUtil().cleanseModelAndCompa model_in)*

メーカーまたはモデルのどちらかで、一致するレコードが存在しない場合は、新しいレコードが core_company に作成されるため、戻り値には常に sys_id と両方のレコードの名前が含まれます (入力が空または無効の場合を除く)。

メーカー名は、会社のクレンジング変換のように処理され、メーカー名、モデル名が MakeAndModelJS プラットフォーム API に送信されます。

例

メーカー名	モデル名	結果
ServiceNow Incorporated	SERVICENOW	93d4ecfac0a8000b6294d71b733977fb|||ServiceNow|||ba29cb303710200044e0bfc8bcbe5d6d|||ServiceNow

モデル番号でのハードウェアモデルのクレンジング

ハードウェアモデルを作成、クレンジング、またはルックアップして、参照 (model_id) を作成するために使用されます。

詳細	
テーブル	モデル番号を使用した強力な変換エンジンエンティティのハードウェアモデルのクレンジング操作 [sn_cmdb_int_util_cleanse_hardware_model_number_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細	
	入力順序は次のとおりです。 **1.** メーカー名 **2.** モデル名 **3.** モデル番号 **4.** CI クラス **注:** [CI クラス] フィールドはオプションの入力フィールドであり、含まれている場合、*MakeAndModelJS* プラットフォーム API はモデルカテゴリ [cmdb_model_category] テーブルから製品モデルクラスを問い合わせてモデルレコードを取得します。それ以外の場合、API はハードウェアモデル [cmdb_hardware_product_model] テーブルからのみモデルレコードを取得します。 いずれかの値が単独で指定されている場合、操作は見つかったものだけを処理します。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は、core_company 内の結果の sys_id と会社の名前、および cmdb_model 内の sys_id とモデルの名前であり、すべてが 3 本のパイプ (|||) で連結されます。
スクリプトインクルード関数	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationHardwareModelUtil().cleanseModelAndCompa* *model_in)*

メーカーまたはモデルのどちらかで、一致するレコードが存在しない場合は、新しいレコードが core_company に作成されるため、戻り値には常に sys_id と両方のレコードの名前が含まれます (入力が空または無効の場合を除く)。

メーカー名は、会社のクレンジング変換のように処理され、メーカー名、モデル名およびモデル番号が *MakeAndModelJS* プラットフォーム API に送信されます。

例

メーカー名	モデル名	モデル番号	結果
ServiceNow Incorporated	SERVICENOW	BC0AA8000C56	93d4ecfac0a8000b6294d71b73397 ServiceNow||| ba29cb303710200044e0bfc8bcbe5 |||ServiceNow

IP アドレスのクレンジング

フィールドが IP アドレスを提供する場合に使用します。

詳細	
テーブル	強力な変換エンジンエンティティの IP のクレンジング操作 [sn_cmdb_int_util_cleanse_ip_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field*

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

詳細	
	入力はクレンジングする IP アドレスです。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は結果の IP アドレスで、空の場合もあります。
スクリプトインクルード関数	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationNetworkUtil().cleanseIpAddress(input)*

IP アドレスは、いくつかの既知の派生 (ピリオドの代わりにスペースを含む IPv4) とともに、IPv4 と IPv6 の両方の構造についてテストされます。結果が見つかった場合は、フォーマットされて返されます。

例

IP	IP 結果
192.160.89.1	192.160.89.1
192.160.89.1、54.21.12.311	192.160.89.1
192 160 89 1 54 21 12 311	192.160.89.1
192-160-89-1	192.160.89.1
2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329	2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329
junk	
175912537	10.124.54.89
-1	
0	

自動翻訳

IP バージョンのクレンジング

データのソースが IP バージョンを提供していない場合、または IP バージョンが信頼できない場合に使用します。

詳細	
テーブル	強力な変換エンジンエンティティの IP バージョンのクレンジング操作 [sn_cmdb_int_util_cleanse_ip_version_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field* 入力はクレンジングする IP アドレスです。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は、結果の cmdb_ci_ip_address.ip_version ルックアップキー (4、6、または空) です。
スクリプトインクルード関数	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationNetworkUtil().deriveIpVersion(input)*

入力 IP アドレス値が適切な IPv4 または IPv6 構造であるかどうかがチェックされます。そうでない場合、戻り値は空になります。この関数は IP クレンジングを提供しません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例

入力	結果
192.160.89.1	4

MAC アドレスのクレンジング

フィールドが MAC アドレスを提供する場合に使用します。

詳細	
テーブル	強力な変換エンジンエンティティの MAC のクレンジング操作 [sn_cmdb_int_util_cleanse_mac_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field* 入力はクレンジングする MAC アドレスです。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は結果の MAC アドレスで、空の場合もあります。
スクリプトインクルード関数	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationNetworkUtil().cleanseMacAddress(input)*

MAC アドレスは、いくつかの既知の派生とともに適切な構造についてテストされます (たとえば、コロンの代わりにスペースを使用した MAC アドレスなど)。結果が見つかった場合は、フォーマットされて返されます。

例

入力	結果
00 0A 95 9D 68 16	00:0a:95:9d:68:16

オペレーティングシステムのクレンジング

ソースがオペレーティングシステムの値を提供するときに、オペレーティングシステム名を抽出、クレンジング、およびフォーマットするために使用します。

詳細	
テーブル	強力な変換エンジンエンティティの OS のクレンジング操作 [sn_cmdb_int_util_cleanse_os_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field* 入力は、クレンジングするオペレーティングシステム名です。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は、結果のオペレーティングシステム名です。結果のオペレーティングシステム名は、cmdb_ci_computer.os リストフィールドにも書き込まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細	
スクリプトインクルード関数	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationOsUtil().cleanseAndInsertOs(input)*

現在のクレンジングのほとんどは、大文字小文字の修正などの一般的なクレンジングを除いて、Microsoft オペレーティングシステムの値に集中しています。

例

オペレーティングシステム	オペレーティングシステムの結果
Windows Server 2003 R2 64 bit Edition Service Pack 2	Windows Server 2003 R2
Windows 2003	Windows 2003
Windows Vista 64 bit Edition	Windows Vista
Windows 2000 Professional Service Pack 4	Windows 2000 Professional
Windows XP Service Pack 2-3	Windows XP
Microsoft Windows Server 2003 R2 64 bit Edition Service Pack 2	Windows Server 2003 R2
Microsoft Windows 2003	Windows 2003
Microsoft Windows Vista 64 bit Edition	Windows Vista
Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4	Windows 2000 Professional
Microsoft Windows XP Service Pack 2-3	Windows XP
linux ubuntu	Linux Ubuntu
Linux Ubuntu Server	Linux Ubuntu Server

自動翻訳

シリアル番号のクレンジング

無効なシリアル番号をクレンジングして削除するために使用します。

詳細	
テーブル	強力な変換エンジンエンティティのシリアル番号のクレンジング操作 [sn_cmdb_int_util_cleanse_serial_number_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields* 入力はクレンジングするシリアル番号です。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は結果のシリアル番号です。

例

シリアル番号	シリアル番号の結果
ec2aa2da-5312-aa3e-804c-c35feabeda5f	ec2aa2da-5312-aa3e-804c-c35feabeda5f

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例 (続く)

シリアル番号	シリアル番号の結果
1045–1209–6738–4668–7696–2783	1045–1209–6738–4668–7696–2783

シリアル番号をクレンジング (無効な場合は代替値を返す)

シリアル番号をクレンジングし、クレンジングされたシリアル番号の長さを検証するために使用します。シリアル番号の長さが無効な場合は、代替値を返します。

詳細	
テーブル	強力な変換エンジンエンティティが代替値の返却でシリアル番号をクレンジング [sn_cmdb_int_util_cle $anse_serial_number_with_alternate_value_return_if_invalid]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields* 入力：シリアル番号、代替値
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力：長さが有効な場合はクレンジングされたシリアル番号、それ以外の場合は代替値。
スクリプトインクルード関数	*global.SerialNumberManager().isValid(input)*

この操作では、シリアル番号をクレンジングし、クレンジングされたシリアル番号の長さが、*sn_cmdb_int_util.minimum_valid_serial_number_length* システムプロパティで指定された値以上かどうかを確認します。プロパティのデフォルト値は `7` に設定されます。

IMEI 番号をクレンジング (無効な場合は代替値を返す)

IMEI 番号をクレンジングし、クレンジングされた IMEI 番号の長さを検証するために使用します。IMEI 番号の長さが無効な場合は、代替値を返します。

詳細	
テーブル	強力な変換エンジンエンティティの IMEI のクレンジング 無効な場合は代替値の返却を使用 [sn_cmdb_int_util_cleanse_imei_with_alternate_value_return_if_invalid]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields* 入力：IMEI 番号、代替値
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力：長さが有効な場合は IMEI 番号、それ以外の場合は代替値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細	
スクリプトインクルード関数	なし

この操作では、IMEI 番号をクレンジングし、クレンジングされた IMEI 番号の長さが、*sn_cmdb_int_util.valid_imei_number_length* システムプロパティで指定された値と等しいかどうかを確認します。プロパティのデフォルト値は 15 に設定されています。

ソフトウェアモデルのクレンジング

ソフトウェアモデルをクレンジングして作成するために使用します。また、メーカーとソフトウェアモデルが存在しない場合は作成し、分割操作を実行します。

詳細	
テーブル	強力な変換エンジンエンティティのソフトウェアモデルのクレンジング操作 [sn_cmdb_int_util_cleanse_software_model_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields* 入力順序は次のとおりです。 **1.** メーカー名 **2.** ソフトウェア名 **3.** ソフトウェアバージョン (必須ではありません) メーカーまたは名前のみが指定されている場合は、それらの値のみが処理されて返されます。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は、core_company 内の結果の sys_id と会社の名前、およびクレンジングされたソフトウェア名、クレンジングされたソフトウェアのバージョンであり、すべてが 3 本のパイプ (|||) で連結されます。
スクリプトインクルード関数	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationSoftwareModelUtil().cleanseSoftwareModel(model, version)*

一致するメーカーレコードが存在しない場合は、レコードが作成されるため、戻り値には常に sys_id とメーカーの名前が含まれます (メーカーが空または無効ではない場合)。

メーカー名は、会社のクレンジング変換のように処理され、メーカー名が MakeAndModelJS プラットフォーム API に送信されます。

ソフトウェア名とバージョンがクレンジングされ、フォーマットされて返されます。バージョンは、存在する場合はソフトウェア名から削除されます。

例

メーカー	ソフトウェア名	ソフトウェアバージョン	結果
Dell Inc.			
	NoManufacturer		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例 (続く)

メーカー	ソフトウェア名	ソフトウェアバージョン	結果
		1.0.0.0	
Dell Inc.	DataEngine	1.0.17.2	b7e7d7d8c0a8016900a5d7f291acce5c|||Dell Inc.|||DataEngine|||1.0.17.2
GenuineIntel	TestSoftware	1.0.0.1	7aad6d00c611228400f00e0f80b67d2d|||Intel|||TestSoftware|||1.0.0.1
Dell Inc.	TestSoftware	232	b7e7d7d8c0a8016900a5d7f291acce5c|||Dell Inc.|||TestSoftware|||232
Dell Inc.	TestSoftware	123.0.0.0	b7e7d7d8c0a8016900a5d7f291acce5c|||Dell Inc.|||TestSoftware|||123.0
America Online	TestSoftware	1.0.0.0	0c43d035c61122750000251553f6f8e8|||America Online|||TestSoftware|||1.0
America Online	TestSoftware	1.0.0.0	0c43d035c61122750000251553f6f8e8|||America Online|||TestSoftware|||1.0
dell	LowerCase	1.0.0.0	b7e7d7d8c0a8016900a5d7f291acce5c|||Dell Inc.|||LowerCase|||1.0
Dell Corporation. Incorporated, Corp.	TestSoftware	1.0.0.0	b7e7d7d8c0a8016900a5d7f291acce5c|||Dell Inc.|||TestSoftware|||1.0
Microsoft	Microsoft SQL Server 2016 Enterprise	2.0.0	0e8b8e650a0a0b3b004f285ffbb1a4fc|||Microsoft|||Microsoft SQL Server 2016 Enterprise|||2.0
Dell Computer	DataEngine	1.0.17.2	b7e7d7d8c0a8016900a5d7f291acce5c|||Dell Inc.|||DataEngine|||1.0.17.2
Adobe	TestSoftware	1	b7e8b5c4c0a80169008b49e468920048|||Adobe Systems|||TestSoftware|||1.0

ソフトウェアインスタンス名の作成

新しいソフトウェアインスタンス名を作成するために、ハードウェア名、ソフトウェア名、およびソフトウェアバージョンが指定されている場合に使用します。

詳細	
テーブル	強力な変換エンジンエンティティのソフトウェアインスタンス名の作成操作 [sn_cmdb_int_util_cleanse_software_model_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細	
	入力順序は次のとおりです。 **1.** ハードウェア名 **2.** ソフトウェア名 **3.** ソフトウェアバージョン (必須ではありません)
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力はソフトウェアインスタンス名です。
スクリプトインクルード関数	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationSoftwareModelUtil().createSoftwareInstan sw_name_in, sw_version_in)*

例

ハードウェア名	ソフトウェア名	ソフトウェアバージョン	結果
computer1	microsoft	2.0.1	microsoft 2.0.1-computer1
computer2	adobe		adobe-computer2
computer3	adobe	2.1	adobe 2.1-computer3
hw2	sw3	301	sw3 301-hw2

CI クラスをモデルから導出

コンピューターレコードを処理し、モデルが提供されていても、それ以外にコンピューターのクラスがあいまいな場合に使用します。他の CI クラスを導出変換と一緒に使用できます。

詳細	
テーブル	強力な変換エンジンエンティティのモデルからのクラスの導出操作 [sn_cmdb_int_util_derive_class_from_model_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields* 入力順序は次のとおりです。 **1.** モデル名 **2.** クラス名
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は、結果のクラス名です。
スクリプトインクルード関数	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationClassUtil().deriveClassNameFromModelInpu class_in)*

指定された入力クラスよりもクラス階層の上位にあるクラス (親クラス) の値を返しません。たとえば、入力が cmdb_ci_server の場合、cmdb_ci_computer を返しません。cmdb_ci_computer 階層のみで、cmdb_ci_server (cmdb_ci_computer、cmdb_ci_server、cmdb_ci_server の子) を調べます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

現在、モデル内のサーバー、Windows サーバー、および Linux サーバーインジケーターを探します。

例

モデル	クラス	クラス結果
Windows サーバー	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_win_server
Microsoft サーバー	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_win_server
linux サーバー	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_linux_server
Microsoft サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_win_server
linux サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Red hat サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Arch サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Centos サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Debian サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Fedora サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Suse サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Oracle サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Rhel サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Ubuntu サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Junk		
	cmdb_ci_server	cmdb_ci_server
Junk サーバー	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_server
Junk	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_computer

ネイティブクラス識別子から CI クラスを導出

コンピューターレコードを処理し、ネイティブクラスインジケーターが提供されていても、それ以外にコンピューターのクラスがあいまいな場合に使用します。他の CI クラスを導出変換と一緒に使用できます。

詳細	
テーブル	強力な変換エンジンエンティティのネイティブ値からのクラスの導出操作 [sn_cmdb_int_util_derive_class_from_native_value_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields* 入力順序は次のとおりです。 **1.** ネイティブクラス識別子 **2.** クラス名
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は、結果のクラス名です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細	
スクリプトインクルード関数	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationClassUtil().deriveClassNameFromNativeVal class_in)*

指定された入力クラスよりもクラス階層の上位にあるクラス (親クラス) の値を返しません。たとえば、入力が cmdb_ci_server の場合、cmdb_ci_computer を返しません。cmdb_ci_computer 階層のみで、cmdb_ci_server (cmdb_ci_computer、cmdb_ci_server、cmdb_ci_server の子) を調べます。

現在、ネイティブ識別子内のサーバー、Windows サーバー、および Linux サーバーインジケーターを探します。

例

ネイティブクラス	クラス	クラス結果
Windows サーバー	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_win_server
Microsoft サーバー	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_win_server
linux サーバー	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_linux_server
Microsoft サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_win_server
linux サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Red hat サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Arch サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Centos サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Debian サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Fedora サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Suse サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Oracle サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Rhel サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Ubuntu サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Junk		
	cmdb_ci_server	cmdb_ci_server
Junk サーバー	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_server
Junk	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_computer

オペレーティングシステムから CI クラスを導出

コンピューターレコードを処理し、オペレーティングシステムが提供されていても、それ以外にコンピューターのクラスがあいまいな場合に使用します。他の CI クラスを導出変換と一緒に使用できます。

詳細	
テーブル	強力な変換エンジンエンティティの OS からのクラスの導出操作 [sn_cmdb_int_util_derive_class_from_os_operation]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細	
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields* 入力順序は次のとおりです。 **1.** オペレーティングシステム名 **2.** クラス名
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は、結果のクラス名です。
スクリプトインクルード関数	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationClassUtil().deriveClassNameFromOsName(os class_in)*

指定された入力クラスよりもクラス階層の上位にあるクラス (親クラス) の値を返しません。たとえば、入力が cmdb_ci_server の場合、cmdb_ci_computer を返しません。cmdb_ci_computer 階層のみで、cmdb_ci_server (cmdb_ci_computer、cmdb_ci_server、cmdb_ci_server の子) を調べます。

現在、オペレーティングシステム名のサーバー、Windows サーバー、および Linux サーバーインジケーターを探します。

例

オペレーティングシステム	クラス	クラス結果
Windows サーバー	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_win_server
Microsoft サーバー	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_win_server
linux サーバー	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_linux_server
Microsoft サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_win_server
linux サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Red hat サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Arch サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Centos サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Debian サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Fedora サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Suse サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Oracle サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Rhel サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Ubuntu サーバー	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Junk		
	cmdb_ci_server	cmdb_ci_server
Junk サーバー	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_server
Junk	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_computer

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ハードウェアモデルから仮想を導出

仮想である可能性があるコンピューターレコードを処理し、ハードウェアモデルが提供され、仮想ステータスがあいまいな場合に使用します。他の仮想を導出変換と一緒に使用できます。

詳細	
テーブル	強力な変換エンジンエンティティのモデルからの仮想の導出操作 [sn_cmdb_int_util_derive_virtual_from_model_operation]
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields* 入力順序は次のとおりです。 **1.** ハードウェアモデル名 **2.** 現在の仮想フラグ値
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は、結果の仮想フラグ (true/false) です。現在の仮想フラグが「true」の場合、結果は true です。それ以外の場合、結果は「true」または「false」になります。
スクリプトインクルード関数	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationVirtualDetectionUtil().detectVirtualFrom is_virtual_in)*

仮想デバイス (VMware) のモデル名でインジケーターを検索します。

例

ハードウェアモデル	仮想フラグ	仮想フラグの結果
thinkpad	true	true
thinkpad	false	false
thinkpad		false
vmware Inc	true	true
	true	true
	false	false
		false

ネイティブインジケーターから仮想を導出

仮想である可能性があるコンピューターレコードを処理し、ソースによって仮想インジケーターが提供され、仮想ステータスがあいまいな場合に使用します。他の仮想を導出変換と一緒に使用できます。

詳細	
テーブル	sn_cmdb_int_util_derive_virtual_from_native_value_operation
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields* 入力順序は次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細	
	1. ネイティブインジケーター **2.** 現在の仮想フラグ値
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は、結果の仮想フラグ (true/false) です。現在の仮想フラグが「true」の場合、結果は true です。それ以外の場合、結果は「true」または「false」になります。
スクリプトインクルード関数	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationVirtualDetectionUtil().detectVirtualFrom is_virtual_in)*

一般的な値のリストに対してネイティブインジケーターをテストし、「true」ブーリアンインジケーターを探します。

例

ネイティブ仮想値	仮想フラグ	仮想フラグの結果
virtual	false	true
virtual		true
virtual	true	true
y	false	true
y		true
y	true	true
はい	false	true
はい		true
はい	true	true
true	false	true
true		true
true	true	true
t	false	true
t		true
t	true	true
その他	false	false
その他		false
その他	true	true
not virtual	false	false
not virtual		false
not virtual	true	true
	false	false
		false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例 (続く)

ネイティブ仮想値	仮想フラグ	仮想フラグの結果
	true	true

シリアル番号から仮想を導出

仮想である可能性があるコンピューターレコードを処理し、ソースによってシリアル番号が提供され、仮想ステータスがあいまいな場合に使用します。他の仮想を導出変換と一緒に使用できます。

詳細	
テーブル	sn_cmdb_int_util_derive_virtual_from_serial_number_operation
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields* 入力順序は次のとおりです。 **1.** シリアル番号 **2.** 現在の仮想フラグ値
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は、結果の仮想フラグ (true/false) です。現在の仮想フラグが「true」の場合、結果は true です。それ以外の場合、結果は「true」または「false」になります。
スクリプトインクルード関数	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationVirtualDetectionUtil().detectVirtualFrom(serial_in, is_virtual_in)*

仮想デバイス (VMware) のシリアル番号でインジケーターを検索します。

例

シリアル番号	仮想フラグ	仮想フラグの結果
123	true	true
123	false	false
123		false
vmware-123	true	true
	true	true
	false	false
		false

単位による抽出とスケール

ソースに、スケーリングが必要な数値と、2048 Mb などの入力がある数値がある場合に使用します。ソースが常に単位を提供するわけではないため、提供される単位を計算または推測する必要がある場合があります。ターゲット単位は、CMDB のターゲットフィールドによって異なります。指定しない場合、小数点以下の桁数フィールドはデフォルトで 2 に設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
このフィールドは大文字と小文字を区別します。

詳細	
テーブル	sn_cmdb_int_util_extract_and_scale_by_units_operation
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields*
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field*
スクリプトインクルード関数	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationExtractScaleUnitUtil().extractAndScaleUn*

例

入力値	デフォルトの単位	出力単位	結果
2048 Mb	Mb	GB	2 GB
17179869184	B	GB	16 GB

最初の非 **Null** 値

単一のフィールドにマッピングする必要がある類似の情報を提供するフィールドのリストがあり、それらのフィールドがそれらの値を提供できる順序をランク付けしたい場合に使用します。

たとえば、SolarWinds の内部には、結合されたテーブルの階層があります。1 つの例では、コンピューターの名前は、子のほとんどのテーブルまたはそのテーブルの親のいずれかから取得される可能性がありますが、それぞれがプル内の個別のフィールドになります。最も具体的なテーブルから開始して、name 値の最初のインスタンスの値が検索されます。

詳細	
テーブル	sn_cmdb_int_util_first_non_null_operation
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields* 入力は、任意の長さのフィールドのリストです。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は、null (または空の) 値ではない、リスト内の最初のフィールドの値です。
スクリプトインクルード関数	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationFirstNonNullValueUtil().firstNonNullValu*

例

フィールド **1**	フィールド **2**	フィールド **3**	結果
	foo	foo2	foo

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロセス名、ドメイン、FQDN、DNS セット

ソースが名前、ドメイン、FQDN、または DNS 情報を提供する場合に使用します。これらのサブセットにのみ使用できます (たとえば、ソースが名前とドメインのみを提供する場合)。ソースが入力リスト (FQDN) の下位のフィールドのみを提供する場合は、スクリプト操作から CmdbIntegrationHardwareNameUtil スクリプトインクルードを呼び出して、空のダミーフィールドを作成する必要性を最小限に抑えることができます。

詳細	
テーブル	sn_cmdb_int_util_process_name_set_operation
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields* 次の順序で、最大 4 つの入力フィールドを取ります (追加のフィールドは無視されます)。 **1.** 名前 **2.** ドメイン **3.** FQDN **4.** DNS 4 つの入力値すべてを指定する必要はありませんが、これらの値は指定された順序で指定する必要があります。たとえば、ドメインのクレンジングのみを行いたい場合は、空の場合でも名前属性を指定する必要があります。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は {name}|||{domain}|||{fqdn}|||{dns} のような、同じ順序で連結された値のセットです。
スクリプトインクルード関数	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationHardwareNameUtil().processNameDomainFqdn(name, domain, fqdn, dns)*

FQDN と DNS が最初に処理され、フォーマットが正しいかどうかが確認されます。FQDN には、次のように (プロパティを介して) 渡す必要がある追加の検出正規表現があります。glide.discovery.fqdn.regex – default : ^([^.]+)\\.((?:[^.]+\\.)+[^.]+)$

可能であれば、可能な名前とドメインの値が抽出されます。名前とドメインが処理されるときに FQDN がない場合は、可能であれば値が生成されます。結果の名前の値も、次のディスカバリーフラグを使用して変更されます。

1. glide.discovery.hostname.case – デフォルト：変更なし。「小文字」、「大文字」、「変更なし」に設定できます。
2. glide.discovery.hostname.include_domain – デフォルト：false。「true」の場合、ドメインが最終的な名前の値に追加されます。

例

名前	ドメイン	FQDN	DNS	結果
myName	other.net	otherName.other.net	mycomp.servicenow.com	myName||| other.net||| otherName.other.net||| mycomp.servicenow.com

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例 (続く)

名前	ドメイン	FQDN	DNS	結果
na	other.net	otherName.other.net	mycomp.servicenow.com	otherName||| other.net||| otherName.other.net||| mycomp.servicenow.com
			servicenow.com	||| servicenow.com|||||
			name.servicenow.com	name||| servicenow.com||| name.servicenow.com||| name.servicenow.com
		name.servicenow.com		name||| servicenow.com||| name.servicenow.com|||
		name.servicenow.com		name||| servicenow.com||| name.servicenow.com|||
name	servicenow.com			name||| servicenow.com||| name.servicenow.com|||

プロセス **FQDN**

ソースから疑わしい FQDN 値が提供されていても、名前、ドメイン、DNS などの他の名前付けフィールドが提供されていない場合に使用します。

詳細	
テーブル	sn_cmdb_int_util_process_fqdn_operation
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field* 入力は、FQDN を含む単一のフィールドです。
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は {name}|||{domain}|||{fqdn}|||{dns} のような、同じ順序で連結された値のセットです。
スクリプトインクルード関数	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationHardwareNameUtil().processNameDomainFqdn('', fqdn, '')*

処理は、FQDN のみが入力として使用されることを除いて、「プロセス名、ドメイン、FQDN、DNS セット」変換と同じロジックに従います。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例

入力	結果
mycomputer.servicenow.com	mycomputer|||servicenow.com||| mycomputer.servicenow.com|||

スケール単位

ソースにスケーリングが必要な数値入力がある場合に使用します。ソースが常に現在の単位を提供するわけではないため、提供される単位を計算または推測する必要がある場合があります。ターゲット単位は、CMDB でターゲットになっているフィールドによって異なります。

詳細	
テーブル	sn_cmdb_int_util_scale_unit_operation
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields* 入力順序は次のとおりです。 **1.** 入力値 **2.** 現在の単位 **3.** ターゲット単位
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は、現在の単位からターゲット単位にスケーリングされた入力値です。現在の単位の単位が見つからない場合は、入力値が返されます。現在の単位またはターゲット単位が見つからない場合、入力が出力として返されます。
スクリプトインクルード関数	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationScaleUnitUtil().scaleUnits(input_value, input_unit, output_unit)*

例

入力	結果
• 入力フィールド 1：1 • 入力フィールド 2：GB • 入力フィールド 3：MB	1024

ソフトウェアバンドル **ID** のルックアップ

Jamf などのソースがソフトウェア公開者を提供していなくても、Mac ソフトウェアバンドル ID を提供している場合に使用します。ソフトウェアバンドル ID のルックアップは、バンドル ID ルックアップ [sn-cmdb_int_util_bundleid_lookup] テーブル内のレコードを bundle_id で検索します。指定された bundle_id のレコードが存在する場合は、それぞれのソフトウェア公開者が抽出されます。それ以外の場合は、ルックアップ Mac ソフトウェアバンドル ID データソースの次回実行時に照会される新しいレコードが作成されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細	
テーブル	sn_cmdb_int_util_software_bundle_id_lookup_operation
入力フィールド	• source_sys_rte_eb_field • バンドル ID
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 出力は、結果として得られるメンバー名、トラック名、および販売者名です。これらはすべて、3 本のパイプ (|||) で連結されます。一致するものが見つからない場合は、空の文字列になります。
スクリプトインクルード関数	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationSoftwareBundleIdLookup.lookupSoftware(bundleId)*

例

入力	結果
入力フィールド 1：com.microsoft.Word	Microsoft Corporation|||Microsoft Word|||Microsoft Corporation

ユーザールックアップ

ユーザー [sys_user] テーブル内のユーザーをユーザー名またはメールで検索し、次の順序で照合を試みるために使用します。

1. *user_name* 属性に一致するユーザー名
2. email 属性に一致するメール
3. 一致するものがない場合は、空を返します。

詳細	
テーブル	sn_cmdb_int_util_user_lookup_operation
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields* 入力順序は次のとおりです。 1. ユーザー名 2. メールアドレス (オプション)
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* sys_user の sysId
スクリプトインクルード関数	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationUserLookup.lookupUser(username, email)*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例

入力	結果
入力フィールド 1：abel.tuter	62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1
• 入力フィールド 1：atuter • 入力フィールド 2：abel.tuter@example.com	62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1

サービスグラフコネクタ の **ADM** アダプタの構成

アプリケーション依存関係マッピング (ADM) アダプタを構成すると、実行中のプロセス、TCP 接続、およびアプリケーションを CMDB に入力できます。

admin ロールを持つユーザーは、*`ADMHelper`* スクリプトインクルードを使用して、実行中のプロセス、TCP 接続、およびアプリケーションを CMDB に入力する ADM アダプタを構成できます。*`ADMHelper`* スクリプトインクルードは、CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリ内で入手できます。*`ADMHelper`* スクリプトインクルードは、ディスカバリーとサービスマッピングパターンアプリケーション (sn_itom_pattern) 内で利用可能な *`ApplicationDependencyMapping`* スクリプトインクルードを呼び出します。

ADM アダプタには、次の表で説明する入力が必要です。

ADM アダプタへの入力

入力	入力タイプ
実行中のプロセスの詳細	必須
コンピューターのSys ID	必須
TCP 接続の詳細	オプション
ADM プロパティ	オプション

CI の解釈と入力のため、ADM プロセッサーでは特定の形式の入力データが必要となります。キーが次の例のように形成されていることを確認します。

ADM プロセッサーのキーの例

TCP 接続のデータ	実行中のプロセス

[
{
"pid": "1068",
"local_ip": "127.0.0.1",
"local_port": "199",
"ip": "0.0.0.0",
"port": "199",
"state": "LISTEN",
"type": "on"
}
]
	[
	{
	"pid": "1",
	"ppid": "0",
	"command": "/usr/lib/systemd/systemd", "name": "systemd",
	"parameters": "--switched-root --system --deserialize 21"
	}
	
	]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ApplicationDependencyMapping スクリプトインクルードは、TCP 接続と実行中のプロセスデータを処理して次のテーブルに入力します。

- TCP 接続 [cmdb_tcp]
- 実行中のプロセス [cmdb_running_process]
- アプリケーション [cmdb_ci_appl]

注:
データが TCP 接続 [cmdb_tcp] テーブルと実行中プロセス [cmdb_running_process] テーブルに入力された後、*ApplicationDependencyMapping* スクリプトインクルードは TCP 接続と実行中のプロセスのデータを、ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] テーブルと IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] テーブルのデータに基づいてアプリケーション [cmdb_ci_appl] テーブルに入力できるように調整します。分類されたプロセスは、アプリケーション [cmdb_ci_appl] テーブルの対応する子クラスに追加されます。未分類のプロセスをアプリケーション [cmdb_ci_appl] テーブルに追加するかどうかは、システムプロパティ値によって異なります。

サービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリに入っている共通接続フレームワーク (CCF) を使用すると、サービスグラフコネクタの接続の詳細を単位のビューで確認することができます。

CCF を使用すると、 サービスグラフコネクタ で使用されるすべての接続、または サービスグラフコネクタに固有の接続にアクセスできます。接続の詳細には、接続エイリアス、接続のプロパティ、データソース、およびサービスグラフコネクタの接続に関連付けられたスケジュール設定済みデータインポートが含まれます。

接続の表示

CCF を使用するすべての サービスグラフコネクタ の接続の詳細を表示するには、次に移動します: すべて > サービスグラフコネクタ > 接続 アプリケーションナビゲーターから

サービスグラフコネクタが CCF を使用している場合は、コネクタに固有の接続を表示することもできます。接続の詳細を表示するには、アプリケーションナビゲーターからサービスグラフコネクタを開き、その [接続] モジュールにアクセスして [サービスグラフコネクタ] リストを表示し、接続名を選択します。

接続の詳細を表示する [サービスグラフ接続] ページには、接続をテストするために選択できる [テスト接続] 関連リンクも含まれています。接続に成功すると、成功メッセージが表示されます。失敗した場合は、失敗の理由を示すエラーメッセージが表示されます。

CCF テーブル

CCF では、次のテーブルを使用します。

サービスグラフ接続 [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection]
: CCF を使用するすべての サービスグラフコネクタ の接続レコードを保存します。サービスグラフ接続 [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection] テーブルには、他の CCF テーブルも関連リストとして含まれています。

プロパティ [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection_property]
: 特定の接続に関連付けられた接続プロパティを格納します。

サービスグラフ接続のデータソース [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection_data_source]
: サービスグラフ接続 [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection] テーブルとサービスグラフコネクタのデータソースの間の多対多 (m2m) の接続の詳細を格納します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

サービスグラフ接続の予定されているデータインポート [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection_scheduled_data_import]

サービスグラフ接続 [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection] テーブルとサービスグラフコネクタの予定されているデータインポートの間の m2m の接続の詳細を格納します。

サービスグラフ接続のテストスクリプト [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection_test_script]

サービスグラフコネクタのテスト接続プロセスをトリガーするためのスクリプトを含むレコードを格納します。

CMDB データ削除の管理

CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリは、後処理スクリプトと変換マップメソッドを使用して、インポートされた後にソースのサードパーティアプリケーションから削除された 構成管理データベース (CMDB) レコードを削除します。

後処理スクリプト方式

後処理方式では、ソース [sys_object_source] テーブルで、特定のソースフィードの前回の実行で更新されていない構成アイテム (CI) をチェックします。次に、関連付けられたターゲット CMDB テーブルから更新されていない CI を同期的に削除し、ターゲットレコードを一度に 1 つずつ削除します。

ほとんどのサービスグラフコネクタは、後処理方式を使用して CMDB レコードの削除を管理します。

後処理スクリプト方式では、RecordRemoval スクリプトを使用して、さまざまなレコード削除戦略を処理します。ハード削除では、CMDB からレコードを永続的かつ完全に削除して、復元不可能にし、不要になったデータに適したものにします。論理的な削除では、レコードを実際に CMDB から削除せずに削除済みとしてマークします。これにより、潜在的な復旧が可能になり、履歴データが保持されます。識別および調整エンジン (IRE) によって管理される最適化された論理的な削除が、拡張属性テーブルなどの特殊なテーブルを使用し、削除されたレコードを調整ルールを適用してより効率的に管理することで、この論理的な削除アプローチを強化します。デフォルトでは、テーブルは一度に最大 100 件のレコードを保持できますが、admin ロールを持つユーザーは、*sn_cmdb_int_util.ire_payload_items_size* システムプロパティを設定することでこの制限を調整できます。このプロパティはデフォルトでは利用できないため、CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリ内で整数タイプのこのプロパティを作成する必要があります。詳細については、「Add a system property」を参照してください。

変換マップベース方式

変換マップベース方式では、ソース [sys_object_source] テーブルで、特定のソースフィードに対する前回の実行で更新されていない構成アイテム (CI) がチェックされます。次に、マルチスレッド削除アプローチを使用して、関連するターゲット CMDB テーブルから更新されていない CI を同時に削除し、インポートセット内のすべてのターゲットレコードの削除を一度に処理します。共通統合削除レコード [sn_cmdb_int_util_remove_record] ステージングテーブル内にターゲットレコードデータを格納するために複数のインポートセットが作成され、レコードのマルチスレッド削除が可能になります。これによってデータ処理時間が短縮されます。

共通統合削除レコード [sn_cmdb_int_util_remove_record] ステージングテーブルは、これらの CI のディスカバリーソース、ソースフィード、ターゲットテーブル sys_id、ターゲットテーブル名などのターゲットレコードの詳細を保存することによって、更新されていない CI を追跡します。*Remove Record Transform Map* 内で定義された開始時スクリプトは、関連付けられたターゲットテーブルからレコードを削除します。

変換マップベース方式は、データ処理時間を改善するためにサービスグラフコネクタによって使用されます。たとえば、Tanium のサービスグラフコネクタ内の SG-Tanium 削除ソフトウェアデータ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ソースは、変換マップベース方式を使用してソフトウェアデータを削除します。「Tanium のサービスグラフコネクタ」を参照してください。

CMDB 共通統合での並列ロードのパーティションサイズの計算

CMDB 共通統合は、並列ロードフレームワークの計算済みパーティションサイズをサポートします (サービスグラフコネクタサポートされている場合)。

ServiceNow AI Platform の並列ロード機能は、複数のスレッドを使用してデータロードを実行します。データソースのパーティションサイズは、並列ロード機能で使用される CMDB 共通統合アプリケーションによって計算されます。このパーティションサイズにより、作業負荷が使用可能なスレッド間で均等に分散されていることを確認します。データロードのバランスを取ることで、サービスグラフコネクタ内のデータソースは利用可能なノード間でデータロードを均一に管理できるため、処理時間が短縮され、全体的な効率が向上します。このアプローチにより、効率的なデータロードが促進されて、待機時間が最小限に抑えられ、データソースのパフォーマンスが最適化されます。

CMDB 共通統合アプリケーション内の並列ロード機能のパーティションサイズの計算は、次の計算に基づいています。

- パーティションサイズの計算
- 並列ジョブの計算

パーティションサイズの計算

データソースでの並列ロードのパーティションサイズは、ServiceNow インスタンス上のアクティブなプライマリノードの数と、データソースによってロードされるデータの合計量の両方を基に、次の式を使用して決定されます。

```
Partition size = Total data volume / (10% * Active primary nodes)
```

たとえば、アクティブなプライマリノードが `4` つあり、ロードされるデータボリュームが `1000` ユニットの場合、パーティションサイズは次のように計算されます。

```
Partition size = 1000 / (10% * 4) = 1000 / 0.4 = 25
```

並列ジョブの計算

並列ジョブを使用すると、複数のジョブに作業負荷を均等に分散できるため、データのロード時間が短縮され、データ取得の効率が向上します。パーティションに対して作成される並列ジョブ数の計算は、以下の式に基づいて行われます。

```
Number of parallel jobs = Total data volume/Partition size
```

前の例では、合計データ量が `1000` ユニットで、パーティションサイズが `25` の場合、作成される並列ジョブの数は次のように計算されます。

```
Number of parallel jobs = 1000/25 = 40
```

CMDB 共通統合のクイックスタートテスト

CMDB の統合が検証をパスして、アップグレードの適用やアプリケーションの開発などの構成変更を行った後も正常に動作するか確認します。

危険:
デフォルトでは、自動テストを実行するためのシステムプロパティは、実稼働システムでは実行できないように無効になっています。データの破損や機能停止を避けるため、開発、テスト、および他の非本番インスタンスでのみテストを実行してください。「自動テストフレームワーク (ATF) テストの実行を有効または無効にする」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB 共通統合

CMDB INT：CMDB 統合検証テストスイート

複数のテストを使用して統合の整合性を検証するためのテストスイート。

テスト	説明	リリースバージョン
CMDB INT：テストセッションアプリケーションを設定	サーバー側スクリプトを変更して、1 つのデータ連携のみをテストできるようにアプリケーション名を設定します。それ以外の場合は、すべての統合がテストされます。	Paris
CMDB INT：ソース分析に対するテスト	CMDB データ連携ソース分析 (sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_source_analysis) テーブルの値とのデータ連携をテストします。	Paris
CMDB INT：アプリケーションフィードを検証	データ連携内のすべてのアプリケーションフィードを検証します。	Paris
CMDB INT：ディスカバリーソースを検証	ディスカバリーソースが存在することを検証します。	Paris
CMDB INT: エンティティマッピングを検証	データ連携のすべてのエンティティマッピングを検証します。	Paris
CMDB INT：フィールドを検証	CMDB 統合のフィールドを検証します。	Paris
CMDB INT：ルックアップを検証	CMDB データ連携ルックアップを検証します。	Paris
CMDB INT：必須操作を検証	マップされたフィールドに必須操作のすべての統合が存在することを検証します。	Paris
CMDB INT：操作を検証	データ連携のすべての操作を検証します。	Paris
CMDB INT：参照を検証します	CMDB データ連携リファレンスを検証します。	Paris
CMDB INT：関連エントリを検証します	関連するエントリーのデータディクショナリに対して、関連するすべてのクラスを検証します。	Paris
CMDB INT：リレーションシップを検証	CMDB 統合リレーションシップを検証します。	Paris

CMDB 共通統合 の詳細については、「CMDB 共通統合」を参照してください。

関連情報

クイックスタートテスト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

統合ハブ ETL

統合ハブ ETLストアアプリを使用して、完全性を損なうことなくサードパーティデータを CMDB または非 CMDB テーブルに統合する ETL 変換マップを作成および管理します。統合ハブ ETL は、サンプルデータの統合実行のテストを含む、統合プロセスをエンドツーエンドでガイドするシンプルなユーザーインターフェイスを提供します。

統合ハブ ETL (sn_int_studio) プラグインは、統合ハブ ETL 機能を提供します。

- CMDB 統合ダッシュボードを使用して、統合ハブ ETL で作成されたカスタム統合の進捗状況、結果、およびエラーを追跡します。CMDB 統合ダッシュボードは、CMDB 共通統合ストアアプリに含まれています。
- 統合ハブ ETL ツールの概要と手順については、「統合ハブ ETL | CMDB へのリソースのインポート」のビデオをご覧ください。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

必要なロール

cmdb_inst_admin ロールを持つユーザーは、統合ハブ ETL を使用して統合を作成したり、ServiceNow または ServiceNow Store のベンダーが提供する既存の統合をカスタマイズしたりできます。ベンダーは、新しい統合を作成し、それを誰でも使用できるアプリケーションとして提供できます。

非 CMDB テーブルのサポート

Yokohama リリース以降、統合ハブ ETL は一部の非 CMDB テーブルへのサードパーティデータの統合をサポートしています。統合ハブ ETL は、識別および調整 (IRE) でサポートされている非 CMDB テーブルをサポートしています。サポートされている非 CMDB テーブルと必要な構成の詳細については、「非 CMDB テーブルの IRE サポート」を参照してください。

サポートされている非 CMDB テーブルは、マッピング定義でクラス、条件付きクラス、クラスの関連付け、および参照ソースを指定するときに 統合ハブ ETL で使用できます。ただし、統合ハブ ETL で CMDB クラスと非 CMDB テーブルを使用する場合は、次のような違いがあります。

- クラスの関連付けの指定は、非 CMDB テーブルでは必須ではありません。
- 関係を追加しても、非 CMDB テーブルには適用されません。
- 非 CMDB テーブルのクラスの関連付けは、CMDB 関係ではなく参照フィールドに基づいています。

> **注:**
> 統合ハブ ETL のユーザーインターフェイスおよび付属のドキュメントでは CMDB および CMDB 要素を参照していますが、これらの参照のほとんどはサポートされている非 CMDB テーブルにも適用されます。

プロセス

統合ハブ ETL は、次の 2 つの主要なコンポーネントを処理に使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 強力な変換エンジン (RTE)：ステージングテーブルに格納されている生のソースデータを、CMDB にマッピングおよび統合されるデータに変換するために使用されます。RTE は、データ変換中に統合用に作成された ETL 変換マップを使用します。
- 識別および調整エンジン (IRE)：さまざまなデータソースにわたる識別および調整プロセスの一元化されたフレームワークとして使用されます。IRE プロセスは、CMDB 内およびサポートされている非 CMDB テーブル内のデータの完全性を維持するのに役立ちます。

統合ハブ ETL は、RTE と IRE を使用し、これらは連携してデータを処理および統合します。データは最初にデータソースからインポートされ、インポートセットシステムの一時的なステージングテーブルに保存されます。ステージングテーブルのデータと 統合ハブ ETL によって作成された ETL 変換マップを使用して、RTE は、IRE ペイロードを作成し、このペイロードが IRE によって処理されます。IRE は調整プロセスを適用して、CI の重複などの潜在的な問題を回避し、CMDB または非 CMDB テーブルの健全性を確実に維持し、結果のデータを統合します。

統合を作成するときには、ソースデータをインポートして、必要な場合にデータを変換し、データをマップするターゲットの CMDB クラス (または非 CMDB テーブル) と属性を選択します。最終的に、統合ハブ ETL の設定を使用して、サンプルデータの統合テストを実行します。その後で、統合の結果をプレビューし、設定を調整してから、大きなデータセットでの定期的な統合をスケジュールします。開発インスタンスで ETL 変換マップを開発してテストする場合は、本番インスタンスに実装する前に構成をテストして調整できます。

たとえば、SCCM (Microsoft System Center Configuration Manager) のデータを統合できます。

コンポーネントとワークフローを含む 統合ハブ ETL の概要については、「IntegrationHub-Extract Tranform Load (IH-ETL) is GA in ServiceNow store」を参照してください。

ガイド付きセットアップ

ガイド付きセットアップは、すべてのタスクを正しい順序で整理し、タスクの完了を追跡し、タスクの依存関係を適用します。他のタスクの完了に依存するタスクは、ツールのステップを実行してタスクを完了するときに有効または無効になります。

読み込み専用モード

統合ハブ ETL がデータソースからの受信データを検出しないサービスグラフコネクタを開くと、統合は読み取り専用モードで使用できます。読み取り専用モードでは、[ETL 変換マップアシスタント] ページのすべてのガイド付きセットアップタスクにアクセスできます。実際のデータが入力されていなくても、統合のすべての設定と定義を確認できます。ただし、読み取り専用接続を更新することはできません。

読み取り専用モードは、読み取り専用接続に類似した新しい接続を作成するために既存の接続を調べる場合に便利です。読み取り専用モードは、接続に関する問題のトラブルシューティングにも役立ちます。

統合ハブ **ETL** とインポートセット

統合ハブ ETL および ETL 変換マップを使用すると、インポートセットおよび変換マップを使用する場合と比べて、次のような利点が得られます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 識別および調整エンジン (IRE) プロセスは、統合ハブ ETL に組み込まれているため、すべてのデータは統合の一部として IRE によって自動的に処理されます。インポートセットと変換マップを使用する場合は、IRE プロセスを適用するための簡単な方法は提供されません。
- 統合ハブ ETLではガイド付きセットアップを使用します。これは、サードパーティデータを統合させるプロセス全体に関するガイダンスとシンプルなユーザーインターフェイスを提供します。
- 統合ハブ ETL には、新しい ETL 変換マップを使用する小さなデータセットの統合テストが含まれています。このテストを使用して、結果をプレビューし、構成を調整してから、定期的な統合をスケジュールできます。

期間

統合ハブ ETL には、次の用語が関連付けられています。

CMDB アプリケーション

SCCM 2019 などのサードパーティベンダーの名前。CMDB アプリケーションには、*Name* と *Discovery Source* という 2 つの属性が関連付けられています。新しい統合を作成する場合は、統合ハブ ETL を使用する前に、使用する予定の CMDB アプリケーションのディスカバリーソースを構成したことを確認してください。

データソース

生のソースデータのインポート元である SCCM 7.0 コンピューター ID などのソースフィード。さまざまなタイプのデータ用にさまざまな REST エンドポイントを使用する場合、各 REST エンドポイントは専用のデータソースと ETL 変換マップに関連付けられます。

ETL 変換マップ

統合ハブ ETL によって生成された出力。それぞれの統合用に構成された ETL 変換マップを使用して、サードパーティのデータを CMDB または非 CMDB テーブルに統合できます。

ソースデータ

統合ハブ ETL にインポートされた元の生データ。ソースデータを元の形式で使用することも、マッピングと統合の前にデータを変換することもできます。

変換

特定のデータ列に適用してデータ値を変換できる操作。たとえば、データ値の形式を変換します。変換を使用してデータ形式を標準化し、他のシステム要件を満たします。

変換されたデータ

一部のソースデータは、ターゲットの CMDB 属性およびクラスまたは非 CMDB テーブルの要件に準拠していない可能性があります。このような場合、データをターゲットの CMDB クラスおよび属性または非 CMDB テーブルにマッピングする前に、さまざまなタイプの変換をソースデータに適用できます。変換では、たとえば、データ形式の変換、値の置換、複数のデータ列からの値の連結などが可能です。

各 CMDB アプリケーションで、生データを取得するための複数の連結を使用できます。特定のタイプのデータを取得するために使用される各接続には、独自のデータソースと ETL 変換マップのペアがあります。したがって、1 つの CMDB アプリケーションで複数の ETL 変換マップを使用することができ、それらの各 ETL 変換マップは 1 つのデータソースに関連付けられます。

例：

CMDB アプリケーション	**ETL** 変換マップ	データソース
SCCM	SCCM コンピューター ID	/sccm/2019/comp

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB アプリケーション	ETL 変換マップ	データソース
	SCCM ディスク	/sccm/2019/disk
	SCCM アプリケーション	/sccm/2019/appl

ネストされたデータペイロード

ネストされたデータペイロードを処理するには、最初に、統合に使用されるデータソースが [単一列のデータ] オプションで設定されていることを確認する必要があります。この設定を使用すると、ネストされたデータを JSON ペイロードで正しく表すことができます。その後で 統合ハブ ETL が、フラットなデータではなくネストされたデータとしてデータを処理します。

ネストされたデータのサンプル：

```
{
        "u_computer_fqdn": "computer2-fqdn",
        "u_computer_id": 2,
        "u_computer_ip": "computer2-ip",
        "u_computer_location": "PDX",
        "u_computer_mac": "computer2-mac",
        "u_computer_name": "nested-payload-computer2",
        "u_computer_os": "computer2-os",
        "interfaces": [
           {
              "u_interface_ip": "computer2-eth1-ip",
              "u_interface_mac": "computer2-eth1-mac",
              "u_interface_name": "computer2-eth1",
              "ip": ""
           },
           {
              "u_interface_ip": "computer2-eth2-ip",
              "u_interface_mac": "computer2-eth2-mac",
              "u_interface_name": "computer2-eth2",
              "ip": {
                 "u_ip_address": "computer2-eth2-ip",
                 "u_mac_address": "computer2-eth2-mac"
              }
           }
        ],
        "software": [
           {
              "u_software_name": "computer2-software2",
              "u_software_version": "computer2-software2-1.0",
              "instance": {
                 "u_software_instance_name": "computer2-software1-instance"
              }
           },
           {
              "u_software_name": "computer2-software2",
              "u_software_version": "computer2-software2-2.0",
              "instance": {
                 "u_software_instance_name": "computer2-software2-instance"
              }
           }
        ]
     },
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

統合ハブ ETL の別のパネルにネストされたデータのレイヤーを表示し、変換の適用やマッピングを行い、そのデータを CMDB に統合することができます。

ネストされたデータの JSON ペイロードを作成する場合、次の制限が適用されます。

- フィールド名の先頭は文字 (A ～ Z または a ～ z の間) または「_」にする必要があり、文字 (A ～ Z または a ～ z の間)、数字 (0 ～ 9)、「_」文字しか使用できません。

  たとえば、フィールド名に *、[、]、# 、$、スペース、ドットなどの特殊文字を含めることはできません。

- 「temp」または「object」は内部使用のために予約されているので、これらをフィールド名に使用することはできません。
- ペイロード全体で一貫して、アレイまたはオブジェクトを使用して特定のレベルのデータを表す必要があります。これは、レベル内のアイテムの数には関係ありません。1 つのオブジェクトの複数のアイテムのアレイを使用する場合は、他のオブジェクトの単一のアイテムを表すときもアレイを使用する必要があります。

ネストされたペイロードデータの操作に関するデモについては、ServiceNow YouTube チャネルの Integration Hub - ETL ネストされたペイロード機能のデモ ビデオをご覧ください。

関連情報

チーム関連リスト

ETL 変換マップの作成

統合ハブ ETL は、特定の統合の ETL 変換マップを作成するために必要なすべてのタスクを実行するためのガイド付きセットアップを提供します。

ガイド付きセットアップ

ガイド付きセットアップでは、すべてのタスクを正しい順序で整理し、タスクの完了を追跡し、タスクの依存関係を適用します。他のタスクの完了に依存するタスクは、ツールのステップを実行してタスクを完了するときに有効または無効になります。

[ETL 変換マップアシスタント] ページのガイド付きセットアップを使用して、次のタスクを完了します。

ソースデータのインポートと基本的な詳細の指定

CMDB に統合するデータのソースなど、統合の基本的な詳細を入力し、ソースデータをインポートします。

始める前に

ETL 変換マップ用に選択する予定のデータソースは、現在のセッションで使用されているものと同じアプリケーションスコープ内に存在する必要があります。

ETL 変換マップを開くと、デフォルトではマップは検証されません。この検証手順を有効にするには、システムプロパティ [sys_properties] テーブルにシステムのプロパティを追加 *sn_int_studio.validation.enabled*して、そのプロパティを **true** に設定します。検証が完了したら、検証エラーの処理方法を選択します。

必要なロール：cmdb_inst_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 統合ハブ **ETL**.
   統合ハブ ETL のランディングページには、ServiceNow Store からダウンロードされた統合を含む、システムに存在するすべての統合が一覧表示されます。統合ハブ ETL v3.2 以降、統合は *CMDB Application* 値でグループ化されます。この場合、それぞれのグループを展開して統合を見つけます。
2. 表示または変更する統合の名前をクリックするか、[新規作成] をクリックします。
   システムのプロパティ*sn_int_studio.validation.enabled*が **true** に設定されている場合、統合ハブ ETL はロードしている ETL 変換マップを検証します。検証エラーがある場合は、[無効なマッピングデータが検出されました] ダイアログボックスが表示され、検出された個々のエラーがすべてリストされます。無効なマッピングを削除して有効なマッピングのみを続行するか、無効なマッピングを保持するかを選択できます。ただし、統合を続行しても、無効なマッピングに関する通知は引き続き表示されます。

   システムは次のようなエラーを検出します。

   - 対応する強力な変換エンジン (RTE) フィールドマッピングレコードにソースまたはターゲットのフィールドがない
   - インポートセットにテーブル列がない

     注:
     この状況では、RTE 内の対応するメタデータレコードは無効になり、自動的に削除されます。インポートセットで不足しているテーブル列に関連付けられているフィールドマッピングや変換操作などのレコードが削除されます。

   - ルックアップクラスの識別および調整エンジン (IRE) ルックアップルールがない
3. ETL 変換マップアシスタントページのガイド付きセットアップの [基本的な詳細を指定] セクションで、[ソースデータをインポートして基本的な詳細を入力します] タスクを選択します。
4. フォームに記入します。

フィールド	説明
CMDB アプリケーション	ETL 変換マップに関連付けられた CMDB アプリケーション。 [新しく追加] を選択すると、新しい CMDB アプリケーションの **[CMDB** アプリケーション] フィールドと [ディスカバリーソース] フィールドが追加されます。
名前	ETL 変換マップの名前。
説明	統合の説明。
データソース	システム内のすべてのデータソースのリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: データ統合が大幅に変更される可能性があるため、後でデータソースを変更する場合は注意してください。新しいデータソースのインポートセットテーブルに配置するには、列および関連する変換を削除するか、新しい列を追加する必要がある場合があります。統合ハブ ETL 検証プロセスでは、必要な更新が検出され、これらの更新に同意するか却下することができます。
サンプルインポートセット	指定されたデータソースに関連付けられているインポートセット。 そのインポートセットデータのサブセットが、ソースデータをプレビューするために使用されます。 関連付けられたデータソースの新しいインポートセットをプルするには、[新しいインポートセットを自動プル] オプションを選択します。 統合ハブ ETL v3.2 以降、インポートセットが指定されていない場合、マップがロードされ、自動的に読み取り専用モードに設定されます。マップで構成を確認することはできますが、マッピングや変換を編集することはできません。
プレビューサイズの上書き	この変換マップのプレビューのサンプルとしてロードおよび使用されるデータレコードの数。設定すると、このカスタム設定は *sn_int_studio.preview.size* システムプロパティの値を上書きし、現在の変換マップにのみ適用されます。 [スキーマのロード完了] が無効になっている場合、マップのネストされたデータ構造は、ロードされた指定された数のレコードのみに基づいて生成されます。 統合ハブ ETL v3.2 以降で利用可能なフィールド。
スキーマのロード完了	マップのデータ構造を生成するためのデータスキーマ全体のロードを有効または無効にします。 無効にすると、マップのネストされたデータ構造は、プレビュー用のサンプルレコードとしてロードされた数またはレコードのみに基づ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	いて生成されます。ロードされるレコードの数は、[プレビューサイズの上書き **(Preview Size Override)**] 設定またはグローバルシステムプロパティ *sn_int_studio.preview.size* のいずれかによって決まります。 統合ハブ ETL v3.2 以降で利用可能なフィールド。
CMDB アプリケーション	新しい **CMDB** アプリケーションの名前。**[CMDB** アプリケーション] を [新しく追加] に設定した場合に表示されます。
ディスカバリーソース	新しい **CMDB** アプリケーションに関連付けられているディスカバリーソース。**[CMDB** アプリケーション] を [新しく追加] に設定した場合に表示されます。

5. [保存] をクリックして現在の変更を保存するか、[完了としてマーク] をクリックします。

   [保存] をクリックすると、ヘッダーにタイムスタンプが表示されます。タイムスタンプは、ETL 変換マップの統合ハブ ETL セッションの間、そのまま表示されます。セッションに再度入るか、ETL マップを切り替えると、タイムスタンプが消えます。

関連情報

インポートセットデータソースの作成

データのプレビューと準備

CMDB に統合される生のソースデータのサンプルレコードを確認します。必要に応じて、ターゲットのクラスと属性に合わせてデータを変換して準備します。

始める前に
サンプルデータのレコード数は、システムプロパティ *sn_int_studio.preview.size* によってグローバルに決定されます。デフォルトでは 100 に設定されています。統合ハブ ETL が処理できるサンプルデータのレコードの最大数は 10,000 です。このプロパティを 10,000 の制限を超えて設定すると、統合ハブ ETL は 最大 10,000 件のレコードのみを処理し、そのことを示すメッセージが表示されます。

統合ハブ ETL v3.2 以降では、マップごとに [ソースデータをインポート] および [基本詳細を提供] フォームの [サイズの上書きをプレビュー] フィールドを設定することで、*sn_int_studio.preview.size* プロパティの値を上書きできます。

ネストされたペイロードからネストされたデータを処理するには、それぞれのデータソースに [単一列のデータ] オプションを設定する必要があります。

必要なロール：cmdb_inst_admin

このタスクについて
サンプルデータのデータ列の値を確認し、目的のターゲットクラスおよび属性の要件と一致しない列を特定します。たとえば、データ形式の変換、値の置換、データ列の連結などにより、データを変換できます。変換の上に別の変換を重ねて適用し、データ変換のチェーンを作成できます。マッピングおよび統合プロセスで無視されるデータ列を設定することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
CMDB 属性を空に設定するには、文字列「<EMPTY#_STRING> 」を使用します。

ネストされたデータの列は残りのデータと一緒に表示され、データ列のヘッダーには [ネストされたオブジェクト] という表記が表示されます。オブジェクトごとのネストされたデータアイテムの数が、ネストされたデータのより深いレベルにドリルダウンできるリンクとともに表示されます。ネストされたデータのデータ構造を別のパネルに表示するには、[データ構造を表示] オプションを有効にします。

[データ構造] パネルには、ネストされたデータを表示するための 2 つのオプションがあります。

- ツリー：ネストされたデータがオブジェクトごとにグループ化されます。各オブジェクトノードはソースデータ内のレコードエントリに対応します。オブジェクトノードを展開すると、そのレコードのすべてのネストされたデータが表示されます。
- コレクション：ネストされたデータが、最上位のオブジェクト (デフォルト) 別にグループ化され、次にソフトウェアなどのネストされたデータアイテム別にグループ化されます。ソフトウェアなどのノードを展開して、各コンピューターにインストールされているソフトウェアを表示します。

[データ構造] パネル、ブレッドクラムパス、またはソースデータ自体に表示される番号リンクで、ネストされたデータのレベルを移動できます。ナビゲーションに関係なく、ネストされたデータのすべてのビュー間で選択内容と表示されるデータの同期が維持されます。

ネストされたペイロードデータの操作に関するデモについては、ServiceNow YouTube チャネルの Integration Hub - ETL ネストされたペイロード機能のデモ ビデオをご覧ください。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 統合ハブ **ETL**をクリックし、 統合の名前をクリックします 。
   統合ハブ ETL のランディングページには、ServiceNow Store からダウンロードされた統合を含む、システムに存在するすべての統合が一覧表示されます。
2. [ETL 変換マップアシスタント] ページのガイド付きセットアップの [マッピング用のソースデータの準備] セクションで、[データのプレビューと準備] を選択します。
3. オプション: [データ構造を表示] を選択して、ネストされたデータの構造を表示する [データ構造] パネルを開きます。[データ構造] パネルでは、ネストされたデータのレベルをドリルダウンできます。
4. オプション: 列のアクションメニューを選択し、[ソート] 操作を選択します。
5. 列のアクションメニューを選択し、[グループ化] を選択してそれぞれの列ごとにデータをグループ化します。グループ化操作を元に戻すには、[グループ解除] を選択します。
6. オプション: [新しい変換] をクリックし、[ソース列を使用] を選択します。または、列のアクションメニューを選択し、[新しい変換] を選択して選択した列を変換します。

   (Optional) このデータのこのトップレベルのビューでは、ネストされたオブジェクトの新しい変換を作成することはできません。ネストされたオブジェクト列には、レコードのネストされたアイテムの数を示す番号リンクが含まれています。ネストされたオブジェクトの新しい変換を作成するには、その番号のリンクをクリックして実際のネストされたデータにドリルダウンします。または、[データ構造] パネルで、変換を作成する対象のネストされたオブジェクトに移動します。

   ネストされたデータの変換は、変換されるネストされたデータの親オブジェクトを参照できます。ネストされたデータのサンプルペイロードを例として使用すると、インターフェイスオブジェクトの変換は、親コンピューターオブジェクトを参照できますが、ソフトウェアオブジェクトを参照することはできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. 右側の [新しい変換] サイドバーで、[変換タイプ] を選択し、必要に応じて [変換の説明] を変更します。
変換タイプの詳細については、「統合ハブ ETL の変換タイプ」を参照してください。

b. オプション: この変換に使用されたすべての列を現在のビューから非表示にするには、[この変換に使用する初期列を非表示にします] を選択します。
この設定は現在のセッションでは一時的なものであり、ページを更新すると非表示の列が再び表示されます。非表示の列を表示するために、バナーフレームの歯車のアイコンをクリックすることもできます。次に、非表示の列を [利用可能] リストから [選択済み] リストに移動し、**[OK]** をクリックします。

c. 値を変換する [入力列] を選択または確認します。

d. オプション: 変換された値とともに追加される任意の列の [出力列名] を変更します。

e. [適用] をクリックします。
変換された値を含む新しい列が表示され、出力列名に基づいてアルファベット順に並べられます。提案された出力列名を使用した場合は、新しい列が入力列の右側に表示されます。

f. 変換されたデータを確認し、必要に応じて変換を調整します。

7. オプション: 「固定値列を設定」変換を適用するには、次の手順に従います。
   a. [新しい変換] をクリックし、[固定値列を設定] を選択します
   b. [固定値列を設定] サイドバーで、新しい列の [列名] と [列の説明] を入力します。次に、[列値をアサイン] を新しい列用に固定された値に設定します。
   c. [適用] をクリックします。
8. オプション: 列のアクションメニューを選択し、[マッピングで無視] を選択して、現在のセッションのマッピングと統合から列を除外します。

   (Optional) 後続のセッションでは、[マッピングで無視] 設定は適用されず、列はマッピングに含まれます。

   [マッピングに含める] をクリックすると、列の [マッピングで無視] 設定を元に戻すことができます。

9. オプション: 列のアクションメニューを選択し、[この列と下流の列を削除] を選択します。この削除アクションは、この列とともに、この列を入力列として使用して追加された列を削除します。
10. オプション: [新しい変換] をクリックし、[テーブル参照] を選択すると、参照するテーブルを指定して追加の値を抽出できます。右側の [テーブル参照] サイドバーのフィールドに入力します。指定されたルックアップテーブルの値は、マッピングされたデータと照合されます。一致するレコードの場合、ルックアップテーブルで指定した値が、マッピング用に準備されているデータに列として追加されます。

テーブル参照

フィールド	説明
ルックアップ テーブル	マッピングされているデータとの照合に使用するテーブル。ルックアップテーブルのレコードとマッピングされたデータがルックアップ条件を満たしている場合、ルックアップテーブ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
	ルの指定された値がそれぞれのレコードから抽出され、マッピングされたデータに追加されます。
ルックアップ条件	(Optional) 列条件のペアのセット。各ペアは、ルックアップテーブルの列とマッピングされたデータの列を指定し、これらの一致が試行されます。 ○ ターゲットテーブル列の値が次の場合：ターゲットテーブルの列がマッピングされたデータの列と一致します。 ○ ソースデータテーブルの値と一致：マッピングされたデータの列とルックアップテーブルの列が一致します。 一致する列の複数のペアを追加できます。
ルックアップ条件	(Optional) マッピングされたデータと一致するものがある場合にルックアップテーブルから抽出する値。 次に、次の列から値を出力します：ルックアップテーブルとマッピングされたデータの値がルックアップ条件を満たしている場合に、値を抽出するルックアップテーブルの列。 値の抽出元として複数のルックアップテーブルの列を指定できます。指定した列ごとに、対応する [出力列名] フィールドが自動的に表示されます。抽出された値とともに追加される列のラベルを指定します。
出力列名	(Optional) ルックアップテーブルから抽出された値とともにマッピングされたデータに追加される列のラベル。 [出力列名] フィールドは、[次に、次の列から値を出力します] で指定したすべての列に対応して自動的に追加されます。

11. データをレビューし、統合する予定のデータセットが変換され、正しくフォーマットされ、インポートの準備が整っていることを確認します。
12. [完了としてマーク] をクリックします。

タスクの結果

統合するソースデータ列と変換済み列のセットが、ターゲットの CMDB クラスと属性のフォーマットやその他の値の要件を満たしている場合に、データが準備されます。これらの列は、CMDB クラスと属性にマッピングして統合する準備ができています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB クラスおよび属性へのデータ列のマッピングについて

ソースデータをターゲットの CMDB クラスおよび属性にマッピングするための要件とガイドラインがいくつかあります。また、簡単に再アクティブ化できるように、設定を保持したままクラスのマッピングを非アクティブ化するオプションもあります。これらの概念を確認して、識別および調整エンジン (IRE) で適切に処理されることを確認してください。

必要なマッピング

必須として設定されていない属性へのマッピングに加えて、ターゲットクラスのすべての必須の属性にデータをマッピングする必要があります。また、デフォルトでは次の 2 つのフィールドが表示され、削除することはできません。

ソースネイティブキー

IRE で、レコードを一意に識別するために使用されるほか、関係と参照をビルドするために使用されます。また、挿入および更新操作のパフォーマンスも向上させます。ペイロードを処理する際にこのフィールドが空の場合、IRE はエラーを生成します。

ソースの最新のタイムスタンプ

IRE で現在のレコードより古いため無視できるレコードを識別するために使用され、競合する属性値を解決するために役立ちます。値が指定されている場合、現在 CMDB に格納されている値よりも後の値である場合にのみ、その値が使用されます。値が指定されていない場合、IRE はその属性を現在のタイムスタンプで更新します。

次のシステムプロパティを使用して、IRE がペイロードの *source_recency_timestamp* 値を使用してソース [sys_object_source] テーブルの *last_scan* 属性を更新する方法を変更することができます。

- glide.identification_engine.skip_updating_last_scan_if_older
- glide.identification_engine.ire_message_listener_skip_updating_last_scan_to_now

IRE による *source_native_key* と *source_recency_timestamp* を用いた CI 識別の方法については、「識別および調整エンジン (IRE)」を参照してください。

条件付きクラス

条件付きクラスを使用すると、特定の列値または特定のプラグインのステータスに従って、さまざまなデータレコードのセットをさまざまなターゲットクラスにマッピングできます。

たとえば、表示名に「Windows」が含まれている場合、「Windows Server」がターゲットクラスとして選択されます。ただし、表示名に「Linux」が含まれている場合は、「Linux Server」がターゲットクラスとして選択されます。これらの条件のいずれも満たさないレコードの場合 (表示名に「Windows」も「Linux」も含まれない場合)、「Server」がターゲットクラスとして選択されます。

関連クラス

関連クラスを使用すると、ターゲットの非 CMDB テーブルに関連付ける CMDB クラスを選択できます。非 CMDB テーブルが IRE 処理用に構成されていない場合は、IRE 処理に関連クラスを設定する必要があります。IRE 処理用にサポートおよび構成されている非 CMDB テーブルの場合、関連クラスの設定はオプションです。詳細については、「非 CMDB テーブルの IRE サポート」を参照してください。

ソフトウェアインスタンスは非 CMDB クラスですが、IRE ルールが関連付けられていません。したがって、ここで説明した Utah 以前のことは、引き続き有効です。ただし、IRE ルールを持つ非 CMDB クラスの場合、関連付けは必須ではありません。たとえば、「マッピングのターゲットクラスが、CMDB クラスへの参照を持つ非 CMDB クラスである場合は、非 CMDB ターゲットクラスを関連付ける CMDB クラスを選択する必要があります」が、IRE ルールを持つ非 CMDB クラスの

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

場合、「必須」ではなく「可能」です。例と同じで、IRE ルールを持つ非 CMDB に対しては有効ではありません。

マッピングのターゲットクラスが、CMDB クラスへの参照を持つ非 CMDB クラスである場合は、非 CMDB ターゲットクラスを関連付ける CMDB クラスを選する必要があります。非 CMDB クラスは、シリアル番号 [cmdb_serial_number] など、構成アイテム [cmdb_ci] クラスを拡張しないクラスを参照します。関連エントリ [cmdb_related_entry] クラスには、同じ非 CMDB クラスの複数の CMDB クラスの関連付けが含まれている場合があります。したがって、適切な関連付けを選択して、IRE の処理がターゲットの非 CMDB クラスを更新できるようにします。

たとえば、関連エントリ [cmdb_related_entry] クラスには、非 CMDB ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] クラスを CMDB ソフトウェアパッケージ [cmdb_ci_spkg] クラスに関連付けるレコードがあります。ターゲットクラスとしてソフトウェアインスタンスを選択する場合は、ソフトウェアインスタンスクラスをソフトウェアパッケージ [cmdb_ci_spkg] クラスに関連付ける必要があります。

クラスマッピングの非アクティブ化

たとえば、サービスグラフコネクタによって提供される ETL 変換マップを編集する場合は、クラスマッピングを削除して、統合の実行時にクラスが入力されないようにすることができます。ただし、後でそのクラスに入力することにした場合は、そのクラスを再度追加して、すべてのクラスマッピングを再構成する必要があります。代わりに、クラスマッピングを非アクティブ化して、そのマッピング設定をすべて保持しながら、統合の実行中にクラスを一時的に無視することができます。非アクティブ化することを選択したクラスは、ユーザーインターフェイスではグレー表示されますが、クラスマッピングを続行して編集することができます。後で、クラスマッピングを再アクティブ化して、クラスマッピングを再構成せずに、クラスの入力を有効にすることができます。

非アクティブ化することを選択した一部のクラスは、非アクティブ化することを直接選択しなかった追加のクラスの自動非アクティブ化をトリガーします。どのクラスが自動的に非アクティブ化されるかは、非アクティブ化することを選択したクラスによって異なります。たとえば、クラスに依存関係があるか、関連クラスがあるかなどによって異なります。これらの自動的に非アクティブ化されたクラスは次のようになります。

- ユーザーインターフェイスに薄いグレーで表示され、再アクティブ化することはできません。
- 次のクラスを再アクティブ化すると自動的に再アクティブ化されます。
  - 最初に非アクティブ化されて、自動非アクティブ化をトリガーしたクラス
  - 非アクティブ化されたクラスが依存するクラス

マッピングを直接非アクティブ化するすべてのクラスと、自動的に非アクティブ化される結果のクラスマッピングは、統合の実行時に入力されません。また、これらのクラスに関連付けられている関係とルックアップテーブルは、統合の実行時に入力されません。

クラスマッピングおよびその他の非アクティブ化シナリオ：

- 依存しているクラスがなく、関連するクラスがないクラスを非アクティブ化します。

  非アクティブ化されたクラスに関連付けられているルックアップルールと関係の自動非アクティブ化をトリガーします。

- クラスマッピング内で、シリアル番号などのルックアップルールを非アクティブ化します。

  自動非アクティブ化はトリガーしません。

- 非 CMDB クラスに関連付けられている CMDB クラスを非アクティブ化します。
  - 関連付けられている非 CMDB クラスの自動非アクティブ化をトリガーします。
  - 非 CMDB クラスを無効にしても、関連付けられた CMDB クラスには影響しません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 依存関係を持つクラスを非アクティブ化します (統合ハブ ETL に依存関係が存在する場合にのみ適用されます)。
  - 非アクティブ化されたクラスと 1 つの依存関係を持つすべてのクラスの自動非アクティブ化をトリガーします。
  - クラスに複数の依存関係がある場合、依存するすべてのクラスを非アクティブ化した場合にのみ、そのクラスは自動的に非アクティブ化されます。

    たとえば、ファイルシステムクラスが、コンピュータークラスとサーバークラスの両方と依存関係にあるシナリオなどです。コンピュータークラスを非アクティブ化しても、ファイルシステムクラスは自動的に非アクティブ化されません。サーバークラスも非アクティブ化した場合のみ、ファイルシステムクラスは自動的に非アクティブ化されます。
- 条件付きクラスまたは条件付きクラス内のクラスマッピングを非アクティブ化します。
  - 条件付きクラスを非アクティブ化またはアクティブ化すると、条件付きクラス内のすべての条件付きクラスのマッピングの自動非アクティブ化またはアクティブ化がトリガーされます。
  - 条件付きクラス内のクラスマッピングの非アクティブ化：統合の実行中に非アクティブ化されたクラスが入力されないようにします。ただし、関連する「If」、「Else if」、または「Else」条件自体は、条件付きクラスの条件内で引き続き有効です。たとえば、次のクラスマッピングを非アクティブ化した場合：

    [If] [operating_system] [contains] [Linux] の条件にさらに **[Class] [is] [Linux** Server]。

    この場合、Linux Server クラスは入力されませんが、**[If] [operating_system] [contains] [Linux]** 条件は有効です。

CMDB クラスおよび属性へのデータ列のマッピング

ソースデータ列をマッピングする CMDB のターゲットクラスと属性を選択します。データ列を特定のターゲットクラスにマップすることも、特定のデータ値に応じてターゲットクラスが選択されるように条件を追加することもできます。

始める前に

必要なロール：cmdb_inst_admin

このタスクについて

マッピングするデータ列は、変換されていないソースデータ列、または変換されたデータ列のいずれかになります。たとえば、データ列をコンピュータークラスおよびソフトウェアパッケージクラスに統合するには、それらのクラスをターゲットクラスとして選択し、データ列をそれらのクラスの特定の属性にマップします。

クラス、関係性、またはルックアップルールのマッピングを構成するときには、これらのアイテムは常に最初はアクティブとして設定されます。マッピングを非アクティブ化した結果の詳細については、「クラスマッピングの非アクティブ化」を参照してください。

注:
クラスを変更すると、そのクラスに既に設定されているマッピングに影響し、場合によってはそれらのマッピングが削除されます。クラスの変更を続行する前に、影響を受けるマッピングと影響の詳細が、[影響を受けるマッピング (Affected mappings)] ダイアログボックスに表示されます。ただし、これらの詳細は、変更が CMDB クラスから別の CMDB クラスへ、または非 CMDB クラスから別の非 CMDB クラスへの変更である場合にのみ表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 統合ハブ **ETL**をクリックし、 統合の名前をクリックします 。
   統合ハブ ETL のランディングページには、ServiceNow Store からダウンロードされた統合を含む、システムに存在するすべての統合が一覧表示されます。
2. ETL 変換マップアシスタントページのガイド付きセットアップの [データを CMDB にマップし、関係性を追加します] セクションで、[ソースデータをマップする **CMDB** クラスを選択してください] を選択します。
   プラットフォームで必須として設定されている属性が表示されるので、これらの各属性にデータ列をマッピングする必要があります。
3. [クラスの追加] をクリックしてマッピング先のターゲットクラスを追加するか、[クラスの編集] をクリックしてクラスを編集します。

   a. [クラスの追加] ダイアログボックスで、CMDB クラスを選択します。

   b. [保存] をクリックします。

   c. オプション: クラスの [マッピングのアクティブ化/非アクティブ化 **(Activate/Deactivate Mapping)]** トグルスイッチをオンまたはオフに設定します。[影響を受けるクラスマッピング] ダイアログボックスが表示された場合は、影響を受けるクラスのリストを確認し、[続行] をクリックします。
   非 CMDB クラスを追加した場合、そのクラスは最初は非アクティブで、有効な関連クラスを追加するまで、[マッピングのアクティブ化/非アクティブ化 **(Activate/Deactivate Mapping)]** トグルスイッチが無効になります。

4. [条件付きクラスを追加] をクリックしてから、[条件付きクラスを追加] ダイアログボックスで、データをさまざまなターゲットクラスにマップするために満たす必要がある条件を指定します。

   a. [コレクション] は、最下位の属性に関連付けられている階層内のデータ分岐に自動的に設定されます。データのマッピング元のデータ分岐の値を変更できます。このデータ分岐は、階層の同じデータ分岐より上位レベルにある必要があります。

   b. [条件] ドロップダウンリストで、データ値が満たす必要がある属性条件を選択するか、検索ボックスに「プラグイン」と入力してプラグイン条件を指定します。その後、どの条件にも一致しなかった残りのレコードを、さらに別のターゲットクラスにマップすることを指定できます。データレコードは、満たされた条件に従ってさまざまなターゲットクラスにマップされます。

   ネストされたデータを処理する場合、プレフィックスは属性アイテムのネストされた階層の最初のレベルを示します。

   > **注:**
   > 非 CMDB クラスを選択した場合、そのクラスは最初は非アクティブで、アクティブな関連クラスを追加するまで、[マッピングのアクティブ化/非アクティブ化 **(Activate/Deactivate Mapping)]** トグルスイッチが無効になります。

   c. [保存] をクリックします。

   d. オプション: 条件付きクラスの [マッピングのアクティブ化/非アクティブ化 **(Activate/Deactivate Mapping)]** トグルスイッチをオンまたはオフに設定します。[影響を受けるクラスマッピング] ダイアログボックスが表示された場合は、影響を受けるクラスのリストを確認し、[続行] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

e. オプション: [クラスを編集] をクリックして、条件付きクラスの設定を編集します。[条件付きクラスを編集] ダイアログボックスで、クラスマッピングの [マッピングのアクティブ化/非アクティブ化 **(Activate/Deactivate Mapping)]** トグルスイッチをオンまたはオフに設定します。[保存] をクリックし、[影響を受けるクラスマッピング] ダイアログボックスが表示された場合は、影響を受けるクラスのリストを確認し、[続行] をクリックします。

- 非アクティブ化されたクラスは統合の実行中に入力されませんが、これは関連付けられた条件には影響しません。「If」、「Else if」、または「Else」条件自体は、条件付きクラスの条件内で引き続き有効であり、一致する CI は条件に従ってフィルタリングされます。
- 条件付きクラスのトグルスイッチは、条件付きクラス内のすべての条件付きクラスマッピングの状況のサマリーを反映します。条件付きクラスマッピングの少なくとも 1 つがアクティブになっている場合、条件付きクラスのトグルスイッチはアクティブとして表示されます。それ以外の場合、条件付きクラスのトグルスイッチは非アクティブとして表示されます。

5. 非 CMDB クラスの場合は、[関連クラスを追加] をクリックして、非 CMDB クラスを CMDB クラスに関連付け、[マッピングのアクティブ化/非アクティブ化 **(Activate/Deactivate Mapping)]** トグルスイッチを有効にします。または、[関連クラスを編集] をクリックして、既に関連付けられているクラスを編集します。

a. [関連クラスを追加] ダイアログボックスで、CMDB クラスを選択します。リストには、指定された非 CMDB テーブルの関連エントリ [cmdb_related_entry] クラスのすべてのエントリが含まれます (非アクティブ化されたクラスは含まれません)。

b. [追加] をクリックします。

c. オプション: 関連クラスの [マッピングのアクティブ化/非アクティブ化 **(Activate/Deactivate Mapping)]** トグルスイッチをオンまたはオフに設定します。

> **注:**
> 関連するクラスが追加されていないか、非アクティブ化されている場合、[マッピングのアクティブ化/非アクティブ化 **(Activate/Deactivate Mapping)]** トグルスイッチは無効になります。

6. [マッピングを設定] をクリックして新しく追加されたクラスのマッピングを設定するか、[マッピングを編集] をクリックしてマッピングを編集します。

a. マッピングするには、右側のデータサイドバーからマッピングページの左側の CMDB ターゲット属性にデータ列をドラッグします。 アイコンをクリックし、マッピングのデータ列を選択します。
ネストされたデータをマッピングする場合：

- データサイドバーのデータ列は、ネストされたデータの構造を表すツリー形式で表示されます。各属性は、属性のサンプルデータに関連付けられています。
- 変換された列は、シアンの影付きのドットで示されます。
- 特定の CMDB クラスへのすべてのマッピングは、ネストされたデータの同じソース分岐からのものである必要があります。マッピングする最初の列の選択元の分岐のみが、後続のマッピングの列の選択に関して有効です。

  この制限は、ルックアップテーブルの属性にマッピングする場合とは異なる方法で適用されます。ルックアップテーブル内の属性へのすべてのマッピングも、同じソース分岐からのもので

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ある必要があります。ただし、そのソース分岐は、非ルックアップテーブルで使用したソース分岐とは異なっていてもかまいません。

> **注:**
> この制限を回避するには、データ準備ステップでコピー変換を使用して、親レベルから子レベルに属性をコピーします。マッピングするすべての属性が同じレベルになるようにデータを準備します。

- データサイドバーからマップする列をドラッグすると、マッピングに有効な CMDB ターゲット属性のフィールドが緑色の枠でハイライトされます。無効なターゲット属性に列をドロップしようとすると、それぞれのフィールドが赤い枠でハイライトされ、エラーが表示されます。

b. [属性を追加] をクリックします。次に、[属性を追加] ダイアログボックスの [属性] リストから、データをマッピングするターゲット属性として 1 つ以上のアイテムを選択します。リストの **[IRE 設定]** セクションまでスクロールダウンして、強力なインポートセットトランスフォーマープロパティ のいずれかを選択することもできます。[保存] をクリックします。
個々のアイテムレベルと IRE ペイロードレベルで定義された強力なインポートセットトランスフォーマープロパティの優先順位の詳細については、「強力なインポートセットトランスフォーマープロパティ」を参照してください。

c. 「シリアル番号ルックアップ 1 (Serial Number Lookup 1)」ルールなどのルックアップルールをマッピングします。

ルックアップルールは、それらをマッピングするまで非アクティブ状態になります。ルックアップルールの [フィルター] アイコンをクリックして、ルックアップフィルターを編集または追加します。[ルックアップフィルター] ダイアログボックスで、データをさまざまなターゲットクラスにマップするために満たす必要がある属性条件またはプラグイン条件を指定します。次に、[保存] をクリックします。

ルックアップルールのフィールドをマッピングした後、ルールの [ルックアップルールのアクティブ化/非アクティブ化 (Activate/Deactivate Lookup rule)] トグルスイッチをオンまたはオフに設定できます。

d. オプション: [クラスの詳細を表示] をクリックして、CI クラスマネージャー に現在のクラスを表示します。

e. オプション: [データを変換] タブをクリックして、データ準備ページに移動し、そこでマッピングするデータを確認し、さらに変換することができます。

f. [ソースデータをマップする CMDB クラスを選択してください] ページに戻ります。

7. [完了としてマーク] をクリックします。

リレーションシップの追加

統合のために、ターゲット CMDB クラス間に存在する関係を追加します。

始める前に

- 関係に追加するクラスは、アクティブ化された状態である必要があります。
- 編集する基本関係または条件付き関係内の関係は、アクティブ化された状態である必要があります。
- 編集する条件付き関係内の関係内で、少なくとも 1 つの関係の条件がアクティブ化された状態である必要があります。そのようになっていない場合、[リレーションシップを編集] ボタンはグレー表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

必要なロール：cmdb_inst_admin

このタスクについて

ネストされたデータとの関係を作成する場合、ネストされたデータから兄弟オブジェクトへの関係を作成することはできません。ネストされたデータのサンプルペイロードを例として使用する場合、インターフェイスとソフトウェアの間に関係を作成することはできません。

ITOM ヴィジビリティ (利用可能な場合) は、拡張ディスカバリーパターンを使用して CI 関係を特定し、ベースシステムの提案された関係テーブルに追加します。該当する場合は、[提案されたリレーションシップ] テーブルを使用して、共通サービスデータモデル (CSDM) (CSDM) 標準に準拠する関係を選択します。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 統合ハブ **ETL**をクリックし、 統合の名前をクリックします 。
   統合ハブ ETL のランディングページには、ServiceNow Store からダウンロードされた統合を含む、システムに存在するすべての統合が一覧表示されます。
2. ETL 変換マップアシスタントページのガイド付きセットアップの [データを CMDB にマップし、関係性を追加します] セクションで、[リレーションシップを追加] を選択します。
3. 関係を追加するには、[リレーションシップを追加] を選択するか、関係を追加する前に満たす必要がある属性条件を指定する場合は、[条件付き関係を追加] を選択します。必要に応じて次のアクションを完了します。
   [関係タイプ] リストメニューは、選択した親クラスと子クラスに基づいて変わります。
   - 依存関係がある場合、リストは無効になり、関係タイプが自動的に入力されます。
   - 複数の依存関係がある場合、リストには包含とホスティングの両方の関係オプションが表示され、包含関係タイプが自動的に入力されます。
   - 依存関係がない場合、リストには、[提案されたリレーションシップ] が表示され、最初に提案された関係が自動的に選択され、その後にベースシステムの関係タイプが続きます。
   - 提案された関係がない場合、リストには、[提案されたリレーションシップはありません] が表示され、その後にベースシステムの関係タイプが続きます。
4. [保存] をクリックして現在の変更を保存するか、[完了としてマーク] をクリックします。

   [保存] をクリックすると、ヘッダーにタイムスタンプが表示されます。タイムスタンプは、ETL 変換マップのIntegration Hub ETL セッションの間、そのまま表示されています。セッションに再度入るか、ETL マップを切り替えると、タイムスタンプが消えます。

マッピング結果のプレビュー

サンプル統合の結果をプレビューします。

始める前に

必要なロール：cmdb_inst_admin

このタスクについて

統合テストを実行し、サンプルデータ (デフォルトでは最大 100 レコード) の結果のサマリーを表示します。サマリーには、作成された関係、マッピングされたクラス、IRE が処理できなかった部分的なペーロードおよび不完全なペイロードの合計数が含まれます。また、強力な変換エンジン (RTE) と識別調整エンジン (IRE) からの詳細なメッセージを表示することもできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> ほとんどの統合ハブ ETL ログメッセージ (RTE および IRE から) は情報を提供します。ただし、*com.glide.import_set.importlog_level* および *glide.importlog.log_to_table* システムプロパティが INFO ログメッセージを追加しないように設定されている場合でも、統合ハブ ETL は INFO ログメッセージをレンダリングします。これらのプロパティの詳細については、「インポートセットのプロパティ」を参照してください。

サマリーページで詳細を表示した後、任意のステップに戻って調整を行い、統合を再実行できます。

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 統合ハブ **ETL**をクリックし、 統合の名前をクリックします 。
   統合ハブ ETL のランディングページには、ServiceNow Store からダウンロードされた統合を含む、システムに存在するすべての統合が一覧表示されます。
2. ETL 変換マップアシスタントページのガイド付きセットアップの [サンプル統合結果のプレビューおよびインポートのスケジュール] セクションで、[テストとロールバックの統合結果] を選択します。
3. [テストとロールバックの統合結果] ページで、[統合実行] をクリックします。
4. サマリーページを表示し、さまざまなタブをクリックして、影響を受ける CMDB クラスの統合実行結果を確認します。ⓘをクリックすると、CI フォームを開いて情報を表示できます。

   > **注:**
   > 属性列の順序は、プラットフォームのクラスのデフォルトの列リストに従います。最初に、クラスのデフォルト列が左から右に表示され、その後に残りの属性列がアルファベット順に整理されます。たとえば、コンピュータークラスのデフォルトの列リストを表示するには、すべて > 設定 > コンピュータ.

5. オプション: 任意のクラスのタブを選択し、[マッピングを編集] をクリックして、[ソースデータをマップする CMDB クラスを選択してください] ページに戻り、そこでマッピングの設定を確認して変更できます。

   > **注:**
   > [マッピングを編集] をクリックすると、この統合実行の結果として CMDB に加えられたすべての変更がロールバックされます。

6. オプション: [関係] タブをクリックし、作成された関係を確認します。
7. オプション: [リレーションシップを編集] をクリックして、[リレーションシップを追加] ページに戻り、そこで関係の構成を確認して変更できます。

   > **注:**
   > [リレーションシップを編集] をクリックすると、この統合実行の結果として CMDB に加えられたすべての変更がロールバックされます。

8. [エラーログ] タブ、[アクティビティログ] タブ、または[警告ログ] タブをクリックすると、統合中に IRE および RTE によって記録されたそれぞれの詳細が表示されます。

   IRE ログレコードはカテゴリごとにグループ化され、さらにそれぞれのクラスごとに整理されます。IRE ログメッセージの場合、[メッセージ] 列には、生のログメッセージから抽出されたメッセージ自体のみが含まれます。[ログメッセージ] 列には、メッセージ自体に加えてクラスとカテゴリを含む完全なログメッセージが含まれます。RTE ログは [その他] カテゴリに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[詳細] 切り替えスイッチを使用して、[メッセージ] 列と [ログメッセージ] 列の表示モードを変更します。

- 詳細オン：ログメッセージの完全に展開されたテキストを表示します。
- 詳細オフ：ログメッセージの要約バージョンを表示します。メッセージをポイントすると、ログメッセージの完全に展開されたテキストが表示されます。

9. 統合実行の IRE ペイロードの詳細については、[不完全ペイロード] タブと [部分的ペイロード] タブをクリックしてください。
10. [完了としてマーク] を選択します。
[ロールバックオプション] ダイアログボックスが表示され、次のいずれかのオプションを選択できます。
    - データを保持：この統合によって発生した CMDB に対するすべての変更が保持されます。
    - ロールバックを実行：この統合によって発生した CMDB に対するすべての変更はロールバックされ、CMDB は、統合を実行する前の状態に復元されます。

統合スケジュールの提供

この ETL 変換マップを使用して、CMDB にデータをインポートするスケジュールを設定します。

始める前に

必要なロール：cmdb_inst_admin

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 統合ハブ **ETL**をクリックし、 統合の名前をクリックします 。
統合ハブ ETL のランディングページには、ServiceNow Store からダウンロードされた統合を含む、システムに存在するすべての統合が一覧表示されます。
2. ETL 変換マップアシスタントページのガイド付きセットアップの [サンプル統合結果のプレビューおよびインポートのスケジュール] セクションで、[スケジュール済みインポートの設定] を選択します。
3. [スケジュールを指定] ページで、[スケジュールを設定] をクリックします。
4. [スケジュール設定済みデータインポート] リストビュー (新しいタブで開かれます) で、[新規] をクリックします。
5. [スケジュール設定済みデータインポート] フォームに入力し、[送信] をクリックします。
フォームフィールドの詳細については、「スケジュール設定済みデータインポート」を参照してください。
6. [完了としてマーク] をクリックします。

統合ハブ **ETL** の変換タイプ

統合ハブ ETL のさまざまな変換を使用して、CMDB にマッピングするためのソースデータを変換して準備します。

CMDB 共通統合ストアアプリからの変換は、統合ハブ ETL でも利用できます。

連結

入力フィールドの値を単一の文字列に組み合わせ、オプションの *joining_string* フィールドで結合します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細	
テーブル	sys_rte_eb_concat_operation
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields*
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field*
追加フィールド	*joining_string* (オプション)

例	
入力	「input_1」、「input_2」、「input_3」
追加フィールド	*joining_string* =「,」
結果	「input_1、input_2、input_3」

ブール値に変換

受信した値をブール値に変換します。「true」と「1」の値は「true」 (大文字と小文字を区別しない) に変換され、その他の値は「false」に変換されます。

詳細	
テーブル	sys_rte_eb_to_boolean_operation
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field*
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field*

例：

- 次の入力はすべて「true」を返します。
  - true
  - 1
- 次の入力はすべて「false」を返します。
  - 「input_1」
  - 「」
  - 0
  - 11

日付に変換

受信値に *date_format* を適用して、受信値の *GlideDateTime* 値への変換を試みます。*date_format* が正しくない場合、*GlideDateTime* を使用して直接変換を試みます。

詳細	
テーブル	sys_rte_eb_to_date_operation
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field*

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細	
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* まったく解析できない場合は空の値を返します。
追加フィールド	*date_format* (Java 簡易日付形式)

例	
入力	「2018/09/20 11:21:00 a.m. EST」
追加フィールド	*date_format* =「yyyy/MM/dd hh:mm:ss a z」
結果	「2018-09-20 16:21:00」

例	
入力	「2018/09/20 01:21:00 PM EST」
追加フィールド	*date_format* =「yyyy/MM/dd hh:mm:ss a z」
結果	「2018-09-20 18:21:00」

例	
入力	「09/20/18」
追加フィールド	*date_format* =「yyyy/MM/dd hh:mm:ss a z」
結果	「0018-09-20 00:00:00」

数値に変換

受信値を数値に変換します。

詳細	
テーブル	sys_rte_eb_to_numeric_operation
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field*
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field* 受信値が数値以外の場合、出力は空です。

例	
入力	1.23
結果	1.23

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例	
入力	1.00
結果	1

例	
入力	input_1
結果	null

例	
入力	2
結果	null

コピー

ソースフィールドの値をすべてのターゲットフィールドにコピーします。

詳細	
テーブル	sys_rte_eb_copy_operation
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field*
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_fields*
追加フィールド	*overwrite_existing_value* (オプション、ブーリアン)：**true** の場合、ターゲットフィールドの値が置換されます。それ以外の場合、空でない値は上書きされません。

最初の数値の抽出

ソースフィールドで最初に見つかった数値になるようにターゲットフィールドを設定します。

詳細	
テーブル	sys_rte_eb_extract_numeric_operation
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field*
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field*
追加フィールド	• *decimal_places* (オプション、数字)：指定した小数点以下の桁数が出力に含まれるように強制します。 • *remainder_target_field* (オプション、フィールドへの参照)：最初の数値を削除した後、ソースフィールドのトリミングされた残りの部分に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例	
入力	「100 mb」
結果	「100」

例	
入力	「100.123 mb」
結果	「100.123」

例	
入力	「100.123 mb」
追加フィールド	*decimal_places* = 2
結果	「100.12」

例	
入力	「100 mb」
追加フィールド	*decimal_places* = 2
結果	「100.00」

例	
入力	「100 mb」
追加フィールド	*remainder_target_field* = <フィールド>
結果	「100」と <フィールド> = 「mb」

Glide ルックアップ

target_table でデータベースのルックアップを実行します。

詳細	
テーブル	sys_rte_eb_glide_lookup_operation
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields*
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_fields*
追加フィールド	• *target_table* • *glide_matching_fields* (文字列)：ターゲットテーブルの列名のカンマ区切りリスト。*source_sys_rte_eb_fields* の入力フィールドごとに、*glide_matching_fields* に同じ数の値が存在している必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細	
	• *glide_target_fields* (文字列)：ターゲットテーブルの列名のカンマ区切りリスト。*target_sys_rte_eb_fields* のターゲットフィールドごとに、*glide_target_fields* に同じ数の値が存在している必要があります。

例	
入力	• 入力フィールド 1：南チャールズ通り 100、バルチモア • 入力フィールド 2：MD
追加フィールド	• ターゲットフィールド：場所 (cmn_location) • Glide マッチングフィールド：通り、州 • Glide ターゲットフィールド：sys_id
結果	出力フィールド 1：25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c

最小/最大

ターゲットフィールドを、すべての入力フィールドの値の最大値または最小値に設定します。

詳細	
テーブル	sys_rte_eb_min_max_operation
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields*
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field*
追加フィールド	• *data_type* (選択リスト <STRING,NUMERIC,DATE>) • *min_max* (選択リスト <MIN,MAX>)

例	
入力	「2」、「-1」、「0」
追加フィールド	• *data_type* = NUMERIC • *min_max* = MAX
結果	「2」

例	
入力	「a」、「b」

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例	
追加フィールド	• *data_type* = STRING • *min_max* = MAX
結果	「b」

例	
入力	「2」、「-1」、「0」
追加フィールド	• *data_type* = NUMERIC • *min_max* = MIN
結果	「-1」

例	
入力	「a」、「b」
追加フィールド	• *data_type* = STRING • *min_max* = MIN
結果	「a」

複数入力スクリプト

複数の入力があるスクリプトを実行し、そのスクリプトの *target_field* == 出力を設定します。

各ソースフィールドは、「batch」変数内で JavaScript フィールドとして使用できます。JavaScript フィールドの名前は、エンティティフィールドのフィールド属性です (*sys_rte_eb_field.field* ではなく *sys_rte_eb_field.name* を参照します)。

詳細	
テーブル	sys_rte_eb_multi_in_script_operation
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_fields*
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field*
追加フィールド	• *script* (スクリプト) • *use_unique_input_sets* (ブーリアン)：**true** の場合、一意の入力値のみが IRE 処理のデータバッチに含まれます。それ以外の場合は、すべての入力オブジェクトのフィールド値が含まれます。

入力として *record_type* と *operating_system* を取り、*record_with_os* を返すスクリプト関数で *use_unique_input_sets* を使用する例：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力データ

レコード	record_type	operating_system	record_with_os
1	コンピューター	Windows XP	
2	コンピューター	Linux	
3	コンピューター	Windows XP	

use_unique_inputs_sets が **true** に設定されている場合、スクリプトは 2 つの値のみを処理します (コンピューター + Windows XP およびコンピューター + Linux)。*use_unique_inputs_sets* が **false** に設定されている場合、3 つの値はそれぞれ個別に処理されます (コンピューター + Windows XP、コンピューター + Linux、コンピューター + Windows XP)。

サンプル スクリプト：

```
(function(batch, output) {
   for (var i = 0; i < batch.length; i++) {
         // batch[i] is the unique set of inputs/individual record
         // batch[i].<field> gives access to the field value
         var in0 = gs.nil(batch[i].record_type) ? '' : batch[i].record_type;
         var in1 = gs.nil(batch[i].operating_system) ? '' : batch[i].operating_system;
         // output[i] is the output for the specific combination of inputs/individual record
         output[i] = in0 + "_" + in1;
      }
   }
})(batch, output);
```

サンプル スクリプト：

```
/* Example Script
 // In this example the script input fields are 'input_field_1', 'input_field_2' - replace these with the fields used as script inputs // There is a static field 'input' that has all the input field values concatenated with a '|' (function(batch, output) {
    for (var i = 0; i < batch.length; i++) {

       //step1: access the input variables
       var a = batch[i].input_field_1; //Value of the first source field.
       var b = batch[i].input_field_2; //Value of the second source field.

       //step2: Your script/code goes here.
       var c = a + b;

       //step3: set the output for each elements
       output[i] = b;
    }

 })(batch, output);
*/
```

Rexeg 置換

指定された *match_regex* に一致する受信文字列の各サブ文字列を、指定された *replacement_regex* 文字列値で置き換えます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

詳細	
テーブル	sys_rte_eb_regex_replace_operation
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field*
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field*
追加フィールド	• *match_regex* (文字列、正規表現) • *replacement_regex* (文字列)

例	
入力	「String&With(Special)$Characters」
追加フィールド	• *match_regex* =「[^0-9a-zA-Z]+」 • *replacement_regex* =「 」
結果	「特殊文字を含む文字列」

置換

指定された *match_string* に一致する受信文字列の各サブ文字列を、*replacement_string* 文字列値で置き換えます。

詳細	
テーブル	sys_rte_eb_replace_operation
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field*
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field*
追加フィールド	• *match_string* (文字列) • *replacement_string* (文字列)

例	
入力	「元の文字列」
追加フィールド	• *match_string* =「元の文字列」 • *replacement_string* =「置換文字列」
結果	「置換文字列」

数値を丸める

数字を四捨五入して最も近い整数にします。数値以外の値は切り捨てられます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細	
テーブル	sys_rte_eb_round_dumeric_operation
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field*
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field*

例	
入力	「1.5」
結果	「2」

例	
入力	「1.4」
結果	「1」

例	
入力	「文字列です」
結果	「」

スクリプト

入力があるスクリプトを実行し、そのスクリプトの target_field == 出力を設定します。

この変換は複数入力スクリプト変換に置き換えられ、既存の構成との下位互換性のために含まれています。

詳細	
テーブル	sys_rte_eb_script_operation
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field*
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field*
追加フィールド	• *script* (スクリプト) • *use_unique_input_sets* (ブーリアン) : **true** の場合、一意の入力値のみが IRE 処理のデータバッチに含まれます。それ以外の場合は、すべての入力オブジェクトのフィールド値が含まれます。例と詳細については、「複数入力スクリプト変換」を参照してください。

ソースフィールドは、JavaScript フィールド「input」として「batch」変数に含まれています。

```
(function(batch, output) {
    for (var i = 0; i < batch.length; i++) {
        // batch[i] is the unique set of inputs/individual record
        // batch[i].input gives access to the field value
        var in0 = gs.nil(batch[i].input) ? '' : batch[i].input;
        // output[i] is the output for the specific combination of inputs/individual record
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
                output[i] = in0 + " modified by script";
            }
        }
    })(batch, output);
```

例：

```
/* Example Script
 (function(batch, output) {
    for (var i = 0; i < batch.length; i++) {
        //step1: access the input variables
        var a = batch[i].input; //Value of the source field.

        //step2: Your script/code goes here.
        var b = a + 1;
        //step3: set the output for each elements
        output[i] = b;
    }
 })(batch, output);
*/
```

セット

ターゲットフィールドの値を *set_value* で指定された文字列に設定します。

詳細	
テーブル	sys_rte_eb_set_operation
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field*
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field*
追加フィールド	• *set_value* (文字列) • *overwrite_existing_value* (オプション、ブーリアン)：**true** の場合、ターゲットフィールドの現在の値が上書きされます。それ以外の場合、空でない値は置き換えられません。

スプリット

splitting_string のソースフィールドの値を分割し、分割の結果の各アイテムを *target_sys_rte_eb_fields* に順番に割り当てます。

詳細	
テーブル	sys_rte_eb_split_operation
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field*
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_fields*
追加フィールド	*splitting_string* (文字列)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例	
入力	*target_sys_rte_eb_fields* {target1,target2,target3} に対する「value1||value2||value3」
追加フィールド	*splitting_string* =「||」
結果	target1：value1、target2：value2、target3：value3

例	
入力	*target_sys_rte_eb_fields* {target1} に対する「value1||value2||value3」
追加フィールド	*splitting_string* =「||」
結果	target1：value1

例	
入力	*target_sys_rte_eb_fields* {target1,target2,target3} に対する「value1」
追加フィールド	*splitting_string* =「||」
結果	target1：value1、target2：<null>、target3：<null>

トリミング

source_sys_rte_eb_field 値から先頭と末尾の空白を削除し、結果を *target_sys_rte_eb_field* に割り当てます。この変換は、Java String.trim() と同等です。

詳細	
テーブル	sys_rte_eb_trim_operation
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field*
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field*

例	
入力	「value 1」
結果	「value 1」

大文字

source_sys_rte_eb_field 値を大文字にして、結果を *target_sys_rte_eb_field* に割り当てます。

詳細	
テーブル	sys_rte_eb_upper_case_operation

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細	
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field*
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field*

例	
入力	「value1」
結果	「VALUE1」

大文字トリミング

大文字変換とトリミング変換の両方を組み合わせます。

詳細	
テーブル	sys_rte_eb_upper_case_trim_operation
入力フィールド	*source_sys_rte_eb_field*
出力フィールド	*target_sys_rte_eb_field*

例	
入力	「value1」
結果	「VALUE1」

自動翻訳

前と後のスクリプトを統合データソースに追加

CMDB 統合アプリケーションのデータソースの前と後のカスタムスクリプトを追加します。これらのスクリプトは、IRE の入力および出力ペイロードへのアクセスを提供します。CMDB 統合が識別および調整エンジン (IRE) を呼び出すと、これらのスクリプトは IRE が統合ペイロードを処理する前と後に実行されます。

始める前に

必要なロール：cmdb_inst_admin

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 統合ハブ **ETL**.

   統合ハブ ETL のランディングページには、ServiceNow Store からダウンロードされた統合を含む、システムに存在するすべての統合が一覧表示されます。

2. スクリプトを追加する統合の **[CMDB** アプリケーション] リンクをクリックします。
3. CMDB Integration スタジオ アプリケーションフォームの CMDB Integration スタジオ アプリケーションデータソース関連リストで、CMDB 統合のデータソースレコードを開きます。
4. CMDB Integration スタジオ アプリケーションデータソースフォームで、[スクリプトの前に実行 **(Execute Before Script)]** または [スクリプトの後に実行 **(Execute After Script)]** をオンにします。[スクリプトの前 **(Before Script)]** と [スクリプトの後 **(After Script)]** のコメントを確認し、スクリプトフィールドの下部にカスタムスクリプトを入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクリプトフィールドのコメントは、前と後のスクリプトの詳細を提供します。カスタムスクリプトを作成するときは、サポートされている操作と例などの、これらのガイドラインと説明を参照してください。

5. [更新] をクリックします。

関連情報

識別および調整エンジン (IRE)

重複 **ETL** 変換マップ

既存のマップとほぼ同じマップを作成する必要がある場合は、既存の ETL 変換マップを使用します。既存のマップを選択し、新しい重複マップの新しいデータソースを指定してから、データ変換などの他の設定を変更または保持します。

始める前に

新しい重複 ETL 変換マップのデータソースは、次の要件を満たす必要があります。

- データソースのスキーマは、元の ETL 変換マップのスキーマと同じである必要があります。たとえば、両方のデータソースに同じ数の列と同じ列ラベルが含まれている必要があります。
- データソースが既に存在している必要があります。
- データソースを他の ETL 変換マップで使用することはできません。

必要なロール：cmdb_inst_admin

手順

1. 移動先 すべて > 設定 > 統合ハブ **ETL**.
   統合ハブ ETL のランディングページには、ServiceNow Store からダウンロードされた統合を含む、システムに存在するすべての統合が一覧表示されます。
2. [複製] をクリックし、[重複 ETL 変換マップ] フォームに入力します。

フィールド	説明
複製元	複製元の ETL 変換マップ。
CMDB アプリケーション	ETL 変換マップに関連付けられた CMDB アプリケーション。 [新しく追加] を選択すると、新しい CMDB アプリケーションの **[CMDB** アプリケーション] フィールドと [ディスカバリーソース] フィールドが追加されます。
ディスカバリーソース	新しい CMDB アプリケーションに関連付けられているディスカバリーソース。**[CMDB** アプリケーション] を [新しく追加] に設定した場合に表示されます。
CMDB アプリケーション名	新しい CMDB アプリケーションの名前。**[CMDB** アプリケーション] を [新しく追加] に設定した場合に表示されます。
名前	ETL 変換マップの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
データソース	生のソースデータのインポート元になる、このETL 変換マップに固有のソースフィード。

3. [複製の作成] をクリックします。

タスクの結果
新しい重複 ETL 変換マップのデータがインポートされ、[ソースデータをインポートして基本的な詳細を入力します] タスクが完了として設定されます。

次のタスク
ガイド付きセットアップ手順の次の手順に進み、インポートされたデータを確認し、重複 ETL 変換マップを使用して統合を完了します。

サービスグラフコネクタの開始

サービスグラフコネクタは、セキュリティ、サーバー、ソフトウェアまたは監視、モノのインターネット (IoT)、クラウドなどのさまざまなドメインからサードパーティデータと API データを構成管理データベース (CMDB)に取り込む、API サービスグラフコネクタを含む事前定義された統合です。

重要:
ServiceNowによって提供されるコネクタのリストについては、「サービスグラフコネクタとAPI サービスグラフコネクタ」を参照してください。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

サービスグラフコネクタの概要

次のビデオでは、サービスグラフコネクタ の概要について説明します。

サービスグラフコネクタ

専用アプリとして、API サービスグラフコネクタを含むサービスグラフコネクタを使用して、CMDB内のサードパーティデータの品質と一貫性を維持できます。

次のコネクタタイプを使用できます。

サービスグラフコネクタ

サービスグラフコネクタは、サードパーティデータをCMDBテーブルおよび非CMDBテーブルにインポートして統合します。サービスグラフコネクタのリストについては、「サービスグラフコネクタ」を参照してください。

API サービスグラフコネクタ

API サービスグラフコネクタ は、サードパーティ API データを CMDB テーブルおよび非CMDBテーブルにインポートして統合します。API サービスグラフコネクタのリストについては、「API サービスグラフコネクタ」を参照してください。

パートナーが構築したコネクタ

サービスグラフコネクタ はパートナーとベンダーが ビルドできます。パートナービルドのコネクタのリストについては、次を参照してください。 ServiceNow Store Webサイトにあります

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コネクタはまた、サードパーティデータが 共通サービスデータモデル (CSDM) (CSDM) で指定された通りに CMDB 内の適切な場所にマッピングされていることの確認も行います。CSDM は、ServiceNow 製品でのデータの使用を可能にし、レポートの精度を向上させます。CSDMの詳細については、「共通サービスデータモデル (CSDM)」を参照してください。

API サービスグラフコネクタを含むサービスグラフコネクタは、次の手順で構成データパイプラインを管理します。

1. 識別ルールを使用してクラス、属性、およびデータソースを識別して、データを取り込みます。
2. CMDB に準拠するようにデータを標準化します。
3. 調整ルールを使用して、データの調整を行い 1 つの一貫したイメージにします。
4. データを CMDB に取り込みます。

インストールされているすべての統合のステータスと処理結果は、CMDB 共通統合ストアアプリで提供されるCMDB ワークスペース統合ダッシュボード内のSGC セントラルビューを使用して追跡できます。詳細については、「SGC セントラル」、「CMDB 共通統合」、および「CMDB 統合ダッシュボード」を参照してください。

コネクタの SGC セントラル の使用

サービスグラフコネクタセントラルアプリケーションは、SGC セントラルとも呼ばれ、CMDB ワークスペースのビューとして使用できます。このアプリケーションを使用すると、API サービスグラフコネクタを含むサービスグラフコネクタを検出してインストールし、接続の作成、編集、監視、デバッグのライフサイクル全体を効果的に管理できます。また、 SGC セントラル アプリケーションにより、コネクタのサポートが維持され、認定パートナーと最新の状態が保たれます。

SGC セントラルアプリケーションでは、直感的なセットアップオプションとプレイブックガイド付きコネクタの展開により、カスタマイズを最小限に抑え、価値実現までの時間を短縮します。コネクタでプレイブックエクスペリエンスを利用できない場合は、コネクタで提供されているガイド付きセットアップに従うことができます。

詳細については、「SGC セントラル」を参照してください。

必要なロール

admin ロールを持つユーザーは、API サービスグラフコネクタ を含むサービスグラフコネクタをインストールできます。

コネクタの使用

サービスグラフコネクタとAPI サービスグラフコネクタを使用することで、データガバナンスと設計プラクティスを義務付けることができます。コネクタの使用が義務付けられている方法の例は次のとおりです。

- データを特定の CI タイプに一貫して関連付けます。たとえば、IP アドレスは、インターフェイスとサーバーの組み合わせではなく、ネットワークインターフェイスに割り当てられます。ServiceNow 製品がサードパーティデータの場所を確実に認識できるようにする。詳細については、「CMDB 分類とクラスの依存関係」を参照してください。
- 識別および調整 (IRE) エンジンを使用して、データを CMDB にロードする前に正しく識別して分類します。CI の重複を防ぎ、複数のデータソース間で属性値の一貫性を確保します。

  サービスグラフコネクタ で使用される IRE 関連のルールについては、以下のトピックを参照してください。

  - CMDB 識別および調整 (IRE)
  - 識別ルール

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 調整ルール
- IRE のデータソースルールの作成
- 重複した CI の検出
- データ更新ルールの作成
- ID 包含ルールの作成

- 統合ハブ ETL 機能を使用して、データが最も高速かつ効率的な方法で変換およびロードされるようにします。詳細については、「統合ハブ ETL」を参照してください。

コネクタの問題の解決

CMDB 向け Now Assistアプリケーションを使用して、インスタンスにインストールされているコネクタの問題を解決したり、一般的な分析を実行したりすることができます。「サービスグラフコネクタ診断スキルによるインポートセットの問題の解決」を参照してください。

サービスグラフコネクタ

サービスグラフコネクタを使用することで、サードパーティデータを CMDB および非 CMDB テーブルにインポートして統合できます。

重要:
アクセスしてください ServiceNow Store すべての サービスグラフコネクタの最新リストを表示する Web サイト。

詳細については、「サービスグラフコネクタの開始」を参照してください。

以下でアプリケーションを選択すると、そのアプリケーションから CMDB にデータを取り込むために使用できる サービスグラフコネクタ についての詳細を確認できます。

パブリッククラウドプロバイダー

AWS	GCP	Microsoft Azure

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Wiz		

エンドポイントまたは **IT** 資産管理アプリケーション

Google Console	Jamf	Microsoft Intune
Microsoft **SCCM**	Tanium	VMware Workspace ONE UEM

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

監視および観測可能性アプリケーション

AppDynamics	Datadog	Dynatrace
OpenTelemetry	New Relic	SolarWinds

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

セキュリティソリューション

Microsoft Defender for Endpoint	**Microsoft Active Directory**	**Netskope**
Qualys	**Rapid7**	**Splunk**

ソフトウェア、サーバー、またはネットワークアプリケーション

Infoblox	トレリックス	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オペレーショナルテクノロジー **(OT)** アプリケーション

Claroty CTD	Microsoft Defender for IoT (オンプレミス管理コンソール)	Microsoft Defender for IoT **(Azure)**
オペレーショナルテクノロジー **(Excel** インポート) 		

Active Directory のサービスグラフコネクタ

Active Directory のサービスグラフコネクタは、Microsoft Active Directory (AD) 製品からコンピューターとソフトウェアの情報を取得し、Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) を使用してインスタンスの構成管理データベース (CMDB) にインポートします。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

サポートされているバージョン

- Microsoft Active Directory のバージョン：前回のテスト日
- サポートされている ServiceNow® のバージョン：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- Utah
- バンクーバー
- ワシントン

ユースケース

資産に関するコンピューターとソフトウェアの詳細を、Microsoft Active Directory 製品から CMDB にインポートします。

ガイド付きセットアップ

Active Directory のサービスグラフコネクタ のガイド付きセットアップでは、インスタンスの統合を構成するための、整理され順序の付いたタスクが用意されています。ガイド付きセットアップにアクセスするには、Active Directory のサービスグラフコネクタの構成。

CMDB 統合ダッシュボード

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべての統合のステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。すべての統合実行のメトリクスを確認することができます。特定の CMDB 統合、特定の期間、または特定の統合実行に関してビューをフィルタリングすることもできます。CMDB 統合ダッシュボードでの Microsoft Active Directory 統合の監視の詳細については、「CMDB 統合ダッシュボードの使用」を参照してください。

データマッピング

Active Directory のサービスグラフコネクタ データソースのデータは、強力な変換エンジン (RTE) を使用してマッピングされ、ServiceNow CMDB 構成アイテム (CI) クラス定義に変換されます。データは、識別および調整エンジン (IRE) を使用して ServiceNow CMDB に挿入されます。

ガイド付きセットアップを完了したら、Active Directory から定期的にデータをプルするように統合を構成します。データは次のテーブルにロードされます。

統合ハブ ETL アプリケーションを使用して、データマップを表示できます。

Active Directory のデータソースとステージングテーブル

データソース	ステージングテーブル
SGC Active Directory インポート	SGC Active Directory インポート [sn_sec_sgc_ad_active_directory_import]
コンピューター	コンピューター [cmdb_ci_computer]
ソフトウェア	ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]、[cmdb_software_instance]、[cmdb_sam_sw_install]
SGC Active Directory コンピューター	SGC Active Directory コンピューター [sn_sec_sgc_ad_active_directory_computer]

Active Directory のサービスグラフコネクタの構成

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 接続の構成と検証、スケジュール済みインポートの設定、また必要に応じて複数のインスタンスの追加を、ガイド付きセットアップを使用して行います。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
この サービスグラフコネクタを使用するには、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) 可視化アプリケーションまたは ITOM ディスカバリーアプリケーションをベースにしたサブスクリプションユニットへのサブスクリプションが必要です。ご利用のサブスクリプションの「ServiceNow サブスクリプションユニットの概要」の「管理対象の IT リソースタイプ」というタイトルのセクションで定義されているとおり、CMDB でこの サービスグラフコネクタ によって作成または変更されていても、ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリーによってまだ管理されていない管理対象の IT リソースの場合、これらのリソースにより、そのアプリケーションからのサブスクリプションユニットの消費量が増加します。ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー内の現在のサブスクリプションユニットの消費量を確認し、利用可能なキャパシティを確認してください。

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。
- ITOM Discovery ライセンスプラグイン (com.snc.itom.discovery.license)。このプラグインを有効にする必要があります。
- ITOM ライセンスプラグイン (com.snc.itom.license)。詳細については、「ディスカバリーの要求」を参照してください。
- 自動的にインストールされる Datastream Action プラグイン (com.glide.hub.action_type.datastream)。
- Observability Commons for CMDB (sn_observability)。これはイベントの取り込みにのみ必要です。イベント管理を機能させるには、コネクタをインストールする前に、このアプリをインストールする必要があります。詳細については、ServiceNow Store の「Observability Commons for CMDB」を参照してください。

指示に従って Active Directory のサービスグラフコネクタアプリケーションをダウンロードしてアクティブ化した後、「Download an application from the ServiceNow Store for the first time」と「Install a Security Operations integration」を参照してください。この統合を構成する前に、いくつかの手順を完了する必要があります。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Active Directory** > セットアップ.
2. [ガイド付きセットアップへようこそ (Welcome to Guided Setup)] ホームページで、[続行] を選択します。
3. [エクスペリエンス] ページで、[最適なエクスペリエンス]、[続行] の順に選択します。
   [Active Directory (AD) 向けサービスグラフコネクタ] ページに次のタスクが表示されます。
   - LDAP サーバーを構成
   - 複数のインスタンスを追加
   - スケジュール済みインポートジョブを設定
4. **[LDAP** サーバーの設定] を選択し、展開します。
   左側のナビゲーションパネルに次のステップが表示されます。
   - 非アクティブなしきい値を構成
   - LDAP OU 定義を更新
   - LDAP サーバーの詳細を構成
   - LDAP サーバー接続をテスト

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

アプリケーションとともに 1 つの LDAP サーバーが提供されます。このサーバーには、コンピューターの OU からコンピューターのオブジェクト情報を取得するコンピューター組織単位 (OU) が含まれています。

5. オプション: [非アクティブなしきい値を構成 **(Configure Inactive threshold)]** を選択してレコードを開きます。
   システムプロパティ sn_sec_sgc_ad.inactive_threshold フォームが表示されます。
6. フォームの上部にあるメッセージ内の [ここ] リンクを選択して、レコードを編集します。
7. オプション: または、画面の右上にある地球アイコンを選択し、リストから **[Active Directory** のサービスグラフコネクタ] を選択してアプリケーションスコープを変更し、フォームを編集できるようにします。
   ガイド付きセットアップを進めながら、ページの上部に表示される指示に従ってアプリケーションスコープを変更し、レコードを開いて、編集し、保存できるようにします。
8. [値] フィールドにしきい値を入力します。
   デフォルト値は 90 日です。この値を変更する前に、ページの上部にあるしきい値設定に関する情報を参照してください。この設定では、日数のしきい値に一致する資産はインポートから除外されます。
9. レコードの「システムプロパティ sn_sec_sgc_ad.inactive_threshold」というタイトルのグレーのヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。
10. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
    [LDAP OU 定義アクセス (LDAP OU Definition Access)] レコードが表示されます。
11. LDAP OU 定義アクセスを更新します。

    a. ページの上部と LDAP OU 定義レコードに記載されているステップに従って、アプリケーションピッカーでアプリケーションスコープが [グローバル] であることを確認するか、または [グローバル] に切り替えます。

    b. テーブルで **[LDAP OU** 定義] レコードを選択して開きます。

    c. レコードで、選択されていない場合は、[アプリケーションアクセス] タブを選択します。

    d. 表示されている場合は、レコードを編集するリンクを選択し、必要な権限設定のチェックボックスをオンにします。

    e. [テーブル LDAP OU 定義 (Table LDAP OU Definition)] レコードのグレーのヘッダーを右クリックし、[保存] を選択します。

    f. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
    [LDAP サーバーの詳細の構成 (Configure LDAP Server Details)] を選択します。

12. LDAP サーバー接続の詳細を入力します。

    a. 値を確認するか、フィールドに入力します。

フィールド	値
名前	読み取り専用：LDAP サーバーの一意の名前 (例：SGC-AD-computer)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	値
アプリケーション	読み取り専用：Active Directory (AD) 向けサービスグラフコネクタ
アクティブ	チェックボックスをオンにします。
ログイン識別名	AD サーバーのログイン名。
ログインパスワード	AD サーバー用のパスワード。
検索開始ディレクトリ	検索するディレクトリ (例：DC=Ops)
(オプション) MID サーバー	利用可能な場合は、接続専用の MID サーバー。 **注:** インスタンスがパブリックにアクセスできない場合は、オンプレミス接続に MID サーバーが必要です。
LDAP サーバー URL	サーバーの URL を追加します (例：latp://host-name:389/)。

b. 「LDAP サーバー」というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

c. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
[LDAP サーバー接続をテスト (Test LDAP Server Connection)] ページが表示されます。

13. LDAP サーバー接続をテストします。

a. フォームの [関連リンク] セクションまでスクロールし、[テスト接続] リンクを選択します。
接続に成功すると、「正常に接続しました」というメッセージが表示されます。接続テストが失敗した場合は、接続に失敗した理由に関する情報を含むメッセージが表示されます。続行方法については、[メッセージ] フィールドを確認してください。

b. レコードを編集して接続を修正する場合は、「LDAP サーバー」というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

c. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
[複数のインスタンスを追加] がタスクの上部ヘッダーに表示されます。

[複数のインスタンスを追加] はオプションです。複数のインスタンスを追加しない場合は、ステップ 14 のスケジュール済みインポートジョブの設定タスクに進むことができます。

14. オプション: 複数のインスタンスを追加します。
複数のインスタンスを追加するには、データソースアクセスを更新する必要があります。Active Directory のサービスグラフコネクタで新しい接続のデータソースを作成するには、データソース [sys_data_source] テーブルに対する権限を編集する必要があります。

15. 上部のヘッダードロップダウンリストから [複数のインスタンスを追加] を選択します。
次のタスクが表示されます。

- データソースアクセスを更新
- 予定されているデータインポートアクセスを更新

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 別の LDAP サーバーを追加
- 構成済み LDAP サーバーのリスト

16. [データソースアクセスを更新] を選択します。

    a. ページの上部に記載されている手順に従って、アプリケーションピッカーでアプリケーションスコープを切り替え、レコードを開いて編集し、保存します。

    b. リストからデータインポートレコードを選択して開きます。

    c. [アプリケーションアクセス] タブを選択した状態で、指示に従ってレコードを編集し、チェックボックスを変更します。

    d. [テーブル：データソース (Table Data Source)] というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

    e. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
    [予定されているデータインポートアクセスを更新] ページが表示されます。

17. 予定されているデータインポートアクセスを更新します。

    a. リストから [予定されているデータインポート] レコードを選択して開きます。

    b. オプション: [アプリケーションアクセス] タブを選択した状態で、指示に従ってレコードを編集し、チェックボックスを変更します。

    c. [テーブル：予定されているデータインポート] というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

    d. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
    [別の LDAP サーバーを追加 (Configure LDAP ServerConfigure LDAP Server)] ページが表示されます。このタスクには次の 2 つのステップがあります。

    - LDAP サーバー構成
    - 基本 LDAP サーバー情報

18. LDAP サーバー構成情報を入力します。

    a. フィールドに入力します。

フィールド	値
LDAP サーバーの種類	Active Directory
サーバー名	LDAP サーバーの一意の名前
サーバー URL	URL (例：ldap://host-name:389/)
検索開始ディレクトリ	検索するディレクトリ (例：DC=SecOps)

    b. [送信] を選択します。
    これらの編集を送信したら、2 番目の構成ステップを完了します。

    c. 基本的な LDAP サーバー情報のフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	値
アプリケーション	読み取り専用の Active Directory のサービスグラフコネクタ
アクティブ	チェックボックスをオンにします。
ログイン識別名	AD サーバーのログイン名。
ログインパスワード	AD サーバー用のパスワード。
検索開始ディレクトリ	検索するディレクトリ (例：DC=SecOps)
MID サーバー	接続専用の MID サーバー。 **注:** LDAP サーバーに MID サーバーは必要ありません。

d. 「LDAP サーバー」というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

e. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
[構成済み LDAP サーバーのリスト (List of configured LADP serve)] ページが表示されます。

f. リストから新しいレコードを選択して開き、接続をテストします。

g. オプション: フォームの情報を編集します。

h. 情報に問題がなければ、[関連リンク] までスクロールし、[テスト接続] リンクを選択します。
接続に成功すると、メッセージが表示されます。接続テストに失敗した場合は、[メッセージ] フィールドと [提案] フィールドで続行方法を確認してください。

i. 接続に成功した後は、「LDAP サーバー」というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

j. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。

19. スケジュール済みジョブを設定するには、上部ヘッダーのドロップダウンリストから [スケジュール済みインポートジョブを設定します] を選択します。
設定ページからスケジュール済みジョブをアクティブ化する必要があります。

a. [スケジュール済みジョブを構成します] ページで、[予定されているデータインポート] リストからレコードを選択して開きます。

b. [アクティブ] チェックボックスをオンにして、フィールドに入力します。

フィールド	値
名前	LDAP サーバーの一意の名前 (SGC-AD-computer)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	値
アプリケーション	読み取り専用の Active Directory (AD) 向けサービスグラフコネクタ
実行	ジョブを実行する頻度。スケジュールする前にテストインポートを実行する場合は、これを **[1** 回] に設定することをお勧めします。
実行方法	指定した別のユーザーの認証情報を使用してスケジュール済みジョブを実行します。
時刻	ジョブを実行する時刻。
アクティブ	チェックボックスをオンにします。
条件付き	このジョブが実行される特定の条件。
接続を使用	最初の実行では、これを非アクティブにしたままにします。このジョブの別の接続と資格情報を指定します。
同時インポート	アクティブのままにします。データを複数のインポートセットに分割します。さらに詳しい情報については、メッセージを参照してください。
パーティションメソッド	カスタムサイズのままにします。
パーティションサイズ	15,000。初期スケジューリングのインポートセットサイズ。
インポート前処理スクリプトの実行	アクティブのままにします。インポートが実行される前に実行するスクリプトを指定します。
インポート後スクリプトの実行	アクティブのままにします。インポートが実行された後に実行するスクリプトを指定します。

自動翻訳

c. オプション: [今すぐ実行] を選択してジョブを実行します。
ジョブをオンデマンドで実行しない場合は、設定したスケジュールに従って次のジョブが実行されます。

d. [予定されているデータインポート] の灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

e. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。

20. ガイド付きセットアップのホームページで、[完了] を選択して構成を終了します。

Active Directory のサービスグラフコネクタでの対象となる **CMDB** クラス

接続の設定が完了したら、定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから拡張されたテーブルに保存されます。

コンピューター **[cmdb_ci_computer]**

コンピューター [cmdb_ci_computer] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
カテゴリ	category
オブジェクト ID	object_id
完全修飾ドメイン名	fqdn
チェック アウト日時	check_out
チェックイン (Check in)	check_in
最初の検出	first_discovered
オペレーティングシステム	os
OS バージョン	os_version

ソフトウェア **[cmdb_ci_spkg]**

ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
キー	key
バージョン	version

ソフトウェアインスタンス **[cmdb_software_instance]**

ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
インストール先	installed_on
製品名	ソフトウェア

ソフトウェア インストール **[cmdb_sam_sw_install]**

ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
表示名	display_name
バージョン	version
ディスカバリーソース	discovery_source

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SGC Active Directory コンピューター [sn_sec_sgc_ad_active_directory_computer]

SGC Active Directory コンピューター [sn_sec_sgc_ad_active_directory_computer] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
アカウントの有効期限	account_expires
不正なパスワード回数	bad_pwd_count
不正なパスワードの時刻	bad_password_time
コード ページ	code_page
共通名	cn
国コード	country_code
説明	description
表示名	display_name
識別名	distinguished_name
DN	dn
スコア伝搬データ	dscore_propagation_data
インスタンスタイプ	instance_type
重要なシステムオブジェクト	iscritical_system_object
キーワード	キーワード
前回のログオン	last_logon
ローカルポリシーフラグ	local_policy_flags
ログオン回数	logon_count
次のメンバー	member_of
Ms-DS-Host サービスアカウント	msds_host_service_account
Ms-DS でサポートされている暗号化の種類	msds_support_ncryptiontypes
名前	name
オブジェクトクラス	object_class
オブジェクト GUID	object_guid
その他の既知のオブジェクト	other_well_known_objects
パスワードの最終設定	pwd_last_set
プライマリグループ ID	primary_groupid
SamAccount 名	sam_account_name
SamAccount タイプ	sam_account_type
サービスのバインディング情報	service_binding_information
サービスクラス名	service_class_name
サービス DNS 名	service_dns_name

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
サービス DNS 名の種類	service_dns_name_type
サービスプリンシパル名	service_principal_name
詳細表示にのみ表示	show_in_advanced_view_only
ソース	source
ユーザーアカウント制御	user_account_control
変更された USN	usn_changed
作成された USN	usn_created
変更日時	when_changed

AWS のサービスグラフコネクタ

AWS のサービスグラフコネクタ を使用して、Amazon Web サービス (AWS) データを ServiceNow インスタンスに安全に取り込みます。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

統合では、AWS ネイティブテクノロジーと AWS セキュリティのベストプラクティスを使用し、クラウドチームが ServiceNow ワークフロー内でデータを接続できるようにします。AWS のサービスグラフコネクタ の詳細については、ServiceNow コミュニティ サイトの「AWS のサービスグラフコネクタ - 開始するには」の記事を参照してください。

サポートされている ServiceNow のバージョン

- Xanadu
- Yokohama
- Zurich

ユースケース

さまざまな ServiceNow アプリケーション用の サービスグラフコネクタ の使用方法の例を次に示します。

- クラウドのリソース、関係性、および状態をリアルタイムで可視化します。
- ITAM または SAM の結果に対するアプリケーションの詳細な検出。
- ガバナンスとコンプライアンスの結果。

AWS のサービスグラフコネクタ をアップグレードする際の重要な情報

アップグレードのプロセスを開始する前に、以下のタスクを完了してください。

- なんらかのカスタマイズがある場合は、顧客アップデート [sys_update_xml] テーブルから、AWS のサービスグラフコネクタ に関連づけられたレコードを削除します。「Customer Updates table」を参照してください。
- 依存関係をアップグレードします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

AWS のサービスグラフコネクタ の最新バージョンをインストールしたら、次の操作を行います。

- AWS インスタンスからデータの完全インポートを実行します。データソース [sys_data_source] テーブルのすべての AWS データソースの [前回実行日時を使用] フィールドの値がクリアされていることを確認します。
- AWS スクリプトをダウンロードして再実行します。「AWS 環境の構成」を参照してください。

コネクタの接続の構成

コネクタの接続は、CMDB ワークスペースのSGC セントラルビューを使用して設定できます。このビューを使用すると、コネクタを検出してインストールし、接続の作成、編集、監視、デバッグのライフサイクル全体を効果的に管理できます。SGC セントラルを使用してコネクタを設定するには、「SGC セントラル を使用して AWS のサービスグラフコネクタを構成する」を参照してください。

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

CMDB 統合ダッシュボード

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべての統合のステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。すべての統合実行のメトリクスを確認することができます。特定の CMDB 統合、特定の期間、または特定の統合実行に関してビューをフィルタリングすることもできます。CMDB 統合ダッシュボードでの AWS 統合の監視の詳細については、「CMDB 統合ダッシュボードの使用」を参照してください。

データマッピング

AWS データソースのデータは、強力な変換エンジン (RTE) を使用してマッピングされ、ServiceNow CMDB 構成アイテム (CI) クラス定義に変換されます。データは、識別および調整エンジン (IRE) を使用して ServiceNow CMDB に挿入されます。

注:
データソース [sys_data_source] テーブルの AWS データソースに対して [前回実行日時を使用] フィールドが空の場合、コネクタは利用可能なすべての初期データをインポートします。[前回実行日時を使用] フィールドに日付スタンプが含まれている場合、コネクタは前回の実行以降に新しく追加された増分データをインポートします。

次の表に、インポートスケジュールの順序、同じ名前のデータソースとインポートスケジュール、ステージングテーブル、CMDB CI クラスとしてのターゲットテーブル、スケジュール要件のタイプのインポート、および AWS のケジュールの依存関係のインポートを示しています。

AWS のデータマッピング

順序	名前 (データソースまたはインポートのスケジュール)	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス
1	SG-AWS-Organization	SG-AWS-Organization [sn_aws_integ_sg_aws_organization]	クラウド組織

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

AWS のデータマッピング (続く)

順序	名前 (データソースまたはインポートのスケジュール)	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス
2	SG-AWS-Org-Units	SG-AWS-Org-Units [sn_aws_integ_sg_aws_org_units]	AWS 組織単位
3	SG-AWS-Service-Account	SG-AWS-Service-Account [sn_aws_integ_sg_aws_service_account]	クラウドサービスアカウント クラウド組織 キー値
4	SG-AWS-Service-Account-Tags	SG-AWS-Service-Account-Tags [sn_aws_integ_sg_aws_service_account_tags]	クラウドサービスアカウント キー値
5	SG-AWS-Org-Unit-Accounts	SG-AWS-Org-Unit-Accounts [sn_aws_integ_sg_aws_org_unit_accounts]	クラウドサービスアカウント
6	SG-AWS-Datacenters	SG-AWS-Datacenters [sn_aws_integ_sg_aws_datacenters]	クラウドサービスアカウント AWS データセンター
7	SG-AWS-VPC	SG-AWS-VPC [sn_aws_integ_sg_aws_vpc]	クラウドサービスアカウント クラウドネットワーク AWS データセンター キー値 SG-AWS 拡張属性
8	SG-AWS-Subnets	SG-AWS-Subnets [sn_aws_integ_sg_aws_subnets]	可用性ゾーン クラウドネットワーク

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

AWS のデータマッピング (続く)

順序	名前 (データソースまたはインポートのスケジュール)	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス
			クラウドサブネット AWS データセンター キー値 SG-AWS 拡張属性
9	SG-AWS-Network-Interface	SG-AWS-Network-Interface [sn_aws_integ_sg_aws_network_interface]	クラウドネットワーク クラウドサブネット クラウド管理ネットワークインターフェ AWS データセンター キー値 SG-AWS 拡張属性
10	SG-AWS-Security-Group	SG-AWS-Security-Group [sn_aws_integ_sg_aws_security_group]	クラウドネットワーク CPU セキュリティグループ AWS データセンター キー値 SG-AWS 拡張属性
11	SG-AWS-Storage-Volume	SG-AWS-Storage-Volume [sn_aws_integ_sg_aws_storage_volume]	ストレージボリューム ストレージボリュームスナップショット AWS データセンター キー値 SG-AWS 拡張属性

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

AWS のデータマッピング (続く)

順序	名前 (データソースまたはインポートのスケジュール)	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス
12	SG-AWS-Image-Private	SG-AWS-Image [sn_aws_integ_sg_aws_image]	画像
13	SG-AWS-Image-Id	SG-AWS-Image-Id [sn_aws_integ_sg_aws_image_id]	画像
14	SG-AWS-Hardware-Type	SG-AWS-Hardware-Type [sn_aws_integ_sg_aws_hardware_type]	ハードウェアタイプ AWS データセンター
15	SG-AWS-EC2	SG-AWS-EC2 [sn_aws_integ_sg_aws_ec2]	仮想マシンインスタンス 仮想マシンインスタンス CI を入力する。 が入力されます。 サーバー VNIC エンドポイント ストレージマッピング

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

AWS のデータマッピング (続く)

順序	名前 (データソースまたはインポートのスケジュール)	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス
			ブロックエンドポイント IP アドレス ネットワークアダプタ キー値
16	SG-AWS-ELB-V1	SG-AWS-ELB-V1 [sn_aws_integ_sg_aws_elb_v1]	クラウドロードバランサー CPU セキュリティグループ 可用性ゾーン AWS データセンター キー値 SG-AWS 拡張属性
17	SG-AWS-ELB-V2	SG-AWS-ELB-V2 [sn_aws_integ_sg_aws_elb_v2]	クラウドロードバランサー CPU セキュリティグループ 可用性ゾーン AWS データセンター キー値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

AWS のデータマッピング (続く)

順序	名前 (データソースまたはインポートのスケジュール)	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス
			SG-AWS 拡張属性
18	SG-AWS-RDS	SG-AWS-RDS [sn_aws_integ_sg_aws_rds]	クラウドデータベース AWS データセンター キー値 SG-AWS 拡張属性
19	SG-AWS-API-Gateway	SG-AWS-API-Gateway [sn_aws_integ_sg_aws_api_gateway]	クラウドゲートウェイ [cmdb_ci_cloud_ AWS データセンター キー値 SG-AWS 拡張属性
20	SG-AWS-Lambda	SG-AWS-Lambda [sn_aws_integ_sg_aws_lambda]	クラウド関数
21	SG-AWS-S3	SG-AWS-S3 [sn_aws_integ_sg_aws_s3]	クラウドオブジェクトストレージ
22	SG-AWS-DynamoDb	SG-AWS-DynamoDb [sn_aws_integ_sg_aws_dynamodb]	DynamoDB テーブル AWS データセンター

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

AWS のデータマッピング (続く)

順序	名前 (データソースまたはインポートのスケジュール)	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス
			キー値 SG-AWS 拡張属性
23	SG-AWS-Software-Inventory	SG-AWS-Software-Inventory [sn_aws_integ_sg_aws_software_inventory] SG-AWS-Software-Staging [sn_aws_integ_sg_aws_temp_software_staging]	ソフトウェア資産管理 (SAM) アプリケ インストールされていない場合： ソフトウェアパッケージ ソフトウェアインスタンス サーバー SAM アプリケーションがインストールさ 場合： ソフトウェアのインストール サーバー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

AWS のデータマッピング (続く)

順序	名前 (データソースまたはインポートのスケジュール)	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス
24	SG-AWS-Software-Remove	SG-AWS-Software-Remove [sn_aws_integ_sg_aws_software_remove]	なし
25	SG-AWS-SSM-SendCommand	SG-AWS-SSM-SendCommand [sn_aws_integ_sg_aws_ssm_sendcommand]	アプリケーション 実行中のプロセス [cmdb_running_proc

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

AWS のデータマッピング (続く)

順序	名前 (データソースまたはインポートのスケジュール)	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス
			TCP 接続 [cmdb_tcp]
26	SG-AWS-Tags	SG-AWS-Tags [sn_aws_integ_sg_aws_tags]	DynamoDB テーブル クラウドロードバランサー クラウド関数 キー値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

AWS のデータマッピング (続く)

順序	名前 (データソースまたはインポートのスケジュール)	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス
27	SG-AWS-VM-Hw-Consolidation	SG-AWS-VM-Hw-Consolidation [sn_aws_integ_sg_aws_vm_hw_consolidation]	仮想マシンインスタンス サーバー
28	SG-AWS-EKS-Cluster	SG-AWS-EKS-Cluster [sn_aws_integ_sg_aws_eks_cluster]	Kubernetes クラスター AWS データセンター

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

AWS のデータマッピング (続く)

順序	名前 (データソースまたはインポートのスケジュール)	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス
			キー値 SG-AWS 拡張属性
29	SG-AWS-EKS-Cluster-2	SG-AWS-EKS-Cluster-2 [sn_aws_integ_sg_aws_eks_cluster_2]	Kubernetes クラスター AWS データセンター キー値 SG-AWS 拡張属性

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

AWS のデータマッピング (続く)

順序	名前 (データソースまたはインポートのスケジュール)	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス
30	SG-AWS-EKS-FULL	SG-AWS-EKS-FULL [sn_aws_integ_sg_aws_eks_full]	Kubernetes クラスター サーバー Kubernetes 名前空間 Kubernetes ノード Kubernetes サービス Kubernetes ポッド Docker コンテナ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

AWS のデータマッピング (続く)

順序	名前 (データソースまたはインポートのスケジュール)	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス
			Docker イメージ Kubernetes ボリューム Kubernetes 展開 Kubernetes DaemonSet Kubernetes ReplicaSet
31	SG-AWS-Generic-Resources	SG-AWS-Generic-Resources [sn_aws_integ_sg_aws_generic_resources]	クラウドリソース SG-AWS 拡張属性
32	SG-AWS-Redshift-Cluster	SG-AWS-Redshift-Cluster [sn_aws_integ_sg_aws_redshift_cluster]	Amazon Redshift

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

AWS のデータマッピング (続く)

順序	名前 (データソースまたはインポートのスケジュール)	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス
33	SG-AWS-Get-Inventory	SG-AWS-Get-Inventory [sn_aws_integ_sg_aws_get_inventory]	サーバー
34	SG-AWS-GenericTags	SG-AWS-GenericTags [sn_aws_integ_sg_aws_generictags]	クラウドリソース キー値
35	SG-AWS-SendCommand	SG-AWS-SendCommand [sn_aws_integ_sg_aws_ssm_sendcommand]	なし 注: SG-AWS-SendCommand データソースにターゲット CMDB CI クラスがありません。このデータソースはデータ sn_aws_integ_sg_aws_ssm_sendc ステージングテーブルに入力します ンポートレコードは変換されず、イ セットは処理待ちステータスのまま す。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

AWS のデータマッピング (続く)

順序	名前 (データソースまたはインポートのスケジュール)	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス
36	SG-AWS-SSM-GetS3Object	SG-AWS-SSM-GetS3Object [sn_aws_integ_sg_aws_ssm_gets3object]	サーバー 実行中のプロセス [cmdb_running_proc TCP 接続 [cmdb_tcp]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- SG-AWS-Generic-Resources データソースは、他のデータソースによって追跡されない汎用リソースのデータをインポートします。コネクタは、サービスグラフリソース包含ホワイトリスト [sn_cmdb_int_util_service_graph_resource_inclusion_whitelist] テーブルを使用して、汎用リソースタイプと他のサポートされているリソースタイプを区別します。

  コネクタは、最初に、すべてのサポートされているリソースをサービスグラフリソース包含ホワイトリスト [sn_cmdb_int_util_service_graph_resource_inclusion_whitelist] テーブルに入力します。これらのリソースは、サポートされているそれぞれのリソースタイプに分類され、コネクタ内で取り込み用に指定された特定のデータソースを保持しています。SG-AWS-Generic-Resources データソースが実行され、サポートされていないリソースタイプが取得されると、サービスグラフリソース包含ホワイトリスト [sn_cmdb_int_util_service_graph_resource_inclusion_whitelist] テーブルに追加され、汎用として分類されます。

- IAM ユーザーや IAM グループなどのグローバルな汎用リソースをインポートするには、SG-AWS-Generic-Resources データソースの *sn_aws_integ.global_generic_resource_region* システムプロパティの値を更新して、*includeGlobalResourceTypes*を true に設定して構成が有効になっている標準 AWS リージョンを指定します。

  アグリゲーターが構成されていて、*sn_aws_integ.global_generic_resource_region* 値が指定されていない場合、アグリゲーターリージョンは、グローバル汎用リソースをインポートするためのこのシステムプロパティの値として割り当てられます。

- AWS Systems Manager (SSM) サービスが有効になっていない場合、コネクタはサーバー [cmdb_ci_server] クラスのサーバーレコードを入力します。AWS SSM サービスが有効になっている場合、SSM サービスを通じて取得されたプラットフォームタイプに基づいて、サーバーレコードは Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server] クラスまたは Windows サーバー [cmdb_ci_win_server] クラスのいずれかに入力されます。サーバー [cmdb_ci_server] クラスは、Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server] および Windows サーバー [cmdb_ci_win_server] クラスの親クラスです。
- AWSリソースに関連付けられているすべてのラベルがキー値 [cmdb_key_value] テーブルに追加されます。

  注:
  次を使用できます: CMDB データマネージャー 保持時間やディスカバリーソースなどの条件に基づいて、キー値 [cmdb_key_value] テーブル内の廃止された CI からタグデータを削除します。スケジュール済みジョブは、オフピーク時に実行するように構成できるポリシーを実行します。

- GCPリソースに関する基本情報は、SG-AWS 拡張属性 [sn_aws_extension_attributes] テーブルに格納されます。
- AWS のサービスグラフコネクタ 2.10.0 バージョン以降、SG-AWS-Get-Inventory データソースは SG-AWS-EC2 データソースの前に実行され、VM 名にマッピングされるのではなく、名前属性にマッピングされたホスト名を持つサーバー [cmdb_ci_server] CI が作成されます。
- SG-AWS-GenericTags データソースは、ARN キーを持つ汎用リソースのタグデータのみをインポートします。SG-AWS 拡張属性 [sn_aws_extension_attributes] テーブルを使用して、ARN キーを持つ汎用リソースを確認できます。

AWS からデータをプルしたときにデータが保存される場所の詳細については、「AWS のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス」および「サポートされる AWS リソースタイプ」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

診断テストを実行すると、データが次のテーブルにロードされます。

- SG AWS 診断の詳細 [sn_aws_integ_sg_aws_diagnostic_details]
- SG-AWS 診断サマリー [sn_aws_integ_sg_aws_diagnostic_summary]
- SG-AWS 診断サマリーノート [sn_aws_integ_sg_aws_diagnostic_summary_notes]

統合ハブ ETL アプリを使用して、データマップを表示できます。詳細については、「統合ハブ ETL」を参照してください。

各接続の AWS 構成データは、SG AWS アプリケーションプロパティ [sn_aws_integ_sg_aws_application_properties] テーブルに保存されます。

AWS から CI 情報をプルする方法の詳細については、ServiceNow コミュニティ サイトの記事「Service Graph Connector for AWS - Functional Spec and CI (AWS のサービスグラフコネクタ - 機能仕様および CI)」を参照してください。

BYOL のサポート

自分のライセンスの使用 (BYOL) は、以前に購入したオンプレミスのライセンスを Amazon AWS クラウド に移動するプロセスです。コネクタは、キー値 [cmdb_key_value] テーブルにライセンス情報を入力することで、Amazon AWS クラウド 上の Oracle Database サーバーのイメージ CI の BYOL をサポートします。ライセンス情報が見つかると、キーが `Windows_OS_License_Type_automatic` に設定され、キー値が [cmdb_key_value] テーブルで BYOL に設定されます。

BYOL をサポートするために、最初のプル時に *`sn_aws_integ.load_all_images`* システムプロパティが有効になり、SG-AWS-Image-Id データソースに含まれるすべてのイメージ CI のメタデータがインポートされます。最初のプルの後、プロパティは自動的に非アクティブ化されます。SG-AWS-Image-Id データソースは、名前なしでイメージ CI のメタデータのみをインポートします。

EKS コンポーネント内の廃止された CI の管理

ポッド、サービス、ボリュームなどの EKS コンポーネントで Amazon Elastic Kubernetes サービス (EKS) CI が削除された場合、対応する CI エントリは次の CMDB CI クラスで自動的に [廃止] に設定されます。

Kubernetes クラスター、Kubernetes ノード、Kubernetes ポッド、Kubernetes サービス、Kubernetes DaemonSet Kubernetes 名前空間、Kubernetes 展開、Docker コンテナ、Kubernetes ボリューム

共有 VPC とサブネットのサポート

異なる AWS アカウントでホストされている仮想プライベートクラウド (VPC)、サブネット、およびネットワークインターフェイス間で確立された CI 関係をインポートします。たとえば、ある AWS アカウントの VPC を同じアカウントのサブネットに接続すると、別の AWS アカウントのネットワークインターフェイスと仮想マシンにリンクできます。

その他のリソース

AWS の設定の詳細については、ServiceNow コミュニティ サイトの次の記事を参照してください。

- Service Graph Connector for AWS - Introduction (AWS のサービスグラフコネクタ - 開始するには)
- AWS のサービスグラフコネクタはどのように構成しますか?

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- Service Graph Connector for AWS - Diagnostic Tool & Troubleshooting Issues (AWS のサービスグラフコネクタ - 診断ツールと問題のトラブルシューティング)
- Service Graph Connector for AWS - Functional Spec and CI (AWS のサービスグラフコネクタ - 機能の仕様と CI)
- クラウドディスカバリーと SG-AWS

関連コンテンツ

サービスグラフコネクタ

廃止された CI の最適な削除を AWS で有効にする

SG-AWS-SendCommand データソースのパフォーマンスの最適化を有効にする

大規模な AWS リソースのインポート失敗の処理

AWS のサービスグラフコネクタのメモリ使用率エラーの処理

AWS のサービスグラフコネクタのレコードのライフサイクル管理

AWS のサービスグラフコネクタでのレコード削除プロセス

AWS のサービスグラフコネクタ用の AWS 環境の構成

AWS のサービスグラフコネクタを使用してデータをインポートするように Amazon Web サービス (AWS) 環境を構成します。

始める前に

AWS のサービスグラフコネクタアプリケーション (sn_aws_integ) をインストールします。詳細については「ServiceNow Store アプリケーションのインストール」を参照してください。

必要なロール： アプリケーションアドミニストレーター

手順

1. の詳細 AWS コネクタが使用するリソース.
   AWS の概念をよく理解して、AWS のサービスグラフコネクタが AWS とどのように統合されるかを学びます。
2. AWS スクリプトのダウンロード。
   AWS のサービスグラフコネクタのガイド付きセットアップに含まれている AWS スクリプトをダウンロードします。
3. を実行する前に要件を確認してください AWS スクリプト.
   AWS のスクリプトを実行する前に、前提条件をすべて満たしておいてください。
4. AWS スクリプトを実行します。
   AWS のサービスグラフコネクタで提供されているスクリプトを実行して、データをインポートするための AWS 環境を設定します。

AWSによって使用される AWS のサービスグラフコネクタ リソース

AWS の概念をよく理解して、AWS のサービスグラフコネクタが Amazon Web サービス (AWS) とどのように統合されるかを学びます。

AWS Config サービスと構成レコーダー

重要:
コネクタを設定するには、AWS Config サービスと AWS 構成レコーダーが必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

AWS Config サービスは、AWS リソース構成の変更を監視して記録します。

AWS 構成レコーダーは、リソース構成の変更を検出し、それらの変更を構成アイテム (CI) としてキャプチャします。これはコネクタの設定に必要です。 構成レコーダーを使用すると、すべてのハードウェアデータを AWS Config に記録できます。AWS のドキュメントサイトの「AWS Config とは?」を参照してください。

AWS のサービスグラフコネクタには、代わりに構成レコーダーを有効にする AWS Config サービスを有効にする *EnableAWSConfig.yml* スクリプトが含まれています。「AWS の設定に必要なスクリプトの実行」を参照してください。

注:
すべての該当する AWS アカウントとリージョンで AWS Config サービスが有効になっていることを確認します。

AWS Config アグリゲーター

重要:
AWS Config アグリゲーターは、コネクタを設定するためのオプションです。

AWS Config アグリゲーターは、以下のソースから AWS Config 構成とコンプライアンスデータを収集します。

- 複数のアカウントと複数のリージョン
- 単一のアカウントと複数のリージョン
- AWS 組織内の組織と、AWS Config が有効になっているその組織内のすべてのアカウント。

AWS のサービスグラフコネクタとともに AWS Config アグリゲーターを使用する利点は次のとおりです。

- 単一の場所からすべてのデータを取得できます。
- ブートストラップ更新 (ベースライン構成) と増分更新 (前回の更新後に追加された新しい構成) を取得できます。
- 各アカウントとリージョンにループする必要がありません。
- データのプルを高速化します。

これらの利点により、複数のアカウントまたは複数のリージョンからデータをプルするために AWS Config アグリゲーターを利用することを検討してください。

注:
削除されたリソースを検出するために、コネクタは *config:ListDiscoveredResources* API を使用して各 AWS アカウントとリージョンをループし、それに応じて CMDB CI を更新します。リソースを選択するための日付範囲を *ListDiscoveredResources* API で指定できないため、コネクタは複数の API 呼び出しを行って、コネクタのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性のあるすべてのデータを収集する場合があります。

AWS Config アグリゲーターの設定の詳細については、AWS のドキュメントサイトで「マルチアカウントマルチリージョンのデータアグリゲーション」および「コンソールを使用したアグリゲータのセットアップ」を参照してください。

AWS Systems Manager と AWS Systems Manager Inventory

重要:
詳細なディスカバリー機能を設定するには、AWS Systems Manager と AWS Systems Manager Inventory が必要です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

AWS Systems Manager を使用すると、SSM ドキュメントを介して、AWS アカウントとリージョン全体の EC2 インスタンスからサーバーデータ (詳細ディスカバリーデータとも呼ばれます) をフェッチできます。詳細ディスカバリーデータには、ホスト名、シリアル番号、CPU データ、TCP データ、およびプロセス情報が含まれます。

AWS Systems Manager Inventory は、EC2 インスタンスにインストールされているソフトウェアデータをインポートします。AWS Systems Manager のインベントリリソースグループは、EC2 インスタンスとそこにインストールされているソフトウェアアプリケーションに関する情報の収集を行います。

すべての AWS アカウントで次の項目が設定されていることを確認してください。

- AWS Systems Manager エージェント (SSM エージェント) は、すべてのマネージド EC2 インスタンスにインストールされている。
- AmazonSSMForInstancesRole IAM インスタンスプロファイルロールが、EC2 インスタンスのインスタンスプロファイルとしてアタッチされている。
- AWS Systems Manager Inventory は、各 AWSリージョンで構成されている。
- AWS Systems Manager がマネージド EC2 インスタンスにアクセスできる。

> **注:**
> デフォルトでは、AWS Systems Manager には EC2 インスタンスでアクションを実行する権限はありません。アクセス権限を付与するには、AmazonSSMForInstancesRole IAM インスタンスプロファイルロールを EC2 インスタンスにアタッチします。AWS のドキュメントサイトの「AWS Systems Manager のセットアップ」を参照してください。

AWS Systems Manager と AWS Systems Manager Inventory を使用する利点は次のとおりです。

- AWS Systems Manager を使用すると、ホスト名、シリアル番号、CPU データ、TCP データ、プロセス情報などの詳細なサーバーデータを取得できます。
- AWS Systems Manager Inventory を使用すると、サーバーの分類やソフトウェアデータの取得が可能となります。

自動翻訳

AWS スクリプトのダウンロード

AWS のサービスグラフコネクタのガイド付きセットアップに含まれている AWS スクリプトをダウンロードします。

始める前に

- AWS のサービスグラフコネクタアプリケーション (sn_aws_integ) がインストールされていることを確認します。詳細については「ServiceNow Store アプリケーションのインストール」を参照してください。
- アプリケーションピッカーを使用して、**AWS** のサービスグラフコネクタアプリケーションスコープを選択したことを確認します。「アプリケーションピッカー」を参照してください。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > **AWS** のサービスグラフコネクタ > セットアップ.
2. [はじめに] ページで、[開始] を選択します。
3. [AWS のサービスグラフコネクタ] ページの [AWS 環境の構成] セクションで、[はじめに] を選択します。
4. [スクリプトのダウンロード] タスクで、[構成] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. スクリプトをローカルマシンにダウンロードしたら、[閉じる] を選択して [スクリプトのダウンロード] ダイアログボックスを閉じ、ガイド付きセットアップに戻ります。
6. [完了としてマーク] を選択して、[スクリプトのダウンロード] タスクを完了に設定します。

スクリプトを実行するための前提条件

AWS のスクリプトを実行する前に、前提条件をすべて満たしておいてください。

> **重要:**
> AWS のサービスグラフコネクタで利用可能なスクリプトがダウンロードされていることを確認します。「AWS スクリプトのダウンロード」を参照してください。

後で AWS のスクリプトを実行する際に使用する、次の詳細情報を決定します。

- ServiceNow IAM ロール
- ServiceNow IAM ユーザー名
- の S3 バケット ServiceNow IAM ロール

> **注:**
> S3 バケットを定義するのは、詳細検出スクリプトを使用している場合のみです。

ServiceNow IAM ロールの決定

AWS 環境から構成アイテム (CI) を取得するために、メンバーアカウントで読み取り専用操作を実行する Identity and Access Management (IAM) ロールを決定します。

デフォルトでは、*`CreateSnowOrganizationAccountAccessRoleInMemberAccount.yml`* スクリプトは SnowOrganizationAccountAccessRole IAM ロールを作成します。スクリプトによって作成されたデフォルト名を使用することも、新しい IAM ロールを作成することもできます。ただし、入力パラメータとして必要な場合は、スクリプト間で同じ IAM ロールを入力する必要があります。「AWS の設定に必要なスクリプトの実行」を参照してください。

ServiceNow IAM ユーザー名の決定

メンバーアカウントで ServiceNow IAM ロールを担う IAM ユーザーの名前を決定します。

デフォルトでは、*`CreateServiceNowUser.yml`* スクリプトは、NOWSGCUser IAM ユーザーを作成します。スクリプトによって作成されたデフォルト名を使用することも、新しい IAM ユーザーを作成することもできます。ただし、入力パラメータとして必要な場合は、スクリプト間で同じ IAM ユーザー名を入力する必要があります。「AWS の設定に必要なスクリプトの実行」を参照してください。

詳細検出用の **S3** バケットの定義

AWS データのインポート時に *SendCommand* API 応答を保存および削除するために、ServiceNow IAM ロールの読み取りおよび削除権限を持つ S3 バケットを設定します。

始める前に
必要なロール： アプリケーションアドミニストレーター

このタスクについて
AWS のサービスグラフコネクタアプリケーション用に S3 バケットを作成し、ServiceNow IAM ロール が組織内のこのバケットにアクセスできるようにします。

> **注:**
> S3 バケットは、EC2 インスタンスで詳細ディスカバリーを実行する場合にのみ使用します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. AWS アカウントリージョンに S3 バケットを作成します。
   AWS のドキュメントサイトで「バケットの作成」を参照してください。

   注:
   S3 バケットには、次の権限の設定が必要です。

   S3 バケットの権限とその設定

権限	設定
アクセス	バケットとオブジェクトを非公開にする
S3 のパブリックアクセスブロック	S3 バケットとオブジェクトへのパブリックアクセスをブロックする

   詳細については、AWS のドキュメントサイトで「S3 ストレージへのパブリックアクセスのブロック」 を参照してください。

2. バケットポリシーを追加します。

   AWS のドキュメントサイトで「バケットポリシーの使用」 を参照してください。

   ステップ 1 で作成した S3 バケットにアクセスするには、そのバケットポリシーで、マネージド EC2 インスタンスにアタッチされた IAM インスタンスプロファイルロールを許可する必要があります。バケットポリシーを作成するか、バケットアクセス制御リスト (ACL) で AWS メンバーアカウントにアクセス権を付与できます。メンバーアカウントには EC2 インスタンスが含まれている必要があります。

   注:
   バケット ACL に AWS メンバーアカウントを追加すると、そのメンバーアカウントのすべてのユーザーとロールが S3 バケットにアクセスできるようになります。

   バケットポリシーを追加するときは、次のサンプルコードを参照してください。

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Id": "S3PolicyforServiceNowIAMrole",
   "Statement": [
      {
         "Sid": "EC2S3Access",
         "Effect": "Allow",
         "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::AWS-ACCOUNT:role/INSTANCE-PROFILE-ROLE-NAME"
         },
         "Action": [
            "s3:GetObject",
            "s3:PutObject",
            "s3:PutObjectAcl"
         ],
         "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
      }
   ]
}
```

   ここで

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- *SOURCE-AWS-ACCOUNT* は、EC2 インスタンスを含むメンバーアカウントの AWS アカウント ID です。
- *INSTANCE-PROFILE-ROLE-NAME* は、EC2 インスタンスに添付されている IAM インスタンスプロファイルです。

  デフォルトでは、*AmazonSSMForInstancesRoleSetup.yml* スクリプトは AmazonSSMForInstancesRole IAM インスタンスプロファイルロールを作成し、そのロールを AmazonSSMManagedInstanceCore バケットポリシーに添付します。「AWS の設定に必要なスクリプトの実行」を参照してください。

- *DOC-EXAMPLE-BUCKET* は S3 バケット名です。

次のバケットポリシーの例では、効果、プリンシパル、アクション、リソースの要素を示しています。このポリシーは、ID 123456789000 で、s3:GetObject、s3:PutObject、s3:PutObjectAcl の S3 権限を持つアカウントの IAM インスタンスプロファイルロールである AmazonSSMRoleForInstances を mys3Bucket バケットに許可します。

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Id": "S3PolicyforServiceNowIAMrole",
   "Statement": [
      {
         "Sid": "EC2S3Access",
         "Effect": "Allow",
         "Principal": {
            "AWS": [
               "arn:aws:iam::123456789000:role/AmazonSSMRoleForInstances",
               "arn:aws:iam::123456789001:role/AmazonSSMRoleForInstances",
               "arn:aws:iam::123456789002:role/AmazonSSMRoleForInstances",
               "arn:aws:iam::123456789003:role/AmazonSSMRoleForInstances",
               "arn:aws:iam::123456789004:role/AmazonSSMRoleForInstances"
            ]
         },
         "Action": [
            "s3:GetObject",
            "s3:PutObject",
            "s3:PutObjectAcl"
         ],
         "Resource": "arn:aws:s3:::myS3Bucket/*"
      }
   ]
}
```

3. IAM 権限を EC2 インスタンスのインスタンスプロファイルロールに添付して、ステップ 1 で作成した S3 バケットに *SendCommand* API 応答を発行します。
   AWS のドキュメントサイトで「インスタンスプロファイルの使用」および「インスタンスへの IAM ロールのアタッチ」を参照してください。

   マネージド EC2 インスタンスに添付された IAM インスタンスプロファイルロールには、次のサンプルポリシーに示すように、S3 バケットへのアクセスを許可するために、s3:GetObject、s3:PutObject、s3:PutObjectAcl の S3 権限が必要です。

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
      {
      "Sid": "PublishTerminalOutputToS3",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:PutObject",
            "s3:GetObject",
            "s3:PutObjectAcl"
        ],
        "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
    }
  ]
}
```

ここで、*DOC-EXAMPLE-BUCKET* は S3 バケット名です。

注:
バケット名の下にファイルを作成できるように、バケット名の末尾にサフィックス「/*」を必ず追加してください。

AWS の設定に必要なスクリプトの実行

データをインポートするための AWS 環境を設定するには、AWS のサービスグラフコネクタで提供されているスクリプトを実行する必要があります。

重要:
AWS スクリプトを実行する前に、前提条件をすべて満たしていることを確認してください。「スクリプトを実行するための前提条件」を参照してください。

コネクタで提供される AWS スクリプトは、構成アイテム (CI) データを CMDB にインポートするように AWS リソースを構成します。詳細については、AWSによって使用される AWS のサービスグラフコネクタ リソース を参照してください。

AWS 環境要件に基づいて、AWS のサービスグラフコネクタで提供されるスクリプトは次の表に示すように分類されます。

基本スクリプト	詳細検出スクリプト	Amazon **EKS** スクリプト
		
コネクタを使用してデータをインポートするように AWS 環境を構成するためのスクリプト。	Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスの詳細ディスカバリーを設定するためのスクリプト。	Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) クラスターを設定するためのスクリプト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

基本スクリプト

基本スクリプトを使用し、AWS のサービスグラフコネクタを使用してデータをインポートするための AWS 環境を構成します。

次の表では、コネクタで使用できる基本的な AWS スクリプト、スクリプトの実行時に入力される入力パラメーター、スクリプトの実行条件、およびスクリプトの実行結果について説明します。

基本スクリプトの詳細

スクリプト	入力パラメーター
EnableAWSConfig.yml	なし
CreateServiceNowUser.yml	SNUserName セットアップの一部として作成され ServiceNow IAM ユーザーの名前 「スクリプトを実行するための前提条件」を参照してください。 デフォルト値：NOWSGCUser MbrActRoleName セットアップの一部として作成され た ServiceNow IAM ロールの名前 「スクリプトを実行するための前提条件」を参照してください。 デフォルト値：SnowOrganizationAccountAc
CreateSnowOrganizationAccountAccessRoleInMemberAccount.yml	ACNNBR ServiceNow IAM ユーザーが管理 ウントである場合の管理アカウント または ServiceNow IAM ユーザーが指定 たメンバーアカウントである場合の 指定されたメンバーアカウント ID S3Bucket SendCommand 出力を取得するた Amazon S3 バケット名。 ServiceNowUserName セットアップの一部として作成され ServiceNow IAM ユーザーの名前 「スクリプトを実行するための前提条件」を参照してください。 デフォルト値：NOWSGCUser

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

基本スクリプトの詳細 (続く)

スクリプト	入力パラメーター
SnowDesignatedAccountAccessRoleInManagementAccount.yml	MEMBERACTNBR ServiceNow IAM ユーザーが作成したメンバーアカウント ID。
AWS-SystemsManager-AutomationExecutionRole.yml	なし
AWS-SystemsManager-AutomationAdministrationRole.yml	なし

自動翻訳

詳細検出スクリプト

詳細ディスカバリースクリプトを使用して、Amazon EC2 インスタンスで詳細ディスカバリーを設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
EC2 インスタンスで詳細ディスカバリーを実行する場合にのみ、詳細ディスカバリー スクリプトを実行します。

次の表では、詳細ディスカバリースクリプト、スクリプトの実行時に入力される入力パラメーター、スクリプトの実行条件、およびスクリプトの実行結果について説明します。

詳細ディスカバリースクリプトの詳細

スクリプト	入力パラメーター	実行条件	結果
AmazonSSMForInstancesRoleSetup.yml	S3Bucket EC2 インスタンスから詳細を収集する S3 バケットの名前。「スクリプトを実行するための前提条件」を参照してください。	管理アカウントで CloudFormation StackSet を作成して、すべての AWS アカウントでスクリプトを実行します。 AWS のドキュメントサイトで「スタックセットの作成」を参照してください。	EC2 インスタンスに添付される AmazonSSMForInstancesRole IAM インスタンスプロファイルロールを作成します。
SG-AWS-RunShellScript-Setup.yml	なし	管理アカウントで CloudFormation StackSet を作成して、すべての AWS アカウントと AWS リージョンでスクリプトを実行します。	Linux EC2 インスタンスから詳細ディスカバリーデータを取得するための AWS Systems Manager (SSM) ドキュメントを作成します。 Apache HTTP サーバー、Nginx サーバー、Apache Tomcat サーバー、MySQL インスタンスなどのミドルウェアアプリケーションのバージョンの詳細を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細ディスカバリースクリプトの詳細 (続く)

スクリプト	入力パラメーター	実行条件	結果
		AWS アドミニストレーターは、SSM ドキュメントを更新し、EC2 インスタンスが適切な統合のために関連するコマンドを実行できることを確認する必要があります。 AWS のドキュメントサイトで「スタックセットの作成」を参照してください。	
SG-AWS-RunPowerShellScript-Setup.yml	なし	管理アカウントで CloudFormation StackSet を作成して、すべての AWS アカウントと AWS リージョンでスクリプトを実行します。 AWS のドキュメントサイトで「スタックセットの作成」を参照してください。	Windows EC2 インスタンスから詳細ディスカバリーデータを取得するための AWS SSM ドキュメントを作成します。

自動翻訳

Amazon EKS スクリプト

Amazon EKS スクリプトを使用して Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) クラスターを設定します。

> **注:**
> Kubernetes クラスターの Amazon EKS サービスが必要な場合にのみ、Amazon EKS スクリプトを実行します。

次の表では、Amazon EKS スクリプト、スクリプトの実行条件、およびスクリプトの実行結果について説明します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Amazon EKS スクリプトの詳細

スクリプト	実行条件	結果
SG-AWS-RunKubeCtlEKSNamesShellScript.yml	管理アカウントで CloudFormation StackSet を作成して、EC2 踏み台ホストが配置されているすべての AWS アカウントと AWS リージョンでスクリプトを実行します。 AWS のドキュメントサイトで「スタックセットの作成」を参照してください。	EC2 踏み台ホストに関連付けられた EKS クラスターを検出するための AWS SSM ドキュメントを作成します。 注: AWS クラウドアドミニストレーターは、AWS セットアップで SSM ドキュメントを更新できます。
SG-AWS-RunKubeCtlShellScript.yml	管理アカウントで CloudFormation StackSet を作成して、EC2 踏み台ホストが配置されているすべての AWS アカウントと AWS リージョンでスクリプトを実行します。 AWS のドキュメントサイトで「スタックセットの作成」を参照してください。	ポッド、サービス、展開などの Kubernetes コンポーネントに関連する CI を EKS クラスターから取得するための AWS SSM ドキュメントを作成します。 注: AWS クラウドアドミニストレーターは、AWS セットアップで SSM ドキュメントを更新できます。

自動翻訳

SGC セントラル を使用して **AWS** のサービスグラフコネクタを構成する

SGC セントラル アプリケーションで利用可能なプレイブックを使用して、AWS データを CMDB にプルするように AWS のサービスグラフコネクタ を設定します

始める前に

- ServiceNow Store からAWS のサービスグラフコネクタバージョン 2.7.0 以降をインストールします。 インストール手順 ServiceNow Store については、「 ServiceNow Store アプリケーションのインストール」を参照してください。
- AWSを設定するための前提条件を満たしていることを確認します。「AWS 環境の構成」を参照してください。

必要なロール：cmdb_inst_admin または admin

このタスクについて

オンボーディングコネクタのプレイブックエクスペリエンスは、CMDB ワークスペースのSGC セントラルでアクティブ化されます。SGC セントラル アプリケーションを構成するには「SGC セントラルの構成」を参照し、プレイブックの操作方法の詳細については「プレイブックの操作」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [ダッシュボード] ページで、 [接続を作成] を選択します。

   ヒント:
   または、 [すべての接続] ページで [接続を作成] を選択することもできます。

4. [接続を作成] ウィンドウで、 AWS コネクタタイプを選択し、[接続を作成] を選択します。
5. コネクタを使用して初めて接続を設定するときは、最初の前提条件を満たしてください。

   注:
   この手順は、初回セットアップ時にのみ必要です。「で接続を作成するときに初期セットアップタスクを実行する SGC セントラル」を参照してください。

6. AWS 環境を設定するための前提条件を満たします。

   a. コネクタを使用してデータをインポートするために必要な、AWS 環境での基本セットアップを構成します。

      i. プレイブックの [前提条件 **(Prerequisites)]** ステージで、[基本スクリプトをダウンロード **(Download basic scripts)]** アクティビティを選択します。

      ii. スクリプトを実行して、AWS 環境を構成します。

      スクリプトの実行の詳細については、「基本スクリプト」を参照してください。

      iii. [指示を読み、指示に従ってスクリプトを実行しました **(I have read the instructions and executed the script accordingly)]** チェックボックスをオンにして、スクリプトを実行したことを確認します。

      iv. [続行] を選択します。

   b. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスの詳細ディスカバリーを設定します。

      注:
      このステップは、EC2 インスタンスで詳細ディスカバリーを実行する場合にのみ完了します。それ以外の場合は、[スキップ] を選択します。

      i. プレイブックの [前提条件 **(Prerequisites)]** ステージで、[詳細ディスカバリースクリプトをダウンロード **(Download deep discovery scripts)]** アクティビティを選択します。

      ii. スクリプトを実行して、Amazon EC2 インスタンスを詳細ディスカバリー用に構成します。

      スクリプトの実行の詳細については、「詳細検出スクリプト」を参照してください。

      iii. [続行] を選択します。

   c. Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) クラスターを設定します。

      注:
      このステップは、Kubernetes クラスターの Amazon EKS サービスが必要な場合にのみ実行します。それ以外の場合は、[スキップ] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

i. プレイブックの [前提条件 **(Prerequisites)**] ステージで、**[Amazon EKS** スクリプトをダウンロード **(Download Amazon EKS scripts)]** アクティビティを選択します。

ii. スクリプトを実行して、Amazon EKS クラスターを設定します。

スクリプトの実行の詳細については、「Amazon EKS スクリプト」を参照してください。

iii. [続行] を選択します。

7. データをインポートするために、コネクタ構成用のセットアップを完了します。

a. 接続を作成し、テストします。

i. プレイブックの [セットアップ **(Setup)**] ステージで、[接続を作成してテスト **(Create and test connection)**] アクティビティを選択します。

ii. フォームのフィールドに入力します。

[接続を作成してテスト **(Create and test connection)**] フォーム

フィールド	
接続名	AWS接続レコードを識別する名前です。 例: SG_AWS_CredentialAlias_Org。
アクセスキー ID	AWS リソースとやり取りする権限を持つ IAM ユーザーのアクセスキー ID。
秘密アクセスキー	接続を安全に認証するために必要なアクセスキー ID に対応する秘密アクセスキー。
MID サーバーを使用	MID サーバーを使用するためのオプションです。 **注:** MID サーバーの使用はオプションです。
MID 選択	コネクターが使用する MID サーバーの名前。 このフィールドは、**[MID** サーバーを使用] チェックボックスをオンにした場合にのみ表示されます。

iii. [接続の作成とテスト **(Create and test connection)**] を選択します。

iv. 接続テストが完了したら、[続行] を選択します。

b. AWS リソースにアクセスするための接続の構成プロパティを設定します。

i. プレイブックの [セットアップ **(Setup)**] ステージで、[構成プロパティを設定 **(Set configuration properties)**] アクティビティを選択します。

ii. [組織の詳細] セクションで、AWS 組織のアカウント識別子、名前、説明など、組織の詳細を入力します。

iii. [S3 アカウントの詳細] セクションで、詳細を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

S3 アカウントの詳細

フィールド	説明
S3 アカウント ID	Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットをホストする AWS アカウントの数値識別子。
S3 バケット名	Amazon EC2 インスタンスから詳細を収集する Amazon S3 バケットの名前。
S3 リージョン	Amazon S3 バケットが存在するリージョン。

iv. [AWS リージョンと STS 想定ロール名 (AWS regions and STS assume role name)] セクションの **[AWS** リージョン] フィールドに、CI データを収集する AWS リージョンを入力します。

デフォルトでは、 AWS のサービスグラフコネクタはすべての AWS リージョン内で動作して、 CI データを収集します。

AWS 特定のリージョンを入力すると、CI データのインポートプロセスを高速化できます。たとえば、`us-east1`、`us-east-2` などです。

[**AWS** リージョン] フィールドの値を後で更新する場合は、AWS のサービスグラフコネクタに関連するすべてのデータソースの [前回実行日時] フィールドの値をクリアして、新しいデータセットをインポートします。

v. [AWS リージョンと STS 想定ロール名 (AWS regions and STS assume role name)] セクションの **[STS** 想定ロール名] フィールドに、AWS Identity and Access Management (IAM) ロール名を入力します。

AWS IAM ロール名は、ServiceNow ユーザーが AWS Security Token Service (STS) によって提供される *`AssumeRole`* API を呼び出すことで取得されます。*`AssumeRole`* API は、ServiceNow ユーザーが AWS リソースにアクセスするための一時的なセキュリティ認証情報のセットを返します。

> **注:**
> IAM ロール名を入力しますが、名前のプリフィックス `arn` は付けません。このフィールドを空のままにすると、このフィールドの値は自動的に **SnowOrganizationAccountAccessRole**に設定されます。これは、 ServiceNow ユーザーのデフォルトの IAM ロール名です。

vi. [SSM SendCommand ドキュメントの詳細] セクションで、Linux ベースの Amazon EC2 インスタンスまたは Windows ベースの Amazon EC2 インスタンスで AWS Systems Manager (SSM) によって実行されるアクションを定義するドキュメントの名前をそれぞれのフィールドに入力します。

vii. [管理アカウント ID とスタンドアロンアカウント ID (Management account ID and standalone account ID)] セクションの [管理アカウント **ID]** フィールドに、AWS 組織の管理アカウント ID を入力します。

ServiceNow ユーザーが AWS メンバーアカウントで作成されたときに、このフィールドに値を入力します。

アカウントは、 AWS 組織に関連付けられた *`ListAccounts`* API を呼び出して、すべてのアカウントから CI 情報を収集します。詳細については、 AWS ドキュメントサイトの「ListAccounts」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

viii. [管理アカウント ID とスタンドアロンアカウント ID (Management account ID and standalone account ID)] セクションの [スタンドアロンアカウント **ID]** フィールドに、AWS 組織のメンバーアカウントの ID を入力します。

> **注:**
> スタンドアロンアカウントを指定すると、組織名、組織単位、組織 ID、サービスアカウントなどの AWS 組織関連データはインポートされません。後で完全なデータをインポートするには、[スタンドアロンアカウント **ID (Standalone account ID)]** フィールドに表示されている値をすべてクリアします。Now Support ナレッジベースの「Service Graph Connector for AWS - Standalone Setup (AWS のサービスグラフコネクタ - スタンドアロンセットアップ) [KB1642159]」の記事を参照してください。

ix. [AWS Config アグリゲーターの詳細] セクションで、アグリゲーターリソースタイプの AWS アカウントの詳細を入力します。

AWS Config アグリゲーターの詳細

フィールド	説明
Config アグリゲーターアカウント	AWS 構成サービスのアグリゲーターリソースタイプが構成されているAWS アカウント。 AWS 構成アグリゲーターを使用している場合は、このフィールドに値を入力します。
Config アグリゲーター名	アグリゲーターリソースタイプの名前。このフィールドは、**[Config** アグリゲーターアカウント] フィールドに値を入力した場合にのみ使用できます。
Config アグリゲーターリージョン	アグリゲーターリソースタイプが存在するリージョン。このフィールドは、**[Config** アグリゲーターアカウント] フィールドに値を入力した場合にのみ使用できます。

x. [AWS キーローテーションセットアップ] セクションで、キーローテーションプロセスの詳細を入力します。

AWS キーローテーションセットアップ

フィールド	説明
AWS ローテーションキー	キーローテーションプロセスを有効にするオプション。
AWS キーローテーション日	キーローテーションの日付。最初の実行に必要なキーローテーションの日付に値を設定します。後続の実行では、このフィールドは自動的にローテーションの日付に設定されます。このフィールドは、**[AWS** ローテーション] チェックボックスをオンにした場合にのみ使用できます。
AWS キーローテーション期間 (日数)	キーローテーション期間の日数。このフィールドは、**[AWS** ローテーションキー **(AWS rotate keys)]** チェックボックスをオンにした場合にのみ使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
AWS キーローテーションステータス	ローテーションが成功したか失敗したかを示すキーローテーションのステータスメッセージ。このフィールドは、キーローテーションのステータスメッセージを表示するように自動的に設定されます。このフィールドは、**[AWS** ローテーションキー **(AWS rotate keys)]** チェックボックスをオンにした場合にのみ使用できます。ローテーションステータスが失敗の場合、メール通知がトリガーされます (設定されている場合)。
エラー通知を受信するためのメールアカウント	AWS のキーローテーションエラーに関する通知を受信する受信者のメールアドレスのカンマ区切りリスト。
エラー通知を受信するためのメールアカウントグループ	AWS のキーローテーションエラーに関する通知を受信する ServiceNow グループのカンマ区切りリスト。

xi. [Gov クラウドセットアップ (Gov cloud setup)] セクションの **[Gov** クラウドである **(Is gov cloud)]** チェックボックスをオンにして、接続セットアップが AWS GovCloud 用であることを示します。

xii. [SSM EKS SendCommand ドキュメントの詳細 (SSM EKS SendCommand document details)] セクションで、AWS SSM ドキュメントの詳細を入力します。

SSM EKS SendCommand ドキュメントの詳細

フィールド	説明
EKS クラスター名ドキュメント	EC2 要塞ホストに関連付けられた EKS クラスターを検出するための AWS SSM ドキュメントの名前。
EKS シェルスクリプトドキュメント	ポッド、サービス、展開などの Kubernetes コンポーネントに関連する CI を EKS クラスターから取得するための AWS SSM ドキュメントの名前。

xiii. [プロパティを保存] を選択します。

xiv. [続行] を選択します。

c. Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) に必要な EC2 リソースを構成して、EKS クラスターデータをインポートします。

> **注:**
> このステップは、EC2 リソースが必要な場合にのみ実行してください。それ以外の場合は、**[EKS EC2** リソースの構成 **(Configure EKS EC2 resources)]** アクティビティで [スキップ **(Skip)]** を選択します。

EKS EC2 リソース は、EKS クラスターへのネットワークアクセスを持つ踏み台ホストです。コネクタから EKS クラスターへは直接アクセスできません。したがって、 EKS EC2 リソースの詳細を指定する必要があります。EKS クラスターデータをインポートするために、コネクタ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

は EKS EC2 リソース で SSM Send Command を使用して kubectl コマンドをリモートで実行します。

> **注:**
> EKS 統合用に AWS 環境が構成されていることを確認してください。詳細については、Now Support ナレッジベースの「AWS のサービスグラフコネクタ - Amazon EKS 統合 [KB1437138]」の記事を参照してください。

i. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、**[EKS EC2** リソースの構成 **(Configure EKS EC2 resources)]** アクティビティを選択します。

ii. [EKS EC2 リソースの構成 (Configure EKS EC2 resources)] ページで、[新規] を選択します。

iii. 表示される [EKS EC2 リソースの構成 (Configure EKS EC2 resources)] ウィンドウで、フィールドに入力します。

[EKS EC2 リソースの構成 **(Configure EKS EC2 resources)]** のフィールド

フィールド	説明
EKS EC2 リソース ID	EKS EC2 リソースの識別子。
EC2 リージョン	EKS EC2 リソース が配置されている AWS リージョン。
EC2 アカウント	EKS EC2 リソース アカウントにアサインされたユーザー名。
接続エイリアス	AWS 環境セットアップに関連付けられ、ステップ 7.a.iiで構成された接続エイリアス。
接続	AWS 環境セットアップに関連付けられ、ステップ 7.a.iiで構成された接続名。
アクティブ	EKS EC2 リソースを有効にするオプション。

iv. **[Save** (保存)] を選択します。

v. 複数の EKS EC2 リソースを追加するには、7.c.ii から 7.c.iv までの手順を繰り返します。

vi. [続行] を選択します。

d. スケジュール済みインポートジョブを起動する前に AWS 診断ツールを実行し、AWS 環境セットアップの問題があれば特定します。

i. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[診断テストを実行 **(Run diagnostic tests)]** アクティビティを選択します。

ii. [診断テストを実行] ページで、対応するテスト結果を診断サマリーから除外するオプションを選択します。

SSM セットアップテストをスキップ

`GetInventory` API を呼び出さずに、サマリー結果からソフトウェアインベントリデータを除外します。SSM の構成をオプトアウトした場合、または設定していない場合は、このオプションを選択します。

SSM 詳細ディスカバリーテストをスキップ

サマリー結果から詳細ディスカバリーデータを除外します。SSM 詳細ディスカバリーの構成をオプトアウトした場合、または設定していない場合は、このオプションを選択します。

SSM セットアップテストをスキップ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

kubectl コマンドを実行しないことで、サマリー結果から EKS データを除外します。

> **注:**
> このチェックボックスは、**[EKS EC2** リソースの構成 **(Configure EKS EC2 resources)]** アクティビティで EC2 リソースを構成した場合にのみ表示されます。

iii. [診断テストを実行] を選択し、テストが完了するまで待機します。

iv. 診断サマリー、API アクセス結果、および IAM 権限検証のログを確認します。

v. テスト結果が正常な場合は、[続行] を選択します。

e. 定期的にデータをインポートするようにインポートスケジュールを構成します。

i. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)]** アクティビティを選択します。

ii. [スケジュールをインポート] リスト内で [親のスケジュール設定済みデータインポート] を展開して、 **SG-AWS-Organization** のインポートスケジュールを選択します。

iii. [インポートスケジュールの構成] ダイアログボックスで、[アクティブ] チェックボックスをオンにして、実行スケジュールと時間の詳細を入力します。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

iv. **[Save** (保存)] を選択します。

または、[今すぐ実行] を選択して、インポートスケジュールをすぐに実行します。

v. **[Continue** (続行)] を選択します。

f. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[接続セットアップの確認] アクティビティを選択して、接続が作成されたかどうかを確認します。

次のタスク

[すべての接続を表示 **(View all connections)]** を選択して、接続の詳細を確認します。構成された接続が [インストール済み接続 (Installed connections)] リストに表示されます。

関連情報

- AWS のサービスグラフコネクタ
- AWS のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス
- サポートされる AWS リソースタイプ
- AWS のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス
- AWS のサービスグラフコネクタのその他の機能

ガイド付きセットアップを使用した **AWS** のサービスグラフコネクタの構成

AWS 環境とスケジュール済みジョブを設定し、AWS データを CMDB にプルします。

始める前に

> **重要:**
> ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この サービスグラフコネクタを使用するには、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) 可視化アプリケーションまたは ITOM ディスカバリーアプリケーションをベースにしたサブスクリプションユニットへのサブスクリプションが必要です。ご利用のサブスクリプションの「ServiceNow サブスクリプションユニットの概要」の「管理対象の IT リソースタイプ」というタイトルのセクションで定義されているとおり、CMDB でこの サービスグラフコネクタ によって作成または変更されていても、ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー によってまだ管理されていない管理対象の IT リソースの場合、これらのリソースにより、そのアプリケーションからのサブスクリプションユニットの消費量が増加します。ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー内の現在のサブスクリプションユニットの消費量を確認し、利用可能なキャパシティを確認してください。

依存関係と要件：

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。
- ディスカバリー によって自動的にインストールされるディスカバリー Core プラグイン (com.snc.discovery.core)。
- ITOM ディスカバリーライセンスプラグイン (com.snc.itom.discovery.license)。このプラグインを有効にする必要があります。
- ITOM Licensing プラグイン (com.snc.itom.license)。詳細については、「ディスカバリーの要求」を参照してください。

AWS をセットアップするための前提条件を満たしていることを確認します。「AWS 環境の構成」を参照してください。

注:
以前のバージョンからアップグレードする場合は、AWS インスタンスの SSM ドキュメントと IAM 権限が更新されていることを確認してください。

- SSM ドキュメントを更新するには、SG-AWS-RunShellScript-Setup.yml、SG-AWS-RunPowerShellScript-Setup.yml、および SG-AWS-RunKubeCtlShellScript.yml スクリプトを実行します。
- SnowOrganizationAccountAccessRole ロールにアサインされた IAM 権限を更新するには、 CreateSnowOrganizationAccountAccessRoleInMemberAccount.yml スクリプトを実行します。

必要なロール：admin

このタスクについて
AWS のサービスグラフコネクタ のセットアップの手順の詳細については、次の記事を参照してください。

- Now Support ナレッジベースの「AWS のサービスグラフコネクタ- セットアップ手順 [KB1220597]」の記事。
- ServiceNow コミュニティサイトの「AWS のサービスグラフコネクタ - はじめに」の記事。
- ServiceNow コミュニティサイトの「SGC-AWS - リリース 2.0 の機能」。

コネクタをアップグレードする場合は、アップグレードプロセスの前に次のタスクを完了してください。

- なんらかのカスタマイズがある場合は、顧客アップデート [sys_update_xml] テーブルから、AWS のサービスグラフコネクタ に関連づけられたレコードを削除します。「Customer Updates table」を参照してください。
- 依存関係をアップグレードします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

AWS のサービスグラフコネクタ の最新バージョンをインストールしたら、次の操作を行います。

- AWS インスタンスからデータの完全インポートを実行します。データソース [sys_data_source] テーブルのすべての AWS データソースの [前回実行日時を使用] フィールドの値がクリアされていることを確認します。
- AWS スクリプトをダウンロードして再実行します。「AWS 環境の構成」を参照してください。

手順

1. アプリケーションピッカーを使用して、**AWS** のサービスグラフコネクタ アプリケーションスコープを選択したことを確認します。
   詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。
2. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **AWS** > セットアップ.
3. AWS 環境の構成。

   注:
   [スクリプトのダウンロード] タスクで、[構成] を選択してスクリプトをダウンロードします。

   スクリプトをダウンロードして AWS 環境を設定したら、[スクリプトのダウンロード] タスクと [AWS のセットアップ手順] タスクを設定して完了します。
4. AWS API に認証要求を送信するための認証情報を構成します。

   a. AWS の認証情報を設定します。
      i. [AWS のサービスグラフコネクタ] ページの [接続の構成] セクションで、[はじめに] を選択します。
      ii. [認証情報の設定] タスクで、[構成] を選択します。
      iii. [名前] フィールドに、認証の名前を入力します。

      SG-AWS-Credentials-Org は、デフォルトの認証情報エイリアス名です。複数の AWS インスタンスを追加できます。ただし、デフォルトの接続エイリアスは変更しないでください。

      iv. [アクセスキー **ID**] フィールドと [秘密アクセスキー] フィールドに、それぞれアクセスキー ID と秘密アクセスキーを入力します。

      AWS アクセスキーは IAM ユーザーの長期的な認証情報であり、アクセスキー ID と秘密アクセスキーの 2 つの部分で構成されています。要求を認証するには、アクセスキー ID と秘密アクセスキーの両方を一緒に使用する必要があります。

      v. [戻る] アイコン (<) を選択して、[接続の構成] タスクページに戻ります。
      vi. [完了としてマーク] を選択して、[認証情報の設定] タスクを完了に設定します。

   b. AWS アプリケーションからデータをインポートする AWS API 接続をテストします。
      i. [接続の構成] セクションの [接続のテスト] タスクで、[構成] を選択します。
      ii. [テスト接続] 関連リンクを選択します。
      iii. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されている場合は、戻るアイコン (<) を選択してガイド付きセットアップに戻ります。
      iv. [完了としてマーク] を選択して、[接続のテスト] タスクを完了に設定します。

   c. AWS インスタンスで必要な構成プロパティを更新します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

i. [インスタンスの構成プロパティを更新] タスクで、[構成] を選択します。

ii. 新しいタブで開く [SG-AWS 構成プロパティ] フォームで、フィールドをレビューして変更します。

[SG-AWS 構成プロパティ] フォーム

フィールド	説明
接続の詳細	
接続エイリアス	AWS接続レコードを識別する名前です。例: SG_AWS_CredentialAlias_Org。 複数の AWS インスタンスを追加できます。ただし、デフォルトの接続エイリアス SG_AWS_CredentialAlias_Orgの名前は変更しないでください。
組織の詳細	
組織アカウント	AWS 組織の数値アカウント識別子。
組織名	AWS 組織の名前。
組織の説明	AWS 組織の説明。
AWS リージョン	
地域	CI データを収集する AWS リージョン。 デフォルトでは、 AWS のサービスグラフコネクタはすべての AWS リージョン内で動作して、 CI データを収集します。 AWS 特定のリージョンを入力すると、CI データのインポートプロセスを高速化できます。たとえば、us-east1、us-east-2 などです。 このフィールドが空の場合、AWS のサービスグラフコネクタはすべての AWS リージョンからリソースをプルします。 ただし、AWS GovCloud リージョンの場合は、[リージョン] フィールドを空のままにしないでください。サポートされている AWS GovCloud リージョンは、us-gov-east-1 と us-gov-west-1です。 後で [リージョン] フィールドの値を更新する場合は、サービスグラフコネクタ - AWS に関連するすべてのデータソースの [最終実行日時] フィールドの値をクリアして、新しいデータセットをインポートします。
STS 想定ロール名	
STS ロール	AWS セキュリティトークンサービス (STS) によって提供される *AssumeRole* API を呼び出すことによって ServiceNow ユーザーが取得する AWS の ID およびアクセス管理 (IAM) ロール名。*AssumeRole* API は、 ServiceNow ユーザーが AWS リソースにアクセスするための一時的なセキュリティ認証情報のセットを返します。 **注:** IAM ロール名を入力しますが、名前のプリフィックス arn は付けません。このフィールドを空のままにすると、このフィールドの値は自動的に **SnowOrganizationAccountAccessRole** に設定されます。これは、ServiceNow ユーザーのデフォルトの IAM ロール名です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
S3 アカウントの詳細	
S3 アカウント ID	Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットをホストする AWS アカウントの数値識別子。
S3 バケット名	Amazon EC2 インスタンスから詳細を収集する Amazon S3 バケットの名前。
S3 リージョン	Amazon S3 バケットが存在するリージョン。
SSM SendCommand ドキュメントの詳細	
SSM 送信コマンド Linux 名	Linux ベースの Amazon EC2 インスタンスで AWS Systems Manager (SSM) によって実行されるアクションを定義するドキュメントの名前。
SSM 送信コマンド Windows 名	Windows ベースの Amazon EC2 インスタンスで AWS SSM によって実行されるアクションを定義するドキュメントの名前。
管理アカウント ID	
管理アカウント ID	AWS 組織の管理アカウント。アカウントは、 AWS 組織に関連付けられた *`ListAccounts`* API を呼び出して、すべてのアカウントから CI 情報を収集します。詳細については、 AWS ドキュメントサイトの「ListAccounts」を参照してください。 ServiceNow ユーザーが AWS メンバーアカウントで作成されたときに、このフィールドに値を入力します。
スタンドアロンアカウント ID の詳細	
スタンドアロンアカウント ID	AWS 組織のメンバーアカウントの ID。 **注:** スタンドアロンアカウントを指定すると、組織名、組織単位、組織 ID、サービスアカウントなどの AWS の組織関連データはインポートされません。後で完全なデータをインポートする場合は、[スタンドアロンアカウント **ID]** フィールドに表示されている値をすべてクリアします。Now Support ナレッジベースの「Service Graph Connector for AWS - Standalone Setup (AWS のサービスグラフコネクタ - スタンドアロンセットアップ) [KB1642159]」の記事を参照してください。
AWS Config アグリゲーターの詳細	
Config アグリゲーターアカウント	AWS 構成サービスのアグリゲーターリソースタイプが構成されているAWS アカウント。 AWS 構成アグリゲーターを使用している場合は、このフィールドに値を入力します。
Config アグリゲーター名	アグリゲーターリソースタイプの名前。このフィールドは、**[Config** アグリゲーターアカウント] フィールドに値を入力した場合にのみ使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
Config アグリゲーターリージョン	アグリゲーターリソースタイプが存在するリージョン。このフィールドは、**[Config** アグリゲーターアカウント] フィールドに値を入力した場合にのみ使用できます。
AWS キーローテーションセットアップ	
AWS ローテーションキー	キーローテーションプロセスを有効にするオプション。
AWS キーローテーション日	キーローテーションの日付。最初の実行に必要なキーローテーションの日付に値を設定します。後続の実行では、このフィールドは自動的にローテーションの日付に設定されます。このフィールドは、**[AWS** ローテーション] チェックボックスをオンにした場合にのみ使用できます。
AWS キーローテーション期間 (日数)	キーローテーション期間の日数。このフィールドは、**[AWS** ローテーション] チェックボックスをオンにした場合にのみ使用できます。
AWS キーローテーションステータス	ローテーションが成功したか失敗したかを示すキーローテーションのステータスメッセージ。このフィールドは、キーローテーションのステータスメッセージを表示するように自動的に設定されます。このフィールドは、**[AWS** ローテーション] チェックボックスをオンにした場合にのみ使用できます。ローテーションステータスが失敗の場合、メール通知がトリガーされます (設定されている場合)。
エラー通知を受信するためのメールアカウント	AWS のキーローテーションエラーに関する通知を受信する受信者のメールアドレスのカンマ区切りリスト。
エラー通知を受信するためのメールアカウントグループ	AWS のキーローテーションエラーに関する通知を受信する ServiceNow グループのカンマ区切りリスト。
Gov クラウドセットアップ	
Gov クラウドである	接続セットアップが AWS GovCloud 用であることを示すオプション。
SSM EKS SendCommand ドキュメントの詳細	
EKS クラスター名ドキュメント	EC2 要塞ホストに関連付けられた EKS クラスターを検出するための AWS SSM ドキュメントの名前。
EKS シェルスク	ポッド、サービス、展開などの Kubernetes コンポーネントに関連する CI を EKS クラスターから取得するための AWS SSM ドキュメントの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
リプトドキュメント	

iii. [保存] を選択し、[閉じる] を選択してタブを閉じ、ガイド付きセットアップタブに戻ります。

iv. [完了としてマーク] を選択して、[インスタンスの構成プロパティを追加] タスクを完了に設定します。

5. Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) に必要な EC2 リソースを構成して、EKS クラスターデータをインポートします。
EKS EC2 リソース は、EKS クラスターへのネットワークアクセスを持つ踏み台ホストです。コネクタから EKS クラスターへは直接アクセスできません。したがって、 EKS EC2 リソース の詳細を指定する必要があります。EKS クラスターデータをインポートするために、コネクタは EKS EC2 リソース で SSM Send Command を使用して kubectl コマンドをリモートで実行します。

> **注:**
> EKS 統合用に AWS 環境が構成されていることを確認してください。詳細については、Now Support ナレッジベースの「AWS のサービスグラフコネクタ - Amazon EKS 統合 [KB1437138]」 の記事を参照してください。

a. [AWS のサービスグラフコネクタ] ページの [EKS リソースの詳細の構成] セクションで、[はじめに] を選択します。

b. [EKS EC2 リソースの詳細を入力] タスクで、[構成] を選択します。

c. 新しいタブで開くフォームで、フィールドに入力します。

SG-AWS-EKS-EC2-Resource フォーム

フィールド	説明
EKS EC2 リソース ID	EKS EC2 リソースの識別子。
EC2 アカウント	EKS EC2 リソース アカウントにアサインされたユーザー名。
EC2 リージョン	EKS EC2 リソース が配置されている AWS リージョン。
アクティブ	EKS EC2 リソースを有効にするオプション。 **注:** EKS EC2 リソース リソースを使用しない場合は、false に設定します。
接続	AWS 環境セットアップに関連付けられ、ステップ 4.aで構成された接続エイリアス。

d. [送信] を選択して、ガイド付きセットアップに戻ります。

e. 5.b から 5.d までの手順を繰り返して、複数の EKS EC2 リソースを追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

すべての EKS EC2 リソース が SG-AWS-EKS-Master [sn_aws_integ_sg_aws_eks_master] テーブルに追加されます。

f. [完了としてマーク] を選択して、[EKS EC2 リソースの詳細を入力] タスクを完了に設定します。

6. スケジュール済みインポートジョブを起動する前に AWS 診断ツールを実行し、AWS 環境セットアップの問題があれば特定します。

a. [AWS のサービスグラフコネクタ] ページの [サービスグラフ AWS 診断グラフツール] セクションで、[はじめに] を選択します。

b. [AWS セットアップ診断ツール] タスクで、[構成] を選択します。

c. テキストフィールドから組織 ID を選択します。

d. [診断テストの実行] を選択します。

ヒント:
対応するテスト結果を診断サマリーから除外するには、次のいずれかのオプションを選択します。

SSM セットアップテストをスキップ

`GetInventory` API を呼び出さずに、サマリー結果からソフトウェアインベントリデータを除外します。SSM の構成をオプトアウトした場合、または設定していない場合は、このオプションを選択します。

SSM 詳細ディスカバリーテストをスキップ

サマリー結果から詳細ディスカバリーデータを除外します。SSM 詳細ディスカバリーの構成をオプトアウトした場合、または設定していない場合は、このオプションを選択します。

SSM セットアップテストをスキップ

kubectl コマンドを実行しないことで、サマリー結果から EKS データを除外します。EKS 統合をオプトアウトした場合、または設定していない場合は、このオプションを選択します。

e. オプション: **[EKS** テストの詳細を表示]を選択して、EKS クラスターテスト結果のみを表示します。

f. オプション: **[DT** 結果をロード]を選択し、診断 ID を選択し、[結果を ロード] を選択して、以前の診断ツールの結果をプレビューします。

g. 診断サマリー結果の確認が完了したら、ブラウザーの [戻る] ボタンを選択して、ガイド付きセットアップに戻ります。

h. [完了としてマーク] を選択して、[AWS セットアップ診断ツール] タスクを完了に設定します。

7. AWS アプリケーションからデータをインポートするようにスケジュール済みジョブを構成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [AWS のサービスグラフコネクタ] ページの [スケジュール済みインポートジョブを構成します] セクションで、[はじめに] を選択します。

b. [スケジュール済みジョブの構成] タスクの [構成] をクリックします。

c. アクティブ化するスケジュール済みジョブを選択します。

d. [予定されているデータインポート] フォームで、スケジュール済みジョブのフィールド値を確認します。
詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

e. [更新] を選択します。

f. データインポートのスケジュール済みジョブそれぞれについて、ステップ 7.c ～ 7.e を繰り返します。

g. 戻るアイコン (<) を選択して、ガイド付きセットアップページに戻ります。

h. ガイド付きセットアップで [完了としてマーク] を選択して、[スケジュール済みジョブの構成] タスクを完了に設定します。

8. オプション: 複数のAWSインスタンスを追加します。

a. [AWS のサービスグラフコネクタ] ページの [複数のインスタンスを追加] セクションで、[はじめに] を選択します。

b. 新しいインスタンス用のデータソースを作成するための、データソース [sys_data_source] テーブルの編集権限があることを確認してください。

i. アプリケーションピッカーを使用して、[グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

ii. [データソースアクセスを更新] タスクの、[構成] を選択します。

iii. [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスがオンでない場合はオンにします。

iv. [更新] を選択してタブを閉じ、ガイド付きセットアップに戻ります。

v. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを再度 **AWS** のサービスグラフコネクタに変更します。

vi. [完了としてマーク] を選択して、[データソースアクセスを更新] タスクを完了に設定します。

c. スケジュール済みインポートジョブのアクセスを更新します。

i. アプリケーションピッカーを使用して、[グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

ii. [予定されているデータインポートアクセスを更新] タスクで、[構成] を選択します。

iii. [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスがオンでない場合はオンにします。

iv. [更新] を選択してタブを閉じ、ガイド付きセットアップタブに戻ります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

v. [完了としてマーク] を選択して、[予定されているデータインポートアクセスを更新] タスクを完了に設定します。

vi. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを再度 **AWS** のサービスグラフコネクタに変更します。

d. AWS のサービスグラフコネクタで新しい接続のデータソースを作成可能にするため、データソース [sys_data_source] テーブルと予定されているデータインポート [scheduled_import_set] テーブルのキャッシュをクリアします。

i. [データソースおよびスケジュール設定済みデータインポートテーブルのキャッシュをクリア (Clear Cache for Data Source and Scheduled Data Imports tables)] で、[構成] を選択します。

ii. バックグラウンドスクリプトページの [スクリプトを実行] テキストボックスに、次のスクリプトを入力します。

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
    GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");

    GlideTableManager.invalidateTable("scheduled_import_set");
    GlideCacheManager.flushTable("scheduled_import_set");

    GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
    GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

iii. グローバルスコープでバックグラウンドスクリプトを実行するには、[スクリプトを実行] を選択します。

スクリプトの実行には数分かかる場合があります。

iv. スクリプトが実行されたら、[閉じる] を選択します。

v. [データソースおよび予定されているデータインポートテーブルのキャッシュをクリア] タスクで、[完了としてマーク] を選択して、完了に設定します。

vi. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを再度 **AWS** のサービスグラフコネクタに変更します。

e. AWS のサービスグラフコネクタ の新しい AWS 接続用に認証情報エイリアスを作成します。

i. [新しい接続および資格情報エイリアスレコードを作成] タスクで、[構成] を選択します。

ii. 新しいタブで開く [接続および資格情報エイリアス] フォームで、接続の詳細を入力します。

iii. [送信] を選択してタブを閉じ、[ガイド付きセットアップ] タブに戻ります。

iv. [完了としてマーク] を選択して、[新しい接続および資格情報エイリアスレコードを作成] タスクを完了に設定します。]

f. 新しい AWS 認証情報の新しい認証情報エイリアスを作成します。

i. [新しい接続および資格情報エイリアスレコードを作成] タスクで、[構成] を選択します。

ii. ワークフロースタジオの [接続] ページで、[接続を追加] を選択します。

iii. [接続を作成] ウィンドウで、接続名、アクセスキー、および秘密キーの詳細を入力します。

iv. [接続を作成] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

v. ワークフロースタジオを閉じて、ガイド付きセットアップタブに戻ります。

vi. [完了としてマーク] を選択して、[新しい接続および資格情報エイリアスレコードを作成] タスクを完了に設定します。

g. AWS のサービスグラフコネクタ の新しいインスタンスのプロパティを更新するには、[新しいインスタンスの AWS 環境を構成] タスクの [構成] を選択します。
詳細については、デフォルトで利用可能な AWS 接続のプロパティを構成するための前述のステップ 4.c に従ってください。

プロパティの更新が完了したら、[完了としてマーク] を選択して、[新しいインスタンスの AWS 環境を構成] タスクを完了に設定します。

h. [EKS リソースの詳細を更新] タスクで [構成] を選択して、EKS EC2 リソースの詳細を入力します。
詳細については、デフォルトで利用可能な AWS 接続の EKS EC2 リソースの詳細を構成するための前述のステップ 5 に従ってください。

プロパティの更新が完了したら、[完了としてマーク] を選択して、[EKS リソースの詳細を更新] タスクを完了に設定します。

i. 新しい AWS インスタンスのスケジュール済みインポートを設定します。

i. [スケジュール済みインポートの構成] タスクの [構成] をクリックします。

ii. 新しいタブで開く [予定されているデータインポート] リストで、構成する AWS インスタンスの組織を選択します。

iii. アクティブにするスケジュール済みデータインポートを選択します。

iv. [予定されているデータインポート] フォームで、スケジュール済みジョブのフィールド値を修正します。

v. [更新] を選択します。

vi. データインポートのスケジュール済みジョブそれぞれについて、ステップ 8.i.iii ～ 8.i.v を繰り返します。

vii. [予定されているデータインポート] リストを閉じ、ガイド付きセットアップタブに戻ります。

viii. ガイド付きセットアップで [完了としてマーク] を選択して、[スケジュール済みインポートの構成] タスクを完了に設定します。

関連情報

大規模な AWS リソースのインポート失敗の処理

AWS のサービスグラフコネクタのメモリ使用率エラーの処理

AWS のサービスグラフコネクタでターゲットとされている **CMDB** クラス

接続の設定が完了したら、 AWS から定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから拡張されたテーブルに保存されます。

Amazon Redshift [cmdb_ci_aws_redshift]

Amazon Redshift [cmdb_ci_aws_redshift] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
TCP ポート	tcp_port
クラスターの利用可能ステータス	cluster_availability_status
インストールステータス	install_status
可用性ゾーン	availability_zone
完全修飾ドメイン名	fqdn
ノード数	node_count
ノードタイプ	node_type
運用ステータス	operational_status
開始日	start_date
VPC ID	vpc_id

アプリケーション用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Amazon Redshift [cmdb_ci_aws_redshift]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
Amazon Redshift [cmdb_ci_aws_redshift]	参照	可用性ゾーン [cmdb_ci_availability_zone]

自動翻訳

アプリケーション **[cmdb_ci_appl]**

アプリケーション [cmdb_ci_appl] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
クラス	sys_class_name
バージョン	version
TCP ポート	tcp_port
実行中のプロセス	running_process
実行中のプロセスのキーパラメーター	running_process_key_parameters
名前	name
実行中のプロセスのコマンド	running_process_command

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アプリケーション用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
アプリケーション [cmdb_ci_appl]	Runs on::Runs	サーバー [cmdb_ci_server]

可用性ゾーン [cmdb_ci_availability_zone]

可用性ゾーン [cmdb_ci_availability_zone] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status
状況	state

可用性ゾーン用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
可用性ゾーン [cmdb_ci_availability_zone]	Contains::Contained by	クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]
可用性ゾーン [cmdb_ci_availability_zone]	Contains::Contained by	クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]

AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]

AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
地域	region
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status

AWS データセンター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]	Contains::Contained by	可用性ゾーン [cmdb_ci_availablity_zone]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

AWS データセンター用に作成された関係 (続く)

親クラス	関係性タイプ	子クラス
AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]

AWS 組織単位 [cmdb_ci_aws_org_unit]

AWS 組織単位 [cmdb_ci_aws_org_unit] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
オブジェクト ID	object_id
インストールステータス	install_status
名前	name
運用ステータス	operational_status
組織単位の親 ID	org_unit_parent_id
組織 ID	aws_org_id
ルート ID	root_id

AWS 組織単位用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
AWS 組織単位 [cmdb_ci_aws_org_unit]	Contains::Contained by	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]

ブロックエンドポイント [cmdb_ci_endpoint_block]

ブロックエンドポイント [cmdb_ci_endpoint_block] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
ホスト	host
名前	name
オブジェクト ID	object_id
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status

クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database]

クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
TCP ポート	tcp_port
自動バックアップ	automated_backup
カテゴリ	カテゴリ
完全修飾ドメイン名	fqdn
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status
状況	state
タイプ	type
バージョン	version

クラウドデータベース用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウド関数 **[cmdb_ci_cloud_function]**

クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
コードサイズ	code_size
CodeSha256	codesha256
機能の最終変更日	function_last_modified
インストールステータス	install_status
言語	言語
運用ステータス	operational_status
バージョン	version

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラウド機能用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウドゲートウェイ [cmdb_ci_cloud_gateway]

クラウドゲートウェイ [cmdb_ci_cloud_gateway] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
完全修飾ドメイン名	fqdn
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status

クラウドゲートウェイ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドゲートウェイ [cmdb_ci_cloud_gateway]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
クラウドゲートウェイ [cmdb_ci_cloud_gateway]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウドハードウェアタイプ [cmdb_ci_cloud_hardware_type]

クラウドハードウェアタイプ [cmdb_ci_cloud_hardware_type] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
プロバイダー	プロバイダー
コア	コア
インストールステータス	install_status
IP アドレス	ip_address
ローカルストレージ GB	local_storage_gb
メモリ MB	memory_mb
運用ステータス	operational_status

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
vCPU	vcpus
ゾーン	ゾーン

クラウドハードウェアタイプ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドハードウェアタイプ [cmdb_ci_cloud_hardware_type]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]

クラウドイメージ [cmdb_ci_cloud_os_image]

クラウドイメージ [cmdb_ci_cloud_os_image] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
説明	short_description
環境	環境
ゲスト OS	guest_os
イメージソース	image_source
イメージタイプ	image_type
プロバイダー	プロバイダー
ルートデバイスタイプ	root_device_type

クラウドイメージ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドイメージ [cmdb_ci_cloud_os_image]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
クラウドイメージ [cmdb_ci_cloud_os_image]	参照	キー値

クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]

クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
正規ホストゾーン ID	canonical_hosted_zone_id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
正規ホストゾーン名	canonical_hosted_zone_name
DNS 名	dns_name
完全修飾ドメイン名	fqdn
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status
状況	state

クラウドロードバランサー用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Contains::Contained by	CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group]
クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウド管理ネットワークインターフェイス **[cmdb_ci_nic]**

クラウド管理ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

属性ラベル	属性の名前
IP アドレス	ip_address
名前	name
オブジェクト ID	object_id
パブリック IP	public_ip
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status
プライベート DNS	private_dns
プライベート IP	private_ip
パブリック DNS	public_dns
状況	state
構成アイテム	cmdb_ci

クラウド管理ネットワークインターフェイス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラウド管理ネットワークインターフェイス用に作成された関係 (続く)

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウド管理ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	Use End Point To::Use End Point From	VNIC エンドポイント [cmdb_ci_endpoint_vnic]
クラウド管理ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
クラウド管理ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	参照	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]

クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]

クラウドネットワーク [cmdb_ci_network] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
CIDR	cidr
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status
状況	state

クラウドネットワーク用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]	Contains::Contained by	クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]
クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]	Contains::Contained by	CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group]
クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウドオブジェクトストレージ [cmdb_ci_cloud_object_storage]

クラウドオブジェクトストレージ [cmdb_ci_cloud_object_storage] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
ACL アクセスタイプ	acl_access_type

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
クラウドプロバイダー	cloud_provider
作成日	creation_date
暗号化タイプ	encryption_type
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status
ポリシーアクセスタイプ	policy_access_type
サービス名	service_name

クラウドオブジェクトストレージ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドオブジェクトストレージ [cmdb_ci_cloud_object_storage]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
クラウドオブジェクトストレージ [cmdb_ci_cloud_object_storage]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウド組織 [cmdb_ci_cloud_org]

クラウド組織 [cmdb_ci_cloud_org] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
オブジェクト ID	object_id
インストールステータス	install_status
マスターメール	master_email
名前	name
運用ステータス	operational_status
ルート ID	root_id

クラウド組織用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウド組織 [cmdb_ci_cloud_org]	Contains::Contained by	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]
クラウド組織 [cmdb_ci_cloud_org]	Contains::Contained by	AWS 組織単位 [cmdb_ci_aws_org_unit]

クラウドリソース [cmdb_ci_cmp_resource]

クラウドリソース [cmdb_ci_cmp_resource] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
説明	short_description
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status
リソースタイプ	resource_type
状況	state

クラウドリソース用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドリソース [cmdb_ci_cmp_resource]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]

クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

属性ラベル	属性の名前
名前	名前
アカウントメール	account_email
インストールステータス	install_status
管理アカウントである	is_master_account
運用ステータス	operational_status
親アカウント	parent_account
データセンタータイプ	datacenter_type
ディスカバリー認証情報	discovery_credentials
アカウント ID	account_id
オブジェクト ID	object_id
組織 ID	organization_id

クラウドサービスアカウント用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]	参照	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]
クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]

クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
利用可能な IP 数	available_ip_count
CIDR	cidr
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status
状況	state

クラウドサブネット用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]	Contains::Contained by	クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]
クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]	Contains::Contained by	クラウド管理ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]
クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group]

CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
インストールステータス	install_status

CPU セキュリティグループテーブル用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Docker コンテナ [cmdb_ci_docker_container]

Docker コンテナ [cmdb_ci_docker_container] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
コンテナ ID	container_id
イメージ ID	image_id
インストールステータス	install_status
名前	name
運用ステータス	operational_status
ステータス	status

Docker イメージ [cmdb_ci_docker_image]

Docker イメージ [cmdb_ci_docker_image] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
イメージ ID	image_id
インストールステータス	install_status
名前	name
運用ステータス	operational_status

Docker イメージ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Docker イメージ [cmdb_ci_docker_image]	Instantiates::Instantiated by	Docker コンテナ [cmdb_ci_docker_container]

DynamoDB テーブル [cmdb_ci_dynamodb_table]

DynamoDB テーブル [cmdb_ci_dynamodb_table] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
クラウドプロバイダ	cloud_provider
作成日	creation_date
暗号化	暗号化
インストールステータス	install_status

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
運用ステータス	operational_status
読み取り単位	read_units
サービス名	service_name
書き込み単位	write_units

DynamoDB テーブル用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
DynamoDB テーブル [cmdb_ci_dynamodb_table]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
DynamoDB テーブル [cmdb_ci_dynamodb_table]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

ハードウェアタイプ **[cmdb_ci_compute_template]**

ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
コア	コア
インストールステータス	install_status
ローカルストレージ GB	local_storage_gb
メモリ MB	memory_mb
運用ステータス	operational_status
vCPU	vcpus

注:
sn_itom_pattern.use a single hardware type for cloud data center プロパティが true に設定されている場合、ハードウェアタイプのデータはクラウドのハードウェアタイプ [cmdb_ci_cloud_hardware_type] テーブルに入力されます。このプロパティが false に設定されている場合、ハードウェアタイプのデータがハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template] テーブルに入力されます。*sn_itom_pattern.use a single hardware type for cloud data center*プロパティを設定する前に、既存のハードウェアタイプのデータをクリーニングする必要があります。手順については、Now Supportナレッジベースの記事「Service Graph Connector For AWS - Migrating to a new hardware type model (AWS のサービスグラフコネクタ - 新しいハードウェアタイプモデルへの移行 [KB1705233]」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ハードウェアタイプに対して作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]

イメージ [cmdb_ci_os_template]

イメージ [cmdb_ci_os_template] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
クラス	sys_class_name
説明	short_description
環境	環境
ゲスト OS	guest_os
イメージソース	image_source
イメージタイプ	image_type
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status
ルートデバイスタイプ	root_device_type

自動翻訳

イメージに対して作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
イメージ [cmdb_ci_os_template]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
イメージ [cmdb_ci_os_template]	参照	キー値

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
インストールステータス	install_status
NIC	nic
IP アドレス	ip_address
名前	name

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
運用ステータス	operational_status

IP アドレス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]	参照	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]

キー値 [cmdb_key_value]

キー値 [cmdb_key_value] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
キー	key
値	値

Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
クラスターリソース ID	cluster_resource_id
IP アドレス	ip_address
名前	name
ポート	ポート
完全修飾ドメイン名	fqdn
インストールステータス	install_status
名前空間	namespace
運用ステータス	operational_status

Kubernetes クラスター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace]
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Kubernetes サービス [cmdb_ci_kubernetes_service]
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Cluster of::Cluster	Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Kubernetes クラスター用に作成された関係 (続く)

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Managed by::Manages	サーバー [cmdb_ci_server]
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

Kubernetes DaemonSet [cmdb_ci_kubernetes_daemonset]

Kubernetes DaemonSet [cmdb_ci_kubernetes_daemonset] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
Kubernetes UID	k8s_uid
名前	name
名前空間	namespace
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status
SelfLink	self_link

Kubernetes DaemonSet 用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes DaemonSet [cmdb_ci_kubernetes_daemonset]	Hosted on::Hosts	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment]

Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
Kubernetes UID	k8s_uid
名前	name
名前空間	namespace
利用可能なレプリカ	available_replicas
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status
SelfLink	self_link

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Kubernetes 展開用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	Hosted on::Hosts	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace]

Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
Kubernetes UID	k8s_uid
名前	name
インストールステータス	install_status
名前空間	namespace
運用ステータス	operational_status

Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]

Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
Kubernetes UID	k8s_uid
名前	name
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status

Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]

Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
Kubernetes UID	k8s_uid
名前	name
名前空間	namespace
インストールステータス	install_status
IP アドレス	ip_address
運用ステータス	operational_status
リソースバージョン	resource_version

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Kubernetes ポッド用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Contains::Contained by	Docker コンテナ [cmdb_ci_docker_container]
Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Contains::Contained by	Kubernetes ボリューム [cmdb_ci_kubernetes_volume]
Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Contains::Contained by	Docker イメージ [cmdb_ci_docker_image]

Kubernetes レプリカセット **[cmdb_ci_kubernetes_replicaset]**

Kubernetes レプリカセット [cmdb_ci_kubernetes_replicaset] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
Kubernetes UID	k8s_uid
名前	name
名前空間	namespace
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status
SelfLink	self_link

Kubernetes レプリカセット用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes レプリカセット [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	Hosted on::Hosts	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Kubernetes サービス **[cmdb_ci_kubernetes_service]**

Kubernetes サービス [cmdb_ci_kubernetes_service] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
Kubernetes UID	k8s_uid
名前	name
名前空間	namespace
インストールステータス	install_status
IP アドレス	ip_address
運用ステータス	operational_status
セレクタ	セレクタ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Kubernetes ボリューム [cmdb_ci_kubernetes_volume]

Kubernetes ボリューム [cmdb_ci_kubernetes_volume] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
Kubernetes UID	k8s_uid
マウントパス	mount_path
名前	名前
ボリューム ID	volume_id
インストールステータス	install_status
名前空間	namespace
運用ステータス	operational_status

ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]

ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
IP アドレス	ip_address
MAC アドレス	mac_address
構成アイテム	cmdb_ci
名前	name
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status

ネットワークアダプタ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]	参照	サーバー [cmdb_ci_server]、Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server]、または Windows サーバー [cmdb_ci_win_server]

サーバー [cmdb_ci_server]

サーバー [cmdb_ci_server] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	データソース
名前	名前	SG-AWS-SSM-GetS3Object

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前	データソース
		SG-AWS-Get-Inventory (AWS SSM サービスが有効になっている場合) SG-AWS-EC2 (AWS SSM サービスが有効になっていない場合)
クラス	sys_class_name	SG-AWS-Software-Inventory (AWS SSM サービスが有効になっている場合)
CPU コア数	cpu_core_count	SG-AWS-SSM-GetS3Object
CPU コアスレッド	cpu_core_thread	SG-AWS-SSM-GetS3Object
CPU カウント	cpu_count	SG-AWS-SSM-GetS3Object
CPU 名	cpu_name	SG-AWS-SSM-GetS3Object
CPU メーカー	cpu_manufacturer	SG-AWS-SSM-GetS3Object
CPU 速度 (MHz)	cpu_speed	SG-AWS-SSM-GetS3Object
CPU タイプ	cpu_type	SG-AWS-SSM-GetS3Object
ディスクスペース (GB)	disk_space	SG-AWS-SSM-GetS3Object SG-AWS-EC2
DNS ドメイン	dns_domain	SG-AWS-EC2
完全修飾ドメイン名	fqdn	SG-AWS-EC2
ホスト名	host_name	SG-AWS-SSM-GetS3Object
インストールステータス	install_status	SG-AWS-EC2
仮想	virtual	SG-AWS-EC2
モデル ID	model_id	SG-AWS-SSM-GetS3Object
オブジェクト ID	object_id	SG-AWS-EC2

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前	データソース
オペレーティングシステム	os	SG-AWS-EC2 SG-AWS-Software-Inventory
運用ステータス	operational_status	SG-AWS-EC2
OS バージョン	os_version	SG-AWS-Software-Inventory
RAM (MB)	ram	SG-AWS-SSM-GetS3Object SG-AWS-EC2
シリアル番号	serial_number	SG-AWS-SSM-GetS3Object

注:

- AWS Systems Manager (SSM) サービスが有効になっていない場合、コネクタはサーバー [cmdb_ci_server] クラスのサーバーレコードを入力します。AWS SSM サービスが有効になっている場合、SSM サービスを通じて取得されたプラットフォームタイプに基づいて、サーバーレコードは Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server] クラスまたは Windows サーバー [cmdb_ci_win_server] クラスのいずれかに入力されます。サーバー [cmdb_ci_server] クラスは、Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server] および Windows サーバー [cmdb_ci_win_server] クラスの親クラスです。
- AWS SSM サービスが有効になっている場合、[*name*] フィールドは SG-AWS-Get-Inventory データソースによって入力され、[*sys_class_name*] フィールドは SG-AWS-Software-Inventory データソースによって入力されます。AWS SSM サービスが有効になっていない場合、[*name*] フィールドは SG-AWS-EC2 データソースによって入力され、[*sys_class_name*] フィールドは入力されません。

サーバー用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
サーバー [cmdb_ci_server]	Virtualized by::Virtualizes	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]
サーバー [cmdb_ci_server]	Owns::Owned by	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
サーバー [cmdb_ci_server]	Owns::Owned by	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]
サーバー [cmdb_ci_server]	参照	ソフトウェア インストール [cmdb_sam_sw_install]
サーバー [cmdb_ci_server]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

ソフトウェア **[cmdb_ci_spkg]**

ソフトウェア資産管理 (SAM) アプリケーションがインストールされていない場合、ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
キー	key
ディスカバリーソース	discovery_source
名前	name
バージョン	version
メーカー	manufacturer

ソフトウェア用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]	参照	ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

ソフトウェア インストール [cmdb_sam_sw_install]

SAM アプリケーションがインストールされている場合、ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
表示名	display_name
公開者	publisher
バージョン	version
ディスカバリーソース	discovery_source

ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

SAM アプリケーションがインストールされていない場合、ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
インストール先	installed_on
インストール日	install_date

ソフトウェアインスタンス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]	参照	サーバー [cmdb_ci_server]

ストレージマッピング [cmdb_ci_storage_mapping]

ストレージマッピング [cmdb_ci_storage_mapping] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
ホスト	host
インストールステータス	install_status
マッピングタイプ	mapping_type
マウントポイント	mount_point
運用ステータス	operational_status

ストレージマッピング用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ストレージマッピング [cmdb_ci_storage_mapping]	Use End Point To::Use End Point From	ブロックエンドポイント [cmdb_ci_endpoint_block]

ストレージボリューム **[cmdb_ci_storage_volume]**

ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

属性ラベル	属性の名前
オブジェクト ID	object_id
ボリューム ID	volume_id
インストールステータス	install_status
名前	name
運用ステータス	operational_status
サイズ	size
サイズ (バイト)	size_bytes
状況	state
ストレージタイプ	storage_type

ストレージボリューム用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ストレージボリュームスナップショット [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]

ストレージボリュームスナップショット [cmdb_ci_storage_vol_snapshot] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status

ストレージボリュームスナップショット用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ストレージボリュームスナップショット [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]

仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]

仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
CPU	cpu
ディスク	disks
ディスクサイズ (GB)	disks_size
完全修飾ドメイン名	fqdn
インストールステータス	install_status
IP アドレス	ip_address
メモリ (MB)	memory
監視	監視
ネットワークアダプタ	nics
運用ステータス	operational_status
配置グループ ID	placement_group_id
状況	state
VM インスタンス ID	vm_inst_id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

仮想マシンインスタンス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Located in::Houses	可用性ゾーン [cmdb_ci_availability_zone]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Contains::Contained by	ストレージマッピング [cmdb_ci_storage_mapping]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Provisioned From::Provisioned	イメージ [cmdb_ci_os_template]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Provisioned From::Provisioned	クラウドハードウェアタイプ [cmdb_ci_cloud_hardware_type]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Provisioned From::Provisioned	ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Use End Point To::Use End Point From	ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Use End Point To::Use End Point From	Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]

VNIC エンドポイント [cmdb_ci_endpoint_vnic]

VNIC エンドポイント [cmdb_ci_endpoint_vnic] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
ホスト	host
名前	name
オブジェクト ID	object_id
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status

AWS のサービスグラフコネクタのクイックスタートテスト

アップグレードの適用やアプリケーションの開発などの構成変更を行った後も、AWS のサービスグラフコネクタが変わらず正常に動作するかを検証します。自分のインスタンスに固有のデータを使用するときは、それが成功するように、これらのクイックスタートテストをコピーしてカスタマイズします。

危険:
デフォルトでは、自動テストを実行するためのシステムプロパティは、実稼働システムでは実行できないように無効になっています。データの破損や機能停止を避けるため、開発、テスト、および他の非本番インスタンスでのみテストを実行してください。「自動テストフレームワーク (ATF) テストの実行を有効または無効にする」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SG-AWS：**AWS** のサービスグラフコネクタ検証テストスイート
複数のテストを使用して統合の整合性を検証するためのテストスイート。

テスト	説明	リリースバージョン
SG-AWS API Gateway	クラウドゲートウェイでの複数の CI レコードの取り込みを検証します。	Utah
SG-AWS DynamoDb	DynamoDB テーブル内の複数の CI レコードの取り込みを検証します。	Utah
SG-AWS EC2	組織、サービスアカウント、ネットワーク、サブネット、ネットワークインターフェイスなどのすべての依存 CI などのデータを CMDB にロードした後、SG-AWS-EC2 のモックデータが準備されます。	Utah
SG-AWS EKS クラスター	Kubernetes クラスターテーブル内の複数の CI レコードの取り込みを検証します。	Utah
SG-AWS ELB V1	クラウドロードバランサーでの複数の CI レコードの取り込みを検証します。	Utah
SG-AWS ELB V2	クラウドロードバランサーでの複数の CI レコードの取り込みを検証します。	Utah
SG-AWS 汎用リソース	クラウドリソーステーブルの複数の CI レコードの取り込みを検証します。	Utah
SG-AWS ハードウェアタイプ	ハードウェアタイプテーブル内の複数の CI レコードの取り込みを検証します。	Utah
SG-AWS イメージ ID	イメージテーブル内の複数の CI レコードの取り込みを検証します。	Utah
SG-AWS イメージプライベート	イメージテーブル内の複数の CI レコードの取り込みを検証します。	Utah
SG-AWS Lambda	クラウド機能テーブルの複数の CI レコードの取り込みを検証します。	Utah
SG-AWS ネットワークインターフェイス	クラウド管理ネットワークインターフェイステーブルの複数の CI レコードの取り込みを検証します。	Utah

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SG-AWS：**AWS** のサービスグラフコネクタ検証テストスイート
複数のテストを使用して統合の整合性を検証するためのテストスイート。

(続く)

テスト	説明	リリースバージョン
SG-AWS 組織	クラウド組織テーブル内の CI の取り込みの RTE マッピングをテストします。	Utah
SG-AWS RDS	クラウドデータベーステーブルの複数の CI レコードの取り込みを検証します。	Utah
SG-AWS S3	クラウドオブジェクトストレージテーブル内の複数の CI レコードの取り込みを検証します。	Utah
SG-AWS セキュリティグループ	CPU セキュリティグループテーブルの複数の CI レコードの取り込みを検証します。	Utah
SG-AWS サービスアカウント	クラウドサービスアカウントテーブルの CI 取り込みの RTE マッピングをテストします。	Utah
SG-AWS ソフトウェアインベントリ	ソフトウェアデータの取り込みとサーバーテーブルの CI レコードの分類を検証します。サーバーが Linux と Windows のどちらに分類されているかをテストします。	Utah
SG-AWS ソフトウェアの削除	cmdb_software_instance または cmdb_sam_sw_install テーブルからのソフトウェアデータの削除を検証します。	Utah
SG-AWS ストレージボリューム	ストレージボリュームのモックインポートデータを関連するステージングテーブルにロードします。cmdb_ci_storage_volume、cmdb_ci_storage_vol_snapshot、および sn_aws_extension_attributes テーブルでフィールドが想定どおりに入力されているかどうか、および挿入された CI 間に適切な関係が作成されているかどうかを検証します。	Utah
SG-AWS SSM SendCommand	[TCP 接続] テーブルと [実行中のプロセス] テーブルの複数の CI レコードの取り込みを検証します。サーバーテーブルのレコードを更新します。	Utah

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SG-AWS：**AWS** のサービスグラフコネクタ検証テストスイート
複数のテストを使用して統合の整合性を検証するためのテストスイート。

(続く)

テスト	説明	リリースバージョン
SG-AWS サブネット	クラウドサブネットテーブル内の複数の CI の取り込みを検証します。	Utah
SG-AWS VM ハードウェア統合	仮想マシンインスタンスおよびサーバーテーブルの複数の CI レコードの更新を検証します。	Utah
SG-AWS VPC	SG-AWS VPC データソースに関連付けられた RTE マッピングをテストします。VPC、データセンター、サービスアカウント、および組織のインポートセットデータをロードします。CI が cmdb_ci_network テーブルに追加されているかどうか、フィールドに予想される値が入力されているかどうか、および cmdb_rel_ci テーブルによって適切な関係が検証されているかどうかを検証します。	Utah

関連情報

クイックスタートテスト

AWS のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリに含まれる共通接続フレームワーク (CCF) を使用して、単一のビューでAWS のサービスグラフコネクタの接続の詳細にアクセスできます。

CCF を使用すると、 AWS のサービスグラフコネクタ で使用されるすべての接続にアクセスできます。接続の詳細には、接続エイリアス、接続のプロパティ、データソース、および接続に関連付けられたスケジュール設定済みデータインポートが含まれます。接続をテストすることもできます。詳細については、次を参照してください。 の接続の詳細へのアクセス サービスグラフコネクタ.

AWS 接続の詳細へのアクセス

AWS のサービスグラフコネクタ用に構成された AWS 接続の詳細にアクセスします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **AWS** > 接続.
2. [サービスグラフ接続] リストの [名前] 列から接続を選択します。
3. [サービスグラフ接続] ページで、接続名、エイリアス、データソースなどの接続の詳細を表示します。
4. 関連リストを選択すると、接続のさらなる詳細が表示されます。
5. オプション: [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

AWS のサービスグラフコネクタのその他の機能

AWS のサービスグラフコネクタで利用可能なその他の機能を、データのインポートに最大限活用します。

AWS のサービスグラフコネクタ では、次の機能を使用できます。

- で廃止された CI の最適な削除を有効にする AWS

  データのデルタインポート中に AWS で廃止された構成アイテム (CI) の削除を最適化するには、*sn_aws_integ.enableOptimizedDeletion* システムプロパティを有効にします。

- 最適化を有効にする SG-AWS-SendCommand データソースのパフォーマンス

  SG-AWS-Software-Inventory データソースを使用する場合は、*sn_aws_integ.is_software_inventory_enabled* システムプロパティを有効にして、、SG-AWS-SendCommand データソース、および SG-AWS-SSM-GetS3Object データソースのパフォーマンスを最適化します。

- 大規模なインポート失敗の処理 AWS リソース

  AWS からリソースをインポートする際のデータソースの障害を管理します。

- AWS のサービスグラフコネクタのメモリ使用率エラーの処理

  AWS のサービスグラフコネクタを使用して AWS インスタンスから多数の CI をインポートする場合、メモリ使用率エラーを回避します。

- 並列ロードを有効にしたパーティションサイズのセットアップ

  aws_account_partition_size 接続プロパティでパーティションサイズ設定を構成して、SG-AWS-Image-Private および SG-AWS-Tags SG-AWS-Image-Private、SG-AWS-Tags、SG-AWS-SendCommand、および AWS-SSM-GetS3Object データソースのパフォーマンスを最適化します。

- AWS のサービスグラフコネクタデータソースの並列ロードを無効にする

  AWS のサービスグラフコネクタ内の特定のデータソースの並列ロードを無効にします。

- での CI の並列削除の処理 AWS のサービスグラフコネクタ

  CI の並行削除を有効にすることで、 AWS のサービスグラフコネクタ を使用する際のパフォーマンスを最適化します。

- でのクラウド OS イメージのマッピングの有効化 AWS

  AWS クラウド OS イメージデータのクラウドイメージ [cmdb_ci_cloud_os_image] テーブルへのマッピングを有効にします。

廃止された CI の最適な削除を AWS で有効にする

データのデルタインポート中に AWS で廃止された構成アイテム (CI) の削除を最適化するには、*sn_aws_integ.enableOptimizedDeletion* システムプロパティを有効にします。

始める前に

アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを AWS のサービスグラフコネクタ に設定します。詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。

必要なロール：admin

このタスクについて

デフォルトでは、AWS には削除されたリソースデルタを提供する他の API がないため、*ListDiscoveredResources* API は 20 個のバッチで使用され、削除されたリソースデータを確認します。大部分の時間は API 呼び出しに費やされるため、このアクションは、特に多数のリソースの場合にパフォーマンスに悪影響を及ぼします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

AWS インスタンスにインポートする CI が多数ある場合は、*sn_aws_integ.enableOptimizedDeletion* プロパティを有効にしてインポート時間を短縮することができます。このプロパティを使用すると、改善されたロジックを使用して廃止された CI クラスを削除できます。この最適化された削除アプローチでは、完全なプルが実行されます。AWS API 呼び出しに依存しない場合、削除された CI は、前回の実行からインポートされたリソースと現在の実行でインポートされたリソースを比較することによって決まります。デフォルトでは、このプロパティの値は false に設定されています。

> **注:**
> *sn_aws_integ.enableOptimizedDeletion* プロパティは、AWS Config アグリゲーターが設定されている場合にのみ使用できます。

手順

1. ナビゲーションフィルターに「sys_properties.list」と入力して、*sn_aws_integ.enableOptimizedDeletion* プロパティを開きます。
2. [値] フィールドに「true」と入力します。
3. [更新] を選択します。

SG-AWS-SendCommand データソースのパフォーマンスの最適化を有効にする

SG-AWS-Software-Inventory データソースを使用している場合は、、SG-AWS-SendCommand データソース、および SG-AWS-SSM-GetS3Object データソースのパフォーマンスを最適化するための *sn_aws_integ.is_software_inventory_enabled* システムプロパティを有効にします。

始める前に
アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを AWS のサービスグラフコネクタ に設定します。詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。

必要なロール：admin

このタスクについて
は SG-AWS-SendCommand を利用し、SG-AWS-SSM-GetS3Object データソースは *SSM GetInventory* API 呼び出しを使用してソフトウェアデータをインポートし、パフォーマンスに影響を与えます。、SG-AWS-SendCommand データソース、および SG-AWS-SSM-GetS3Object データソースのパフォーマンスを向上させるには、*sn_aws_integ.is_software_inventory_enabled* システムプロパティを有効にして SG-AWS-Software-Inventory データソースを活用することを検討してください。この最適化により、かなりの数の *SSM GetInventory* API 呼び出しがスキップされ、SG-AWS-SendCommand および SG-AWS-SSM-GetS3Object データソースの SG-AWS-SendCommandパフォーマンスが向上します。ただし、 SG-AWS-SendCommand および SG-AWS-SSM-GetS3Object データソースは、 SG-AWS-Software-Inventory データソース用に構成されている同じサーバーからデータをインポートします。

デフォルトでは、*sn_aws_integ.is_software_inventory_enabled* プロパティは false に設定されています。、SG-AWS-SendCommand データソース、および SG-AWS-SSM-GetS3Object データソースのパフォーマンスを向上させるには、*sn_aws_integ.is_software_inventory_enabled* プロパティを true に設定します。

手順

1. ナビゲーションフィルターに「sys_properties.list」と入力して、*sn_aws_integ.is_software_inventory_enabled* プロパティを開きます。
2. [値] フィールドに「true」と入力します。
3. [更新] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

大規模な AWS リソースのインポート失敗の処理

AWS からリソースをインポートする際のデータソースの障害を管理します。

大規模な AWS リソースをインポートするときに、ダイレクト REST 応答が 1024 MB の制限を超えると、それが原因で AWS のサービスグラフコネクタ 内のデータソースで障害が発生する可能性があります。詳細については、「REST step」を参照してください。

AWS のサービスグラフコネクタで REST 応答サイズ制限エラーを処理するために、応答を添付ファイルとして保存することができます。

応答を添付ファイルとして保存する

応答を添付ファイルとして保存する機能を使用すると、各データソースの応答が添付ファイルとして一時的に保存され、応答が読み取られた後、この添付ファイルは自動的に削除されます。応答を添付ファイルとして保存する機能はデフォルトで有効になっており、*sn_aws_integ.save_payload_as_attachment* システムプロパティによってトリガーされます。

admin ロールを持つユーザーは、*sn_aws_integ.save_payload_as_attachment* プロパティを false に設定することで、応答を添付ファイルとして保存する機能を無効にすることができます。この機能が無効になっている状態て、応答サイズが制限内にある場合は、データソースは通常どおり実行されます。

AWS のサービスグラフコネクタのメモリ使用率エラーの処理

SgAwsApplicationProperties スクリプトインクルードを使用すると、AWS のサービスグラフコネクタを介して AWS インスタンスから多数の構成アイテム (CI) をインポートするときに、メモリ使用率エラーを回避できます。

複数のデータベース呼び出しを実行して AWS データを小さなバッチで取り込むことで、SgAwsApplicationProperties スクリプトインクルードは強力な変換エンジン (RTE) の過負荷を回避し、メモリ使用量を削減します。ただし、スクリプトインクルードが正しく機能するためには、AWS インスタンスで AWS Config アグリゲーターが有効になっていることを確認してください。

スクリプトインクルードにアクセスするには、次に移動します: すべて > システム定義 > スクリプトインクルードをクリックし、 SgAwsApplicationProperties を検索して選択します。詳細については、「Script includes」を参照してください。

SgAwsApplicationProperties スクリプトインクルードでは、次の表に示すように関数を変更して、メモリ使用率エラーを解決できます。

SgAwsApplicationProperties スクリプトインクルード関数

機能	実装
複数のデータベース呼び出しを有効にして、AWS Config データをインポートします。	*isConfigDbLoadEnabled* 関数の値を true に設定します。関数を正しく動作させるには、AWS Config アグリゲーターが有効になっていることを確認します。 **注:** *isConfigDbLoadEnabled* を有効にすると、単一のデータベース呼び出しではなく複数のデータベース呼び出しが行われるため、インポートセットのロード時間に影響を与える可能性があります。 *isConfigDbLoadEnabled* 関数を有効にすると、次のデータソースのメモリ使用率エラーが解決されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SgAwsApplicationProperties スクリプトインクルード関数 (続く)

機能	実装
	• SG-AWS-API-Gateway • SG-AWS-DynamoDb • SG-AWS-EC2 • SG-AWS-EKS-Cluster • SG-AWS-ELB-V1 • SG-AWS-ELB-V2 • SG-AWS-Generic-Resources • SG-AWS-Lambda • SG-AWS-Network-Interface • SG-AWS-RDS • SG-AWS-S3 • SG-AWS-Security-Group • SG-AWS-Storage-Volume • SG-AWS-Subnets • SG-AWS-VPC
複数のデータベース呼び出しを有効にして、AWS サービスアカウントからタグ関連データをインポートします。	*isConfigTagsDbLoadEnabled* 関数の値を true に設定します。関数を正しく動作させるには、 AWS Config アグリゲーターと *isConfigDbLoadEnabled* 関数の両方が有効になっていることを確認します。 *isConfigTagsDbLoadEnabled* 関数を有効にすると、AWS Config アグリゲーターが、次のデータソースのタグ関連データのロード時間を短縮できるようになります。 • SG-AWS-Lambda • SG-AWS-DynamoDb • SG-AWS-ELB-V1 • SG-AWS-ELB-V2

並列ロードが有効な **AWS** アカウントのパーティションサイズを設定する

SG-AWS-Image-Private、SG-AWS-Tags、SG-AWS-SendCommand、および AWS-SSM-GetS3Object データソースを使用する場合は、*aws_account_partition_size* 接続プロパティでパーティションサイズを設定することでパフォーマンスを最適化できます。

始める前に

アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを AWS のサービスグラフコネクタ に設定します。詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。

必要なロール：admin

このタスクについて

並列ロード機能は、*Washington DC* パッチ 5 リリースの SG-AWS-Image-Private、SG-AWS-Tags、SG-AWS-SendCommand、および AWS-SSM-GetS3Object データソースで使用できま

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

す。この機能は、構成アイテム (CI) データを取得するために並列ジョブとして実行できる AWS アカウントの数を決定します。パーティションサイズは、1 つの並列スレッドがデータ取得のために評価する AWS アカウントの数を決定します。たとえば、 *aws_account_partition_size* プロパティを 5 に設定し、アカウントが 25 AWS 個ある場合、アプリケーションはデータのロード中に 5 つの並列ジョブを生成します。

> **注:**
> *aws_account_partition_size* プロパティが構成されていない場合、CMDB 共通統合 アプリケーションのパーティションサイズ計算機能によって、実行時に並列ロードのパーティションサイズが自動的に決定されます。「CMDB 共通統合での並列ロードのパーティションサイズの計算」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **AWS** > 接続.
2. [サービスグラフ接続] リストの [名前] 列から接続を選択します。
3. [サービスグラフ接続のプロパティ] 関連リストの [プロパティ] 列で、**[aws_account_partition_size]** を選択します。
4. [値] フィールドに、パーティションサイズとして 0 より大きい数値を入力します。
5. [更新] を選択します。

AWS のサービスグラフコネクタデータソースの並列ロードを無効にする

AWS のサービスグラフコネクタ内の特定のデータソースの並列ロードを無効にすることができます。

始める前に
アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを AWS のサービスグラフコネクタ に設定します。詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **AWS** > データソース.
2. データソースのリストから、並列ロードを無効にするデータソースを開きます。
3. [並列ロードを有効にする] チェックボックスをオフにします。
4. **[Update** (更新)] を選択します。

での CI の並列削除の処理 AWS のサービスグラフコネクタ

AWS のサービスグラフコネクタの構成アイテム (CI) を並列削除すると、パフォーマンスが最適化されます。

並列削除機能は、並列ジョブプラグインがアクティブ化された後、Washington DC パッチ 5 以降の次のデータソースで使用できます。

- SG-AWS-API-Gateway
- SG-AWS-DynamoDb
- SG-AWS-EC2
- SG-AWS-ELB-V1
- SG-AWS-ELB-V2

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- SG-AWS-Generic-Resources
- SG-AWS-Lambda
- SG-AWS-Network-Interface
- SG-AWS-RDS
- SG-AWS-S3
- SG-AWS-Security-Group
- SG-AWS-Storage-Volume
- SG-AWS-Subnets
- SG-AWS-VPC

注:
並列ジョブプラグインが有効になる前に AWS のサービスグラフコネクタ バージョン 2.9.1 にアップグレードした場合は、 SGC:並列ロード修正 スクリプトを実行して並列削除を有効にする必要があります。

構成内のアカウントの数に基づいて、CI を削除するための複数のジョブが作成されます。*aws_account_partition_size*接続プロパティでパーティションサイズを設定することで、作成されるジョブの数を変更できます。「並列ロードが有効な AWS アカウントのパーティションサイズを設定する」を参照してください。

注:
新規および更新された CI をインポートするジョブは 1 つだけ作成されます。

でのクラウド **OS** イメージのマッピングの有効化 **AWS**

クラウド OS イメージデータをイメージ [cmdb_ci_cloud_os_image] テーブルに追加する代わりに、 *sn_cmdb_ci_class.use_single_cloud_os_image* システムプロパティを有効にして、クラウドcmdb_ci_os_template データをクラウドイメージ [] テーブルに追加します。

始める前に
アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを AWS のサービスグラフコネクタ に設定します。詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。

必要なロール：admin

このタスクについて
AWS のサービスグラフコネクタバージョン 2.9.1 以前では、クラウド OS イメージデータがイメージ [cmdb_ci_os_template] テーブルに追加されていました。画像 [cmdb_ci_os_template] テーブルは依存クラスであるため、同じ画像に対して複数のレコードが作成されました。AWS のサービスグラフコネクタ 2.10.0 バージョン以降では、*sn_cmdb_ci_class.use_single_cloud_os_image* システムプロパティが有効になっている場合、独立したクラスであるクラウドイメージ [cmdb_ci_cloud_os_image] テーブルにクラウド OS イメージデータが追加されます。

手順

1. ナビゲーションフィルターに「sys_properties.list」と入力して、*sn_cmdb_ci_class.use_single_cloud_os_image* プロパティを開きます。
2. [値] フィールドに「true」と入力します。
3. [更新] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

AWS のサービスグラフコネクタの参照

参照トピックには、AWS のサービスグラフコネクタ のコンポーネントに関する追加情報が記載されています。

サポートされる AWS リソースタイプ

いくつかの AWS リソースタイプは、AWS のサービスグラフコネクタ によって CMDB データとしてインポートされます。

AWS Config リソース

AWS Config アグリゲーターが有効になっている場合、次の API が呼び出されます。

- ListDiscoveredResource
- BatchGetAggregateResourceConfig
- SelectAggregateResourceConfig

AWS Config アグリゲーターが無効になっている場合、次の API が呼び出されます。

- ListDiscoveredResource
- SelectResourceConfig
- BatchGetResourceConfigAction

注:
AWS Config でサポートされている AWS リソースタイプのリストについては、AWS ドキュメントサイトの「サポートされるリソースタイプ」を参照してください。

CMDB CI クラスと AWS Config リソース

CMDB CI クラス	AWS リソースタイプ	AWS Config リソース識別子
クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]	Amazon VPC	AWS::EC2::VPC
クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]	Amazon サブネット	AWS::EC2::Subnet
Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	Amazon Elastic ネットワークインターフェイス	AWS:: EC2:: NetworkInterface
CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group]	Amazon EC2 セキュリティグループ	AWS::EC2::SecurityGroup

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB CI クラスと **AWS Config** リソース (続く)

CMDB **CI** クラス	AWS リソースタイプ	AWS **Config** リソース識別子
ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]	Amazon EBS ボリューム	AWS::EC2::Volume
クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	クラシックロードバランサー	AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	アプリケーションロードバランサー、ネットワークロードバランサー、またはゲートウェイロードバランサー	AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
クラウドゲートウェイ [cmdb_ci_cloud_gateway]	WebSocket API または HTTP API を使用する API ゲートウェイ	AWS::ApiGatewayV2::Api
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Amazon EC2 インスタンス	AWS::EC2::Instance
サーバー [cmdb_ci_server]	Amazon EC2 インスタンス	AWS::EC2::Instance
クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database]	Amazon RDS DB インスタンス	AWS::RDS::DBInstance
クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function]	Lambda 関数	AWS::Lambda::Function

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB CI クラスと **AWS Config** リソース (続く)

CMDB **CI** クラス	AWS リソースタイプ	AWS **Config** リソース識別子
クラウドオブジェクトストレージ [cmdb_ci_cloud_object_storage]	Amazon S3 バケット	AWS::S3::Bucket
DynamoDB テーブル [cmdb_ci_dynamodb_table]	DynamoDB テーブル	AWS::DynamoDB::Table
ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]	管理対象インスタンスのソフトウェア構成	AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Amazon EKS クラスター	AWS::EKS::Cluster
Amazon Redshift [cmdb_ci_aws_redshift]	Amazon Redshift	AWS::Redshift::Cluster

Amazon EC2 リソース

CMDB CI クラスと **Amazon EC2** リソース

CMDB **CI** クラス	AWS リソースタイプ	AWS **API** アクション
アベイラビリティゾーン [cmdb_ci_availability_zone]	AWS アベイラビリティゾーン	なし
ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]	Amazon EC2 インスタンスタイプ	DescribeInstanceTypes
イメージ [cmdb_ci_os_template]	Amazon マシンイメージ (AMI)	DescribeImages
クラウドイメージ [cmdb_ci_cloud_os_image]	Amazon マシンイメージ (AMI)	DescribeImages
クラウドハードウェアタイプ [cmdb_ci_cloud_hardware_type]	Amazon EC2 インスタンスタイプ	DescribeInstanceTypes

AWS Systems Manager リソース

すべての AWS Systems Manager リソースが SendCommand API アクションを呼び出します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB CI クラスと **AWS Systems Manager** リソース

CMDB **CI** クラス	AWS リソースタイプ	AWS **API** アクション
実行中のプロセス [cmdb_running_process]	EC2 インスタンスで実行中のプロセス	SendCommand
TCP 接続 [cmdb_tcp]	EC2 インスタンスの TCP 接続	
Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]	Amazon EKS ノード	
Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Amazon EKS ポッド	
Kubernetes サービス [cmdb_ci_kubernetes_service]	Amazon EKS サービス	
Kubernetes DaemonSet [cmdb_ci_kubernetes_daemonset]	Kubernetes DaemonSet	
Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	Kubernetes 名前空間	
Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	Kubernetes 展開	
Docker コンテナ [cmdb_ci_docker_container]	Docker コンテナ	
Kubernetes ボリューム [cmdb_ci_kubernetes_volume]	Kubernetes ボリューム	

組織のリソース

CMDB CI クラスと組織

CMDB **CI** クラス	AWS リソースタイプ	AWS **API** アクション
クラウド組織 [cmdb_ci_cloud_org]	AWS 組織	DescribeOrganization
クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]	AWS アカウント	ListAccounts

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB CI クラスと組織 (続く)

CMDB **CI** クラス	AWS リソースタイプ	AWS **API** アクション
AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]	AWS リージョン	DescribeRegions

リソースグループのタグ付けリソース

CMDB CI クラスとリソースグループのタグ付け

CMDB クラス	AWS リソースタイプ	AWS **API** アクション
キー値 [cmdb_key_value]	AWS Lambda、Amazon DynamoDB、ELBv1、および ELBv2 のタグ	GetResources

汎用リソース

汎用リソースは、クラウドリソース [cmdb_ci_cmp_resoure] CMDB CI クラスに格納されます。

CMDB CI クラスと汎用リソース

CMDB **CI** クラス	AWS リソースタイプ	**AWS API** アクション
クラウドリソース [cmdb_ci_cmp_resource]	ステータスマネージャーの関連付けコンプライアンス	AWS::SSM::AssociationCompliance
	データベースサブネットグループ	AWS::RDS::DBSubnetGroup
	AWS WAF レートベースのルール	AWS::WAF::RateBasedRule
	AWS WAF リージョンのルールグループ	AWS::WAFRegional::RuleGroup
	AWS WAF リージョンのレートベースのルール	AWS::WAFRegional::RateBasedRule
	管理ポリシーとインラインポリシー	AWS::IAM::Policy
	AWS WAF Web ACL ルール	AWS::WAF::WebACL

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB CI クラスと汎用リソース (続く)

CMDB **CI** クラス	AWS リソースタイプ	**AWS API** アクション
	AWS WAF リージョンの Web ACL のルール	AWS::WAFRegional::WebACL
	AWS Certificate Manager (ACM) 証明書	AWS::ACM::Certificate
	Amazon EC2 自動スケーリンググループ	AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
	AWS アカウントの IAM ユーザー	AWS::IAM::User
	Amazon Redshift イベントサブスクリプション	AWS::Redshift::EventSubscription
	Amazon RDS DB スナップショット	AWS::RDS::DBSnapshot
	Amazon Redshift クラスタパラメーターグループ	AWS::Redshift::ClusterParameterGroup
	Amazon EC2 自動スケーリンググループの起動設定	AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
	Amazon Redshift クラススナップショット	AWS::Redshift::ClusterSnapshot
	AWS CloudFormation スタック	AWS::CloudFormation::Stack
	AWS CodeBuild プロジェクト	AWS::CodeBuild::Project
	AWS Elastic Beanstalk アプリケーションバージョン	AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB CI クラスと汎用リソース (続く)

CMDB **CI** クラス	AWS リソースタイプ	**AWS API** アクション
	AWS CodePipeline パイプライン	AWS::CodePipeline::Pipeline
	Amazon Redshift セキュリティグループ	AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup
	Amazon CloudFront ディストリビューション	AWS::CloudFront::Distribution
	AWS CloudTrail トレイル	AWS::CloudTrail::Trail
	Amazon CloudFront ストリーミングディストリビューション	AWS::CloudFront::StreamingDistribution
	AWS WAF ルールグループ	AWS::WAF::RuleGroup
	Amazon RDS DB セキュリティグループ	AWS::RDS::DBSecurityGroup
	Amazon RDS イベントサブスクリプション	AWS::RDS::EventSubscription
	AWS WAF リージョンのルール	AWS::WAFRegional::Rule
	AWS WAF ルール	AWS::WAF::Rule
	AWS アカウントの IAM ロール	AWS::IAM::Role
	Amazon EC2 自動スケーリングのスケジュール済みアクション	AWS::AutoScaling::ScheduledAction
	AWS Elastic Beanstalk 環境	AWS::ElasticBeanstalk::Environment

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB CI クラスと汎用リソース (続く)

CMDB **CI** クラス	AWS リソースタイプ	**AWS API** アクション
	AWS Redshift クラスター	AWS::Redshift::Cluster
	Amazon EC2 自動スケーリンググループのスケーリングポリシー	AWS::AutoScaling::ScalingPolicy
	AWS Shield で保護された AWS リソース	AWS::Shield::Protection
	Amazon CloudWatch アラーム	AWS::CloudWatch::Alarm
	EncryptionConfig - AWS X-Ray	AWS::XRay::EncryptionConfig
	AWS Shield で保護された AWS リージョン	AWS::ShieldRegional::Protection
	Amazon Redshift サブネットグループ	AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup
	AWS Elastic Beanstalk アプリケーション	AWS::ElasticBeanstalk::Application
	AWS アカウントの IAM グループ	AWS::IAM::Group

AWS ディスカバリーソリューションの比較

ITOM ヴィジビリティ アプリケーションはさまざまな AWS リソースを検出し、 構成管理データベース (CMDB) 内の関連する構成アイテム (CI) クラスにその属性を入力します。

ITOM ヴィジビリティ ソリューション

ITOM ヴィジビリティ は、組織のクラウドインフラストラクチャを包括的に可視化できます。各アプリケーションには独自の強みと機能があり、それらを比較することで、それらの機能と利点に関する全体的なインサイトを得ることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ITOM ヴィジビリティ 検出のためのソリューション **AWS**

ITOM ヴィジビリティソリューション	概要	設定
ディスカバリーとサービスマッピングパターン および ヴィジビリティコンテンツ	Discovery patterns used by ITOM Visibility	• ストアアプリを最新のリリースバージョンに更新する必要があります。 • ITOM ヴィジビリティにアクセス許可を提供する必要があります。詳細については、「Setting up AWS service accounts」を参照してください。
AWS のサービスグラフコネクタ	AWS のサービスグラフコネクタ	ガイド付きセットアップを使用した AWS のサービスグラフコネクタの構成

注:

ほとんどの場合、CI クラスは両方のソリューションに適用できます。ソリューションの 1 つに該当しない場合、そのソリューションは「該当なし」とマークされます。

ディスカバリーとサービスマッピングパターン 対 **AWS** のサービスグラフコネクタ

リソースタイプ	クラウドディスカバリーとサービスマッピングパターンによるサポート	クラウドサービスグラフコネクタによるサポート	CI クラス
AWS::AppSync::API	はい	いいえ	cmdb_aws_appsync_api
AWS::Athena::WorkGroup	はい	いいえ	cmdb_aws_athena_workgroup
AWS::Backup::BackupPlan	はい	いいえ	cmdb_aws_backup_backup_plan
AWS::Backup::BackupVault	はい	いいえ	cmdb_aws_backup_backup_vault
AWS::CloudFront::Distribution	はい	該当なし	cmdb_aws_cloudfront_distribution
AWS::CloudFront::Distribution	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::CloudWatch::Log	はい	いいえ	cmdb_aws_cloudwatch_log
AWS::CodeDeployment::Deployment	はい	いいえ	cmdb_aws_codedeploy_deployment
AWS::CodePipeline::Pipeline	はい	該当なし	cmdb_aws_codepipeline_pipeline
AWS::CodePipeline::Pipeline	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::DMS::Endpoint	はい	いいえ	cmdb_aws_dms_endpoint
AWS::ElasticBeanstalk::Application	はい	該当なし	cmdb_aws_elastic_beanstalk_applicat
AWS::ElasticBeanstalk::Application	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::EMR::Cluster	はい	いいえ	cmdb_aws_emr_cluster
AWS::EventBridge::EventBus	はい	いいえ	cmdb_aws_eventbridge_event_bus

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ディスカバリーとサービスマッピングパターン 対 **AWS** のサービスグラフコネクタ (続く)

リソースタイプ	クラウドディスカバリーとサービスマッピングパターンによるサポート	クラウドサービスグラフコネクタによるサポート	**CI** クラス
AWS::FSx::Backup	はい	いいえ	cmdb_aws_fsx_backup
AWS::FSx::FileSystem	はい	いいえ	cmdb_aws_fsx_file_system
AWS::Glue::Database	はい	いいえ	cmdb_aws_glue_database
AWS::IAM::Policy	はい	該当なし	cmdb_aws_iam_policy
AWS::IAM::Policy	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::IAM::Role	はい	該当なし	cmdb_aws_iam_role
AWS::IAM::Role	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::IAM::User	はい	該当なし	cmdb_aws_iam_user
AWS::IAM::User	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::KMS::Key	はい	いいえ	cmdb_aws_kms_key
AWS::MQ::ブローカー	はい	いいえ	cmdb_aws_mq_broker
AWS::MQ::Configuration	はい	いいえ	cmdb_aws_mq_configuration
AWS::S3::GlacierVault	はい	いいえ	cmdb_aws_s3_glacier_vault
AWS::SageMaker::NotebookInstance	はい	いいえ	cmdb_aws_sagemaker_notebook_inst
AWS::SecretsManager::Secret	はい	いいえ	cmdb_aws_secrets_manager_secret
AWS::SimpleEmailServiceIdentity	はい	いいえ	cmdb_aws_simple_email_service_iden
AWS::SQS::Queue	はい	いいえ	cmdb_aws_sqs_queue
AWS::StepFunctions::StateMachine	はい	いいえ	cmdb_aws_step_functions_state_mac
AWS::StorageGateway::Gateway	はい	いいえ	cmdb_aws_storage_gateway_gateway
AWS::SystemsManager::Document	はい	いいえ	cmdb_aws_systems_manager_docum
AWS::SystemsManager::ParameterStore	はい	いいえ	cmdb_aws_systems_manager_parame
AWS::TransferFamily::Server	はい	いいえ	cmdb_aws_transfer_family_server
AWS::VPC::フローログ	はい	いいえ	cmdb_aws_vpc_flow_log
AWS::VPC::ManagedPrefixList	はい	いいえ	cmdb_aws_vpc_managed_prefix_list
AWS::XRay::SamplingRule	はい	いいえ	cmdb_aws_xray_sampling_rule
ec2:DescribeAvailabilityZones	はい	はい	cmdb_ci_availability_zone
ec2:DescribeRegions	はい	はい	cmdb_ci_aws_datacenter
AWS::Kinesis::Stream	はい	いいえ	cmdb_ci_aws_kinesis_data
AWS::KinesisAnalytics	はい	いいえ	cmdb_ci_aws_kinesis_data_analytics
AWS::KinesisFirehose	はい	いいえ	cmdb_ci_aws_kinesis_firehose

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ディスカバリーとサービスマッピングパターン 対 **AWS** のサービスグラフコネクタ (続く)

リソースタイプ	クラウドディスカバリーとサービスマッピングパターンによるサポート	クラウドサービスグラフコネクタによるサポート	**CI** クラス
AWS::KinesisVideo	はい	いいえ	cmdb_ci_aws_kinesis_video
AWS::Redshift::Cluster	はい	該当なし	cmdb_ci_aws_redshift
AWS::Redshift::Cluster	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::CertificateManager::Certificate	はい	いいえ	cmdb_ci_certificate
AWS::Cognito::UserPool	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_authentication
AWS::RDS::DBInstance	はい	はい	cmdb_ci_cloud_database
AWS::ECS::Cluster	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_ecs_cluster
AWS::ECS::Service	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_ecs_service
AWS::ECS::TaskDefinition	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_ecs_task_definition
AWS::Lambda::Function	はい	はい	cmdb_ci_cloud_function
AWS::ApiGateway::RestApi	はい	はい	cmdb_ci_cloud_gateway
ec2:DescribeInstanceTypes	はい	はい	cmdb_ci_cloud_hardware_type
AWS::EC2::Host	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_host
AWS::EC2::KeyPair	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_key_pair
AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer	はい	はい	cmdb_ci_cloud_load_balancer
Amazon::S3::Bucket	はい	はい	cmdb_ci_cloud_object_storage
組織	はい	はい	cmdb_ci_cloud_org または cmdb_ci_cloud_service_account
Organizations::AWS アカウント	はい	はい	cmdb_ci_cloud_service_account
AWS::EC2::Subnet	はい	はい	cmdb_ci_cloud_subnet
AWS SSM エージェント	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_system_management_
AWS::EC2::Subnet	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_subnet
AWS::WAF::WebACL	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::WAFRegional::WebACL	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::ACM::Certificate	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::Redshift::EventSubscription	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::RDS::DBSnapshot	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::Redshift::ClusterParameterGroup	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::Redshift::ClusterSnapshot	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::CloudFormation::Stack	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ディスカバリーとサービスマッピングパターン 対 **AWS** のサービスグラフコネクタ (続く)

リソースタイプ	クラウドディスカバリーとサービスマッピングパターンによるサポート	クラウドサービスグラフコネクタによるサポート	**CI** クラス
AWS::CodeBuild::Project	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::CloudTrail::Trail	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::CloudFront::StreamingDistribution	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::WAF::RuleGroup	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::RDS::DBSecurityGroup	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::RDS::EventSubscription	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::WAF::Rule	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::AutoScaling::ScheduledAction	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::ElasticBeanstalk::Environment	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::Shield::Protection	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::CloudWatch::Alarm	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::XRay::EncryptionConfig	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::ShieldRegional::Protection	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::IAM::Group	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::WAFRegional::RateBasedRule	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::WAFRegional::RuleGroup	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::WAF::RateBasedRule	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::RDS::DBSubnetGroup	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::SSM::AssociationCompliance	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::EC2::SecurityGroup	はい	はい	cmdb_ci_compute_security_group
ec2:DescribeInstanceTypes	はい	はい	cmdb_ci_compute_template
AWS::ECR::Repository	はい	いいえ	cmdb_ci_container_repository
AWS::EC2::CustomerGateway	はい	いいえ	cmdb_ci_customer_gateway
Docker コンテナ	はい	はい	cmdb_ci_docker_container
ecr:DescribeImages	はい	いいえ	cmdb_ci_docker_image
AWS::DynamoDB::GlobalTable	はい	はい	cmdb_ci_dynamodb_table
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup	はい	該当なし	cmdb_ci_instance_scale_set
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ディスカバリーとサービスマッピングパターン 対 **AWS** のサービスグラフコネクタ (続く)

リソースタイプ	クラウドディスカバリーとサービスマッピングパターンによるサポート	クラウドサービスグラフコネクタによるサポート	**CI** クラス
AWS::EC2::InternetGateway	はい	いいえ	cmdb_ci_internet_gateway
AWS::EKS::Cluster	はい	はい	cmdb_ci_kubernetes_cluster
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup	はい	いいえ	cmdb_ci_lb_pool
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup TargetDescription	はい	いいえ	cmdb_ci_lb_pool_member
AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener	はい	いいえ	cmdb_ci_lb_service
AWS::EC2::NatGateway	はい	いいえ	cmdb_ci_nat_gateway
AWS::EC2::VPC	はい	はい	cmdb_ci_network
AWS::EC2::NetworkAcl	はい	いいえ	cmdb_ci_network_acl
AWS:: EC2:: NetworkInterface	はい	はい	cmdb_ci_nic
AWS::EC2::RouteTable	はい	いいえ	cmdb_ci_route_table
AWS::EC2::VolumeAttachment	はい	はい	cmdb_ci_storage_mapping
AWS::EC2::Volume	はい	はい	cmdb_ci_storage_volume
AWS::EC2::VPNGateway	はい	いいえ	cmdb_ci_virtual_pvt_gateway
AWS::EC2::VPNConnection	はい	いいえ	cmdb_ci_vpn_connection
AWS::WAFv2::WebACL	はい	該当なし	cmdb_ci_web_acl
AWS::WAFv2::WebACL	該当なし	はい	cmdb_ci_cmp_resource
タグ	はい	はい	cmdb_key_value
Kubernetes DaemonSet	いいえ	はい	cmdb_ci_kubernetes_daemonset
Kubernetes 展開	いいえ	はい	cmdb_ci_kubernetes_deployment
Kubernetes 名前空間	いいえ	はい	cmdb_ci_kubernetes_namespace
Amazon EKS ノード	いいえ	はい	cmdb_ci_kubernetes_node
Amazon EKS ポッド	いいえ	はい	cmdb_ci_kubernetes_pod
Amazon EKS サービス	いいえ	はい	cmdb_ci_kubernetes_service
Kubernetes ボリューム	いいえ	はい	cmdb_ci_kubernetes_volume
AWS::SSM::ManagedInstanceInventory	はい	はい	cmdb_ci_spkg

AWS のサービスグラフコネクタのレコードのライフサイクル管理

AWS のサービスグラフコネクタのライフサイクル管理は、作成から削除までのライフサイクル全体を通じて、AWSリソースのステータスを監視および更新します。

ライフサイクル管理プロセスは、 構成管理データベース (CMDB)内のデータの正確性と完全性を維持するのに役立ちます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ライフサイクル管理におけるレコード削除プロセスでは、古いリソースや不要なリソースを体系的に削除します。このステップにより、古いエントリが消去され、CMDB は正確かつ最新の状態に保たれます。「AWS のサービスグラフコネクタでのレコード削除プロセス」を参照してください。

AWS のサービスグラフコネクタでの CI のライフサイクル管理

次の表に、AWS のサービスグラフコネクタ でライフサイクル管理を使用できる CMDB テーブルおよびその他の非CMDBテーブルの構成アイテム (CI) を示します。

ライフサイクル管理でサポートされているテーブル

データソース	CMDB CI クラス	利用できるライフサイクル管理
SG-AWS-Organization	クラウド組織 [cmdb_ci_cloud_org]	はい
SG-AWS-Org-Units	AWS 組織単位 [cmdb_ci_aws_org_unit]	はい
SG-AWS-Service-Account	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]	はい
SG-AWS-Service-Account-Tags	キー値 [cmdb_key_value]	いいえ
SG-AWS-Org-Unit-Accounts	なし	いいえ
SG-AWS-Datacenters	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]	いいえ
SG-AWS-VPC	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]	はい
SG-AWS-Subnets	可用性ゾーン [cmdb_ci_availability_zone]	いいえ
	クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]	はい
SG-AWS-Network-Interface	Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	はい
SG-AWS-Security-Group	CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group]	はい
SG-AWS-Storage-Volume	ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]	はい
	ストレージボリュームスナップショット [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]	はい
SG-AWS-Image-Private	イメージ [cmdb_ci_os_template]	はい
SG-AWS-EC2	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	はい
	サーバー [cmdb_ci_server]	はい
	ブロックエンドポイント [cmdb_ci_endpoint_block]	はい
	VNIC エンドポイント [cmdb_ci_endpoint_vnic]	はい
	ストレージマッピング [cmdb_ci_storage_mapping]	はい
	イメージ [cmdb_ci_os_template]	はい

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ライフサイクル管理でサポートされているテーブル (続く)

データソース	CMDB CI クラス	利用できるライフサイクル管理
	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]	はい
SG-AWS-Image-Id	イメージ [cmdb_ci_os_template]	はい
SG-AWS-Hardware-Type	ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]	はい
SG-AWS-VM-Hw-Consolidation	なし	いいえ
SG-AWS-ELB-V1	クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	はい
SG-AWS-ELB-V2	クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	はい
SG-AWS-RDS	クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database]	はい
SG-AWS-S3	クラウドオブジェクトストレージ [cmdb_ci_cloud_object_storage]	はい
SG-AWS-DynamoDb	DynamoDB テーブル [cmdb_ci_dynamodb_table]	はい
SG-AWS-API-Gateway	クラウドゲートウェイ [cmdb_ci_cloud_gateway]	はい
SG-AWS-Lambda	クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function]	はい
SG-AWS-Software-Inventory	ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install]	いいえ
	ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]	いいえ
	ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]	いいえ
SG-AWS-Software-Remove	なし	いいえ
SG-AWS-SSM-SendCommand	TCP 接続 [cmdb_tcp]	いいえ
	実行中 [cmdb_running_process]	いいえ
	アプリケーション [cmdb_ci_appl]	いいえ
SG-AWS-Tags	キー値 [cmdb_key_value]	いいえ
SG-AWS-EKS-Cluster	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	はい
SG-AWS-EKS-Cluster-2	なし	いいえ
SG-AWS-EKS-FULL	Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	はい
	Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]	はい
	Kubernetes サービス [cmdb_ci_kubernetes_service]	はい
	Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]	はい

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ライフサイクル管理でサポートされているテーブル (続く)

データソース	CMDB **CI** クラス	利用できるライフサイクル管理
	Docker コンテナ [cmdb_ci_docker_container]	はい
	Kubernetes ボリューム [cmdb_ci_kubernetes_volume]	はい
	Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	はい
	Kubernetes DaemonSet [cmdb_ci_kubernetes_daemonset]	はい
	Kubernetes レプリカセット [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	はい
SG-AWS-Generic-Resources	クラウドリソース [cmdb_ci_cmp_resource]	はい
SG-AWS-Redshift-Cluster	Amazon Redshift [cmdb_ci_aws_redshift]	はい
SG-AWS-Generic-Tags	キー値 [cmdb_key_value]	いいえ
SG-AWS-Get-Inventory	サーバー [cmdb_ci_server]	はい

AWS のサービスグラフコネクタでのレコード削除プロセス

AWS のサービスグラフコネクタでは、最適化された削除アプローチを使用してレコードの削除を管理します。

レコードの削除は、不要になったデータを処理するプロセスです。検出されたリソースがデータのプル後に後から削除された場合、AWS のサービスグラフコネクタ は関連する CMDB CI クラスの [インストールステータス] フィールドを自動的に更新して、廃止または削除されたレコードを示します。

AWS のサービスグラフコネクタでレコードを削除するには、レコードをシステムから完全に削除するのではなく、インストールステータスを廃止としてマークします。レコードはデータベースに残るため、後で参照または復元することができます。AWS のサービスグラフコネクタの削除はソース [sys_object_source テーブル] に依存するため、大規模なデータセットでは非効率的になる可能性があります。

削除プロセスを強化するために、SG-AWS 拡張属性 [sn_aws_extension_attributes] テーブルを利用する最適化された削除方法を有効にすることができます。このテーブルからは古いレコードが定期的に消去されるため、パフォーマンスと効率が向上します。このプロセスでは、レコードのインストールステータスが引き続き廃止としてマークされますが、簡素化されたデータ構造によってオーバーヘッドが削減され、処理が迅速化されて、システムパフォーマンスの向上につながります。「廃止された CI の最適な削除を AWS で有効にする」を参照してください。

最適化された削除は、次のテーブルを除き、 AWS のサービスグラフコネクタ内のすべてのテーブルで有効になります。

ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]、 アベイラビリティゾーン [cmdb_ci_availability_zone]、 AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]、 実行中のプロセス [cmdb_running_proces]、 TCP 接続 [cmdb_tcp]、 アプリケーション [cmdb_ci_appl]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ExtraHop のサービスグラフコネクタ

ExtraHop のサービスグラフコネクタを使用して、ExtraHop アプリケーションから ServiceNow インスタンスにデータをプルします。

重要:
ServiceNow がホストする ExtraHop のサービスグラフコネクタは現在廃止されており、新しいアクティベーションのサポートや利用は終了しています。ExtraHop でホストされている ExtraHop のサービスグラフコネクタ は、この機能の最新のエクスペリエンスを提供します。詳細については、Now Support ナレッジベースの「Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184]」の記事を参照してください。

ExtraHop のサービスグラフコネクタは、ストリーム処理を実装することで企業全体のネットワークをリアルタイムで可視化し、ネットワークデータを構造化されたワイヤーデータに変換できるようにします。

ExtraHop のサービスグラフコネクタは、ネットワーク可視化データを ServiceNow® 構成管理データベース (CMDB) アプリケーションにプルします。コネクタは、検出されたデバイスデータを強化し、ネットワークトラフィックフローに基づいてデバイス間の関係を確立します。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

システム要件とサポートされているバージョン

依存関係と要件：

- ExtraHop アプライアンスが公開アクセス可能でない限り、Linux または Windows にインストールされている MID サーバー。
- ファームウェアバージョン 7.2 以降の ExtraHop Discover アプライアンス、および無制限の権限を持っているユーザーアカウント。
- サポートされているバージョン：ExtraHop v7.9。
- サポートされている ServiceNow のバージョン：
  - Tokyo
  - Utah
  - Vancouver
  - Washington DC

ユースケース

サービスグラフコネクタの使用方法の例を次に示します。

- CI 間のネットワークインタラクションの識別
- コンピューターまたは他のタイプのハードウェアの間のネットワークトラフィックフローデータのディスカバリー
- デバイス間の関係の作成関係はネットワークトラフィックフローに基づいています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ガイド付きセットアップ

ExtraHop のサービスグラフコネクタのガイド付きセットアップでは、インスタンスの統合を構成するための、整理され順序の付いたタスクが用意されています。ガイド付きセットアップにアクセスするには、「ExtraHop のサービスグラフコネクタの構成」を参照してください。

CMDB 統合ダッシュボード

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべてのサービスグラフコネクタのステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。すべての統合実行のメトリクスを確認することができます。特定の CMDB 統合、特定の期間、または特定の統合実行に関してビューをフィルタリングすることもできます。CMDB 統合ダッシュボードでの ExtraHop 統合の監視の詳細については、「CMDB 統合ダッシュボードの使用」を参照してください。

データマッピング

ExtraHop アプリケーションのデータソースのデータは、強力な変換エンジン (RTE) を使用してマッピングされ、ServiceNow CMDB 構成アイテム (CI) クラス定義に変換されます。データは、識別および調整エンジン (IRE) を使用して ServiceNow CMDB に挿入されます。

接続の設定が完了したら、ExtraHop アプリケーションから定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは次のステージングテーブルにロードされます。

- ExtraHop コンピューター [sn_extrahop_integr_computer]
- ExtraHop ネットワークアクティビティ [sn_extrahop_integr_activity]

次にデータは次のターゲットテーブルに挿入されます。

- CI 関係 [cmdb_rel_ci]
- ハードウェア [cmdb_ci_hardware]
- IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
- ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]

関連情報

サービスグラフコネクタ

ExtraHop のサービスグラフコネクタの構成

ExtraHop データを CMDB にインポートするように REST メッセージとスケジュール済みジョブを設定します。

始める前に

重要:
ServiceNow がホストする ExtraHop のサービスグラフコネクタは現在廃止されており、新しいアクティベーションのサポートや利用は終了しています。ExtraHop でホストされている ExtraHop のサービスグラフコネクタ は、この機能の最新のエクスペリエンスを提供します。詳細については、Now Support ナレッジベースの「Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184]」の記事を参照してください。

この サービスグラフコネクタを使用するには、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) 可視化アプリケーションまたは ITOM ディスカバリーアプリケーションをベースにしたサブスクリプションユニットへのサブスクリプションが必要です。ご利用のサブスクリプションの「ServiceNow サブスクリプションユニットの概要」の「管理対象の IT リソースタイプ」というタイトルのセクションで定義されているとおり、CMDB でこの サービスグラフコネクタ によって作成または変更され

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ていても、ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー によってまだ管理されていない管理対象の IT リソースの場合、これらのリソースにより、そのアプリケーションからのサブスクリプションユニットの消費量が増加します。ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー内の現在のサブスクリプションユニットの消費量を確認し、利用可能なキャパシティを確認してください。

依存関係と要件：

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。
- ITOM Licensing プラグイン (com.snc.itom.license)。詳細については、「ディスカバリーの要求 」を参照してください。
- ITOM ディスカバリーライセンスプラグイン (com.snc.itom.discovery.license)。このプラグインを有効にする必要があります。
- ExtraHop アプライアンスが公開アクセス可能でない限り、Linux または Windows にインストールされている MID サーバー。
- ファームウェアバージョン 7.2 以降の ExtraHop Discover アプライアンス、および無制限の権限を持っているユーザーアカウント。
- ExtraHop アプリケーションに接続するには、API キーを設定します。詳細については、「ExtraHop REST API ガイド 」の特に「ExtraHop API の要件」セクションを参照してください。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > **ExtraHop** 向けサービスグラフコネクタ > セットアップ.
2. [はじめに] ページで、[開始するには] をクリックします。
3. [ExtraHop のサービスグラフコネクタ] ページの [REST メッセージを構成] セクションで、タスク **[ExtraHop REST** メッセージを構成] を選択します。
4. ExtraHop API に要求を送信するときに使用する REST メッセージを構成します。

   a. 次のページの [ExtraHop REST メッセージを構成] セクションで、[構成] をクリックします。

   b. フォームのフィールドに入力します。

REST メッセージフォーム

フィールド	説明
名前	この REST メッセージのわかりやすい名前。このフィールドは自動的に設定されます。
エンドポイント	Web サービス API エンドポイントへの URL。フィールドをベース URL に設定します。例：https://myextrahop.com。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: エンドポイントのベース URL を更新すると、ExtraHop REST メッセージに関連付けられているすべての HTTP メソッドのベース URL も更新されます。**[HTTP** 要求] タブで、[値] フィールドで API キーを使用するように認証ヘッダーを更新します。
説明	この REST メッセージに関する説明。このフィールドは自動的に設定されます。
アプリケーション	このメッセージを含むアプリケーション。このフィールドは自動的に設定されます。
認証タイプ	HTTP 要求に適用する認証のタイプ。このフィールドは自動的に設定されます。
相互認証を有効にします	認証 HTTP 要求によって複数の認証を使用するオプション。相互認証は MID サーバーでは使用できません。

c. 必要に応じて [更新] をクリックします。

d. [ExtraHop REST メッセージを構成] タスクセクションで、[完了としてマーク] をクリックします。

5. ExtraHop コンピューター API への接続をテストします。

a. [コンピューター接続のテスト] セクションで、[構成] を選択します。

b. フォームのフィールドに入力します。

[HTTP メソッド] フォーム

フィールド	説明
名前	この HTTP メソッドの一意の識別子このフィールドは自動的に設定されます。
エンドポイント	Web サービス API エンドポイントへの URL。
MID サーバーを使用	この HTTP 要求を送信する MID サーバー。MID サーバーの使用は、相互認証と互換性がありません。
REST メッセージ	これらのメソッドの基になっている REST メッセージレコード。このフィールドは自動的に設定されます。
HTTP メソッド	このメソッドによって実装される HTTP メソッド。このフィールドは自動的に設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
アプリケーション	このメソッドを含むアプリケーション。このフィールドは自動的に設定されます。
認証タイプ	HTTP 要求に適用する認証のタイプ。
相互認証を有効にします	認証 HTTP 要求によって複数の認証を使用するオプション。相互認証は MID サーバーでは使用できません。

c. **[HTTP** 要求] タブを選択し、**[MID** サーバーを使用] フィールドに入力します。

d. [認証] タブをクリックし、[テスト] 関連リンクをクリックします。
接続のテストには少し時間がかかります。テストが完了すると、ページが更新され、テスト結果が表示されます。

e. [完了としてマーク] を選択します。

> 注:
> **[HTTP** ステータス] フィールドが **200** に設定されている場合、接続は成功しています。[エラーメッセージ] フィールドにエラーがある場合、接続は失敗しているため、さらにトラブルシューティングが必要です。

f. 必要に応じて [更新] をクリックします。

g. [コンピューター接続のテスト] タスクセクションで、[完了としてマーク] をクリックします。

6. ExtraHop ネットワークアクティビティ作成 API への接続をテストします。

a. [ネットワークアクティビティ作成接続のテスト] セクションで、[構成] を選択します。

b. フォームのフィールドに入力します。

[HTTP メソッド] フォーム

フィールド	説明
名前	この HTTP メソッドの一意の識別子
エンドポイント	Web サービス API エンドポイントへの URL。
MID サーバーを使用	この HTTP 要求を送信する MID サーバー。MID サーバーの使用は、相互認証と互換性がありません。
REST メッセージ	これらのメソッドの基になっている REST メッセージ。このフィールドは自動的に設定されます。
HTTP メソッド	このメソッドによって実装される HTTP メソッド。このフィールドは自動的に設定されます。
アプリケーション	このレコードを含んでいるアプリケーション。このフィールドは自動的に設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
認証タイプ	HTTP 要求に適用する認証のタイプ。このフィールドは自動的に設定されます。
相互認証を有効にします	認証 HTTP 要求によって複数の認証を使用するオプション。相互認証は MID サーバーでは使用できません。

c. [認証] タブをクリックし、[テスト] 関連リンクをクリックします。
接続のテストには少し時間がかかります。テストが完了すると、ページが更新され、テスト結果が表示されます。

d. [完了としてマーク] を選択します。

> 注:
> **[HTTP** ステータス] フィールドが **200** に設定されている場合、接続は成功しています。[エラーメッセージ] フィールドにエラーがある場合、接続は失敗しているため、さらにトラブルシューティングが必要です。

e. 必要に応じて [更新] をクリックします。

f. [ネットワークアクティビティ作成接続のテスト] セクションで、[完了としてマーク] を選択します。

7. スケジュール済みインポートジョブを設定します。

a. [ExtraHop のサービスグラフコネクタ] ページの [スケジュール済みインポートジョブを設定 (Set up scheduled import jobs)] セクションで、タスク [コンピューターのスケジュール済みジョブを構成] を選択します。

b. [コンピューターのスケジュール済みジョブを構成] タスクセクションで、[構成] をクリックします。

c. フォームのフィールドに入力します。

[スケジュール設定済みデータインポート] フォーム

フィールド	説明
名前	スケジュール済みジョブの名前。
データソース	インポートするデータを定義するデータソースレコード。
実行方法	指定したユーザーの認証情報を使用してスケジュール済みジョブを実行するオプション。
アクティブ	スケジュール済みジョブをアクティブ化するためのオプション。このオプションを選択します。
同時インポート	複数のインポートセットからデータをロードする関数。この関数は、データの処理と変換を同時に行います。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
パーティションメソッド	同時インポートセットのパーティションメソッド。
パーティションサイズ	初期スケジューリングのインポートセットサイズ。
インポート前処理スクリプトの実行	インポートが実行される前に実行するスクリプトを指定するオプション。
インポート後処理スクリプトの実行	インポートが実行された後に実行するスクリプトを指定するオプション。
アプリケーション	このスケジュール済みジョブを含むアプリケーション。
実行	インポートを実行する頻度。
条件付き	このジョブの実行条件。

d. 必要に応じて [更新] をクリックします。

e. [コンピューターのスケジュール済みジョブを構成] タスクセクションで、[完了としてマーク] をクリックします。

8. ネットワークアクティビティスケジュール済みジョブを設定します。

a. [ExtraHop のサービスグラフコネクタ] ページの [スケジュール済みインポートジョブを設定 (Set up scheduled import jobs)] セクションで、タスク [ネットワークアクティビティスケジュール済みジョブの設定] を選択します。

b. [ネットワークアクティビティスケジュール済みジョブの設定] タスクセクションで、[構成] をクリックします。

c. フォームのフィールドに入力します。

[スケジュール設定済みデータインポート] フォーム

フィールド	説明
名前	スケジュール済みジョブの名前。
データソース	インポートするデータを定義するデータソースレコード。
実行方法	指定したユーザーの認証情報を使用してスケジュール済みジョブを実行するオプション。
アクティブ	スケジュール済みジョブをアクティブ化するためのオプション。このオプションを選択します。
同時インポート	複数のインポートセットからデータをロードする関数。この関数は、データの処理と変換を同時に行います。
パーティションメソッド	同時インポートセットのパーティションメソッド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
パーティションサイズ	初期スケジューリングのインポートセットサイズ。
インポート前処理スクリプトの実行	インポートが実行される前に実行するスクリプトを指定するオプション。
インポート後処理スクリプトの実行	インポートが実行された後に実行するスクリプトを指定するオプション。
アプリケーション	このスケジュール済みジョブを含むアプリケーション。
実行	インポートを実行する頻度。
条件付き	このジョブの実行条件。

d. 必要に応じて [更新] をクリックし、[完了としてマーク] をクリックします。

ExtraHop のサービスグラフコネクタでターゲットとなる CMDB クラス

接続の設定が完了したら、ExtraHop から定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから拡張されたテーブルに保存されます。

重要:
ServiceNow がホストする ExtraHop のサービスグラフコネクタは現在廃止されており、新しいアクティベーションのサポートや利用は終了しています。ExtraHop でホストされている ExtraHop のサービスグラフコネクタ は、この機能の最新のエクスペリエンスを提供します。詳細については、Now Support ナレッジベースの「Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184]」の記事を参照してください。

ハードウェア [cmdb_ci_hardware] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
メーカー	manufacturer

ハードウェアに対して作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ハードウェア [cmdb_ci_hardware]	Owns::Owned by	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
ハードウェア [cmdb_ci_hardware]	Owns::Owned by	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]
ハードウェア [cmdb_ci_hardware]	Receives data from::Sends data to	ハードウェア [cmdb_ci_hardware]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
IP アドレス	ip_address
IP バージョン	ip_version
名前	name
NIC	nic

IP アドレス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]	参照	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]

ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
構成アイテム	cmdb_ci
MAC アドレス	mac_address

ネットワークアダプタ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]	参照	ハードウェア [cmdb_ci_hardware]

GCP のサービスグラフコネクタ

REST API を使用してGoogle Cloud Platform (GCP)プロジェクトからCMDBデータを取り込むには、GCP のサービスグラフコネクタを使用します。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

主な機能

- 簡素化されたオンボーディングプロセスですぐに開始できます。
- 必要な認証情報のみを使用します。
- MID サーバーは必要ありません。
- エンドツーエンドのデータカバレッジを取得します。
- エージェントや個別のスキャンは必要ありません。
- 大規模なパフォーマンス。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

サポートされているバージョン

バージョン

GCP	ServiceNow
最終テスト日: 日 2025 年 7 月 16 日	• Xanadu • Yokohama • Zurich

ユースケース

GCP のサービスグラフコネクタ を使用して、クラウドのリソース ID、関係、および状態をリアルタイムで可視化できます。

GCP のサービスグラフコネクタ をアップグレードする際の重要な情報

GCP のサービスグラフコネクタの最新バージョンをインストールした後に、新しく追加されたデータソースを同期する必要があります。ガイド付きセットアップの [詳細セットアップ] セクションを使用して、データソースを同期します。詳細については、次を参照してください。 構成 GCP のサービスグラフコネクタ.

コネクタの接続の構成

コネクタの接続は、CMDB ワークスペースのSGC セントラルビューを使用して設定できます。このビューを使用すると、コネクタを検出してインストールし、接続の作成、編集、監視、デバッグのライフサイクル全体を効果的に管理できます。SGC セントラルを使用してコネクタを設定するには、「SGC セントラル を使用して GCP のサービスグラフコネクタを構成する」を参照してください。

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

CMDB 統合ダッシュボード

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべての統合のステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。すべての統合実行のメトリクスを確認することができます。特定の CMDB 統合、特定の期間、または特定の統合実行に関してビューをフィルタリングすることもできます。CMDB 統合ダッシュボードでの GCP 統合の監視の詳細については、「CMDB 統合ダッシュボードの使用」を参照してください。

データマッピング

GCP データソースのデータは、強力な変換エンジン (RTE) を使用してマッピングされ、ServiceNow CMDB 構成アイテム (CI) クラス定義に変換されます。データは、識別および調整エンジン (IRE) を使用して ServiceNow CMDB に挿入されます。

接続の設定が完了したら、 GCP アプリケーションから定期的にデータをプルするように統合を構成できます。

次の表に、データソース、ステージングテーブル、CMDB CI クラスとしてのターゲットテーブル、GCP プロジェクト用にインポートされたリソースタイプを示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GCP のデータマッピング

データソース	ステージングテーブル	CMDB CI クラス	リソースタイプ
SG-GCP 組織	SG-GCP 組織 [sn_gcp_integ_sg_gcp_organization]	クラウド組織	組織
SG-GCP フォルダー	SG-GCP フォルダー [sn_gcp_integ_sg_gcp_folder]	Google 組織フォルダー SG-GCP 拡張属性	フォルダ
SG-GCP プロジェクト	SG-GCP プロジェクト [sn_gcp_integ_sg_gcp_project]	Google 組織プロジェクト クラウドサービスアカウント キー値 SG-GCP 拡張属性	プロジェクト
SG-GCP ネットワーク	SG-GCP ネットワーク [sn_gcp_integ_sg_gcp_network]	クラウドネットワーク SG-GCP 拡張属性	ネットワーク
SG-GCP マシンイメージ	SG-GCP マシンイメージ [sn_gcp_integ_sg_gcp_machine_image]	Image (画像) キー値 SG-GCP 拡張属性	MachineImage
SG-GCP サブネット	SG-GCP サブネット [sn_gcp_integ_sg_gcp_subnet]	クラウドサブネット Google データセンター キー値 SG-GCP 拡張属性	サブネットワーク
SG-GCP ストレージボリューム	SG-GCP ストレージボリューム [sn_gcp_integ_sg_gcp_storage_volume]	ストレージボリューム	ディスク

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GCP のデータマッピング (続く)

データソース	ステージングテーブル	CMDB CI クラス	リソースタイプ
		Google データセンター クラウドディスクタイプ キー値 SG-GCP 拡張属性	
SG-GCP ストレージボリュームスナップショット	SG-GCP ストレージボリュームスナップショット [sn_gcp_integ_sg_gcp_storage_vol_snapshot]	ストレージボリュームスナップショット キー値 SG-GCP 拡張属性	スナップショット
SG-GCP セキュリティグループ	SG-GCP セキュリティグループ [sn_gcp_integ_sg_gcp_security_group]	CPU セキュリティグループ ネットワーク ACL ネットワーク ACL ルール キー値 SG-GCP 拡張属性	ファイアウォール
SG-GCP ソフトウェアインベントリ	SG-GCP ソフトウェアインベントリ [sn_gcp_integ_sg_gcp_software_inventory]	ソフトウェア資産管理 (SAM) アプリケーションがインストールされていない場合： ソフトウェア	インスタンス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GCP のデータマッピング (続く)

データソース	ステージングテーブル	CMDB CI クラス	リソースタイプ
		ソフトウェアインスタンス SAM アプリケーションがインストールされている場合：ソフトウェアインストール	
SG-GCP VM インスタンス	SG-GCP VM インスタンス [sn_gcp_integ_sg_gcp_vm_instance]	仮想マシンインスタンス Google データセンター ハードウェアタイプ 可用性ゾーン クラウド管理ネットワークインターフェイス サーバー ストレージマッピング VNIC エンドポイント ブロックエンドポイント IP アドレス キー値 SG-GCP 拡張属性	インスタンス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GCP のデータマッピング (続く)

データソース	ステージングテーブル	CMDB CI クラス	リソースタイプ
SG-GCP パッチジョブを実行	SG-GCP パッチジョブを実行 [sn_gcp_integ_sg_gcp_execute_patch_job]	適用外	適用外
SG-GCP ハードウェアタイプ	SG-GCP ハードウェアタイプ [sn_gcp_integ_sg_gcp_hardware_type]	ハードウェアタイプ Google データセンター 可用性ゾーン	MachineType
SG-GCP VM ハードウェア統合	SG-GCP VM ハードウェア統合 [sn_gcp_integ_sg_gcp_vm_hw_consolidation]	仮想マシンインスタンス サーバー	なし
SG-GCP ロードバランサープール	SG-GCP ロードバランサープール [sn_gcp_integ_sg_gcp_load_balancer_pool]	ロードバランサープール Google データセンター クラウドサービスアカウント SG-GCP 拡張属性 キー値	TargetPool
SG-GCP ロードバランサープールメンバー	SG-GCP ロードバランサープールメンバー [sn_gcp_integ_sg_gcp_load_balancer_pool_member]	ロードバランサープールメンバー SG-GCP 拡張属性	TargetPool
SG-GCP ロードバランサー健全性サービス	SG-GCP ロードバランサー健全性サービス [sn_gcp_integ_sg_gcp_load_balancer_health_service]	クラウドロードバランサー健全性サービス SG-GCP 拡張属性	健全性チェック

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GCP のデータマッピング (続く)

データソース	ステージングテーブル	CMDB CI クラス	リソースタイプ
SG-GCP ロードバランサー	SG-GCP ロードバランサー [sn_gcp_integ_sg_gcp_load_balancer]	クラウドロードバランサー Google データセンター クラウドサービスアカウント SG-GCP 拡張属性 キー値	BackendService
SG-GCP ロードバランサーサービス	SG-GCP ロードバランサーサービス [sn_gcp_integ_sg_gcp_load_balancer_service]	ロードバランサーサービス SG-GCP 拡張属性	ForwardingRule
SG-GCP クラウドデータベース	SG-GCP クラウドデータベース [sn_gcp_integ_sg_gcp_cloud_database]	クラウドデータベース Google データセンター SG-GCP 拡張属性 キー値	インスタンス
SG-GCP クラウド機能	SG-GCP クラウド関数 [sn_gcp_integ_sg_gcp_cloud_function]	クラウド関数 Google データセンター SG-GCP 拡張属性 キー値	関数
SG-GCP クラウドオブジェクトストレージ	SG-GCP クラウドオブジェクトストレージ [sn_gcp_integ_sg_gcp_cloud_object_storage]	クラウドオブジェクトストレージ	バケット

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GCP のデータマッピング (続く)

データソース	ステージングテーブル	CMDB CI クラス	リソースタイプ
		Google データセンター キー値 SG-GCP 拡張属性	
SG-GCP Kubernetes クラスター	SG-GCP Kubernetes クラスター [sn_gcp_integ_sg_gcp_kubernetes_cluster]	Kubernetes クラスター キー値 SG-GCP 拡張属性	クラスター
SG-GCP Kubernetes ノード	SG-GCP Kubernetes ノード [sn_gcp_integ_sg_gcp_kubernetes_node]	Kubernetes ノード SG-GCP 拡張属性	ノード
SG-GCP Kubernetes ポッド	SG-GCP Kubernetes ポッド [sn_gcp_integ_sg_gcp_kubernetes_pod]	Kubernetes ポッド Kubernetes ボリューム Docker イメージ Docker コンテナ キー値 SG-GCP 拡張属性	ポッド
SG-GCP Kubernetes サービス	SG-GCP Kubernetes サービス [sn_gcp_integ_sg_gcp_kubernetes_service]	Kubernetes サービス キー値 SG-GCP 拡張属性	サービス
SG-GCP Kubernetes 名前空間	SG-GCP Kubernetes 名前空間 [sn_gcp_integ_sg_gcp_kubernetes_namespace]	Kubernetes 名前空間 クラウドサービスアカウント	名前空間

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GCP のデータマッピング (続く)

データソース	ステージングテーブル	CMDB CI クラス	リソースタイプ
		キー値 SG-GCP 拡張属性	
SG-GCP Kubernetes 展開	SG-GCP Kubernetes 展開 [sn_gcp_integ_sg_gcp_kubernetes_deployment]	Kubernetes 展開 キー値 SG-GCP 拡張属性	展開
SG-GCP Kubernetes レプリカセット	SG-GCP Kubernetes レプリカセット [sn_gcp_integ_sg_gcp_kubernetes_replicaset]	Kubernetes ReplicaSet キー値 SG-GCP 拡張属性	ReplicaSet
SG-GCP Kubernetes クラスターロール	SG-GCP Kubernetes クラスターロール [sn_gcp_integ_sg_gcp_kubernetes_cluster_role]	Kubernetes クラスターロール キー値 SG-GCP 拡張属性	ClusterRole
SG-GCP Kubernetes クラスターロールバインディング	SG-GCP Kubernetes クラスターロールバインディング [sn_gcp_integ_sg_gcp_kubernetes_cluster_role_binding]	Kubernetes クラスターロールバインディング キー値 SG-GCP 拡張属性	ClusterRoleBinding
SG-GCP Kubernetes ノードプール	SG-GCP Kubernetes ノードプール [sn_gcp_integ_sg_gcp_kubernetes_node_pool]	Kubernetes ノードプール キー値 SG-GCP 拡張属性	NodePool
SG-GCP 汎用リソース	SG-GCP 汎用リソース [sn_gcp_integ_sg_gcp_generic_resource]	クラウドリソース	リソース

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GCP のデータマッピング (続く)

データソース	ステージングテーブル	CMDB CI クラス	リソースタイプ
	注: SG-GCP 汎用リソースデータソースは、組織レベルのアクセス権を持つサービスアカウントでのみ機能します。		
SG-GCP 注釈	SG-GCP 注釈 [sn_gcp_integ_sg_gcp_annotation]	キー値	注釈
SG-GCP でパッチジョブを取得	SG-GCP でパッチジョブを取得 [sn_gcp_integ_sg_gcp_get_patch_job]	適用外	適用外
SG-GCP 汎用リソース注釈	SG-GCP 汎用リソース注釈 [sn_gcp_integ_sg_gcp_generic_resource_annotation]	キー値	注釈

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- SG-GCP 注釈データソースは、サポートされているリソースに関連付けられたすべてのラベルとタグGCPキー値テーブルに入力します。
- GCP のサービスグラフコネクタ 1.10 バージョン以降、SG-GCP 汎用リソース注釈データソースは、汎用リソースのタグとラベルをキー値テーブルに入力します。
- GCP リソースに関する基本情報は、SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes] テーブルに格納されます。
- すべてのデータソースが実行された後、サーバー [cmdb_ci_server] クラスがクラスエントリで更新され、Windows または Linux クラスに基づいて、レコードが Windows サーバー [cmdb_ci_win_server] クラスと Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server] クラスそれぞれに作成されます。
- SG-GCP 汎用リソースデータソースは、他のデータソースによって追跡されない汎用リソースのデータをインポートします。コネクタは、サービスグラフリソース包含ホワイトリスト [sn_cmdb_int_util_service_graph_resource_inclusion_whitelist] テーブルを使用して、汎用リソースタイプと他のサポートされているリソースタイプを区別します。

  コネクタは、最初に、すべてのサポートされているリソースをサービスグラフリソース包含ホワイトリスト [sn_cmdb_int_util_service_graph_resource_inclusion_whitelist] テーブルに入力します。これらのリソースは、サポートされているそれぞれのリソースタイプに分類され、コネクタ内で取り込み用に指定された特定のデータソースを保持しています。SG-GCP 汎用リソースデータソースが実行され、サポートされていないリソースタイプが取得されると、それらはサービスグラフリソース包含ホワイトリスト [sn_cmdb_int_util_service_graph_resource_inclusion_whitelist] テーブルに追加され、汎用として分類されます。

- 検出されたリソースがデータのプル後に後から削除された場合、GCP のサービスグラフコネクタ は関連する CMDB CI クラスの [インストールステータス] フィールドを自動的に更新して、廃止または削除されたレコードを示します。詳細については、「GCP のサービスグラフコネクタのレコードのライフサイクル管理」と「GCP のサービスグラフコネクタでのレコード削除プロセス」を参照してください。
- GCP のサービスグラフコネクタ 1.9.0 バージョン以降、*sn_itom_pattern.use a single hardware type for cloud data centers* システムプロパティが true に設定されている場合、ハードウェアタイプデータは、ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template] テーブルに追加されるのではなく、クラウドハードウェアタイプ [cmdb_ci_cloud_hardware_type] テーブルに追加されます。詳細については、Now Supportナレッジベースの記事「Service Graph Connector For GCP - Migrating to a new hardware type model (GCP のサービスグラフコネクタ - 新しいハードウェアタイプモデルへの移行 [KB1899584]」を参照してください。
- GCP のサービスグラフコネクタ 1.9.0 バージョン以降では、*sn_cmdb_ci_class.use_single_cloud_os_image* システムプロパティが true に設定されている場合、イメージタイプのデータは、イメージ [cmdb_ci_os_template] テーブルに追加されるのではなく、クラウドイメージ [cmdb_ci_cloud_os_image] テーブルに追加されます。詳細については、Now Supportナレッジベースの記事「Service Graph Connector For GCP - Migrating to a new Cloud OS Image model (GCP のサービスグラフコネクタ - 新しいクラウド OS イメージモデルへの移行 [KB1983751])」を参照してください。
- GCP のサービスグラフコネクタ 1.9.0 バージョン以降、list API 呼び出しは、リソース応答全体ではなく、バッチ呼び出しを行うために必要な情報のみを返します。
- GCP のサービスグラフコネクタ 1.10 バージョン以降、SG-GCP 注釈データソースと SG-GCP 汎用リソース注釈データソースで並列データロードが有効になっています。
- GCP のサービスグラフコネクタ 1.10 バージョン以降では、インポートから AppScript フォルダー情報を除外するように *AppScript Folder IDs* 接続プロパティを構成できます。自動化は、メタ情報を含む複数のプロジェクトを含む AppScript フォルダーで実行されます。AppScript フォルダーには、ネットワーク、サブネット、VM などのリソースは含まれません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now Platform は、米国および/または他の国における ServiceNow, Inc. の商標または登録商標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GCP プロジェクトからデータをプルしたときにデータが保存される場所の詳細については、「GCP のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス」を参照してください。

統合ハブ ETL アプリを使用して、データマップを表示できます。詳細については、「統合ハブ ETL」を参照してください。

BYOL および BYOS のサポート

自分のライセンスの使用 (BYOL)、または自分のサブスクリプションの使用 (BYOS) は、以前に購入したオンプレミスのライセンスまたはサブスクリプションを Google Cloud で利用するプロセスです。このコネクタでは、Google Cloud での Red Hat Enterprise Linux (RHEL) および SUSE Linux Enterprise Server (SLES) サービスのイメージ CI の BYOL および BYOS をサポートしています。コネクタによって、キー値 [cmdb_key_value] テーブルにライセンス情報が入力されます。プラットフォームの使用状況に応じて、キーは Windows_OS_License_Type_automatic または Linux_OS_License_Type_automatic に設定され、キー値は BYOL または BYOS に設定されます。

関連情報

- サービスグラフコネクタ
- 大規模な GCP リソースのインポート失敗の処理
- の詳細検出 GCP のサービスグラフコネクタ

SGC セントラル を使用して GCP のサービスグラフコネクタを構成する

SGC セントラル アプリケーションで利用可能なプレイブックを使用して、GCPプロジェクトデータをCMDBにプルするためのGCP のサービスグラフコネクタを設定します。

始める前に
ServiceNow Store から GCP のサービスグラフコネクタ バージョン 1.8.0 以降をインストールします。 インストール手順 ServiceNow Store については、「 ServiceNow Store アプリケーションのインストール 」を参照してください。

必要なロール：cmdb_inst_admin または admin

このタスクについて
オンボーディングコネクタのプレイブックエクスペリエンスは、CMDB ワークスペースのSGC セントラルでアクティブ化されます。SGC セントラル アプリケーションを構成するには「SGC セントラルの構成」を参照し、プレイブックの操作方法の詳細については「プレイブックの操作 」を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [概要] ページで、[接続を作成] を選択します。

   ヒント:
   または、 [すべての接続] ページで [接続を作成] を選択することもできます。

4. [接続を作成] ウィンドウで、 GCP コネクタタイプを選択し、[接続を作成] を選択します。
5. コネクタを使用して初めて接続を設定するときは、最初の前提条件を満たしてください。

   注:
   この手順は、初回セットアップ時にのみ必要です。「で接続を作成するときに初期セットアップタスクを実行する SGC セントラル」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

6. GCP 環境を設定するための前提条件を満たします。

   a. GCP環境を設定し、Java KeyStore (JKS) 証明書を作成して、GCP アプリケーションから取得したセキュリティ証明書を暗号化します。

      i. プレイブックの [前提条件 **(Prerequisites)]** ステージで、[セットアップの手順を確認 **(Review setup instructions)]** アクティビティを選択します。

      ii. **[GCP** のサービスグラフコネクタ **-** セットアップ手順] リンクを選択すると、Now Supportナレッジベースの記事「GCP のサービスグラフコネクタ - セットアップ手順 [KB1220598]」に含まれているセットアップ手順が表示されます。

      iii. 宛先キーストアのパスワードをメモします。このパスワードは、JKS 証明書を GCP のサービスグラフコネクタ アプリケーションにインポートするときに指定する必要があります。

      iv. [セットアップ手順を読みました] チェック ボックスをオンにして、指示に従ってGCP環境を設定したことを確認します。

      v. **[Continue** (続行)] を選択します。

      vi. [セットアップの手順を確認 **(Review setup instructions)]** アクティビティを完了したら、[続行] を選択します。

   b. X.509 証明書を作成して、GCP のサービスグラフコネクタで GCP アプリケーションの JKS 証明書に関連付けます。

      注:
      既存の証明書を再利用する場合は、[スキップ] を選択すると、この手順をスキップできます。

      i. プレイブックの [前提条件] ステージで、[**X.509** 証明書を作成] アクティビティを選択します。

      ii. **[New** (新規)] を選択します。

      iii. フォームで、フィールドに入力します。

      [新しい **X.509** 証明書を作成 **(Create new X.509 Certificate)]** フォーム

フィールド	説明
名前	X.509 証明書の名前。例：SG-GCP-509Certificate-Org1。
キーストアパスワード	ステップ 6.a.iii でメモした JKS 証明書にアクセスするためのパスワード。
簡単な説明	X.509 証明書の説明。

      iv. [添付ファイル] セクションで [ファイルの追加] を選択し、ステップ 6.a で作成した JKS 証明書の keystore.p12 ファイルを参照してアップロードします。

      v. セットアップが完了したら 、[セットアップ手順を読みました] チェックボックスをオンにします。

      vi. **[X.509** 証明書を作成] アクティビティを完了したら、[続行] を選択します。

7. オプション: GCP のサービスグラフコネクタの詳細ディスカバリーを有効にするために必要なスクリプトをダウンロードします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. プレイブックの [前提条件] ステージで、[**GCP** 詳細ディスカバリースクリプトのダウンロード] アクティビティを選択します。

b. Linux VM および Windows VM の詳細ディスカバリースクリプトをダウンロードします。GCP のサービスグラフコネクタの詳細ディスカバリーの詳細については、Now Supportナレッジベースの記事「Service Graph Connector for GCP - Deep Discovery Setup Instructions (GCP のサービスグラフコネクタ - 詳細ディスカバリーのセットアップ手順) [KB2213095]」を参照してください。

c. [**GCP** 詳細ディスカバリースクリプトのダウンロード] アクティビティを完了したら、[続行] を選択します。

8. 接続の詳細を入力し、GCP データをインポートするための API 接続をテストします。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[接続を作成してテスト **(Create and test connection)]** アクティビティを選択します。

b. フォームのフィールドに入力します。

[接続を作成してテスト **(Create and test connection)]** フォーム

フィールド	説明
接続名	GCP接続レコードを識別する名前です。
サービスアカウントメール	GCP アプリケーションに関連付けられた ServiceNow サービスアカウント。
キーストア	ステップ 6.bで作成した X.509 証明書の名前。
キーストアパスワード	ステップ 6.a.iii でメモした JKS 証明書にアクセスするためのパスワード。
組織 ID	GCP アプリケーションに関連付けられた組織の ID。
ディスカバリースコープ	GCP アプリケーションのディスカバリースコープ。使用可能なオプションは、次のとおりです。 [組織] ServiceNow サービスアカウントが GCP 組織内のデータにアクセスできる場合は、[組織] を選択します。 [プロジェクト] ServiceNow サービスアカウントが GCP プロジェクト内のデータにのみアクセスできる場合は、[プロジェクト] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

c. [接続の更新とテスト **(Update and test connection)]** を選択します。

d. 接続テストが完了したら、[続行] を選択します。

9. オプション: 詳細ディスカバリー接続のプロパティを設定します。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[接続のプロパティを構成] アクティビティを選択します。
詳細検出が接続にすでに設定されている場合、 値は詳細検出プロパティ フォームに事前に入力されています。GCPの詳細ディスカバリー接続のプロパティの詳細については、「詳細ディスカバリー接続のプロパティ」を参照してください。

b. 詳細ディスカバリーのプロパティフォームで事前入力されたフィールドを確認します。

c. [接続プロパティを構成] アクティビティを完了したら、[続行] を選択します。

10. 定期的にデータをインポートするようにインポートスケジュールを構成します。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)]** アクティビティを選択します。

b. [インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)]** を選択します。

c. [スケジュールをインポート] リスト内で [親のスケジュール済みデータインポート] を展開して、 **SG-GCP** 組織の インポートスケジュールを選択します。

d. [インポートスケジュールの構成] ダイアログボックスで、[アクティブ] チェックボックスをオンにして、実行スケジュールと時間の詳細を入力します。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

e. **[Save** (保存)] を選択します。
または、[今すぐ実行] を選択して、インポートスケジュールをすぐに実行します。

f. **[Continue** (続行)] を選択します。

11. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[接続の作成を確認] アクティビティを選択して、接続が構成されているかどうかを確認します。

次のタスク
[すべての接続を表示 **(View all connections)]** を選択して、接続の詳細を確認します。構成された接続が [インストール済み接続 (Installed connections)] リストに表示されます。

関連情報

GCP のサービスグラフコネクタ

の詳細検出 GCP のサービスグラフコネクタ

ガイド付きセットアップを使用して **GCP** のサービスグラフコネクタ を構成します

GCP プロジェクトから CMDB にデータをプルするようにスケジュール済みインポートジョブを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

この サービスグラフコネクタを使用するには、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) 可視化アプリケーションまたは ITOM ディスカバリーアプリケーションをベースにしたサブスクリプションユニットへのサブスクリプションが必要です。ご利用のサブスクリプションの「ServiceNow サブスクリプションユニットの概要」の「管理対象の IT リソースタイプ」というタイトルのセクションで定義されているとおり、CMDB でこの サービスグラフコネクタ によって作成または変更されていても、ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー によってまだ管理されていない管理対象の IT リソースの場合、これらのリソースにより、そのアプリケーションからのサブスクリプションユニットの消費量が増加します。ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー内の現在のサブスクリプションユニットの消費量を確認し、利用可能なキャパシティを確認してください。

依存関係と要件：

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。
- ITOM ディスカバリーライセンスプラグイン (com.snc.itom.discovery.license)。このプラグインを有効にする必要があります。
- ITOM Licensing プラグイン (com.snc.itom.license)。詳細については、「ディスカバリーの要求」を参照してください。
- 自動的にインストールされる Datastream Action プラグイン (com.glide.hub.action_type.datastream)。
- Observability Commons for CMDB (sn_observability)。これはイベントの取り込みにのみ必要です。イベント管理を機能させるには、コネクタをインストールする前に、このアプリをインストールする必要があります。詳細については、ServiceNow Store の「Observability Commons for CMDB」を参照してください。

注:
GCP のサービスグラフコネクタの以前のバージョンを使用している場合は、古いコネクタからデータを移行しないでください。以前のバージョンをアンインストールし、新しい統合を実行する必要があります。

必要なロール：admin

注:
スケジュール済みインポートを実行する非アドミン RunAs ユーザーを作成する場合は、それらのユーザーに cmdb_inst_admin ロールを付与します。

手順

1. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープが Observability：GCP のサービスグラフコネクタアプリケーションに設定されていることを確認します。
   詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。
2. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **GCP** > セットアップ.
3. [はじめに] ページで、[開始] を選択します。
4. GCP アプリケーションに要求を送信するための接続を構成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [AWS のサービスグラフコネクタ]GCP ページの [接続と認証情報の構成] セクションで、[開始するには] を選択します。

b. GCP環境を設定し、Java KeyStore (JKS) 証明書を作成して、GCP アプリケーションから取得したセキュリティ証明書を暗号化します。

宛先キーストアのパスワードをメモします。このパスワードは、JKS 証明書を GCP のサービスグラフコネクタ アプリケーションにインポートするときに指定する必要があります。

詳細については、Now Support ナレッジベースの「Service Graph Connector for GCP - Setup Instructions (GCP のサービスグラフコネクタ - セットアップ手順) [KB1220598]」の記事を参照してください。

> **注:**
> GCP 環境を設定したら、ガイド付きセットアップに戻り、[接続と認証情報のを構成] セクションの [GCP セットアップ手順] タスクを、[完了としてマーク] を選択して完了に設定します。

c. X.509 証明書を作成して、GCP のサービスグラフコネクタで GCP アプリケーションの JKS 証明書に関連付けます。

i. [X.509 証明書を作成] タスクで、[構成] を選択します。

ii. 新しいタブで開くフォームで、フィールドに入力します。

[X.509 証明書] フォーム

フィールド	説明
名前	X.509 証明書の名前。例：SG-GCP-509Certificate-Org1。
期限切れ時に通知	証明書の有効期限が切れたときに通知するユーザー。ユーザーが選択されていない場合、ログインしているユーザーは、アドミニストレーターロールを持つ最後にログインした 2 人のユーザーとともにデフォルトで追加されます。
有効期限切れ前に警告	証明書の有効期限が切れる前に通知を送信する日数。
アクティブ	証明書をアクティブ化するオプションです。
タイプ	自動的に **Java Key Store** に設定される証明書コンテナ。フィールドの値は **[Java Key Store]** に設定したままにします。
期限切れまでの日数	証明書の有効期限が切れるまでの日数。
キーストアパスワード	前のステップでメモした JKS 証明書にアクセスするためのパスワード。
簡単な説明	X.509 証明書の説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

iii. [添付ファイルを管理] アイコン ( ) を選択します。

iv. [ファイルを選択] を選択して、ステップ 4.b で作成した JKS 証明書の keystore.p12 ファイルを参照してアップロードします。

v. ダイアログボックスを閉じます。

vi. [ストア/証明書を検証] 関連リンクを選択します。

vii. 検証に成功したら、[更新] を選択してガイド付きセットアップページに戻ります。

viii. [完了としてマーク] を選択して、[X.509 証明書を作成] タスクを完了に設定します。

d. デフォルトの接続を編集します。

i. [デフォルト接続を編集] タスクで、[構成] を選択します。

ii. フローデザイナーで、[**SG-GCP** デフォルト接続 **(SG-GCP Default Connection)**] を選択し、[編集] を選択します。

iii. [接続を編集] ダイアログボックスで開いたフォームで、フィールドに入力します。

接続フォームを編集

フィールド	説明
サービスアカウントメール	GCP アプリケーションで作成され、関連付けられているサービスアカウント。
キーストア	ステップ 4.b で作成したキーストアの名前。
キーのパスワード	キーストアに関連付けられた宛先キーストアのパスワード。
組織 ID	GCP アプリケーションに関連付けられた組織の ID。
ディスカバリースコープ	GCP アプリケーションのディスカバリースコープ。使用可能なオプションは、次のとおりです。 組織 ServiceNowサービスアカウントがGCP組織内のデータにアクセスできる場合は、組織を選択します。 プロジェクト ServiceNowサービスアカウントがGCPプロジェクト内のデータにのみアクセスできる場合は、プロジェクトを選択します。

iv. **[OAuth** トークンを編集して取得] を選択します。

v. OAuth トークンフローが正常に完了したら、ダイアログボックスとブラウザータブを閉じて、ガイド付きセットアップページに戻ります。

vi. [完了としてマーク] を選択して、[デフォルト接続を編集] タスクを完了に設定します。

e. GCP アプリケーションからデータをインポートする GCP API 接続をテストします。

i. [接続のテスト] タスクで、[構成] を選択して新しいブラウザタブで [SG-GCP デフォルト接続] ページを開きます。

ii. [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

接続のテストには少し時間がかかる場合があります。ページが更新され、テスト結果が表示されます。

iii. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されている場合は、ブラウザータブを閉じてガイド付きセットアップページに戻ります。

テストでエラーコードやエラーメッセージ、またはエラー記号が表示された場合は、接続に失敗しているため、さらにトラブルシューティングが必要です。

iv. [完了としてマーク] を選択して、[接続のテスト] タスクを完了に設定します。

f. GCP アプリケーションからデータをインポートするようにスケジュール済みジョブを構成します。

i. [スケジュール済みインポートの構成 (Configure the Scheduled Imports)] タスクで、[構成] を選択して、新しいブラウザタブで [予定されているデータインポート (Scheduled Data Imports)] リストを開きます。

ii. [SG-GCP 組織] スケジュール済みジョブを選択します。

iii. [スケジュール設定済みデータインポート (Scheduled Data Import)] フォームで、スケジュール済みジョブのフィールド値を確認します。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

iv. SG-GCP 組織スケジュール済みジョブをアクティブ化するには、[アクティブ] チェックボックスをオンにします。

v. [実行] フィールドで、[定期的] を選択して、ジョブの実行頻度を指定します。

vi. [更新] を選択します。

vii. ガイド付きセットアップページに戻ります。

viii. [完了としてマーク **(Mark as Complete)]** を選択して、[スケジュール済みインポートの構成 (Configure the Scheduled Imports)] タスクを完了に設定します。

5. オプション: 複数のGCPインスタンスを追加します。

a. GCP のサービスグラフコネクタページの [複数のインスタンスを追加] セクションで [開始] を選択します。

b. 新しい GCP 接続のデータソースを作成します。

i. データソース [sys_data_source] テーブルの編集権限があることを確認してください。

ii. [データソースアクセスを更新] タスクの、[構成] を選択します。

iii. レコードを編集するには、アプリケーションピッカーから [グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

iv. 新しいタブで表示される [データソース] フォームの [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスをオンにします。

v. **[Update** (更新)] を選択します。

vi. ガイド付きセットアップページに戻ります。

vii. アプリケーションピッカーを使用して、**GCP** のサービスグラフコネクタアプリケーションスコープを選択します。

viii. [完了としてマーク] を選択して、[データソースアクセスを更新] タスクを完了に設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

c. 新しい GCP 接続のデータソースとインポートスケジュールジョブを作成します。

i. スケジュール設定済みデータインポート [scheduled_import_set] テーブルの編集権限があることを確認してください。

ii. [スケジュール設定済みデータインポートアクセスを更新 (Update Scheduled Data Import Acces)] タスクで、[構成] を選択します。

iii. レコードを編集するには、アプリケーションピッカーから [グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

iv. 新しいタブで表示される [スケジュール設定済みデータインポート (Scheduled Data Import)] フォームの [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスをオンにします。

v. **[Update** (更新)] を選択します。

vi. ガイド付きセットアップページに戻ります。

vii. アプリケーションピッカーを使用して、**GCP** のサービスグラフコネクタアプリケーションスコープを選択します。

viii. [完了としてマーク] を選択して、[スケジュール設定済みデータインポートアクセスを更新 (Update Scheduled Data Import Acces)] タスクを完了に設定します。

d. データソース [sys_data_source] テーブルとスケジュール設定済みデータインポート [scheduled_import_set] テーブルのキャッシュをクリアします。

i. [データソースおよびスケジュール設定済みデータインポートテーブルのキャッシュをクリア (Clear Cache for Data Source and Scheduled Data Imports tables)] で、[構成] を選択します。

ii. バックグラウンドスクリプトページの [スクリプトを実行] テキストボックスに、次のスクリプトを入力します。

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");
GlideTableManager.invalidateTable("scheduled_import_set");
GlideCacheManager.flushTable("scheduled_import_set");
GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

iii. グローバルスコープでバックグラウンドスクリプトを実行するには、[スクリプトを実行] を選択します。

スクリプトの実行には数分かかる場合があります。

iv. スクリプトが実行されたら、[閉じる] を選択します。

v. ガイド付きセットアップページに戻ります。

vi. アプリケーションピッカーを使用して、**GCP** のサービスグラフコネクタアプリケーションスコープを選択します。

vii. [データソースおよび予定されているデータインポートテーブルのキャッシュをクリア] タスクで、[完了としてマーク] を選択して、完了に設定します。

e. 新しい GCP インスタンスの X.509 証明書を作成するには、ステップ 4.c を繰り返し、[完了としてマーク] を選択して [X.509 証明書の作成] タスクを完了に設定します。

f. 新しい接続を追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

i. [新しい接続の追加] タスクで、[構成] を選択します。

ii. フローデザイナーで、[接続を追加] を選択します。

iii. [接続を作成] ダイアログボックスで開いたフォームで、フィールドに入力します。

接続フォームを編集

フィールド	説明
接続名	新しい接続の一意の名前。
サービスアカウントメール	GCP アプリケーションに関連付けられた ServiceNow サービスアカウント。
キーストア	ステップ 5.e で作成したキーストアの名前。
キーのパスワード	キーストアに関連付けられた宛先キーストアのパスワード。
組織 ID	GCP アプリケーションに関連付けられた組織の ID。
ディスカバリースコープ	GCP アプリケーションのディスカバリースコープ。使用可能なオプションは、次のとおりです。 組織 ServiceNowサービスアカウントがGCP組織内のデータにアクセスできる場合は、組織を選択します。 プロジェクト ServiceNowサービスアカウントがGCPプロジェクト内のデータにのみアクセスできる場合は、プロジェクトを選択します。

g. 新しい接続をテストします。

i. [新しい接続のテスト] タスクで、[構成] を選択します。

ii. 新しいブラウザタブで開く [サービスグラフ接続] ページで、利用可能な接続のリストからテストする新しい接続を選択します。

iii. [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

接続のテストには少し時間がかかる場合があります。ページが更新され、テスト結果が表示されます。

iv. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されている場合は、ブラウザータブを閉じてガイド付きセットアップページに戻ります。

テストでエラーコードやエラーメッセージ、またはエラー記号が表示された場合は、接続に失敗しているため、さらにトラブルシューティングが必要です。

v. [完了としてマーク] を選択して、[新しい接続のテスト] タスクを完了に設定します。

h. 新しい GCP インスタンスからデータをインポートするようにスケジュール済みジョブを構成するには、手順 4.f を繰り返し、[完了としてマーク] を選択して [スケジュール済みインポートの構成] タスクを完了に設定します。

6. 新しいデータソースを同期して、GCP インスタンスからデータをインポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [GCP のサービスグラフコネクタ] ページの [詳細セットアップ] セクションで、[開始するには] を選択します。

b. 新しいデータソースを同期し、新しいデータソースを正しく機能させるために必要なすべての認証情報を作成します。

   i. [新しいデータソースを同期] タスクで、[構成] を選択します。

   ii. [データソースの同期 **(Synchronize Datasources)]** を選択します。

   iii. [新しいデータソースの同期 (Sync New Data source)] ウィンドウを閉じて、ガイド付きセットアップページに戻ります。

   iv. [完了としてマーク] を選択して、[新しいデータソースの同期 (Sync New Data source)] タスクを完了に設定します。

7. OS 構成パッチジョブを設定して詳細ディスカバリーを有効にします。

a. [サービスグラフコネクタ] GCP ページの [拡張ディスカバリーの OS 構成パッチジョブをセットアップ] セクションで、[開始] を選択します。

b. [スクリプトファイルのダウンロード] タスクで、[構成] を選択します。

c. シェルスクリプトファイルと PowerShell スクリプトファイルを保存します。

   シェルスクリプトには、 Linux VM で実行されるコマンドが含まれています。PowerShell スクリプトには、 Windows VM で実行されるコマンドが含まれています。

d. シェルスクリプトファイルと PowerShell スクリプトファイルで、コマンドの出力をアップロードするクラウドストレージバケットの名前とパスを指定します。

e. 詳細ディスカバリースクリプトをクラウドストレージバケットにアップロードします。

f. ガイド付きセットアップページに戻り、[完了としてマーク] を選択して [スクリプトファイルのダウンロード] タスクを完了に設定します。

g. [パッチジョブを実行するために GCP Cloud Storage バケットを構成] タスクで、[構成] を選択します。

h. パッチジョブを実行するように GCP Cloud Storage バケットを構成するには、Now Supportナレッジベースの記事「Service Graph Connector for GCP - Deep Discovery Setup Instructions (GCP のサービスグラフコネクタ - 詳細ディスカバリーのセットアップ手順) [KB2213095]」の詳細ディスカバリーのセットアップ手順に従います。

i. ガイド付きセットアップページに戻り、[完了としてマーク] を選択して、[実行中のパッチジョブ用に GCP Cloud Storage バケットを構成 (Configure GCP Cloud Storage Bucket for running Patch Jobs)] タスクを完了に設定します。

j. [接続プロパティの構成] タスクで、[構成] を選択します。

k. [SG-GCP 構成プロパティ] フォームで、詳細ディスカバリーを実行する接続を 接続 リストから選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SG-GCP 構成プロパティフォームの [プロパティ] セクションで、次のフィールドに選択した接続の値が入力されます。必要に応じて、フィールド値を更新します。

フィールド	説明
Google Cloud Platform で .sh ファイルと .ps1 ファイルがアップロードされるクラウドストレージバケットの名前	詳細ディスカバリースクリプトが保存されるクラウドストレージバケットの名前。
クラウドストレージバケットにアップロードされた.shファイルへのパス	詳細ディスカバリーシェルスクリプトファイルのパス。
クラウドストレージバケットにアップロードされた.shファイルの生成番号	クラウドストレージオブジェクトのバージョニングを識別するために使用される番号。
クラウドストレージバケットにアップロードされた .ps1 ファイルへのパス	詳細ディスカバリー PowerShell スクリプトファイルのパス。
クラウドストレージバケットにアップロードされた .ps1 ファイルの生成番号	クラウドストレージオブジェクトのバージョニングを識別するために使用される番号。
コマンドの出力を保存する必要がある .sh ファイルおよび .ps1 ファイルで指定されたクラウドストレージバケットの名前	出力クラウドストレージバケットの名前。
出力がストレージバケットにアップロードされる、.sh および .ps1 ファイルで指定されたフォルダーパス	Cloud Storage バケット内の出力ストレージフォルダーのパス。

l. **[Save** (保存)] を選択します。

m. ガイド付きセットアップに戻り、[完了としてマーク] を選択して [接続プロパティを構成] タスクを完了に設定します。

関連情報

GCP のサービスグラフコネクタ

SGC セントラル を使用して GCP のサービスグラフコネクタを構成する

の詳細検出 GCP のサービスグラフコネクタ

GCP のサービスグラフコネクタでターゲットとされている **CMDB** クラス

接続の設定が完了したら、 GCP プロジェクトから定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから拡張されたテーブルに保存されます。

可用性ゾーン **[cmdb_ci_availability_zone]**

可用性ゾーン [cmdb_ci_availability_zone] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ブロックエンドポイント [cmdb_ci_endpoint_block]

ブロックエンドポイント [cmdb_ci_endpoint_block] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
ホスト	host
名前	name
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status

クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database]

クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
TCP ポート	tcp_port
CPU カウント	cpu_count
完全修飾ドメイン名	fqdn
インストールステータス	install_status
IP アドレス	ip_address
メモリサイズ (GB)	memory_size
ノード数	node_count
運用ステータス	operational_status
状況	state
タイプ	type
バージョン	version

クラウドデータベース用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database]	Hosted on::Hosts	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]
クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラウドディスクタイプ [cmdb_ci_disk_type]

クラウドディスクタイプ [cmdb_ci_disk_type] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id

クラウドディスクタイプ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドディスクタイプ [cmdb_ci_disk_type]	Hosted on::Hosts	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]
クラウドディスクタイプ [cmdb_ci_disk_type]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function]

クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
CodeSha256	codesha256
機能の最終変更日	function_last_modified
インストールステータス	install_status
言語	言語
運用ステータス	operational_status
バージョン	version

クラウド機能用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function]	Hosted on::Hosts	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]
クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]

クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status
状況	state

クラウドロードバランサー用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Hosted on::Hosts	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]
クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]

クラウドロードバランサー健全性サービス [cmdb_ci_lb_health_service]

クラウドロードバランサー健全性サービス [cmdb_ci_lb_health_service] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
正常なしきい値	healthy_threshold
インストールステータス	install_status
間隔 (秒)	check_interval_sec
モニタータイププロトコル	monitor_type
運用ステータス	operational_status
ポート	port
要求パス	request_path
タイムアウト (秒)	timeout_sec
異常なしきい値	unhealthy_threshold

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラウドロードバランサー健全性サービス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドロードバランサー健全性サービス [cmdb_ci_lb_health_service]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]
クラウドロードバランサー健全性サービス [cmdb_ci_lb_health_service]	Contains::Contained by	クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]
クラウドロードバランサー健全性サービス [cmdb_ci_lb_health_service]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]

クラウド管理ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
IP アドレス	ip_address
名前	name
オブジェクト ID	object_id
パブリック IP	public_ip
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status
プライベート IP	private_ip
構成アイテム	cmdb_ci

自動翻訳

クラウド管理ネットワークインターフェイス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	Owns::Owned by	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
クラウド管理ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	参照	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]

クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]

クラウドネットワーク [cmdb_ci_network] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
説明	short_description
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status
状況	state

クラウドネットワーク用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]
クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]	Contains::Contained by	クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]
クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]	Contains::Contained by	ネットワーク ACL [cmdb_ci_network_acl]
クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]

クラウドオブジェクトストレージ [cmdb_ci_cloud_object_storage]

クラウドオブジェクトストレージ [cmdb_ci_cloud_object_storage] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
クラウドプロバイダ	cloud_provider
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status
サービス名	service_name

クラウドオブジェクトストレージ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドオブジェクトストレージ [cmdb_ci_cloud_object_storage]	Hosted on::Hosts	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]
クラウドオブジェクトストレージ [cmdb_ci_cloud_object_storage]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
クラウドオブジェクトストレージ [cmdb_ci_cloud_object_storage]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラウド組織 [cmdb_ci_cloud_org]

クラウド組織 [cmdb_ci_cloud_org] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
オブジェクト ID	object_id
インストールステータス	install_status
名前	name
運用ステータス	operational_status
時刻	時間

クラウド組織用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウド組織 [cmdb_ci_cloud_org]	Contains::Contained by	Google 組織フォルダー [cmdb_ci_gcp_folder]
クラウド組織 [cmdb_ci_cloud_org]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]

クラウドリソース [cmdb_ci_cmp_resource]

クラウドリソース [cmdb_ci_cmp_resource] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
説明	short_description
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status
リソースタイプ	resource_type

クラウドリソース用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドリソース [cmdb_ci_cmp_resource]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]
クラウドリソース [cmdb_ci_cmp_resource]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]

クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
アカウント ID	account_id
ディスカバリー認証情報	discovery_credentials
名前	name
オブジェクト ID	object_id
データセンタータイプ	datacenter_type
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status
組織 ID	organization_id

クラウドサービスアカウント用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]

クラウドサブネット **[cmdb_ci_cloud_subnet]**

クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
利用可能な IP 数	available_ip_count
ブロードキャストアドレス	broadcast_address
CIDR	cidr
ゲートウェイ	gateway
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status
状況	state
サブネットマスク	subnet_mask

クラウドサブネット用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]	Contains::Contained by	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラウドサブネット用に作成された関係 (続く)

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]

CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group]

CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status
状況	state

CPU セキュリティグループ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]
CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Docker コンテナ [cmdb_ci_docker_container]

Docker コンテナ [cmdb_ci_docker_container] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
コンテナ ID	container_id
コマンド	command
コンテナ作成日時	container_created_at
イメージ ID	image_id
インストールステータス	install_status
名前	name
運用ステータス	operational_status

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
ステータス	status

Docker イメージ [cmdb_ci_docker_image]

Docker イメージ [cmdb_ci_docker_image] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
イメージ ID	image_id
名前	name

Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]

Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
地域	region
インストールステータス	install_status

Google データセンター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]	Contains::Contained by	可用性ゾーン [cmdb_ci_availability_zone]
Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]

Google 組織フォルダー [cmdb_ci_gcp_folder]

Google 組織フォルダー [cmdb_ci_gcp_folder] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
オブジェクト ID	object_id
インストールステータス	install_status
名前	name
運用ステータス	operational_status
親	parent_ci
親 ID	parent_id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
親タイプ	parent_type
時刻	時間

Google 組織フォルダー用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Google 組織フォルダー [cmdb_ci_gcp_folder]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]
Google 組織フォルダー [cmdb_ci_gcp_folder]	参照	クラウド組織 [cmdb_ci_cloud_org]
Google 組織フォルダー [cmdb_ci_gcp_folder]	参照	Google 組織フォルダー [cmdb_ci_gcp_folder]

Google 組織プロジェクト [cmdb_ci_gcp_project]

Google 組織プロジェクト [cmdb_ci_gcp_project] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
運用ステータス	operational_status
ディスカバリー認証情報	discovery_credentials
名前	name
オブジェクト ID	object_id
インストールステータス	install_status
親	parent_ci
親 ID	parent_id
親タイプ	parent_type
プロジェクト ID	project_id
ステータス	ステータス
時刻	time

Google 組織プロジェクト用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Google 組織プロジェクト [cmdb_ci_gcp_project]	参照	Google 組織フォルダー [cmdb_ci_gcp_folder]
Google 組織プロジェクト [cmdb_ci_gcp_project]	参照	クラウド組織 [cmdb_ci_cloud_org]

ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]

ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
クラス	className
説明	short_description
ローカルストレージ GB	local_storage_gb
メモリ MB	memory_mb
vCPU	vcpus
ゾーン	ゾーン

注:
sn_itom_pattern.use a single hardware type for cloud data centers システムプロパティが true に設定されている場合、*className*はクラウドハードウェアタイプ [cmdb_ci_cloud_hardware_type] に設定されます。プロパティが false に設定されている場合、 *className* はハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template] に設定されます。

ハードウェアタイプに対して作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]	Hosted on::Hosts	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]

イメージ [cmdb_ci_os_template]

イメージ [cmdb_ci_os_template] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
クラス	className
完全修飾ドメイン名	fqdn
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status

注:
sn_cmdb_ci_class.use_single_cloud_os_image システムプロパティが true に設定されている場合、*className*はクラウドイメージ [cmdb_ci_cloud_os_image] に設定されます。プロパティが false に設定されている場合、 *className* は画像 [cmdb_ci_os_template] に設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

イメージ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
イメージ [cmdb_ci_os_template]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]
イメージ [cmdb_ci_os_template]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
イメージ [cmdb_ci_os_template]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
IP アドレス	ip_address
インストールステータス	install_status
IP バージョン	ip_version
名前	name
運用ステータス	operational_status

IP アドレス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

キー値 [cmdb_key_value]

キー値 [cmdb_key_value] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
キー	key
値	値

次の CI クラスに関連付けられたタグとラベルは、キー値 [cmdb_key_value] テーブルに入力されます。

CMDB CI クラス	入力されたラベル	タグが入力されました
クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database]	はい	はい
クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function]	はい	はい

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB CI クラス	入力されたラベル	タグが入力されました
クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	いいえ	はい
クラウドロードバランサー健全性サービス [cmdb_ci_lb_health_service]	いいえ	はい
クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]	いいえ	はい
クラウドオブジェクトストレージ [cmdb_ci_cloud_object_storage]	はい	はい
クラウド組織 [cmdb_ci_cloud_org]	いいえ	はい
クラウドリソース [cmdb_ci_cmp_resource]	はい	はい
クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]	はい	はい
クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]	いいえ	はい
CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group]	いいえ	はい
Google 組織フォルダー [cmdb_ci_gcp_folder]	いいえ	はい
Google 組織プロジェクト [cmdb_ci_gcp_project]	はい	はい
イメージ [cmdb_ci_os_template]	いいえ	はい
IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]	はい	はい
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	はい	はい
Kubernetes クラスターロール [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role]	はい	はい
Kubernetes クラスターロールバインディング [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role_binding]	はい	はい
Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	はい	はい
Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	はい	はい
Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]	はい	はい
Kubernetes ノードプール [cmdb_ci_kubernetes_node_pool]	はい	はい

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB CI クラス	入力されたラベル	タグが入力されました
Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]	はい	はい
Kubernetes レプリカセット [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	はい	はい
Kubernetes サービス [cmdb_ci_kubernetes_service]	はい	はい
ロードバランサープール [cmdb_ci_lb_pool]	いいえ	はい
ロードバランサーサービス [cmdb_ci_lb_service]	はい	はい
ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]	はい	はい
ストレージボリュームスナップショット [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]	はい	はい
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	はい	はい

注:
ラベルは、次の CI クラスの Google Cloud ではサポートされていません。

- クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]
- クラウドロードバランサー健全性サービス [cmdb_ci_lb_health_service]
- クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]
- クラウド組織 [cmdb_ci_cloud_org]
- クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]
- CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group]
- Google 組織フォルダー [cmdb_ci_gcp_folder]
- イメージ [cmdb_ci_os_template]
- ロードバランサープール [cmdb_ci_lb_pool]

自動翻訳

Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
クラスターリソース ID	cluster_resource_id
IP アドレス	ip_address
Kubernetes UID	k8s_uid
名前	name
ポート	ポート

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
クラスターバージョン	cluster_version
説明	short_description
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status
SelfLink	self_link
サブネットマスク	subnet_mask

Kubernetes クラスター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Hosted on::Hosts	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Cluster of::Cluster	Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Kubernetes クラスターロール [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role]
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Kubernetes クラスターロールバインディング [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role_binding]
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace]
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Kubernetes サービス [cmdb_ci_kubernetes_service]
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]

自動翻訳

Kubernetes クラスターロール **[cmdb_ci_kubernetes_cluster_role]**

Kubernetes クラスターロール [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
Kubernetes UID	k8s_uid
コメント	コメント
説明	short_description
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status
Kubernetes クラスター	cluster

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
名前	name

Kubernetes クラスターロール用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes クラスターロール [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role]	Hosted on::Hosts	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]
Kubernetes クラスターロール [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]
Kubernetes クラスターロール [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role]	参照	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Kubernetes クラスターロール [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]
Kubernetes クラスターロール [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

Kubernetes クラスターロールバインディング [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role_binding]

Kubernetes クラスターロールバインディング [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role_binding] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

属性ラベル	属性の名前
Kubernetes UID	k8s_uid
コメント	コメント
説明	short_description
インストールステータス	install_status
名前	name
Kubernetes クラスター	クラスター
運用ステータス	operational_status

Kubernetes クラスターロールバインディング用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes クラスターロールバインディング [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role_binding]	Hosted on::Hosts	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]
Kubernetes クラスターロールバインディング [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role_binding]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]
Kubernetes クラスターロールバインディング [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role_binding]	参照	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Kubernetes クラスターロールバインディング用に作成された関係 (続く)

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes クラスター ロールバインディング [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role_binding]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]
Kubernetes クラスター ロールバインディング [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role_binding]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment]

Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
Kubernetes UID	k8s_uid
名前	name
名前空間	namespace
利用可能なレプリカ	available_replicas
説明	short_description
必要なレプリカ	required_replicas
インストールステータス	install_status
Kubernetes クラスター	クラスター
運用ステータス	operational_status
合計レプリカ	total_replicas
利用不可のレプリカ	available_replicas
更新されたレプリカ	updated_replicas

Kubernetes 展開用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	Hosted on::Hosts	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]
Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	参照	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace]

Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
Kubernetes UID	k8s_uid
名前	name
説明	short_description
インストールステータス	install_status
名前空間	namespace
運用ステータス	operational_status

Kubernetes 名前空間用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	Contains::Contained by	Kubernetes サービス [cmdb_ci_kubernetes_service]
Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	Contains::Contained by	Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment]
Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	Contains::Contained by	Kubernetes レプリカセット [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]
Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	Contains::Contained by	Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]
Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]
Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]

Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
IP アドレス	ip_address
Kubernetes UID	k8s_uid
名前	name
説明	short_description
インストールステータス	install_status
名前空間	namespace

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
運用ステータス	operational_status
Kubernetes クラスター	cluster

Kubernetes ノード用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]	Hosted on::Hosts	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]
Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]
Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]	参照	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]
Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

Kubernetes ノードプール **[cmdb_ci_kubernetes_node_pool]**

Kubernetes ノードプール [cmdb_ci_kubernetes_node_pool] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
ディスクタイプ	disk_type
イメージタイプ	image_type
インストールステータス	install_status
マシンタイプ	machine_type
運用ステータス	operational_status
ポッド CIDR 範囲	podIpv4CidrSize
リソースバージョン	resource_version
Kubernetes クラスター	クラスター

Kubernetes ノードプール用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes ノードプール [cmdb_ci_kubernetes_node_pool]	Hosted on::Hosts	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]
Kubernetes ノードプール [cmdb_ci_kubernetes_node_pool]	Uses::Used by	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Kubernetes ノードプール用に作成された関係 (続く)

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes ノードプール [cmdb_ci_kubernetes_node_pool]	参照	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Kubernetes ノードプール [cmdb_ci_kubernetes_node_pool]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
Kubernetes ノードプール [cmdb_ci_kubernetes_node_pool]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Kubernetes ポッド **[cmdb_ci_kubernetes_pod]**

Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
Kubernetes UID	k8s_uid
名前	name
名前空間	名前空間
説明	short_description
ホスト IP	host_ip
インストールステータス	install_status
IP アドレス	ip_address
運用ステータス	operational_status
リソースバージョン	resource_version

Kubernetes ポッド用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Contains::Contained by	Docker イメージ [cmdb_ci_docker_image]
Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]
Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Contains::Contained by	Kubernetes ボリューム [cmdb_ci_kubernetes_volume]
Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Contains::Contained by	Docker コンテナ [cmdb_ci_docker_container]
Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Kubernetes レプリカセット [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]

Kubernetes レプリカセット [cmdb_ci_kubernetes_replicaset] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
Kubernetes UID	k8s_uid
名前	name
名前空間	名前空間
説明	short_description
必要なレプリカ	required_replicas
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status
SelfLink	self_link
合計レプリカ	total_replicas
Kubernetes クラスター	cluster

Kubernetes レプリカセット用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes レプリカセット [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]
Kubernetes レプリカセット [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	Hosted on::Hosts	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Kubernetes レプリカセット [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	参照	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Kubernetes レプリカセット [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
Kubernetes レプリカセット [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Kubernetes サービス [cmdb_ci_kubernetes_service]

Kubernetes サービス [cmdb_ci_kubernetes_service] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
Kubernetes UID	k8s_uid
名前	name
名前空間	名前空間
説明	short_description
インストールステータス	install_status

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
IP アドレス	ip_address
運用ステータス	operational_status

Kubernetes サービス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes サービス [cmdb_ci_kubernetes_service]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]
Kubernetes サービス [cmdb_ci_kubernetes_service]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
Kubernetes サービス [cmdb_ci_kubernetes_service]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Kubernetes ボリューム **[cmdb_ci_kubernetes_volume]**

Kubernetes ボリューム [cmdb_ci_kubernetes_volume] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
Kubernetes UID	k8s_uid
マウントパス	mount_path
名前	名前
ボリューム ID	volume_id
名前空間	名前空間

自動翻訳

ロードバランサープール **[cmdb_ci_lb_pool]**

ロードバランサープール [cmdb_ci_lb_pool] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status

ロードバランサープール用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ロードバランサープール [cmdb_ci_lb_pool]	Hosted on::Hosts	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロードバランサープール用に作成された関係 (続く)

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ロードバランサープール [cmdb_ci_lb_pool]	Owns::Owned by	ロードバランサープールメンバー [cmdb_ci_lb_pool_member]
ロードバランサープール [cmdb_ci_lb_pool]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
ロードバランサープール [cmdb_ci_lb_pool]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]

ロードバランサープールメンバー **[cmdb_ci_lb_pool_member]**

ロードバランサープールメンバー [cmdb_ci_lb_pool_member] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status

ロードバランサープールメンバー用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ロードバランサープールメンバー [cmdb_ci_lb_pool_member]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]

ロードバランサーサービス **[cmdb_ci_lb_service]**

ロードバランサーサービス [cmdb_ci_lb_service] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
IP アドレス	ip_address
名前	name
オブジェクト ID	object_id
ポート	ポート
インストールステータス	install_status
リスナープロトコル	listener_protocol
運用ステータス	operational_status
サービスタイプ	service_type

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロードバランサーサービス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ロードバランサーサービス [cmdb_ci_lb_service]	Contains::Contained by	ロードバランサープール [cmdb_ci_lb_pool]
ロードバランサーサービス [cmdb_ci_lb_service]	Hosted on::Hosts	クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]
ロードバランサーサービス [cmdb_ci_lb_service]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]
ロードバランサーサービス [cmdb_ci_lb_service]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

ネットワーク **ACL [cmdb_ci_network_acl]**

ネットワーク ACL [cmdb_ci_network_acl] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
説明	short_description
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status

ネットワーク **ACL** 用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ネットワーク ACL [cmdb_ci_network_acl]	Contains::Contained by	ネットワーク ACL ルール [cmdb_ci_network_acl_rule]
ネットワーク ACL [cmdb_ci_network_acl]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

ネットワーク **ACL** ルール **[cmdb_ci_network_acl_rule]**

ネットワーク ACL ルール [cmdb_ci_network_acl_rule] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	名前
拒否を許可	allow_deny
許可\拒否トラフィック	allowed_denied_traffic
宛先範囲	destination_ranges
インストールステータス	install_status

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
運用ステータス	operational_status
送信	is_outbound
ソース範囲	source_ranges
ターゲットタグ	target_tags

ネットワーク **ACL** 用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ネットワーク ACL ルール [cmdb_ci_network_acl_rule]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

サーバー **[cmdb_ci_server]**

サーバー [cmdb_ci_server] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
クラス	sys_class_name
CPU カウント	cpu_count
ディスク スペース (GB)	disk_space
ホスト名	host_name
インストールステータス	install_status
IP アドレス	ip_address
仮想	virtual
オペレーティングシステム	os
運用ステータス	operational_status
OS バージョン	os_version
RAM (MB)	ram

注:
GCP Systems Manager (SSM) サービスが有効になっていない場合、コネクタはサーバー [cmdb_ci_server] クラスのサーバーレコードを入力します。GCP SSM サービスが有効になっている場合、SSM サービスを通じて取得されたプラットフォームタイプに基づいて、サーバーレコードは Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server] クラスまたは Windows サーバー [cmdb_ci_win_server] クラスのいずれかに入力されます。サーバー [cmdb_ci_server] クラスは、Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server] および Windows サーバー [cmdb_ci_win_server] クラスの親クラスです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サーバー用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
サーバー [cmdb_ci_server]	Virtualized by::Virtualizes	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]
サーバー [cmdb_ci_server]	Owns::Owned by	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
サーバー [cmdb_ci_server]	参照	ソフトウェア インストール [cmdb_sam_sw_install]
サーバー [cmdb_ci_server]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
サーバー [cmdb_ci_server]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]

SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]

SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
リソース ID	resource_id
フォルダー ID	folder_id
組織 ID	organization_id
親	親
プロジェクト管理	プロジェクト
プロジェクト ID	project_id
セルフリンク	self_link
サービスグラフ接続レコード	sg_connection_record
地域	リージョン
リソースタイプ	resource_type
組織認証情報レコード	org_credential_record

ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]

ソフトウェア資産管理 (SAM) アプリケーションがインストールされていない場合、ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
キー	key
ディスカバリーソース	discovery_source
名前	name
バージョン	version
メーカー	manufacturer

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ソフトウェア用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]	参照	ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

ソフトウェア インストール [cmdb_sam_sw_install]

SAM アプリケーションがインストールされている場合、ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
表示名	display_name
公開者	publisher
バージョン	version
ディスカバリーソース	discovery_source
前回スキャン	last_scanned
インストール先	installed_on

ソフトウェアインストール用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install]	参照	サーバー [cmdb_ci_server]

ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

SAM アプリケーションがインストールされていない場合、ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
インストール先	installed_on
インストール日	install_date

ソフトウェアインスタンス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]	参照	サーバー [cmdb_ci_server]

ストレージマッピング [cmdb_ci_storage_mapping]

ストレージマッピング [cmdb_ci_storage_mapping] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
インストールステータス	install_status
マッピングタイプ	mapping_type
運用ステータス	operational_status

ストレージボリューム **[cmdb_ci_storage_volume]**

ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
オブジェクト ID	object_id
ボリューム ID	volume_id
インストールステータス	install_status
名前	name
運用ステータス	operational_status
サイズ (バイト)	size_bytes
状況	state
ストレージタイプ	storage_type

自動翻訳

ストレージボリューム用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]	Hosted on::Hosts	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]
ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]

ストレージボリュームスナップショット **[cmdb_ci_storage_vol_snapshot]**

ストレージボリュームスナップショット [cmdb_ci_storage_vol_snapshot] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
キャパシティ	capacity

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status
親 ID	parent_id
サイズ (GB)	size
状況	state
ボリューム名	volume_name

ストレージボリュームスナップショット用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ストレージボリュームスナップショット [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]	Hosted on::Hosts	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]
ストレージボリュームスナップショット [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]	Provisioned From::Provisioned	ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]
ストレージボリュームスナップショット [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
ストレージボリュームスナップショット [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]

仮想マシンインスタンス **[cmdb_ci_vm_instance]**

仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
CPU	cpu
ディスク	disks
ディスクサイズ (GB)	disks_size
インストールステータス	install_status
IP アドレス	ip_address
メモリ (MB)	memory
ネットワークアダプタ	nics
運用ステータス	operational_status
状況	state
終了保護	termination_protection

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
VM インスタンス ID	vm_inst_id

仮想マシンインスタンス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Provisioned From::Provisioned	ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Contains::Contained by	クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Hosted on::Hosts	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Contains::Contained by	クラウド管理ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Contains::Contained by	ストレージマッピング [cmdb_ci_storage_mapping]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Provisioned From::Provisioned	イメージ [cmdb_ci_os_template]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Use End Point To::Use End Point From	ブロックエンドポイント [cmdb_ci_endpoint_block]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Hosted on::Hosts	Google 組織プロジェクト [cmdb_ci_gcp_project]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	参照	SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes]

自動翻訳

VNIC エンドポイント [cmdb_ci_endpoint_vnic]

VNIC エンドポイント [cmdb_ci_endpoint_vnic] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
ホスト	host
名前	name
オブジェクト ID	object_id
インストールステータス	install_status
IP アドレス	ip_address
運用ステータス	operational_status

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

VNIC エンドポイント用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
VNIC エンドポイント [cmdb_ci_endpoint_vnic]	Implement End Point To::Implement End Point From	クラウド管理ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]

GCP ディスカバリーソリューションの比較

ITOM ヴィジビリティ アプリケーションはさまざまな Google Cloud Platform (GCP) リソースを検出し、 構成管理データベース (CMDB) 内の関連する構成アイテム (CI) クラスにその属性を入力します。

ITOM ヴィジビリティ ソリューション

ITOM ヴィジビリティ は、組織のクラウドインフラストラクチャを包括的に可視化できます。各アプリケーションには独自の強みと機能があり、それらを比較することで、それらの機能と利点に関する全体的なインサイトを得ることができます。

ITOM ヴィジビリティ 検出のためのソリューション **GCP**

ITOM ヴィジビリティソリューション	概要	設定
ディスカバリーとサービスマッピングパターン および ヴィジビリティコンテンツ	Discovery patterns used by ITOM Visibility	• ストアアプリを最新のリリースバージョンに更新する必要があります。 • ITOM ヴィジビリティにアクセス許可を提供する必要があります。詳細については、「Set up Google Cloud Platform service accounts」を参照してください。
GCP のサービスグラフコネクタ	GCP のサービスグラフコネクタ	ガイド付きセットアップを使用して GCP のサービスグラフコネクタ を構成します

注:

ほとんどの場合、CI クラスは両方のソリューションに適用できます。ソリューションの 1 つに該当しない場合、そのソリューションは「該当なし」とマークされます。

エントリに 1 つのアスタリスクが付いている場合、そのリソースタイプは 、Google **Asset inventory** パターンの包含リストを利用することによってのみ、パターンでサポートされます。詳細については、「」を参照してください。

エントリに 2 つのアスタリスクが付いている場合、リソースタイプは [sn_cmdb_int_util_service_graph_resource_inclusion_whitelist] テーブルを利用することによってのみサービスグラフコネクタでサポートされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ディスカバリーとサービスマッピングパターン 対 **GCP** のサービスグラフコネクタ

リソースタイプ	クラウドディスカバリーとサービスマッピングパターンによるサポート	クラウドサービスグラフコネクタによるサポート	**CI** クラス
admissionregistration.k8s.io/mutatingwebhookconfiguration	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
admissionregistration.k8s.io/validatingwebhookconfiguration	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
alloydb.googleapis.com/Cluster	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_db_cluster
apigateway.googleapis.com/api	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
apigateway.googleapis.com/apiconfig	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
apigee.googleapis.com/instance	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
apigee.googleapis.com/organization	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
apikeys.googleapis.com/key	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
appengine.googleapis.com/application	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
apps.k8s.io/daemonset	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
apps.k8s.io/Deployment	はい*	はい	cmdb_ci_kubernetes_deployment
apps.k8s.io/ReplicaSet	はい*	はい	cmdb_ci_kubernetes_replicaset
apps.k8s.io/statefulset	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
artifactregistry.googleapis.com/dockerimage	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
artifactregistry.googleapis.com/repository	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
bigquery.googleapis.com/bigquery-public-data/datasets	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_public_database
bigquery.googleapis.com/bigquery-public-data/datasets/tables	はい	いいえ	cmdb_ci_database
bigquery.googleapis.com/Dataset	はい	該当なし	cmdb_ci_cloud_database
bigquery.googleapis.com/Dataset	該当なし	はい**	cmdb_ci_cmp_resource

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ディスカバリーとサービスマッピングパターン 対 **GCP** のサービスグラフコネクタ (続く)

リソースタイプ	クラウドディスカバリーとサービスマッピングパターンによるサポート	クラウドサービスグラフコネクタによるサポート	**CI** クラス
bigquery.googleapis.com/Table	はい	いいえ	cmdb_ci_database
bigtableadmin.googleapis.com/Instance	はい	はい	cmdb_ci_cloud_database
bigtableadmin.googleapis.com/Table	はい	いいえ	cmdb_ci_database
cloudasset.googleapis.com/feed	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
cloudbilling.googleapis.com/billingaccount	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
cloudbilling.googleapis.com/projectbillinginfo	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
cloudfunctions.googleapis.com/CloudFunction	はい*	はい	cmdb_ci_cloud_function
cloudresourcemanager.googleapis.com/Folder	はい	はい	cmdb_ci_gcp_folder
cloudresourcemanager.googleapis.com/Organization	はい	はい	cmdb_ci_cloud_org
cloudresourcemanager.googleapis.com/Project	はい	はい	cmdb_ci_gcp_project
cloudresourcemanager.googleapis.com/tagkey	はい*	はい	cmdb_ci_cmp_resource
cloudresourcemanager.googleapis.com/tagvalue	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
compute.googleapis.com/Address	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_public_ipaddress
compute.googleapis.com/autoscaler	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
compute.googleapis.com/BackendService	該当なし	はい	cmdb_ci_cloud_load_balancer
compute.googleapis.com/BackendService	はい	該当なし	cmdb_ci_lb_service
compute.googleapis.com/Disk	はい	はい	cmdb_ci_storage_volume
compute.googleapis.com/DiskTypes	はい	いいえ	cmdb_ci_disk_type
compute.googleapis.com/Firewall	該当なし	はい	cmdb_ci_compute_security_group
compute.googleapis.com/Firewall	はい	はい	cmdb_ci_network_acl_rule

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ディスカバリーとサービスマッピングパターン 対 **GCP** のサービスグラフコネクタ (続く)

リソースタイプ	クラウドディスカバリーとサービスマッピングパターンによるサポート	クラウドサービスグラフコネクタによるサポート	**CI** クラス
compute.googleapis.com/ForwardingRule	はい	はい	cmdb_ci_lb_service
compute.googleapis.com/HttpHealthCheck	はい	はい	cmdb_ci_lb_health_service
compute.googleapis.com/Image	はい	いいえ	cmdb_ci_os_template
compute.googleapis.com/Instance	はい	該当なし、A	cmdb_ci_lb_pool_member
compute.googleapis.com/Instance	該当なし	はい	cmdb_ci_server
compute.googleapis.com/Instance	はい	はい	cmdb_ci_vm_instance
compute.googleapis.com/Instance/networkInterfaces	はい	いいえ	cmdb_ci_endpoint_vnic
compute.googleapis.com/Instance/networkInterfaces	はい	はい	cmdb_ci_nic
compute.googleapis.com/InstanceGroup	はい	該当なし	cmdb_ci_lb_pool
compute.googleapis.com/InstanceGroup	該当なし	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
compute.googleapis.com/Instancegroupmanager	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
compute.googleapis.com/Instancesettings	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
compute.googleapis.com/InstanceTemplate	はい	いいえ	cmdb_ci_instance_template
compute.googleapis.com/Instancetemplate	いいえ	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
compute.googleapis.com/MachineImage	いいえ	はい	cmdb_ci_os_template
compute.googleapis.com/MachineTypes	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_hardware_type
compute.googleapis.com/MachineTypes	はい	いいえ	cmdb_ci_compute_template
compute.googleapis.com/Network	はい	はい	cmdb_ci_network
compute.googleapis.com/Networkendpointgroup	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ディスカバリーとサービスマッピングパターン 対 **GCP** のサービスグラフコネクタ (続く)

リソースタイプ	クラウドディスカバリーとサービスマッピングパターンによるサポート	クラウドサービスグラフコネクタによるサポート	**CI** クラス
compute.googleapis.com/Regions	はい	いいえ	cmdb_ci_google_datacenter
compute.googleapis.com/resourcepolicy	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
compute.googleapis.com/router	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
compute.googleapis.com/Snapshot	はい	はい	cmdb_ci_storage_vol_snapshot
compute.googleapis.com/ssh	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_key_pair
compute.googleapis.com/sslcertificate	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
compute.googleapis.com/Subnetwork	はい	はい	cmdb_ci_cloud_subnet
compute.googleapis.com/targetHttpProxy	はい	該当なし	cmdb_ci_lb_service
compute.googleapis.com/targetHttpProxy	はい	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
compute.googleapis.com/TargetPool	はい	該当なし	cmdb_ci_cloud_load_balancer
compute.googleapis.com/TargetPool	該当なし	はい	cmdb_ci_lb_pool
compute.googleapis.com/targetSslProxy	はい	いいえ	cmdb_ci_lb_service
compute.googleapis.com/targetTcpProxy	はい	いいえ	cmdb_ci_lb_service
compute.googleapis.com/UrlMap	はい	該当なし	cmdb_ci_cloud_load_balancer
compute.googleapis.com/UrlMap	該当なし	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
compute.googleapis.com/zones	はい	いいえ	cmdb_ci_availability_zone
container.googleapis.com/Cluster	はい	はい	cmdb_ci_kubernetes_cluster
container.googleapis.com/NodePool	いいえ	はい	cmdb_ci_kubernetes_node_pool
containerregistry.googleapis.com/image	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
dataplex.googleapis.com/entrygroup	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ディスカバリーとサービスマッピングパターン 対 **GCP** のサービスグラフコネクタ (続く)

リソースタイプ	クラウドディスカバリーとサービスマッピングパターンによるサポート	クラウドサービスグラフコネクタによるサポート	**CI** クラス
firebase.googleapis.com/firebaseproject	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
firebasedatabase.googleapis.com/instances	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_database
firebaserules.googleapis.com/release	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
firebaserules.googleapis.com/ruleset	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
firestore.googleapis.com/Database	はい	はい	cmdb_ci_cloud_database
iam.googleapis.com/role	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
iam.googleapis.com/serviceaccount	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
iam.googleapis.com/serviceaccountkey	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
integrations.googleapis.com/integration	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
integrations.googleapis.com/integrationversion	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
K8s.io/endpoints	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
K8s.io/Namespace	はい*	はい	cmdb_ci_kubernetes_namespace
k8s.io/Node	はい*	はい	cmdb_ci_kubernetes_node
K8s.io/persistentvolume	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
k8s.io/persistentvolumeclaim	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
K8s.io/Pod	はい*	はい	cmdb_ci_docker_container
K8s.io/Pod	該当なし	はい	cmdb_ci_docker_image
K8s.io/Pod	該当なし	はい	cmdb_ci_kubernetes_pod
K8s.io/Pod	該当なし	はい	cmdb_ci_kubernetes_volume
K8s.io/resourcequota	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
k8s.io/Service	はい*	はい	cmdb_ci_kubernetes_service
K8s.io/serviceaccount	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
ラベル	はい	いいえ	cmdb_key_value

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ディスカバリーとサービスマッピングパターン 対 **GCP** のサービスグラフコネクタ (続く)

リソースタイプ	クラウドディスカバリーとサービスマッピングパターンによるサポート	クラウドサービスグラフコネクタによるサポート	**CI** クラス
logging.googleapis.com/logbucket	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
logging.googleapis.com/logmetric	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
logging.googleapis.com/logsink	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
logging.googleapis.com/recentquery	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
memcache.googleapis.com/Instance	はい*	はい	cmdb_ci_cloud_database
monitoring.googleapis.com/alertpolicy	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
monitoring.googleapis.com/dashboard	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
monitoring.googleapis.com/notificationchannel	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
networkmanagement.googleapis.com/connectivitytest	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
orgpolicy.googleapis.com/policy	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
policy.k8s.io/poddisruptionbudget	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
pubsub.googleapis.com/subscription	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
pubsub.googleapis.com/topic	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
rbac.authorization.k8s.io/ClusterRole	いいえ	はい	cmdb_ci_kubernetes_cluster_role
rbac.authorization.k8s.io/ClusterRoleBinding	いいえ	はい	cmdb_ci_kubernetes_cluster_role_bin
rbac.authorization.k8s.io/role	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
rbac.authorization.k8s.io/rolebinding	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
redis.googleapis.com/clusters	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_db_cluster
redis.googleapis.com/Instance	いいえ	はい	cmdb_ci_cloud_database
run.googleapis.com/revision	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ディスカバリーとサービスマッピングパターン 対 **GCP** のサービスグラフコネクタ (続く)

リソースタイプ	クラウドディスカバリーとサービスマッピングパターンによるサポート	クラウドサービスグラフコネクタによるサポート	**CI** クラス
run.googleapis.com/service	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
servicedirectory.googleapis.com/endpoint	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
servicedirectory.googleapis.com/namespace	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
servicedirectory.googleapis.com/service	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
servicemanagement.googleapis.com/managedservice	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
servicenetworking.googleapis.com/connection	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
serviceusage.googleapis.com/service	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
spanner.googleapis.com/Database	はい	いいえ	cmdb_ci_database
spanner.googleapis.com/Instance	はい	はい	cmdb_ci_cloud_database
sqladmin.googleapis.com/backup	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
sqladmin.googleapis.com/backuprun	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource
sqladmin.googleapis.com/Instance	はい*	はい	cmdb_ci_cloud_database
sqladmin.googleapis.com/Instances/databases	はい*	いいえ	cmdb_ci_database
storage.googleapis.com/Bucket	該当なし	はい	cmdb_ci_cloud_object_storage
storage.googleapis.com/Bucket	はい	該当なし	cmdb_ci_cmp_resource
storage.k8s.io/storageclass	はい*	はい**	cmdb_ci_cmp_resource

自動翻訳

GCP のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリに含まれる共通接続フレームワーク (CCF) を使用して、単一のビューでGCP のサービスグラフコネクタの接続の詳細にアクセスできます。

CCF を使用すると、 GCP のサービスグラフコネクタ で使用されるすべての接続にアクセスできます。接続の詳細には、接続エイリアス、接続のプロパティ、データソース、および接続に関連付けられたスケジュール設定済みデータインポートが含まれます。接続をテストすることもできます。詳細については、次を参照してください。 の接続の詳細へのアクセス サービスグラフコネクタ.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GCP 接続の詳細へのアクセス

GCP のサービスグラフコネクタ用に構成された GCP 接続の詳細にアクセスします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **GCP** > 接続.
2. [サービスグラフ接続] リストの [名前] 列から接続を選択します。
3. [サービスグラフ接続] ページで、接続名、エイリアス、データソースなどの接続の詳細を表示します。
4. 関連リストを選択すると、接続のさらなる詳細が表示されます。
5. オプション: [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

大規模な GCP リソースのインポート失敗の処理

GCP からリソースをインポートする際のデータソースの障害を管理します。

大規模な GCP リソースをインポートするときに、ダイレクト REST 応答が 1024 MB の制限を超えると、それが原因で GCP のサービスグラフコネクタ 内のデータソースで障害が発生する可能性があります。詳細については、「REST step」を参照してください。

次の 1 つ以上のオプションを使用して、GCP のサービスグラフコネクタ で REST 応答サイズ制限エラーを処理できます。

- 応答を添付ファイルとして保存する
- バッチサイズを変更する

応答を添付ファイルとして保存する

応答を添付ファイルとして保存する機能を使用すると、各データソースの応答が添付ファイルとして一時的に保存され、応答が読み取られた後、この添付ファイルは自動的に削除されます。応答を添付ファイルとして保存する機能はデフォルトで有効になっており、*sn_gcp_integ.save_rest_response_as_attachment* システムプロパティによってトリガーされます。

admin ロールを持つユーザーは、*sn_gcp_integ.save_rest_response_as_attachment* プロパティを false に設定することで、応答を添付ファイルとして保存する機能を無効にすることができます。この機能が無効になっている状態て、応答サイズが制限内にある場合は、データソースは通常どおり実行されます。

バッチサイズを変更する

デフォルトでは、データ ソースの環境変数の最大バッチ サイズは、100 レコードに設定されています。データ量に基づいてバッチサイズを増減できます。データソースのバッチサイズを管理するには、次の表に示すように、データソースに整数タイプのシステムプロパティを追加する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GCP のサービスグラフコネクタデータソースのバッチサイズを処理するためのシステムプロパティ

データソース	システムプロパティ
SG-GCP クラウドデータベース	sg_gcp_cloud_db_batch_size
SG-GCP クラウド機能	sg_gcp_cloud_function_batch_size
SG-GCP クラウドオブジェクトストレージ	sg_gcp_object_storage_batch_size
SG-GCP Kubernetes クラスター	sg_gcp_kubernetes_cluster_batch_size
SG-GCP Kubernetes クラスターロール	sn_gcp_integ.sg_gcp_kubernetes_cluster_role_batch_size
SG-GCP Kubernetes クラスターロールバインディング	sn_gcp_integ.sg_gcp_kubernetes_cluster_role_binding_batch_size
SG-GCP Kubernetes 展開	sg_gcp_kubernetes_deployment_batch_size
SG-GCP Kubernetes 名前空間	sg_gcp_kubernetes_namespace_batch_size
SG-GCP Kubernetes ノード	sg_gcp_kubernetes_node_batch_size
SG-GCP Kubernetes ポッド	sg_gcp_kubernetes_pod_batch_size
SG-GCP Kubernetes レプリカセット	sg_gcp_kubernetes_replicaset_batch_size
SG-GCP Kubernetes サービス	sg_gcp_kubernetes_service_batch_size
SG-GCP ロードバランサー	sg_gcp_load_balancer_batch_size
SG-GCP ロードバランサー健全性サービス	sg_gcp_lb_health_service_batch_size
SG-GCP ロードバランサープール	sg_gcp_lb_pool_batch_size
SG-GCP ロードバランサープールメンバー	sg_gcp_lb_pool_member_batch_size
SG-GCP ロードバランサーサービス	sn_gcp_integ.sg_gcp_lb_service_batch_size
SG-GCP ネットワーク	sg_gcp_network_batch_size
SG-GCP Kubernetes ノードプール	sn_gcp_integ.sg_gcp_kubernetes_node_pool_batch_size
SG-GCP セキュリティグループ	sg_gcp_security_group_batch_size

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GCP のサービスグラフコネクタデータソースのバッチサイズを処理するためのシステムプロパティ (続く)

データソース	システムプロパティ
SG-GCP ソフトウェアインベントリ	sg_gcp_software_inventory_batch_size
SG-GCP ストレージボリューム	sg_gcp_storage_volume_batch_size
SG-GCP ストレージボリュームスナップショット	sg_gcp_storage_vol_snapshot_batch_size
SG-GCP サブネット	sg_gcp_subnet_batch_size
SG-GCP VM インスタンス	sg_gcp_vm_instance_batch_size

注:
これらのシステムプロパティはデフォルトでは利用できないため、追加する必要があります。システムプロパティを追加または変更するには、admin ロールが必要です。詳細については、「Add a system property」を参照してください。

の詳細検出 **GCP** のサービスグラフコネクタ

[SG-GCP パッチ実行ジョブ (SG-GCP Execute Patch Job)] および [SG-GCP パッチジョブを取得] スケジュール済みインポートジョブは、 GCP プロジェクトレベルでパッチジョブを実行することで、詳細ディスカバリーを有効にします。

詳細ディスカバリーでは、サーバーデータをフェッチします。詳細ディスカバリーデータは、ホスト名、シリアル番号、CPU データ、TCP 接続、および実行中のプロセスのデータを CMDBに入力します。

GCP のサービスグラフコネクタは、GCPプロジェクトの OS 構成パッチジョブを使用して、VM で詳細ディスカバリーコマンドを実行します。これらのパッチ ジョブは、 Linux VM と Windows VM で個別に実行されます。

次のスケジュール済みインポートは、OS 構成パッチジョブを実行してから、出力を読み取って削除します。

- SG-GCP パッチジョブを実行
- SG-GCP でパッチジョブを取得

詳細ディスカバリー接続のプロパティ

詳細ディスカバリー接続のプロパティ

接続プロパティ名	接続のプロパティ値
スクリプト バケット名	詳細ディスカバリースクリプトが保存されるクラウドストレージバケットの名前。
出力 バケット名	出力クラウドストレージバケットの名前。
出力 ストレージパス	出力クラウドストレージバケットのパス。
シェルスクリプトオブジェクトパス	詳細ディスカバリーシェルスクリプトファイルのパス。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細ディスカバリー接続のプロパティ (続く)

接続プロパティ名	接続のプロパティ値
シェルスクリプト生成番号	クラウドストレージオブジェクトのバージョニングを識別するために使用される番号。
PowerShell スクリプトオブジェクトパス	詳細ディスカバリー PowerShell スクリプトファイルのパス。
PowerShell スクリプト生成番号	クラウドストレージオブジェクトのバージョニングを識別するために使用される番号。

SG-GCP パッチジョブを実行

SG-GCP パッチジョブの実行スケジュール済みインポートは、クラウドストレージバケットにアップロードされたシェルおよび PowerShell スクリプトのパスと、詳細ディスカバリー接続プロパティから世代番号を読み取ります。スケジュール済みインポートは、 Linux VM と Windows VM で個別にコマンドを実行します。

SG-GCP パッチジョブ実行インポートスケジュールのインポートセットテーブルでは、各プロジェクトには 2 つの行があり、1 つは Linux VM 用、もう 1 つは Windows VM 用です。インポートセットの行は変換が必要ないため、[処理待ち] ステータスのままになります。インポートセットの行には、パッチジョブ ID と詳細ディスカバリースクリプトが実行されるインスタンスのリストが含まれています。出力は、詳細ディスカバリーコマンドが実行される VM のオブジェクト ID とともにクラウドストレージバケットに保存されます。

SG-GCP でパッチジョブを取得

SG-GCP Get Patch Job スケジュール済みインポートは、 Linux VM および Windows VM で実行されるコマンドの出力を読み取ります。スケジュール済みインポートは、詳細ディスカバリー接続のプロパティで指定された出力バケットとフォルダーパスから出力を読み取ります。その後、SG-GCP Get Patch Job のスケジュール済みインポートにより、Cloud Storage バケットから出力が削除されます。インポートセットの行は、アプリケーション依存関係マッピング (ADM) を使用して処理され、詳細ディスカバリーが実行された VM のデータがサーバーレコードに入力されます。インポートセットの行には、実行中のプロセス、TCP 接続、CPU 情報などの VM データが含まれます。

アプリケーション依存関係マッピング

アプリケーション依存関係マッピング (ADM) は、詳細ディスカバリー情報を使用して、インポートされたミドルウェア情報から次のアプリケーションを作成して分類します。

- Apache Web サーバー
- MongoDB インスタンス
- MSFT SQL インスタンス
- MySQL インスタンス
- Nginx Web サーバー
- Oracle データベースリスナー
- Oracle インスタンス
- PostgreSQL インスタンス
- Tomcat

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

その他のリソース

Now Supportナレッジベースの「GCP のサービスグラフコネクタ - 詳細ディスカバリーのセットアップ手順 [KB2213095]」の記事

GCP のサービスグラフコネクタのレコードのライフサイクル管理

GCP のサービスグラフコネクタのライフサイクル管理は、作成から削除までのライフサイクル全体を通じてGCPリソースのステータスを監視および更新します。

ライフサイクル管理プロセスは、 構成管理データベース (CMDB)内のデータの正確性と完全性を維持するのに役立ちます。

ライフサイクル管理におけるレコード削除プロセスでは、古いリソースや不要なリソースを体系的に削除します。このステップにより、古いエントリが消去され、CMDB は正確かつ最新の状態に保たれます。「GCP のサービスグラフコネクタでのレコード削除プロセス」を参照してください。

GCP のサービスグラフコネクタでの CI のライフサイクル管理

次の表は、GCP のサービスグラフコネクタでライフサイクル管理を利用できる構成アイテム (CI) を示しています。

ライフサイクル管理でサポートされている CI

データソース	CMDB CI クラス	利用できるライフサイクル管理
SG-GCP 組織	クラウド組織 [cmdb_ci_cloud_org]	はい
SG-GCP フォルダー	Google 組織フォルダー [cmdb_ci_gcp_folder]	はい
SG-GCP プロジェクト	Google 組織プロジェクト [cmdb_ci_gcp_project]	はい
	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]	はい
SG-GCP ネットワーク	クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]	はい
SG-GCP マシンイメージ	イメージ [cmdb_ci_os_template]	適用外
SG-GCP サブネット	クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]	はい
	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]	適用外
SG-GCP ストレージボリューム	ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]	はい
SG-GCP ストレージボリュームスナップショット	ストレージボリュームスナップショット [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]	はい
SG-GCP セキュリティグループ	CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group]	はい
	ネットワーク ACL [cmdb_ci_network_acl]	はい
	ネットワーク ACL ルール [cmdb_ci_network_acl_rule]	はい
SG-GCP ソフトウェアインベントリ	ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]	はい

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ライフサイクル管理でサポートされている **CI** (続く)

データソース	CMDB **CI** クラス	利用できるライフサイクル管理
	ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install]	
SG-GCP VM インスタンス	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	はい
	サーバー [cmdb_ci_server]	はい
	ストレージマッピング [cmdb_ci_storage_mapping]	はい
	VNIC エンドポイント [cmdb_ci_endpoint_vnic]	はい
	ブロックエンドポイント [cmdb_ci_endpoint_block]	はい
	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]	はい
	Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	はい
	ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]	適用外
	イメージ [cmdb_ci_os_template]	はい
	可用性ゾーン [cmdb_ci_availability_zone]	適用外
SG-GCP パッチジョブを実行	適用外	適用外
SG-GCP ハードウェアタイプ	ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]	適用外
	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]	適用外
	可用性ゾーン [cmdb_ci_availability_zone]	適用外
SG-GCP VM ハードウェア統合	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	適用外
SG-GCP ロードバランサープール	ロードバランサープール [cmdb_ci_lb_pool]	はい
SG-GCP ロードバランサープールメンバー	ロードバランサープールメンバー [cmdb_ci_lb_pool_member]	はい
SG-GCP ロードバランサー健全性サービス	クラウドロードバランサー健全性サービス [cmdb_ci_lb_health_service]	はい
SG-GCP ロードバランサー	クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	はい
SG-GCP ロードバランサーサービス	ロードバランサーサービス [cmdb_ci_lb_service]	はい
SG-GCP クラウドデータベース	クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database]	はい
SG-GCP クラウド機能	クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function]	はい

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ライフサイクル管理でサポートされている **CI** (続く)

データソース	CMDB **CI** クラス	利用できるライフサイクル管理
SG-GCP クラウドオブジェクトストレージ	クラウドオブジェクトストレージ [cmdb_ci_cloud_object_storage]	はい
SG-GCP Kubernetes クラスター	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	はい
SG-GCP Kubernetes ノード	Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]	はい
SG-GCP Kubernetes ポッド	Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]	はい
	Kubernetes ボリューム [cmdb_ci_kubernetes_volume]	いいえ
	Docker イメージ [cmdb_ci_docker_image]	いいえ
	Docker コンテナ [cmdb_ci_docker_container]	はい
SG-GCP Kubernetes サービス	Kubernetes サービス [cmdb_ci_kubernetes_service]	はい
SG-GCP Kubernetes 名前空間	Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	はい
SG-GCP Kubernetes 展開	Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	はい
SG-GCP Kubernetes レプリカセット	Kubernetes レプリカセット [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	はい
SG-GCP Kubernetes クラスターロール	Kubernetes クラスターロール [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role]	はい
SG-GCP Kubernetes クラスターロールバインディング	Kubernetes クラスターロールバインディング [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role_binding]	はい
SG-GCP Kubernetes ノードプール	Kubernetes ノードプール [cmdb_ci_kubernetes_node_pool]	はい
SG-GCP 汎用リソース	クラウドリソース [cmdb_ci_cmp_resource]	はい
SG-GCP 注釈	キー値 [cmdb_key_value]	適用外
SG-GCP でパッチジョブを取得	適用外	適用外
SG-GCP 汎用リソース注釈	キー値 [cmdb_key_value]	適用外

GCP のサービスグラフコネクタでのレコード削除プロセス

GCP のサービスグラフコネクタ、論理的な削除と物理的な削除を使用して、レコードの削除を管理します。

レコードの削除は、不要になったデータを処理するプロセスです。検出されたリソースがデータのプル後に後から削除された場合、GCP のサービスグラフコネクタ は関連する CMDB CI クラスの [インストールステータス] フィールドを自動的に更新して、廃止または削除されたレコードを示します。

- 論理的な削除
- ハード削除

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

論理的な削除

論理的な削除では、レコードをシステムから完全に削除するのではなく、インストールステータスを 廃止 としてマークします。レコードはデータベースに残るため、後で参照または復元することができます。GCP のサービスグラフコネクタの論理的な削除は、SG-GCP 拡張属性 [sn_gcp_integ_extension_attributes] テーブルに依存します。このテーブルからは古いレコードが定期的に消去されるため、パフォーマンスと効率が向上します。このプロセスではレコードのインストールステータスが 廃止としてマークされますが、簡素化されたデータ構造によってオーバーヘッドが削減され、処理が迅速化され、システムパフォーマンスが向上します。

論理的な削除は、 GCP のサービスグラフコネクタの次のデータソースに対して有効になっています。

- SG-GCP フォルダー
- SG-GCP プロジェクト
- SG-GCP ネットワーク
- SG-GCP サブネット
- SG-GCP ストレージボリューム
- SG-GCP ストレージボリュームスナップショット
- SG-GCP セキュリティグループ
- SG-GCP VM インスタンス
- SG-GCP ロードバランサープール
- SG-GCP ロードバランサープールメンバー
- SG-GCP ロードバランサー健全性サービス
- SG-GCP ロードバランサー
- SG-GCP ロードバランサーサービス
- SG-GCP クラウドデータベース
- SG-GCP クラウド機能
- SG-GCP クラウドオブジェクトストレージ
- SG-GCP Kubernetes クラスター
- SG-GCP Kubernetes ノード
- SG-GCP Kubernetes ポッド
- SG-GCP Kubernetes サービス
- SG-GCP Kubernetes 名前空間
- SG-GCP Kubernetes 展開
- SG-GCP Kubernetes レプリカセット
- SG-GCP Kubernetes クラスターロール
- SG-GCP Kubernetes クラスターロールバインディング
- SG-GCP Kubernetes ノードプール

GCP のサービスグラフコネクタ 1.10 バージョン以降、SG-GCP 汎用リソースデータソースは、ソース [sys_object_source] テーブルに依存する論理的な削除に後処理メソッドを使用します。後処理方式の詳細については、「 後処理スクリプト方式」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ハード削除

ハード削除では、システムからレコードを完全に削除します。レコードは CMDB から削除され、後で参照または復元することはできません。SG-GCP ソフトウェアインベントリデータソースは、レコードの削除にハード削除方法を使用します。

Google Console のサービスグラフコネクタ

Google Console のサービスグラフコネクタ を使用して、デバイスの詳細を Chromebook から構成管理データベース (CMDB) にインポートします。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

主な機能

- Chromebook デバイス全体を可視化します。
- 簡素化されたオンボーディングプロセスですぐに開始できます。
- 必要な認証情報のみを使用します。

サポートされているバージョン

バージョン

Google Console	ServiceNow
最終テスト日：2024 年 7 月 5 日	• Xanadu • Washington DC • Vancouver • Utah

ユースケース

Google Console のサービスグラフコネクタを使用して Google ChromeOS デバイスを可視化し、アドミニストレーターがこれらのデバイスの登録、構成、および監視を一元的に管理できるようにできます。

ガイド付きセットアップ

Google Console のサービスグラフコネクタ のガイド付きセットアップでは、インスタンスの統合を構成するための、整理され順序の付いたタスクが用意されています。ガイド付きセットアップにアクセスするには、「Google Console のサービスグラフコネクタの構成」を参照してください。

CMDB 統合ダッシュボード

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべての統合のステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。すべての統合実行のメトリクスを確認することができます。特定の CMDB 統合、特定の期間、または特定の統合実行に関して

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ビューをフィルタリングすることもできます。CMDB 統合ダッシュボードでの Google Console 統合の監視の詳細については、「CMDB 統合ダッシュボードの使用」を参照してください。

データマッピング

Google Console のデータソースのデータは、強力な変換エンジン (RTE) を使用してマッピングされ、ServiceNow CMDB 構成アイテム (CI) クラス定義に変換されます。データは、識別および調整エンジン (IRE) を使用して ServiceNow CMDB に挿入されます。

接続の設定が完了したら、 Google Console アプリケーションから定期的にデータをプルするように統合を構成できます。

注:
検出されたリソースが後から削除された場合は、該当レコードは CMDB 内でアクティブではなくなったか有効でないとして、Google Console のサービスグラフコネクタ で自動的にマークされます。

次の表に、データソース、ステージングテーブル、およびターゲットテーブルが、Google Console 内の Chromebook デバイスのデータが格納される CMDB CI クラスとしてリストされています。

Google Console のデータマッピング

データソース	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス	リソースタイプ
SG-GoogleConsole-ChromeDevices	SG-GoogleConsole-ChromeDevices [sn_googleconsole_i_sg_googleconsole_chromedevices]	コンピューター IP アドレス ネットワークアダプタ ソフトウェア資産管理 (SAM) および SAM の基盤 アプリケーションがインストールされていない場合： ソフトウェア	Chrome OS デバイス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Google Console のデータマッピング (続く)

データソース	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス	リソースタイプ
		ソフトウェアインスタンス SAM アプリケーション、SAM の基盤 アプリケーション、またはその両方がインストールされている場合： ソフトウェアのインストール	

Chromebook デバイスからデータをプルしたときにデータが保存される場所の詳細については、「Google Console のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス」を参照してください。

統合ハブ ETL アプリを使用して、データマップを表示できます。詳細については、「統合ハブ ETL」を参照してください。

関連情報

サービスグラフコネクタ

Google Console のサービスグラフコネクタの構成

Chromebook デバイスで Google Console から CMDB にデータをプルするようにスケジュール済みインポートジョブを設定します。

始める前に

この サービスグラフコネクタを使用するには、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) 可視化アプリケーションまたは ITOM ディスカバリーアプリケーションをベースにしたサブスクリプションユニットへのサブスクリプションが必要です。ご利用のサブスクリプションの「ServiceNow サブスクリプションユニットの概要」の「管理対象の IT リソースタイプ」というタイトルのセクションで定義されているとおり、CMDB でこの サービスグラフコネクタ によって作成または変更され

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ていても、ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー によってまだ管理されていない管理対象の IT リソースの場合、これらのリソースにより、そのアプリケーションからのサブスクリプションユニットの消費量が増加します。ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー内の現在のサブスクリプションユニットの消費量を確認し、利用可能なキャパシティを確認してください。

依存関係と要件：

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。「Integration Commons for CMDB」を参照してください。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。
- ITOM Licensing プラグイン (com.snc.itom.license)。「Request Discovery 」を参照してください。

必要なロール：admin

手順

1. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを Google Console のサービスグラフコネクタ アプリケーションに設定します。
   詳細については、「アプリケーションピッカー 」を参照してください。
2. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Google Console** > セットアップ.
3. Google Console のサービスグラフコネクタ ページで、[クイックスタート] オプションが選択されていることを確認し、[続行] を選択します。
4. Google Console API に要求を送信するための認証情報を構成します。

   a. [Google Console のサービスグラフコネクタ] ページの [接続と認証情報の構成] セクションで、[開始] を選択します。

   b. Google Console 環境を設定します。

      i. [Google Console のセットアップ手順] タスクを選択します。

      ii. Now Support ナレッジベースで「Service Graph connector for Google Console - Setup Instructions (Google Console のサービスグラフコネクタ - セットアップ手順) [KB1516892] 」記事へのリンクを選択し、指示に従って Google Console 環境を設定します。

      > **注:**
      > 宛先キーストアのパスワードをメモします。このパスワードは、Java Keystore (JKS) 証明書を Google Console のサービスグラフコネクタアプリケーションにインポートするときに指定する必要があります。

      iii. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[Google Console のセットアップ手順] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

   c. X.509 証明書を作成して、Google Console アプリケーションの JKS 証明書を Google Console のサービスグラフコネクタに関連付けます。

      i. [X.509 証明書を作成] タスクを選択します。

      ii. [X.509 証明書] リストで、[新規] を選択します。

      iii. フォームのフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[X.509 証明書] フォーム

フィールド	説明
名前	X.509 証明書の名前。SG-GoogleConsole-509Certificate などです。
Type (タイプ)	証明書コンテナ。**[Java** キーストア] を選択します。
キーストアパスワード	前のステップでメモした JKS 証明書にアクセスするためのパスワード。

> **注:**
> 他のフィールドの値はそのままにしておくことができます。

iv. [添付ファイルを管理] アイコン ( ) を選択します。

v. [ファイルを選択] を選択して、前のステップで作成した JKS 証明書の keystore.p12 ファイルを参照してアップロードします。

vi. ダイアログボックスを閉じます。

vii. [ストア/証明書を検証] 関連リンクを選択します。

viii. 検証に成功したら、[更新] を選択してガイド付きセットアップページに戻ります。

ix. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[X.509 証明書を作成] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

d. 接続を構成します。

i. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを Google Console のサービスグラフコネクタ アプリケーションに設定します。

ii. [接続の構成] タスクを選択し、[ここをクリック] を選択します。

iii. 別のブラウザタブで開かれた [接続] ページで、デフォルトで利用可能な **SG-GoogleConsole** 接続の [編集] を選択します。

iv. フォームのフィールドに入力します。

接続フォームを編集

フィールド	説明
接続名	接続レコードを識別する名前です。SG-GoogleConsole などです。 デフォルトの接続エイリアス SG-GoogleConsole の名前は変更しないでください。
サービスアカウントメール	Google Console でのサービスアカウントのメールアドレス。
キーストアパスワード	前のステップで JKS ファイルを作成したときに使用したパスワード。
キーストア	前のステップで作成した JKS ファイルの名前を選択します。

v. [OAuth トークンを編集して取得] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

vi. OAuth トークンが生成されたら、ガイド付きセットアップに戻ります。

vii. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[接続の構成] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

e. 構成プロパティを設定します。

i. [構成プロパティを追加] タスクを選択します。

ii. [サービスグラフ接続] セクションで、[サービスグラフ接続のプロパティ] 関連リストの [プロパティ] 列からプロパティを選択して、プロパティの詳細を確認して変更します。

`Customer ID` プロパティを構成して、指定した顧客 ID の Chromebook デバイスをプルできます。

iii. [サービスグラフ接続のプロパティ] セクションで [更新] を選択します。

iv. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[接続プロパティの追加] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

f. Google Console アプリケーションからデータをインポートする Google Console API 接続をテストします。

i. [テスト接続] タスクを選択します。

ii. [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

接続のテストには少し時間がかかる場合があります。ページが更新され、テスト結果が表示されます。

iii. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されている場合は、[更新] を選択します。

いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。

iv. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[テスト接続] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

5. オプション: 複数の Google Console インスタンスと統合します。

a. Now Support ナレッジベースの記事「Google Console のサービスグラフコネクタ - セットアップ手順 [KB1516892]」の手順に従って、Google Console 環境を設定します。

注:
宛先キーストアのパスワードをメモします。

b. [Google Console のサービスグラフコネクタ] ページの [複数のインスタンスを追加] セクションで、[開始] を選択します。

c. 新しい Google Console 接続のデータソースを作成します。

i. データソース [sys_data_source] テーブルの編集権限があることを確認してください。

ii. [データソースアクセスを更新] タスクを選択します。

iii. レコードを編集するには、アプリケーションピッカーから [グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

iv. 新しいタブで表示される [データソース] フォームの [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスをオンにします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

v. [更新] を選択します。

vi. アプリケーションピッカーから、Google Console のサービスグラフコネクタアプリケーションスコープを選択します。

vii. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[データソースアクセスを更新] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

d. 新しい Google Console 接続のスケジュール済みインポートジョブを作成します。

i. 予定されているデータインポート [scheduled_import_set] テーブルの編集権限があることを確認してください。

ii. [予定されているデータインポートの更新 (Update Scheduled Data Import)] タスクを選択します。

iii. レコードを編集するには、アプリケーションピッカーから [グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

iv. [予定されているデータインポート] フォームの [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスをオンにします。

v. [更新] を選択します。

vi. アプリケーションピッカーから、Google Console のサービスグラフコネクタ アプリケーションスコープを選択します。

vii. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[予定されているデータインポートの更新 (Update Scheduled Data Import)] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

e. ステップ 4.c を繰り返して、新しい Google Console インスタンスの X.509 証明書を作成し、[完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[X.509 証明書の作成] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

f. 新しい Google Console インスタンスに別の接続を追加します。

i. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを Google Console のサービスグラフコネクタ アプリケーションに設定します。

ii. [別の接続を追加] タスクを選択し、[ここをクリック] を選択します。

iii. 新しいブラウザタブで開かれた [接続] ページで、[接続を追加] を選択します。

iv. フォームのフィールドに入力します。

接続フォームの作成

フィールド	説明
接続名	接続レコードを識別する名前です。
サービスアカウントメール	Google Console でのサービスアカウントのメールアドレス。
キーストアパスワード	前のステップで JKS ファイルを作成したときに使用したパスワード。
キーストア	前のステップで作成した JKS ファイルの名前を選択します。

v. **[OAuth** トークンを作成して取得] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

vi. OAuth トークンが生成されたら、ガイド付きセットアップに戻ります。

vii. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[別の接続を追加] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

g. 新しい Google Console インスタンスの構成プロパティを追加します。

i. [構成プロパティを追加] タスクを選択します。

ii. 前のステップで作成した接続レコードを選択します。

iii. [サービスグラフ接続] セクションで、[サービスグラフ接続のプロパティ] 関連リストの [プロパティ] 列からプロパティを選択して、プロパティの詳細を確認して変更します。

`Customer ID` プロパティを構成して、指定した顧客 ID の Chromebook デバイスをプルできます。

iv. [サービスグラフ接続のプロパティ] セクションで [更新] を選択します。

v. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[接続プロパティの追加] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

h. 新しい Google Console インスタンスからデータをインポートする Google Console API 接続をテストします。

i. [新しい接続をテスト] タスクを選択します。

ii. 前のステップで作成した接続レコードを選択します。

iii. [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

接続のテストには少し時間がかかる場合があります。ページが更新され、テスト結果が表示されます。

iv. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されている場合は、[更新] を選択します。

いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。

v. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[新しい接続をテスト] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

6. Google Console データをインポートするためのスケジュール済みジョブを構成します。

a. [Google Console のサービスグラフコネクタ] ページの [スケジュール済みジョブを構成します] セクションで、[開始] を選択します。

b. **[SG-GoogleConsole-ChromeDevices]** スケジュール済みジョブを選択します。
複数インスタンスをセットアップする場合は、新しい接続のステップ 5.d のスケジュール済みインポートで作成されたスケジュール済みジョブを選択します。

c. [予定されているデータインポート] フォームで、フィールド値を確認します。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

d. [アクティブ] チェックボックスをオンにして、スケジュール済みジョブをアクティブ化します。

e. [実行] フィールドで、[定期的] を選択して、ジョブの実行頻度を指定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

f. [更新] を選択します。

g. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[スケジュール済みジョブを構成します] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

7. [Google Console のサービスグラフコネクタ] ページで、 [完了] を選択して変更を保存します。
8. [セットアップの完了] ダイアログボックスで、[完了] を選択してセットアップを完了します。
9. 表示されるメッセージボックスで、 [完了] を選択します。

Google Console のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス

接続の設定が完了したら、Chromebookデバイスから定期的にGoogle Consoleデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから拡張されたテーブルに保存されます。

コンピューター [cmdb_ci_computer]

コンピューター [cmdb_ci_computer] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Google Console 属性
インストールステータス	install_status	ステータス
モデル番号	model_number	モデル
モデル ID	model_id	モデル
メーカー	メーカー	モデル
名前	name	serialNumber
シリアル番号	serial_number	serialNumber
アサイン済み	assigned	lastEnrollmentTime
オペレーティングシステム	os	os
運用ステータス	operational_status	ステータス
OS バージョン	os_version	osVersion
アサイン先	assigned_to	annotatedUser

コンピューター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
コンピューター [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]
コンピューター [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
コンピューター [cmdb_ci_computer]	参照	ソフトウェア資産管理 (SAM) および SAM の基盤 アプリケーションがインストールされていない場合：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コンピューター用に作成された関係 (続く)

親クラス	関係性タイプ	子クラス
		ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] SAM または SAM の基盤 アプリケーションがインストールされている場合： ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Google Console 属性
IP アドレス	ip_address	lastKnownNetwork.ipAddress
名前	name	lastKnownNetwork.ipAddress
NIC	nic	macAddress

IP アドレス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]	参照	ネットワークアダプター [cmdb_ci_network_adapter]

ネットワークアダプター [cmdb_ci_network_adapter]

ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Google Console 属性
構成アイテム	cmdb_ci	serialNumber
MAC アドレス	mac_address	macAddress
名前	name	macAddress

ネットワークアダプタ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]

ソフトウェア資産管理 (SAM) および SAM の基盤 アプリケーションがインストールされていない場合、ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Google Console 属性
キー	key	name-version
名前	name	name
バージョン	version	version

ソフトウェア用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]	参照	ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install]

SAM アプリケーション、SAM の基盤 アプリケーション、または両方がインストールされている場合、ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Google Console 属性
ディスカバリーソース	discovery_source	なし
表示名	display_name	名前
インストール先	installed_on	serialNumber
バージョン	version	バージョン

ソフトウェアインストール用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]

ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

SAM および SAM の基盤 アプリケーションがインストールされていない場合、ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Google Console 属性
インストール先	installed_on	serialNumber
名前	name	name、version、serialNumber

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ソフトウェアインスタンス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]

Infoblox のサービスグラフコネクタ

Infoblox のサービスグラフコネクタ を使用して、Infoblox から ServiceNow インスタンスにデータをプルします。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

サポートされているバージョン

- サポートされているバージョン：Infoblox API v2.11.2
- サポートされている ServiceNow のバージョン：
  - Xanadu
  - Yokohama
  - Zurich

ユースケース

次のユースケースの例では、Infoblox のサービスグラフコネクタをさまざまな ServiceNow® アプリケーションで使用する例を示しています。

- Infoblox インスタンスに接続するための Infoblox 接続を構成します。
- サブネットが追加または削除されたときに IP アドレス管理 (IPAM) タスクを作成します。
- 予定されているデータインポートジョブを構成して、IPAM CI の定期的な同期をスケジュールします。
- インポートされた IPAM CI および IPAM タスクを表示します。

コネクタの接続の構成

コネクタの接続は、CMDB ワークスペースのSGC セントラルビューを使用して設定できます。このビューを使用すると、コネクタを検出してインストールし、接続の作成、編集、監視、デバッグのライフサイクル全体を効果的に管理できます。SGC セントラルを使用してコネクタを設定するには、「SGC セントラル を使用して Infoblox のサービスグラフコネクタを構成する」を参照してください。

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB 統合ダッシュボード

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべての統合のステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。すべての統合実行のメトリクスを確認することができます。特定の CMDB 統合、特定の期間、または特定の統合実行に関してビューをフィルタリングすることもできます。CMDB 統合ダッシュボードでの Infoblox 統合の監視の詳細については、「CMDB 統合ダッシュボードの使用」を参照してください。

データマッピング

Infoblox データソースのデータは、強力な変換エンジン (RTE) を使用してマッピングされ、ServiceNow CMDB 構成アイテム (CI) クラス定義に変換されます。データは、識別および調整エンジン (IRE) を使用して ServiceNow CMDB に挿入されます。

接続の設定が完了したら、 Infoblox から定期的にデータをプルするように統合を構成できます。

Infoblox アプリには、次のデータソースが含まれています。

SG-Infoblox IP プール

Infoblox インスタンスからすべてのネットワークコンテナをインポートし、インポートされたデータを SG-Infoblox IP プール [sn_infoblox_integ_sg_infoblox_ip_pool] テーブルにロードしてから、IP プール [cmdb_ci_ip_pool] ターゲットテーブルに入力します。SG-Infoblox ネットワークデータソースは、SG-Infoblox IP プールデータソースの後に実行されます。

SG-Infoblox ネットワーク

SG-Infoblox IP プールデータソースの後に実行され、 Infoblox インスタンスから IPv4 および IPv6 ネットワークとサブネットデータをインポートし、インポートされたデータを SG-Infoblox 詳細サブネットワーク [sn_infoblox_integ_sg_infoblox_detailed_subnetwork] テーブルにロードしてから、IP ネットワークサブネット [cmdb_ci_ip_network_subnet] および管理対象ネットワーク [cmdb_ci_managed_network] ターゲットテーブルに入力します。SG-Infoblox IP アドレスデータソースは、SG-Infoblox ネットワークデータソースの後に実行されます。

詳細サブネットワーク [sn_infoblox_integ_sg_infoblox_detailed_subnetwork] テーブルは、 *`Get Ip Address`* フィールドの値に基づいて、インポートされる IP アドレスを決定します。IP アドレスをインポートするには、[*`Get Ip Address`*] フィールドの値を true に設定します。または、インポートする IP アドレスのリストをパイプ区切りの文字列形式で、*`sn_infoblox_integ.included_network_regex`* システムプロパティの [値] フィールドに指定することもできます。

> **注:**
> デフォルトでは [*`Get Ip Address`*] フィールドの値が `false` に設定されているため、*`sn_infoblox_integ.included_network_regex`* システムプロパティを更新しない限り、IP アドレスはInfoblox のサービスグラフコネクタの最初の実行時にインポートされません。

SG-Infoblox IP アドレス

SG-Infoblox ネットワークデータソースの後に実行され、Infoblox インスタンスから IPv4 および IPv6 IP アドレスをインポートし、インポートされたデータを SG-Infoblox IP アドレス [sn_infoblox_integ_sg_infoblox_ip_address] テーブルにロードしてから、割り当て済み IP アドレス [cmdb_ci_allocated_ip_address]、IP ネットワークサブネット [cmdb_ci_ip_network_subnet]、および管理対象ネットワーク [cmdb_ci_managed_network] ターゲットテーブルに入力します。

SG-Infoblox DNS エイリアス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Infoblox インスタンスからすべての正規名 (CNAME) をインポートし、インポートされたデータを SG-Infoblox DNS エイリアス [sn_infoblox_integ_sg_infoblox_dns_alias] テーブルにロードしてから、DNS エイリアス [cmdb_ci_dns_alias] ターゲットテーブルに入力します。

Infoblox からデータをプルしたときにデータが保存される場所の詳細については、「Infoblox のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス」を参照してください。

統合ハブ ETL アプリを使用して、データマップを表示できます。詳細については、「統合ハブ ETL」を参照してください。

並列データロード

Infoblox のサービスグラフコネクタ 1.3.0 バージョン以降では、*sn_infoblox_integ.parallel_loading_partition_size* システムプロパティでパーティションサイズを設定することで、SG-Infoblox ネットワークおよび SG-Infoblox IP アドレスデータソースに対して並列データロードを有効にできます。このシステムプロパティは、各パーティションが処理するネットワークの最大数を決定します。パーティションサイズに設定できる最大値は 150 です。

- SG-Infoblox Network データソースの場合、パーティションサイズはネットワークビューに基づきます。
- SG-Infoblox IP アドレスデータソースの場合、パーティションサイズはネットワークの数に基づきます。

関連情報

サービスグラフコネクタ

SGC セントラル を使用して Infoblox のサービスグラフコネクタを構成する

SGC セントラル アプリケーションで利用可能なプレイブックを使用して、Infoblox データを CMDB にプルするための Infoblox のサービスグラフコネクタをセットアップします。

始める前に

ServiceNow Store から Infoblox のサービスグラフコネクタ (バージョン 1.2.0 以降) をインストールします。 インストール手順 ServiceNow Store については、「 ServiceNow Store アプリケーションのインストール 」を参照してください。

必要なロール：cmdb_inst_admin または admin

このタスクについて

オンボーディングコネクタのプレイブックエクスペリエンスは、CMDB ワークスペースのSGC セントラルでアクティブ化されます。SGC セントラル アプリケーションを構成するには「SGC セントラルの構成」を参照し、プレイブックの操作方法の詳細については「プレイブックの操作 」を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [概要] ページで、[接続を作成] を選択します。

> **ヒント:**
> または、 [すべての接続] ページで [接続を作成] を選択することもできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

4. [接続を作成 (Create connection)] ウィンドウで、Infoblox コネクタタイプを選択し、[接続を構成 **(Configure connection)]** を選択します。
   Infoblox のデフォルトの接続 (SG_Infoblox_Connection) は、アプリケーション内で使用できます。Infoblox のサービスグラフコネクタ は単一のインスタンスしかサポートしないため、デフォルト接続を初めて構成することも、後で編集を再開することもできます。
5. コネクタを使用して初めて接続を設定するときは、最初の前提条件を満たしてください。

   注:
   この手順は、初回セットアップ時にのみ必要です。「で接続を作成するときに初期セットアップタスクを実行する SGC セントラル」を参照してください。

6. 接続の詳細を入力し、Infoblox データをインポートするための API 接続をテストします。

   a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[接続を構成してテスト **(Configure and test connection)]** アクティビティを選択します。

   b. フォームのフィールドに入力します。

   [接続を構成してテスト **(Configure and test connection)]** フォーム

フィールド	説明
接続名	Infoblox接続レコードを識別する名前です。
接続 URL	`<base-URL>` 形式の Infoblox ベース URL。
ユーザー名	HTTP 要求を認証するためのユーザー名。
パスワード	HTTP 要求の認証に使用されるユーザー名のパスワード。
MID サーバーを使用	Infoblox インスタンスへの接続に MID サーバーを使用するオプション。 注: MID サーバーは、ServiceNow インスタンスと Infoblox インスタンス間の直接接続が不可能な場合にのみ必要です。
MID 選択	接続用の MID サーバー。 このフィールドは、**[MID** サーバーを使用] チェックボックスをオンにした場合にのみ表示されます。

   c. [接続の更新とテスト **(Update and test connection)]** を選択します。

   d. 接続テストが完了したら、[続行] を選択します。

7. オプション: 構成プロパティを設定して、Infoblox インスタンスに接続するためのネットワークビューと API バージョンを指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> この手順をスキップするには、[構成プロパティを設定 **(Set configuration properties)]** アクティビティで [続行] を選択します。この手順をスキップすると、*Network view* プロパティと *API version* プロパティのデフォルト値が考慮されます。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[構成プロパティを設定 **(Set configuration properties)]** アクティビティを選択します。

b. [ネットワークビュー] フィールドに、データをインポートするネットワークビューを入力します。
ビューが複数ある場合は、カンマで区切ります。例：view1,view2。

このフィールドを空のままにするか、デフォルトに設定すると、コネクタ内のデータソースはすべてのネットワークビューからデータをインポートします。

c. [API バージョン **(API version)]** フィールドに、使用している WAPI のバージョン を入力します。

(Optional) Infoblox API の詳細については、Infoblox 開発者向けドキュメント を参照してください。

d. [プロパティを保存] を選択します。

e. [続行] を選択します。

8. オプション: ネットワークの挿入または削除時にタスクを作成することを選択します。

> **注:**
> この手順をスキップするには、[タスク設定を構成 **(Configure task preferences)]** アクティビティで [続行] を選択します。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[タスク設定を構成 **(Configure task preferences)]** アクティビティを選択します。

b. [ネットワークの挿入時にタスクを作成 **(Create task on network insertion)]** チェックボックスをオンにすると、ネットワーク挿入時のタスク作成が有効になります。

c. [ネットワークの削除時にタスクを作成 **(Create task on network deletion)]** をオンにすると、ネットワーク削除時のタスク作成が有効になります。

d. [タスクユーザーグループ] リストで、ネットワークの挿入または削除時に作成されたタスクにアサインするユーザーグループを選択します。

e. [設定を保存 **(Save preferences)]** を選択します。

f. [続行] を選択します。

9. 定期的にデータをインポートするようにインポートスケジュールを構成します。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)]** アクティビティを選択します。

b. [インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)]** を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

c. [スケジュール済みインポートをインポート] リストで [親スケジュール済みデータインポート] を展開して、 **SG-Infoblox IP** プール のインポートスケジュールを選択します。

d. [インポートスケジュールの構成] ダイアログボックスで、[アクティブ] チェックボックスをオンにして、実行スケジュールと時間の詳細を入力します。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

e. **[Save** (保存)] を選択します。
または、[今すぐ実行] を選択して、インポートスケジュールをすぐに実行します。

f. **[Continue** (続行)] を選択します。

10. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[接続セットアップの確認] アクティビティを選択して、接続が構成されているかどうかを確認します。

次のタスク
[すべての接続を表示 **(View all connections)]** を選択して、接続の詳細を確認します。構成された接続が [インストール済み接続 (Installed connections)] リストに表示されます。

関連情報

Infoblox のサービスグラフコネクタ

Infoblox のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス

Infoblox のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

ガイド付きセットアップを使用して **Infoblox** のサービスグラフコネクタ を構成します

Infoblox から CMDB にデータをプルします。

始める前に

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

この サービスグラフコネクタを使用するには、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) 可視化アプリケーションまたは ITOM ディスカバリーアプリケーションをベースにしたサブスクリプションユニットへのサブスクリプションが必要です。ご利用のサブスクリプションの「ServiceNow サブスクリプションユニットの概要」の「管理対象の IT リソースタイプ」というタイトルのセクションで定義されているとおり、CMDB でこの サービスグラフコネクタ によって作成または変更されていても、ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー によってまだ管理されていない管理対象の IT リソースの場合、これらのリソースにより、そのアプリケーションからのサブスクリプションユニットの消費量が増加します。ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー内の現在のサブスクリプションユニットの消費量を確認し、利用可能なキャパシティを確認してください。

依存関係と要件：

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。
- ITOM ディスカバリーライセンスプラグイン (com.snc.itom.discovery.license)。このプラグインを有効にする必要があります。
- ITOM Licensing プラグイン (com.snc.itom.license)。詳細については、「ディスカバリーの要求」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 自動的にインストールされる Datastream Action プラグイン (com.glide.hub.action_type.datastream)。
- Observability Commons for CMDB (sn_observability)。これはイベントの取り込みにのみ必要です。イベント管理を機能させるには、コネクタをインストールする前に、これをインストールする必要があります。詳細については、ServiceNow Store の「Observability Commons for CMDB」を参照してください。

注:
Infoblox のサービスグラフコネクタ の以前のバージョンを使用している場合は、古いコネクタからデータを移行しないでください。以前のバージョンをアンインストールし、新しい統合を実行する必要があります。

必要なロール：admin

手順

1. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープが Infoblox のサービスグラフコネクタアプリケーションに設定されていることを確認します。
詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。
2. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Infoblox** > セットアップ.
3. [はじめに] ページで、[開始] を選択します。
4. Infoblox API に要求を送信するための認証情報と HTTP 接続詳細を構成します。

   a. Infoblox 認証情報を設定します。

      i. [Service Graph Connector for Infoblox] ページの [接続の構成] セクションで、[開始するには] を選択します。

      ii. [Infoblox 認証情報を構成] タスクの場合は、[構成] を選択して [基本認証情報] ページを新しいブラウザタブで開きます。

      iii. [名前] フィールドに、認証の名前を入力します。

      例：Infoblox 認証情報。

      iv. [ユーザー名] フィールドで、この認証プロファイルが有効であるときに HTTP 要求を認証するために使用するユーザー名。

      v. [パスワード] フィールドに、HTTP 要求の認証に使用するユーザー名のパスワードを入力します。

      vi. [更新] を選択して、ガイド付きセットアップページに戻ります。

      vii. [完了としてマーク] を選択して、[Infoblox 認証情報を構成] タスクを完了に設定します。

   b. Infoblox 接続設定を構成します。

      i. [Infoblox HTTP 接続を構成] タスクで、[構成] を選択して、新しいブラウザタブで [HTTP(S) 接続] ページを開きます。

      ii. フィールドを確認し、[名前] フィールドに Infoblox インスタンス名を入力します。

      iii. URL ビルダーを使用して接続文字列を構築するか、[接続 **URL]** フィールドに Infoblox ベース URL を次の形式で入力します：https://*<base-URL>*。

      iv. [属性] セクションの **[api_version]** フィールドに、使用している WAPI のバージョン を入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

v. [属性] セクションの **[network_view]** フィールドに、データをインポートするネットワークビューを入力します。

複数のビューでは、ビューをカンマで区切ります。例：view1,view2。このフィールドを空のままにすると、データソースはすべてのネットワークビューからデータをインポートします。

vi. [更新] を選択して、ガイド付きセットアップページに戻ります。

vii. [完了としてマーク] を選択して、[Infoblox HTTP 接続を構成] タスクを完了に設定します。

Infoblox API の詳細については、Infoblox 開発者向けドキュメント を参照してください。

c. 接続のプロパティを構成します。

i. [接続のプロパティを構成] タスクで、[構成] を選択して、新しいブラウザタブで [サービスグラフ接続] ページを開きます。

ii. プロパティの詳細を確認して変更するには、[サービスグラフ接続のプロパティ] 関連リストの [プロパティ] 列からプロパティを選択します。

iii. [サービスグラフ接続のプロパティ] ページで [更新] を選択します。

iv. [サービスグラフ接続] ページで [更新] を選択して、ガイド付きセットアップページに戻ります。

v. [完了としてマーク] を選択して、[接続のプロパティを構成 (Configure the connection properties)] タスクを完了に設定します。

d. Infoblox アプリケーションからデータをインポートする Infoblox API 接続をテストします。

i. [Infoblox 用サービスグラフコネクタ] ページの [接続の構成] セクションで、[続行] を選択します。

ii. [接続のテスト] タスクで、[構成] を選択して、新しいブラウザタブで [サービスグラフ接続] ページを開きます。

iii. [テスト接続] を選択します。

iv. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されている場合は、[更新] を選択して [接続のテスト] ダイアログボックスを閉じ、ガイド付きセットアップページに戻ります。

いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。

v. [完了としてマーク] を選択して、[接続のテスト] タスクを完了に設定します。

5. オプション: 複数のインスタンスを追加します。

注:
複数のインスタンスを追加する必要がない場合は、この手順をスキップできます。

a. [Infoblox のサービスグラフコネクタ] ページの [複数のインスタンスを追加] セクションで、[開始] を選択します。

b. [データソースアクセスを更新] タスクの、[構成] を選択します。

c. データソース [sys_data_source] テーブルを選択します。

d. アプリケーションピッカーを使用して、[グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

e. [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスがオンでない場合はオンにします。

f. [更新] を選択してタブを閉じ、ガイド付きセットアップに戻ります。

g. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを再び **Infoblox** のサービスグラフコネクタ に変更します。

h. [完了としてマーク] を選択して、[データソースアクセスを更新] タスクを完了に設定します。

i. [スケジュール設定済みデータインポートアクセスを更新 (Update Scheduled Data Import Acces)] タスクで、[構成] を選択します。

j. 予定されているデータインポート [scheduled_import_set] テーブルを選択します。

k. 5.g5.d手順を繰り返します。

l. [完了としてマーク] を選択して、[スケジュール設定済みデータインポートアクセスを更新 (Update Scheduled Data Import Acces)] タスクを完了に設定します。

m. 新しい接続のキャッシュをクリアします。

i. [データソースおよびスケジュール設定済みデータインポートテーブルのキャッシュをクリア (Clear Cache for Data Source and Scheduled Data Imports tables)] で、[構成] を選択します。

ii. アプリケーションピッカーを使用して、[グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

iii. バックグラウンドスクリプトページの [スクリプトを実行] テキストボックスに、次のスクリプトを入力します。

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");

GlideTableManager.invalidateTable("scheduled_import_set");
GlideCacheManager.flushTable("scheduled_import_set");

GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

iv. [スクリプトを実行] を選択して、バックグラウンドスクリプトを実行します。

スクリプトの実行には数分かかる場合があります。

v. スクリプトが実行されたら、[閉じる] を選択します。

vi. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを再び **Infoblox** のサービスグラフコネクタ に変更します。

vii. [完了としてマーク] を選択して、[データソースおよび予定されているデータインポートテーブルのキャッシュをクリア] タスクを完了に設定します。

n. 新しい Infoblox インスタンスにベーシック認証接続を追加します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

i. [別の基本認証接続を追加] タスクで、 [構成] を選択します。

ii. 新しい接続を作成するには、[接続を追加] を選択します。

iii. [接続を作成] ウィンドウの [接続情報] セクションで、フィールドに入力します。

接続情報

フィールド	説明
接続名	Infoblox接続レコードを識別する名前です。
接続 URL	*<base-URL>* 形式の Infoblox ベース URL。
MID サーバーを使用	MID サーバーを使用するためのオプションです。 **注:** MID サーバーの使用はオプションです。
MID 選択	コネクターが使用する MID サーバーの名前。 (Optional) このフィールドは、[**MID** サーバーを使用] チェックボックスがオンの場合にのみ表示されます。
MID アプリケーション	コネクタが使用する MID アプリケーションの名前。 (Optional) このフィールドは、[**MID** サーバーを使用] チェックボックスがオンの場合にのみ表示されます。

iv. [接続を作成] ウィンドウの [認証情報] セクションで、フィールドに入力します。

認証情報

フィールド	説明
ユーザー名	Infoblox 接続要求の認証に使用されるアカウントユーザー名。
パスワード	接続要求を認証するために使用されるパスワード。

v. [接続を作成] を選択します。

vi. ガイド付きセットアップに戻り、[完了としてマーク] を選択して [別の基本認証接続を追加] タスクを完了に設定します。

o. 新しく追加された接続をテストします。

i. [テスト接続] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [名前] 列から新しい接続を選択します。

iii. [テスト接続] 関連リンクを選択して、テストプロセスを開始します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

iv. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されている場合は、[ガイド付きセットアップ] ページに戻ります。

> **注:**
> いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。

v. [完了としてマーク] を選択して、テスト接続タスクを完了に設定します。

6. IP アドレス管理タスクとユーザーグループを構成します。

a. ネットワークの削除または挿入時に IP アドレス管理タスクを作成するためのプロパティを有効にします。

i. [AWS のサービスグラフコネクタ] ページの [接続の構成] セクションで、[開始するには] を選択します。

ii. [タスクの作成を有効にする] で、[構成] を選択して、新しいブラウザタブで [タスクの作成を有効にする] ページを開きます。

iii. [ネットワークが削除されたときにタスクを作成します] および [ネットワークが挿入されたときにタスクを作成します] チェックボックスをオンにして、ネットワークの削除および挿入時にそれぞれ IP アドレス管理タスクを作成するためのプロパティを有効にします。

iv. [保存] を選択します。

v. [タスクの作成を有効にする (Enable create Task)] ページのタブを閉じて、ガイド付きセットアップページに戻ります。

vi. [完了としてマーク] を選択して、[タスクの作成を有効にする] を完了に設定します。

b. IP アドレス管理タスクのユーザーグループを構成します。

i. [IP アドレス管理タスクのユーザーグループを構成します] タスクで、[構成] を選択して、新しいブラウザタブで [SG Infoblox 接続] ページを開きます。

ii. [接続エイリアス] フィールドで、接続エイリアスを確認して変更します。

iii. [タスクユーザーグループ] フィールドで、接続エイリアスのアサイン先グループを変更します。

> **注:**
> デフォルトでは、IP アドレス管理タスクのユーザーグループは、IP アドレス管理ユーザーグループにアサインされます。デフォルトのアサイン先グループを変更するには、接続エイリアスのタスクユーザーグループを変更します。

iv. [更新] を選択して、ガイド付きセットアップページに戻ります。

v. [完了としてマーク] を選択して、[IP アドレス管理タスクのユーザーグループを構成する (Configure the user group for IP address management tasks)] タスクを完了に設定します。

7. Infoblox アプリケーションからデータをインポートするようにスケジュール済みジョブを構成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [AWS のサービスグラフコネクタ] ページの [スケジュール済みインポートジョブを構成] セクションで、[開始するには] を選択します。

b. [スケジュール済みジョブの構成] タスクで、[構成] を選択して、新しいブラウザタブで [予定されているデータインポート] ページを開きます。

c. [名前] 列で、有効にするスケジュール済みジョブを選択します。

d. [予定されているデータインポート] フォームで、スケジュール済みジョブのフィールド値を確認します。
詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

e. [更新] を選択します。

f. データインポートのスケジュール済みジョブそれぞれについて、ステップ 7.c ～ 7.e を繰り返します。

g. [予定されているデータインポート] ページのタブを閉じ、ガイド付きセットアップページに戻ります。

h. ガイド付きセットアップで [完了としてマーク] を選択して、[スケジュール済みジョブを構成します] のタスクを完了に設定します。

Infoblox のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス

接続の設定が完了したら、 Infoblox から定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから拡張されたテーブルに保存されます。

割り当て済み IP アドレス [cmdb_ci_allocated_ip_address]

割り当て済み IP アドレス [cmdb_ci_allocated_ip_address] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
IP アドレス	ip_address
管理対象ネットワーク	managed_network
ブロードキャストである	is_broadcast
競合である	is_conflict
DHCP である	is_dhcp
DNS である	is_dns
管理対象である	is_managed
予約済みである	is_reserved
名前	name

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

割り当て済み **IP** アドレス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
割り当て済み IP アドレス [cmdb_ci_allocated_ip_address]	参照	管理対象ネットワーク [cmdb_ci_managed_network]

DNS エイリアス [cmdb_ci_dns_alias]

DNS エイリアス [cmdb_ci_dns_alias] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	名前

IP ネットワークサブネット [cmdb_ci_ip_network_subnet]

IP ネットワークサブネット [cmdb_ci_ip_network_subnet] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
親プール	parent_pool
CIDR	cidr

IP ネットワークサブネット用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
IP ネットワークサブネット [cmdb_ci_ip_network_subnet]	Members::Member of	割り当て済み IP アドレス [cmdb_ci_allocated_ip_address]
IP ネットワークサブネット [cmdb_ci_ip_network_subnet]	参照	SG-Infoblox 詳細 サブネットワーク [sn_infoblox_integ_sg_infoblox_detailed_subn

IP プール [cmdb_ci_ip_pool]

IP プール [cmdb_ci_ip_pool] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
親プール	parent_pool
CIDR	cidr

管理対象ネットワーク [cmdb_ci_managed_network]

管理対象ネットワーク [cmdb_ci_managed_network] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
名前	名前

SG-Infoblox 詳細サブネットワーク [sn_infoblox_integ_sg_infoblox_detailed_subnetwork]

SG-Infoblox 詳細サブネットワーク [sn_infoblox_integ_sg_infoblox_detailed_subnetwork] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
接続 ID	connection_id
IP アドレスの取得	list_ip_address
ネットワーク	ネットワーク
ネットワークタイプ	network_type
ネットワークビュー	network_view

Infoblox のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリに含まれる共通接続フレームワーク (CCF) を使用して、単一のビューでInfoblox のサービスグラフコネクタの接続の詳細にアクセスできます。

CCF を使用すると、 Infoblox のサービスグラフコネクタ で使用されるすべての接続にアクセスできます。接続の詳細には、接続エイリアス、接続のプロパティ、データソース、および接続に関連付けられたスケジュール設定済みデータインポートが含まれます。接続をテストすることもできます。詳細については、次を参照してください。 の接続の詳細へのアクセス サービスグラフコネクタ.

Infoblox 接続の詳細へのアクセス

Infoblox のサービスグラフコネクタ用に構成された Infoblox 接続の詳細にアクセスします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Infoblox** > 接続.
2. [サービスグラフ接続] リストの [名前] 列から接続を選択します。
3. [サービスグラフ接続] ページで、接続名、エイリアス、データソースなどの接続の詳細を表示します。
4. 関連リストを選択すると、接続のさらなる詳細が表示されます。
5. オプション: [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

Jamf のサービスグラフコネクタ

Jamf のサービスグラフコネクタ を使用して、Jamf から ServiceNow インスタンスにデータをプルします。

Jamf のサービスグラフコネクタ は、コンピューター、ディスク、ネットワーク、およびソフトウェアアプリケーションから ServiceNow 構成管理データベース (CMDB) アプリケーションにデータをプルします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

サポートされているバージョン

- サポートされているバージョン：
  - Jamf API v2.1.0
  - Jamf Pro API 10.28.0
  - Jamf Pro 10.35.0
- サポートされている ServiceNow のバージョン：
  - Washington DC
  - Xanadu
  - Yokohama

ユースケース

さまざまな ServiceNow® アプリケーション用の サービスグラフコネクタ の使用方法の例を次に示します。

- IT Operations Management (ITOM) ヴィジビリティ
  - macOS ハードウェアとアプリの詳細なハードウェアとソフトウェアのインベントリトラッキングトラッキングは、ソフトウェア資産管理 (SAM) の有無にかかわらず実行できます。
  - iPhone と iPad の両方のハードウェアとアプリの詳細なハードウェアとソフトウェアのインベントリトラッキング。トラッキングは、ソフトウェア資産管理 (SAM) の有無にかかわらず実行できます。
  - モバイルデバイスとエンドユーザーコンピューターのコンプライアンスのトラッキング。
  - 夜間インポートのパフォーマンスを向上させるための、インポート時の重複データ検出。
- ソフトウェア資産管理 (SAM) および IT Asset Management (ITAM)
  - ソフトウェアパッケージとインストールのトラッキング。
  - 削除されたソフトウェアの検出によるライセンスの再利用。
  - ソフトウェア使用率のトラッキング。
- IT Service Management (ITSM)
  - 検出された構成アイテム (CI) のインシデント、問題、および変更。
  - 上位ユーザーに基づく自動所有権割り当て。

コネクタの接続の構成

コネクタの接続は、CMDB ワークスペースのSGC セントラルビューを使用して設定できます。このビューを使用すると、コネクタを検出してインストールし、接続の作成、編集、監視、デバッグのライフサイクル全体を効果的に管理できます。SGC セントラルを使用してコネクタを設定するには、「SGC セントラル を使用して Jamf のサービスグラフコネクタを構成する」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **重要:**
> ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

CMDB 統合ダッシュボード

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべての統合のステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。すべての統合実行のメトリクスを確認することができます。特定の CMDB 統合、特定の期間、または特定の統合実行に関してビューをフィルタリングすることもできます。CMDB 統合ダッシュボードでの Jamf 統合の監視の詳細については、「CMDB 統合ダッシュボードの使用」を参照してください。

データマッピング

Jamf のデータソースのデータは、強力な変換エンジン (RTE) を使用してマッピングされ、ServiceNow CMDB 構成アイテム (CI) クラス定義に変換されます。データは、識別および調整エンジン (IRE) を使用して ServiceNow CMDB に挿入されます。

接続の設定が完了したら、 Jamf から定期的にデータをプルするように統合を構成できます。

差分データ同期機能は、 Jamf バージョン 2.14 以降で使用できます。Jamfインスタンスからのデルタデータのみを同期するために、*is_delta_enabled_for_computers*および*is_delta_enabled_for_mobiles*接続プロパティを構成できます。「Jamf のサービスグラフコネクタでのデータ同期の設定」を参照してください。

Jamf アプリケーションには、次のデータソースが含まれています。

SG-Jamf コンピューター

コンピューターからデータをインポートし、インポートされたデータを SG-Jamf コンピューター [sn_jamf_integrate_sg_jamf_computers] ステージングテーブルにロードします。

SG-Jamf ルックアップ Mac ソフトウェアバンドル ID

macOS デバイスにインストールされているソフトウェアアプリケーションからデータをインポートし、インポートされたデータを SG-Jamf ルックアップ Mac ソフトウェアバンドル ID [sn_cmdb_int_util_mac_software_bundleid_lookup] ステージングテーブルにロードします。

> **注:**
> macOS デバイスにインストールされているアプリケーションの公開者情報を表示するには、SG-Jamf コンピューターまたは SG-Jamf モバイルデバイスのデータソースを実行する前に、SG-Jamf ルックアップ Mac ソフトウェアバンドル ID のデータソースを実行してください。

SG-Jamf モバイルデバイス

モバイルデバイスからデータをインポートし、インポートされたデータを SG-Jamf モバイルデバイス [sn_jamf_integrate_sg_jamf_mobile_devices] ステージングテーブルにロードします。

SG-Jamf のコンピューターソフトウェアの削除

後でソースから削除されたインポート済みコンピューターソフトウェアデータを削除し、SG-Jamf コンピューターソフトウェアの削除 [sn_jamf_integrate_jamf_remove_software] ステージングテーブルの情報を更新します。

SG-Jamf のモバイルソフトウェアの削除

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

後でソースから削除されたインポート済みモバイルソフトウェアデータを削除し、SG-Jamf モバイルソフトウェアの削除 [sn_jamf_integrate_remove_mobile_software] ステージングテーブルの情報を更新します。

SG-Jamf ソフトウェア使用状況

Jamf 環境からソフトウェア使用状況の詳細をインポートして、どのソフトウェアデータが使用頻度が低いか、あるいは最近使用されていないか、またはまったく使用されていないかを追跡し、インポートされたデータを SG-Jamf ソフトウェア使用状況 [sn_jamf_integrate_jamf_software_usage] ステージングテーブルにロードします。ソフトウェア使用状況情報に基づいて、再利用ルールを追加して、使用状況レコードをアグリゲートし、未使用のソフトウェアデバイスを特定できます。「Software reclamation rules」を参照してください。

注:
SG-Jamf ソフトウェア使用状況データソースは、ソフトウェア資産管理プロフェッショナルプラグイン (com.snc.samp) が ServiceNow インスタンスでアクティブ化されている場合にのみ使用できます。「Request Software Asset Management」を参照してください。

そして、インポートされたデータは次のターゲットテーブルに挿入されます。

- CI 関係 [cmdb_rel_ci]
- コンピューター [cmdb_ci_computer]
- ディスク [cmdb_ci_disk]
- ハンドヘルドコンピューティングデバイス [cmdb_ci_handled_computing]
- IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
- ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]
- プリンター [cmdb_ci_printer]
- シリアル番号 [cmdb_serial_number]
- ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install] (SAM アプリケーションがインストールされている場合)
- ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] (SAM アプリケーションがインストールされていない場合)
- ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] (SAM アプリケーションがインストールされていない場合)
- ソフトウェア使用率 [samp_sw_usage]

注:
コンピューター [cmdb_ci_computer] およびハンドヘルドコンピューティングデバイス [cmdb_ci_handheld_computing] データソースの場合、複数の Jamf インスタンスを作成し、CI の作成元を知りたい場合は、[キー] と [値] の列から作成元を特定することができます。さらに、両方のデータソースの Jamf 拡張属性 [sn_jamf_integrate_extension_attribute] フィールドと最新のディスカバリー [last_discovered] フィールドを表示できます。複数のインスタンスを設定する場合は、ステップ 4 の ガイド付きセットアップを使用して Jamf のサービスグラフコネクタ を構成します の手順に従います。

Jamf アプリケーションからデータをプルしたときにデータが保存される場所の詳細については、「Jamf のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス」を参照してください。

統合ハブ ETL アプリを使用して、データマップを表示できます。詳細については、「統合ハブ ETL」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

サービスグラフコネクタ

SGC セントラル を使用して Jamf のサービスグラフコネクタを構成する

SGC セントラル アプリケーションで利用可能なプレイブックを使用して、Jamf データを CMDB にプルするための Jamf のサービスグラフコネクタをセットアップします。

始める前に

ServiceNow Store から Jamf のサービスグラフコネクタ バージョン 2.13.0 以降をインストールします。 インストール手順 ServiceNow Store については、「 ServiceNow Store アプリケーションのインストール 」を参照してください。

認証にクライアント認証情報を使用する場合は、 Jamf アドミニストレーターから OAuth 認証情報を取得します。次の詳細情報をメモします。

- アプリケーション (クライアント) ID
- クライアントシークレット

Jamf Pro でクライアント認証情報認証を使用する場合は、API ロールとクライアント機能を利用する必要があります。詳細については、Jamf ドキュメントの「API ロールとクライアント 」セクションを参照してください。Jamf環境で新しい API クライアントを作成する場合、クライアントを作成するためのフォームの [アクセストークンの有効期間] フィールドを使用して、トークンの有効期間を設定できます。デフォルトは 60 秒ですが、 ServiceNow AI Platform 制限のため、値を 60 秒より長く設定する必要があります。トークンの有効期間を 3600 秒 (1 時間) に設定すると、潜在的な問題を防ぐことができます。

必要なロール：cmdb_inst_admin または admin

このタスクについて

オンボーディングコネクタのプレイブックエクスペリエンスは、CMDB ワークスペースのSGC セントラルでアクティブ化されます。SGC セントラル アプリケーションを構成するには「SGC セントラルの構成」を参照し、プレイブックの操作方法の詳細については「プレイブックの操作 」を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [概要] ページで、[接続を作成] を選択します。

   ヒント:
   または、 [すべての接続] ページで [接続を作成] を選択することもできます。

4. [接続を作成] ウィンドウで、 Jamf コネクタタイプを選択し、[接続を作成] を選択します。
5. コネクタを使用して初めて接続を設定するときは、最初の前提条件を満たしてください。

   注:
   この手順は、初回セットアップ時にのみ必要です。「で接続を作成するときに初期セットアップタスクを実行する SGC セントラル」を参照してください。

6. Jamf接続の認証タイプを決定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[エイリアステンプレートを選択 **(Select alias template)]** アクティビティを選択します。
必要に応じて、[セットアップ **(Setup)]** ステージを展開してアクティビティを選択します。

b. 接続のエイリアステンプレートを選択します。
   - **SG-Jamf OAuth** 接続:認証に OAuth またはクライアント認証情報を使用する場合に選択します。
   - **SG-Jamf** 基本接続:基本認証またはベアラートークンを使用する場合に選択します。

c. **[Continue** (続行)] を選択します。

7. 接続の詳細を入力し、データをインポートするための API 接続をテストします。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[接続を構成してテスト **(Configure and test connection)]** アクティビティを選択します。

b. フォームで、フィールドに入力します。
   - **SG-Jamf OAuth** 接続テンプレートを選択した場合は、次の表に示すように詳細を入力します。

OAuth 接続情報

フィールド	説明
接続名	Jamf接続レコードを識別する名前です。
接続 URL	Jamf API に接続するためのベース URL。 **注:** このフィールドは、アプリケーションにコネクトするための URL に自動的に設定されます。フィールド値はそのままにします。
OAuth クライアント ID	「事前準備」セクションに記載されている、Jamf クライアントアプリケーションのアプリケーション (クライアント) ID。 **注:** Jamf クライアントが Jamf のコンピューターおよびモバイルデバイスカテゴリの読み取り権限を持っていることを確認します。
OAuth クライアントシークレット	[事前準備 (Before you bigin)] セクションに記載されている Jamf クライアントアプリケーションのクライアントシークレット。
MID サーバーを使用	MID サーバーを使用するためのオプションです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: MID サーバーの使用はオプションです。
MID 選択	コネクターが使用する MID サーバーの名前。 このフィールドは、**[MID** サーバーを使用] チェックボックスをオンにした場合にのみ表示されます。

- **SG-Jamf** 基本接続テンプレートを選択した場合は、次の表に示すように詳細を入力します。

基本的な接続情報

フィールド	説明
接続名	Jamf接続レコードを識別する名前です。
接続ホスト	接続で使用されるターゲットホスト値 注: **[**ホスト] フィールドを Jamf ベース URL または IP アドレスで更新します。例：demojamfhost.com または 127.0.0.1。
ユーザー名	このベーシック認証プロファイルが有効であるときに HTTP または HTTPS 要求を認証するために使用するユーザー名。 注: Jamfユーザーが Jamf のコンピューターおよびモバイルデバイスカテゴリの読み取り権限を持っていることを確認します。
パスワード	このベーシック認証プロファイルが有効であるときに HTTP または HTTPS 要求を認証するために使用するパスワード。
MID サーバーを使用	MID サーバーを使用するためのオプションです。 注: MID サーバーの使用はオプションです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
MID 選択	コネクターが使用する MID サーバーの名前。 このフィールドは、**[MID** サーバーを使用] チェックボックスをオンにした場合にのみ表示されます。

c. [接続の作成とテスト **(Create and test connection)]** を選択します。

d. 接続テストが完了したら、[続行] を選択します。

8. オプション: Jamfリソースにアクセスするための接続の構成プロパティを設定します。

> **注:**
> この手順をスキップするには、[構成プロパティを設定 **(Set configuration properties)]** アクティビティで [続行] を選択します。この手順をスキップすると、プロパティのデフォルト値が考慮されます。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[構成プロパティを設定 **(Set configuration properties)]** アクティビティを選択します。

b. 下表に従って、構成プロパティのフィールドを設定します。

構成プロパティ

フィールド	説明
管理対象アプリケーションレコードのみをインポート	インポートを管理対象アプリケーションレコードのみに制限するオプション。 **注:** [管理対象アプリケーションレコードのみをインポート] チェックボックスをオフにすると、デフォルトの動作ではすべてのアプリケーションレコードがインポートされます。
JAMF Pro API を使用する	コンピューターレコードのクエリに Jamf Pro API の使用を有効にするオプション。 **注:** [**JAMF Pro API** を使用] チェックボックスをオンにすると、コネクタは Jamf Pro API を使用します。これにより、応答データのページネーションが提供され、 Jamf Classic API よりもパフォーマンスが向上します。

c. [Continue (続行)] を選択します。

9. 定期的にデータをインポートするようにインポートスケジュールを構成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)]** アクティビティを選択します。

b. [インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)]** を選択します。

c. [アクティブ] チェックボックスをオンにして、実行スケジュールと時間の詳細を入力します。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

d. **[Save** (保存)] を選択します。

e. ページに表示されている各ジョブについて、 9.b から 9.d までの手順を繰り返します。

f. **[Continue** (続行)] を選択します。

10. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[接続の作成を確認] アクティビティを選択して、接続が作成されたかどうかを確認します。

次のタスク
[すべての接続を表示 **(View all connections)]** を選択して、接続の詳細を確認します。構成された接続が [インストール済み接続 (Installed connections)] リストに表示されます。

関連情報

Jamf のサービスグラフコネクタ

Jamf のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス

Jamf のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

ガイド付きセットアップを使用して **Jamf** のサービスグラフコネクタ を構成します

Jamf データを 構成管理データベース (CMDB) にインポートするための認証情報とスケジュール済みジョブを設定します。

始める前に

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

この サービスグラフコネクタを使用するには、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) 可視化アプリケーションまたは ITOM ディスカバリーアプリケーションをベースにしたサブスクリプションユニットへのサブスクリプションが必要です。ご利用のサブスクリプションの「ServiceNow サブスクリプションユニットの概要」の「管理対象の IT リソースタイプ」というタイトルのセクションで定義されているとおり、CMDB でこの サービスグラフコネクタ によって作成または変更されていても、ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー によってまだ管理されていない管理対象の IT リソースの場合、これらのリソースにより、そのアプリケーションからのサブスクリプションユニットの消費量が増加します。ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー内の現在のサブスクリプションユニットの消費量を確認し、利用可能なキャパシティを確認してください。

依存関係と要件：

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ITOM Licensing プラグイン (com.snc.itom.license)。必要に応じて SU の消費量の計算ロジックを含むライセンスなしのプラグイン。詳細については、「ディスカバリーの要求」を参照してください。
- Jamf Classic API バージョン 10.x

認証にクライアント認証情報を使用する場合は、 Jamf アドミニストレーターから OAuth 認証情報を取得します。次の詳細情報をメモします。

- アプリケーション (クライアント) ID
- クライアントシークレット

Jamf Pro でクライアント認証情報認証を使用する場合は、API ロールとクライアント機能を利用する必要があります。詳細については、Jamf ドキュメントの「API ロールとクライアント」セクションを参照してください。Jamf環境で新しい API クライアントを作成する場合、クライアントを作成するためのフォームの [アクセストークンの有効期間] フィールドを使用して、トークンの有効期間を設定できます。デフォルトは 60 秒ですが、 ServiceNow AI Platform 制限のため、値を 60 秒より長く設定する必要があります。トークンの有効期間を 3600 秒 (1 時間) に設定すると、潜在的な問題を防ぐことができます。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Jamf** > セットアップ.
2. [はじめに] ページで、[開始] を選択します。
3. 構成プロパティを設定します。

   a. [Jamf のサービスグラフコネクタ] ページの [構成プロパティを設定] セクションで、[**JSON** データサイズ制限の構成] を選択します。

   b. [JSON データサイズ制限の構成] タスクで、[構成] を選択します。

   c. アプリケーションピッカーから [グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

   d. com.glide.transform.json.max-partial-length システムプロパティ値を設定します。
      - システムプロパティを作成するには、「 新規 」を選択し、名前として「com.glide.transform.json.max-partial-length 」、プロパティの値として「65536 」と入力します。
      - *com.glide.transform.json.max-partial-length* プロパティが既に存在する場合は、その値が 65536 に設定されていることを確認します。

   e. [完了としてマーク] を選択して、[JSON データのサイズ制限を構成 (Configure JSON data size limit)] タスクを完了に設定します。

4. Jamf API に要求を送信するための認証情報と HTTP 接続を構成します。

   a. 基本トークン認証またはベアラートークン認証の詳細を入力します。

   > **重要:**
   > 認証にクライアント認証情報を使用する場合は、この手順をスキップし、代わりに手順 4.cに進みます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

i. [Jamf 認証の構成:基本トークン認証またはベアラートークン認証] タスクで、[構成] を選択します。

ii. フォームで、フィールドに入力します。

基本認証情報フォーム

フィールド	説明
名前	この認証構成の分かりやすい名前。
ユーザー名	このベーシック認証プロファイルが有効であるときに HTTP または HTTPS 要求を認証するために使用するユーザー名。 **注:** Jamfユーザーが Jamf のコンピューターおよびモバイルデバイスカテゴリの読み取り権限を持っていることを確認します。
パスワード	このベーシック認証プロファイルが有効であるときに HTTP または HTTPS 要求を認証するために使用するパスワード。

iii. **[Update** (更新)] を選択します。

iv. [Jamf 認証の構成:基本トークン認証] または [ベアラートークン認証] タスクを完了に設定して、[完了としてマーク] を選択します。

b. Jamf HTTP 接続を構成します。

重要:
認証にクライアント認証情報を使用する場合は、この手順をスキップし、代わりに手順 4.cに進みます。

i. [Jamf HTTP 接続を構成] タスクで、[構成] を選択します。

ii. フォームのフィールドに入力します。

HTTP(S) 接続フォーム

フィールド	説明
名前	接続の名前。
認証情報	この接続で使用される認証情報の値。
接続エイリアス	接続を参照するために使用される接続値。
アクティブ	HTTP 接続を有効にするオプション
ドメイン	接続を含むドメイン。
URL ビルダー	システムで接続 URL をビルドできるようにするオプション。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
接続 URL	接続の接続 URL。URL を手動で入力するか、URL ビルダーを使用して接続文字列を構築することができます。 注: **[URL** ビルダー] チェックボックスをオンにした場合、[接続 **URL]** フィールドを変更することはできません。
相互認証	相互認証を使用して接続を設定するオプション。このフィールドは、**[URL** ビルダー] チェックボックスがオンの場合にのみ表示されます。
プロトコル	接続で使用される基本となるプロトコルこのフィールドは、**[URL** ビルダー] チェックボックスがオンの場合にのみ表示されます。 注: https 以外を使用する場合は、[プロトコル] フィールドを更新します。
MID サーバーを使用	この HTTP 接続を送信する MID サーバーを選択するオプション。MID サーバーの使用は、相互認証と互換性がありません。
接続タイムアウト	システムがホスト接続の成功を待機するミリ秒数。この間に接続が成功しない場合、接続要求はタイムアウトします。システムのデフォルトの接続タイムアウト値を使用するには、このフィールドを空のままにします。
ホスト	接続で使用されるターゲットホスト値このフィールドは、**[URL** ビルダー] チェックボックスがオンの場合にのみ表示されます。 注: **[**ホスト] フィールドを Jamf ベース URL または IP アドレスで更新します。例：demojamfhost.com または 127.0.0.1。
デフォルトポートを上書き	接続で使用されるターゲット値ポート。このフィールドは、**[URL** ビルダー] チェックボックスがオンの場合にのみ表示されます。
ベースパス	HTTPS 接続のベースパスこのフィールドは、**[URL** ビルダー] チェックボックスがオンの場合にのみ表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: Jamf Pro API を使用するには、[ベースパス] フィールドが空である必要があります。したがって、[ベースパス] フィールドの値をクリアします。

iii. [更新] を選択します。

iv. [完了としてマーク] を選択して、[Jamf HTTP 接続を構成] タスクを完了に設定します。

c. クライアント認証情報を構成します。

重要:
認証に基本トークンを使用する場合は、この手順をスキップし、代わりに手順 4.a に進みます。

i. [Jamf 認証の構成:クライアント認証情報] タスクで、[構成] を選択します。

ii. デフォルトの接続である SG-Jamf OAuth 接続の [編集] を選択します。

iii. [接続を編集 (Edit Connection)] ウィンドウの [接続情報 (Connection Information)] セクションで、フィールドに入力します。

接続情報

フィールド	説明
接続名	Jamf接続レコードを識別する名前です。 SG-Jamf OAuth 接続 はデフォルトの認証情報エイリアス名であり、読み取り専用です。
接続 URL	Jamf API に接続するためのベース URL。 注: このフィールドは、アプリケーションにコネクトするための URL に自動的に設定されます。フィールド値はそのままにします。

iv. (オプション) Jamf サーバー接続に MID サーバーが必要な場合は、[**MID** サーバーを使用] チェックボックスをオンにします。次に、それに応じて MID サーバー関連のフィールドを選択します。

v. [接続を編集 (Edit Connection)] ウィンドウの [認証情報 (Credential Information)] セクションで、フィールドに入力します。

認証情報

フィールド	説明
OAuth クライアント ID	「事前準備」セクションに記載されている、Jamf クライアントアプリケーションのアプリケーション (クライアント) ID。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: Jamf クライアントが Jamf のコンピューターおよびモバイルデバイスカテゴリの読み取り権限を持っていることを確認します。
OAuth クライアントシークレット	[事前準備 (Before you bigin)] セクションに記載されている Jamf クライアントアプリケーションのクライアントシークレット。

d. 接続をテストします。

i. [テスト接続] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [サービスグラフ接続のプロパティ] 関連リストのプロパティを確認します。

注:
接続レコードの [サービスグラフ接続のプロパティ (Service Graph Connection Properties)] 関連リストのプロパティは、変更可能です。必ずガイド付きセットアップを完了し、プロパティの説明を確認し、指示に注意深く従ってから変更を加えてください。

- ベーシック認証の場合は、 *auth_type* プロパティの値を `basic` に設定します (10.35 より前の Jamf バージョンにのみ適用されます)。Jamf はベーシック認証をサポートしなくなり、Jamf バージョン 11.5) 以降のすべてのインスタンスで無効になることに注意してください。
- ベアラートークン認証の場合は、 *auth_type* プロパティ値を `ベアラー` に設定します (Jamf バージョン 10.35 以降で利用可能)。
- クライアント認証情報 (OAuth 2.0) 認証の場合は、 *auth_type* プロパティ値を `oauth` (Jamf バージョン 10.49 以降で利用可能) に設定します。
- 認証タイプが選択されていない場合、コネクタはデフォルトでベアラートークン認証になります。

iii. 接続をテストするには、**[20** 件のレコードのテストロード] 関連リンクを選択します。

接続のテストには少し時間がかかる場合があります。ページが更新され、テスト結果が表示されます。

注:
[HTTP ステータス] フィールドが **200** になっている場合、接続は成功しています。[エラーコード] および [エラーメッセージ] フィールドに何か表示されている場合、接続は失敗しているため、さらにトラブルシューティングが必要です。このセットアップ中に [すべてのレコードをロード] を選択しないでください。

iv. [完了としてマーク] を選択して、[接続のテスト] タスクを完了に設定します。

5. オプション: 複数のインスタンスを追加します。

注:
複数のインスタンスを追加する必要がない場合は、この手順をスキップできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

a. [Jamf のサービスグラフコネクタ] ページの [複数のインスタンスを追加] セクションで、[開始] を選択します。

b. 新しい Jamf 接続のデータソースの作成を有効にします。

i. データソース [sys_data_source] テーブルの編集権限があることを確認してください。

ii. [データ ソース アクセスの更新] タスクで、 [構成] を選択します。

iii. レコードを編集するには、アプリケーションピッカーから [グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

iv. 新しいタブで表示される [データソース] フォームの [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスをオンにします。

v. [更新] を選択します。

vi. 戻るアイコン (<) を選択して、ガイド付きセットアップページに戻ります。

vii. アプリケーションピッカーを使用して、**[Jamf** のサービスグラフコネクタ] アプリケーションスコープを選択します。

viii. [完了としてマーク] を選択して、[データソースアクセスの更新] タスクを完了に設定します

c. 新しい Jamf 接続のスケジュール設定済みデータインポートジョブの作成を有効にします。

i. 予定されているデータインポート [scheduled_import_set] テーブルの編集権限があることを確認してください。

ii. [スケジュール設定済みデータインポートアクセスを更新] タスクで、[構成] を選択します。

iii. レコードを編集するには、アプリケーションピッカーから [グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

iv. 新しいタブで表示される [スケジュール設定済みデータインポート (Scheduled Data Import)] フォームの [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスをオンにします。

v. [更新] を選択します。

vi. 戻るアイコン (<) を選択して、ガイド付きセットアップページに戻ります。

vii. アプリケーションピッカーを使用して、**[Jamf** のサービスグラフコネクタ] アプリケーションスコープを選択します。

viii. [完了としてマーク] を選択して、[スケジュール設定済みデータインポートアクセスを更新] タスクを完了に設定します。

d. 新しい接続の認証タイプを選択します。

> **注:**
> アプリケーションピッカーを使用して、**[Jamf** のサービスグラフコネクタ] アプリケーションスコープを選択します。

i. [新しい接続の認証タイプを選択 (Select authentication type for new connection)] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [名前] 列から **sn_jamf_integrate.auth_type** を選択します。

iii. *sn_jamf_integrate.auth_type*プロパティを次のいずれかの値に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- basic:ユーザー名とパスワードを使用するベーシック認証。
- bearer:ユーザー名とパスワードを使用してベアラートークンを取得するベアラートークン認証。
- oauth:クライアント ID とクライアントシークレットを使用して OAuth 2.0 経由で認証するクライアント認証情報認証。

iv. ガイド付きセットアップに戻ります。

v. [完了としてマーク] を選択して、[新しい接続の認証タイプを選択] タスクを完了に設定します。

e. 別の接続を追加します。

> **注:**
> アプリケーションピッカーで **Jamf** のサービスグラフコネクタ アプリケーションスコープが選択されていることを確認します。

i. [別の接続を追加] タスクで、[構成] を選択します。

ii. ワークフロースタジオで、[接続を追加] を選択します。

iii. フォームで、認証タイプに基づいてフィールドに入力します。

> **注:**
> - 基本トークン認証またはベアラートークン認証ベースの接続では、[接続ホスト] フィールドに https:// を含めないでください。接続ホスト値の例: test.jamfcloud.com。
> - クライアント認証情報認証ベースの接続の場合は、[接続 **URL**] フィールドに https:// を含めます。接続 URL 値の例: https://test.jamfcloud.com。

iv. 認証タイプに応じて、ボタンを選択して接続を作成します。

v. ガイド付きセットアップに戻ります。

vi. [完了としてマーク] を選択して、[別の接続を追加] タスクを完了に設定します。

f. Jamf Pro API、Jamf Pro 10.35 以降のバージョン、またはその両方を使用する場合は、Jamf Pro のバージョンと API を指定します。

i. [JAMF Pro バージョンと API を選択] タスクで、[構成] を選択します。

ii. Classic API の代わりに Jamf Pro API を使用するには、**[JAMF Pro API** を使用する] 列で、作成した接続に対して、値を **false** から **true** に変更します。

iii. Jamf Pro 10.35 以降のバージョンを使用している場合は、**[Jamf Pro 10.35** 以降] の列の値を **true** に更新します。

> **注:**
> **[Jamf Pro 10.35** 以降] の列の値が **true** に設定されている場合、ベアラートークン認証が Jamf API の認証に使用されます。それ以外の場合は、基本認証が使用されます。

iv. [完了としてマーク] を選択して、[JAMF Pro バージョンと API を選択] タスクを完了に設定します。

g. 新しい接続をテストします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

i. [新しい接続のテスト] タスクで、[構成] を選択します。

ii. テストする接続の名前を選択します。

iii. データソース構成を検証するには、**[20** 件のレコードのテストロード] を選択します。

> 注:
> テストでエラーコードやエラーメッセージ、またはエラー記号が表示された場合は、接続に失敗しているため、さらにトラブルシューティングが必要です。

iv. [完了としてマーク] を選択して、[新しい接続のテスト] タスクを完了に設定します。

6. スケジュール済みインポートジョブを設定します。

a. [スケジュール済みインポートジョブを設定 (Set up scheduled import jobs)] セクションの [スケジュール済みジョブの構成] タスクで、[構成] を選択します。

b. アクティブ化するスケジュール済みジョブを選択します。

> 注:
> デフォルトでは、SG-Jamf モバイルデバイスのスケジュール済みジョブは自動的に [アクティブ] に設定され、親として SG-Jamf コンピューターのスケジュール済みジョブを実行します。

c. [予定されているデータインポート] フォームで、スケジュール済みジョブのフィールド値を確認し、[アクティブ] チェックボックスをオンにしてスケジュール済みジョブをアクティブにします。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

d. [更新] を選択します。

e. データインポートのスケジュール済みジョブそれぞれについて、ステップ 6.b ～ 6.d を繰り返します。

f. ガイド付きセットアップで [完了としてマーク] を選択して、[スケジュール済みジョブを構成] タスクを完了に設定します。

Jamf のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス

接続の設定が完了したら、 Jamf から定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから拡張されたテーブルに保存されます。

コンピューター [cmdb_ci_computer]

コンピューター [cmdb_ci_computer] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
MAC アドレス	mac_address
名前	name
シリアル番号	serial_number

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

属性ラベル	属性の名前
CPU コア数	cpu_core_count
CPU カウント	cpu_count
CPU 名	cpu_name
CPU 速度 (MHz)	cpu_speed
CPU タイプ	cpu_type
DNS ドメイン	dns_domain
完全修飾ドメイン名	fqdn
最新のディスカバリー	last_discovered
OS サービスパック	os_service_pack
OS バージョン	os_version
RAM (MB)	ram
モデル ID	model_id
アサイン先	assigned_to
メーカー	manufacturer
オペレーティングシステム	os

コンピューター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
コンピューター [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]
コンピューター [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
コンピューター [cmdb_ci_computer]	Contains::Contained by	ディスク [cmdb_ci_disk]
コンピューター [cmdb_ci_computer]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
コンピューター [cmdb_ci_computer]	参照	SG-Jamf 拡張属性 [sn_jamf_integrate_extension_attributes]

ディスク **[cmdb_ci_disk]**

ディスク [cmdb_ci_disk] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
メーカー	manufacturer
コンピューター	コンピューター
モデル ID	model_id
名前	name

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
シリアル番号	serial_number
最新のディスカバリー	last_discovered
サイズ (バイト)	size_bytes

ディスクに対して作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ディスク [cmdb_ci_disk]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]

ハンドヘルドコンピューティングデバイス [cmdb_ci_handled_computing]

ハンドヘルドコンピューティングデバイス [cmdb_ci_handheld_computing] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
説明	short_description
キャリア	carrier
名前	name
シリアル番号	serial_number
ディスク スペース (GB)	disk_space
ICCID	iccid
IMEI	imei
MEID	meid
オペレーティングシステム	os
OS バージョン	os_version
電話番号	phone_number
ルートアクセス	root_access
メーカー	manufacturer
アサイン先	assigned_to
モデル ID	model_id

ハンドヘルドコンピューティングデバイス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ハンドヘルドコンピューティングデバイス [cmdb_ci_handled_computing]	Owns::Owned by	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]
ハンドヘルドコンピューティングデバイス [cmdb_ci_handled_computing]	Owns::Owned by	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ハンドヘルドコンピューティングデバイス用に作成された関係 (続く)

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ハンドヘルドコンピューティングデバイス [cmdb_ci_handled_computing]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
ハンドヘルドコンピューティングデバイス [cmdb_ci_handled_computing]	参照	SG-Jamf 拡張属性 [sn_jamf_integrate_extension_attributes]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
IP アドレス	ip_address
IP バージョン	ip_version
最新のディスカバリー	last_discovered
名前	name
NIC	nic

IP アドレス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]	参照	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]

キー値 [cmdb_key_value]

キー値 [cmdb_key_value] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
キー	key
値	value

ネットワークアダプター [cmdb_ci_network_adapter]

ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
MAC アドレス	mac_address
名前	name

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
ディスカバリーソース	discovery_source
最新のディスカバリー	last_discovered

ネットワークアダプタ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]
ネットワークアダプター [cmdb_ci_network_adapter]	参照	ハンドヘルドコンピューティングデバイス [cmdb_ci_handled_computing]

プリンター **[cmdb_ci_printer]**

プリンター [cmdb_ci_printer] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
IP アドレス	ip_address
最新のディスカバリー	last_discovered

シリアル番号 **[cmdb_serial_number]**

シリアル番号 [cmdb_serial_number] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
シリアル番号	serial_number
シリアル番号タイプ	serial_number_type
有効	valid

シリアル番号用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
シリアル番号 [cmdb_serial_number]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]
シリアル番号 [cmdb_serial_number]	参照	ハンドヘルドコンピューティングデバイス [cmdb_ci_handled_computing]

SG-Jamf 拡張属性 **[sn_jamf_integrate_extension_attributes]**

SG-Jamf 拡張属性 [sn_jamf_integrate_extension_attributes] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
ID	ID
拡張属性	extension_attributes

ソフトウェア **[cmdb_ci_spkg]**

ソフトウェア資産管理 (SAM) アプリケーションがインストールされていない場合、ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
バージョン	version
メーカー	manufacturer
キー	key
名前	name

ソフトウェア用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]	参照	ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

ソフトウェア インストール **[cmdb_sam_sw_install]**

SAM アプリケーションがインストールされている場合、ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
ディスカバリーソース	discovery_source
表示名	display_name
インストール先	installed_on
前回スキャン	last_scanned
パブリッシャー	publisher
バージョン	version

ソフトウェアインストール用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install]	参照	サーバー [cmdb_ci_server]

ソフトウェアインスタンス **[cmdb_software_instance]**

SAM アプリケーションがインストールされていない場合、ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
インストール先	installed_on

ソフトウェアインスタンス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]	参照	ハンドヘルドコンピューティングデバイス [cmdb_ci_handled_computing]
ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]

Jamf のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリに含まれる共通接続フレームワーク (CCF) を使用して、単一のビューでJamf のサービスグラフコネクタの接続の詳細にアクセスできます。

CCF を使用すると、 Jamf のサービスグラフコネクタ で使用されるすべての接続にアクセスできます。接続の詳細には、接続エイリアス、接続のプロパティ、データソース、および接続に関連付けられたスケジュール設定済みデータインポートが含まれます。接続をテストすることもできます。詳細については、次を参照してください。 の接続の詳細へのアクセス サービスグラフコネクタ.

Jamf 接続の詳細へのアクセス

Jamf のサービスグラフコネクタ用に構成された Jamf 接続の詳細にアクセスします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Jamf** > 接続.
2. [サービスグラフ接続] リストの [名前] 列から接続を選択します。
3. [サービスグラフ接続] ページで、接続名、エイリアス、データソースなどの接続の詳細を表示します。
4. 関連リストを選択すると、接続のさらなる詳細が表示されます。
5. オプション: [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

Jamf のサービスグラフコネクタでのデータ同期の設定

Jamfインスタンスからのデルタデータのみを同期するように接続プロパティを構成できます。

差分データ同期機能は、 Jamf バージョン 2.14 以降で使用できます。コネクタは、 Jamf インスタンスからデルタデータのみをインポートする機能を提供します。デルタ同期を有効にすると、コネクタはJamfデータの変更のみをインポートするため、Jamfデータのインポートプロセスが迅速になります。データソースの [前回成功したインポート時刻] フィールドには、最後に成功したプル実行のタイムスタンプが表示されます。デルタプル期間は、現在の日時から前回成功した実行日時を減算することによって計算されます。つまり、デルタ期間 = 現在の日付タイムスタンプ - 前回成功したインポート日のタイムスタンプ。

アプリケーションには、コンピューターとモバイルデバイスのデルタ同期をそれぞれ有効にする `is_delta_enabled_for_computers` 接続プロパティと `is_delta_enabled_for_mobiles` 接

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

続プロパティが含まれています。デフォルトでは、 *is_delta_enabled_for_computers* プロパティと *is_delta_enabled_for_mobiles* プロパティは false に設定されています。デルタデータ同期を有効にするには、これらのプロパティを true に設定します。

注:

- *is_delta_enabled_for_computers* 接続プロパティは、*use_jamf_pro_api* プロパティが true に設定されている場合にのみ使用できます。
- *is_delta_enabled_for_mobiles* 接続プロパティは、*use_jamf_mobile_pro_api* プロパティが true に設定されている場合にのみ使用できます。

「Jamf のサービスグラフコネクタのプロパティ」を参照してください。

Jamf インスタンスから完全なデータをインポートする場合は、*is_delta_enabled_for_computers* プロパティと *is_delta_enabled_for_mobiles* プロパティを false に設定して無効にする必要があります。「デルタ同期を無効にする」を参照してください。

注:
データの完全なインポートが完了したら、 *is_delta_enabled_for_computers* プロパティと *is_delta_enabled_for_mobiles* プロパティを true に設定して、後でデルタデータをプルします。プロパティを false に設定したままにすると、プルするたびに完全なデータがインポートされるため、かなりの時間がかかります。

デルタ同期を無効にする

デルタ同期を無効にして、すべての Jamf データをインポートします。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
差分データ同期機能は、 Jamf バージョン 2.14 以降で使用できます。

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Jamf** > 接続.
2. 接続のリストから、デルタ同期を無効にする接続を開きます。

   接続のプロパティは、[サービスグラフ接続のプロパティ] 関連リストに表示されます。

   - コンピューターのデルタ同期を無効にするには、 *is_delta_enabled_for_computers* プロパティを開きます。
   - モバイルデバイスのデルタ同期を無効にするには、 *is_delta_enabled_for_mobiles* プロパティを開きます。
3. [値] フィールドに「false」と入力します。
4. [更新] を選択します。

Jamf のサービスグラフコネクタのプロパティ

Jamf のサービスグラフコネクタのプロパティが、コネクタの動作を制御します。

接続のプロパティ

これらの接続プロパティは、 Jamf のサービスグラフコネクタで使用できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注:
コネクタのサービスグラフ接続のプロパティ [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection_property] テーブルを開くには、次に移動します: すべて > サービスグラフコネクタ > **Jamf** > 接続をクリックし、接続名を選択します。接続のプロパティは、[サービスグラフ接続のプロパティ] 関連リストに表示されます。

Jamf のサービスグラフコネクタの接続のプロパティ

プロパティ	説明
auth_type	接続にベーシック認証を使用するには、プロパティを basic に設定します。この認証タイプでは、ユーザー名とパスワードを使用します。 接続にクライアント認証情報 (OAuth 2.0) 認証を使用するには、プロパティを oauth に設定します。この認証タイプでは、クライアント ID とクライアントシークレットを使用します。 デフォルトのベアラートークン認証タイプでは、ユーザー名とパスワードを使用して、後続の接続要求のトークンを取得します。 • タイプ:基本 |ベアラー |OAuth • デフォルト値: bearer **注:** • OOB のデフォルト接続では、3 つの認証タイプのいずれかを使用できます。 • 追加の接続 (マルチインスタンス) では、基本認証タイプとベアラー認証タイプのみを使用できます。クライアント認証情報 (OAuth 2.0) 認証タイプを使用するには、ガイド付きセットアップに従って接続のクライアント認証情報を構成します。「ガイド付きセットアップを使用して Jamf のサービスグラフコネクタ を構成します」を参照してください。
import_managed_apps_only	管理対象アプリケーションレコードのみをインポートするには、プロパティを true に設定します。 プロパティが false に設定されている場合、すべてのアプリケーションレコードがインポートされます。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false
is_delta_enabled_for_computers	プロパティを true に設定すると、SG-Jamf コンピューターデータソースが連続するインポート間で変更 (デルタ) のみをプルできるようになります。 プロパティが false に設定されている場合、プルするたびに完全インポートが実行されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Jamf のサービスグラフコネクタの接続のプロパティ (続く)

プロパティ	説明
	注: このプロパティは、 *use_jamf_pro_api* プロパティが true に設定されている場合にのみ使用できます。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false 「Jamf のサービスグラフコネクタでのデータ同期の設定」を参照してください。
is_delta_enabled_for_mobiles	SG-Jamf モバイルデバイスデータソースが連続するインポート間で変更 (デルタ) のみをプルできるようにするには、プロパティを true に設定します。 プロパティが false に設定されている場合、プルするたびに完全インポートが実行されます。 **注:** このプロパティは、 *use_jamf_mobile_pro_api* プロパティが true に設定されている場合にのみ使用できます。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false 「Jamf のサービスグラフコネクタでのデータ同期の設定」を参照してください。
use_jamf_mobile_pro_api	Jamfモバイルデバイスレコードのクエリに Jamf Pro API を使用するには、プロパティを true に設定します。Jamf Classic API を使用するには、プロパティを false に設定します。 **注:** Jamf Pro API は、Jamf バージョン 11.4 以降でサポートされています。Jamf Pro API は応答データのページネーションをサポートしており、Jamf Classic API と比較してパフォーマンスが向上します。 • タイプ：true | false • デフォルト値：null
use_jamf_pro_api	Jamf Pro API の代わりに Jamf Classic API を使用してJamfモバイルデバイスレコードをクエリするには、プロパティを false に設定します。 このプロパティが true に設定されている場合、 Jamf Pro API を使用して、 Jamf モバイルデバイスレコードのクエリが行われます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Jamf のサービスグラフコネクタの接続のプロパティ (続く)

プロパティ	説明
	注: Jamf Pro API は、Jamf バージョン 11.4 以降でサポートされています。Jamf Pro API は応答データのページネーションをサポートしており、Jamf Classic API と比較してパフォーマンスが向上します。 • タイプ：true | false • デフォルト値：True

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ を使用して、Microsoft Azure から CMDB にデータをプルします。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

サポートされているバージョン

サポートされている ServiceNow のバージョン：

- Xanadu
- Yokohama
- Zurich

ユースケース

サービスグラフコネクタ の使用方法の例を次に示します。

- クラウドのリソース、関係性、および状態をほぼリアルタイムで可視化します。
- アプリケーションによる詳細な検出を通じて、ITAM/SAM の結果を提供します。

コネクタの接続の構成

コネクタの接続は、CMDB ワークスペースのSGC セントラルビューを使用して設定できます。このビューを使用すると、コネクタを検出してインストールし、接続の作成、編集、監視、デバッグのライフサイクル全体を効果的に管理できます。SGC セントラルを使用してコネクタを設定するには、「SGC セントラル を使用して Microsoft Azure のサービスグラフコネクタを構成する」を参照してください。

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB 統合ダッシュボード

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべての統合のステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。すべての統合実行のメトリクスを確認することができます。特定の CMDB 統合、特定の期間、または特定の統合実行に関してビューをフィルタリングすることもできます。CMDB 統合ダッシュボードでの Microsoft Azure 統合の監視の詳細については、「CMDB 統合ダッシュボードの使用」を参照してください。

データマッピング

Azure データソースのデータは、強力な変換エンジン (RTE) を使用してマッピングされ、ServiceNow CMDB 構成アイテム (CI) クラス定義に変換されます。データは、識別および調整エンジン (IRE) を使用して ServiceNow CMDB に挿入されます。

接続の設定が完了したら、 Azure から定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データはステージングテーブルにロードされてから、 ターゲットテーブルに挿入されます。

次の表に、データソース、ステージングテーブル、および Azure の CMDB CI クラスおよび非 CMDB クラスとしてのターゲットテーブルを示しています。

Azure のデータマッピング

データソース	ステージングテーブル	ターゲットテーブル
SG-Azure サブスクリプション	SG Azure サブスクリプション [sn_sg_azure_integ_subscriptions]	クラウドサービスアカウント キー値
SG-Azure データセンター更新	SG-Azure データセンター更新 [sn_sg_azure_integ_datacenter_updation]	Azure データセンター
SG-Azure リソースグループ	SG-Azure リソースグループ [sn_sg_azure_integ_resource_groups]	リソースグループ キー値
SG-Azure 可用性ゾーン	SG-Azure 可用性セット [sn_sg_azure_integ_availability_sets]	可用性ゾーン キー値
SG-Azure ストレージボリューム	SG-Azure ストレージボリューム [sn_sg_azure_integ_storage_volume]	ストレージボリューム キー値
SG-Azure ロードバランサー	SG-Azure ロードバランサー [sn_sg_azure_integ_load_balancers]	クラウドロードバランサー クラウド LB IP アドレス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Azure のデータマッピング (続く)

データソース	ステージングテーブル	ターゲットテーブル
		キー値
SG-Azure ネットワーク	SG-Azure ネットワーク [sn_sg_azure_integ_network]	クラウドネットワーク クラウドサービスアカウント クラウドサブネット キー値
SG-Azure パブリック IP アドレス	SG-Azure パブリック IP アドレス [sn_sg_azure_integ_public_ip_address]	クラウドパブリック IP アドレス クラウド管理ネットワークインターフェイス クラウドロードバランサー クラウド LB IP アドレス キー値
SG-Azure セキュリティグループ	SG-Azure セキュリティグループ [sn_sg_azure_integ_security_group]	CPU セキュリティグループ キー値
SG-Azure ストレージアカウント	SG-Azure ストレージアカウント [sn_sg_azure_integ_storage_accounts]	クラウドストレージアカウント キー値
SG-Azure 仮想マシン	SG-Azure 仮想マシン [sn_sg_azure_integ_virtual_machine]	仮想マシンインスタンス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Azure のデータマッピング (続く)

データソース	ステージングテーブル	ターゲットテーブル
		画像 Linux サーバー サーバー Windows Server キー値
SG-Azure ネットワークインターフェイス	SG-Azure ネットワークインターフェイス [sn_sg_azure_integ_network_interface]	クラウド管理ネットワークインターフェイス IP アドレス ハードウェア 仮想マシンインスタンス キー値
SG-Azure SQL	SG-Azure SQL [sn_sg_azure_integ_sql]	クラウドデータベース キー値
SG-Azure 機能	SG-Azure 機能 [sn_sg_azure_integ_functions]	クラウド関数
SG-Azure 汎用リソース	SG-Azure 汎用リソース [sn_sg_azure_integ_generic_resources] **注:** SG-Azure 汎用データソースは、他のデータソースによって追跡されていない汎用リソースのデータをインポートします。	クラウドリソース キー値
SG-Azure スケールセット	SG-Azure スケールセット [sn_sg_azure_integ_scale_sets]	インスタンススケールセット

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Azure のデータマッピング (続く)

データソース	ステージングテーブル	ターゲットテーブル
SG-Azure スケールセット VM	SG-Azure スケールセット VM [sn_sg_azure_integ_scale_sets_vms]	仮想マシンインスタンス ストレージボリューム 画像 クラウド管理ネットワークインターフェイス ハードウェアタイプ Azure データセンター Linux サーバー サーバー Windows Server キー値
サービスグラフ Azure ソフトウェア	SG-Azure ソフトウェア [sn_sg_azure_integ_software] **注:** SG-Azure ソフトウェアのデータソースは、Azure の [ログアナリティクス] ワークスペースの ConfigurationData テーブルからソフトウェアのデータをインポートします。 SG-Azure ソフトウェアインポートは、デフォルトでは非アクティブに設定されています。	ソフトウェア資産管理 (SAM) アプリケーションがインストールされていない場合： ソフトウェア ソフトウェアインスタンス SAM アプリケーションがインストールされている場合：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Azure のデータマッピング (続く)

データソース	ステージングテーブル	ターゲットテーブル
		ソフトウェアのインストール
SG-Azure ソフトウェア削除	SG-Azure ソフトウェア削除 [sn_sg_azure_integ_software_remove] SG-Azure ソフトウェア削除のインポートは、デフォルトでは非アクティブに設定されています。	SAM アプリケーションがインストールされていない場合： ソフトウェア ソフトウェアインスタンス SAM アプリケーションがインストールされている場合： ソフトウェアのインストール
SG-Azure TCP	SG-Azure TCP [sn_sg_azure_integ_tcp] **注:** SG-Azure TCP のデータソースは、TCP をインポートし、Azure の [ログアナリティクス] ワークスペースの VMConnection テーブルおよび VMProcess テーブルから取得したデータを処理します。テーブルに入力するには、まず Azure ポータルで [VM インサイト] 機能を有効にする必要があります。詳細については、「Azure データの収集のための VM インサイトの有効化」を参照してください。	TCP 接続 実行中のプロセス
SG-Azure ハードウェアテンプレートの更新	ハードウェアテンプレート [sn_sg_azure_integ_hardware_templates]	ハードウェアタイプ
SG-Azure ハードウェア統合	サービスグラフ Azure ハードウェア統合 [sn_sg_azure_integ_hw_consolidation]	仮想マシンインスタンス コンピューター

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Azure のデータマッピング (続く)

データソース	ステージングテーブル	ターゲットテーブル
SG-Azure コマンドを実行	SG-Azure コマンドを実行 [sn_sg_azure_integ_run_command]	作成されたデータはありません
SG-Azure 実行コマンドを取得	SG-Azure で実行コマンド [sn_sg_azure_integ_get_run_command] を取得	アプリケーション TCP 接続 実行中のプロセス
SG-Azure Kubernetes クラスター	SG-Azure Kubernetes クラスター [sn_sg_azure_integ_kubernetes_cluster]	Kubernetes クラスター

注:

- コネクタは、サービスグラフリソース包含ホワイトリスト [sn_cmdb_int_util_service_graph_resource_inclusion_whitelist] テーブルを使用して、汎用リソースタイプと他のサポートされているリソースタイプを区別します。

  コネクタは、最初に、すべてのサポートされているリソースをサービスグラフリソース包含ホワイトリスト [sn_cmdb_int_util_service_graph_resource_inclusion_whitelist] テーブルに入力します。これらのリソースは、サポートされているそれぞれのリソースタイプに分類され、コネクタ内で取り込み用に指定された特定のデータソースを保持しています。SG-Azure Generic-Resources データソースが実行され、サポートされていないリソースタイプが取得されると、サービスグラフリソース包含ホワイトリスト [sn_cmdb_int_util_service_graph_resource_inclusion_whitelist] テーブルに追加され、汎用として分類されます。

- Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ 1.12.0 バージョン以降、サービスグラフ Azure ハードウェアテンプレートのインポートスケジュールは、サービスグラフ Azure ハードウェアテンプレートのインポートスケジュールに置き換わります。サービスグラフ Azure ハードウェアテンプレート更新およびサービスグラフ Azure ハードウェア統合データソースは、すべてのハードウェアテンプレートをフェッチするのではなく、 Azure 内の VM に使用されるハードウェアテンプレートのデータのみをフェッチします。

Azure からデータをプルしたときにデータが保存される場所の詳細については、「Microsoft Azure のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス」および「サポートされる Microsoft Azure リソースタイプ」を参照してください。

統合ハブ ETL アプリを使用して、データマップを表示できます。詳細については、「統合ハブ ETL」を参照してください。

その他のリソース

Azure サービスグラフコネクタはどのように構成すればよいですか?

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

- サービスグラフコネクタ
- ガイド付きセットアップを使用して Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ を構成します
- Microsoft Azure のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス
- Microsoft Azure のサービスグラフコネクタでのデータ同期の設定
- Azure データの収集のための VM インサイトの有効化
- Microsoft Azure のサービスグラフコネクタでの複数の接続の設定

SGC セントラル を使用して **Microsoft Azure** のサービスグラフコネクタを構成する

SGC セントラル アプリケーションで利用可能なプレイブックを使用して、Microsoft Azure データを CMDB にプルするための Microsoft Azure のサービスグラフコネクタをセットアップします。

始める前に
ServiceNow Store から Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ (バージョン 1.9.0 以降) をインストールします。 インストール手順 ServiceNow Store については、「 ServiceNow Store アプリケーションのインストール 」を参照してください。

> **重要:**
> Azure データの最初のインポート後に、アプリケーションがデータのデルタインポートを実行します。ただし、デルタ同期を無効にして *sn_sg_azure_integ.is_delta_sync_enabled* プロパティを false に設定することで、後からいつでもデータの完全プルを実行できます。詳細については、「Microsoft Azure のサービスグラフコネクタでのデータ同期の設定」を参照してください。

必要なロール：cmdb_inst_admin または admin

このタスクについて
オンボーディングコネクタのプレイブックエクスペリエンスは、CMDB ワークスペースのSGC セントラルでアクティブ化されます。SGC セントラル アプリケーションを構成するには「SGC セントラルの構成」を参照し、プレイブックの操作方法の詳細については「プレイブックの操作 」を参照してください。

コネクタは、 Azureからデータを完全にプルするために Azure Management API を使用します。ただし、 Azureからデルタ変更をプルする場合には、 Azure Resource Graph API を使用します。ドメイン名システム (DNS) は Microsoft Azure Management ですが、パスはリソースグラフです。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [概要] ページで、[接続を作成] を選択します。

   > **ヒント:**
   > または、 [すべての接続] ページで [接続を作成] を選択することもできます。

4. [接続を作成] ウィンドウで、 Microsoft Azure コネクタタイプを選択し、[接続を作成] を選択します。
5. コネクタを使用して初めて接続を設定するときは、最初の前提条件を満たしてください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> この手順は、初回セットアップ時にのみ必要です。「で接続を作成するときに初期セットアップタスクを実行する SGC セントラル」を参照してください。

6. Azure 環境を設定するための前提条件を満たします。

   a. Azure 環境の設定に必要な手順を完了します。

      i. プレイブックの [前提条件 **(Prerequisites)**] ステージで、[セットアップの手順を確認 **(Review setup instructions)**] アクティビティを選択します。

      ii. Microsoft Azure アドミニストレーターから、クライアント ID、クライアントシークレット、トークン URL などの OAuth 認証情報を取得します。

      iii. ハードウェアデータをインポートするには、Azure 環境で *Microsoft Graph* API に対する User.Read アクセス権限を付与します。また、 Azure サブスクリプションの IAM ポリシーに Reader ロールがあることも確認します。Microsoft Azure ドキュメント サイトの「条件付きで Azure サブスクリプションの管理者としてユーザーを割り当てる」を参照してください。

      iv. ソフトウェアデータをインポートするには、Azure 環境でログアナリティクス API に対する Data.Read アクセス権限を付与します。さらに、Azure 環境でログアナリティクスワークスペースを設定します。

      v. [セットアップの手順を確認 **(Review setup instructions)**] アクティビティを完了したら、[続行] を選択します。

7. ハードウェアデータのみをインポートするか、ハードウェアとソフトウェアの両方のデータをインポートするかを決定します。

   a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)**] ステージで、[サービスを選択 **(Select services)**] アクティビティを選択します。
   必要に応じて、[セットアップ **(Setup)**] ステージを展開してアクティビティを選択します。

   b. オプション: ハードウェアとソフトウェアの両方のデータをインポートするには、[ハードウェアとソフトウェア] チェックボックスをオンにします。

      > **注:**
      > ソフトウェアデータをインポートするには、ハードウェア接続が必要です。
      >
      > (Optional) ハードウェアデータのみをインポートする必要がある場合、[ハードウェアのみ **(Hardware only)**] チェックボックスはデフォルトで事前にオンになっています。

   c. [続行] を選択します。

8. 接続の詳細を入力し、ハードウェアデータをインポートするための API 接続をテストします。

   a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)**] ステージで、[ハードウェア接続を作成してテスト **(Create and test hardware connection)**] アクティビティを選択します。

   b. フォームのフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ハードウェア接続を作成してテスト **(Create and test hardware connection)**] フォーム

フィールド	説明
接続名	ハードウェア接続レコードを識別する名前。 例：SG-Azure ハードウェア接続
接続 URL	Azure クライアントアプリケーションにコネクトするためのベース URL。 **注:** このフィールドは、アプリケーションにコネクトするための URL に自動的に設定されます。フィールド値はそのままにします。
OAuth クライアント ID	ステップ 6.a で説明した、Azure クライアントアプリケーションのアプリケーション (クライアント) ID。
OAuth クライアントシークレット	ステップ 6.a で説明した、Azure クライアントアプリケーションのクライアントシークレット。

OAuth トークン URL	Azure クライアントアプリケーションのコールバック URL。
	
	Azure クライアントアプリケーションの地域に基づいて、次のいずれかの形式でトークン URL を入力します。
	▪ グローバル
	`https://login.microsoftonline.com/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ 米国政府
	`https://login.microsoftonline.us/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ 中国
	`https://login.partner.microsoftonline.cn/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ ドイツ
	`https://login.microsoftonline.de/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	ここで *<tenantid>* は、ステップ 6.a で説明されている Azure クライアントアプリケーションのテナント ID です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

c. [接続の作成とテスト **(Create and test connection)]** を選択します。

d. 接続テストが完了したら、[続行] を選択します。

9. 定期的にハードウェアデータをインポートするようにインポートスケジュールを構成します。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[ハードウェアインポートスケジュールを構成 **(Configure hardware import schedule)]** アクティビティを選択します。

b. [インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)]** を選択します。

c. [スケジュールをインポート] リストで [親のスケジュール設定済みデータインポート] を展開して、[接続名 **- SG-Azure** サブスクリプション] インポートスケジュールを選択します。

d. [インポートスケジュールの構成] ダイアログボックスで、[アクティブ] チェックボックスをオンにして、実行スケジュールと時間の詳細を入力します。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

e. **[Save** (保存)] を選択します。
または、[今すぐ実行] を選択して、インポートスケジュールをすぐに実行します。

f. **[Continue** (続行)] を選択します。

10. 接続の詳細を入力し、ソフトウェアデータをインポートするための API 接続をテストします。

ソフトウェアデータをインポートするための [ソフトウェア接続の作成とテスト **(Create and test software connection)]** アクティビティは、ステップ 7.b で [ハードウェアとソフトウェア] チェックボックスをオンにした場合にのみ表示されます。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[ソフトウェア接続を作成してテスト **(Create and test software connection)]** アクティビティを選択します。

b. フォームのフィールドに入力します。

[ソフトウェア接続を作成してテスト **(Create and test software connection)]** フォーム

フィールド	説明
ソフトウェア接続名	ソフトウェア接続レコードを識別する名前。 例：SG-Azure ソフトウェア接続
ハードウェア接続名	ハードウェア接続レコードの名前。 注: このフィールドは自動的に、ステップ 8.b で指定されたハードウェア接続名に設定されます。
接続 URL	次の形式でログアナリティクスワークスペースにコネクトするためのベース URL。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	`https://api.loganalytics.io/v1/workspaces/<workspace_id>` ここで `<workspace_id>` は、ステップ 6.a で説明したログアナリティクスワークスペースの ID です。 **注:** このフィールドは、ログアナリティクスワークスペースにコネクトするための URL に自動的に設定されます。自動生成された URL 内の `<workspace_id>` 変数を、ログアナリティクスワークスペースのワークスペース ID に置き換えます。
OAuth クライアント ID	ステップ 6.a で説明した、Azure クライアントアプリケーションのアプリケーション (クライアント) ID。
OAuth クライアントシークレット	ステップ 6.a で説明した、Azure クライアントアプリケーションのクライアントシークレット。

OAuth トークン URL	Azure クライアントアプリケーションのトークン URL。
	
	Azure クライアントアプリケーションの地域に基づいて、次のいずれかの形式でトークン URL を入力します。
	▪ グローバル
	`https://login.microsoftonline.com/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ 米国政府
	`https://login.microsoftonline.us/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ 中国
	`https://login.partner.microsoftonline.cn/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ ドイツ
	`https://login.microsoftonline.de/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	
	ここで `<tenantid>` は、ステップ 6.a で説明されている Azure クライアントアプリケーションのテナント ID です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

c. [接続の作成とテスト **(Create and test connection)**] を選択します。

d. 接続テストが完了したら、[続行] を選択します。

11. 定期的にソフトウェアデータをインポートするようにインポートスケジュールを設定します。

ソフトウェアデータをインポートするための [ソフトウェアインポートスケジュールを構成 **(Configure software import schedule)**] アクティビティは、ステップ 7.b で [ハードウェアとソフトウェア] チェックボックスをオンにしてある場合にのみ表示されます。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)**] ステージで、[ソフトウェアインポートスケジュールを構成 **(Configure software import schedule)**] アクティビティを選択します。

b. [スケジュール済みインポートをインポート] リストで [親スケジュール済みデータインポート] を展開し、[接続名 **- SG-Azure TCP** インポートスケジュール] を選択します。

c. [インポートスケジュールの構成] ダイアログボックスで、[アクティブ] チェックボックスをオンにして、実行スケジュールと時間の詳細を入力します。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

d. **[Save** (保存)] を選択します。
または、[今すぐ実行] を選択して、インポートスケジュールをすぐに実行します。

e. 他の親インポートスケジュールに対して11.d11.b手順を繰り返します (まだアクティブに設定されていない場合)。

f. **[Continue** (続行)] を選択します。

12. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[接続のセットアップ完了] アクティビティを選択して、接続が作成されたかどうかを確認します。

次のタスク
[すべての接続を表示 **(View all connections)**] を選択して、接続の詳細を確認します。作成された接続が [インストール済み接続 (Installed connections)] リストに表示されます。

関連情報

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス

サポートされる Microsoft Azure リソースタイプ

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタのプロパティ

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタのその他の機能

ガイド付きセットアップを使用して **Microsoft Azure** のサービスグラフコネクタ を構成します

Azure から CMDB にデータをプルするようにデータソースとスケジュール済みインポートジョブを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

この サービスグラフコネクタを使用するには、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) 可視化アプリケーションまたは ITOM ディスカバリーアプリケーションをベースにしたサブスクリプションユニットへのサブスクリプションが必要です。ご利用のサブスクリプションの「ServiceNow サブスクリプションユニットの概要」の「管理対象の IT リソースタイプ」というタイトルのセクションで定義されているとおり、CMDB でこの サービスグラフコネクタ によって作成または変更されていても、ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー によってまだ管理されていない管理対象の IT リソースの場合、これらのリソースにより、そのアプリケーションからのサブスクリプションユニットの消費量が増加します。ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー内の現在のサブスクリプションユニットの消費量を確認し、利用可能なキャパシティを確認してください。

依存関係と要件：

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。
- ディスカバリー によって自動的にインストールされるディスカバリー Core プラグイン (com.snc.discovery.core)。
- 自動的にインストールされる Datastream Action プラグイン (com.glide.hub.action_type.datastream)。
- ITOM ディスカバリーライセンスプラグイン (com.snc.itom.discovery.license)。このプラグインを有効にする必要があります。
- ITOM Licensing プラグイン (com.snc.itom.license)。詳細については、「ディスカバリーの要求」を参照してください。

重要:
Azure データの最初のインポート後に、アプリケーションがデータのデルタインポートを実行します。ただし、デルタ同期を無効にして *sn_sg_azure_integ.is_delta_sync_enabled* プロパティを false に設定することで、後からいつでもデータの完全プルを実行できます。詳細については、「Microsoft Azure のサービスグラフコネクタでのデータ同期の設定」を参照してください。

必要なロール：admin

このタスクについて

コネクタは、 Azureからデータを完全にプルするために Azure Management API を使用します。ただし、 Azureからデルタ変更をプルする場合には、 Azure Resource Graph API を使用します。ドメイン名システム (DNS) は Microsoft Azure Management ですが、パスはリソースグラフです。

Azure のセットアップの手順の詳細については、ServiceNow コミュニティ サイトの「Azure のサービスグラフコネクタ - 概要」の記事を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Azure** > セットアップ.
2. [はじめに] ページで、[開始] を選択します。
3. 新しい接続のデータソースとスケジュール済みインポートを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ] ページの [データソースとスケジュール済みインポートアクセスを更新 (Update Data Sources and Scheduled Imports Access)] セクションで、タスク [スケジュールされたデータインポートアクセスを更新 **(Update Scheduled Data Import Access)]** を選択します。

b. [予定されているデータインポートアクセスを更新] セクションで、[構成] を選択し、次を実行します。

i. [スケジュール設定済みデータインポートアクセスを更新] タスクで、[構成] を選択します。

ii. アプリケーションピッカーを使用して、[グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

iii. [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスがオンでない場合はオンにします。

iv. [更新] を選択してタブを閉じ、ガイド付きセットアップに戻ります。

v. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを再び **Microsoft Azure** のサービスグラフコネクタ に変更します。

vi. [完了としてマーク] を選択して、[スケジュール設定済みデータインポートの更新] アクセスタスクを完了に設定します。

vii. データソース [sys_data_source] テーブルを使用した [データソースアクセスの更新] タスクに対して3.b.ii3.b.v手順を繰り返し、[完了としてマーク] を選択してタスクを完了に設定します。

c. 新しい接続のキャッシュをクリアします。

i. [データソースとインポートセットのキャッシュをクリア] で、[構成 **(Configure)]** を選択します。

ii. バックグラウンドスクリプトページの [スクリプトを実行] テキストボックスに、次のスクリプトを入力します。

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
    GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");

    GlideTableManager.invalidateTable("scheduled_import_set");
    GlideCacheManager.flushTable("scheduled_import_set");

    GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
    GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

iii. グローバルスコープでバックグラウンドスクリプトを実行するには、[スクリプトを実行] を選択します。

スクリプトの実行には数分かかる場合があります。

iv. スクリプトが実行されたら、[閉じる] を選択します。

v. アプリケーションピッカーを使用して、 **Microsoft Azure** のサービスグラフコネクタ アプリケーションを選択します。

vi. **[Mark as Complete** (完了としてマーク)] を選択します。

4. Azure クライアントアプリケーションからハードウェア構成アイテム (CI) をインポートするための接続を作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> ハードウェアインポートのための `Microsoft Graph` API に対する User.Read 権限があることを確認してください。 また、Azure サブスクリプションの IAM ポリシーに「Reader」ロールがあることも確認します。Microsoft Azure のドキュメントサイトの「Azure サブスクリプションの条件付き管理者としてユーザーを割り当てる」を参照してください。

a. Azure アドミニストレーターから OAuth 認証情報を取得します。
次の詳細情報をメモします。

- アプリケーション (クライアント) ID
- クライアントシークレット
- ディレクトリー (テナント) ID
- 接続 URL

> **注:**
> OAuth 認証情報を取得した後、Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ のガイド付きセットアップで、[Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ] ページの [ハードウェアインポートの接続を作成] セクションに移動し、[完了としてマーク] を選択して [OAuth 認証情報を取得] タスクを完了に設定します。

b. Azure のハードウェア接続と資格情報を構成します。

i. [Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ] ページの [ハードウェアインポートの接続作成] セクションで、[続行] を選択します。

ii. [接続を作成または編集] タスクで、[構成] を選択します。

iii. ワークフロースタジオの [接続] ページで、ハードウェアインポートに対してデフォルトで利用可能な **[SG-Azure** ハードウェア接続] の [構成] を選択します。

[接続を追加] を選択すると、複数の接続を作成できます。

iv. フォームでフィールドを確認および変更します。

接続の設定フォーム

フィールド	説明
接続情報	
接続名	ハードウェア接続レコードを一意に識別する名前。例：SG-Azure Hardware Connection。
接続 URL	Azure クライアントアプリケーションにコネクトするためのベース URL。 **注:** このフィールドは、アプリケーションにコネクトするための URL に自動的に設定されます。フィールド値はそのままにします。
認証情報	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
OAuth クライアント ID	ステップ 4.a で説明した、Azure クライアントアプリケーションのアプリケーション (クライアント) ID。
OAuth クライアントシークレット	ステップ 4.a で説明した、Azure クライアントアプリケーションのクライアントシークレット。

OAuth トークン URL	Azure クライアントアプリケーションのトークン URL。
	
	Azure クライアントアプリケーションの地域に基づいて、次のいずれかの形式でトークン URL を入力します。
	▪ グローバル
	`https://login.microsoftonline.com/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ 米国政府
	`https://login.microsoftonline.us/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ 中国
	`https://login.partner.microsoftonline.cn/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ ドイツ
	`https://login.microsoftonline.de/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	
	ここで *<tenantid>* は、ステップ 4.a で説明されている Azure クライアントアプリケーションのテナント ID です。

v. **[OAuth** トークンを設定して取得] を選択します。

vi. OAuth トークンフローが正常に完了したら、ブラウザーの [戻る] ボタンを使用して、[ハードウェアインポートの接続作成] タスクページに戻ります。

vii. [完了としてマーク] を選択して、[接続の作成または編集] タスクを完了に設定します。

c. Azure クライアントアプリケーションからハードウェアデータをインポートする *Microsoft Graph* API 接続をテストします。

i. [テスト接続] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [データソース] リストの [名前] 列で、新しく作成された接続に関連付けられたデータソースを選択します。

iii. **[20** 件のレコードのテストロード] 関連リンクを選択します。

iv. ステータスが [完了] に変わったら、ヘルプパネルで [ガイド付きセットアップに戻る] を選択してセットアップに戻ります。

v. [完了としてマーク] を選択して、テスト接続タスクを完了に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

d. スケジュール設定済みデータインポートの構成を確認します。

i. [スケジュール済みインポートジョブを設定します] ジョブタスクの [構成] をクリックします。

ii. *SG-Azure Subscriptions* スケジュール済みジョブを選択します。

iii. [予定されているデータインポート] フォームで、スケジュール済みジョブのフィールド値を確認し、[アクティブ] チェックボックスをオンにします。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

iv. **[Update** (更新)] を選択します。

v. ヘルプパネルで [完了としてマーク] を選択して、[スケジュール済みインポートジョブを設定します] タスクを完了に設定します。

5. Azure クライアントアプリケーションからソフトウェア情報をインポートするための接続を作成します。

注:
ソフトウェアインポートのための ログアナリティクス API に対する Data.Read 権限があることを確認してください。

a. OAuth 認証情報を取得し、Azure でログアナリティクスワークスペースを設定します。

i. ステップ 4.a の OAuth 認証情報があることを確認します。

ii. Azure クライアントアプリケーションでログアナリティクスワークスペースを構成します。

- 既存のワークスペースが利用可能な場合はそれを使用します。
- 別のワークスペースを作成します。

詳細については、Azure ドキュメントの「Log Analytics ワークスペースの作成」を参照してください。

注:
ワークスペース ID をメモします。

iii. Azure Monitoring Agent (AMA) をデプロイし、AMA を使用して変更の追跡とインベントリを有効にします。

詳細については、Azure ドキュメントの「Azure Monitoring Agent を使用して変更履歴とインベントリを有効にする」を参照してください。

iv. VM インサイトの一部として依存関係エージェントを展開し、VM プロセスとその接続に関する検出されたデータを収集します。

詳細については、Azure ドキュメントの「VM Insights の概要を有効にする」を参照してください。

注:
OAuth 認証情報を取得した後、Microsoft Azure のサービスグラフコネクタのガイド付きセットアップで、[Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ] ページの [ソフトウェアインポートの接続を作成] セクションに移動し、[完了としてマーク] を選択して [OAuth 認証情報を取得] タスクを完了に設定します。

b. Azure のソフトウェア接続と資格情報を構成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

i. [Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ] ページの [ソフトウェアインポートの接続作成] セクションで、[続行] を選択します。

ii. [接続を作成または編集] タスクで、[構成] を選択します。

iii. ワークフロースタジオの [接続] ページで、ソフトウェアインポートに対してデフォルトで利用可能な **[SG-Azure** ログアナリティクス接続 **(SG-Azure log analytics connection)]** 接続の [構成] を選択します。

[接続を追加] を選択すると、複数の接続を作成できます。

iv. フォームでフィールドを確認および変更します。

接続の設定フォーム

フィールド	説明
接続情報	
ソフトウェア接続名	ソフトウェア接続レコードを一意に識別する名前。例：SG-Azure ログアナリティクス接続。
ハードウェア接続名	ステップ 4.b.iv で説明されている、ソフトウェアに関連付けられたハードウェア接続の名前。 ハードウェア接続名を追加して、ソフトウェア接続をそれぞれのハードウェアに関連付けます。
接続 URL	次の形式でログアナリティクスワークスペースにコネクトするためのベース URL。 `https://api.loganalytics.io/v1/workspaces/<workspace_id>` ここで <workspace_id> は、ステップ 5.a.ii で説明したログアナリティクスワークスペースの ID です。 **注:** このフィールドは、ログアナリティクスワークスペースにコネクトするための URL に自動的に設定されます。自動生成された URL 内の <workspace_id> 変数を、ログアナリティクスワークスペースのワークスペース ID に置き換えます。
認証情報	
OAuth クライアント ID	ステップ 4.a で説明した、Azure クライアントアプリケーションのアプリケーション (クライアント) ID。
OAuth クライアントシークレット	ステップ 4.a で説明した、Azure クライアントアプリケーションのクライアントシークレット。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明

OAuth トークン URL	Azure クライアントアプリケーションのトークン URL。
	
	Azure クライアントアプリケーションの地域に基づいて、次のいずれかの形式でトークン URL を入力します。
	▪ グローバル
	`https://login.microsoftonline.com/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ 米国政府
	`https://login.microsoftonline.us/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ 中国
	`https://login.partner.microsoftonline.cn/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ ドイツ
	`https://login.microsoftonline.de/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	
	ここで *<tenantid>* は、ステップ 4.a で説明されている Azure クライアントアプリケーションのテナント ID です。

v. **[OAuth** トークンを設定して取得] を選択します。

vi. OAuth トークンフローが正常に完了したら、ブラウザーの [戻る] ボタンを使用して、[ソフトウェアインポートの接続作成] タスクページに戻ります。

vii. [完了としてマーク] を選択して、[接続の作成または編集] タスクを完了に設定します。

c. Azure クライアントアプリケーションからソフトウェアデータをインポートする `ログアナリティクス` API 接続をテストします。

i. [テスト接続] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [データソース] リストの [名前] 列で、新しく作成された接続に関連付けられたデータソースを選択します。

iii. **[20** 件のレコードのテストロード] 関連リンクを選択します。

iv. ステータスが [完了] に変わったら、ヘルプパネルで [ガイド付きセットアップに戻る] を選択してセットアップに戻ります。

v. [完了としてマーク] を選択して、テスト接続タスクを完了に設定します。

d. スケジュール設定済みデータインポートの構成を確認します。

i. [スケジュール済みインポートジョブを設定します] ジョブタスクの [構成] をクリックします。

ii. *`SG-Azure Software`* スケジュール済みデータインポートを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

iii. [予定されているデータインポート] フォームで、スケジュール済みジョブのフィールド値を確認し、[アクティブ] チェックボックスをオンにします。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

iv. **[Update** (更新)] を選択します。

v. ヘルプパネルで [完了としてマーク] を選択して、[スケジュール済みインポートジョブを設定します] タスクを完了に設定します。

6. オプション: `run` コマンドを使用して拡張ディスカバリーを有効にします。

(Optional) `run` コマンドは、VM で一連のコマンドを実行して、CPU カウント、コア、モデル、メーカーなどのサーバー情報をフェッチするために使用されます。実行コマンドを使用した拡張ディスカバリーの詳細については、Now Supportナレッジベースの記事「Extended discovery with Run Command on Service Graph connector for Microsoft Azure [KB2210811] (Microsoft Azure のサービスグラフコネクタの実行コマンドによる拡張ディスカバリー)」を参照してください。

a. 拡張ディスカバリーを有効にするために必要なスクリプトをダウンロードします。

i. [スクリプトのダウンロード] タスクで、[構成] を選択します。

ii. スクリプトがダウンロードされたら、[完了としてマーク] を選択して [スクリプトのダウンロード] タスクを完了に設定します。

b. 拡張ディスカバリー用の Azure ストレージアカウントを構成します。

i. [コマンドの実行用に Azure Storage アカウントを構成する] タスクで、 [構成] を選択します。

拡張ディスカバリー用の Azure ストレージアカウントの構成については、Now Supportナレッジベースの記事「Instructions for set up Run Command in Azure (Azure のサービスグラフコネクタでコマンドを実行 [KB2001668]の設定手順)」を参照してください。

ii. 新しい Azure ストレージ アカウントを設定します。

iii. スクリプトファイルをアップロードするコンテナを設定します。

iv. 結果を保存する別のコンテナを設定します。

v. サービスプリンシパルに `実行` コマンドアクセスを提供します。

vi. [完了としてマーク] を選択して、[コマンドを実行できるように Azure Storage アカウントを構成] タスクを完了に設定します。

c. Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ用に作成した新しいインスタンスの接続プロパティを構成します。

i. [接続プロパティの構成] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [SG-Azure 構成プロパティ] セクションの [接続]* フィールドで、作成した新しいインスタンスを選択します。

[プロパティ] セクションのフィールドには、インスタンスの詳細が入力されます。

iii. [プロパティ] セクションで、作成したインスタンスの次の詳細を入力します。

- コンテナが作成されるストレージアカウントの名前
- ストレージアカウントが作成されるサブスクリプション ID

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ストレージアカウントのリソースグループ
- sh ファイルと ps1 ファイルがアップロードされるコンテナの名前Azure
- コマンドの結果が格納されるコンテナの名前
- Linuxマシンで実行する必要がある sh ファイルの URI
- Windowsマシンで実行する必要がある ps1 ファイルの URI

iv. **[Save** (保存)] を選択します。

v. [完了としてマーク] を選択して、[接続プロパティの構成] タスクを完了に設定します。

タスクの結果
Azure からのデータが CMDB にプルされます。

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタでターゲットとされている **CMDB** クラス

接続の設定が完了したら、 Microsoft Azure から定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから拡張されたテーブルに保存されます。

アプリケーション **[cmdb_ci_appl]**

アプリケーション [cmdb_ci_appl] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
クラス	sys_class_name
バージョン	version
TCP ポート	tcp_port
実行中のプロセス	running_process
実行中のプロセスのキーパラメーター	running_process_key_parameters
名前	name
実行中のプロセスのコマンド	running_process_command

アプリケーション用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
アプリケーション [cmdb_ci_appl]	Runs on::Runs	コンピューター [cmdb_ci_computer]

可用性ゾーン **[cmdb_ci_availability_zone]**

可用性ゾーン [cmdb_ci_availability_zone] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
インストールステータス	install_status
名前	name

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
オブジェクト ID	object_id
運用ステータス	operational_status
状況	state

可用性ゾーン用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
可用性ゾーン [cmdb_ci_availability_zone]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]

Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
コメント	コメント
名前	name
オブジェクト ID	object_id
地域	region
ステータス	install_status

Azure データセンター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]
Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]	Contains::Contained by	リソースグループ [cmdb_ci_resource_group]
Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]	Contains::Contained by	アベイラビリティゾーン [cmdb_ci_availability_zone]

クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database]

クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
完全修飾ドメイン名	fqdn
インストールステータス	install_status
名前	name
オブジェクト ID	object_id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
運用ステータス	operational_status
状況	state
タイプ	type
バージョン	version

クラウドデータベース用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウド関数 **[cmdb_ci_cloud_function]**

クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
アプリ機能のステータス	app_function_state
コードの場所の URL	code_location_url
完全修飾ドメイン名	fqdn
機能の最終変更日	function_last_modified
インストールステータス	install_status
IP アドレス	ip_address
名前	name
オブジェクト ID	object_id
運用ステータス	operational_status

クラウド関数用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]

クラウド **LB IP** アドレス **[cmdb_ci_cloud_lb_ipaddress]**

クラウド LB IP アドレス [cmdb_ci_cloud_lb_ipaddress] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
完全修飾ドメイン名	fqdn

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
インストールステータス	install_status
IP アドレス	ip_address
IP アドレスタイプ	ipaddress_type
名前	name
オブジェクト ID	object_id
運用ステータス	operational_status

クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]

クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
正規ホストゾーン名	canonical_hosted_zone_name
DNS 名	dns_name
完全修飾ドメイン名	fqdn
インストールステータス	install_status
IP アドレス	ip_address
名前	name
オブジェクト ID	object_id
運用ステータス	operational_status
状況	state

クラウドロードバランサー用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Owns::Owned by	クラウド LB IP アドレス [cmdb_ci_cloud_lb_ipaddress]
クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]

クラウド管理ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
構成アイテム	cmdb_ci
インストールステータス	install_status

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
IP アドレス	ip_address
MAC アドレス	mac_address
名前	name
オブジェクト ID	object_id
運用ステータス	operational_status
プライマリ	プライマリ
プライベート IP	private_ip
パブリック DNS	public_dns
パブリック IP	public_ip
状況	state
静的	is_static

クラウド管理ネットワークインターフェイス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
クラウド管理ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	Contains::Contained by	クラウドパブリック IP アドレス [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress]
Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
クラウド管理ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	参照	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]
Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]

クラウドネットワーク **[cmdb_ci_network]**

クラウドネットワーク [cmdb_ci_network] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
CIDR	cidr
インストールステータス	install_status
名前	name
オブジェクト ID	object_id
運用ステータス	operational_status
状況	state

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラウドネットワーク用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]	Contains::Contained by	CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group]
クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]	Contains::Contained by	クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]
クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウドパブリック **IP** アドレス **[cmdb_ci_cloud_public_ipaddress]**

クラウドパブリック IP アドレス [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
インストールステータス	install_status
名前	name
オブジェクト ID	object_id
運用ステータス	operational_status
パブリック DNS	public_dns
パブリック IP アドレス	public_ip_address
状況	state

自動翻訳

クラウドパブリック **IP** アドレス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドパブリック IP アドレス [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
クラウドパブリック IP アドレス [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウドリソース **[cmdb_ci_cmp_resource]**

クラウドリソース [cmdb_ci_cmp_resource] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
説明	short_description
インストールステータス	install_status

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
運用ステータス	operational_status
リソースタイプ	resource_type
状況	state

クラウドリソース用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドリソース [cmdb_ci_cmp_resource]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
クラウドリソース [cmdb_ci_cmp_resource]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウドサービスアカウント **[cmdb_ci_cloud_service_account]**

クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
アカウント ID	account_id
名前	name
オブジェクト ID	object_id
データセンタータイプ	datacenter_type

クラウドサービスアカウント用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウドストレージアカウント **[cmdb_ci_cloud_storage_account]**

クラウドストレージアカウント [cmdb_ci_cloud_storage_account] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
BLOB サービス	blob_service
ファイルサービス	file_service
インストールステータス	install_status
名前	name
オブジェクト ID	object_id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
キューサービス	queue_service
SKU 名	sku_name
状況	state
テーブルサービス	table_service

クラウドストレージアカウント用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドストレージアカウント [cmdb_ci_cloud_storage_account]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
クラウドストレージアカウント [cmdb_ci_cloud_storage_account]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウドサブネット **[cmdb_ci_cloud_subnet]**

クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
CIDR	cidr
インストールステータス	install_status
名前	name
オブジェクト ID	object_id
運用ステータス	operational_status
状況	state

クラウドサブネット用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

CPU セキュリティグループ **[cmdb_ci_compute_security_group]**

CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
インストールステータス	install_status
名前	name
オブジェクト ID	object_id
運用ステータス	operational_status

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
状況	state

CPU セキュリティグループ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

コンピューター **[cmdb_ci_computer]**

コンピューター [cmdb_ci_computer] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	名前
CPU コア数	cpu_core_count
CPU カウント	cpu_count
ディスク スペース (GB)	disk_space
IP アドレス	ip_address
仮想	virtual
オブジェクト ID	object_id
オペレーティングシステム	os
運用ステータス	operational_status
OS バージョン	os_version
RAM (MB)	ram
シリアル番号	serial_number

コンピューター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
コンピューター [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
コンピューター [cmdb_ci_computer]	Virtualized by::Virtualizes	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]

VDI をコンピューター [cmdb_ci_computer] CI クラスに分類する方法については、Now Supportナレッジベースの記事「Classification of VDIs into computer class using Service graph connector for Azure [KB2184443] (Azure のサービスグラフコネクタを使用したコンピュータークラスへの VDI の分類) []」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]

ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
クラス	sys_class_name
コア	cores
論理ストレージ GB	local_storage_gb
メモリ MB	memory_mb
vCPU	vcpus

ハードウェアタイプに対して作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]

注:
[クラウドのハードウェアタイプ] クラス拡張が有効な場合、[クラス] 属性は [クラウドのハードウェアタイプ] に設定されます。無効な場合、属性は [ハードウェアタイプ] に設定されます。

アドミンロールを持つユーザーは、[クラウドデータセンターに単一のハードウェアタイプを使用します] プロパティ (*sn_itom_pattern.use a single hardware type for cloud data centers*) を true に設定することで、[クラウドのハードウェアタイプ] クラス拡張を有効にすることができます。詳細については、Now Support ナレッジベースの「Service Graph Connector For Microsoft Azure - Migrating to a new hardware type model (Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ - 新しいハードウェアタイプモデルへの移行) [KB1288455]」の記事を参照してください。

ハードウェアタイプに対して作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]

イメージ [cmdb_ci_os_template]

イメージ [cmdb_ci_os_template] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
ゲスト OS	guest_os
イメージソース	image_source

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
インストールステータス	install_status
名前	name
オブジェクト ID	object_id
オファー	オファー
運用ステータス	operational_status
バージョン	version
ベンダー	ベンダー

画像に対して作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
イメージ [cmdb_ci_os_template]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]

インスタンススケールセット [cmdb_ci_instance_scale_set]

インスタンススケールセット [cmdb_ci_instance_scale_set] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
インストールステータス	install_status
名前	name
オブジェクト ID	object_id
運用ステータス	operational_status
状況	state

インスタンススケールセット用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
インスタンススケールセット [cmdb_ci_instance_scale_set]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
構成アイテムによって所有されている	owned_by_cmdb_ci
IP アドレス	ip_address
名前	name

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
NIC	nic

IP アドレス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]	参照	Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]
IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]

キー値 [cmdb_key_value]

キー値 [cmdb_key_value] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
キー	key
値	value

Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
クラスターリソース ID	cluster_resource_id
クラスターバージョン	cluster_version
完全修飾ドメイン名	fqdn
インストールステータス	install_status
Kubernetes UID	k8s_uid
名前	名前

Kubernetes クラスター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]

Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server]

Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
CPU コア数	cpu_core_count
ディスクスペース (GB)	disk_space
インストールステータス	install_status
仮想	virtual
名前	name
オブジェクト ID	object_id
オペレーティングシステム	os
運用ステータス	operational_status
OS バージョン	os_version
RAM (MB)	ram
シリアル番号	serial_number

Linux サーバー用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server]	Virtualized by::Virtualizes	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]

リソースグループ **[cmdb_ci_resource_group]**

リソースグループ [cmdb_ci_resource_group] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
運用ステータス	operational_status
インストールステータス	install_status
状況	state

リソースグループ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
リソースグループ [cmdb_ci_resource_group]	Contains::Contained by	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]
リソースグループ [cmdb_ci_resource_group]	Contains::Contained by	クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]
リソースグループ [cmdb_ci_resource_group]	Contains::Contained by	インスタンススケールセット [cmdb_ci_instance_scale_set]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リソースグループ用に作成された関係 (続く)

親クラス	関係性タイプ	子クラス
リソースグループ [cmdb_ci_resource_group]	Contains::Contained by	イメージ [cmdb_ci_os_template]
リソースグループ [cmdb_ci_resource_group]	Contains::Contained by	ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]
リソースグループ [cmdb_ci_resource_group]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

シリアル番号 [cmdb_serial_number]

シリアル番号 [cmdb_serial_number] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
シリアル番号	serial_number
シリアル番号タイプ	serial_number_type
有効	valid

シリアル番号用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
シリアル番号 [cmdb_serial_number]	参照	サーバー [cmdb_ci_server]
シリアル番号 [cmdb_serial_number]	参照	Windows サーバー [cmdb_ci_win_server]
シリアル番号 [cmdb_serial_number]	参照	Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server]

サーバー [cmdb_ci_server]

サーバー [cmdb_ci_server] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
CPU コア数	cpu_core_count
CPU カウント	cpu_count
ディスク スペース (GB)	disk_space
インストールステータス	install_status
仮想	virtual
名前	name
オブジェクト ID	object_id
オペレーティングシステム	os

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
運用ステータス	operational_status
OS バージョン	os_version
RAM (MB)	ram
シリアル番号	serial_number
コメント	コメント

サーバー用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
サーバー [cmdb_ci_server]	Owns::Owned by	クラウド管理ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]
サーバー [cmdb_ci_server]	Virtualized by::Virtualizes	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]

ソフトウェア **[cmdb_ci_spkg]**

ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
キー	key
名前	name
バージョン	バージョン

ソフトウェア用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]	参照	ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

ソフトウェア インストール **[cmdb_sam_sw_install]**

ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
表示名	display_name
公開者	publisher
バージョン	version
ディスカバリーソース	discovery_source

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
インストール先	installed_on
名前	name

ソフトウェアインスタンス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]

ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]

ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
インストールステータス	install_status
名前	name
オブジェクト ID	object_id
運用ステータス	operational_status
サイズ	size
サイズ (バイト)	size_bytes
状況	state
ボリューム ID	volume_id

ストレージボリューム用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]

仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
CPU	cpu
ディスクサイズ (GB)	disks_size
インストールステータス	install_status
IP アドレス	ip_address
メモリ (MB)	memory
名前	name
オブジェクト ID	object_id
運用ステータス	operational_status
状況	state
VM インスタンス ID	vm_inst_id

仮想マシンインスタンス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Managed by::Manages	インスタンススケールセット [cmdb_ci_instance_scale_set]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Provisioned From::Provisioned	イメージ [cmdb_ci_os_template]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Provisioned From::Provisioned	ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Contains::Contained by	クラウド管理ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Uses:Used by	ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]

Windows サーバー [cmdb_ci_win_server]

Windows サーバー [cmdb_ci_win_server] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
CPU コア数	cpu_core_count
ディスクスペース (GB)	disk_space
インストールステータス	install_status

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

属性ラベル	属性の名前
仮想	virtual
名前	name
オブジェクト ID	object_id
オペレーティングシステム	os
運用ステータス	operational_status
OS バージョン	os_version
RAM (MB)	ram
シリアル番号	serial_number

Windows サーバー用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Windows サーバー [cmdb_ci_win_server]	Virtualized by::Virtualizes	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタのクイックスタートテスト

アップグレードの適用やアプリケーションの開発などの構成変更を行った後も、Microsoft Azure のサービスグラフコネクタが変わらず正常に動作するかを検証します。自分のインスタンスに固有のデータを使用するときは、それが成功するように、これらのクイックスタートテストをコピーしてカスタマイズします。

危険:
デフォルトでは、自動テストを実行するためのシステムプロパティは、実稼働システムでは実行できないように無効になっています。データの破損や機能停止を避けるため、開発、テスト、および他の非本番インスタンスでのみテストを実行してください。「自動テストフレームワーク (ATF) テストの実行を有効または無効にする」を参照してください。

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ

SG-Azure：**Microsoft Azure** のサービスグラフコネクタ検証テストスイート
複数のテストを使用して統合の整合性を検証するためのテストスイート。

テスト	説明	リリースバージョン
SG-Azure 可用性ゾーン	前提条件となる親の取り込みを使用して、可用性ゾーンテーブルのレコードの取り込みが成功したことを検証します。	Utah
SG-Azure データセンター	前提条件となる親の取り込みを使用して、Azure Data Center テーブルの複数のレコードが正常に取り込まれたことを検証します。	Utah
SG-Azure 機能	クラウドサービスアカウント、データセンター、クラウドデータベース、クラウド機能で複数	Utah

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SG-Azure：**Microsoft Azure** のサービスグラフコネクタ検証テストスイート
複数のテストを使用して統合の整合性を検証するためのテストスイート。

(続く)

テスト	説明	リリースバージョン
	のレコードが正常に取り込まれたことを検証します。	
SG-Azure 汎用リソース	[クラウドリソースと関係 (Cloud Resource and Relations)] テーブルの複数のレコードが正常に取り込まれたことを検証します。	Utah
SG-Azure ハードウェアテンプレート	ハードウェアテンプレートテーブルと計算テンプレートテーブルの複数のレコードが正常に取り込まれたことを検証します。	Utah
SG-Azure ロードバランサー	前提条件となる親の取り込みを使用して、ロードバランサー、コンピューターセキュリティグループ、および関係テーブルの複数のレコードが正常に取り込まれたことを検証します。	Utah
SG-Azure ネットワーク	前提条件となる親の取り込みを使用して、ネットワークテーブルの複数のレコードが正常に取り込まれたことを検証します。	Utah
サービスグラフ Azure ネットワークインターフェイス	ネットワーク、パブリック IP アドレス、および関係テーブルの複数のレコードが正常に取り込まれたことを検証します。	Utah
SG-Azure パブリック IP アドレス	パブリック IP アドレス、ネットワークおよびロードバランサーテーブルの複数のレコードが正常に取り込まれたことを検証します。	Utah
SG-Azure リソースグループ	リソースグループテーブルのレコードが正常に取り込まれたことを検証します。	Utah
SG-Azure スケールセット	スケールセットテーブルと関係テーブルのレコードが正常に取り込まれたことを検証します。	Utah
SG-Azure スケールセット VM	前提条件となる親の取り込みを使用して、サーバー、仮想マシンインスタンス、スケールセット、および関係テーブルの複数のレコードが正常に取り込まれたことを検証します。	Utah
SG-Azure セキュリティグループ	前提条件となる親の取り込みを使用して、クラウドサービスアカウント、コンピューターセ	Utah

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SG-Azure：**Microsoft Azure** のサービスグラフコネクタ検証テストスイート
複数のテストを使用して統合の整合性を検証するためのテストスイート。

(続く)

テスト	説明	リリースバージョン
	キュリティグループ、および関係テーブルの複数のレコードが正常に取り込まれたことを検証します。	
SG-Azure サーバー構成データ	前提条件となる親の取り込みを使用して、仮想マシンインスタンス、Linux サーバー、および関係テーブルの複数のレコードが正常に取り込まれたことを検証します。	Utah
SG-Azure ソフトウェア	前提条件となる親の取り込みを使用して、仮想マシンインスタンス、ソフトウェアレコード、および関係テーブルの複数のレコードが正常に取り込まれたことを検証します。	Utah
SG-Azure SQL	前提条件となる親の取り込みを使用して、データセンター、クラウドデータベース、および関連テーブルの複数のレコードが正常に取り込まれたことを検証します。	Utah
SG-Azure ストレージアカウント	前提条件となる親の取り込みを使用して、ストレージアカウント、コンピューターセキュリティグループ、および関係テーブルの複数のレコードが正常に取り込まれたことを検証します。	Utah
SG-Azure ストレージボリューム	前提条件となる親の取り込みを使用して、ストレージボリューム、コンピューターセキュリティグループ、および関係テーブルの複数のレコードが正常に取り込まれたことを検証します。	Utah
SG-Azure サブスクリプション	クラウドサービスアカウントテーブルのレコードが正常に取り込まれたことを検証します。	Utah
SG-Azure VM	前提条件となる親の取り込みを使用して、仮想マシン、仮想マシンインスタンス、および関係テーブルの複数のレコードが正常に取り込まれたことを検証します。	Utah

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタの詳細については、「Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ」を参照してください。

関連情報

クイックスタートテスト

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリに含まれる共通接続フレームワーク (CCF) を使用して、単一のビューでMicrosoft Azure のサービスグラフコネクタの接続の詳細にアクセスできます。

CCF を使用すると、 Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ で使用されるすべての接続にアクセスできます。接続の詳細には、接続エイリアス、接続のプロパティ、データソース、および接続に関連付けられたスケジュール設定済みデータインポートが含まれます。接続をテストすることもできます。詳細については、次を参照してください。 の接続の詳細へのアクセス サービスグラフコネクタ.

Azure 接続の詳細へのアクセス

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ用に構成された Azure 接続の詳細にアクセスします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Azure** > 接続.
2. [サービスグラフ接続] リストの [名前] 列から接続を選択します。
3. [サービスグラフ接続] ページで、接続名、エイリアス、データソースなどの接続の詳細を表示します。
4. 関連リストを選択すると、接続のさらなる詳細が表示されます。
5. オプション: [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタのその他の機能

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタで利用可能なその他の機能を、データのインポートに最大限活用します。

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ では、次の機能を使用できます。

複数構成 Azure コネ

ガイド付きセットアップに従ってハードウェアまたはソフトウェア接続を確立するか、ソフトウェア接続を追加するときにワークスペースを構成します。

並列ロードが有効な Azure アカウントのパーティションサイズを設定する

並列データロードを有効にすることで、データソースのパフォーマンスを最適化します。

デルタ同期を無効にする

必要に応じて Azure インスタンスから完全なデータをインポートします。

Azure データの収集のための VM インサイトの有効化

Azure の VMConnection テーブルと VMProcess テーブルにデータを設定するには、ログアナリティクスワークスペース内のすべての VM に対して VM インサイト機能を有効にします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタでの複数の接続の設定

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタでは、複数の Azure 接続をサポートしています。

重要:
ガイド付きセットアップでワークフロースタジオの [接続] ページで [接続を追加] を選択して、複数の接続を追加します。詳細については、次を参照してください。 構成 Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ.

複数の接続の設定

ガイド付きセットアップを使用して、ハードウェア接続またはソフトウェア接続を設定できます。Microsoft Azure のサービスグラフコネクタでは、ハードウェア接続とソフトウェア接続間の 1 対 1 のマッピングのみをサポートしています。したがって、複数のソフトウェア接続を構成する場合は、同数のハードウェア接続も構成する必要があります。それぞれの接続エイリアスを使用して、複数の接続を区別できます。

たとえば、10 の異なるワークスペースに 10 個のソフトウェア接続を追加する場合は、対応するソフトウェア接続ごとに 10 個のハードウェア接続も追加する必要があります。

複数のワークスペースの設定

ガイド付きセットアップを使用して、ソフトウェア接続を追加する際にワークスペースを設定できます。複数のワークスペースを設定するには、複数のワークスペースとそれに相当する数のハードウェア接続があるため、Microsoft Azure のサービスグラフコネクタでそれに対応する多くのソフトウェア接続を構成する必要があります。

たとえば、10 のワークスペースがある場合、各ワークスペースに 10 個のソフトウェア接続を追加し、対応するソフトウェア接続ごとに 10 個のハードウェア接続を追加する必要があります。

並列ロードが有効な Azure アカウントのパーティションサイズを設定する

データソースのパフォーマンスを最適化するにはのパーティションサイズを*azure_full_pull_partition_size*システムプロパティに設定します。

始める前に
アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ に設定します。詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。

必要なロール：admin

このタスクについて
並列ロード機能は、次のデータソースで使用できます。

- Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ 1.13.0 バージョン以降:
  - SG-Azure 機能
  - SG-Azure 汎用リソース
  - SG-Azure 実行コマンドを取得
  - SG-Azure ハードウェアテンプレートの更新
  - サービスグラフ Azure ハードウェア統合
  - SG-Azure Kubernetes クラスター
  - サービスグラフ Azure ロードバランサー
  - サービスグラフ Azure ネットワークインターフェイス
  - サービスグラフ Azure パブリック IP アドレス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- SG-Azure コマンドを実行
- SG-Azure スケールセット VM

- Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ 1.11.0 バージョン以降:
  - サービスグラフ Azure ネットワーク
  - サービスグラフ Azure 仮想マシン
  - サービスグラフ Azure ストレージボリューム

完全なデータをプルする場合、 *azure_full_pull_partition_size* プロパティは、構成アイテム (CI) データを取得するために並列ジョブとして実行できる Azure サブスクリプションの数を決定します。パーティション サイズは、1 つの並列スレッドがデータ取得のために評価する Azure サブスクリプションの数を決定します。*azure_full_pull_partition_size* プロパティを 100 に設定した場合、パーティションサイズは 100 サブスクリプションです。

注:
azure_full_pull_partition_size プロパティが構成されていない場合、CMDB 共通統合 アプリケーションのパーティションサイズ計算機能によって、実行時に並列ロードのパーティションサイズが自動的に決定されます。「CMDB 共通統合での並列ロードのパーティションサイズの計算」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Azure** > 接続.
2. [サービスグラフ接続] リストの [名前] 列から接続を選択します。
3. [サービスグラフ接続のプロパティ] 関連リストの [プロパティ] 列から **[azure_full_pull_partition_size]** を選択します。
   azure_full_pull_partition_size システムプロパティは、各パーティションがフルプルで処理するサブスクリプションの数を決定します。詳細については、「Microsoft Azure のサービスグラフコネクタのプロパティ」を参照してください。
4. [値] フィールドに、パーティションサイズとして 0 より大きい数値を入力します。
5. **[Update** (更新)] を選択します。

注:
データソースの並列データロードを有効にした後は、[**20** 件のレコードのテストロード] オプションと [すべてのレコードをロード] オプションがデータソースの実行に機能しません。並列ロードが有効になっているデータソースを実行するには、[予定されているデータインポート] から [今すぐ実行] を選択する必要があります。

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタでのデータ同期の設定

Azure インスタンスの デルタデータのみを同期するためのシステムプロパティを構成できます。

このコネクタは、Azure インスタンスからデルタデータのみをインポートする機能を備えています。デルタ同期を有効にすると、コネクタは Azure データの変更のみをインポートするため、Azure データのインポートプロセスが迅速になります。 データソースの [前回実行時間] フィールドには、最新のデルタプル実行のタイムスタンプが表示されます。[前回実行時間] フィールドは、前回のデルタプル実行が成功した場合にのみ更新されます。[前回実行時間] フィールドが空の場合は、データソースに対して前回のデルタプル実行がなく、完全プル実行がないか、まったく実行されていないことを示します。デルタプル期間は、現在の日時から前回の実行日時を減算することで計算されます。これは、デルタ期間 = 現在の日付タイムスタンプ - 前回実行日のタイムスタンプです。

アプリケーションには、デルタ同期を有効にするための *sn_sg_azure_integ.is_delta_sync_enabled* システムプロパティが含まれています。デフォ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ルトでは、 プロパティは true に設定されています。ただし、Azure インスタンスから完全なデータをインポートする場合は、*sn_sg_azure_integ.is_delta_sync_enabled* プロパティを無効にする必要があります。「デルタ同期を無効にする」を参照してください。

> **注:**
> データの完全なインポートが完了したら、*sn_sg_azure_integ.is_delta_sync_enabled* プロパティを true に戻して、後でデルタデータをプルします。このプロパティを false のままにすると、プルするたびに完全なデータがインポートされるため、かなりの時間がかかります。さらに、完全なインポートには更新または削除された構成アイテム (CI) が含まれていないため、常に完全なデータをインポートすると、プルされたデータで不一致が生じます。

デルタプルの場合は、システムプロパティを使用して、猶予時間、ページサイズ、先行期間、および API 呼び出し期間を構成することもできます。詳細については、「Microsoft Azure のサービスグラフコネクタのプロパティ」を参照してください。

デルタ同期を無効にする

デルタ同期を無効にして、すべての Microsoft Azure データをインポートします。

始める前に
アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ に設定します。詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。

必要なロール：admin

手順

1. ナビゲーションフィルターに「sys_properties.list」と入力して、*sn_sg_azure_integ.is_delta_sync_enabled* プロパティを開きます。
2. [値] フィールドに「false」と入力します。
3. [更新] を選択します。

Azure データの収集のための VM インサイトの有効化

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタを使用して TCP とプロセスデータを収集するには、Azure ポータルで VM インサイト機能を有効にする必要があります。

VM インサイト機能を有効にするための要件

- Azure Monitor のインサイトを介して仮想マシン (VM) からログをプッシュするための、ログアナリティクスワークスペースが作成されていることを確認します。Microsoft Azure のドキュメントサイトで Azure Monitor でのインサイト に関するドキュメントを参照してください。
- ログアナリティクスワークスペースに関連付けられているサブスクリプション名を書き留めます。

TCP およびプロセスデータの収集

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタの SG-Azure TCP および SG-Azure VM Config Data のデータソースは、Azure の VMConnection テーブルと VMProcess テーブルからデータをインポートします。Azure の VMConnection テーブルと VMProcess テーブルからデータを正しく取得するには、ログアナリティクスワークスペース内のすべての VM に対して VM インサイト機能を有効にする必要があります。インサイトを介してこれらのテーブルを設定する方法については、Microsoft Azure ドキュメントサイトの「Azure portal で VM insights を有効にする」を参照してください。

VM インサイトを有効にするには、いくつかの方法があります。詳細については、Microsoft Azure のドキュメントサイトで「Azure Portal で VM Insights を有効にする」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
データ収集ルールで、 ルールフォームの [ゲストパフォーマンスを有効にする] チェックボックスと [プロセスと依存関係を有効にする (マップ)] チェックボックスがオンになっていることを確認します。

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタの参照

参照トピックには、Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ のコンポーネントに関する追加情報が記載されています。

サポートされる Microsoft Azure リソースタイプ

いくつかの Microsoft Azure リソースタイプは、CMDB データとしてインポートされます。

Microsoft Azure リソースタイプとは、特定のデータ ースに対して Azure Resource Graph API を使用してデータをフィルター処理するために使用されるデルタクエリに含まれる名前を指します。

注:
デルタプルには、デルタクエリ内の条件によって定義された特定の期間のデータが含まれます。

次の表に、Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ データソースとそれらがインポートする Microsoft Azure リソースタイプ、またインポート中にデータの完全プルとデルタプルの両方をサポートするかどうかを示します。 ✓ はサポートされていることを示し、# はサポートされていないことを示します。

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ でサポートされるリソースタイプ

データソース	CMDB CI クラス	Microsoft Azure リソースタイプ	完全プル	デルタプル
サービスグラフ Azure サブスクリプション	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]	Microsoft.Resources/subscriptions	✓	✓
	キー値 [cmdb_key_value]	タグ	✓	✓
SG-Azure データセンター更新	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]	なし	✓	✓
サービスグラフ Azure リソースグループ	リソースグループ [cmdb_ci_resource_group]	Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups	✓	✓
	キー値 [cmdb_key_value]	タグ	✓	✓
サービスグラフ Azure 可用性ゾーン	可用性ゾーン [cmdb_ci_availability_zone]	Microsoft.Compute/availabilitySets	✓	✓
	キー値 [cmdb_key_value]	タグ	✓	✓
サービスグラフ Azure ストレージボリューム	ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]	Microsoft.Compute/disks	✓	✓
	キー値 [cmdb_key_value]	タグ	✓	✓

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ でサポートされるリソースタイプ (続く)

データソース	CMDB **CI** クラス	Microsoft Azure リソースタイプ	完全プル	デルタプル
サービスグラフ Azure ロードバランサー	クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Microsoft.Network/loadBalancers	✓	✓
	クラウド LB IP アドレス [cmdb_ci_cloud_lb_ipaddress]	Microsoft.Network/loadBalancers	✓	✓
	キー値 [cmdb_key_value]	タグ	✓	✓
サービスグラフ Azure ネットワーク	クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]	Microsoft.Network/virtualnetworks	✓	✓
	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]	Microsoft.Network/virtualnetworks	✓	✓
	クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]	Microsoft.Network/virtualnetworks	✓	✓
	キー値 [cmdb_key_value]	タグ	✓	✓
サービスグラフ Azure ネットワークインターフェイス	Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	Microsoft.Network/networkInterfaces	✓	✓
	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]	Microsoft.Network/networkInterfaces	✓	✓
	ハードウェア [cmdb_ci_hardware]	Microsoft.Network/networkInterfaces	✓	✓
	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Microsoft.Network/networkInterfaces	✓	✓
	キー値 [cmdb_key_value]	タグ	✓	✓
サービスグラフ Azure パブリック IP アドレス	クラウドパブリック IP アドレス [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress]	Microsoft.Network/publicIPAddresses	✓	✓
	Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	Microsoft.Network/publicIPAddresses	✓	✓
	クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Microsoft.Network/publicIPAddresses	✓	✓
	クラウド LB IP アドレス [cmdb_ci_cloud_lb_ipaddress]	Microsoft.Network/publicIPAddresses	✓	✓
	キー値 [cmdb_key_value]	タグ	✓	✓
サービスグラフ Azure セキュリティグループ	CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group]	Microsoft.Network/networkSecurityGroups	✓	✓
	キー値 [cmdb_key_value]	タグ	✓	✓
サービスグラフ Azure	クラウドストレージアカウント [cmdb_ci_cloud_storage_account]	Microsoft.Storage/storageAccounts	✓	✓
	キー値 [cmdb_key_value]	タグ	✓	✓

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ でサポートされるリソースタイプ (続く)

データソース	CMDB **CI** クラス	Microsoft Azure リソースタイプ	完全プル	デルタプル
ストレージアカウント				
サービスグラフ Azure 仮想マシン	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Microsoft.Compute/virtualMachines	✓	✓
	イメージ [cmdb_ci_os_template]	Microsoft.Compute/virtualMachines	✓	✓
	Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server]	Microsoft.Compute/virtualMachines	✓	✓
	サーバー [cmdb_ci_server]	Microsoft.Compute/virtualMachines	✓	✓
	Windows サーバー [cmdb_ci_win_server]	Microsoft.Compute/virtualMachines	✓	✓
	キー値 [cmdb_key_value]	タグ	✓	✓
サービスグラフ Azure ソフトウェア	ソフトウェア資産管理 (SAM) アプリケーションがインストールされていない場合： ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install]	なし	✓	✓
	SAM アプリケーションがインストールされている場合： ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]	なし	✓	✓
SG-Azure SQL	クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database]	Microsoft.Sql/servers Microsoft.DBforPostgreSQL/servers	✓	✓
	キー値 [cmdb_key_value]	タグ	✓	✓
サービスグラフ Azure TCP	TCP 接続 [cmdb_tcp]	なし	✓	✓
	実行中のプロセス [cmdb_running_process]	なし	✓	✓
SG-Azure 機能	クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function]	Microsoft.Web/sites	✓	✓
SG-Azure 汎用リソース	クラウドリソース [cmdb_ci_cmp_resource]	Microsoft.ResourceGraph/resources - Generic	✓	✓
	キー値 [cmdb_key_value]	タグ	✓	✓

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ でサポートされるリソースタイプ (続く)

データソース	CMDB **CI** クラス	Microsoft Azure リソースタイプ	完全プル	デルタプル
SG-Azure スケールセット	インスタンススケールセット [cmdb_ci_instance_scale_set]	Microsoft.Compute/virtualmachinescalesets	✓	✓
SG-Azure スケールセット VM **注:** 統一オーケストレーションスケールセット VM をインポートします。	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	なし	✓	#
	ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]	なし	✓	#
	イメージ [cmdb_ci_os_template]	なし	✓	#
	Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	なし	✓	#
	ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]	なし	✓	#
	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]	なし	✓	#
	Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server]	なし	✓	#
	サーバー [cmdb_ci_server]	なし	✓	#
	Windows サーバー [cmdb_ci_win_server]	なし	✓	#
	キー値 [cmdb_key_value]	タグ	✓	#
SG-Azure ソフトウェア削除	SAM アプリケーションがインストールされていない場合： ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install]	なし	✓	✓
	SAM アプリケーションがインストールされている場合： ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]	なし	✓	✓
SG-Azure ハードウェアテンプレートの更新	ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]	なし	✓	✓
サービスグラフ Azure	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	なし	✓	✓

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ でサポートされるリソースタイプ (続く)

データソース	CMDB **CI** クラス	Microsoft Azure リソースタイプ	完全プル	デルタプル
ハードウェア統合	コンピューター [cmdb_ci_computer]	なし	✓	✓
SG-Azure コマンドを実行	なし	なし	✓	#
SG-Azure 実行コマンドを取得	アプリケーション [cmdb_ci_appl]	なし	✓	#
	TCP 接続 [cmdb_tcp]	なし	✓	#
	実行中のプロセス [cmdb_running_process]	なし	✓	#
SG-Azure Kubernetes クラスター	SG-Azure Kubernetes クラスター [sn_sg_azure_integ_kubernetes_cluster]	Microsoft.ContainerService/managedClusters	✓	✓

Microsoft Azure ディスカバリーソリューションの比較

ITOM ヴィジビリティ アプリケーションはさまざまな Microsoft Azure リソースを検出し、 構成管理データベース (CMDB) 内の関連する構成アイテム (CI) クラスにその属性を入力します。

ITOM ヴィジビリティ ソリューション

ITOM ヴィジビリティ は、組織のクラウドインフラストラクチャを包括的に可視化できます。各アプリケーションには独自の強みと機能があり、それらを比較することで、それらの機能と利点に関する全体的なインサイトを得ることができます。

ITOM ヴィジビリティ 検出のためのソリューション **Azure**

ITOM ヴィジビリティソリューション	概要	設定
ディスカバリーとサービスマッピングパターン および ヴィジビリティコンテンツ	Discovery patterns used by ITOM Visibility	• ストアアプリを最新のリリースバージョンに更新する必要があります。 • ITOM ヴィジビリティにアクセス許可を提供する必要があります。詳細については、「Set up Azure service accounts」を参照してください。
Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ	Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ	ガイド付きセットアップを使用して Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ を構成します

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

ほとんどの場合、CI クラスは両方のソリューションに適用できます。ソリューションの 1 つに該当しない場合、そのソリューションは「該当なし」とマークされます。

ディスカバリーとサービスマッピングパターン 対 **Microsoft Azure** のサービスグラフコネクタ

リソースタイプ	クラウドディスカバリーとサービスマッピングパターンによるサポート	クラウドサービスグラフコネクタによるサポート	CI クラス
microsoft.compute/availabilitysets	はい	該当なし	cmdb_ci_availability_set
microsoft.compute/availabilitysets	はい	はい	cmdb_ci_availability_zone
Microsoft.Management/managementGroups	はい	いいえ	cmdb_ci_azure_management_group
Microsoft。KeyVault/Vault	はい	いいえ	cmdb_ci_certificate
• Microsoft.Sql/servers/databases • Microsoft.DBforMySQL/servers • Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts • Microsoft.Cache/Redis	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_database
• Microsoft.Sql/servers • Microsoft.DBforPostgreSQL/servers	はい	はい	cmdb_ci_cloud_database
Microsoft.Network/ExpressRoute Circuits	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_direct_connect
Microsoft.Storage/storageAccounts/fileServices	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_file_service
Microsoft.Storage/storageAccounts/fileServices/shares	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_file_share
Microsoft.Web/sites/functions	はい	はい	cmdb_ci_cloud_function
VM サイズ	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_hardware_type

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ディスカバリーとサービスマッピングパターン 対 **Microsoft Azure** のサービスグラフコネクタ (続く)

リソースタイプ	クラウドディスカバリーとサービスマッピングパターンによるサポート	クラウドサービスグラフコネクタによるサポート	**CI** クラス
microsoft.compute/hostgroups/hosts	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_host
Microsoft.Network/ApplicationGateways	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_load_balancer
microsoft.network/loadbalancers	はい	はい	cmdb_ci_cloud_load_balancer
Microsoft.Storage/storageAccounts/blobService	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_object_service
テナント	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_org
microsoft.network/publicipaddresses	はい	はい	cmdb_ci_cloud_public_ipaddress
Microsoft.Storage/storageAccounts/queueServices	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_queue_service
Microsoft.Resources/subscriptions	はい	はい	cmdb_ci_cloud_service_account
Microsoft.Management/managementGroup	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_service_account
microsoft.storage/storageaccounts	はい	はい	cmdb_ci_cloud_storage_account
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_subnet
Microsoft.Storage/storageAccounts/tableServices	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_table_service
microsoft.web/sites	はい	いいえ	cmdb_ci_cloud_webserver
Microsoft.Network/NetworkSecurityGroups	はい	はい	cmdb_ci_compute_security_group
microsoft.network/privatednszones	はい	いいえ	cmdb_ci_dns_zone
Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets	はい	はい	cmdb_ci_instance_scale_set
Microsoft.ContainerService/managedClusters	はい	はい	cmdb_ci_kubernetes_cluster
Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools	はい	いいえ	cmdb_ci_lb_pool

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ディスカバリーとサービスマッピングパターン 対 **Microsoft Azure** のサービスグラフコネクタ (続く)

リソースタイプ	クラウドディスカバリーとサービスマッピングパターンによるサポート	クラウドサービスグラフコネクタによるサポート	CI クラス
Microsoft.Network/loadBalancers/inboundNatRules	はい	いいえ	cmdb_ci_lb_service
microsoft.network/natgateways	はい	いいえ	cmdb_ci_nat_gateway
microsoft.network/virtualnetworks	はい	はい	cmdb_ci_network
microsoft.network/networkinterfaces	はい	はい	cmdb_ci_nic
microsoft.compute/images	はい	いいえ	cmdb_ci_os_template
Microsoft.Resources/resourceGroups	はい	はい	cmdb_ci_resource_group
Microsoft.Network/routeTables/routes	はい	いいえ	cmdb_ci_route_table
microsoft.network/routetables	はい	いいえ	cmdb_ci_route_table
microsoft.compute/disks	はい	はい	cmdb_ci_storage_volume
microsoft.network/localNetworkGateways	はい	いいえ	cmdb_ci_virtual_pvt_gateway
microsoft.network/virtualnetworkgateways	はい	いいえ	cmdb_ci_virtual_pvt_gateway
microsoft.compute/virtualmachines	はい	はい	cmdb_ci_vm_instance
microsoft.sqlvirtualmachine/sqlvirtualmachines	はい	いいえ	cmdb_ci_vm_instance
Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualNetworkPeerings	はい	いいえ	cmdb_ci_vnet_peering
microsoft.network/connections	はい	いいえ	cmdb_ci_vpc_gateway_connection
Microsoft.Resources/tags	はい	はい	cmdb_key_value
Microsoft.Compute/virtualMachines	いいえ	はい	cmdb_ci_server
Microsoft.Compute/virtualMachines	いいえ	はい	cmdb_ci_win_server

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ディスカバリーとサービスマッピングパターン 対 **Microsoft Azure** のサービスグラフコネクタ (続く)

リソースタイプ	クラウドディスカバリーとサービスマッピングパターンによるサポート	クラウドサービスグラフコネクタによるサポート	CI クラス
Microsoft.Network/networkInterfaces	いいえ	はい	cmdb_ci_hardware
Microsoft.Compute/virtualMachines	いいえ	はい	cmdb_ci_linux_server
Microsoft.ContainerService/managedClusters	いいえ	はい	cmdb_ci_kubernetes_cluster
Microsoft.Compute/virtualmachinescalesets	いいえ	はい	cmdb_ci_vm_instance
Microsoft.ServiceBus/namespaces/queues	はい	いいえ	cmdb_azure_service_bus_queue
Microsoft.ServiceBus/namespaces/topics	はい	いいえ	cmdb_azure_service_bus_topic
Microsoft.AppConfiguration/ConfigurationStores	はい	いいえ	cmdb_azure_app_configuration_confi
microsoft.automation/automationaccounts	はい	いいえ	cmdb_azure_automation_automation_
microsoft.compute/diskEncryptionSets	はい	いいえ	cmdb_azure_disk_encryption_set_disk
microsoft.compute/galleries/images	はい	いいえ	cmdb_azure_compute_gallery_image_
microsoft.compute/snapshots	はい	いいえ	cmdb_azure_compute_snapshot
microsoft.containerregistry/registries	はい	いいえ	cmdb_azure_container_registry_regis
microsoft.databricks/workspaces	はい	いいえ	cmdb_azure_databricks_workspace
microsoft.datafactory/factories	はい	いいえ	cmdb_azure_data_factory_data_facto
microsoft.dataprotection/backupvaults	はい	いいえ	cmdb_azure_data_protection_backup
Microsoft.EventGrid/SystemTopics	はい	いいえ	cmdb_azure_event_grid_system_topic
microsoft.eventhub/namespaces	はい	いいえ	cmdb_azure_event_hub_namespace
microsoft.insights/components	はい	いいえ	cmdb_azure_application_insight_comp

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタのレコードのライフサイクル管理

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタのライフサイクル管理は、作成から削除までのライフサイクル全体を通じて、Azureリソースのステータスを監視および更新します。

ライフサイクル管理プロセスは、 構成管理データベース (CMDB)内のデータの正確性と完全性を維持するのに役立ちます。

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタでの CI のライフサイクル管理

次の表に、Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ でライフサイクル管理を使用できる CMDB テーブルおよびその他の非CMDBテーブルの構成アイテム (CI) を示します。

ライフサイクル管理でサポートされているテーブル

データソース	CMDB CI クラス	利用できるライフサイクル管理
サービスグラフ Azure 可用性ゾーン	可用性ゾーン [cmdb_ci_availability_zone]	はい
	キー値 [cmdb_key_value]	いいえ
SG-Azure データセンター更新	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]	適用外
SG-Azure 機能	クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function]	はい
SG-Azure 汎用リソース	クラウドリソース [cmdb_ci_cmp_resource]	はい
	キー値 [cmdb_key_value]	いいえ
SG-Azure 実行コマンドを取得	アプリケーション [cmdb_ci_appl]	適用外
	TCP 接続 [cmdb_tcp]	適用外
	実行中のプロセス [cmdb_running_process]	適用外
SG-Azure ハードウェアテンプレートの更新	ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]	適用外
サービスグラフ Azure ハードウェア統合	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	適用外
	コンピューター [cmdb_ci_computer]	適用外
SG-Azure Kubernetes クラスター	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	はい
サービスグラフ Azure ロードバランサー	クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	はい
	クラウド LB IP アドレス [cmdb_ci_cloud_lb_ipaddress]	はい
	キー値 [cmdb_key_value]	いいえ
サービスグラフ Azure ネットワーク	クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]	はい
	クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]	はい
	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]	いいえ
	キー値 [cmdb_key_value]	いいえ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ライフサイクル管理でサポートされているテーブル (続く)

データソース	CMDB CI クラス	利用できるライフサイクル管理
サービスグラフ Azure ネットワークインターフェイス	Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	はい
	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]	いいえ
	ハードウェア [cmdb_ci_hardware]	適用外
	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	適用外
	キー値 [cmdb_key_value]	いいえ
サービスグラフ Azure パブリック IP アドレス	クラウドパブリック IP アドレス [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress]	はい
	Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	はい
	クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	はい
	クラウド LB IP アドレス [cmdb_ci_cloud_lb_ipaddress]	はい
	キー値 [cmdb_key_value]	いいえ
サービスグラフ Azure リソースグループ	リソースグループ [cmdb_ci_resource_group]	はい
	キー値 [cmdb_key_value]	いいえ
SG-Azure スケールセット	インスタンススケールセット [cmdb_ci_instance_scale_set]	はい
SG-Azure スケールセット VM	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	はい
	ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]	はい
	イメージ [cmdb_ci_os_template]	適用外
	Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	はい
	ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]	適用外
	Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server]	はい
	サーバー [cmdb_ci_server]	はい
	Windows サーバー [cmdb_ci_win_server]	はい
	キー値 [cmdb_key_value]	いいえ
サービスグラフ Azure セキュリティグループ	CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group]	はい
	キー値 [cmdb_key_value]	いいえ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ライフサイクル管理でサポートされているテーブル (続く)

データソース	CMDB CI クラス	利用できるライフサイクル管理
サービスグラフ Azure ソフトウェア	ソフトウェア資産管理 (SAM) アプリケーションがインストールされていない場合： ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] SAM アプリケーションがインストールされている場合： ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install]	はい
SG-Azure ソフトウェア削除	SAM アプリケーションがインストールされていない場合： ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] SAM アプリケーションがインストールされている場合： ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install]	はい
SG-Azure SQL	クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database]	はい
	キー値 [cmdb_key_value]	いいえ
サービスグラフ Azure ストレージアカウント	クラウドストレージアカウント [cmdb_ci_cloud_storage_account]	はい
	キー値 [cmdb_key_value]	いいえ
サービスグラフ Azure ストレージボリューム	ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]	はい
	キー値 [cmdb_key_value]	いいえ
サービスグラフ Azure サブスクリプション	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]	いいえ
	キー値 [cmdb_key_value]	いいえ
サービスグラフ Azure TCP	TCP 接続 [cmdb_tcp]	いいえ
	実行中のプロセス [cmdb_running_process]	いいえ
サービスグラフ Azure 仮想マシン	Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server]	はい
	サーバー [cmdb_ci_server]	はい
	Windows サーバー [cmdb_ci_win_server]	はい

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ライフサイクル管理でサポートされているテーブル (続く)

データソース	CMDB CI クラス	利用できるライフサイクル管理
	イメージ [cmdb_ci_os_template]	はい
	キー値 [cmdb_key_value]	いいえ
	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	はい

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタのプロパティ

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタのプロパティが、コネクタの動作を制御します。

システムプロパティ

これらのシステムプロパティは、Microsoft Azure のサービスグラフコネクタで使用することができます。

> **注:**
> システムのプロパティ [sys_properties] テーブルを開くには、ナビゲーションフィルターに「sys_properties.list」と入力します。

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタのシステムプロパティ

プロパティ	説明
api_retry_max	コネクタ内のデータソースから行われる Microsoft Azure API 呼び出しの最大再試行回数を入力します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：3 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
api_retry_max_without_backoff	指数バックオフを使用して連続する再試行間の待機時間を長くすることなく、コネクタ内のデータソースから行われる Microsoft Azure API 呼び出しの再試行の上限を入力します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：3 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
azure_full_pull_partition_size	完全なデータプルのパーティションサイズ Azure 設定します。このプロパティは、各パーティションが処理するサブスクリプションの数を決定します。値は 0 より大きい数値に設定する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタのシステムプロパティ (続く)

プロパティ	説明
	• タイプ：整数 • デフォルト値：null • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル **注:** 値が指定されていない場合、プロパティ値はインスタンス内のアクティブなスレッドの数に基づいて決定されます。 「並列ロードが有効な Azure アカウントのパーティションサイズを設定する」を参照してください。
delta_grace_time	増分変更をフェッチするときに、現在のデルタプル期間に追加する期間を時間単位で入力します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：0 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
delta_page_size	コネクタ内のデータソースのデルタプルでページごとにフェッチされるレコードの最大数であるページサイズを入力します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：500 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
is_delta_sync_enabled	デルタ同期には、プロパティを false に設定します。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル 「Microsoft Azure のサービスグラフコネクタでのデータ同期の設定」を参照してください。
LDC_status	regionType 属性が [論理] であるか、データセンターのサービスアカウントが非アクティブ化またはされている場合に、Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter] CI クラスの [コメント] 属性に Azure データセンター (論理データセンターとも呼ばれる) のパッシブステータスを設定で

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタのシステムプロパティ (続く)

プロパティ	説明
	きるようにするには、このプロパティを true に設定します。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
load_balancer_page_limit	サービスグラフ Azure ロードバランサーデータソースのデルタプルでフェッチされる、ページあたりの最大レコード数を入力します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：500 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
maximum_delta_total_period	デルタプル中の現在の実行時間までの最大期間を日数で入力します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：7 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
maximum_delta_window_period	デルタプル中の合計デルタ期間内に各 API コールを繰り返す最大期間を時間単位で入力します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：24 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
network_interface_page_limit	サービスグラフ Azure ネットワークインターフェイスデータソースのデルタプルでフェッチされる、ページあたりの最大レコード数を入力します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：500 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
pull_disabled_subscriptions	された非アクティブ化 Azureされたサブスクリプションに関連付けられたリソースのインポートには、プロパティを false に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタのシステムプロパティ (続く)

プロパティ	説明
	• タイプ：true | false • デフォルト値：True • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
security_group_page_limit	サービスグラフ Azure セキュリティグループデータソースのデルタプルでフェッチされる、ページあたりの最大レコード数を入力します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：500 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
sn_sg_azure_integ.insert_short_lived_vms	VM がデルタロード期間中に作成および終了された場合、プロパティを false に設定すると、CMDBでの仮想マシン (VM) の作成になります。 • タイプ：true | false • デフォルト値：True • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
software_page_limit	サービスグラフ Azure ソフトウェアデータソースを通じてソフトウェアデータをインポートするときに、ページごとにフェッチされるレコードの最大数を入力します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：5000 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
tcp_and_process_page_limit	サービスグラフ Azure TCP データソースを通じて TCP および実行中プロセスデータをインポートするときに、ページごとにフェッチされるレコードの最大数を入力します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：1000 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
tcp_time_period	サービスグラフ Azure TCP データソースを通じて TCP および実行中のプロセスデータをインポートする期間を時間単位で入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Microsoft Azure のサービスグラフコネクタのシステムプロパティ (続く)

プロパティ	説明
	• タイプ：整数 • デフォルト値：1 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
vm_power_state_page_limit	SG-Azure VM 構成データソースを介して VM の電源状態をインポートするときに、ページごとにフェッチされるレコードの最大数を入力します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：1000 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
network_page_limit	サービスグラフ Azure ネットワークデータソースのカスタムプロパティ。デルタプルでフェッチされるレコードの数を減らす必要がある場合は、このシステムプロパティを作成します。 詳細については、「Add a system property」を参照してください。 SG-Azure ネットワークデータソースのデルタプルでフェッチされる、ページあたりの最大レコード数を指定します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：500 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル

Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタ

Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタを使用して、Microsoft Defender for Endpoint セキュリティソリューションによって保護されているマシンから ServiceNow インスタンスにデータをプルします。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされているバージョン

- サポートされている Microsoft Defender for Endpoint のバージョン：
  - Microsoft Defender for Endpoint プラン 1
  - Microsoft Defender for Endpoint プラン 2
- サポートされている ServiceNow のバージョン：
  - Washington DC
  - Xanadu
  - Yokohama

ユースケース

ServiceNow セキュリティオペレーション アプリケーションには、Microsoft Defender for Endpoint セキュリティソリューションを利用するマシンに関するインサイトを得るために、サービスグラフコネクタと情報をやり取りする機能が備わっています。

をアップグレードする際の重要な情報 **Microsoft Defender Endpoint** のサービスグラフコネクタ

Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタ 1.2.0 にアップグレードした後、Server [cmdb_ci_server] CI クラスからコンピューター [cmdb_ci_computer] CI クラスにデータを移行します。詳細については、Now Supportナレッジベースの記事「Service Graph Connector for Microsoft Defender Endpoint - Data migration after upgrade to version 1.2.0 [KB2096769] (Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタ - バージョン 1.2.0 にアップグレードした後のデータ移行)」を参照してください。

コネクタの接続の構成

コネクタの接続は、CMDB ワークスペースのSGC セントラルビューを使用して設定できます。このビューを使用すると、コネクタを検出してインストールし、接続の作成、編集、監視、デバッグのライフサイクル全体を効果的に管理できます。SGC セントラルを使用してコネクタを設定するには、「SGC セントラル を使用して Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタを構成する」を参照してください。

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

CMDB 統合ダッシュボード

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべての統合のステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。すべての統合実行のメトリクスを確認することができます。特定の CMDB 統合、特定の期間、または特定の統合実行に関してビューをフィルタリングすることもできます。CMDB 統合ダッシュボードでの Microsoft Defender for Endpoint 統合の監視の詳細については、「CMDB 統合ダッシュボードの使用」を参照してください。

データマッピング

Microsoft Defender for Endpoint データソースのデータは、強力な変換エンジン (RTE) を使用してマッピングされ、ServiceNow CMDB 構成アイテム (CI) クラス定義に変換されます。データは、識別および調整エンジン (IRE) を使用して ServiceNow CMDB に挿入されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

接続の設定が完了したら、 Microsoft Defender for Endpoint セキュリティソリューションを使用しているマシンから定期的にデータをプルするように統合を構成できます。

Microsoft Defender for Endpoint セキュリティソリューションには、次のデータソースが含まれています。

SG-Defender マシン

Microsoft Defender for Endpointセキュリティソリューションを使用するマシンからマシン関連のデータをすべてインポートし、インポートしたデータを SG-Defender マシン [sn_defender_integ_sg_defender_machines] ステージングテーブルにロードしてから、次のターゲットテーブルに入力します。

- IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
- ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install] (ソフトウェア資産管理 (SAM) アプリケーションがインストールされている場合)
- ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] (SAM アプリケーションがインストールされていない場合)
- ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] (SAM アプリケーションがインストールされていない場合)
- SG-Defender マシン関連 [sn_defender_integ_sg_defender_machines_related]
- ネットワークアダプター [cmdb_ci_network_adapter]
- コンピューター [cmdb_ci_computer]
- Windows サーバー [cmdb_ci_win_server]

注:
ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install]、ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]、およびソフトウェア [cmdb_ci_spkg] テーブルには、オペレーティングシステムの詳細のみが入力されます。

Microsoft Defender for Endpoint セキュリティソリューションからデータをプルしたときにデータが保存される場所の詳細については、「Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス」を参照してください。

統合ハブ ETL アプリを使用して、データマップを表示できます。詳細については、「統合ハブ ETL」を参照してください。

関連情報

サービスグラフコネクタ

SGC セントラル を使用して Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタを構成する

Microsoft Defender for Endpoint データを 構成管理データベース (CMDB) にプルするようにスケジュール済みインポートジョブを設定します。

始める前に

次のいずれかの作業を完了します。

- ServiceNow Store から Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタ バージョン 1.1.0 以降をインストールします。 インストール手順 ServiceNow Store については、「ServiceNow Store アプリケーションのインストール」を参照してください。
- Microsoft Defender for Endpoint のアクティブなサブスクリプションがあることを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- Microsoft Defender for Endpointへのプログラムによるアクセスを取得するためのAzureアプリケーションを作成したことを確認します。Microsoft 365ドキュメントの「ユーザーなしでMicrosoft Defender for Endpointにアクセスするアプリを作成する」を参照してください。
- Microsoft Defender for Endpoint アドミニストレーターアカウントのテナント ID、クライアント ID、およびクライアントシークレットの詳細を取得します。
- Microsoft Defender for Endpoint で、Machine.Read.All および Machine.ReadWrite.All のアクセス許可を有効にします。`List machines` API については、Microsoft 365 ドキュメントの「アクセス許可」を参照してください。

必要なロール：cmdb_inst_admin または admin

このタスクについて
オンボーディングコネクタのプレイブックエクスペリエンスは、CMDB ワークスペースのSGC セントラルでアクティブ化されます。SGC セントラル アプリケーションを構成するには「SGC セントラルの構成」を参照し、プレイブックの操作方法の詳細については「プレイブックの操作」を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [概要] ページで、[接続を作成] を選択します。

   ヒント:
   または、 [すべての接続] ページで [接続を作成] を選択することもできます。

4. [接続の作成] ウィンドウで、 Microsoft Defender コネクタの種類を選択し、 [接続の構成] を選択します。
   Microsoft Defender for Endpoint のデフォルト接続である SG Defender OAuth2.0 接続は、アプリケーション内で使用できます。Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタは単一のインスタンスしかサポートしないため、デフォルト接続を初めて構成することも、後で編集を再開することもできます。
5. コネクタを使用して初めて接続を設定するときは、最初の前提条件を満たしてください。

   注:
   この手順は、初回セットアップ時にのみ必要です。「で接続を作成するときに初期セットアップタスクを実行する SGC セントラル」を参照してください。

6. 接続の詳細を入力し、Microsoft Defender for Endpoint データをインポートするための API 接続をテストします。

   a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[接続を構成してテスト **(Configure and test connection)]** アクティビティを選択します。

   b. フォームのフィールドに入力します。

   [接続を構成してテスト **(Configure and test connection)]** フォーム

フィールド	説明
接続名	Microsoft Defender for Endpoint接続レコードを識別する名前です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
	注: このフィールドは自動的に SG Defender OAuth2.0 接続に設定されます。フィールド値はそのままにします。
OAuth クライアント ID	「事前準備」セクションで説明されている、ご利用中の Microsoft Defender for Endpoint アプリケーション (クライアント) ID。
OAuth クライアントシークレット	「事前準備」セクションで説明されている、ご利用中の Microsoft Defender for Endpoint のクライアントシークレット。
OAuth トークン URL	Microsoft Defender for Endpoint のトークン URL。 トークン URL を次の形式で入力します。 `https://login.microsoftonline.com/<tenantid>/oauth2/v2.0/token` ここでの *<tenantid>* は、「事前準備」セクションで説明されている Microsoft Defender for Endpoint のテナント ID です。
MID サーバーを使用	MID サーバーを使用するためのオプションです。 注: MID サーバーの使用はオプションです。
MID 選択	コネクターが使用する MID サーバーの名前。 このフィールドは、**[MID** サーバーを使用] チェックボックスをオンにした場合にのみ表示されます。

c. [接続の更新とテスト **(Update and test connection)]** を選択します。

d. 接続テストが完了したら、[続行] を選択します。

7. 定期的にデータをインポートするようにインポートスケジュールを構成します。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)]** アクティビティを選択します。

b. [インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)]** を選択します。

c. [スケジュール済みインポート] リスト内の [親スケジュール済みデータインポート] を展開して、 **SG-Defender** マシン のインポートスケジュールを選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

d. [インポートスケジュールの構成] ダイアログボックスで、[アクティブ] チェックボックスをオンにして、実行スケジュールと時間の詳細を入力します。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

e. **[Save** (保存)] を選択します。
または、[今すぐ実行] を選択して、インポートスケジュールをすぐに実行します。

f. **[Continue** (続行)] を選択します。

8. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[接続セットアップの確認] アクティビティを選択して、接続が構成されているかどうかを確認します。

次のタスク
[すべての接続を表示 **(View all connections)]** を選択して、接続の詳細を確認します。構成された接続が [インストール済み接続 (Installed connections)] リストに表示されます。

関連情報

Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタ

Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス

Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

ガイド付きセットアップを使用して **Microsoft Defender Endpoint** のサービスグラフコネクタ を構成します

Microsoft Defender for Endpoint セキュリティソリューションを利用するマシンから 構成管理データベース (CMDB) にデータをプルします。

始める前に

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

この サービスグラフコネクタを使用するには、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) 可視化アプリケーションまたは ITOM ディスカバリーアプリケーションをベースにしたサブスクリプションユニットへのサブスクリプションが必要です。ご利用のサブスクリプションの「ServiceNow サブスクリプションユニットの概要」の「管理対象の IT リソースタイプ」というタイトルのセクションで定義されているとおり、CMDB でこの サービスグラフコネクタ によって作成または変更されていても、ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー によってまだ管理されていない管理対象の IT リソースの場合、これらのリソースにより、そのアプリケーションからのサブスクリプションユニットの消費量が増加します。ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー内の現在のサブスクリプションユニットの消費量を確認し、利用可能なキャパシティを確認してください。

依存関係と要件：

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。
- ITOM ディスカバリーライセンスプラグイン (com.snc.itom.discovery.license)。このプラグインを有効にする必要があります。
- ITOM Licensing プラグイン (com.snc.itom.license)。詳細については、「ディスカバリーの要求」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 自動的にインストールされる Datastream Action プラグイン (com.glide.hub.action_type.datastream)。
- Observability Commons for CMDB (sn_observability)。これはイベントの取り込みにのみ必要です。イベント管理を機能させるには、コネクタをインストールする前に、Observability Commons for CMDB (sn_observability) アプリをインストールする必要があります。詳細については、ServiceNow Store の「Observability Commons for CMDB」を参照してください。

次のいずれかの作業を完了します。

- Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタ アプリケーション (sn_defender_integ) をインストールします。詳細については「ServiceNow Store アプリケーションのインストール」を参照してください。
- Microsoft Defender for Endpoint の有効なサブスクリプションがあることを確認します。
- Microsoft Defender for Endpoint へのプログラムによるアクセスを取得するための Azure アプリケーションが作成されていることを確認します。Microsoft 365ドキュメントの「ユーザーなしでMicrosoft Defender for Endpointにアクセスするアプリを作成する」を参照してください。
- Microsoft Defender for Endpoint アドミニストレーターアカウントのテナント ID、クライアント ID、およびクライアントシークレットの詳細を取得します。
- Microsoft Defender for Endpoint で、Machine.Read.All および Machine.ReadWrite.All のアクセス許可を有効にします。`List machines` API については、Microsoft 365 ドキュメントの「アクセス許可」を参照してください。

必要なロール：admin

手順

1. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタ アプリケーションに設定します。
   詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。
2. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Microsoft Defender** > セットアップ.
3. [はじめに] ページで、[開始] を選択します。
4. Microsoft Defender for Endpoint の `List machine` API に要求を送信するための認証情報の詳細を構成します。

   a. Microsoft Defender for Endpoint 認証情報を設定します。

      i. [Microsoft Defender のサービスグラフコネクタ (Service Graph Connector for Microsoft Defender)] ページの [接続の構成] セクションで、[開始するには] を選択します。

      ii. [認証情報の設定] タスクで、[構成] を選択します。

      iii. フォームでフィールドを確認および変更します。

アプリケーションレジストリーフォーム

フィールド	説明
接続名	接続レコードを識別する名前です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: このフィールドは、自動的に [SG Defender OAuth] 接続レコードに設定されます。フィールド値はそのままにします。
クライアント ID	「事前準備」セクションで説明されている、ご利用中の Microsoft Defender for Endpoint アプリケーション (クライアント) ID。
クライアントシークレット	「事前準備」セクションで説明されている、ご利用中の Microsoft Defender for Endpoint のクライアントシークレット。
OAuth トークン URL	Microsoft Defender for Endpoint のトークン URL。 トークン URL を次の形式で入力します。 `https://login.microsoftonline.com/<tenantid>/oauth2/v2.0/token` ここでの *<tenantid>* は、「事前準備」セクションで説明されている Microsoft Defender for Endpoint のテナント ID です。

iv. [更新] を選択して、ガイド付きセットアップページに戻ります。

v. [完了としてマーク] を選択して、[認証情報の設定] タスクを完了に設定します。

b. *List machines* API 接続をテストして、マシン関連データを Microsoft Defender for Endpoint からインポートします。

i. [接続のテスト] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [サービスグラフ接続] ページで、[接続をテスト **(Test Connection)]** を選択します。

iii. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されている場合は、[更新] を選択して [接続のテスト] ダイアログボックスを閉じ、ガイド付きセットアップページに戻ります。

いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。

iv. [完了としてマーク] を選択して、[接続のテスト] タスクを完了に設定します。

5. Microsoft Defender for Endpoint からマシン関連データをインポートするようにスケジュール済みジョブを構成します。

a. [Microsoft Defender のサービスグラフコネクタ (Service Graph Connector for Microsoft Defender)] ページの [スケジュール済みインポートジョブを設定します] セクションで、[開始するには] を選択します。

b. [スケジュール済みジョブを構成] タスクの [構成] をクリックします。

c. [名前] 列で、有効にするスケジュール済みジョブを選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

デフォルトでは、SG-Defender マシンのスケジュール済みジョブを使用して SG-Defender マシンデータソースを実行できます。

d. [予定されているデータインポート] フォームで、スケジュール済みジョブのフィールド値を確認します。
詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

e. [更新] を選択します。

f. ブラウザの「戻る」ボタンをクリックして、ガイド付きセットアップページに戻ります。

g. ガイド付きセットアップで [完了としてマーク] を選択して、[スケジュール済みジョブを構成します] のタスクを完了に設定します。

関連情報

Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス

接続の設定が完了したら、Microsoft Defender for Endpoint セキュリティソリューションを使用しているマシンから定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから拡張されたテーブルに保存されます。

コンピューター [cmdb_ci_computer]

コンピューター [cmdb_ci_computer] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
クラス	sys_class_name
ディスカバリーソース	discovery_source
インストールステータス	install_status
名前	name
オペレーティングシステム	os
OS バージョン	os_version

コンピューター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
コンピューター [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
コンピューター [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]
コンピューター [cmdb_ci_computer]	参照	SG-Defender マシン関連 [sn_defender_integ_sg_defender_machines_r
コンピューター [cmdb_ci_computer]	参照	ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
インストールステータス	install_status
IP アドレス	ip_address
IP バージョン	ip_version
名前	name
NIC	nic

IP アドレス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]	参照	ネットワークアダプター [cmdb_ci_network_adapter]

SG-Defender マシン関連 [sn_defender_integ_sg_defender_machines_related]

SG-Defender マシン関連 [sn_defender_integ_sg_defender_machines_related] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
エージェントのバージョン	agent_version
デバイス ID	device_id
エクスポージャーレベル	exposure_level
初回確認日	first_seen_date
健康状態	health_status
IsAadJoined	isaadjoined
前回の報告	last_reported
管理担当者	managed_by
オンボーディングステータス	onboarding_status

ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]

ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
ディスカバリーソース	discovery_source
インストールステータス	install_status

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
MAC アドレス	mac_address
名前	名前

ネットワークアダプタ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]	参照	サーバー [cmdb_ci_server]
ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]

ソフトウェア **[cmdb_ci_spkg]**

ソフトウェア資産管理 (SAM) アプリケーションがインストールされていない場合、ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
キー	key
名前	name
バージョン	バージョン

ソフトウェア用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]	参照	ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

ソフトウェア インストール **[cmdb_sam_sw_install]**

SAM アプリケーションがインストールされている場合、ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
ディスカバリーソース	discovery_source
表示名	display_name
バージョン	version

ソフトウェアインスタンス **[cmdb_software_instance]**

SAM アプリケーションがインストールされていない場合、ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
インストール先	installed_on

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
名前	name

ソフトウェアインスタンス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]	参照	サーバー [cmdb_ci_server]

Windows サーバー [cmdb_ci_win_server]

Windows Server [cmdb_ci_win_server] テーブルの次の属性は 、SAM アプリケーションがインストールされていない場合に収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
クラス	sys_class_name
ディスカバリーソース	discovery_source
インストールステータス	install_status
名前	name
オペレーティングシステム	os
OS バージョン	os_version

Windows サーバー用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Windows サーバー [cmdb_ci_win_server]	Owns::Owned by	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]
Windows サーバー [cmdb_ci_win_server]	Owns::Owned by	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
Windows サーバー [cmdb_ci_win_server]	参照	SG-Defender マシン関連 [sn_defender_integ_sg_defender_machines_r
Windows サーバー [cmdb_ci_win_server]	参照	ソフトウェア インストール [cmdb_sam_sw_install]

Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタのプロパティ

Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタのプロパティが、コネクタの動作を制御します。

システムプロパティ

これらのシステムプロパティは、Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタで使用することができます。

注:
システムのプロパティ [sys_properties] テーブルを開くには、ナビゲーションフィルターに「sys_properties.list」と入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタのシステムプロパティ

プロパティ	説明
sn_defender_integ.pagination_record_count	マシンのリソースタイプから `List machines` API 応答で取得される最大行数を入力します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：500 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル

Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリに含まれる共通接続フレームワーク (CCF) を使用して、単一のビューでMicrosoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタの接続の詳細にアクセスできます。

CCF を使用すると、 Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタ で使用されるすべての接続にアクセスできます。接続の詳細には、接続エイリアス、データソース、および接続に関連付けられたスケジュール設定済みデータインポートが含まれます。接続をテストすることもできます。

Microsoft Defender for Endpoint 接続の詳細へのアクセス

Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタ用に構成された Microsoft Defender for Endpoint 接続の詳細にアクセスします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Microsoft Defender** > 接続.
2. [サービスグラフ接続] リストの [名前] 列から接続を選択します。
3. [サービスグラフ接続] ページで、接続名、エイリアス、データソースなどの接続の詳細を表示します。
4. 関連リストを選択すると、接続のさらなる詳細が表示されます。
5. オプション: [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

関連情報

サービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタのレコードのライフサイクル管理

Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタのライフサイクル管理は、作成から削除までのライフサイクル全体を通じて、Microsoft Defender for Endpointリソースのステータスを監視および更新します。

ライフサイクル管理プロセスは、 構成管理データベース (CMDB)内のデータの正確性と完全性を維持するのに役立ちます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタでの CI のライフサイクル管理

次の表に、Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタ でライフサイクル管理を使用できる CMDB テーブルおよびその他の非CMDBテーブルの構成アイテム (CI) を示します。CI のインストールステータス [install_status] 属性は、CI のステータスに応じてインストール済みまたは廃止に更新されます。

ライフサイクル管理でサポートされているテーブル

データソース	CI	利用できるライフサイクル管理
SG-Defender マシン	Windows サーバー [cmdb_ci_win_server]	はい
SG-Defender マシン	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]	はい
SG-Defender マシン	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]	はい
SG-Defender マシン	コンピューター [cmdb_ci_computer]	はい

Microsoft Intune のサービスグラフコネクタ

Microsoft Intune のサービスグラフコネクタ を使用して、Microsoft Intune アプリケーションから ServiceNow インスタンスにデータをプルします。

Microsoft Intune のサービスグラフコネクタ は、モバイルデバイス、コンピューター、ソフトウェアアプリケーションから、ServiceNow 構成管理データベース (CMDB) アプリケーションにデータをプルします。統合により、モバイルデバイス、コンピューター、およびそれらで実行される関連ソフトウェアアプリケーションの可視化が向上します。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

サポートされているバージョン

バージョン

Microsoft Intune	ServiceNow
• Microsoft Intune Graph API v1.0 • Microsoft Intune Graph API Beta	• Washington DC • Xanadu • Yokohama

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ユースケース

さまざまな ServiceNow® アプリケーション用の サービスグラフコネクタ の使用方法の例を次に示します。

- IT Operations Management (ITOM) ヴィジビリティ
  - Android、Apple、および Windows モバイルデバイスの詳細なハードウェアとアプリケーションのインベントリ。インベントリは、ソフトウェア資産管理 (SAM) の有無にかかわらず使用できます。
  - モバイルデバイスのコンプライアンスのトラッキング。独自のデバイスをビルドすることも (BYOD)、会社所有のデバイスを使用することもできます。
- IT サービス管理 (ITSM)
  - 検出された構成アイテム (CI) のインシデント、問題、および変更。
  - モバイルデバイスの所有権のトラッキングと割り当て。

次のタイプの管理アクションを実行することもできます。

- デバイス管理: デバイスのさまざまな側面についてレポートできます。
- Azure Monitor との統合：デルタ通知。

コネクタの接続の構成

コネクタの接続は、CMDB ワークスペースのSGC セントラルビューを使用して設定できます。このビューを使用すると、コネクタを検出してインストールし、接続の作成、編集、監視、デバッグのライフサイクル全体を効果的に管理できます。SGC セントラルを使用してコネクタを設定するには、「SGC セントラル を使用して Microsoft Intune のサービスグラフコネクタを構成する」を参照してください。

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

CMDB 統合ダッシュボード

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべての統合のステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。すべての統合実行のメトリクスを確認することができます。特定の CMDB 統合、特定の期間、または特定の統合実行に関してビューをフィルタリングすることもできます。CMDB 統合ダッシュボードでの Microsoft Intune 統合の監視の詳細については、「CMDB 統合ダッシュボードの使用」を参照してください。

データマッピング

Microsoft Intune アプリケーションのデータソースのデータは、強力な変換エンジン (RTE) を使用してマッピングされ、ServiceNow CMDB 構成アイテム (CI) クラス定義に変換されます。データは、識別および調整エンジン (IRE) を使用して ServiceNow CMDB に挿入されます。

次の表では、データソース、ステージングテーブル、CMDB CI クラスとしてのターゲットテーブル、および Microsoft Intune アプリケーションにインポートされるリソースタイプについて説明します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Microsoft Intune のデータマッピング

データソース	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス	リソースタイプ
SG-Intune コンピューター	SG-Intune コンピューター [sn_intune_integrat_computer]	コンピューター SG-Intune コンピューター関連 IP アドレス シリアル番号 ソフトウェア資産管理 (SAM) アプリケーションがインストールされていない場合： ソフトウェア ソフトウェアインスタンス SAM アプリケーションがインストールされている場合：ソフトウェアインストール	コンピューター
SG-Intune デバイス	SG-Intune デバイス [sn_intune_integrat_devices]	ハンドヘルドコンピューティングデバイス シリアル番号 ネットワークアダプタ SG-Intune デバイス関連 IP アドレス ソフトウェア資産管理 (SAM) アプリケーションがインストールされていない場合： ソフトウェア ソフトウェアインスタンス SAM アプリケーションがインストールされている場合：ソフトウェアインストール	モバイルデバイス
SG-Intune ソフトウェア	SG-Intune ソフトウェア [sn_intune_integrat_computer]	ソフトウェア	検出済みアプリ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Microsoft Intune のデータマッピング (続く)

データソース	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス	リソースタイプ
SG-Intune デバイスレポート	SG-Intune デバイスレポート [sn_intune_integrat_device_reports]	コンピューターまたはハンドヘルドコンピューティングデバイス シリアル番号 ネットワークアダプタ SG-Intune コンピューター関連 SG-Intune デバイス関連 IP アドレス **注:** デバイスのワイヤレス (Wi-Fi) IPv4 アドレスのみをインポートします。 ソフトウェア資産管理 (SAM) アプリケーションがインストールされていない場合： ソフトウェア ソフトウェアインスタンス SAM アプリケーションがインストールされている場合：ソフトウェアインストール	コンピューターとモバイルデバイス
SG-Intune ソフトウェアレポート	SG-Intune ソフトウェアレポート [sn_intune_integrat_software_reports]	ソフトウェア資産管理 (SAM) アプリケーションがインストールされていない場合： ソフトウェア ソフトウェアインスタンス SAM アプリケーションがインストールされている場合：ソフトウェアインストール	検出済みアプリ

接続の設定が完了したら、 Microsoft Intune アプリケーションから定期的にデータをプルするように統合を構成できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- SG-Intune コンピューターおよび SG-Intune デバイスのデータソースを使用してサーバーエラーを解決し、低速なパフォーマンスを改善する場合にのみ、SG-Intune デバイスレポートデータソースを構成します。
- SG-Intune ソフトウェアデータソースを使用してサーバーエラーを解決し、低速なパフォーマンスを改善する場合にのみ、SG-Intune ソフトウェアレポートデータソースを構成します。
- 検出されたソフトウェアアプリケーションで、後から Microsoft Intune アプリケーションで削除されたものについては、CMDB 内の対応するレコードが サービスグラフコネクタ によって自動的に削除されます。
- コンピューター [cmdb_ci_computer] クラスのハンドヘルドコンピューティングデバイスまたはコンピューターの詳細を表示するには、SG-Intune デバイス関連および SG-Intune コンピューター関連の関連リストを有効にします。

  これらの関連リストを追加するには、コンピューター [cmdb_ci_computer] クラスでハンドヘルドコンピューティングデバイスまたはコンピューター構成アイテム (CI) を選択すると開くフォームで、[関連リスト] ビューを構成します。コンピューター CI は [コンピューター] リストに表示され、アクセスするには すべて > 設定 > ベースアイテム > コンピュータ. 関連リストをフォームに追加する方法の詳細については、「Configuring the form layout」を参照してください。

Microsoft Intune アプリケーションからデータをプルしたときにデータが保存される場所の詳細については、「Microsoft Intune のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス」を参照してください。

統合ハブ ETL アプリを使用して、データマップを表示できます。詳細については、「統合ハブ ETL」を参照してください。

その他のリソース

ServiceNow コミュニティ の「Microsoft Intune のサービスグラフコネクタ - 接続に関する問題のトラブルシューティング」

関連情報

サービスグラフコネクタ

SGC セントラル を使用して Microsoft Intune のサービスグラフコネクタを構成する

SGC セントラル アプリケーションで利用可能なプレイブックを使用して、Microsoft Intune データを CMDB にプルするための Microsoft Intune のサービスグラフコネクタをセットアップします。

始める前に
ServiceNow Store から Microsoft Intune のサービスグラフコネクタ (バージョン 2.5.0 以降) をインストールします。 インストール手順 ServiceNow Store については、「 ServiceNow Store アプリケーションのインストール」を参照してください。

Microsoft Intune アドミニストレーターから次の情報を入手します。

- クライアント ID
- クライアントシークレット
- トークン URL

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コネクタが Microsoft Intune のデータにアクセスするには、Microsoft Graph API を使用するための資格情報が必要です。そのため、Microsoft ポータルの [アプリの登録] ページから次の Graph API アクセス許可を付与する必要があります。

- DeviceManagementManagedDevices.Read.All (タイプ：アプリケーション)
- DeviceManagementApps.Read.All (タイプ：アプリケーション)
- User.Read.All (タイプ:アプリケーション)

必要なロール：cmdb_inst_admin または admin

このタスクについて
オンボーディングコネクタのプレイブックエクスペリエンスは、CMDB ワークスペースのSGC セントラルでアクティブ化されます。SGC セントラル アプリケーションを構成するには「SGC セントラルの構成」を参照し、プレイブックの操作方法の詳細については「プレイブックの操作」を参照してください。

権限の詳細については、ServiceNow コミュニティ の「Service Graph Connector for Microsoft Intune - Troubleshooting connection issues (Microsoft Intune のサービスグラフコネクタ - 接続に関する問題のトラブルシューティング)」および Microsoft ドキュメントサイトの「Microsoft Graph のアクセス許可のリファレンス」を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [概要] ページで、[接続を作成] を選択します。

   ヒント:
   または、 [すべての接続] ページで [接続を作成] を選択することもできます。

4. [接続を作成] ウィンドウで、 Microsoft Intune コネクタタイプを選択し、[接続を作成] を選択します。
5. コネクタを使用して初めて接続を設定するときは、最初の前提条件を満たしてください。

   注:
   この手順は、初回セットアップ時にのみ必要です。「で接続を作成するときに初期セットアップタスクを実行する SGC セントラル」を参照してください。

6. 接続の詳細を入力し、Microsoft Intune データをインポートするための API 接続をテストします。

   a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[接続を作成してテスト **(Create and test connection)]** アクティビティを選択します。

   b. フォームのフィールドに入力します。

[接続を作成してテスト **(Create and test connection)]** フォーム

フィールド	説明
接続名	Microsoft Intune接続レコードを識別する名前です。 例：SG-Intune connection

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明

接続 URL	Microsoft Intune アプリケーションに接続するためのベース URL。
	
	Microsoft Intune アプリケーションの地域に基づいて、次のいずれかの形式でトークン URL を入力します。
	▪ グローバル
	`https://graph.microsoft.com`
	▪ 米国政府
	`https://graph.microsoft.us`
	▪ 中国
	`https://microsoftgraph.chinacloudapi.cn`
	▪ ドイツ
	`https://graph.cloudapi.de/`

OAuth クライアント ID	[事前準備 (Before you bigin)] セクションで説明されている、Microsoft Intune アプリケーションのクライアント ID。
OAuth クライアントシークレット	[事前準備 (Before you bigin)] セクションで説明されている、Microsoft Intune アプリケーションのクライアントシークレット。

OAuth トークン URL	Microsoft Intune アプリケーションのコールバック URL。
	
	Microsoft Intune アプリケーションの地域に基づいて、次のいずれかの形式でトークン URL を入力します。
	▪ グローバル
	`https://login.microsoftonline.com/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ 米国政府
	`https://login.microsoftonline.us/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ 中国
	`https://login.partner.microsoftonline.cn/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ ドイツ
	`https://login.microsoftonline.de/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	ここで *<tenantid>* は、Microsoft Intune アプリケーションのテナント ID です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
MID サーバーを使用	Microsoft Intune インスタンスへの接続に MID サーバーを使用するオプション。 **注:** MID サーバーは、ServiceNow インスタンスと Microsoft Intune インスタンス間の直接接続が不可能な場合にのみ必要です。
MID 選択	接続用の MID サーバー。 このフィールドは、**[MID** サーバーを使用] チェックボックスをオンにした場合にのみ表示されます。

c. [接続の作成とテスト **(Create and test connection)]** を選択します。

d. 接続テストが完了したら、[続行] を選択します。

7. 定期的にデータをインポートするようにインポートスケジュールを構成します。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)]** アクティビティを選択します。

b. [スケジュールをインポート] リストで [親のスケジュール設定済みデータインポート] を展開して、[接続名 **- SG-Intune** デバイスの インポートスケジュール] を選択します。

c. [アクティブ] チェックボックスをオンにして、実行スケジュールと時間の詳細を入力します。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

d. [Save (保存)] を選択します。
または、[今すぐ実行] を選択して、インポートスケジュールをすぐに実行します。

e. [Continue (続行)] を選択します。

8. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[接続セットアップの確認] アクティビティを選択して、接続が構成されているかどうかを確認します。

次のタスク
[すべての接続を表示 **(View all connections)]** を選択して、接続の詳細を確認します。構成された接続が [インストール済み接続 (Installed connections)] リストに表示されます。

関連情報

- Microsoft Intune のサービスグラフコネクタ
- Microsoft Intune のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス
- Microsoft Intune のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ガイド付きセットアップを使用して **Microsoft Intune** のサービスグラフコネクタ を構成します

Microsoft Intune データを CMDB にインポートするための認証情報とスケジュール済みジョブを設定します。

始める前に

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

この サービスグラフコネクタを使用するには、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) 可視化アプリケーションまたは ITOM ディスカバリーアプリケーションをベースにしたサブスクリプションユニットへのサブスクリプションが必要です。ご利用のサブスクリプションの「ServiceNow サブスクリプションユニットの概要」の「管理対象の IT リソースタイプ」というタイトルのセクションで定義されているとおり、CMDB でこの サービスグラフコネクタ によって作成または変更されていても、ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー によってまだ管理されていない管理対象の IT リソースの場合、これらのリソースにより、そのアプリケーションからのサブスクリプションユニットの消費量が増加します。ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー内の現在のサブスクリプションユニットの消費量を確認し、利用可能なキャパシティを確認してください。

Microsoft Intune アドミニストレーターから次の情報を入手します。

- クライアント ID
- クライアントシークレット
- トークン URL

コネクタが Microsoft Intune のデータにアクセスするには、Microsoft Graph API を使用するための資格情報が必要です。そのため、Microsoft ポータルの [アプリの登録] ページから次の Graph API アクセス許可を付与する必要があります。

- DeviceManagementManagedDevices.Read.All (タイプ：アプリケーション)
- DeviceManagementApps.Read.All (タイプ：アプリケーション)
- User.Read.All (タイプ:アプリケーション)

権限の詳細については、ServiceNow コミュニティ の「Service Graph Connector for Microsoft Intune - Troubleshooting connection issues (Microsoft Intune のサービスグラフコネクタ - 接続に関する問題のトラブルシューティング)」および Microsoft ドキュメントサイトの「Microsoft Graph のアクセス許可のリファレンス」を参照してください。

依存関係と要件：

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。
- ServiceNow 統合ハブプロフェッショナルパックインストーラー (com.glide.hub.integrations.professional)。SG-Intune デバイスレポートおよび SG-Intune ソフトウェアレポートデータソースを使用する前に、このプラグインをアクティブ化する必要があります。
- 自動的にインストールされる DataStream アクションプラグイン (com.glide.hub.action_type.datastream)。
- ITOM Licensing プラグイン (com.snc.itom.license)。詳細については、「ディスカバリーの要求」を参照してください。

Microsoft Intune のサービスグラフコネクタ 2.1.1 リリース以降、マルチインスタンスのサポートを使用して、複数の Microsoft Intune インスタンスからデータをインポートできます。この機能で

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

は、データソースとスケジュール済みインポートを動的に作成する必要があるため、追加の権限を付与する必要があります。ガイド付きセットアップには、この機能の追加手順が含まれています。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Intune** > セットアップ.
2. [はじめに] ページで、[開始] を選択します。
3. 認証情報を設定します。

   a. [Microsoft Intune のサービスグラフコネクタ] ページの [接続の設定] セクションで、タスク [認証情報の設定] を選択します。

   b. 次のページの [認証情報の設定] タスクセクションで、[構成] を選択します。

   c. フォームのフィールドに入力します。

接続フォームを編集

フィールド	説明
接続名	Microsoft Intune アプリケーションの名前。このフィールドは自動的に設定されます。

接続 URL	接続の接続 URL。
	
	Microsoft Intune クライアントアプリケーションの地域に基づいて、次のいずれかの形式でトークン URL を入力します。
	▪ グローバル
	`https://graph.microsoft.com`
	▪ 米国政府
	`https://graph.microsoft.us`
	▪ 中国
	`https://microsoftgraph.chinacloudapi.cn`
	▪ ドイツ
	`https://graph.cloudapi.de/`

OAuth クライアント ID	Microsoft Intune アプリケーションのクライアント ID。
OAuth クライアントシークレット	Microsoft Intune アプリケーションのクライアントシークレット。
OAuth トークン URL	Microsoft Intune アプリケーションのコールバック URL。 Microsoft Intune アプリケーションの地域に基づいて、次のいずれかの形式でトークン URL を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明

	▪ グローバル
	`https://login.microsoftonline.com/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ 米国政府
	`https://login.microsoftonline.us/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ 中国
	`https://login.partner.microsoftonline.cn/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ ドイツ
	`https://login.microsoftonline.de/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	ここで *<tenantid>* は、Microsoft Intune アプリケーションのテナント ID です。

d. **[OAuth** トークンを編集して取得] を選択します。

e. [ガイド付きセットアップ] ページに戻り、[認証情報の設定] タスクで [完了としてマーク] を選択します。

4. オプション: 必要に応じて、MID サーバーを構成します。

a. [MID サーバーの構成] セクションで、[構成] を選択します。

b. **[MID** サーバーを使用] チェックボックスをオンにします。

c. [更新] をクリックしてレコードを保存します。

> **注:**
> 他のフィールドを更新する必要はありません。

5. Microsoft Intune API への接続をテストします。

a. [テスト接続] セクションで、[構成] を選択します。

b. フォームのフィールドを確認します。

データソースフォーム

フィールド	説明
名前	このデータソースの一意の名前
インポートセットテーブルラベル	このデータソース用に作成されるテーブルのラベル。
インポートセットテーブル名	このデータソース用に作成されるテーブルの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
単一列のデータ	単一列のデータに設定するオプション。
タイプ	インポートされるデータのデータストレージタイプ。
アプリケーション	このレコードを含んでいるアプリケーションです。

c. オプション: 接続レコードの [サービスグラフ接続のプロパティ (Service Graph Connection Properties)] 関連リストで、プロパティを変更します。

> **注:**
> ソフトウェアの詳細を正しく取得するために、*software_path* プロパティのデフォルト値を保持するようにしてください。

d. [テスト接続] 関連リンクを選択して、テストプロセスを開始します。

e. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されている場合は、[ガイド付きセットアップ] ページに戻ります。
いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。

f. [接続のテスト] タスクセクションで、[完了としてマーク] を選択します。

6. 複数のインスタンスを追加します。
   a. 左側のサイドバーで、[複数のインスタンスを追加] アイコン ( ) を選択します。
   b. [Microsoft Intune のサービスグラフコネクタ] ページの [複数のインスタンスを追加] セクションで、[データソースアクセスを更新] タスクを選択します。
   c. アプリケーションピッカーを使用して、[グローバル] アプリケーションスコープを選択します。
   d. [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスがオンでない場合はオンにします。
   e. [更新] を選択してタブを閉じ、ガイド付きセットアップに戻ります。
   f. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを再び **Microsoft Intune** のサービスグラフコネクタ に変更します。
   g. [完了としてマーク] を選択して、[データソースアクセスを更新] タスクを完了に設定します。
   h. スケジュール設定済みデータインポート [scheduled_data_set] テーブルを使用して [スケジュール設定済みデータインポートアクセスを更新 (Update Scheduled data import access)] タスクに対して6.fに6.c手順を繰り返し、[完了としてマーク] を選択してタスクを完了に設定します。
7. 新しい接続のキャッシュをクリアします。
   a. [データソースとインポートセットのキャッシュをクリア] で、[構成 **(Configure)**] を選択します。
   b. バックグラウンドスクリプトページの [スクリプトを実行] テキストボックスに、次のスクリプトを入力します。

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
GlideTableManager.invalidateTable("scheduled_import_set");
GlideCacheManager.flushTable("scheduled_import_set");

GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

c. グローバルスコープでバックグラウンドスクリプトを実行するには、[スクリプトを実行] を選択します。
スクリプトの実行には数分かかる場合があります。

d. スクリプトが実行されたら、[閉じる] を選択します。

e. アプリケーションピッカーを使用して、 **Microsoft Intune** のサービスグラフコネクタ アプリケーションを選択します。

f. [Mark as Complete (完了としてマーク)] を選択します。

8. 接続を追加または保存するには、[接続を作成または編集] タスクで [構成] を選択します。

- 接続を追加するには、[接続を追加] を選択します。
- 既存の接続の編集内容を保存するには、[編集] を選択します。

注:
Microsoft Intune アドミニストレーターから次の情報を入手します。

- クライアント ID
- クライアントシークレット
- トークン URL

Microsoft Intune アドミニストレーターがアプリケーションを登録すると、クライアント ID、クライアントシークレット、およびトークン URL が利用可能になります。アプリケーションの登録方法の詳細については、「Microsoft Intune ドキュメントサイト」を参照してください。

a. 必要に応じて、フォームのフィールドを入力または編集します。

接続フォームの作成

フィールド	説明
接続名	接続の表示名。

接続 URL	新しい接続の接続 URL。
	
	Microsoft Intune クライアントアプリケーションの地域に基づいて、次のいずれかの形式でトークン URL を入力します。
	▪ グローバル
	`https://graph.microsoft.com`
	▪ 米国政府
	`https://graph.microsoft.us`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明

	▪ 中国
	`https://microsoftgraph.chinacloudapi.cn`
	▪ ドイツ
	`https://graph.cloudapi.de/`

OAuth クライアント ID	Microsoft Intune アプリケーションのクライアント ID。
OAuth クライアントシークレット	Microsoft Intune アプリケーションのクライアントシークレット。

OAuth トークン URL	Microsoft Intune アプリケーションのコールバック URL。
	Microsoft Intune アプリケーションの地域に基づいて、次のいずれかの形式でトークン URL を入力します。
	▪ グローバル
	`https://login.microsoftonline.com/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ 米国政府
	`https://login.microsoftonline.us/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ 中国
	`https://login.partner.microsoftonline.cn/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ ドイツ
	`https://login.microsoftonline.de/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	ここで *<tenantid>* は、Microsoft Intune アプリケーションのテナント ID です。

b. 接続を追加または保存します。

- 新しい接続を作成するには、**[OAuth** トークンを作成して取得] を選択します。
- 既存の接続の編集内容を保存するには、**[OAuth** トークンを編集して取得 **(Edit and Get OAuth Token)]** を選択します。

c. ガイド付きセットアップに戻り、[完了としてマーク] を選択します。

d. オプション: 作成した接続の MID サーバーを設定します。

i. [MID サーバーを構成] セクションで、[構成] を選択します。

ii. 作成した接続の名前を選択します。

iii. [MID サーバーを使用] チェックボックスをオンにします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

iv. [更新] を選択します。

v. タスクが完了したら、[完了としてマーク] を選択します。

9. Microsoft Intune アプリケーションからデータをインポートする API 接続をテストします。

a. [構成] を選択して、[新しい接続をテスト] セクションで接続をテストします。

i. 新しく作成された接続に関連付けられたデータソースの名前を選択します。

ii. [テスト接続] 関連リンクを選択して、プロセスを開始します。

iii. オプションとして、[サービスグラフ接続のプロパティ] 関連リストで、プロパティを変更します。

Microsoft Intune 接続のプロパティ

プロパティ	説明
api_version	Microsoft Intune Graph API のバージョン。
software_path	アプリと関連付けられたデバイス (またはその逆) を検索するためのソフトウェアコードのパス。プロパティ値はそのままにしておいてください。
include_primary_user_details	プロパティ値を `true` に設定すると、インポート中にプライマリユーザーの詳細を取得し、cmdb_ci テーブルのレコードの **assigned_to** 属性を設定できます。登録済みユーザーの詳細を取得するには、プロパティ値を `false` に設定します。 プライマリユーザーの詳細を取得すると、追加の API 呼び出しがあるため、データのインポート時間が長くなります。 **注:** ユーザーが最初にデバイスにアサインされたとき、登録済みユーザーとプライマリユーザーは同じです。デバイスが別のユーザーに再アサインされた場合、プライマリユーザー名は新しいユーザーに再アサインされますが、登録済みユーザーは元の登録済みユーザー名のままです。
include_ip_address_details	プロパティ値を `true` に設定すると、cmdb_ci_ip_address テーブルにレコードをインポートして設定する際に、デバイスの IP アドレスを取得できます。IP アドレスの取得をスキップするには、このプロパティを `false` に設定します。 IP アドレスを取得すると、追加の API 呼び出しがあるため、データのインポート時間が長くなります。

注:
接続レコードの [サービスグラフ接続のプロパティ (Service Graph Connection Properties)] 関連リストのプロパティは、変更可能です。ただし、ソフトウェアの詳細を正しく取得するために、*`software_path`* プロパティのデフォルト値を保持するようにしてください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

iv. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されている場合は、[ガイド付きセットアップ] ページに戻ります。

> **注:**
> いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。

v. ガイド付きセットアップに戻り、[新しい接続をテスト] タスクの [完了としてマーク] を選択します。

10. スケジュール済みインポートジョブを設定します。

a. [スケジュール設定済みインポートジョブを設定します] セクションの [スケジュール済みジョブを構成します] タスクの [構成] を選択します。

b. 実行するスケジュール済みインポートの名前を選択します。

c. [予定されているデータインポート] フォームで、スケジュール済みジョブのフィールド値を確認し、[アクティブ] チェックボックスをオンにします。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

d. [更新] を選択します。

e. [完了としてマーク] を選択して、[スケジュール済みジョブを構成します] のタスクを完了に設定します。

11. SG-Intune コンピューター、SG-Intune デバイス、および SG-Intune ソフトウェアデータソースで詳細オプションを使用して、多数のデバイスを Microsoft Intune ポータルにインポートしながら、サーバーエラーを解決し、パフォーマンスを向上させます。

> **注:**
>
> - SG-Intune デバイスレポートデータソースは、SG-Intune コンピューターと SG-Intune デバイスデータソースの代替として機能し、同じ情報をインポートしますが、API コールを最小限に抑えてインポート時間を短縮することでデータ取得プロセスを最適化することができます。
> - SG-Intune ソフトウェアレポートデータソースは、SG-Intune ソフトウェアデータソースの代替として機能します。
> - SG-Intune デバイスレポートと SG-Intune ソフトウェアレポートのどちらのデータソースにも、有料の ServiceNow 統合ハブプロフェッショナルパックインストーラー (、com.glide.hub.integrations.professional) プラグインが必要です。
> - 添付ファイルの作成を有効にするには、 `glide.attachment.extensions` システムプロパティを null または `bin, zip, json` に設定する必要があります。
>
> 詳細については、Now Support ナレッジベースの「Service Graph Connector For Microsoft Intune– Advanced (Microsoft Intune のサービスグラフコネクター– 詳細設定) [KB1641546]」の記事を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. SG-Intune デバイスレポートおよび SG-Intune ソフトウェアレポートデータソースを使用してデータをインポートするように、スケジュール済みジョブを構成します。

i. 詳細 [ベータ] セクションの [詳細データソースのスケジュール済みジョブを構成 (Configure scheduled jobs for advanced data sources)] タスクで、 [構成] を選択します。

ii. [スケジュール済みジョブ] リストで、**[SG-Intune** トリガーデバイスレポート **(SG-Intune Trigger Device Reports)]** ジョブを選択します。

iii. [スケジュール済みスクリプト実行] フォームで、スケジュール済みジョブのフィールド値を確認し、[アクティブ] チェックボックスをオンにします。

詳細については、「スクリプト実行のスケジュールフォーム (Schedule script execution form)」を参照してください。

iv. [更新] を選択します。

v. SG-Intune ソフトウェアレポートデータソースのスケジュール済みジョブをアクティブ化するには、**[SG-Intune** トリガーソフトウェアレポート **(SG-Intune Trigger Software Reports)]** スケジュール済みジョブを選択して、手順 11.a.ii から 11.a.iv を繰り返します。

vi. ガイド付きセットアップページに戻り、[完了としてマーク] を選択して、[詳細データソースのスケジュール済みジョブを構成 (Configure scheduled jobs for advanced data sources)] タスクを完了に設定します。

> **重要:**
>
> - SG-Intune デバイスレポートデータソースの [SG-Intune トリガーデバイスレポート (SG-Intune Trigger Device Reports)] スケジュール済みジョブを設定した後、SG-Intune コンピューターと SG-Intune デバイスのスケジュール済みインポートを無効にします。
> - [SG-Intune トリガーソフトウェアレポート (SG-Intune Trigger Software Reports)] スケジュール済みジョブを設定した後、SG-Intune ソフトウェアのスケジュール済みインポートを無効にします。
> - インスタンスで ServiceNow 統合ハブプロフェッショナルパックインストーラー (com.glide.hub.integrations.professional) プラグインを有効にします。
>
> 詳細については、Now Support ナレッジベースの「Service Graph Connector For Microsoft Intune– Advanced (Microsoft Intune のサービスグラフコネクター 詳細設定) [KB1641546]」の記事を参照してください。

b. [SG-Intune デバイスレポート] および [SG-Intune ソフトウェアレポート] データソースのスケジュール済みインポートを構成します。

i. 詳細 [ベータ] セクションの [詳細データソースのスケジュール済みインポートを構成 (Configure scheduled import for advanced data sources)] タスクで、 [構成] を選択します。

ii. [予定されているデータインポート] リストで、**[SG-Intune** デバイスレポート] のスケジュール済みインポートを選択します。

iii. [予定されているデータインポート] フォームで、予定されているデータインポートのフィールド値を確認し、[アクティブ] チェックボックスをオンにします。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

iv. [更新] を選択します。

v. ガイド付きセットアップページに戻り、[完了としてマーク] を選択して、[詳細データソースのスケジュール済みインポートを構成 (Configure the scheduled import for advanced data sources)] タスクを完了に設定します。

> **重要:**
> SG-Intune デバイスレポートのスケジュール済みインポートが、SG-Intune トリガーデバイスレポートおよび SG-Intune トリガーソフトウェアレポートのスケジュール済みジョブの 3 時間後に実行されるように構成されていることを確認します。
>
> 例:SG-Intune トリガーデバイスレポートジョブが毎日午前 9 時に設定され、SG-Intune トリガーソフトウェアレポートが毎日午前 10 時に設定されている場合は、SG-Intune デバイスレポートのスケジュール済みインポートを毎日午後 1 時にスケジュールします。

c. 複数のインスタンスを使用する場合は、新しい接続のスケジュール済みジョブを追加できるように、スケジュール済みスクリプト実行 [sys_autoscript] テーブルの権限を更新します。

i. [スケジュール済みジョブアクセスを更新 (Update scheduled job access)] タスクで、[構成] を選択します。

ii. アプリケーションピッカーから [グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

iii. [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスをオンにします。

iv. [更新] を選択します。

v. アプリケーションピッカーを使用して、[Microsoft Intune のサービスグラフコネクタ] アプリケーションスコープに戻します。

vi. ガイド付きセットアップページに戻り、[完了としてマーク] を選択して、[スケジュール済みジョブアクセスを更新 (Update scheduled job access)] タスクを完了に設定します。

d. 複数のインスタンスを使用する場合は、スケジュール済みスクリプト実行 (sysauto_script) テーブルのキャッシュをクリアして、新しい接続のスケジュール済みジョブを構成します。

i. [スケジュール済みジョブのキャッシュのクリア (Clear cache for scheduled job)] タスクの [構成] を選択します。

ii. アプリケーションピッカーから [グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

iii. [スクリプトを実行] フィールドに次のコードを入力します。

```
GlideTableManager.invalidateTable("sysauto_script");
GlideCacheManager.flushTable("sysauto_script");
GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

iv. [スクリプトの実行] を選択します。

v. アプリケーションピッカーを使用して、[Microsoft Intune のサービスグラフコネクタ] アプリケーションスコープに戻します。

vi. ガイド付きセットアップページに戻り、[完了としてマーク] を選択して[スケジュール済みジョブのキャッシュのクリア (Clear cache for scheduled job)] タスクを完了に設定します。

e. 複数のインスタンスを使用する場合は、新しい接続の詳細データソース、スケジュール済みジョブ、およびスケジュール済みインポートを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヒント:
ガイド付き設定の「複数のインスタンスを追加」セクションの手順に従って、複数のインスタンスに対して追加の接続を作成できます。

i. [複数インスタンスの詳細データソースのセットアップ (Set up advanced data sources for multiple instances)] タスクで、[構成] を選択します。

ii. フォームのフィールドに入力し、新しい接続のスケジュール済みジョブの詳細を構成します。

フィールド	説明
データソースおよびスケジュール設定済みデータインポートセットのインスタンスプリフィックス (Instance Prefix to Data source and Scheduled data import sets)	この新しい SG-Intune 接続のすべてのデータソースとスケジュール済みインポートの名前に使用される識別子です。複数インスタンス展開では、関連する一連のデータソースを識別できるように、短いプリフィックスで意味のある識別子にする必要があります。 注: プリフィックスは接続名と同じにしておくことをお勧めします。
接続および認証情報エイリアス	前の手順で作成した接続エイリアス。
スケジュール済みインポートをユーザーとして実行	予定されているデータインポートのフィールドに入力するユーザー。

iii. [送信] を選択して、新しい接続のスケジュール済みインポートを作成します。

iv. 新しく作成されたスケジュール済みジョブをアクティブ化するには、手順 11.a.ii ～ 11.a.iv を繰り返します。

v. 新しく作成された親スケジュール済みインポートをアクティブ化するには、手順 11.b.ii ～ 11.b.iv を繰り返します。

vi. ガイド付きセットアップページに戻り、[完了としてマーク] を選択して、[複数インスタンスの詳細データソースのセットアップ (Set up advanced data sources for multiple instances)] タスクを完了に設定します。

Microsoft Intune のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス

接続の設定が完了したら、 Microsoft Intune から定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから拡張されたテーブルに保存されます。

コンピューター [cmdb_ci_computer]

コンピューター [cmdb_ci_computer] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
シリアル番号	serial_number
説明	short_description

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

属性ラベル	属性の名前
ディスク スペース (GB)	disk_space
メーカー	manufacturer
オペレーティングシステム	os
OS バージョン	os_version
モデル ID	model_id
アサイン先	assigned_to
シャーシタイプ	chassis_type

コンピューター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
コンピューター [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]
コンピューター [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
コンピューター [cmdb_ci_computer]	参照	SG-Intune コンピューター関連 [sn_intune_integrat_computer_related]
コンピューター [cmdb_ci_computer]	参照	ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install]

ハンドヘルドコンピューティングデバイス **[cmdb_ci_handled_computing]**

ハンドヘルドコンピューティングデバイス [cmdb_ci_handheld_computing] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
シリアル番号	serial_number
説明	short_description
ディスク スペース (GB)	disk_space
IMEI	imei
MEID	meid
オペレーティングシステム	os
OS バージョン	os_version
電話番号	phone_number
ルートアクセス	root_access
モデル ID	model_id
キャリア	carrier
アサイン先	assigned_to

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
メーカー	manufacturer

ハンドヘルドコンピューティングデバイス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ハンドヘルドコンピューティングデバイス [cmdb_ci_handled_computing]	Owns::Owned by	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]
ハンドヘルドコンピューティングデバイス [cmdb_ci_handled_computing]	Owns::Owned by	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
ハンドヘルドコンピューティングデバイス [cmdb_ci_handled_computing]	参照	SG-Intune デバイス関連 [sn_intune_integrat_device_related]
ハンドヘルドコンピューティングデバイス [cmdb_ci_handled_computing]	参照	ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install]

ソフトウェアインストール **[cmdb_sam_sw_install]**

ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
表示名	display_name
バージョン	version
ディスカバリーソース	discovery_source
パブリッシャー	publisher
インストール先	installed_on

注:
公開者属性は、SG-Intune ソフトウェアレポートデータソースによってのみ入力されます。

ソフトウェアインストール用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install]	参照	ハンドヘルドコンピューティングデバイス [cmdb_ci_handled_computing] コンピューター [cmdb_ci_computer]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ネットワークアダプター [cmdb_ci_network_adapter]

ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
MAC アドレス	mac_address
名前	name
構成アイテム	cmdb_ci

ネットワークアダプタ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]	参照	ハンドヘルドコンピューティングデバイス [cmdb_ci_handled_computing]
ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
IP バージョン	ip_version
構成アイテムが所有	owned_by_cmdb_ci
IP アドレス	ip_address
名前	name

IP アドレス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]	参照	ハンドヘルドコンピューティングデバイス [cmdb_ci_handled_computing]
IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]

シリアル番号 [cmdb_serial_number]

シリアル番号 [cmdb_serial_number] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
シリアル番号	serial_number
シリアル番号タイプ	serial_number_type
有効	valid

シリアル番号用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
シリアル番号 [cmdb_serial_number]	参照	ハンドヘルドコンピューティングデバイス [cmdb_ci_handled_computing]
シリアル番号 [cmdb_serial_number]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]

SG-Intune コンピューター関連 [sn_intune_integrat_computer_related]

SG-Intune コンピューター関連 [sn_intune_integrat_computer_related] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
デバイス ID	device_id
登録済み Azure AD	azure_ad_registered
コンプライアンスステータス	compliance_state
デバイス登録のタイプ	device_enrollment_type
メールアドレス	email_address
暗号化	is_encrypted
管理対象デバイスのオーナータイプ	managed_device_owner_type
管理エージェント	management_agent
監視中	is_supervised

SG-Intune デバイス関連 [sn_intune_integrat_device_related]

SG-Intune デバイス関連 [sn_intune_integrat_device_related] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
デバイス ID	device_id
登録済み Azure AD	azure_ad_registered
コンプライアンスステータス	compliance_state
デバイスカテゴリ	device_category
デバイス登録のタイプ	device_enrollment_type

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
デバイスステータス	device_state
メールアドレス	email_address
暗号化	is_encrypted
管理対象デバイスのオーナータイプ	managed_device_owner_type
管理エージェント	management_agent
セキュリティパッチレベル	security_patch_level
監視中	is_supervised
システム管理 BIOS バージョン	system_management_bios_version
WiFi サブネット ID	wifi_subnet_id

注:
デバイスカテゴリ、デバイスステータス、セキュリティパッチレベル、システム管理 BIOS バージョン、および WiFi サブネット ID の各属性は、SG-Intune デバイスレポートデータソースによってのみ入力されます。

Azure AD 登録済み、デバイス登録タイプ、および管理エージェントの属性は、SG-Intune デバイスレポートデータソースによって入力されません。

ソフトウェア **[cmdb_ci_spkg]**

ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
キー	key
名前	name
バージョン	バージョン

ソフトウェア用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]	参照	ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

ソフトウェアインスタンス **[cmdb_software_instance]**

ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
インストール先	installed_on

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ソフトウェアインスタンス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]	参照	ハンドヘルドコンピューティングデバイス [cmdb_ci_handled_computing]
ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]

Microsoft Intune のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリに含まれる共通接続フレームワーク (CCF) を使用して、単一のビューでMicrosoft Intune のサービスグラフコネクタの接続の詳細にアクセスできます。

CCF を使用すると、 Microsoft Intune のサービスグラフコネクタ で使用されるすべての接続にアクセスできます。接続の詳細には、接続エイリアス、接続のプロパティ、データソース、および接続に関連付けられたスケジュール設定済みデータインポートが含まれます。接続をテストすることもできます。詳細については、次を参照してください。 の接続の詳細へのアクセス サービスグラフコネクタ.

Microsoft Intune 接続の詳細へのアクセス

Microsoft Intune のサービスグラフコネクタ用に構成された Microsoft Intune 接続の詳細にアクセスします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Intune** > 接続.
2. [サービスグラフ接続] リストの [名前] 列から接続を選択します。
3. [サービスグラフ接続] ページで、接続名、エイリアス、データソースなどの接続の詳細を表示します。
4. 関連リストを選択すると、接続のさらなる詳細が表示されます。
5. オプション: [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

Microsoft Intune のサービスグラフコネクタのプロパティ

Microsoft Intune のサービスグラフコネクタのプロパティが、コネクタの動作を制御します。

接続のプロパティ

これらの接続プロパティは、Microsoft Intune のサービスグラフコネクタで使用することができます。

注:
コネクタのサービスグラフ接続のプロパティ [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection_property] テーブルを開くには、次に移動します: すべて > サービスグラフコネクタ > **Intune** > 接続 をクリックし、接続名を選択します。接続のプロパティは、[サービスグラフ接続のプロパティ] 関連リストに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Microsoft Intune のサービスグラフコネクタの接続のプロパティ

プロパティ	説明
api_version	Microsoft Intune Graph API のバージョンを入力します。 • タイプ: 文字列 • デフォルト値: v1.0
device_report_chunks_count	デバイスレポートチャンクの数を設定します。値は 16 の累乗である必要があります (たとえば、1、16、256 など)。 • タイプ：整数 • デフォルト値：1
export_apis_max_calls_before_wait	待機期間が適用される前に連続して実行できる API 呼び出しの最大数を設定します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：8
export_apis_wait_time_in_ms	指定された数の連続した API 呼び出しに達した後の待機時間 (ミリ秒) を設定します。 • タイプ：整数 • デフォルト値: 120000
include_ip_address_details	インポート中に IP アドレスの詳細を取得し、レコードを IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] テーブルに追加するには、プロパティを true に設定します。 IP アドレスの取得をスキップするには、プロパティを false に設定します。 IP アドレスを取得すると、追加の API 呼び出しがあるため、データのインポート時間が長くなります。 • タイプ：true | false • デフォルト値：True
include_primary_user_details	インポート中にプライマリユーザーの詳細を取得し、assigned_to属性を構成アイテム [cmdb_ci] テーブルに追加するには、プロパティを true に設定します。 登録済みユーザーの詳細を取得するには、プロパティを false に設定します。 プライマリユーザーの詳細を取得すると、追加の API 呼び出しがあるため、データのインポート時間が長くなります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Microsoft Intune のサービスグラフコネクタの接続のプロパティ (続く)

プロパティ	説明
	注: ユーザーが最初にデバイスにアサインされたとき、登録済みユーザーとプライマリユーザーは同じです。デバイスが別のユーザーに再アサインされた場合、プライマリユーザー名は新しいユーザーに再アサインされますが、登録済みユーザーは元の登録済みユーザー名のままです。 • タイプ：true | false • デフォルト値：True
software_path	アプリと関連デバイスを検索するためのソフトウェアコードのパスを設定します。 **注:** ロジックがソフトウェアコードのパスを決定できるようにするには、プロパティを null 値に設定します。 • タイプ:デバイス |アプリ • デフォルト値: デバイス
software_report_chunks_count	ソフトウェアレポートチャンクの数を設定します。値は 16 の累乗である必要があります (たとえば、1、16、256 など)。 • タイプ：整数 • デフォルト値: 16

Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ

Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ を使用して Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) から ServiceNow インスタンスにデータをプルします。

Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ (SG-SCCM) は、SCCM データを ServiceNow® 構成管理データベース (CMDB) アプリケーションにインポートします。統合は、SCCM データベースへの書き込みを行わず、Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM) をサポートしています。統合は、コンピューター、プロセッサー、オペレーティングシステム、ディスク、ネットワーク、およびソフトウェアからデータをプルします。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされているバージョン

- サポートされている Microsoft SCCM/MECM のバージョン：
  - 2409
  - 2403
- サポートされている ServiceNow のバージョン：
  - Xanadu
  - Yokohama
  - Zurich

ユースケース

次の ServiceNow アプリケーションには、サービスグラフコネクタ とやり取りする機能があります。

- IT Operations Management (ITOM) ヴィジビリティ
  - インフラストラクチャを可視化する機能。
  - ハードウェアとアプリの詳細なインベントリのトラッキング。トラッキングは、ソフトウェア資産管理 (SAM) の有無にかかわらず実行できます。
  - SCCM から ServiceNow AI Platform への効率的な増分インポートのためのデルタ変更を検出する機能。
- IT Service Management (ITSM)
  - 検出された構成アイテム (CI) のインシデント、問題、および変更。
  - デバイス所有権の自動割り当て。
- Software Asset Management (SAM) および IT Asset Management (ITAM)
  - ソフトウェア資産管理プロ およびクライアントソフトウェアディストリビューションワークフローとの緊密な統合。
  - ソフトウェアパッケージとインストールのインベントリのトラッキング。
  - ソフトウェア使用率のトラッキング。
  - 削除されたソフトウェアの検出によるライセンスの再利用。
  - ソフトウェアエディション、公開者情報の正規化、および製品情報の正規化のサポート。
  - SCCM 資産インテリジェンスのサポート。

Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ をアップグレードする際の重要な情報

Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ の最新バージョンをインストール後、SCCM データソースのデータソース [sys_data_source] テーブルから **last_run_datetime** フィールドの値が削除されていることを確認します。

コネクタの接続の構成

コネクタの接続は、CMDB ワークスペースのSGC セントラルビューを使用して設定できます。このビューを使用すると、コネクタを検出してインストールし、接続の作成、編集、監視、デバッグのライフサイクル全体を効果的に管理できます。SGC セントラルを使用してコネクタを設定するには、「SGC セントラル を使用して Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタを構成する」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **重要:**
> ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

CMDB 統合ダッシュボード

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべての統合のステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。すべての統合実行のメトリクスを確認することができます。特定の CMDB 統合、特定の期間、または特定の統合実行に関してビューをフィルタリングすることもできます。CMDB 統合ダッシュボードでの Microsoft SCCM 統合の監視の詳細については、「CMDB 統合ダッシュボードの使用」を参照してください。

データマッピング

SCCM データソースのデータは、強力な変換エンジン (RTE) を使用してマッピングされ、ServiceNow CMDB 構成アイテム (CI) クラス定義に変換されます。データは、識別および調整エンジン (IRE) を使用して ServiceNow　CMDB に挿入されます。

SCCM データソースには次のものが含まれます。

- SG-SCCM コンピューター ID

  SCCM で利用可能な場合、次のデータを表示できます。

  - 資産タグ資産タグデータが利用可能な場合は、オプションでガイド付きセットアップを使用してマッピングを有効にすることができます。
  - アサイン済み
  - DNS ドメイン
- SG-SCCM コンピューター OU。このデータソースは、組織単位 (OU) 名に関するデータをインポートします。データは SG-SCCM コンピューター関連 [sn_sccm_integrate_sccm_2019_computer_related] テーブルに保存されます。ビューを追加するには、コンピューターレコードを開き、上部のヘッダーをクリックして、 表示 > SG：**SCCM** コンピューター関連.
- SG-SCCM ディスク
- SG：SCCM 最後に発見された更新。このデータソースは、スケジュール済みインポートの最後に実行され、コンピューター CI の last_discovered の日付が更新されます。ソースはすべてのコンピューターの完全プルを実行し、ResourceID 列と LastHWScan 列のみを取り込んで、CMDB コンピューターテーブルを更新します。
- SG-SCCM ネットワーク
- SG-SCCM オペレーティングシステム
- SG-SCCM プロセッサー
- SG-SCCM 削除済みソフトウェア。実行のたびに [前回実行日時を使用] オプションがオフになっていることを確認します。
- SG-SCCM 削除済みソフトウェア AI。実行のたびに [前回実行日時を使用] オプションがオフになっていることを確認します。
- SG-SCCM ソフトウェア
- SG-SCCM ソフトウェア AI

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
Microsoft ACCM インスタンスに資産インテリジェンスがある場合は、SG-SCCM 削除済みソフトウェア AI および SG-SCCM ソフトウェア AI を実行する必要があります。インスタンスに資産インテリジェンスがない場合は、SG-SCCM 削除済みソフトウェアおよび SG-SCCM ソフトウェアを実行する必要があります。

接続の設定が完了したら、SCCM から定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データはステージングテーブルにロードされてから次のターゲットテーブルに挿入されます。

- CI 関係 [cmdb_rel_ci]
- コンピューター [cmdb_ci_computer] (必須)
- ディスク [cmdb_ci_disk]
- IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
- ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]
- シリアル番号 [cmdb_serial_number]
- ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install] (SAM アプリケーションがインストールされている場合)
- ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] (SAM アプリケーションがインストールされていない場合)
- ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] (SAM アプリケーションがインストールされていない場合)
- ソフトウェア使用率 [samp_sw_usage]

Microsoft SCCM アプリケーションからデータをプルしたときにデータが保存される場所の詳細については、「Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス」を参照してください。

統合ハブ ETL アプリを使用して、データマップを表示できます。詳細については、「統合ハブ ETL」を参照してください。

自動翻訳

存在しない **IP** アドレスまたは **MAC** アドレスの問題の解決

デフォルトでは、IP アドレスまたは MAC アドレスが欠落しているネットワークアダプタはインポートされません。これらのネットワークアダプタをインポートに含めるには、次の手順を実行します。

1. 移動先 **Microsoft SCCM** のサービスグラフコネクタ > データソース.
2. **[SG-SCCM** ネットワーク] を選択します。
3. **[SQL** ステートメント] フィールドから where 節を削除します。

その他のリソース

- SG-SCCM サービスグラフコネクタはどのように構成すればよいですか? ServiceNow コミュニティサイトの記事
- ServiceNow コミュニティ サイトのブログ投稿「Service Graph Connector for Microsoft SCCM - FAQ and Troubleshooting (Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ - FAQ およびトラブルシューティング)」
- Now Support ナレッジベースの Microsoft SCCM 3.0 のサービスグラフコネクタセットアップガイドライン [KB1001248] 記事
- ServiceNow コミュニティ サイトのブログ投稿「Support for Removed Software functionality in Service Graph Connector for SCCM integration (SCCM 統合のサービスグラフコネクタでの削除済みソフトウェア機能のサポート)」

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

サービスグラフコネクタ

SGC セントラル を使用して Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタを構成する

SGC セントラル アプリケーションで利用可能なプレイブックを使用して、Microsoft SCCM データを CMDB にプルするための Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタをセットアップします。

始める前に

ServiceNow Store から Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ (バージョン 3.5.0 以降) をインストールします。 インストール手順 ServiceNow Store については、「 ServiceNow Store アプリケーションのインストール 」を参照してください。

エアギャップ接続は、 Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタのバージョン3.7.0から使用できます。標準データソースまたはエアギャップデータソースのいずれかを追加できます。エア ギャップ データ ソースを設定する前に、安全性の高いサーバーと安全性の低いサーバーで Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ のエア ギャップ ソリューションを構成する必要があります。「Microsoft SCCM のエアギャップ接続の構成」を参照してください。

必要なロール：cmdb_inst_admin または admin

このタスクについて

オンボーディングコネクタのプレイブックエクスペリエンスは、CMDB ワークスペースのSGC セントラルでアクティブ化されます。SGC セントラル アプリケーションを構成するには「SGC セントラルの構成」を参照し、プレイブックの操作方法の詳細については「プレイブックの操作 」を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [概要] ページで、[接続を作成] を選択します。

   ヒント:
   または、 [すべての接続] ページで [接続を作成] を選択することもできます。

4. [接続を作成] ウィンドウで、Microsoft SCCM コネクタタイプを選択し、[接続を作成] を選択します。
5. コネクタを使用して初めて接続を設定するときは、最初の前提条件を満たしてください。

   注:
   この手順は、初回セットアップ時にのみ必要です。「で接続を作成するときに初期セットアップタスクを実行する SGC セントラル」を参照してください。

6. エアギャップテンプレート、または SCCM データベースへの Java Database Connectivity (JDBC) 接続を確立するための認証情報と一致するテンプレートを選択します。

   a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[エイリアステンプレートを選択 **(Select alias template)]** アクティビティを選択します。

   b. テンプレートを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- **SCCM JDBC** 接続認証情報:ユーザー名とパスワードを使用して SCCM データベースへの JDBC 接続を確立する場合に選択します。
- **SCCM** エアギャップ:インターネットに直接アクセスできない制限された環境で作業している場合は、エアギャップ接続を使用する場合に選択します。
- **SCCM JDBC** 接続認証情報 (統合認証) **(SCCM JDBC Conn Cred (Integrated Auth))**:SCCM データベースへの JDBC 接続の認証に、ドメイン認証情報を使用する、Windows JDBC 統合認証を使用する場合に選択します。

c. [Continue (続行)] を選択します。

ステップ 6.b で **[SCCM JDBC** 接続認証情報] または **[SCCM JDBC** 接続認証情報 (統合認証)] のいずれかを選択した場合は、ステップ 8 に進みます。

7. PowerShell スクリプトをダウンロードして実行し、エアギャップ接続を設定します。

[PowerShell スクリプトのダウンロード] アクティビティは、ステップ 6.b でテンプレートとして **SCCM** エアギャップを選択した場合にのみ表示されます。

> **注:**
> エア ギャップ接続を追加する前に、安全性の高いサーバーと安全性の低いサーバーで Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ のエア ギャップ ソリューションを構成する必要があります。「Microsoft SCCM のエアギャップ接続の構成」を参照してください。

a. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[**PowerShell** スクリプトのダウンロード] アクティビティを選択します。

b. [エアギャップ スクリプトのダウンロード] を選択します。

c. PowerShell スクリプトを実行します。

d. エアギャップ接続を設定したら、[**I have read the instructions and executed the scripts accordingly**] チェックボックスをオンにします。

e. [Continue (続行)] を選択します。

8. 接続の詳細を入力し、Microsoft SCCM データをインポートするための API 接続をテストします。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[接続を作成してテスト **(Create and test connection)]** アクティビティを選択します。

b. フォームで、フィールドに入力します。

- SCCM JDBC 接続認証情報および SCCM JDBC 接続認証情報 (統合認証) テンプレートの場合:

[接続を作成してテスト **(Create and test connection)]** フォーム

フィールド	説明
接続名	MicrosoftSCCM 接続レコードを識別する名前。 例：SG-SCCM 接続
クエリタイムアウト	JDBC ドライバーがクエリの完了を待機する秒数。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
	0 はタイムアウトなしを示します。タイムアウトになると、統合は、JDBC の結果がアクセス不可能であるとみなし、結果をエラーとしてマークします。
接続タイムアウト	MID サーバー接続キャッシュプールが接続をクローズして削除するまでの秒数。 0 はタイムアウトなしを示します。
ホスト	Microsoft SQL Server データベースが配置されているサーバーのネットワークアドレス。
データベース名	SCCM が使用する Microsoft SQL Server データベースの名前。
デフォルトポートを上書き	Microsoft SQL Server インスタンスのカスタムポート。 Microsoft SQL Server のデフォルトポートは 1433 です。
インスタンス名	Microsoft SQL Server インスタンス。
MID サーバー	接続用の MID サーバー。 **注:** 統合認証接続用の MID サーバーを選択する必要があります。 **[SCCM JDBC 接続認証情報 (SCCM JDBC Connection Credentials)]** オプションの場合、このフィールドは **[MID サーバーを使用 (Use MID Server)]** チェックボックスをオンにした場合にのみ表示されます。

注:
次のフィールドは、ステップ 6 で **[SCCM JDBC 接続認証情報 (SCCM JDBC Connection Credentials)]**テンプレートを選択した場合にのみ表示されます。

フォーマット	SCCM データベースへの接続に使用される JDBC ドライバー。 SCCM は Microsoft SQL Server をデータベースバックエンドとして使用します。このフィールドは自動的に **com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver** に設定されます。フィールド値はそのままにします。
ユーザー名	JDBC サーバーに接続するためのユーザー名。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
パスワード	JDBC サーバーのパスワード。
MID サーバーを使用	JDBC サーバーへのアクセスに MID サーバーを使用するオプション。

- SCCM エアギャップテンプレートの場合:

  [接続を作成してテスト **(Create and test connection)]** フォーム

フィールド	説明
接続名	接続の表示名。
親ディレクトリ	安全性の低いサーバーでデータが保存される Microsoft SCCM ディレクトリのパス。
取得後のアーカイブデータ	取得後にデータをアーカイブするオプション。
アーカイブパス [オプション]	[取得後にデータをアーカイブ する] チェックボックスがオンになっている場合に、データをアーカイブするフォルダー。
MID サーバー	安全性の低いサーバーに展開した MID サーバーの名前。 「安全性の低いサーバーで Microsoft の SCCM のエアギャップソリューションの構成」を参照してください。

c. [接続の作成とテスト **(Create and test connection)]** を選択します。

d. 接続テストが完了したら、[続行] を選択します。

9. オプション: 属性をマッピングし、データインポートを管理するための接続とコネクタのプロパティを設定します。

> **注:**
> この手順をスキップするには、[プロパティを構成] アクティビティで [続行] を選択します。

a. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[プロパティを構成] アクティビティを選択します。

b. Microsoft SCCM の資産タグをコンピューター [cmdb_ci_computer] クラスの資産タグ属性にマッピングするには、[プロパティの構成] ページの [接続のプロパティ] セクションで、[資産タグのマッピング] チェックボックスをオンにします。

c. ディスカバリーアプリケーションの実行中に CMDB ディスク [cmdb_ci_disk] テーブルに重複レコードが作成されないようにするには、[プロパティの設定] ページの [コネクタのプロパティ] セクションで、[重複レコードの作成を避ける] チェックボックスをオンにします。

d. インポートディスク名を Disk #[*disknumber*] で始まる形式に設定するには、[プロパティの設定] ページの [コネクタのプロパティ] セクションで、[ディスク名をディスク番号に変換する] チェックボックスをオンにします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ここで、 *disknumber* はディスク名から抽出された番号です

e. **[Continue** (続行)] を選択します。

10. オプション: データソースの SQL ステートメントを変更します。

> **注:**
> このステップをスキップするには、[データソース **SQL** ステートメントをカスタマイズ **(Customize data source SQL statement)]** アクティビティで [スキップ] を選択します。

a. プレイブックの **[Setup** (セットアップ)] ステージで、[データソース **SQL** ステートメントをカスタマイズ **(Customize data source SQL statement)]** アクティビティを選択します。

b. データソースの [カスタム **SQL** ステートメント] 列の値をダブルクリックして (またはキーボードショートカットを使用して)、カスタム SQL ステートメントを入力します。

c. SQL ステートメントを変更するデータソースごとに、ステップ 10.b を繰り返します。

d. **[Mark Complete** (完了としてマーク)] を選択します。

11. 定期的にデータをインポートするようにインポートスケジュールを構成します。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)]** アクティビティを選択します。

b. [スケジュール済みインポートをインポート] リストで [親スケジュール済みデータインポート] を展開して、[接続名 **- SCCM** コンピューター **ID** インポートスケジュール] を選択します。

c. [アクティブ] チェックボックスをオンにして、実行スケジュールと時間の詳細を入力します。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

d. **[Save** (保存)] を選択します。
または、[今すぐ実行] を選択して、インポートスケジュールをすぐに実行します。

e. **[Continue** (続行)] を選択します。

12. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[接続の作成を確認] アクティビティを選択して、接続が作成されたかどうかを確認します。

次のタスク

[すべての接続を表示 **(View all connections)]** を選択して、接続の詳細を確認します。作成された接続が [インストール済み接続 (Installed connections)] リストに表示されます。

関連情報

- Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ
- Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス
- Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ でのソフトウェアエディションの有効化
- Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス
- Microsoft SCCM のエアギャップ接続の構成

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ガイド付きセットアップを使用して **Microsoft SCCM** のサービスグラフコネクタ を構成します

データソース接続認証情報を設定して検証し、Microsoft SCCM データを CMDB にインポートします。

始める前に

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

アプリケーションピッカーを使用して、 Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ アプリケーションスコープ内にいることを確認します。

注:
現在 Microsoft SCCM プラグインのバージョンを使用している場合は、「 従来の SCCM プラグインからのアップグレードMicrosoft SCCM のサービスグラフコネクタ」を参照してください。

依存関係と要件：

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。
- 統合 - JDBC (com.snc.integration.jdbc)
- Windows MID サーバー SCCM 環境へのアクセスに必要です。

Microsoft SCCM データにアクセスするには、MicrosoftSCCM データベースへの適切なアクセス権が必要です。Microsoft SCCM データベースを含む SQL Server のクエリを実行するための十分な認証情報が必要です。次のことを行う必要があります。

1. データソースを使用するために、MID サーバー上の Microsoft SCCM データベースに接続するための SQL Server アカウントを作成します。
2. Microsoft SCCM SQL Server に接続し、以下を設定します。
   a. SQL 認証用の新しいログインユーザー名とパスワードを追加します。
   b. ServiceNowデータソースが接続する Microsoft SCCM データベースを選択します。
   c. db_datareader ロールメンバーシップを Microsoft SCCM ユーザーに割り当てます。

注:
本番環境に Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ バージョン 2.1.6 以前がインストールされている場合は、カスタマーサービス & サポート に連絡して、サブスクリプションユニットの消費量を計算するときに含まれる SCCM ディスカバリーソースを削除するための追加手順を確認してください。

Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ バージョン 3.0.4 以降、マルチインスタンスのサポートが導入され、Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ複数の Microsoft SCCM インスタンスに接続してデータをインポートできるようになりました。この機能では、データソースとスケジュール済みインポートを動的に作成する必要があるため、追加の権限を付与する必要があります。これらの手順を完了する方法の詳細については、Now Support にある「Microsoft 3.0 のサービスグラフコネクタセットアップガイドライン [KB1001248] 」を参照してください。

エアギャップ接続は、 Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタのバージョン3.7.0から使用できます。SGC セントラルを使用して、標準データソースまたはエアギャップデータソースのいずれかを追加できます。エア ギャップ データ ソースを設定する前に、安全性の高いサーバーと安全性の低いサーバーで Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ のエア ギャップ ソリューションを構成する必要があります。「Microsoft SCCM のエアギャップ接続の構成」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **SCCM** > セットアップ.
2. [はじめに] ページで、[開始] を選択します。
3. Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ ページの [データソースとスケジュール設定済みデータインポートアクセスの構成] セクションで、タスク [データソースアクセスの構成] を選択します。
4. データソースアクセスを更新して、 Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタの新しい接続のデータソースとスケジュール設定済みデータインポートを作成できるようにします。
   a. [データソースアクセスの構成] タスクで、[構成] を選択します。
   b. アプリケーションピッカーを使用して、[グローバル] アプリケーションスコープを選択します。
   c. [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスがオンでない場合はオンにします。
   d. [更新] を選択してタブを閉じ、ガイド付きセットアップに戻ります。
   e. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを **Microsoft SCCM** のサービスグラフコネクタ に再度変更します。
   f. [完了としてマーク] を選択して、[データソースアクセスを更新] タスクを完了に設定します。
   g. スケジュール設定済みデータインポート [scheduled_data_set] テーブルを使用して [スケジュール設定済みデータインポートアクセスを更新 (Update Scheduled data import access)] タスクに対して4.eに4.b手順を繰り返し、[完了としてマーク] を選択してタスクを完了に設定します。
5. Microsoft SCCM データベースへの接続に使用する認証情報と構成を構成します。
   a. ユーザー名とパスワードを使用して、SCCM データベースへの JDBC 接続を確立します。

      注:
      この手順は、ユーザー名とパスワードを使用して JDBC 接続を確立する場合にのみ実行します。それ以外の場合は、[スキップ] を選択してステップをスキップします。

      i. [接続の構成] セクションの[接続の構成] タスクで、[構成] を選択します。
      ii. 接続を構成します。
      - デフォルトで利用可能な接続を構成するには、SCCM JDBC 接続認証情報接続の [構成] を選択します。
      - 別の接続を作成するには、[接続の追加] を選択します。

        注:
        [接続を追加] を選択すると、複数の接続を作成できます。接続セットアップにリダイレクトされない場合は、[ワークフロースタジオ 統合] ページで SCCM JDBC 接続認証情報 を検索して、デフォルトの接続を変更するか、別の接続を追加します。

      iii. フォームで、フィールドに入力します。

[接続の設定] または [接続を作成] フォーム

フィールド	説明
接続情報	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
接続名	MicrosoftSCCM 接続レコードを識別する名前。 例：SG-SCCM 接続
クエリタイムアウト	JDBC ドライバーがクエリの完了を待機する秒数。 0 はタイムアウトなしを示します。タイムアウトになると、統合は、JDBC の結果がアクセス不可能であるとみなし、結果をエラーとしてマークします。
接続タイムアウト	MID サーバー接続キャッシュプールが接続をクローズして削除するまでの秒数。 0 はタイムアウトなしを示します。
フォーマット	Microsoft SCCM データベースへの接続に使用される JDBC ドライバー。 Microsoft SCCM は Microsoft データベースバックエンドとして SQL Server を使用します。このフィールドは自動的に **com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver** に設定されます。フィールド値はそのままにします。
ホスト	Microsoft SQL Server データベースが配置されているサーバーのネットワークアドレス。
データベース名	Microsoft SCCM が使用する Microsoft SQL Server データベースの名前。
デフォルトポートを上書き	Microsoft SQL Server インスタンスのカスタムポート。 Microsoft SQL Server のデフォルトポートは 1433 です。
インスタンス名	Microsoft SQL Server インスタンス。
MID サーバーを使用	JDBC サーバーへのアクセスに MID サーバーを使用するオプション。
MID サーバー	接続用の MID サーバー。 **注:** 統合認証接続用の MID サーバーを選択する必要があります。 **[SCCM JDBC** 接続認証情報] オプションの場合。
認証情報	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
ユーザー名	JDBC サーバーに接続するためのユーザー名。
パスワード	JDBC サーバーのパスワード。

iv. 変更内容を保存します。

- 既定の接続の場合は、[接続の構成] を選択します。
- 新規接続については、[接続を作成] を選択します。

v. ガイド付きセットアップに戻り、[完了としてマーク] を選択して [接続の構成] タスクを完了に設定します。

b. SCCM データベースへの JDBC 接続を認証するために、ドメイン認証情報を使用する Windows JDBC 統合認証を使用します。

> **注:**
> 統合認証を使用した JDBC 接続が必要な場合は、このステップを実行します。それ以外の場合は、[スキップ] を選択してステップをスキップします。

i. [接続の構成 (統合認証)] タスクの [接続の構成] セクションで、[構成] を選択します。

ii. 接続を構成します。

- デフォルトで使用可能な接続を構成するには、SCCM JDBC 接続認証情報 (統合認証) 接続の [構成] を選択します。
- 別の接続を作成するには、[接続の追加] を選択します。

> **注:**
> [接続を追加] を選択すると、複数の接続を作成できます。接続セットアップにリダイレクトされない場合は、[ワークフロースタジオ 統合] ページで SCCM JDBC Conn Cred (統合認証) を検索して、デフォルトの接続を変更するか、別の接続を追加します。

iii. フォームで、フィールドに入力します。

[接続の設定] または [接続を作成] フォーム

フィールド	説明
接続名	MicrosoftSCCM 接続レコードを識別する名前。
クエリタイムアウト	JDBC ドライバーがクエリの完了を待機する秒数。 0 はタイムアウトなしを示します。タイムアウトになると、統合は、JDBC の結果がアクセス不可能であるとみなし、結果をエラーとしてマークします。
接続タイムアウト	MID サーバー接続キャッシュプールが接続をクローズして削除するまでの秒数。 0 はタイムアウトなしを示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
ホスト	Microsoft SQL Server データベースが配置されているサーバーのネットワークアドレス。
データベース名	Microsoft SCCM が使用する Microsoft SQL Server データベースの名前。
デフォルトポートを上書き	Microsoft SQL Server インスタンスのカスタムポート。 Microsoft SQL Server のデフォルトポートは 1433 です。
インスタンス名	Microsoft SQL Server インスタンス。
MID サーバー	接続用の MID サーバー。 注: 統合認証接続用の MID サーバーを選択する必要があります。 **[SCCM JDBC** 接続認証情報] オプションの場合。

iv. 変更内容を保存します。

- 既定の接続の場合は、[接続の構成] を選択します。
- 新規接続については、[接続を作成] を選択します。

v. ガイド付きセットアップに戻り、[完了としてマーク] を選択して [接続の構成 (統合認証)] タスクを完了に設定します。

6. 属性をマッピングし、データインポートを管理するための接続とコネクタのプロパティを設定します。

a. オプション: Microsoft SCCM からコンピューター [cmdb_ci_computer] クラスの資産タグ属性への資産タグのマッピングを有効にします。

i. [データソースおよび予定されているデータインポートの構成] セクションの [接続のプロパティの構成] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [名前] 列で、接続を選択します。

iii. [サービスグラフ接続のプロパティ] 関連リストの [プロパティ] 列で **[asset_tag]** を選択します。

iv. [値] フィールドに「true」と入力して、資産タグのマッピングを有効にします。

v. **[Update** (更新)] を選択します。

vi. ガイド付きセットアップに戻り、[完了としてマーク] を選択して [接続のプロパティを構成] タスクを完了に設定します。

b. コンピューター ID データソースをテストして、すべてのデータソースが正しく接続されていることを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

i. [データソースおよび予定されているデータインポートの構成] セクションの [データソースを検証] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [名前] 列で、接続に関連付けられているコンピューター ID データソースを選択します。

iii. [**20** 件のレコードのテストロード] を選択します。

iv. [状態] フィールドが [完了] に設定され、[完了コード] フィールドが [成功] に設定されている場合は、[データ ソースに戻る] リンクを選択します。

v. ガイド付きセットアップに戻り、[完了としてマーク] を選択して [データソースを検証] タスクを完了に設定します。

c. 次のテストロード時に、コンピューター ID ソースからのすべてのデータが日時フィルタリングなしでインポートされるようにします。

i. [データソースおよび予定されているデータインポートの構成] セクションの [テストロードデータソースの「前回実行日時」をリセットする] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [名前] 列で、接続に関連付けられているコンピューター ID データソースを選択します。

iii. [前回実行日時を使用] チェックボックスをオフにします。

iv. **[Update** (更新)] を選択します。

v. ガイド付きセットアップに戻り、[完了としてマーク] を選択して、[テストロードデータソースの「前回実行日時」をリセット] タスクを完了に設定します。

7. オプション: ディスカバリー アプリケーションの実行中にディスクデータをインポートするプロセスを構成します。

a. CMDB ディスク [cmdb_ci_disk] テーブルに重複レコードを作成しないようにします。

> 注:
> ディスカバリー アプリケーションの実行中に CMDB ディスク [cmdb_ci_disk] テーブルに重複レコードが作成されないようにするには、*sn_sccm_integrate.sccm_disks_managed* プロパティを構成し、その値を true に設定します。デフォルトでは、このプロパティの値は false に設定されています。

i. [ディスクデータインポートの構成] タスクの [ディスクデータインポートの構成] セクションで、[構成] を選択します。

ii. [システムプロパティ] ページで、*sn_sccm_integrate.sccm_disks_managed* プロパティの値を true に設定します。

iii. **[Update** (更新)] を選択します。

iv. [完了としてマーク] を選択して、[ディスクデータインポートの構成] タスクを完了に設定します。

> 注:
> 既存のディスクレコードは、Microsoft SCCM インスタンスで次のハードウェアスキャンが実行された後にのみ更新されます。

b. オプション: インポートされたディスク名をディスク番号形式に変換します。

> 注:
> インポートされたディスク名は、 Disk #<*disknumber*> の形式に設定できます。ここで <*disknumber*> は、インポートされたディスク名から抽出された番号です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

i. アプリケーションピッカーから **CMDB** 共通 統合アプリケーションスコープを選択します。

ii. [ディスクデータインポートの構成] セクションの [ディスク名変換の構成] タスクで、[構成] を選択します。

iii. [システムプロパティ] ページで、*sn_cmdb_int_util.transform_disk_name_to_discovery_format* プロパティの値を `true` に設定します。

iv. **[Update** (更新)] を選択します。

v. アプリケーションピッカーから、Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタアプリケーションスコープを選択します。

vi. [完了としてマーク] を選択して、[ディスク名変換の構成] タスクを完了に設定します。

8. スケジュール設定済みデータインポートを構成します。

> **注:**
> データソースの [統合認証を使用] チェックボックスがオンになっている場合、スケジュール設定済みデータインポートジョブの実行ユーザーには import_admin ロールが必要です。詳細については、Now Supportナレッジベースの記事「SG-SCCM または SG-SCCM コンピューター ID データソース [KB1312810] に関連するスケジュール済みインポートを実行すると、[統合認証を使用する] がオフになる」を参照してください。

a. [スケジュール済みジョブの構成] タスクセクションの [スケジュール済みジョブの構成] タスクで、[構成] を選択します。

b. [スケジュール設定済みデータインポート(Scheduled Data Import)] フォームで、スケジュール済みジョブのフィールド値を確認します。
詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

アクティブな他のすべての Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ スケジュール済みジョブは、コンピューター ID スケジュール済みジョブの実行が終了した後に、指定された順序で実行されます。スケジュール済みジョブの [アクティブ] チェックボックスをオンにして、ジョブをアクティブ化します。

> **重要:**
> Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ にアップグレードする場合は、既存の「SG-SCCM コンピューター ID スケジュール設定済みデータインポート」を無効にします。また、ベースラインのスケジュール設定済みデータインポートまたは「SG-SCCM」で始まる名前のデータソースは、データソースおよびスケジュール設定済みデータインポートのインスタンスを作成するためのテンプレートとして使用されるため、使用できません。

c. **[Update** (更新)] を選択します。

d. [完了としてマーク] を選択して、[スケジュール設定済みデータインポートの構成] タスクを完了に設定します。

e. オプション: Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタをアップグレードする場合は、既存の SG-SCCM コンピューター ID のスケジュール設定済みデータインポートを無効にします。
[レガシースケジュール設定済みデータインポートの非アクティブ化 (Deactivate Legacy Scheduled Data Imports)] タスクで、[構成] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

f. [名前] 列で、[SG-SCCM コンピューター ID のスケジュール設定済みデータインポート] を選択し、[アクティブ] チェックボックスをオフにします。

g. [完了としてマーク] を選択して、[従来のスケジュール済みデータインポートの非アクティブ化 (Deactivate Legacy Scheduled Data Imports)] タスクを完了に設定します。

9. オプション: インスタンスデータソースの SQL ステートメントをカスタマイズします。
   a. [インスタンスデータソース SQL ステートメントをカスタマイズ] セクションの [データソース SQL ステートメントのカスタマイズ] タスクで、[構成] を選択します。
   b. SQL ステートメントをカスタマイズするインスタンスの名前を選択します。
   c. **[Update** (更新)] を選択します。
   d. [完了としてマーク] を選択して、[データソース SQL ステートメントのカスタマイズ] タスクを完了に設定します。

Trouble?

コネクタの構成時の問題を解決するために、次の追加リソースを表示できます。

- Now Support ナレッジベースの「How to identify and delete duplicate CMDB CI Relationship records, or ones that have orphan or missing parent/child relationships (重複した CMDB CI 関係レコード、または孤立関係があるものあるいは親/子関係がないものを識別および削除する方法) [KB0780988]」
- Now Support ナレッジベースの「How to delete sys_object_source records (sys_object_source レコードを削除する方法) [KB0746309]」
- Now Support ナレッジベースの「Duplicate software installs with different Discovery Source (異なるディスカバリーソースによる重複ソフトウェアインストール) [KB0958768]」
- Now Support ナレッジベースの「Assigned To Field Doesn't Get Updated For Computer CIs in Service Graph Connector for SCCM (サービスグラフコネクタ for SCCM のコンピューター CI の [アサイン先] フィールドが更新されない) [KB1277555]」
- ServiceNow コミュニティ サイトのブログ投稿「Service Graph connector for Microsoft SCCM software usages data import (Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタソフトウェアの使用状況データインポート)」

関連情報

Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ

Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス

SGC セントラル を使用して Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタを構成する

Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ でのソフトウェアエディションの有効化

Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

Microsoft SCCM のエアギャップ接続の構成

Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタでターゲットとされている **CMDB** クラス

接続の設定が完了したら、Microsoft SCCM から定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから拡張されたテーブルに保存されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コンピューター [cmdb_ci_computer]

コンピューター [cmdb_ci_computer] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
シリアル番号	serial_number
CPU コア数	cpu_core_count
CPU 速度 (MHz)	cpu_speed
CPU タイプ	cpu_type
CPU メーカー	cpu_manufacturer
名前	name
資産管理番号	asset_tag
アサイン済み	assigned
シャーシタイプ	chassis_type
クラス	sys_class_name
CPU コアスレッド	cpu_core_thread
CPU カウント	cpu_count
CPU 名	cpu_name
デフォルトゲートウェイ	default_gateway
DNS ドメイン	dns_domain
最新のディスカバリー	last_discovered
オペレーティングシステム	os
OS アドレス幅 (ビット)	os_address_width
OS ドメイン	os_domain
OS サービスパック	os_service_pack
OS バージョン	os_version
RAM (MB)	ram
モデル ID	model_id
メーカー	manufacturer
アサイン先	assigned_to

コンピューター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
コンピューター [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]
コンピューター [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コンピューター用に作成された関係 (続く)

親クラス	関係性タイプ	子クラス
コンピューター [cmdb_ci_computer]	Contains::Contained by	ディスク [cmdb_ci_disk]
コンピューター [cmdb_ci_computer]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
コンピューター [cmdb_ci_computer]	参照	ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install]
コンピューター [cmdb_ci_computer]	参照	SG-SCCM コンピューター関連 [sn_sccm_integrate_sccm_2019_computer_re

ディスク [cmdb_ci_disk]

ディスク [cmdb_ci_disk] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
ディスク スペース (GB)	disk_space
サイズ (バイト)	size_bytes
コンピューター	コンピューター
デバイス ID	device_id
名前	name
説明	short_description
ドライブタイプ	drive_type
メーカー	manufacturer
モデル ID	model_id

自動翻訳

ディスクに対して作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ディスク [cmdb_ci_disk]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
IP アドレス	ip_address
IP バージョン	ip_version
名前	name

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
NIC	nic

IP アドレス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]	参照	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]

キー値 [cmdb_key_value]

キー値 [cmdb_key_value] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
キー	key
値	value

ネットワークアダプター [cmdb_ci_network_adapter]

ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
MAC アドレス	mac_address
名前	name
DHCP 有効	dhcp_enabled
ネットマスク	netmask
構成アイテム	cmdb_ci

ネットワークアダプタ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]

シリアル番号 [cmdb_serial_number]

シリアル番号 [cmdb_serial_number] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
シリアル番号	serial_number
シリアル番号タイプ	serial_number_type
有効	valid

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

シリアル番号用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
シリアル番号 [cmdb_serial_number]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]

SG-SCCM コンピューター関連 [sn_sccm_integrate_sccm_2019_computer_related]

SG-SCCM コンピューター関連 [sn_sccm_integrate_sccm_2019_computer_related] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
リソース ID	resource_id
OU 名	ou_name

ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]

ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
キー	key
名前	name
バージョン	version
ベンダー	ベンダー
メーカー	manufacturer

ソフトウェア用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]	参照	ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

ソフトウェア インストール [cmdb_sam_sw_install]

SAM アプリケーションがインストールされている場合、ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性名
パブリッシャー	publisher
前回スキャン	last_scanned
インストール先	installed_on
表示名	display_name
ディスカバリーソース	discovery_source

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性名
インストール日	install_date
製品 ID	prod_id
バージョン	version
リビジョン	revision
SCCM グループ ID	sccm_group_id
SCCM タイムスタンプ	sccm_timestamp
アサイン先	assigned_to

ソフトウェアインストール用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]

ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

属性ラベル	属性の名前
名前	name
インストール先	installed_on
インストール日	install_date
SCCM グループ ID	sccm_group_id
SCCM タイムスタンプ	sccm_timestamp

ソフトウェアインスタンス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]

従来の SCCM プラグインからのアップグレードMicrosoft SCCM のサービスグラフコネクタ

Microsoft SCCM 2016 プラグインまたはプラグインの旧バージョンから Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ にアップグレードすることができるように、スケジュール済みインポートを無効にして、レコードをプルします。

始める前に

必要なロール：なし

Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ にアップグレードする場合は、次の手順が必須です。この手順は、Microsoft SCCM 2016 プラグインの既存のインストールまたは以前のバージョンのプラグインが含まれているすべてのインスタンスで実行する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ は、Microsoft SCCM 2016 プラグインのコンポーネントを再利用しない独立した実装です。

このタスクについて

Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ は、Microsoft SCCM 2016 プラグインの後継です。すでに Microsoft SCCM 2016 プラグインまたはそれ以前のバージョンがインスタンスにインストールされている場合は、次の手順に従って、SCCM プラグインの使用から サービスグラフコネクタ の使用への移行を正常に実行できるようにする必要があります。また、SG-SCCM クリーンアップを実行して、古い SCCM プラグインから作成されたネットワークアダプタとディスクを削除して、移行の速度を向上させることもできます。

Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ がインスタンスにインストールされている場合は、データソースや予定されているデータインポートなどの、Microsoft SCCM 2016 プラグインからのコンポーネントを実行しないようにする必要があります。SCCM 2016 プラグインの [予定されているデータインポート] をオフにする必要があります。Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタは、SG-SCCM データソースと予定されているデータインポートの新しいセットをインストールします。

警告:
このアップグレードプロセスは、顧客の本番インスタンスの最新のクローンに基づく非本番インスタンスまたはテストインスタンスで実行および検証する必要があります。非本番インスタンスでのアップグレードの最初の検証に失敗した場合、予期しない結果が発生し、データの損失や破損が発生する可能性があります。

SCCM 2016 プラグインのカスタマイズは、自動的には移行されません。統合ハブ ETL を使用するなどして、Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ でカスタマイズを再実装する必要があります。

手順

1. オプション: SCCM 2016 プラグインから移行する場合は、SCCM 向けサービスグラフコネクタの移行レディネスツールを実行します。

   (Optional) プラグインは、 ServiceNow Store .

   このツールは変更を移行しませんが、一連の ATF テストを実行して、OOB SCCM 2016 プラグインと比較して従来の SCCM 2016 プラグインに対して行われたカスタマイズを特定します。2 つのプラグインの間の変更は移行されませんが、カスタマイズのアラートとして機能します。

2. ツールの実行が終了したら、失敗したテストを確認します。
   テストが失敗した場合は、プラグインでカスタマイズが行われていることを意味します。変換マップがカスタマイズされている可能性があります。たとえば、変換マップが変更された場合は、コネクタで再実装する必要があります。
3. 古い SCCM プラグインからスケジュール済みインポートを非アクティブ化します。
   スケジュール済みインポートを無効にする方法の詳細については、「SCCM 統合バージョンをアップグレード」を参照してください。
4. オプション: 古い SCCM プラグインで重複している OS ソフトウェアレコードを削除します。

   注:
   SAM が有効になっている場合、コンピューター OS ソフトウェアレコードのクリーンアップは必要ありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. 以前の SCCM プラグインのソフトウェアパッケージまたはソフトウェアインスタンステーブルに移動します。

b. 削除する重複している OS レコードを検索します。
名前または製品名にバージョン番号が含まれている場合、どのレコードが SG-SCCM ソフトウェア OS レコードであるかがわかります。

c. ソフトウェアパッケージテーブルから重複しているソフトウェア OS レコードを削除するには、次の手順を実行します。

i. ソフトウェアパッケージテーブルで、[ディスカバリーソース] 列に **SG-SCCM** が表示されていない重複している OS レコードを選択します。

ii. 重複している OS レコードを削除し、必要に応じて他のレコードで手順を繰り返します。

d. ソフトウェアインスタンステーブルから重複しているソフトウェア OS レコードを削除するには、次の手順を実行します。

i. ソフトウェアインスタンステーブルで、**[SCCM** グループ **ID]** 列が空になっている重複している OS レコードを選択します。

ii. 重複している OS レコードを削除し、必要に応じて他のレコードで手順を繰り返します。

注:
従来の SCCM プラグインと サービスグラフコネクタ では、ソフトウェア OS レコードを CMDB に書き込む方法に違いがあるため、このステップはオプションです。SCCM プラグインは、sys_object_source、discovery_source、または sccm_group_id に値を記録しませんでした。

5. スケジュール済みインポートを無効にし、古い SCCM プラグインから重複する OS レコードを削除したら、コネクタを構成します。
手順については、「Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタの構成」を参照してください。

6. オプション: SCCM プラグインによって作成されたディスクとネットワークアダプタのレコードをクリーンアップします。

a. Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ アプリケーションスコープ内にいることを確認します。

b. 移動先 スケジュール済みジョブ > **SG-SCCM** クリーンアップユーティリティ.

c. *`SG-SCCM CleanupUtil`* スケジュール済みジョブを選択し、グローバルアプリケーションスコープに切り替えます。

d. スケジュール済みジョブのコピーを作成するには、スケジュール済みジョブのヘッダーを右クリックし、[挿入と維持] を選択します。

e. 名前を **SG-SCCM ChangeupUtil Global** に変更します。

f. [更新] をクリックします。

g. スケジュール済みジョブを実行する必要がある場合は、[今すぐ実行] をクリックします。

h. オプション: 実行の進行状況を確認するには、次の手順を実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

i. 移動先 システムログ > すべて.

ii. スクリプト実行のレコードをフィルタリングするには、[メッセージ] 検索ボックスの下に SG-SCCM ChangeupUtil と入力します。

スクリプトには、現在の実行のステータスと進行状況がわかるように、バッチごとにログメッセージが記録されます。

> **注:**
> 実行時間は、以前の SCCM 統合からの CMDB 内のネットワークアダプタとディスクデータの量によって異なります。データはクリーンアップの条件を満たしている必要があります。

次のタスク
サービスグラフコネクタ コンポーネントを実行すると、SCCM プラグインによって作成された既存の CMDB データは、Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ によって管理および保守されるようになります。

の最新バージョンへのアップグレード **Microsoft SCCM** のサービスグラフコネクタ

Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ をアップグレードします。バージョンをアップグレードするときに、Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ の古いバージョンから新しいバージョンに転送するファイルを選択できます。

始める前に
アップグレードの重大な問題を回避するには、本番環境でアップグレードする前にテストインスタンスまたは開発インスタンスでアップグレードを実行します。
必要なロール：admin

このタスクについて
Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ の旧バージョンから最新バージョンにアップグレードする場合、スキップされた更新 (Skipped Updates) が存在します。インストール済みの元の SCCM データソースファイルでは、データソース実行の一部として最終実行日が更新されています。ファイルは、プラットフォームによってカスタムファイルとして扱われます。新しいバージョンがインストールされている場合、新しいデータソースは自動的にアップグレードされません。

新しいバージョンにアップグレードした後に、アップグレードのステータスを確認できます。

手順

1. アップグレードセンターからすべての更新を確認し、新しいバージョンからデータソースファイルを選択します。
   アップグレード履歴にアクセスして、[レビュー対象のスキップされた変更] 関連リストから更新を確認できます。「Review skipped records using related lists」を参照してください。
2. 旧バージョンをカスタマイズした場合は、古いファイルから必要な変更を選択し、それらを新しいファイルに移行します。

> **注:**
> 他のすべてのスキップされた更新ファイルについて、この移行プロセスを繰り返します。

次のタスク
アップグレード後にデータソースファイルまたはマッピングで SQL に変更がある場合は、次の手順を実行します。

1. すべてのデータソースで [前回実行日時を使用] チェックボックスをオフにします。
2. すべてのデータソースからデータの完全プルを実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ v2.3 から v2.3.1 にアップグレードするには、コンピューターとソフトウェアの最小限のプルを行う必要があります。これは、SG-SCCM 削除済みソフトウェアデータソースで、SQL 内のソフトウェアのソースネイティブキーが変更されたためです。正しいソースネイティブキーがないと、CMDB でソフトウェアを見つけることができません。

競合の解決の詳細については、次のトピックを参照してください。

- カスタマイズを元に戻す
- スキップされた更新の解決と解決ステータスの設定
- レビュー対象のスキップされた変更の関連リスト

Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ でのソフトウェアエディションの有効化

ソフトウェアエディションを有効にすると、Adobe Acrobat、Microsoft SQL Server、Windows Exchange Server などの製品のエディション情報を Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタに収集できます。

始める前に

> **注:**
> 必要なセットアップには、SCCM Manager 上と ServiceNow インスタンス上の 2 種類があります。 SCCM Manager の設定方法の詳細については、HI ナレッジベースの記事「SCCM でエディションを収集するカスタムソリューション [KB0721360]」の「SCCM マネージャーの設定」セクションを参照してください。SCCM Manager の設定が完了したら、このタスクに戻り、手順を完了します。

必要なロール：admin

このタスクについて

ServiceNow インスタンスは Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ で設定できます。

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ **Microsoft SCCM** > スケジュールをインポート.
2. 作成した [ソフトウェアエディションスケジュール済みインポート(Software Edition scheduled import)] を選択して、このインポートレコードを編集します。
3. [アクティブ] チェックボックスをオンにします。
4. **[Update** (更新)] をクリックします。
5. 移動先 サービスグラフコネクタ **Microsoft SCCM** > データソース.
6. 作成した [ソフトウェアエディションデータソース (Software Edition data source)] を選択します。
7. [変換] リストで、[ソフトウェアインストールをエディションで更新 **(Update software install with edition)]** を選択します。
8. データソースを編集し、[アクティブ] チェックボックスをオンにします。
9. [更新] をクリックします。

次のタスク

次の操作を行って、エディション情報が収集されたことを確認できます。

1. 移動先 サービスグラフコネクタ **Microsoft SCCM** > データソース および検証するソフトウェアエディションデータソース。
2. [すべてのレコードをロード] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注:
表示された完了コードが 成功 の場合、ソフトウェアエディションのデータソースは正常に実行されています。表示された完了コードがエラーの場合は、修正が必要なエラーがあります。

Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリに含まれる共通接続フレームワーク (CCF) を使用して、単一のビューでMicrosoft SCCM のサービスグラフコネクタの接続の詳細にアクセスできます。

CCF を使用すると、 Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ で使用されるすべての接続にアクセスできます。接続の詳細には、接続エイリアス、接続のプロパティ、データソース、および接続に関連付けられたスケジュール設定済みデータインポートが含まれます。接続をテストすることもできます。詳細については、「サービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス」を参照してください。

Microsoft SCCM 接続の詳細へのアクセス

Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ用に構成された Microsoft SCCM 接続の詳細にアクセスします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **SCCM** > 接続.
2. [サービスグラフ接続] リストの [名前] 列から接続を選択します。
3. [サービスグラフ接続] ページで、接続名、エイリアス、データソースなどの接続の詳細を表示します。
4. 関連リストを選択すると、接続のさらなる詳細が表示されます。
5. オプション: [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

Microsoft SCCM のエアギャップ接続の構成

Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタのエアギャップ接続により、セキュリティを損なうことなく、安全で制御されたデータ転送が可能になります。

エアギャップは、コンピューターまたはネットワークを分離し、外部接続を確立できないようにすることを含むセキュリティ対策です。エアギャップネットワークは、重要なシステムを外部接続から分離してサイバー脅威からシステムを保護することで、重要なシステムを安全に保ちます。Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタのエアギャップ接続は、エアギャップ環境の完全性を維持しながら、エアギャップネットワークと外部システム間の制御されたデータ交換を容易にします。

エアギャップ接続は、 Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタのバージョン3.7.0から使用できます。SGC セントラルを使用して、標準データソースまたはエアギャップデータソースのいずれかを追加できます。SGC セントラルセットアップにアクセスするには、「SGC セントラル を使用して Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタを構成する」を参照してください。

エアギャップデータソースを追加する前に、次の一連のタスクを実行してエアギャップソリューションを設定します。

1. 高セキュリティサーバーで Microsoft の SCCM のエアギャップソリューションの構成
2. 安全性の低いサーバーで Microsoft の SCCM のエアギャップソリューションの構成
3. ServiceNowインスタンスでの Microsoft SCCM のエアギャップソリューションの構成

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. Microsoft SCCM のエアギャップソリューションのテストデータロードの実行
5. Microsoft SCCM のエアギャップソリューションの完全なデータロードの実行

高セキュリティサーバーで **Microsoft** の **SCCM** のエアギャップソリューションの構成

安全性の高いサーバーで Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ のエアギャップソリューションを構成します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース > **SGC** セントラル > 接続を作成.
2. エアギャップテンプレートを選択します。
   a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[エイリアステンプレートを選択 **(Select alias template)]** アクティビティを選択します。
   b. **[SCCM** エアギャップ] を選択します。
   c. **[Continue** (続行)] を選択します。
3. PowerShell スクリプトをダウンロードして実行し、エアギャップ接続を設定します。
   a. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[**PowerShell** スクリプトのダウンロード] アクティビティを選択します。
   b. [エアギャップ スクリプトのダウンロード] を選択します。
   c. 「エアー ギャップ スクリプトのダウンロード」セクションにあるリンクから、SgSCCMHighSecureSetup.ps1 および GetSCCMData.ps1 PowerShell スクリプトをダウンロードします。
4. セキュリティの高いサーバーにログオンします。
5. Microsoft SCCM ディレクトリを作成します。

   エアギャップソリューションに必要なすべての構成が Microsoft SCCM ディレクトリに作成されます。

6. ステップ 3.c でダウンロードした GetSCCMData.ps1 および SgSCCMHighSecureSetup.ps1 PowerShell スクリプトを Microsoft SCCM ディレクトリにコピーします。
7. PowerShell セッションを開始し、 SgSCCMHighSecureSetup.ps1 スクリプトを実行して、GetSCCMData.ps1 スクリプトで使用される JSON 構成ファイルを生成します。

   a. プロンプトで、ステップ 5 で作成した Microsoft SCCM ディレクトリのパスを入力します。

   b. 構成ファイルの名前を入力するか、Return キーを押してデフォルト値を受け入れます。

   c. グローバルプロパティの値を入力するか、Return キーを押してデフォルト値を受け入れます。
      - *`logDirectory`*: GetSCCMData.ps1 スクリプトからログファイルを保存する場所を指定します。
      - *`host`*: Microsoft SCCM インスタンスのホスト名を指定します。
      - *`dbname`*:SCCM データベース名を指定します。
      - *`port`*: Microsoft SCCM インスタンスが API 呼び出しを許可するポートを指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- *pageSize*: Microsoft SCCM API 呼び出しでフェッチするレコードの数を指定します。
- *credentialsPath*: Microsoft SCCM 認証情報 XML ファイルを保存する場所を指定します。

d. データソースのデータディレクトリの名前を指定するか、Return キーを押してデフォルト値を受け入れます。

ディレクトリがまだ存在しない場合は作成されます。

e. Microsoft SCCM 認証情報を入力します。

> **注:**
> Windows 資格情報マネージャーを使用してユーザー名とパスワードを格納するか、資格情報を格納するための独自のメカニズムを実装できます。GetSCCMData.ps1 スクリプトは、REST 呼び出しをトリガーするための認証情報にアクセスできる必要があります。

f. PowerShell セッションを終了します。

8. Microsoft SCCM ディレクトリと子ディレクトリの書き込み権限と削除権限を提供します。

古いレコードをクリーンアップするには、削除権限を指定する必要があります。

関連情報

安全性の低いサーバーで Microsoft の SCCM のエアギャップソリューションの構成

安全性の低いサーバーで **Microsoft** の **SCCM** のエアギャップソリューションの構成

安全性の高いサーバーで構成が完了したら、安全性の低いサーバーで Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ のエアギャップソリューションを構成します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース > **SGC** セントラル > 接続を作成.

2. エアギャップテンプレートを選択します。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[エイリアステンプレートを選択 **(Select alias template)]** アクティビティを選択します。

b. **[SCCM** エアギャップ] を選択します。

c. **[Continue** (続行)] を選択します。

3. PowerShell スクリプトをダウンロードして実行し、エアギャップ接続を設定します。

a. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[**PowerShell** スクリプトのダウンロード] アクティビティを選択します。

b. [エアギャップ スクリプトのダウンロード] を選択します。

c. 「エアーギャップスクリプトのダウンロード」セクションで提供されているリンクから、SgSCCMLowSecureSetup.ps1 PowerShell スクリプトをダウンロードします。

4. 安全性の低いサーバーにログオンします。

5. Microsoft SCCM ディレクトリを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

エアギャップソリューションに必要なすべての構成が Microsoft SCCM ディレクトリに作成されます。

6. ステップ 3.c でダウンロードした SgSCCMLowSecureSetup.ps1 PowerShell スクリプトを Microsoft SCCM ディレクトリにコピーします。
7. PowerShell セッションを開始し、 SgSCCMLowSecureSetup.ps1 スクリプトを実行します。
   a. プロンプトで、ステップ 5 で作成した Microsoft SCCM ディレクトリのパスを入力します。
   b. データソースのデータディレクトリの名前を指定するか、Return キーを押してデフォルト値を受け入れます。

      ディレクトリがまだ存在しない場合は作成されます。
   c. PowerShell セッションを終了します。
8. Microsoft SCCM ディレクトリの読み取り権限と削除権限を提供します。

関連情報

ServiceNowインスタンスでの Microsoft SCCM のエアギャップソリューションの構成

ServiceNowインスタンスでの **Microsoft SCCM** のエアギャップソリューションの構成

安全性の高いサーバーと安全性の低いサーバーで構成が完了したら、ServiceNow インスタンスでMicrosoft SCCM のサービスグラフコネクタのエアギャップソリューションを構成します。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > プラグインをクリックし、「 ServiceNow 統合ハブアクションステップ – PowerShell 」プラグインをダウンロードします。
2. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース > **SGC** セントラル > 接続を作成.
3. PowerShell スクリプトをダウンロードして実行し、エアギャップ接続を設定します。
   a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[エイリアステンプレートを選択 **(Select alias template)]** アクティビティを選択します。
   b. **[SCCM** エアギャップ] を選択し、[続行] を選択します。
   c. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[**PowerShell** スクリプトのダウンロード] アクティビティを選択します。
   d. スクリプトをダウンロードし、エアギャップ接続を構成します。
   e. [指示を読み、それに応じてスクリプトを実行しました] チェック ボックスをオンにし、[続行] を選択します。
4. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[接続を作成してテスト **(Create and test connection)]** アクティビティを選択します。
5. [接続を作成] フォームのフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

接続フォームの作成

フィールド	説明
接続名	接続の表示名。
MID サーバー	安全性の低いサーバーに展開した MID サーバーの名前。 ecc_agentテーブルから MID サーバーの *sys_id* を取得できます。
親ディレクトリ	安全性の低いサーバーでデータが保存される Microsoft SCCM ディレクトリのパス。 「安全性の低いサーバーで Microsoft の SCCM のエアギャップソリューションの構成」を参照してください。
取得後のアーカイブデータ	取得後にデータをアーカイブするオプション。
アーカイブパス [オプション]	[取得後にデータをアーカイブ] チェックボックスがオンになっている場合に、データをアーカイブするフォルダー。

6. [接続の作成とテスト **(Create and test connection)]** を選択します。

関連情報

Microsoft SCCM のエアギャップソリューションのテストデータロードの実行

Microsoft SCCM のエアギャップソリューションのテストデータロードの実行

Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ のエアギャップソリューションを構成した後、MicrosoftSCCM エンドポイントが高セキュリティサーバーからアクセスできるかどうかをテストします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 高セキュリティサーバーの Microsoft SCCM ディレクトリに移動します。
2. .\GetSCCMData.ps1 -configFilePath *CONFIG_PATH* スクリプトを実行します。*CONFIG_PATH* は、セットアップ スクリプトによって生成された JSON 構成ファイルの場所です。
このスクリプトは Microsoft SCCM API にアクセスし、ComputerIdentity ディレクトリにサンプル ファイルを作成し、Logs ディレクトリにログ ファイルを作成します。
   - テストデータのロードが成功すると、ログファイルに 「テストロードステータス SUCCESS!」メッセージが記録されます。
   - テスト データの読み込みに失敗した場合、ログ ファイルには「 Error occurred while processing ComputerIdentity StatusCode 403 」メッセージが含まれます。

     テストデータのロードに失敗した場合は、 Microsoft SCCM ユーザー認証情報を確認し、ユーザーが Microsoft SCCM からデータをプルするために必要な権限を持っていることを確認します。認証情報を更新する必要がある場合は、 SgSCCMHighSecureSetup.ps1 PowerShell スクリプトを再度実行する必要があります。「高セキュリティサーバーで Microsoft の SCCM のエアギャップソリューションの構成」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

Microsoft SCCM のエアギャップソリューションの完全なデータロードの実行

Microsoft SCCM のエアギャップソリューションの完全なデータロードの実行

Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタのエアギャップソリューションのテスト データの読み込みが成功したことを確認した後、完全なデータ読み込みを実行できます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 高セキュリティサーバーの Microsoft SCCM ディレクトリに移動します。
2. .\GetSCCMData.ps1 -completeLoad $true -configFilePath *CONFIG_PATH* スクリプトを実行します。*CONFIG_PATH* は、セットアップ スクリプトによって生成された JSON 構成ファイルの場所です。

   既定では、データ ソース データ ディレクトリ内の既存のファイルは、 .\GetSCCMData.ps1 -completeLoad $true -configFilePath *CONFIG_PATH* スクリプトが実行されるたびに削除されます。既存のファイルを保持する場合は、スクリプトに *-clean $false* パラメーターを追加できます。

   このスクリプトは、すべての Microsoft SCCM API からデータを取得し、それぞれのディレクトリにデータを保存します。
3. 安全性の高いサーバーにデータがロードされたら、選択した方法で安全性の低いサーバーにデータを転送します。
4. 安全性の低いサーバーにデータがロードされていることを確認します。
5. 完全なデータロードジョブを (.\GetSCCMData.ps1 -completeLoad $true -configFilePath *CONFIG_PATH* スクリプトを使用) を、 Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ インスタンスのスケジュール済みインポートジョブに基づくスケジュールで実行するように設定します。
6. Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタインスタンスのスケジュール済みインポートジョブに基づいて、スケジュールに従ってデータ転送ジョブを (セキュリティの高いサーバーからセキュリティの低いサーバーに) 設定します。
7. ServiceNowインスタンスでエアギャップ接続をテストします。

   a. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **SCCM** > 接続.

   b. 作成したエアギャップ接続を選択します。

   c. [テスト接続] 関連リンクを選択します。
   接続が成功すると、[ステータス] フィールドは [成功] に設定されます。接続に失敗した場合は、修正の提案に従ってください。

Netskope のサービスグラフコネクタ

Netskope のサービスグラフコネクタは、資産インベントリデータ (ハードウェアとソフトウェア) をNetskopeデータベースからServiceNow AI Platform インスタンスの構成管理データベース (CMDB)アプリケーションにプルします。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ト情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

サポート対象のバージョン

- Netskope API バージョン:クライアントデータの取得 v1。
- Netskope クライアントバージョン:112。
- Washington、Xanadu、Yokohama ServiceNow® ファミリーリリース。

ユースケース

- Netskopeクライアント情報をインポートし、CMDB の適切な構成アイテム (CI) クラスに保存します。
- サービスグラフコネクタで Netskope の複数のインスタンスを構成します。

ガイド付きセットアップ

ガイド付きセットアップ機能を使用すると、整理された一連のタスクで統合を構成できます。

CMDB 統合ダッシュボード

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべての統合のステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。すべての統合実行のメトリクスを確認することができます。特定の CMDB 統合、特定の期間、または特定の統合実行に関してビューをフィルタリングすることもできます。CMDB統合ダッシュボードでの SentinelOne 統合の監視の詳細については、「CMDB 統合ダッシュボードの使用」を参照してください。

Netskope のサービスグラフコネクタの構成

Netskope のサービスグラフコネクタ のガイド付きセットアップでは、ServiceNow AI Platform インスタンスで統合を構成するための一連のタスクが整理されています。

始める前に

この サービスグラフコネクタを使用するには、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) 可視化アプリケーションまたは ITOM ディスカバリーアプリケーションをベースにしたサブスクリプションユニットへのサブスクリプションが必要です。ご利用のサブスクリプションの「ServiceNow サブスクリプションユニットの概要」の「管理対象の IT リソースタイプ」というタイトルのセクションで定義されているとおり、CMDB でこの サービスグラフコネクタ によって作成または変更されていても、ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー によってまだ管理されていない管理対象の IT リソースの場合、これらのリソースにより、そのアプリケーションからのサブスクリプションユニットの消費量が増加します。ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー内の現在のサブスクリプションユニットの消費量を確認し、利用可能なキャパシティを確認してください。

依存関係と要件：

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。
- ディスカバリーによって自動的にインストールされるディスカバリーコアプラグイン (com.snc.discovery.core)。
- ITOMディスカバリーライセンスプラグイン (com.snc.itom.discovery.license)。このプラグインを有効にする必要があります。
- ITOM Licensing プラグイン (com.snc.itom.license)。詳細については、「ディスカバリーの要求」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- ガイド付きセットアップ (com.sn.ads.setup)
- データストリーム (com.glide.hub.action_type.datastream)
- ITOM パターン。

必要なロール：

- Netskope ロール - ビューアー
- ServiceNow AI Platform® ロール - admin

手順

1. 移動先 サービスグラフコネクタ > **Netskope** > セットアップ.
2. ホームページで、[続行] を選択します。
3. [エクスペリエンス] ページで、 最適なエクスペリエンス を選択します。
4. [接続の構成] ページの [Netskope のサービスグラフコネクタ] ページで、[**Netskope** 認証情報の構成] タスクを選択し、次の手順を実行します。
   a. [API キー] フィールドに、 Netskope API キーを入力し、認証情報レコードを更新します。
   b. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[続行] を選択します。
5. [**HTTP** 接続 *Netskope* 構成] タスクで、次の手順を実行します。
   a. Netskopeベース URL (Uniform Resource Locator) を追加します。
   b. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[続行] を選択します。
6. [テスト接続] タスクで、次の手順を実行します。
   a. [接続をテスト **(Test Connection)]** リンクを選択します。

      接続が成功すると、[ステータスコード] フィールドに 200 が表示されます。

   b. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[続行] を選択します。
7. オプション: 別の接続を作成するには、[データソースアクセスを更新] セクションを選択し、次の手順を実行します。
   a. データソースを作成および更新する権限を付与します。
   b. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[続行] を選択します。
   c. スケジュール済みインポートセットを作成および更新する権限を付与します。
   d. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[続行] を選択します。
   e. Scripts-Background を使用して、前述のコードスニペットでキャッシュをクリアします。
   f. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[続行] を選択します。
   g. リンクをクリックして新しい接続を追加します。
   h. 新しい接続を追加したら、[完了としてマーク] チェックボックスをオンにして [続行] を選択します。
   i. 新しい接続レコードを選択し、[テスト接続] リンクを選択します。

      接続が成功すると、[ステータスコード] フィールドに 200 が表示されます。

   j. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[続行] を選択します。
8. [スケジュール設定済みデータインポート] フォームのフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
名前	スケジュール済みジョブの名前。
データソース	インポートするデータを定義するデータソースレコード (SG-Netskope-Client など)。
実行方法	指定したユーザーの認証情報を使用してスケジュール済みジョブを実行するオプション。
アクティブ	スケジュール済みジョブをアクティブ化するためのオプション。このオプションを選択します。
同時インポート	複数のインポートセットからデータをロードする関数。この関数は、データの処理と変換を同時に行います。
パーティションメソッド	同時インポートセットのパーティションメソッド。[カスタムサイズ] を選択します。
パーティションサイズ	初期スケジューリングのインポートセットサイズ。値として 1000 を設定します。
インポート前処理スクリプトの実行	インポートが実行される前に実行するスクリプトを指定するオプション。このフィールドはデフォルト設定のままにします。
インポート後処理スクリプトの実行	インポートが実行された後に実行するスクリプトを指定するオプション。このフィールドはデフォルト設定のままにします。
アプリケーション	このスケジュール済みジョブを含むアプリケーション。
実行	インポートを実行する頻度。
条件付き	このジョブの実行条件。

9. **[Execute Now** (今すぐ実行する)] をクリックします。
10. ヘルプタスクバーで、[完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - AppDynamics

REST API を使用して AppDynamics のインストールから CMDB データを取り込むには、オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - AppDynamics を使用します。イベント管理 を使用して、イベントを AppDynamics から ServiceNow にプッシュします。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

サポート対象のバージョン

- サポートされているバージョン: AppDynamics バージョン 20.3
- サポートされている ServiceNow のバージョン：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- Xanadu
- Yokohama
- Zurich

コネクタの接続の構成

CMDB ワークスペースのSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成すると、コネクタを検出してインストールし、接続の作成、編集、監視、デバッグのライフサイクル全体を効果的に管理できます。SGC セントラルを使用してコネクタを設定するには、「SGC セントラル を使用してオブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - AppDynamicsを構成する」を参照してください。

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

CMDB 統合ダッシュボード

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべての統合のステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。すべての統合実行のメトリクスを確認することができます。特定の CMDB 統合、特定の期間、または特定の統合実行に関してビューをフィルタリングすることもできます。CMDB 統合ダッシュボードでの AppDynamics 統合の監視の詳細については、「CMDB 統合ダッシュボードの使用」を参照してください。

データマッピング

AppDynamics データソースのデータは、強力な変換エンジン (RTE) を使用してマッピングされ、ServiceNow CMDB 構成アイテム (CI) クラス定義に変換されます。データは、識別および調整エンジン (IRE) を使用して ServiceNow CMDB に挿入されます。

AppDynamics のデータソースには次のものが含まれます。

- SG-AppDynamics アプリケーションサービス
- SG-AppDynamics サーバーとアプリケーション
- SG-AppDynamics サーバータグ
- SG-AppDynamics 階層間の関係

AppDynamics からデータをプルしたときにデータが保存される場所の詳細については、「オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - AppDynamicsでターゲットとされている CMDB クラス」を参照してください。

統合ハブ ETL アプリを使用して、データマップを表示できます。詳細については、「統合ハブ ETL」を参照してください。

その他のリソース

- ServiceNow コミュニティ サイトの記事「Observability AppDynamics 向けサービスグラフコネクタ」
- ServiceNow コミュニティ サイトの記事「How do I configure the AppDynamics Service Graph Connector? (AppDynamics サービスグラフコネクタを構成するにはどうすればよいですか？)」

関連情報

サービスグラフコネクタ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SGC セントラル を使用して オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - **AppDynamics**を構成する

AppDynamics データを 構成管理データベース (CMDB) にプルするようにスケジュール済みインポートジョブを設定します。

始める前に

- ServiceNow Store からオブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - AppDynamicsバージョン 1.4.0 以降をインストールします。 インストール手順 ServiceNow Store については、「ServiceNow Store アプリケーションのインストール」を参照してください。
- Observability Commons for CMDB (sn_observability) をインストールします。これはイベントの取り込みにのみ必要です。イベント管理を機能させるには、コネクタをインストールする前に、このアプリケーションをインストールする必要があります。詳細については、ServiceNow Storeの「Observability Commons for CMDB」を参照してください。

必要なロール：cmdb_inst_admin または admin

このタスクについて

オンボーディングコネクタのプレイブックエクスペリエンスは、CMDB ワークスペースのSGC セントラルでアクティブ化されます。SGC セントラル アプリケーションを構成するには「SGC セントラルの構成」を参照し、プレイブックの操作方法の詳細については「プレイブックの操作」を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [概要] ページで、[接続を作成] を選択します。

   ヒント:
   または、 [すべての接続] ページで [接続を作成] を選択することもできます。

4. [接続の作成] ウィンドウで、 AppDynamics コネクタの種類を選択し、[接続の構成] を選択します。
   AppDynamics のデフォルト接続アプリケーション内で使用できます。オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - AppDynamics は単一のインスタンスしかサポートしないため、デフォルト接続を初めて構成することも、後で編集を再開することもできます。
5. コネクタを使用して初めて接続を設定するときは、最初の前提条件を満たしてください。

   注:
   この手順は、初回セットアップ時にのみ必要です。「で接続を作成するときに初期セットアップタスクを実行する SGC セントラル」を参照してください。

6. 接続の詳細を入力し、AppDynamics データをインポートするための API 接続をテストします。
   a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[接続を構成してテスト **(Configure and test connection)]** アクティビティを選択します。
   b. フォームのフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[接続を構成してテスト **(Configure and test connection)**] フォーム

フィールド	説明
接続名	AppDynamics接続レコードを識別する名前です。
接続 URL	AppDynamicsコントローラーのベース URL。
OAuth クライアント ID	AppDynamics クライアントアプリケーションのアプリケーション (クライアント) ID。 **注:** AppDynamics アカウントでサーバーのヴィジビリティがアクティブになっていること、およびAppDynamicsユーザーにアプリケーションおよびダッシュボードビューアー (デフォルト) およびサーバー監視ユーザー (デフォルト) のロールがあることを確認します。
OAuth クライアントシークレット	AppDynamics クライアントアプリケーションのクライアントシークレットです。
MID サーバーを使用	MID サーバーを使用するためのオプションです。 **注:** MID サーバーの使用はオプションです。
MID 選択	コネクターが使用する MID サーバーの名前。 このフィールドは、[**MID** サーバーを使用] チェックボックスがオンの場合にのみ表示されます。

c. [接続の更新とテスト **(Update and test connection)**] を選択します。

d. 接続テストが完了したら、[続行] を選択します。

7. オプション: AppDynamics から ServiceNow インスタンスにリアルタイムのヘルスチェックアラートとイベントを受信する HTTP 要求テンプレートを作成して、リアルタイムのイベント統合を有効にします。

注: この手順をスキップするには、[リアルタイムイベント統合を有効にする] アクティビティで [スキップ] を選択します。

a. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[リアルタイムイベント統合を有効にする] アクティビティを選択します。

b. [続行] を選択して、HTTP 要求テンプレートを自動的に作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

(Optional) リアルタイムイベント統合を有効にすると、複数の API 呼び出しが実行され、AppDynamics でイベント取り込みサービスが開始されます。詳細については、 ServiceNow コミュニティ サイトの「Observability：AppDynamics のサービスグラフコネクタ」の記事を参照してください。

8. 重複データ検出ルールを構成します。

   AppDynamics は重複データ検出ルールを使用して、新規または更新された行のみを CMDBに挿入します。すべての行を挿入するには、ルールを非アクティブ化し、完全なデータインポートのために **Clean AppDynamics Duplicate Row Hashes** スケジュール済みジョブを実行します。

   a. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[重複検出ルールを構成] アクティビティを選択します。

   b. [重複データ検出ルール] リストで、[名前] 列からルールを選択します。

   c. [重複データ検出ルールの編集] ウィンドウで、[アクティブ] チェックボックスをオンにしてルールをアクティブ化します。

      注:
      フィールドを評価対象から削除するには、ルールの [フィールドを無視] フィールドにフィールド名を追加します。複数のフィールドを無視するには、フィールドをカンマで区切ります。

   d. **[Save** (保存)] を選択します。

   e. 有効にするルールごとに、 8.b から 8.d までの手順を繰り返します。

   f. **[Continue** (続行)] を選択します。

9. 定期的にデータをインポートするようにインポートスケジュールを構成します。

   a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)]** アクティビティを選択します。

   b. [スケジュールをインポート] リスト内で [親のスケジュール済みデータインポート] を展開して、 **SG-AppDynamics** サーバーとアプリケーション のインポートスケジュールを選択します。

   c. [アクティブ] チェックボックスをオンにして、実行スケジュールと時間の詳細を入力します。

      詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

   d. **[Save** (保存)] を選択します。
      または、[今すぐ実行] を選択して、インポートスケジュールをすぐに実行します。

   e. **[Continue** (続行)] を選択します。

10. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[接続セットアップの確認] アクティビティを選択して、接続が構成されているかどうかを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク
[すべての接続を表示 **(View all connections)]** を選択して、接続の詳細を確認します。構成された接続が [インストール済み接続 (Installed connections)] リストに表示されます。

関連情報

- オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - AppDynamics
- オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - AppDynamicsでターゲットとされている CMDB クラス
- オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - AppDynamicsの接続の詳細へのアクセス

ガイド付きセットアップを使用して オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - **AppDynamics** を構成します

AppDynamics から 構成管理データベース (CMDB) にデータをプルするようにスケジュール済みインポートジョブを設定します。

始める前に

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

この サービスグラフコネクタを使用するには、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) 可視化アプリケーションまたは ITOM ディスカバリーアプリケーションをベースにしたサブスクリプションユニットへのサブスクリプションが必要です。ご利用のサブスクリプションの「ServiceNow サブスクリプションユニットの概要」の「管理対象の IT リソースタイプ」というタイトルのセクションで定義されているとおり、CMDB でこの サービスグラフコネクタ によって作成または変更されていても、ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー によってまだ管理されていない管理対象の IT リソースの場合、これらのリソースにより、そのアプリケーションからのサブスクリプションユニットの消費量が増加します。ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー内の現在のサブスクリプションユニットの消費量を確認し、利用可能なキャパシティを確認してください。

依存関係と要件：

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。
- ITOM ディスカバリーライセンスプラグイン (com.snc.itom.discovery.license)。このプラグインを有効にする必要があります。
- ITOM Licensing プラグイン (com.snc.itom.license)。詳細については、「ディスカバリーの要求」を参照してください。
- 自動的にインストールされる Datastream Action プラグイン (com.glide.hub.action_type.datastream)。
- Observability Commons for CMDB (sn_observability)。これはイベントの取り込みにのみ必要です。イベント管理を機能させるには、コネクタをインストールする前に、これをインストールする必要があります。詳細については、ServiceNow Store の「Observability Commons for CMDB」を参照してください。

認証にクライアント認証情報を使用する場合は、 AppDynamics アドミニストレーターから OAuth 認証情報を取得します。次の詳細情報をメモします。

- アプリケーション (クライアント) ID
- クライアントシークレット

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - AppDynamics の以前のバージョンを使用している場合は、古いコネクタからデータを移行しないでください。以前のバージョンをアンインストールし、新しい統合を実行する必要があります。

必要なロール：admin

手順

1. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - AppDynamics アプリケーションに設定します。
   詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。
2. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **AppDynamics** > セットアップ.
3. [はじめに] ページで、[開始] を選択します。
4. 認証情報を構成し、 AppDynamics API に要求を送信するための HTTP 接続を確立します。

   a. [オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ:AppDynamics] ページの [API 認証の構成 (Configure API authentication)] セクションで、[開始] を選択します。

   b. デフォルトの接続を編集して、 AppDynamics 用の接続を構成します。

   基本認証接続または OAuth 接続のいずれかを構成できます。

   > **注:**
   > コネクタは単一インスタンスのみをサポートするため、デフォルトで使用可能な **AppDynamicsConnectionAlias** 接続を編集します。

   - 基本認証接続を構成します。
     i. [基本認証接続の構成] タスクで、[構成] を選択します。
     ii. AppDynamicsConnectionAlias の [編集] を選択します。

     > **注:**
     > 接続セットアップにリダイレクトされない場合は、[統合] ページで **AppDynamicsConnectionAlias** を検索し、[詳細の表示] を選択して既定の接続を編集します。

     iii. [接続を編集 (Edit Connection)] ウィンドウの [接続情報 (Connection Information)] セクションで、フィールドに入力します。

接続情報

フィールド	説明
接続名	AppDynamics接続レコードを識別する名前です。 AppDynamicsConnectionAlias はデフォルトの認証情報エイリアス名であり、読み取り専用です。
ホスト名	AppDynamicsコントローラーのホスト名。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

iv. (オプション) AppDynamics サーバー接続に MID サーバーが必要な場合は、[**MID** サーバーを使用] チェックボックスをオンにします。次に、それに応じて MID サーバー関連のフィールドを選択します。

v. [接続を編集 (Edit Connection)] ウィンドウの [認証情報 (Credential Information)] セクションで、フィールドに入力します。

認証情報

フィールド	説明
ユーザー名	AppDynamics 接続要求の認証に使用されるアカウントユーザー名。 注: AppDynamics アカウントでサーバーのヴィジビリティがアクティブになっていること、およびAppDynamicsユーザーにアプリケーションおよびダッシュボードビューアー (デフォルト) およびサーバー監視ユーザー (デフォルト) のロールがあることを確認します。
パスワード	接続要求を認証するために使用されるパスワード。

vi. [接続を編集] を選択します。

vii. ガイド付きセットアップページに戻ります。

viii. [完了としてマーク] を選択して、[基本認証接続の構成] タスクを完了に設定します。

- OAuth 接続を構成します。

i. [OAuth 認証の構成:クライアント認証情報] タスクで、[構成] を選択します。

ii. AppDynamicsConnectionAlias の [編集] を選択します。

注:
接続セットアップにリダイレクトされない場合は、[統合] ページで **AppDynamicsConnectionAlias** を検索し、[詳細の表示] を選択して既定の接続を編集します。

iii. [接続を編集 (Edit Connection)] ウィンドウの [接続情報 (Connection Information)] セクションで、フィールドに入力します。

接続情報

フィールド	説明
接続名	AppDynamics接続レコードを識別する名前です。 AppDynamicsConnectionAlias はデフォルトの認証情報エイリアス名であり、読み取り専用です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
接続 URL	AppDynamicsコントローラーのベース URL。

iv. (オプション) AppDynamics サーバー接続に MID サーバーが必要な場合は、[**MID** サーバーを使用] チェックボックスをオンにします。次に、それに応じて MID サーバー関連のフィールドを選択します。

v. [接続を編集 (Edit Connection)] ウィンドウの [認証情報 (Credential Information)] セクションで、フィールドに入力します。

認証情報

フィールド	説明
OAuth クライアント ID	「事前準備」セクションに記載されている、AppDynamics クライアントアプリケーションのアプリケーション (クライアント) ID。 **注:** API クライアントに、必要な権限と十分なトークン有効期限を持つロールがあることを確認します。
OAuth クライアントシークレット	「事前準備」セクションに記載されている、AppDynamics クライアントアプリケーションのクライアントシークレット。

vi. [接続を編集] を選択します。

vii. ガイド付きセットアップページに戻ります。

viii. [完了としてマーク] を選択して、[OAuth 認証の構成:クライアント認証情報] タスクを完了に設定します。

c. 接続をテストします。

i. [テスト接続] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [テスト接続] 関連リンクを選択して、テストプロセスを開始します。

iii. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されている場合は、[ガイド付きセットアップ] ページに戻ります。

注: いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。

iv. [完了としてマーク] を選択して、[接続のテスト] タスクを完了に設定します。

d. デフォルトの HTTP 要求テンプレートを AppDynamics にプッシュして、ServiceNow インスタンスとの AppDynamics イベント統合を有効にします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> HTTP 要求をプッシュするには、 ServiceNow インスタンスでのイベントの取り込み用に Observability Commons for CMDB アプリケーション (sn_observability) がインストールされていることを確認します。また、AppDynamics インスタンスで、ServiceNow ユーザーとして HTTP 要求テンプレートを作成または変更するには、アカウントレベルの HTTP 要求テンプレートの構成権限が必要です。

i. [HTTP 要求テンプレートをプッシュ] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [**HTTP** 要求テンプレートをプッシュ] 関連リンクを選択します。

iii. ガイド付きセットアップページに戻ります。

iv. [完了としてマーク] を選択して、[HTTP 要求テンプレートをプッシュ] タスクを完了に設定します。

HTTP 要求テンプレートをプッシュすると、複数の API 呼び出しが実行され、AppDynamicsでイベント取り込みサービスが開始されます。詳細については、 ServiceNow コミュニティ サイトの「Observability：AppDynamics のサービスグラフコネクタ」の記事を参照してください。

5. 重複データ検出ルールを構成します。

a. 重複データ検出ルール セクションの 重複データ検出ルールの構成 タスクで、構成 を選択します。

b. [CMDB 重複行ルール] リストで、ルールの [アクティブ] 列の値を **true** に設定してルールをアクティブにします。

> **注:**
> フィールドを評価対象から削除するには、ルールの [フィールドを無視] 列にフィールド名を追加します。複数のフィールドを無視するには、フィールドをカンマで区切ります。

c. ガイド付きセットアップページに戻ります。

d. [完了としてマーク] を選択して、[重複検出ルールの構成] タスクを完了に設定します。

6. 詳細設定を構成します。

a. [詳細設定] タスク の [詳細設定] セクションで、[構成] を選択します。

b. 詳細プロパティを確認して変更します。

詳細プロパティ

プロパティ	説明
階層間の関係を設定するための切り替え	CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルの AppDynamics 層間の関係のインポートを有効にするオプション。
階層間の関係を生成するためにフェッチするメトリクスの時間 (分)	階層間の関係を生成するためにフェッチするメトリクスの分数。たとえば、 60 は過去 1 時間のリレーションシップを取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
AppDynamics からビジネストランザクションをインポートするように切り替え (Toggle to import business transactions from AppDynamics)	計算されたアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_calculated] テーブルへのビジネストランザクションのインポートを有効にするオプション。
インポートしたサーバーのタグを設定するように切り替え (Toggle to populate tags for imported servers)	サーバータグをキー値 [cmdb_key_value] テーブルにインポートできるようにするオプション。
AppDynamics からノードデータをインポートし、cmdb_ci_appl 階層にマップするように切り替え	アプリケーション [cmdb_ci_appl] テーブル階層へのノードのインポートを有効にするオプション。

c. **[Save** (保存)] を選択します。

d. [完了としてマーク] を選択して、[詳細設定] タスクを完了に設定します。

7. デフォルトで使用可能な SG-AppDynamics サーバーとアプリケーションのスケジュール済みジョブを設定します。

a. [スケジュール済みインポートジョブを設定 (Set up scheduled import jobs)] セクションの [スケジュール済みジョブの構成] タスクで、[構成] を選択します。

b. [予定されているデータインポート] フォームで、SG-AppDynamics サーバーとアプリケーションのスケジュール済みジョブのフィールド値を確認し、[アクティブ] チェックボックスをオンにします。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

c. **[Update** (更新)] を選択します。

d. [完了としてマーク] を選択して、[スケジュール済みジョブの構成] タスクを完了に設定します。

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - **AppDynamics**でターゲットとされている **CMDB** クラス

接続の設定が完了したら、 AppDynamics から定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから拡張されたテーブルに保存されます。

AppDynamics 拡張 [sn_sg_appd_extension]

AppDynamics 拡張 [sn_sg_appd_extension] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
AppDynamics ID	appdynamics_id
コントローラ名	controller_name
エージェントタイプ	agent_type
タイプ	タイプ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アプリケーション [cmdb_ci_appl]

アプリケーション [cmdb_ci_appl] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
クラス	sys_class_name
名前	name
実行中のプロセスのコマンド	running_process_command

アプリケーション用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
アプリケーション [cmdb_ci_appl]	Runs on::Runs	サーバー [cmdb_ci_server]
アプリケーション [cmdb_ci_appl]	参照	AppDynamics 拡張 [sn_sg_appd_extension]

計算されたアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_calculated]

計算されたアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_calculated] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
ダッシュボードに表示しない	hide_from_dashboard
メタデータ	metadata
運用ステータス	operational_status
Service Populator のステータス	populator_status
Service Populator	service_populator
サービスタイプ	type
簡単な説明	short_description

計算されたアプリケーションサービス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
計算されたアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_calculated]	Depends on::Used by	アプリケーション [cmdb_ci_appl]
計算されたアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_calculated]	Depends on::Used by	サーバー [cmdb_ci_server]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

計算されたアプリケーションサービス用に作成された関係 (続く)

親クラス	関係性タイプ	子クラス
計算されたアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_calculated]	Depends on::Used by	計算されたアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_calculated]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
IP アドレス	ip_address
NIC	nic
IP バージョン	ip_version
名前	name

IP アドレス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]	参照	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]

キー値 [cmdb_key_value]

キー値 [cmdb_key_value] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
キー	key
値	value

ネットワークアダプター [cmdb_ci_network_adapter]

ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
MAC アドレス	mac_address
名前	name
ディスカバリーソース	discovery_source

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ネットワークアダプタ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]	参照	サーバー [cmdb_ci_server]

サーバー **[cmdb_ci_server]**

サーバー [cmdb_ci_server] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name

サーバー用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
サーバー [cmdb_ci_server]	Owns::Owned by	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
サーバー [cmdb_ci_server]	Owns::Owned by	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]
サーバー [cmdb_ci_server]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - **AppDynamics**の接続の詳細へのアクセス

CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリに含まれる共通接続フレームワーク (CCF) を使用して、単一のビューでオブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - AppDynamicsの接続の詳細にアクセスできます。

CCF を使用すると、 オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - AppDynamics で使用されるすべての接続にアクセスできます。接続の詳細には、接続エイリアス、接続のプロパティ、データソース、および接続に関連付けられたスケジュール設定済みデータインポートが含まれます。接続をテストすることもできます。詳細については、次を参照してください。 の接続の詳細へのアクセス サービスグラフコネクタ.

AppDynamics 接続の詳細へのアクセス

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - AppDynamics用に構成された AppDynamics 接続の詳細にアクセスします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **AppDynamics** > 接続.
2. [サービスグラフ接続] リストの [名前] 列から接続を選択します。
3. [サービスグラフ接続] ページで、接続名、エイリアス、データソースなどの接続の詳細を表示します。
4. 関連リストを選択すると、接続のさらなる詳細が表示されます。
5. オプション: [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - **Datadog**

REST API を使用して Datadog インストールから CMDB データを取り込むには、オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Datadog を使用します。イベント管理 を使用して、イベントを Datadog から ServiceNow にプッシュします。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

サポートされているバージョン

サポートされている ServiceNow のバージョン：

- Washington DC
- Xanadu
- Yokohama

ガイド付きセットアップ

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Datadog のガイド付きセットアップでは、インスタンスの統合を構成するための、整理され順序の付いたタスクが用意されています。ガイド付きセットアップにアクセスするには、「オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Datadog ガイド付きセットアップを使用して構成」を参照してください。

[store-future: BEGIN review]

コネクタの接続の構成

CMDB ワークスペースのSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成すると、コネクタを検出してインストールし、接続の作成、編集、監視、デバッグのライフサイクル全体を効果的に管理できます。SGC セントラルを使用してコネクタを設定するには、「SGC セントラル を使用してオブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Datadogを構成する」を参照してください。

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

[End]

CMDB 統合ダッシュボード

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべての統合のステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。すべての統合実行のメトリクスを確認することができます。特定の CMDB 統合、特定の期間、または特定の統合実行に関してビューをフィルタリングできます。CMDB 統合ダッシュボードで Observability Datadog 統合を監視する方法の詳細については、「CMDB 統合ダッシュボードの使用」を参照してください。

データマッピング

Datadog データソースのデータは、強力な変換エンジン (RTE) を使用してマッピングされ、ServiceNow CMDB 構成アイテム (CI) クラス定義に変換されます。データは、識別および調整エンジン (IRE) を使用して ServiceNow CMDB に挿入されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Datadogデータソースには、SGO-Datadog ホスト [sn_datadog_integra_datadog_hosts] が含まれます。

Datadog からデータをプルしたときにデータが保存される場所の詳細については、「オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Datadogでターゲットとされている CMDB クラス」を参照してください。

接続の設定が完了すると、 Datadog からのデータが自動的にステージングテーブルにロードされてから、次のターゲットテーブルに挿入されます。

- クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database]
- クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]
- クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]
- IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
- キー値 [cmdb_key_value]
- 論理データセンター [cmdb_ci_logical_datacenter]
- ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]
- サーバー [cmdb_ci_server]

統合ハブ ETL アプリを使用して、データマップを表示できます。詳細については、「統合ハブ ETL」を参照してください。

関連情報

サービスグラフコネクタ

SGC セントラル を使用して オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Datadogを構成する

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Datadog ガイド付きセットアップを使用して構成

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Datadogでターゲットとされている CMDB クラス

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Datadogの接続の詳細へのアクセス

[store-future: BEGIN review]

SGC セントラル を使用して オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Datadogを構成する

Datadog データを 構成管理データベース (CMDB) にプルするようにスケジュール済みインポートジョブを設定します。

始める前に

- ServiceNow Store から オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Datadog バージョン 1.3.0 以降をインストールします。 インストール手順 ServiceNow Store については、「ServiceNow Store アプリケーションのインストール」を参照してください。
- Observability Commons for CMDB アプリケーション (sn_observability) をインストールします。これはイベントの取り込みにのみ必要です。イベント管理を機能させるには、コネクタをインストールする前に、このアプリケーションをインストールする必要があります。詳細については、ServiceNow Store の「Observability Commons for CMDB」を参照してください。

必要なロール：cmdb_inst_admin または admin

このタスクについて

オンボーディングコネクタのプレイブックエクスペリエンスは、CMDB ワークスペースのSGC セントラルでアクティブ化されます。SGC セントラル アプリケーションを構成するには「SGC セント

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ラルの構成」を参照し、プレイブックの操作方法の詳細については「プレイブックの操作」を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [概要] ページで、[接続を作成] を選択します。

> ヒント:
> または、 [すべての接続] ページで [接続を作成] を選択することもできます。

4. [接続の作成] ウィンドウで、 Datadog コネクタの種類を選択し、[接続の構成] を選択します。Datadogのデフォルト接続である SGO-Datadog 接続は、アプリケーション内で使用できます。オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Datadog は単一のインスタンスしかサポートしないため、デフォルト接続を初めて構成することも、後で編集を再開することもできます。
5. イベント取り込み用に Observability Commons for CMDB アプリケーション (sn_observability) をインストールします。

> 注:
> [**CMDB** 用 **Observability Commons** のインストール] アクティビティは、Observability Commons for CMDB アプリケーション (sn_observability) がまだインストールされていない場合にのみ表示されます。イベントの取り込みが必要ない場合は、[**CMDB** 用 **Observability Commons** のインストール] アクティビティで [続行] を選択して、この手順をスキップできます。

   a. プレイブックの [前提条件] ステージで、[**CMDB** 用 **Observability Commons** をインストール] アクティビティを選択します。
   b. ServiceNow Store から Observability Commons for CMDB アプリケーション (sn_observability) をインストールします。
   c. アプリケーションをインストールしたら、[続行] を選択します。
6. 接続の詳細を入力し、Datadog データをインポートするための API 接続をテストします。

   a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[接続を作成してテスト **(Create and test connection)]** アクティビティを選択します。

   b. フォームで、フィールドに入力します。

[接続を構成してテスト **(Configure and test connection)]** フォーム

フィールド	説明
接続名	Datadog接続レコードを識別する名前です。
接続 URL	Datadog API エンドポイントのベース URL。
API キー	Datadog API トークン。
アプリケーションキー	Datadog API キーと連携してユーザーレベルの認証を提供するアプリケーションキー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

c. [接続の更新とテスト **(Update and test connection)]** を選択します。

d. 接続テストが完了したら、[続行] を選択します。

7. オプション: リソースにアクセスするためのコネクタのプロパティを設定します。

> **注:**
> この手順をスキップするには、[構成プロパティを設定 **(Set configuration properties)]** アクティビティで [続行] を選択します。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[構成プロパティを設定 **(Set configuration properties)]** アクティビティを選択します。

b. [ホストフィルター] フィールドにホストタグを `key:value` 形式で入力し、Datadogで指定されたタグと一致するホストからのみデータをインポートします。

> **注:**
> 複数のエントリでは、タグをカンマで区切ります。例: `datadog:monitored,env:production`。
>
> この例では、フィルターには、監視対象ホストが `key:value` 形式で `datadog:monitored` および `env:production` として含まれています。したがって、タグが一致するこれらのホストからのデータのみがインポートされます。

c. [Continue (続行)] を選択します。

8. オプション: Datadog からモニターをフェッチし、Webhook を使用して ServiceNow インスタンスに更新を送信します。

> **注:**
> このステップは、Observability Commons for CMDB アプリケーション (sn_observability) がインスタンスにインストールされている場合にのみ表示されます。この手順をスキップするには、[観測可能性を構成] アクティビティで [スキップ] を選択します。

a. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[観測可能性を構成] アクティビティを選択します。

b. Datadog環境からすべてのモニターをフェッチするには、[モニターのフェッチ] を選択します。

c. Datadogモニターをフェッチした後、[Datadogモニター] セクションのモニター名の横にあるチェックボックスをオンにし、[アクティブとしてマーク] を選択してアクティブとしてマークします。
フェッチされたモニターのテーブルでは、そのモニターの **Webhook** アクティブセルでアクティブなモニターが **true** に設定され、非アクティブなモニターは **false** に設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- オブザーバビリティを機能させるには、少なくとも 1 つの Datadog モニターがアクティブである必要があります。
- モニターを除外するには、フェッチされたモニターのテーブルにあるそのモニターの **Webhook** アクティブ セルの値をダブルクリックして、 **false** (現在 **true** に設定されている場合) を選択して、 **OK** を選択します。
- **Webhook** の [アクティブ] 値の更新は、ServiceNow と Datadog の間で同期されます。

d. 少なくとも 1 つのモニターが **true** に設定されている場合は、[可観測性の構成] アクティビティで [続行] を選択します。

9. 定期的にデータをインポートするようにインポートスケジュールを構成します。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)]** アクティビティを選択します。

b. [スケジュールをインポート] リストで [親のスケジュール設定済みデータインポート] を展開し、[**SGO Datadog -** ホスト] インポートスケジュールを選択します。

c. [アクティブ] チェックボックスをオンにして、実行スケジュールと時間の詳細を入力します。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

d. [Save (保存)] を選択します。
または、[今すぐ実行] を選択して、インポートスケジュールをすぐに実行します。

e. [Continue (続行)] を選択します。

10. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[接続の作成を確認] アクティビティを選択して、接続が構成されているかどうかを確認します。

次のタスク
[すべての接続を表示 **(View all connections)]** を選択して、接続の詳細を確認します。作成された接続が [インストール済み接続 (Installed connections)] リストに表示されます。

関連情報

- オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Datadog
- オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Datadogでターゲットとされている CMDB クラス
- オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Datadogの接続の詳細へのアクセス

[End]

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ **- Datadog[store-future: BEGIN review]** ガイド付きセットアップを使用して**[End]**構成

Datadog から 構成管理データベース (CMDB) にデータをプルします。

始める前に
この サービスグラフコネクタを使用するには、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) 可視化アプリケーションまたは ITOM ディスカバリーアプリケーションをベースにしたサブスクリプショ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ンユニットへのサブスクリプションが必要です。ご利用のサブスクリプションの「ServiceNow サブスクリプションユニットの概要」の「管理対象の IT リソースタイプ」というタイトルのセクションで定義されているとおり、CMDB でこの サービスグラフコネクタ によって作成または変更されていても、ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー によってまだ管理されていない管理対象の IT リソースの場合、これらのリソースにより、そのアプリケーションからのサブスクリプションユニットの消費量が増加します。ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー内の現在のサブスクリプションユニットの消費量を確認し、利用可能なキャパシティを確認してください。

依存関係と要件：

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。
- ITOM ディスカバリーライセンスプラグイン (com.snc.itom.discovery.license)。このプラグインを有効にする必要があります。
- ITOM Licensing プラグイン (com.snc.itom.license)。詳細については、「ディスカバリーの要求」を参照してください。
- 自動的にインストールされる Datastream Action プラグイン (com.glide.hub.action_type.datastream)。
- Observability Commons for CMDB (sn_observability)。これはイベントの取り込みにのみ必要です。イベント管理を機能させるには、コネクタをインストールする前に、これをインストールする必要があります。詳細については、ServiceNow Store の「Observability Commons for CMDB」を参照してください。

> **注:**
> オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Datadog の以前のバージョンを使用している場合は、古いコネクタからデータを移行しないでください。以前のバージョンをアンインストールし、新しい統合を実行する必要があります。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > オブザーバビリティ **Datadog** > セットアップ.
2. [はじめに] ページで、[開始] を選択します。
3. Datadog API に要求を送信するための認証情報およびホスト名を構成します。

   a. Datadog の認証情報を設定します。

      i. [Datadog と CMDB との統合 (Datadog Integration with CMDB)] ページの [接続の構成] セクションで、[開始するには] を選択します。

      ii. [認証情報の構成] タスクで、[構成] を選択します。

      iii. 接続名] フィールドに、接続の名前を入力します。

      > **注:**
      > デフォルトの接続の名前は変更しないでください。

      iv. [接続 **URL**] フィールドに、Datadog のベース URL または IP アドレスを入力します。

      v. **[API** キー] フィールドに、Datadog API トークンを入力します。

      vi. アプリケーションキー] フィールドに、Datadog API への接続に使用するアプリケーションキーを入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

vii. **[Update** (更新)] を選択します。

viii. [完了としてマーク] を選択して、[認証情報の設定] タスクを完了に設定します。

b. 接続をテストします。

i. [テスト接続] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

接続のテストには少し時間がかかる場合があります。ページが更新され、テスト結果が表示されます。

iii. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されている場合は、[更新] を選択します。

いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。

iv. [完了としてマーク] を選択して、テスト接続タスクを完了に設定します。

c. オプション: SGO-Datadog ホスト [sn_datadog_integra_datadog_hosts] データソースのフィルターを追加します。

i. 「ホスト・フィルターの作成」タスクで、「構成」を選択します。

ii. ホストタグのカンマ区切りリストを `key:value` 形式で [値] フィールドに入力し、Datadogからホストデータをプルするためのフィルターを定義します。

例:`datadog:monitored,env:production`

iii. **[Update** (更新)] を選択します。

iv. [完了としてマーク] を選択して、[ホストフィルターの作成] タスクを完了に設定します。

4. Observability Datadog の Webhook と監視を構成します。

a. [Datadog と CMDB の統合 (Datadog Integration with CMDB)] ページの [Observability の構成 (Configure Observability)] セクションで、[開始するには] を選択します。

b. [Webhooks と監視の構成] タスクで、[構成] を選択します。

c. [Datadog Webhooks] リストで、[**New**] を選択して Datadog Webhook を追加します。

d. フィールドに入力します。

新規レコードフォーム

フィールド	説明
名前	Datadog Webhook の名前。
接続エイリアス	ステップ 3 で作成した接続および資格情報エイリアスを検索して選択します。

e. **[Submit** (送信)] を選択します。

f. [Datadog Webhook] ページの [モニターを同期 **(Synchronize Monitors**)] 関連リンクを選択して、[Datadog Webhook (Datadog Webhooks)] リストに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> [Datadog の Webhook (Datadog Webhooks)] リストで、[新規] を選択してモニターを追加しないでください。このオプションはこのシナリオでは使用されません。

g. [Datadog Webhook (Datadog Webhooks)] リストの [名前] 列で、モニターを選択します。

h. [Datadog モニター] ページで、 [**Webhook** アクティブ] チェック ボックスをオンにし、 [更新] を選択します。

i. [Datadog の Webhook (Datadog Webhooks)] リスト内のすべてのモニターに対して、ステップ 4.g と 4.h を繰り返します。

j. [Datadog Webhook] ページで、[更新] を選択して変更を保存します。

k. [完了としてマーク] を選択して、[Webhook とモニターの構成] タスクを完了に設定します。

5. スケジュール済みインポートジョブをセットアップします。

a. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > オブザーバビリティ **Datadog** > スケジュールをインポート.

b. アクティブ化するスケジュール済みインポートの名前を選択します。

c. [予定されているデータインポート] フォームで、スケジュール済みジョブのフィールド値を確認し、[アクティブ] チェックボックスをオンにします。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

d. [更新] を選択します。

関連情報

- オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Datadog
- オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Datadogでターゲットとされている CMDB クラス
- オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Datadogの接続の詳細へのアクセス

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - **Datadog**でターゲットとされている **CMDB** クラス

接続の設定が完了すると、 Datadog からデータが自動的にプルされます。データはターゲットテーブルに保存されます。

クラウドデータベース **[cmdb_ci_cloud_database]**

クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
オブジェクト ID	object_id
完全修飾ドメイン名	fqdn

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

属性ラベル	属性の名前
名前	名前
タイプ	type
バージョン	version

クラウドデータベース用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database]	Hosted on::Hosts	論理データセンター [cmdb_ci_logical_datacenter]
クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウドロードバランサー **[cmdb_ci_cloud_load_balancer]**

クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id

クラウドロードバランサー用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Hosted on::Hosts	論理データセンター [cmdb_ci_logical_datacenter]
クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウドサービスアカウント **[cmdb_ci_cloud_service_account]**

クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
アカウント ID	account_id
名前	name
オブジェクト ID	object_id
データセンタータイプ	datacenter_type

IP アドレス **[cmdb_ci_ip_address]**

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
IP アドレス	ip_address
NIC	nic
名前	name

IP アドレス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]	参照	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]

キー値 [cmdb_key_value]

キー値 [cmdb_key_value] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
キー	key
値	値

論理データセンター [cmdb_ci_logical_datacenter]

論理データセンター [cmdb_ci_logical_datacenter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
地域	region

論理データセンター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
論理データセンター [cmdb_ci_logical_datacenter]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]

ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]

ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
構成アイテム	cmdb_ci
MAC アドレス	mac_address

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
名前	name

ネットワークアダプタ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]	参照	サーバー [cmdb_ci_server]

サーバー **[cmdb_ci_server]**

サーバー [cmdb_ci_server] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
クラス	sys_class_name
CPU コアスレッド	cpu_core_thread
CPU カウント	cpu_count
CPU 速度 (MHz)	cpu_speed
CPU タイプ	cpu_type
ディスク スペース (GB)	disk_space
DNS ドメイン	dns_domain
完全修飾ドメイン名	fqdn
名前	name
オペレーティングシステム	os
RAM (MB)	ram

サーバー用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
サーバー [cmdb_ci_server]	Owns::Owned by	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]
サーバー [cmdb_ci_server]	Owns::Owned by	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
サーバー [cmdb_ci_server]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

関連情報

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Datadog

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - **Datadog**の接続の詳細へのアクセス

CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリに含まれる共通接続フレームワーク (CCF) を使用して、単一のビューでオブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Datadogの接続の詳細にアクセスできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CCF を使用すると、 オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Datadog で使用されるすべての接続にアクセスできます。接続の詳細には、接続エイリアス、接続のプロパティ、データソース、および接続に関連付けられたスケジュール設定済みデータインポートが含まれます。接続をテストすることもできます。詳細については、次を参照してください。 の接続の詳細へのアクセス サービスグラフコネクタ.

Datadog 接続の詳細へのアクセス

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Datadog用に構成された Datadog 接続の詳細にアクセスします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Datadog** > 接続.
2. [サービスグラフ接続] リストの [名前] 列から接続を選択します。
3. [サービスグラフ接続] ページで、接続名、エイリアス、データソースなどの接続の詳細を表示します。
4. 関連リストを選択すると、接続のさらなる詳細が表示されます。
5. オプション: [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

関連情報

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Datadog

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - **Dynatrace**

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Dynatrace を使用して、CI データ、イベント、メトリクス、およびログを Dynatrace から ServiceNow インスタンスに取り込みます。

> **注:**
> オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Dynatrace が提供する ServiceNow は、Dynatrace が提供する Dynatrace のサービスグラフコネクタとは異なります。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

サポートされているバージョン

- サポートされているバージョン：
  - サポートされている最小バージョン： Dynatrace SaaS、バージョン 1.284
- サポートされている ServiceNow のバージョン：
  - Xanadu
  - Yokohama
  - Zurich

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - **Dynatrace** をアップグレードする際の重要な情報

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Dynatrace をバージョン 1.10.0 以降にアップグレードする前に、アプリケーション [cmdb_ci_appl] テーブルを拡張するテーブルの調整ルールを無効にします。Now Support ナレッジベースの記事「Reconciliation rules (ServiceNow、ServiceWatch) on multiple table like Apache Web server stopping other discovery source to update fields on these tables (Apache Web サーバーなどの複数のテーブルの調整ルール (ServiceNow、ServiceWatch) が、それらのテーブルのフィールドを更新するために他のディスカバリーソースを停止する)」[KB1649455] を参照してください。

コネクタの接続の構成

CMDB ワークスペースのSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成すると、コネクタを検出してインストールし、接続の作成、編集、監視、デバッグのライフサイクル全体を効果的に管理できます。SGC セントラルを使用してコネクタを設定するには、「SGC セントラル を使用してオブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Dynatraceを構成する」を参照してください。

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

CMDB 統合ダッシュボード

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべての統合のステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。すべての統合実行のメトリクスを確認することができます。特定の CMDB 統合、特定の期間、または特定の統合実行に関してビューをフィルタリングすることもできます。CMDB 統合ダッシュボードでの Dynatrace 統合の監視の詳細については、「CMDB 統合ダッシュボードの使用」を参照してください。

データマッピング

Dynatrace データソースのデータは、強力な変換エンジン (RTE) を使用してマッピングされ、ServiceNow CMDB 構成アイテム (CI) クラス定義に変換されます。データは、識別および調整エンジン (IRE) を使用して ServiceNow CMDB に挿入されます。

次の表では、データソース、ステージングテーブル、CMDB CI クラスとしてのターゲットテーブル、および各データソースによってインポートされる Dynatrace エンティティについて説明します。

Dynatrace エンティティのデータマッピング

データソース	説明	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス	エンティティ
SGO：Dynatrace ホスト	Dynatrace からホストのデータを取り込みます。 コンピューターのデータが入っています。	SGO-Dynatrace ホスト [sn_dynatrace_integ_sg_dynatrace_hosts]	コンピューター IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] キー値 ソフトウェア資産管理 (SAM) アプリケーションがインストールされていない場合：	ホスト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Dynatrace エンティティのデータマッピング (続く)

データソース	説明	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス	エンティティ
			ソフトウェア ソフトウェアインスタンス SAM アプリケーションがインストールされている場合：ソフトウェアインストール **注:** オペレーティングシステムのデータのみが、ソフトウェアパッケージ、ソフトウェアインスタンス、およびソフトウェアインストール CI クラスに保存されます。	
SGO-Dynatrace プロセス	Dynatrace からプロセスのデータを取り込みます。 実行中のプロセスデータが入っています。	SGO-Dynatrace プロセス [sn_dynatrace_inted_sgo_dynatrace_processes]	ターゲットテーブルは、アプリケーション依存関係マッピング (ADM) を使用して入力されます。ADM アダプターは、インポートされたデータとコマンドライン引数を分析し、プロセス分類リストに含まれる条件に基づいて適切なテーブルを識別し ディスカバリーアプリケーション [cmdb_ci_appl] テーブルを拡張するテーブルにデータを挿入します。プロセス分類の詳細については、	プロセス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Dynatrace エンティティのデータマッピング (続く)

データソース	説明	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス	エンティティ
			「ディスカバリーの分類子」を参照してください。 **注:** 未分類のプロセスがアプリケーション [cmdb_ci_appl] テーブルに追加されるかどうかは、*sn_dynatrace_integ.createUnmatchedAppl* システムプロパティの値によって異なります。詳細については、「オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Dynatrace のプロパティ」を参照してください。	
SGO-Dynatrace プロセスグループ	Dynatrace からプロセスグループのデータを取り込みます。 類似した実行中のプロセスのグループが入っています。	SGO-Dynatrace プロセスグループ [sn_dynatrace_integ_sg_dynatrace_process_groups]	グループ	プロセスグループ
SGO：Dynatrace サービス	Dynatrace からサービスのデータを取り込みます。 Dynatrace エージェントを介して検出されたサービスに関連する情報が入っています。	SGO-Dynatrace サービス [sn_dynatrace_integ_sg_dynatrace_services]	計算されたアプリケーションサービス キー値	サービス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Dynatrace エンティティのデータマッピング (続く)

データソース	説明	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス	エンティティ
	詳細設定プロパティを使用してフィルタリングできます。			
SGO：Dynatrace アプリケーション	Dynatrace からアプリケーションのデータを取り込みます。 手動で定義したアプリケーションに関する情報が入っています。 アプリケーションは、サービスの上位レベルの論理グループを表すサービスの親です。	SGO-Dynatrace アプリケーション [sn_dynatrace_integ_sg_dynatrace_applications]	計算されたアプリケーションサービス キー値	アプリケーション
SGO-Dynatrace アプリケーションルール	Dynatrace からアプリケーションのリレーションシップを取り込みます。 SGO-Dynatrace サービスのデータソースと同じデータを返します。 サービスがフィルタリングされたためにスキップされた可能性があるアプリケーションとプロセスの間に関係をマッピングします。	SGO-Dynatrace アプリケーション関係 [sn_dynatrace_integ_sg_dynatrace_application_relationships]	計算されたアプリケーションサービス	サービス
SGO-Dynatrace AWS アプリケーションネットワーク LB	Dynatrace からクラウドロードバランサーデータを取り込みます。 AWSアプリケーションとネットワークロードバランサーに関連する情報が含まれています。	SGO-Dynatrace AWS アプリケーションネットワーク LB [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_aws_application_network_lb]	クラウドロードバランサー キー値	AWS ネットワークロードバランサー AWS アプリケーションロードバランサー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Dynatrace エンティティのデータマッピング (続く)

データソース	説明	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス	エンティティ
SGO-Dynatrace AWS データセンター	Dynatrace からAWSデータセンターと可用性ゾーンのデータを取り込みます。 AWSデータセンターと可用性ゾーンに関連する情報が含まれています。	SGO-Dynatrace AWS アベイラビリティゾーン [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_aws_availability_zone]	AWS データセンター 可用性ゾーン	AWS 可用性ゾーン
SGO-Dynatrace AWS EC2 インスタンス	Dynatrace からAWS仮想マシンインスタンスデータを取り込みます。 仮想マシンインスタンス、サーバーの詳細、クラウドハードウェアタイプ、クラウドイメージ、およびタグに関連する情報が含まれています。	SGO-Dynatrace AWS EC2 インスタンス [sn_dynatrace_integ_sg_dynatrace_aws_ec2_instance]	仮想マシンインスタンス サーバー クラウドハードウェアタイプ ハードウェアタイプ Image (画像) キー値	EC2 インスタンス
SGO-Dynatrace AWS 可変ロードバランサー	Dynatrace からクラウドロードバランサーデータを取り込みます。 ロードバランサーの詳細とタグが含まれます。	SGO-Dynatrace AWS 可変ロードバランサー [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_aws_elastic_loadbalancer]	クラウドロードバランサー キー値	可変ロードバランサー
SGO-Dynatrace AWS サービスアカウント	Dynatrace からクラウドサービスアカウントデータを取り込みます。 AWSアカウント ID に関連する情報が含まれています。	SGO-Dynatrace AWS サービスアカウント [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_aws_service_account]	クラウドサービスアカウント	AWS認証情報
SGO-Dynatrace Azure ロードバランサー	Dynatrace からAzureロードバランサーデータを取り込みます。	SGO-Dynatrace Azure ロードバランサー [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_azure_load_balancer]	クラウドロードバランサー クラウドLB IP アドレス	Azure ロードバランサー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Dynatrace エンティティのデータマッピング (続く)

データソース	説明	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス	エンティティ
	Azureロードバランサーとクラウドロードバランサーの IP アドレスとタグの詳細が含まれます。		キー値	
SGO-Dynatrace Azure リージョン	Dynatrace からAzureデータセンターデータを取り込みます。 Azureデータセンター情報が含まれています。	SGO-Dynatrace Azure リージョン [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_azure_region]	Azure データセンター	Azure 地域
SGO-Dynatrace Azure ストレージアカウント	Dynatrace からAzureクラウドストレージアカウントデータを取り込みます。 クラウドストレージアカウントに関連する情報が含まれています。	SGO-Dynatrace Azure ストレージアカウント [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_azure_storage_accounts]	クラウドストレージアカウント	Azure ストレージアカウント
SGO-Dynatrace Azure Strg Acnts v2	v2 API を使用してDynatraceからAzureクラウドストレージアカウントデータを取り込みます。 クラウドストレージアカウントに関連する情報が含まれています。	SGO-Dynatrace Azure ストレージアカウント v2 [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_azure_storage_accounts_v2]	クラウドストレージアカウント	cloud:azure:storage:storageacco
SGO-Dynatrace Azure サブスクリプション	Dynatrace からAzureサブスクリプションデータを取り込みます。 Azureサブスクリプションの詳細が含まれます。	SGO-Dynatrace Azure サブスクリプション [sn_dynatrace_integ_sg_dynatrace_azure_subscriptions]	クラウドサービスアカウント	Azure サブスクリプション
SGO-Dynatrace Azure VM	Dynatrace からAzure仮想マシンインスタンスデータを取り込みます。	SGO-Dynatrace Azure VM [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_azure_vm]	仮想マシンインスタンス	Azure VM

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Dynatrace エンティティのデータマッピング (続く)

データソース	説明	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス	エンティティ
	Azure仮想マシンインスタンスに関連する情報が含まれています。			
SGO:Dynatrace Docker コンテナ	Dynatrace からDockerコンテナデータを取り込みます。 Dockerコンテナーイメージに関連する情報が含まれています。	SGO-Dynatrace Docker コンテナ [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_docker_container]	Docker コンテナ アプリケーション Docker イメージ コンピューター [cmdb_ci_computer]	コンテナグループインスタンス
SGO:Dynatrace Kubernetes クラスター	Dynatrace からKubernetesクラスターデータを取り込みます。 Kubernetesクラスターに関連する情報が含まれています。	SGO-Dynatrace Kubernetes クラスター [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_kubernetes_cluster]	Kubernetes クラスター キー値	Kubernetes クラスター
SGO-Dynatrace Kubernetes 名前空間	Dynatrace からKubernetes名前空間データを取り込みます。 Kubernetes名前空間に関連する情報が含まれています。	SGO-Dynatrace Kubernetes 名前空間 [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_kubernetes_namespace]	Kubernetes 名前空間 キー値	クラウドアプリケーション名前空間
SGO-Dynatrace Kubernetes ノード	Dynatrace からKubernetesノードデータを取り込みます。 Kubernetesノードに関連する情報が含まれています。	SGO-Dynatrace Kubernetes ノード [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_kubernetes_node]	Kubernetes ノード キー値	Kubernetes ノード
SGO-Dynatrace Kubernetes ポッド	Dynatrace からKubernetesポッドデータを取り込みます。 Kubernetesポッドに関連する情	SGO-Dynatrace Kubernetes ポッド [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_kubernetes_pod]	Kubernetes ポッド キー値	クラウドアプリケーションインスタンス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Dynatrace エンティティのデータマッピング (続く)

データソース	説明	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス	エンティティ
	報が含まれています。			
SGO-Dynatrace Kubernetes サービス	Dynatrace からKubernetesサービスデータを取り込みます。 Kubernetesサービスに関連する情報が含まれています。	SGO-Dynatrace Kubernetes サービス [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_kubernetes_service]	Kubernetes サービス キー値	Kubernetes サービス キー値
SGO-Dynatrace Azure Cosmos DB v1	Dynatrace から Azure Cosmos DB データを取り込みます。 Azure Cosmos DB に関連する情報が含まれています。	SGO-Dynatrace Azure Cosmos DB v1 [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_azure_cosmos_db_v1]	クラウドデータベース Azure データセンター クラウドサービスアカウント キー値	AZURE_COSMOS_DB キー値
SGO-Dynatrace Azure Cosmos DB V2	Dynatrace から Azure Cosmos DB データを取り込みます。 Azure Cosmos DB に関連する情報が含まれています。	SGO-Dynatrace Azure Cosmos DB V2 [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_azure_cosmos_db_v2]	クラウドデータベース Azure データセンター クラウドサービスアカウント キー値	cloud:azure:documentdb:databas cloud:azure:documentdb:databas キー値
SGO-Dynatrace Azure SQL Server V2	Dynatrace から Azure SQL Server データを取り込みます。 Azure SQL Server に関連する情報が含まれています。	SGO-Dynatrace Azure SQL Server V2 [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_azure_sql_server_v2]	クラウドデータベース Azure データセンター キー値	cloud:azure:sql:servers:database cloud:azure:sql:servers:database cloud:azure:sql:servers:database キー値
SGO-Dynatrace Azure 関数アプリ	DynatraceからAzure Functionsアプリデータを取り込みます。 Azure Functionsアプリ	SGO-Dynatrace Azure 関数アプリ [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_azure_function_app]	クラウド機能 Azure データセンター クラウドサービスアカウント キー値	AZURE_FUNCTION_APP キー値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Dynatrace エンティティのデータマッピング (続く)

データソース	説明	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス	エンティティ
	に関連する情報が含まれています。			
SGO-Dynatrace Azure スケールセット VM	Dynatrace からAzure Virtual Machine Scale Sets (VMSS)データを取り込みます。 Azure VMSSに関連する情報が含まれています。	SGO-Dynatrace Azure スケールセット VM [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_azure_scale_sets_vm]	インスタンススケールセット Azure データセンター クラウドサービスアカウント キー値	AZURE_VM_SCALE_SET
SGO-Dynatrace AWS RDS V1	Dynatrace から Amazon Relational Database Service (RDS) データを取り込みます。 Amazon RDS に関連する情報が含まれています。	SGO-Dynatrace AWS RDS V1 [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_aws_rds_v1]	クラウドデータベース AWS データセンター キー値	RELATIONAL_DATABASE_SERV
SGO-Dynatrace AWS RDS V2	Dynatrace から Amazon Relational Database Service (RDS) データを取り込みます。 Amazon RDS に関連する情報が含まれています。	SGO-Dynatrace AWS RDS V2 [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_aws_rds_v2]	クラウドデータベース AWS データセンター キー値	cloud:aws:rds
SGO-Dynatrace AWS Dynamo DB v1	Dynatrace から Amazon Dynamo DB データを取り込みます。 Amazon Dynamo DB に関連する情報が含まれています。	SGO-Dynatrace AWS Dynamo DB v1 [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_aws_dynamo_db_v1]	DynamoDB テーブル AWS データセンター キー値	DYNAMO_DB_TABLE
SGO-Dynatrace AWS Dynamo DB v2	Dynatrace から Amazon Dynamo DB データを取り込みます。	SGO-Dynatrace AWS Dynamo DB v2 [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_aws_dynamo_db_v2]	DynamoDB テーブル AWS データセンター	cloud:aws:dynamodb

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Dynatrace エンティティのデータマッピング (続く)

データソース	説明	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス	エンティティ
	Amazon DynamoDB に関連する情報が含まれています。		キー値	
SGO-Dynatrace AWS Lambda 関数 V1	Dynatrace から AWS Lambda 関数データを取り込みます。 Lambda 関数に関連する情報が含まれています AWS 。	SGO-Dynatrace AWS Lambda Func V1 [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_aws_lambda_func_v1]	クラウド機能 Azure データセンター キー値	AWS_LAMBDA_FUNCTION
SGO-Dynatrace AWS Lambda 関数 V2	Dynatrace から AWS Lambda 関数データを取り込みます。 Lambda 関数に関連する情報が含まれています AWS 。	SGO-Dynatrace AWS Lambda Func V2 [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_aws_lambda_func_v2]	クラウド機能 Azure データセンター キー値	cloud:aws:lambda
SGO-Dynatrace AWS S3 バケット V2	Dynatrace からAmazon S3バケットデータを取り込みます。 Amazon S3バケットに関連する情報が含まれています。	SGO-Dynatrace AWS S3 バケット V2 [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_aws_s3_bucket_v2]	クラウドオブジェクトストレージ AWS データセンター キー値	cloud:aws:s3
SGO:Dynatrace カスタムアプリケーション	Dynatrace からカスタムアプリケーションデータを取り込みます。 カスタムアプリケーションに関連する情報が含まれています。	SGO:Dynatrace カスタムアプリケーション [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_custom_applications]	計算されたアプリケーションサービス 構成アイテム (CI) [cmdb_ci] キー値	CUSTOM_APPLICATION
SGO-Dynatrace AWS 自動スケーリンググループ V1	V1 API を使用して、DynatraceからAWS自動スケーリンググループデータを取り込みます。	SGO-Dynatrace AWS 自動スケーリンググループ V1 [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_aws_auto_scaling_group_v1]	クラウドリソース AWS データセンター キー値	AUTO_SCALING_GROUP

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Dynatrace エンティティのデータマッピング (続く)

データソース	説明	ステージングテーブル	CMDB **CI** クラス	エンティティ
	自動スケーリンググループに関連する情報が含まれていますAWS			

接続の設定が完了したら、 Dynatrace から定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データはステージングテーブルにロードされてから、 ターゲットテーブルに挿入されます。

Dynatrace からデータをプルしたときにデータが保存される場所の詳細については、「オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Dynatraceでターゲットとされている CMDB クラス」を参照してください。

統合ハブ ETL アプリを使用して、データマップを表示できます。詳細については、「統合ハブ ETL」を参照してください。

その他のリソース

- ServiceNow コミュニティ サイトの記事「Observability Dynatrace 向けサービスグラフコネクタ」
- ServiceNow コミュニティ サイトの記事「How do I configure the Dynatrace Service Graph Connector? (Dynatrace サービスグラフコネクタを構成するにはどうすればよいですか？)」

関連情報

サービスグラフコネクタ

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Dynatraceのプロパティ

SGC セントラル を使用して オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - **Dynatrace**を構成する

Dynatrace データを 構成管理データベース (CMDB) にプルするようにスケジュール済みインポートジョブを設定します。

始める前に

ServiceNow Store からオブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Dynatraceバージョン 1.11.0 以降をインストールします。 インストール手順 ServiceNow Store については、「ServiceNow Store アプリケーションのインストール」を参照してください。

必要なロール：cmdb_inst_admin または admin

このタスクについて

オンボーディングコネクタのプレイブックエクスペリエンスは、CMDB ワークスペースのSGC セントラルでアクティブ化されます。SGC セントラル アプリケーションを構成するには「SGC セントラルの構成」を参照し、プレイブックの操作方法の詳細については「プレイブックの操作」を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [概要] ページで、[接続を作成] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ヒント:
または、 [すべての接続] ページで [接続を作成] を選択することもできます。

4. [接続の作成] ウィンドウで、 Dynatrace コネクタの種類を選択し、[接続の構成] を選択します。
5. コネクタを使用して初めて接続を設定するときは、最初の前提条件を満たしてください。

a. オプション: イベント取り込み用に Observability Commons for CMDB アプリケーション (sn_observability) をインストールします。

注:
[**CMDB** 用 **Observability Commons** のインストール] アクティビティは、Observability Commons for CMDB アプリケーション (sn_observability) がまだインストールされていない場合にのみ表示されます。イベントの取り込みが必要ない場合は、[**CMDB** 用 **Observability Commons** のインストール] アクティビティで [続行] を選択して、この手順をスキップできます。

i. プレイブックの [前提条件] ステージで、[**CMDB** 用 **Observability Commons** をインストール] アクティビティを選択します。
ii. ServiceNow Store から Observability Commons for CMDB アプリケーション (sn_observability) をインストールします。
iii. アプリケーションをインストールしたら、[続行] を選択します。

b. 接続のデータソースを作成します。

注:
この手順は、コネクターを初めて構成する場合にのみ必要です。

i. データソース [sys_data_source] テーブルの編集権限があることを確認します。
ii. プレイブックの [前提条件] ステージで、[データソースアクセスを更新] アクティビティを選択します。
iii. [アクセスの更新] を選択します。
iv. レコードを編集するには、アプリケーションピッカーから [グローバル] アプリケーションスコープを選択します。
v. 新しいタブで表示される [データソース] フォームの [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスをオンにします。
vi. **[Update** (更新)] を選択します。
vii. アプリケーションピッカーから、コネクタのアプリケーションスコープを選択します。
viii. [データソースアクセスを更新] アクティビティを完了したら、[続行] を選択します。

c. スケジュール設定済みデータインポートアクセスを更新して、接続のスケジュール済みジョブを作成できるようにします。

注:
この手順は、コネクターを初めて構成する場合にのみ必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

i. 予定されているデータインポート [scheduled_import_set] テーブルの編集権限があることを確認します。

ii. プレイブックの [前提条件] ステージで、[スケジュール設定済みデータインポートアクセスを更新] アクティビティを選択します。

iii. [アクセスの更新] を選択します。

iv. レコードを編集するには、アプリケーションピッカーから [グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

v. 新しいタブで表示される [データソース] フォームの [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスをオンにします。

vi. **[Update** (更新)] を選択します。

vii. アプリケーションピッカーから、コネクタのアプリケーションスコープを選択します。

viii. [スケジュール設定済みデータインポートアクセスを更新] アクティビティを完了したら、[続行] を選択します。

d. 変数値アクセスを更新することで、接続の値を作成できるようにします。

> **注:**
> この手順は、コネクターを初めて構成する場合にのみ必要です。

i. 値 [sys_variable_value] テーブルの編集権限があることを確認します。

ii. プレイブックの [前提条件] ステージで、[変数値アクセスを更新] アクティビティを選択します。

iii. [アクセスの更新] を選択します。

iv. レコードを編集するには、アプリケーションピッカーから [グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

v. 新しいタブで表示される [データソース] フォームの [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスをオンにします。

vi. **[Update** (更新)] を選択します。

vii. アプリケーションピッカーから、コネクタのアプリケーションスコープを選択します。

viii. [変数値アクセスを更新] アクティビティを完了したら、[続行] を選択します。

e. データソース [sys_data_source] テーブルのキャッシュをクリアします。

> **注:**
> この手順は、コネクターを初めて構成する場合にのみ必要です。

i. プレイブックの [前提条件 **(Prerequisites)]** ステージで、[キャッシュをクリア **(Clear cache)]** アクティビティを選択します。

ii. [キャッシュのクリアを実行 **(Run clear cache)]** を選択します。

iii. バックグラウンドスクリプトページの [スクリプトを実行] テキストボックスに、次のスクリプトを入力します。

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
    GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");

    GlideTableManager.invalidateTable("scheduled_import_set");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
GlideCacheManager.flushTable("scheduled_import_set");

GlideTableManager.invalidateTable("sys_variable_value");
GlideCacheManager.flushTable("sys_variable_value");

GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

iv. グローバルスコープでバックグラウンドスクリプトを実行するには、[スクリプトを実行] を選択します。

スクリプトの実行には数分かかる場合があります。

v. スクリプトが実行されたら、[閉じる] を選択します。

vi. アプリケーションピッカーから、コネクタのアプリケーションスコープを選択します。

vii. [キャッシュのクリア] アクティビティが完了したら、[続行] を選択します。

f. EvtMgmtImpactManagerMediator スクリプトをグローバルアプリケーションスコープにコピーして、イベント管理アプリケーションがDynatrace環境で適切に動作することを確認します。

> **注:**
> このステップは、Observability Commons for CMDB プラグイン (sn_observability) が既にインストールされている場合にのみ表示され、コネクタを初めて構成するときにのみ必要です。

i. プレイブックの [前提条件] ステージで、[イベント管理のスクリプトアクセスを有効にする] アクティビティを選択します。

ii. [スクリプトアクセスを有効にする] を選択します。

iii. アプリケーションピッカーから [グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

iv. コンテキストメニューから、[挿入と維持] を選択します。

v. EvtMgmtImpactManagerMediator スクリプトがグローバルアプリケーションスコープにコピーされ、[アクセス可能元] フィールドが [すべてのアプリケーションスコープ] に設定されていることを確認します。

vi. **[Update** (更新)] を選択します。

vii. アプリケーションピッカーから、コネクタのアプリケーションスコープを選択します。

viii. [イベント管理のスクリプトアクセスを有効にする] アクティビティを完了したら、[続行] を選択します。

6. 接続の詳細を入力し、Dynatrace データをインポートするための API 接続をテストします。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[接続を作成してテスト **(Create and test connection)]** アクティビティを選択します。

b. フォームのフィールドに入力します。

[接続を作成してテスト **(Create and test connection)]** フォーム

フィールド	説明
接続名	Dynatrace接続レコードを識別する名前です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
ホスト名	Dynatrace環境のホスト名。
API キー	Dynatrace API キー **注:** API キーにはプレフィックス `api-token` を付ける必要があります。

c. [接続の作成とテスト **(Create and test connection)]** を選択します。

d. 接続テストが完了したら、[続行] を選択します。

7. オプション: 属性をマッピングし、データインポートを管理するための接続とコネクタのプロパティを設定します。

注:
この手順をスキップするには、[構成プロパティを設定 **(Set configuration properties)]** アクティビティで [続行] を選択します。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[構成プロパティを設定 **(Set configuration properties)]** アクティビティを選択します。

b. フォームに入力します。

構成プロパティ

フィールド	説明
管理ゾーン ID	Dynatrace環境からフェッチする管理ゾーン ID のリスト。複数のエントリの場合、ゾーン ID をカンマで区切ります。
管理ゾーン名	Dynatrace環境からフェッチする管理ゾーンのリスト。複数のエントリでは、ドメインをカンマで区切ります。
サービス	CMDBにデータを取り込むDynatraceサービスタイプのリスト。複数のエントリでは、サービスタイプをカンマで区切ります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
タイプ	**注:** DATABASE_SERVICE を除くすべてのサービスタイプは、計算されたアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_calculated] CMDB テーブルにマッピングされます。DATABASE_SERVICE サービスタイプは、データベースインスタンス [cmdb_ci_db_instance] CMDB テーブルにマッピングされます。 有効な値は次のとおりです。 ▪ BACKGROUND_ACTIVITY ▪ CICS_SERVICE ▪ CUSTOM_SERVICE ▪ DATABASE_SERVICE ▪ ENTERPRISE_SERVICE_BUS_SERVICE ▪ 外部 ▪ IBM_INTEGRATION_BUS_SERVICE ▪ IMS_SERVICE ▪ MESSAGING_SERVICE ▪ QUEUE_LISTENER_SERVICE ▪ RMI_SERVICE ▪ RPC_SERVICE ▪ WEB_REQUEST_SERVICE ▪ WEB_SERVICE
タグ	Dynatrace環境からフェッチするタグ名のリスト。複数のエントリでは、タグをカンマで区切ります。

c. インポート中のデータソースの失敗を管理するには、[**REST** 応答を添付ファイルとして保存] チェックボックスをオンにして、各応答を添付ファイルとして一時的に保存します。

d. [Continue (続行)] を選択します。

8. オプション: ServiceNowインスタンスでDynatrace通知をイベントとして有効にするには、ワークフローをトリガーして、Dynatrace環境で問題通知とアラートプロファイルを作成します。

注:
このステップは、Observability Commons for CMDB プラグイン (sn_observability) が既にインストールされている場合にのみ表示されます。この手順をスキップするには、[観測可能性を構成] アクティビティで [スキップ] を選択します。

a. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[観測可能性を構成] アクティビティを選択します。

b. [問題通知の作成] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> 作成されたレコードは、 Dynatrace アプリケーションで ServiceNow default Problem notification という表示名の下に表示され、カスタマイズできます。

c. 成功アラートをすべて却下し、[続行] を選択します。

9. 定期的にデータをインポートするようにインポートスケジュールを構成します。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)]** アクティビティを選択します。

b. [スケジュール済みインポートをインポート] リストで [親のスケジュール済みデータインポート] を展開して、[**SGO-Dynatrace** ホスト **-** 接続名] インポートスケジュールを選択します。

c. [アクティブ] チェックボックスをオンにして、実行スケジュールと時間の詳細を入力します。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

d. [Save (保存)] を選択します。
または、[今すぐ実行] を選択して、インポートスケジュールをすぐに実行します。

e. [Continue (続行)] を選択します。

10. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[接続の作成を確認] アクティビティを選択して、接続が作成されたかどうかを確認します。

次のタスク
[すべての接続を表示 **(View all connections)]** を選択して、接続の詳細を確認します。作成された接続が [インストール済み接続 (Installed connections)] リストに表示されます。

関連情報

- オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Dynatrace
- オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Dynatraceでターゲットとされている CMDB クラス
- オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Dynatraceのプロパティ

ガイド付きセットアップを使用した オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ **- Dynatrace** の構成

REST API を使用して Dynatrace から 構成管理データベース (CMDB) データを取り込むには、 オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Dynatrace を使用します。このコネクタは、ServiceNow によって開発された オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Dynatrace アプリケーションの第 2 世代です。

始める前に

> **重要:**
> ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

この サービスグラフコネクタを使用するには、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) 可視化アプリケーションまたは ITOM ディスカバリーアプリケーションをベースにしたサブスクリプションユニットへのサブスクリプションが必要です。ご利用のサブスクリプションの「ServiceNow サブスクリプションユニットの概要」の「管理対象の IT リソースタイプ」というタイトルのセクショ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ンで定義されているとおり、CMDB でこの サービスグラフコネクタ によって作成または変更されていても、ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー によってまだ管理されていない管理対象の IT リソースの場合、これらのリソースにより、そのアプリケーションからのサブスクリプションユニットの消費量が増加します。ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー内の現在のサブスクリプションユニットの消費量を確認し、利用可能なキャパシティを確認してください。

依存関係と要件：

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。
- ITOM ディスカバリーライセンスプラグイン (com.snc.itom.discovery.license)。このプラグインを有効にする必要があります。
- ITOM Licensing プラグイン (com.snc.itom.license)。詳細については、「ディスカバリーの要求」を参照してください。
- 自動的にインストールされる Datastream Action プラグイン (com.glide.hub.action_type.datastream)。
- CMDB 用 Observability Commons (sn_observability)。これはイベントの取り込みにのみ必要であり、イベント管理が機能するように、コネクタをインストールする前にインストールする必要があります。詳細については、ServiceNow Store にある「CMDB 用 Observability Commons」を参照してください。

> **注:**
> Dynatrace API にアクセスするには、読み取りエンティティ (entities.read) スコープのアクセストークンが必要です。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Dynatrace** オブザーバビリティ > セットアップ.
2. [はじめに] ページで、[開始] を選択します。
3. クラスターの影響度の値を設定し、コネクタが `SNC.ImpactManager` API にアクセスできるようにします。

   > **注:**
   > このステップは、Observability Commons がインストールされている場合に表示されます。

   a. [セットアップ] ページの [SNC.Impact Manager へのアクセスを有効にする (Enable Access To SNC.Impact Manager)] で、[グローバルスコープにスクリプトをコピー] タスクを選択します。

   b. [グローバルスコープにスクリプトをコピー] セクションで、スクリプトをコピーします。

      i. [設定] を選択します。

      ii. グローバルスコープに切り替えます。

      iii. [他のアクション] アイコン ( ) を選択します。

      iv. [挿入と維持] を選択します。

      v. [完了としてマーク] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

c. [スクリプトが適切にコピーされていることを確認] セクションで、スクリプトを確認します。
   i. [設定] を選択します。
   ii. *EvtMgmtImpactManagerMediator* スクリプトを選択し、グローバルスコープにコピーされていることを確認します。
   iii. [アクセス可能] フィールドで、[すべてのアプリケーションスコープ]に設定されていることを確認します。
   iv. [完了としてマーク] を選択します。

4. 基本セットアップを構成します。

a. [セットアップ] ページの [基本] セクションで、**[Dynatrace** の認証トークンを構成] タスクを選択します。

b. 次のページの [Dynatrace の認証トークンを構成] セクションで、認証トークンを構成します。
   i. [設定] を選択します。
   ii. **[API** キー] フィールドに「api-token <API トークン>」と入力します。

   例：api-token mytokenid。

   iii. [完了としてマーク] を選択します。

c. [Dynatrace の HTTP 接続を構成]セクションで、HTTP 接続を構成します。
   i. [設定] を選択します。
   ii. [ホスト] フィールドを Dynatrace インスタンスの完全修飾ホスト名に更新します。

   例：abc123.live.dynatrace.com。

   ホスト名は [接続 **URL]** フィールドに自動的に入力されます。

   iii. MID サーバー の使用を有効にして、**[MID** サーバーを使用] チェックボックスを選択します。

   注:
   HTTP 接続は、前のセットアップタスクで構成された API キーを使用するように事前構成されます。

   iv. [完了としてマーク] を選択します。

d. HTTP 接続をテストします。
   i. [テスト接続] セクションで、[構成] を選択します。
   ii. 接続構成をテストするために、[テスト接続] を選択します。

   注:
   いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。

   iii. [完了としてマーク] を選択して、[テスト接続] タスクを完了に設定します。

e. [デフォルト通知ペイロードテンプレートを作成] セクションで、[構成] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
次のスコープを持つアクセストークンが必要です。

- 構成の読み取り (ReadConfig)
- 構成の書き込み (WriteConfig)
- ログの内容の読み取り (LogExport)
- メトリクスの読み取り (metrics.read)
- 設定の読み取り (settings.read)
- 設定の書き込み (settings.write)
- ログの読み取り (logs.read)

i. 必要に応じて、ペイロードテンプレートの名前を更新します。

ii. [問題通知をセットアップ] を選択します。

iii. [完了としてマーク] を選択して、[デフォルト通知ペイロードテンプレートを作成] タスクを完了に設定します。

f. オプション: 複数のインスタンスをサポートする場合は、[ソースネイティブキーのアップグレード] セクションで、[構成] を選択します。

i. バックグラウンドスクリプトページの [スクリプトを実行] テキストボックスに、次のスクリプトを入力します。

```
var gr = new GlideRecord("sys_object_source");
gr.addQuery("name", "SGO-Dynatrace");
var grOR = gr.addQuery("id", "STARTSWITH", "HOST-");
grOR.addOrCondition("id", "STARTSWITH", "PROCESS_GROUP_INSTANCE-");
grOR.addOrCondition("id", "STARTSWITH", "PROCESS_GROUP-");
grOR.addOrCondition("id", "STARTSWITH", "SERVICE-");
grOR.addOrCondition("id", "STARTSWITH", "APPLICATION-");
gr.query();
while (gr.next()) {
   gr.setValue("id", "f379137e075820107add6a77c4a93538|||" + gr.getValue("id"));
   gr.update();
}
```

ii. グローバルスコープでバックグラウンドスクリプトを実行するには、[スクリプトを実行] を選択します。

スクリプトの実行には数分かかる場合があります。

iii. スクリプトが実行されたら、[閉じる] を選択します。

iv. アプリケーションピッカーを使用して、 **Observability:Dynatrace** のサービスグラフコネクタ アプリケーションを選択します。

v. **[Mark as Complete** (完了としてマーク)] を選択します。

5. Grail 対応テナントの場合は、OAuth 2.0 クライアント認証情報を設定し、接続をテストします。Dynatrace OAuth 認証情報の詳細については、Dynatrace ドキュメントサイトの「Authentication for the Account Management API (アカウント管理 API の認証)」を 参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. Dynatrace Grail ステータスを設定して、Grail 対応テナントを使用するかどうかを示します。

> **注:**
>
> Dynatrace アドミニストレーターに連絡して、Grail が有効かどうかを確認できます。

i. [Observability：Dynatrace のサービスグラフコネクタのセットアップ] ページの [Dynatrace Grail OAuth を構成 (Configure Dynatrace Grail OAuth)] セクションで、[開始] を選択します。

ii. [Dynatrace Grail ステータスを設定 (Set Dynatrace Grail status)] タスクで、[構成] を選択し、Grail 対応テナントのプロパティ設定を確認または変更します。

iii. Grail 対応テナントがある場合は、 *`grailEnabled`* プロパティの [値 **]** フィールドを `true` に設定します。

そうでない場合は、値の設定を `false` のままにします。

iv. [完了としてマーク] を選択して [Dynatrace Grail OAuth を構成 (Configure Dynatrace Grail OAuth)] タスクを完了に設定します。

b. 新規 OAuth 接続を追加します。

> **注:**
> Grail には、次のスコープ権限を持つ OAuth トークンが必要です。
>
> - storage:logs:read
> - storage:buckets:read

i. [OAuth 認証情報の構成 (Configure OAuth credentials)] セクションで、[構成] をクリックします。

ii. 新しいブラウザタブで開くワークフロースタジオページで、[接続を追加] を選択します。

iii. 名前、接続 URL、OAuth クライアント ID、および OAuth クライアントシークレットの詳細を入力します。

iv. **[OAuth** トークンを作成して取得] を選択します。

v. ガイド付きセットアップページに戻ります。

vi. [完了としてマーク] を選択して、[OAuth 認証情報の構成 (Configure OAuth credentials)] タスクを完了に設定します。

c. 新規 OAuth 接続をテストします。

i. [テスト接続] セクションで、[構成] を選択します。

ii. 接続構成をテストするために、[テスト接続] を選択します。

iii. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されている場合は、[更新] を選択して [接続のテスト] ダイアログボックスを閉じ、ガイド付きセットアップページに戻ります。

いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。

iv. [完了としてマーク] を選択して、[テスト接続] タスクを完了に設定します。

6. 追加の構成を設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [ガイド付きセットアップ] ページの [詳細] セクションで、[詳細設定] タスクを選択します。

b. [詳細設定] セクションで、[構成] を選択し、カスタム構成の既存の設定を確認または変更します。
次の設定を構成できます。

- Dynatrace エンティティをフェッチするために REST API 要求で使用されるページサイズのレビュー。
- 構成アイテム (CI) が非アクティブ状態になってから無視されるまでの日数の定義。
- サービスマップで、あるステータスが親に反映されるために、そのステータスとなる必要があるアプリケーションクラスターのノードの割合の入力。

  たとえば、クラスターの親のステータスが「重大」になるために、「重大」になることが必要なノードの割合を定義できます。クラスター内に 10 個のノードがある場合、プロパティ値を 70 に設定すると、クラスターの親サービスに反映されるには、クラスター内の 10 個のノードのうち少なくとも 7 個が重大な状態になる必要があります。

- CMDB に一致する CI がないイベントの取り込みを有効にします。
- スケジュール済みインポート中に、Dynatrace からのアプリケーション (cmdb_ci_appl) CI の入力を有効にします (Dynatrace プロセス)。

c. [保存] を選択します。

d. [詳細設定] タスクで [完了としてマーク] を選択します。

e. Dynatrace 接続の接続プロパティを構成します。

i. [インスタンスの設定構成] セクションで、[構成] を選択します。

ii. [サービスグラフ接続のプロパティ (Service Graph Connection Properties)] 関連リストで、接続レコードのプロパティを構成します。

Dynatrace 接続のプロパティ

プロパティ	説明
managementZoneName	Dynatrace 環境からフェッチする管理ゾーンの名前を入力します。複数のエントリでは、ドメインをカンマで区切ります。
タグ	Dynatrace 環境からフェッチするタグの名前を入力します。複数のエントリでは、タグをカンマで区切ります。
serviceTypes	CMDBにデータを取り込むDynatraceサービスタイプのリストを入力します。複数のエントリでは、サービスタイプをカンマで区切ります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	注: DATABASE_SERVICE を除くすべてのサービスタイプは、計算されたアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_calculated] CMDB テーブルにマッピングされます。DATABASE_SERVICE サービスタイプは、データベースインスタンス [cmdb_ci_db_instance] CMDB テーブルにマッピングされます。 有効な値は次のとおりです。 ▪ BACKGROUND_ACTIVITY ▪ CICS_SERVICE ▪ CUSTOM_SERVICE ▪ DATABASE_SERVICE ▪ ENTERPRISE_SERVICE_BUS_SERVICE ▪ 外部 ▪ IBM_INTEGRATION_BUS_SERVICE ▪ IMS_SERVICE ▪ MESSAGING_SERVICE ▪ QUEUE_LISTENER_SERVICE ▪ RMI_SERVICE ▪ RPC_SERVICE ▪ WEB_REQUEST_SERVICE ▪ WEB_SERVICE
managementZoneId	Dynatrace環境からフェッチする管理ゾーン ID を入力します。複数のエントリの場合、ゾーン ID をカンマで区切ります。

iii. [更新] を選択します。

iv. [完了としてマーク] を選択して、[インスタンス設定の構成] タスクを完了します。

f. *`Fix Older Ids`* 修正スクリプトを実行して、インポートされたデータの ID を以前の形式から最新の形式のオブジェクト ID に移行します。

注:
オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Dynatrace のバージョン 1.9.0 以降では、オブジェクト ID の最新形式である Base64 エンコーディングがデータのインポートに使用されます。*`Fix Older Ids`* 修正スクリプトは、以前のオブジェクト ID を持つ既存のデータを最新の形式に移行します。

g. 通知設定を構成します。

セットアップにより、ITOM イベントを Dynatrace から ServiceNow インスタンスにプルできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

i. [問題通知を構成] セクションで、[構成] を選択します。

ii. 構成を Dynatrace にプッシュするには、[問題通知のセットアップ] を選択します。

iii. Dynatraceから構成を受け取るには、[フェッチ通知のセットアップ **(Fetch Notification Setup)]** を選択します。

iv. [完了としてマーク] を選択して、[問題通知を構成] タスクを完了します。

7. 前のインスタンスのレコードをクリーンアップします。

> **注:**
> 以前のバージョンの Dynatrace から移行していない場合は、このステップをスキップできます。

a. [セットアップ] ページの [以前の統合からのレコードをクリーンアップ] セクションで、[新規統合を実行] タスクを選択します。

b. 次のページの [新規統合を実行] セクションで、[構成] を選択し、[更新] を選択します。

c. [完了としてマーク] を選択します。

d. [統合の実行が完了したことを確認] セクションで、統合の実行を確認します。

i. [設定] を選択します。

ii. [状態] フィールドで、フィールドが [完了] または [完了 (エラーあり)] に変わるのを待ちます。

通常、古いバージョンからの移行中にエラーが発生します。

iii. リストを更新するには、ヘッダーを選択してホールド (または右クリック) し、[リストを更新] を選択します。

iv. [完了としてマーク] を選択します。

e. [以前のバージョンから残っているアプリケーションサービスを削除] セクションで、[構成] を選択し、以前の統合から不要になったアプリケーションサービスを削除します。

f. [完了としてマーク] を選択します。

g. [識別の残りをクリーンアップ：スクリプトをコピー] セクションで、スクリプトをコピーします。

i. [設定] を選択します。

ii. 現在のスコープを [グローバル] に変更します。

iii. [メニュー] アイコン (☰) を選択します。

iv. [挿入と維持] を選択します。

v. [完了としてマーク] を選択します。

h. [識別の残りをクリーンアップ：スクリプトを実行] セクションで、スクリプトを実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

i. [設定] を選択します。

ii. コピーしたスクリプトのレコードを選択します。

iii. [更新] を選択します。

8. オプション: 複数のインスタンスを追加します。

> **注:**
> 複数のインスタンスを追加する必要がない場合は、この手順をスキップできます。

a. オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Dynatraceページの [複数のインスタンスを追加] セクションで [開始] を選択します。

b. データソースアクセスを更新して、新規接続のデータソースを作成します。

i. データソース [sys_data_source] テーブルの編集権限があることを確認してください。

ii. [データソースアクセスを更新] タスクの、[構成] を選択します。

iii. レコードを編集するには、アプリケーションピッカーから [グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

iv. 新しいタブで表示される [データソース] フォームの [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスをオンにします。

v. [更新] を選択して、ガイド付きセットアップページに戻ります。

vi. アプリケーションピッカーを使用して、[Observability：**Dynatrace** のサービスグラフコネクタ] アプリケーションスコープを選択します。

vii. [完了としてマーク] を選択して、[データソースアクセスを更新] タスクを完了に設定します。

c. スケジュール設定済みデータインポートアクセスを更新して、新規接続のスケジュール済みインポートを作成します。

i. 予定されているデータインポート [scheduled_import_set] テーブルの編集権限があることを確認してください。

ii. [スケジュール設定済みデータインポートアクセスを更新 (Update Scheduled Data Import Acces)] タスクで、[構成] を選択します。

iii. レコードを編集するには、アプリケーションピッカーから [グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

iv. 新しいタブで表示される [データソース] フォームの [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスをオンにします。

v. [更新] を選択して、ガイド付きセットアップページに戻ります。

vi. アプリケーションピッカーを使用して、[Observability：**Dynatrace** のサービスグラフコネクタ] アプリケーションスコープを選択します。

vii. [完了としてマーク] を選択して、[予定されているデータインポートアクセスを更新] タスクを完了に設定します。

d. 値アクセスを更新して、新規接続のデータソースを作成します。

i. 値 [sys_variable_value] テーブルの編集権限があることを確認してください。

ii. [値アクセスを更新] タスクの、[構成] を選択します。

iii. レコードを編集するには、アプリケーションピッカーから [グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

iv. 新しいタブで表示される [データソース] フォームの [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスをオンにします。

v. [更新] を選択して、ガイド付きセットアップページに戻ります。

vi. アプリケーションピッカーを使用して、[Observability：**Dynatrace** のサービスグラフコネクタ] アプリケーションスコープを選択します。

vii. [完了としてマーク] を選択して、[値アクセスを更新] タスクを完了に設定します。

e. 新規接続のデータソースとインポートセットのキャッシュをクリアします。

i. [データソースとインポートセットのキャッシュをクリア] タスクで、[構成] を選択します。

ii. バックグラウンドスクリプトページの [スクリプトを実行] テキストボックスに、次のスクリプトを入力します。

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");

GlideTableManager.invalidateTable("scheduled_import_set");
GlideCacheManager.flushTable("scheduled_import_set");

GlideTableManager.invalidateTable("sys_variable_value");
GlideCacheManager.flushTable("sys_variable_value");

GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

iii. グローバルスコープでバックグラウンドスクリプトを実行するには、[スクリプトを実行] を選択します。

スクリプトの実行には数分かかる場合があります。

iv. スクリプトが実行されたら、[閉じる] を選択します。

v. アプリケーションピッカーを使用して、[Observability：**Dynatrace** のサービスグラフコネクタ] アプリケーションスコープを選択します。

vi. [完了としてマーク] を選択して、[データソースとインポートセットのキャッシュをクリア] タスクを完了に設定します。

f. 別の接続を追加します。

i. アプリケーションピッカーで、アプリケーションスコープが **[Observability** のサービスグラフコネクタ **(Service Graph Connector for Observability)]** に設定されていることを確認します。

ii. [別の接続を追加] タスクで、[構成] を選択します。

iii. 新しいブラウザタブで開くワークフロースタジオページで、[接続を追加] を選択します。

iv. フォームのフィールドに入力します。

接続フォーム

フィールド	説明
接続名	接続の表示名。
接続ホスト名	Dynatrace インスタンスのホスト名。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
API キー	Dynatrace API キー **注:** API キーにはプレフィックス `api-token` を付ける必要があります。

v. [接続を作成] を選択します。

vi. ガイド付きセットアップページに戻ります。

vii. [完了としてマーク] を選択して、[別の接続を追加] タスクを完了に設定します。

g. Grail 対応テナントを使用している場合は、追加の OAuth 2.0 接続を構成します。

i. [別の OAuth 接続を追加 (Add another OAuth connection)] タスクで、[構成] を選択します。

ii. 新しいブラウザタブで開くワークフロースタジオページで、[接続を追加] を選択します。

iii. 名前、接続 URL、OAuth クライアント ID、および OAuth クライアントシークレットの詳細を入力します。

iv. **[OAuth** トークンを作成して取得] を選択します。

v. ガイド付きセットアップページに戻ります。

vi. [完了としてマーク] を選択して、[別の OAuth 接続を追加 (Add another OAuth connection)] タスクを完了に設定します。

h. Grail 対応テナントを使用している場合は、以前に [別の OAuth 接続を追加 (Add another OAuth connection)] タスクで作成した OAuth 2.0 クライアント認証情報エイリアスを選択します。

i. [OAuth クライアント認証情報で接続レコードをリンク (Link connection record with OAuth client credentials)] タスクで、[構成] を選択します。

ii. **[OAuth 2.0** 接続および資格情報エイリアス **(OAuth 2.0 Connection and Credentials Alias)]** フィールドで、ステップ 8.gで作成した OAuth 接続エイリアスを検索して選択します。

iii. [サービスグラフ接続レコード **(Service Graph connection record)]**で、ステップ 8.f で作成した接続レコードを検索して選択します。

iv. [送信] を選択します。

v. ガイド付きセットアップページに戻ります。

vi. [完了としてマーク] を選択して、[OAuth クライアント認証情報で接続レコードをリンク (Link connection record with OAuth client credentials)] タスクを完了に設定します。

i. オプション: 作成した接続の MID サーバーを設定します。

i. [MID サーバーを構成] タスクで、[構成] を選択します。

ii. 作成した接続の名前を選択します。

iii. **[MID** サーバーを使用] チェックボックスをオンにします。

iv. [更新] を選択します。

v. [完了としてマーク] を選択して、[MID サーバーを構成] タスクを完了に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

j. インスタンス設定を構成します。
   i. [インスタンスの構成 (Configure Instance)] セクションで、[構成] を選択します。
   ii. 構成する接続の名前を選択し、[更新] を選択します。
   iii. [完了としてマーク] を選択して、[インスタンスの構成 (Configure Instance)] タスクを完了に設定します。

k. 新しい接続をテストします。
   i. [接続のテスト] タスクで、[構成] を選択します。
   ii. テストする接続の名前を選択します。
   iii. データソース構成を検証するには、**[20** 件のレコードのテストロード] を選択します。
   iv. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されている場合は、[更新] を選択して [接続のテスト] ダイアログボックスを閉じ、ガイド付きセットアップページに戻ります。

   いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。
   v. [完了としてマーク] を選択して、[接続のテスト] タスクを完了に設定します。

l. デフォルト通知ペイロードテンプレートを作成します。
   i. 次のスコープのアクセストークンがあることを確認します。
      - 構成の読み取り (ReadConfig)
      - 構成の書き込み (WriteConfig)
      - ログの内容の読み取り (LogExport)
      - メトリクスの読み取り (metrics.read)
   ii. [デフォルト通知ペイロードテンプレートを作成] タスクで、[構成] を選択します。
   iii. デフォルト通知ペイロードテンプレートを作成する接続を選択します。
   iv. 必要に応じて、ペイロードテンプレートの名前を更新します。
   v. [問題通知をセットアップ] を選択します。

   通知は、次の表で示すように、ペイロードパラメーターを使用して作成されます。

通知のペイロードパラメーター

パラメーター	説明
name	通知の名前。名前には「ServiceNow Default Problem Notification」というプリフィックスが自動的に付き、そこにインスタンス名が追加されます。
alertingProfile	Dynatrace でのアラートプロファイルの ID。
type	`Webhook` に自動的に設定されるペイロードのタイプ。
URL	`https://https://<instance name>.service-now.com/ /api/sn_em_connector/em/inbound_event?source=SGO-Dynatrace` 形式の Webhook URL。
payload	通知用に作成されたカスタムのペイロード。形式は次のとおりです。 `{`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	説明
	"ImpactedEntities": {ImpactedEntities}, "ImpactedEntity": "{ImpactedEntity}", "PID": "{PID}", "ProblemDetailsHTML": "{ProblemDetailsHTML}", "ProblemDetailsJSON": {ProblemDetailsJSON}, "ProblemDetailsMarkdown": "{ProblemDetailsMarkdown}", "ProblemDetailsText": "{ProblemDetailsText}", "ProblemID": "{ProblemID}", "ProblemImpact": "{ProblemImpact}", "ProblemSeverity": "{ProblemSeverity}", "ProblemTitle": "{ProblemTitle}", "ProblemURL": "{ProblemURL}", "State": "{State}", "Tags": "{Tags}" }

自動翻訳

vi. 接続ごとにこの手順を繰り返します。

vii. [完了としてマーク] を選択して、[デフォルト通知ペイロードテンプレートを作成] タスクを完了に設定します。

9. スケジュール済みインポートジョブをセットアップします。

a. オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Dynatrace ページの スケジュール設定済みインポート ジョブを設定する セクションで、開始 を選択します。

b. [スケジュール済みインポートジョブを構成] タスクの [構成] を選択します。

c. 実行するスケジュール済みインポートの名前を選択します。

d. [予定されているデータインポート] フォームで、スケジュール済みジョブのフィールド値を確認し、[アクティブ] チェックボックスをオンにします。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

e. [更新] を選択します。

f. [完了としてマーク] を選択して、[スケジュール済みインポートジョブを設定] タスクを完了に設定します。

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - **Dynatrace**でターゲットとされている **CMDB** クラス

接続の設定が完了したら、 Dynatrace から定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから拡張されたテーブルに保存されます。

アプリケーション **[cmdb_ci_appl]**

アプリケーション [cmdb_ci_appl] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
クラス	sys_class_name
構成ファイル	config_file
インストールディレクトリ	install_directory
名前	name
運用ステータス	operational_status
実行中のプロセスのコマンド	running_process_command
実行中のプロセスのキーパラメーター	running_process key parameters
バージョン	version

アプリケーション用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
アプリケーション [cmdb_ci_appl]	Runs on::Runs	コンピューター [cmdb_ci_computer]
アプリケーション [cmdb_ci_appl]	Runs on::Runs	Docker コンテナ [cmdb_ci_docker_container]
アプリケーション [cmdb_ci_appl]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

注:
ディスカバリープロセス分類リストに基づいて、アプリケーション [cmdb_ci_appl] テーブルを拡張するテーブルは、SGO-Dynatrace プロセス [sn_dynatrace_integ_sg_dynatrace_processes] データソースによってデータ入力されます。

可用性ゾーン **[cmdb_ci_availability_zone]**

可用性ゾーン [cmdb_ci_availability_zone] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id

AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]

AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
地域	region

AWS データセンター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]
AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]	Contains::Contained by	アベイラビリティゾーン [cmdb_ci_availability_zone]

Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]

Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
インストールステータス	install_status
名前	name
オブジェクト ID	object_id
地域	リージョン

Azure データセンター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]

計算されたアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_calculated]

計算されたアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_calculated] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
コメント	コメント
相関 ID	correlation_id
ダッシュボードに表示しない	hide_from_dashboard
メタデータ	メタデータ
名前	name
運用ステータス	operational_status
Service Populator	service_populator
Service Populator のステータス	populator_status
サービスタイプ	タイプ

注:
*Comments*属性には、次の情報が含まれます。

- サービスタイプ
- エディション
- TCP ポート

計算されたアプリケーションサービス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
計算されたアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_calculated]	Depends on::Used by	構成アイテム [cmdb_ci]
計算されたアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_calculated]	Runs on::Runs	コンピューター [cmdb_ci_computer]
計算されたアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_calculated]	Contains::Contained by	クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]
計算されたアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_calculated]	Contains::Contained by	グループ [cmdb_ci_group]
計算されたアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_calculated]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウドデータベース **[cmdb_ci_cloud_database]**

クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
完全修飾ドメイン名	fqdn

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
インストールステータス	install_status
名前	name
オブジェクト ID	object_id
状況	state
TCP ポート	tcp_port
タイプ	type
バージョン	version

クラウドデータベース用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function]

クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
コードサイズ	code_size
完全修飾ドメイン名	fqdn
インストールステータス	install_status
言語	language
名前	name
オブジェクト ID	object_id
バージョン	version

クラウド機能用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラウドハードウェアタイプ [cmdb_ci_cloud_hardware_type]

クラウドハードウェアタイプ [cmdb_ci_cloud_hardware_type] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
プロバイダー	プロバイダー

クラウドハードウェアタイプ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドハードウェアタイプ [cmdb_ci_cloud_hardware_type]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]

クラウド LB IP アドレス [cmdb_ci_cloud_lb_ipaddress]

クラウド LB IP アドレス [cmdb_ci_cloud_lb_ipaddress] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
インストールステータス	install_status
名前	name
オブジェクト ID	object_id

クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]

クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
インストールステータス	install_status
名前	name
オブジェクト ID	object_id
運用ステータス	operational_status

クラウドロードバランサー用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Owns::Owned by	クラウド LB IP アドレス [cmdb_ci_cloud_lb_ipaddress]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラウドロードバランサー用に作成された関係 (続く)

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウドオブジェクトストレージ [cmdb_ci_cloud_object_storage]

クラウドオブジェクトストレージ [cmdb_ci_cloud_object_storage] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
クラウドプロバイダー	cloud_provider
インストールステータス	install_status
名前	name
オブジェクト ID	object_id
サービス名	service_name

クラウドオブジェクトストレージ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドオブジェクトストレージ [cmdb_ci_cloud_object_storage]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
クラウドオブジェクトストレージ [cmdb_ci_cloud_object_storage]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウドリソース [cmdb_ci_cmp_resource]

クラウドリソース [cmdb_ci_cmp_resource] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
インストールステータス	install_status
名前	name
オブジェクト ID	object_id

クラウドリソース用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドリソース [cmdb_ci_cmp_resource]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラウドリソース用に作成された関係 (続く)

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドリソース [cmdb_ci_cmp_resource]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]

クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
アカウント ID	account_id
データセンタータイプ	datacenter_type
インストールステータス	install_status
名前	name
オブジェクト ID	object_id
運用ステータス	operational_status

クラウドストレージアカウント [cmdb_ci_cloud_storage_account]

クラウドストレージアカウント [cmdb_ci_cloud_storage_account] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
インストールステータス	install_status
オブジェクト ID	object_id
SKU 名	sku_name

クラウドストレージアカウント用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドストレージアカウント [cmdb_ci_cloud_storage_account]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
クラウドストレージアカウント [cmdb_ci_cloud_storage_account]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

コンピューター [cmdb_ci_computer]

コンピューター [cmdb_ci_computer] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
クラス	sys_class_name
CPU コア数	cpu_core_count
DNS ドメイン	dns_domain
完全修飾ドメイン名	fqdn
仮想	virtual
名前	name
オペレーティングシステム	os
OS バージョン	os_version
RAM (MB)	ram

コンピューター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
コンピューター [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
コンピューター [cmdb_ci_computer]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
コンピューター [cmdb_ci_computer]	参照	ソフトウェア インストール [cmdb_sam_sw_install]

Docker コンテナ [cmdb_ci_docker_container]

Docker コンテナ [cmdb_ci_docker_container] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
コンテナ ID	container_id
インストールステータス	install_status
名前	名前

注:
*Install Status*値は、受信ペイロードの *properties.containerStatus.state* フィールドの値に基づいています。

- *properties.containerStatus.state*値が実行中の場合、*Install Status*値は 1（インストール済み）に設定されます。
- *properties.containerStatus.state*値が終了するか空の場合、またはエラーがある場合、*Install Status*値は 7（廃止）に設定されます。
- 他のすべての *properties.containerStatus.state* 値については、 *Install Status* 値は更新されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Docker イメージ [cmdb_ci_docker_image]

Docker イメージ [cmdb_ci_docker_image] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
イメージ ID	image_id
イメージダイジェスト	image_digest
名前	名前

Docker イメージ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Docker イメージ [cmdb_ci_docker_image]	Instantiates::Instantiated by	Docker コンテナ [cmdb_ci_docker_container]

DynamoDB テーブル [cmdb_ci_dynamodb_table]

DynamoDB テーブル [cmdb_ci_dynamodb_table] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
インストールステータス	install_status
オブジェクト ID	object_id

DynamoDB テーブル用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
DynamoDB テーブル [cmdb_ci_dynamodb_table]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
DynamoDB テーブル [cmdb_ci_dynamodb_table]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

グループ [cmdb_ci_group]

グループ [cmdb_ci_group] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

グループ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
グループ [cmdb_ci_group]	Contains::Contained by	アプリケーション [cmdb_ci_appl]

ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]

ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id

ハードウェアタイプに対して作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]

イメージ [cmdb_ci_os_template]

イメージ [cmdb_ci_os_template] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id

イメージに対して作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
イメージ [cmdb_ci_os_template]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]

インスタンススケールセット [cmdb_ci_instance_scale_set]

インスタンススケールセット [cmdb_ci_instance_scale_set] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
インストールステータス	install_status
オブジェクト ID	object_id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インスタンススケールセット用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
インスタンススケールセット [cmdb_ci_instance_scale_set]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
インスタンススケールセット [cmdb_ci_instance_scale_set]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
IP アドレス	ip_address
IP バージョン	ip_version
名前	name

キー値 [cmdb_key_value]

キー値 [cmdb_key_value] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
キー	key
値	value

Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
クラスターリソース ID	cluster_resource_id
インストールステータス	install_status
名前	name

Kubernetes クラスター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace]
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Cluster of::Cluster	Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Kubernetes クラスター用に作成された関係 (続く)

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Kubernetes サービス [cmdb_ci_kubernetes_service]
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]

Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace]

Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
インストールステータス	install_status
Kubernetes UID	k8s_uid
名前	名前

Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]

Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
インストールステータス	install_status
Kubernetes UID	k8s_uid
名前	name

Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]

Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
インストールステータス	install_status
Kubernetes UID	k8s_uid
名前	name
名前空間	名前空間

Kubernetes ポッド用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Runs on::Runs	Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Kubernetes ポッド用に作成された関係 (続く)

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Contains::Contained by	Docker コンテナ [cmdb_ci_docker_container]

Kubernetes サービス [cmdb_ci_kubernetes_service]

Kubernetes サービス [cmdb_ci_kubernetes_service] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
インストールステータス	install_status
Kubernetes UID	k8s_uid
名前	name
名前空間	名前空間

サーバー [cmdb_ci_server]

サーバー [cmdb_ci_server] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
DNS ドメイン	dns_domain
完全修飾ドメイン名	fqdn
仮想	virtual
名前	name
オブジェクト ID	object_id

サーバー用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
サーバー [cmdb_ci_server]	Virtualized by::Virtualizes	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]
サーバー [cmdb_ci_server]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]

ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
キー	key
名前	name
バージョン	バージョン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ソフトウェア用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]	参照	ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

ソフトウェア インストール [cmdb_sam_sw_install]

ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
ディスカバリーソース	discovery_source
表示名	display_name
バージョン	version

ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
インストール先	installed_on
名前	name

ソフトウェアインスタンス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]

仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]

仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
インストールステータス	install_status
IP アドレス	ip_address
名前	name
オブジェクト ID	object_id
運用ステータス	operational_status
VM インスタンス ID	vm_inst_id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

仮想マシンインスタンス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Provisioned From::Provisioned	ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Provisioned From::Provisioned	クラウドハードウェアタイプ [cmdb_ci_cloud_hardware_type]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Provisioned From::Provisioned	イメージ [cmdb_ci_os_template]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

Dynatrace からのプッシュ通知の設定

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Dynatrace がインストールされている ServiceNow インスタンスへの Dynatrace からのイベントのプッシュ通知を設定します。

始める前に

Dynatrace にアラートプロファイルがない場合は、次の手順を実行して作成します。

1. 移動先 設定 > アラート > アラートプロファイル.
2. ビジネスニーズに応じてアラートプロファイルを設定します。

> **注:**
> アラートプロファイルの設定方法の詳細については、Dynatrace ドキュメントサイトの「アラートプロファイル」を参照してください。

Observability Commons for CMDB がインストールされている必要があります。

必要なロール：admin

手順

1. Dynatraceインスタンスで、 設定 > 統合 > 問題通知.
2. [通知を追加] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

フィールド	値
通知タイプ	カスタム統合
表示名	通知の名前
Webhook URL	次の URL を使 em/inbound_ev

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	値
追加の HTTP ヘッダー (Additional HTTP header) > 基本認証の作成 (Create basic authorization)	**a.** ServiceNow す。 **i.** 移動先 シス **ii.** Dynatrace **iii.** [パスワード **iv.** [パスワード **v.** ユーザーを **b.** [ユーザー名] **c.** [パスワード] **d.** [追加] をクリ

カスタムペイロード	次のペイロード
	{
	"connection
	"ImpactedEn
	"ImpactedEn
	"PID": "{PID
	"ProblemDet
	"ProblemDet
	"ProblemDet
	"ProblemDet
	"ProblemID"
	"ProblemImp
	"ProblemSev
	"ProblemTitl
	"ProblemURL
	"State": "{St
	"Tags": "{Ta
	}

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	値
	注: <connectio **a.** 移動先 す **b.** <connec **c.** コンテキ
アラートプロファイル	[事前準備] セク
テスト通知を送信 (Sending Test Notifications)	クリックして、

自動翻訳

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - **Dynatrace**のプロパティ

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Dynatraceのプロパティが、コネクタの動作を制御します。

接続のプロパティ

これらの接続プロパティは、オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Dynatraceで使用することができます。

注:
コネクタのサービスグラフ接続のプロパティ [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection_property] テーブルを開くには、次に移動します: すべて > サービスグラフコネクタ > **Dynatrace** オブザーバビリティ > 接続 をクリックし、接続名を選択します。接続のプロパティは、[サービスグラフ接続のプロパティ] 関連リストに表示されます。

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - **Dynatrace**の接続のプロパティ

プロパティ	説明
managementZoneId	Dynatraceからフェッチする管理ゾーン ID のリストを入力します。複数のエントリでは、ID をカンマで区切ります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - **Dynatrace**の接続のプロパティ (続く)

プロパティ	説明
managementZoneName	Dynatrace から取得する管理ゾーンのリストを入力します。複数のエントリでは、名前をカンマで区切ります。
タグ	Dynatrace から取得するタグのリストを入力します。複数のエントリでは、タグをカンマで区切ります。
grailEnabled	Grail が有効なテナントの場合は、プロパティを `true` に設定します。
OAuth 接続	サービスグラフ接続レコードにリンクされた OAuth 接続および資格情報エイリアスの Sys ID を表示します。
serviceTypes	CMDB にデータを取り込む Dynatrace サービスタイプのリストを入力します。複数のエントリでは、サービスタイプをカンマで区切ります。 **注:** DATABASE_SERVICE を除くすべてのサービスタイプは、計算されたアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_calculated] CMDB テーブルにマッピングされます。DATABASE_SERVICE サービスタイプは、データベースインスタンス [cmdb_ci_db_instance] CMDB テーブルにマッピングされます。 有効な値は次のとおりです。 • BACKGROUND_ACTIVITY • CICS_SERVICE • CUSTOM_SERVICE • DATABASE_SERVICE • ENTERPRISE_SERVICE_BUS_SERVICE • 外部 • IBM_INTEGRATION_BUS_SERVICE • IMS_SERVICE • MESSAGING_SERVICE • QUEUE_LISTENER_SERVICE • RMI_SERVICE • RPC_SERVICE • WEB_REQUEST_SERVICE • WEB_SERVICE
saveRESTResponseAsAttachment	[SGO:Dynatrace で大きなペイロード用のエンティティをフェッチ] アクションフローを使用し、Dynatrace からの応答を.json拡張子の添付ファイルとして保存するには、プロパティを `true` に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - **Dynatrace**の接続のプロパティ (続く)

プロパティ	説明
	専用アクションフローを使用し、Dynatraceからの応答を処理用のデータストリームとして消費するには、プロパティを false に設定します。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false

システムプロパティ

これらのシステムプロパティは、オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Dynatraceで使用することができます。

注:
システムのプロパティ [sys_properties] テーブルを開くには、ナビゲーションフィルターに「sys_properties.list」と入力します。

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - **Dynatrace**のシステムプロパティ

プロパティ	説明
sn_dynatrace_integ.critical_cluster_threshold	サービスマップで、あるステータスが親に反映されるために、そのステータスとなる必要があるアプリケーションクラスターのノードの割合の入力。 • タイプ：整数 • デフォルト値：75 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
sn_dynatrace_integ.default_from_value_days	構成アイテム (CI) が非アクティブ状態になってから無視されるまでの日数を入力します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：300 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
sn_dynatrace_integ.events_for_unmatched_ci.enabled	CMDB に一致する CI がないイベントを取り込むには、このプロパティを true に設定します。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - **Dynatrace**のシステムプロパティ (続く)

プロパティ	説明
sn_dynatrace_integ.page_size	Dynatrace エンティティをフェッチするために REST 要求で使用されるページサイズを入力します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：50 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
sn_dynatrace_integ.populate_applications	Dynatrace のプロセスからアプリケーション [cmdb_ci_appl] CI を入力するには、プロパティを true に設定します。アプリケーション [cmdb_ci_appl] CI を無視するには、プロパティを false に設定します。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル **注:** このプロパティは、スケジュール済みインポートを介して読み取られます。SGO-Dynatrace プロセスおよび SGO-Dynatrace プロセスグループのデータソースを手動で実行する場合は、このプロパティは考慮されません。
sn_dynatrace_integ.createUnmatchedApplicationCIs	未分類のプロセスをアプリケーション [cmdb_ci_appl] テーブルに追加するには、プロパティを true に設定します。未分類のプロセスを無視するには、プロパティを false に設定します。 • タイプ：true | false • デフォルト値：True • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - **Dynatrace**のシステムプロパティ (続く)

プロパティ	説明
	注: 分類されたプロセスは、このプロパティの値に関係なく、アプリケーション [cmdb_ci_appl] テーブルの対応する子アプリケーションクラスに追加されます。

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - **Dynatrace**の接続の詳細へのアクセス

CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリに含まれる共通接続フレームワーク (CCF) を使用して、単一のビューでオブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Dynatraceの接続の詳細にアクセスできます。

CCF を使用すると、 オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Dynatrace で使用されるすべての接続にアクセスできます。接続の詳細には、接続エイリアス、接続のプロパティ、データソース、および接続に関連付けられたスケジュール設定済みデータインポートが含まれます。接続をテストすることもできます。

Dynatrace 接続の詳細へのアクセス

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Dynatrace用に構成された Dynatrace 接続の詳細にアクセスします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Dynatrace** オブザーバビリティ > 接続.
2. [サービスグラフ接続] リストの [名前] 列から接続を選択します。
3. [サービスグラフ接続] ページで、接続名、エイリアス、データソースなどの接続の詳細を表示します。
4. 関連リストを選択すると、接続のさらなる詳細が表示されます。
5. オプション: [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

関連情報

- オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Dynatraceのプロパティ
- サービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - **New Relic**

REST API を使用して New Relic インストールから CMDB データを取り込むには、オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - New Relic を使用します。イベント管理 を使用して、イベントを New Relic から ServiceNow にプッシュします。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ト情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

サポート対象のバージョン

- New Relicバージョン:最終テスト日: 日 2025 年 7 月 1 日
- サポートされている ServiceNow のバージョン：
  - Xanadu
  - Yokohama
  - Zurich

コネクタの接続の構成

コネクタの接続は、CMDB ワークスペースのSGC セントラルビューを使用して設定できます。このビューを使用すると、コネクタを検出してインストールし、接続の作成、編集、監視、デバッグのライフサイクル全体を効果的に管理できます。SGC セントラルを使用してコネクタを設定するには、「SGC セントラル を使用して オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - New Relicを構成する」を参照してください。

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

CMDB 統合ダッシュボード

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべての統合のステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。すべての統合実行のメトリクスを確認することができます。特定の CMDB 統合、特定の期間、または特定の統合実行に関してビューをフィルタリングできます。CMDB 統合ダッシュボードで Observability New Relic 統合を監視する方法の詳細については、「CMDB 統合ダッシュボードの使用」を参照してください。

データマッピング

New Relic データソースのデータは、強力な変換エンジン (RTE) を使用してマッピングされ、ServiceNow CMDB 構成アイテム (CI) クラス定義に変換されます。データは、識別および調整エンジン (IRE) を使用して ServiceNow CMDB に挿入されます。

New Relic には、次のデータソースが含まれています。

- SG-New Relic アプリケーションサービス
- SG-New Relic アプリケーション
- SG-New Relic ディスク
- SG-New Relic ホスト
- SG_New Relic ネットワーク

接続の設定が完了したら、 New Relic アプリケーションから定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは次のステージングテーブルにロードされます。

- SG-New Relic アプリケーション [sn_newrelic_integ_sg_new_relic_applications]
- SG-New Relic アプリケーションサービス [sn_newrelic_integ_application_services]
- SG-New Relic ディスク [sn_newrelic_integ_disks]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- SG-New Relic ホスト [sn_newrelic_integ_disks]
- SG_New Relic ネットワーク [sn_newrelic_integ_networks]

次にデータは次のターゲットテーブルに挿入されます。

- アプリケーション [cmdb_ci_appl]
- アプリケーションサービス [cmdb_ci_service_calculated]
- ディスク [cmdb_ci_disk]
- IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
- ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]
- 実行中のプロセス [cmdb_running_process]
- サーバー [cmdb_ci_server]
- ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install] (ソフトウェア資産管理 (SAM) アプリケーションがインストールされている場合)
- ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] (SAM アプリケーションがインストールされていない場合)
- ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] (SAM アプリケーションがインストールされていない場合)

New Relic からデータをプルしたときにデータが保存される場所の詳細については、「オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - New Relicでターゲットとされている CMDB クラス」を参照してください。

統合ハブ ETL アプリを使用して、データマップを表示できます。詳細については、「統合ハブ ETL」を参照してください。

システムプロパティ

sn_newrelic_integ.alerts_for_unmatched_ci.enabled システムプロパティは、一致する CMDB CI クラスがないイベントを取り込むかどうかを決定します。一致しないイベントを取り込むには、このシステムプロパティの値を true に設定します。デフォルト値は false です。

関連情報

サービスグラフコネクタ

SGC セントラル を使用して オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - New Relicを構成する

SGC セントラル アプリケーションで利用可能なプレイブックを使用して、New Relicプロジェクトデータを CMDBにプルするためのオブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - New Relicを設定します。

始める前に
依存関係と要件：

- ServiceNow Store から オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - New Relic バージョン 1.3.0 以降をインストールします。 インストール手順 ServiceNow Store については、「ServiceNow Store アプリケーションのインストール」を参照してください。
- Observability Commons for CMDB (sn_observability) をインストールします。これはイベントの取り込みにのみ必要です。イベント管理を機能させるには、コネクタをインストールする前に、これをインストールする必要があります。詳細については、ServiceNow Store の「Observability Commons for CMDB」を参照してください。

必要なロール：cmdb_inst_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このタスクについて
オンボーディングコネクタのプレイブックエクスペリエンスは、CMDB ワークスペースのSGC セントラルでアクティブ化されます。SGC セントラル アプリケーションを構成するには「SGC セントラルの構成」を参照し、プレイブックの操作方法の詳細については「プレイブックの操作」を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [概要] ページで、[接続を作成] を選択します。

   ヒント:
   または、 [すべての接続] ページで [接続を作成] を選択することもできます。

4. [接続を作成] ウィンドウで、New Relic コネクタタイプを選択し、[接続を作成] を選択します。
5. コネクタを使用して初めて接続を設定するときは、最初の前提条件を満たしてください。

   注:
   この手順は、初回セットアップ時にのみ必要です。「で接続を作成するときに初期セットアップタスクを実行する SGC セントラル」を参照してください。

6. 接続の詳細を入力し、New Relic データをインポートするための API 接続をテストします。

   a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[接続を作成してテスト **(Create and test connection)]** アクティビティを選択します。

   b. フォームで、フィールドに入力します。

   [接続を構成してテスト **(Configure and test connection)]** フォーム

フィールド	説明
接続名	New Relic接続レコードを識別する名前です。
接続 URL	`<base-URL>` 形式の New Relic ベース URL。
API キー	New Relic API キーまたはテナントコード。
アカウント ID	New Relic アカウント ID

   c. [接続の更新とテスト **(Update and test connection)]** を選択します。

   d. 接続テストが完了したら、[続行] を選択します。

7. [可観測性を構成] アクティビティで、[続行] を選択します。
   New Relic は、すべての構成アイテム (CI) のアラートを有効にするために必要な宛先、チャネル、およびワークフローを作成します。
8. 定期的にデータをインポートするようにインポートスケジュールを構成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)]** アクティビティを選択します。

b. [インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)]** を選択します。

c. [スケジュールをインポート] リスト内で [親のスケジュール済みデータインポート] を展開して、 **SG-New Relic** ホスト のインポートスケジュールを選択します。

d. [インポートスケジュールの構成] ダイアログボックスで、[アクティブ] チェックボックスをオンにして、実行スケジュールと時間の詳細を入力します。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

e. **[Save** (保存)] を選択します。
または、[今すぐ実行] を選択して、インポートスケジュールをすぐに実行します。

f. **[Continue** (続行)] を選択します。

9. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[接続の作成を確認] アクティビティを選択して、接続が構成されているかどうかを確認します。
10. CMDB で利用できない構成アイテム (CI) のアラートを有効にします。
    a. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース > **SGC** セントラル.
    b. [設定 **(Settings)]** を選択します。
    c. **New Relic** システムプロパティを選択します。
    d. [システムプロパティ] フォームで、*sn_newrelic_integ.alerts_for_unmatched_ci.enabled* システムプロパティを選択します。
    e. システムプロパティ の値を`true` に設定します。
    f. **[Submit** (送信)] を選択します。

次のタスク
[すべての接続を表示 **(View all connections)]** を選択して、接続の詳細を確認します。構成された接続が [インストール済み接続 (Installed connections)] リストに表示されます。

関連情報

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - New Relic

ガイド付きセットアップを使用して オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ **- New Relic** を構成します

New Relic から CMDB にデータをプルするようにスケジュール済みインポートジョブを設定します。

始める前に
この サービスグラフコネクタを使用するには、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) 可視化アプリケーションまたは ITOM ディスカバリーアプリケーションをベースにしたサブスクリプションユニットへのサブスクリプションが必要です。ご利用のサブスクリプションの「ServiceNow サブスクリプションユニットの概要」の「管理対象の IT リソースタイプ」というタイトルのセクションで定義されているとおり、CMDB でこの サービスグラフコネクタ によって作成または変更されていても、ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー によってまだ管理されていない管

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

理対象の IT リソースの場合、これらのリソースにより、そのアプリケーションからのサブスクリプションユニットの消費量が増加します。ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー内の現在のサブスクリプションユニットの消費量を確認し、利用可能なキャパシティを確認してください。

依存関係と要件：

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。
- ITOM ディスカバリーライセンスプラグイン (com.snc.itom.discovery.license)。このプラグインを有効にする必要があります。
- ITOM Licensing プラグイン (com.snc.itom.license)。詳細については、「ディスカバリーの要求」を参照してください。
- 自動的にインストールされる Datastream Action プラグイン (com.glide.hub.action_type.datastream)。
- Observability Commons for CMDB (sn_observability)。これはイベントの取り込みにのみ必要です。イベント管理を機能させるには、コネクタをインストールする前に、これをインストールする必要があります。詳細については、ServiceNow Store の「Observability Commons for CMDB」を参照してください。

注:
オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - New Relic の以前のバージョンを使用している場合は、古いコネクタからデータを移行しないでください。以前のバージョンをアンインストールし、新しい統合を実行する必要があります。

必要なロール：admin

手順

1. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープが Observability:New Relic のサービスグラフコネクタ アプリケーションに設定されていることを確認します。
詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。
2. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **New Relic** > セットアップ.
3. [はじめに] ページで、[開始] を選択します。
4. New Relic アプリケーションに要求を送信するための認証情報を構成します。

   a. New Relic 接続と資格情報の構成

      i. [New Relic と CMDB との統合 (New Relic Integration with CMDB)] ページの [接続の構成] セクションで、[開始するには]を選択します。

      ii. [接続と資格情報の構成 (Configure connection and credentials)] タスクで、[構成] を選択します。

      iii. ワークフロースタジオの [接続] ページで、デフォルトで利用可能な **[NewRelicConnectionAlias]** 接続の [構成] を選択します。

      iv. フォームでフィールドを確認および変更します。

接続の設定フォーム

フィールド	説明
接続情報	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
接続名	接続レコードを一意に識別する名前。 例：NewRelicConnectionAlias
接続 URL	New Relic アプリケーションに接続するためのベース URL は、次の形式です。 `https://api.newrelic.com/graphql` **注:** このフィールドは、New Relic アプリケーションの *NerdGraph* API に接続するための URL に自動的に設定されます。フィールド値はそのままにします。
認証情報	
API キー	New Relic アプリケーションでの認証に使用する *NerdGraph* API トークン。
アカウント ID	New Relic 認証情報に関連付けられたアカウント ID。

v. [接続を設定] を選択します。

注:
オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - New Relic は、単一の New Relic インスタンスへの接続のみをサポートしています。そのため、使用できるのは単一のデフォルト接続のみです。

vi. ブラウザの [戻る] ボタンを使用して、[接続の構成] タスクページに戻ります。

vii. [完了としてマーク] を選択して、[接続と資格情報の構成] タスクを完了に設定します。

b. New Relic アプリケーションからデータをインポートする *NerdGraph* API 接続をテストします。

i. [New Relic と CMDB との統合 (New Relic Integration with CMDB)] ページの [接続の構成] セクションで、[続行] を選択します。

ii. [テスト接続] タスクで、[構成] を選択します。

iii. [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

接続のテストには少し時間がかかる場合があります。ページが更新され、テスト結果が表示されます。

iv. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されている場合は、[更新] を選択します。

いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。

v. [完了としてマーク] を選択して、[テスト接続] タスクを完了に設定します。

5. Observability New Relic の の宛先、チャネル、およびワークフローを構成し、一致しない構成アイテム (CI) のアラートをオンにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. Observability New Relic の の宛先、チャネル、およびワークフローを構成します。

i. [New Relic と CMDB との統合 (New Relic Integration with CMDB)] ページの [Observability の構成 (Configure Observability)] セクションで、[開始するには] を選択します。

ii. [宛先、チャネル、およびワークフローの構成タスクで、[構成] を選択します。

iii. [SG-New Relic Webhook] リストで、[新規] を選択します。

iv. フォームで、フィールドに入力します。

新規レコードフォーム

フィールド	説明
名前	New Relic 構成の名前。 宛先、チャネル、およびワークフローの文字列は、構成の作成時に構成名に追加されます。
接続および認証情報エイリアス	ステップ 4 で作成した接続エイリアスを選択します。

v. **[Submit** (送信)] を選択します。

vi. [完了としてマーク] を選択して、[の宛先、チャネル、およびワークフローの構成タスクを完了に設定します。

b. CMDB で利用できない構成アイテム (CI) のアラートを有効にします。

i. [New Relic と CMDB との統合 (New Relic Integration with CMDB)] ページの [Observability の構成 (Configure Observability)] セクションで、[続行] を選択します。

ii. [一致しない CI のアラートをオンにする (Turn on alerts for unmatched CI)] タスクで、[構成] を選択します。

iii. [システムプロパティ] フォームで、*sn_newrelic_integ.alerts_for_unmatched_ci.enabled* システムプロパティを選択します。

iv. システムプロパティ の値を`true` に設定します。

v. **[Submit** (送信)] を選択します。

vi. [完了としてマーク] を選択して、[一致しない CI のアラートをオンにする] タスクを完了に設定します。

6. New Relic アプリケーションからデータをインポートするようにスケジュール済みジョブを構成します。

a. [New Relic と CMDB との統合 (New Relic Integration with CMDB)] ページの [予定されているデータインポートの設定] セクションで、[開始するには] を選択します。

b. [予定されているデータインポートの設定] タスクの [構成] をクリックします。

c. アクティブ化するスケジュール済みジョブを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

d. [予定されているデータインポート] フォームで、スケジュール済みジョブのフィールド値を確認します。
詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

e. [アクティブ] チェックボックスをオンにして、スケジュール済みジョブをアクティブ化します。

f. **[Update** (更新)] を選択します。

g. データインポートのスケジュール済みジョブそれぞれについて、ステップ 6.c ～ 6.f を繰り返します。

h. ガイド付きセットアップページに戻ります。

i. [完了としてマーク] を選択して、[スケジュール設定済みデータインポートの構成] タスクを完了に設定します。

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - **New Relic**でターゲットとされている **CMDB** クラス

接続の設定が完了したら、 New Relic から定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから拡張されたテーブルに保存されます。

サーバー **[cmdb_ci_server]**

サーバー [cmdb_ci_server] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
CPU コア数	cpu_core_count
ディスクスペース (GB)	disk_space
DNS ドメイン	dns_domain
完全修飾ドメイン名	fqdn
ホスト名	host_name
オペレーティングシステム	os

サーバー用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
サーバー [cmdb_ci_server]	Contains::Contained by	ディスク [cmdb_ci_disk]
サーバー [cmdb_ci_server]	Owns::Owned by	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
サーバー [cmdb_ci_server]	Owns::Owned by	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]

計算されたアプリケーションサービス **[cmdb_ci_service_calculated]**

計算されたアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_calculated] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
メタデータ	metadata
Service Populator のステータス	populator_status
サービスタイプ	タイプ

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
IP アドレス	ip_address
IP バージョン	ip_version
名前	name
NIC	nic

IP アドレス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]	参照	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]

ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
インストール先	installed_on
名前	name

ソフトウェアインスタンス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]	参照	サーバー [cmdb_ci_server]

ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]

ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
キー	key
NIC	nic
名前	name

ソフトウェア用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]	参照	ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

ディスク [cmdb_ci_disk]

ディスク [cmdb_ci_disk] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
デバイス ID	device_id
空きディスクスペース (GB)	free_space
コンピューター	コンピューター
名前	name
ディスク スペース (GB)	disk_space
ファイルシステム	file_system

ディスクに対して作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ディスク [cmdb_ci_disk]	Hosted on::Hosts	サーバー [cmdb_ci_server]

ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]

ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
構成アイテム	cmdb_ci
MAC アドレス	mac_address
名前	name

ネットワークアダプタ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]	参照	サーバー [cmdb_ci_server]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アプリケーション [cmdb_ci_appl]

アプリケーション [cmdb_ci_appl] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
クラス	sys_class_name
名前	name
実行中のプロセスのコマンド	running_process_command

アプリケーション用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
アプリケーション [cmdb_ci_appl]	Runs on::Runs	サーバー [cmdb_ci_server]

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - **New Relic**の接続の詳細へのアクセス

CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリに含まれる共通接続フレームワーク (CCF) を使用して、単一のビューでオブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - New Relicの接続の詳細にアクセスできます。

CCF を使用すると、 オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - New Relic で使用されるすべての接続にアクセスできます。接続の詳細には、接続エイリアス、接続のプロパティ、データソース、および接続に関連付けられたスケジュール設定済みデータインポートが含まれます。接続をテストすることもできます。詳細については、次を参照してください。 の接続の詳細へのアクセス サービスグラフコネクタ.

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - **New Relic** 接続の詳細へのアクセス

オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - New Relic用に構成された New Relic 接続の詳細にアクセスします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **New Relic** > 接続.
2. [サービスグラフ接続] リストの [名前] 列から接続を選択します。
3. [サービスグラフ接続] ページで、接続名、エイリアス、データソースなどの接続の詳細を表示します。
4. 関連リストを選択すると、接続のさらなる詳細が表示されます。
5. オプション: [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

OpenTelemetry のサービスグラフコネクタ

REST API を使用して ServiceNow クラウドオブザーバビリティ (旧 Lightstep) アプリケーションから 構成管理データベース (CMDB) データを取り込むには、OpenTelemetry のサービスグラフコネクタ を使用します。イベント管理 を使用して、イベントを クラウドオブザーバビリティ アプリケーションから ServiceNow にプッシュします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

サポートされている **ServiceNow** のバージョン

- Utah
- Vancouver
- Washington DC

ユースケース

以下の例は、OpenTelemetry のサービスグラフコネクタ の使用方法を説明しています。

- クラウドオブザーバビリティ からプロジェクトトポロジをインポートして、サイト信頼性エンジニアリング (SRE) チームが、単一のビューから他の ServiceNow データポイント (変更要求、インシデントなど) をトリアージできるようにします。
- 監視対象プロジェクトに対して クラウドオブザーバビリティ によって作成されたイベントをインポートして、SRE トリアージアクティビティを特定します。

ガイド付きセットアップ

サービスグラフ Connector for OpenTelemetry のガイド付きセットアップでは、インスタンスの統合を構成するためのタスクが整理された順序で提供されます。ガイド付きセットアップにアクセスするには、「OpenTelemetry のサービスグラフコネクタの構成」を参照してください。

CMDB 統合ダッシュボード

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべての統合のステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。すべての統合実行のメトリクスを確認することができます。特定の CMDB 統合、特定の期間、または特定の統合実行に関してビューをフィルタリングすることもできます。CMDB 統合ダッシュボードでの クラウドオブザーバビリティ 統合の監視の詳細については、「CMDB 統合ダッシュボードの使用」を参照してください。

データマッピング

クラウドオブザーバビリティ データソースのデータは、強力な変換エンジン (RTE) を使用してマッピングされ、ServiceNow CMDB 構成アイテム (CI) クラス定義に変換されます。データは、識別および調整エンジン (IRE) を使用して ServiceNow CMDB に挿入されます。

接続の設定が完了したら、アプリケーションから定期的にデータをプルするように統合を構成できます。

次の表では、データソース、スケジュール済みジョブ、ステージングテーブル、およびターゲットテーブルを、クラウドオブザーバビリティ アプリケーションの CMDB CI クラスとして説明しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラウドオブザーバビリティ のデータマッピング

データソース	説明	スケジュール済みジョブ	ステージングテーブル
OpenTelemetry リソース	OpenTelemetry トレースからすべての Kubernetes クラスター、ワークロード、およびアプリケーションサービスをインポートします。	OpenTelemetry リソース OpenTelemetry デルタリソース	OpenTelemetry リソース [sn_sg_lightstep_resources]
OpenTelemetry ポッド	コンテナからすべての Kubernetes ポッドをインポートします。	OpenTelemetry ポッド OpenTelemetry デルタポッド	OpenTelemetry K8s ポッド [sn_sg_lightstep_pods]
OpenTelemetry コンテナ	OpenTelemetry トレースからすべてのコンテナをインポートします。	OpenTelemetry コンテナ OpenTelemetry デルタコンテナ	OpenTelemetry Docker コンテナ [sn_sg_lightstep_containers]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラウドオブザーバビリティ のデータマッピング (続く)

データソース	説明	スケジュール済みジョブ	ステージングテーブル
OpenTelemetry コンテナイメージ	OpenTelemetry トレースからすべてのコンテナイメージをインポートします。	OpenTelemetry コンテナイメージ OpenTelemetry デルタコンテナイメージ	Opentelemetry コンテナイメージ [sn_sg_lightstep_container_images]
OpenTelemetry サービス	OpenTelemetry トレースからすべての Kubernetes サービスをインポートします。	OpenTelemetry デルタサービス OpenTelemetry サービス	OpenTelemetry K8s サービス [sn_sg_lightstep_kubernetes_services
OpenTelemetry 依存関係マップ	依存関係マップをインポートして、トレースされたデータのアグリゲートビューを取得します。 また、データソースは、推定サービスとその関連サービスデータをインポートして、推定サービス [sn_sg_lightstep_inferred_service] ステージングテーブルにロードします。 **注:** インポートされた推定サービスを CI と手動でリンクする必要があります。「推定サービスのリンク」を参照してください。	OpenTelemetry 依存関係マップ	OpenTelemetry 依存関係マップ [sn_sg_lightstep_dependency_map]

自動翻訳

クラウドオブザーバビリティ からデータをプルしたときにデータが保存される場所の詳細については、「OpenTelemetry のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス」を参照してください。

統合ハブ ETL アプリを使用して、データマップを表示できます。詳細については、「統合ハブ ETL」を参照してください。

推定サービスのリンク

ServiceNow クラウドオブザーバビリティ アプリケーションは、リモートサービスを呼び出すスパンに必要な情報がある場合に、推定サービスの存在を推定できます。OpenTelemetry のサービスグラフコネクタ は、推定されたサービスとその関連サービスを CMDB の CI とリンクします。詳細については、「推定サービスと CI のリンク」を参照してください。

関連情報

サービスグラフコネクタ

OpenTelemetry のサービスグラフコネクタの構成

ServiceNow クラウドオブザーバビリティ (旧 Lightstep) から 構成管理データベース (CMDB) にデータをプルするようにスケジュール済みインポート済みジョブを設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
この サービスグラフコネクタを使用するには、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) 可視化アプリケーションまたは ITOM ディスカバリーアプリケーションをベースにしたサブスクリプションユニットへのサブスクリプションが必要です。ご利用のサブスクリプションの「ServiceNow サブスクリプションユニットの概要」の「管理対象の IT リソースタイプ」というタイトルのセクションで定義されているとおり、CMDB でこの サービスグラフコネクタ によって作成または変更されていても、ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリーによってまだ管理されていない管理対象の IT リソースの場合、これらのリソースにより、そのアプリケーションからのサブスクリプションユニットの消費量が増加します。ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー内の現在のサブスクリプションユニットの消費量を確認し、利用可能なキャパシティを確認してください。

依存関係と要件：

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。
- ITOM ディスカバリーライセンスプラグイン (com.snc.itom.discovery.license)。このプラグインを有効にする必要があります。
- ITOM Licensing プラグイン (com.snc.itom.license)。詳細については、「ディスカバリーの要求」を参照してください。
- 自動的にインストールされる Datastream Action プラグイン (com.glide.hub.action_type.datastream)。
- Observability Commons for CMDB (sn_observability)。これはイベントの取り込みにのみ必要です。イベント管理を機能させるには、コネクタをインストールする前に、Observability Commons for CMDB アプリをインストールする必要があります。詳細については、ServiceNow Store の「Observability Commons for CMDB」を参照してください。

注:
OpenTelemetry のサービスグラフコネクタ の以前のバージョンを使用している場合は、古いコネクタからデータを移行しないでください。以前のバージョンをアンインストールし、新しい統合を実行する必要があります。

必要なロール：admin

手順

1. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを OpenTelemetry のサービスグラフコネクタ に設定します。
   詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。
2. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **OpenTelemetry** > セットアップ.
3. [はじめに] ページで、[開始] を選択します。
4. アプリケーションプロパティを構成して、ServiceNow クラウドオブザーバビリティ API に要求を送信するための組織および認証情報を設定します。

   a. [OpenTelemetry のサービスグラフコネクタ] ページの [接続の構成] セクションで、[開始するには] を選択します。

   b. [OpenTelemetry を使用]タスクについて、Now Support ナレッジベースの記事「ServiceNow Cloud Observability setup (ServiceNow クラウドオブザーバビリティのセットアップ) [KB1527588]」で説明されている条件をクラウドオブザーバビリティアプリケーションが満たしていることを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **重要:**
> 後でコネクタのインストール中に使用するために、プロジェクト、組織、および クラウドオブザーバビリティ アプリケーションの API キーの詳細をメモしておきます。

クラウドオブザーバビリティアプリケーションで OpenTelemetry 環境を設定したら、ガイド付きセットアップに戻り、[完了としてマーク] を選択して [OpenTelemetry を使用] タスクを完了としてマークします。

c. プロジェクト、リソース、および依存関係マッピング情報を取得する クラウドオブザーバビリティ 組織の詳細を入力します。

i. [組織を設定 (Set up your organization)] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [サービスグラフ接続のプロパティ] フォームの [値] フィールドに、クラウドオブザーバビリティ 組織の名前を入力します。

iii. [更新] を選択します。

iv. [完了としてマーク] を選択して、[組織を設定 (Set up your organization)] タスクを完了としてマークします。

d. クラウドオブザーバビリティ アプリケーションに関連付けられた API キーの詳細を入力します。

i. [API キーの設定 (Set up the API key)] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [API キー認証情報] フォームの **[API** キー] フィールドに、ステップ 4.bでメモした クラウドオブザーバビリティ アプリケーションに関連付けられた API キーを入力します。

iii. [更新] を選択します。

iv. [完了としてマーク] を選択して、[API キーの設定 (Set up the API key)] タスクを完了に設定します。

e. クラウドオブザーバビリティ アプリケーションからデータをインポートする クラウドオブザーバビリティ API 接続をテストします。

i. [接続のテスト] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [テスト接続] 関連リンクを選択します。

iii. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されている場合は、**[X]** を選択して [接続のテスト] ダイアログボックスを閉じ、ガイド付きセットアップページに戻ります。

いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。

iv. [完了としてマーク] を選択して、[テスト接続] タスクを完了に設定します。

f. クラウドオブザーバビリティ 組織に含まれるすべてのプロジェクトを取得します。

i. [プロジェクトを取得 (Get projects)] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [プロジェクトを取得 **(Get projects)]** を選択します。

iii. ステップ 4.c.iiで指定した組織に含まれるすべてのプロジェクトが [プロジェクトプロパティ] 関連リストに入力されたら、**[X]** を選択して [プロジェクトを取得 (Get projects)] ダイアログボックスを閉じ、ガイド付きセットアップページに戻ります。

iv. [完了としてマーク] を選択して、[プロジェクトを取得 (Get projects)] タスクを完了に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. オプション: 追加の構成を行って、ルックバック時間を設定し、除外されたプロジェクトを追加し、プロジェクト診断を実行し、サービスマップと古い構成アイテム (CI) の統合設定を構成します。

   a. [OpenTelemetry のサービスグラフコネクタ] ページの [詳細設定] セクションで、[続行] を選択します。

   b. プロジェクトからリソースを取得するときからのルックバック時間を設定します。

      (Optional) ルックバック時間は、組織のプロジェクトからリソースを取得するための開始時間と終了時間を計算するために使用され、スケジュール済みジョブの頻度設定と一致している必要があります。たとえば、ルックバック時間が 12 時間に設定されている場合、リソースは、現在の時間から 12 時間を引いて計算された開始時間から、現在の時間である終了時間まで取得されます。

      i. [ルックバック時間の設定 (Set up lookback time)] タスクで、[構成] を選択します。

      ii. [サービスグラフ接続のプロパティ] フォームの [値] フィールドに、ルックバック時間を時間単位で入力します。

      iii. [更新] を選択します。

      iv. [完了としてマーク] を選択して、[ルックバック時間の設定 (Set up lookback time)] タスクを完了に設定します。

   c. リソースを取得しないプロジェクトを選択します。

      i. [除外したプロジェクトを追加 (Add excluded projects)] タスクで、[構成] を選択します。

      ii. [プロジェクト] 列からプロジェクトを選択します。

      iii. [プロジェクトを除外 **(Exclude project)]** チェックボックスをオンにします。

      iv. [更新] を選択します。

      v. 除外するプロジェクトごとに、手順 5.c.ii ～ 5.c.iv を繰り返します。

      vi. **[X]** を選択して [除外したプロジェクトを追加 (Add excluded projects)] ダイアログボックスを閉じ、ガイド付きセットアップページに戻ります。

      vii. [完了としてマーク] を選択して、[除外したプロジェクトを追加 (Add excluded projects)] タスクを完了に設定します。

   d. プロジェクト診断を実行してリソース API 応答をテストし、API に Kubernetes クラスター名、Kubernetes 名前空間、および Kubernetes ノードが含まれていることを確認します。

      i. [プロジェクト診断を実行 (Run project diagnostics)] タスクで、[構成] を選択します。

      ii. [プロジェクト] 列からプロジェクトを選択します。

      iii. [診断の実行] を選択します。

      iv. [診断のステータス **(Diagnostics status)]** フィールドが [成功] に設定されている場合は、**[X]** を選択して [プロジェクト診断を実行 (Run project diagnostics)] ダイアログボックスを閉じ、ガイド付きセットアップページに戻ります。

      いずれかの診断テストにエラーがある場合は、[診断メッセージ **(Diagnostics message)]** フィールドの指示に従ってエラーを解決します。

      v. 診断を実行するプロジェクトごとに、手順 5.d.ii ～ 5.d.iv を繰り返します。

      vi. [完了としてマーク] を選択して、[プロジェクト診断を実行 (Run project diagnostics)] タスクを完了に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

e. サービスマップと古い CI のシステムプロパティを設定します。

i. [コネクタのシステムプロパティを構成 (Configure system properties for the connector)] タスクで、[構成] を選択します。

ii. プロパティのデフォルト値を検証するか、カスタム構成の値を入力します。

iii. [保存] を選択します。

iv. [完了としてマーク] を選択して、[コネクタのシステムプロパティを構成 (Configure system properties for the connector)] タスクを完了に設定します。

6. クラウドオブザーバビリティアプリケーションから完全なデータまたは増分データをインポートするようにスケジュール済みジョブを構成します。

a. [OpenTelemetry のサービスグラフコネクタ] ページの [スケジュール設定済みインポートジョブを構成します] セクションで、[続行] を選択します。

b. 完全なデータインポートのスケジュール設定済みジョブをアクティブ化します。

デフォルトでは、*OpenTelemetry Resources* スケジュール済みジョブは完全なデータインポートに使用できます。ただし、ジョブをアクティブ化する必要があります。

i. [完全インポートのスケジュール済みインポートジョブを構成] タスクで [構成] を選択します。

ii. *OpenTelemetry Resources* スケジュール済みジョブの [予定されているデータインポート] フォームで、スケジュール済みジョブのフィールド値を確認し、[アクティブ] チェックボックスをオンにします。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

iii. [更新] を選択します。

iv. ガイド付きセットアップで [完了としてマーク] を選択して、[完全インポートのスケジュール済みインポートジョブを構成] タスクを完了に設定します。

c. オプション: デルタデータインポートのスケジュール済みジョブをアクティブ化します。

(Optional) デフォルトでは、 *OpenTelemetry Delta Resources* スケジュール済みジョブはデルタデータインポートに使用できます。ただし、ジョブをアクティブ化する必要があります。

注:
デルタデータプルは、次のシナリオでは発生しません。

- 完全なデータインポートが同時にスケジュールされます。
- データソースの [前回実行日時] フィールドが空です。
- 前回のデルタデータプル期間が 3 日を超えています。

i. [デルタインポートのスケジュール済みインポートジョブを構成] タスクで [構成] を選択します。

ii. *OpenTelemetry Delta Resources* スケジュール済みジョブの [予定されているデータインポート] フォームで、スケジュール済みジョブのフィールド値を確認し、[アクティブ] チェックボックスをオンにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

iii. [更新] を選択します。

iv. ガイド付きセットアップで [完了としてマーク] を選択して、[デルタインポートのスケジュール済みインポートジョブを構成] タスクを完了に設定します。

> **注:**
> リソースを取得するために新しいプロジェクトを追加する場合は、部分的なデータを回避し、CMDB を正確に設定するために、デルタインポートを実行する前に必ず完全インポートを実行してください。

7. クラウドオブザーバビリティ アプリケーションから ServiceNow イベント管理 アプリケーションにイベントを送信して、アラートとイベントを管理します。
Observability Commons for CMDB アプリケーションがインストールされている場合にのみ、アラートとイベントを管理できます。

> **注:**
> この機能を有効にするには、有料の クラウドオブザーバビリティ ライセンスが必要ですが、この機能は、非本番環境で製品を評価する目的で無料のアカウントでも利用できます。詳細については、ServiceNow アカウント担当者にお問い合わせください。

a. [OpenTelemetry のサービスグラフコネクタ] ページの [アラートとイベントの管理 (Manage alerts and events)] セクションで、[続行] を選択します。

b. プロジェクトの Webhook 宛先を作成します。

i. [Webhook を作成] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [プロジェクト] 列から除外されていないプロジェクトを選択します。

iii. **[Webhook** を作成] を選択して、クラウドオブザーバビリティ アプリケーションで Webhook 宛先を作成します。

iv. 成功メッセージが表示されたら、**[X]** を選択して [Webhook を作成] ダイアログボックスを閉じ、ガイド付きセットアップページに戻ります。

Webhook が正常に作成された場合：

- ServiceNow インスタンスの各 Webhook 宛先のユーザーレコードが自動的に作成されます。
- ユーザーレコードのユーザー名は `ls_api_<project_name>` で始まり、 ユーザーには evt_mgmt_integration ロールが割り当てられます。

v. Webhook を作成するプロジェクトごとに、手順 7.b.ii ～ 7.b.iv を繰り返します。

vi. ガイド付きセットアップで [完了としてマーク] を選択して、[Webhook を作成] タスクを完了に設定します。

c. CMDB に一致する CI がないイベントを取り込むためのシステムプロパティを構成します。

i. [一致しない CI のプロパティを構成 (Configure the property for unmatched CIs)] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [値] フィールドに「**true**」と入力します。

iii. [更新] を選択します。

iv. ガイド付きセットアップで [完了としてマーク] を選択して、[一致しない CI のプロパティを構成 (Configure the property for unmatched CIs)] タスクを完了に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

- OpenTelemetry のサービスグラフコネクタのプロパティ
- OpenTelemetry のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス
- 推定サービスと CI のリンク

OpenTelemetry のサービスグラフコネクタでターゲットとされている **CMDB** クラス

接続の設定が完了したら、 ServiceNow クラウドオブザーバビリティ (旧 Lightstep) から定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから拡張されたテーブルに保存されます。

計算されたアプリケーションサービス **[cmdb_ci_service_calculated]**

計算されたアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_calculated] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
Service Populator	service_populator
名前	name
ダッシュボードに表示しない	hide_from_dashboard
運用ステータス	operational_status
Service Populator のステータス	populator_status
サービスタイプ	type

計算されたアプリケーションサービス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
計算されたアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_calculated]	Connects to::Connected by	Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment]
計算されたアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_calculated]	Connects to::Connected by	計算されたアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_calculated]
計算されたアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_calculated]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

Docker コンテナ **[cmdb_ci_docker_container]**

Docker コンテナ [cmdb_ci_docker_container] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
コンテナ ID	container_id
インストールステータス	install_status
名前	name

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Docker イメージ [cmdb_ci_docker_image]

Docker イメージ [cmdb_ci_docker_image] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
イメージ ID	image_id
インストールステータス	install_status
名前	name

キー値 [cmdb_key_value]

キー値 [cmdb_key_value] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
キー	key
値	value

Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
名前空間	namespace
インストールステータス	install_status
Kubernetes UID	k8s_uid

Kubernetes クラスター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Cluster of::Cluster	Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace]
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Kubernetes サービス [cmdb_ci_kubernetes_service]

Kubernetes クローンジョブ [cmdb_ci_kubernetes_cronjob]

Kubernetes クローンジョブ [cmdb_ci_kubernetes_cronjob] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
Kubernetes クラスター	cluster
名前	name
名前空間	namespace
インストールステータス	install_status

Kubernetes クローンジョブ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes クローンジョブ [cmdb_ci_kubernetes_cronjob]	Hosted on::Hosts	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Kubernetes クローンジョブ [cmdb_ci_kubernetes_cronjob]	参照	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Kubernetes DaemonSet [cmdb_ci_kubernetes_daemonset]

Kubernetes DaemonSet [cmdb_ci_kubernetes_daemonset] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
Kubernetes クラスター	cluster
名前	name
名前空間	namespace
インストールステータス	install_status

Kubernetes DaemonSet 用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes DaemonSet [cmdb_ci_kubernetes_daemonset]	Hosted on::Hosts	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Kubernetes DaemonSet [cmdb_ci_kubernetes_daemonset]	参照	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment]

Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
Kubernetes クラスター	cluster
名前	name
名前空間	namespace
インストールステータス	install_status

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Kubernetes 展開用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	Hosted on::Hosts	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	Connects to::Connected by	Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]
Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	Connects to::Connected by	Kubernetes レプリカセット [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]
Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	参照	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Kubernetes ジョブ **[cmdb_ci_kubernetes_job]**

Kubernetes ジョブ [cmdb_ci_kubernetes_job] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
Kubernetes クラスター	cluster
Kubernetes UID	k8s_uid
名前	name
名前空間	namespace
インストールステータス	install_status

Kubernetes ジョブ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes ジョブ [cmdb_ci_kubernetes_job]	Hosted on::Hosts	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Kubernetes ジョブ [cmdb_ci_kubernetes_job]	参照	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Kubernetes 名前空間 **[cmdb_ci_kubernetes_namespace]**

Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
Kubernetes クラスター	cluster
名前	name
インストールステータス	install_status

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Kubernetes 名前空間用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	参照	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]

Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
Kubernetes UID	k8s_uid
名前	name
インストールステータス	install_status
名前空間	namespace
Kubernetes クラスター	cluster

Kubernetes ノード用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]	Hosted on::Hosts	サーバー [cmdb_ci_server]
Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]	参照	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]

Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
インストールステータス	install_status
Kubernetes クラスター	cluster
Kubernetes UID	k8s_uid
名前空間	namespace
IP アドレス	ip_address
開始日	start_date

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Kubernetes ポッド用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Contains::Contained by	Docker イメージ [cmdb_ci_docker_image]
Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Contains::Contained by	Docker コンテナ [cmdb_ci_docker_container]
Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]	参照	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Kubernetes レプリカセット **[cmdb_ci_kubernetes_replicaset]**

Kubernetes レプリカセット [cmdb_ci_kubernetes_replicaset] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
Kubernetes UID	k8s_uid
名前	name
名前空間	namespace
インストールステータス	install_status
Kubernetes クラスター	cluster

Kubernetes レプリカセット用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes レプリカセット [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	Hosted on::Hosts	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Kubernetes レプリカセット [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	Connects to::Connected by	Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]
Kubernetes レプリカセット [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	参照	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Kubernetes サービス **[cmdb_ci_kubernetes_service]**

Kubernetes サービス [cmdb_ci_kubernetes_service] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
名前空間	namespace
インストールステータス	install_status

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Kubernetes StatefulSet [cmdb_ci_kubernetes_statefulset]

Kubernetes StatefulSet [cmdb_ci_kubernetes_statefulset] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
Kubernetes クラスター	cluster
名前空間	namespace
インストールステータス	install_status

Kubernetes StatefulSet 用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes StatefulSet [cmdb_ci_kubernetes_statefulset]	Hosted on::Hosts	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Kubernetes StatefulSet [cmdb_ci_kubernetes_statefulset]	参照	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

サーバー [cmdb_ci_server]

サーバー [cmdb_ci_server] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name

関連情報

Kubernetes 拡張クラス

CMDB 内の CI 関係

OpenTelemetry のサービスグラフコネクタのプロパティ

OpenTelemetry のサービスグラフコネクタのプロパティが、コネクタの動作を制御します。

接続のプロパティ

これらの接続プロパティは、OpenTelemetry のサービスグラフコネクタで使用することができます。

注:
コネクタのサービスグラフ接続のプロパティ [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection_property] テーブルを開くには、次に移動します: すべて > サービスグラフコネクタ > **OpenTelemetry** > 接続 をクリックし、接続名を選択します。接続のプロパティは、[サービスグラフ接続のプロパティ] 関連リストに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

OpenTelemetry のサービスグラフコネクタの接続のプロパティ

プロパティ	説明
組織	OpenTelemetry 組織の名前を入力します。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：なし • 場所：サービスグラフ接続プロパティ [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection_property] テーブル
ルックバック時間	OpenTelemetry リソースを取得する時間を時間単位で入力します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：12 • 場所：サービスグラフ接続プロパティ [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection_property] テーブル

システムプロパティ

これらのシステムプロパティは、OpenTelemetry のサービスグラフコネクタで使用することができます。

注:
システムのプロパティ [sys_properties] テーブルを開くには、ナビゲーションフィルターに「sys_properties.list」と入力します。

OpenTelemetry のサービスグラフコネクタのシステムプロパティ

プロパティ	説明
sn_sg_lightstep.classes_to_inactivate_stale_records	古いレコードとして非アクティブ化する構成アイテム (CI) クラスのリストを入力します。複数のエントリでは、CI クラスをカンマで区切ります。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：なし • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
sn_sg_lightstep.events_for_unmatched_ci.enabled	CMDB に一致する CI がないイベントを取り込むには、このプロパティを true に設定します。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

OpenTelemetry のサービスグラフコネクタのシステムプロパティ (続く)

プロパティ	説明
sn_sg_lightstep.resource_api_num_rows	OpenTelemetry リソースからリソース API 応答で取得される最大行数を入力します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：2500 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
sn_sg_lightstep.service_map_classes_to_exclude	サービスマップから除外する CI クラスのリストを入力します。複数のエントリでは、CI クラスをカンマで区切ります。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：なし • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
sn_sg_lightstep.service_map_max_levels	サービスマップに含める CI の最大階層レベルを入力します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：5 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
sn_sg_lightstep.service_map_relationship_types_to_exclude	サービスマップから除外する CI 関係のタイプのリストを入力します。複数のエントリでは、CI 関係のタイプをカンマで区切ります。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：なし • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル

推定サービスと **CI** のリンク

CMDB の推定サービス構成アイテム (CI) を クラウドオブザーバビリティ アプリケーションからの推定サービスにリンクすることで、アプリケーションで最初に構成された他の クラウドオブザーバビリティ アプリケーションサービスとの推定サービス関係を ServiceNow インスタンスに作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

推定サービス

クラウドオブザーバビリティ アプリケーションの推定サービスは、外部サービス、ライブラリ、または OpenTelemetry で計測されていないデータベースやサードパーティ API などの依存関係と呼ばれます。これらのタイプのテクノロジーは クラウドオブザーバビリティ アプリケーションで手動で定義され、OpenTelemetry のサービスグラフコネクタ を介して ServiceNow インスタンスにインポートできます。

クラウドオブザーバビリティ アプリケーションで推定サービスを追加する方法については、クラウドオブザーバビリティ ドキュメントの「Add inferred services (推定サービスの追加)」を参照してください。

推定サービスデータの保存

OpenTelemetry のサービスグラフコネクタ で利用可能な OpenTelemetry 依存関係マップ [sn_sg_lightstep_dependency_map] データソースは、クラウドオブザーバビリティ 組織に含まれるすべてのプロジェクトを反復処理し、推定されたサービスの詳細をプルします。推定サービスの詳細には、関連サービスのマッピングが含まれます。データソースは、これらの詳細を推定サービス [sn_sg_lightstep_inferred_service] テーブルに保存します。

推定サービス [sn_sg_lightstep_inferred_service] テーブルの次の属性は、OpenTelemetry 依存関係マップ [sn_sg_lightstep_dependency_map] データソースによって入力されます。

属性ラベル	属性の名前
プロジェクト	project
組織	organization
ID	id
推定サービス	inferred_service
推定サービス CI	inferred_service_ci
アクティブ	active
前回スキャン	last_scan
Cloud Observability CI	cloud_observability_ci

識別ルールを定義するための情報が不十分であるため、プルされた推定サービスは CMDB の CI に自動的にバインドされません。ただし、cmdb_inst_admin ロールを持つユーザーは、CI を推定サービスに手動でリンクできます。このリンクにより、関連サービスとの適切な関係が作成され、ServiceNow インスタンスのそれぞれのアプリケーションサービスマップに推定サービスマッピングが生成されます。

推定サービスのリンク

クラウドオブザーバビリティ 推定サービスを CI にリンクして、推定サービスと ServiceNow インスタンス内の他の クラウドオブザーバビリティ サービスとの関係を作成します。

始める前に
必要なロール：cmdb_inst_admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **OpenTelemetry** > 推定サービス.
2. [推定サービス **(Inferred service)**] 列で、クラウドオブザーバビリティ アプリから利用可能な推定サービスを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. 推定サービスの場合は、[推定サービス **CI (Inferred service CI)]** 列のセルをダブルクリックします。
4. リストを使ったルックアップアイコン (🔍) を選択し、構成アイテム [cmdb_ci] テーブル内で利用可能な推定サービス CI を検索して選択します。
5. [保存] アイコン (✔) を選択します。
6. CI にリンクする推定サービスごとに、手順 3 ～ 5 を繰り返します。

タスクの結果
`Update CI relationship` ビジネスルールがトリガーされ、推定サービスと関連サービスの適切な関係が作成され、それぞれのアプリケーションサービスマップに推定サービスマッピングが生成されます。

注:

- 後でマッピングを削除すると、*`Delete CI relationship`* ビジネスルールがトリガーされ、推定サービス CI と クラウドオブザーバビリティ 推定サービス間の関係が削除されます。
- クラウドオブザーバビリティ アプリで最後にスキャンされていない推定サービスについては、サービスグラフコネクタは CMDB 内の対応するレコードを自動的に非アクティブ化し、非アクティブなレコードの関係を削除します。

OpenTelemetry のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリに含まれる共通接続フレームワーク (CCF) を使用して、単一のビューでOpenTelemetry のサービスグラフコネクタの接続の詳細にアクセスできます。

CCF を使用すると、 OpenTelemetry のサービスグラフコネクタ で使用されるすべての接続にアクセスできます。接続の詳細には、接続エイリアス、接続のプロパティ、データソース、および接続に関連付けられたスケジュール設定済みデータインポートが含まれます。接続をテストすることもできます。

OpenTelemetry 接続の詳細へのアクセス

OpenTelemetry のサービスグラフコネクタ用に構成された OpenTelemetry 接続の詳細にアクセスします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **OpenTelemetry** > 接続.
2. [サービスグラフ接続] リストの [名前] 列から接続を選択します。
3. [サービスグラフ接続] ページで、接続名、エイリアス、データソースなどの接続の詳細を表示します。
4. 関連リストを選択すると、接続のさらなる詳細が表示されます。
5. オプション: [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

関連情報

OpenTelemetry のサービスグラフコネクタのプロパティ
サービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

Qualys のサービスグラフコネクタ

Qualys のサービスグラフコネクタは、資産インベントリデータ (ハードウェアとソフトウェア) をQualysデータベースからServiceNow AI Platform インスタンスの構成管理データベース (CMDB)アプリケーションにプルします。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

サポートされているバージョン

このデータを使用して、ServiceNow AI Platform インスタンスから直接 Qualys リソースを管理します。

サポートされている Qualys API：

- Qualys グローバル資産 API v2。セキュリティポスチャコントロールセキュリティポスチャコントロールアプリケーションのデータをインポートする場合は、この API を使用することをお勧めします。
- Qualys 資産管理 API v2。この API はデフォルトで非アクティブ化されています。Qualys Cybersecurity Asset Management (CSAM) 製品へのアクセス権がない場合にのみ、この API をアクティブ化する必要があります。ServiceNow はこの API に別の API (資産管理とタグ付け) を使用しますが、返されるデータは包括的ではありません。

サポートされている ServiceNow のバージョン：

- Utah
- バンクーバー
- ワシントン

ユースケース

さまざまな ServiceNow アプリケーション用の Qualys のサービスグラフコネクタ の使用方法の例を次に示します。

- Qualys 資産ディスカバリーを補完します。
- グローバル資産 API または資産管理 API を使用してデータをインポートします。
- マルチインスタンスのサポート。

ガイド付きセットアップ

Qualys のサービスグラフコネクタのガイド付きセットアップでは、インスタンスの統合を構成するための、整理され順序の付いたタスクが用意されています。

CMDB 統合ダッシュボード

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべての統合のステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。すべての統合実行のメトリクスを確認することができます。特定の CMDB 統合、特定の期間、または特定の統合実行に関してビューをフィルタリングすることもできます。CMDB 統合ダッシュボードでの Qualys 統合の監視の詳細については、「CMDB 統合ダッシュボードの使用」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ハードウェア CI ルール

ハードウェア構成アイテム (CI) マッピングルールテーブルには、ハードウェアカテゴリ 1、ハードウェアカテゴリ 2、および対応するターゲット CI クラスが用意されています。Qualys API 呼び出しの後、システムはハードウェアカテゴリ 1 とハードウェアカテゴリ 2 をチェックしてそれらの適合度を判断します。ハードウェアカテゴリ 1 とハードウェアカテゴリ 2 がテーブルレコードと一致する場合、関連するターゲット CI クラスがインポートセットテーブルデータに追加されます。マッピングプロセス中に、この指定されたターゲット CI クラスが使用されます。

コンピューター CI ルール

コンピューター CI マッピングルールテーブルには、OS 名、OS カテゴリ、OS カテゴリ 2、OS パブリッシャー、OS 製品名、対応するターゲット CI クラスなどの基準を含む、事前定義されたルールが備わっています。Qualys API 呼び出しの後、システムはこれらのルールをチェックして、それらの適合度を判断します。ルールに準拠していると、関連付けられたターゲット CI クラスがインポートセットテーブルデータに追加されます。マッピングプロセス中に、この指定されたターゲット CI クラスが使用されます。

CI 属性を更新する場合は、CI 属性を更新できるディスカバリーソースを決定するための、新しい調整ルールを作成する必要があります。詳細については、オンライン製品ドキュメントの「調整ルール」および ServiceNow サポートナレッジベースの記事「Identification and Reconciliation Fundamentals (識別および調整の基礎)」を参照してください。

資産管理 CI ルール

資産管理 CI マッピングルールテーブルには、オペレーティングシステム、ボリューム情報の有無、プロセッサーの有無、クラウドプロバイダー、および対応するターゲット CI クラスなどの基準を含む、事前定義されたルールが用意されています。Qualys API 呼び出しの後、システムはこれらのルールをチェックして、それらの適合度を判断します。ルールに準拠していると、関連付けられたターゲット CI クラスがインポートセットテーブルデータに追加されます。マッピングプロセス中に、この指定されたターゲット CI クラスが使用されます。

自動翻訳

Qualys のサービスグラフコネクタの構成

Qualys 環境とスケジュール済みジョブを設定して、Qualys データを構成管理データベース (CMDB) にインポートします。

始める前に

この サービスグラフコネクタを使用するには、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) 可視化アプリケーションまたは ITOM ディスカバリーアプリケーションをベースにしたサブスクリプションユニットへのサブスクリプションが必要です。ご利用のサブスクリプションの「ServiceNow サブスクリプションユニットの概要」の「管理対象の IT リソースタイプ」というタイトルのセクションで定義されているとおり、CMDB でこの サービスグラフコネクタ によって作成または変更されていても、ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー によってまだ管理されていない管理対象の IT リソースの場合、これらのリソースにより、そのアプリケーションからのサブスクリプションユニットの消費量が増加します。ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー内の現在のサブスクリプションユニットの消費量を確認し、利用可能なキャパシティを確認してください。

依存関係と要件：

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。
- ITOM ディスカバリーライセンスプラグイン (com.snc.itom.discovery.license)。このプラグインを有効にする必要があります。
- ITOM Licensing プラグイン (com.snc.itom.license)。詳細については、「ディスカバリーの要求」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 自動的にインストールされる Datastream Action プラグイン (com.glide.hub.action_type.datastream)。
- Observability Commons for CMDB (sn_observability)。これはイベントの取り込みにのみ必要です。イベント管理を機能させるには、コネクタをインストールする前に、このアプリをインストールする必要があります。詳細については、ServiceNow Store の「Observability Commons for CMDB」を参照してください。

次の 2 つの Qualys API がサポートされています。

- Qualys グローバル資産 API v2。セキュリティポスチャコントロールアプリケーションのデータをインポートする場合は、この API を使用することをお勧めします。
- Qualys 資産管理 API v2。この API はデフォルトで非アクティブ化されています。Qualys Cybersecurity Asset Management (CSAM) 製品へのアクセス権がない場合にのみ、この API をアクティブ化する必要があります。ServiceNow はこの API に別の API (資産管理とタグ付け) を使用しますが、返されるデータは包括的ではありません。

詳細については、「Qualys のサービスグラフコネクタ API」を参照してください。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Qualys** > セットアップ.
2. ホームページで [続行] を選択します。
3. [エクスペリエンス] ページで [最適なエクスペリエンス] を選択し、[続行] を選択します。
   [接続の構成] ページの [Qualys のサービスグラフコネクタ] ページには、次の 3 つのタスクが表示されます。
   - 接続を構成します
   - 複数のインスタンスを追加
   - スケジュール済みインポートジョブを設定します
4. [接続の構成] タスクの [開始] を選択して展開します。
   次のステップが表示されます。
   - Qualys 認証情報の構成
   - Qualys HTTP 接続を構成
   - テスト接続
5. **[Qualys** 認証情報を構成 **(Configure Qualys authentication credentials)]** を選択します。
   a. [ユーザー名] フィールドと [パスワード] フィールドに、 Qualys ユーザー名とパスワードを入力します。
   b. [アクティブ] チェックボックスをオンにして、レコードをアクティブ化します。
   c. [基本認証情報] というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。
   d. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
      [Qualys HTTP 接続を構成] ページが表示されます。
6. フィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. Qualys ベース URL またはホストの詳細を追加します。

「https」を含まない URL のドメイン部分。たとえば、qualysapi.qualys.com などです。

b. オプション: MID サーバーを介して API にアクセスできる場合は、**[MID** サーバーを使用] チェックボックスをオンにします。

c. [MID サーバー詳細構成] セクションで、[MID 選択] リストから適切な MID サーバーを選択します。

d. [HTTP(s) 接続] というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

e. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
[テスト接続] ページが表示されます。

7. 接続をテストします。

a. [サービスグラフ接続のプロパティ] セクションで **[use_asset_management_and_tagging_api]** プロパティを更新します。

オプション	説明
true	構成で資産管理およびタグ付け API を使用している場合は、プロパティ **[use_asset_management_and_tagging_api]** フラグを true に設定します。
false	構成で資産管理およびタグ付け API を使用していない場合は、プロパティ **[use_asset_management_and_tagging_api]** フラグを false に設定します。

b. [関連リンク] セクションで、[テスト接続] リンクを選択します。
接続が成功すると、[ステータスコード] フィールドに 200 または 201 が表示され、メッセージが表示されます。接続テストに失敗した場合は、[メッセージ] フィールドと [提案] フィールドで続行方法を確認してください。

c. [サービスグラフ接続] というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

d. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
[データソースアクセスを更新] ページが表示されます。

8. データソースを更新します。

a. ページの上部に記載されている手順に従って、アプリケーションピッカーでアプリケーションスコープを切り替え、レコードを開いて編集し、保存します。

b. リストからレコードを選択して開きます。

c. [アプリケーションのアクセス] タブを選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

d. チェックボックスをオンにして、必要な権限を設定します。

e. [テーブル] というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

f. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
[予定されているデータインポートを更新 (Update Scheduled Data Import)] ページが表示されます。

9. 予定されているデータインポートレコードを更新します。

a. ページの上部に記載されている手順に従って、必要に応じてアプリケーションピッカーでアプリケーションスコープを切り替え、レコードを開いて編集し、保存します。

b. [アプリケーションのアクセス] タブを選択します。

c. チェックボックスをオンにして、必要な権限を設定します。

d. [テーブル] というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

e. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
[別の接続を追加] タスクが表示されます。

10. ページ上部の指示に従って接続を追加します。

a. ページの上部に記載されている手順に従って、アプリケーションピッカーでアプリケーションスコープを切り替え、レコードを開いて編集し、保存します。

b. このリンクを選択します。
[SG-Qualys 接続] ページが表示されます。

c. [接続を追加] を選択し、フィールドに入力します。

フィールド	説明
接続名	接続の一意の名前です。
接続 URL	接続 URL
ユーザー名	Qualys アカウントのユーザー名
パスワード	Qualys アカウントのパスワード。

d. [接続を作成] を選択します。

e. セットアップアシスタントの [別の接続を追加] ページに戻ります。

f. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
[新規 HTTP 接続の MID サーバーを構成 (Configure MID Server for new HTTP connection)] ページが表示されます。

11. MID サーバーの構成

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. レコードを選択して開きます。

b. [MID サーバーを使用] チェックボックスをオンにします。

c. [MID サーバー] フィールドの検索アイコンを選択して、リストから 1 つ選びます。

d. [HTTP(s) 接続] というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

e. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
[新しい接続をテスト] ページが表示されます。

12. 接続をテストします。

a. テストする接続のレコードを選択します。

b. [関連リンク] セクションまでスクロールし、[テスト接続] リンクを選択します。
接続が成功すると、[ステータスコード] フィールドに 200 または 201 が表示され、メッセージが表示されます。接続テストに失敗した場合は、[メッセージ] フィールドと [提案] フィールドで続行方法を確認してください。

c. [サービスグラフ接続] というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

d. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
[スケジュール済みジョブを構成します] ページが表示されます。

13. スケジュール済みジョブを構成します。

a. レコードを選択して開きます。

b. [予定されているデータインポート] フォームに入力します。

フィールド	説明
名前	スケジュール済みジョブの名前。
アプリケーション	読み込み専用のアプリケーション名。
データソース	インポートするデータを定義するデータソースレコード。
実行	ジョブを実行する頻度。スケジュールする前にテストインポートを実行する場合は、 **[1** 回] を選択することをお勧めします。
実行方法	指定したユーザーの認証情報を使用してスケジュール済みジョブを実行するオプション。
条件付き	このジョブが実行される特定の条件。
アクティブ	スケジュール済みジョブをアクティブ化するためのオプション。このオプションを選択します。
接続を使用	最初の実行では、これを非アクティブにしたままにします。このジョブの別の接続と資格情報を指定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

同時インポート	チェックボックスをオンのままにします。データを複数のインポートセットに分割します。詳しい情報についてはフィールドメッセージを参照してください。
パーティションメソッド	[カスタムサイズ] のままにします。
パーティションサイズ	設定は 1,000 のままにします。初期スケジューリングのインポートセットサイズ。
インポート前処理スクリプトの実行	チェックボックスをオンのままにします。インポートが実行される前に実行するスクリプトを指定します。
インポート後処理スクリプトの実行	チェックボックスをオンのままにします。インポートが実行された後に実行するスクリプトを指定します。

c. [予定されているデータインポート] というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

d. オプション: [今すぐ実行] を選択します。
ジョブをオンデマンドで実行しない場合は、設定したスケジュールに従って次のジョブが実行されます。

e. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
[セットアップアシスタント] のホームページが表示されます。

14. オプション: 複数のインスタンスを追加

a. [複数のインスタンスを追加] を選択して展開します。
次のステップが表示されます。

- データソースアクセスを更新
- 予定されているデータインポートを更新 (Update Scheduled Data Import)
- 別の接続を追加
- 新規 HTTP 接続の MID サーバーを構成 (Configure MID Server for new HTTP connection)
- 新しい接続をテスト

b. データソースを更新するには、ステップ 8 に記載されている手順に従います。

c. 予定されているデータインポートを更新するには、ステップ 9 の手順に従います。

d. 別の接続を追加するには、ステップ 10 に記載されている手順に従います。

e. MID サーバーを設定するには、ステップ 11 に記載されている手順に従います。

f. 接続をテストするには、ステップ 12 に記載されている手順に従います。

15. ガイド付きセットアップの Qualys のサービスグラフコネクタ のページで、[完了] を選択して構成を終了します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

Qualys のサービスグラフコネクタ API

Qualys データソースのフィールドからのデータは、グローバル資産 API と資産管理およびタグ付け API を使用してインポートされます。

グローバル資産 API

- Qualys Cybersecurity Asset Management (CSAM) ライセンスが必要です。
- 資産情報には、ハードウェアカテゴリや OS カテゴリなどの詳細が含まれます。

資産管理とタグ付け API

- CSAM ライセンスは不要です。
- 資産情報には、ハードウェアカテゴリや OS カテゴリについての詳細は含まれません。

マッピングされた属性

次の表は、2 つの API によってインポートされるデータを比較したものです。表の下のセクションには、グローバル資産 API によってインポートされた、資産管理およびタグ付け API でサポートされていないデータが一覧表示されています。

グローバル資産 API	資産管理とタグ付け API
マッピングされた属性	マッピングされた属性
assetId	created
assetUUID	name
hostId	dnsHostName
lastModifiedDate	fqdn
agentId	os
createdDate	manufacturer
sensorLastUpdatedDate	tracking method
assetType	netbios
address	タイムゾーン
dnsName	network guid
assetName	IsDockerHost
netbiosName	変更
タイムゾーン	lastVulnScan
biosDescription	モデル
lastBoot	cloudProvider
totalMemory	type
cpuCount	qwebHostId
lastLoggedOnUser	criticalSocre

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

グローバル資産 API	資産管理とタグ付け API
domainRole hwUUID biosSerialNumber biosAssetTag isContainerHost	lastSystemBoot domain lastLogOnUser lastComplianceScan
AWS クラウドの詳細 accountId availabilityZone hasAgent hostname imageId instanceId instanceState privateDNS privateIpAddress instanceType qualysScanner kernelId launchdate region.code region.name spotInstance subnetId vpcId tags.key tags.value	AWS クラウドの詳細 instanceId privateDnsName privateIpAddress instanceState monitoringEnabled region accountId availabilityZone instance_type AWS クラウドタグの詳細 • key • value
MS Azure Cloud の詳細 vmId state name imagePublisher	MS Azure Cloud の詳細 resourceGroupName vmId state subscriptionId

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

グローバル資産 API	資産管理とタグ付け API
imageVersion	location
offer	image_id
location	publisher
プラットフォーム	version
resourceGroupName	offer
size	vm_size
subnet	subnet_id
subscriptionId	vpc_id
virtualNetwork	MS Azure Cloud タグの詳細 • key • value
ネットワークインターフェイスの詳細	ネットワークインターフェイスの詳細
hostname	address
addressIpV4	host_name
addressIpV6	interface_name
macAddress	macAddress
interfaceName	gatewayAddress
dnsAddress	interface_id
gatewayAddress	type
manufacturer	
macVendorIntroDate	
netmask	
住所	
ソフトウェアの詳細	ソフトウェアの詳細
token1	version
token2	name
uniqueKey	
publisher	
installDate	
id	
installPath	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

グローバル資産 API	資産管理とタグ付け API
lastUseDate 認証 authorizationDetectionScore	
ボリュームの詳細 name free size	ボリュームの詳細 name free size
オープンポートの詳細 port description protocol detectedService firstFound lastUpdated	オープンポートの詳細 port protocol serviceName service_id
プロセッサの詳細 description speed numCPUs noOfSocket threadsPerCore coresPerSocket multithreadingStatus	プロセッサの詳細 name speed
タグの詳細 tagId tagName foregroundColor backgroundColor businessImpact criticalityScore	資産タグの詳細 id name
エージェントの詳細	エージェントの詳細

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

グローバル資産 **API**	資産管理とタグ付け **API**
version	agentVersion
configurationProfile	agentLastCheckIn
activations	status
connectedFrom	プラットフォーム
lastActivity	connectedFrom
lastCheckedIn	agentId
lastInventory	AgentConfigurationName
udcManifestAssigned	ChirpStatus
errorStatus	

追加のグローバル資産 **API** の詳細

次のセクションには、グローバル資産 API によってインポートされた、資産管理およびタグ付け API でサポートされていないデータを一覧表示しています。

グローバル資産 **API OS** の詳細

- fullName
- version
- publisher
- osName
- category
- category1
- category2
- productName
- edition
- marketVersion
- update
- architecture
- productUrl
- productFamily
- installDate
- リリース

グローバル資産 **API OS** ライフサイクル

OS ライフサイクルの詳細

- gaDate
- eolDate

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- eosDate
- ステージ
- lifeCycleConfidence
- eolSupportStage
- eosSupportStage

グローバル資産 API OS 分類

OS 分類の詳細

- id
- name
- category1
- category2

グローバル資産 API ハードウェア

ハードウェアの詳細

- fullName
- category
- category1
- category2
- manufacturer
- productName
- モデル
- productUrl
- productFamily

グローバル資産 API ハードウェアライフサイクル

ハードウェアライフサイクルの詳細

- introDate
- gaDate
- eosDate
- obsoleteDate
- ステージ
- lifeCycleConfidence

グローバル資産 API 分類

ハードウェア分類の詳細

- id
- name

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- category1
- category2

グローバル資産 API センサー

センサーの詳細

- activatedForModules
- pendingActivationForModules
- lastVMScan
- lastComplianceScan
- lastFullScan
- lastVmScanDateScanner
- lastVmScanDateAgent
- lastPcScanDateScanner
- lastPcScanDateAgent
- firstEasmScanDate
- lastEasmScanDate

グローバル資産 API サービス

サービスの詳細

- name
- status
- description

グローバル資産 API の前回の場所

前回の場所の詳細

- city
- state
- country
- name
- continent
- postal

グローバル資産 API の重要度

重要度の詳細

- score
- isDefault
- lastUpdated

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

グローバル資産 API プロセッサ

プロセッサの詳細

- description
- speed
- numCPUs
- noOfSocket
- threadsPerCore
- coresPerSocket
- multithreadingStatus

グローバル資産 API ビジネス情報

ビジネス情報の詳細

- businessAppListData
- riskScore
- passiveSensor
- domain
- サブドメイン
- missingSoftware
- whois
- organizationName
- isp
- asn
- easmTags
- hostingCategory1
- customAttributes

Qualys のサービスグラフコネクタでの対象となる CMDB クラス

接続の設定が完了したら、定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから拡張されたテーブルに保存されます。Qualys のサービスグラフコネクタは、さまざまな構成アイテム (CI) に関する情報を識別して分類します。

SGC Qualys の資産クラウドタグ

SGC Qualys 資産クラウドタグ [sn_sec_sgc_qualys_asset_cloud_tag] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
キー	key
Qualys 資産	qualys_asset
値	value

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
構成アイテム	configuration_item

SGC Qualys 資産ソフトウェアの詳細 [sn_sec_sgc_qualys_asset_software_details]

SGC Qualys 資産ソフトウェアの詳細 [sn_sec_sgc_qualys_asset_software_details] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	token1
Qualys 資産	qualys_asset
構成アイテム	configuration_item
一意のキー	unique_key
ID	id
インストールパス	install_path
前回の使用日	last_use_date
バージョン	token2

ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]

ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id

イメージ [cmdb_ci_os_template]

イメージ [cmdb_ci_os_template] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
オファー	offer
バージョン	version

ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]

ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
キー	key
ディスカバリーソース	discovery_source
名前	name
バージョン	version
メーカー	manufacturer

SGC Qualys 資産ネットワークインターフェイスの詳細 [sn_sec_sgc_qualys_asset_nic_details]

SGC Qualys 資産ネットワークインターフェイスの詳細 [sn_sec_sgc_qualys_asset_nic_details] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
構成アイテム	configuration_item
IPv4	ip_v4
アドレス	addresses
インターフェイス ID	interface_id
IPv6	ip_v6
MAC ベンダー導入日	mac_vendor_intro_date
Qualys 資産	qualys_asset
タイプ	type

サーバー [cmdb_ci_server]

サーバー [cmdb_ci_server] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
メーカー	manufacturer
名前	name
資産管理番号	asset_tag
クラス	sys_class_name
CPU カウント	cpu_count
DNS ドメイン	dns_domain
最初の検出	first_discovered
完全修飾ドメイン名	fqdn
インストールステータス	install_status
オペレーティングシステム	os
運用ステータス	operational_status

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
OS アドレス幅 (ビット)	os_address_width
OS サービスパック	os_service_pack
OS バージョン	os_version
RAM (MB)	ram

SGC Qualys 資産オープンポートの詳細 [sn_sec_sgc_qualys_asset_open_port_details]

SGC Qualys 資産オープンポートの詳細 [sn_sec_sgc_qualys_asset_open_port_details] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
ポート	port
プロトコル	protocol
説明	description
検出されたサービス	detected_service
初回検出	first_found
最終更新日	last_updated
Qualys 資産	qualys_asset
サービス ID	service_id

SGC Qualys 資産の詳細 [sn_sec_sgc_qualys_asset_details]

SGC Qualys 資産の詳細 [sn_sec_sgc_qualys_asset_details] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
資産名	asset_name
アクティブ化されたモジュール	activated_modules
アドレス	address
エージェント構成プロファイル	agent_configuration_profile
エージェント接続元	agent_connected_from
エージェントのエラーステータス	agent_error_status
エージェント ID	agent_id
エージェントの前回のアクティビティ	agent_last_activity
エージェントの前回のチェックイン	agent_last_checked_in
エージェントの最終インベントリ	agent_last_inventory
エージェントプラットフォーム	プラットフォーム
エージェントのステータス	status

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

属性ラベル	属性の名前
アサイン済みのエージェント UDC マニフェスト	agent_udc_manifest_assigned
エージェントのバージョン	agent_version
ASN	asn
資産 ID	asset_id
資産タイプ	asset_type
資産 UUID	asset_uuid
アサインされている場所	assigned_location
AWS ホスト名	aws_host_name
AWS カーネル ID	aws_kernel_id
AWS 開始日	aws_launch_date
AWS リージョン名	aws_region_name
Azure イメージパブリッシャー	azure_image_publisher
Azure プラットフォーム	azure_platform
Azure サブネット	azure_subnet
Azure 仮想ネットワーク	azure_virtual_network
Bios の説明	bios_description
Bios のシリアル番号	bios_serial_number
ビジネスアプリリストデータ	business_applist_data
ビジネス情報	business_information
チャープステータス	chirp_status
市区町村	lastlocation_city
大陸	lastlocation_continent
国	lastlocation_country
カスタム属性	custom_attributes
ドメイン	domain
ドメインロール	domain_role
ESAM タグ	easm_tags
最初の EASM スキャン日	first_easm_scan_date
ハードウェアカテゴリ	hardware_category
ハードウェアカテゴリ 1	hardware_category1
ハードウェアカテゴリ 2	hardware_category2
ハードウェアのフルネーム	hardware_fullname
ハードウェアライフサイクル信頼	hardware_lifecycle_lifecycleconfidence
ハードウェアライフサイクル EOS の日付	hardware_lifecycle_eosdate
ハードウェアライフサイクル一般向け販売日	hardware_lifecycle_gadate

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
ハードウェアライフサイクル導入日	hardware_lifecycle_introdate
ハードウェアライフサイクル廃止日	hardware_lifecycle_obsoletedate
ハードウェアライフサイクルステージ	hardware_lifecycle_stage
ハードウェアモデル	hardware_model
ハードウェア製品ファミリー	hardware_product_family
ハードウェア製品名	hardware_product_name
ハードウェア製品 URL	hardware_product_url
ハードウェア分類カテゴリ 1	hardware_taxonomy_category1
ハードウェア分類カテゴリ 2	hardware_taxonomy_category2
ハードウェア分類 ID	hardware_taxonomy_id
ハードウェア分類名	hardware_taxonomy_name
エージェントあり	aws_has_agent
ホスト ID	host_id
ホスティング カテゴリ 1	hosting_category1
ハードウェア UUID	hw_uuid
コンテナホストである	is_container_host
isDefault	criticality_isdefault
ISP	isp
前回の起動	last_boot
前回のコンプライアンススキャン	last_compliance_scan
前回の EASM スキャン日	last_easm_scan_date
前回のフルスキャン	last_full_scan
前回の場所の名前	lastlocation_name
前回ログオンしたユーザー	last_logged_on_user
最終変更日	last_modified_date
エージェントの前回の PC スキャン日	last_pc_scan_date_agent
スキャナーの前回の PC スキャン日	last_pc_scan_date_scanner
最終更新日	criticality_lastupdated
前回の VM スキャン	last_vm_scan
エージェントの前回の VM スキャン日	last_vm_scan_date_agent
スキャナーの前回の VM スキャン日	last_vm_scan_date_scanner
不足しているソフトウェア	missing_software
NetBIOS 名	netbios_name
ネットワーク GUID	network_guid
組織名	organization_name

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
OS カテゴリ	os_category
OS カテゴリ 1	os_category1
OS カテゴリ 2	os_category2
OS エディション	os_edition
OS ライフサイクル信頼	os_lifecycle_confidence
OS ライフサイクル EOL の日付	os_lifecycle_eol_date
OS ライフサイクル EOL サポートステージ	os_lifecycle_eol_supportstage
OS ライフサイクル EOS の日付	os_lifecycle_eos_date
OS ライフサイクル EOS サポートステージ	os_lifecycle_eos_supportstage
OS ライフサイクル一般向け販売日	os_lifecycle_ga_date
OS ライフサイクルステージ	os_lifecycle_stage
OS マーケットバージョン	os_market_version
OS 名	os_name
OS 製品ファミリー	os_product_family
OS 製品名	os_product_name
OS 製品 URL	os_product_url
OS リリース	os_release
OS 分類カテゴリ 1	os_taxonomy_category1
OS 分類カテゴリ 2	os_taxonomy_category2
OS 分類 ID	os_taxonomy_id
OS 分類名	os_taxonomy_name
パッシブセンサー	passive_sensor
郵便番号	lastlocation_postal
プロバイダー	provider
Qualys スキャナー	qualys_scanner
リスクスコア	risk_score
スコア	criticality_score
センサーの最終更新日	sensor_last_updated_date
スポットインスタンス	spot_instance
状態	lastlocation_state
サブドメイン	subdomain
タイムゾーン	time_zone
トラッキング方法	tracking_method
WhoIs	whois

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]

仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
IP アドレス	ip_address
監視	監視
状態	state
VM インスタンス ID	vm_inst_id

クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]

クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
アカウント ID	account_id
名前	name
オブジェクト ID	object_id
データセンタータイプ	datacenter_type

Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]

クラウド管理ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
MAC アドレス	mac_address
名前	name
オブジェクト ID	object_id
パブリック IP	public_ip
DNS ドメイン	dns_domain
ホスト名	host_name
IP デフォルトゲートウェイ	ip_default_gateway
ネットマスク	netmask
メーカー	manufacturer

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アベイラビリティゾーン [cmdb_ci_availability_zone]

可用性ゾーン [cmdb_ci_availability_zone] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
オブジェクト ID	object_id

SGC Qualys 資産タグ [sn_sec_sgc_qualys_asset_tag]

SGC Qualys 資産タグ [sn_sec_sgc_qualys_asset_tag] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
タグ ID	tag_id
タグ名	tag_name
背景色	background_color
ビジネスインパクト	business_impact
重要度スコア	criticality_score
フォアグラウンド色	foreground_color
Qualys 資産	qualys_asset

SGC Qualys 資産プロセッサの詳細 [sn_sec_sgc_qualys_asset_processor_details]

SGC Qualys 資産プロセッサの詳細 [sn_sec_sgc_qualys_asset_processor_details] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
説明	processor_description
ソケット当たりのコア数	processor_corespersocket
マルチスレッディングのステータス	processor_multithreadingstatus
ソケット数	processor_noofsocket
CPU 数	processor_numcpus
Qualys 資産	qualys_asset
速度	processor_speed

ファイルシステム [cmdb_ci_file_system]

ファイルシステム [cmdb_ci_file_system] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
空きスペース (バイト)	free_space_bytes
サイズ (バイト)	size_bytes

ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

ファイルシステム [cmdb_ci_file_system] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
インストール先	installed_on
名前	name
インストール日	install_date

Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]

Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
地域	region

AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]

AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
地域	region

クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]

クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
オブジェクト ID	object_id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ソフトウェア インストール [cmdb_sam_sw_install]

ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
表示名	display_name
公開者	publisher
バージョン	version
ディスカバリーソース	discovery_source
インストール日	install_date

クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]

クラウドネットワーク [cmdb_ci_network] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
オブジェクト ID	object_id

SGC Qualys 資産サービスの詳細 [sn_sec_sgc_qualys_asset_service_details]

SGC Qualys 資産サービスの詳細 [sn_sec_sgc_qualys_asset_service_details]。

名前	name
説明	description
Qualys 資産	qualys_asset
ステータス	status

クラウドネットワーク [cmdb_ci_network] によって作成された関係性

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]	Contains::Contained by	クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]

仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] によって作成された関係性

親クラス	関係性タイプ	子クラス
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Provisioned From::Provisioned	イメージ [cmdb_ci_os_template]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

親クラス	関係性タイプ	子クラス
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Virtualized by::Virtualizes	サーバー [cmdb_ci_server]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Provisioned From::Provisioned	ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]

サーバー **[cmdb_ci_server]** によって作成された関係性

親クラス	関係性タイプ	子クラス
サーバー [cmdb_ci_server]	参照	SGC Qualys 資産ネットワークインターフェイスの詳細 [sn_sec_sgc_qualys_asset_nic_details]
サーバー [cmdb_ci_server]	参照	ソフトウェア インストール [cmdb_sam_sw_install]
サーバー [cmdb_ci_server]	参照	SGC Qualys 資産サービスの詳細 [sn_sec_sgc_qualys_asset_service_details]
サーバー [cmdb_ci_server]	参照	SGC Qualys 資産ソフトウェアの詳細 [sn_sec_sgc_qualys_asset_software_details]
サーバー [cmdb_ci_server]	参照	SGC Qualys 資産オープンポートの詳細 [sn_sec_sgc_qualys_asset_open_port_details]
サーバー [cmdb_ci_server]	参照	SGC Qualys 資産プロセッサの詳細 [sn_sec_sgc_qualys_asset_processor_details]
サーバー [cmdb_ci_server]	参照	SGC Qualys 資産タグ [sn_sec_sgc_qualys_asset_tag]
サーバー [cmdb_ci_server]	参照	SGC Qualys 資産クラウドタグ [sn_sec_sgc_qualys_asset_cloud_tag]
サーバー [cmdb_ci_server]	参照	SGC Qualys 資産の詳細 [sn_sec_sgc_qualys_asset_details]
サーバー [cmdb_ci_server]	Contains::Contained by	ファイルシステム [cmdb_ci_file_system]

Azure データセンター **[cmdb_ci_azure_datacenter]** によって作成された関係性

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

親クラス	関係性タイプ	子クラス
AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]	Contains::Contained by	アベイラビリティゾーン [cmdb_ci_availability_zone]
Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]	Contains::Contained by	アベイラビリティゾーン [cmdb_ci_availability_zone]
AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]

ハードウェアタイプ **[cmdb_ci_compute_template]** によって作成された関係性

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]

イメージ **[cmdb_ci_os_template]** によって作成された関係性

親クラス	関係性タイプ	子クラス
イメージ [cmdb_ci_os_template]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
イメージ [cmdb_ci_os_template]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]

Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス **[cmdb_ci_nic]** によって作成された関係性

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]

参照タイプの関係性

親クラス	関係性タイプ	子クラス
SGC Qualys 資産ソフトウェアの詳細 [sn_sec_sgc_qualys_asset_software_details]	参照	サーバー [cmdb_ci_server]
SGC Qualys 資産ネットワークインターフェイスの詳細 [sn_sec_sgc_qualys_asset_nic_details]	参照	Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]
SGC Qualys 資産クラウドタグ [sn_sec_sgc_qualys_asset_cloud_tag]	参照	サーバー [cmdb_ci_server]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]	参照	サーバー [cmdb_ci_server]
ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]	参照	ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

Rapid7 のサービスグラフコネクタ

Rapid7 のサービスグラフコネクタは、資産インベントリデータ (ハードウェアとソフトウェア) をRapid7データベースからServiceNow AI Platform インスタンスの構成管理データベース (CMDB)アプリケーションにプルします。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

サポートされているバージョン

- Rapid7 InsightVM アプリケーションのバージョン 4.0。
- Utah、Vancouver、Washington の ServiceNow® ファミリーリリース。

ユースケース

- Rapid7 InsightVM ディスカバリー製品からのデータを補完します。
- ハードウェアデータと資産の詳細を Rapid7 InsightVM の統合からインポートし、CMDB の適切な構成アイテム (CI) クラスに保存します。

CMDB 統合ダッシュボード

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべての統合のステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。すべての統合実行のメトリクスを確認することができます。特定の CMDB 統合、特定の期間、または特定の統合実行に関してビューをフィルタリングすることもできます。CMDB 統合ダッシュボードでの Rapid7 統合の監視の詳細については、「CMDB 統合ダッシュボードの使用」を参照してください。

ガイド付きセットアップ

Rapid7 のサービスグラフコネクタのガイド付きセットアップ機能を使用すると、整理された一連のタスクで容易に統合を構成できます。

注:
API トークンには、InsightIDR ビューアーロールが必要です。

Rapid7 のサービスグラフコネクタの構成

指示に従って Rapid7 のサービスグラフコネクタアプリケーションをダウンロードしてアクティブ化した後、「Download an application from the ServiceNow Store for the first time」と「Install a Security Operations integration」を参照してください。この統合を構成する前に、いくつかの手順を完了する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Rapid7 のサービスグラフコネクタの構成

ガイド付きセットアップで接続の構成、スケジュール済みインポートの設定、正常な接続の検証、および必要に応じて複数のインスタンスの追加を行います。

始める前に

この サービスグラフコネクタを使用するには、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) 可視化アプリケーションまたは ITOM ディスカバリーアプリケーションをベースにしたサブスクリプションユニットへのサブスクリプションが必要です。ご利用のサブスクリプションの「ServiceNow サブスクリプションユニットの概要」の「管理対象の IT リソースタイプ」というタイトルのセクションで定義されているとおり、CMDB でこの サービスグラフコネクタ によって作成または変更されていても、ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー によってまだ管理されていない管理対象の IT リソースの場合、これらのリソースにより、そのアプリケーションからのサブスクリプションユニットの消費量が増加します。ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー内の現在のサブスクリプションユニットの消費量を確認し、利用可能なキャパシティを確認してください。

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。
- ITOM ディスカバリーライセンスプラグイン (com.snc.itom.discovery.license)。このプラグインを有効にする必要があります。
- ITOM Licensing プラグイン (com.snc.itom.license)。詳細については、「ディスカバリーの要求」を参照してください。
- 自動的にインストールされる Datastream Action プラグイン (com.glide.hub.action_type.datastream)。
- Observability Commons for CMDB (sn_observability)。これはイベントの取り込みにのみ必要です。イベント管理を機能させるには、コネクタをインストールする前に、このアプリをインストールする必要があります。詳細については、ServiceNow Store の「Observability Commons for CMDB」を参照してください。

必要なロール：

- ガイド付きセットアップのタスクのアドミン
- API トークンの insightIDR ビューアーロール

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Rapid7** > セットアップ インスタンスのナビゲーションパネル内にあります。
2. [ガイド付きセットアップへようこそ (Welcome to Guided Setup)] ホームページで、[続行] を選択します。
3. 表示される [エクスペリエンス] ページで、[最適なエクスペリエンス]、[続行] の順に選択します。[Rapid7 のサービスグラフコネクタ] ページには、次の 3 つのタスクが表示されます。
   - 接続の構成
   - 複数のインスタンスを追加
   - 予定されているインポートの設定
4. [接続の構成] を選択して展開します。
   次の 3 つのステップがあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- Rapid7 認証情報の構成
- Rapid7 HTTP 接続を構成
- テスト接続

5. **[Rapid7** 認証情報を構成する **(Configure Rapid7 authentication credentials)]** を選択し、フィールドに入力します。

   a. 認証情報の名前 (例：**SGRapid7.Credential** など) を入力します。

   b. [有効] チェックボックスがオンになっていることを確認します。

   c. [API キー] フィールドに、Rapid7 InsightVM API キーを入力します。

   d. 他のフィールド値は現在の設定のままにします。

   e. [API キー認証情報] というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

   f. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
   [Rapid7 HTTP 接続を構成] ページが表示されます。

6. Rapid7 HTTP 接続を構成します。

   a. フィールドに入力します。

フィールド	値
名前	接続名 (例：SGRapid7)。
有効	選択済み。
認証情報	接続に使用する認証情報。リストから 1 つ選択します。
接続エイリアス	リストから 1 つ選択します。 (例：**sn_sec_sgc_rapid7.SGRapid7**)
URL ビルダー	チェックボックスをオンにします。新規フィールドに入力します。
接続 URL	「https」を含む URL (例：https://us.api.insight.rapid7.com)
ホスト	「https」を含まない URL の Rapid7 ドメイン部分。たとえば、us.api.insight.rapid7.com などです。
プロトコル	https

   b. [HTTP(s) 接続] というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

   c. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
   [テスト接続] ページが表示されます。

7. 接続をテストします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [関連リンク] の下にある [テスト接続] リンクを選択します。
接続が成功すると、[ステータスコード] フィールドに 200 が表示され、メッセージが表示されます。接続テストに失敗した場合は、[メッセージ] フィールドと [提案] フィールドで続行方法を確認してください。

b. [サービスグラフ接続] というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

c. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
[複数のインスタンスを追加] のステップが表示されます。このステップはオプションであり、データをインポートできることを確認した後で、複数のインスタンスを設定することもできます。

8. スケジュール済みジョブを構成するには、[ガイド付きセットアップ] ページに戻り、[スケジュール済みインポートジョブを設定します] を選択します。

a. ページの上部に記載されている手順に従って、アプリケーションピッカーでアプリケーションスコープを切り替え、レコードを開いて編集し、保存します。
スケジュール済みジョブをアクティブ化するには、[アクティブ] チェックボックスをオンにする必要があります。

b. レコードを選択します。

c. フィールドに入力します。

フィールド	値
名前	スケジュール済みジョブの一意の名前。
アプリケーション	読み取り専用：Rapid7 のサービスグラフコネクタ。
データソース	使用されるデータソース。
実行	ジョブを実行する頻度。スケジュールする前にテストインポートを実行する場合は、 **[1** 回] を選択することをお勧めします。
実行方法	指定した別のユーザーの認証情報を使用してスケジュール済みジョブを実行します。
時刻	ジョブを実行する時刻。
有効	ジョブを有効にするには、このチェックボックスをオンにします。
条件付き	このジョブが実行される特定の条件。
接続を使用	最初の実行では、このチェックボックスを非アクティブにしたままにします。このジョブの別の接続と資格情報を指定します。
同時インポート	チェックボックスをオンのままにします。データを複数のインポートセットに分割します。詳しい情報についてはフィールドメッセージを参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	値
パーティションメソッド	[カスタムサイズ] のままにします。
パーティションサイズ	15,000。初期スケジューリングのインポートセットサイズは、この値のままにしておきます。
インポート前処理スクリプトの実行	チェックボックスをオンのままにします。インポートが実行される前に実行するスクリプトを指定します。
インポート後処理スクリプトの実行	チェックボックスをオンのままにします。インポートが実行された後に実行するスクリプトを指定します。

d. オプション: [今すぐ実行] を選択してジョブを実行します。
ジョブをオンデマンドで実行しない場合は、設定したスケジュールに従って次のジョブが実行されます。

e. [予定されているデータインポート] というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

f. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。

9. オプション: ガイド付きセットアップに戻り、複数のインスタンスを追加します。
表示時は、ページの上部に記載されている手順に従って、アプリケーションピッカーでアプリケーションスコープを切り替え、レコードを開いて編集し、保存します。

10. [データソースを更新] を選択します。

a. [データソースアクセスを更新] ページで、[データソース] を選択します。

b. 表示されるページで、[アプリケーションのアクセス] タブを選択します。

c. アクセスの設定を確認し、必要に応じて更新します。

d. [テーブル] というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

e. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。

f. [予定されているデータインポートを更新 **(Update Schedule Data Import)]** を選択します。

g. [アプリケーションのアクセス] タブを選択して、権限の設定を表示します。

h. 設定に問題がなければ、[テーブル] というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

i. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。

j. ページの上部に記載されている手順に従って、アプリケーションピッカーでアプリケーションスコープを切り替え、レコードを開いて編集し、保存します。

k. [別の接続を追加] ページで、[ここをクリック] リンクを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークフロースタジオの [接続] ページが表示され、新しい接続を作成できます。

l. このページで、[接続を追加] を選択します。

m. 接続情報をフィールドに入力します。

フィールド	説明
Rapid7 接続名	接続の一意の名前です。
Rapid7 接続 URL	接続 URL です。
API キー	Rapid7 API キーです。

n. [接続を作成] を選択します。
接続が [Rapid7] ページに表示されます。

o. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
[新しい接続をテスト] ページが表示されます。新しい接続を見つけて、ステータスが [処理待ち] であることを確認します。

p. スクロールして、[テスト接続] リンクを選択します。
接続が成功すると、[ステータスコード] フィールドに 200 が表示され、メッセージが表示されます。接続テストに失敗した場合は、[メッセージ] フィールドと [提案] フィールドで続行方法を確認してください。

q. [サービスグラフ接続] というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

r. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
[スケジュール済みジョブを構成します] ページが表示されます。

s. 前のステップ 8 でリストしたステップを繰り返します。

t. ガイド付きセットアップの Rapid7 のサービスグラフコネクタ のページで、[完了] を選択して構成を終了します。

Rapid7 のサービスグラフコネクタでの対象となる CMDB クラス

接続の設定が完了したら、定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから拡張されたテーブルに保存されます。

ハードウェア [cmdb_ci_hardware]

ハードウェア [cmdb_ci_hardware] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
相関 ID	correlation_id
MAC アドレス	mac_address

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
IP アドレス	ip_address
構成アイテムが所有	owned_by_cmdb_ci

SGC Rapid7 資産 [sn_sec_sgc_rapid7_sgc_rapid7_asset]

SGC Rapid7 資産 [sn_sec_sgc_rapid7_sgc_rapid7_asset] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
ポリシーを評価済み	assessed_for_policies
脆弱性評価	assessed_for_vulnerabilities
構成アイテム	configuration_item
認証情報のアセスメント	credential_assessments
深刻な脆弱性	critical_vulnerabilities
エクスプロイト	exploits
前回の脆弱性評価	last_assessed_for_vulnerabilities
前回のスキャン終了	last_scan_end
前回のスキャン開始	last_scan_start
マルウェアキット	malware_kits
中程度の脆弱性	moderate_vulnerabilities
新規	新規
OS アーキテクチャ	os_architecture
OS の説明	os_description
OS ファミリー	os_family
OS 名	os_name
OS システム名	os_system_name
OS タイプ	os_type
OS ベンダー	os_vendor
OS バージョン	os_version

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
修正	remediated
リスクスコア	risk_score
同じ	same
重大な脆弱性	severe_vulnerabilities
タグ	タグ
総脆弱性	total_vulnerabilities
タイプ	type
一意の識別子	unique_identifier
構成アイテム	configuration_item

ハードウェアに対して作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ハードウェア [cmdb_ci_hardware]	Owns::Owned by	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
ハードウェア [cmdb_ci_hardware]	参照	SGC Rapid7 資産 [sn_sec_sgc_rapid7_sgc_rapid7_asset]

IP アドレス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]	参照	ハードウェア [cmdb_ci_hardware]

SGC Rapid7 資産によって作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
SGC Rapid7 資産 [sn_sec_sgc_rapid7_sgc_rapid7_asset]	参照	ハードウェア [cmdb_ci_hardware]

SentinelOne のサービスグラフコネクタ

SentinelOne のサービスグラフコネクタは、SentinelOne データベースから資産インベントリデータ (ハードウェアとソフトウェア) を ServiceNow AI Platform　インスタンスの 構成管理データベース (CMDB) アプリケーションにプルします。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされているバージョン

- サポートされている SentinelOne API バージョン: エージェントの取得 V2.1
- サポートされている ServiceNow AI Platform® のバージョン：
  - Xanadu
  - ワシントン
  - バンクーバー

ユースケース

- SentinelOne エージェント情報をインポートし、 CMDBの適切な構成アイテム (CI) クラスに保存します。
- サービスグラフコネクタで SentinelOne の複数のインスタンスを構成します。

ガイド付きセットアップ

ガイド付きセットアップ機能を使用すると、整理された一連のタスクで統合を構成できます。

CMDB 統合ダッシュボード

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべての統合のステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。すべての統合実行のメトリクスを確認することができます。特定の CMDB 統合、特定の期間、または特定の統合実行に関してビューをフィルタリングすることもできます。CMDB統合ダッシュボードでの SentinelOne 統合の監視の詳細については、「CMDB 統合ダッシュボードの使用」を参照してください。

SentinelOne のサービスグラフコネクタの構成

SentinelOne のサービスグラフコネクタ のガイド付きセットアップでは、ServiceNow AI Platform インスタンスで統合を構成するための一連のタスクが整理されています。

始める前に
この サービスグラフコネクタを使用するには、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) 可視化アプリケーションまたは ITOM ディスカバリーアプリケーションをベースにしたサブスクリプションユニットへのサブスクリプションが必要です。ご利用のサブスクリプションの「ServiceNow サブスクリプションユニットの概要」の「管理対象の IT リソースタイプ」というタイトルのセクションで定義されているとおり、CMDB でこの サービスグラフコネクタ によって作成または変更されていても、ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー によってまだ管理されていない管理対象の IT リソースの場合、これらのリソースにより、そのアプリケーションからのサブスクリプションユニットの消費量が増加します。ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー内の現在のサブスクリプションユニットの消費量を確認し、利用可能なキャパシティを確認してください。

依存関係と要件：

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。
- ディスカバリーによって自動的にインストールされるディスカバリーコアプラグイン (com.snc.discovery.core)。
- ITOMディスカバリーライセンスプラグイン (com.snc.itom.discovery.license)。このプラグインを有効にする必要があります。
- ITOM Licensing プラグイン (com.snc.itom.license)。詳細については、「ディスカバリーの要求」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ガイド付きセットアップ (com.sn.ads.setup)
- データストリーム (com.glide.hub.action_type.datastream)
- ITOM パターン。

必要なロール：

- SentinelOne ロール:ビューアー
- ServiceNow AI Platform® ロール - admin

ガイド付きセットアップ

SentinelOne のサービスグラフコネクタ のガイド付きセットアップでは、インスタンスの統合を構成するための、整理され順序の付いたタスクが用意されています。

手順

1. 移動先 サービスグラフコネクタ > センチネルワン > セットアップ.
2. ホームページで、[続行] を選択します。
3. [エクスペリエンス] ページで、 最適なエクスペリエンス を選択します。
4. SentinelOne のサービスグラフコネクタページの [接続の設定] ページで、[**SentinelOne** 認証情報の設定 **(Configure SentinelOne Authentication Credentials)**] タスクを選択し、次の手順を実行します。
   a. [API キー] フィールドに SentinelOne API キーを入力し、認証情報レコードを更新します。
   b. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[続行] を選択します。
5. [**SentinelOne HTTP** 接続を設定] タスクで、次の手順を実行します。
   a. SentinelOne ベース URL (Uniform Resource Locator) を追加します。
   b. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[続行] を選択します。
6. [テスト接続] タスクで、次の手順を実行します。
   a. [接続をテスト **(Test Connection)]** リンクを選択します。

      接続が成功すると、[ステータスコード] フィールドに 200 が表示されます。

   b. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[続行] を選択します。
7. オプション: 別の接続を作成するには、[データソースアクセスを更新] セクションを選択し、次の手順を実行します。
   a. データソースを作成および更新する権限を付与します。
   b. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[続行] を選択します。
   c. スケジュール済みインポートセットを作成および更新する権限を付与します。
   d. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[続行] を選択します。
   e. Scripts-Background を使用して、前述のコードスニペットでキャッシュをクリアします。
   f. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[続行] を選択します。
   g. リンクをクリックして新しい接続を追加します。
   h. 新しい接続を追加したら、[完了としてマーク] チェックボックスをオンにして [続行] を選択します。
   i. 新しい接続レコードを選択し、[テスト接続] リンクを選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

接続が成功すると、[ステータスコード] フィールドに 200 が表示されます。

j. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[続行] を選択します。

8. [スケジュール設定済みデータインポート] フォームのフィールドに入力します。

フィールド	説明
名前	スケジュール済みジョブの名前。
データソース	インポートするデータを定義するデータソースレコード。
実行方法	指定したユーザーの認証情報を使用してスケジュール済みジョブを実行するオプション。
アクティブ	スケジュール済みジョブをアクティブ化するためのオプション。このオプションを選択します。
同時インポート	複数のインポートセットからデータをロードする関数。この関数は、データの処理と変換を同時に行います。
パーティションメソッド	同時インポートセットのパーティションメソッド。
パーティションサイズ	初期スケジューリングのインポートセットサイズ。
インポート前処理スクリプトの実行	インポートが実行される前に実行するスクリプトを指定するオプション。
インポート後処理スクリプトの実行	インポートが実行された後に実行するスクリプトを指定するオプション。
アプリケーション	このスケジュール済みジョブを含むアプリケーション。
実行	インポートを実行する頻度。
条件付き	このジョブの実行条件。

9. [Execute Now (今すぐ実行する)] をクリックします。

10. ヘルプタスクバーで、[完了としてマーク] を選択します。

CMDB での対象となるクラス SentinelOne のサービスグラフコネクタ

接続の設定が完了したら、定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから拡張されたテーブルに保存されます。

AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]

AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
オブジェクト ID	object_id
地域	region

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

属性ラベル	属性の名前
名前	名前

AWS データセンターの関係性

親クラス	関係性タイプ	子クラス
AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]	サービスオファリング: ホスト	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]

Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]

Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
オブジェクト ID	region
名前	name
地域	リージョン

Azure データセンターの関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]	サービスオファリング: ホスト	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]

可用性ゾーン [cmdb_ci_availability_zone]

可用性ゾーン [cmdb_ci_availability_zone] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

可用性ゾーンの関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]	Contains:Contained by	可用性ゾーン [cmdb_ci_availability_zone]

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
地域	リージョン

GCP データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]

GCP データセンター [cmdb_ci_google_datacenter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
アカウント ID	account_id
データセンタータイプ	datacenter_type

GCP データセンターの関係性

親クラス	関係性タイプ	子クラス
GCP データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]	サービスオファリング: ホスト	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]

クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]

クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_Id
アカウント ID	account_Id
データセンタータイプ	datacenter_type

クラウドサービスアカウントの関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ネットワーク [cmdb_ci_network]	サービスオファリング: ホスト	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]

クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]

クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
オブジェクト ID	object_id
名前	名前

クラウドサブネットの関係性

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ネットワーク [cmdb_ci_network]	Contains:Contained by	クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]

ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id

ハードウェアタイプの関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
CPU テンプレート [cmdb_ci_compute_template]	サービスオファリング: ホスト	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]
VM インスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Provisioned From::Provisioned	CPU テンプレート [cmdb_ci_compute_template]

クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]

クラウドネットワーク [cmdb_ci_network] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性名
オブジェクト ID	object_id
名前	名前

クラウドネットワークの関係性

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ネットワーク [cmdb_ci_network]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]

仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]

仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
オブジェクト ID	object_id
名前	名前
VM インスタンス ID	vm_inst_id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

VM インスタンスの関係性

親クラス	関係性タイプ	子クラス
VM インスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	サービスオファリング: ホスト	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
VM インスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Virtualized by::Virtualizes	サーバー [cmdb_ci_server]
VM インスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	サービスオファリング: ホスト	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]

キー値 [cmdb_key_value]

キー値 [cmdb_key_value] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
キー	key
値	値
タグ	タグ

イメージ [cmdb_ci_os_template]

イメージ [cmdb_ci_os_template] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
オブジェクト ID	object_id
名前	名前

イメージの関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
イメージ [cmdb_ci_os_template]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]

サーバー [cmdb_ci_server]

サーバー [cmdb_ci_server] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
属性ラベル	属性の名前
名前	name
シリアル番号	serial_number
CPU 速度 (MHz)	cpu_speed
CPU カウント	cpu_count

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
RAM (MB)	ram
OS アドレス幅 (ビット)	os_address_width
オペレーティングシステム	os
CPU コア数	cpu_core_count
完全修飾ドメイン名	fqdn
CPU 名	cpu_name
最初に検出	first_discovered
モデル ID	model_id
モデル番号	model_number
名前	名前

コンピューター [cmdb_ci_computer]

コンピューター [cmdb_ci_computer] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
シリアル番号	serial_number
CPU 速度 (MHz)	cpu_speed
CPU カウント	cpu_count
RAM (MB)	ram
OS アドレス幅 (ビット)	os_address_width
オペレーティングシステム	os
CPU コア数	cpu_core_count
完全修飾ドメイン名	fqdn
CPU 名	cpu_name
最初に検出	first_discovered
モデル ID	model_id
モデル番号	model_number
名前	名前

SentinelOne 資産タグ [sn_sec_sgc_sntlone_asset_tags]

SentinelOne 資産タグ [sn_sec_sgc_sntlone_asset_tags] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性名
ID	tags_id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性名
キー	tags_key
値	tags_value
アサイン日時	tags_assignedat
アサイン者	tags_assignedby
ID によるアサイン	assigned_by_id

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
IP アドレス	ip_address
名前	name
NIC	nic
IP バージョン	ip_version

IP アドレスの関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
サーバー [cmdb_ci_server]	Owns:Owned by	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]

ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]

ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
MAC アドレス	mac_address
名前	名前
IP デフォルトゲートウェイ	ip_default_gateway
ディスカバリーソース	discovery_source

ネットワークアダプタの関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
サーバー [cmdb_ci_server]	Owns:Owned by	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SentinelOne の追加属性 [sn_sec_sgc_sntlone_additonal_attributes]

SentinelOne 追加属性 [sn_sec_sgc_sntlone_additonal_attributes] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
NetworkInterfaces 名	networkinterfaces_name
ネットワークインターフェイス GatewayMacAddress	networkinterfaces_gatewaymacaddress
UUID	uuid
構成アイテム	configuration_item
ネットワーク隔離が有効	network_quarantine_enabled
前回成功したスキャン日	last_successful_scan_date
License_Key	license_key
最初に検出	first_discovered
場所が有効	location_enabled
Ad ComputerDistinguishedName	ad_computerdistinguishedname
エージェントのバージョン	agent_version
スキャンステータス	scan_status
スキャン開始時刻	scan_started_at
ID	ID
IP アドレスサブネット	ip_address_subnet
緩和モード 不審	mitigation_mode_suspicious
前回のスキャン終了日時	last_scan_finished_at
ファイアウォールが有効になりました	firewall_enabled
コンソール移行ステータス	console_migration_status
グループ ID	group_id
運用ステータスの有効期限	operational_state_expiration
管理の最後の IP	last_ip_to_mgmt
脅威の再起動が必要	threat_reboot_required
マシンタイプ	machine_type
アンインストールを保留中 レンジャーステータス	Is_pending_uninstall ranger_status
広告 LastUserDistinguishedName	ad_lastuserdistinguishedname
最新エージェント	agent_up_to_date
レンジャーバージョン	ranger_version
前回の起動時間	last_boot_time

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
ディスク暗号化ステータス	disk_encryption_status
緩和モード	mitigation_mode
前回のフルスキャン	last_full_scan
エージェントがアンインストールされました	agent_uninstalled
拡張 ID	extenal_id
更新日	updated_at
前回のスキャンの中止日時	last_scan_aborted_at
ネットワークステータス	network_status
アラートアイコンを表示	show_alert_icon
登録日	subscribed_on
アカウント ID	account_id
最近のアクティブ	recently_active
アクティブな脅威	active_threats
リモートシェルを許可	allow_remote_shell
サイト名	site_name
最初のフルモード時間	first_full_mode_time
感染	感染
アプリ脆弱性ステータス	app_vulnerability_status
サイト ID	site_id
エージェントインストーラータイプ	agent_installer_type
アカウント名	acount_name
NetworkInterfaces 名	networkinterfaces_name
ネットワークインターフェイス GatewayMacAddress	networkinterfaces_gatewaymacaddress
NetworkInterfaces ID	networkinterfaces_id
user_actions_needed	user_actions_needed
aws_security_group	aws_security_group
proxyState_console	proxyState_console
proxyState_deepVisibility	proxyState_deepVisibility
広告の UserPrincipalName	ad_userPrincipalName
広告 ComputerMemberOf	ad_computerMemberOf
Ad ComputerDistinguishedName	ad_computerDistinguishedName
広告 LastUserMemberOf	ad_lastUserMemberOf
広告 LastUserDistinguishedName	ad_lastUserDistinguishedName
広告メール	ad_mail
エージェントが廃止されました	agent_decommissioned

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
エージェントの運用ステータス	agent_operational_state
前回のアクティブ日	last_active_date
グループ更新日	group_updated_at
権限がありません	missing_permissions

SentinelOne のサービスグラフコネクタ のプロパティ

プロパティ	説明
sn_sec_sgc_sntlone.api_page_size	取得するレコードの数をページごとに入力します。 • タイプ: 文字列 • デフォルト値：1000 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル

注:
システムプロパティ [sys_properties] テーブルを開くには、「sys_properties」と入力します。ナビゲーションフィルターの LIST。

Splunk のサービスグラフコネクタ

Splunk のサービスグラフコネクタは、資産インベントリデータ (ハードウェアとソフトウェア) をSplunkデータベースから ServiceNow AI Platform　インスタンスの 構成管理データベース (CMDB) アプリケーションにプルします。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

サポートされているバージョン

サポートされているバージョン：

- Xanadu
- Washingtondc
- バンクーバー

ユースケース

デフォルトでは、Splunk のサービスグラフコネクタは次の基本的な転送の詳細をプルします。

- フォワーダーのバージョン
- フォワーダーのタイプ
- フォワーダーの最終チェックイン時間

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- OS
- ホスト
- ホスト IP アドレス

Splunk アドオンのサービスグラフコネクタを使用すると、次の詳細を含む Splunk のサービスグラフコネクタを使用して、Windows資産およびLinux資産の拡張データをインポートするオプションがあります。

- MAC アドレス
- オペレーティングシステムの詳細
- 資産名
- ソフトウェアの詳細
- ファイルシステム
- 前回のログオン日
- オープンポート

このデータは、構成管理データベース (CMDB) および Splunk 資産の詳細拡張属性カスタムテーブルに格納されます。☒れらの拡張資産の詳細をインポートするには、アドオンが必要です。「のサービスグラフコネクタのアドオンのインストール Splunk」を参照してください。

ガイド付きセットアップ

Splunk のサービスグラフコネクタのガイド付きセットアップでは、インスタンスで統合を構成するための整理された一連のタスクが用意されています。ガイド付きセットアップにアクセスするには、「Splunk のサービスグラフコネクタの構成」というタイトルのセクションを参照してください。

CMDB 統合ダッシュボード

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべての統合のステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。すべての統合実行のメトリクスを確認することができます。特定の CMDB 統合、特定の期間、または特定の統合実行に関してビューをフィルタリングすることもできます。CMDB 統合ダッシュボードでの統合の監視の詳細については、「CMDB 統合ダッシュボードの使用」を参照してください。

Splunk のサービスグラフコネクタの構成

ガイド付きセットアップで接続の構成、スケジュール済みインポートの設定、正常な接続の検証、および必要に応じて複数のインスタンスの追加を行います。

始める前に

この サービスグラフコネクタを使用するには、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) 可視化アプリケーションまたは ITOM ディスカバリーアプリケーションをベースにしたサブスクリプションユニットへのサブスクリプションが必要です。ご利用のサブスクリプションの「ServiceNow サブスクリプションユニットの概要」の「管理対象の IT リソースタイプ」というタイトルのセクションで定義されているとおり、CMDB でこの サービスグラフコネクタ によって作成または変更されていても、ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー によってまだ管理されていない管理対象の IT リソースの場合、これらのリソースにより、そのアプリケーションからのサブスクリプションユニットの消費量が増加します。ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー内の現在のサブスクリプションユニットの消費量を確認し、利用可能なキャパシティを確認してください。

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- ITOM ディスカバリーライセンスプラグイン (com.snc.itom.discovery.license)。このプラグインを有効にする必要があります。
- ITOM Licensing プラグイン (com.snc.itom.license)。詳細については、「ディスカバリーの要求」を参照してください。
- 自動的にインストールされる Datastream Action プラグイン (com.glide.hub.action_type.datastream)。
- オプション：イベントの取り込みにのみ必要です。Observability Commons for CMDB (sn_observability)。使用する場合は、イベント管理を機能させるために、コネクタをインストールする前に、このアプリをインストールする必要があります。詳細については、ServiceNow Store の「Observability Commons for CMDB」を参照してください。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Splunk** > セットアップ インスタンスのナビゲーションパネル内にあります。
2. [ガイド付きセットアップへようこそ (Welcome to Guided Setup)] ホームページで、[続行] を選択します。
3. 表示される [エクスペリエンス] ページで、[最適なエクスペリエンス]、[続行] の順に選択します。
   [Splunk のサービスグラフコネクタ] ページには、次の 3 つのタスクが表示されます。
   - 接続の構成
   - 複数のインスタンスを追加
   - スケジュール済みインポートジョブを設定
4. [接続の構成] を選択して展開します。
   次の 3 つのタスクがあります。
   - Splunk 認証情報の構成
   - Splunk HTTP 接続を構成
   - テスト接続
5. **[Splunk** 認証情報の構成 **(Configure Splunk authentication credentials)]** を選択し、フィールドに入力します。

   a. 認証情報の名前を入力します (**SG-Splunk Credential** など)。

   b. [有効] チェックボックスがオンになっていることを確認します。

   c. Splunk インスタンスのユーザー名とパスワードを入力します。

   d. 他のフィールド値は現在の設定のままにします。

   e. [基本認証情報] というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

   f. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
   [Splunk HTTP 接続を構成] ページが表示されます。

6. Splunk HTTP 接続を構成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

a. フィールドに入力します。

フィールド	値
名前	接続名 (SG-Splunk Connection など)。
アクティブ	選択済み。
認証情報	接続に使用する認証情報。リストから 1 つ選択します。
ドメイン	global。
接続エイリアス	リストから 1 つ選択します (**sn_sec_sgc_splunk.SGSplunk** など)。
URL ビルダー	チェックボックスをオンにします。新規フィールドに入力します。
ホスト	「https」を含まない URL の Splunk ドメイン部分。たとえば、 splunk3.com や IP アドレスなどです。
デフォルトポートを上書き	たとえば、Splunk インスタンスポート 8089 などです。
プロトコル	https。
(オプション) MID サーバーを使用	利用可能な場合は、接続専用の MID サーバーのチェックボックスをオンにします。 **i.** [MID 選択] ドロップダウンリストから [特定の **MID** サーバー] を選択します。 **ii.** リストから MID サーバーを選択します。 **注:** 接続がパブリックにアクセスできない場合は、オンプレミス接続に MID サーバーが必要です。

b. [HTTP(s) 接続] というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

c. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
[テスト接続] ページが表示されます。

d. オプション: 「**Is the servicenow addon installed** (*is_snow_addon_installed*)」のフラグを設定します。
デフォルトでは、[サービスグラフ接続のプロパティ] タブのプロパティは **false** に設定されています。

オプション	説明
false	既定のクエリは、ホスト名やオペレーティング システムなど、フォワーダーに関する重要な情報のみを抽出するように設定されています。☒

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

オプション	説明
true	このクエリは、フォワーダーに関する詳細情報と、ServiceNow アドオンを介した広範な資産の詳細を提供します。 (Optional) このデータは、アドオンが Splunk インスタンスにインストールされている場合にのみインポートされます。

7. 接続をテストします。

   a. [関連リンク] の下にある [テスト接続] リンクを選択します。
   接続が成功すると、[ステータスコード] フィールドに 201 が表示され、しばらくしてメッセージが表示されます。接続テストに失敗した場合は、[メッセージ] フィールドと [提案] フィールドで続行方法を確認してください。

   b. テストが正常に終了した後、[サービスグラフ接続] というタイトルのグレーのヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

   c. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
   [複数のインスタンスを追加] のステップが表示されます。複数のインスタンスを追加するには、ステップ 9 に進みます。このステップはオプションであり、データをインポートできることを確認した後で、複数のインスタンスを設定することもできます。インポートスケジュールを設定するには、次のステップに従います。

8. スケジュール済みジョブを設定するには、ヘッダーの [複数のインスタンスを追加] の下のドロップダウンリストから [スケジュール済みインポートジョブを設定します] を選択します。

   a. [スケジュール済みジョブを構成します] ページで、[予定されているデータインポート] の下にあるレコードを選択します。

   b. [実行] フィールドのリストから頻度を選択します。
   スケジュールする前にテストインポートを実行する場合は、 **[1** 回] を選択することをお勧めします。

   c. [アクティブ] チェックボックスをオンにしてスケジュール済みジョブをアクティブ化します。

   d. オプション: 必要に応じてフィールドを編集します。

   (Optional) データインポートを確認するための最初の数回の実行では、これらのフィールドをデフォルト設定のままにしておくこともできます。

フィールド	値
名前	スケジュール済みジョブの一意の名前。
アプリケーション	読み取り専用：Splunk のサービスグラフコネクタ。
データソース	使用されるデータソース。
実行方法	指定した別のユーザーの認証情報を使用してスケジュール済みジョブを実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	値
時刻	ジョブを実行する時刻。
条件付き	このジョブが実行される特定の条件。
接続を使用	最初の実行では、このチェックボックスを非アクティブにしたままにします。このジョブの別の接続と資格情報を指定します。
同時インポート	チェックボックスをオンのままにします。データを複数のインポートセットに分割します。詳しい情報についてはフィールドメッセージを参照してください。
パーティションメソッド	[カスタムサイズ] のままにします。
パーティションサイズ	15,000。初期スケジューリングのインポートセットサイズは、この値のままにしておきます。
インポート前処理スクリプトの実行	チェックボックスをオンのままにします。インポートが実行される前に実行するスクリプトを指定します。
インポート後処理スクリプトの実行	チェックボックスをオンのままにします。インポートが実行された後に実行するスクリプトを指定します。

e. オプション: [今すぐ実行] を選択してジョブを実行します。
ジョブをオンデマンドで実行しない場合は、設定したスケジュールに従って次のジョブが実行されます。

f. [予定されているデータインポート] というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

g. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
メインタスクページが表示されます。

9. オプション: 複数のインスタンスを追加するには、[データソースを更新 **(Update Data Sources)**] を選択します。

(Optional) 表示時は、ページの上部に記載されている手順に従って、アプリケーションピッカーでアプリケーションスコープを切り替え、レコードを開いて編集し、保存します。

a. [データソースアクセスを更新] ページで、[データソース] を選択します。

b. 表示されるページで、[アプリケーションのアクセス] タブを選択します。

c. アクセスの設定を確認し、必要に応じて更新します。

d. [テーブル] というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

e. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

f. [データインポートのスケジュールの更新 **(Update Schedule Data Import)]** レコードで、**[Schedule Data Import** (データインポートのスケジュール)] を選択して開きます。

g. [アプリケーションのアクセス] タブを選択して、権限の設定を表示します。

h. 設定に問題がなければ、[テーブル] というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

i. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。

j. ページの上部に記載されている手順に従って、アプリケーションピッカーでアプリケーションスコープを切り替え、レコードを開いて編集し、保存します。

k. [別の接続を追加] ページで、[ここをクリック] リンクを選択します。
[フローデザイナーの接続 (Flow Designer connection)] ページが表示され、新しい接続を作成できます。

l. このページで、[接続を追加] を選択します。

m. 接続情報をフィールドに入力します。

フィールド	説明
Splunk 接続名	接続の一意の名前です。
Splunk 接続 URL	https 形式の接続 URL。
ユーザー名	Splunk ユーザー名。
パスワード	Splunk パスワード。

n. [接続を作成] を選択します。
接続がページに表示されます。

o. [複数のインスタンスを追加] ページで、[完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
[新規 HTTP 接続の MID サーバーを構成 (Configure MID Server for new HTTP connection)] ページが表示されます。

p. 新しい接続を見つけて選択し、レコードを開きます。
接続 URL が [接続 URL] フィールドに表示されます。

q. オプション: [MID サーバーを使用] チェックボックスをオンにして、MID サーバーを追加します。

i. [MID 選択] ドロップダウンリストから [特定の **MID** サーバー] を選択します。

ii. リストから MID サーバーを選択します。

r. [HTTP(s) 接続] というタイトルの灰色のヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

s. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
[新しい接続をテスト] ページが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

10. 新しい接続をテストします。

    a. テストする接続までスクロールして選択します。

    b. [関連リンク] の下にある [テスト接続] リンクを選択します。
    接続が成功すると、[ステータスコード] フィールドに 201 が表示され、しばらくしてメッセージが表示されます。接続テストに失敗した場合は、[メッセージ] フィールドと [提案] フィールドで続行方法を確認してください。

    c. テストが正常に終了した後、[サービスグラフ接続] というタイトルのグレーのヘッダーを右クリックして、[保存] を選択します。

    d. [完了としてマーク] を選択し、[続行] を選択します。
    [スケジュール済みジョブを構成します] ページが表示されます。

    e. ガイド付きセットアップの「Splunk のサービスグラフコネクタ」ページで、[完了] を選択して構成を終了します。

Splunk アドオンのサービスグラフコネクタ

ServiceNow Engineering が開発したアドオンを使用した Splunk のサービスグラフコネクタを使用して、より詳細な資産データをインポートします。このアドオンを使用すると、 Windows 資産および Linux 資産に関するデータをインポートできます。

Splunk のサービスグラフコネクタ

Splunk のサービスグラフコネクタは、Splunk製品からコンピューターとソフトウェアの情報を取得し、インスタンスの構成管理データベース (CMDB) にインポートします。デフォルトでは、次の基本データがインポートされます。

- フォワーダーのバージョン (エージェント)
- フォワーダーのタイプ (エージェント)
- フォワーダーの最終チェックイン時刻 (エージェント)
- OS
- ホスト
- ホスト IP アドレス

Splunk のサービスグラフコネクタは ServiceNow® Store で利用できます。

Windows資産およびLinux資産のServiceNowアドオン

Windows and Linux Assets アドオンを使用すると、次のデータを含む Splunk のサービスグラフコネクタを使用して、より詳細な資産データをインポートできます。

- MAC アドレス
- オペレーティングシステムの詳細
- 資産名
- インストール済みソフトウェアの詳細
- ファイルシステム
- 前回のログオン日

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- オープンポート
- 実行中のプロセス
- 実行中のサービス

このアドオンは、splunkbase から Splunk コンソールにダウンロードできます。

アドオンのダウンロードとインストール

このアドオンをインストールする前に、次のアプリケーションとアドオンがインストールされ、アクティブ化されていることを確認する必要があります。

- サービスグラフコネクタ Splunk
- Splunk_TA_nix バージョン 9.0.0 (Linux) 以降
- Splunk_TA_windows バージョン 8.9.0 以降のアドオンは Splunkbase から入手できます。

これらのアドオンを使用すると、Splunk サービスグラフコネクタ API を使用したインポートで、LinuxおよびWindows資産に関連するより具体的なデータを特定してインポートできます。

たとえば、これらのアドオンから検索すると、 Windows ドライバー、 Windows ネットワークアダプター、 Linux ハードウェア、およびその他の OS の詳細に関する必要なデータが得られる場合があります。

ターゲット作業負荷

app.manifest では、特定のマシン上の個々のエージェントが、データが収集、保存、管理される中央ハブ (サーバー) に情報を送信します。この中央マシンは、アプリがインストールされる場所です。

ワークロードを調整して、検索、インデックス作成、またはその他のワークロードのリソースを指定するには、 Splunk Web で 設定 > 作業負荷管理 > 作業負荷ルール.

[状態] 列で、トグルを選択して個々のワークロード ルールを有効または無効にします。

サポートされている展開

このアドオンは、次の種類の展開をサポートしています。

- スタンドアロン
- 分散
- 検索ヘッドクラスタリング

サポートされているワークロードの詳細については、 Splunk ドキュメントを参照してください。

のサービスグラフコネクタのアドオンのインストール **Splunk**®

ServiceNow エンジニアリングによって開発されたSplunkアドオンをsplunkbaseからインストールして、WindowsおよびLinux資産を検索します。

始める前に

必要なロール：admin または security_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 **Splunk**ベース (SplunkBase) に移動してログインします。
2. Splunkコンソールで、 アプリ > その他のアプリを追加.
3. **Windows** および **Linux** 資産用の **ServiceNow** アドオンアプリを見つけて、[インストール] を選択します。

   注:
   アプリ内からアップグレードできます。

4. プロンプトに従います。
5. オプション: 移動先 設定 > 検索、レポート、アラート 検索がスケジュールされているときに表示します。

   注:

   (Optional) スケジュールは変更できますが、スケジュールは特定の順序で実行され、リスト内の次の検索が開始される前に正常に完了する必要があるため、設定をデフォルトのままにしておくことをお勧めします。

   すべての検索が完了すると、データは各検索からいくつかの結合されたキーと値のペアリング (kvstore) にグループ化され、インスタンスにインポートされます (資産の詳細、資産プロセスの詳細、資産サービスの詳細、および資産ソフトウェアの詳細)。

6. 選択 アプリ:Search **and Reporting (search)** > **Windows** および **Linux** 資産用の **ServiceNow** アドオン。

   デフォルトでは、検索データは次のキー定義に保存されます。

   - Asset_index_macro:Index="internal"
   - Asset_linex_Index_macro:index="main"
   - Asset_windows_index="main"

   LinuxとWindowsの検索データをカスタムインデックスに保存する場合は、検索マクロを更新する必要があります。

7. 検索マクロを更新するには、次に移動します: 設定 > 詳細検索 > 検索マクロ > **Search & Reporting** (検索) > **Windows** および **Linux** 用の **ServiceNow** アドオン資産 **ServiceNow_TA_windows_linux_assets**
8. [マクロの検索] ページの [定義] 列で、必要に応じてインデックスを更新します。
9. オプション: 作業負荷を調整して、検索、インデックス作成、およびその他の作業負荷のリソースを指定します。

   a. Splunk Web で、 設定 > 作業負荷管理 > 作業負荷ルール.

   b. [状態] 列で、トグルを選択して個々のワークロード ルールを有効または無効にします。
   ターゲットワークロードとサポートされている展開の詳細については、 Splunk アドオンのサービスグラフコネクタ を参照してください。

Splunk のサービスグラフコネクタでターゲットとなる **CMDB** クラス

接続の設定が完了したら、定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから拡張されたテーブルに保存されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コンピューター [cmdb_ci_computer]

ハードウェア [cmdb_ci_computer] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
シリアル番号	serial_number
オペレーティングシステム	os
OS バージョン	os_version
CPU 名	cpu_name
CPU メーカー	cpu_manufacturer
CPU タイプ	cpu_type
CPU 速度 (MHz)	cpu_speed
CPU コア数	cpu_core_count
CPU カウント	cpu_count
メーカー	manufacturer

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
IP アドレス	ip_address

ネットワークアダプター [cmdb_ci_network_adapter]

ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
MAC アドレス	mac_address
メーカー	manufacturer

ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]

ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
バージョン	version

ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
製品名	ソフトウェア
インストール先	installed_on

ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install]

ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。このテーブルは、ソフトウェア資産管理アプリケーションがインストールされている場合にのみ入力されます。

属性ラベル	属性の名前
表示名	display_name
バージョン	version
ディスカバリーソース	discovery_source

Splunk 資産の詳細 [sn_sec_sgc_splunk_asset_details]

Splunk 資産の詳細 [sn_sec_sgc_splunk_asset_details] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
構成アイテム	configuration_item
フォワーダー GUID	forwarder_guid
フォワーダータイプ	forwarder_type
フォワーダーバージョン	forwarder_version
ホスト名	host_name
ホストステータス	host_status
ホストタイプ	host_type
前回のログオン日	last_check_in
モデル名	model_name
OS アーキテクチャ	os_architecture
OS ビルド番号	os_build_number
OS ファミリ	os_family

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コンピューター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
コンピューター [cmdb_rel_ci	Owns::Owned by	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
コンピューター [cmdb_rel_ci	Owns::Owned by	ネットワークアダプター [cmdb_ci_network_adapter]
コンピューター [cmdb_rel_ci	Contains::Contained by	ファイルシステム [cmdb_ci_file_system]

SolarWinds のサービスグラフコネクタ

SolarWinds のサービスグラフコネクタ を使用して、SolarWinds ソフトウェアから ServiceNow インスタンスにデータをプルします。

SolarWinds のサービスグラフコネクタ は、資産インベントリデータ (ハードウェアとソフトウェア) を SolarWinds データベースから ServiceNow　構成管理データベース (CMDB) アプリケーションにプルします。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

サポートされているバージョン

- サポートされている SolarWinds Orion の最小バージョン：
  - 2019.4 HF6
  - 2020.2.1. HF2
- サポートされている ServiceNow のバージョン：
  - Washington DC
  - Xanadu
  - Yokohama

ユースケース

サービスグラフコネクタ の使用方法の例を次に示します。

- ハードウェア、仮想化とクラウドリソース、およびソフトウェアの資産情報の自動正規化
- 同期スケジュールを設定して保存する機能

ガイド付きセットアップ

SolarWinds のサービスグラフコネクタ のガイド付きセットアップでは、インスタンスの統合を構成するための、整理され順序の付いたタスクが用意されています。ガイド付きセットアップにアクセスするには、「SolarWinds のサービスグラフコネクタの構成」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB 統合ダッシュボード

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべての サービスグラフコネクタ のステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。すべての統合実行のメトリクスを確認することができます。特定の統合、特定の期間、または特定の統合実行に関してビューをフィルタリングすることもできます。CMDB 統合ダッシュボードでの SolarWinds 統合の監視の詳細については、「CMDB 統合ダッシュボードの使用」を参照してください。

データマッピング

SolarWinds ソフトウェアのデータソースのデータは、強力な変換エンジン (RTE) を使用してマッピングされ、ServiceNow CMDB テーブルに変換されます。データは、識別および調整エンジン (IRE) を使用して ServiceNow CMDB に挿入されます。

接続の設定が完了したら、 SolarWinds ソフトウェアから定期的にデータをプルするように統合を構成できます。

データはステージングテーブルにロードされてから次の CMDB ターゲットテーブルに挿入されます。

- AIX サーバー [cmdb_ci_aix_server]
- 可用性ゾーン [cmdb_ci_availability_zone]
- CI 関係 [cmdb_rel_ci]
- クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]
- クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]
- クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]
- コンピューター [cmdb_ci_computer]
- ディスク [cmdb_ci_disk]
- ハードウェア [cmdb_ci_hardware]
- ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]
- Hyper-V サーバー [cmdb_ci_hyper_v_server]
- IIS 仮想ディレクトリ [cmdb_ci_iisdirectory]
- イメージ [cmdb_ci_os_template]
- IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
- Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server]
- 論理データセンター [cmdb_ci_logical_datacenter]
- Microsoft IIS Web Server [cmdb_ci_microsoft_iis_web_server]
- MS SQL Server [cmdb_ci_db_mssql_server]
- MS SQL データベース [cmdb_ci_db_mssql_database]
- ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]
- ネットワーク機器 [cmdb_ci_netgear]
- シリアル番号 [cmdb_serial_number]
- サーバー [cmdb_ci_server]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install] (ソフトウェア資産管理 (SAM) アプリケーションがインストールされている場合)
- ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] (SAM アプリケーションがインストールされていない場合)
- ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] (SAM アプリケーションがインストールされていない場合)
- Solaris サーバー [cmdb_ci_solaris_server]
- ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]
- UNIX サーバー [cmdb_ci_unix_server]
- VM インスタンス [cmdb_ci_vm_instance]
- Windows サーバー [cmdb_ci_win_server]

SolarWinds からデータをプルしたときにデータが保存される場所の詳細については、「SolarWinds のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス」を参照してください。

統合ハブ ETL アプリを使用して、データマップを表示できます。詳細については、「統合ハブ ETL」を参照してください。

関連情報

サービスグラフコネクタ

SGC セントラル を使用して SolarWinds のサービスグラフコネクタを構成する

SGC セントラル アプリケーションで利用可能なプレイブックを使用して、SolarWinds データを CMDB にプルするための SolarWinds のサービスグラフコネクタをセットアップします。

始める前に

ServiceNow Store からSolarWinds のサービスグラフコネクタバージョン 2.6.0 以降をインストールします。 インストール手順 ServiceNow Store については、「 ServiceNow Store アプリケーションのインストール 」を参照してください。

エアギャップ接続は、 SolarWinds のサービスグラフコネクタのバージョン2.5.0から使用できます。標準データソースまたはエアギャップデータソースのいずれかを設定できます。エア ギャップ データ ソースを設定する前に、安全性の高いサーバーと安全性の低いサーバーで SolarWinds のサービスグラフコネクタ のエア ギャップ ソリューションを構成する必要があります。「のエアギャップ接続の構成 SolarWinds のサービスグラフコネクタ」を参照してください。

必要なロール:admin または cmdb_inst_admin

このタスクについて

オンボーディングコネクタのプレイブックエクスペリエンスは、CMDB ワークスペースのSGC セントラルでアクティブ化されます。SGC セントラル アプリケーションを構成するには「SGC セントラルの構成」を参照し、プレイブックの操作方法の詳細については「プレイブックの操作 」を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [ダッシュボード] ページで、 [接続を作成] を選択します。

> **ヒント:**
> または、 [すべての接続] ページで [接続を作成] を選択することもできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

4. [接続を作成] ウィンドウで、SolarWinds コネクタタイプを選択し、[接続を作成] を選択します。
5. コネクタを使用して初めて接続を設定するときは、最初の前提条件を満たしてください。

   注:
   この手順は、初回セットアップ時にのみ必要です。「で接続を作成するときに初期セットアップタスクを実行する SGC セントラル」を参照してください。

6. データをインポートするために、コネクタ構成用のセットアップを完了します。

   a. データソースタイプを選択します。

      i. プレイブック のセットアップステージで 、[データソースタイプを選択] アクティビティを選択します。

         - インターネットに直接アクセスできる環境で作業している場合は、[標準データソース] を選択します。

           ステップ 6.c に進みます。

         - インターネットに直接アクセスできない制限された環境で作業している場合は、[エアギャップデータソース] を選択します。

      ii. **[Continue** (続行)] を選択します。

   b. PowerShell スクリプトをダウンロードして実行し、エアギャップ接続を設定します。

      注:
      エアギャップデータソースを追加する前に、安全性の高いサーバーと安全性の低いサーバーで SolarWinds のサービスグラフコネクタ のエアギャップソリューションを構成する必要があります。「のエアギャップ接続の構成 SolarWinds のサービスグラフコネクタ」を参照してください。

      i. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[**PowerShell** スクリプトのダウンロード] アクティビティを選択します。

         [**PowerShell** スクリプトのダウンロード] アクティビティは、ステップ 6.a でデータソースタイプとして [エアギャップデータソース] を選択した場合にのみ表示されます。

      ii. **[PowerShell** スクリプトのダウンロード] を選択します。

      iii. PowerShell スクリプトを実行します。

         エアギャップ接続の構成の詳細については、「 のエアギャップ接続の構成 SolarWinds のサービスグラフコネクタ」を参照してください。

      iv. エアギャップ接続を構成したら、[続行]を選択します。

   c. 接続を作成してテストします。

      i. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[接続を作成してテスト **(Create and test connection)]** アクティビティを選択します。

      ii. フォームで、フィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 標準データソースの場合:

  [接続を作成してテスト **(Create and test connection)]** フォーム

フィールド	説明
接続名	接続の表示名。
接続 URL	SolarWindsの接続ホスト名。
ユーザー名	SolarWinds 認証に使用するユーザー名。
パスワード	SolarWinds 認証のパスワード。
MID サーバーを使用	MID サーバーを使用するためのオプションです。このチェックボックスをオンにします。
MID 選択	リストから MID サーバーを選択します。 このフィールドは、**[MID** サーバーを使用] チェックボックスをオンにした場合にのみ表示されます。
MID アプリケーション	リストから MID サーバーアプリケーションを選択します。 このフィールドは、**[MID** サーバーを使用] チェックボックスをオンにした場合にのみ表示されます。

- エアギャップデータソースの場合:

  [接続を作成してテスト **(Create and test connection)]** フォーム

フィールド	説明
接続名	接続の表示名。
親ディレクトリ	安全性の低いサーバーでデータが保存される SolarWinds ディレクトリのパス。
取得後のアーカイブデータ	取得後にデータをアーカイブするオプション。
アーカイブパス [オプション]	[取得後にデータをアーカイブ する] チェックボックスがオンになっている場合に、データをアーカイブするフォルダー。
MID サーバー	安全性の低いサーバーに展開した MID サーバーの名前。 「安全性の低いサーバーでの SolarWinds のサービスグラフコネクタ に対するエアギャップソリューションの構成」を参照してください。

iii. [接続の作成とテスト **(Create and test connection)]** を選択します。

iv. 接続テストが完了したら、[続行] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

d. リソースにアクセスするためのコネクタのプロパティを設定します。

i. プレイブックの [セットアップ **(Setup)**] ステージで、[構成プロパティを設定 **(Set configuration properties)**] アクティビティを選択します。

- サービス & アプリケーションモニター (SAM) モジュールが SolarWinds インスタンスにインストールされている場合は、[**SAM** インストール済み] を選択します。
- Network Performance Monitor (NPM) モジュールが SolarWinds インスタンスにインストールされている場合は、[インストール済み **NPM**] を選択します。

ii. **[Continue** (続行)] を選択します。

e. 定期的にデータをインポートするようにインポートスケジュールを構成します。

i. プレイブックの [セットアップ **(Setup)**] ステージで、[インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)**] アクティビティを選択します。

ii. [スケジュールをインポート] リストで [親スケジュール済みデータインポート] を展開し、[SG-Solarwinds ハードウェア] スケジュール済みインポートを選択します。

iii. [インポートスケジュールの構成] ダイアログボックスで、[アクティブ] チェックボックスをオンにして、実行スケジュールと時間の詳細を入力します。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

iv. **[Save** (保存)] を選択します。

または、[今すぐ実行] を選択して、インポートスケジュールをすぐに実行します。

v. **[Continue** (続行)] を選択します。

f. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[接続の作成を確認] アクティビティを選択して、接続が作成されたかどうかを確認します。

次のタスク

[すべての接続を表示 **(View all connections)**] を選択して、接続の詳細を確認します。構成された接続が [インストール済み接続 (Installed connections)] リストに表示されます。

関連情報

SolarWinds のサービスグラフコネクタ

SolarWinds のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス

SolarWinds のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

のエアギャップ接続の構成 SolarWinds のサービスグラフコネクタ

SolarWinds のサービスグラフコネクタの構成

SolarWinds データを CMDB にインポートするための認証情報とスケジュール済みジョブを設定します。

始める前に

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

この サービスグラフコネクタを使用するには、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) 可視化アプリケーションまたは ITOM ディスカバリーアプリケーションをベースにしたサブスクリプションユニットへのサブスクリプションが必要です。ご利用のサブスクリプションの「ServiceNow サブ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクリプションユニットの概要」の「管理対象の IT リソースタイプ」というタイトルのセクションで定義されているとおり、CMDB でこの サービスグラフコネクタ によって作成または変更されていても、ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー によってまだ管理されていない管理対象の IT リソースの場合、これらのリソースにより、そのアプリケーションからのサブスクリプションユニットの消費量が増加します。ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー内の現在のサブスクリプションユニットの消費量を確認し、利用可能なキャパシティを確認してください。

構成を開始する前に、次に移動します: システム定義 > ビジネスルールをクリックし、*ValidateServiceAccountID* ビジネスルールを非アクティブ化します。

エアギャップ接続は、 SolarWinds のサービスグラフコネクタのバージョン2.5.0から使用できます。通常のデータソースまたはエアギャップデータソースのいずれかを設定できます。エア ギャップ データ ソースを設定する前に、安全性の高いサーバーと安全性の低いサーバーで SolarWinds のサービスグラフコネクタ のエア ギャップ ソリューションを構成する必要があります。「のエアギャップ接続の構成 SolarWinds のサービスグラフコネクタ」を参照してください。

依存関係と要件：

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。
- ディスカバリーによって自動的にインストールされる Discovery コアプラグイン (com.snc.discovery.core)。
- ITOM Discovery ライセンスプラグイン (com.snc.itom.discovery.license)。このプラグインを有効にする必要があります。
- ITOM Licensing プラグイン (com.snc.itom.license)。詳細については、「ディスカバリーの要求」を参照してください。
- SolarWinds Orion プラットフォーム。
- SolarWinds Server & Application Monitorおよび/またはNetwork Performance Monitor。

必要なロール：

- ServiceNow プラットフォームを設定するため：アドミン
- SolarWindsデータにアクセスするには:SWIS(SolarWinds情報サービス)アクセス権を持つユーザー(データベースユーザーではなく、OrionのWebサイトと同じです)。

このタスクについて

注:
SolarWinds 統合は、Service & Application Monitor (SAM) と Network Performance Monitor (NPM) がインストールされていてもなくても機能します。

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **SolarWinds** > セットアップ.
2. [はじめに] ページで、[開始] を選択します。
3. SolarWinds SWIS API への接続に使用する認証情報を構成します。

   a. [SolarWinds のサービスグラフコネクタ] ページの [接続を構成] セクションで、[**SolarWinds SWIS API** への接続に使用する認証情報を構成します] タスクを選択します。

   b. [SolarWinds SWIS API への接続に使用する認証情報を構成します] タスクで、[構成] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

c. 基本認証情報フォームのフィールドに入力します。

ベーシック認証情報フォーム

フィールド	説明
名前	この認証情報に対する、分かりやすい名前。このフィールドは自動的に設定されます。オプションでこの設定を変更できます。
ユーザー名	SolarWinds ユーザー名。 **注:** SolarWindsユーザーは、統合によってデータをプルできるすべてのデータソースの SolarWinds Information Service API に対する読み取り権限を持つロールSolarWinds持っている必要があります。
パスワード	SolarWinds 暗号化された形式でデータベースに格納されているパスワード。
アクティブ	この認証情報がアクティブかどうかを確認するオプション。
認証情報エイリアス	この認証情報に対する詳細選択条件です。
順番	認証情報が試行される順番。数値が小さいものから先に試行します。

d. 必要に応じて [更新] を選択します。

e. [完了としてマーク] を選択して、[SolarWinds SWIS API への接続に使用する認証情報を構成します] タスクを完了に設定します。

4. SolarWinds HTTP 接続を構成します。

a. [SolarWinds HTTP 接続を構成] タスクで、[構成] を選択します。

b. [HTTP(S) 接続] フォームを確認し、必要に応じてフィールドに入力します。

HTTP(S) 接続フォーム

フィールド	説明
名前	接続の名前。このフィールドは自動的に設定されます。オプションで名前を変更できます。
MID サーバーを使用	接続で MID サーバーを使用できるようにするオプション。
ホスト	接続で使用されるターゲットホスト値このフィールドは自動的に接続 URL に設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
認証情報	接続で使用される認証情報の値。
接続エイリアス	接続の参照に使用できる接続エイリアスの値。
URL ビルダー	接続 URL をビルドするために使用される URL ビルダー
相互認証	相互認証を有効にするオプション。
プロトコル	接続で使用される基本となるプロトコル
アクティブ	HTTP 接続を有効にするオプション
ドメイン	接続が属するドメイン。
デフォルトポートを上書き	接続で使用されるターゲットポート値。
ベースパス	HTTP(S) 接続のベースパスは必須ですが、変更しないでください。

c. 必要に応じて [更新] を選択します。

d. [完了としてマーク] を選択して、[SolarWinds HTTP 接続の構成] タスクを完了に設定します。

5. SolarWindsモジュールを構成します。

a. [SolarWinds モジュールの構成] タスクで、[構成] を選択します。

b. 次のいずれかの方法で *sn_solarwinds_inte.npm_installed* および *sn_solarwinds_inte.sam_installed* のプロパティの値を更新します。

- それぞれのモジュールが SolarWinds インスタンスにインストールされている場合は、フィールドを **true** に設定します。
- それぞれのモジュールが SolarWinds インスタンスにインストールされていない場合は、フィールドを **false** に設定します。

> **注:**
> この更新により、API クラスとそこから返されるデータが変更されます。

c. [完了としてマーク] を選択して、[SolarWinds モジュールの構成] タスクを完了に設定します。

6. 接続をテストします。

a. [接続のテスト] タスクで、[構成] を選択します。

b. 自動的に設定される [データソース] フォームのフィールドを確認します。

データソースフォーム

フィールド	説明
名前	このデータソースの一意の名前
インポートセットテーブルラベル	このデータソース用に作成されるテーブルのラベル。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
インポートセットテーブル名	このデータソース用に作成されるテーブルの名前。
タイプ	インポートされるデータのデータストレージタイプ。
単一列のデータ	単一列のデータ。
アプリケーション	このレコードを含んでいるアプリケーションです。
データストリームアクション	データを取得するために呼び出されるデータソース要求アクション。

c. 接続をテストするには、**[20** 件のレコードのテストロード] 関連リンクを選択します。

接続のテストには少し時間がかかります。その後で、ページが更新されてテスト結果が表示されます。

このステップでは、SG-Solarwinds ハードウェアデータソースをテストし、データがステージングテーブルにロードされていることを確認します。SG-Solarwinds ハードウェアデータソースの接続に成功すると、すべての SolarWinds データソースが正常に接続されるため、すべてのデータソースを個別にテストする必要はありません。

[HTTP ステータス] フィールドが **200** になっている場合、接続は成功しています。[エラーコード] および [エラーメッセージ] がある場合、接続は失敗しているため、さらにトラブルシューティングが必要です。

d. ガイド付きセットアップに戻り、[完了としてマーク] を選択して [接続のテスト] タスクを完了に設定します。

7. 複数のインスタンスを追加します。

> **注:**
> 複数のインスタンスを追加する必要がない場合は、この手順をスキップできます。

a. [SolarWinds のサービスグラフコネクタ] ページの [複数のインスタンスを追加] セクションで、[データソースアクセスを更新] タスクを選択します。

b. [データソースアクセスを更新] タスクで、[構成] を選択します。

c. データソース [sys_data_source] テーブルを選択します。

d. アプリケーションピッカーを使用して、[グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

e. [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスがオンでない場合はオンにします。

f. [更新] を選択してタブを閉じ、ガイド付きセットアップに戻ります。

g. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを再び **SolarWinds** のサービスグラフコネクタ に変更します。

h. [完了としてマーク] を選択して、[データソースアクセスを更新] タスクを完了に設定します。

i. スケジュール設定済みデータインポート [scheduled_data_set] テーブルを使用した [スケジュール設定済みデータインポートアクセスを更新] タスクと [値] [sys_variable_table] テーブルを使用した [値アクセスを更新] タスクに対して7.gに7.dステップを繰り返し、[完了としてマーク] を選択してタスクを完了に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

8. 新しい接続のキャッシュをクリアします。

   a. データソースとインポートセットのキャッシュをクリアする タスクを選択し、構成 を選択します。

   b. キャッシュをクリアするには、[スコープ] メニューから [グローバル] を選択します。

   c. 次のスクリプトを入力します。

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");

GlideTableManager.invalidateTable("scheduled_import_set");
GlideCacheManager.flushTable("scheduled_import_set");

GlideTableManager.invalidateTable("sys_variable_value");
GlideCacheManager.flushTable("sys_variable_value");

GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

   d. [スクリプトの実行] を選択します。

   e. [スコープ] メニューから、**[SolarWinds** のサービスグラフコネクタ] を選択します。

   f. [完了としてマーク] を選択して、[データソースとインポートセットのキャッシュをクリア] タスクを完了に設定します。

9. 別の SolarWinds インスタンスへの接続を追加します。

   注:
   現在のスコープが **SolarWinds** のサービスグラフコネクタ であることを確認します。

   a. [別の接続を追加] タスクを選択し、[構成] を選択します。

   b. [データソースタイプを選択] セクションで、通常のデータソースまたはエアギャップデータソースのいずれかを選択します。
      - 通常のデータソースを追加または編集するには、[通常のデータソース] を選択します。
      - エア ギャップ データ ソースを追加または編集するには、 エア ギャップ データ ソースを選択します。

        注:
        エアギャップデータソースを追加する前に、安全性の高いサーバーと安全性の低いサーバーで SolarWinds のサービスグラフコネクタ のエアギャップソリューションを構成する必要があります。「のエアギャップ接続の構成 SolarWinds のサービスグラフコネクタ」を参照してください。

   c. 接続を作成または編集します。
      - 新しい接続を作成するには、[接続を追加] を選択します。
      - 既存の接続を編集するには、[編集] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

d. 必要に応じて、フォームのフィールドに入力するか、フィールドを編集します。

- 通常のデータソースの場合:

接続フォームの作成

フィールド	説明
接続名	接続の表示名。
接続 URL	SolarWindsの接続ホスト名。
ユーザー名	SolarWinds 認証に使用するユーザー名。
パスワード	SolarWinds 認証のパスワード。

- エアギャップデータソースの場合:

接続フォームの作成

フィールド	説明
接続名	接続の表示名。
MID サーバー	安全性の低いサーバーに展開した MID サーバーの名前。 「安全性の低いサーバーでの SolarWinds のサービスグラフコネクタ に対するエアギャップソリューションの構成」を参照してください。
親ディレクトリ	安全性の低いサーバーでデータが保存される SolarWinds ディレクトリのパス。
取得後のアーカイブデータ	取得後にデータをアーカイブするオプション。
アーカイブパス [オプション]	[取得後にデータをアーカイブ] チェックボックスがオンになっている場合に、データをアーカイブするフォルダー。

e. 接続を追加または保存します。

- 新しい接続を追加するには、[接続の作成] を選択します。
- 既存の接続の編集内容を保存するには、[接続を編集 **(Edit Connection)]** を選択します。

f. ガイド付きセットアップに戻り、[完了としてマーク] を選択して [別の接続を追加] タスクを完了に設定します。

g. 必要に応じて、作成した接続の MID サーバーを設定します。

i. [MID サーバーを構成] タスクで、[構成] を選択します。

ii. 作成した接続の名前を選択します。

iii. **[MID** サーバーを使用] チェックボックスをオンにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

iv. [更新] を選択します。

v. [完了としてマーク] を選択して、[MID サーバーを構成] タスクを完了に設定します。

h. 必要に応じて、 [SolarWinds モジュールの構成] セクションで [構成] を選択し、接続を構成します。

i. 終了したら、ウィンドウを閉じて、ガイド付きセットアップに戻ります。

j. [完了としてマーク] を選択して、[SolarWinds モジュールの構成] タスクを完了に設定します。

k. [新しい接続をテスト] タスクで、[構成] を選択します。

i. 新しく作成された接続に関連付けられたデータソースの名前を選択します。

ii. [20 件のレコードのテストロード] 関連リンクを選択します。

> **注:**
> 表示された完了コードが [Success] の場合、ソースが検証されます。表示された完了コードが [Error] の場合、修正が必要なエラーがあります。

iii. ガイド付きセットアップに戻り、[完了としてマーク] を選択して [新しい接続のテスト] タスクを完了に設定します。

10. スケジュール済みインポートジョブをセットアップします。

a. [SolarWinds のサービスグラフコネクタ] ページの [スケジュール済みインポートジョブを設定 (Set up scheduled import jobs)] セクションで、[スケジュール済みインポートジョブを構成 **(Configure the scheduled import jobs**)] タスクを選択します。

b. [スケジュール済みインポートジョブを構成] タスクの [構成] を選択します。

c. 自動的に設定される [スケジュール設定済みデータインポート] フォームのフィールドを確認します。

[スケジュール設定済みデータインポート] フォーム

フィールド	説明
名前	スケジュール済みジョブの名前。
データソース	インポートするデータを定義するデータソースレコード。
実行方法	指定したユーザーの認証情報を使用してスケジュール済みジョブを実行するオプション。
アクティブ	スケジュール済みジョブをアクティブ化するためのオプション。このオプションを選択します。
同時インポート	複数のインポートセットからデータをロードする関数。この関数は、データの処理と変換を同時に行います。
パーティションメソッド	同時インポートセットのパーティションメソッド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
パーティションサイズ	初期スケジューリングのインポートセットサイズ。
インポート前処理スクリプトの実行	インポートが実行される前にインポート前処理スクリプトを実行するオプション。
インポート後処理スクリプトの実行	インポートが実行された後にインポート後処理スクリプトを実行するオプション。
アプリケーション	このレコードを含んでいるアプリケーションです。
実行	インポートを実行する頻度。
条件付き	このジョブの実行条件。

注:
すべてのアクティブな SolarWinds スケジュール済みジョブは、SG-Solarwinds ハードウェアのスケジュール済みジョブが実行された後に、指定された順序で実行されます。統合に応じて、SolarWindsスケジュール済みジョブごとに [アクティブ] 設定を変更できます。

d. 必要に応じて [更新] を選択し、[完了としてマーク] を選択して [スケジュール済みインポートジョブの設定] タスクを完了に設定します。

関連情報

- SolarWinds のサービスグラフコネクタ
- SolarWinds のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス
- SGC セントラル を使用して SolarWinds のサービスグラフコネクタを構成する
- SolarWinds のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス
- のエアギャップ接続の構成 SolarWinds のサービスグラフコネクタ

SolarWinds のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス

接続の設定が完了したら、Solarwinds から定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから拡張されたテーブルに保存されます。

可用性ゾーン [cmdb_ci_availability_zone] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id

可用性ゾーン用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
可用性ゾーン [cmdb_ci_availability_zone]	Contains::Contained by	クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]
可用性ゾーン [cmdb_ci_availability_zone]	Contains::Contained by	クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

クラウドキーペア [cmdb_ci_cloud_key_pair] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
オブジェクト ID	object_id
名前	name

クラウドキーペア用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドキーペア [cmdb_ci_cloud_key_pair]	Hosted on::Hosts	論理データセンター [cmdb_ci_logical_datacenter]

クラウドネットワーク [cmdb_ci_network] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id

クラウドネットワーク用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]	Contains::Contained by	クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet]
クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]	Hosted on::Hosts	論理データセンター [cmdb_ci_logical_datacenter]

クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
アカウント ID	account_id
名前	name
オブジェクト ID	object_id
データセンタータイプ	datacenter_type

クラウドサブネット [cmdb_ci_cloud_subnet] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コンピューター [cmdb_ci_computer] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
CPU コア数	cpu_core_count
CPU コアスレッド	cpu_core_thread
CPU 名	cpu_name
CPU 速度 (MHz)	cpu_speed
CPU メーカー	cpu_manufacturer
仮想	virtual

コンピューター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
コンピューター [cmdb_ci_computer]	Virtualized by::Virtualizes	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]
コンピューター [cmdb_ci_computer]	Contains::Contained by	ディスク [cmdb_ci_disk]

ディスク [cmdb_ci_disk] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
モデル ID	model_id
デバイス ID	device_id
名前	name
ディスク スペース (GB)	disk_space
空きディスクスペース (GB)	free_space
サイズ	size
サイズ (バイト)	size_bytes
コンピューター	コンピューター
メーカー	manufacturer
ボリュームシリアル番号	volume_serial_number

ディスクに対して作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ディスク [cmdb_ci_disk]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]

ハードウェア [cmdb_ci_hardware] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
モデル ID	model_id
名前	name
DNS ドメイン	dns_domain
メーカー	manufacturer
シリアル番号	serial_number
クラス	sys_class_name
デフォルトゲートウェイ	default_gateway
完全修飾ドメイン名	fqdn

ハードウェアに対して作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ハードウェア [cmdb_ci_hardware]	Owns::Owned by	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
ハードウェア [cmdb_ci_hardware]	Owns::Owned by	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]

ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id

ハードウェアタイプに対して作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]	Hosed on::Hosts	論理データセンター [cmdb_ci_logical_datacenter]

IIS 仮想ディレクトリ [cmdb_ci_iisdirectory] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
エイリアス	alias
インストールディレクトリ	install_directory
名前	name

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

IIS 仮想ディレクトリ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
IIS 仮想ディレクトリ [cmdb_ci_iisdirectory]	Runs on::Runs	ハードウェア [cmdb_ci_hardware]

イメージ [cmdb_ci_os_template] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id

イメージに対して作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
イメージ [cmdb_ci_os_template]	Hosted on::Hosts	論理データセンター [cmdb_ci_logical_datacenter]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
IP アドレス	ip_address
ネットマスク	netmask
IP バージョン	ip_version
NIC	nic

IP アドレス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]	参照	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]

論理データセンター [cmdb_ci_logical_datacenter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
地域	region
クラス	sys_class_name

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

論理データセンター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
論理データセンター [cmdb_ci_logical_datacenter]	Contains::Contained by	可用性ゾーン [cmdb_ci_availability_zone]
論理データセンター [cmdb_ci_logical_datacenter]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]

Microsoft iis Web Server [cmdb_ci_microsoft_iis_web_server] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
実行中のプロセスのコマンド	running_process_command
バージョン	version
運用ステータス	operational_status
PID	pid
インストールステータス	install_status
タイプ	type

Microsoft iis Web Server 用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Microsoft IIS Web Server [cmdb_ci_microsoft_iis_web_server]	Contains::Contained by	IIS 仮想ディレクトリ [cmdb_ci_iisdirectory]
Microsoft IIS Web Server [cmdb_ci_microsoft_iis_web_server]	Runs on::Runs	ハードウェア [cmdb_ci_hardware]

MS SQL DataBase [cmdb_ci_db_mssql_database] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
データベース	database
名前	name

MS SQL DataBase 用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
MS SQL データベース [cmdb_ci_db_mssql_database]	Runs on::Runs	ハードウェア [cmdb_ci_hardware]

MSFT SQL インスタンス [cmdb_ci_db_mssql_instance] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
エディション	edition
インスタンス名	instance_name
名前	name
運用ステータス	operational_status
サービスパック	service_pack
インストールステータス	install_status

MSFT SQL インスタンス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
MSFT SQL インスタンス [cmdb_ci_db_mssql_instance]	Runs on::Runs	ハードウェア [cmdb_ci_hardware]
MSFT SQL インスタンス [cmdb_ci_db_mssql_instance]	Contains::Contained by	MS SQL データベース [cmdb_ci_db_mssql_database]

ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
DHCP 有効	dhcp_enabled
ネットマスク	netmask
構成アイテム	cmdb_ci
MAC メーカー	mac_manufacturer
MAC アドレス	mac_address
名前	name

ネットワークアダプタ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]	参照	ハードウェア [cmdb_ci_hardware]

シリアル番号 [cmdb_serial_number] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
シリアル番号	serial_number
シリアル番号タイプ	serial_number_type
有効	valid

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

シリアル番号用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
シリアル番号 [cmdb_serial_number]	参照	ハードウェア [cmdb_ci_hardware]

ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
キー	key
名前	name
バージョン	version
メーカー	manufacturer

ソフトウェア用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]	参照	ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
インストール日	install_date
インストール先	installed_on
名前	name

ソフトウェアインスタンス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]
ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]	参照	ハードウェア [cmdb_ci_hardware]

ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
オブジェクト ID	object_id
ボリューム ID	volume_id
名前	name

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
サイズ (バイト)	size_bytes

ストレージボリューム用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]	Hosted on::Hosts	論理データセンター [cmdb_ci_logical_datacenter]

仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
IP アドレス	ip_address
状況	state

仮想マシンインスタンス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Hosted on::Hosts	論理データセンター [cmdb_ci_logical_datacenter]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Provisioned From::Provisioned	イメージ [cmdb_ci_os_template]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Provisioned From::Provisioned	ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Use End Point To::Use End Point From	ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]

関連情報

SolarWinds のサービスグラフコネクタ

SolarWinds のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリに含まれる共通接続フレームワーク (CCF) を使用して、単一のビューでSolarWinds のサービスグラフコネクタの接続の詳細にアクセスできます。

CCF を使用すると、 SolarWinds のサービスグラフコネクタ で使用されるすべての接続にアクセスできます。接続の詳細には、接続エイリアス、接続のプロパティ、データソース、および接続に関連付けられたスケジュール設定済みデータインポートが含まれます。接続をテストすることもできます。詳細については、次を参照してください。 の接続の詳細へのアクセス サービスグラフコネクタ.

SolarWinds 接続の詳細へのアクセス

SolarWinds のサービスグラフコネクタ用に構成された SolarWinds 接続の詳細にアクセスします。

始める前に
必要なロール：admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **SolarWinds** > 接続.
2. [サービスグラフ接続] リストの [名前] 列から接続を選択します。
3. [サービスグラフ接続] ページで、接続名、エイリアス、データソースなどの接続の詳細を表示します。
4. 関連リストを選択すると、接続のさらなる詳細が表示されます。
5. オプション: [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

のエアギャップ接続の構成 **SolarWinds** のサービスグラフコネクタ

SolarWinds のサービスグラフコネクタのエアギャップ接続により、セキュリティを損なうことなく、安全で制御されたデータ転送が可能になります。

エアギャップは、コンピューターまたはネットワークを分離し、外部接続を確立できないようにすることを含むセキュリティ対策です。エアギャップネットワークは、重要なシステムを外部接続から分離してサイバー脅威からシステムを保護することで、重要なシステムを安全に保ちます。SolarWinds のサービスグラフコネクタのエアギャップ接続は、エアギャップ環境の完全性を維持しながら、エアギャップネットワークと外部システム間の制御されたデータ交換を容易にします。

エアギャップ接続は、 SolarWinds のサービスグラフコネクタのバージョン2.5.0から使用できます。ガイド付きセットアップ中に、通常のデータソースまたはエアギャップデータソースのいずれかを追加できます。ガイド付きセットアップにアクセスするには、「SolarWinds のサービスグラフコネクタの構成」を参照してください。

ガイド付きセットアップ中にエアギャップデータソースを追加する前に、次の一連のタスクを実行してエアギャップソリューションを構成します。

1. 高セキュリティサーバーで SolarWinds のサービスグラフコネクタ するためのエアギャップソリューションの構成
2. 安全性の低いサーバーでの SolarWinds のサービスグラフコネクタ に対するエアギャップソリューションの構成
3. ServiceNowインスタンスでのSolarWinds のサービスグラフコネクタのエアギャップソリューションの構成
4. のエアギャップソリューションのテストデータロードの実行 SolarWinds のサービスグラフコネクタ
5. のエアギャップソリューションの完全なデータロードの実行 SolarWinds のサービスグラフコネクタ

高セキュリティサーバーで **SolarWinds** のサービスグラフコネクタ するためのエアギャップソリューションの構成

安全性の高いサーバーで SolarWinds のサービスグラフコネクタ のエアギャップソリューションを構成します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **SolarWinds** > セットアップ > 複数のインスタンスを追加 > 別の接続を追加.
2. 「別の接続を追加」セクションのリンクから、 SgSolarWindsHighSecureSetup.ps1 および GetSolarWindsData.ps1 PowerShell スクリプトをダウンロードします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. セキュリティの高いサーバーにログオンします。
4. SolarWindsディレクトリを作成します。

   エアギャップソリューションに必要なすべての構成が SolarWinds ディレクトリに作成されます。

5. 手順 2 でダウンロードした GetSolarWindsData.ps1 PowerShell スクリプトと SgSolarWindsHighSecureSetup.ps1 PowerShell スクリプトを SolarWinds ディレクトリにコピーします。
6. PowerShell セッションを開始し、 SgSolarWindsHighSecureSetup.ps1 スクリプトを実行して、GetSolarWindsData.ps1 スクリプトで使用される JSON 構成ファイルを生成します。

   a. プロンプトで、ステップ 4 で作成した SolarWinds ディレクトリのパスを入力します。

   b. 構成ファイルの名前を入力するか、Return キーを押してデフォルト値を受け入れます。

   c. グローバルプロパティの値を入力するか、Return キーを押してデフォルト値を受け入れます。
      - *`npmInstalled`*:モジュールがSolarWindsインスタンスにインストールされている場合は、値を true に設定します。モジュールがSolarWindsインスタンスにインストールされていない場合は、値を false に設定します。
      - *`samInstalled`*:モジュールがSolarWindsインスタンスにインストールされている場合は、値を true に設定します。モジュールがSolarWindsインスタンスにインストールされていない場合は、値を false に設定します。
      - *`pageSize`*: SolarWinds API 呼び出しでフェッチするレコードの数を入力します。
      - *`endpoint`*: [ホスト] フィールドを SolarWinds インスタンスのホスト名で更新します。
      - *`port`*: SolarWinds インスタンスが API 呼び出しを許可するポートを指定します。
      - *`credentialsPath`*: SolarWinds 認証情報 XML ファイルを保存する場所を指定します。
      - *`logDirectory`*: GetSolarWindsData.ps1 スクリプトからログ ファイルを保存する場所を指定します。

   d. データソースのデータディレクトリの名前を指定するか、Return キーを押してデフォルト値を受け入れます。

      ディレクトリがまだ存在しない場合は作成されます。

   e. SolarWinds認証情報を入力します。

      注:
      Windows 資格情報マネージャーを使用してユーザー名とパスワードを格納するか、資格情報を格納するための独自のメカニズムを実装できます。GetSolarWindsData.ps1 スクリプトは、REST 呼び出しをトリガーするための認証情報にアクセスできる必要があります。

   f. PowerShell セッションを終了します。

7. SolarWinds ディレクトリーと子ディレクトリーに対する書き込み権限と削除権限を提供します。

   古いレコードをクリーンアップするには、削除権限を指定する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

安全性の低いサーバーでの SolarWinds のサービスグラフコネクタ に対するエアギャップソリューションの構成

安全性の低いサーバーでの **SolarWinds** のサービスグラフコネクタ に対するエアギャップソリューションの構成

安全性の高いサーバーで構成が完了したら、安全性の低いサーバーで SolarWinds のサービスグラフコネクタ のエアギャップソリューションを構成します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **SolarWinds** > セットアップ > 複数のインスタンスを追加 > 別の接続を追加.
2. 「別の接続を追加」セクションで提供されているリンクから、SgSolarWindsLowSecureSetup.ps1 PowerShell スクリプトをダウンロードします。
3. 安全性の低いサーバーにログオンします。
4. SolarWindsディレクトリを作成します。

   エアギャップソリューションに必要なすべての構成が SolarWinds ディレクトリに作成されます。
5. 手順 2 でダウンロードした SgSolarWindsLowSecureSetup.ps1 PowerShell スクリプトを SolarWinds ディレクトリにコピーします。
6. PowerShell セッションを開始し、 SgSolarWindsLowSecureSetup.ps1 スクリプトを実行します。

   a. プロンプトで、ステップ 4 で作成した SolarWinds ディレクトリのパスを入力します。

   b. データソースのデータディレクトリの名前を指定するか、Return キーを押してデフォルト値を受け入れます。

      ディレクトリがまだ存在しない場合は作成されます。

   c. PowerShell セッションを終了します。
7. SolarWinds ディレクトリの読み取り権限と削除権限を提供します。

関連情報

ServiceNowインスタンスでSolarWinds のサービスグラフコネクタのエアギャップソリューションの構成

ServiceNowインスタンスでの**SolarWinds** のサービスグラフコネクタのエアギャップソリューションの構成

安全性の高いサーバーと安全性の低いサーバーで構成が完了したら、ServiceNow インスタンスでSolarWinds のサービスグラフコネクタのエアギャップソリューションを構成します。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > プラグインをクリックし、「 ServiceNow 統合ハブアクションステップ – PowerShell 」プラグインをダウンロードします。
2. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **SolarWinds** > セットアップ > 複数のインスタンスを追加 > 別の接続を追加.
3. [別の接続を追加] タスクを選択し、[構成] を選択します。
4. [データ ソースの種類の選択] セクションで、[エアギャップ データ ソース] を選択し、[接続の追加] を選択します。
5. [接続を作成] フォームのフィールドに入力します。

接続フォームの作成

フィールド	説明
接続名	接続の表示名。
MID サーバー	安全性の低いサーバーに展開した MID サーバーの名前。 ecc_agentテーブルから MID サーバーの *sys_id* を取得できます。
親ディレクトリ	安全性の低いサーバーでデータが保存される SolarWinds ディレクトリのパス。 「安全性の低いサーバーでの SolarWinds のサービスグラフコネクタ に対するエアギャップソリューションの構成」を参照してください。
取得後のアーカイブデータ	取得後にデータをアーカイブするオプション。
アーカイブパス [オプション]	[取得後にデータをアーカイブ] チェックボックスがオンになっている場合に、データをアーカイブするフォルダー。

6. [接続を作成] を選択します。

関連情報

のエアギャップソリューションのテストデータロードの実行 SolarWinds のサービスグラフコネクタ

のエアギャップソリューションのテストデータロードの実行 **SolarWinds** のサービスグラフコネクタ

SolarWinds のサービスグラフコネクタのエアギャップソリューションを構成したら、SolarWindsエンドポイントが高セキュリティサーバーからアクセスできるかどうかをテストします。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. セキュリティの高いサーバーの SolarWinds ディレクトリに移動します。
2. .\GetSolarWindsData.ps1 -configFilePath *CONFIG_PATH* スクリプトを実行します。*CONFIG_PATH* は、セットアップ スクリプトによって生成された JSON 構成ファイルの場所です。
   このスクリプトは SolarWinds Hardware API にアクセスし、Hardware ディレクトリにサンプルファイルを作成し、Logs ディレクトリにログファイルを作成します。
   - テストデータのロードが成功すると、ログファイルに 「テストロードステータス SUCCESS!」メッセージが記録されます。
   - テスト データの読み込みに失敗した場合、ログ ファイルには「 ハードウェア StatusCode 403 の処理中にエラーが発生しました (Error occurred while processing hardware StatusCode 403)」メッセージが含まれます。

     テストデータのロードに失敗した場合は、 SolarWinds ユーザーの認証情報を確認し、ユーザーが SolarWindsからデータをプルするために必要な権限を持っていることを確認します。資格情報を更新する必要がある場合は、 SgSolarWindsHighSecureSetup.ps1 PowerShell スクリプトを再度実行する必要があります。「高セキュリティサーバーで SolarWinds のサービスグラフコネクタ するためのエアギャップソリューションの構成」を参照してください。

関連情報

のエアギャップソリューションの完全なデータロードの実行 SolarWinds のサービスグラフコネクタ

のエアギャップソリューションの完全なデータロードの実行 **SolarWinds** のサービスグラフコネクタ

SolarWinds のサービスグラフコネクタのエアギャップソリューションのテスト データの読み込みが成功したことを確認した後、完全なデータ読み込みを実行できます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. セキュリティの高いサーバーの SolarWinds ディレクトリに移動します。
2. .\GetSolarWindsdata.ps1 -completeLoad $true -configFilePath *CONFIG_PATH* スクリプトを実行します。*CONFIG_PATH* は、セットアップ スクリプトによって生成された JSON 構成ファイルの場所です。

   既定では、データ ソース データ ディレクトリ内の既存のファイルは、 .\GetSolarWindsdata.ps1 -completeLoad $true -configFilePath *CONFIG_PATH* スクリプトが実行されるたびに削除されます。既存のファイルを保持する場合は、スクリプトに *-clean $false* パラメーターを追加できます。

   このスクリプトは、すべての SolarWinds API からデータをフェッチし、それぞれのディレクトリにデータを格納します。
3. 安全性の高いサーバーにデータがロードされたら、SFTP などの選択した方法を使用して、安全性の低いサーバーにデータを転送します。
4. 安全性の低いサーバーにデータがロードされていることを確認します。
5. 完全なデータロードジョブを (.\GetSolarWindsdata.ps1 -completeLoad $true -configFilePath *CONFIG_PATH* スクリプトを使用) を設定して、 SolarWinds のサービスグラフコネクタ インスタンスのスケジュール済みインポートジョブに基づくスケジュールに基づいて実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

6. SolarWinds のサービスグラフコネクタインスタンスのスケジュール済みインポートジョブに基づいて、スケジュールに従ってデータ転送ジョブを (セキュリティの高いサーバーからセキュリティの低いサーバーに) 設定します。
7. ServiceNowインスタンスでエアギャップ接続をテストします。

   a. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **SolarWinds** > 接続.

   b. 作成したエアギャップ接続を選択します。

   c. [テスト接続] 関連リンクを選択します。
   接続が成功すると、[ステータス] フィールドは [成功] に設定されます。接続に失敗した場合は、修正の提案に従ってください。

Tanium のサービスグラフコネクタ

Tanium のサービスグラフコネクタ を使用して、Tanium 環境から ServiceNow インスタンスに、ハードウェア、ソフトウェア、およびソフトウェア使用状況データを取り込みます。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

サポートされているバージョン

バージョン

Tanium	ServiceNow
• Tanium 1.9 以降のバージョン (ハードウェアおよびソフトウェア) • Tanium 1.17以降のバージョンのソフトウェア使用	• Washington DC • Xanadu • Yokohama

Tanium のサービスグラフコネクタ をアップグレードする際の重要な情報

Tanium プラットフォーム 7.6.2 以降のバージョンでは、トークンベースの認証のみがサポートされています。最新バージョンの Tanium のサービスグラフコネクタ をインストールした後、オンプレミスセットアップで Tanium Platform 7.6.2 以降のバージョンを使用するには、次の構成を確認します。

- 単一のインスタンスの場合は、トークンベースの認証を使用するように既存の接続の認証タイプを再構成します。
- 複数のインスタンスの場合は、基本認証を使用して以前に構成したインスタンスの既存のスケジュール済みジョブを無効にしてから、トークンベースの認証を使用するように新しいインスタンスを作成して構成します。

コネクタの接続の構成

コネクタの接続は、CMDB ワークスペースのSGC セントラルビューを使用して設定できます。このビューを使用すると、コネクタを検出してインストールし、接続の作成、編集、監視、デバッグのラ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

イフサイクル全体を効果的に管理できます。SGC セントラルを使用してコネクタを設定するには、「SGC セントラル を使用して Tanium のサービスグラフコネクタを構成する」を参照してください。

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

CMDB 統合ダッシュボード

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべての統合のステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。すべての統合実行のメトリクスを確認することができます。特定の CMDB 統合、特定の期間、または特定の統合実行に関してビューをフィルタリングすることもできます。CMDB 統合ダッシュボードでの Tanium 統合の監視の詳細については、「CMDB 統合ダッシュボードの使用」を参照してください。

データマッピング

Tanium データソースのデータは、強力な変換エンジン (RTE) を使用してマッピングされ、ServiceNow CMDB 構成アイテム (CI) クラス定義に変換されます。データは、識別および調整エンジン (IRE) を使用して ServiceNow CMDB に挿入されます。

次の表では、データソース、ステージングテーブル、および Tanium アプリケーションの CMDB CI クラスと非 CMDB CI クラスを含むターゲットテーブルを示しています。

Tanium のデータマッピング

データソース	ステージングテーブル	ターゲットテーブル	リソースタイプ
SG-Tanium アプリケーション	SG-Tanium アプリケーション [sn_tanium_integ_sg_tanium_applications]	アプリケーション 実行中のプロセス TCP	アプリケーション
SG-Tanum ハードウェアおよびソフトウェア	SG Tanium インポート [sn_tanium_integ_sg_tanium_import]	コンピューター ファイルシステム ディスク IP アドレス ソフトウェア資産管理 (SAM) アプリケーションがインストールされていない場合： ソフトウェア ソフトウェアインスタンス	サーバーとソフトウェア

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Tanium のデータマッピング (続く)

データソース	ステージングテーブル	ターゲットテーブル	リソースタイプ
		SAM アプリケーションがインストールされている場合： ソフトウェアのインストール	
SG-Tanium 使用率	SG Tanium 使用率のインポート [sn_tanium_integ_sg_tanium_usage_import]	ソフトウェア使用率 [samp_sw_usage]	なし
SG-Tanium 削除ソフトウェア	共通統合削除レコード [sn_cmdb_int_util_remove_record]	なし	なし

注:

- SG-Tanium ソフトウェア使用状況データソースは、 ServiceNow インスタンスでソフトウェア資産管理プロプラグイン (com.snc.samp) がアクティブ化されている場合にのみ使用できます。「Request Software Asset Management」を参照してください。
- SG-Tanium ソフトウェア削除データソースは、インポートセットを作成し、変換マップベースの方法を使用して、前回のデルタクエリチェックで更新されなかったソフトウェアデータのターゲットレコードを削除します。「CMDB データ削除の管理」を参照してください。
- Tanium のサービスグラフコネクタ 1.8.0 リリース以降、*buffer_days_from_last_scan_for_hardware* システムプロパティが有効になっている場合、ソフトウェアを削除するためのバッファー時間が追加されます。このシステムプロパティを有効にすると、ソフトウェア削除候補がインストールされているハードウェアの前回のスキャン時間が、前回成功したインポート時間 + バッファー時間よりも前である場合にのみ、ソフトウェア削除候補が削除されます。このプロパティを有効にするには、必要なバッファーの日数に応じて、 *buffer_days_from_last_scan_for_hardware* システムプロパティの値をゼロ以外の数値に設定します。このプロパティを無効にするには、値を 0 に設定します。

統合ハブ ETL アプリを使用して、データマップを表示できます。詳細については、「統合ハブ ETL」を参照してください。

その他のリソース

ServiceNow コミュニティ サイトの記事「How do I configure the Tanium Service Graph Connector? (Tanium サービスグラフコネクタを構成するにはどうすればよいですか？)」

関連情報

サービスグラフコネクタ

SGC セントラル を使用して **Tanium** のサービスグラフコネクタを構成する

Tanium データを 構成管理データベース (CMDB) にプルするようにスケジュール済みインポートジョブを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
ServiceNow Store から Tanium のサービスグラフコネクタ バージョン 1.7.0 以降をインストールします。 インストール手順 ServiceNow Store については、「 ServiceNow Store アプリケーションのインストール 」を参照してください。

必要なロール：cmdb_inst_admin または admin

このタスクについて
オンボーディングコネクタのプレイブックエクスペリエンスは、CMDB ワークスペースのSGC セントラルでアクティブ化されます。SGC セントラル アプリケーションを構成するには「SGC セントラルの構成」を参照し、プレイブックの操作方法の詳細については「プレイブックの操作 」を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [概要] ページで、[接続を作成] を選択します。

   ヒント:
   または、 [すべての接続] ページで [接続を作成] を選択することもできます。

4. [接続を作成] ウィンドウで、Tanium コネクタタイプを選択し、[接続を作成] を選択します。
5. コネクタを使用して初めて接続を設定するときは、最初の前提条件を満たしてください。

   注:
   この手順は、初回セットアップ時にのみ必要です。「で接続を作成するときに初期セットアップタスクを実行する SGC セントラル」を参照してください。

6. Tanium 環境を設定するための前提条件を満たします。

   a. Taniumインスタンスにカスタムビューを作成します。
      i. プレイブックの [前提条件] ステージで、[カスタムビューを作成] アクティビティを選択します。
      ii. 『クラウド用 Tanium Asset ユーザーガイド 』を参照して、後でビューの選択アクティビティで使用するカスタムビューを Tanium インスタンスに作成します。

          注:
          変更不可能な **ServiceNow** (予約済み) ビューを Tanium インスタンスからコピーして、カスタムビューを作成します。

      iii. ビューを作成したら、[**I have created a custom view for this connection according to the instructions]** (指示に従ってこの接続のカスタムビューを作成しました) チェックボックスをオンにします。
      iv. [ビューの選択] アクティビティを完了したら、[続行] を選択します。

7. Tanium接続の認証タイプを決定します。

   a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[エイリアステンプレートを選択 **(Select alias template)]** アクティビティを選択します。
   必要に応じて、[セットアップ **(Setup)]** ステージを展開してアクティビティを選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

b. 接続のエイリアステンプレートを選択します。

- ベーシック認証: Tanium データへのアクセスを許可するベーシック認証を使用する場合に選択します。
- トークンベースの認証: Tanium API の認証トークンを使用して Tanium データへのアクセスを許可する場合に選択します。

c. **[Continue** (続行)] を選択します。

8. 接続の詳細を入力し、Tanium データをインポートするための API 接続をテストします。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[接続を構成してテスト **(Configure and test connection)]** アクティビティを選択します。

b. フォームで、フィールドに入力します。

[接続を作成してテスト **(Create and test connection)]** フォーム

フィールド	説明
接続名	Tanium接続レコードを識別する名前です。
ホスト名	Tanium サーバーのベース URL または IP アドレス。
ユーザー名	Tanium 接続要求の認証に使用されるアカウントユーザー名。 このフィールドは、[エイリアステンプレートを選択] アクティビティでベーシック認証エイリアステンプレートが選択されている場合にのみ表示されます。
パスワード	要求の認証に必要なユーザー名に関連付けられたパスワード。 このフィールドは、[エイリアステンプレートを選択] アクティビティでベーシック認証エイリアステンプレートが選択されている場合にのみ表示されます。
トークン	Taniumデータへのアクセスを許可する Tanium API の認証トークン。 このフィールドは、[エイリアステンプレートを選択] アクティビティでトークンベースの認証エイリアステンプレートが選択されている場合にのみ表示されます。
MID サーバーを使用	MID サーバーを使用するためのオプションです。 **注:** MID サーバーの使用はオプションです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
MID 選択	コネクターが使用する MID サーバーの名前。 このフィールドは、**[MID** サーバーを使用] チェックボックスをオンにした場合にのみ表示されます。

c. [接続の更新とテスト **(Update and test connection)]** を選択します。

d. 接続テストが完了したら、[続行] を選択します。

9. Taniumインスタンスで作成されたビューを選択します。
   a. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[ビューの選択] アクティビティを選択します。
   b. [ビュー] フィールドで、[前提条件] アクティビティのTaniumインスタンスに作成したカスタムビューを選択します。
   c. **[Continue** (続行)] を選択します。
10. 定期的にデータをインポートするようにインポートスケジュールを構成します。
    a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)]** アクティビティを選択します。
    b. [スケジュール済みインポート] リスト内で [親スケジュール済みデータインポート] を展開し、[接続名 **- SG-Tanium** 使用率] インポートスケジュールを選択します。
    c. [インポートスケジュールの構成] ダイアログボックスで、[アクティブ] チェックボックスをオンにして、実行スケジュールと時間の詳細を入力します。

       詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。
    d. **[Save** (保存)] を選択します。
       または、[今すぐ実行] を選択して、インポートスケジュールをすぐに実行します。
    e. [接続名 **- SG-Tanium** ハードウェアおよびソフトウェア] 親インポートスケジュールに対して10.dに10.b手順を繰り返します。
    f. **[Continue** (続行)] を選択します。
11. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[接続の作成を確認] アクティビティを選択して、接続が作成されたかどうかを確認します。

次のタスク
[すべての接続を表示 **(View all connections)]** を選択して、接続の詳細を確認します。構成された接続が [インストール済み接続 (Installed connections)] リストに表示されます。

関連情報

- Tanium のサービスグラフコネクタ
- Tanium のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス
- Tanium のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ガイド付きセットアップを使用して **Tanium** のサービスグラフコネクタ を構成します

Tanium から 構成管理データベース (CMDB) にデータをプルするようにスケジュール済みインポートジョブを設定します。

始める前に

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

この サービスグラフコネクタを使用するには、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) 可視化アプリケーションまたは ITOM ディスカバリーアプリケーションをベースにしたサブスクリプションユニットへのサブスクリプションが必要です。ご利用のサブスクリプションの「ServiceNow サブスクリプションユニットの概要」の「管理対象の IT リソースタイプ」というタイトルのセクションで定義されているとおり、CMDB でこの サービスグラフコネクタ によって作成または変更されていても、ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー によってまだ管理されていない管理対象の IT リソースの場合、これらのリソースにより、そのアプリケーションからのサブスクリプションユニットの消費量が増加します。ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー内の現在のサブスクリプションユニットの消費量を確認し、利用可能なキャパシティを確認してください。

依存関係と要件：

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。
- 自動的にインストールされる Datastream Action プラグイン (com.glide.hub.action_type.datastream)。

注:
Tanium のサービスグラフコネクタ の以前のバージョンを使用している場合は、古いコネクタからデータを移行しないでください。以前のバージョンをアンインストールし、新しい統合を実行する必要があります。

必要なロール：admin

このタスクについて

Tanium のサービスグラフコネクタ のセットアップの詳細については、ServiceNow コミュニティサイトの記事「How do I configure the Tanium Service Graph Connector? (Tanium のサービスグラフコネクタを構成するにはどうすればよいですか？)」 を参照してください。

手順

1. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを Tanium のサービスグラフコネクタ アプリケーションに設定します。
   詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。
2. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Tanium** > セットアップ.
3. [はじめに] ページで、[開始] を選択します。
4. 認証情報と HTTP 接続を構成します。
   a. Tanium のサービスグラフコネクタ ページの [接続と資格情報の構成] セクションで、[認証の種類の設定] を選択します。
   b. [認証の種類を設定する] タスクで、[構成] を選択します。
   c. 認証タイプのシステムプロパティの詳細を指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

i. [値] フィールドで、トークンベース認証または基本認証のいずれかを有効にします。

- 基本認証を有効にするには、「basic」と入力します。
- トークンベース認証を有効にするには、「token」と入力します。

> **注:**
> Tanium Platform 7.6.2 は、オンプレミスセットアップのトークンベースの認証のみをサポートしています。Tanium Platform 7.6.2 以降のバージョンを使用するには、トークンベースの認証タイプを有効にして、次のステップでトークンベースの認証の詳細を入力します。

ii. **[Update** (更新)] を選択します。

iii. [完了としてマーク] を選択して、[認証タイプを設定] タスクを完了に設定します。

d. 認証タイプに基づいて接続を構成します。

i. 基本認証タイプの場合：

1. [基本認証情報の構成] タスクで、[構成] を選択します。

> **注:**
> [基本認証情報の構成] タスクは、ステップ 4.c.i の値として basic を指定した場合にのみ表示されます。

2. sn_tanium_integスコープ内のベーシック認証の [編集] を選択します。
3. [接続を編集 (Edit Connection)] ウィンドウの [接続情報 (Connection Information)] セクションで、フィールドに入力します。

接続情報

フィールド	説明
接続名	Tanium接続レコードを識別する名前です。 トークンベースの認証 は、デフォルトの認証情報エイリアス名であり、読み取り専用です。
ホスト名	Tanium サーバーのベース URL または IP アドレス。 **注:** このフィールドは、アプリケーションにコネクトするための URL に自動的に設定されます。フィールド値はそのままにします。

4. (オプション) Tanium サーバー接続に MID サーバーが必要な場合は、[**MID** サーバーを使用] チェックボックスをオンにします。次に、それに応じて MID サーバー関連のフィールドを選択します。
5. [認証情報] セクションで、[ユーザー名] フィールドにTaniumアカウントのユーザー名を入力し、[パスワード] フィールドにパスワードを入力します。
6. [接続を編集] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

7. ガイド付きセットアップページに戻ります。
8. [完了としてマーク] を選択して、[基本認証情報の構成] タスクを完了に設定します。

ii. トークンベースの認証タイプの場合：

1. [トークン認証認証情報の構成] タスクで、[構成] を選択します。

> **注:**
> [トークン認証認証情報の構成] タスクは、ステップ 4.c.i の値として `token` を指定した場合にのみ表示されます。

2. sn_tanium_integスコープ内のトークンベースの認証の場合は、[編集] を選択します。
3. [接続を編集 (Edit Connection)] ウィンドウの [接続情報 (Connection Information)] セクションで、フィールドに入力します。

接続情報

フィールド	説明
接続名	Tanium接続レコードを識別する名前です。 `トークンベースの認証` は、デフォルトの認証情報エイリアス名であり、読み取り専用です。
ホスト名	Tanium ベース URL または IP アドレス。 **注:** このフィールドは、アプリケーションにコネクトするための URL に自動的に設定されます。フィールド値はそのままにします。

4. (オプション) Tanium サーバー接続に MID サーバーが必要な場合は、[**MID** サーバーを使用] チェックボックスをオンにします。次に、それに応じて MID サーバー関連のフィールドを選択します。
5. [接続を編集] ウィンドウの [認証情報] セクションで、 Tanium API の認証トークンを [トークン] フィールドに入力して、 Tanium データへのアクセスを許可します。
6. [接続を編集] を選択します。
7. ガイド付きセットアップページに戻ります。
8. [完了としてマーク] を選択して、[トークン認証認証情報の構成] タスクを完了に設定します。

e. 接続をテストします。

i. [テスト接続] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [テスト接続] 関連リンクを選択して、テストプロセスを開始します。

iii. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されている場合は、[ガイド付きセットアップ] ページに戻ります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。

iv. [完了としてマーク] を選択して、[接続のテスト] タスクを完了に設定します。

f. カスタムビューを作成します。

> **注:**
> 統合は、Tanium のカスタムビューに依存します。

i. Tanium インスタンスでビューを構成します。

1. Taniumインスタンスで、 モジュール > 資産.
2. [ビュー] を選択します。
3. まだ作成していない場合は、次を選択して ServiceNow (予約済み) ビューを作成します。 ビューを作成 > **ServiceNow** ビューを作成.

   > **注:**
   > デフォルトでは、ServiceNow (予約済み) ビューは編集できません。

4. ビューのコピーを作成して編集します。
5. コピーを編集します。
   a. **[SIU** 製品使用率 **(SIU Product Usage)]** バケットからすべてのフィールドを追加します。
   b. [最終確認日] フィールドに [資産] を追加します。
   c. [モデル] フィールドに [ネットワークアダプタ] を追加します。
6. ビューを保存します。

ii. ServiceNow インスタンスのビューを選択します。

1. ガイド付きセットアップの [ビューの構成] タスクで、[構成] を選択します。
2. ServiceNow インスタンスで、ステップ 4.f.i で作成したビューを選択します。
3. [ビューを設定 **(Set View)]**を選択します。
4. [完了としてマーク] を選択して [ビューの構成] タスクを完了に設定します。

g. アプリケーション依存関係マッピングは現在サポートされていないため、[ADM セットアップ手順] セクションで、手順を無視します。

5. Tanium スケジュール済みジョブを構成します。

a. [インポートスケジュールの構成] タスクの [構成] をクリックします。

b. アクティブ化するスケジュール済みジョブを選択します。

c. [予定されているデータインポート] フォームで、スケジュール済みジョブのフィールド値を確認し、[アクティブ] チェックボックスをオンにして、スケジュール済みジョブをアクティブにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> トークンベースの認証を使用する場合、スケジュール済みジョブの [実行方法] フィールドで指定するユーザーには、connection_admin ロールが必要です。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

d. [更新] を選択します。

e. データインポートのスケジュール済みジョブそれぞれについて、ステップ 5.b ～ 5.d を繰り返します。

f. [完了としてマーク] を選択して、[インポートスケジュールの構成] タスクを完了に設定します。

6. オプション: 複数のインスタンスを追加します。

> **注:**
> 複数のインスタンスを追加する必要がない場合は、この手順をスキップできます。

a. [Tanium のサービスグラフコネクタ] ページの [複数のアイコンを追加 (Add Multiple Icons)] セクションで、[データソースアクセスを更新] タスクを選択します。

b. 次のページの [データソースアクセスを更新] セクションで、[構成] を選択します。

c. データソース [sys_data_source] テーブルを選択します。

d. アプリケーションピッカーを使用して、[グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

e. [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスがオンでない場合はオンにします。

f. [更新] を選択してタブを閉じ、ガイド付きセットアップに戻ります。

g. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを 再び **Tanium** のサービスグラフコネクタ に変更します。

h. [完了としてマーク] を選択して、[データソースアクセスを更新] タスクを完了に設定します。

i. スケジュール設定済みデータインポート [scheduled_data_set] テーブルを使用して [スケジュール設定済みデータインポートアクセスを更新 (Update Scheduled data import access)] タスクに対して6.gに6.d手順を繰り返し、[完了としてマーク] を選択してタスクを完了に設定します。

a. 新しい接続のキャッシュをクリアします。

i. [データソースとインポートセットのキャッシュをクリア] タスクで、[構成] を選択します。

ii. バックグラウンドスクリプトページの [スクリプトを実行] テキストボックスに、次のスクリプトを入力します。

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
    GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");

    GlideTableManager.invalidateTable("scheduled_import_set");
    GlideCacheManager.flushTable("scheduled_import_set");

    GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
    GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

iii. グローバルスコープでバックグラウンドスクリプトを実行するには、[スクリプトを実行] を選択します。

スクリプトの実行には数分かかる場合があります。

iv. スクリプトが実行されたら、[閉じる] を選択します。

v. アプリケーションピッカーを使用して、 **Tanium** のサービスグラフコネクタ アプリケーションを選択します。

vi. [完了としてマーク] を選択して、[データソースとインポートセットのキャッシュをクリア] タスクを完了に設定します。

b. 別の Tanium インスタンスへの基本認証接続を追加します。

> **注:**
> Tanium Platform 7.6.2 は、オンプレミスセットアップのトークンベースの認証のみをサポートしています。Tanium Platform 7.6.2 以降のバージョンを使用するには、トークンベースの認証を使用します。

i. [別の基本認証接続を追加] タスクで、 [構成] を選択します。

ii. 新しい接続を作成するには、[接続を追加] を選択します。

iii. [接続を作成] フォームに接続の詳細を入力します。

iv. [接続を作成] を選択します。

v. ガイド付きセットアップに戻り、[完了としてマーク] を選択して、[別の基本認証接続を追加] タスクを完了に設定します。

c. 別の Tanium インスタンスへのトークンベース認証接続を追加します。

i. [別のトークン認証接続を追加] タスクで、[構成] を選択します。

ii. 新しい接続を作成するには、[接続を追加] を選択します。

iii. [接続を作成] フォームに接続の詳細を入力します。

iv. [接続を作成] を選択します。

v. ガイド付きセットアップに戻り、[完了としてマーク] を選択して、[別のトークン認証接続を追加] タスクを完了に設定します。

d. 新しく追加された接続の構成プロパティを設定します。

i. [構成プロパティを設定] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [名前] 列から新しい接続を選択します。

iii. [サービスグラフ接続のプロパティ] 関連リストで、次のプロパティを確認して変更します。

フィールド	値
max_retry_count	失敗した場合に Tanium 資産 REST アクションに対してトリガーされる再試行回数を決定します。
pagination_record_count	Taniumアプリケーションデータ REST アクション中に行われる各 API 呼び出しのページサイズを指定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	値
rest_action_limit	Tanium資産 REST アクション中に行われる各 API 呼び出しのページサイズを指定します。
view_id	特定の Tanium ビューからハードウェアおよびソフトウェアデータをフェッチするために使用する識別子を指定します。ビュー識別子を変更するには、SG Tanium 接続 [sn_tanium_integ_connection] テーブルにアクセスします。

iv. ガイド付きセットアップページに戻ります。

v. [完了としてマーク] を選択して、[構成プロパティを設定 (Set configuration properties)] タスクを完了に設定します。

e. 新しく追加された接続をテストします。

i. [テスト接続] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [名前] 列から新しい接続を選択します。

iii. [テスト接続] 関連リンクを選択して、テストプロセスを開始します。

iv. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されている場合は、[ガイド付きセットアップ] ページに戻ります。

> **注:**
> いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。

v. [完了としてマーク] を選択して、テスト接続タスクを完了に設定します。

f. 接続の Tanium ビューを設定します。

i. [ビューの設定] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [接続および資格情報エイリアス] フィールドで、[別の基本認証接続を追加] または [別のトークン認証接続を追加] タスクで以前に作成したエイリアスを検索して選択します。

iii. [ビュー] フィールドで、接続に関連付けられた対応する Tanium ビューを検索して選択します。

iv. [ビューを設定 **(Set View)]**を選択します。

v. [完了としてマーク] を選択して、[ビューの設定] タスクを完了に設定します。

g. ADM は現在サポートされていないため、[マルチインスタンスの ADM セットアップ] タスクはスキップします。

h. Tanium スケジュール済みジョブを設定します。

i. [スケジュール済みインポートの構成] タスクの [構成] をクリックします。

ii. アクティブにするスケジュール済みデータインポートを選択します。

iii. [予定されているデータインポート] フォームで、スケジュール済みジョブのフィールド値を確認し、[アクティブ] チェックボックスをオンにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> トークンベースの認証を使用する場合、スケジュール済みジョブの [実行方法] フィールドで指定するユーザーには、connection_admin ロールが必要です。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

iv. [更新] を選択します。

v. データインポートのスケジュール済みジョブそれぞれについて、ステップ 6.h.ii ～ 6.h.iv を繰り返します。

vi. [完了としてマーク **(Mark as Complete)]** を選択して、[スケジュール済みインポートの構成 (Configure the Scheduled Imports)] タスクを完了に設定します。

7. オプション: 詳細設定を使用して、IBM AIX および Oracle Solaris オペレーティングシステム (OS) プラットフォームでのシリアル番号入力の除外を管理します。

a. ガイド付きセットアップの [詳細] セクションの [詳細設定] タスクで、[構成] を選択します。

b. シリアル番号の入力を除外するには、[シリアル番号の入力を除外 **(Exclude the serial number population)]** フィールドに [false] を入力します。

c. [保存] を選択します。

d. ウィンドウを閉じ、[完了としてマーク] を選択して [詳細設定] タスクを完了に設定します。

Tanium のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス

接続の設定が完了したら、 Tanium から定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから拡張されたテーブルに保存されます。

アプリケーション [cmdb_ci_appl]

アプリケーション [cmdb_ci_appl] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
クラス	sys_class_name
名前	name
実行中のプロセスのコマンド	running_process_command

アプリケーション用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
アプリケーション [cmdb_ci_appl]	Runs on::Runs	コンピューター [cmdb_ci_computer]

コンピューター [cmdb_ci_computer]

コンピューター [cmdb_ci_computer] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

属性ラベル	属性の名前
名前	name
シリアル番号	serial_number
クラス	sys_class_name
CPU コア数	cpu_core_count
CPU カウント	cpu_count
CPU 速度 (MHz)	cpu_speed
CPU タイプ	cpu_type
DNS ドメイン	dns_domain
IP アドレス	ip_address
CPU メーカー	cpu_manufacturer
CPU 名	cpu_name
仮想	virtual
最新のディスカバリー	last_discovered
オペレーティングシステム	os
OS ドメイン	os_domain
OS サービスパック	os_service_pack
OS バージョン	os_version
RAM (MB)	ram
モデル ID	model_id
メーカー	manufacturer

コンピューター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
コンピューター [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]
コンピューター [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
コンピューター [cmdb_ci_computer]	Contains::Contained by	ディスク [cmdb_ci_disk]
コンピューター [cmdb_ci_computer]	Contains::Contained by	ファイルシステム [cmdb_ci_file_system]
コンピューター [cmdb_ci_computer]	参照	ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install]
コンピューター [cmdb_ci_computer]	Virtualized by::Virtualizes	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ディスク [cmdb_ci_disk]

ディスク [cmdb_ci_disk] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
メーカー	manufacturer
名前	name
コンピューター	コンピューター
シリアル番号	serial_number
デバイスインターフェイス	device_interface
ストレージタイプ	storage_type
モデル ID	model_id
デバイス ID	device_id
サイズ (バイト)	size_bytes

ディスクに対して作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ディスク [cmdb_ci_disk]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]

ファイルシステム [cmdb_ci_file_system]

ファイルシステム [cmdb_ci_file_system] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
ファイルシステム	file_system
空きスペース (バイト)	free_space_bytes
ラベル	label
メディアタイプ	media_type
マウントポイント	mount_point
サイズ (バイト)	size_bytes
コンピューター	コンピューター

ファイルシステムに対して作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ファイルシステム [cmdb_ci_file_system]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
NIC	nic
IP アドレス	ip_address
IP バージョン	ip_version
名前	name

IP アドレス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]	参照	ネットワークアダプター [cmdb_ci_network_adapter]

ネットワークアダプター [cmdb_ci_network_adapter]

ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
ディスカバリーソース	discovery_source
ネットマスク	netmask
MAC メーカー	mac_manufacturer
MAC アドレス	mac_address
名前	name
モデル ID	model_id
DHCP 有効	dhcp_enabled

ネットワークアダプタ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]

シリアル番号 [cmdb_serial_number]

シリアル番号 [cmdb_serial_number] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
シリアル番号	serial_number

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
シリアル番号タイプ	serial_number_type
有効	valid

シリアル番号用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
シリアル番号 [cmdb_serial_number]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]

ソフトウェア **[cmdb_ci_spkg]**

ソフトウェア資産管理 (SAM) アプリケーションがインストールされていない場合、ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
バージョン	version
メーカー	manufacturer
キー	key
名前	name

ソフトウェア用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]	参照	ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

ソフトウェア インストール **[cmdb_sam_sw_install]**

SAM アプリケーションがインストールされている場合、ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
表示名	display_name
公開者	publisher
バージョン	version
ディスカバリーソース	discovery_source
前回スキャン	last_scanned

ソフトウェアインスタンス **[cmdb_software_instance]**

SAM アプリケーションがインストールされていない場合、ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
インストール先	installed_on

ソフトウェアインスタンス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]

仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]

仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
Sys ID	sys_id

注:
Tanium のサービスグラフコネクタ は仮想マシンインスタンス CI を作成しません。仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] テーブルでのルックアップ中に、サーバーインスタンスのクラウドインスタンス ID と一致するオブジェクト ID を持つ VM インスタンスが見つかった場合、その VM インスタンスとサーバーインスタンスの間に関係が作成されます。

Tanium のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリに含まれる共通接続フレームワーク (CCF) を使用して、単一のビューでTanium のサービスグラフコネクタの接続の詳細にアクセスできます。

CCF を使用すると、 Tanium のサービスグラフコネクタ で使用されるすべての接続にアクセスできます。接続の詳細には、接続エイリアス、接続のプロパティ、データソース、および接続に関連付けられたスケジュール設定済みデータインポートが含まれます。接続をテストすることもできます。詳細については、次を参照してください。 の接続の詳細へのアクセス サービスグラフコネクタ.

Tanium 接続の詳細へのアクセス

Tanium のサービスグラフコネクタ用に構成された Tanium 接続の詳細にアクセスします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Tanium** > 接続.
2. [サービスグラフ接続] リストの [名前] 列から接続を選択します。
3. [サービスグラフ接続] ページで、接続名、エイリアス、データソースなどの接続の詳細を表示します。
4. 関連リストを選択すると、接続のさらなる詳細が表示されます。
5. オプション: [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスグラフコネクタ **Trellix** 用

Trellix のサービスグラフコネクタを使用して、デバイス、サーバー、およびネットワークのデータを Trellix 環境から ServiceNow インスタンスに取り込み、インシデント応答と資産管理のユースケースを簡素化します。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

サポートされているバージョン

サポートされている ServiceNow のバージョン：

- Washington DC
- Xanadu
- Yokohama

ユースケース

次の例では、セキュリティオペレーション管理に Trellix のサービスグラフコネクタを使用する方法について説明します。

- 環境内のサイバーセキュリティリスクを特定します。
- 構成アイテム (CI) 間の依存関係を評価します。
- 効果的なセキュリティインシデントレスポンスとエンドポイント管理システムを有効にします。
- データ品質の問題を特定し、不整合を調整し、検出された CI のインシデントと変更を管理します。

コネクタの接続の構成

コネクタの接続は、CMDB ワークスペースのSGC セントラルビューを使用して設定できます。このビューを使用すると、コネクタを検出してインストールし、接続の作成、編集、監視、デバッグのライフサイクル全体を効果的に管理できます。SGC セントラルを使用してコネクタを設定するには、「を使用した サービスグラフコネクタ Trellix の構成SGC セントラル」を参照してください。

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

CMDB 統合ダッシュボード

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべての統合のステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。すべての統合実行のメトリクスを確認することができます。特定の CMDB 統合、特定の期間、または特定の統合実行に関してビューをフィルタリングすることもできます。CMDB 統合ダッシュボードでの Tanium 統合の監視の詳細については、「CMDB 統合ダッシュボードの使用」を参照してください。

データマッピング

Trellix データソースのデータは、強力な変換エンジン (RTE) を使用してマッピングされ、ServiceNow CMDB 構成アイテム (CI) クラス定義に変換されます。データは、識別および調整エンジン (IRE) を使用して ServiceNow CMDB に挿入されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Trellix アプリケーションには、次のデータソースが含まれています。

SG-Trellix-Devices

デバイスからデータをインポートし、インポートされたデータを SGC Trellix デバイスインポート [sn_trellix_integ_sgc_trellix_device_import] ステージングテーブルにロードします。

そして、インポートされたデータは次のターゲットテーブルに挿入されます。

- ファイルシステム [cmdb_ci_file_system]
- IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
- ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]
- サーバー [cmdb_ci_server]
- ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install] (ソフトウェア資産管理 (SAM) アプリケーションがインストールされている場合)
- ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] (SAM アプリケーションがインストールされていない場合)
- ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] (SAM アプリケーションがインストールされていない場合)
- ストレージディスク [cmdb_ci_storage_disk]

統合ハブ ETL アプリを使用して、データマップを表示できます。詳細については、「統合ハブ ETL」を参照してください。

システムプロパティ

Trellix のサービスグラフコネクタでは、次のシステムプロパティを使用できます: sn_trellix_integ.getdevices_count。このプロパティは、 Trellix API からフェッチされるレコードのページネーションサイズを設定します。

- タイプ：整数
- デフォルト値：100

注:
システムプロパティ [sys_properties] テーブルを開くには、ナビゲーションフィルターに「sys_properties.list」と入力します。

関連情報

サービスグラフコネクタ

を使用した サービスグラフコネクタ Trellix の構成SGC セントラル

ガイド付きセットアップサービスグラフコネクタ を使用した Trellix の構成

CMDBTrellix のサービスグラフコネクタでターゲットとなるクラス

を使用した サービスグラフコネクタ **Trellix** の構成**SGC** セントラル

SGC セントラル アプリケーションで利用可能なプレイブックを使用して、Trellix データをCMDBにプルするための Trellix のサービスグラフコネクタを設定します。

始める前に

ServiceNow Store から Trellix のサービスグラフコネクタバージョン 1.0.0 [store-future: BEGIN review]以降[End]をインストールします。 インストール手順 ServiceNow Store については、「ServiceNow Store アプリケーションのインストール」を参照してください。

必要なロール：cmdb_inst_admin または admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このタスクについて
オンボーディングコネクタのプレイブックエクスペリエンスは、CMDB ワークスペースのSGC セントラルでアクティブ化されます。SGC セントラル アプリケーションを構成するには「SGC セントラルの構成」を参照し、プレイブックの操作方法の詳細については「プレイブックの操作」を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [ダッシュボード] ページで、 [接続を作成] を選択します。

   ヒント:
   または、 [すべての接続] ページで [接続を作成] を選択することもできます。

4. [接続の作成] ウィンドウで、 Trellix コネクタの種類を選択し、 [接続の作成] を選択します。
5. コネクタを使用して初めて接続を設定するときは、最初の前提条件を満たしてください。

   注:
   この手順は、初回セットアップ時にのみ必要です。「で接続を作成するときに初期セットアップタスクを実行する SGC セントラル」を参照してください。

6. データをインポートするために、コネクタ構成用のセットアップを完了します。

   a. 接続を作成してテストします。
      i. プレイブックの [セットアップ **(Setup)**] ステージで、[接続を作成してテスト **(Create and test connection)**] アクティビティを選択します。
      ii. フォームのフィールドに入力します。

[接続を作成してテスト **(Create and test connection)**] フォーム

フィールド	
接続名	Trellix 接続レコードを識別する名前です。 例:SGTrellix。
接続 URL	接続の URL。
ユーザー名	Trellix アカウントのユーザー名。
パスワード	Trellix アカウントのパスワード。
MID サーバーを使用	MID サーバーを使用するためのオプションです。Trellix のオンプレミスインスタンスを使用している場合は、このチェックボックスをオンにします。 注: このオプションを選択する前に、 ServiceNow インスタンスで MID サーバーを構成する必要があります。
MID 選択	コネクターが使用する MID サーバーの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	
	このフィールドは、**[MID** サーバーを使用] チェックボックスをオンにした場合にのみ表示されます。

iii. [接続の作成とテスト **(Create and test connection)]** を選択します。

iv. 接続テストが完了したら、[続行] を選択します。

b. 定期的にデータをインポートするようにインポートスケジュールを構成します。

i. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)]** アクティビティを選択します。

ii. [スケジュール済みインポートをインポート] リストで [親のスケジュール済みデータインポート] を展開し、SG-Trellix-Devices スケジュール済みインポートを選択します。

iii. [インポートスケジュールの構成] ダイアログボックスで、[アクティブ] チェックボックスをオンにして、実行スケジュールと時間の詳細を入力します。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

iv. **[Save** (保存)] を選択します。

または、[今すぐ実行] を選択して、インポートスケジュールをすぐに実行します。

v. **[Continue** (続行)] を選択します。

c. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[接続セットアップの確認] アクティビティを選択して、接続が作成されたかどうかを確認します。

次のタスク
[すべての接続を表示 **(View all connections)]** を選択して、接続の詳細を確認します。構成された接続が [インストール済み接続 (Installed connections)] リストに表示されます。

関連情報

サービスグラフコネクタ Trellix 用

CMDBTrellix のサービスグラフコネクタでターゲットとなるクラス

サービスグラフコネクタ Trellix の接続の詳細へのアクセス

ガイド付きセットアップサービスグラフコネクタ を使用した **Trellix** の構成

Trellix プロジェクトからCMDBにデータをプルするようにスケジュール済みインポートジョブを設定します。

始める前に

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

この サービスグラフコネクタを使用するには、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) 可視化アプリケーションまたは ITOM ディスカバリーアプリケーションをベースにしたサブスクリプションユニットへのサブスクリプションが必要です。ご利用のサブスクリプションの「ServiceNow サブスクリプションユニットの概要」の「管理対象の IT リソースタイプ」というタイトルのセクションで定義されているとおり、CMDB でこの サービスグラフコネクタ によって作成または変更されていても、ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー によってまだ管理されていない管理対象の IT リソースの場合、これらのリソースにより、そのアプリケーションからのサブスクリプ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ションユニットの消費量が増加します。ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー内の現在のサブスクリプションユニットの消費量を確認し、利用可能なキャパシティを確認してください。

依存関係と要件：

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。「Integration Commons for CMDB」を参照してください。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。
- ITOM ライセンスプラグイン (com.snc.itom.license)。「Request Discovery」を参照してください。

必要なロール：admin

手順

1. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープが Trellix のサービスグラフコネクタ アプリケーションに設定されていることを確認します。
   詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。
2. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > トレリックス > セットアップ.
3. [Trellix のサービスグラフコネクタ] ページで、 [クイックスタート] オプションが選択されていることを確認し、 [続行] を選択します。
4. Trellix アプリケーションに要求を送信するように接続を構成します。

   a. [Trellix のサービスグラフコネクタ] ページの [接続と資格情報の構成] セクションで、[開始] を選択します。

   b. 認証情報を構成します。

      i. [Trellix 認証情報の構成] タスクで、[基本認証情報] フォームのフィールドに入力します。

ベーシック認証情報フォーム

フィールド	説明
名前	接続に使用する認証情報。例:SGTrellix.Credentials
順序	レコードが処理される順序。デフォルト値は 100 です。
ユーザー名	Trellix アカウントのユーザー名。
パスワード	Trellix アカウントのパスワード。
アクティブ	チェックボックスが選択されていることを確認します。

      ii. [更新] を選択して、認証情報を保存します。

      iii. [完了としてマーク] を選択して [Trellix 認証情報の構成] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

   c. HTTP 接続を構成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

i. [Trellix HTTP 接続を構成] タスクで、[HTTP(S) 接続] フォームのフィールドに入力します。

HTTP(S) 接続フォーム

フィールド	説明
名前	Trellix 接続レコードを識別する名前です。例:SGTrellix。 デフォルト接続の SGTrellix の名前は変更しないでください。
アクティブ	チェックボックスが選択されていることを確認します。
認証情報	接続に使用する認証情報。
ドメイン	接続を含むドメイン。
接続エイリアス	実行時に接続と資格情報を解決する接続エイリアス。 注: 接続エイリアスごとに一度に 1 つの接続のみアクティブになります。
接続 URL	接続のベース URL。ベース URL は Trellix インスタンスのホスト名です。例: https:// *subdomain*。*domain*.com:*port*。
MID サーバーを使用	MID サーバーを使用するためのオプションです。Trellix のオンプレミスインスタンスを使用している場合は、このチェックボックスをオンにします。**MID** サーバー詳細構成を完了します。 注: このオプションを選択する前に、 ServiceNow インスタンスで MID サーバーを構成する必要があります。
MID 選択	リストから MID サーバーを選択します。 このフィールドは、**[MID** サーバーを使用] チェックボックスをオンにした場合にのみ表示されます。
MID アプリケーション	リストから MID サーバーアプリケーションを選択します。 このフィールドは、**[MID** サーバーを使用] チェックボックスをオンにした場合にのみ表示されます。
接続タイムアウト	システムの確立の試行中に待機する最大時間 (秒)。

ii. [更新] を選択して、HTTP 接続の詳細を保存します。

iii. [完了としてマーク] を選択して [Trellix HTTP 接続の構成] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

d. Trellix API 接続をテストして、Trellix アプリケーションからデータをインポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

i. [テスト接続] タスクの [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

接続のテストには少し時間がかかる場合があります。ページが更新され、テスト結果が表示されます。

ii. [状態] フィールドが [成功] に設定されている場合は、 [完了としてマーク] を選択して [テスト接続] タスクを完了に設定し、 [続行] を選択します。

いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。

5. オプション: 複数のインスタンスを追加します。

> **注:**
> 複数のインスタンスを追加する必要がない場合は、この手順をスキップできます。

a. [Trellix のサービスグラフコネクタ] ページの [複数のインスタンスを追加] セクションで、[開始] を選択します。

b. [データソースアクセスを更新] セクションで、データソース [sys_data_source] テーブルを選択します。

c. アプリケーションピッカーを使用して、[グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

d. [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスがオンでない場合はオンにします。

e. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを再び **Trellix** のサービスグラフコネクタ に変更します。

f. [更新] を選択して、データソースアクセスの詳細を保存します。

g. [完了としてマーク] を選択して [データ ソース アクセスの更新] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

h. スケジュール設定済みデータインポート [scheduled_data_set] テーブルを使用して、スケジュール設定済みデータインポートアクセスを更新タスクに対して5.eに5.c手順を繰り返します。

i. [更新] を選択して、スケジュール設定済みデータインポートアクセスの詳細を保存します。

j. [完了としてマーク] を選択して [スケジュール設定済みデータインポートアクセスの更新] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

k. [別の接続を追加] セクションで、アプリケーションピッカーを使用してアプリケーションスコープを **[Trellix** のサービスグラフコネクタ] に変更します。

l. [ここをクリック] を選択します。

m. [ワークフロースタジオ] ページで、[SGTrellix] セクションの [接続の追加] を選択します。

n. [接続を作成] フォームのフィールドに入力し、[接続を作成] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

接続フォームの作成

フィールド	説明
接続名	Trellix 接続レコードを識別する名前です。
接続 URL	接続の URL。
MID サーバーを使用	MID サーバーを使用するためのオプションです。Trellix のオンプレミスインスタンスを使用している場合は、このチェックボックスをオンにします。**MID** サーバー詳細構成を完了します。 注: このオプションを選択する前に、 ServiceNow インスタンスで MID サーバーを構成する必要があります。
MID 選択	リストから MID サーバーを選択します。 (Optional) このフィールドは、**[MID** サーバーを使用] チェックボックスをオンにした場合にのみ表示されます。
MID アプリケーション	リストから MID サーバーアプリケーションを選択します。 (Optional) このフィールドは、**[MID** サーバーを使用] チェックボックスをオンにした場合にのみ表示されます。
ユーザー名	Trellix アカウントのユーザー名。
パスワード	Trellix アカウントのパスワード。

o. ワークフロースタジオページを閉じて、ガイド付きセットアップに戻ります。

p. [完了としてマーク] を選択して [別の接続を追加] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

q. [新しい接続のテスト] セクションで、新しく作成した接続レコードを選択し、[テスト接続] 関連リンクを選択します。

(Optional) 接続のテストには少し時間がかかる場合があります。ページが更新され、テスト結果が表示されます。

r. [状態] フィールドが [成功] に設定されている場合は、 [完了としてマーク] を選択して [新しい接続のテスト] タスクを完了に設定し、 [続行] を選択します。

(Optional) いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。

6. Trellix アプリケーションからデータをインポートするようにスケジュール済みジョブを構成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [Trellix のサービスグラフコネクタ] ページの [スケジュール済みインポートジョブを設定 (Set up scheduled import jobs)] セクションで、[開始] を選択します。

b. [スケジュール済みジョブを構成します] タスクで、接続を選択します。

> 注:
> SG-Trellix-Devices のスケジュール済みインポートジョブは、デフォルトでは非アクティブに設定されています。

c. [スケジュール設定済みデータインポート(Scheduled Data Import)] フォームで、スケジュール済みジョブのフィールド値を確認します。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

d. [アクティブ] チェックボックスをオンにして、SG-Trellix-Devices スケジュール済みインポートジョブをアクティブにします。

e. [実行] フィールドで [定期的] を選択して、ジョブの実行頻度を指定します。

f. [今すぐ実行] を選択して、インポートスケジュールを実行します。

g. [完了としてマーク] を選択して [スケジュール済みジョブを構成します] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

7. [Trellix のサービスグラフコネクタ] ページで、[終了] を選択してガイド付きセットアップを終了します。
8. [store-future: BEGIN review] [Trellix のサービスグラフコネクタ] ページで、[完了] を選択して変更を保存します。 [End]
9. [store-future: BEGIN review] [セットアップの完了] ダイアログボックスで、[完了] を選択してセットアップを完了します。 [End]
10. [store-future: BEGIN review] 表示されるメッセージ ボックスで、 [完了] を選択します。 [End]

関連情報

サービスグラフコネクタ Trellix 用

CMDBTrellix のサービスグラフコネクタでターゲットとなるクラス

サービスグラフコネクタ Trellix の接続の詳細へのアクセス

CMDBTrellix のサービスグラフコネクタでターゲットとなるクラス

接続の設定が完了したら、 Trellix から定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから拡張されたテーブルに保存されます。

ファイルシステム **[cmdb_ci_file_system]**

ファイルシステム [cmdb_ci_file_system] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
コンピューター	コンピューター

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

属性ラベル	属性の名前
ディスクスペース (GB)	disk_space
空きスペース (バイト)	free_space_bytes
名前	名前

ファイルシステムに対して作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ファイルシステム [cmdb_ci_file_system]	参照	サーバー [cmdb_ci_server]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
IP アドレス	ip_address
ネットマスク	netmask
NIC	nic

IP アドレス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]	参照	ネットワークアダプター [cmdb_ci_network_adapter]

ネットワークアダプター [cmdb_ci_network_adapter]

ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
構成アイテム	cmdb_ci
IP アドレス	ip_address
MAC アドレス	mac_address
名前	name
ネットマスク	netmask

ネットワークアダプタ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]	参照	サーバー [cmdb_ci_server]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サーバー [cmdb_ci_server]

サーバー [cmdb_ci_server] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
クラス	sys_class_name
CPU カウント	cpu_count
CPU 速度 (MHz)	cpu_speed
CPU タイプ	cpu_type
DNS ドメイン	dns_domain
ホスト名	host_name
インストールステータス	install_status
IP アドレス	ip_address
仮想	virtual
MAC アドレス	mac_address
メーカー	manufacturer
モデル ID	model_id
名前	name
オペレーティングシステム	os
OS サービスパック	os_service_pack
OS バージョン	os_version
RAM (MB)	ram
シリアル番号	serial_number

サーバー用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
サーバー [cmdb_ci_server]	Contains::Contained by	ストレージディスク [cmdb_ci_storage_disk]
サーバー [cmdb_ci_server]	Contains::Contained by	ファイルシステム [cmdb_ci_file_system]
サーバー [cmdb_ci_server]	Owns::Owned by	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
サーバー [cmdb_ci_server]	Owns::Owned by	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]

ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]

ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
キー	key
名前	name
バージョン	バージョン

ソフトウェア用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]	参照	ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

ソフトウェアインストール **[cmdb_sam_sw_install]**

ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
ディスカバリーソース	discovery_source
インストール先	installed_on
名前	name
バージョン	version

ソフトウェアインストール用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install]	参照	サーバー [cmdb_ci_server]

ソフトウェアインスタンス **[cmdb_software_instance]**

ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
インストール先	installed_on
名前	name

ソフトウェアインスタンス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]	参照	サーバー [cmdb_ci_server]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ストレージディスク [cmdb_ci_storage_disk]

ストレージディスク [cmdb_ci_storage_disk] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
コンピューター	コンピューター
ディスクスペース (GB)	disk_space
空きディスクスペース (GB)	free_space
名前	名前

ストレージディスク用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ストレージディスク [cmdb_ci_storage_disk]	参照	サーバー [cmdb_ci_server]

関連情報

サービスグラフコネクタ Trellix 用

サービスグラフコネクタ **Trellix** の接続の詳細へのアクセス

CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリに含まれる共通接続フレームワーク (CCF) を使用して、単一のビューで Trellix のサービスグラフコネクタの接続の詳細にアクセスできます。

CCF を使用すると、 Trellix のサービスグラフコネクタで使用されるすべての接続にアクセスできます。接続の詳細には、接続エイリアス、接続のプロパティ、データソース、および接続に関連付けられたスケジュール設定済みデータインポートが含まれます。接続をテストすることもできます。詳細については、次を参照してください。 の接続の詳細へのアクセス サービスグラフコネクタ.

Trellix 接続の詳細へのアクセス

Trellix のサービスグラフコネクタ用に構成された Trellix 接続の詳細にアクセスします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > トレリックス > 接続.
2. [サービスグラフ接続] リストの [名前] 列から接続を選択します。
3. [サービスグラフ接続] ページで、接続名、エイリアス、データソースなどの接続の詳細を表示します。
4. 関連リストを選択すると、接続のさらなる詳細が表示されます。
5. オプション: [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

関連情報

サービスグラフコネクタ Trellix 用

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

VMware Workspace ONE UEM のサービスグラフコネクタ

VMware Workspace ONE UEM のサービスグラフコネクタ を使用して、VMware Workspace ONE Unified Endpoint Management (UEM) から ServiceNow インスタンスにデータをプルします。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

統合では、さまざまなハードウェア資産が ServiceNow® 構成管理データベース (CMDB) アプリケーションにインポートされます。

サポートされているバージョン

- サポートされているバージョン：
  - VMware Workspace ONE UEM バージョン 2008
  - アプリケーションディスカバリーマネージャー (ADM) API バージョン 2
- サポートされている ServiceNow のバージョン：
  - Xanadu
  - Yokohama
  - Zurich

ユースケース

さまざまな ServiceNow アプリケーション用の サービスグラフコネクタ の使用方法の例を次に示します。

- IT Operations Management (ITOM) ヴィジビリティ
  - Android、Apple、および Windows モバイルデバイスの詳細なハードウェアとアプリケーションのインベントリ。インベントリは、ソフトウェア資産管理 (SAM) の有無にかかわらず使用できます。
  - モバイルデバイスのコンプライアンスのトラッキング。独自のデバイスをビルドすることも (BYOD)、会社所有のデバイスを使用することもできます。
- IT Service Management (ITSM)
  - 検出された構成アイテム (CI) のインシデント、問題、および変更。
  - モバイルデバイスの所有権のトラッキングと割り当て。

ガイド付きセットアップ

VMware Workspace ONE UEM のサービスグラフコネクタ のガイド付きセットアップでは、インスタンスの統合を構成するための、整理され順序の付いたタスクが用意されています。ガイド付きセットアップにアクセスするには、「VMware Workspace ONE UEM のサービスグラフコネクタの構成」を参照してください。

CMDB 統合ダッシュボード

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべての統合のステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。すべての統合実行のメトリクスを確認することができます。特定の CMDB 統合、特定の期間、または特定の統合実行に関して

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ビューをフィルタリングすることもできます。CMDB 統合ダッシュボードでの Workspace ONE 統合の監視の詳細については、「CMDB 統合ダッシュボードの使用」を参照してください。

データマッピング

VMware Workspace ONE UEM のデバイスやアプリから取り込まれるデータは、強力な変換エンジン (RTE) を使用してマッピングされ、ServiceNow CMDB 構成アイテム (CI) クラス定義に変換されます。データは、識別および調整エンジン (IRE) を使用して ServiceNow CMDB に挿入されます。

接続の設定が完了したら、Workspace ONE UEM から定期的にデータをプルするように統合を構成します VMware 。

データは、SG-Workspace ONE UEM デバイスとアプリのステージング [sn_vm woneuem_integ_devices_and_apps] テーブルにロードされます。

次にデータは次のターゲットテーブルに挿入されます。

- コンピューター [cmdb_ci_computer]
- ハンドヘルドコンピューティングデバイス [cmdb_ci_handled_computing]
- メディアプレーヤー [cmdb_ci_media_player]
- ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]
- プリンター [cmdb_ci_printer]
- SAM ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install] (com.snc.sams プラグインがインストールされている場合)
- シリアル番号 [cmdb_serial_number]
- ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] (com.snc.sams プラグインがインストールされていない場合)
- ソフトウェアパッケージ [cmdb_ci_spkg] (com.snc.sams プラグインがインストールされていない場合)

注:
デバイスの所有者、所有権のタイプ、コンプライアンスステータスなどの追加情報を表示するには、SG-Workspace ONE UEM ビューに切り替える必要があります。このビューでは、関連リストタブに追加情報を含む **SG-Workspace ONE UEM** デバイス関連 タブが表示されます。

VMware Workspace ONE Unified Endpoint Management (UEM) からデータをプルしたときにデータが保存される場所の詳細については、「VMware Workspace ONE UEM のサービスグラフコネクタでターゲットとされている CMDB クラス」を参照してください。

統合ハブ ETL アプリを使用して、データマップを表示できます。詳細については、「統合ハブ ETL」を参照してください。

関連情報

サービスグラフコネクタ

VMware Workspace ONE UEM のサービスグラフコネクタの構成

VMware Workspace ONE UEM のサービスグラフコネクタを使用して、VMware Workspace ONE Unified Endpoint Management (UEM) から ServiceNow インスタンスにモバイルおよびコンピューティングデバイスのデータをプルします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
この サービスグラフコネクタを使用するには、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) 可視化アプリケーションまたは ITOM ディスカバリーアプリケーションをベースにしたサブスクリプションユニットへのサブスクリプションが必要です。ご利用のサブスクリプションの「ServiceNow サブスクリプションユニットの概要」の「管理対象の IT リソースタイプ」というタイトルのセクションで定義されているとおり、CMDB でこの サービスグラフコネクタ によって作成または変更されていても、ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー によってまだ管理されていない管理対象の IT リソースの場合、これらのリソースにより、そのアプリケーションからのサブスクリプションユニットの消費量が増加します。ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー内の現在のサブスクリプションユニットの消費量を確認し、利用可能なキャパシティを確認してください。

依存関係と要件：

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。
- ITOM ディスカバリーライセンスプラグイン (com.snc.itom.discovery.license)。このプラグインを有効にする必要があります。
- ITOM Licensing プラグイン (com.snc.itom.license)。詳細については、「ディスカバリーの要求」を参照してください。
- 自動的にインストールされる Datastream Action プラグイン (com.glide.hub.action_type.datastream)。

必要なロール：admin

認証にクライアント認証情報を使用する場合は、 VMware Workspace ONE UEM アドミニストレーターから OAuth 認証情報を取得します。次の詳細情報をメモします。

- アプリケーション (クライアント) ID
- クライアントシークレット
- トークン URL

OAuth 認証情報を取得する方法については、 VMware のドキュメントサイト を参照してください。

このタスクについて
VMware Workspace ONE UEM のサービスグラフコネクタを設定するには、OAuth 認証情報またはベーシック認証情報のいずれかを設定する必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Workspace ONE UEM** > セットアップ.
2. [はじめに] ページで、[開始] を選択します。
3. [VMware Workspace ONE UEM のサービスグラフコネクタ] ページの [接続と認証情報の構成] セクションで、[開始] を選択します。
4. 接続の認証情報を構成します。
   ベーシック認証接続または OAuth 接続のいずれかを構成できます。

   a. [認証の種類を設定する] タスクで、[構成] を選択します。
      - ベーシック認証を有効にするには、 *auth_type* 接続プロパティの値を basic に設定します。
      - OAuth 認証を有効にするには、 *auth_type* 接続プロパティの値を oauth に設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

b. [更新] を選択し、ガイド付きセットアップページに戻ります。

c. [完了としてマーク] を選択して、[認証タイプを設定] タスクを完了に設定します。

5. 認証用の認証情報を設定します。

- ベーシック認証接続を構成します。
  a. [基本認証情報の構成] タスクで、[構成] を選択します。
  b. フォームで、フィールドに入力します。

フィールド	説明
名前	認証の名前。 例: WorkspaceOneUEM 基本認証情報。
ユーザー名	VMware Workspace ONE UEMユーザー名。
パスワード	VMware Workspace ONE UEMパスワード。

  c. [更新] を選択し、ガイド付きセットアップページに戻ります。
  d. [完了としてマーク] を選択して、[基本認証情報の構成] タスクを完了に設定します。
  e. [API キーの構成] タスクで、[構成] を選択して、ベーシック認証接続の API キーを構成します。
  f. [**API** キー] フィールドに、 VMware Workspace ONE UEM API キーまたはテナントコードを入力します。
  g. [更新] を選択し、ガイド付きセットアップページに戻ります。
  h. [完了としてマーク] を選択して、[API キーの構成] タスクを完了に設定します。
- OAuth 接続を構成します。
  a. [OAuth 認証情報の構成] タスクで、[構成] を選択します。
  b. フォームで、フィールドに入力します。

フィールド	説明
名前	認証の名前。 例: WorkspaceOneUEM OAuth プロバイダー。
クライアント ID	「事前準備」セクションに記載されている、VMware Workspace ONE UEM クライアントアプリケーションのアプリケーション (クライアント) ID。
クライアントシークレット	「事前準備」セクションに記載されている、VMware Workspace ONE UEM クライアントアプリケーションのクライアントシークレット。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

c. [更新] を選択し、ガイド付きセットアップページに戻ります。

d. [完了としてマーク] を選択して、[OAuth 認証情報の構成] タスクを完了に設定します。

6. HTTP 接続を確立して、 VMware Workspace ONE UEM API に要求を送信します。

a. [HTTP 接続の構成] タスクで、[構成] を選択します。

b. [HTTP(S) 接続] フォームの [ホスト] フィールドに VMware Workspace ONE UEM インスタンスのホスト名を指定します。

> 注:
> HTTP 接続は、ステップ 4 および 5 で構成された認証情報を使用するように事前に設定されています。

c. **[Update** (更新)] を選択します。

d. [完了としてマーク] を選択して、[HTTP 接続の構成] タスクを完了に設定します。

7. 接続をテストします。

a. [接続のテスト] タスクで、[構成] を選択します。

b. [テスト接続] 関連リンクを選択して、テストプロセスを開始します。

c. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されたら、ガイド付きセットアップページに戻ります。
いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。

d. [完了としてマーク] を選択して、[接続のテスト] タスクを完了に設定します。

8. スケジュール済みインポートジョブを設定します。

a. [スケジュール済みジョブの構成] タスクの [構成] をクリックします。
SG-Workspace ONE UEM デバイスとアプリのスケジュール済みジョブは、デフォルトでは非アクティブに設定されています。

b. **[SG-Workspace ONE UEM** デバイスとアプリ] スケジュール済みジョブを選択します。

c. [スケジュール設定済みデータインポート(Scheduled Data Import)] フォームで、スケジュール済みジョブのフィールド値を確認します。
詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

d. [アクティブ] チェックボックスをオンにして、 SG-Workspace ONE UEM デバイスとアプリの スケジュール済みジョブをアクティブにします。

e. [実行] フィールドで、[定期的] を選択して、ジョブの実行頻度を指定します。

f. **[Update** (更新)] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

または、[今すぐ実行] を選択して、インポートスケジュールをすぐに実行します。

g. [完了としてマーク] を選択して、[スケジュール済みジョブの構成] タスクを完了に設定します。

9. オプション: 複数のインスタンスを追加します。

> **注:**
> 複数のインスタンスを追加する必要がない場合は、この手順をスキップできます。

a. [VMware Workspace ONE UEM のサービスグラフコネクタ] ページの [複数のインスタンスを追加] セクションで、[開始] を選択します。

b. [スケジュール設定済みデータインポートアクセスを更新] タスクで、[構成] を選択します。

c. 予定されているデータインポート [scheduled_import_set] テーブルを選択します。

d. アプリケーションピッカーを使用して、[グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

e. [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスがオンでない場合はオンにします。

f. [更新] を選択し、ガイド付きセットアップに戻ります。

g. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを 再び **VMware Workspace ONE UEM** のサービスグラフコネクタ に変更します。

h. [完了としてマーク] を選択して、[スケジュール設定済みデータインポートアクセスを更新] タスクを完了に設定します。

i. [データソースアクセスを更新] タスクの、[構成] を選択します。

j. データソース [sys_data_source] テーブルを選択します。

k. 9.g9.d手順を繰り返します。

l. [完了としてマーク] を選択して、[データソースアクセスを更新] タスクを完了に設定します。

m. 新しい接続のキャッシュをクリアします。

i. [データソーステーブルとインポートセットテーブルのキャッシュをクリア] タスクで、[構成] を選択します。

ii. アプリケーションピッカーを使用して、[グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

iii. バックグラウンドスクリプトページの [スクリプトを実行] テキストボックスに、次のスクリプトを入力します。

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
    GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");
    GlideTableManager.invalidateTable("scheduled_import_set");
    GlideCacheManager.flushTable("scheduled_import_set");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

iv. [スクリプトを実行] を選択して、バックグラウンドスクリプトを実行します。

スクリプトの実行には数分かかる場合があります。

v. スクリプトが実行されたら、[閉じる] を選択します。

vi. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを 再び **VMware Workspace ONE UEM** のサービスグラフコネクタ に変更します。

vii. [完了としてマーク] を選択して、[データソーステーブルとインポートセットテーブルのキャッシュをクリア] タスクを完了に設定します。

n. VMware Workspace ONE UEMインスタンスの接続を構成します。

(Optional) ベーシック認証接続または OAuth 接続のいずれかを構成できます。

- ベーシック認証接続を構成します。

i. [ベーシック認証接続を追加] タスクで、[構成] を選択します。

ii. 新しい接続を作成するには、[接続を追加] を選択します。

iii. [接続を作成] ウィンドウの [接続情報] セクションで、フィールドに入力します。

接続情報

フィールド	説明
接続名	VMware Workspace ONE UEM接続レコードを識別する名前です。
接続 URL	VMware Workspace ONE UEM接続の接続 URL。 接続 URL には、 https:// *host-name*/API という形式を使用します。

iv. [接続を作成] ウィンドウの [認証情報] セクションで、フィールドに入力します。

認証情報

フィールド	説明
ユーザー名	VMware Workspace ONE UEM 接続要求の認証に使用されるアカウントユーザー名。
パスワード	接続要求を認証するために使用されるパスワード。

v. [接続を作成] を選択します。

vi. ガイド付きセットアップに戻り、[完了としてマーク] を選択して [ベーシック認証接続を追加] タスクを完了に設定します。

vii. [API キーの構成] タスクで、[構成] を選択して、ベーシック認証接続の API キーを構成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

viii. 新しいベーシック認証接続の接続エイリアスに対応する **API** キー レコードを選択します。

ix. API キーを設定し、 更新 を選択します。

x. ガイド付きセットアップに戻り、[完了としてマーク] を選択して [API キーの構成] タスクを完了に設定します。

- OAuth 接続を構成します。

i. [OAuth 接続を追加] タスクで、[構成] を選択します。

ii. 新しい接続を作成するには、[接続を追加] を選択します。

iii. [接続を作成] ウィンドウの [接続情報] セクションで、フィールドに入力します。

接続情報

フィールド	説明
接続名	VMware Workspace ONE UEM接続レコードを識別する名前です。
接続 URL	VMware Workspace ONE UEMコントローラーの接続 URL。 接続 URL には、 https:// *host-name*/API という形式を使用します。

iv. [接続を作成] ウィンドウの [認証情報] セクションで、フィールドに入力します。

認証情報

フィールド	説明
OAuth クライアント ID	「事前準備」セクションに記載されている、VMware Workspace ONE UEM クライアントアプリケーションのアプリケーション (クライアント) ID。
OAuth クライアントシークレット	「事前準備」セクションに記載されている、VMware Workspace ONE UEM クライアントアプリケーションのクライアントシークレット。

OAuth 認証情報を取得する方法については、 VMware のドキュメントサイト を参照してください。

v. **[OAuth** トークンを作成して取得] を選択します。

vi. ガイド付きセットアップに戻り、[完了としてマーク] を選択して [OAuth 接続を追加] タスクを完了に設定します。

o. 新しく追加された接続をテストします。

i. [テスト接続] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [名前] 列から新しい接続を選択します。

iii. [テスト接続] 関連リンクを選択して、テストプロセスを開始します。

iv. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されている場合は、[ガイド付きセットアップ] ページに戻ります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。

v. [完了としてマーク] を選択して、テスト接続タスクを完了に設定します。

p. VMware Workspace ONE UEMアプリケーションからデータをインポートするようにスケジュール済みジョブを構成します。

(Optional) SG-Workspace ONE UEM デバイスとアプリのスケジュール済みジョブは、デフォルトでは非アクティブに設定されています。

i. [インポートスケジュールの構成] タスクで、[構成] を選択します。

ii. **[SG-Workspace ONE UEM** デバイスとアプリ] スケジュール済みジョブを選択します。

iii. [スケジュール設定済みデータインポート(Scheduled Data Import)] フォームで、スケジュール済みジョブのフィールド値を確認します。

(Optional) 詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

iv. [アクティブ] チェックボックスをオンにして、 SG-Workspace ONE UEM デバイスとアプリの スケジュール済みジョブをアクティブにします。

v. [実行] フィールドで、[定期的] を選択して、ジョブの実行頻度を指定します。

vi. **[Update** (更新)] を選択します。

または、[今すぐ実行] を選択して、インポートスケジュールをすぐに実行します。

10. オプション: 追加の設定を構成します。

a. [VMware Workspace ONE UEM のサービスグラフコネクタ] ページの [追加設定の構成 (オプション)] セクションで、[開始] を選択します。

b. [重複データ検出ルールの構成] タスクで、[構成] を選択します。

c. [CMDB 重複行ルール] フォームで、[アクティブ] を選択します。

d. データインポート中に重複データ検出ルールを有効にするには、[値] フィールドを true に更新します。

e. [**OK**] を選択し、ガイド付きセットアップに戻ります。

f. フィールドを評価対象から削除するには、[CMDB 重複行ルール] フォームの [フィールドを無視] 列にフィールド名をカンマ区切りリストとして追加します。
インポートごとに変更されるフィールドにこのオプションを使用します。

g. [完了としてマーク] を選択して、[重複検出ルールの構成] タスクを完了に設定します。

h. [ソフトウェアインポートの有効化] タスクで、[構成] を選択します。

i. ソフトウェアデータのインポートを有効にする接続レコードを選択します。
`turn_off_software_import`接続プロパティはデフォルトで true に設定されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

j. ソフトウェアデータをインポートするには、 *turn_off_software_import* 接続プロパティの値を false に設定します。

k. [完了としてマーク] を選択して、[ソフトウェアインポートの有効化] タスクを完了に設定します。

l. [管理対象外ソフトウェアのインポート] タスクで、[構成] を選択します。

m. 管理対象外のソフトウェアデータをインポートする接続レコードを選択します。
デフォルトでは、[**IsManaged**] フィールドが false に設定されているソフトウェアレコードはインポートされません。

n. 管理対象外のソフトウェアデータをインポートするには、 *managed_apps_only* 接続プロパティの値を false に設定します。

o. [完了としてマーク] を選択して、[管理対象外ソフトウェアのインポート] タスクを完了に設定します。

p. [ソフトウェアステータス値に基づいてアプリをインポートする] タスクで、[構成] を選択します。
デフォルトでは、コネクタはステータス値が 2、 3、 または 5 のアプリケーションをインポートします。

アプリケーションのステータス値

ステータス	値
インストール処理待ち	1
インストール日	2
保留中の削除	3
削除	4
不明	5

q. インポートされたアプリケーションのセットを更新する接続レコードを選択します。

r. *import_apps_with_status*接続プロパティ値を、必要なソフトウェアステータス値に設定します (カンマ区切りリスト)。

s. [完了としてマーク] を選択して、[ソフトウェアステータス値に基づいてアプリをインポート] タスクを完了に設定します。

VMware Workspace ONE UEM のサービスグラフコネクタでターゲットとされている **CMDB** クラス

接続の設定が完了したら、 VMware Workspace ONE Unified Endpoint Management (UEM) から定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから拡張されたテーブルに保存されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コンピューター [cmdb_ci_computer]

コンピューター [cmdb_ci_computer] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
シリアル番号	serial_number
仮想	virtual
最新のディスカバリー	last_discovered
オペレーティングシステム	os
OS バージョン	os_version
RAM (MB)	ram
アサイン先	assigned_to
モデル ID	model_id
メーカー	メーカー

ハンドヘルドコンピューティングデバイス [cmdb_ci_handled_computing]

ハンドヘルドコンピューティングデバイス [cmdb_ci_handheld_computing] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
MAC アドレス	mac_address
名前	name
シリアル番号	serial_number
IMEI	imei
最新のディスカバリー	last_discovered
オペレーティングシステム	os
OS バージョン	os_version
電話番号	phone_number
RAM (MB)	ram
ルートアクセス	root_access
メーカー	manufacturer
モデル ID	model_id
キャリア	carrier
アサイン先	assigned_to

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ハードウェア [cmdb_ci_hardware]

ハードウェア [cmdb_ci_hardware] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
最新のディスカバリー	last_discovered

ハードウェアに対して作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ハードウェア [cmdb_ci_hardware]	Owns::Owned by	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]
ハードウェア [cmdb_ci_hardware]	Owns::Owned by	IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
ハードウェア [cmdb_ci_hardware]	参照	SG-Workspace ONE UEM デバイス関連 [sn_vmwoneuem_integ_device_related]
ハードウェア [cmdb_ci_hardware]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]

IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
NIC	nic
IP アドレス	ip_address
IP バージョン	ip_version

IP アドレス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]	参照	ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]

キー値 [cmdb_key_value]

キー値 [cmdb_key_value] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
キー	key
値	値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メディアプレーヤー [cmdb_ci_media_player]

メディアプレーヤー [cmdb_ci_media_player] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
シリアル番号	serial_number
メーカー	manufacturer
モデル ID	model_id
MAC アドレス	mac_address
アサイン先	assigned_to
最新のディスカバリー	last_discovered

ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]

ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
構成アイテム	cmdb_ci
MAC アドレス	mac_address
最新のディスカバリー	last_discovered

ネットワークアダプタ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ネットワークアダプタ [cmdb_ci_network_adapter]	参照	ハードウェア [cmdb_ci_hardware]

プリンター [cmdb_ci_printer]

プリンター [cmdb_ci_printer] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
アサイン先	assigned_to
MAC アドレス	mac_address
名前	name
最新のディスカバリー	last_discovered
メーカー	manufacturer
モデル ID	model_id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
シリアル番号	serial number

シリアル番号 [cmdb_serial_number]

シリアル番号 [cmdb_serial_number] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
シリアル番号	serial_number
シリアル番号タイプ	serial_number_type
有効	valid

シリアル番号用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
シリアル番号 [cmdb_serial_number]	参照	コンピューター [cmdb_ci_computer]
シリアル番号 [cmdb_serial_number]	参照	ハンドヘルドコンピューティングデバイス [cmdb_ci_handled_computing]
シリアル番号 [cmdb_serial_number]	参照	プリンター [cmdb_ci_printer]
シリアル番号 [cmdb_serial_number]	参照	メディアプレーヤー [cmdb_ci_media_player]

SG-Workspace ONE UEM デバイス関連 [sn_vmwoneuem_integ_device_related]

SG-Workspace ONE UEM デバイス関連 [sn_vmwoneuem_integ_device_related] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
デバイス ID	device_id
デバイスコンプライアンスステータス	compliance_state
デバイス所有権	device_ownership
ユーザーメール	user_email
ユーザー名	user_name

ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]

ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
キー	key

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

属性ラベル	属性の名前
名前	name
バージョン	バージョン

ソフトウェア用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェア [cmdb_ci_spkg]	参照	ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]

ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
インストール先	installed_on

ソフトウェアインスタンス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance]	参照	ハードウェア [cmdb_ci_hardware]

VMware Workspace ONE UEM のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリに含まれる共通接続フレームワーク (CCF) を使用して、単一のビューでVMware Workspace ONE UEM のサービスグラフコネクタの接続の詳細にアクセスできます。

CCF を使用すると、 VMware Workspace ONE UEM のサービスグラフコネクタ で使用されるすべての接続にアクセスできます。接続の詳細には、接続エイリアス、接続のプロパティ、データソース、および接続に関連付けられたスケジュール設定済みデータインポートが含まれます。接続をテストすることもできます。詳細については、次を参照してください。 の接続の詳細へのアクセス サービスグラフコネクタ.

VMware Workspace ONE UEM接続の詳細へのアクセス

VMware Workspace ONE UEM のサービスグラフコネクタ用に構成されたVMware Workspace ONE UEM接続の詳細にアクセスします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Workspace ONE UEM** > 接続.
2. [サービスグラフ接続] リストの [名前] 列から接続を選択します。
3. [サービスグラフ接続] ページで、接続名、エイリアス、データソースなどの接続の詳細を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. 関連リストを選択すると、接続のさらなる詳細が表示されます。
5. オプション: [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

関連情報

VMware Workspace ONE UEM のサービスグラフコネクタ

Wiz のサービスグラフコネクタ

Wiz のサービスグラフコネクタを使用し、REST API を使用して Wiz プラットフォーム内のプロジェクトから CMDB データを取り込みます。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

主な機能

- 簡素化されたオンボーディングプロセスですぐに開始できます。
- 必要な認証情報のみを使用します。
- ほぼリアルタイムで変更を検出することで、変更を即座に認識できます。
- 複数のクラウド環境を可視化します。
- Wiz を通じて環境のリスクを特定します。
- アプリケーションの依存関係を評価します。
- ServiceNow AI Platform でセキュリティインシデントレスポンスとエンドポイント管理を最大限に活用します。

サポートされているバージョン

バージョン

Wiz	ServiceNow
最終テスト日: 日 2025 年 4 月 7 日	• Washington DC • Xanadu • Yokohama

ユースケース

Wiz のサービスグラフコネクタ を使用して、クラウドのリソース ID、関係、および状態をリアルタイムで可視化できます。

コネクタの接続の構成

CMDB ワークスペースのSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成すると、コネクタを検出してインストールし、接続の作成、編集、監視、デバッグのライフサイクル全体を効果的に管

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

理できます。SGC セントラルを使用してコネクタを設定するには、「SGC セントラル を使用して Wiz のサービスグラフコネクタを構成する」を参照してください。

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

CMDB 統合ダッシュボード

CMDB 共通統合 ストアアプリは、インストールされているすべての統合のステータス、処理結果、および処理エラーを一元的に表示するダッシュボードを提供します。すべての統合実行のメトリクスを確認することができます。特定の CMDB 統合、特定の期間、または特定の統合実行に関してビューをフィルタリングすることもできます。CMDB 統合ダッシュボードでの Wiz 統合の監視の詳細については、「CMDB 統合ダッシュボードの使用」を参照してください。

データマッピング

Wiz データソースのデータは、強力な変換エンジン (RTE) を使用してマッピングされ、ServiceNow CMDB 構成アイテム (CI) クラス定義に変換されます。データは、識別および調整エンジン (IRE) を使用して ServiceNow CMDB に挿入されます。

接続の設定が完了したら、 Wiz アプリケーションから定期的にデータをプルするように統合を構成できます。

注:
検出されたリソースが後から削除された場合は、対応するレコードが廃止済みまたはCMDBに存在しないものとして、Wiz のサービスグラフコネクタは自動的にマークします。

次の表に、データソース、ステージングテーブル、および Wiz プロジェクトのデータが格納される CMDB CI クラスと非 CMDB クラスを示しています。

Wiz のデータソースマッピング

データソース	ステージングテーブル	ターゲットテーブル
SG-Wiz-Organization	SG-Wiz-組織 [sn_wiz_integ_sg_wiz_organization]	クラウド組織 SG-Wiz 拡張属性 Google 組織フォルダー
SG-Wiz-Subscription	SG-Wiz-Subscription [sn_wiz_integ_sg_wiz_subscription]	クラウドサービスアカウント Google 組織プロジェクト SG-Wiz 拡張属性 キー値
SG-Wiz-Datacenter	SG-Wiz-データセンター [sn_wiz_integ_sg_wiz_datacenter]	AWS データセンター Azure データセンター Google データセンター SG-Wiz 拡張属性

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Wiz のデータソースマッピング (続く)

データソース	ステージングテーブル	ターゲットテーブル
SG-Wiz-Resource-Group	SG-Wiz-リソース-グループ [sn_wiz_integ_sg_wiz_resource_group]	リソースグループ SG-Wiz 拡張属性 キー値
SG-Wiz-Network-Interface	SG-Wiz-ネットワーク-インターフェイス [sn_wiz_integ_sg_wiz_network_interface]	クラウド管理ネットワークインターフェイス SG-Wiz 拡張属性 キー値
SG-Wiz-Virtual-Network	SG-Wiz-仮想-ネットワーク [sn_wiz_integ_sg_wiz_virtual_network]	クラウドネットワーク SG-Wiz 拡張属性 キー値
SG-Wiz-Firewall	SG-Wiz-ファイアウォール [sn_wiz_integ_sg_wiz_firewall]	CPU セキュリティグループキー値
SG-Wiz-Volume	SG-Wiz-ボリューム [sn_wiz_integ_sg_wiz_volume]	ストレージボリューム クラウドディスクタイプ SG-Wiz 拡張属性 キー値
SG-Wiz-Virtual-Machine	SG-Wiz-仮想-マシン [sn_wiz_integ_sg_wiz_virtual_machine]	仮想マシンインスタンス ハードウェアタイプ Linux サーバー Windows Server サーバー キー値 SG-Wiz 拡張属性
SG-Wiz-Virtual-	SG-Wiz-仮想-マシン-イメージ [sn_wiz_integ_sg_wiz_virtual_machine_image]	画像

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Wiz のデータソースマッピング (続く)

データソース	ステージングテーブル	ターゲットテーブル
Machine-Image		**注:** イメージのサブスクリプション ID がないデータはインポートされません。また、イメージのサブスクリプション ID は使用できるが、サブスクリプション固有の詳細が Wiz で使用できない場合、そのデータはコネクタでインポートされません。 キー値 SG-Wiz 拡張属性
SG-Wiz-Load Balancer	SG-Wiz-ロードバランサー [sn_wiz_integ_sg_wiz_load_balancer]	クラウドロードバランサー キー値 SG-Wiz 拡張属性
SG-Wiz-Database	SG-Wiz-データベース [sn_wiz_integ_sg_wiz_database]	クラウドデータベース クラウドデータベースクラスター DynamoDB テーブル キー値 SG-Wiz 拡張属性
SG-Wiz-Bucket	SG-Wiz-バケット [sn_wiz_integ_sg_wiz_bucket]	クラウドオブジェクトストレージ キー値 SG-Wiz 拡張属性
SG-Wiz-Serverless	SG-Wiz-サーバーレス [sn_wiz_integ_sg_wiz_serverless]	クラウド機能 キー値 SG-Wiz 拡張属性
SG-Wiz-Network-Address	SG-Wiz-ネットワーク-アドレス [sn_wiz_integ_sg_wiz_network_address]	クラウドパブリック IP アドレス キー値 SG-Wiz 拡張属性

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Wiz のデータソースマッピング (続く)

データソース	ステージングテーブル	ターゲットテーブル
SG-Wiz-Storage-Account	SG-Wiz-ストレージ-アカウント [sn_wiz_integ_sg_wiz_storage_account]	クラウドストレージアカウント キー値 SG-Wiz 拡張属性
SG-Wiz-API-Gateway	SG-Wiz-API-Gateway [sn_wiz_integ_sg_wiz_api_gateway]	クラウドゲートウェイ キー値 SG-Wiz 拡張属性
SG-Wiz-Snapshot	SG-Wiz-Snapshot [sn_wiz_integ_sg_wiz_snapshot]	ストレージボリュームスナップショット キー値 SG-Wiz 拡張属性
SG-Wiz Kubernetes クラスター	SG-Wiz Kubernetes クラスター [sn_wiz_integ_sg_wiz_k8s_cluster]	Kubernetes クラスター キー値 SG-Wiz 拡張属性
SG-Wiz Kubernetes 名前空間	SG-Wiz-K8s 名前空間 [sn_wiz_integ_sg_wiz_k8s_namespace]	Kubernetes 名前空間 キー値 SG-Wiz 拡張属性
SG-Wiz-Kubernetes ノード	SG-Wiz-Kubernetes ノード [sn_wiz_integ_sg_wiz_kubernetes_node]	Kubernetes ノード キー値 SG-Wiz 拡張属性
SG-Wiz-Kubernetes 展開	SG-Wiz-Kubernetes 展開 [sn_wiz_integ_sg_wiz_kubernetes_deployment]	Kubernetes 展開 キー値 SG-Wiz 拡張属性
SG-Wiz-Kubernetes サービス	SG-Wiz-Kubernetes サービス [sn_wiz_integ_sg_wiz_kubernetes_service]	Kubernetes サービス キー値 SG-Wiz 拡張属性
SG-Wiz-Kubernetes ポッド	SG-Wiz-Kubernetes ポッド [sn_wiz_integ_sg_wiz_kubernetes_pod]	Kubernetes ポッド キー値 SG-Wiz 拡張属性

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Wiz のデータソースマッピング (続く)

データソース	ステージングテーブル	ターゲットテーブル
SG-Wiz-Kubernetes レプリカセット	SG-Wiz-Kubernetes レプリカセット [sn_wiz_integ_sg_wiz_kubernetes_replica_set]	Kubernetes ReplicaSet キー値 SG-Wiz 拡張属性
SG-Wiz Kubernetes コンテナ	SG-Wiz Kubernetes コンテナ [sn_wiz_integ_sg_wiz_kubernetes_container]	Docker コンテナ SG-Wiz 拡張属性
SG-Wiz-Compute インスタンスグループ	SG-Wiz-Compute インスタンスグループ [sn_wiz_integ_sg_wiz_compute_instance_group]	インスタンススケールセット SG-Wiz 拡張属性 キー値

注:
Wiz リソースに関連付けられたすべてのラベルまたはタグはキー値 [cmdb_key_value] テーブルに追加され、Wiz リソースに関するプロジェクト情報は SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes] テーブルに格納されます。

Wiz プロジェクトからデータをプルしたときにデータが保存される場所の詳細については、「Wiz のサービスグラフコネクタデータを格納するためのターゲットテーブル」および「サポートされる Wiz タイプ」を参照してください。

統合ハブ ETL アプリを使用して、データマップを表示できます。詳細については、「統合ハブ ETL」を参照してください。

関連情報

サービスグラフコネクタ

Wiz 環境の設定

Wiz のサービスグラフコネクタで使用する Wiz を構成するには、Wiz サービスアカウントに関連付けられた認証情報を取得する必要があります。

始める前に
必要なロール：サービスアカウントに対する書き込み (W) 権限を持つロールを持つ Wiz ユーザー

このタスクについて
サービスアカウントを作成するには、サービスアカウントに対する書き込み (W) 権限を持つ Wiz ユーザーとしてログインする必要があります。プロジェクトでスコープ指定されたロールは、自分のプロジェクトでのみサービスアカウントを作成できます。

Wiz の詳細を取得する方法の詳細については、Wiz ドキュメントサイトの「Add a Service Account (サービスアカウントを追加)」を参照してください (Wiz にログインする必要があります)。

手順

1. Wiz ダッシュボードにログインします。
2. Wiz URL を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. ユーザープロファイルに移動し、API エンドポイント URL をコピーします。

> **注:**
> Wiz のサービスグラフコネクタは次のトークン URL を使用します：
>
> ```
> https://auth.app.wiz.io/oauth/token
> ```

3. クライアント ID とクライアントシークレットを取得します。
   a. 移動先 設定 > サービスアカウント.
   b. [サービスアカウントを追加] を選択します。
   c. 新しいサービスアカウントに名前を付けます。
   d. オプション: [プロジェクト] リストで、サービスアカウントのアクセスを制限するプロジェクトを選択します。
   e. **[API スコープ (API Scopes)]** フィールドで、権限 *read:resources* および *read:projects* を選択します。
   f. [サービスアカウントを追加] を選択します。
   g. 表示される [シークレット認証情報のコピー (Copy your secret credentials)] ダイアログボックスで、クライアントシークレットとクライアント ID をそれぞれのフィールドからコピーします。
   h. [完了]を選択して Wiz ダッシュボードに戻ります。

SGC セントラル を使用して Wiz のサービスグラフコネクタを構成する

Wiz プロジェクトから 構成管理データベース (CMDB) にデータをプルするようにスケジュール済みインポートジョブを設定します。

始める前に

- ServiceNow Store から Wiz のサービスグラフコネクタ バージョン 1.3.0 以降をインストールします。 インストール手順 ServiceNow Store については、「 ServiceNow Store アプリケーションのインストール 」を参照してください。
- Wiz サービスアカウントに関連付けられた OAuth 認証情報を取得し、次の詳細をメモする必要があります。
  - クライアント ID
  - クライアントシークレット
  - OAuth トークン URL
  - 接続 URL

  詳細については、「Wiz 環境の設定」を参照してください。
- Wiz サービスアカウントには、次の権限が必要です。
  - read:resources
  - read:projects

必要なロール：cmdb_inst_admin または admin

このタスクについて

オンボーディングコネクタのプレイブックエクスペリエンスは、CMDB ワークスペースのSGC セントラルでアクティブ化されます。SGC セントラル アプリケーションを構成するには「SGC セント

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ラルの構成」を参照し、プレイブックの操作方法の詳細については「プレイブックの操作」を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [概要] ページで、[接続を作成] を選択します。

   ヒント:
   または、 [すべての接続] ページで [接続を作成] を選択することもできます。

4. [接続の作成] ウィンドウで、 Wiz コネクタの種類を選択し、[接続の構成] を選択します。
   Wiz用のデフォルト接続である SG-Wiz は、アプリケーション内で使用できます。Wiz のサービスグラフコネクタ は単一のインスタンスしかサポートしないため、デフォルト接続を初めて構成することも、後で編集を再開することもできます。
5. コネクタを使用して初めて接続を設定するときは、最初の前提条件を満たしてください。

   注:
   この手順は、コネクターを初めて構成する場合にのみ必要です。「で接続を作成するときに初期セットアップタスクを実行する SGC セントラル」を参照してください。

6. 接続の詳細を入力し、Wiz データをインポートするための API 接続をテストします。

   a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[接続を作成してテスト **(Create and test connection)]** アクティビティを選択します。

   b. フォームのフィールドに入力します。

[接続を作成してテスト **(Create and test connection)]** フォーム

フィールド	説明
接続名	Wiz接続レコードを識別する名前です。
接続 URL	Wiz アプリケーションに接続するためのベース URL。 注: Wiz アプリケーションのリージョンに基づいて、次の形式で接続 URL を入力します。 `https://api.<region>.app.wiz.io` ここでの *<region>* は、Wiz テナントが配置されているリージョンです。 例：us1、us2、eu1、eu2
クライアント ID	「事前準備」で説明されている、ご利用中の Wiz アプリケーションのクライアント ID。
クライアントシークレット	「事前準備」で説明されている、ご利用中の Wiz アプリケーションのクライアントシークレット。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
OAuth トークン URL	トークン生成 URL。このフィールドは自動的に次の URL に設定されます。 https://auth.app.wiz.io/oauth/token

c. [接続の更新とテスト **(Update and test connection)]** を選択します。

d. 接続テストが完了したら、[続行] を選択します。

7. オプション: リソースにアクセスするためのコネクタのプロパティを設定します。

> **注:**
> この手順をスキップするには、[構成プロパティを設定 **(Set configuration properties)]** アクティビティで [続行] を選択します。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[構成プロパティを設定 **(Set configuration properties)]** アクティビティを選択します。

b. フォームで、フィールドに入力します。

構成プロパティ

フィールド	説明
プロジェクト	リソースをインポートするプロジェクト ID のリスト。 (Optional) 複数のエントリはカンマで区切ります。
プロジェクトを除外	プロジェクトプロパティが設定されていない場合にのみリソースが除外されるプロジェクト ID のリスト。この場合、指定したプロジェクトを除くすべてのリソースがインポートされます。 複数のエントリはカンマで区切ります。

c. **[Continue** (続行)] を選択します。

8. 定期的にデータをインポートするようにインポートスケジュールを構成します。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)]** アクティビティを選択します。

b. [スケジュール済みインポートをインポート] リストで [親のスケジュール済みデータインポート] を展開して、[**SG-Wiz-**組織] インポートスケジュールを選択します。

c. [アクティブ] チェックボックスをオンにして、実行スケジュールと時間の詳細を入力します。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

d. **[Save** (保存)] を選択します。
または、[今すぐ実行] を選択して、インポートスケジュールをすぐに実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

9. オプション: 完全なデータを定期的に取得するには、[SG-Wiz の前回実行日時をリセット] スクリプトを有効にします。

   注:
   このステップをスキップするには、[完全なデータ取得を有効にする] アクティビティで [スキップ] を選択します。

   a. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[完全なデータ取得を有効にする] アクティビティを選択します。

   b. [アクティブ] チェックボックスをオンにして、実行スケジュールと時間の詳細を入力します。

      注:
      アクティブな場合、スクリプトはデータソースの [前回実行日時] フィールドの値をクリアし、SG-Wiz 組織のスケジュール済みジョブがすべての Wiz 関連のデータソースを定期的に取得するようにします。

   c. **[Continue** (続行)] を選択します。

10. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[接続の作成を確認] アクティビティを選択して、接続が作成されたかどうかを確認します。

次のタスク

[すべての接続を表示 **(View all connections)]** を選択して、接続の詳細を確認します。作成された接続が [インストール済み接続 (Installed connections)] リストに表示されます。

関連情報

- Wiz のサービスグラフコネクタ
- Wiz のサービスグラフコネクタデータを格納するためのターゲットテーブル
- Wiz のサービスグラフコネクタのプロパティ
- サポートされる Wiz タイプ
- Wiz のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

ガイド付きセットアップを使用した **Wiz** のサービスグラフコネクタ の構成

Wiz プロジェクトから CMDB にデータをプルするようにスケジュール済みインポートジョブを設定します。

始める前に

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

この サービスグラフコネクタを使用するには、IT Operations Management (ITOM) (ITOM) 可視化アプリケーションまたは ITOM ディスカバリーアプリケーションをベースにしたサブスクリプションユニットへのサブスクリプションが必要です。ご利用のサブスクリプションの「ServiceNow サブスクリプションユニットの概要」の「管理対象の IT リソースタイプ」というタイトルのセクションで定義されているとおり、CMDB でこの サービスグラフコネクタ によって作成または変更されていても、ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー によってまだ管理されていない管理対象の IT リソースの場合、これらのリソースにより、そのアプリケーションからのサブスクリプションユニットの消費量が増加します。ITOM ヴィジビリティまたは ITOM ディスカバリー内の現在のサブスクリプションユニットの消費量を確認し、利用可能なキャパシティを確認してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

依存関係と要件：

- Wiz Advanced または Standard ライセンス
- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。「Integration Commons for CMDB」を参照してください。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。
- ITOM Licensing プラグイン (com.snc.itom.license)。「Request Discovery」を参照してください。
- ディスカバリーとサービスマッピングパターン (sn_itom_pattern)。「Install Discovery and Service Mapping Patterns」を参照してください。
- ディスカバリーコア (com.snc.discovery.core)

Wiz サービスアカウントに関連付けられた OAuth 認証情報を取得し、次の詳細をメモする必要があります。

- クライアント ID
- クライアントシークレット
- OAuth トークン URL
- 接続 URL

「Wiz 環境の設定」を参照してください。

Wiz サービスアカウントには、次の権限が必要です。

- read:resources
- read:projects

必要なロール：admin

手順

1. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを Wiz のサービスグラフコネクタ アプリケーションに設定します。
   詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。
2. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Wiz** > セットアップ.
3. Wiz のサービスグラフコネクタ ページで、[クイックスタート] オプションが選択されていることを確認し、[続行] を選択します。
4. Wiz アプリケーションに要求を送信するための接続を構成します。

   a. [Wiz のサービスグラフコネクタ] ページの [接続と資格情報の構成] セクションで、[開始] を選択します。

   b. 接続を構成します。

      i. [接続の構成] タスクを選択し、[ここをクリック] を選択します。

      ii. 別のブラウザタブで開かれた [接続] ページで、デフォルトで利用可能な **SG-Wiz** 接続の [編集] を選択します。

      iii. フォームのフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

接続フォームを編集

フィールド	説明
接続名	接続レコードを識別する名前です。例：SG-Wiz デフォルトの接続エイリアス SG_Wiz の名前は変更しないでください。
接続 URL	Wiz アプリケーションに接続するためのベース URL。 注: Wiz アプリケーションのリージョンに基づいて、次の形式で接続 URL を入力します。 https://api.<*region*>.app.wiz.io ここでの <*region*> は、Wiz テナントが配置されているリージョンです。例：us1、us2、eu1、eu2
クライアント ID	「事前準備」で説明されている、ご利用中の Wiz アプリケーションのクライアント ID。
クライアントシークレット	「事前準備」で説明されている、ご利用中の Wiz アプリケーションのクライアントシークレット。
OAuth トークン URL	トークン生成 URL。このフィールドは自動的に次の URL に設定されます。 https://auth.app.wiz.io/oauth/token

iv. **[OAuth** トークンを編集して取得] を選択します。

v. ガイド付きセットアップに戻ります。

vi. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[接続の構成] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

c. 接続のプロパティを構成します。

i. [構成プロパティを追加] タスクを選択します。

ii. [サービスグラフ接続] セクションで、[サービスグラフ接続のプロパティ] 関連リストの [プロパティ] 列からプロパティを選択して、プロパティの詳細を確認して変更します。

以下のプロパティを構成することができます。

プロジェクト

リソースをプルするカンマ区切りのプロジェクト ID のリスト。

プロジェクトを除外する

プロジェクトプロパティが設定されていない場合にのみリソースが除外される、カンマ区切りのプロジェクト ID のリスト。この場合、指定したプロジェクトを除くすべてのリソースがインポートされます。

注:
プロパティが設定されていない場合は、すべての Wiz プロジェクトからデータがフェッチされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

iii. [サービスグラフ接続のプロパティ] セクションで [更新] を選択します。

iv. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[接続プロパティの追加] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

d. Wiz アプリケーションからデータをインポートする Wiz API 接続をテストします。

i. [テスト接続] タスクを選択します。

ii. [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

接続のテストには少し時間がかかる場合があります。ページが更新され、テスト結果が表示されます。

iii. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されている場合は、[更新] を選択します。

いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。

iv. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[テスト接続] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

5. Wiz アプリケーションからデータをインポートするようにスケジュール済みジョブを構成します。

a. 最初の実行時にデータの完全 (フル) インポートを行い、後続の実行時にデータの増分 (デルタ) インポートを行うように、スケジュール済みジョブを構成します。

i. [スケジュール済みジョブを構成します] タスクを選択します。

ii. **SG-Wiz-Organization** スケジュール済みジョブを選択します。

iii. [予定されているデータインポート] フォームで、スケジュール済みジョブのフィールド値を確認します。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

iv. [アクティブ] チェックボックスをオンにして、SG-Wiz-Organization スケジュール済みジョブをアクティブにします。

v. [実行] フィールドで、[定期的] を選択して、ジョブの実行頻度を指定します。

vi. [更新] を選択します。

vii. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[スケジュール済みジョブを構成します] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

b. スケジュール済みジョブの後続の実行のために完全プルを有効にするには、[SG-Wiz の前回実行日時のリセット (Reset Last Run Datetime for SG-Wiz)] スケジュール済みスクリプトを構成します。

注:
後続の実行でデータソースを使用して完全なデータを取得するには、データソースから [前回の実行日時] フィールドの値を削除する必要があります。コネクタとともに提供される [SG-Wiz の前回実行日時のリセット (Reset Last Run Datetime for SG-Wiz)] スケジュール済みスクリプトにより、[前回実行日時] フィールドの値が自動的にリセットされます。したがって、SG-Wiz 組織のスケジュール済みジョブがすべてのデータソースを完全プルに対して実行することを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

i. [完全なデータ検索のためにスケジュール済みスクリプトを構成] を選択します。

ii. [アクティブ] チェックボックスをオンにして、SG-Wiz スケジュール済みスクリプトをアクティブにします。

iii. [実行] フィールドで、[定期的] を選択して、スクリプトの実行頻度を指定します。

詳細については、「Automatically run a script of your choosing」を参照してください。

iv. [更新] を選択します。

v. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[完全なデータ検索のためにスケジュール済みスクリプトを構成] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

6. [Wiz のサービスグラフコネクタ] ページで、[完了] を選択して変更を保存します。
7. [セットアップの完了] ダイアログボックスで、[完了] を選択してセットアップを完了します。
8. 表示されるメッセージ ボックスで、 [完了] を選択します。

Wiz のサービスグラフコネクタデータを格納するためのターゲットテーブル

接続の設定が完了したら、 Wiz プロジェクトから定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、CMDB CI クラスおよびその他の非 CMDB クラスから拡張されたテーブルに保存されます。

AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]

AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
名前	name	name
オブジェクト ID	object_id	externalId
地域	region	name

AWS データセンター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]
AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]

Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
名前	name	name

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
オブジェクト ID	object_id	externalId
地域	region	name

Azure データセンター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]
Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]	Contains::Contained by	リソースグループ [cmdb_ci_resource_group]
Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]

クラウドデータベース **[cmdb_ci_cloud_database]**

クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
名前	name	name
オブジェクト ID	object_id	externalId
インストールステータス	install_status	なし
タイプ	type	nativeType

自動翻訳

クラウドデータベース用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]
クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]
クラウドデータベース [cmdb_ci_cloud_database]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウドデータベースクラスター **[cmdb_ci_cloud_db_cluster]**

クラウドデータベースクラスター [cmdb_ci_cloud_db_cluster] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
クラスター ID	cluster_id	externalId
名前	name	name
クラスタータイプ	cluster_type	種類

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
インストールステータス	install_status	なし
ベンダー	vendor	なし

クラウドデータベースクラスター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドデータベースクラスター [cmdb_ci_cloud_db_cluster]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
クラウドデータベースクラスター [cmdb_ci_cloud_db_cluster]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
クラウドデータベースクラスター [cmdb_ci_cloud_db_cluster]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]

クラウドディスクタイプ [cmdb_ci_disk_type]

クラウドディスクタイプ [cmdb_ci_disk_type] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
名前	name	properties.volumeType、zone
オブジェクト ID	object_id	properties.volumeType、zone

クラウドディスクタイプ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドディスクタイプ [cmdb_ci_disk_type]	Hosted on::Hosts	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]

クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function]

クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
名前	name	name
オブジェクト ID	object_id	externalId
CodeSha256	codesha256	awsLambda_codeSha256
インストールステータス	install_status	なし
言語	言語	runtime

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラウド機能用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function]	Hosted on::Hosts	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]
クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]
クラウド関数 [cmdb_ci_cloud_function]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウドゲートウェイ **[cmdb_ci_cloud_gateway]**

クラウドゲートウェイ [cmdb_ci_cloud_gateway] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
名前	name	name
オブジェクト ID	object_id	externalId (Azure の場合) providerUniqueId (AWS の場合)
インストールステータス	install_status	なし

自動翻訳

クラウドゲートウェイ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドゲートウェイ [cmdb_ci_cloud_gateway]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
クラウドゲートウェイ [cmdb_ci_cloud_gateway]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
クラウドゲートウェイ [cmdb_ci_cloud_gateway]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]
クラウドゲートウェイ [cmdb_ci_cloud_gateway]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウドロードバランサー **[cmdb_ci_cloud_load_balancer]**

クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
名前	name	name
オブジェクト ID	object_id	名前 (AWS ロードバランサー v1 の場合) externalId (Azure および AWS ロードバランサー v2 の場合)
インストールステータス	install_status	なし

クラウドロードバランサー用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Hosted on::Hosts	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]
クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]

クラウド管理ネットワークインターフェイス **[cmdb_ci_nic]**

クラウド管理ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
MAC アドレス	mac_address	macAddress
名前	name	name
オブジェクト ID	object_id	externalId
インストールステータス	install_status	なし

クラウド管理ネットワークインターフェイス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
クラウド管理ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	Hosted on::Hosts	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラウド管理ネットワークインターフェイス用に作成された関係 (続く)

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
クラウド管理ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_nic]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]

クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]

クラウドネットワーク [cmdb_ci_network] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
名前	name	name
オブジェクト ID	object_id	externalId
CIDR	cidr	addressRanges
インストールステータス	install_status	なし

クラウドネットワーク用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
クラウドネットワーク [cmdb_ci_network]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]

クラウドオブジェクトストレージ [cmdb_ci_cloud_object_storage]

クラウドオブジェクトストレージ [cmdb_ci_cloud_object_storage] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
名前	name	name
オブジェクト ID	object_id	externalId (Azure および GCP の場合) providerUniqueId (AWS の場合)
クラウドプロバイダー	cloud_provider	cloudPlatform
インストールステータス	install_status	なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラウドオブジェクトストレージ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドオブジェクトストレージ [cmdb_ci_cloud_object_storage]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
クラウドオブジェクトストレージ [cmdb_ci_cloud_object_storage]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
クラウドオブジェクトストレージ [cmdb_ci_cloud_object_storage]	Hosted on::Hosts	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]
クラウドオブジェクトストレージ [cmdb_ci_cloud_object_storage]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]
クラウドオブジェクトストレージ [cmdb_ci_cloud_object_storage]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウド組織 **[cmdb_ci_cloud_org]**

クラウド組織 [cmdb_ci_cloud_org] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
オブジェクト ID	object_id	ProviderUniqueId (AWS および Azure)、externalid (GCP の場合)
名前	name	name

クラウド組織用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウド組織 [cmdb_ci_cloud_org]	Contains::Contained by	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]
クラウド組織 [cmdb_ci_cloud_org]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]

クラウドパブリック **IP** アドレス **[cmdb_ci_cloud_public_ipaddress]**

クラウドパブリック IP アドレス [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
名前	name	name
オブジェクト ID	object_id	externalId

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
インストールステータス	install_status	なし
パブリック IP アドレス	public_ip_address	address

クラウドパブリック **IP** アドレス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドパブリック IP アドレス [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
クラウドパブリック IP アドレス [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress]	Hosted on::Hosts	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]
クラウドパブリック IP アドレス [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
クラウドパブリック IP アドレス [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]
クラウドパブリック IP アドレス [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

クラウドサービスアカウント **[cmdb_ci_cloud_service_account]**

クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
アカウント ID	account_id	externalId
名前	name	name
オブジェクト ID	object_id	externalId
データセンタータイプ	datacenter_type	cloudPlatform
マスターアカウントである	is_master_account	ProviderUniqueID (AWS のみ)
組織 ID	organization_id	ProviderUniqueID (AWS のみ)
親アカウント	parent_account	ProviderUniqueID (AWS のみ)

クラウドサービスアカウント用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]	参照	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラウドサービスアカウント用に作成された関係 (続く)

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]

クラウドストレージアカウント [cmdb_ci_cloud_storage_account]

クラウドストレージアカウント [cmdb_ci_cloud_storage_account] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
名前	name	name
オブジェクト ID	object_id	externalId
インストールステータス	install_status	なし

クラウドストレージアカウント用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドストレージアカウント [cmdb_ci_cloud_storage_account]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
クラウドストレージアカウント [cmdb_ci_cloud_storage_account]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
クラウドストレージアカウント [cmdb_ci_cloud_storage_account]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]

CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group]

CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
名前	name	name
オブジェクト ID	object_id	externalId
インストールステータス	install_status	なし
地域	region	region

CPU セキュリティグループ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CPU セキュリティグループ用に作成された関係 (続く)

親クラス	関係性タイプ	子クラス
CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]
CPU セキュリティグループ [cmdb_ci_compute_security_group]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

Docker コンテナ **[cmdb_ci_docker_container]**

Docker コンテナ [cmdb_ci_docker_container] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
コンテナ ID	container_id	externalId (Kubernetes、ACA、および ACI の場合) providerUniqueId (ECS の場合)
イメージ ID	image_id	image
インストールステータス	install_status	なし
名前	name	名前

Docker コンテナ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Docker コンテナ [cmdb_ci_docker_container]	ホスト:: Hosted on	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter] (ECS 用)
Docker コンテナ [cmdb_ci_docker_container]	ホスト:: Hosted on	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter] (ACA、ACI 用)
Docker コンテナ [cmdb_ci_docker_container]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]

DynamoDB テーブル **[cmdb_ci_dynamodb_table]**

DynamoDB テーブル [cmdb_ci_dynamodb_table] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
名前	name	name
オブジェクト ID	object_id	name
インストールステータス	install_status	なし

DynamoDB テーブル用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
DynamoDB テーブル [cmdb_ci_dynamodb_table]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
DynamoDB テーブル [cmdb_ci_dynamodb_table]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]
DynamoDB テーブル [cmdb_ci_dynamodb_table]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

Google データセンター **[cmdb_ci_google_datacenter]**

Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
名前	name	name
オブジェクト ID	object_id	properties.externalId
リージョン	region	リージョン

Google データセンター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]
Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Google 組織フォルダー **[cmdb_ci_gcp_folder]**

Google 組織フォルダー [cmdb_ci_gcp_folder] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
オブジェクト ID	object_id	externalId
名前	name	name

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Google 組織フォルダー用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Google 組織フォルダー [cmdb_ci_gcp_folder]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Google 組織プロジェクト **[cmdb_ci_gcp_project]**

Google 組織プロジェクト [cmdb_ci_gcp_project] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
名前	name	name
オブジェクト ID	object_id	externalId
プロジェクト ID	project_id	providerUniqueId

Google 組織プロジェクト用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Google 組織プロジェクト [cmdb_ci_gcp_project]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]

ハードウェアタイプ **[cmdb_ci_compute_template]**

ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
名前	名前	instanceType
オブジェクト ID	object_id	インスタンスタイプ

ハードウェアタイプ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]	Hosted on::Hosts	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]

イメージ **[cmdb_ci_os_template]**

イメージ [cmdb_ci_os_template] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
名前	name	name
オブジェクト ID	object_id	externalId
インストールステータス	install_status	なし

イメージ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
イメージ [cmdb_ci_os_template]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]
イメージ [cmdb_ci_os_template]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
イメージ [cmdb_ci_os_template]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
イメージ [cmdb_ci_os_template]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]
イメージ [cmdb_ci_os_template]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

注:
イメージのサブスクリプション ID がないデータはインポートされません。また、イメージのサブスクリプション ID は使用できるが、サブスクリプション固有の詳細が Wiz で使用できない場合、そのデータはコネクタでインポートされません。

インスタンススケールセット **[cmdb_ci_instance_scale_set]**

インスタンススケールセット [cmdb_ci_instance_scale_set] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
名前	name	name
インストールステータス	install_status	なし
オブジェクト ID	object_id	externalId

インスタンススケールセット用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
インスタンススケールセット [cmdb_ci_instance_scale_set]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
インスタンススケールセット [cmdb_ci_instance_scale_set]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
インスタンススケールセット [cmdb_ci_instance_scale_set]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インスタンススケールセット用に作成された関係 (続く)

親クラス	関係性タイプ	子クラス
インスタンススケールセット [cmdb_ci_instance_scale_set]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

キー値 [cmdb_key_value]

キー値 [cmdb_key_value] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
キー	key	タグ
値	value	tags

Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
クラスターリソース ID	cluster_resource_id	providerUniqueId
名前	name	name
インストールステータス	install_status	なし
Kubernetes UID	k8s_uid	externalId

自動翻訳

Kubernetes クラスター用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Kubernetes サービス [cmdb_ci_kubernetes_service]
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace]
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Hosted on::Hosts	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Cluster of::Cluster	Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Kubernetes クラスター用に作成された関係 (続く)

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment]

Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
Kubernetes UID	k8s_uid	uid
名前	name	name
名前空間	namespace	namespace
利用可能なレプリカ	available_replica	status_availableReplicas
必要なレプリカ	required_replicas	spec_replicas
インストールステータス	install_status	なし
合計レプリカ	total_replicas	status_replicas
更新されたレプリカ	updated_replicas	status_updatedReplicas
Kubernetes クラスター	cluster	Kubernetes_clusterExternalID
SelfLink	self_link	api_version 名前空間 名前
利用不可のレプリカ	available_replicas	status_unavailableReplicas

Kubernetes 展開用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	Hosted on::Hosts	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	参照	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
Kubernetes 展開 [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace]

Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
インストールステータス	install_status	なし
名前空間	名前空間	名前
Kubernetes クラスター	cluster	Kubernetes_clusterExternalID
名前	name	name

Kubernetes 名前空間用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	参照	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
Kubernetes 名前空間 [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]

Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
IP アドレス	ip_address	status_addresses
Kubernetes UID	k8s_uid	uid
名前	name	name
インストールステータス	install_status	なし
Kubernetes クラスター	cluster	Kubernetes_clusterExternalID

Kubernetes ノード用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]	参照	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
Kubernetes ノード [cmdb_ci_kubernetes_node]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]

Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
Kubernetes UID	k8s_uid	uid
名前空間	namespace	namespace
ホスト IP	host_ip	status_hostIP
インストールステータス	install_status	なし
IP アドレス	ip_address	status_podIPs
Kubernetes クラスター	cluster	Kubernetes_clusterExternalID
名前	name	name
リソースバージョン	resource_version	resourceVersion

Kubernetes ポッド用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Contains::Contained by	Docker コンテナ [cmdb_ci_docker_container]
Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]	参照	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
Kubernetes ポッド [cmdb_ci_kubernetes_pod]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Kubernetes レプリカセット **[cmdb_ci_kubernetes_replicaset]**

Kubernetes レプリカセット [cmdb_ci_kubernetes_replicaset] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
Kubernetes UID	k8s_uid	uid
名前	name	name
名前空間	namespace	namespace
利用可能なレプリカ	available_replica	status_availableReplicas
必要なレプリカ	required_replicas	spec_replicas
インストールステータス	install_status	なし
SelfLink	self_link	api_version 名前空間 名前
合計レプリカ	total_replicas	status_replicas
Kubernetes クラスター	cluster	Kubernetes_clusterExternalID

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Kubernetes レプリカセット用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes レプリカセット [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	Hosted on::Hosts	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Kubernetes レプリカセット [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	参照	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Kubernetes レプリカセット [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
Kubernetes レプリカセット [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Kubernetes サービス **[cmdb_ci_kubernetes_service]**

Kubernetes サービス [cmdb_ci_kubernetes_service] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
Kubernetes UID	k8s_uid	uid
名前	name	name
インストールステータス	install_status	なし
Kubernetes クラスター	cluster	Kubernetes_clusterExternalID
名前空間	namespace	namespace
IP アドレス	ip_address	spec_clusterIP
セレクタ	セレクタ	spec_selector
サービスタイプ	service_type	spec_type

Kubernetes サービス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kubernetes サービス [cmdb_ci_kubernetes_service]	参照	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Kubernetes サービス [cmdb_ci_kubernetes_service]	参照	キー値 [cmdb_key_value]
Kubernetes サービス [cmdb_ci_kubernetes_service]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Linux サーバー **[cmdb_ci_linux_server]**

Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
名前	name	name

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
オブジェクト ID	object_id	externalId
シリアル番号	serial_number	providerUniqueId
CPU カウント	cpu_count	vCPUs
インストールステータス	install_status	なし
仮想	なし	なし
オペレーティングシステム	os	operatingSystem

リソースグループ **[cmdb_ci_resource_group]**

リソースグループ [cmdb_ci_resource_group] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
名前	name	name
オブジェクト ID	object_id	externalId
インストールステータス	install_status	なし

リソースグループ用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
リソースグループ [cmdb_ci_resource_group]	Contains::Contained by	クラウドロードバランサー [cmdb_ci_cloud_load_balancer]
リソースグループ [cmdb_ci_resource_group]	Contains::Contained by	ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]
リソースグループ [cmdb_ci_resource_group]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]
リソースグループ [cmdb_ci_resource_group]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

シリアル番号 **[cmdb_serial_number]**

シリアル番号 [cmdb_serial_number] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz
シリアル番号	providerUniqueID	providerUniqueId
シリアル番号タイプ	serial_number_type	なし
有効	serial_number_valid	providerUniqueId

注:
シリアル番号 [cmdb_serial_number] テーブルは、Azure に対してのみ設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

シリアル番号用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
シリアル番号 [cmdb_serial_number]	参照	サーバー [cmdb_ci_server]
シリアル番号 [cmdb_serial_number]	参照	Windows サーバー [cmdb_ci_win_server]
シリアル番号 [cmdb_serial_number]	参照	Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server]

サーバー **[cmdb_ci_server]**

サーバー [cmdb_ci_server] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
名前	name	name
オブジェクト ID	object_id	externalId
シリアル番号	serial_number	providerUniqueId
CPU カウント	cpu_count	vCPUs
インストールステータス	install_status	なし
仮想	virtual	なし
オペレーティングシステム	os	operatingSystem

SG-Wiz 拡張属性 **[sn_wiz_integ_extension_attributes]**

SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
プロジェクト ID	project_id	productIDs
CMDB クラス	u_cmdb_class	なし

ストレージボリューム **[cmdb_ci_storage_volume]**

ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
オブジェクト ID	object_id	externalId
ボリューム ID	volume_id	externalId
インストールステータス	install_status	なし
名前	name	name
サイズ	size	sizeGb

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
サイズ (バイト)	size_bytes	sizeGb
ストレージタイプ	storage_type	volumeType

ストレージボリューム用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]	Hosted on::Hosts	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]
ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]
ストレージボリューム [cmdb_ci_storage_volume]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

ストレージボリュームスナップショット **[cmdb_ci_storage_vol_snapshot]**

ストレージボリュームスナップショット [cmdb_ci_storage_vol_snapshot] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
オブジェクト ID	object_id	externalId
名前	name	name
インストールステータス	install_status	なし

ストレージボリュームスナップショット用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ストレージボリュームスナップショット [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
ストレージボリュームスナップショット [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
ストレージボリュームスナップショット [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]	Hosted on::Hosts	クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]
ストレージボリュームスナップショット [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ストレージボリュームスナップショット用に作成された関係 (続く)

親クラス	関係性タイプ	子クラス
ストレージボリュームスナップショット [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]

仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]

仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
名前	name	name
オブジェクト ID	object_id	externalId
CPU	cpus	vCPUs
ディスク	disks	totalDisks
インストールステータス	install_status	なし
メモリー (MB)	memory	memoryGB
VM インスタンス ID	vm_inst_id	externalId

仮想マシンインスタンス用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server]	Virtualized by::Virtualizes	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Hosted on::Hosts	AWS データセンター [cmdb_ci_aws_datacenter]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Hosted on::Hosts	Azure データセンター [cmdb_ci_azure_datacenter]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Hosted on::Hosts	Google データセンター [cmdb_ci_google_datacenter]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Managed by::Manages	インスタンススケールセット [cmdb_ci_instance_scale_set]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	Provisioned From::Provisioned	ハードウェアタイプ [cmdb_ci_compute_template]
Windows サーバー [cmdb_ci_win_server]	Virtualized by::Virtualizes	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]
サーバー [cmdb_ci_server]	Virtualized by::Virtualizes	仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	参照	SG-Wiz 拡張属性 [sn_wiz_integ_extension_attributes]
仮想マシンインスタンス [cmdb_ci_vm_instance]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Windows サーバー [cmdb_ci_win_server]

Windows サーバー [cmdb_ci_win_server] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前	Wiz 属性
名前	name	name
オブジェクト ID	object_id	externalId
Serial number (シリアル番号)	providerUniqueID	providerUniqueId
CPU カウント	cpu_count	vCPUs
インストールステータス	install_status	なし
仮想	なし	なし
オペレーティングシステム	os	operatingSystem

Wiz のサービスグラフコネクタのプロパティ

Wiz のサービスグラフコネクタのプロパティが、コネクタの動作を制御します。

接続のプロパティ

これらの接続プロパティは、Wiz のサービスグラフコネクタで使用することができます。

注:
コネクタのサービスグラフ接続のプロパティ [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection_property] テーブルを開くには、次に移動します: すべて > サービスグラフコネクタ > **Wiz** > 接続 をクリックし、接続名を選択します。接続のプロパティは、[サービスグラフ接続のプロパティ] 関連リストに表示されます。

Wiz のサービスグラフコネクタの接続のプロパティ

プロパティ	説明
プロジェクト	リソースをプルするカンマ区切りのプロジェクト ID のリストを入力します。複数のエントリでは、ID をカンマで区切ります。
プロジェクトを除外	[プロジェクト] プロパティが設定されていない場合にのみリソースが除外される、カンマ区切りのプロジェクト ID のリストを入力します。この場合、指定したプロジェクトを除くすべてのリソースがインポートされます。複数のエントリでは、名前をカンマで区切ります。

システムプロパティ

これらのシステムプロパティは、Wiz のサービスグラフコネクタで使用することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
システムのプロパティ [sys_properties] テーブルを開くには、ナビゲーションフィルターに「sys_properties.list」と入力します。

Wiz のサービスグラフコネクタのシステムプロパティ

プロパティ	説明
sn_wiz_integ.list_resources_action.page_size	Wiz エンティティをフェッチするために REST 要求で使用されるページサイズを入力します。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：100 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル

サポートされる **Wiz** タイプ

Wiz タイプ、および対応するネイティブタイプは、 CMDB データとしてインポートされ、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルから拡張されたテーブルに保存されます。

Wiz タイプと Wiz ネイティブタイプの詳細については、Wiz ドキュメントサイトの「Security Graph Object Normalization (セキュリティグラフオブジェクトの正規化)」を参照してください (Wiz へのログインが必要です)。

Wiz タイプ	Wiz ネイティブタイプ	CMDB **CI** クラス
クラウド組織	AWS 組織	クラウド組織
	GCP 組織	
	GCP フォルダー	Google 組織フォルダー
サブスクリプション	AWS アカウント	クラウドサービスアカウント
	Azure サブスクリプション	
	GCP プロジェクト	クラウドサービスアカウント Google 組織プロジェクト
リージョン	AWS リージョン	AWS データセンター
	Azure の場所	Azure データセンター
	GCP リージョン	Google データセンター
リソースグループ	Azure リソースグループ	リソースグループ
ネットワークインターフェイス	AWS ネットワークインターフェイス	クラウド管理ネットワークインターフェイス
	Azure ネットワークインターフェイス	
	GCP CPU ネットワークインターフェイス	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Wiz タイプ	Wiz ネイティブタイプ	CMDB CI クラス
仮想ネットワーク	AWS VPC	クラウドネットワーク
	Azure 仮想ネットワーク	
ファイアウォール	AWS EC2 セキュリティグループ	CPU セキュリティグループ
	Azure ネットワークセキュリティグループ	
	GCP ファイアウォール	
体積	AWS EC2 ボリューム (EBS)	ストレージボリューム
	AWS Lightsail ディスク	
	Azure ディスク	
	GCP CPU ディスク	ストレージボリューム、クラウドディスクタイプ
仮想マシン	AWS EC2 インスタンス	仮想マシンインスタンス、 サーバー、 ハードウェアタイプ
	AWS Lightsail インスタンス	
	Azure スケールセット仮想マシン	
	Azure Compute 仮想マシン	
	GCP CPU インスタンス	
仮想マシンイメージ	AWS マシンイメージ (AMI)	画像
	Azure Compute 仮想マシンイメージ	
	GCP CPU イメージ	
ロードバランサー	AWS ELB v1	クラウドロードバランサー
	AWS ELB V2 アプリケーションロードバランサー	
	AWS ELB V2 ゲートウェイロードバランサー	
	AWS ELB V2 ネットワークロードバランサー	
	AWS ELB V2	
	Azure Application Gateway	
	Azure ロードバランサー	
	Azure Traffic Manager	
	GCP CPU バックエンドサービス	
	GCP CPU リージョンバックエンドサービス	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Wiz タイプ	Wiz ネイティブタイプ	CMDB CI クラス
データベース	AWS DynamoDB テーブル	DynamoDB テーブル
	Memcached クラスター用 AWS ElastiCache	クラウドデータベースクラスター
	AWS ElastiCache Redis クラスター	
	AWS RDS Aurora MySQL クラスター	
	AWS DocumentDB クラスター	
	AWS RDS MSSQL サーバークラスター	
	AWS RDS MariaDB クラスター	
	AWS RDS MySQL クラスター	
	AWS Neptune クラスター	
	AWS RDS Oracle クラスター	
	AWS RDS PostgreSQ クラスター	
	Azure Cosmos DB Cassandra キースペース	クラウドデータベース
	Azure Cosmos DB SQL データベース	
	Azure MariaDB データベース	
	Azure Cosmos DB MongoDB コレクション	
	Azure Database for MySQL (データベース)	
	Azure Database for MySQL フレキシブル (データベース)	
	Azure Database for PostgreSQL (データベース)	
	Azure Database for PostgreSQL フレキシブル (データベース)	
	Azure Redis データベース	
	Azure SQL データベース	
	Azure SQL Managed Instance データベース	
	Azure Data Explorer (Kusto) データベースインスタンス	
バケット	AWS S3 バケット	クラウドオブジェクトストレージ
	Azure Blob Storage コンテナ	
	GCP バケット	
サーバーなし	AWS Lambda 関数	クラウド関数
	Azure 関数	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Wiz タイプ	Wiz ネイティブタイプ	CMDB **CI** クラス
	GCP クラウド関数	
ネットワークアドレス	AWS Elastic IP アドレス	クラウドパブリック IP アドレス
	Azure CDN エンドポイント	
	Azure パブリック IP アドレス	
	GCP CPU アドレス	
	GCP エンドポイント	
ストレージアカウント	Azure ストレージアカウント	クラウドストレージアカウント
API ゲートウェイ	AWS API Gateway	クラウドゲートウェイ
	AWS API Gateway V2	
	Azure API 管理	
Kubernetes クラスター	Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) クラスター	Kubernetes クラスター [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
	Azure Kubernetes Service (AKS) クラスター	
	GCP Kubernetes Engine (GKE) クラスター	
	Kubernetes クラスター	
名前空間	Kubernetes 名前空間	Kubernetes 名前空間
Kubernetes ノード	Kubernetes ノード	Kubernetes ノード
展開	Kubernetes 展開	Kubernetes 展開
Kubernetes サービス	Kubernetes サービス	Kubernetes サービス
ポッド	Kubernetes ポッド	Kubernetes ポッド
レプリカセット	Kubernetes レプリカセット	Kubernetes ReplicaSet
CPU インスタンスグループ	AWS 自動スケーリンググループ	インスタンススケールセット
	Azure 可用性セット	
コンテナ	Kubernetes コンテナ	Docker コンテナ
	AWS ECS コンテナ	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Wiz タイプ	Wiz ネイティブタイプ	CMDB **CI** クラス
	Azure ACA コンテナ	
	Azure ACI コンテナ	

Wiz のサービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリに含まれる共通接続フレームワーク (CCF) を使用して、単一のビューでWiz のサービスグラフコネクタの接続の詳細にアクセスできます。

CCF を使用すると、 Wiz のサービスグラフコネクタ で使用されるすべての接続にアクセスできます。接続の詳細には、接続エイリアス、接続のプロパティ、データソース、および接続に関連付けられたスケジュール設定済みデータインポートが含まれます。接続をテストすることもできます。詳細については、次を参照してください。 の接続の詳細へのアクセス サービスグラフコネクタ.

Wiz 接続の詳細へのアクセス

Wiz のサービスグラフコネクタ用に構成された Wiz 接続の詳細にアクセスします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Wiz** > 接続.
2. [サービスグラフ接続] リストの [名前] 列から接続を選択します。
3. [サービスグラフ接続] ページで、接続名やエイリアスなどの接続の詳細を表示します。
4. 関連リストを選択すると、接続のさらなる詳細が表示されます。
5. オプション: [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

ドメインセパレーションとサービスグラフコネクタ

サービスグラフコネクタ ではドメインセパレーションがサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル：標準*

サポートレベルは標準ですが、いくつかの例外または特別な条件があります。

- ベーシックレベルのサポートのすべての側面が含まれます。
- ビジネスロジック：サービスプロバイダー (SP) によって顧客ごとにプロセスを作成または変更できます。ユースケースには、単一のインスタンスでの複数のサービスプロバイダー顧客によるアプリケーションの正しい使用が反映されています。
- インスタンスオーナーは、MVP (minimum viable product) ビジネスロジックとデータパラメーターを設定できる必要があります。この構成は、特定のアプリケーションで前提とされているように、テナントごとに行います。

サンプルユースケース：アドミニストレーターは、レコードを他のテナントに対してはクローズしないが、1 つのテナントに対してクローズする場合、コメントを必須にすることができる必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート」を参照してください。

サービスグラフコネクタにおけるドメインセパレーションの仕組み

ドメインセパレーションは、マルチインスタンス サービスグラフコネクタでのみサポートされています。

> **注:**
> 識別および調整エンジン (IRE) は、 San Diego より前のリリースでは厳密なドメインセパレーションを使用します。つまり、階層ドメインはサポートされていません。

サービスグラフコネクタテーブルを操作する前に、Domain Support - Domain Extensions Installer (com.glide.domain.msp_extensions.installer) プラグインをインストールする必要があります。「ドメインセパレーションの要求」を参照してください。

ドメイン (sys_domain) 列を持たないテーブルは、ドメインセパレーションされません。既存のテーブルにドメイン (sys_domain) 列を追加できます。テーブル へのドメインフィールドの追加 を参照してください。

> **注:**
>
> - インポートセットテーブルはドメインセパレーションされていません。
> - 変換履歴はドメインで分離されていません。
> - 構成管理データベース (CMDB) に関連するキー値 [cmdb_key_value] テーブルとソフトウェアインスタンス [cmdb_software_instance] テーブルは、ドメインセパレーションされていません。

サービスグラフコネクタ のドメインセパレーションの詳細については、Now Supportナレッジベースの「サービスグラフコネクタドメインセパレーション」の記事を参照してください。

関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

[store-future: BEGIN review]

サービスグラフコネクタのドメインセパレーションの設定

サービスグラフコネクタのドメインセパレーションを構成して、論理的に定義されたドメインにデータを分離します。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. Domain Support – Domain Extensions Installer システムプラグインをインストールして、サービスグラフコネクタのドメインセパレーション機能を有効にします。
2. でのドメインの設定 ドメイン管理 > ドメイン.
3. ドメインごとにユーザーを作成します。
4. 実行ユーザーを、予定されているデータインポートのユーザーから、データをインポートするドメイン内のユーザーに更新します。

[End]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラウドディスカバリーソリューションの比較

クラウドディスカバリーソリューションを比較すると、各ソリューションの相対的な強みに関するインサイトが得られます。比較により、 AWS、 Azure、および GCP全体でソリューションでサポートされているリソースタイプの数が表示されます。この比較は、各ソリューションの機能を理解し、1 つまたは複数の方法を使用する場合に CMDB をより適切に管理するのに役立ちます。

ディスカバリーとサービスマッピングパターン 対。サービスグラフコネクタ

ITOM ヴィジビリティ には、クラウドリソースを検出して 構成管理データベース (CMDB)にマッピングするための 2 つの主要なソリューションとして、クラウドリソースとクラウド ディスカバリーとサービスマッピングパターン とクラウドサービスグラフコネクタが用意されています。

パターンは、 ITOM Visibility のネイティブディスカバリー機能の中核です。これらは、インフラストラクチャのより深く、より動的で、全体的なビューを提供します。パターンでは、エージェントレス、エージェントベース、クラウドネイティブのさまざまなディスカバリー方法を使用して、サービスの統合されたビジネス認識型ビューを作成します。機械学習を活用することで、パターンは技術コンポーネントをビジネスコンテキストに自動的にマッピングし、豊富な関係と包括的なナレッジグラフを作成します。

一方、サービスグラフコネクタは、既存のシステムからの高速なポイントインタイムデータの取り込みを提供します。パブリッククラウドプロバイダー (AWS、 Azure、 GCP)、エンドポイント管理システム、セキュリティツール、ネットワークツールなどの特定のソースからデータをすばやく取り込むことができます。

サービスグラフコネクタは迅速なデータインポートを提供しますが、パターンは継続的で自動化されたサービスマッピングの基盤を提供し、 ServiceNow Storeからの定期的な更新に基づくより深い運用上のインサイトを提供します。この違いは、証明書管理、ファイアウォール監査、その他の幅広いサービスや運用のユースケースなどの複雑な問題を解決するために重要です。

パターンとコネクタの選択は、カバレッジ、詳細レベル、 CMDB でのデータのモデル化方法、および更新頻度に影響します。一部のリソースタイプは両方のソリューションでサポートされていますが、データは異なる CMDB CI クラスに入力される場合があります。これらの違いを理解することは、一貫性のある効果的なディスカバリー戦略を計画するのに役立ちます。

[AWS]、[Azure]、および [GCP] のカバレッジテーブルを確認することで、次のことができます

- パターン、コネクタ、またはその両方でサポートされているリソースを特定します。
- 同じリソースタイプを異なる方法で処理する方法を理解します (たとえば、パターンではすべてのゾーンデータを取り込むことができますが、コネクタではインスタンスに関連付けられたゾーンのみを取り込むことができます)。
- CI 範囲またはデータモデルを考慮して、プロバイダーごとにソリューションを決定します。例:コネクタを使用して GCP リソースを検出しますが、 AWS と Azureにはパターンを使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ディスカバリーとサービスマッピングパターン とサービスグラフコネクタの比較



サービスグラフコネクタサポートツール

ServiceNow® サービスグラフコネクタサポートツールアプリケーションを使用して、インスタンスにインストールされているサービスグラフコネクタの問題を解決したり、一般的な分析を実行したりできます。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

主な機能

サービスグラフコネクタサポートツールアプリケーションには、問題タイプへの応答として事前にビルドされた会話が含まれています。このアプリケーションで、サービスグラフコネクタの問題の解決と一般的な分析の実行が可能になります。

このアプリケーションには、次のタイプの問題をデバッグして解決する機能があります。

接続の問題

選択したデータソースに応じて、必要なプロパティを更新または設定するように要求し、コネクタに対応する ワークフロースタジオ のアクションを手動で実行可能にし、データソースからの応答を検証するための HTTP ログへのリンクを提示します。

データの問題

識別および調整エンジン (IRE) ルール、調整ルール、ビジネスルール、およびマッピングのカスタマイズを確認します。問題の原因となっているフィールドとインポートをレビューし、インポート行を再処理して、完全な変換情報を提示します。それ以外のトラブルシューティング手順も提示します。

パフォーマンスの問題

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

選択したデータソースとインポートセットに応じて、基本的なパフォーマンスチェックを行い、構成管理データベース (CMDB) の統合実行の履歴を確認します。

マッピングの問題

統合ハブ ETL ストアアプリを使用して、入力フィールドと出力フィールドのマッピングをレビューします。

チャットボットの会話は、Now Support のナレッジベースのナレッジ記事のランディングページにも誘導されます (コネクタで利用可能な場合)。

サービスグラフコネクタサポートツールのインストール

admin ロールがある場合は、サービスグラフ®コネクタサポートツールをインストールできます。このアプリケーションは、関連する ServiceNow Store アプリケーションとプラグインをインストールします (まだインストールされていない場合)。

始める前に

- アプリケーションとその関連するすべての ServiceNow Store アプリケーションに有効な ServiceNow エンタイトルメントがあることを確認してください。詳細については、次を参照してください。 のエンタイトルメントを取得する ServiceNow 製品またはアプリケーション.

必要なロール：admin

このタスクについて

次のアプリケーションまたはプラグインが、サービスグラフコネクタサポートツールとともにインストールされます。

CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util)

CMDB 統合ダッシュボード、一連の強力な変換エンジン (RTE) による変換、スクリプトインクルードが含まれています。

Glide 仮想エージェント Lite (com.glide.cs.chatbot.lite)

ビルド済みの IT Service Management (ITSM) の会話を複数使用して IT サービスをサポートします。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用して、サービスグラフコネクタサポートツールアプリケーション (sn_sgc_support) を検索します。

   名前または ID でアプリケーションを検索できます。アプリケーションが見つからない場合は、ServiceNow Store へのリクエストが必要になることがあります。

   ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

3. プロンプトが表示された場合は、ServiceNow Store へのリンクに従って、依存関係のエンタイトルメントを取得します。
4. **[Install** (インストール)] を選択します。

サービスグラフコネクタ の問題の解決

サービスグラフコネクタサポートツールアプリケーションを使用して、仮想エージェントとのチャットボット会話を開始し、インスタンスにインストールされているサービスグラフコネクタの問題を解決したり、一般的な分析を実行したりできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

アドミンロールを持つユーザーが サービスグラフコネクタサポートツール アプリケーションをインストールした場合は、仮想エージェントとのチャット会話を開始してサービスグラフコネクタの問題を解決できます。このアプリケーションには、問題タイプへの応答として事前にビルドされた会話が入っています。

事前にビルドされた会話を使用して、次のタイプの問題をデバッグおよび解決できます。

接続の問題

選択したデータソースに応じて、必要なプロパティを更新または設定したり、コネクタに対応する ワークフロースタジオ のアクションを手動で実行したり、HTTP ログを使用してデータソースからの応答を検証するように、仮想エージェントがユーザーに提案します。

データの問題

識別および調整エンジン (IRE) ルール、調整ルール、ビジネスルール、およびマッピングのカスタマイズを確認するように、仮想エージェントがユーザーに提案します。問題の原因となっているフィールドとインポートをレビューし、インポート行を再処理して、完全な変換情報を確認します。その他のトラブルシューティング手順を行うことも提案します。

パフォーマンスの問題

選択したデータソースとインポートセットに応じて、基本的なパフォーマンスチェックを行い、構成管理データベース (CMDB) の統合実行の履歴を確認するように、仮想エージェントがユーザーに提案します。

マッピングの問題

統合ハブ ETL ストアアプリを使用して入力フィールドと出力フィールドのマッピングをレビューするように、仮想エージェントがユーザーに提案します。

サービスグラフコネクタの問題を解決する

サービスグラフコネクタの問題を解決するか、サービスグラフコネクタで利用可能なトラブルシューティングモジュールを使用して一般的な分析を実行します。

始める前に

サービスグラフコネクタサポートツールのインストール

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > トラブルシューティング.
2. [Now Support] ウィンドウで、[新しい会話を開始するには、ここをクリックしてください] を選択します。
3. [すべて表示] を選択します。
4. [サービスグラフコネクタのヘルプ] を選択します。
5. ヘルプのオプションを選択します。
6. 選択したヘルプのオプションに基づいて、ヘルプの指示に従って問題を解決するか、一般的な分析を実行します。
7. オプション: [チャットの終了] を選択してチャットの会話を終了します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

API サービスグラフコネクタ

API サービスグラフコネクタを使用して、サードパーティ API データをインポートしてCMDBテーブルに統合できます。

> **重要:**
> アクセスしてください ServiceNow Store すべての API サービスグラフコネクタの最新リストを表示する Web サイト。

テクノロジーを選択すると、そのテクノロジーを使用してアプリケーションからデータをCMDBに取り込むために使用できるAPI サービスグラフコネクタを確認できます。

Apigee X	AWS API ゲートウェイ	Azure API 管理
Kong Gateway		

Apigee X の API サービスグラフコネクタ

ServiceNow Apigee X の API サービスグラフコネクタを使用して、Apigee X アプリケーションから API プロキシの詳細を 構成管理データベース (CMDB).

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

主な機能

正規化されたデータモデルにデータをインポートして、他のテクノロジー間での一貫性を確保します。

サポートされている **ServiceNow** のバージョン

- Washington DC
- Xanadu
- Yokohama
- Zurich

ユースケース

Apigee X の API サービスグラフコネクタを使用して、次のことができます。

- 公開された API とバックエンド API のエンドツーエンドのインベントリを管理し、どの API が誰によって公開され、誰に使用されているかを特定します。
- 顧客向けエンドポイントから基盤となるサービスまで API を追跡して、サービスの変更や障害が生じたときに影響を受けるエンドポイントを特定し、報告された問題のインシデントを作成します。
- API エンドポイントに関連する脆弱性とセキュリティインシデントに対処し、その重大性を評価するためのコンプライアンス要件を作成します。

コネクタの接続の構成

コネクタの接続は、CMDB ワークスペースのSGC セントラルビューを使用して設定できます。このビューを使用すると、コネクタを検出してインストールし、接続の作成、編集、監視、デバッグのライフサイクル全体を効果的に管理できます。SGC セントラルを使用してコネクタを設定するには、「SGC セントラル を使用して Apigee X の API サービスグラフコネクタを構成する」を参照してください。

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

データマッピング

Apigee X データソースのデータは、強力な変換エンジン (RTE) を使用してマッピングされ、CMDB 構成アイテム (CI) クラス定義に変換されます。データは、識別および調整エンジン (IRE) を使用して CMDB に挿入されます。

接続の設定が完了したら、 Apigee X アプリケーションから定期的にデータをプルするように統合を構成できます。

次の表に、データソースの実行順序、ステージングテーブル、およびApigee Xアプリケーションの CI クラスおよび非CMDBクラスCMDBとしてのターゲットテーブルを示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Apigee X のデータマッピング

データソース	ステージングテーブル	ターゲットテーブル
組織	SGA Apigee X 組織 [sn_apigee_x_sga_apigee_x_organization]	クラウド組織
フォルダ	SGA Apigee X フォルダー [sn_apigee_x_sga_apigee_x_folder]	Google 組織フォルダー
プロジェクト管理	SGA Apigee X プロジェクト [sn_apigee_x_sga_apigee_x_project]	Google 組織プロジェクト
マネージド API	SGA Apigee X マネージド API [sn_apigee_x_sga_apigee_x_managed_api]	マネージド API API 展開 Apigee API ゲートウェイ
API コンシューマー	SGA Apigee X API コンシューマー [sn_apigee_x_sga_apigee_x_api_consumer]	API コンシューマー
API フロントエンドバックエンド	SGA Apigee X フロントエンドバックエンド [sn_apigee_x_sga_apigee_x_frontend_backend]	API フロントエンド API バックエンド
API 製品	SGA Apigee X API 製品 [sn_apigee_x_sga_apigee_x_api_product]	API 製品バンドル キー値
API コンシューマーサブスクリプション	SGA Apigee X API コンシューマーサブスクリプション [sn_apigee_x_sga_apigee_x_api_consumer_subscription]	API コンシューマーサブスクリプション キー値
API コンシューマーアクセス	SGA Apigee X API コンシューマーアクセス [sn_apigee_x_sga_apigee_x_api_consumer_access]	API コンシューマーアクセス

Apigee X アプリケーションからデータをプルしたときにデータが保存される場所の詳細については、「Apigee X の API サービスグラフコネクタデータを格納するためのターゲットテーブル」を参照してください。

統合ハブ ETL アプリを使用して、データマップを表示できます。詳細については、「統合ハブ ETL」を参照してください。

レコード削除プロセス

コネクタは、 CMDB CI クラスに対してのみ論理的な削除をサポートしています。つまり、レコードはシステムから完全に削除されません。代わりに、前回のスケジュール済みジョブの実行中に検出されなかった CMDB CI レコードは、[非稼働] としてマークされます。

SGC セントラル を使用して **Apigee X** の **API** サービスグラフコネクタを構成する

Apigee X データを CMDB にプルするようにスケジュール済みインポートジョブを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
ServiceNow Store から Apigee X の API サービスグラフコネクタ (バージョン 1.0.0 以降) をインストールします。 インストール手順 ServiceNow Store については、「 ServiceNow Store アプリケーションのインストール 」を参照してください。

必要なロール：cmdb_inst_admin または admin

このタスクについて
オンボーディングコネクタのプレイブックエクスペリエンスは、CMDB ワークスペースのSGC セントラルでアクティブ化されます。SGC セントラル アプリケーションを構成するには「SGC セントラルの構成」を参照し、プレイブックの操作方法の詳細については「プレイブックの操作 」を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [概要] ページで、[接続を作成] を選択します。

   ヒント:
   または、 [すべての接続] ページで [接続を作成] を選択することもできます。

4. [接続を作成] ウィンドウで、Apigee X コネクタタイプを選択し、[接続を作成] を選択します。
5. コネクタを使用して初めて接続を設定するときは、最初の前提条件を満たしてください。

   注:
   この手順は、初回セットアップ時にのみ必要です。「で接続を作成するときに初期セットアップタスクを実行する SGC セントラル」を参照してください。

6. Apigee X 環境を設定するための前提条件を満たします。

   a. Apigee X環境を設定し、Java KeyStore (JKS) 証明書を作成して、Apigee X アプリケーションから取得したセキュリティ証明書を暗号化します。

      i. プレイブックの [前提条件 **(Prerequisites)]** ステージで、[セットアップの手順を確認 **(Review setup instructions)]** アクティビティを選択します。

      ii. Now Supportナレッジベースの記事「API Service Graph connector for Apigee X - Setup Instructions (Apigee X の API サービスグラフコネクタ - セットアップ手順) [KBB0010364] 」でセットアップ手順を確認して完了します。

      サービスアカウントを作成し、ロールをアサインし、サービスアカウントにロールをバインドし、API を有効にし、P12 ファイルを作成して ServiceNow インスタンスに登録する必要があります。

      宛先キーストアのパスワードをメモします。このパスワードは、JKS 証明書を Apigee X の API サービスグラフコネクタ アプリケーションにインポートするときに指定する必要があります。

      iii. [セットアップ手順を読みました] チェック ボックスをオンにして、指示に従ってApigee X環境を設定したことを確認します。

      iv. **[Continue** (続行)] を選択します。

   b. X.509 証明書を作成して、 Apigee X アプリケーションの Java KeyStore (JKS) 証明書をコネクタに関連付けます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
以前に作成した証明書を再利用する場合は、この手順をスキップできます。

i. プレイブックの [前提条件] ステージで、[**X.509** 証明書を作成] アクティビティを選択します。

ii. フォームで、フィールドに入力します。

[X.509 証明書] フォーム

フィールド	説明
名前	X.509 証明書の名前。例:SGA-ApigeeX-509Certificate
キーストアパスワード	前のステップでメモした JKS 証明書にアクセスするためのパスワード。
簡単な説明	X.509 証明書の説明。

iii. [添付ファイル] セクションで、[ファイルの追加] を選択します。

iv. 前のステップで作成した JKS 証明書の P12 ファイルを参照して選択します。

v. [ファイルのアップロード] ダイアログ ボックスで、[アップロード] を選択します。

vi. **[Continue** (続行)] を選択します。

7. 接続の詳細を入力し、Apigee X データをインポートするための API 接続をテストします。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[接続を作成してテスト **(Create and test connection)]** アクティビティを選択します。

b. フォームで、フィールドに入力します。

[接続を構成してテスト **(Configure and test connection)]** フォーム

フィールド	説明
接続名	Apigee X接続レコードを識別する名前です。
サービスアカウントメール	前の手順で説明したように、Apigee Xによる認証に使用されるServiceNowサービスアカウントに関連付けられたメールアドレス。
X.509 証明書	前のステップで説明した X.509 証明書の名前。
キーストアパスワード	前のステップで説明した、キーストアに関連付けられたパスワード。

c. [接続の作成とテスト **(Create and test connection)]** を選択します。

d. 接続テストが完了したら、[続行] を選択します。

8. 接続の構成プロパティを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[構成プロパティを設定 **(Set configuration properties)]** アクティビティを選択します。

b. プロパティを入力します。

サービスグラフ接続のプロパティ

プロパティ	説明
Apigee 識別	
組織 ID	プロジェクトが属する Apigee X システム内の組織。
プロジェクト ID	接続がリンクされる Apigee X 環境内のプロジェクト識別子。 プロジェクト ID が複数ある場合は、カンマで区切ります。
データ検索構成	
ディスカバリースコープ	Apigee X アプリケーションのディスカバリースコープ。使用可能なオプションは、次のとおりです。 [組織] ServiceNow サービスアカウントが Apigee X 組織内のデータにアクセスできる場合は、[組織] を選択します。 [プロジェクト] ServiceNow サービスアカウントが Apigee X プロジェクト内のデータにのみアクセスできる場合は、[プロジェクト] を選択します。
環境を含める	Apigee X 接続に含める環境。 複数の環境の場合は、カンマで区切ります。*`Include environments`* プロパティにリストされている環境の API プロキシのみがインポートされます。 このフィールドを空のままにすると、コネクタ内のデータソースはすべての環境から API プロキシをインポートします。
収集期間 (日数)	API 使用状況データを収集する期間 (日数)。
使用状況データを収集	使用状況データ収集を有効にして、指定した期間の API 使用状況データを取得するオプション。
HTTP メソッドタイプを展開	すべての HTTP メソッド (GET、POST、PUT、PATCH、DELETE、OPTIONS、HEAD、CONNECT、TRACE) を許可するルートで考慮するメソッドの種類。 複数のメソッドを指定する場合は、カンマで区切ります。リストされているすべてのメソッドがルート処理で考慮されます。
パフォーマンス構成	
ページサイズ	ページあたりのレコードの数。デフォルトは 100、最小値は 2 です。
パーティションサイズ (バイト単位)	並列ロードが有効になっている場合の Apigee X マネージド API のパーティションサイズ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
Apigee 識別	
	0 より大きい数値を受け入れます。空のままにすると、値が自動的に計算されます。

c. **[Continue** (続行)] を選択します。

9. 定期的にデータをインポートするようにインポートスケジュールを構成します。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)]** アクティビティを選択します。

b. [インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)]** を選択します。

c. [インポートスケジュールの構成 (Configure import schedule)] ダイアログボックスの [名前] フィールドに、 組織の インポートスケジュールを入力します。

d. [アクティブ] チェックボックスをオンにして、実行スケジュールと時間の詳細を入力します。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

e. **[Save** (保存)] を選択します。

f. [インポートスケジュールを構成] アクティビティで、[続行] を選択します。

10. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[接続の作成を確認] アクティビティを選択して、接続が作成されたかどうかを確認します。

次のタスク
[すべての接続を表示 **(View all connections)]** を選択して、接続の詳細を確認します。構成された接続が [インストール済み接続 (Installed connections)] リストに表示されます。

関連情報

Apigee X の API サービスグラフコネクタ

Apigee X の API サービスグラフコネクタデータを格納するためのターゲットテーブル

ガイド付きセットアップを使用して **Apigee X** の **API** サービスグラフコネクタ を構成します

Apigee X データを CMDB にプルするようにスケジュール済みインポートジョブを設定します。

始める前に

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

依存関係と要件：

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。「Integration Commons for CMDB」を参照してください。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ITOM ディスカバリーライセンスプラグイン (com.snc.itom.discovery.license)。このプラグインを有効にする必要があります。
- ITOM Licensing プラグイン (com.snc.itom.license)。「Request Discovery」を参照してください。

必要なロール：admin

手順

1. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを Apigee X の API サービスグラフコネクタ アプリケーションに設定します。
   詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。
2. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Apigee X** > セットアップ.
3. [Apigee X の API サービスグラフコネクタ] ページで、[続行] を選択します。
4. Apigee X アプリケーションに要求を送信するための認証情報を構成します。

   a. [Apigee X の API サービスグラフコネクタ] ページの [接続と認証情報の構成] セクションで、[開始] を選択します。

   b. API フロントエンドバックエンドデータソースが Apigee X からファイルを取得してレコードに添付できるように、添付ファイルの更新権限を付与します。

      i. [添付ファイルのアクセスを更新] タスクを選択します。

      ii. アプリケーションピッカーから [グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

      iii. [添付ファイル] サブページの [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[更新可能] チェックボックスをオンにして、[更新] を選択します。

      iv. アプリケーションピッカーから **Apigee X** の **API** サービスグラフコネクタ アプリケーションスコープを選択します。

      v. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして [添付ファイルアクセスの更新] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

   c. Apigee X環境を設定し、Java KeyStore (JKS) 証明書を作成して、Apigee X アプリケーションから取得したセキュリティ証明書を暗号化します。

      i. [Apigee X セットアップ手順] タスクを選択します。

      ii. Now Supportナレッジベースの記事「API Service Graph connector for Apigee X - Setup Instructions (Apigee X の API サービスグラフコネクタ - セットアップ手順) [KBB0010364]」でセットアップ手順を確認して完了します。

      宛先キーストアのパスワードをメモします。このパスワードは、JKS 証明書を Apigee X の API サービスグラフコネクタ アプリケーションにインポートするときに指定する必要があります。

      iii. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして [Apigee X セットアップ手順] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

   d. X.509 証明書を作成して、 Apigee X アプリケーションの Java KeyStore (JKS) 証明書をコネクタに関連付けます。

      i. [X.509 証明書を作成] タスクを選択します。

      ii. **[New** (新規)] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

iii. フォームで、フィールドに入力します。

[X.509 証明書] フォーム

フィールド	説明
名前	X.509 証明書の名前。例:SGA-ApigeeX-509Certificate
期限切れ時に通知	証明書の有効期限が切れたときに通知するユーザー。ユーザーが選択されていない場合、ログインしているユーザーは、アドミニストレーターロールを持つ最後にログインした 2 人のユーザーとともにデフォルトで追加されます。
有効期限切れ前に警告	証明書の有効期限が切れる前に通知を送信する日数。
アクティブ	証明書をアクティブ化するオプションです。
タイプ	自動的に **Java Key Store** に設定される証明書コンテナ。フィールドの値は **[Java Key Store]** に設定したままにします。
期限切れまでの日数	証明書の有効期限が切れるまでの日数。
キーストアパスワード	前のステップでメモした JKS 証明書にアクセスするためのパスワード。
簡単な説明	X.509 証明書の説明。

自動翻訳

iv. [添付ファイルを管理] アイコン ( ) を選択します。

v. [ファイルを選択] を選択して、ステップ 4.c で作成した JKS 証明書の keystore.p12 ファイルを参照してアップロードします。

vi. ダイアログボックスを閉じます。

vii. [ストア/証明書を検証] 関連リンクを選択します。

viii. 検証に成功したら、[更新] を選択してガイド付きセットアップページに戻ります。

ix. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[X.509 証明書を作成] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

e. 接続を構成します。

i. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを Apigee X の API サービスグラフコネクタ アプリケーションに設定します。

ii. [接続の構成] タスクを選択します。

iii. [ここをクリック] を選択して、別のブラウザタブで [接続] ページを開きます。

iv. [SGA Apigee X 接続の編集] を検索して選択します。

v. [接続を編集 (Edit Connection)] ウィンドウの [接続情報 (Connection Information)] セクションで、フィールドに入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

接続情報

フィールド	説明
接続名	Apigee X接続レコードを識別する名前です。 SGA Apigee X 接続 がデフォルトの認証情報エイリアス名です。複数の Apigee X インスタンスを追加できます。ただし、デフォルトの接続名は変更しないようにしてください。

vi. [接続を編集 (Edit Connection)] ウィンドウの [認証情報 (Credential Information)] セクションで、フィールドに入力します。

認証情報

フィールド	説明
サービスアカウントメール	「事前準備」セクションに記載されているとおり、Apigee X による認証に使用される ServiceNow サービスアカウントに関連付けられたメールアドレス。
X.509 証明書	ステップ 4.d で作成された X.509 証明書。
キーストアパスワード	「事前準備」セクションに記載されている、キーストアに関連付けられたパスワード。

vii. **[OAuth** トークンを編集して取得] を選択します。

viii. **[Update** (更新)] を選択します。

ix. OAuth トークンフローが正常に完了したら、ガイド付きセットアップページに戻り、[完了としてマーク] チェックボックスをオンにして [接続の構成] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

f. リソースにアクセスするためのコネクタのプロパティを設定します。

i. [構成プロパティを追加] タスクを選択します。

ii. [サービスグラフ接続のプロパティ] 関連リストで、プロパティの値を入力します。

サービスグラフ接続のプロパティ

プロパティ	説明
使用状況データを収集	指定した期間の API 使用状況データを取得するには、使用状況データ収集を有効にします。
CollectionPeriod (日数)	API 使用状況データを収集する期間 (日数)。
ディスカバリースコープ	Apigee X アプリケーションのディスカバリースコープ。使用可能なオプションは、次のとおりです。 [組織] ServiceNow サービスアカウントが Apigee X 組織内のデータにアクセスできる場合は、[組織] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

プロパティ	説明
	[プロジェクト] ServiceNow サービスアカウントが Apigee X プロジェクト内のデータにのみアクセスできる場合は、[プロジェクト] を選択します。
HTTP メソッドタイプを展開	すべての HTTP メソッド (GET、POST、PUT、PATCH、DELETE、OPTIONS、HEAD、CONNECT、TRACE) を許可するルートで考慮するメソッドの種類。 メソッドタイプが複数ある場合は、カンマで区切ります。リストされているすべてのメソッドタイプがルート処理で考慮されます。 このフィールドを空のままにすると、デフォルトですべての HTTP メソッドタイプが考慮されます。
環境を含める	Apigee X 接続に含める環境。 複数の環境の場合は、カンマで区切ります。*Include environments* プロパティにリストされている環境の API プロキシのみがインポートされます。 このフィールドを空のままにすると、コネクタ内のデータソースはすべての環境から API プロキシをインポートします。
組織 ID	プロジェクトが属する Apigee X システム内の組織。
ページサイズ	ページあたりのレコードの数。デフォルトは 100、最小値は 2 です。
パーティションサイズ (バイト単位)	並列ロードが有効になっている場合の Apigee X マネージド API のパーティションサイズ。 0 より大きい数値を受け入れます。空のままにすると、値が自動的に計算されます。
プロジェクト ID	接続がリンクされる Apigee X 環境内のプロジェクト識別子。 プロジェクト ID が複数ある場合は、カンマで区切ります。

ヒント:
プロパティ値を入力するには、ダブルクリック (またはキーボードショートカットを使用) して、プロパティの [値] セルに値を入力します。

iii. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして [構成プロパティの追加] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

g. 接続をテストします。

i. [テスト接続] タスクを選択します。

ii. [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

接続のテストには少し時間がかかる場合があります。ページが更新され、テスト結果が表示されます。

iii. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されている場合は、[更新] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。

iv. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[テスト接続] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

5. オプション: 複数の Apigee X インスタンスと統合します。

a. [Apigee X の API サービスグラフコネクタ] ページの [複数のインスタンスを追加] セクションで [開始] を選択します。

b. 新しい Apigee X接続のデータソースの作成を有効にします。

i. データソース [sys_data_source] テーブルの編集権限があることを確認します。

ii. [データソースアクセスを更新] タスクを選択します。

iii. レコードを編集するには、アプリケーションピッカーから [グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

iv. 別のタブで表示される [データソース] フォームの [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスをオンにします。

v. **[Update** (更新)] を選択します。

vi. アプリケーションピッカーから、**Apigee X** の **API** サービスグラフコネクタアプリケーションスコープを選択します。

vii. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[データソースアクセスを更新] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

c. 新しい Apigee X接続のスケジュール済みインポートジョブの作成を有効にします。

i. 予定されているデータインポート [scheduled_import_set] テーブルの編集権限があることを確認してください。

ii. [予定されているデータインポートアクセスを更新] タスクを選択します。

iii. レコードを編集するには、アプリケーションピッカーから [グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

iv. [予定されているデータインポート] フォームの [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスをオンにします。

v. [更新] を選択します。

vi. アプリケーションピッカーから、**Apigee X** の **API** サービスグラフコネクタアプリケーションスコープを選択します。

vii. [完了としてマーク **(Mark as complete)]** チェックボックスをオンにして、[予定されているデータインポートアクセスを更新] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

d. データソース [sys_data_source] テーブルと予定されているデータインポート [scheduled_import_set] テーブルのキャッシュをクリアします。

i. [データソースおよび予定されているデータインポートテーブルのキャッシュをクリア] タスクを選択します。

ii. バックグラウンドスクリプトページの [スクリプトを実行] テキストボックスに、次のスクリプトを入力します。

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
GlideTableManager.invalidateTable("scheduled_import_set");
GlideCacheManager.flushTable("scheduled_import_set");
GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
GlideTableManager.invalidateTable("sys_attachment");
GlideCacheManager.flushTable("sys_attachment");
```

iii. グローバルスコープでバックグラウンドスクリプトを実行するには、[スクリプトを実行] を選択します。

スクリプトの実行には数分かかる場合があります。

iv. スクリプトが実行されたら、[閉じる] を選択します。

v. アプリケーションピッカーから、**Apigee X** の **API** サービスグラフコネクタアプリケーションスコープを選択します。

vi. [完了としてマーク] を選択して、[データソースおよび予定されているデータインポートテーブルのキャッシュをクリア] タスクを完了に設定します。

e. 新しい Apigee X インスタンスの X.509 証明書を作成するには、手順 4.d を繰り返し、[完了としてマーク] を選択して [X.509 証明書の作成] タスクを完了としてマークします。

f. 新しい Apigee X インスタンスに別の接続を追加します。

i. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを **Apigee X** の **API** サービスグラフコネクタ アプリケーションに設定します。

ii. [別の接続を追加] タスクを選択し、[ここをクリック] を選択します。

iii. 新しいブラウザタブで開かれた [接続] ページで、[接続を追加] を選択します。

iv. [接続を作成] ウィンドウで、接続、サービスアカウント、およびキーストアの詳細 (キーストアパスワードを含む) を入力します。

(Optional) ステップ 5.e でキーストアを作成しました。

v. **[OAuth** トークンを作成して取得] を選択します。

vi. [接続] ページを閉じて、ガイド付きセットアップページタブに戻ります。

vii. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[別の接続を追加] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

g. 新しい接続のプロパティを追加します。

i. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを **Apigee X** の **API** サービスグラフコネクタ アプリケーションに設定します。

ii. [構成プロパティを追加] タスクを選択します。

iii. [名前] 列から、ステップ 5.f で作成した接続名を選択します。

iv. [サービスグラフ接続のプロパティ] 関連リストで、プロパティの値を入力します。

(Optional) プロパティの詳細については、「4.f.ii」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヒント:
プロパティ値を入力するには、ダブルクリック (またはキーボードショートカットを使用) して、プロパティの [値] セルに値を入力します。

v. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして [構成プロパティの追加] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

h. 新しい接続をテストします。

i. [新しい接続をテスト] タスクを選択します。

ii. [名前] 列から、ステップ 5.f で作成した接続名を選択します。

iii. [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

接続のテストには少し時間がかかる場合があります。ページが更新され、テスト結果が表示されます。

iv. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されている場合は、[更新] を選択します。

いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。

v. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[新しい接続をテスト] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

6. Apigee X データをインポートするためのスケジュール済みジョブを構成します。

a. [Apigee X の API サービスグラフコネクタ] ページの [スケジュール済みインポートジョブを設定 (Set up Scheduled Import Jobs)] セクションで、[開始] を選択します。

b. 組織のスケジュール済みジョブを選択します。
複数のインスタンスをセットアップする場合は、ステップ 5.f の接続で作成されたスケジュール済みインポートを選択します。

c. [予定されているデータインポート] フォームで、フィールド値を確認します。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

d. [アクティブ] チェックボックスをオンにして、スケジュール済みジョブをアクティブ化します。

e. [実行] フィールドで、[定期的] を選択して、ジョブの実行頻度を指定します。

f. [更新] を選択します。

g. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[スケジュール済みインポートジョブを設定 (Set up Scheduled Import Jobs)] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

7. Apigee X の API サービスグラフコネクタページで、[完了] を選択して変更を保存します。
8. [セットアップの完了] ダイアログボックスで、[完了] を選択してセットアップを完了します。
9. 表示されるメッセージボックスで、 [完了] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Apigee X の API サービスグラフコネクタデータを格納するためのターゲットテーブル

接続の設定が完了したら、 Apigee X アプリケーションから定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] クラスと他の非 CMDB クラスを拡張したテーブルに保存されます。

クラウド組織 [cmdb_ci_cloud_org]

クラウド組織 [cmdb_ci_cloud_org] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
オブジェクト ID	object_id
インストールステータス	install_status
名前	name
運用ステータス	operational_status
時刻	time

クラウド組織用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウド組織 [cmdb_ci_cloud_org]	Contains::Contained by	Google 組織フォルダー [cmdb_ci_gcp_folder]

Google 組織フォルダー [cmdb_ci_gcp_folder]

Google 組織フォルダー [cmdb_ci_gcp_folder] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
親	parent_ci
オブジェクト ID	object_id
インストールステータス	install_status
名前	name
運用ステータス	operational_status
親 ID	parent_id
親タイプ	parent_type
時刻	時間

Google 組織フォルダー用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Google 組織フォルダー [cmdb_ci_gcp_folder]	参照	Google 組織フォルダー [cmdb_ci_gcp_folder]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Google 組織フォルダー用に作成された関係 (続く)

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Google 組織フォルダー [cmdb_ci_gcp_folder]	参照	クラウド組織 [cmdb_ci_cloud_org]

Google 組織プロジェクト [cmdb_ci_gcp_project]

Google 組織プロジェクト [cmdb_ci_gcp_project] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
親	parent_ci
名前	name
オブジェクト ID	object_id
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status
親 ID	parent_id
親タイプ	parent_type
プロジェクト ID	project_id
時刻	time

Google 組織プロジェクト用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Google 組織プロジェクト [cmdb_ci_gcp_project]	参照	クラウド組織 [cmdb_ci_cloud_org]
Google 組織プロジェクト [cmdb_ci_gcp_project]	参照	Google 組織フォルダー [cmdb_ci_gcp_folder]

Apigee API ゲートウェイ [cmdb_ci_apigee_api_gateway]

Apigee API Gateway [cmdb_ci_apigee_api_gateway] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性名
ID	id
名前	name
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Apigee API Gateway 用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
APIgee API ゲートウェイ [cmdb_ci_apigee_api_gateway]	Provides::Provided by	マネージド API [cmdb_ci_managed_api]
APIgee API ゲートウェイ [cmdb_ci_apigee_api_gateway]	参照	API コンシューマー [api_consumer]
Apigee API ゲートウェイ [cmdb_ci_apigee_api_gateway]	Provides::Provided by	API コンシューマー サブスクリプション [cmdb_ci_api_consumer_subscription]
Apigee API ゲートウェイ [cmdb_ci_apigee_api_gateway]	Provides::Provided by	API 製品バンドル [cmdb_ci_api_product_bundle]

マネージド **API [cmdb_ci_managed_api]**

マネージド API [cmdb_ci_managed_api] テーブルの次の属性は、収集されたデータに基づいて設定されます。

属性ラベル	属性名
Life Cycle Stage (ライフサイクルステージ)	life_cycle_stage
ID	id
名前	name
バージョン	version
ベース URL	base_url
インストールステータス	install_status
運用ステータス	operational_status
モデル ID	model_id
相関 ID	correlation_id
ライフサイクルステージステータス	life_cycle_stage_status

マネージド **API** 用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
マネージド API [cmdb_ci_managed_api]	Uses::Used by	API フロントエンド [cmdb_ci_api_frontend]
マネージド API [cmdb_ci_managed_api]	Uses::Used by	API バックエンド [cmdb_ci_api_backend]
マネージド API [cmdb_ci_managed_api]	参照	API 展開 [api_deployment]

API フロントエンド **[cmdb_ci_api_frontend]**

API フロントエンド [cmdb_ci_api_frontend] テーブルの次の属性は、収集されたデータに基づいて設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
API バージョン	api_version
ホスト	host
メソッド	method
パス	path
URL	url
説明	short_description
名前	name
運用ステータス	operational_status
プロトコル	protocol

API フロントエンド用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
API フロントエンド [cmdb_ci_api_frontend]	Use End Point To::Use End Point From	API バックエンド [cmdb_ci_api_backend]

API バックエンド [cmdb_ci_api_backend]

API バックエンド [cmdb_ci_api_backend] テーブルの次の属性は、収集されたデータに基づいて設定されます。

属性ラベル	属性名
URL	url
名前	name
運用ステータス	operational_status
タイプ	タイプ

API 製品バンドル [cmdb_ci_api_product_bundle]

API 製品バンドル [cmdb_ci_api_product_bundle] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性名
ID	ID
作成日	creation_date
説明	short_description
検出されたアクセスタイプ	discovered_access_type
検出された承認タイプ	discovered_approval_type
最終変更日	last_modified_date

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性名
名前	名前

API 製品バンドル用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
API 製品バンドル [cmdb_ci_api_product_bundle]	Used by::Uses	API コンシューマーサブスクリプション [cmdb_ci_api_consumer_subscription]
API 製品バンドル [cmdb_ci_api_product_bundle]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

API コンシューマーサブスクリプション **[cmdb_ci_api_consumer_subscription]**

API コンシューマーサブスクリプション [cmdb_ci_api_consumer_subscription] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性名
ID	ID
作成日	creation_date
API コンシューマー	api_consumer
検出された状況	discovered_state
最終変更日	last_modified_date
名前	名前

API コンシューマーサブスクリプション用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
API コンシューマーサブスクリプション [cmdb_ci_api_consumer_subscription]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

キー値 **[cmdb_key_value]**

キー値 [cmdb_key_value] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
キー	key
値	値

API 展開 **[api_deployment]**

API 展開 [api_deployment] テーブルの次の属性は、収集されたデータに基づいて設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
API	api
名前	名前

API コンシューマー [api_consumer]

API コンシューマー [api_consumer] テーブルの次の属性は、収集されたデータに基づいて設定されます。

属性ラベル	属性名
ID	id
API ゲートウェイ	api_gateway
カスタム ID	custom_id
メール	メール
登録日	registration_date
ユーザー名	ユーザー名

API コンシューマーアクセス [api_consumer_access]

API コンシューマーアクセス [api_consumer_access] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
API 製品バンドル	api_product_bundle
API コンシューマーサブスクリプション	api_consumer_subscription
API	api
API コンシューマー	api_consumer

Apigee X の API サービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリに含まれている共通接続フレームワークを使用することで、単一のビューで Apigee X の API サービスグラフコネクタ の接続詳細情報にアクセスできます。

CCF を使用すると、 Apigee X の API サービスグラフコネクタ で使用されるすべての接続にアクセスできます。接続の詳細には、接続エイリアス、接続のプロパティ、データソース、および接続に関連付けられたスケジュール設定済みデータインポートが含まれます。接続をテストすることもできます。詳細については、次を参照してください。 の接続の詳細へのアクセス サービスグラフコネクタ.

Apigee X 接続の詳細へのアクセス

Apigee X の API サービスグラフコネクタ用に構成された Apigee X 接続の詳細にアクセスします。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Apigee X** > 接続.
2. [サービスグラフ接続] リストの [名前] 列から接続を選択します。
3. [サービスグラフ接続] ページで、接続名やエイリアスなどの接続の詳細を表示します。
4. 関連リストを選択すると、接続のさらなる詳細が表示されます。
5. オプション: [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

AWS API Gateway® の API サービスグラフコネクタ

ServiceNow AWS API Gateway の API サービスグラフコネクタを使用して、AWS API ゲートウェイサービスから API の詳細を 構成管理データベース (CMDB).

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

主な機能

正規化されたデータモデルにデータをインポートして、他のテクノロジー間での一貫性を確保します。

サポートされている **ServiceNow** のバージョン

- Washington DC
- Xanadu
- Yokohama
- Zurich

ユースケース

AWS API Gateway の API サービスグラフコネクタを使用して、次のことができます。

- 定義された API のエンドツーエンドのインベントリを管理し、どの API が誰によって公開され、使用されているかを特定します。
- 顧客向けエンドポイントから基盤となるサービスまで API を追跡して、サービスの変更や障害が生じたときに影響を受けるエンドポイントを特定し、報告された問題のインシデントを作成します。
- API エンドポイントに関連する脆弱性とセキュリティインシデントに対処し、その重大性を評価するためのコンプライアンス要件を作成します。

コネクタの接続の構成

コネクタの接続は、CMDB ワークスペースのSGC セントラルビューを使用して設定できます。このビューを使用すると、コネクタを検出してインストールし、接続の作成、編集、監視、デバッグのライフサイクル全体を効果的に管理できます。SGC セントラルを使用してコネクタを設定するには、「SGC セントラル を使用して AWS API Gateway の API サービスグラフコネクタを構成する」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データマッピング

AWS API ゲートウェイ データソースのデータは、強力な変換エンジン (RTE) を使用してマッピングされ、CMDB 構成アイテム (CI) クラス定義に変換されます。データは、識別および調整エンジン (IRE) を使用して CMDB に挿入されます。

接続の設定が完了したら、 AWS API ゲートウェイ サービスから定期的にデータをプルするように統合を構成できます。

次の表に、データソースの実行順序、ステージングテーブル、およびAWS API ゲートウェイサービスのCMDB CI クラスおよび非CMDBクラスとしてのターゲットテーブルを示します。

AWS API ゲートウェイ のデータマッピング

データソース	ステージングテーブル	ターゲットテーブル
マネージド API REST	SGA-AWS マネージド API Rest [sn_aws_api_gw_int_api_gateway_managed_api_import_set]	AWS API Gateway DNS エイリアス マネージド API キー値
マネージド API V2	SGA-AWS マネージド API V2 [sn_aws_api_gw_int_sga_aws_managed_api_v2]	マネージド API AWS API Gateway DNS エイリアス キー値
フロントエンドバックエンド REST	SGA-AWS フロントエンド-バックエンド REST [sn_aws_api_gw_int_sga_aws_frontend_backend_rest]	API バックエンド API フロントエンド
バックエンド V2	SGA-AWS バックエンド V2 [sn_aws_api_gw_int_sga_aws_backend_v2]	API バックエンド
フロントエンド V2	SGA-AWS フロントエンド V2 [sn_aws_api_gw_int_sga_aws_frontend_v2]	API フロントエンド
展開 REST	SGA-AWS API Gateway Deployment Rest [sn_aws_api_gw_int_sga_aws_api_gateway_deployment_rest]	API 展開
展開 V2	SGA-AWS API Gateway Deployment V2 [sn_aws_api_gw_int_sga_aws_api_gateway_deployment_v2]	API 展開
コンシューマー	SGA-AWS コンシューマー [sn_aws_api_gw_int_sga_aws_consumers]	API コンシューマー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

AWS API ゲートウェイ のデータマッピング (続く)

データソース	ステージングテーブル	ターゲットテーブル
ポリシー	SGA-AWS API Gateway ポリシー [sn_aws_api_gw_int_sga_aws_api_gateway_policies]	API ポリシー
API コンシューマーアクセス	SGA-AWS-API-Consumer-Access [sn_aws_api_gw_int_sga_aws_api_consumer_access]	API コンシューマーアクセス

AWS API ゲートウェイサービスからデータをプルするときにデータが保存される場所の詳細については、「AWS API Gateway の API サービスグラフコネクタデータを格納するためのターゲットテーブル」を参照してください。

統合ハブ ETL アプリを使用して、データマップを表示できます。詳細については、「統合ハブ ETL」を参照してください。

レコード削除プロセス

コネクタは、 CMDB CI クラスに対してのみ論理的な削除をサポートしています。つまり、レコードはシステムから完全に削除されません。代わりに、前回のスケジュール済みジョブの実行中に検出されなかった CMDB CI レコードは、[非稼働] としてマークされます。

SGC セントラル を使用して **AWS API Gateway** の **API** サービスグラフコネクタを構成する

AWS API ゲートウェイ データを CMDB にプルするようにスケジュール済みインポートジョブを設定します。

始める前に
ServiceNow Store から AWS API Gateway の API サービスグラフコネクタ (バージョン 1.0.0 以降) をインストールします。 インストール手順 ServiceNow Store については、「 ServiceNow Store アプリケーションのインストール 」を参照してください。

コネクタで使用される認証メカニズムは、AWS セキュリティトークンサービス (STS) のトークンを使用する AWS 署名タイプ (HMAC 認証手法) です。権限の詳細については、Now Supportナレッジベースの記事「API Service Graph Connector for AWS API Gateway - Setup Instructions (AWS API Gateway の API サービスグラフコネクタ - セットアップ手順) [KB1962734] 」を参照してください。

必要なロール：cmdb_inst_admin または admin

このタスクについて
オンボーディングコネクタのプレイブックエクスペリエンスは、CMDB ワークスペースのSGC セントラルでアクティブ化されます。SGC セントラル アプリケーションを構成するには「SGC セントラルの構成」を参照し、プレイブックの操作方法の詳細については「プレイブックの操作 」を参照してください。

注:
または、 SGC セントラル のインストール済み接続またはドラフト接続から既に利用可能なデフォルト接続を構成することもできます。検索項目 すべて > サービスグラフコネクタをクリックし、メニューからコネクタの [セットアップ] を選択します。インストール済みの接続とドラフト接続の詳細については、「 で サービスグラフコネクタ 用に追加された接続の管理 SGC セントラル」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [概要] ページで、[接続を作成] を選択します。

   ヒント:
   または、 [すべての接続] ページで [接続を作成] を選択することもできます。

4. コネクタを使用して初めて接続を設定するときは、最初の前提条件を満たしてください。

   注:
   この手順は、初回セットアップ時にのみ必要です。「で接続を作成するときに初期セットアップタスクを実行する SGC セントラル」を参照してください。

5. 接続の詳細を入力し、AWS API ゲートウェイ データをインポートするための API 接続をテストします。

   a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[接続を作成してテスト **(Create and test connection)]** アクティビティを選択します。

   b. フォームのフィールドに入力します。

   [接続を作成してテスト **(Create and test connection)]** フォーム

フィールド	説明
AWS API Gateway 接続名	AWS API ゲートウェイ 接続レコードを識別する名前です。 例：SG-AWS-API-Gateway connection。
アクセス キー	AWS リソースとやり取りする権限を持つ IAM ユーザーのアクセスキー ID。
秘密キー	接続を安全に認証するために必要なアクセスキー ID に対応する秘密アクセスキー。

   c. [接続の作成とテスト **(Create and test connection)]** を選択します。

   d. 接続テストが完了したら、[続行] を選択します。

6. オプション: 既存の AWS 接続から構成プロパティをコピーします。

   注:
   [構成プロパティをコピー] アクティビティは、 AWS 接続が既にインスタンスに設定されている場合にのみ表示されます。

   a. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[構成プロパティをコピー] アクティビティを選択します。

   b. [**AWS** 接続] フィールドで、接続を選択します。
   次のプロパティの値が、選択した AWS 接続からコピーされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- スタンドアロンアカウント ID
- 管理アカウント ID
- 政府クラウド
- STS 想定ロール
- AWS リージョン
- アグリゲーター名を構成
- アグリゲーターアカウントを構成
- アグリゲーターリージョンを構成

c. **[Continue** (続行)] を選択します。

d. 接続テストが完了したら、[続行] を選択します。

7. 接続の構成プロパティを設定します。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[構成プロパティを設定 **(Set configuration properties)]** アクティビティを選択します。

b. プロパティの詳細を入力します。

> **注:**
> 既存の AWS 接続から構成プロパティをコピーすることを選択した場合、ステップ 6.b にリストされているプロパティは既存の接続から自動的にコピーされます。

AWS API ゲートウェイ 構成プロパティ

プロパティ	説明
管理アカウント **ID** またはスタンドアロンアカウント **ID**	
管理アカウント ID	AWS API ゲートウェイ アカウントに関連付けられた管理アカウント ID。
スタンドアロンアカウント ID	AWS API ゲートウェイアカウントに関連付けられたメンバーアカウントの ID。
STS 想定ロール名と AWS リージョン	
STS 想定ロール名	*STS* 想定ロール API のクエリを実行して API 認証情報を取得するために使用する、AWS アカウントの STS 想定ロール名。
AWS リージョン	AWS API ゲートウェイ が存在するリージョンをカンマで区切ったリスト。
アグリゲーター設定を構成	
アグリゲーターアカウント ID を構成	AWS Config サービスのアグリゲーターリソースタイプが構成されている AWS アカウント ID。
アグリゲーター名を構成	AWS Config サービスのアグリゲーターリソースタイプの名前。
アグリゲーターリージョンを構成	アグリゲーターリソースタイプが存在するリージョン。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
管理アカウント **ID** またはスタンドアロンアカウント **ID**	
API 使用状況データ	
使用状況データの収集	使用状況データ収集を有効にして、指定した期間の API 使用状況データを取得するオプション。
収集期間 (日数)	API 使用状況データを収集する期間 (日数)。
政府クラウドのセットアップ	
政府クラウドか	接続セットアップが AWS GovCloud 用であることを示すオプション。

c. **[Continue** (続行)] を選択します。

8. 定期的にデータをインポートするようにインポートスケジュールを構成します。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)]** アクティビティを選択します。

b. [スケジュール済みインポートをインポート] リストで [親スケジュール済みデータインポート] を展開して、接続に関連付けられた マネージド **API REST** インポートスケジュールを選択します。

> **注:**
> 接続名には、スケジュール名のプリフィックスが付きます。

c. [インポートスケジュールの構成] ダイアログボックスで、[アクティブ] チェックボックスをオンにして、実行スケジュールと時間の詳細を入力します。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

d. **[Save** (保存)] を選択します。
または、[今すぐ実行] を選択して、インポートスケジュールをすぐに実行します。

e. **[Continue** (続行)] を選択します。

9. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[接続の作成を確認] アクティビティを選択して、接続が構成されているかどうかを確認します。

次のタスク
[すべての接続を表示 **(View all connections)]** を選択して、接続の詳細を確認します。構成された接続が [インストール済み接続 (Installed connections)] リストに表示されます。

関連情報

AWS API Gateway の API サービスグラフコネクタ

AWS API Gateway の API サービスグラフコネクタデータを格納するためのターゲットテーブル

AWS API Gateway の **API** サービスグラフコネクタデータを格納するためのターゲットテーブル

接続の設定が完了したら、 AWS API ゲートウェイ サービスから定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] クラスと他の非 CMDB クラスを拡張したテーブルに保存されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

AWS API Gateway [cmdb_ci_aws_api_gateway]

AWS API Gateway [cmdb_ci_aws_api_gateway] テーブルの次の属性は、収集されたデータに基づいて設定されます。

属性ラベル	属性名
ID	id
名前	name
運用ステータス	operational_status

AWS API Gateway 用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
AWS API Gateway [cmdb_ci_aws_api_gateway]	Provides::Provided by	マネージド API [cmdb_ci_managed_api]
AWS API Gateway [cmdb_ci_aws_api_gateway]	参照	API ポリシー [api_policy]
AWS API Gateway [cmdb_ci_aws_api_gateway]	参照	API コンシューマー [api_consumer]
AWS API Gateway [cmdb_ci_aws_api_gateway]	Uses::Used by	DNS エイリアス [cmdb_ci_dns_alias]

DNS エイリアス [cmdb_ci_dns_alias]

DNS エイリアス [cmdb_ci_dns_alias] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
運用ステータス	operational_status

マネージド API [cmdb_ci_managed_api]

マネージド API [cmdb_ci_managed_api] テーブルの次の属性は、収集されたデータに基づいて設定されます。

属性ラベル	属性名
ライフサイクルステージステータス	life_cycle_stage_status
ID	id
名前	name
ベース URL	base_url
運用ステータス	operational_status
ライフサイクルステージ	life_cycle_stage

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性名
モデル ID	model_id
タイプ	type

マネージド **API** 用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
マネージド API [cmdb_ci_managed_api]	Uses::Used by	API フロントエンド [cmdb_ci_api_frontend]
マネージド API [cmdb_ci_managed_api]	Uses::Used by	API バックエンド [cmdb_ci_api_backend]
マネージド API [cmdb_ci_managed_api]	参照	API 展開 [api_deployment]
マネージド API [cmdb_ci_managed_api]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

API フロントエンド **[cmdb_ci_api_frontend]**

API フロントエンド [cmdb_ci_api_frontend] テーブルの次の属性は、収集されたデータに基づいて設定されます。

自動翻訳

属性ラベル	属性の名前
ホスト	host
メソッド	method
パス	path
URL	url
認証	authorization
名前	name
運用ステータス	operational_status
プロトコル	protocol

API フロントエンド用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
API フロントエンド [cmdb_ci_api_frontend]	Use End Point To::Use End Point From	API バックエンド [cmdb_ci_api_backend]

API バックエンド **[cmdb_ci_api_backend]**

API バックエンド [cmdb_ci_api_backend] テーブルの次の属性は、収集されたデータに基づいて設定されます。

属性ラベル	属性名
ID	id

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性名
URL	url
名前	name
運用ステータス	operational_status
タイプ	type

API コンシューマー [api_consumer]

API コンシューマー [api_consumer] テーブルの次の属性は、収集されたデータに基づいて設定されます。

属性ラベル	属性名
ID	id
ユーザー名	username
API ゲートウェイ	api_gateway

API コンシューマーアクセス [api_consumer_access]

API コンシューマーアクセス [api_consumer_access] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
API	api
API コンシューマー	api_consumer
状況	state

API 展開 [api_deployment]

API 展開 [api_deployment] テーブルの次の属性は、収集されたデータに基づいて設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
API	api

API ポリシー [api_policy]

API ポリシー [api_policy] テーブルの次の属性は、収集されたデータに基づいて設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
コンシューマー	consumer
ID	id
マネージド API	managed_api

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

API ポリシー用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
API ポリシー [api_policy]	参照	マネージド API [cmdb_ci_managed_api]

キー値 [cmdb_key_value]

キー値 [cmdb_key_value] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
キー	key
値	値

AWS API Gateway の API サービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリに含まれている共通接続フレームワークを使用することで、単一のビューで AWS API Gateway の API サービスグラフコネクタ の接続詳細情報にアクセスできます。

CCF を使用すると、 AWS API Gateway の API サービスグラフコネクタ で使用されるすべての接続にアクセスできます。接続の詳細には、接続エイリアス、接続のプロパティ、データソース、および接続に関連付けられたスケジュール設定済みデータインポートが含まれます。接続をテストすることもできます。詳細については、次を参照してください。 の接続の詳細へのアクセス サービスグラフコネクタ.

AWS API ゲートウェイ 接続の詳細へのアクセス

AWS API Gateway の API サービスグラフコネクタ用に構成された AWS API ゲートウェイ 接続の詳細にアクセスします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **AWS API Gateway** > 接続.
2. [サービスグラフ接続] リストの [名前] 列から接続を選択します。
3. [サービスグラフ接続] ページで、接続名やエイリアスなどの接続の詳細を表示します。
4. 関連リストを選択すると、接続のさらなる詳細が表示されます。
5. オプション: [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

Azure API Management の API サービスグラフコネクタ

ServiceNow Azure API Management の API サービスグラフコネクタを使用して、Azure API 管理アプリケーションから API の詳細を 構成管理データベース (CMDB).

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

主な機能

正規化されたデータモデルにデータをインポートして、他のテクノロジー間での一貫性を確保します。

サポートされている **ServiceNow** のバージョン

- Washington DC
- Xanadu
- Yokohama

ユースケース

Azure API Management の API サービスグラフコネクタを使用して、次のことができます。

- 公開された API とバックエンド API のエンドツーエンドのインベントリを管理し、どの API が誰によって公開され、誰に使用されているかを特定します。
- 顧客向けエンドポイントから基盤となるサービスまで API を追跡して、サービスの変更や障害が生じたときに影響を受けるエンドポイントを特定し、報告された問題のインシデントを作成します。
- API エンドポイントに関連する脆弱性とセキュリティインシデントに対処し、その重大性を評価するためのコンプライアンス要件を作成します。

コネクタの接続の構成

コネクタの接続は、CMDB ワークスペースのSGC セントラルビューを使用して設定できます。このビューを使用すると、コネクタを検出してインストールし、接続の作成、編集、監視、デバッグのライフサイクル全体を効果的に管理できます。SGC セントラルを使用してコネクタを設定するには、「SGC セントラル を使用して Azure API Management の API サービスグラフコネクタを構成する」を参照してください。

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

データマッピング

Azure API 管理 データソースのデータは、強力な変換エンジン (RTE) を使用してマッピングされ、CMDB 構成アイテム (CI) クラス定義に変換されます。データは、識別および調整エンジン (IRE) を使用して CMDB に挿入されます。

接続の設定が完了したら、 Azure API 管理 アプリケーションから定期的にデータをプルするように統合を構成できます。

次の表に、データソースの実行順序、ステージングテーブル、およびAzure API 管理アプリケーションの CMDBCI クラスおよび非CMDBクラスとしてのターゲットテーブルを示します。

Azure API 管理 のデータマッピング

データソース	ステージングテーブル	ターゲットテーブル
API 管理サービス	SGA Azure API Management [sn_azure_api_gw_sga_azure_api_management]	Azure API 管理

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Azure API 管理 のデータマッピング (続く)

データソース	ステージングテーブル	ターゲットテーブル
		Azure サブスクリプション クラウドサービスアカウント リソースグループ DNS エイリアス
マネージド API	SGA Azure マネージド API [sn_azure_api_gw_sga_azure_managed_api]	マネージド API
API フロントエンドバックエンド	SGA Azure API フロントエンドバックエンド [sn_azure_api_gw_sga_azure_api_frontend_backend_import]	API フロントエンド API バックエンド
API GraphQL フロントエンドバックエンド	SGA Azure API GraphQL フロントエンドバックエンド [sn_azure_api_gw_sga_azure_api_graphql_frontend_backend]	API フロントエンド API バックエンド
API コンシューマー	SGA Azure API コンシューマー [sn_azure_api_gw_sga_azure_api_consumer]	API コンシューマー
API 製品	SGA Azure API 製品 [sn_azure_api_gw_sga_azure_api_product]	API 製品バンドル
API コンシューマーサブスクリプション	SGA Azure API コンシューマーサブスクリプション [sn_azure_api_gw_sga_azure_api_subscription]	API コンシューマーサブスクリプション
API タグ	API タグ [sn_azure_api_gw_api_tag]	キー値
API コンシューマーアクセス	SGA Azure API コンシューマーアクセス [sn_azure_api_gw_sga_azure_managed_api]	API コンシューマーアクセス

Azure API 管理 アプリケーションからデータをプルしたときにデータが保存される場所の詳細については、「Azure API Management の API サービスグラフコネクタデータを格納するためのターゲットテーブル」を参照してください。

統合ハブ ETL アプリを使用して、データマップを表示できます。詳細については、「統合ハブ ETL」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レコード削除プロセス

コネクタは、 CMDB CI クラスに対してのみ論理的な削除をサポートしています。つまり、レコードはシステムから完全に削除されません。代わりに、前回のスケジュール済みジョブの実行中に検出されなかった CMDB CI レコードは、[非稼働] としてマークされます。

SGC セントラル を使用して Azure API Management の API サービスグラフコネクタを構成する

Azure API 管理 データを CMDB にプルするようにスケジュール済みインポートジョブを設定します。

始める前に

ServiceNow Store から Azure API Management の API サービスグラフコネクタ (バージョン 1.0.0 以降) をインストールします。 インストール手順 ServiceNow Store については、「ServiceNow Store アプリケーションのインストール」を参照してください。

Azure アドミニストレーターから OAuth 認証情報を取得します。次の詳細情報をメモします。

- アプリケーション (クライアント) ID
- クライアントシークレット
- ディレクトリー (テナント) ID
- 接続 URL

必要なロール：cmdb_inst_admin または admin

このタスクについて

オンボーディングコネクタのプレイブックエクスペリエンスは、CMDB ワークスペースのSGC セントラルでアクティブ化されます。SGC セントラル アプリケーションを構成するには「SGC セントラルの構成」を参照し、プレイブックの操作方法の詳細については「プレイブックの操作」を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [概要] ページで、[接続を作成] を選択します。

   ヒント:
   または、 [すべての接続] ページで [接続を作成] を選択することもできます。

4. [接続を作成] ウィンドウで、Azure API 管理 コネクタタイプを選択し、[接続を作成] を選択します。
5. コネクタを使用して初めて接続を設定するときは、最初の前提条件を満たしてください。

   注:
   この手順は、初回セットアップ時にのみ必要です。「で接続を作成するときに初期セットアップタスクを実行する SGC セントラル」を参照してください。

6. 接続の詳細を入力し、Azure API 管理 データをインポートするための API 接続をテストします。

   a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)**] ステージで、[接続を作成してテスト **(Create and test connection)**] アクティビティを選択します。

   b. フォームのフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[接続を作成してテスト **(Create and test connection)**] フォーム

フィールド	説明
Azure API Management 接続名	Azure API 管理接続レコードを識別する名前です。 例：Azure API Management Connection。
接続 URL	Azure API 管理 サービスに接続するベース URL。 **注:** このフィールドは、アプリケーションにコネクトするための URL に自動的に設定されます。フィールド値はそのままにします。
OAuth クライアント ID	「事前準備」セクションに記載されている、Azure クライアントアプリケーションのアプリケーション (クライアント) ID。
OAuth クライアントシークレット	[事前準備 (Before you bigin)] セクションに記載されている Azure クライアントアプリケーションのクライアントシークレット。

OAuth トークン URL	Azure クライアントアプリケーションのトークン URL。
	
	Azure クライアントアプリケーションの地域に基づいて、次のいずれかの形式でトークン URL を入力します。
	▪ グローバル
	`https://login.microsoftonline.com/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ 米国政府
	`https://login.microsoftonline.us/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ 中国
	`https://login.partner.microsoftonline.cn/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ ドイツ
	`https://login.microsoftonline.de/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	
	<tenantid> は [事前準備 (Before you bigin)] セクションに記載されている Azure クライアントアプリケーションのテナント ID です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

c. [接続の作成とテスト **(Create and test connection)]** を選択します。

d. 接続テストが完了したら、[続行] を選択します。

7. オプション: 接続の構成プロパティを設定します。

> **注:**
> この手順をスキップするには、[構成プロパティを設定 **(Set configuration properties)]** アクティビティで [続行] を選択します。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[構成プロパティを設定 **(Set configuration properties)]** アクティビティを選択します。

b. プロパティの詳細を入力します。

Azure API Management 構成プロパティ

プロパティ	説明
Azure API 管理接続	
ディスカバリースコープ	Azure クライアントアプリケーションのディスカバリースコープ。使用可能なオプションは、次のとおりです。 管理グループ ServiceNowサービスアカウントがAzure管理グループ内のデータにアクセスできる場合は、[管理グループ] を選択します。 サブスクリプション ServiceNowサービスアカウントがAzureサブスクリプション内のデータにのみアクセスできる場合は、[サブスクリプション] を選択します。
サブスクリプション	
サブスクリプション ID	Azure API 管理 サービスのサブスクリプション ID サブスクリプション ID が複数ある場合は、カンマで区切ります。ディスカバリースコープが [サブスクリプション] に設定されていて、このフィールドを空白のままにすると、認証情報内の指定されたテナントのすべてのサブスクリプションが検出されます。
管理グループ	
管理グループ ID	Azure API 管理 サービスの管理グループ ID。 管理グループが複数ある場合は、カンマで区切ります。
ネストされたグループのサブスクリプションを取得	管理グループがディスカバリースコープとして設定されている場合に、ネストされたすべての子サブスクリプションからデータを取得できるようにするオプション。 ネストされた子サブスクリプションを除外するには、このプロパティを無効にします。
オプションの除外構成	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
Azure API 管理接続	
ExcludeServices	接続から除外する必要がある Azure API 管理 サービス。 サービスが複数ある場合は、カンマで区切ります。*ExcludeServices* プロパティにリストされているものを除くすべてのゲートウェイがフェッチされます。
ResourceGroups	Azure API 管理 サービスのリソースグループ名。 リソースグループが複数ある場合は、名前をカンマで区切ります。このフィールドを空のままにすると、コネクタ内のデータソースは、使用可能なすべてのリソースグループからデータをインポートします。
使用状況データの構成	
使用状況データの収集	使用状況データ収集を有効にして、指定された期間の API 使用状況データを取得するオプション。

c. **[Continue** (続行)] を選択します。

8. 定期的にデータをインポートするようにインポートスケジュールを構成します。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)]** アクティビティを選択します。

b. [スケジュール済みインポートをインポート] リストで [親スケジュール済みデータインポート] を展開して、接続に関連付けられた **API Management** サービス のインポートスケジュールを選択します。

> **注:**
> 接続名には、スケジュール名のプリフィックスが付きます。

c. [インポートスケジュールの構成] ダイアログボックスで、[アクティブ] チェックボックスをオンにして、実行スケジュールと時間の詳細を入力します。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

d. **[Save** (保存)] を選択します。
または、[今すぐ実行] を選択して、インポートスケジュールをすぐに実行します。

e. **[Continue** (続行)] を選択します。

9. プレイブックの [セットアップ] ステージで、[接続の作成を確認] アクティビティを選択して、接続が作成されたかどうかを確認します。

次のタスク
[すべての接続を表示 **(View all connections)]** を選択して、接続の詳細を確認します。作成された接続が [インストール済み接続 (Installed connections)] リストに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

Azure API Management の API サービスグラフコネクタ

Azure API Management の API サービスグラフコネクタデータを格納するためのターゲットテーブル

ガイド付きセットアップを使用して **Azure API Management** の **API** サービスグラフコネクタ を構成します

Azure API 管理 データを CMDB にプルするようにスケジュール済みインポートジョブを設定します。

始める前に

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

依存関係と要件：

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。「Integration Commons for CMDB」を参照してください。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。
- ITOM ディスカバリーライセンスプラグイン (com.snc.itom.discovery.license)。このプラグインを有効にする必要があります。
- ITOM Licensing プラグイン (com.snc.itom.license)。「Request Discovery」を参照してください。

Azure アドミニストレーターから OAuth 認証情報を取得します。次の詳細情報をメモします。

- アプリケーション (クライアント) ID
- クライアントシークレット
- ディレクトリー (テナント) ID
- 接続 URL

必要なロール：admin

手順

1. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを Azure API Management の API サービスグラフコネクタ アプリケーションに設定します。
   詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。
2. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Azure API** 管理 > セットアップ.
3. Azure API Management の API サービスグラフコネクタ ページで、[クイックスタート] オプションが選択されていることを確認し、[続行] を選択します。
4. Azure API 管理 アプリケーションに要求を送信するための認証情報を構成します。

   a. [Azure API Management の API サービスグラフコネクタ] ページの [接続と認証情報の構成] セクションで、[開始] を選択します。

   b. 接続を構成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

i. タスク [Azure 認証情報を構成 (Configure Azure authentication credentials)] を選択します。

ii. [ここをクリック] を選択して、別のブラウザタブで [接続] ページを開きます。

iii. Azure API Management 接続の [編集] を検索して選択します。

iv. [接続を編集 (Edit Connection)] ウィンドウの [接続情報 (Connection Information)] セクションで、フィールドに入力します。

接続情報

フィールド	説明
Azure API Management 接続名	Azure API 管理接続レコードを識別する名前です。 Azure API Management 接続がデフォルトの認証情報エイリアス名です。複数の Azure API Management インスタンスを追加することができます。ただし、デフォルトの接続名は変更しないようにしてください。

接続 URL	Azure API 管理 サービスに接続するベース URL。
	
	Azure クライアントアプリケーションのリージョンに基づいて、次のいずれかの形式で URL を入力します。
	▪ グローバル
	`https://management.azure.com`
	▪ 米国政府
	`htttps://management.usgovcloudapi.net`
	▪ 中国
	`https://management.chinacloudapi.cn`
	▪ ドイツ
	`https://management.microsoftazure.de/`

v. [接続を編集 (Edit Connection)] ウィンドウの [認証情報 (Credential Information)] セクションで、フィールドに入力します。

認証情報

フィールド	説明
OAuth クライアント ID	[事前準備 (Before you bigin)] セクションに記載されている Azure クライアントアプリケーションのアプリケーション (クライアント) ID。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
OAuth クライアントシークレット	[事前準備 (Before you bigin)] セクションに記載されている Azure クライアントアプリケーションのクライアントシークレット。

OAuth トークン URL	Azure クライアントアプリケーションのトークン URL。
	
	Azure クライアントアプリケーションの地域に基づいて、次のいずれかの形式でトークン URL を入力します。
	▪ グローバル
	`https://login.microsoftonline.com/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ 米国政府
	`https://login.microsoftonline.us/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ 中国
	`https://login.partner.microsoftonline.cn/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ ドイツ
	`https://login.microsoftonline.de/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	
	<tenantid> は [事前準備 (Before you bigin)] セクションに記載されている Azure クライアントアプリケーションのテナント ID です。

自動翻訳

vi. **[OAuth** トークンを編集して取得] を選択します。

vii. [更新] を選択します。

viii. OAuth トークンフローが正常に完了したら、ガイド付きセットアップページに戻り、[完了としてマーク **(Mark as complete)]** チェックボックスをオンにして [Azure 認証情報を構成 (Configure Azure authentication credentials)] タスクを完了し、[続行] を選択します。

c. Azure API 管理 を介して Azure リソースを管理するための接続を構成します。

i. [プロパティを構成] タスクを選択します。

ii. [サービスグラフ接続のプロパティ] 関連リストで、プロパティの値を入力します。

サービスグラフ接続のプロパティ

プロパティ	説明
CollectionPeriod(日数)	API 使用状況データを収集する期間 (日数)。
使用状況データの収集	指定した期間の API 使用状況データを取得するには、使用状況データ収集を有効にします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
ディスカバリースコープ	Azure クライアントアプリケーションのディスカバリースコープ。使用可能なオプションは、次のとおりです。 管理グループ ServiceNowサービスアカウントがAzure管理グループ内のデータにアクセスできる場合は、[管理グループ] を選択します。 サブスクリプション ServiceNowサービスアカウントがAzureサブスクリプション内のデータにのみアクセスできる場合は、[サブスクリプション] を選択します。
ExcludeServices	接続から除外する必要がある Azure API 管理 サービス。 サービスが複数ある場合は、カンマで区切ります。*`ExcludeServices`* プロパティにリストされているものを除くすべてのゲートウェイがフェッチされます。
GetNestedGroupSubscriptions	管理グループがディスカバリースコープとして設定されている場合に、ネストされたすべての子サブスクリプションからデータを取得できるようにします。 ネストされた子サブスクリプションを除外するには、プロパティを `false` に設定します。
ManagementGroupId	Azure API 管理 サービスの管理グループ ID。 管理グループが複数ある場合は、カンマで区切ります。
パーティションサイズ	並列ロードが有効になっている場合の Azure マネージド API のパーティションサイズ。 0 より大きい数値を受け入れます。空のままにすると、値が自動的に計算されます。
ResourceGroups	Azure API 管理 サービスのリソースグループ名。 リソースグループが複数ある場合は、名前をカンマで区切ります。このフィールドを空のままにすると、コネクタ内のデータソースは、使用可能なすべてのリソースグループからデータをインポートします。
SubscriptionId	Azure API 管理 サービスのサブスクリプション ID サブスクリプション ID が複数ある場合は、カンマで区切ります。ディスカバリースコープが [サブスクリプション] に設定されていて、このフィールドを空白のままにすると、認証情報内の指定されたテナントのすべてのサブスクリプションが検出されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヒント:
プロパティ値を入力するには、ダブルクリック (またはキーボードショートカットを使用) して、プロパティの [値] セルに値を入力します。

iii. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして [プロパティの構成] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

d. 接続をテストします。

i. [テスト接続] タスクを選択します。

ii. [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

接続のテストには少し時間がかかる場合があります。ページが更新され、テスト結果が表示されます。

iii. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されている場合は、[更新] を選択します。

いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。

iv. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[テスト接続] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

5. オプション: 複数の Azure API 管理 インスタンスと統合します。

a. [Azure API Management の API サービスグラフコネクタ] ページの [複数のインスタンスを追加] セクションで [開始] を選択します。

b. 新しい Azure API 管理接続のデータソースの作成を有効にします。

i. データソース [sys_data_source] テーブルの編集権限があることを確認します。

ii. [データソースアクセスを更新] タスクを選択します。

iii. レコードを編集するには、アプリケーションピッカーから [グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

iv. 別のタブで表示される [データソース] フォームの [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスをオンにします。

v. [更新] を選択します。

vi. アプリケーションピッカーを使用して、**API Service Graph Connector for Azure API Management** アプリケーションスコープを選択します。

vii. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[データソースアクセスを更新] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

c. 新しい Azure API 管理接続のスケジュール済みインポートジョブの作成を有効にします。

i. 予定されているデータインポート [scheduled_import_set] テーブルの編集権限があることを確認してください。

ii. [予定されているデータインポートアクセスを更新] タスクを選択します。

iii. レコードを編集するには、アプリケーションピッカーから [グローバル] アプリケーションスコープを選択します。

iv. [予定されているデータインポート] フォームの [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスをオンにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

v. [更新] を選択します。

vi. アプリケーションピッカーを使用して、**API Service Graph Connector for Azure API Management** アプリケーションスコープを選択します。

vii. [完了としてマーク **(Mark as complete)]** チェックボックスをオンにして、[予定されているデータインポートアクセスを更新] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

d. データソース [sys_data_source] テーブルと予定されているデータインポート [scheduled_import_set] テーブルのキャッシュをクリアします。

i. [データソースおよび予定されているデータインポートテーブルのキャッシュをクリア] タスクを選択します。

ii. バックグラウンドスクリプトページの [スクリプトを実行] テキストボックスに、次のスクリプトを入力します。

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");
GlideTableManager.invalidateTable("scheduled_import_set");
GlideCacheManager.flushTable("scheduled_import_set");
GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

iii. グローバルスコープでバックグラウンドスクリプトを実行するには、[スクリプトを実行] を選択します。

スクリプトの実行には数分かかる場合があります。

iv. スクリプトが実行されたら、[閉じる] を選択します。

v. アプリケーションピッカーを使用して、**API Service Graph Connector for Azure API Management** アプリケーションスコープを選択します。

vi. [データソースおよび予定されているデータインポートテーブルのキャッシュをクリア] タスクで、[完了としてマーク] を選択して、完了に設定します。

e. 新しい Azure API 管理 インスタンスに別の接続を追加します。

i. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープが **API Service Graph Connector for Azure API Management** アプリケーションに設定されていることを確認します。

ii. [別の接続を追加] タスクを選択し、[ここをクリック] を選択します。

iii. 新しいブラウザタブで開かれた [接続] ページで、[接続を追加] を選択します。

iv. [接続を作成] ウィンドウで、接続、認証情報、およびサブスクリプション ID の詳細を入力します。

v. **[OAuth** トークンを作成して取得] を選択します。

vi. [接続] ページを閉じて、ガイド付きセットアップページタブに戻ります。

vii. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[別の接続を追加] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

f. 新しい接続のプロパティを追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

i. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープが **API Service Graph Connector for Azure API Management** アプリケーションに設定されていることを確認します。

ii. [プロパティを新しい接続に追加 (Add Properties to New Connections)] タスクを選択します。

iii. [名前] 列から、ステップ 5.e で作成した接続名を選択します。

iv. [サービスグラフ接続のプロパティ] 関連リストで、プロパティの値を入力します。

(Optional) プロパティの詳細については、「4.c.ii」を参照してください。

> ヒント:
> プロパティ値を入力するには、ダブルクリック (またはキーボードショートカットを使用) して、プロパティの [値] セルに値を入力します。

v. [完了としてマーク **(Mark as complete)**] チェックボックスをオンにして、[プロパティを新しい接続に追加 (Add Properties to New Connections)] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

g. 新しい接続をテストします。

i. [新しい接続をテスト] タスクを選択します。

ii. [名前] 列から、ステップ 5.e で作成した接続名を選択します。

iii. [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

接続のテストには少し時間がかかる場合があります。ページが更新され、テスト結果が表示されます。

iv. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されている場合は、[更新] を選択します。

いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。

v. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[新しい接続をテスト] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

6. Azure API 管理 データをインポートするためのスケジュール済みジョブを構成します。

a. [Azure API Management の API サービスグラフコネクタ] ページの [スケジュール済みインポートジョブを設定 (Set up Scheduled Import Jobs)] セクションで、[開始] を選択します。

b. **API Management** サービスのスケジュール済みジョブを選択します。
複数のインスタンスをセットアップする場合は、ステップ 5.e の接続で作成されたスケジュール済みインポートを選択します。

c. [予定されているデータインポート] フォームで、フィールド値を確認します。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

d. [アクティブ] チェックボックスをオンにして、スケジュール済みジョブをアクティブ化します。

e. [実行] フィールドで、[定期的] を選択して、ジョブの実行頻度を指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

f. [更新] を選択します。

g. [完了としてマーク] チェックボックスをオンにして、[スケジュール済みインポートジョブを設定 (Set up Scheduled Import Jobs)] タスクを完了に設定し、[続行] を選択します。

7. Azure API Management の API サービスグラフコネクタページで、[完了] を選択して変更を保存します。
8. [セットアップの完了] ダイアログボックスで、[完了] を選択してセットアップを完了します。
9. 表示されるメッセージボックスで、 [完了] を選択します。

Azure API Management の API サービスグラフコネクタデータを格納するためのターゲットテーブル

接続の設定が完了したら、 Azure API 管理 アプリケーションから定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] クラスと他の非 CMDB クラスを拡張したテーブルに保存されます。

クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]

クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
アカウント ID	account_id
名前	name
オブジェクト ID	object_id
データセンタータイプ	datacenter_type
運用ステータス	operational_status

クラウドサービスアカウント用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
クラウドサービスアカウント [cmdb_ci_cloud_service_account]	Contains::Contained by	リソースグループ [cmdb_ci_resource_group]

Azure サブスクリプション [cmdb_ci_azure_subscription]

Azure サブスクリプション [cmdb_ci_azure_subscription] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
運用ステータス	operational_status

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Azure API Management [cmdb_ci_azure_api_mgmt]

Azure API Management [cmdb_ci_azure_api_mgmt] テーブルの次の属性は、収集されたデータに基づいて設定されます。

属性ラベル	属性名
ID	id
名前	name
完全修飾ドメイン名	fqdn
ゲートウェイ URL	gateway_url
運用ステータス	operational_status
バージョン	バージョン

Azure API Management 用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Azure API Management [cmdb_ci_azure_api_mgmt]	Provides::Provided by	API 製品バンドル [cmdb_ci_api_product_bundle]
Azure API Management [cmdb_ci_azure_api_mgmt]	Provides::Provided by	API コンシューマー サブスクリプション [cmdb_ci_api_consumer_subscription]
Azure API Management [cmdb_ci_azure_api_mgmt]	Uses::Used by	DNS エイリアス [cmdb_ci_dns_alias]
Azure API Management [cmdb_ci_azure_api_mgmt]	Provides::Provided by	マネージド API [cmdb_ci_managed_api]
Azure API Management [cmdb_ci_azure_api_mgmt]	参照	API コンシューマー [api_consumer]

リソースグループ [cmdb_ci_resource_group]

リソースグループ [cmdb_ci_resource_group] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
名前	name
オブジェクト ID	object_id
運用ステータス	operational_status

DNS エイリアス [cmdb_ci_dns_alias]

DNS エイリアス [cmdb_ci_dns_alias] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
名前	name

マネージド **API [cmdb_ci_managed_api]**

マネージド API [cmdb_ci_managed_api] テーブルの次の属性は、収集されたデータに基づいて設定されます。

属性ラベル	属性名
ID	id
マイナーバージョン	minor_version
名前	name
バージョン	version
ベース URL	base_url
相関 ID	correlation_id
説明	short_description
完全修飾ドメイン名	fqdn
運用ステータス	operational_status
タイプ	type
Life Cycle Stage Status (ライフサイクルステージステータス)	life_cycle_stage_status
Life Cycle Stage (ライフサイクルステージ)	life_cycle_stage
モデル ID	model_id

マネージド **API** 用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
マネージド API [cmdb_ci_managed_api]	Uses::Used by	API フロントエンド [cmdb_ci_api_frontend]
マネージド API [cmdb_ci_managed_api]	Uses::Used by	API バックエンド [cmdb_ci_api_backend]
マネージド API [cmdb_ci_managed_api]	Uses::Used by	API コンシューマーサブスクリプション [cmdb_ci_api_consumer_subscription] **注:** 検出されたスコープ [discovered_scope] 属性値が api に設定されている場合にのみ適用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

API フロントエンド [cmdb_ci_api_frontend]

API フロントエンド [cmdb_ci_api_frontend] テーブルの次の属性は、収集されたデータに基づいて設定されます。

属性ラベル	属性名
API マイナーバージョン	api_minor_version
API バージョン	api_version
ホスト	host
メソッド	method
パス	path
URL	url
説明	short_description
名前	name
運用ステータス	operational_status

API フロントエンド用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
API フロントエンド [cmdb_ci_api_frontend]	Use End Point To::Use End Point From	API バックエンド [cmdb_ci_api_backend]

API バックエンド [cmdb_ci_api_backend]

API バックエンド [cmdb_ci_api_backend] テーブルの次の属性は、収集されたデータに基づいて設定されます。

属性ラベル	属性の名前
ホスト	host
ID	ID 注: GraphQL API にのみ適用されます。
メソッド	メソッド 注: GraphQL API にのみ適用されます。
パス	path
URL	url
名前	name
運用ステータス	operational_status

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

API コンシューマー [api_consumer]

API コンシューマー [api_consumer] テーブルの次の属性は、収集されたデータに基づいて設定されます。

属性ラベル	属性名
ID	ID
検出された状況	discovered_state
メール	メール
プロバイダー	プロバイダー
登録日	registration_date
ユーザー名	ユーザー名

API 製品バンドル [cmdb_ci_api_product_bundle]

API 製品バンドル [cmdb_ci_api_product_bundle] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性名
ID	ID
検出されたアクセスタイプ	discovered_access_type
検出された承認タイプ	discovered_approval_type
検出された状況	discovered_state
名前	name
運用ステータス	operational_status

API 製品バンドル用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
API 製品バンドル [cmdb_ci_api_product_bundle]	Contains::Contained by	マネージド API [cmdb_ci_managed_api]
API 製品バンドル [cmdb_ci_api_product_bundle]	Used by::Uses	API コンシューマーサブスクリプション [cmdb_ci_api_consumer_subscription]

API コンシューマーサブスクリプション [cmdb_ci_api_consumer_subscription]

API コンシューマーサブスクリプション [cmdb_ci_api_consumer_subscription] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性名
ID	ID
作成日	creation_date

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性名
検出された範囲	discovered_scope
名前	名前
Sys ID	sys_id
API コンシューマー	api_consumer
運用ステータス	operational_status

API コンシューマーサブスクリプション用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
API コンシューマーサブスクリプション [cmdb_ci_api_consumer_subscription]	参照	API コンシューマーアクセス [api_consumer_access]

キー値 [cmdb_key_value]

キー値 [cmdb_key_value] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
キー	key
値	値

API コンシューマーアクセス [api_consumer_access]

API コンシューマーアクセス [api_consumer_access] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
API コンシューマー	api_consumer
アクセスタイプ	access_type
API 製品バンドル	api_product_bundle
状況	state
API コンシューマーサブスクリプション	api_consumer_subscription
API	api
有効期間終了日	valid_to

Azure API Management の API サービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリに含まれている共通接続フレームワークを使用することで、単一のビューで Azure API Management の API サービスグラフコネクタ の接続詳細情報にアクセスできます。

CCF を使用すると、 Azure API Management の API サービスグラフコネクタ で使用されるすべての接続にアクセスできます。接続の詳細には、接続エイリアス、接続のプロパティ、データソース、および接続に関連付けられたスケジュール設定済みデータインポートが含まれます。接続をテス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

トすることもできます。詳細については、次を参照してください。 の接続の詳細へのアクセス サービスグラフコネクタ.

Azure API 管理 接続の詳細へのアクセス

Azure API Management の API サービスグラフコネクタ用に構成された Azure API 管理 接続の詳細にアクセスします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Azure API** 管理 > 接続.
2. [サービスグラフ接続] リストの [名前] 列から接続を選択します。
3. [サービスグラフ接続] ページで、接続名やエイリアスなどの接続の詳細を表示します。
4. 関連リストを選択すると、接続のさらなる詳細が表示されます。
5. オプション: [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

Kong Gateway® の API サービスグラフコネクタ

ServiceNow Kong Gateway の API サービスグラフコネクタを使用して、Kong Gatewayアプリケーションから API の詳細を 構成管理データベース (CMDB).

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

主な機能

正規化されたデータモデルにデータをインポートして、他のテクノロジー間での一貫性を確保します。

サポートされている ServiceNow のバージョン

- Washington DC
- Xanadu
- Yokohama

ユースケース

Kong Gateway の API サービスグラフコネクタを使用して、次のことができます。

- 公開された API とバックエンド API のエンドツーエンドのインベントリを管理し、どの API が誰によって公開され、誰に使用されているかを特定します。
- 顧客向けエンドポイントから基盤となるサービスまで API を追跡して、サービスの変更や障害が生じたときに影響を受けるエンドポイントを特定し、報告された問題のインシデントを作成します。
- API エンドポイントに関連する脆弱性とセキュリティインシデントに対処し、コンプライアンス要件を作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コネクタの接続の構成

コネクタの接続は、CMDB ワークスペースのSGC セントラルビューを使用して設定できます。SGC セントラルビューを使用すると、コネクタを検出してインストールし、接続の作成、編集、監視、デバッグのライフサイクル全体を効果的に管理できます。SGC セントラルを使用してコネクタを設定するには、「SGC セントラル を使用して Kong Gateway の API サービスグラフコネクタを構成する」を参照してください。

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

データマッピング

Kong Gateway データソースのデータは、強力な変換エンジン (RTE) を使用してマッピングされ、CMDB 構成アイテム (CI) クラス定義に変換されます。データは、識別および調整エンジン (IRE) を使用して CMDB に挿入されます。

接続の設定が完了したら、 Kong Gateway アプリケーションから定期的にデータをプルするように統合を構成できます。

次の表に、Kong Gateway アプリケーションの CI クラスおよび非CMDBクラスCMDBとして、データソースの実行順序、ステージングテーブル、およびターゲットテーブルを示します。

Kong Gateway のデータマッピング

データソース	ステージングテーブル	ターゲットテーブル
SG-Kong Gateway	SG-Kong Gateway [sn_kong_integ_sg_kong_gateway]	Kong Gateway
SG-Kong ワークスペース	SG-Kong ワークスペース [sn_kong_integ_sg_kong_workspaces]	Kong ワークスペース
SG-Kong ロードバランサー	SG-Kong ロードバランサー [sn_kong_integ_sg_kong_lbs]	Kong ロードバランサー
SG-Kong ターゲット	SG-Kong ターゲット [sn_kong_integ_sg_kong_targets]	Kong ターゲット キー値
SG-Kong サービス	SG-Kong サービス [sn_kong_integ_sg_kong_services]	マネージド API API バックエンド キー値
SG-Kong ルート	SG-Kong ルート [sn_kong_integ_sg_kong_routes]	API フロントエンド
SG-Kong コンシューマー	SG-Kong コンシューマー [sn_kong_integ_sg_kong_consumers]	API コンシューマー
SG-Kong プラグイン	SG-Kong プラグイン [sn_kong_integ_sg_kong_plugins]	API ポリシー

Kong Gateway アプリケーションからデータをプルしたときにデータが保存される場所の詳細については、「Kong Gateway の API サービスグラフコネクタデータを格納するためのターゲットテーブル」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

統合ハブ ETL アプリを使用して、データマップを表示できます。詳細については、「統合ハブ ETL」を参照してください。

SGC セントラル を使用して Kong Gateway の API サービスグラフコネクタを構成する

Kong Gateway データを 構成管理データベース (CMDB) にプルするようにスケジュール済みインポートジョブを設定します。

始める前に
ServiceNow Store から Kong Gateway の API サービスグラフコネクタ バージョン 2.0.0 以降をインストールします。 インストール手順 ServiceNow Store については、「 ServiceNow Store アプリケーションのインストール 」を参照してください。

必要なロール：admin

このタスクについて
オンボーディングコネクタのプレイブックエクスペリエンスは、CMDB ワークスペースのSGC セントラルでアクティブ化されます。SGC セントラル アプリケーションを構成するには「SGC セントラルの構成」を参照し、プレイブックの操作方法の詳細については「プレイブックの操作 」を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [概要] ページで、[接続を作成] を選択します。

   ヒント:
   または、 [すべての接続] ページで [接続を作成] を選択することもできます。

4. [接続を作成] ウィンドウで、Kong コネクタタイプを選択し、[接続を作成] を選択します。
5. コネクタを使用して初めて接続を設定するときは、最初の前提条件を満たしてください。

   注:
   この手順は、初回セットアップ時にのみ必要です。「で接続を作成するときに初期セットアップタスクを実行する SGC セントラル」を参照してください。

6. 接続を作成する認証タイプのテンプレートを選択します。

   a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)**] ステージで、[エイリアステンプレートを選択 **(Select alias template)**] アクティビティを選択します。

   b. テンプレートタイプを選択します。
      - **Kong RBAC** 認証:トークンベースの認証を使用する場合に選択します。
      - **Kong** ベーシック認証:ベーシック認証を使用する場合に選択します。

7. 接続の詳細を入力し、Kong Gateway データをインポートするための API 接続をテストします。

   a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)**] ステージで、[接続を構成してテスト **(Configure and test connection)**] アクティビティを選択します。

   b. フォームのフィールドに入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

[接続を構成してテスト **(Configure and test connection)**] フォーム

フィールド	説明
接続名	Kong Gateway接続レコードを識別する名前です。
ホスト名	*`Kong Admin`* API サーバーの管理 URL アドレス。
プロトコル	クライアントと Kong サーバー間の安全な通信を確保する接続に使用されるプロトコル。
デフォルトポートを上書き	*`Kong Admin`* API によって使用されるポート。
API キー	Kong Gateway サービスに接続するための認証シークレット。このフィールドは、[エイリアステンプレートを選択] アクティビティで **Kong RBAC** 認証が選択されている場合にのみ表示されます。
ユーザー名	*`Kong Gateway Admin`* API への要求を認証するために必要なユーザー名。このフィールドは、[エイリアステンプレートを選択] アクティビティで **Kong** ベーシック認証が選択されている場合にのみ表示されます。
パスワード	要求の認証に必要なユーザー名に関連付けられたパスワード。このフィールドは、[エイリアステンプレートを選択] アクティビティで **Kong** ベーシック認証が選択されている場合にのみ表示されます。

c. [接続の作成とテスト **(Create and test connection)**] を選択します。

d. 接続テストが完了したら、[続行] を選択します。

8. オプション: 接続の構成プロパティを設定します。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)**] ステージで、[構成プロパティを設定 **(Set configuration properties)**] アクティビティを選択します。

b. [*`Exclude workspaces`*] フィールドに、インポートから除外する必要があるワークスペースを入力します。

(Optional) ワークスペースが複数ある場合は、カンマで区切ります。たとえば、workspace1,workspace2 のようにします。このフィールドを空のままにすると、コネクタ内のデータソースはすべてのワークスペースからデータをインポートします。

c. Kong Gatewayサービスからタグを取り込むには、[タグのインポート] チェックボックスをオンにします。
選択した場合、[タグ値セパレーター] フィールドでタグのキーと値のペアのセパレーターを指定します。選択しない場合、タグはフェッチされません。

d. [タグ値セパレーター] フィールドで、タグのキーと値のセパレーターを入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

たとえば、タグ値の区切り文字が `=` に設定されている場合、タグ `env=prod` は、 `env` をキーとして、 `prod` を値として保存されます。

空のままにすると、タグは取り込まれません。

e. **[Continue** (続行)] を選択します。

9. 定期的にデータをインポートするようにインポートスケジュールを構成します。

a. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)]** アクティビティを選択します。

b. [インポートスケジュールの構成 **(Configure import schedule)]** を選択します。

c. [スケジュールをインポート] リストで [親スケジュール済みデータインポート] を展開して、**SG-Kong Gateway** のインポートスケジュールを選択します。

d. [インポートスケジュールの構成] ダイアログボックスで、[アクティブ] チェックボックスをオンにして、実行スケジュールと時間の詳細を入力します。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

e. **[Save** (保存)] を選択します。
または、[今すぐ実行] を選択して、インポートスケジュールをすぐに実行します。

f. **[Continue** (続行)] を選択します。

10. プレイブックの [セットアップ **(Setup)]** ステージで、[接続のセットアップの確認 **(Confirm connection setup)]** アクティビティを選択して、接続が構成されているかどうかを確認します。

次のタスク
[すべての接続を表示 **(View all connections)]** を選択して、接続の詳細を確認します。構成された接続が [インストール済み接続 (Installed connections)] リストに表示されます。

関連情報

Kong Gateway の API サービスグラフコネクタ

Kong Gateway の API サービスグラフコネクタデータを格納するためのターゲットテーブル

ガイド付きセットアップを使用した **Kong Gateway** の **API** サービスグラフコネクタの構成

Kong Gateway データを 構成管理データベース (CMDB) にプルするようにスケジュール済みインポートジョブを設定します。

始める前に

重要:
ガイド付きセットアップ方法は廃止されるため、構成の問題がない限り、CMDB ワークスペースSGC セントラルビューを使用してコネクタの接続を構成します。

依存関係と要件：

- 自動的にインストールされる CMDB 共通統合ストアアプリ。「Integration Commons for CMDB」を参照してください。
- 自動的にインストールされる CMDB CI クラスモデルストアアプリ。「CMDB CI クラスモデル」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- ITOM ディスカバリーライセンスプラグイン (com.snc.itom.discovery.license)。このプラグインを有効にする必要があります。
- ITOM Licensing プラグイン (com.snc.itom.license)。「Request Discovery」を参照してください。

ベーシック認証の場合は、 *Kong Gateway Admin* API への要求を認証するために必要なユーザー名とパスワードを取得します。

トークンベースの認証の場合は、 Kong Gateway サービスに接続するための API キーを取得します。

必要なロール：admin

手順

1. アプリケーションピッカーを使用して、アプリケーションスコープを Kong Gateway の API サービスグラフコネクタ アプリケーションに設定します。
   詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。
2. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Kong** ゲートウェイ > セットアップ.
3. 認証タイプ、認証情報、および HTTP 接続の詳細を構成します。

   a. [Kong Gateway Integration with CMDB] ページの [接続と資格情報の構成] セクションで、[開始] を選択します。

   b. 認証タイプを構成します。
      i. [認証の種類を設定する] タスクで、[構成] を選択します。
      ii. *Auth Type*プロパティを次のいずれかの値に設定します。
         - Basic:ユーザー名とパスワードを使用するベーシック認証。
         - トークン:ユーザー名とパスワードを使用してトークンを取得するトークンベースの認証。
      iii. **[Update** (更新)] を選択します。
      iv. [完了としてマーク] を選択して、[認証タイプを設定] タスクを完了に設定します。

   c. *Kong Gateway* 管理 API に要求を送信するために使用する認証情報を構成します。
      i. [接続の構成] タスクで、[構成] を選択します。
      ii. 認証タイプに基づいて、接続タイプを選択します。
         - ベーシック認証の場合は、[接続] ページで **[Kong** ベーシック認証] を検索して選択し、[詳細の表示] を選択します。
         - トークンベースの認証の場合は、[接続] ページで **[Kong RBAC** 認証] を検索して選択し、[詳細の表示] を選択します。
      iii. デフォルトで利用可能なベーシック認証の詳細を編集します。

         注:
         トークンベースの認証を使用する場合は、この手順をスキップします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. [接続を編集 (Edit Connection)] ウィンドウの [接続情報 (Connection Information)] セクションで、フィールドに入力します。

接続情報

フィールド	説明
接続名	Kong Gateway接続レコードを識別する名前です。 `Kong ベーシック認証` がデフォルトの接続名です。複数の Kong Gateway インスタンスを追加できます。ただし、デフォルトの接続名は変更しないようにしてください。
ホスト名	Kong Gateway インスタンスへのアクセスに使用されるターゲットドメイン名または IP アドレス。
プロトコル	クライアントと Kong サーバー間の安全な通信を確保する接続に使用されるプロトコル。このフィールドは自動的に https に設定されます。有効な値は次のとおりです。 ▪ http ▪ https
デフォルトポートを上書き	*`Kong Admin`* API によって使用されるポート。

2. [接続を編集 (Edit Connection)] ウィンドウの [認証情報 (Credential Information)] セクションで、フィールドに入力します。

認証情報

フィールド	説明
ユーザー名	「事前準備」セクションに記載されている、Kong ゲートウェイ管理 API への要求を認証するために必要なユーザー名。
パスワード	「事前準備」セクションに記載されている、要求の認証に必要なユーザー名に関連付けられたパスワード。

3. [接続を編集] を選択します。

iv. デフォルトで利用可能なトークンベースの認証の詳細を編集します。

> **注:**
> ベーシック認証を使用する場合は、この手順をスキップします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. [接続を編集 (Edit Connection)] ウィンドウの [接続情報 (Connection Information)] セクションで、フィールドに入力します。

接続情報

フィールド	説明
接続名	Kong Gateway接続レコードを識別する名前です。 `Kong RBAC 認証` がデフォルトの接続名です。複数の Kong Gateway インスタンスを追加できます。ただし、デフォルトの接続名は変更しないようにしてください。
ホスト名	Kong Gateway インスタンスへのアクセスに使用されるターゲットドメイン名または IP アドレス。
プロトコル	クライアントと Kong サーバー間の安全な通信を確保する接続に使用されるプロトコル。このフィールドは自動的に https に設定されます。有効な値は次のとおりです。 ▪ http ▪ https
デフォルトポートを上書き	*`Kong Admin`* API によって使用されるポート。

2. [接続を編集] ウィンドウの [認証情報] セクションの [**API** キー] フィールドに、[事前準備] セクションの説明に従って、Kong Gateway サービスに接続するための認証シークレットを入力します。
3. [接続を編集] を選択します。

v. [完了としてマーク] を選択して、[接続の構成] タスクを完了に設定します。

d. データ取得のスコープを制御するプロパティを構成します。

i. [構成プロパティを設定] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [サービスグラフ接続のプロパティ] 関連リストで、プロパティを設定します。

プロパティ

プロパティ	説明
ワークスペースを除外	除外するワークスペースの名前。このワークスペースのエンティティは、 Kong Gateway サービスに入力されません。 ワークスペースが複数ある場合は、カンマで区切ります。たとえば、`workspace1,workspace2` のようにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	このフィールドを空のままにすると、コネクタ内のデータソースはすべてのワークスペースからデータをインポートします。
タグのインポート	Kong Gateway サービスから取り込むタグ。 タグが複数ある場合は、カンマで区切ります。 指定する場合は、 *Tags Value Separator* プロパティにタグのキーと値のペアの区切り文字を入力します。指定しない場合、タグはフェッチされません。
タグ値セパレーター	タグのキーと値のセパレーター。 たとえば、タグ値の区切り文字が `=` に設定されている場合、タグ `env=prod` は、 `env` をキーとして、 `prod` を値として保存されます。 空のままにすると、タグは取り込まれません。

注:
Auth Type、*Workspaces*、および*Load Balancers*のプロパティは自動的に入力されます。

iii. [完了としてマーク] を選択して、[構成プロパティを設定 (Set configuration properties)] タスクを完了に設定します。

e. 接続をテストします。

i. [テスト接続] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

接続のテストには少し時間がかかる場合があります。ページが更新され、テスト結果が表示されます。

iii. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されている場合は、[更新] を選択します。

いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。

iv. [完了としてマーク] を選択して、テスト接続タスクを完了に設定します。

4. オプション: 複数のインスタンスを追加します。

注:
複数のインスタンスを追加する必要がない場合は、この手順をスキップできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [CMDB との Kong Gateway 統合] ページの [複数のインスタンスを追加] セクションで、[開始] を選択します。

b. 新しい Kong Gateway 接続のデータソースの作成を有効にします。
   i. データソース [sys_data_source] テーブルの編集権限があることを確認してください。
   ii. [データソースアクセスを更新] タスクで、[構成] を選択します。
   iii. レコードを編集するには、アプリケーションピッカーから [グローバル] アプリケーションスコープを選択します。
   iv. [データソースアクセスを更新] フォームの [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスをオンにします。
   v. **[Update** (更新)] を選択します。
   vi. アプリケーションピッカーを使用して、 Kong Gateway の API サービスグラフコネクタ アプリケーションを選択します。
   vii. [完了としてマーク] を選択して、[データソースアクセスの更新] タスクを完了に設定します。

c. 新しい接続のデータソースを作成できるようにするには、データソース [sys_data_source] テーブルとテーブル [sys_db_object] テーブルのキャッシュをクリアします。
キャッシュをクリアするには：
   i. [キャッシュをクリア] タスクで、[構成] を選択します。
   ii. バックグラウンドスクリプトページの [スクリプトを実行] テキストボックスに、次のスクリプトを入力します。

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
    GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");
    GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
    GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

   iii. グローバルスコープでバックグラウンドスクリプトを実行するには、[スクリプトを実行] を選択します。

   スクリプトの実行には数分かかる場合があります。

   iv. スクリプトが実行されたら、[閉じる] を選択します。
   v. アプリケーションピッカーを使用して、 Kong Gateway の API サービスグラフコネクタ アプリケーションを選択します。
   vi. [完了としてマーク] を選択して、[キャッシュのクリア] タスクを完了に設定します。

d. 新しい接続を追加します。
   i. [別の接続を追加] タスクで、[構成] を選択します。
   ii. 認証タイプに基づいて、接続タイプを選択します。
      - 基本認証の場合は、[接続] ページで **[Kong** 基本認証] を検索して選択し、[接続の追加] を選択します。
      - トークンベースの認証の場合は、[接続] ページで **[Kong RBAC** 認証] を検索して選択し、[接続の追加] を選択します。
   iii. ベーシック認証の詳細を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
トークンベースの認証を使用する場合は、この手順をスキップします。

1. [接続を作成] ウィンドウの [接続情報] セクションで、フィールドに入力します。

接続情報

フィールド	説明
接続名	Kong Gateway接続レコードを識別する名前です。
ホスト名	Kong Gateway インスタンスへのアクセスに使用されるターゲットドメイン名または IP アドレス。
プロトコル	クライアントと Kong サーバー間の安全な通信を確保する接続に使用されるプロトコル。このフィールドは自動的に `https` に設定されます。有効な値は次のとおりです。 ▪ http ▪ https
デフォルトポートを上書き	*`Kong Admin`* API によって使用されるポート。

2. [接続を作成] ウィンドウの [認証情報] セクションで、フィールドに入力します。

認証情報

フィールド	説明
ユーザー名	「事前準備」セクションに記載されている、Kong ゲートウェイ管理 API への要求を認証するために必要なユーザー名。
パスワード	「事前準備」セクションに記載されている、要求の認証に必要なユーザー名に関連付けられたパスワード。

3. [接続を作成] を選択します。

iv. トークンベースの認証の詳細を入力します。

注:
ベーシック認証を使用する場合は、この手順をスキップします。

1. [接続を作成] ウィンドウの [接続情報] セクションで、フィールドに入力します。

接続情報

フィールド	説明
接続名	Kong Gateway接続レコードを識別する名前です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
ホスト名	Kong Gateway インスタンスへのアクセスに使用されるターゲットドメイン名または IP アドレス。
プロトコル	クライアントと Kong サーバー間の安全な通信を確保する接続に使用されるプロトコル。このフィールドは自動的に https に設定されます。有効な値は次のとおりです。 ▪ http ▪ https
デフォルトポートを上書き	*Kong Admin* API によって使用されるポート。

2. [接続を作成] ウィンドウの [認証情報] セクションの [**API** キー] フィールドに、「事前準備」セクションの説明に従って、Kong Gateway サービスに接続するための認証シークレットを入力します。
3. [接続を作成] を選択します。

v. [完了としてマーク] を選択して、[別の接続を追加] タスクを完了に設定します。

e. 新しい接続のプロパティを設定します。

i. [新しい接続の構成プロパティを設定] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [名前] 列から、新しい接続の接続レコードを選択します。

iii. [サービスグラフ接続のプロパティ] 関連リストで、プロパティを設定します。

プロパティ

プロパティ	説明
ワークスペースを除外	除外するワークスペースの名前。このワークスペースのエンティティは、 Kong Gateway サービスに入力されません。 ワークスペースが複数ある場合は、カンマで区切ります。たとえば、workspace1,workspace2 のようにします。このフィールドを空のままにすると、コネクタ内のデータソースはすべてのワークスペースからデータをインポートします。
タグのインポート	Kong Gateway サービスから取り込むタグ。 タグが複数ある場合は、カンマで区切ります。 指定する場合は、 *Tags Value Separator* プロパティにタグのキーと値のペアの区切り文字を入力します。指定しない場合、タグはフェッチされません。
タグ値セパレーター	タグのキーと値のセパレーター。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	(Optional) たとえば、タグ値の区切り文字が `=` に設定されている場合、タグ `env=prod` は、 `env` をキーとして、 `prod` を値として保存されます。 空のままにすると、タグは取り込まれません。

> **注:**
> *`Auth Type`、`Workspaces`、および`Load Balancers`のプロパティは自動的に入力されます。*

iv. **[Update** (更新)] を選択します。

v. [完了としてマーク] を選択して、[新しい接続の構成プロパティを設定 (Set configuration properties for new connection)] タスクを完了に設定します。

f. 新しい接続をテストします。

i. [新しい接続のテスト] タスクで、[構成] を選択します。

ii. [名前] 列から、新しい接続の接続レコードを選択します。

iii. [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

接続のテストには少し時間がかかる場合があります。ページが更新され、テスト結果が表示されます。

iv. [ステータス] フィールドが [成功] に設定されている場合は、[更新] を選択します。

いずれかのテストでエラーが発生した場合は、修正の提案に従ってください。

v. [完了としてマーク] を選択して、[新しい接続のテスト] タスクを完了に設定します。

g. 別のインスタンスを追加するには、 4.a から 4.f までの手順を繰り返します。

5. スケジュール済みインポートジョブを設定します。

a. [CMDB との Kong Gateway 統合] ページの [スケジュール済みインポートジョブを設定 (Set up scheduled import jobs)] セクションで、[開始] を選択します。

b. [スケジュール済みインポートの構成] タスクで、[構成] を選択します。

c. [名前] 列から、親のスケジュール済みジョブ **SG-Kong Gateway** を選択します。

d. [スケジュール設定済みデータインポート(Scheduled Data Import)] フォームで、スケジュール済みジョブのフィールド値を確認します。

詳細については、「Schedule a data import」を参照してください。

e. [アクティブ] チェックボックスをオンにして、SG-Kong Gateway スケジュール済みインポートをアクティブにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

f. [実行] フィールドで、[定期的] を選択して、ジョブの実行頻度を指定します。

g. **[Update** (更新)] を選択します。

h. [完了としてマーク] を選択して、[スケジュール済みインポートの構成] タスクを完了に設定します。

Kong Gateway の **API** サービスグラフコネクタデータを格納するためのターゲットテーブル

接続の設定が完了したら、 Kong Gateway アプリケーションから定期的にデータをプルするように統合を構成できます。データは、構成アイテム [cmdb_ci] クラスと他の非 CMDB クラスを拡張したテーブルに保存されます。

Kong Gateway [cmdb_ci_kong_gateway]

Kong Gateway [cmdb_ci_kong_gateway] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性名
ID	id
名前	name
アドミン URL	admin_url
データベース	database
説明	short_description
バージョン	version

Kong Gateway 用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kong Gateway [cmdb_ci_kong_gateway]	Provides::Provided by	Kong ロードバランサー [cmdb_ci_kong_lb]
Kong Gateway [cmdb_ci_kong_gateway]	Provides::Provided by	マネージド API [cmdb_ci_managed_api]
Kong Gateway [cmdb_ci_kong_gateway]	参照	Kong ワークスペース [kong_workspace]
Kong Gateway [cmdb_ci_kong_gateway]	参照	API ポリシー [api_policy]
Kong Gateway [cmdb_ci_kong_gateway]	参照	API コンシューマー [api_consumer]

Kong ワークスペース [kong_workspace]

Kong ワークスペース [kong_workspace] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性名
ID	id
名前	name
API ゲートウェイ	api_gateway

Kong ワークスペース用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kong ワークスペース [kong_workspace]	参照	Kong Gateway [cmdb_ci_kong_gateway]

API ポリシー [api_policy]

API ポリシー [api_policy] テーブルの次の属性は、収集されたデータに基づいて設定されます。

属性ラベル	属性名
フロントエンド	frontend
ID	id
アクティブ	active
名前	name
プロトコル	protocols
マネージド API	managed_api
コンシューマー	consumer
API ゲートウェイ	api_gateway

API ポリシー用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
API ポリシー [api_policy]	参照	Kong Gateway [cmdb_ci_kong_gateway]

API コンシューマー [api_consumer]

API コンシューマー [api_consumer] テーブルの次の属性は、収集されたデータに基づいて設定されます。

属性ラベル	属性名
ID	id
API ゲートウェイ	api_gateway
カスタム ID	custom_id
ユーザー名	ユーザー名

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

API コンシューマー用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
API コンシューマー [api_consumer]	参照	Kong Gateway [cmdb_ci_kong_gateway]

Kong ロードバランサー [cmdb_ci_kong_lb]

Kong ロードバランサー [cmdb_ci_kong_lb] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性名
ID	id
名前	name
アルゴリズム	アルゴリズム

Kong ロードバランサー用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kong ロードバランサー [cmdb_ci_kong_lb]	Contains::Contained by	Kong ターゲット [cmdb_ci_kong_target]
Kong ロードバランサー [cmdb_ci_kong_lb]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

Kong ターゲット [cmdb_ci_kong_target]

Kong ターゲット [cmdb_ci_kong_target] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性名
ID	id
名前	name
ターゲット	ターゲット

Kong ターゲット用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
Kong ターゲット [cmdb_ci_kong_target]	参照	キー値 [cmdb_key_value]

マネージド API [cmdb_ci_managed_api]

マネージド API [cmdb_ci_managed_api] テーブルの次の属性は、収集されたデータに基づいて設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性名
Life Cycle Stage (ライフサイクルステージ)	life_cycle_stage
Life Cycle Stage Status (ライフサイクルステージステータス)	life_cycle_stage_status
ID	id
名前	name
ベース URL	base_url
タイプ	type
モデル ID	model_id

マネージド **API** 用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
マネージド API [cmdb_ci_managed_api]	Uses::Used by	API フロントエンド [cmdb_ci_api_frontend]
マネージド API [cmdb_ci_managed_api]	Uses::Used by	API バックエンド [cmdb_ci_api_backend]

API フロントエンド **[cmdb_ci_api_frontend]**

API フロントエンド [cmdb_ci_api_frontend] テーブルの次の属性は、収集されたデータに基づいて設定されます。

属性ラベル	属性の名前
ホスト	host
ID	id
方法	method
パス	path
URL	url
名前	name
プロトコル	protocol

API フロントエンド用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
API フロントエンド [cmdb_ci_api_frontend]	Use End Point To::Use End Point From	API バックエンド [cmdb_ci_api_backend]

API バックエンド **[cmdb_ci_api_backend]**

API バックエンド [cmdb_ci_api_backend] テーブルの次の属性は、収集されたデータに基づいて設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ラベル	属性の名前
ホスト	host
ID	id
パス	path
URL	url
名前	name
ポート	port
プロトコル	protocol

API バックエンド用に作成された関係

親クラス	関係性タイプ	子クラス
API バックエンド [cmdb_ci_api_backend]	Uses::Used by	Kong ロードバランサー [cmdb_ci_kong_lb]

キー値 [cmdb_key_value]

キー値 [cmdb_key_value] テーブルの次の属性は、収集されたデータによって設定されます。

属性ラベル	属性の名前
構成アイテム	configuration_item
キー	key
値	値

自動翻訳

Kong Gateway の **API** サービスグラフコネクタの接続の詳細へのアクセス

CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util) ストアアプリに含まれている共通接続フレームワークを使用することで、単一のビューで Kong Gateway の API サービスグラフコネクタ の接続詳細情報にアクセスできます。

CCF を使用すると、 Kong Gateway の API サービスグラフコネクタ で使用されるすべての接続にアクセスできます。接続の詳細には、接続エイリアス、接続のプロパティ、データソース、および接続に関連付けられたスケジュール設定済みデータインポートが含まれます。接続をテストすることもできます。詳細については、次を参照してください。 の接続の詳細へのアクセス サービスグラフコネクタ.

Kong Gateway 接続の詳細へのアクセス

Kong Gateway の API サービスグラフコネクタ用に構成された Kong Gateway 接続の詳細にアクセスします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスグラフコネクタ > **Kong** ゲートウェイ > 接続.
2. [サービスグラフ接続] リストの [名前] 列から接続を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. [サービスグラフ接続] ページで、接続名やエイリアスなどの接続の詳細を表示します。

4. 関連リストを選択すると、接続のさらなる詳細が表示されます。

5. オプション: [テスト接続] 関連リンクを選択して、接続をテストします。

SGC セントラル

ServiceNow® サービスグラフコネクタセントラルビューは、CMDB ワークスペースでSGC セントラルビューとも呼ばれ、コネクタを検出してインストールし、接続の作成、編集、監視、デバッグのライフサイクル全体を効果的に管理できます。

開始するには

探索	構成
	
SGC セントラル のメリットとその使用方法について説明します。	実装を計画し構成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オンボーディング	参照
	
サードパーティのデータを CMDB にインポートするためのオンボードサービスグラフコネクタ。	インストールされたコンポーネントの詳細を取得します。

トラブルシューティングとサポート

- Known Error Portal で既知のエラー記事を検索
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

SGC セントラル の探索

サンプルワークフローを使用して SGC セントラル アプリケーションについて学習し、それが組織内のさまざまなユーザーにもたらすメリットを確認します。

SGC セントラルの概要

SGC セントラルアプリケーションを使用すると、統合可能なサービスグラフコネクタを検出してインストールし、接続のパフォーマンスとインサイトを監視し、検出されたソースと処理済みデータを完全に可視化し、接続の問題を診断して解決するためのツールとリソースにアクセスできます。アプリケーションには、CMDB ワークスペースのSGC セントラルビューからアクセスします。

SGC セントラル ユーザー

ユーザー

ユーザー	説明
管理者	admin ロールを持つユーザーは、 サービスグラフコネクタのインストールとアップグレード、接続の作成と接続プロパティの構成、接続とデータインポートの監視、接続の管理を行うことができます。
CMDB インストールアドミニストレーター	cmdb_inst_admin ロールを持つユーザーは、CMDB ワークスペースの SGC セントラル ビューにアクセスして、ServiceNow

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ユーザー (続く)

ユーザー	説明
	インスタンスにインストールされているサービスグラフコネクタのリストを表示できます。また、接続を作成して接続のプロパティを構成し、接続とデータインポートを監視し、接続を管理することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SGC セントラル のワークフロー

SGC セントラルユーザーのワークフローの例



admin または cmdb_inst_admin ロールを持つユーザーは、 SGC セントラル を使用して次のタスクを実行します。

1. 接続タイプに基づいて、CMDB ワークスペースの SGC セントラル ビュー内でサービスグラフコネクタを検索します。
2. コネクタタイプを選択し、コネクタで利用可能なプレイブックを使用して接続を作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

a. 接続のプロパティを構成します。

b. ターゲットデータソースのインポートスケジュールを設定します。

3. CMDB への接続を使用して、システムによってインポートされたサードパーティデータを追跡します。
4. SGC セントラル ダッシュボードを監視して、接続またはデータ処理パイプラインにエラーがないか監視します。
5. 必要に応じて、構成またはインポートスケジュールを編集します。

SGC セントラル のメリット

SGC セントラルのメリット

メリット	機能	ユーザー
接続ステータスの可視化	統合ダッシュボードにより、コネクタの接続ステータスとパフォーマンスに関するインサイトを即座に取得し、円滑な接続を維持します。さらに、シームレスな統合のために迅速にデバッグします。	アドミン、 CMDB インストールアドミン
統合可能なコネクタの検出	接続タイプの要件に基づいてコネクタを探索してインストールします。新しいバージョンが利用可能で、アップグレードの対象となるコネクタを確認します。	管理者
接続を直感的に管理	必要に応じて接続を作成または変更します。	アドミン、 CMDB インストールアドミン

次に探索する内容

SGC セントラルを構成して使用する方法の詳細については、以下を参照してください。

- SGC セントラルの構成
- で サービスグラフコネクタ 用に追加された接続の管理 SGC セントラル
- SGC セントラル の参照情報

SGC セントラルの構成

サービスグラフコネクタのオンボーディングと維持、および サービスグラフコネクタ を使用して追加された接続に関連するエラーの監視のために、SGC セントラル アプリケーションを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

構成チェックリスト

1. SGC セントラル をインストール。

   注:
   CMDB ワークスペースにSGC セントラルビューが表示されない場合は、ブラウザのキャッシュをクリアして、もう一度ビューにアクセスしてみてください。

2. データ収集のスケジュール済みジョブを構成します。

   注:
   SGC セントラルダッシュボードにデータが表示されない場合は、スケジュール済みジョブを実行して、SGC セントラルダッシュボードにデータを表示します。

3. オンボーディング サービスグラフコネクタ 以内 SGC セントラル.
4. プロパティー サービスグラフコネクタ 内の設定 SGC セントラル.

SGC セントラル をインストール

admin ロールをお持ちであれば、 SGC セントラル アプリケーション (sn_sgc_central) をインストールできます。このアプリケーションは、関連する ServiceNow Store アプリケーションとプラグインをインストールします (まだインストールされていない場合)。

始める前に

- アプリケーションとその関連するすべての ServiceNow Store アプリケーションに有効な ServiceNow エンタイトルメントがあることを確認してください。詳細については、次を参照してください。 のエンタイトルメントを取得する ServiceNow 製品またはアプリケーション.
- 次のものをレビュー SGC セントラル 依存関係、ライセンスやサブスクリプションの要件、およびリリースの互換性については、 ServiceNow Store のアプリケーションリスト。
- 次の表に示すように、対応する ServiceNow バージョンのサポートされている CMDB ワークスペース バージョンを確認します。

ServiceNow のバージョンとサポートされている **CMDB** ワークスペース バージョン

ServiceNowのバージョン	サポートされている CMDB ワークスペース のバージョン
Xanadu	7.0.9 以降
Washington DC	6.2.0 以降
Vancouver	5.5.0 以降

必要なロール：admin

このタスクについて
SGC セントラル とともに次のアイテムがインストールされます。

- プラグイン
- ストアアプリケーション
- スケジュール済みジョブ
- テーブル

詳細については、「SGC セントラル とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用して、SGC セントラル アプリケーション (sn_sgc_central) を検索します。

   名前または ID でアプリケーションを検索できます。アプリケーションが見つからない場合は、ServiceNow Store へのリクエストが必要になることがあります。

   [インストール] ボタンの横のリストに、使用可能なバージョンが表示されます。
3. リストからバージョンを選択し、[インストール] を選択します。

   表示される [インストールの詳細を確認] ダイアログボックスに、アプリケーションとともにインストールされている依存関係が一覧表示されます。
4. プロンプトが表示された場合は、ServiceNow Store へのリンクに従って、依存関係のエンタイトルメントを取得します。
5. オプション: 利用できるデモデータをインストールするには、[デモデータのロード] チェックボックスをオンにします。
   デモデータは、一般的なユースケース向けのアプリケーション機能を説明するサンプルレコードです。開発またはテストインスタンスで初めてアプリケーションをインストールする場合は、デモデータを読み込みます。
6. **[Install** (インストール)] を選択します。

のスケジュール済みジョブの構成 **SGC** セントラル

スケジュール済みジョブを構成してデータ収集を自動化し、SGC セントラル アプリケーション内の統合パフォーマンス、エラー、およびサービスグラフコネクタの処理ステータスを追跡できます。

スケジュール済みジョブにより、統合パフォーマンスデータが一貫して収集され、 SGC セントラル内のレポートと分析に利用できるようになります。スケジュール済みジョブの構成の詳細については、「 Scheduled jobs 」を参照してください。

のスケジュール済みジョブのタイプ **SGC** セントラル

SGC セントラル は、さまざまなデータ収集ニーズを満たすために、さまざまなスケジュール済みジョブを提供します。

SGC Central コレクション

最新の統合アクティビティについて、 SGC セントラル ダッシュボードに表示されるスコアとメトリクスデータを収集します。このジョブは、毎日自動的に、または設定どおりに実行されます。

> **注:**
> admin ロールを持つユーザーは、 SGC セントラル をインストールした直後にこのスケジュール済みジョブを実行し、設定に基づいてスケジュールを更新し、最新の統合アクティビティを反映する必要があります。

SGC Central コレクション (ルックバック付きオンデマンド)

分析のために統合の履歴データをオンデマンドで収集できるようにします。このジョブは 30 日間のルックバック期間のスコアを収集します。つまり、30 日前から今日 (0 日前) までのデータを収集して、パフォーマンス分析のための履歴データを収集できるようにします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> admin ロールを持つユーザーは、このスケジュール済みジョブを日次スケジュールではなくオンデマンドで実行できます。

SGC セントラルでの サービスグラフコネクタ の詳細

CMDB ワークスペースのSGC セントラルビュー内で、サービスグラフコネクタのオンボーディングとメンテナンスに使用できるオプションを確認できます。

サービスグラフコネクタは、さまざまなサードパーティソースから構成管理データベース(CMDB)へのデータ取り込みを容易にする統合です。詳細については、「サービスグラフコネクタの開始」を参照してください。

SGC セントラルで サービスグラフコネクタ を管理するためのオプションは次のとおりです。

- インストール済みの更新 サービスグラフコネクタ.
- のインストール サービスグラフコネクタ 利用可能なエンタイトルメントの使用.
- のインストール サービスグラフコネクタ から ServiceNow Store.

SGC セントラル でのインストール済みサービスグラフコネクタの更新

SGC セントラル 内でサービスグラフコネクタを最新の状態に保ちます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [コネクタを探索 **(Explore connectors)**] を選択します。
4. [使用可能な更新 (Updates available)] セクションで、サービスグラフコネクタ で使用可能な更新を確認します。
5. コネクタを更新します。
   - アプリケーションマネージャーでアクセスするコネクタを選択し、更新をインストールします。
   - [更新のインストール **(Install updates)**] を選択してアプリケーションマネージャーを開き、[更新] タブからコネクタの更新を表示してインストールします。

   詳細については、「Application Manager」を参照してください。

SGC セントラル での利用可能なエンタイトルメントを持つサービスグラフコネクタのインストール

CMDB ワークスペースのSGC セントラルビュー内から、アプリケーションマネージャーで使用可能なエンタイトルメントに一致するサービスグラフコネクタをインストールします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [コネクタを探索 **(Explore connectors)**] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [利用可能なエンタイトルメント (Entitlements available)] セクションで、[アプリケーションマネージャーで探索 **(Explore in Application Manager)**] を選択します。
5. アプリケーションマネージャーで、エンタイトルメントを確認し、コネクタをインストールします。
   詳細については、「Application Manager」を参照してください。

での**ServiceNow Store**からのサービスグラフコネクタのインストール**SGC** セントラル

CMDB ワークスペースのSGC セントラルビュー内から、利用可能なエンタイトルメントがないサービスグラフコネクタを要求して使用するServiceNow Storeを確認します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [コネクタを探索 **(Explore connectors)**] を選択します。
4. [ServiceNow Store から入手可能 (Available from ServiceNow Store)] セクションで、**[ServiceNow Store** 内を探索 **(Explore in ServiceNow Store)]** を選択します。
5. ServiceNow Store で、サービスグラフコネクタのリストを確認し、コネクタをインストールします。
   詳細については、ServiceNow Store の Web サイトを参照してください。

での サービスグラフコネクタ 設定の構成 **SGC** セントラル

CMDB ワークスペースのSGC セントラルビュー内でサービスグラフコネクタの設定を表示および構成できます。

SGC セントラル では、システムプロパティに関連するサービスグラフコネクタの設定を構成できます。「での サービスグラフコネクタ のシステムプロパティの構成 SGC セントラル」を参照してください。

での サービスグラフコネクタ のシステムプロパティの構成 **SGC** セントラル

CMDB ワークスペースSGC セントラルビュー内のサービスグラフコネクタのシステムプロパティを構成します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [設定 **(Settings)**] を選択します。
4. [コネクタ別のシステムプロパティを参照 (Browse system properties by connector)] セクションで、利用可能なサービスグラフコネクタを選択します。

   注:
   コネクタタイプを選択すると、アプリケーションスコープが選択したタイプに変更されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. サービスグラフコネクタの [システムプロパティ] ページで、[名前] 列からプロパティを選択します。
6. システムプロパティを確認して変更します。
7. [保存] を選択します。
8. 他のプロパティについても、5 から 7 までの手順を繰り返します。

で サービスグラフコネクタ 用に追加された接続の管理 SGC セントラル

サードパーティのソースから構成管理データベース (CMDB) にデータを取り込むために、CMDB ワークスペースのSGC セントラルビュー内でサービスグラフコネクタ用に追加された接続を作成および更新できます。

次のコネクタの接続を作成および管理できます。

- Apigee X の API サービスグラフコネクタ
- AWS API Gateway の API サービスグラフコネクタ
- Azure API Management の API サービスグラフコネクタ
- GCP のサービスグラフコネクタ
- Kong Gateway の API サービスグラフコネクタ
- AWS のサービスグラフコネクタ
- Infoblox のサービスグラフコネクタ
- Jamf のサービスグラフコネクタ
- Microsoft Azure のサービスグラフコネクタ
- Microsoft Defender Endpoint のサービスグラフコネクタ
- Microsoft Intune のサービスグラフコネクタ
- Microsoft SCCM のサービスグラフコネクタ
- オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - AppDynamics
- [store-future: BEGIN review]オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Datadog[End]
- オブザーバビリティのサービスグラフコネクタ - Dynatrace
- Observability：New Relic のサービスグラフコネクタ
- SolarWinds のサービスグラフコネクタ
- Tanium のサービスグラフコネクタ
- Trellix のサービスグラフコネクタ
- Wiz のサービスグラフコネクタ

次に行うこと

- 接続を作成します。

  SGC セントラル 内でサービスグラフコネクタ用の追加の接続を作成します。

- 接続を更新します。

  SGC セントラル 内でサービスグラフコネクタを使用して接続を更新します。

- 接続を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SGC セントラル内でサービスグラフコネクタを使用して追加されたインストール済み接続とドラフト接続を表示します。

- 接続を監視および分析します。

  CMDB ワークスペースサービスグラフコネクタセントラルビューの [概要] ページから、サービスグラフコネクタのインストール、パフォーマンス、およびエラー処理を監視します。

- 統合ハブ ETL にアクセスして、ETL 変換マップを作成および管理します。

  SGC セントラル内の統合ハブ ETL ダッシュボードにアクセスして、ETL 変換マップを管理します。

で接続を作成するときに初期セットアップタスクを実行する **SGC** セントラル

CMDB ワークスペースのSGC セントラルビュー内でサービスグラフコネクタを使用して初めて接続を設定するための前提条件を満たします。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

サービスグラフコネクタを使用した接続の初期セットアップ中に、いくつかのタスクが前提条件ステージに表示されます。次のステップに進む前に、これらのタスクを完了してください。

手順

1. 接続のデータソースを作成します。
   a. データソース [sys_data_source] テーブルの編集権限があることを確認してください。
   b. プレイブックの [前提条件] ステージで、[データソースアクセスを更新] アクティビティを選択します。
   c. [アクセスの更新] を選択します。
   d. レコードを編集するには、アプリケーションピッカーから [グローバル] アプリケーションスコープを選択します。
   e. 新しいタブで表示される [データソース] フォームの [アプリケーションのアクセス] 関連リストで、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] チェックボックスをオンにします。
   f. **[Update** (更新)] を選択します。
   g. アプリケーションピッカーから、コネクタのアプリケーションスコープを選択します。
   h. [データソースアクセスを更新] アクティビティを完了したら、[続行] を選択します。
2. データソース [sys_data_source] テーブルのキャッシュをクリアします。
   a. プレイブックの [前提条件 **(Prerequisites)]** ステージで、[キャッシュをクリア **(Clear cache)]** アクティビティを選択します。
   b. [キャッシュのクリアを実行 **(Run clear cache)]** を選択します。
   c. バックグラウンドスクリプトページの [スクリプトを実行] テキストボックスに、次のスクリプトを入力します。

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");
GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

d. グローバルスコープでバックグラウンドスクリプトを実行するには、[スクリプトを実行] を選択します。

   スクリプトの実行には数分かかる場合があります。

e. スクリプトが実行されたら、[閉じる] を選択します。

f. アプリケーションピッカーから、コネクタのアプリケーションスコープを選択します。

g. [キャッシュのクリア] アクティビティが完了したら、[続行] を選択します。

での サービスグラフコネクタ の接続の作成 **SGC** セントラル

CMDB ワークスペースSGC セントラルビュー内のサービスグラフコネクタに追加された接続を作成します。

始める前に
必要なロール: cmdb_inst_admin または admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [ダッシュボード] ページで、 [接続を作成] を選択します。

   ヒント:
   または、 [すべての接続] ページで [接続を作成] を選択することもできます。

4. [接続を作成] ウィンドウでコネクタタイプを選択し、プレイブックの説明に従って接続を作成します。

   コネクタでプレイブックエクスペリエンスがサポートされていない場合は、ガイド付きセットアップ手順に従います。

   注:

   - コネクタタイプを選択すると、アプリケーションスコープが選択したタイプに変更されます。
   - サービスグラフコネクタ を使用して初めて接続を設定する場合、初期セットアップタスクを完了する必要がある場合があります。「で接続を作成するときに初期セットアップタスクを実行する SGC セントラル」を参照してください。

で サービスグラフコネクタ の接続を更新する **SGC** セントラル

CMDB ワークスペースSGC セントラルビュー内のサービスグラフコネクタに構成された接続を更新します。

始める前に
必要なロール: cmdb_inst_admin または admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [すべて接続 **(All connections)**] を選択します。
4. [**Installed** (インストール済み)] タブをクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. [接続] 列から接続を選択します。

   注:
   接続を選択すると、アプリケーションスコープが選択したコネクタタイプに変更されます。

6. [詳細] タブで、接続の詳細を確認および変更します。
7. [接続の更新とテスト **(Update and test connection)**] を選択します。
8. オプション: タブを選択すると、データソース、スケジュール済みインポート、エラーなど、接続の詳細が表示されます。
   コネクタのタイプによっては、追加のタブが表示される場合があります。

次のタスク
エラーが発生し、 サービスグラフコネクタ 診断 スキルが有効になっている場合は、 Now Assistを使用してエラーを診断できます。詳細については、 での処理エラーの診断 SGC セントラルを参照してください。

での サービスグラフコネクタ の接続の表示 **SGC** セントラル

CMDB ワークスペースのSGC セントラルビュー内で、サービスグラフコネクタを使用して追加されたインストール済みの接続とドラフト接続を表示できます。

次の接続タイプを表示できます。

- インストール済み接続 (「でのインストール済みの接続の表示 SGC セントラル」を参照)
- ドラフト接続 (「でのドラフト接続の表示 SGC セントラル」を参照)

でのインストール済みの接続の表示 **SGC** セントラル

CMDB ワークスペースのSGC セントラルビュー内のサービスグラフコネクタを使用して追加されたインストール済みの接続の詳細を表示します。

始める前に
必要なロール: cmdb_inst_admin または admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [すべて接続 **(All connections)**] を選択します。
4. [**Installed** (インストール済み)] タブをクリックします。
5. インストールされている接続のリストを確認します。
6. [接続] 列から接続を選択すると、その接続に関連する詳細、データソース、インポートスケジュール、およびエラーが表示されます。

   注:
   接続を選択すると、アプリケーションスコープが選択したコネクタタイプに変更されます。

でのドラフト接続の表示 **SGC** セントラル

詳細を表示し、ドラフト接続の設定を再開します。

始める前に
必要なロール: cmdb_inst_admin または admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [すべて接続 **(All connections)**] を選択します。
4. [ドラフト **(Drafts)**] タブを選択します。
5. ドラフト接続のリストを確認します。
6. ドラフト接続の設定を完了します。
   - [構成] を選択して、SGC セントラル 内でサービスグラフコネクタが最後に構成された場所から続行します。
   - 初めて単一のインスタンスコネクタを設定する場合は、[設定を再開 **(Resume setup)**] を選択します。

   注:
   接続を選択すると、アプリケーションスコープが選択したコネクタタイプに変更されます。

で サービスグラフコネクタ 用に追加された接続の監視と分析 **SGC** セントラル

CMDB ワークスペース の サービスグラフコネクタセントラル (SGC セントラル) ビューの [概要] ページには、アドミニストレーターがサービスグラフコネクタのインストール、パフォーマンス、およびエラー処理を監視できる一元化されたダッシュボードビューがあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SGC セントラルの概要ページにアクセスする

ダッシュボードを開くには、次の場所に移動します。 **CMDB** ワークスペース > **SGC** セントラル.

必要なロール

- admin
- cmdb_inst_admin

ユースケース

組織内のさまざまなユーザーがこのダッシュボードをどのように使用するかの例については、次のユースケースを参照してください。

ユーザー	ダッシュボードの使用法
アドミニストレーターまたは CMDB インストールアドミニストレーター	データインポートをプロアクティブに監視、分析、最適化して、問題を特定し、パフォーマンスを追跡します。

[概要] ページの機能

[概要] ページを使用して、専用のセクション、フィルター、インジケーター、ビジュアルレポートを使用して サービスグラフコネクタ 接続を監視およびトラブルシューティングし、 サービスグラフコネクタのパフォーマンスに関するインサイトを取得します。

機能の説明

機能	説明
接続の概要	ステータス、実行結果、エラーサマリーなど、構成された サービスグラフコネクタ 接続の現在のステータスを表示します。
取り込まれて処理されたデータ	サードパーティアプリケーションからインポートおよび処理されたデータに関連する主要なメトリクスを表示します。
データ処理パフォーマンス	処理エラーの数に加えて、時間の経過とともに追加または更新された構成アイテム (CI) の数を表示します。
フィルター	コネクタのタイプ、接続、データソース、または日付範囲に基づいて、グラフやメトリクスに表示されるデータを絞り込むことができます。
インジケーター	インポートされたデータの量と品質を反映する高レベルのメトリクスを表示し、インポートセット処理の不完全または失敗などの問題を特定できるようにします。
レポート	サービスグラフコネクタ接続全体のデータの取り込み、処理の傾向、およびエラー分類に関するインサイトを提供するリアルタイムの可視化を有効にします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

接続の概要

ステータス、実行結果、エラーサマリーなど、構成された サービスグラフコネクタ 接続の現在のステータスを表示します。

[接続の概要] セクション

カード	説明	カードサマリーテーブル
接続ステータス	接続ステータスに基づく正常にテストされた接続の割合 (成功、エラー、不明のステータスの数)。	接続ステータスサマリーテーブルには、次の詳細が表示されます。 接続 構成された サービスグラフコネクタの名前を表示します。各エントリは、接続の詳細にリンクしています。 コネクタタイプ 接続の統合ソースまたはプラットフォームとしてサービスグラフコネクタ タイプを表示します。 接続ステータス 各接続の現在のステータスを表示します。有効な値は次のとおりです。 成功 すべての接続がエラーなしで構成およびテストされました。 エラー セットアップ中に発生した接続構成の問題。 エラーのサマリー 最新の接続エラーの簡単な説明を提供します (ある場合)。 更新日時 各接続の前回の接続ステータス更新のタイムスタンプを YYYY-MM-DD HH:MM:SSの形式で表示します。
処理ステータス	前回のインポート実行ですべてのデータインポート実行が成功した接続の割合 (成功およびエラーステータスの数)。 注: 前回の実行中にエラーが発生したインポートセットのみが処理エラーとしてカウントされ、カードに表示されます。	処理ステータスサマリーテーブルには、次の詳細が表示されます。 接続 構成された サービスグラフコネクタの名前を表示します。各エントリは、接続の詳細にリンクしています。 前回の処理ステータス 最新の処理実行の結果を示します。有効な値は次のとおりです。 成功 すべてのスケジュール済みジョブがエラーなしで完了しました。 エラー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[接続の概要] セクション (続く)

カード	説明	カードサマリーテーブル
		処理中に 1 つ以上のジョブで問題が発生しました。 アクティブ化されたスケジュール 接続を使用してデータをインポートするためにアクティブ化されるスケジュール済みジョブの数を示します。 処理済み 接続に対して実行されたインポートセット実行の合計数を示します。 成功 正常に完了した処理済みインポートセット実行の数を示します。 エラー キャンセルされたインポートセットを含む、エラーで終了したインポートセット実行の数を表示します。 エラーのサマリー 最新のエラーの簡単な説明を提供します (ある場合)。サマリーには、エラータイプと原因が含まれます。[詳細を表示] リンクを使用して、処理エラーを診断できる場合があります。詳細については、「での処理エラーの診断 SGC セントラル」を参照してください。 前回処理日時 成功と失敗の両方の実行を含む、接続のインポートセットに対する前回の処理アクティビティのタイムスタンプを YYYY-MM-DD HH:MM:SSの形式で表示します。
進行中の実行	データインポートの実行が進行中の接続の数。	進行中の実行ステータスサマリーテーブルには、次の詳細が表示されます。 接続 構成された サービスグラフコネクタの名前を表示します。各エントリは、接続の詳細にリンクしています。 アクティブ化されたスケジュール 接続を使用してデータをインポートするためにアクティブ化されるスケジュール済みジョブの数を示します。 進行中 接続に対して現在実行中のスケジュール済みジョブの数を表示します。 処理済み

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[接続の概要] セクション (続く)

カード	説明	カードサマリーテーブル
		構成されたスケジュール済みジョブに従ってデータが収集および処理された、完了した実行の数を表示します。 処理時間 YYYY-MM-DD HH:MM:SSの形式で、最後に完了したインポートセットの実行にかかった合計時間を示します。

取り込まれて処理されたデータ

サードパーティアプリケーションからインポートおよび処理されたデータに関連する主要なメトリクスを表示します。

取り込まれて処理されたデータセクション

カード	説明	インジケーター
インポートセット	選択したフィルターに基づいてデータソースによって処理されたインポートセットの数。成功、部分的、およびエラーのステータスの数が表示されます。 [すべてのインポートセットを表示] リンクを選択すると、処理済みインポートセットの完全なリストが表示されます。	SGC.Integrations.ImportSet SGC.Fully.successful.ImportSet SGC.Part.success.ImportSet SGC.Fully.error.ImportSet
インポートされた行	選択したフィルターに基づく、すべてのインポートセットでインポートされた行の数。 取り込まれたインポートセット行の完全なリストを表示するには、[取り込まれた最新のインポートセット行をすべて表示] リンクを選択します。	SGC.Integrations.Importset.rows.ingested
CI	選択したフィルターに基づいて処理された CI の合計数と、追加および更新された CI の数。 挿入および更新された CI の完全なリストを表示するには、[挿入および更新されたすべてのレコードを表示] リンクを選択します。	なし
部分的または不完全な CI	選択したフィルターに基づく部分的ペイロードである CI の合計。部分的および不完全なカテゴリの数が含まれます。 部分的および不完全な CI の完全なリストを表示するには、[部分的および不完全なレコードをすべて表示 **(View all partial and**	なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

取り込まれて処理されたデータセクション (続く)

カード	説明	インジケーター
	incomplete records)] リンクを選択します。	

データ処理パフォーマンス

処理エラーの数に加えて、時間の経過とともに追加または更新された構成アイテム (CI) の数を表示します。

[データ処理パフォーマンス] セクション

カード	説明	インジケーター
CI とエラーの傾向	選択したフィルターに基づいて、追加、更新された CI、およびデータインポートプロセス中に発生したデータ処理エラーの日次傾向。	レコードが追加されました レコードが更新されました エラー
処理時間	最新のインポートセット処理時間別の上位 10 件の接続。 インポートセットの完全なリストを表示するには、[最新のインポートセットをすべて表示] リンクを選択します。	なし
処理エラー	データ処理エラー数が最も多い上位 10 件の接続。データソース、接続、および認証情報の問題別に分類されています。 [最新のエラーをすべて表示] リンクを選択して、処理エラーの完全なリストを表示します。	なし

フィルター

コネクタのタイプ、接続、データソース、または日付範囲に基づいて、グラフやメトリクスに表示されるデータを絞り込むことができます。

名前	タイプ	説明
コネクタタイプ	リスト	インストールされているサービスグラフコネクタのリストをフィルタリングします。
接続	リスト	サービスグラフコネクタ の接続レコードのリストをフィルタリングします。
データソース	リスト	サービスグラフコネクタのデータソースのリストをフィルタリングします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	タイプ	説明
日付範囲	日付	選択した日付範囲に基づいて SGC セントラル ダッシュボードデータをフィルタリングします。

インジケーター

インポートされたデータの量と品質を反映する高レベルのメトリクスを表示し、インポートセット処理の不完全または失敗などの問題を特定できるようにします。

レコードが追加されました

sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_auditテーブルに記録されている、前日にシステムに挿入されたレコードの合計数。スコアは、監査ログで挿入済みとしてマークされた操作に基づいて、指定された日に更新されたレコードの数をカウントすることによって計算されます。

レコードが更新されました

sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_audit テーブルに記録されている、前日にシステムで更新されたレコードの合計数。スコアは、監査ログで更新済みとしてマークされた操作に基づいて、指定された日に更新されたレコードの数をカウントすることによって計算されます。

追加または更新されたレコード

sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_audit テーブルに記録されている、前日にシステムで追加または更新されたレコードの合計数。スコアは、監査ログで挿入済みまたは更新済みとしてマークされた操作に基づいて、指定された日に挿入または更新されたレコードの数をカウントすることによって計算されます。

エラー

sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_error テーブルに記録されている、前日の統合実行中に発生した認証情報、データソース、または接続の問題に分類されたエラーの合計数。スコアは、指定された日のエラー数をカウントすることによって計算されます。

SGC.processing.errors

sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_error テーブルに記録されている、前日の統合実行中に発生したデータソースの問題に分類された処理エラーの数。スコアは、指定された日のエラー数をカウントすることによって計算されます。

SGC.connection.errors

sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_error テーブルに記録されている、前日の統合実行中に発生した認証情報または接続の問題に分類されるエラーの合計数。スコアは、指定された日のエラー数をカウントすることによって計算されます。

SGC.Integrations.ImportSet

sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_import_set テーブルに記録されている、前日の変換プロセス中に正常に完了した、またはエラーが発生したインポートセットの合計数。スコアは、指定された日のインポートセットの合計数をカウントすることによって計算されます。

SGC.Fully.successful.ImportSet

sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_import_set テーブルに記録されている、前日の変換プロセス中に正常に完了したインポートセットの合計数。スコアは次の計算式に従って計算されます。`エラーのあるインポートセットの数 = 0`。

SGC.Fully.error.ImportSet

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_import_set テーブルに記録されている、前日の変換プロセス中にエラーで完了したインポートセットの合計数。スコアは次の計算式に従って計算されます。エラーのあるインポートセットの数 ≠ 0 および行 = エラー。

SGC.Part.success.ImportSet

sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_import_set テーブルに記録されている、前日に処理された行数がレポートされたエラーの数と異なる、いくつかのエラーで完了したインポートセットの合計数。スコアは次の計算式に従って計算されます。エラーのあるインポートセットの数 ≠ 0 および行 ≠ エラー。

SGC.Integrations.Importset.rows.ingested

sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution テーブルに記録されている、前日にインポートセットに取り込まれた行の合計数。スコアは次の計算式に従って計算されます。取り込まれた行の合計。

SGC.Integrations.Processing Rate

sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution テーブルに記録されている、前日に正常に完了したかエラーが発生したインポートセットの処理された行の合計数と合計処理時間 (単位：時間) に基づくインポートセットの平均処理率。スコアは次の計算式に従って計算されます。処理された行の合計数/合計時間 (単位：時間)。

レポート

サービスグラフコネクタ接続全体のデータの取り込み、処理の傾向、およびエラー分類に関するインサイトを提供するリアルタイムの可視化を有効にします。

タイトル	タイプ	ソーステーブル	説明
影響を受ける CI およびエラー	相対比較 ( )	CMDB 統合実行エラー [sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_error]	追加された構成アイテム (CI)、更新された CI、およびデータインポート中に発生した累積エラーを経時的に表示します。
エラーのブレークダウン	列 ( )	CMDB 統合実行エラー [sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_error]	グループ化されたエラーの数を経時的に表示します。
取り込まれたインポートセット行数	単一スコア ( )	CMDB 統合実行インポートセット [sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_import_set]	1 日に取り込まれたインポートセット行数を表示します。
インポートセット処理率	単一スコア ( )	CMDB 統合実行 [sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution]	インポートセットが 1 時間以内にデータを処理する平均レートを表示します。
追加または更新されたレコード	単一スコア ( )	CMDB 統合実行の監査 [sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_audit]	CI クラスに対して更新または追加された CI コードの数を表示します。
合計インポートセット数	単一スコア ( )	CMDB 統合実行インポートセット [sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_import_set]	指定された期間内にデータソースによって初期化されたインポートセットの数と、ス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	ソーステーブル	説明
			テータス別に分類されたインポートセットの数を表示します。
更新されたクラス	列 ( )	CMDB 統合実行の監査 [sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_audit]	クラスの更新および挿入されたCIのブレークダウンを表示します。

での処理エラーの診断 **SGC** セントラル

サービスグラフコネクタに構成された接続の処理エラーを診断し、Now Assistからの推奨事項を使用して、CMDB ワークスペースのSGC セントラルビュー内でエラーを解決します。

始める前に
サービスグラフコネクタ 診断スキルが有効になっていることを確認します。詳細については、「サービスグラフコネクタ診断スキルの構成」を参照してください。

必要なロール：cmdb_inst_admin または admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [概要] ページで、[処理ステータス] カードを選択します。

   注:
   [処理ステータス] カードでは、前回のインポート実行でエラーが発生したインポートセットのみが処理エラーとしてカウントされ、その数が表示されます。ただし、処理ステータスの詳細を表示するサマリーテーブルの [エラー] 列には、キャンセルされたインポートセットも含まれます。その結果、[処理ステータス] カードのエラー数がサマリーテーブルに表示されるエラー数と一致しない場合があります。

4. [処理ステータス] カードにエラー数が表示されたら、接続のエラーの概要から [詳細を表示] リンクを選択します。
5. [エラー] タブで、失敗したインポートセットのエラーを選択します。

   注:
   一度に診断できるエラーは 1 つだけです。[エラーの診断] ボタンは、リストからエラーを選択した場合にのみ有効になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

処理エラーの診断



6. [エラーの診断] を選択します。

タスクの結果

Now Assist 処理エラーの診断プロセスをトリガーします。[エラー診断] ウィンドウには、[説明] と [推奨事項] の 2 つの主要なセクションがあり、それぞれがエラーの説明と、エラーを解決するためのソリューションの提供に重点を置いています。推奨事項は、 AI 検索を使用して照合されたナレッジ記事に基づいています。追加のガイダンスのソースセクションにナレッジ記事へのリンクが用意されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エラー診断結果



で統合ハブ **ETL** ダッシュボードにアクセスする **SGC** セントラル

CMDB ワークスペース のSGC セントラルビュー内で統合ハブ ETL ダッシュボードにアクセスして、ETL 変換マップを管理できます。

統合ハブ ETL は、サードパーティデータを CMDB テーブルまたは非 CMDB テーブルに統合するための ETL 変換マップを作成および管理するためのツールです。[統合ハブ **ETL** ホームに移動] を選択して、統合ハブ ETL ホームページを表示します。

統合ハブ ETL ストアアプリの詳細については、「統合ハブ ETL」を参照してください。

での統合ハブ **ETL** へのアクセス **SGC** セントラル

統合ハブ ETL ダッシュボードは、CMDB ワークスペース のSGC セントラルビュー内で ETL プロセスを監視するための一元化されたプラットフォームを提供します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > **CMDB** ワークスペース.
2. CMDB ワークスペースで **SGC** セントラル を選択します。
3. [統合ハブ **ETL**] を選択します。
4. [統合ハブ ETL] ページの [ETL 定義] セクションで、カテゴリを選択して、選択した ETL 定義の詳細を表示します。

ETL 定義

カテゴリ	説明
合計	システム内で構成された ETL 定義の合計数。
アクティブ	現在アクティブで実行中の ETL プロセスの数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カテゴリ	説明
[Scheduled (スケジュール済み)]	将来の実行がスケジュールされている ETL プロセスの数。

5. 統合ハブ ETL ストアアプリのホームページを開くには、[統合ハブ **ETL** ホームに移動 **(Go to IntegrationHub ETL Home)]** を選択します。

SGC セントラル の参照情報

参照トピックには、SGC セントラル のコンポーネントに関する追加情報が記載されています。

SGC セントラル とともにインストールされるコンポーネント

SGC セントラル (sn_sgc_central) プラグインが有効になると、いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザーロール、スケジュール済みジョブなど) がインストールされます。

インストールされたスケジュール済みジョブ

スケジュール済みジョブ	説明
SGC Central コレクション	コネクタによってもたらされたインポートから読み取り、ダッシュボードデータを更新します。
SGC Central コレクション (ルックバック付きオンデマンド)	コネクタのデータが取得された時点からのルックバック期間の履歴データを収集します。デフォルトのルックバック期間は 30 日に設定されています。

インストールされるテーブル

テーブル	説明
接続レコードタブ [sn_sgc_central_connection_record_tabs]	[詳細]、[データソース]、[スケジュール済みインポート]、[エラー] などのデフォルトのタブと、個々のコネクタに固有の追加のタブを含め、接続を編集するためにページに順番に配置されて表示されるタブが含まれています。
接続プロパティ構成 [sn_sgc_central_conn_prop_config]	接続を作成または編集するためにページに表示される [接続のプロパティ] タブの接続プロパティフィールド (グループの順序付け、説明、必須フィールド、自動入力のデフォルト値など) を保存します。
サービスグラフ接続トリガー [sn_sgc_central_service_graph_connection_trigger]	新しいレコードが挿入されたときに、接続の作成フローでプレイブックコンテキストを初期化するトリガーレコードを保存します。プレイブックは、参照されたメタデータレコードのアプリケーションスコープフィールド (サービスグラフコネクタスコープ) に基づいて選択されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
サービスグラフコネクタ [sn_sgc_central_service_graph_connector]	スコープ、アプリ ID、関連するプロバイダーなどの サービスグラフコネクタ の詳細を保存します。
SGC インストール済み接続 [sn_sgc_central_st_installed_connection]	接続、処理ステータス、前回の実行、インポート頻度情報などの詳細を含む、インストール済みまたはドラフトのすべての接続を保存します。
SGC 統合ハブ ETL [sn_sgc_central_st_integrationhub_etl]	SGC セントラル の統合ハブ ETL リストビューに表示する抽出変換ロード (ETL) リストを保存します。

インストール済み **ServiceNow Store** アプリケーション

アプリケーション	説明
CMDB 共通統合 (sn_cmdb_int_util)	CMDB 統合ダッシュボード、一連の強力な変換エンジン (RTE) による変換、スクリプトインクルードが含まれています。
CMDB ワークスペース (sn_cmdb_ws)	SGC セントラル を含む CMDB に重点を置いた機能に 1 か所からアクセスできます。

ドメインセパレーションと **SGC** セントラル

SGC セントラル ではドメインセパレーションはサポートされていません。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル: サポートなし

- ドメインフィールドがデータテーブル に存在している可能性がありますが、データを管理するロジックがありません。
- このレベルでは、ドメイン分割は考慮されません。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート」を参照してください。

関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

インスタンスデータソースの管理

データ管理は、ビジネスのあらゆる側面で成功するために必要不可欠です。Platform のツールを使用すると、インスタンス、データベース、サードパーティアプリケーションのいずれであっても、データを完全に制御できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インスタンスデータレプリケーション (IDR) IDR  1 対 1 または 1 対多のデータベース関係でインスタンス間でデータを同期します。	メトリックベース 大量のデータの操作を簡素化し、時間ベースの分析を作成します。	MID サーバー  ServiceNowインスタンスと外部アプリケーション間でデータを通信および送信します。
リモートテーブル ServiceNow AI Platform上のインスタンスをサードパーティソースに接続します。	**Entity View Action Mapper (**EVAM**)**  複数のソースからのすべてのデータを標準化してチャート化します。	

インスタンスデータレプリケーション **(IDR) (IDR)**

ビジネス内のインスタンスまたは組織全体でレコードの一貫性を維持します。インスタンスデータレプリケーション (IDR) を使用すると、1 つのプロデューサーインスタンスから 1 つ以上のコンシューマーインスタンスにデータを送信できます。IDR では、双方向 (コンシューマーとプロデューサー間) レプリケーションが 使用でき、それに加えて特定のデータテーブルの選択、ローカリゼーションまたは翻訳、およびその他のオプションで使用できます。

メトリックベース

メトリックベース を使用すると、大きなデータを操作しやすくなります。このアプリは、より大規模なデータソースからの情報を要約し、時間ベースのレコード、アナリティクス、および時間指定ま

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

たはイベントベースのアクションを提供します。レポート で経時的なデータのグラフを作成してシステムの傾向やインシデントを分析するか、ワークフロースタジオ を使用して自動データフローをトリガーします。

MID サーバー

外部のサーバー、データベース、およびアプリケーションと通信およびデータを共有します。Java ベースの管理、計測、およびディスカバリー (MID) サーバーは、インスタンスからサードパーティシステムへのさまざまな通信を処理します。自動アップグレード、アクティブなサーバー監視、および完全なトラブルシューティングのナレッジベースを使用して、最適なパフォーマンスを維持します。これらはすべて MID サーバーパッケージに含まれています。

リモートテーブル

リモートテーブルを使用して、外部データをインスタンスに取り込み、仕様に合わせて処理します。ローカルメモリにキャッシュするオプションを使用して、サードパーティのサーバーまたはその他の ServiceNow AI Platform インスタンスからデータを取得します。ストレージなしで外部データを表示するか、スクリプト定義を使用してインスタンスキャッシュパラメーターを設定します。

Entity View Action Mapper (EVAM)

エンティティビューアクションマッピング を使用して、作業するすべてのデータの標準ビューを取得します。EVAM アプリケーションを使用すると、複数のデータソースを 1 つのビューにまとめたり、データを UX コンポーネントにマッピングするためのテンプレートを作成したり、ユーザーのインタラクションに基づいてトリガーのスクリプトを作成したりすることができます。

Entity View Action Mapper

Entity View Action Mapper (EVAM) は、さまざまなデータソースがカードやリストに表示される方法を標準化するアプリケーションです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

開始するには

探索



EVAM を使用してさまざまなデータソースがカードとリストにどのように表示されるかを学習する

EVAM の構成



EVAM を設定および管理します。機能を簡単に使用できるように、構成、ビューテンプレート、および構成バンドルを表示します。

エンティティビューアクションマッパーの作成



EVAM を使用して、さまざまなデータソースを取り込み、ビューを構成して、それらをカード表示ビューで表示します。

参照



EVAM とその使用方法の詳細については、こちらをご覧ください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

役に立つリソース

役立つ情報を提供できる ServiceNow リソースは次のとおりです。

ServiceNow コミュニティ

ServiceNow コミュニティ

ServiceNow Store

http://store.servicenow.com

支える

- https://support.servicenow.com/now
- 既知のエラーポータル

Entity View Action Mapper の詳細

Entity View Action Mapper (EVAM) は、さまざまなデータソースがカードやリストに表示される方法を標準化するアプリケーションです。

EVAM の概要

EVAM を使用すると、カードグリッドビューとして、またはリストビューで情報のリストとして情報を表示できます。ユーザーは、ページを移動して検索結果の大量のデータセットを確認し、フィルタリングに基づいてさまざまなビューを表示できます。

EVAM 以前は、リストは単一タイプのデータソースに制限されていました。データソースがさらに多い場合は、カスタム実装を作成する必要があります。EVAM を使用すると、さまざまなデータソースから複数のリストを取り込み、カスタマイズを必要とせずに特定のビューを構成できます。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

EVAM の機能

単一のリストビューに複数のデータソースを使用する

EVAM は、複数の異なるデータソースを受け入れ、データを単一のリストとして返すようにソートとフィルタリングによってデータを構成できます。

ビューテンプレートを定義する

ビューテンプレートを使用して、データソース出力を UX コンポーネントビューにマッピングします。条件に基づいてデータソースごとに複数のビューテンプレートを構成し、ユーザーに対するデータの表示方法をカスタマイズできます。

ビュー構成を作成して、条件、データベースフィールド、および宣言アクションを組み合わせます。

ビュー構成を作成して、条件、データベースフィールド、および宣言アクションを関連するビューテンプレートと組み合わせます。ビュー構成をグループ化して、構成バンドルを作成することもできます。

アクションをトリガーするユーザーインタラクションを有効にする

EVAM を使用すると、ユーザーの操作によってサーバースクリプトまたは UXF クライアントアクションをトリガーすることができます。

EVAM ユーザー

ユーザー	説明
サービスデスクエージェント	サービスデスクエージェントには、さまざまなテーブルのインシデント、要求、およびタスクを表示および管理するための簡素化された方法が必要です。EVAM を使用すると、レコードのフィルタリング、ソート、およびアクションの実行をすばやく実行できます。
IT サポートスタッフ	IT チームは EVAM を使用して、構造化された実用的なインターフェイスに情報を統合することで、IT 資産、サービス要求、およびインシデントを監視および管理します。
マネージャーとチームリーダー	チームまたは運用を監督するスーパーバイザーは、重要業績評価指標とオープンタスクおよびチームの作業負荷をナビゲートしやすい形式で提示する EVAM の能力の恩恵を受けます。
カスタマーサービス担当者	カスタマーサポートチームは、 EVAM を通じてケース、アカウント、および顧客情報を効率的にやり取りし、応答時間とサービス品質を向上させます。
ビジネスアナリストとプロセスオーナー	アナリストは EVAM を使用して、複数のソースからのデータをまとめたビューを構成し、より良い意思決定とプロセスの最適化を可能にします。
開発者とアドミン	開発者とシステムアドミニストレーターは、カスタムビューを作成するように EVAM を構成し、適切なデータが適切なユーザーに表示されるようにして使いやすさを向上させます。

EVAM ワークフロー

EVAM は次のもので構成されています。

- エンティティ (データソース)：表示するデータが関連付けられているエンティティ。たとえば、コミュニティの投稿やユーザーなどです。
- ビュー：ビューは、カードでのデータおよびアクションの表示方法です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- アクション：エンティティには、カードに対して実行するアクションを含めることができます。たとえば、システムに対してユーザーを有効化できます。
- マップ:マッピングプロセスは、データソースデータをカードに表示されるコンポーネントプロパティにマッピングします。カードビューからトリガーされるアクションを関連付けることもできます。

EVAM ワークフロー



1. エンティティ:例には、コミュニティの投稿やsys_userが含まれます
2. マッピング:エンティティにあるフィールド
3. 表示/アクション:エンティティフィールドがマップされている場所またはアクション

このワークフローの場合：

1. 最初に設定するレコードは EVAM 定義です。追加のレコードはこのレコードから分岐して定義を行います。
2. 次に設定する必要があるレコードは、 EVAM ビュー構成バンドルです。関連リストレコードは、EVAM ビュー構成レコードです。追加の条件、ビュー、アクションは、ここで構成またはリンクします。ビューテンプレートとアクションが配置されている場所に注意してください。
3. 設定する 3 番目のレコードは、 EVAM 構成バンドルです。EVAM アクション定義レコードは、EVAM 構成バンドルレコードにリンクされ、ユーザーがインターフェイスを操作したときにトリガーされるものを定義します。サーバースクリプトまたは UXF クライアントアクションを実行できます。アクションの例としては、要求の作成、番号の呼び出し、外部 URL へのリンク、プラットフォーム内移動などがあります。
4. EVAM のマッピングステップは、ビューテンプレートを使用して実行します。フォームの JavaScript Objection Notation (JSON) テンプレートは、データからデータを表示するコンポーネントに接続します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

EVAM のメリット

- 条件に基づいてデータソースごとに複数のビューテンプレートを構成し、ユーザーに対するデータの表示方法をカスタマイズします。ビューテンプレートは、ビュー構成のフィールドをコンポーネントにマッピングします。
- EVAM を使用して、さまざまなデータソースを取り込み、ビューを構成して、それらをカード表示ビューで表示します。
- 表示するデータソースのリストを定義します。EVAM 定義は EVAM 構成のメインレコードです。

次に探索する内容

EVAM の構成と使用の詳細については、以下を参照してください。

- Entity View Action Mapper の構成
- Entity View Action Mapper の使用
- Entity View Action Mapper の参照情報

EVAM のビュー構成、ビューテンプレート、および構成バンドル

ビュー構成は、条件、データベースフィールド、および宣言アクションを関連するビューテンプレートと組み合わせます。ビュー構成をグループ化し、Entity View Action Mapper (EVAM) を使用して構成バンドルを作成することもできます。

EVAM には、事前定義されたビュー構成、ビューテンプレート、および構成バンドルがあり、機能を簡単に使用できます。ベースシステム構成バンドルには次のものが含まれます。

- サービスポータル検索バンドル
- サービスポータルバンドル (sp_bundle)

これらのバンドルには、関連する事業部門に適合すると予想されるビュー構成が添付されています。ニーズに合わせて構成バンドルを作成または編集することもできます。

ビュー構成には、関連するビューテンプレート、テーブルと条件、データを含む指定のテーブルフィールド、および関連する宣言アクションがあります。ベースシステム構成ビューの例については、demo_evam_datasetを参照してください。これらのビュー構成はすぐに使用でき、多くのユースケースで機能するようになっています。特定のニーズに合わせてビュー構成を作成または編集することもできます。

ベースシステムビューテンプレートは、関連するビュー構成と一致します。テンプレートには、カードの表示と使用に必要な情報を提供するために使用される JSON が含まれています。たとえば、添付ファイル検索テンプレートには次のものが含まれています。

```
{
   "component": "sn-search-result-evam-card",
   "staticValues":  {
      "detailLabelType": {
         "translatable": false,
         "key": "inline"
      },
      "textHeaderLabelOne": {
         "translatable": true,
         "key": "Attachment"
      },
      "detailLabelOne": {
         "translatable": true,
         "key": "From:"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        }
    },
    "mappings": {
        "imageType": "doctype_image_type",
        "icon": "doctype_image",
        "imageURL":"doctype_image",
        "textHeaderLabelTwo": "doctype",
        "title": "ai_search_teaser_title",
        "summary": "ai_search_teaser_text",
        "detailValueOne":"parent_title"
    },
    "actionMappings": {
        "clickAction": "navigation",
        "footerLinkAction": "navigation_to_parent_record"
    }
}
```

JSON 構造には次のセクションがあります。

テンプレート	説明
component	カードコンポーネント名です。
staticValues	コンポーネントプロパティへの静的テキストマッピングです。これらの値には次のプロパティがあります。 • 翻訳可能:ユーザーの言語に基づいてキーテキストを翻訳するかどうかを決定します。True または False のいずれかを指定できます。 • キー：プロパティが設定されている値です。
mappings	データソースフィールドとコンポーネントプロパティのマッピング。
actionMappings	カードに関連付けることができるアクション。

これらのビューテンプレートはすぐに使用でき、多くのユースケースで機能するようになっています。特定のニーズに合わせてビューテンプレートを作成または編集することもできます。

Entity View Action Mapper の構成

Entity View Action Mapper (EVAM) を使用すると、特定のアクションをエンティティビューにマッピングして、動作をカスタマイズし、ワークフローを簡素化できます。マッピングを定義、構成、適用して、プラットフォーム内のデータに対するユーザーインタラクションを強化できるように、 EVAM を構成する方法について説明します。

構成の概要

EVAM の使用を開始するには、UI ビルダー用の次のプラグインが必要です。

- sn_ui_builder
- sn_ui_builder_icons
- sn_ui_builder_properties_pane

EVAM は以下にも依存します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- Now Design System (NDS) コンポーネント
- @devsnc/sn-layout (com.devsnc_sn_layout):レイアウト
-
-
-

データソースの定義

データソースは、表示するデータが関連付けられているエンティティです。たとえば、コミュニティの投稿やユーザーなどです。

始める前に
必要なロール：admin または evam_admin

手順

1. 移動先 すべて > エンティティビューアクションマッパー **(EVAM)** > データソースをクリックし、新規 を選択します。
2. フォームで、フィールドに入力します。

フィールド	説明
アプリケーション	データソースのアプリケーションスコープ。
アクティブ	データソースをアクティブ化するオプション。
名前	データソースの名前。
テーブル	データソースに使用するテーブルを選択します。
条件	選択したテーブルからデータをフィルタリングする方法を定義する条件です。
ソート基準	テーブルデータのソートに使用するテーブル列です。たとえば、ナレッジ記事を作成日でソートするよう選択することができます。 **注:** 異なるレコードをソートするときは、日時フィールドにのみ *Sort By* を使用できます。

3. **[Submit** (送信)] を選択します。

EVAM ビューテンプレートの定義

条件に基づいてデータソースごとに複数のビューテンプレートを構成し、ユーザーに対するデータの表示方法をカスタマイズできます。ビューテンプレートは、ビュー構成のフィールドをコンポーネントにマッピングします。

始める前に
必要なロール：admin または evam_admin

このタスクについて
ビューテンプレートは、Entity View Action Mapper (EVAM) ビュー構成情報レコードから参照されます。詳細については、「EVAM 構成バンドルの定義」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > エンティティビューアクションマッパー **(EVAM)** > ビュー定義 > テンプレートを表示をクリックし、 新規 を選択します。
2. フォームで、フィールドに入力します。

フィールド	説明
名前	EVAM ビューテンプレートの名前です。
アプリケーション	EVAM ビューテンプレートのアプリケーションスコープです。
アクティブ	EVAM ビューテンプレートを有効にするオプションです。
テンプレート	マッピングされたデータソースのビューを定義する JSON テンプレートです。 たとえば、デフォルトの検索テンプレートには次のものが含まれています。 `{ "component": "sn-search-result-evam-card", "staticValues": { }, "mappings": { "title": "ai_search_teaser_title", "summary": "ai_search_teaser_text" }, "actionMappings": { "clickAction": "navigation" } }` 検索結果ページのコンポーネントとして `sn-search-result-evam-card` を使用します。

3. **[Submit** (送信)] を選択します。

EVAM 構成バンドルの定義

Entity View Action Mapper (EVAM) を使用して、条件、データベースフィールド、および宣言アクションを関連するビューテンプレートと組み合わせるビュー構成を作成します。

始める前に
必要なロール：admin または evam_admin

手順

1. 移動先 すべて > エンティティビューアクションマッパー **(EVAM)** > ビュー定義 > ビュー構成をクリックし、 新規 を選択します。
2. フォームで、フィールドに入力します。

フィールド	説明
名前	EVAM ビュー構成の名前です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
アクティブ	EVAM ビュー構成を有効にするオプションです。
必要なロール	EVAM ビュー構成を表示できるユーザーを定義するロールです。
ビューテンプレート	EVAM ビュー構成に関連付けるテンプレートです。
アプリケーション	EVAM ビュー構成のアプリケーションスコープです。
順番	EVAM ビュー構成が他のビュー構成より優先する優先度です。あるビュー構成の優先度を高くするには、低い数値を入力します。
テーブル	EVAM ビュー構成に関連付けるテーブルです。
条件	EVAM ビュー構成を使用するタイミングの条件です。[フィルター条件の追加] を選択して、満たす必要がある条件を選択します。
テーブルフィールド	EVAM ビュー構成に表示するテーブルフィールドです。利用可能なテーブルフィールドから選択して、[*Selected*] に移動することができます。表示順序を並べ替えることもできます。
カスタムフィールド	EVAM ビュー構成に表示するカスタムフィールドです。テンプレートにはテーブルフィールドのカンマ区切りリストが必要です。

3. **[Submit** (送信)] を選択します。

Entity View Action Mapper の使用

データソースを定義し、Entity View Action Mapper (EVAM) 構成バンドルを作成し、エンティティデータを効果的に構造化して表示するための EVAM ビューテンプレートを設定することで、データの表示と操作を最適化します。

EVAM の使用の概要

1.

2.

3.

EVAM 参照

詳細については、「Entity View Action Mapper の参照情報」を参照してください。

Entity View Action Mapper でのマルチデータソースリストの表示の作成

EVAM を使用してさまざまなデータソースを取り込み、ビューを構成し、それらをカード表示ビューに表示できます。

始める前に
必要なロール：admin または evam_admin

このタスクについて
一般的なシナリオでは、ユーザー要求とインシデントを単一の表示ビューに表示します。コンピューターのオーダーなど、カタログから実行できる要求を確認することができます。また、オープンインシデントまたはクローズしたインシデントを確認することもできます。これらのアイテムはさまざまなデータソースから取得されますが、簡単に構成できる一貫した標準で表示する必要があります。

このチュートリアルでは、2 つのデータソース、2 つのビュー構成を含む各データソースの構成バンドル、および関連するアクションとビューテンプレートを使用して EVAM 定義を作成します。多く

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

のタスクが繰り返されますが、各手順を繰り返す代わりに、次のテーブルに固有の構成と定義を示します。

EVAM 定義	データソース [テーブル]	構成バンドル	アクション	構成ビュー	テンプレートを表示
ユーザー要求	カタログ要求 [要求済みアイテム]	カタログ要求バンドル	ナビゲーション	未解決の要求 (Open Requests)	未解決要求テンプレート
				クローズ済み要求	クローズ済み要求テンプレート
	送信済みインシデント [インシデント]	送信済みインシデントバンドル		オープンインシデント	オープンインシデントテンプレート
				クローズしたインシデント	クローズ済みインシデントテンプレート

手順

1. ユーザー要求の EVAM 定義の作成
   EVAM 定義には、データソース、関連するビュー構成を含む構成バンドル、データフィルター、アクション、およびテンプレートが格納されます。最初に EVAM 定義を送信すると、データソース、構成バンドル、およびデータフィルターを追加するための関連リストが表示されます。



2. EVAM 定義のデータソースを定義します。
   各データソースを作成し、ユーザー要求定義にリンクします。最初のデータソースはカタログ要求用です。送信済みインシデント用に 1 つ作成することもできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



3. ビュー構成バンドルを作成してリンクします。
   カタログ要求バンドルと送信済みインシデントバンドルの 2 つの構成バンドルを作成する必要があります。



4. アクション定義を作成します。
   [作成してリンク] 関連リストを使用できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



自動翻訳

5. 要求済みアイテムのビューテンプレートを作成し、ビュー構成に関連付けます。
要求済みアイテムテンプレートのテンプレート情報は次のとおりです。

```
{
 "component": "now-card-evam-record",
 "staticValues": {
  "highlightedHeaderIcon": {
   "key": "clock-outline"
  },
  "highlightedHeaderBkgColor": {
   "key": "positive"
  },
  "imageType": {
   "key": "image"
       },
  "detailLabelOne": {
   "translatable": true,
   "key": "created"
  },
  "detailLabelTwo": {
   "translatable": true,
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "key": "number"
      }
},
"mappings": {
 "highlightedHeaderLabel": "state",
 "titleLabel": "cat_item.name",
 "imageURL": "cat_item.picture",
 "subtitle": "cat_item.short_description",
 "detailValueOne": "sys_created_on",
 "detailValueTwo": "number"
},
"actionMappings": {
 "clickAction": "navigation"
}
}
```

6. 手順 3 ～ 5 を繰り返して、クローズ済み要求に別のビュー構成を追加します。
   1 つのビュー構成で構成バンドルが作成されました。クローズ済み要求と呼ばれる別の構成を追加します。このビュー構成は同じデータソース [要求済みアイテム] を参照しますが、表示に異なる条件を使用します ()。
7. ビューテンプレートをビュー構成に関連付け、[更新] を選択します。
8. 完成物を表示します。

EVAM 定義の作成

表示するデータソースのリストを定義します。Entity View Action Mapper (EVAM) 定義は、EVAM 構成のメインレコードです。

始める前に

必要なロール：admin または evam_admin

手順

1. 移動先 すべて > エンティティビューアクションマッパー **(EVAM)** > **EVAM** 定義をクリックし、新規 を選択します。
2. フォームで、フィールドに入力します。

フィールド	説明
名前	EVAM 構成の名前です。
アクティブ	EVAM 定義を有効にするオプションです。
ソート順	データの順序は、EVAM 定義で順序付けられます。[昇順] または [降順] を選択できます。
アプリケーション	EVAM 定義のアプリケーションスコープです。

3. [送信] を選択し、EVAM 定義を選択します。
4. *[EVAM データソース M2M]* 関連リストで、データソースを追加します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

オプション	説明
作成してリンク	新しいデータソースを定義し 、このデータソースを EVAM 定義にリンクすることができます。
既存をリンク	事前定義されたデータソースを EVAM 定義に追加できます。
選択をリンク解除	選択したデータソースを EVAM 定義から削除できます。

5. **[Submit** (送信)] を選択します。
6. *EVAM* ビュー構成バンドル *M2M* 関連リストで、構成バンドルを追加します。

オプション	説明
作成してリンク	新しい構成バンドルを定義して、このバンドルを EVAM 定義にリンクすることができます。
既存をリンク	事前定義された構成バンドルを EVAM 定義に追加できます。
選択をリンク解除	選択した構成バンドルを EVAM 定義から削除できます。

構成バンドルをリンクした後、バンドルに優先順位を付ける順序を定義できます。番号が小さいほど優先順位が高くなります。

7. [*EVAM* データフィルター] 関連リストで [新規] を選択し、フォームに入力してデータフィルターを追加します。

フィールド	説明
ラベル	EVAM データフィルターのラベル名です。
アクティブ	EVAM データフィルターを有効にするオプションです。
順番	EVAM ビュー構成が他のビュー構成より優先する優先度です。あるビュー構成の優先度を高くするには、低い数値を入力します。
アプリケーション	EVAM ビュー構成のアプリケーションスコープです。
EVAM 定義	EVAM 定義をデータフィルターに関連付けます。

8. **[Submit** (送信)] を選択します。

EVAM アクション定義の作成

宣言アクションをビューテンプレートに関連付けることができます。Entity View Action Mapper (EVAM) を使用すると、ユーザーの操作でサーバースクリプトまたは UXF クライアントアクションをトリガーすることもできます。

始める前に
必要なロール: admin または evam_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > **Entity View Action Mapper** > アクション定義をクリックし、 新規 を選択します。
2. フォームで、フィールドに入力します。

フィールド	説明
アクションラベル	EVAM アクションのラベルを表示します。
アクション名	EVAM アクション名のデータベース名です。
実装方法	EVAM アクション定義の実装です。次のいずれかを選択します。 サーバー スクリプト サーバー上でスクリプトを実行します。たとえば、誰かにレコードを割り当てたり、レコードを削除したりします。 UXF クライアントアクション レコードを開く、電話をかけるなど、クライアント側でアクションを実行します。
クライアントアクションを指定	事前定義されたアクションを選択できます。たとえば、SC コンテンツアイテム KB 記事のナビゲーションなど、KB 記事を表示します。 注: このフィールドは、アクションを UXF クライアントアクションとして実装することを選択した場合にのみ表示されます。
アプリケーション	EVAM アクションのアプリケーションスコープです。
アクティブ	EVAM アクションをアクティブ化するオプションです。
説明	EVAM アクションの説明です。

3. **[Submit** (送信)] を選択します。

Entity View Action Mapper の参照情報

参照トピックには、Entity View Action Mapper (EVAM) に関する情報が記載されています。

EVAM に必要なロール

Entity View Action Mapper (EVAM) を構成および管理するために必要なロールについて説明します。

ロール	説明
admin または evam_admin	データソースの作成、 EVAM バンドルの構成、ビューテンプレートの定義など、ServiceNow プラットフォームのあらゆる側面を構成および管理する機能を含む、完全な管理権限を付与します。
itil	IT Service Management 機能へのアクセスを提供し、インシデント、変更、その他の ITSM レコードを操作できるようにします。これにより、ユーザーはインシデント、変更、その他の ITSM レコードを操作できます。これらのレコードは、EVAM 構成を ITSM データに関連付ける場合に関連する可能性があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ドメインセパレーションと **EVAM**

ServiceNow の Entity View Action Mapper (EVAM) はドメインセパレーションをサポートしています。つまり、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けるように EVAM を構成し、ユーザーが特定のドメインに関連するデータにのみアクセスできるようにすることができます。

インスタンスデータレプリケーション **(IDR)**

ServiceNow® インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) はプロデューサーインスタンスと呼ばれる 1 つのインスタンスからコンシューマーインスタンスと呼ばれる 1 つ以上の他のインスタンスに、データ更新をコピーします。IDR により、さまざまなインスタンス全体で一貫したデータを保持できます。たとえば、それぞれ独自のインスタンスを持つ社内の異なる組織間、または異なる会社間であってもデータを同期できます。

インスタンスデータレプリケーション (IDR) の作成

開始

探索	構成	データを複製
		
IDR機能と概念について説明します。	IDR をセットアップおよび設定します。	IDRレプリケーションセットと設定を構成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

管理	参照	
		
IDRを維持および監視します。	IDR での除外テーブル、アダプター、およびデータプライバシーについて説明します。	

役に立つリソース

役立つ情報を提供できる ServiceNow リソースは次のとおりです。

ServiceNow コミュニティ

ServiceNow コミュニティ

支える

- https://support.servicenow.com/now
- 既知のエラーポータル

インスタンスデータレプリケーション (IDR) の探索

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) は、プロデューサーインスタンスと呼ばれる 1 つのインスタンスでのデータ更新を、コンシューマーインスタンスと呼ばれる 1 つ以上の他のインスタンスにレプリケートします。

IDRの概要

IDRを使用して、さまざまなインスタンス間で一貫したデータを維持します。

- データを 1 つ以上の他のインスタンスに自動的にレプリケートします。
- 別々のインスタンスを使用して、社内の異なる組織間、または異なる会社間でデータを同期します。
- クラッシュ中に転送していたデータは復旧可能です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

IDR ユーザー

ユーザー

ユーザー	説明
IDR アドミン	IDRアドミニストレーターは、複製するテーブルと列を決定し、テーブルの階層と関係を分析します。IDRアドミンは、プロデューサーおよびコンシューマーレプリケーションセットを作成し、進行中のレプリケーションを監視します。

IDR のワークフロー

この画像は IDR プロデューサーインスタンスの複数のテーブルから複数のコンシューマーインスタンスにデータをレプリケートする方法を示しています。

レプリケーションの概要



1. プロデューサーインスタンスで、 IDR アドミンはプロデューサーレプリケーションセットを作成して、レプリケートするテーブルとテーブル列を指定します。
2. IDR admin はプロデューサーレプリケーションセットをアクティブ化します。これにより、プロデューサーデータをコンシューマーへのレプリケーションで使用できるようになります。
3. IDRアドミンは、プロデューサーレプリケーションセットデータを受信するために、1 つ以上のコンシューマーインスタンスにコンシューマーレプリケーションセットを作成します。
4. 各コンシューマーインスタンスで、 IDR アドミニストレーターはプロデューサーインスタンスからの承認を要求します。
5. プロデューサーインスタンスでは、 IDR アドミニストレーターが各コンシューマーインスタンスからの要求を承認または拒否します。
6. 承認された各コンシューマーインスタンスで、 IDR アドミニストレーターがコンシューマーレプリケーションセットをアクティブ化します。コンシューマーレプリケーションが有効になると、プロデューサーレプリケーションセットで更新されたデータによって、コンシューマーレプリケーションセット内の対応するデータが自動的に更新されます。
7. 各コンシューマーインスタンスで、 IDR アドミニストレーターは、必要に応じて、コンシューマーインスタンスにデータをシードすることで、プロデューサーインスタンスから既存のデータをレプリケートできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

8. プロデューサーインスタンスまたはコンシューマーインスタンスのいずれかで、 IDR アドミンは、レプリケーションセットで変換を設定することで、必要に応じて、コンシューマーインスタンスで名前が異なるテーブルまたはテーブル列にデータをレプリケートできます。
9. プロデューサーインスタンスまたはコンシューマーインスタンスのどちらでも、 IDR アドミンはオプションで、レプリケーションセットでアダプタを設定することで、コンシューマーにデータをレプリケートする前にプロデューサーデータを変更できます。

IDR のメリット

のメリット

メリット	機能	ユーザー
プロデューサーインスタンスからの挿入と更新をほぼリアルタイムで 1 つ以上のコンシューマーインスタンスに継続的にレプリケートし、遅延を最小限に抑えます。	継続的なレプリケーション	管理者
プロデューサーインスタンスから 1 つ以上のコンシューマーインスタンスへの、事前定義された間隔での挿入と更新の履歴のレプリケーションをスケジュールします。	スケジュール済みレプリケーション	管理者
プロデューサーインスタンスからコンシューマーインスタンスにほぼリアルタイムで挿入と更新を継続的にレプリケートし、一方の変更を他方にレプリケートします。	双方向レプリケーション	管理者
プロデューサーインスタンスからの挿入と更新を、特定の識別されたコンシューマーインスタンスにほぼリアルタイムで継続的にレプリケートし、各コンシューマーインスタンスが個別に更新を受信するようにします。	個別のレプリケーション	管理者
コンシューマーインスタンスで異なる名前が付けられたテーブルとテーブル列にプロデューサーデータをマッピングします。たとえば、テーブル列を変更およびマッピングして、さまざまなロケールに応じてデータをローカライズできます。	レプリケーションデータの変換	管理者
アダプタを使用してコンシューマーインスタンスにレプリケートする前に、プロデューサーデータを変更します。たとえば、通貨を別の通貨に変換したり、タイムゾーンを別のタイムゾーンに変換したりするなど、文字列演算や数学演算を実行するアダプタを構成できます。	レプリケーションデータの変換	管理者
通知の生成やビジネスルールを使用したレプリケーションの検証など、レプリケーション後のワークフローをトリガーします。	レプリケーション後のワークフローのトリガー	管理者

IDR の制限事項および IDR を使用すべきでない場合

- IDR を使用してインスタンスのクローンを作成しないでください。

  IDR は、メタデータテーブル、子メタデータテーブル、およびほとんどのユーザーテーブルとシステムテーブルをレプリケートしません。IDR は、インスタンスのクローンではなく、データをレ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プリケートするように設計されています。たとえば、アプリケーションファイル [sys_metadata] テーブルと [sys_metadata] を拡張するテーブル (ビジネスルール [sys_script]、カタログ [sc_catalog]、ワークフロー [wf_workflow] テーブルなど) は除外され、レプリケートできません。クローン作成の詳細については、「」を参照してください。

- 一連の大きな添付ファイルを定期的に複製するために IDR を使用することは避けてください。10 MB を超える添付ファイルを定期的に含める必要がある場合は、遅延時間が予想を超えないように IDR を監視します。
- CMDBテーブルの連続レプリケーションは避けてください。変更が発生したときに CMDB データを複製すると、関連するレコードの数が原因で、パフォーマンスの問題が発生したり、予期しない結果が生じたりする可能性があります。CMDBテーブルを複製する必要がある場合は、複製をスケジュールするか、条件を使用して複製レコードの数を制限し、必要なすべての列がレプリケーションセットに含まれるようにすることを検討してください。
- [エッジ暗号化]、[フィールド暗号化]、および [パスワード (双方向暗号化)] フィールドはレプリケートできません。
- その他のレプリケーションの制限:
  - 最大レコードサイズは 10 MB です。
  - 継続的なレプリケーションでは、1 日あたり約 100 万件のレコードがサポートされています。
  - シードが完了するまでに 7 日以内である必要があります。
  - スケジュール済みレプリケーションセットは 1 つだけ作成でき、そのセットには送信エントリが 1 つだけ含まれます。

⚠ 警告:
IDR はインスタンスのデータを上書きし、機密データをレプリケートできます。本番前環境で IDR の実装をテストすることで、データが消失したりデータが公開されたりする可能性を回避します。詳細については、「IDR のデータプライバシー (data privacy in IDR)」を参照してください。

自動翻訳

次に探索する内容

IDRを構成して使用する方法の詳細については、以下を参照してください。

- インスタンスデータレプリケーション (IDR) の構成
- を使用したデータのレプリケーション インスタンスデータレプリケーション (IDR)
- インスタンスデータレプリケーション (IDR) の管理
- インスタンスデータレプリケーション (IDR)の参照

継続的なレプリケーション

プロデューサーインスタンスからの挿入と更新を、 インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) でほぼリアルタイムで 1 つ以上のコンシューマーインスタンスにレプリケートします。

IDRでの連続レプリケーションにより、指定したテーブルと列をインスタンス間で同期できます。連続レプリケーションでは、挿入と更新はプロデューサーインスタンスから 1 つ以上のコンシューマーインスタンスに一方向にレプリケートされます。

連続レプリケーションを設定すると、プロデューサーインスタンスで IDRProducerJob ジョブが実行され、データの更新が検出されます。レプリケートする更新がある場合、プロデューサーインスタンスは登録されている各コンシューマーインスタンスに更新を送信します。

IDRConsumerJob ジョブがコンシューマーインスタンスで実行され、プロデューサーからのデータ更新が検出されます。IDRConsumerJob ジョブで更新が検出されると、コンシューマーテーブルのデータが更新されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

IDR データ更新フロー



プロデューサーインスタンスでの挿入と更新は、ほぼリアルタイムで複製されます。

- プロデューサーからコンシューマーへの更新にかかる時間をモニタリングダッシュボードで監視します。「でのレプリケーションステータスの監視 インスタンスデータレプリケーション (IDR)」を参照してください。
- キューダッシュボードで、レプリケーションレコードキュー、メッセージキュー、およびすべてのレプリケーションセットについて処理されたメッセージを監視します。「インスタンスデータレプリケーション (IDR) でのキューの監視」を参照してください。

詳細については、「連続レプリケーションの設定」を参照してください。

双方向レプリケーション

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) の双方向レプリケーションでは、プロデューサーインスタンスからコンシューマーインスタンスにデータをコピーし、コンシューマーインスタンスからプロデューサーインスタンスにデータをコピーし直すことができます。

いずれかのインスタンスのレコードに対するすべての挿入と変更は、両方のインスタンスのテーブルを同一に保つために、もう一方のインスタンスに送信されます。たとえば、インシデントテーブルの双方向レプリケーションを有効にして、2 つのインスタンス間でインシデントレコードの同期を維持することができます。

データフローを双方向にするために、システムにより、コンシューマーインスタンスにはプロデューサーレプリケーションセットが、プロデューサーインスタンスにはコンシューマーレプリケーションセットが作成されます。

双方向レプリケーション



元のプロデューサーインスタンスのレプリケーションセットを確認すると、レプリケーションセット名と自動生成されたコンシューマーインスタンスがあることがわかります。同じ名前にサフィックス

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

(-<long-number>-reverse) が付いています。ここで、<long-number> はランダムに生成された数値です。たとえば、Test がプロデューサーレプリケーションセット名である場合、Test-2034802-reverse は、同インスタンスに自動的に生成されるコンシューマーレプリケーションセットの名前になります。元のコンシューマーインスタンスには同じ名前が表示されます。サフィックスが reverse のレプリケーションセットは読み取り専用です。

プロデューサーインスタンスとコンシューマーインスタンスで https://<producer-instance-name>/xmlstats.do?include=idr および https://<consumer-instance-name>/xmlstats.do?include=idr を実行すると、プロデューサーインスタンスのコンシューマーと、コンシューマーインスタンスのプロデューサーを確認できます。次の画像では、元のプロデューサーインスタンスが左側に、元のコンシューマーインスタンスが右側に表示されています。



双方向レプリケーションには次の制限があります。

- 自動競合解決はサポートされていません。
- プロデューサーインスタンスとコンシューマーインスタンスが同じレコードを同時に変更すると、結合の競合が発生します。

  最新の更新が優先されます。これは、コンシューマーテーブルとプロデューサーテーブルのデータが異なる可能性があることを意味します。

- 双方向レプリケーションでは、番号アダプターはサポートされていますが、その他のアダプターの番号はサポートされていません。
- 双方向レプリケーションでは、プロデューサーインスタンスとコンシューマーインスタンス間でデータの同期が維持されます。ただし、一部のシナリオでは、双方向レプリケーションを使用せず、代わりに一方向レプリケーションを使用します。
  - アダプタを使用して 2 つのインスタンス間でレプリケートされたデータを区別する場合は、双方向セットを使用する代わりに、2 つの一方向レプリケーションセットを使用してデータをレプリケートします。
  - あるインスタンスから別のインスタンスへ、またはその逆にデータをシードする必要がある場合は、2 つの一方向レプリケーションセットを使用します。
- 双方向レプリケーションにより、プロデューサーインスタンスで作成されたレコードがコンシューマーインスタンスに複製され、その逆も同様です。レコードがコンシューマーインスタンスに挿入され、レコードを更新するビジネスルールがトリガーされると、その更新はプロデューサーインスタンスには複製されません。

インスタンス間の双方向およびデータ転送の影響を理解する必要がある場合、詳細について「IDR のデータプライバシー (data privacy in IDR)」を参照してください。

個別のレプリケーション

プロデューサーレプリケーションセットの個別マッピングを使用して、 インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) のコンシューマーを区別します。

すべてのプロデューサーレプリケーションセットに、各コンシューマーサブスクリプションとの一意の関係があります。この関係を区別する 1 つの方法は、プロデューサーレプリケーションセットに対して個別のフィールド値をマッピングすることです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

個別マッピングを有効にすると、レプリケーションセットの送信エントリごとに個別の値フィールドを定義できます。プロデューサーレプリケーションセットのアドミニストレーターは、この個別の値を設定することで、各コンシューマーサブスクリプションのマッピングを定義できます。

たとえば、プロデューサーインスタンスとしての ACME 企業と、ACME US および ACME Europe のコンシューマー登録者があるとします。インシデントテーブルの送信レプリケーションエントリに地域の個別の値を設定できます。これらのエントリはどちらも同じ会社テーブルを参照しますが、個別の値のルールセットでは、ACME US の場合は US を、ACME Europe の場合は Europe を表示できます。

個別マッピングで双方向を有効にしている場合、異なるコンシューマーサブスクリプションでは以下に従います。

- 他のコンシューマー登録者から送信されたレコードを受信しないこと
- 他のコンシューマー登録者を対象としたプロデューサーからレコードを受信しないこと

双方向レプリケーションにより、コンシューマーインスタンスで作成されたレコードがプロデューサーインスタンスにレプリケートされ、その逆も同様です。コンシューマーがレコードをプロデューサーにレプリケートすると、プロデューサーレプリケーションセットで定義したコンシューマーの個別フィールド値が、コンシューマーレコードの個別フィールド値 (異なる場合) を上書きします。たとえば、次のようにコンシューマーインスタンスごとに個別のリージョンを使用して個別マッピングを定義するとします。

[リージョン] フィールドを使用した個別マッピング

コンシューマーインスタンス	地域
コンシューマーインスタンス A	アジア
コンシューマーインスタンス B	欧州
コンシューマーインスタンス C	米国

[リージョン (Region)] フィールドを [アジア] に設定してコンシューマーインスタンス B にレコードを手動で追加すると、双方向レプリケーションによりレコードがコンシューマーからプロデューサーに送信されて挿入されますが、[リージョン] フィールドが上書きされ、値が [ヨーロッパ] に変更されます。代わりに、プロデューサーレプリケーションセットで定義されている個別の値が使用されます。

インスタンス間の個別マッピングおよびデータ転送の影響に関する詳細については、「data privacy in IDR (IDR のデータプライバシー)」を参照してください。

スケジュール済みレプリケーション

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) でスケジュールに基づいて、プロデューサーインスタンスから 1 つ以上のコンシューマーインスタンスに履歴の挿入と更新を複製します。

プロデューサーインスタンスで作成または変更されたデータを継続的にレプリケートする代わりに、プロデューサーから 1 つ以上のコンシューマーへのレプリケーションを毎日定期的にスケジュールできます。コンシューマーへの即時のデータレプリケーションが必要ない場合は、頻繁に更新される大きなテーブルのレプリケーションをスケジュールすることを検討してください。

たとえば、 CMDB テーブルの連続レプリケーションは避ける必要があります。変更が発生したときに CMDB データを複製すると、関連するレコードの数が原因で、パフォーマンスの問題が発生したり、予期しない結果が生じたりする可能性があります。代わりに、スケジュール済みレプリケーションを使用して、プロデューサーインスタンスに蓄積される CMDB データを定期的にレプリケートできます。

詳細については、「スケジュール済みレプリケーションの設定」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

インスタンスデータレプリケーション (IDR) の構成

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) を設定して構成します。

設定の概要

インスタンスデータレプリケーション (IDR) サブスクリプションの要求

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) プラグインの利用には個別のサブスクリプションが必要であり、ServiceNow の担当者による有効化が必要です。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
New York リリース以降、IDR がサポートされています。IDR プラグイン ID は com.glide.idr です。IDR サブスクリプションを購入すると、ServiceNow, Inc. 担当者は IDR が依存する次のプラグインも有効化します。

- com.snc.db.data_replicate
- com.glide.transform
- com.glide.kmf

IDR は ServiceNow データセンターでのみ実行されます。これは、オンプレミスインスタンスでの IDR の使用はサポートされていないことを意味します。

サブスクリプションを購入するには、ServiceNow アカウントマネージャーにお問い合わせください。アカウントマネージャーは通常数日以内に、組織の本番および準本番インスタンスでプラグインが有効化されるように手配することができます。

アカウントマネージャーがいない場合、購入後に有効化を延期することを決定するか、無料で準本番インスタンスで製品を評価する場合には次の手順を実行します。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. [すべてのアプリケーション] ページで [プラグインの要求] をクリックして、Now Support で [プラグインをアクティブ化] フォームを開きます。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. Now Support で、Now Support サービスポータル サービスカタログ にアクセスするリンクを選択します。



4. インスタンスを選択します。
5. [アクション] > [プラグインのアクティブ化] を選択します。
6. [プラグインのアクティブ化] フォームで、次の情報を入力します。

[プラグインのアクティブ化] フォーム

フィールド	説明
ターゲットインスタンスは何ですか	プラグインをアクティブ化するインスタンス。
どのプラグインをアクティブ化しますか	アクティブ化するプラグインの名前です。 **注:** 必要なプラグインが表示されない場合、または OEM またはオンプレミスのインスタンスでプラグインをアクティブ化している場合は、[探しているプラグインが表示されていません **(Plugin I'm looking for is not listed)]** チェックボックスをオンにして、プラグインの名前を入力します。
メンテナンスの日時を選択 (Select Maintenance Date and Time)	プラグインをアクティブ化する日時。 **注:** プラグインは、米国太平洋標準時で、毎営業日の朝と夕方の 2 回のバッチでアクティブ化されます。特定の時刻にプラグインをアクティブ化する必要がある場合は、[理由/コメント **(Reason/ Comments)]** フィールドに要求を入力します。

Example

たとえば、 [自分のインスタンス (My Instance)] という名前のインスタンスで CSM Workspace プラグインをアクティブ化するには、次のフォームを参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[プラグインのアクティブ化] フォーム



7. [Submit (送信)] を選択します。
プラグインの要求の詳細については、次を参照してください。 のサービスカタログ [KB0751715] 記事からのプラグインの要求 Now Support ナレッジベース.

次のタスク
レプリケーション戦略を計画します。「インスタンスデータレプリケーション (IDR) の準備」を参照してください。

関連情報

プラグインのリスト (Yokohama)

インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** の準備

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) をセットアップする前に、プロデューサーインスタンスとコンシューマーインスタンスのテーブルと列を分析して、データを正常に複製します。

インスタンスの準備

プロデューサーインスタンスとコンシューマーインスタンスが同じ地理的リージョンにあり、同じ顧客に属していることを確認することで、レイテンシを短縮します。異なる地理的リージョン間でインスタンス間でデータをレプリケートできます。ただし、インスタンスが別々のリージョンのデータセンターに配置されている場合は、レプリケーションのレイテンシーが発生する可能性があります。

複製するテーブルの決定

プロデューサーレプリケーションセットを作成する前に、複製するテーブルを決定します。システムテーブル (sys_ prefix 付きのテーブル) は複製しないでください。コンシューマーインスタンス内に既存のデータがあるシステムテーブル (sys_user、sys_user_group、sys_user_grmember など) を複製する場合は、レプリケーション中に挿入と更新のエラーが発生する可能性があります。これらのテーブルを複製する場合、その後これらのテーブルをクリーニングする追加作業が必要になる場合があります。

CMDBテーブルの連続レプリケーションは避けてください。変更が発生したときに CMDB データを複製すると、関連するレコードの数が原因で、パフォーマンスの問題が発生したり、予期しない結果が生じたりする可能性があります。CMDBテーブルを複製する必要がある場合は、複製をスケジュールするか、条件を使用して複製レコードの数を制限し、必要なすべての列がレプリケーションセットに含まれるようにすることを検討してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

複製を避けるテーブルのリストについては、「 インスタンスデータレプリケーション (IDR) で除外されたテーブル」を参照してください。

テーブル階層の分析

複製するテーブルごとに、テーブルが親テーブルか子テーブルかを判断します。テーブルが親子階層に属する場合は、階層を保つかどうか、およびプロデューサーからコンシューマーに階層を移動するために使用する戦略を決定します。

重要:
データ整合性を維持し、参照フィールドが想定どおりにコンシューマーに入力されるようにするには、テーブル階層のすべての親テーブルと子テーブルを複製する必要があります。

「インスタンスデータレプリケーション (IDR) でのテーブル階層の保持」を参照してください。

テーブルの関係性の分析

複製するテーブルごとに、他のテーブルを指す参照フィールドがテーブルにあるかどうかを確認します。別のテーブルを指す参照フィールドを持つテーブルを複製しているが、そのテーブルをレプリケーションセットに含めない場合、コンシューマーインスタンスのレコードの参照フィールドは空になります。テーブルの関係性を複製すると、データ整合性を維持し、参照フィールドが想定どおりにコンシューマーに入力されます。

レプリケーションセットの編成

計画フェーズの一環として、レプリケーションセットとそこに含まれるテーブルを編成する方法を決定します。

- テーブルごとに単一のレプリケーションセットを作成します。このオプションでは、さらにセットアップ、構成、および時間管理が必要になりますが、他のテーブルに影響を与えることなく、1 つのテーブルのレプリケーションを一時停止できます。
  - レプリケーションは、複数のジョブを使用して並列で実行されます。
  - スループットメトリクスは、個別のレプリケーションセットを使用すると簡単に追跡できます。
  - エラーが発生すると、複数のテーブルすべてではなく、単一のテーブルのレプリケーションが影響を受けます。
- 関連するテーブルのグループに対してレプリケーションセットを作成します。このオプションはセットアップや管理が簡単ですが、ミスや潜在的な問題はグループ内のすべてのテーブルに影響します。
  - レプリケーションステータスに関する情報を検索する必要がある場合は、このレプリケーションセットに論理名を使用するほうが、テーブルごとに個別のレプリケーションセットを使用するよりも簡単に検索して確認できます。
  - レプリケーションを一時停止する場合は、1 つのレプリケーションセットからレプリケーションを一時停止することで、テーブルのグループ全体に実行できます。
  - 1 つのテーブルでレプリケーションの問題が発生してレプリケーションが停止すると、レプリケーションセット内のすべてのテーブルのレプリケーションが停止します。

  単一のレプリケーションセット内のテーブルをグループ化する場合は、5 つ以下のテーブルに制限するようにしてください。複製するテーブルが 5 つ以上ある場合は、各セットに 5 つ以下のテーブルを含む複数のレプリケーションセットを使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

複製する列の決定

複製するテーブルごとに、含める列を決定します。デフォルトでレプリケーションセットにすべての列を含めることはしないでください。代わりに、必要な列を決定し、sys_ column やスクリプトによって自動的に更新されるその他の列を除外します。

たとえば、システムによって頻繁に自動的に更新される列を含めると、IDR では必要以上にデータを複製する可能性があります。このデータが複製されると、キャパシティのサブスクリプションに悪影響を及ぼす可能性があります。**[IDR** ライセンスと使用率の詳細] ダッシュボードを定期的に確認して、プロデューサーから生成されたメッセージ数を監視します。

コンシューマーインスタンスのターゲットテーブルの準備

デフォルトでは、 IDR はルックアップ値としてレコードの sys_id フィールドを使用して、プロデューサーインスタンスとコンシューマーインスタンス間でデータの同期を維持します。ターゲットテーブルに既存のデータまたは以前のデータインポートのレコードが含まれている場合は、コンシューマーの sys_id 値はプロデューサーインスタンスの sys_id と一致しません。

常にプロデューサーインスタンスを信頼できる情報源と見なしてください。最適なレプリケーション結果を得るには、次のガイドラインに従ってください。

- プロデューサーインスタンスをコンシューマーインスタンスの専用データソースにします。
- レプリケーションの前に、コンシューマーインスタンスのターゲットテーブルが空であることを確認します。ターゲットインスタンスの初期レコードは、レプリケーションセットまたはクローンを介してプロデューサーから専用で送信されたデータから作成されるのが理想的です。
- コンシューマーインスタンスのターゲットテーブルに対して、レプリケーションの開始後に他の進行中のデータインポートや更新がないことを確認します。

たとえば、LDAP のユーザーが別のデータソースを使用してコンシューマーインスタンスにインポートされた場合、それらのレコードの sys_id はプロデューサーインスタンスの sys_id 値と一致しません。このシナリオでは、コンシューマーインスタンスにあるターゲットテーブルの既存のユーザーレコードは更新されず、重複レコードが作成されます。

これを防ぐことができない場合は、レプリケーションの前にコンシューマーインスタンスのテーブルをクリーニングします。ターゲットテーブルの該当のレコードを削除するか、プロデューサーとコンシューマーの sys_id 値を確実に一致させる必要があります。

または、カスタムの [結合] フィールドを使用して、(デフォルトの sys_id 列の代わりに) レプリケーション用に一意のレコードを識別することもできます。コンシューマーインスタンスのレコードが、プロデューサーインスタンスの同じレコードと異なる sys_id を持つ場合は、カスタムの [結合] 列を使用します。カスタムの [結合] の使用方法の詳細については、「 カスタム合体」を参照して ください。

ビジネスルールの確認

ビジネスルールを使用して、通知の送信や複製されたデータの検証など、レプリケーション後にワークフローをトリガーすることができます。idr.system ユーザーによるターゲットテーブルのレコードの挿入、更新、または削除を妨げる可能性があるコンシューマーインスタンスのビジネスルールを確認します。

ビジネスルールに関連するエラーが発生した場合は、 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > レプリケーションペイロード コンシューマーインスタンスのテーブル。エラーの原因となっているスクリプトの詳細については、[エラーメッセージ **(Error Message)]** フィールドを参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

双方向レプリケーションにより、プロデューサーインスタンスで作成されたレコードがコンシューマーインスタンスに複製され、その逆も同様です。レコードがコンシューマーインスタンスに挿入され、レコードを更新するビジネスルールがトリガーされると、その更新はプロデューサーインスタンスには複製されません。

ACL の確認

コンシューマーインスタンスのターゲットテーブルに配置されている ACL を確認し、IDR がデータを正常に複製できることを確認します。idr.system ユーザーがターゲットテーブルの適切なロールを持っていることを確認します。

ACL に関連するエラーが発生した場合は、 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > レプリケーションペイロード コンシューマーインスタンスのテーブル。エラーの原因となっている ACL の詳細については、[エラーメッセージ **(Error Message)]** フィールドを参照してください。

データポリシーの確認

コンシューマーインスタンスのターゲットテーブルに配置されているデータポリシーを確認し、IDR がデータを正常に複製できることを確認します。複製しているデータがデータポリシーを満たしていることを確認します。

データポリシーに関連するエラーが発生した場合は、 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > レプリケーションペイロード コンシューマーインスタンスのテーブル。エラーの原因となっているデータポリシーの詳細については、[エラーメッセージ **]** フィールドを参照してください。

インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** でのテーブル階層の保持

親子テーブル階層を複製するかどうか、および インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) のデータを複製するために使用する戦略を決定します。

レプリケーションセットを作成する前に、複製するテーブルが親子テーブル階層に含まれているかどうかを確認します。含まれている場合は、その階層を保持するかどうか、および親の観点からデータを複製するか (親テーブルに属する列のみを保持する) か、または子の観点からデータを複製するか (子テーブルに属するすべての列を保持する) を決定します。以下の利用可能な戦略を確認してください。

戦略 1：階層全体を保持して子列を複製する

すべての子テーブル列を含む階層全体を保持するには、子テーブルごとに送信エントリを作成し、子テーブルごとに sys_class_name フィルターを指定します。

たとえば、タスクテーブルを複製し、すべての子テーブルのすべての列が含まれるようにするには、次のように指定します。

送信エントリ

テーブル	フィルター
タスク	sys_class_name=task
インシデント	sys_class_name=incident
問題	sys_class_name=problem
変更要求	sys_class_name=change

sys_class_name の各テーブルのフィルターを含め、すべての子テーブルについても同様です。

この戦略では、プロデューサーの各子テーブルに属する列のデータをはじめ、レコードがコンシューマーの各子テーブルに挿入されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戦略 2：階層は保持するが、子列は複製しない

階層を保持し、親テーブルの列のみを複製するには、親テーブルを複製し、[含まれているフィールド] リストにクラス名 [sys_class_name] フィールドを含めます。クラス名フィールドを含めると、コンシューマーインスタンスの親レコードと子レコードの区別が維持されます。

たとえば、タスクテーブルとその子 (インシデント、問題、変更要求) を複製するが、タスクテーブルに属する列のみを複製する場合は、次のように指定します。

送信エントリ

テーブル	含まれているフィールド
タスク	クラス名

この戦略では、コンシューマーのタスクテーブルの sys_class_name 列が親テーブル (タスク) と子テーブル (インシデント、問題、および変更) のエントリを受け取り、レコードがコンシューマーのそれぞれの子テーブルに挿入されます。ただし、sys_class_name フィルターがないと、各子テーブルに固有の列は複製されません。

戦略 3：階層を無視し、親テーブルデータのみを複製する

階層を無視し、親レコードのみを複製するには、親テーブルを複製し、[含まれているフィールド] リストからクラス名 [sys_class_name] フィールドを除外します。クラス名フィールドを除外すると、コンシューマーインスタンスで親レコードと子レコードが区別されなくなります。コンシューマーの複製されたレコードはすべて親テーブルレコードになります。

たとえば、タスクテーブルからレコードを複製し、レポートまたは監査の目的ですべてのレコードを単にタスクと見なす場合は、次のように指定します。

送信エントリ

テーブル	含まれているフィールド
タスク	クラス名フィールドを除くすべてのフィールド

この戦略では、タスクテーブルを複製すると、複製されたすべてのレコードの sys_class_name 列にタスクの値が含まれ、子テーブルに属する列は複製されません。

インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** でのレガシーレプリケーションセットから **V2** へのアップグレード

IDR のレガシーレプリケーションセットを V2 にアップグレードすることで、メッセージ処理とレプリケーションのパフォーマンスが向上します。

レガシーおよび **V2** レプリケーションセット

重要:
レガシーレプリケーションセットは、Zurich リリースで廃止されました。データのレプリケーションを続行するには、すべてのレガシーレプリケーションセットを V2 にアップグレードする必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- レガシーレプリケーションセットでは、Utah リリースより前に作成された ServiceNow Kafka メッセージ転送および配信実装を使用します。 Utah リリースより前に作成されたすべてのレプリケーションセットは、レガシーレプリケーションセットと見なされます。

  Washington DC リリース以降、レガシーレプリケーションセットを作成できなくなりました。

- V2 レプリケーションセットは、Kafka メッセージ転送および配信用の ServiceNow Hermes メッセージングサービス を使用して、データを高速、大規模、かつ高い信頼性でレプリケートします。Hermes メッセージングサービス は IDR プラグイン (com.glide.idr) が有効になると自動的に有効になる ServiceNow AI Platform の機能です。Washington DC リリース以降に作成されたすべてのレプリケーションセットは V2 レプリケーションセットです。

注:
V2 プロデューサーレプリケーションセットから送信されたデータは、メッセージキューに 24 時間保持されます。

レガシーレプリケーションセットのアップグレード

対象となるレガシーレプリケーションセットを V2 にアップグレードして、 Hermes によるメリットを活用します。レガシーレプリケーションセットから V2 レプリケーションセットへのアップグレードはシームレスなプロセスです。プロデューサーからコンシューマーへのアクティブなデータレプリケーションは、アップグレード中も継続されます。つまり、開始する前にレプリケーションを一時停止する必要はありません。アップグレードが終了すると、V2 レプリケーションセットを使用してレプリケーションが続行されます。

新しい V2 レプリケーションセットを作成した場合は、既存のレガシーレプリケーションセットを V2 にアップグレードできます。「インスタンスデータレプリケーション (IDR) でのレガシーレプリケーションセットのアップグレード」を参照してください。

アップグレード適格性

レガシーレプリケーションセットは、プロデューサーインスタンスとコンシューマーインスタンスの両方が Utah 以降である場合に、V2 にアップグレードできます。一部の Utah レガシーレプリケーションセットは、構成によっては V2 へのアップグレードの対象にならないことに注意してください (たとえば、レプリケーションセットを双方向または個別にすることはできません)。

プロデューサーレプリケーションセットを表示し、[コンシューマーサブスクリプション] 関連リストの [アップグレード適格性] 列を確認することで、アップグレード対象であるかどうかを確認できます。

- それぞれの登録されたコンシューマーの値が [適格] の場合は、インスタンスデータレプリケーション (IDR) でのレガシーレプリケーションセットのアップグレード の手順に従ってアップグレードプロセスを開始できます。
- いずれかの登録されたコンシューマーの値が [対象外] である場合は、コンシューマーインスタンスが Utah 以降でないか、コンシューマーレプリケーションセットが Utah であるが、その構成が原因で V2 へのアップグレードの資格がないことを意味します。

Utah でアップグレードできるレガシーレプリケーションセットのタイプに関する詳細については、Utah バージョンの IDR ドキュメントの「レガシーレプリケーションセットの V2 へのアップグレード」トピックを参照してください。

互換性

V2 プロデューサーレプリケーションセットは、V2 コンシューマーレプリケーションセットとのみ互換性があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロデューサーレプリケーションセットを V2 にアップグレードする場合は、サブスクライブされているコンシューマーレプリケーションセットも V2 にアップグレードする必要があります。

インスタンスデータレプリケーション (IDR) でのレガシーレプリケーションセットのアップグレード

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) のレガシープロデューサーレプリケーションセットおよびコンシューマーレプリケーションセットを V2 にアップグレードすると、大量のデータをより迅速かつ確実に複製できます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて

> **重要:**
> レガシーレプリケーションセットは、Zurich リリースで廃止されました。データのレプリケーションを続行するには、すべてのレガシーレプリケーションセットを V2 にアップグレードする必要があります。

手順

1. プロデューサーインスタンスで、 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > プロデューサーレプリケーションセット.
2. アップグレードするプロデューサーレプリケーションセットを選択します。
3. [コンシューマーサブスクリプション] 関連リストの [アップグレード適格性] 列を確認して、プロデューサーレプリケーションセットがアップグレード対象であるかを確認します。
   - 各コンシューマーの値が [適格] の場合は、レプリケーションセットをアップグレードできます。
   - いずれかのコンシューマーの値が [対象外] である場合は、コンシューマーインスタンスが Utah 以降でないか、コンシューマーレプリケーションセットが Utah であるが、その構成が原因で V2 へのアップグレードの資格がないことを意味します。詳細については、「アップグレード適格性」を参照してください。
4. V2 プロデューサーレプリケーションセットを作成します。

   a. [プロデューサーレプリケーションセット] フォームで、[アップグレード] を選択します。

   b. ダイアログボックスで、デフォルト名を受け入れるか、一意のレプリケーションセット名を入力します。
   デフォルトでは、レガシーレプリケーションセット名に「-V2」が追加されますが、V2 バージョンをレガシーバージョンと区別するために任意の有効なセット名を使用できます。

   c. **[OK]** を選択します。

   レガシープロデューサーレプリケーションセットがコピーされ、V2 プロデューサーレプリケーションセットが作成されます。プロデューサーインスタンスは、メタデータをコンシューマーインスタンスに送信します。これで、レガシーコンシューマーレプリケーションセットをアップグレードできるようになります。
5. コンシューマーインスタンスで、次の場所に移動します: インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > コンシューマーレプリケーションセット.
6. アップグレードしたプロデューサーレプリケーションセットにサブスクライブされているレガシーコンシューマーレプリケーションセットを選択します。
7. レガシーコンシューマーレプリケーションセットをアップグレードします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[アップグレードを開始] ボタンが [コンシューマーレプリケーションセット] フォームに表示されない場合は、プロデューサーレプリケーションセットからメタデータを再送信します。

a. [アップグレードを開始] を選択します。

b. プロデューサーインスタンスで、 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > プロデューサーレプリケーションセット.

c. 新しい V2 プロデューサーレプリケーションセットを選択します。

d. [コンシューマーサブスクリプション] 関連リストのコンシューマーサブスクリプションの横にあるチェックボックスをオンにします。

e. [選択した行のアクション] リストを選択します。

f. [メタデータを再送信] を選択します。
V2 コンシューマーレプリケーションセットが作成され、プロデューサーインスタンスがコンシューマーインスタンスにメタデータレプリケーションエントリを送信します。すべてのエントリを受信すると、[予行演習を開始] ボタンがコンシューマーレプリケーションセットフォームに表示されます。

8. [予行演習を開始] を選択して、コンシューマーインスタンスが Hermes メッセージングサービスに接続でき、レプリケーションが成功することを確認します。
データは Kafka トピックからコンシューマーインスタンスによって消費されますが、まだデータベースに永続化されていません。

9. データ整合性チェックの有無にかかわらず、V2 コンシューマーレプリケーションセットをアクティブ化して、アップグレードを完了します。

- [アップグレードの完了] を選択して、従来のトピックと V2 トピックが同期していることを確認します。

  このオプションを使用すると、V2 コンシューマーレプリケーションセットを有効化する前に、IDR で必要なすべてのデータ整合性チェックが実行されます。データの整合性チェックに失敗した場合、データの整合性を優先するためにアップグレードが自動的にロールバックされます。

- [同期せずにアップグレードを終了] を選択して、データ整合性チェックなしでアップグレードを完了します。

  このオプションを使用すると、コンシューマーレプリケーションが遅れている場合や、V2 トピックにレプリケートされているレコードがないレプリケーションセットのアップグレードを完了できます。ただし、複製されたレコードをスキップしたり、複製を試行したりすることはできます。欠落または不一致のレコードが懸念される場合は、それらのレコードを再シードするためのデータ比較要求を作成できます。

> **注:**
> [アップグレードを終了] ボタンがコンシューマーレプリケーションセットフォームに表示されない場合は、カスタマーサービス & サポートにお問い合わせください。

V2 コンシューマーレプリケーションセットが有効になり、レガシーコンシューマーレプリケーションセットが自動的に無効になります。

10. すべての登録されたコンシューマーが V2 にアップグレードされた後に、レガシープロデューサーレプリケーションセットが非アクティブ化されます。

> **注:**
> レガシーコンシューマーレプリケーションセットは、レガシープロデューサーを非アクティブ化すると消費を停止するため、非アクティブ化する前に、登録されているすべてのコンシューマーが V2 にアップグレードされていることを確認する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. プロデューサーインスタンスで、 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > プロデューサーレプリケーションセット.

b. アップグレードするレガシープロデューサーレプリケーションセットを選択します。

c. [非アクティブ化] を選択します。

d. [OK] を選択して無効化を確定します。

タスクの結果
レガシープロデューサーレプリケーションセットとコンシューマーレプリケーションセットが V2 にアップグレードされ、アップグレードステータスが [最新] に変更されます。データレプリケーションは、レガシーレプリケーションセットによって処理された最後のメッセージ ID に基づいて続行されます。

インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** でのアップグレードのロールバック

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) で V2 へのアップグレード中に問題が発生した場合、アップグレードはロールバックされます。

重要:
レガシーレプリケーションセットは、Zurich リリースで廃止されました。データのレプリケーションを続行するには、すべてのレガシーレプリケーションセットを V2 にアップグレードする必要があります。

レガシーレプリケーションセットを V2 にアップグレードしようとして、アップグレードに問題が発生した場合、データの整合性を確保するためにそのアップグレードは自動的にロールバックされます。処理の遅延が原因で問題が発生した場合は、アップグレードを再試行できます。

たとえば、コンシューマーインスタンスが従来のトピックで最新のメッセージを識別しても、Hermes トピックで同じメッセージが見つからない場合、アップグレードはロールバックされます。アップグレードを再試行し、コンシューマーインスタンスが Hermes トピックで最新のメッセージを正常に検出した場合、アップグレードは続行され、Hermes トピックからのみ処理が開始されます。

- アップグレードが従来のトピックと Hermes トピックの両方へのレプリケーションを開始する前にレプリケートされたレコードをレガシーコンシューマージョブが処理している場合、アップグレードはロールバックされます。このシナリオでは、コンシューマーがレプリケーションバックログを処理する時間を確保してから、V2 へのアップグレードを再試行します。たとえば、30 分経っても遅延が続く場合は、さらに 2 時間待ってからもう一度試すか、24 時間待ってからもう一度やり直してください。
- アップグレードの開始後にプロデューサーから Hermes トピックにレプリケートされるレコードがない場合は、プロデューサーからコンシューマーにレプリケートするレコードを少なくとも 1 つ許可してからアップグレードを再試行します。または、少なくとも 1 つのレコードを変更して、レプリケーションを手動でトリガーすることもできます。
- データ整合性チェックなしでアップグレードを完了する場合は、予行演習を実行した後に [同期せずにアップグレードを終了] オプションを使用できます。

  このオプションを使用すると、コンシューマーレプリケーションが遅れている場合や、V2 トピックにレプリケートされているレコードがないレプリケーションセットのアップグレードを完了できます。ただし、複製されたレコードをスキップしたり、複製を試行したりすることはできます。欠落または不一致のレコードが懸念される場合は、それらのレコードを再シードするためのデータ比較要求を作成できます。

インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** を有効にしたインスタンスのアップグレード

インスタンスをアップグレードすると、 IDR レプリケーションを自動的に一時停止して、手動介入なしでデータレプリケーションを維持します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) を有効にした状態でのインスタンスのアップグレードは、シームレスなプロセスです。

- IDR では、インスタンスのアップグレード中にメッセージが消費または生成されません。IDR ジョブは、アップグレードの開始時に自動的に停止されます。
- data_replication_queue は、最後に送信されたメッセージのタイムスタンプを追跡します。これにより、アップグレード前に行われた最後の変更からレプリケーションが再開されます。
- アップグレード前に進行中のシードは、アップグレードの開始時に自動的に一時停止され、アップグレードが完了すると再開されます。シードを中断なしで完了させるには、アップグレードの前にシード要求を開始しないでください。
- シード要求は、インスタンスのアップグレード中に開始できません。
- レプリケーションは、アップグレードが完了するとすぐに再開されます。レコードのレプリケーションを続行するために IDR を調整する必要はありません。

を使用したデータのレプリケーション インスタンスデータレプリケーション **(IDR)**

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) を使用してインスタンス間でデータを同期します。

データのレプリケーションの概要

IDR では、プロデューサーインスタンスと呼ばれる 1 つのインスタンスから、コンシューマーインスタンスと呼ばれる他の 1 つ以上のインスタンスにデータをレプリケートできます。 IDR には、さまざまなニーズに合わせてレプリケーションデータを変更するためのレプリケーションタイプとオプションがいくつか用意されています。

連続レプリケーションの設定

プロデューサーインスタンスから インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) 内の 1 つ以上のコンシューマーインスタンスへのほぼリアルタイムのデータレプリケーションを有効にします。

始める前に
プロデューサーインスタンスとコンシューマーインスタンスが同じ顧客に属していることを確認します。

「インスタンスデータレプリケーション (IDR) の準備」で説明されている重要な考慮事項を確認して、データレプリケーション戦略を計画します。

必要なロール：idr_admin または admin

手順

1. プロデューサーインスタンスで、 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > プロデューサーレプリケーションセット.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. プロデューサーレプリケーションセットの名前と説明を入力します。
   - 名前には、英数字とハイフンのみを使用できます。
   - プロデューサーインスタンスにのみ適用される名前は使用しないでください。コンシューマーレプリケーションセットに同じ名前を指定する必要があるため、名前をプロデューサー固有にすることはできません。
4. オプション: [エントリセット] を選択して、送信エントリのリストからプロデューサーレプリケーションセットを作成します。
   別のインスタンスから更新セットをインポートした場合、またはインスタンスで以前に作成した更新セットがある場合は、既存のエントリセットを選択できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

5. **[Submit** (送信)] を選択します。
プロデューサーレプリケーションセットは、システム内のプロデューサーインスタンスを識別する自動生成プロデューサー ID を使用して作成されます。

6. レプリケートするプロデューサーインスタンスのテーブルと列を指定します。

   a. [送信エントリー] 関連リストを選択します。

   b. **[New** (新規)] を選択します。

   c. フォームで、フィールドに入力します。

レプリケーションエントリフォーム

フィールド	説明
ソーステーブル名 (Source Table Name)	レプリケートするプロデューサーインスタンス上のいずれかのテーブルの名前。例： SAN ディスク [cmdb_ci_san_disk]。
フィルター	レプリケートされるテーブル内のレコードを制御するフィルター基準。 ▪ フィルターを使用して、レプリケーションセット内のレコード数を制限します。たとえば、テーブルに [アクティブ **(Active)]** フィールドがある場合は、[アクティブ] [次の値に等しい **(=)] [True]** のようなフィルター条件を追加して、アクティブなレコードのみをレプリケートします。 ▪ 親子テーブルの階層をレプリケートして保持する場合は、sys_class_name 列のフィルターを各送信エントリに追加します。これにより、親列だけでなく、すべての子テーブル列がレプリケートされます。 たとえば、タスク [task] 親テーブルとインシデント [incident] 子テーブルの両方をレプリケートするには、[タスクタイプ] [次の値に等しい **(=)]** [タスク] を親テーブルエントリのフィルターとして追加し、[タスクタイプ] [次の値に等しい **(=)]** [インシデント] を子テーブルエントリのフィルターとして追加します。この例では、タスクタイプは各テーブルの sys_class_name 列のラベルです。詳細については、「インスタンスデータレプリケーション (IDR) でのテーブル階層の保持」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
添付ファイルを含める	レプリケートしているレコードに関連付けられたファイルをレプリケートするオプション
含まれているフィールド	含めるフィールド。テーブルフィールドを [選択済み] 列に移動してレプリケートするか、[利用可能] 列に移動してレプリケーションを防止します。 **注:** システムは **sys_id** (必須) などのフィールドをレプリケートする必要があります。[エッジ暗号化 **(Edge Encrypted)]** や [パスワード **1 (Password1)]** などの一部のフィールドはレプリケートできません。どちらの列にも表示されません。
カスタム結合を有効にする	デフォルトの **sys_id** フィールド以外のフィールドを選択して IDR結合できるようにするオプション。
結合フィールド	IDRの結合に使用するフィールドを選択します。一意のフィールドのみを使用できます。「カスタム合体」を参照してください。 このフィールドは、[カスタム結合を有効にする] を選択した場合にのみ表示されます。

d. レプリケーションセットに含めるテーブルごとに、これらの手順を繰り返します。

注:
選択したテーブルに子テーブルがある場合は、データの整合性を維持するために、これらのステップを繰り返して子テーブルごとに送信エントリを追加します。

7. **[Submit** (送信)] を選択します。
8. [アクティブ化] を選択して、プロデューサーデータをコンシューマーへのレプリケーションで使用できるようにします。
プロデューサーは、レプリケーションセットで指定されたデータを 1 つ以上のコンシューマーインスタンスに送信する準備ができています。
9. コンシューマーインスタンスで、次の場所に移動します: インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > コンシューマーレプリケーションセット.
10. **[New** (新規)] を選択します。
11. フォームのフィールドに入力します。

コンシューマーレプリケーションセットフォーム

フィールド	説明
プロデューサーインスタンス URL (Producer Instance URL)	プロデューサーインスタンスの URL。例：https://<producer_instance>.servicenow.com
プロデューサーレプリケーションセット名 (Producer Replication Set Name)	コンシューマーレプリケーションセットの名前。コンシューマーの名前はプロデューサーの名前と一致する必要があります。プロデューサーアドミニストレーターから名前を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
説明	レプリケーションの目的の説明。

12. **[Submit** (送信)] を選択します。
コンシューマーインスタンスのすべてのコンシューマーレプリケーションセットのリストが表示されます。システムは、要求を承認または拒否するための要求をプロデューサーレプリケーションセットのアドミニストレーターに送信します。
13. コンシューマー要求を承認します。
    a. プロデューサーインスタンスで、 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > プロデューサーレプリケーションセット.
    b. コンシューマーアクセスを承認するプロデューサーレプリケーションセットを選択します。
    c. 関連リンクの [コンシューマーサブスクリプション] タブで、承認するコンシューマーレプリケーションセットのオプションを選択します。
    d. [選択した行のアクション] リストで [承認] を選択します。
    承認されたコンシューマーセットはレプリケートされたデータの受信を開始します。
14. コンシューマーレプリケーションセットを有効化します。
    a. コンシューマーインスタンスで、次の場所に移動します: インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > コンシューマーレプリケーションセット.
    b. 有効化するコンシューマーレプリケーションセットを選択します。
    c. **[Activate** (アクティブ化)] を選択します。
    しばらくすると、ステータスが [アクティブレプリケーション] に変わり、[部分シード] ボタンと [完全シード] ボタンが表示されます。

タスクの結果
プロデューサーテーブルのデータは、コンシューマーインスタンスの同じ名前のテーブルとテーブル列にレプリケートされます。

次のタスク
- コンシューマーインスタンスのシード
- レプリケーションデータの変換
- レプリケーション後にワークフローをトリガーする

双方向レプリケーションの設定

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) の双方向レプリケーションを使用して、コンシューマーインスタンスで更新されたデータをプロデューサーインスタンスにレプリケートします。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
双方向レプリケーションを使用すると、コンシューマーインスタンスのデータをプロデューサーインスタンスにレプリケートできます。たとえば、問題要求などのデータをコンシューマーインスタンスにコピーして、サードパーティが使用できます。サードパーティはコンシューマーインスタンスの問題を更新できます。その後、データをプロデューサーインスタンスで更新できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. プロデューサーレプリケーションセットを作成します。

   a. プロデューサーインスタンスで、 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > プロデューサーレプリケーションセット.

   b. **[New** (新規)] を選択します。

   c. プロデューサーレプリケーションセットの名前と説明を入力します。
      - 名前には、英数字とハイフンのみを使用できます。
      - プロデューサーインスタンスにのみ適用される名前は使用しないでください。コンシューマーレプリケーションセットに同じ名前を指定する必要があるため、名前をプロデューサー固有にすることはできません。

   d. [双方向] を選択すると、コンシューマーインスタンスで行われたレコードの変更をプロデューサーインスタンスに伝搬させることができます。

      注:
      双方向レプリケーションは、プロデューサーまたはコンシューマーで作成されたレコードに対してのみ動作します。

   e. オプション: [ディスクリート] を選択して、プロデューサーレプリケーションセットからの個別マッピングを有効にします。
      個別マッピングでは、さまざまなコンシューマーインスタンスが区別されます。詳細については、「個別レプリケーションの設定」を参照してください。

   f. オプション: [エントリセット] を選択して、送信エントリのリストからプロデューサーレプリケーションセットを作成します。
      別のインスタンスから更新セットをインポートした場合、またはインスタンスで以前に作成した更新セットがある場合は、既存のエントリセットを選択できます。

   g. **[Submit** (送信)] を選択します。
      プロデューサーレプリケーションセットは、システム内のプロデューサーインスタンスを識別する自動生成プロデューサー ID を使用して作成されます。

2. レプリケートするプロデューサーインスタンスのテーブルと列を指定します。

   a. [送信エントリー] 関連リストを選択します。

   b. **[New** (新規)] を選択します。

   c. フォームで、フィールドに入力します。

      レプリケーションエントリフォーム

フィールド	説明
ソーステーブル名 (Source Table Name)	レプリケートするプロデューサーインスタンス上のいずれかのテーブルの名前。例： SAN ディスク [cmdb_ci_san_disk]。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
フィルター	レプリケートされるテーブル内のレコードを制御するフィルター基準。 ▪ フィルターを使用して、レプリケーションセット内のレコード数を制限します。たとえば、テーブルに [アクティブ **(Active)]** フィールドがある場合は、[アクティブ] [次の値に等しい **(=)] [True]** のようなフィルター条件を追加して、アクティブなレコードのみをレプリケートします。 ▪ 親子テーブルの階層をレプリケートして保持する場合は、sys_class_name 列のフィルターを各送信エントリに追加します。これにより、親列だけでなく、すべての子テーブル列がレプリケートされます。 たとえば、タスク [task] 親テーブルとインシデント [incident] 子テーブルの両方をレプリケートするには、[タスクタイプ] [次の値に等しい **(=)]** [タスク] を親テーブルエントリのフィルターとして追加し、[タスクタイプ] [次の値に等しい **(=)]** [インシデント] を子テーブルエントリのフィルターとして追加します。この例では、タスクタイプは各テーブルの sys_class_name 列のラベルです。詳細については、「インスタンスデータレプリケーション (IDR) でのテーブル階層の保持」を参照してください。
添付ファイルを含める	レプリケートしているレコードに関連付けられたファイルをレプリケートするオプション
含まれているフィールド	含めるフィールド。テーブルフィールドを [選択済み] 列に移動してレプリケートするか、[利用可能] 列に移動してレプリケーションを防止します。 **注:** システムは **sys_id** (必須) などのフィールドをレプリケートする必要があります。[エッジ暗号化 **(Edge Encrypted)]** や [パスワード **1 (Password1)]** などの一部のフィールドはレプリケートできません。どちらの列にも表示されません。
カスタム結合を有効にする	デフォルトの **sys_id** フィールド以外のフィールドを選択して IDR結合できるようにするオプション。
結合フィールド	IDRの結合に使用するフィールドを選択します。一意のフィールドのみを使用できます。「カスタム合体」を参照してください。 このフィールドは、[カスタム結合を有効にする] を選択した場合にのみ表示されます。

d. レプリケーションセットに含めるテーブルごとに、これらの手順を繰り返します。

注: 選択したテーブルに子テーブルがある場合は、データの整合性を維持するために、これらのステップを繰り返して子テーブルごとに送信エントリを追加します。

e. [Submit (送信)] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. [アクティブ化] を選択して、プロデューサーデータをコンシューマーへのレプリケーションで使用できるようにします。
プロデューサーは、レプリケーションセットで指定されたデータを 1 つ以上のコンシューマーインスタンスに送信する準備ができています。
4. コンシューマーレプリケーションセットを作成します。
   a. コンシューマーインスタンスで、次の場所に移動します: インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > コンシューマーレプリケーションセット.
   b. **[New** (新規)] を選択します。
   c. フォームのフィールドに入力します。

コンシューマーレプリケーションセットフォーム

フィールド	説明
プロデューサーインスタンス URL (Producer Instance URL)	プロデューサーインスタンスの URL。例：https://<producer_instance>.servicenow.com
プロデューサーレプリケーションセット名 (Producer Replication Set Name)	コンシューマーレプリケーションセットの名前。コンシューマーの名前はプロデューサーの名前と一致する必要があります。プロデューサーアドミニストレーターから名前を取得します。
説明	レプリケーションの目的の説明。

   d. **[Submit** (送信)] を選択します。
   システムは、要求を承認または拒否するための要求をプロデューサーレプリケーションセットのアドミニストレーターに送信します。

5. コンシューマー要求を承認します。
   a. プロデューサーインスタンスで、 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > プロデューサーレプリケーションセット.
   b. コンシューマーアクセスを承認するプロデューサーレプリケーションセットを選択します。
   c. 関連リンクの [コンシューマーサブスクリプション] タブで、承認するコンシューマーレプリケーションセットのオプションを選択します。
   d. [選択した行のアクション] リストで [承認] を選択します。
   コンシューマーセットが承認され、レプリケートされたデータを受信する準備ができました。
6. コンシューマーレプリケーションセットを有効化します。
   a. コンシューマーインスタンスで、次の場所に移動します: インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > コンシューマーレプリケーションセット.
   b. 有効化するコンシューマーレプリケーションセットを選択します。
   c. **[Activate** (アクティブ化)] を選択します。
   しばらくすると、ステータスが [アクティブレプリケーション] に変わり、[部分シード] ボタンと [完全シード] ボタンが表示されます。
7. [レプリケーションエントリを同期 **(Synchronize Replication Entries)**] を選択して、プロデューサーの構成と一致するようにコンシューマーレプリケーションエントリ構成を更新します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このオプションが表示されない場合は、ページを更新してください。

8. 表示されるダイアログボックスで、同期を確認します。

タスクの結果

このコンシューマーインスタンスで更新されたデータはプロデューサーインスタンスで自動的にレプリケートされ、その後、その更新は他のコンシューマーインスタンスにレプリケートされます。

個別レプリケーションの設定

プロデューサーインスタンスから特定の識別されたコンシューマーインスタンスにデータをほぼリアルタイムでレプリケートし、各コンシューマーインスタンスが インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) で個別に更新を受信するようにします。

始める前に

「インスタンスデータレプリケーション (IDR) の準備」で説明されている重要な考慮事項を確認して、データレプリケーション戦略を計画します。

必要なロール：idr_admin または admin

手順

1. プロデューサーインスタンスで、 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > プロデューサーレプリケーションセット.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. プロデューサーレプリケーションセットの名前と説明を入力します。
   - 名前には、英数字とハイフンのみを使用できます。
   - プロデューサーインスタンスにのみ適用される名前は使用しないでください。コンシューマーレプリケーションセットに同じ名前を指定する必要があるため、名前をプロデューサー固有にすることはできません。
4. [ディスクリート] を選択して、さまざまなコンシューマーインスタンスのレプリケーションを区別します。
5. オプション: [エントリセット] を選択して、送信エントリのリストからプロデューサーレプリケーションセットを作成します。
   別のインスタンスから更新セットをインポートした場合、またはインスタンスで以前に作成した更新セットがある場合は、既存のエントリセットを選択できます。
6. **[Submit** (送信)] を選択します。
   プロデューサーレプリケーションセットは、システム内のプロデューサーインスタンスを識別する自動生成プロデューサー ID を使用して作成されます。
7. レプリケートするプロデューサーインスタンスのテーブルと列を指定します。

   a. [送信エントリー] 関連リストを選択します。

   b. **[New** (新規)] を選択します。

   c. フォームで、フィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レプリケーションエントリフォーム

フィールド	説明
ソーステーブル名 (Source Table Name)	レプリケートするプロデューサーインスタンス上のいずれかのテーブルの名前。例： SAN ディスク [cmdb_ci_san_disk]。
個別フィールド	各コンシューマーサブスクリプションのマッピングを定義する参照フィールドを選択します。たとえば、インシデントソーステーブルで [担当者] フィールドを選択すると、特定のコンシューマーのユーザーアサインを区別できます。
フィルター	レプリケートされるテーブル内のレコードを制御するフィルター基準。 ▪ フィルターを使用して、レプリケーションセット内のレコード数を制限します。たとえば、テーブルに [アクティブ **(Active)]** フィールドがある場合は、[アクティブ] [次の値に等しい **(=)] [True]** のようなフィルター条件を追加して、アクティブなレコードのみをレプリケートします。 ▪ 親子テーブルの階層をレプリケートして保持する場合は、sys_class_name 列のフィルターを各送信エントリに追加します。これにより、親列だけでなく、すべての子テーブル列がレプリケートされます。 たとえば、タスク [task] 親テーブルとインシデント [incident] 子テーブルの両方をレプリケートするには、[タスクタイプ] [次の値に等しい **(=)]** [タスク] を親テーブルエントリのフィルターとして追加し、[タスクタイプ] [次の値に等しい **(=)]** [インシデント] を子テーブルエントリのフィルターとして追加します。この例では、タスクタイプは各テーブルの sys_class_name 列のラベルです。詳細については、「インスタンスデータレプリケーション (IDR) でのテーブル階層の保持」を参照してください。
添付ファイルを含める	レプリケートしているレコードに関連付けられたファイルをレプリケートするオプション
含まれているフィールド	含めるフィールド。テーブルフィールドを [選択済み] 列に移動してレプリケートするか、[利用可能] 列に移動してレプリケーションを防止します。 **注:** システムは **sys_id** (必須) などのフィールドをレプリケートする必要があります。[エッジ暗号化 **(Edge Encrypted)]** や [パスワード **1 (Password1)]** などの一部のフィールドはレプリケートできません。どちらの列にも表示されません。
カスタム結合を有効にする	デフォルトの **sys_id** フィールド以外のフィールドを選択して IDR結合できるようにするオプション。
結合フィールド	IDRの結合に使用するフィールドを選択します。一意のフィールドのみを使用できます。「カスタム合体」を参照してください。 このフィールドは、[カスタム結合を有効にする] を選択した場合にのみ表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

d. レプリケーションセットに含めるテーブルごとに、これらの手順を繰り返します。

> **注:**
> 選択したテーブルに子テーブルがある場合は、データの整合性を維持するために、これらの手順を繰り返して子テーブルごとに送信エントリを追加します。

8. 各コンシューマーインスタンスの個別値をマッピングします。

a. [個別マッピング] タブを選択します。

b. **[New** (新規)] を選択します。

c. フォームのフィールドに入力します。

フィールド	説明
個別値 (Discrete Value)	このフィールドは、プロデューサーレプリケーションセット内の選択したコンシューマーインスタンスに表示する内容に関するルールを設定します。たとえば、[担当者] の個別値は、特定のユーザーの指定されたテーブルからの、アサインを示す選択肢を提供します。
送信レプリケーションエントリ (Outbound Replication Entry)	このプロデューサーレプリケーションセットのソーステーブルで設定した送信レプリケーションエントリを選択します。
レプリケーションサブスクリプション (Replication Subscription)	個別値のアサインを表示するコンシューマーインスタンスを選択します。

> **注:**
> 個別マッピングが有効になっているプロデューサーレプリケーションセットに登録するコンシューマーごとに、個別の値を設定する必要があります。

d. プロデューサーレプリケーションセットに登録するコンシューマーごとに、これらの手順を繰り返します。

9. **[Submit** (送信)] を選択します。

10. [アクティブ化] を選択して、プロデューサーデータをコンシューマーへのレプリケーションで使用できるようにします。
プロデューサーは、レプリケーションセットで指定されたデータを 1 つ以上のコンシューマーインスタンスに送信する準備ができています。

11. コンシューマーインスタンスで、次の場所に移動します: インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > コンシューマーレプリケーションセット.

12. **[New** (新規)] を選択します。

13. フォームのフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コンシューマーレプリケーションセットフォーム

フィールド	説明
プロデューサーインスタンス URL (Producer Instance URL)	プロデューサーインスタンスの URL。例：https://<producer_instance>.servicenow.com
プロデューサーレプリケーションセット名 (Producer Replication Set Name)	コンシューマーレプリケーションセットの名前。コンシューマーの名前はプロデューサーの名前と一致する必要があります。プロデューサーアドミニストレーターから名前を取得します。
説明	レプリケーションの目的の説明。

14. **[Submit** (送信)] を選択します。
コンシューマーインスタンスのすべてのコンシューマーレプリケーションセットのリストが表示されます。システムは、要求を承認または拒否するための要求をプロデューサーレプリケーションセットのアドミニストレーターに送信します。
15. コンシューマー要求を承認します。
    a. プロデューサーインスタンスで、 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > プロデューサーレプリケーションセット.
    b. コンシューマーアクセスを承認するプロデューサーレプリケーションセットを選択します。
    c. 関連リンクの [コンシューマーサブスクリプション] タブで、承認するコンシューマーレプリケーションセットのオプションを選択します。
    d. [選択した行のアクション] リストで [承認] を選択します。
    e. 各コンシューマーインスタンスでこれらの手順を繰り返します。
16. コンシューマーレプリケーションセットを有効化します。
    a. コンシューマーインスタンスで、次の場所に移動します: インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > コンシューマーレプリケーションセット.
    b. 有効化するコンシューマーレプリケーションセットを選択します。
    c. **[Activate** (アクティブ化)] を選択します。
    d. 各コンシューマーインスタンスでこれらの手順を繰り返します。
しばらくすると、ステータスが [アクティブレプリケーション] に変わり、[部分シード] ボタンと [完全シード] ボタンが表示されます。

スケジュール済みレプリケーションの設定

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) の毎日スケジュールされた時刻にプロデューサーからコンシューマーにデータを複製します。

始める前に

プロデューサーインスタンスとコンシューマーインスタンスが同じ顧客に属していることを確認します。

「インスタンスデータレプリケーション (IDR) の準備」で説明されている重要な考慮事項を確認して、データレプリケーション戦略を計画します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> スケジュール済みレプリケーションセットは 1 つだけ作成でき、そのセットには送信エントリが 1 つしかありません。

必要なロール：idr_admin または admin

手順

1. プロデューサーインスタンスで、 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > プロデューサーレプリケーションセット.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. プロデューサーレプリケーションセットの名前と説明を入力します。
   - 名前には、英数字とハイフンのみを使用できます。
   - プロデューサーインスタンスにのみ適用される名前は使用しないでください。コンシューマーレプリケーションセットに同じ名前を指定する必要があるため、名前をプロデューサー固有にすることはできません。
4. プロデューサーインスタンスから 1 つ以上のコンシューマーインスタンスへのレプリケーションをスケジュールします。
   a. [スケジュール済み] を選択します。
   b. [スケジュール間隔] ドロップダウンリストで間隔を選択します。
   c. スケジュール済みレプリケーションを開始する日時を選択します。
   スケジュール間隔が開始日時に追加され、結果の次回実行時間が [次回のスケジュール実行] フィールドに表示されます。
5. オプション: [エントリセット] を選択して、送信エントリのリストからプロデューサーレプリケーションセットを作成します。
   別のインスタンスから更新セットをインポートした場合、またはインスタンスで以前に作成した更新セットがある場合は、既存のエントリセットを選択できます。
6. **[Submit** (送信)] を選択します。
   プロデューサーレプリケーションセットは、システム内のプロデューサーインスタンスを識別する自動生成プロデューサー ID を使用して作成されます。
7. レプリケートするプロデューサーインスタンスのテーブルと列を指定します。
   a. [送信エントリー] 関連リストを選択します。
   b. **[New** (新規)] を選択します。
   c. フォームで、フィールドに入力します。

レプリケーションエントリフォーム

フィールド	説明
ソーステーブル名 (Source Table Name)	レプリケートするプロデューサーインスタンス上のいずれかのテーブルの名前。例： SAN ディスク [cmdb_ci_san_disk]。
フィルター	レプリケートされるテーブル内のレコードを制御するフィルター基準。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	▪ フィルターを使用して、レプリケーションセット内のレコード数を制限します。たとえば、テーブルに [アクティブ **(Active)**] フィールドがある場合は、[アクティブ] [次の値に等しい **(=)**] **[True]** のようなフィルター条件を追加して、アクティブなレコードのみをレプリケートします。 ▪ 親子テーブルの階層をレプリケートして保持する場合は、sys_class_name 列のフィルターを各送信エントリに追加します。これにより、親列だけでなく、すべての子テーブル列がレプリケートされます。 たとえば、タスク [task] 親テーブルとインシデント [incident] 子テーブルの両方をレプリケートするには、[タスクタイプ] [次の値に等しい **(=)**] [タスク] を親テーブルエントリのフィルターとして追加し、[タスクタイプ] [次の値に等しい **(=)**] [インシデント] を子テーブルエントリのフィルターとして追加します。この例では、タスクタイプは各テーブルの sys_class_name 列のラベルです。詳細については、「インスタンスデータレプリケーション (IDR) でのテーブル階層の保持」を参照してください。
添付ファイルを含める	レプリケートしているレコードに関連付けられたファイルをレプリケートするオプション
含まれているフィールド	含めるフィールド。テーブルフィールドを [選択済み] 列に移動してレプリケートするか、[利用可能] 列に移動してレプリケーションを防止します。 **注:** システムは **sys_id** (必須) などのフィールドをレプリケートする必要があります。[エッジ暗号化 **(Edge Encrypted)**] や [パスワード **1 (Password1)**] などの一部のフィールドはレプリケートできません。どちらの列にも表示されません。
カスタム結合を有効にする	デフォルトの **sys_id** フィールド以外のフィールドを選択して IDR結合できるようにするオプション。
結合フィールド	IDRの結合に使用するフィールドを選択します。一意のフィールドのみを使用できます。「カスタム合体」を参照してください。 このフィールドは、[カスタム結合を有効にする] を選択した場合にのみ表示されます。

注:
選択したテーブルに子テーブルがある場合は、データの完全性を維持するために、子テーブルごとに個別のスケジュールされていないレプリケーションセットを作成できます。

8. **[Submit** (送信)] を選択します。
9. [アクティブ化] を選択して、プロデューサーデータをコンシューマーへのレプリケーションで使用できるようにします。
プロデューサーは、レプリケーションセットで指定されたデータを 1 つ以上のコンシューマーインスタンスに送信する準備ができています。
10. コンシューマーインスタンスで、次の場所に移動します: インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > コンシューマーレプリケーションセット.

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

11. **[New** (新規)] を選択します。
12. フォームのフィールドに入力します。

コンシューマーレプリケーションセットフォーム

フィールド	説明
プロデューサーインスタンス URL (Producer Instance URL)	プロデューサーインスタンスの URL。例：https://<producer_instance>.servicenow.com
プロデューサーレプリケーションセット名 (Producer Replication Set Name)	コンシューマーレプリケーションセットの名前。コンシューマーの名前はプロデューサーの名前と一致する必要があります。プロデューサーアドミニストレーターから名前を取得します。
説明	レプリケーションの目的の説明。

13. [送信] を選択します。
すべてのコンシューマーレプリケーションセットのリストが表示されます。システムは、要求を承認または拒否するための要求をプロデューサーレプリケーションセットのアドミニストレーターに送信します。

タスクの結果
スケジュール済みレプリケーションは、スケジュールされた開始日時に開始されます。それまでは、継続的なデータレプリケーションが行われます。それ以降は、スケジュールされた各間隔でのみレプリケーションが行われます。

次のタスク
- [スケジュール済みレプリケーション要求] 関連リストでスケジュール済みレプリケーションの実行を表示します。[完了率] 列と [実行期間] 列を表示して、プロデューサー側からスケジュールされたレプリケーションの進行状況を追跡します。コンシューマーレプリケーションセットで同じ詳細を表示して、コンシューマー部分のスケジュールされたレプリケーションの進行状況を追跡します。
- [スケジュール済みレプリケーション要求] 関連リストで要求を選択して、スケジュール済みレプリケーション実行の詳細を表示します。スケジュールされた実行が失敗した場合は、部分シード要求または失敗した日付範囲をカバーするデータ比較要求を使用して、レコードの複製を試みることができます。それ以外の場合は、 カスタマーサービス & サポート に連絡してサポートを受けてください。
- IDR監視ダッシュボードで、すべてのスケジュール済みレプリケーションセットの進行状況を監視します。

スケジュール済みレプリケーションをキャンセル

プロデューサーレプリケーションセットを非アクティブ化または削除して、スケジュール済みレプリケーションをキャンセルします。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
一度設定すると、プロデューサーレプリケーションセットでスケジュールされたレプリケーションを無効にすることはできません。オプションは読み取り専用になります。セットを非アクティブ化するか、削除して再作成することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > プロデューサーレプリケーションセット.
2. スケジュール済みレプリケーションを停止するプロデューサーレプリケーションセットを選択します。
3. 別の実行が発生する前に、スケジュールされたレプリケーションを停止します。
   - [非アクティブ化] を選択して、スケジュールされたレプリケーションを無期限に一時停止します。このオプションは、次のスケジュールが実行される前にレプリケーションを停止します。
   - [削除] を選択して、スケジュールされたレプリケーションを停止します。このオプションでは、プロデューサーレプリケーションセットが削除されます。プロデューサーレプリケーションセットを再作成する場合は、レプリケーションセットを削除する前に構成した設定を記録します。

タスクの結果
スケジュール済みレプリケーションが終了します。プロデューサーレプリケーションセットを非アクティブ化すると、進行中のシード要求は完了しますが、処理待ちの要求は処理されません。

次のタスク
スケジュール済みレプリケーションを再開する場合は、データ比較要求を実行することで、非アクティブ化期間中にレプリケートされなかったレコードを同期できます。「インスタンスデータレプリケーション (IDR)のインスタンス間でのレプリケートされたデータの比較」を参照してください。または、コンシューマーレプリケーションセットの受信エントリ関連リストから部分シード要求を実行することで、欠落しているレコードを複製することもできます。

コンシューマーインスタンスのシード

コンシューマーインスタンスのニーズに応じて、インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) レプリケーションセット内のすべてまたは一部のテーブルをシードします。

始める前に
必要なロール：idr_admin または admin

このタスクについて
シードにより、プロデューサーインスタンスからコンシューマーインスタンスに既存のレコードが複製されます。コンシューマーレプリケーションセットが有効化されている間は、コンシューマーインスタンスでシード要求を開始できます。シードオプションは、設計上、双方向または個別のレプリケーションセットでは使用できません。

完全シードまたは部分シードを選択できます。

- 完全シードでは、プロデューサーインスタンスのテーブルから既存のすべてのレコードが複製されます。既存のレコードをすべて複製する場合は、完全シードを実行します。
- 部分シードを使用すると、プロデューサーから特定のレコードをフィルタリングして複製できます。プロデューサーから一部のレコードのみを複製する場合は、部分シードを実行します。

プロデューサーインスタンスは、一度に 1 つのシード要求を処理します。プロデューサーインスタンスがシード要求でビジー状態の場合、後続のシード要求はキューに入れられ、受信順に開始されます。

- プロデューサーインスタンスに存在し、コンシューマーインスタンスには存在しないレコードは、コンシューマーインスタンスにコピーされます。
- プロデューサーの sys_id がコンシューマーインスタンスの既存のレコードと一致する場合、コンシューマーインスタンスのレコード全体がプロデューサーと一致するように更新されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- レコードの sys_id は、両方のインスタンスのレコードを識別します。カスタム結合オプションを使用すると、選択したフィールドが両方のインスタンスのレコードの結合に使用されます。
- レプリケーションセットが変更され、テーブルが含まれなくなっても、IDR はコンシューマーインスタンスの対応するテーブルのレコードを変更しません。

- 最大レコードサイズは 10 MB です。
- 最大シード処理サイズは 300 万レコードです。

> **注:**
> レプリケーションセットに含まれるレコードが 300 万レコードを超える場合は、シード処理を開始できません。この状況を修正するには、レプリケーションセットを複数のレプリケーションセットに分割してそれぞれのレコード数を減らすか、部分シード処理を使用します。

- 最大シード処理時間は 7 日間です。

> **注:**
> シードはクローンに代わるものではありません。IDR を使用してインスタンスのクローンを作成しないでください。

手順

1. コンシューマーインスタンスで、次の場所に移動します: インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > コンシューマーレプリケーションセット をクリックし、コンシューマーレプリケーションセットをクリックします。
2. [受信エントリ **(Inbound Entries)**] タブで、シードを開始する 1 つまたは複数のエントリを選択します。
3. 完全シードを開始するには、[完全シード **(Full Seeding)**] をクリックします。
   一致するすべてのレコードをシステムが要求していることを示すダイアログボックスが開きます。
4. 部分シードを構成するには、[部分シード **(Partial Seeding)**] をクリックします。
   a. 複数のエントリを選択した場合は、構成するレプリケーションエントリを選択し、[シードを構成 **(Configure Seeding)**] を選択します。
   b. 1 つ以上のカスタムフィルター条件、演算子、および値を構成します。
   c. 現在のフィールド値をダウンロードし、レコードに関連付けられているファイルをレプリケートするには、[添付ファイルを含める] を選択します。
   d. 現在のフィールド値とすべてのフィールド更新の履歴をダウンロードするには、[履歴を含める **(Include History)**] を選択します。
   e. [含まれているフィールド] 列で、矢印を使用してテーブルフィールドを [選択済み] 列に移動してレプリケートするか、[利用可能] 列に移動してレプリケーションを防止します。
   f. [構成を保存 **(Save Configuration)**] をクリックします。
   g. 必要に応じて他のレプリケーションエントリを構成します。
   h. シードを開始する準備ができたら、[部分シードを要求 **(Request Partial Seeding)**] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> カスタムフィルターは、部分シード要求に含めるレコードを決定します。
>
> システムは **[Sys ID]** などのフィールドを複製する必要があります。[エッジ暗号化 **(Edge Encrypted)]** や [パスワード] などの一部のフィールドはレプリケートできません。どちらの列にも表示されません。

5. [部分シードを要求 **(Request Partial Seeding)]** をクリックする前にシード要求を破棄するには、[キャンセル] をクリックします。

タスクの結果

シードが成功すると、プロデューサーインスタンスで選択されたすべてのデータがコンシューマーインスタンスにレプリケートされます。シードの後、コンシューマーインスタンスはすべてのフィールド更新の履歴を保持します。
シード中にエラーが発生した場合は、「シードエラーの修正」を参照してください。

- 一部のコンシューマーテーブルでエラーが発生しても、シードは続行されます。特にエラーのあるテーブルまたはレプリケーションセット内のすべてのテーブルでシードを再開できます。
- 再シードの再試行要求の最大数は 10,000 エラーです。さらにエラーがある場合は、完全シードを実行します。

でのレプリケーション動作の変更 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)**

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) でオプション設定を構成して、データの複製方法を変更します。

カスタム合体

コンシューマーインスタンスのレコードが インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) のプロデューサーインスタンスの同じレコードと異なるsys_idを持つ場合は、異なる列を使用してレコードを結合します。

デフォルトでは、IDR のレコードを結合するために **[sys_id]** フィールドが使用されます。San Diego リリースから、別のフィールドの使用を選択できます。

コンシューマーインスタンスのレコードが、プロデューサーインスタンスの同じレコードと異なる sys_id を持つ場合は、列結合機能を使用します。たとえば、レコードが ディスカバリー によって作成され、複数のインスタンスにロードされると、sys_idが一致しない可能性があります。このシナリオでは、[カスタム結合を有効にする] オプションを選択し、プロデューサーレプリケーションエントリフォームで結合フィールドを選択することで、別の一意の識別子フィールドを使用できます。

[結合] フィールドを選択するときは、次のことを確認する必要があります。

- 選択したフィールドは、プロデューサーインスタンスのレプリケーションエントリーフォームの [含まれているフィールド (Included Fields)] にあります。
- フィールドは、コンシューマーインスタンス上で、同じ名前、長さ、およびタイプで存在します。

> **注:**
> フィールドに有効な変換を作成する場合、[結合] フィールドはコンシューマーインスタンスで異なる場合があります。

- 選択したフィールドの [一意の列] の値は、辞書エントリ [sys_dictionary] テーブルで *true* に設定されます。

[結合] フィールドとして設定した後は、フィールドの値を変更しないでください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

設定後に [結合] フィールドを変更するには、プロデューサーインスタンスのレプリケーションエントリを削除し、新しいレプリケーションエントリを作成する必要があります。

[結合] フィールドがコンシューマーインスタンスに存在しない場合、コンシューマーレプリケーションセットフォームに次のエラーが表示されます。コンシューマーインスタンスは、<column_name> の結合フィールドを、<table_name> テーブルの有効なメンバーとして認識していません。プロデューサーテーブルからコンシューマーインスタンスへの更新を受信するには、このテーブルにこのフィールドを作成し、変換を有効にします。

変換との合体使用時のエラー

プロデューサーインスタンスで変換が有効になっている場合、ターゲットテーブルの [結合] フィールドの名前、タイプ、および長さが同じである必要があります。これらのパラメーターのいずれかが一致しない場合、エラーが表示されます。

プロデューサーインスタンスで変換が有効になっていて、[結合] フィールドのマッピングが無効であり、コンシューマーがエントリを同期している場合、コンシューマーレプリケーションセットフォームにエラーが表示されます。

[結合] フィールドの有効なマッピングを使用してレプリケーションエントリに対して変換が有効になっていて、マッピングが有効でなくなるようにターゲットテーブルのテーブルスキーマが更新された場合、レプリケーションエントリフォームにエラーが表示されます。

レプリケーションエントリが変換を有効にしようとして、 [結合] フィールドの有効なマッピングが、ソーステーブルからターゲットテーブルまで存在しない場合は、レプリケーションエントリフォームにエラーが表示されます。

システムフィールド値の維持

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) でデータをレプリケートするときに、システムフィールドのプロデューサー値を保持します。

アクティビティエントリのユーザー名を保持するには、コンシューマーレプリケーションセットの受信エントリフォームで [変更者を保持] オプションを選択します。

たとえば、[作業メモ] フィールドは、変更要求レコードのアクティビティタイプです。ユーザーが変更要求を更新すると、作業メモはアクティビティストリームに移動します。

- [変更者を保持] を選択しない場合、コンシューマーレコードのユーザー名の代わりに インスタンスデータレプリケーション (IDR) が表示されます。
- [変更者を保持] を選択すると、変更要求を更新したユーザーがエントリで識別され、名前の先頭に IDR が追加されます。



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

変更をレプリケートする場合、[変更者を保持] は [更新者]、[更新済み]、[作成済み]、[作成者] システムフィールドの値に影響します。

- [変更者を保持] を有効にして、プロデューサーレプリケーションエントリにシステムフィールドを含めると、プロデューサーシステムフィールドの値がコンシューマーレコードにレプリケートされます。プロデューサーレプリケーションエントリにシステムフィールドを含めない場合は、代わりにコンシューマーインスタンスのデフォルトシステム値が使用されます。
- [変更者を保持] が無効になっている場合、コンシューマーインスタンスのデフォルトシステムフィールド値が使用されます。つまり、プロデューサーレコードのシステムフィールド値と一致しない可能性があります。

データをシードするとき、[変更者を保持] 設定の影響はありません。

- プロデューサーレプリケーションエントリにシステムフィールドを含めると、シードされたレコードにプロデューサーシステムフィールドの値が表示されます。
- プロデューサーレプリケーションエントリにシステムフィールドを含めないと、シードされたレコードのシステムフィールドに null 値が表示されます。

レプリケーション後のワークフローのトリガー

プラットフォームビジネスルールを使用して、レプリケーション後にワークフローをトリガーします。

コンシューマーインスタンスに複製される挿入と更新により、ターゲットテーブルに構成されたビジネスルールがトリガーされる可能性があります。ビジネスルールは、テーブルに関連付けられたサーバー側のスクリプトです。ビジネスルールを使用して、通知の送信やレプリケートされたデータの検証など、レプリケーションに関連付けられたワークフローをトリガーします。

ビジネスルールは ServiceNow AI Platform の一部です。詳細については、「ビジネスルール」を参照してください。

レプリケーション後にビジネスルールを実行するには、コンシューマーレプリケーションセットの受信エントリフォームで [ビジネスルールを実行] オプションを選択します。 IDR は、データをテーブルにレプリケートした後、指定されたテーブルに関連付けられているビジネスルールを呼び出します。

レプリケーションデータの変換

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) で、プロデューサーインスタンスのデータをコンシューマーインスタンスで異なる名前が付けられたテーブルまたはテーブル列に変換します。

始める前に

- プロデューサーレプリケーションセットを作成して有効化します。
- 1 つ以上のコンシューマーレプリケーションセットを作成、有効化、およびシードします。
- 必要なロール：idr_admin または admin

このタスクについて

プロデューサーテーブルおよびテーブル列からレプリケートされたデータは、コンシューマーインスタンスの同じ名前のテーブルとテーブル列に入ります。プロデューサーデータをコンシューマーインスタンスの任意のテーブルまたはテーブル列にマッピングできます。既存のテーブルまたはテーブル列の名前が異なる場合は、データを別のテーブルまたはテーブル列にレプリケートできます。アダプタは、コンシューマーインスタンスに保存する前にデータを変更します。たとえば、アダプタは、コンシューマーインスタンスによって消費される前にプロデューサーインスタンスからのデータをローカライズできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アダプタを使用して、レプリケーション中にプロデューサーデータを変更することもできます。たとえば、データをローカライズしたり、コンシューマーテーブルで異なるラベルが付けられたデータを入力したりすることができます。

変換には次の制限があります。

- sys_created、sys_created_by、sys_domain、sys_updated_by、sys_id、sys_mod_count、およびその他のシステムは自動的にコンシューマーにマッピングされ、再マッピングすることはできません。

  他の sys_ フィールドはレプリケートできません。

- アダプタはタスクテーブルのコメント列や作業メモ列などの sys_journal フィールドタイプを操作することはできません。
- 計算されたフィールドは変換されません。

  sys_user の名前フィールドなどの計算されたフィールドはレプリケートされますが、変換することはできません。変換を許可すると、生成されたフィールドの計算は中断されます。

  注:
  計算されたフィールドは、変換のオプションとして表示されません。

手順

1. プロデューサーまたはコンシューマーインスタンスを選択し、レプリケーションセットに移動します。

オプション	説明
コンシューマーインスタンス	移動先 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > コンシューマーレプリケーションセット をクリックし、コンシューマーレプリケーションセットをクリックします。
プロデューサーインスタンス	移動先 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > プロデューサーレプリケーションセット をクリックし、プロデューサーレプリケーションセットをクリックします。

2. 受信または送信エントリを選択します。

オプション	説明
コンシューマーインスタンス	[受信エントリ **(Inbound Entries)**] タブで、受信エントリをクリックします。
プロデューサーインスタンス	[送信エントリ **(Outbound Entries)**] タブで、送信エントリをクリックします。

エントリが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



自動翻訳

3. [変換の有効化 **(Enable Transform)**] オプションを選択します。
4. [ターゲットテーブル名] リストで、ソーステーブルデータをレプリケートするテーブルを選択し、[更新] をクリックします。
5. [受信エントリ **(Inbound Entries)**] または [送信エントリ **(Outbound Entries)**] タブで、同じエントリをクリックします。
6. [変換マップ] の横にあるロックアイコンをクリックして、ロックを解除します。
この画像は、ソーステーブルのフィールド名が左側の列に表示された変換マップを示しています。中央の列には、ターゲットテーブルの一致するフィールド名が表示されています。両方のテーブルで名前が同じでないフィールドはすべて、[-- ソースフィールドを選択 --] または [-- ターゲットフィールドを選択 --] リストに表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



注:
プロデューサーレプリケーションセット内のテーブルがコンシューマーインスタンス上にない場合、コンシューマーインスタンスは同期中に送信されたプロデューサーのスキーマ定義で最初の列を埋めます。

7. 名前が異なるコンシューマー列にプロデューサー列をマッピングします。
   a. **[--** ソースフィールドを選択 **--]** をクリックし、マッピングするソースフィールドを選択します。
   b. **[--** ターゲットフィールドを選択 **--]** をクリックし、データをマッピングするターゲットフィールドを選択して、[追加] をクリックします。
   c. プロデューサーインスタンスからコンシューマーインスタンスへのレプリケーションからフィールドを削除する場合は、行の最後にある **[X]** をクリックしてフィールドを削除します。
8. コンシューマーインスタンスでレプリケートする前にプロデューサーデータを変更するには、[アダプタを追加 **(Add Adapter)]** をクリックします。
   この画像は作成できるアダプタルールのタイプを示しています。



9. 使用するアダプタをクリックして、構成します。
   アダプタの構成の詳細については、「アダプタの説明」を参照してください。

注:
アダプタは、プロデューサーインスタンスのデータを変更しません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

の警告およびエラーメッセージ インスタンスデータレプリケーション **(IDR)**

スキーマ定義に関連するエラーメッセージと警告メッセージを理解します。その後、 インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) のレプリケーションに関する問題をトラブルシューティングしたり修正したりすることができます。

警告およびエラーメッセージ

メッセージ	タイプ	アクション
コンシューマーインスタンスは、関連付けられた IDR スキーマの [specified] テーブルを認識しません。(The consumer instance does not recognize the [specified] table from the associated IDR schema.)	エラー	レプリケーションエントリはメッセージを処理できません。このテーブルからコンシューマーインスタンスへの更新を受信するには、このテーブルで変換を有効にしてください。
コンシューマーインスタンスは、関連付けられた IDR スキーマの [specified] 列を認識しません。(The consumer instance does not recognize the [specified] column from the associated IDR schema.)	警告	レプリケーションエントリは指定された列を処理できません。この列からコンシューマーインスタンスへの更新を受信するには、このテーブルで変換を有効にしてください。
コンシューマーインスタンスは、[specified columns] の列に対して関連付けられた IDR スキーマから列タイプまたは長さを認識しません。(The consumer instance does not recognize the column type or length from the associated IDR schema for these columns: [specified columns])	警告	コンシューマーインスタンスはこれらの列のデータを失う可能性があります。これらのテーブル列から更新を受信するには、このテーブルで変換を有効にしてください。

自動翻訳

インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** でのレプリケーションセットの再構成

元のレプリケーションセットを変更または更新する必要がある場合は、プロデューサーインスタンスで インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) レプリケーションセットを再構成します。

始める前に

必要なロール：idr_admin または admin

このタスクについて

変更されたプロデューサーレプリケーションセットを有効にした後、各コンシューマーインスタンスのプロデューサーレプリケーションセット名、共有キー、プロデューサー ID、およびプロデューサーセット ID を更新します。
次の重要な情報に注意してください。

- プロデューサーインスタンスを再構成する前に、シード要求が処理中でないことを確認してください。コンシューマーレプリケーションセットのシード要求ステータスを確認します。
- プロデューサーレプリケーションセットを変更した場合は、コンシューマーレプリケーションセットを再度同期する必要があります。コンシューマーインスタンスで、[レプリケーションエントリを同期 **(Synchronize Replication Entries)]** をクリックし、[アクティブ化 **(Activate)]** をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. プロデューサーインスタンスを再構成します。

   a. プロデューサーインスタンスで、 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > プロデューサーレプリケーションセット.

   b. プロデューサーレプリケーションセットを選択し、そのセットに次のいずれかの変更を行います。

      - セットにテーブルを追加するには、[レプリケーションエントリ **(Replication Entries)]** タブで [新規] をクリックします。
      - [レプリケーションエントリ **(Replication Entries)]** タブで、レプリケーションセットをクリックします。レプリケーションエントリフォームでレプリケーションセットに含まれる列を変更し、[更新] をクリックします。
      - レプリケーションセットからテーブルを削除するには、[レプリケーションエントリ **(Replication Entries)]** タブでレプリケーションセットをクリックし、[削除] をクリックします。
      - 共有暗号化キーを変更するには、[新しい共有キーを生成 **(Generate New Shared Key)]** をクリックします。

        共有キーが侵害されていることを検出した場合、またはコンシューマーへのデータ送信を停止する場合にのみ、新しい共有キーを生成します。プロデューサーインスタンスで暗号化キーを変更した後、コンシューマー承認ステータスが [拒否] のコンシューマーは、プロデューサーレプリケーションセットへのアクセスを再申請する必要があります。詳細については、「レプリケーションデータに対するアクセスの許可」を参照してください。

      これらの変更によりレプリケーションが停止し、コンシューマーインスタンスに [プロデューサーレプリケーションセット構成が変更されました。(Producer Replication Set configuration has been modified)] というステータスメッセージが生成されます。

2. 移動先 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > コンシューマーレプリケーションセット をクリックし、プロデューサーで行った変更で更新するコンシューマーレプリケーションセットと各コンシューマーインスタンスをクリックします。
   レプリケーションセットのステータスは [レプリケーションエラー (Replication Error)] です。次の表は、ステータスメッセージに従って実行すべきアクションを示しています。

3. オプション: IDR の構成全体を破棄して最初からやり直すには、プロデューサーとコンシューマーのレプリケーションセットを削除します。

   - プロデューサーインスタンスからプロデューサーレプリケーションセットを削除するには、 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > プロデューサーレプリケーションセット. 削除するプロデューサーレプリケーションセットをクリックし、[削除] をクリックします。
   - コンシューマーインスタンスのコンシューマーレプリケーションセットを削除するには、次に移動します: インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > コンシューマーレプリケーションセット. 削除するコンシューマーレプリケーションセットをクリックし、[削除] をクリックします。

インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** の管理

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) で管理業務を実行します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

管理の概要 IDR

データレプリケーションを正常にセットアップしたら、必要に応じて重要な管理タスクを実行して、IDR をスムーズに実行します。

でのレプリケーションデータへのコンシューマーアクセスの管理 インスタンスデータレプリケーション (IDR)

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) でレプリケーションデータにアクセスするコンシューマーの要求を承認します。

始める前に
必要なロール：admin、idr_admin

このタスクについて
すべてのプロデューサーレプリケーションセットまたは特定のプロデューサーレプリケーションセットに対するコンシューマーのアクセス要求を確認できます。コンシューマーセットのアドミニストレーターは、レプリケーションデータを受信する前にアクセス権を申請する必要があります。

手順

1. プロデューサーインスタンスで、 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > 承認待ちのコンシューマー.
2. 承認する各コンシューマーレプリケーションセットのオプションを選択します。
3. [選択した行のアクション] リストで [承認] を選択します。
   承認されたコンシューマーセットはレプリケートされたデータの受信を開始します。

   注:
   [コンシューマー承認ステータス] を [拒否] に変更して、コンシューマーが複製されたデータを受信しないようにできます。

4. 特定のプロデューサーレプリケーションセットに対するコンシューマーのアクセス要求を承認します。

   a. プロデューサーインスタンスで、 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > プロデューサーレプリケーションセット.

   b. コンシューマーアクセスを承認するプロデューサーレプリケーションセットを選択します。

   c. 関連リンクの [コンシューマーサブスクリプション] タブで、承認するコンシューマーレプリケーションセットのオプションを選択します。

   d. [選択した行のアクション] リストで [承認] を選択します。
      承認されたコンシューマーセットはレプリケートされたデータの受信を開始します。

      注:
      [コンシューマー承認ステータス] を [拒否] に変更して、コンシューマーが複製されたデータを受信しないようにできます。

インスタンスデータレプリケーション (IDR) のレプリケートされたデータに対するアクセス権の取り消し

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) でコンシューマーインスタンスがこれ以上データを受信する必要がないと判断した場合は、レプリケートされたデータに対するコンシューマーのアクセス権を取り消します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：admin、idr_admin

このタスクについて
新しい共有暗号化キーを生成すると、承認されたコンシューマーセットは自動的に新しいキーを受信します。データのレプリケーションは中断されません。ステータスが [拒否] または [承認待ち] のコンシューマーセットは、新しい暗号化キーを受信せず、レプリケーションは停止します。

手順

1. プロデューサーインスタンスで、 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > プロデューサーレプリケーションセット.
2. アクセス権を取り消す必要があるコンシューマーを含むプロデューサーレプリケーションセットを選択します。
   インスタンスは、[コンシューマーサブスクリプション **(Consumer Subscriptions)]** タブでコンシューマーを識別します。



3. [コンシューマーサブスクリプション] タブで、権限を取り消すコンシューマーインスタンスのオプションを選択します。
4. [選択した行のアクション] リストで [取り消し **(Revoke)]** を選択します。
   インスタンスデータレプリケーション (IDR) で新しい暗号化キーが生成され、承認されたすべてのコンシューマーセットと共有されます。他のすべてのコンシューマーセットは、レプリケーションデータの受信を停止します。これらのコンシューマーレプリケーションセットのアドミニストレーターは、レプリケーションデータへのアクセス権を復元するために再適用する必要があります。

インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** のレプリケーションデータに対するアクセス権の復元

プロデューサーレプリケーションセットのアドミニストレーターに要求を送信して、レプリケートされたデータに対する インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) アクセス権を復元します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
プロデューサーレプリケーションセットのアドミニストレーターが新しい暗号化キーを生成すると、ステータスが [承認済み] のコンシューマーセットは自動的に新しいキーを受信します。データレプリケーションは中断されません。ステータスが [拒否] または [承認待ち] のコンシューマーセットは、新しい暗号化キーを受信せず、レプリケーションは停止します。

手順

1. コンシューマーインスタンスで、次の場所に移動します: インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > コンシューマーレプリケーションセット.
2. アクセス権を復元するコンシューマーレプリケーションセットを選択します。
3. [共有キーを要求 **(Request shared key)]** 関連リンクをクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

要求がプロデューサーレプリケーションセットのアドミニストレーターに送信されます。アクセス権が付与された場合、コンシューマー承認ステータスが [承認済み] に変更されます。

4. プロデューサーレプリケーションセットが変更されている場合は、[レプリケーションエントリを同期 **(Synchronize Replication Entries)]** 関連リンクをクリックします。
5. プロデューサーレプリケーションセットの最新データを取得するには、[受信エントリ **(Inbound Entries)]** タブですべてのテーブルを選択し、[有効化] をクリックします。

インスタンスデータレプリケーション **(IDR)**のインスタンス間でのレプリケートされたデータの比較

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) のインスタンス間でレプリケーションデータを比較して、欠落しているレコードや不一致のレコードを見つけます。

IDR は、プロデューサーインスタンスと 1 つ以上のコンシューマーインスタンスの間でデータを同期します。プロデューサーレプリケーションセットを有効にし、少なくとも 1 つのコンシューマーを登録した後、レコードをシードすることで、プロデューサーからコンシューマーに既存のレコードを送信できます。シードが完了した後、 IDR は新規および変更されたレコードをプロデューサーからコンシューマーにレプリケートすることで、インスタンス間のデータ同期を維持します。

コンシューマーでの挿入が失敗した場合、またはレプリケーション後にプロデューサーレコードとコンシューマーレコードが一致しない場合は、 IDR のデータ比較機能を使用してこれらのレコードを検索し、プロデューサーからコンシューマーに再シードできます。

主な特長

- シードした後、コンシューマーインスタンスから欠落しているレコードを特定します。
- 不一致のレコードを特定し、その違いを表示します。
- レコードを再シードすることで、インスタンス間でデータの同期を維持します。

変換されたデータの比較

変換されたデータを比較するときは、次の点に注意してください。

- レコードがプロデューサー上のテーブルに追加された後に、変換がコンシューマーインスタンス上の別のテーブルにレプリケートされると、データ比較の際にさまざまな結果が混ざって返される可能性があります。
- フィールド定義が異なるマッピング済みフィールドがスキップされます。たとえば、プロデューサー上のフィールドの列タイプまたは列の長さが、コンシューマー上のマッピング済みフィールドと異なる場合、そのフィールドはスキップされます。
- アダプターによって変更されたすべてのフィールドが、タスク番号アダプターによって行われた変更を除いてスキップされます。たとえば、文字列連結アダプターを使用して文字列が追加された場合、データ比較では連結を元に戻して元の文字列を使用してデータを比較することができないため、そのフィールドはスキップされます。

互換性

Washington DC リリース以降は、双方向レプリケーションセット、個別レプリケーションセット、およびレプリケーションセット内のレプリケートされたデータを、プロデューサーとコンシューマーのいずれかで構成された変換と比較できます。

異なるファミリーリリースのデータを比較する場合は、次の互換性オプションに注意してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロデューサーとコンシューマーの互換性

データ比較	プロデューサ	コンシューマー	サポートされているレプリケーションセット
プロデューサーからコンシューマーへ	Washington DC 以降	Utah 以前	なし
プロデューサーからコンシューマーへ	Washington DC 以降	Vancouver	単方向レプリケーションセットはサポートしますが、次のものはサポートしません。 • 双方向レプリケーションセット • 個別レプリケーションセット • 変換を使用して構成されたレプリケーションセット
プロデューサーからコンシューマーへ	Washington DC 以降	Washington DC 以降	すべてのレプリケーションセット

コンシューマーからプロデューサーへの互換性

データ比較	コンシューマー	プロデューサ	サポートされているレプリケーションセット
コンシューマーからプロデューサーへ	Washington DC 以降	Utah 以前	なし
コンシューマーからプロデューサーへ	Washington DC 以降	Vancouver	双方向レプリケーションセットはサポートしますが、次のものはサポートしません。 • 単方向レプリケーションセット • 個別レプリケーションセット • 変換を使用して構成されたレプリケーションセット
コンシューマーからプロデューサーへ	Washington DC 以降	Washington DC 以降	すべてのレプリケーションセット (単方向レプリケーションセットを除く)

制限事項

- ジャーナルフィールドは、コンテンツのサイズが大きくなる可能性があるため、比較から除外されます。
- システム監査 [sys_audit] テーブルのレコードは比較から除外されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

インスタンスデータレプリケーション **(IDR)**で欠落または不一致のレコードを検索する

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) でデータ比較要求を作成して、データがレプリケートされた後にコンシューマーインスタンスで欠落しているレコードまたは不一致レコードを検索します。

始める前に

次の条件を満たしていることを確認します。

- プロデューサーレプリケーションセットがアクティブであること。
- シード中でないこと。
- 他のデータ比較要求は実行されていないこと。

必要なロール：admin

このタスクについて

次の点に注意してください。

- データ比較要求は 3 か月後に消去されます。
- 変換されたデータを比較する際には制限があります。「インスタンスデータレプリケーション (IDR)のインスタンス間でのレプリケートされたデータの比較」を参照してください。

手順

1. プロデューサーインスタンスで、 すべて > インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > プロデューサーレプリケーションセット.
2. 比較するレプリケートされたデータを含むアクティブなプロデューサーレプリケーションセットを選択します。
3. データ比較要求を作成します。

   a. IDR [データ比較要求] 関連リストに移動します。

   b. [新規] を選択します。

   c. フォームのフィールドに入力します。

IDRデータ比較要求フォーム

フィールド	説明
レプリケーションセット	プロデューサーレプリケーションセットの名前。
ターゲットインスタンス名	コンシューマーインスタンスの名前。
ターゲットインスタンスの URL	コンシューマーインスタンスの URL。
テーブル名	プロデューサーレプリケーションセットの送信エントリ内のテーブルの名前。
開始日	データ比較の開始日時。選択した日付より後の sys_updated_on 値を持つレコードが比較に含まれます。
終了日	データ比較の終了日時。選択した日付より前の sys_updated_on 値を持つレコードが比較に含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
自動シード	欠落または不一致のレコードをプロデューサーインスタンスからコンシューマーインスタンスに自動的にシードするオプション。 オプションで、欠落しているレコードや不一致のレコードを後で再シードできます。「インスタンスデータレプリケーション (IDR) での欠落しているレコードまたは不一致レコードの再シード」を参照してください。

d. **[Submit** (送信)] を選択します。

4. IDR データ比較結果フォームでデータ比較のサマリーを表示します。

- 円グラフを表示して、欠損または不一致の割合を判断します。
- [不一致レコードの数] フィールドで、欠落レコードと不一致レコードの合計数を表示します。

5. オプション: 円グラフまたはリストを介してシードした後、コンシューマーインスタンスから欠落しているレコードを特定します。

- 円グラフの欠落レコード部分を選択して、欠落レコードを表示します。
- IDR[インスタンス比較結果] 関連リストの [レコードタイプ] 列に [欠損] 値があるレコードを表示します。

> **ヒント:**
> カスタマーサービス & サポートに提供する必要がある場合に備えて、欠落しているレコード ID のコピーを保存します。

6. オプション: データレプリケーション後に不一致レコード間の差異を表示します。

a. IDR [インスタンス比較結果] 関連リストに移動します。

b. [レコードタイプ] 列の値が [不一致] のレコードの横にあるチェックボックスをオンにします。

c. [選択した行のアクション] リストを選択します。

d. [比較レコード] を選択します。

e. [レコードペイロードの比較] ダイアログボックスで、レコード間のハイライト表示された差異を表示します。

> **注:**
> ジャーナルフィールドは、コンテンツのサイズが大きくなる可能性があるため、比較から除外されます。

カスタマーサービス & サポートに提供する必要がある場合に備えて、ペイロードの差異のコピーを保存します。

次のタスク

インスタンスデータレプリケーション (IDR) での欠落しているレコードまたは不一致レコードの再シード。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インスタンスデータレプリケーション (IDR) での欠落しているレコードまたは不一致レコードの再シード

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) でコンシューマーインスタンスに欠落しているレコード、またはプロデューサーとコンシューマーインスタンス間の不一致レコードを再シードすることで、インスタンス間でデータを同期します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
データ比較結果とログは 5 日後に消去されます。

手順

1. プロデューサーインスタンスで、 すべて > インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > プロデューサーレプリケーションセット.
2. コンシューマーに再シードするデータを含むプロデューサーレプリケーションセットを選択します。
3. データ比較結果を表示します。
   a. IDR [データ比較要求] 関連リストに移動します。
   b. データ比較を選択します。
4. 再シードして、プロデューサーとコンシューマーのインスタンス間でデータを同期します。
   - [不一致レコードを再シード **(Reseed mismatched records)]** フィールドで [すべて] を選択して、すべてのレコードを再シードします。
   - [不一致レコードを再シード **(Reseed mismatched records)]** フィールドで [不一致 **(Mismatched)]** を選択して、不一致または欠落しているレコードのみを再シードします。
5. [再シード]を選択します。

タスクの結果
レコードはプロデューサーからコンシューマーに再シードされ、ジョブが終了すると結果が表示されます。

次のタスク
それでもレコードがないか不一致の場合は、カスタマーサービス & サポートに連絡してサポートを受けてください。

インスタンスデータレプリケーション (IDR) でインスタンスからのレプリケーション構成を別のインスタンスに展開する

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) の更新セットを介して、あるインスタンスから別のインスタンスにレプリケーション構成をコピーします。

IDR では 、[更新セット内で追跡] オプションを使用して、選択したフィールド、フィルター、またはデータ変換を含むレプリケーション構成のスナップショットをキャプチャし、更新セットを使用して別のインスタンスにコピーできます。

> **重要:**
> IDR の [更新セット内で追跡] オプションは、別のインスタンスにコピーするレプリケーション構成をキャプチャするためにサポートされている唯一の方法です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

主な特長

- レプリケーション設定を一度定義し、他のインスタンスの新しいレプリケーションセットのテンプレートとして使用することで、時間を節約できます。
- 最初に準本番インスタンスでレプリケーション構成を開発することで、本番インスタンスへの潜在的な影響を最小限に抑えます。
- 本番インスタンスにロールアウトする前に、準本番インスタンスのレプリケーション構成を検証できます。

構成エンティティ

[更新セット内で追跡] オプションを選択すると、次の構成エンティティがアクティブな更新セットにキャプチャされます。

エントリセット

エントリセットは、(レプリケーションセットのような) レプリケーションエントリのバンドルであり、プロデューサー ID のようなインスタンス固有のメタデータは含まれません。エントリセットに基づいてプロデューサーレプリケーションセットを作成すると、ターゲットインスタンスで新しいプロデューサー ID が使用されます。

エントリセットで追跡されるレプリケーションオプションとそのステータス (有効か無効か) は次のとおりです。

- 双方向レプリケーション
- 個別の値マッピング

レプリケーションエントリ

レプリケーションエントリには、レプリケートする各テーブルの構成設定が含まれています。レプリケーションエントリは、送信または受信のいずれかです。

- プロデューサーインスタンスからの送信エントリには、ソーステーブル、フィルター、レプリケートするフィールド、およびデータ変換設定が含まれます。
- コンシューマーインスタンスからの受信エントリには、ターゲットテーブル、レプリケーション後にビジネスルールを実行するオプション、およびデータ変換設定が含まれます。

エントリセットとレプリケーションエントリの表示

レプリケーションセットを作成すると、新しいレコードがエントリセット [idr_entry_set] テーブルに追加されます。レプリケーションセットに追加する各送信エントリのレプリケーションエントリ [idr_replication_entry] テーブルに、新しいレコードが追加されます。

[更新セット内で追跡] を選択した後、次の場所に移動して、現在の更新セット内のエントリセットとそのレプリケーションエントリを表示できます すべて > システムアップデートセット > ローカル更新セットをクリックし、更新セットを選択して、[顧客アップデート] タブを表示します。

インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** の更新セットでレプリケーション構成を展開する

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) の更新セットを通して、1 つのインスタンスからレプリケーション構成をエクスポートし、別のインスタンスでインポートします。

始める前に

必要なロール：idr_admin または admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
更新セットを使用すれば、1 つのインスタンスから別のインスタンスにレプリケーション構成をコピーできます。 更新セットの使用方法の詳細については、「更新セットでスタートする」を参照してください。

手順

1. ソースインスタンスで、更新セットを作成します。
   a. 移動先 すべて > システムアップデートセット > ローカル更新セット.
   b. **[New** (新規)] を選択します。
   c. 更新セットの名前を入力します。
   d. [**Submit and Make Current**] をクリックします。
   更新セットが作成され、ソースインスタンスの現在の更新セットとして選択されます。
2. 更新セットでプロデューサーまたはコンシューマーレプリケーション構成をキャプチャします。

   注:
   プロデューサーインスタンスでは、次のタイプの構成をキャプチャできます。
   - プロデューサーレプリケーション (一方向)
   - 双方向レプリケーションを使用するプロデューサーレプリケーション
   - 個別のレプリケーションを使用するプロデューサーレプリケーション

   - レプリケーションセット構成がエントリセット [idr_entry_set] テーブルに追加されます。
   - レプリケーションセット内のレプリケーションエントリがレプリケーションエントリ [idr_replication_entry] テーブルに追加されます。
   - エントリセットとそのレプリケーションエントリは、現在の更新セットにキャプチャされます。
3. オプション: 必要に応じて、レプリケーション構成の変更を続行します。
   追加した変更は、もう一度 [更新セット内で追跡] を選択するまで取得されません。
   a. プロデューサーレプリケーションセットを変更し、[更新] を選択します。
   b. [更新セット内で追跡] を選択して、最新の変更をキャプチャします。
   最新の変更は更新セットにキャプチャされます。
4. 更新セットを XML にエクスポートします。
   a. 移動先 すべて > システムアップデートセット > ローカル更新セット.
   b. 現在の更新セットを選択します。
   c. [ステータス] ドロップダウンリストで、[完了] を選択します。
   d. [更新] を選択します。
   e. [更新セット] リストで、完了としてマークした更新セットを選択します。
   f. **[XML** へのエクスポート] 関連リンクを選択します。
   更新セットがローカルマシン上の XML ファイルにエクスポートされます。
5. ターゲットインスタンスで、更新セットをインポートします。
   a. 移動先 すべて > システムアップデートセット > コミットする更新セット.
   b. **[XML** から更新セットをインポート] 関連リンクを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

c. [ファイルを選択してください] を選択し、エクスポートした XML ファイルを参照して選択します。

d. [アップロード] を選択します。

e. [取得済み更新セット] リストで、インポートした更新セットを選択します。

f. [更新セットのプレビュー] を選択します。

> 注:
> プレビュー中に sys_record_transform エラーが発生した場合は、[更新セットプレビューの問題] タブに表示されているすべてのエラーレコードを選択し、[リモートの更新を承認] を選択します。表示される残りの sys_record_transform エラーに対して、このアクションを繰り返します。

g. [閉じる] を選択してプレビューを終了します。

h. 更新セットフォームで、[更新セットのコミット] を選択します。

更新セットは、ソースインスタンスからキャプチャしたエントリセットとレプリケーションエントリを含めて、ターゲットインスタンスにインポートされます。一方向プロデューサーレプリケーションセットの構成をエクスポートすると、ターゲットインスタンスに新しいプロデューサーレプリケーションセットが自動的に作成されます。

6. ターゲットインスタンスで、セットアップするレプリケーションセットのタイプに基づいて、次の手順を実行します。

タスクの結果

ソースインスタンスからエクスポートしたレプリケーション構成がターゲットインスタンスにインポートされます。エクスポートされた構成に基づく新しいレプリケーションセットがターゲットインスタンスに作成されます。

次のタスク

- プロデューサーレプリケーションセットを設定する場合は、1 つ以上のコンシューマーを作成して登録します。
- コンシューマーレプリケーションセットを設定する場合は、プロデューサーインスタンスでコンシューマーの要求を承認してから、コンシューマーインスタンスでコンシューマーレプリケーションセットを有効にします。
- 双方向レプリケーションセットを設定している場合は、接続されているコンシューマーレプリケーションセットの [複製エントリーを同期] 関連リンクを選択して、コンシューマーを同期します。
- 個別のレプリケーションセットを設定する場合は、1 つ以上のコンシューマーを作成して登録します。

によるクローン作成オプション インスタンスデータレプリケーション **(IDR)**

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) を使用して、あるインスタンスから別のインスタンスにデータベースを正常にクローンできるように、特定のテーブルが保持または除外されていることを確認します。

あるインスタンスから別のインスタンスにIDRの構成をコピーする方法は複数あります。

更新セットに構成をキャプチャする

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

更新セットは、あるインスタンスから別のインスタンスに移動できる構成変更のグループをキャプチャしますが、プロデューサーがコンシューマーにレプリケートするデータは含まれません。[更新セット内で追跡] オプションを使用して、選択したフィールド、フィルター、またはデータ変換を含む IDR のレプリケーション構成のスナップショットをキャプチャし、更新セットを使用して別のインスタンスにコピーできます。「インスタンスデータレプリケーション (IDR) でインスタンスからのレプリケーション構成を別のインスタンスに展開する」を参照してください。

クローンプロファイルを使用して構成をコピーする

インスタンスをクローンすると、データや IDR のレプリケーション構成など、データベース内のすべてのものがインスタンス間でコピーされます。

インスタンスをクローンする前に、IDR のレプリケーション構成を除外するか含めるかを決定する必要があります。

クローン作成の詳細については、「」を参照してください。

IDR クローン作成のユースケース

クローン作成のユースケースによっては、クローン作成プロファイルで異なる IDR テーブルのセットを保持して除外する必要があります。

繰り返しクローン

このユースケースでは、ターゲットインスタンスの既存の IDR 構成に影響を与えることなく、ソースインスタンスを定期的にクローンします。

たとえば、インスタンス A からインスタンス B にデータをレプリケートするように IDR を設定します。インスタンス A からインスタンス C と呼ばれる別のインスタンスにデータベースのクローンを作成する必要があると判断しました。インスタンス A とインスタンス C は、どちらも異なるレプリケーション構成で IDR が構成されています 。インスタンス A からインスタンス C にデータベースをクローンする場合、A から C に IDR のレプリケーション構成をクローンすることは望ましくありません。

> **注:**
> ソースインスタンスからターゲットインスタンスに定期的にデータをクローンしていて、IDR のレプリケーション構成をソースインスタンスからターゲットインスタンスにコピーする必要がある場合は、更新セット内で追跡機能を使用して IDR をターゲットインスタンスにコピーします。

ターゲットインスタンスの IDR 構成に影響を与えずにインスタンス間でデータベースをクローンするには、KB0965218 で説明されている「Recurring Clone use case (繰り返しクローンのユースケース)」に従って、クローンプロファイルの保持リストと除外リストを更新する必要があります。

真のクローン

このユースケースでは、ソースインスタンスをターゲットインスタンスにクローンし、完全な IDR のレプリケーション構成を含めます。ターゲットインスタンスは、ソースからすべてを継承します。クローンが完了したら、すべてのコンシューマーインスタンスをターゲットインスタンスに再サブスクライブする必要があります。

たとえば、すでに IDR が構成されている非本番インスタンスから新しい本番インスタンスをプロビジョニングするとします。非本番インスタンスのクローンを作成すると、新しい本番インスタンスは非本番インスタンスからすべてを継承します。データが非本番インスタンスからではなく本番インスタンスからレプリケートされるようにするには、すべてのコンシューマーインスタンスを新しい本番インスタンスに再サブスクライブします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データベースをクローンし、現在の IDR 構成をターゲットインスタンスにコピーするには、KB0965218 で説明されている「True Clone use case (真のクローンのユースケース)」に従って、クローニングプロファイルの保持リストと除外リストを更新する必要があります。

移行クローン

このユースケースでは、ターゲットインスタンスのレプリケーション構成を保持したまま、ソースインスタンスからの完全な IDR レプリケーション構成を含めて、ソースインスタンスをターゲットインスタンスにクローンします。

移行クローンでは、真のクローンを実行しますが、追加の手順が必要です。

1. ターゲットインスタンスで、更新セットを作成し、[更新セット内で追跡] 機能を使用して、ターゲットインスタンス上の既存のレプリケーションセットを更新セットにアップロードします。
2. 真のクローンを実行します。
3. 真のクローンを実行した後、更新セットをターゲットインスタンスにインポートし、エントリセットを使用してレプリケーションセットを設定し、構成を保持します。

IDR のクローン作製のユースケース比較

ユースケース	説明	前提条件	事後要件
繰り返しクローン	ソースインスタンスをターゲットインスタンスに定期的にクローンしますが、IDR のレプリケーション構成は除外します。 完了したら、ターゲットインスタンスのレプリケーションセットを変更することはできません。	IDR が正しく構成されていること、およびレプリケーションがソースとターゲットの両方のインスタンスで正常に行われていることを確認します。	繰り返しクローンを実行した後、更新セット内で追跡機能を使用して、ソースインスタンスからターゲットインスタンスに IDR レプリケーション構成をコピーできます。
真のクローン	ソースインスタンスをターゲットインスタンスにクローンし、IDR 構成をターゲットインスタンスにコピーします。 完了したら、ソースインスタンスのエントリセットをターゲットインスタンスにクローンする必要があります。	IDR が正しく構成されていること、およびソースインスタンスでレプリケーションが成功したことを確認します。	真のクローンを実行した後、ターゲットインスタンスで次のアクションを実行する必要があります。 1. ソースインスタンスからクローンされたエントリセットを使用して、レプリケーションセットを再作成します。 2. 新しくプロビジョニングされたプロデューサーに各コンシューマーを再サブスクライブします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

IDR のクローン作製のユースケース比較 (続く)

ユースケース	説明	前提条件	事後要件
移行クローン	ソースインスタンスをターゲットインスタンスにクローンし、ターゲットインスタンスのレプリケーション構成を保持したまま、 IDR 構成をターゲットインスタンスにコピーします。 完了したら、ソースインスタンスのエントリセットをターゲットインスタンスにクローンする必要があります。	1. [更新セット内で追跡] 機能を使用して、更新セット内のターゲットインスタンス上の既存のレプリケーションセットをキャプチャします。 2. 真のクローンを実行します。	真のクローンを実行した後、ターゲットインスタンスで次のアクションを実行する必要があります。 1. 更新セットをインポートします。 2. 更新セットにキャプチャされたエントリセットを使用して、ターゲットレプリケーションセットを再作成します。 3. ソースインスタンスからクローンされたエントリセットを使用して、ソースレプリケーションセットを再作成します。

でのレプリケーションステータスの監視 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)**

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) モニタリングダッシュボードを使用して、アクティブなプロデューサーおよびコンシューマーレプリケーションセット、スケジュール済みジョブ、シード要求、ライセンス使用状況、またはスケジュール済みレプリケーションのステータスを監視します。

IDR モニタリングダッシュボードへのアクセス

admin または idr_admin ロールを持つユーザーは、ダッシュボードにアクセスできます。

次の方法で IDR モニタリングダッシュボードにアクセスします。

- 移動先 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > モニタリングダッシュボード.
- **[IDR** 全体のモニタリング **(IDR Overall Monitoring)]**、[**IDR** ライセンスと使用状況 **SMv2]**、または [スケジュール済みレプリケーション **(Scheduled Replication)]** ダッシュボードのいずれかを選択します。

IDR 全体のモニタリングダッシュボード

[IDR 全体のモニタリング (IDR Overall Monitoring)] ダッシュボードは、以下を監視します。

- アクティブなプロデューサーレプリケーションセット
- アクティブなコンシューマーレプリケーションセット
- IDR スケジュール済みジョブのスイート
- 過去 7 日以内のプロデューサーシード要求
- 過去 7 日以内のコンシューマーシード要求

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

IDR 全体のモニタリングダッシュボード



アクティブなプロデューサーレプリケーションセット

アクティブなプロデューサーレプリケーションセットは、プロデューサーレプリケーションセットのステータスを監視し、インスタンスとレプリケーションキューの間のデータ遅延時間をレポートします。

フィールド	説明
名前	プロデューサーレプリケーションセットの名前。
レプリケーションキューの読み取り遅延	プロデューサーインスタンスでのレコード変更から、そのレコード変更が送信レプリケーションキュー経由で送信されるまでの時間。
ステータス	レプリケーションセットのステータス (アクティブまたはエラー)。
ステータスメッセージ	エラーステータスを説明するメッセージ。
メッセージキューのバージョン	メッセージキューのバージョン。デフォルトは V2 (Hermes) です。

アクティブなコンシューマーレプリケーションセット

アクティブなコンシューマーレプリケーションセットは、コンシューマーレプリケーションセットのステータスを監視し、ネットワーク遅延時間をレポートし、プロデューサーインスタンスとコンシューマーインスタンス間のデータ遅延時間をレポートします。

フィールド	説明
名前	コンシューマーレプリケーションセットの名前。
データ遅延	プロデューサーインスタンスでのレコード変更から、そのレコード変更がコンシューマーインスタンスに記録されるまでの時間。
ネットワーク遅延	送信レプリケーションキューでのレコード変更ログから、そのレコード変更ログがコンシューマーインスタンスに記録されるまでの時間。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
ステータス	レプリケーションセットのステータス (アクティブまたはエラー)。
ステータスメッセージ	エラーステータスを説明するメッセージ。
メッセージキューのバージョン	メッセージキューのバージョン。デフォルトは V2 (Hermes) です。

IDR スケジュール済みジョブのスイート

IDR スケジュール済みジョブのスイートは、データの変更や要求をポーリングし、プロデューサーインスタンスおよびコンシューマーインスタンスの健全性をチェックします。次のジョブを監視できます。

ジョブ	説明
Hermes メトリクス収集	Hermes メッセージングサービス に関連するメトリクスを収集します。
Hermes 定期消去	Hermes API の使用停止のキャッシュデータを消去します。
Hermes トピックユーティリティ	Hermes クラスター間でトピックを同期します。最初は、トピックは単一の Hermes クラスターに作成されます。このジョブは新しいトピックを検出し、残りの Hermes クラスターに同じトピックを作成します。
IDRConsumerJob	コンシューマーインスタンスのレコード変更とシード要求を 15 秒間隔でポーリングします。
IDRDeltaConsumerJob	San Diego リリース以降、コンシューマーインスタンスがローカルデータセンター外のプロデューサーインスタンスにサブスクライブすると、IDRDeltaConsumerJob ジョブがプロデューサーインスタンスに作成されます。機能は、IDRConsumerJob と同じです。3 文字のコードはデータセンターの場所を示します。
IDRHermesDeltaConsumer	15 秒間隔で、Hermes デルタトピックからコンシューマーレコードの変更をポーリングします。
IDRHeartBeatJob	すべてのアクティブなプロデューサーセットまたはコンシューマーセットの健全性に関する情報を更新します。
IDRMetadataConsumerJob	コンシューマーインスタンスのメタデータレコード変更を 15 秒間隔でポーリングします。
IDRProducerJob	プロデューサーインスタンスのデータレプリケーションキュー内の新規レコード、更新されたレコード、または削除さ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ジョブ	説明
	れたレコードを 15 秒間隔でポーリングします。
IDRSeedingProducerJob	コンシューマーインスタンスからの新しいシード要求をチェックします。

注:
IDR スケジュール済みジョブを実行するタイミングを設定し、ジョブの実行頻度を指定する定期的なトリガーを構成できます。

IDR スケジュール済みジョブのフィールドタイプ

フィールド	説明
名前	スケジュール済みジョブの名前。
次のアクション	次にジョブを実行する日時。
トリガータイプ	日次、週次、月次、定期的、1 回、オンデマンド、またはビジネスカレンダーの開始日または終了日に実行するように構成できるジョブ。トリガーは、毎日、毎時、毎分、または毎秒繰り返すことができます。
ジョブ ID	スケジュール済みジョブの ID。
状況	ジョブのステータス (準備完了など)。

過去 7 日以内のプロデューサーシード要求

過去 7 日以内のプロデューサーシード要求のステータスを監視できます。

フィールド	説明
レプリケーションセット	プロデューサーセットとコンシューマーセット。
ステータス	シード要求のステータス。ステータスは、完了、処理中、または失敗です。
開始時間	シードが開始される時間。
終了時間	シードが終了する時間。
完了率 (%)	完了したシード要求ジョブの割合。

過去 7 日以内のコンシューマーシード要求

過去 7 日以内のコンシューマーシード要求のステータスを監視できます。

フィールド	説明
レプリケーションセット	対応するコンシューマーセット。
ステータス	シード要求のステータス。ステータスは、完了、処理中、または失敗です。
開始時間	シードが開始される時間。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
終了時間	シードが終了する時間。
完了率 (%)	完了したシード要求ジョブの割合。

IDR ダッシュボードプロパティ

IDRダッシュボードのプロパティにアクセスするには、 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > プロパティ.

ダッシュボードでは、次のプロパティを変更できます。

プロパティフィールド	説明
IDR モニタリングダッシュボードで [データ遅延] フィールドが赤で強調表示されるまでの遅延時間 (分)	アクティブなコンシューマーレプリケーションセットの一部である [データ遅延] フィールド。実際の遅延時間が設定した時間しきい値より大きい場合、フィールドが強調表示されます。デフォルトは 15 分です。
IDR モニタリングダッシュボードで [ネットワーク遅延] フィールドが赤で強調表示されるまでの遅延時間 (分)	アクティブなコンシューマーレプリケーションセットの一部である [ネットワーク遅延] フィールド。実際の遅延時間が設定した時間しきい値より大きい場合、フィールドが強調表示されます。デフォルトは 15 分です。
IDR モニタリングダッシュボードで [レプリケーションキューの読み取り遅延] フィールドが赤で強調表示されるまでの遅延時間 (分)	アクティブなコンシューマーレプリケーションセットの一部である [レプリケーションキューの読み取り遅延] フィールド。実際の遅延時間が設定した時間しきい値より大きい場合、フィールドが強調表示されます。デフォルトは 15 分です。

注:
カスタマイズされたリスト列 (v_idr_dashboard_list.do) を使用して、フィールドの色を設定できます。

IDR ライセンスと使用率 SMv2 ダッシュボード

IDR ライセンスと使用状況 SMv2 ダッシュボードは、以下を監視します。

- 登録者が送信したメッセージ
- 登録者が受信したメッセージ
- IDR ライセンスの詳細
- IDR 送信済みメッセージ
- IDR 受信済みメッセージ

登録者が送信したメッセージ

各登録者インスタンスが送信した月別のメッセージ数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

送信済み登録者メッセージ

登録者が受信したメッセージ

各登録者インスタンスが受信した月別のメッセージ数。

受信済み登録者メッセージ



IDR ライセンスの詳細

過去 7 日以内のコンシューマーシード要求のステータスを監視できます。

フィールド	説明
名前	IDR ライセンスの名前。
タイプ	サブスクリプションのタイプ：ユーザーサブスクリプションの場合は [ユーザーごと]、データに基づいたサブスクリプションの場合は [キャパシティ]、最大ユーザー数でサブスクリプションを制限する場合は [無制限ユーザー]
カテゴリ	ライセンスカテゴリ： ServiceNow ライセンスまたはストアアプリライセンス。
開始日	ライセンス期間の開始。
終了日	ライセンス期間の終了。
表示専用	リソース割り当てまたは監視はサポートされていません。
購入日	購入したライセンスの数。
割り当て数	割り当てられたライセンスの数。

IDR 送信済みメッセージ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ライセンスあたりの月別の送信メッセージ数。



IDR 受信済みメッセージ

ライセンスあたりの月別の受信メッセージ数。



スケジュール設定済みのレプリケーションダッシュボード

特定の期間内のスケジュール済みレプリケーション要求のステータスを監視します。たとえば、特定のスケジュール済みレプリケーションセットの失敗数を追跡したり、スケジュール済み要求の数を完了した要求の数と比較したりできます。次のスケジュール済みレプリケーションの詳細を表示できます。

- スケジュール済みセット
- スケジュール設定済み要求
- 完了
- 失敗
- 全体的な要求ステータス
- レプリケーションセットステータスの概要

スケジュール済みセット

選択した日付範囲に作成されたスケジュール済みレプリケーションセットの合計数。

スケジュール設定済み要求

選択した日付範囲内にキューに入れられたスケジュール済み要求の実行の合計数。

完了

選択した日付範囲内に完了したスケジュール済み要求の実行の合計数。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

失敗

選択した日付範囲内に完了しなかったか、エラーが発生したスケジュール済み要求の実行の合計数。

全体的な要求ステータス

選択した日付範囲内のスケジュール済み要求のステータス分布を示すドーナツグラフ。

レプリケーションセットステータスの概要

選択した日付範囲内の各ステータスの数を示すテーブル。

インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** でのキューの監視

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) キューダッシュボードを使用して、レプリケーションレコードキュー、メッセージ生成キュー、メッセージ消費キュー、およびすべてのレプリケーションセットで処理されたメッセージを監視します。

IDR キューダッシュボードへのアクセス

アドミン または idr_admin ロールを持つユーザーは、ダッシュボードにアクセスできます。

IDR キューダッシュボードにアクセスするには、次の場所に移動します。 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > キューダッシュボード.

IDR キューダッシュボード

IDR キューダッシュボードでは、以下を監視できます。

- IDR キューに格納されたプロデューサーレコード。24 時間の期間にすべてのテーブルに関してキューに格納された時間ごとのレコードです。
- 残っている送信メッセージ。まだメッセージキューに送信されていないレプリケーションキューに残っているメッセージです。
- 処理された送信メッセージ。メッセージキューに対してこのインスタンスから生成されたメッセージです。
- 残っている受信メッセージ。まだ処理されていないメッセージキューに残っているメッセージです。
- 処理された受信メッセージ。このインスタンスで消費されたメッセージです。

どのチャートでも、期間として [過去 **24** 時間] または [過去 **5** 日間] を選択します。24 時間の場合、1 時間あたりのメッセージ数となります。5 日間の場合、1 日あたりのメッセージ数となります。

チャートの下にある凡例リンクを選択すると、そのデータソースが除外されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

IDR キューダッシュボード



IDR キューに格納されたプロデューサーレコード

IDR キューに格納されたプロデューサーレコードチャートを使用すると、各テーブルのキューに格納されたレコードの数を時間単位または日単位で確認できます。IDR 内のトラフィック量が最も多いテーブルが経時的に表示されます。このチャートを使用して、コンシューマーインスタンスで予測可能なパフォーマンス遅延を引き起こすアクティビティのスパイクを特定します。

たとえば、テーブルのビジネスルールが原因で毎日午前 3:00 にアクティビティの大きなスパイクが発生することが確認できる場合は、その頃にコンシューマーでパフォーマンス遅延が発生することが予期されます。

[すべてのテーブル] または特定のテーブルを選択します。チャート内のポイントにカーソルを合わせると、そのポイントのキュー数とテーブルが表示されます。

残っている送信メッセージ

残っている送信メッセージチャートでは、アクティビティに大きなスパイクが発生した後、プロデューサーインスタンスがリアルタイムのレプリケーションに対応しているかどうかを判断できます。

レプリケーションが正常に動作している場合、メッセージの残数はごくわずかになります。アクティビティにスパイクが発生した場合は、大きな値が予期されます。たとえば、ビジネスルールによって 1 分以内に何万ものレコードが変更される場合です。

また、ジョブがメッセージを処理するにつれて、残りのメッセージが時間とともに減少することも予期できます。

解決されずに、残りのメッセージ数が増え続ける場合は、次を示している可能性があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- メッセージの処理中に問題が発生している。例：*IDRProducerJob* が実行されていない、またはメッセージキューにメッセージを送信できない。
- IDR で生成できるより速くインスタンスが変更を記録している。

[すべてのセット] または特定のセットを選択します。チャート内のポイントにカーソルを置くと、そのポイントのメッセージ数とレプリケーションセット名が表示されます。

処理された送信メッセージ

処理された送信メッセージチャートでは、プロデューサーインスタンスからメッセージキューへのレコードのフローを経時的に確認できます。

処理されたメッセージと残りのメッセージの経時的な傾向は、レプリケーションが遅延から回復しているかどうか、またはメッセージキューへのデータ送信に問題があるかどうかを示します。

データレプリケーションのキューに格納されたプロデューサーレコードチャートで、インスタンスがデータを送信しているかどうかを確認できます。インスタンスに送信されていないキューに格納されたレコードがある場合は、次を示している可能性があります。

- インスタンスがプロデューサージョブを実行できない。例：他のリソースを大量に消費するプロセスがインスタンスで実行されており、すべてのワーカースレッドがビジー状態である。
- メッセージキューへの接続に問題がある。

チャートのポイントごとにメッセージ数とレプリケーションセット名を確認するには、[すべてのセット]または特定のセットを選択して、チャート内のポイントにカーソルを合わせます。

残っている受信メッセージ

残っている受信メッセージチャートでは、アクティビティに大きなスパイクが発生した後、コンシューマーインスタンスがリアルタイムのレプリケーションに対応しているかどうかを判断できます。

アクティビティにスパイクが発生している場合は、一時的な大きい値が予期されます。通常、値はメッセージが処理されるにつれて減少します。

解決されずに、この値が増え続ける場合は、次を示している可能性があります。

- メッセージの処理中に問題が発生している。例：*IDRConsumerJob* が実行されていない、またはメッセージキューからメッセージを読み取れない。
- IDR で消費できるよりも速くインスタンスが変更を記録している。

[すべてのセット] または特定のセットを選択します。チャート内のポイントにカーソルを置くと、そのポイントのメッセージ数とレプリケーションセット名が表示されます。

処理された受信メッセージ

処理された受信メッセージチャートでは、各コンシューマーセットのレコードのフローを経時的に確認できます。

受信メッセージチャートを使用して、トラフィックが最も多いレプリケーションセットを判別し、処理されたメッセージと残りのメッセージの傾向を確認します。

プロデューサーがレコードをメッセージキューに送信していて、コンシューマーがレコードを処理していない場合は、プロデューサーまたはコンシューマーインスタンスに問題があることを示している可能性があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

チャート内のポイントにカーソルを置くと、そのポイントのメッセージ数とレプリケーションセット名が表示されます。

での挿入および更新エラーの回避 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)**

プロデューサーレプリケーションセットでクラス名フィルターを指定することで、 インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) での挿入と更新の失敗を回避できます。

> **重要:**
> このトピックは、Utah リリースより前に作成されたプロデューサーレプリケーションセットにのみ適用されます。

親テーブルと 1 つ以上の子テーブルを複製する場合は、プロデューサーレプリケーションセットの送信エントリで sys_class_name フィルターを親テーブルに追加する必要があります。sys_class_nameフィルターがない場合、挿入と更新の失敗が インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > レプリケーションペイロード 次のシナリオでは、次のようになります。

- 子テーブル内のレコードが複製されるときに挿入エラーが発生します。これは、システムが親テーブルに対して同じ sys_id で 2 回挿入しようとするためです。sys_class_name フィルターを親に追加すると、親テーブルへの挿入中の一意キー違反が防止されます。
- プロデューサーインスタンスの複製された子テーブルに新しいレコードが追加されます。インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) は最初にコンシューマーの親テーブルにレコードを作成しますが、子テーブルには作成しません。プロデューサーインスタンスで子レコードが変更された場合、レコードは親テーブルにのみ存在するため、レプリケーション中にコンシューマーインスタンスの子テーブルで更新エラーが発生します。

親テーブルである場合は、その子テーブルを複製するかどうかを決定します。

- 1 つ以上の子テーブルを複製する場合は、親テーブルの sys_class_name 値を識別し、対応する sys_class_name フィルターを親テーブルに追加する必要があります。

  たとえば、タスクタイプは、タスク [task] テーブルの sys_class_name のラベルです。タスクに加えてインシデントの複製を開始するには、タスク [task] テーブルの送信エントリに [タスクタイプ] [次の値に等しい **(=)]** [タスク] を追加する必要があります。

- 親テーブルのみを複製する場合、このフィルターはオプションです。
- 親テーブルが既に複製されている場合は、親を編集して sys_class_name フィルターを追加する必要があります。

子テーブルである場合は、その親を複製するかどうかを決定します。

- 親テーブルも同様に複製する場合、親テーブルの sys_class _name 値を識別し、対応する sys_class_name フィルターを親テーブルに追加する必要があります。

  たとえば、タスクタイプは、タスク [task] テーブルの sys_class_name のラベルです。インシデントに加えてタスクの複製を開始するには、タスク [task] テーブルの送信エントリに [タスクタイプ] [次の値に等しい **(=)]** [タスク] を追加する必要があります。

- 子テーブルのみを複製する場合は、フィルターはオプションです。
- 1 つ以上の子テーブルが既に複製されている場合は、sys_class_name フィルターを親に追加する必要があります。

インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** でのデータレプリケーションエラーの解決

エラーを解決し、インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) レプリケーションセットのステータスを監視します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

監視および診断チェックリスト

システムがデータを複製していないことに気付いた場合は、診断チェックを使用して問題を調査できます。すべてのレプリケーションセットの全体的な健全性を監視するには、次を参照してください。IDR モニタリングダッシュボード.

IDR 診断チェック

チェック	説明
監視	
接続性を確認する	IDR インスタンスの接続性をテストして、インスタンスのメッセージキューへの接続性を判別します。
IDR モニタリングダッシュボードをチェックしてレプリケーションジョブがアクティブかどうかを確認する	ダッシュボードにレプリケーションセット情報を正しく表示させるには、次の IDR スケジュール済みジョブが利用可能であり、インスタンスで実行されている必要があります。 • Hermes メトリクス収集 • Hermes 定期消去 • Hermes トピックユーティリティ • IDRConsumerJob • IDRDeltaConsumerJob-<instanceid> • IDRHeartbeatJob • IDRMetadataConsumerJob • IDRProducerJob • IDRSeedingProducerJob これらのいずれかのジョブがないか実行されていない場合は、カスタマーサービス & サポートに連絡してください。 **注:** コンシューマーインスタンスがローカルデータセンター外のプロデューサーインスタンスにサブスクライブする場合にのみ、IDRDeltaConsumerJob-<instanceid> が作成されます。
プロデューサーレプリケーションセット	
プロデューサーレプリケーションセットのアクティブ化を確認	プロデューサーレプリケーションセットのステータスが [ドラフト] の場合は、[アクティブ化] をクリックします。
コンシューマーサブスクリプションの承認を確認する	プロデューサーレプリケーションセットのコンシューマーアクセス要求をレビューします。コンシューマーレプリケーションセットは、レプリケーションデータを受信する前にアクセス権を要求する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

IDR 診断チェック (続く)

チェック	説明
プロデューサーレプリケーションログエラーを確認する	プロデューサーインスタンスとコンシューマーインスタンス間のメッセージ、ペイロードエラーログ、およびメッセージログのメタデータを表示して、IDR エラーを特定します。
コンシューマーレプリケーションセット	
コンシューマーレプリケーションセットのアクティブ化ステータスを確認する	コンシューマーレプリケーションセットのステータスが [ドラフト] の場合は、[アクティブ化] をクリックします。
レプリケーションセットを同期する必要があるかどうかを確認する	同期の問題は、プロデューサーインスタンスがデータを送信しない場合、またはコンシューマーインスタンスがデータを受信しない場合に発生します。同期エラーは、コンシューマーインスタンスの [ステータス] フィールドに [レプリケーションエラー **(Replication Error)**] として表示されます。
コンシューマーレプリケーションセットのステータスを確認する	コンシューマーレプリケーションセットのステータスと、レプリケーションにとっての意味をレビューします。
エラーおよびステータスメッセージ	
レプリケーションまたはレプリケーションメタデータログエラーを確認する	プロデューサーインスタンスとコンシューマーインスタンス間のメッセージ、ペイロードエラーログ、およびメッセージログのメタデータを表示して、IDR エラーを特定します。
ステータスメッセージを確認する	復旧情報を含むステータスメッセージをレビューします。

インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** 診断の実行

サービスのステータスと、インスタンスと インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) メッセージキューの間の接続を確認します。

始める前に

必要なロール：admin または idr_admin

手順

1. 移動先 すべて > インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > 診断.
   ダッシュボードがロードされ、IDR 診断テストが自動的に実行されます。
2. 次の診断テストを確認します。

オプション	説明
証明書管理サービス	証明書管理サービスのステータスとセットアップを確認します。 **注:** IDR では、証明書管理サービスが稼働している必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

オプション	説明
EJBCA サービスステータス	キー管理フレームワーク (KMF) の正常性の一環として、EJBCA サービスのステータスとセットアップを確認します。
[Hermes 有効 (Hermes Enabled)]	Hermes メッセージングサービスが利用可能かどうかを確認します。
[Hermes クラスター構成]	Hermesクラスターのステータスを確認します。

3. メッセージキューへの接続をテストし、[メッセージキュー接続テストを実行] を選択してレプリケーターが機能していることを確認します。
Hermes クラスターとの間でテストメッセージが送受信されます。

タスクの結果
結果メッセージは、使用可能なサービスまたはメッセージキューへの接続を検証します。

インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** での同期エラーのレビュー

ステータスフィールドをレビューして、インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) コンシューマーインスタンスで同期が正しく動作しているかどうかを確認します。

始める前に
同期エラーを特定する前に、一般的な問題の確認でタスクを完了します。

必要なロール：idr_admin または admin

このタスクについて
同期エラーは、プロデューサーインスタンスがデータを送信しない場合、またはコンシューマーインスタンスがデータを受信しない場合に発生します。同期エラーは、コンシューマーインスタンスの [ステータス] フィールドに [レプリケーションエラー **(Replication Error)]** として表示されます。

手順
1. コンシューマーが同期要求をプロデューサーに正常に送信したかどうかを判別します。

   a. コンシューマーインスタンスで、次の場所に移動します: インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > コンシューマーレプリケーションセット.

   b. コンシューマーレプリケーションセットを選択します。

   c. [レプリケーションメタデータログ **(Replication Metadata Logs)]** 関連リンクをクリックします。

   d. [ログシーケンス (Log Sequence)] 列でログを降順でソートします。

   e. REPL_SET_DETAIL_REQUEST タイプの最新のペイロードを検索して開きます。
   このペイロードタイプが表示されない場合は、REPL_SET_DETAIL_REQUEST タイプのペイロードが表示されるまでログを更新します。

   f. [移行先 (To)] 列に正しいプロデューサーインスタンス ID が表示されていることを確認します。
   プロデューサーインスタンス ID が間違っている場合は、ID を更新して [アクティブ化] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

g. [ステータス] 列に [送信済み] が表示されていることを確認します。
[ステータス] 列に [送信済み] が表示されない場合、プロデューサーは更新を送信していません。

2. プロデューサーがコンシューマーからの同期要求を受信したかどうかを判別します。

a. プロデューサーインスタンスで、 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > プロデューサーレプリケーションセット.

b. プロデューサーレプリケーションセットを選択します。

c. [レプリケーションメタデータログ **(Replication Metadata Logs)**] 関連リンクをクリックします。

d. [ログシーケンス (Log Sequence)] 列でログを降順でソートします。

e. REPL_SET_DETAIL_REQUEST タイプの最新のペイロードを検索して開きます。
このペイロードタイプが表示されない場合は、REPL_SET_DETAIL_REQUEST タイプが表示されるまでログを更新します。

f. [移行元 (From)] 列に正しいコンシューマーインスタンス ID が表示されていることを確認します。
コンシューマーインスタンス ID が間違っている場合は、ID を更新します。

g. [ステータス] 列に [受信済み] が表示されていることを確認します。

インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** でのレプリケーション遅延の検出

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) モニタリングダッシュボードを使用して、可能性のあるデータレプリケーションの問題を監視します。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

手順

1. プロデューサーインスタンスのタイムラグを表示するには、次に移動します: インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > モニタリングダッシュボードをクリックし、アクティブなプロデューサーレプリケーションセットで次の詳細を確認します。

オプション	説明
名前	プロデューサーレプリケーションセットの名前。
レプリケーションキューの読み取り遅延	プロデューサーインスタンスでのレコード変更から、そのレコード変更が送信レプリケーションキュー経由で送信されるまでの時間。
ステータス	レプリケーションセットのステータス (アクティブまたはエラー)。
ステータスメッセージ	エラーステータスを説明するメッセージ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

オプション	説明
メッセージキューのバージョン	メッセージキューのバージョン。デフォルトは V2 (Hermes) です。

追加情報を取得するには、https://<producer-instance-name>/xmlstats.do?include=idr でプロデューサーインスタンス xmlstats を表示します。

xmlstats には次の情報が表示されます。

- *producer_last_run* は、レプリケーションジョブがプロデューサーインスタンスで最後に実行された時間を示しています。
- *last_message_sent_on* は、プロデューサーが更新されたデータをコンシューマーに最後に送信した時刻を示しています。

> **注:**
> タイムスタンプは GMT です。

2. コンシューマーインスタンスのタイムラグを表示するには、次に移動します: インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > モニタリングダッシュボード をクリックし、アクティブなコンシューマーレプリケーションセットで次の詳細を確認します。

オプション	説明
名前	コンシューマーレプリケーションセットの名前。
データ遅延	プロデューサーインスタンスでのレコード変更から、そのレコード変更がコンシューマーインスタンスに記録されるまでの時間。
ネットワーク遅延	送信レプリケーションキューでのレコード変更ログから、そのレコード変更ログがコンシューマーインスタンスに記録されるまでの時間。
ステータス	レプリケーションセットのステータス (アクティブまたはエラー)。
ステータスメッセージ	エラーステータスを説明するメッセージ。
メッセージキューのバージョン	メッセージキューのバージョン。デフォルトは V2 (Hermes) です

追加情報を取得するには、https://<consumer-instance-name>/xmlstats.do?include=idr でコンシューマーインスタンス xmlstats を表示します。



xmlstats には次の情報が表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- *Consumer_last_run* は、コンシューマージョブが最後に実行され、プロデューサーから変更を受信した時間を示しています。
- *last_heartbeat_received_on* は、コンシューマーが最後にプロデューサーインスタンスからハートビートを受信した時刻のタイムスタンプを示します。

> **注:**
> タイムスタンプは GMT です。

インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** でのシードエラーの修正

ネットワークの問題や挿入の失敗によって発生するシードエラーがあるテーブルで インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) シードを再試行し、完全シードの実行を不要にします。

始める前に

必要なロール：idr_admin または admin

このタスクについて

再シードの再試行要求の最大数は 10,000 エラーです。さらにエラーがある場合は、完全シードを実行します。

> **注:**
> シードはクローンに代わるものではありません。IDR を使用してインスタンスのクローンを作成しないでください。

次のいずれかの制限を超えた場合は完全シードを再試行しないでください。

- レコードサイズが 10 MB を超える
- レプリケーションが完了するまでに 7 日より長くかかる。

> **注:**
> これらの制限を回避するには、シード要求のテーブル数を減らすか、レコードのサイズを小さくするか、または部分シードを使用します。

手順

1. コンシューマーインスタンスで、次の場所に移動します: インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > コンシューマーレプリケーションセット.
2. [コンシューマーレプリケーションセット] ペインの [シード要求 **(Seeding Requests**)] タブで、失敗したシード要求を選択します。



3. シード要求の詳細で、[ペイロードエラー] 関連リストを選択し、[メッセージ] 列の値を調べます。
4. シード要求を再試行します。特定のエラーをクリックまたは選択し、[選択したエラーの再試行] をクリックします。
   - [すべてのエラーの再試行] を選択して、すべてのエラーのシードを再試行します。
   - 特定のエラーのシードを再試行するには、各エラーの横にあるチェックボックスをオンにし、[選択したエラーの再試行] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インスタンスデータレプリケーション **(IDR)**エラーの特定

プロデューサーインスタンスとコンシューマーインスタンス間のメッセージ、ペイロードエラーログ、およびメッセージログのメタデータを表示して、インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) のエラーを特定します。

始める前に
必要なロール：idr_admin または admin

手順

1. プロデューサーまたはコンシューマーのメタデータログを表示します。

オプション	説明
プロデューサ	移動先 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > プロデューサーレプリケーションセットをクリックし、プロデューサーレプリケーションセットを選択して、[レプリケーションメタデータログ] 関連リンクをクリックします。
コンシューマー	移動先 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > コンシューマーレプリケーションセットをクリックし、コンシューマーレプリケーションセットを選択して、[レプリケーションメタデータログ] 関連リンクをクリックします。

2. プロデューサーインスタンスまたはコンシューマーインスタンスのいずれかで、変換エラーとロードに失敗したレプリケーションを表示するには、以下の手順を実行します。

a. 移動先 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > レプリケーションペイロード.
[ソース] の値が [シード] の場合、エラーはシード中に発生しました。ソースの値が異なる場合、エラーはレプリケーションセットの更新中に発生しました。変換中に列が中断されるとテーブル全体の変換が中断され、データはテーブルにレプリケートされません。

b. [作成済み (Created)] 列でエラーを選択します。
[ペイロードエラー (Payload Error)] ペインの [エラーメッセージ **(Error Message)]** フィールドで、ペイロードエラーの説明が表示されます。

3. プロデューサーインスタンスまたはコンシューマーインスタンスのいずれかのレプリケーションログを表示します。

a. 移動先 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > レプリケーションログ.

b. エントリを選択します。
インスタンスデータレプリケーション (IDR) ログフォームには、メッセージとメッセージレベルが表示されます。

でのエラー通知の構成 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)**

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) でエラーが発生した場合、1 人以上のユーザーに通知します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 通知を構成するプロデューサーまたはコンシューマーレプリケーションセットに移動します。

2. [通知設定] 関連リンクを選択します。
3. [送信時期] タブで、通知を送信するタイミングを構成します。

オプション	説明
レコードが挿入または更新されました	**a.** [挿入済み]、[更新済み]、または [挿入済み] と [更新済み] の両方を選択します。 **b.** 条件ビルダーを使用して、この通知を送信する条件を設定します。デフォルトの条件は [ステータス] [次の値に等しい] [レプリケーションエラー] です
イベントの起動	**a.** 通知を送信するイベントタイプを選択します。 **b.** 条件ビルダーを使用して、この通知を送信する条件を設定します。デフォルトの条件は [ステータス] [次の値に等しい] [レプリケーションエラー] です
トリガー	ワークフロースタジオフローから通知をトリガーするには、このオプションを選択します。

4. [受信者] タブで、通知を受信するユーザー、グループ、またはユーザーグループを選択します。
5. オプション: [内容] タブで、[件名] と [メッセージ HTML] を入力するメールテンプレートを選択します。
デフォルトのテンプレートは [登録解除と設定] です。テンプレートを上書きし、必要に応じてテキストをカスタマイズできます。
6. オプション: [通知のプレビュー] を選択して、通知の内容が正しいことを確認します。
7. **[Update** (更新)] を選択します。

でのコンシューマーレプリケーションセットのステータス インスタンスデータレプリケーション **(IDR)**

コンシューマーレプリケーションセットのステータスをレビューし、エラーメッセージを調べて、インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) レプリケーションの問題を特定または修正します。

コンシューマーレプリケーションセットのステータスとステータスメッセージ

移動先 インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** > コンシューマーレプリケーションセット を使用してコンシューマーレプリケーションセットにアクセスし、ステータスとステータスメッセージを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コンシューマーレプリケーションセット



ステータス

ステータス	説明
ドラフト状況	コンシューマーレプリケーションセットを使用するには、[アクティブ化] をクリックします。
アクティブ化が要求されました	アクティブ化を開始した後、プロデューサーインスタンスが要求に応答するまで待つ必要があります。待ち時間が長すぎる場合は、レプリケーションログでエラーを確認します。
シード	シードジョブは、レプリケーションを再開する前に完了する必要があります。
シードが一時停止しました (Seeding Paused)	シードを続行するには、シードジョブを再開する必要があります。
アクティブ	通常のステータス。
レプリケーションが停止されました	特定のメッセージと関連する修正について、次の表のステータスメッセージを確認します。
レプリケーションが一時停止されました	レプリケーションを続行するには、レプリケーションプロセスを再開する必要があります。
レプリケーションエラー	特定のメッセージと関連する修正について、次の表のステータスメッセージを確認します。
レプリケーションが無効化されました	プロデューサーインスタンスとコンシューマーインスタンスをアクティブ化します。
サブスクリプションが要求されました (Subscription Requested)	プロデューサーインスタンスでコンシューマーサブスクリプションの要求を承認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスメッセージ

メッセージ	アクション
致命的なレプリケーションエラーのため、すべてのプロデューサーレプリケーションセットが無効化されました (All Producer Replication Sets have been deactivated due to fatal replication error)	すべてのコンシューマーレプリケーションセットがエラーステータスに移行します。カスタマーサービス & サポートにお問い合わせください。
消費者レプリケーションセットが異常なメッセージを受信しました	カスタマーサービス & サポートにお問い合わせください。
データのシード中にエラーが発生しました。詳細については、レプリケーションペイロードエラーテーブルを参照してください (Error while seeding data. Please refer to the Replication Payload Error table for details)	コンシューマーインスタンスで、複数のレコードがシードに失敗しました。復旧するには、[レプリケーションペイロードエラー] テーブルに移動してエラーを見つけて修正し、コンシューマーレプリケーションセットをアクティブ化します。
データのシード中にエラーが発生しました。このテーブルのシードを再試行してください (Error while seeding data. Please retry seeding this table)	復旧するには、テーブルを再シードします。
シード中にプロデューサーでエラーが発生しました (Producer has encountered an error while seeding)	復旧するには、プロデューサーインスタンスのアドミニストレーターに問い合わせて問題の原因を判別してください。
プロデューサーレプリケーションセット構成が変更されました (Producer Replication Set configuration has been modified)	コンシューマーインスタンスで、[レプリケーションエントリを同期 **(Synchronize Replication Entries)]** をクリックし、[アクティブ化] をクリックします。
レプリケーションエラーのため、プロデューサーレプリケーションセットが無効化されました (Producer Replication Set has been deactivated due to replication error)	カスタマーサービス & サポートにお問い合わせください。
プロデューサーレプリケーションセットが無効化されました (Producer Replication Set has been deactivated)	復旧するには、プロデューサーレプリケーションセットをアクティブ化してから、コンシューマーレプリケーションセットをアクティブ化します。
プロデューサーレプリケーションセットが削除されました (Producer Replication Set has been deleted)	復旧するには、コンシューマーレプリケーションセットを削除します。
プロデューサーレプリケーションセットが非アクティブです (Producer Replication Set is inactive)	復旧するには、プロデューサーレプリケーションセットをアクティブ化してから、コンシューマーレプリケーションを同期してアクティブ化します。
プロデューサーレプリケーションセットが見つかりません (Producer Replication Set not found)	復旧するには、コンシューマーレプリケーションセットを削除します。
レプリケーションが一時停止されました (Replication Set Paused)	復旧するには、[再開] または [アクティブ化] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスメッセージ (続く)

メッセージ	アクション
レプリケーションセットが 7 日以上一時停止/エラー/シード一時停止ステータスでした (Replication set was in pause/error/seeding pause state for more than 7 days)	コンシューマーレプリケーションセットがタイムアウト期間を超えて、一時停止ステータス、エラーステータス、またはシード一時停止ステータスになっています。レプリケーションセットは無効ステータスになります。復旧するには、 シードエラーを確認し 、シードを使用してコンシューマーレプリケーションセットをアクティブ化します。
タイムアウトによりシードが終了しました (Seeding has been terminated due to timeout)	復旧するには、シード要求を再試行するか、カスタマーサービス & サポートに連絡してください。
X を超えるレコードを含むプロデューサーレプリケーションセットのシード要求はサポートされていません (Seeding request for a Producer Replication Set containing more than X number of records is not supported)	復旧するには、フィルター基準を変更してシードするレコードの数を減らすか、部分シードを使用します。デフォルトの制限は 1,000 万レコードです。デフォルトの制限を変更するには、カスタマーサービス & サポートに連絡してください。
シードはコンシューマーアドミニストレーターによってキャンセルされました (Seeding was cancelled by a consumer admin)	復旧するには、コンシューマーレプリケーションセットをアクティブ化します。
シードがプロデューサーアドミニストレーターによってキャンセルされました (Seeding was cancelled by a producer admin)	復旧するには、コンシューマーレプリケーションセットをアクティブ化します。キューに格納、一時停止、または開始済みの状況のシード要求のみをキャンセルできます。この場合、コンシューマーレプリケーションのステータスは [レプリケーションエラー (Replication Error)] です。
共有キーが一致しません (Shared key not matching)	プロデューサーとコンシューマーのレプリケーションセットに異なる共有キーがあります。復旧するには、プロデューサーレプリケーションセットで共有暗号化キーをコピーし、コンシューマーレプリケーションセットに貼り付けて、レプリケーションセットをアクティブ化します。

インスタンスデータレプリケーション **(IDR) XML** 統計情報

インスタンスから インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) 関連データを抽出し、レプリケーションステータスを監視します。

IDR XML 統計情報

IDR プロデューサーインスタンスおよびコンシューマーインスタンスの主要メトリクスを表示して、パフォーマンスと IDR 処理のステータスを監視できます。

インスタンスが実行されているブラウザで、`xmlstats.do?include=idr` というテキストをインスタンス URL に追加します。次の出力は、IDR XML 統計情報の例です。

```
<idr status="enabled">
<producer producer_last_run="2020-11-06 13:45:30"
replication_queue_position="data_replication_queue0001@2020-11-05T22:58:32Z,2732,0,1"
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
replication_queue_reading_lag="00:01:00">
<replset last_message_sent_on="2020-11-06 13:44:31"
last_position="data_replication_queue0001@2020-11-05T22:58:32Z 2731,0,1"
last_sent_message_id="f339a84ac818201050bec7cf110d4135" name="N-2NormalStickyReplicaiton"
status="active" topic_name="d59f4226db6680504d2bac44d49619a0.570532d91b582010ef39fcc4cc4bcba1">
<subscriber name="persistencetestingora9" remote="false"/>
</replset>
<replset last_message_sent_on="2020-11-06 13:44:31"
last_position="data_replication_queue0001@2020-11-05T22:58:32Z,2732,0,1"
last_sent_message_id="7f39a84ae5182010fad1a90f50fcd335"
name="N-1NormalTransformerReplication"
status="active"
topic_name="d59f4226db6680504d2bac44d49619a0.6f0572d91b582010ef39fcc4cc4bcb01"/>
</producer>
<consumer consumer_last_run="2020-11-11 14:22:36">
<replset data_lag="00:00:22" last_heartbeat_received_on="2020-11-11 14:22:36"
 last_message_received_network_time="00:00:05"
last_position="data_replication_queue0002@2020-11-11T18:50:47Z,212,0,1"
 name="N-2NormalTransformerReplication"
producer_name="byungidrorlandonightlyconsumer6" remote="false" status="active"
 topic_name="07f85510db93005407072f17d496196a.21247ddddb182010ed02e3e2ca9619c9"/>
<replset data_lag="00:00:22" last_heartbeat_received_on="2020-11-11 14:22:36"
 last_message_received_network_time="00:00:06"
last_position="data_replication_queue0000@2020-11-10T23:28:58Z,1374,0,1"
 name="N-1NormalStickyReplication"
producer_name="byungidrparis1" remote="false" status="active"
 topic_name="559cd6d2db6ad458a667cac505961973.bdc33951db9020107cfe200c0b9619ea"/>
</consumer>
</idr>
```

IDR メトリクス

メトリクス	説明
idr status	インスタンスで IDR が有効かどうかを示します。
プロデューサーインスタンス	
producer producer_last_run	*IDRProducerJob* スケジュール済みジョブが最後に実行された時刻 (GMT)。
producer replication_queue_position	レプリケーションキュー内のカーソルの位置。
replication_queue_reading_lag	変更が行われてから *IDRProducerJob* スケジュール済みジョブがその変更をネットワークに送信するまでの時間。
replset last_message_sent_on	このレプリケーションセットからネットワークに前回データが送信された時刻。
replset last_position	このレプリケーションセットに対して最後のメッセージが送信されたときの data_replication_queue 内のカーソル位置。
last_sent_message_id	data_replication_queue から最後に送信されたメッセージのメッセージ ID。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

IDR メトリクス (続く)

メトリクス	説明
name	レプリケーションセットの名前。
status	レプリケーションセットのステータス。
topic_name	このレプリケーションセットのメッセージキュー内のトピック名。
コンシューマーインスタンス	
consumer_last_run	*IDRConsumerJob* スケジュール済みジョブ (ローカル) または *IDRDeltaConsumerJob-<instanceid>* スケジュール済みジョブ (リモート) が最後に実行された時間 (GMT)。
replset data_lag	最後のハートビートを受信してからの経過時間。ハートビートは、レプリケーションセットに対して 1 分に 1 回実行される必要があります。
last_heartbeat_received_on	このレプリケーションセットの最後のハートビートの時刻。
last_message_received_network_time	最後に受信したメッセージについて、メッセージキューに送信されてからコンシューマーインスタンスによって取得されるまでの時間差。
replset last_position	このレプリケーションセットに対して最後のメッセージが送信されたときの data_replication_queue 内のカーソル位置。
name	レプリケーションセットの名前。
status	レプリケーションセットのステータス。
topic_name	このレプリケーションセットのメッセージキュー内のトピック名。

インスタンスデータレプリケーション **(IDR)**の参照

これらの参照トピックには、 インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) のデータプライバシーとドメインセパレーションに関する追加情報が記載されています。

インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** のデータプライバシー

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) でレプリケーションセットが複数のリモートコンシューマーをホストできる場合、考慮すべきデータプライバシーの問題が潜在的に存在することを意味します。

IDR のレプリケーションセットは、複数のコンシューマーを持つ複数のインスタンスに対応します。レプリケーションセットには、単一の顧客を含めることも、複数の顧客を含めることもできます。コンシューマーは、プロデューサーと同じ地理的リージョンに配置することも、異なる地理的リージョンに配置することもできます。

レプリケーションセットの構成方法に応じて、社内、同じ会社のオフィス間、または複数の会社にまたがって外部でデータを共有することができます。また、データ共有を単一の場所または地域に限定したり、すべての地域でデータを共有したりすることもできます。

アクティブなレプリケーションセットは、プロデューサーインスタンスアドミニストレーターがコンシューマーサブスクリプションを承認した後に発生します。アクティブなレプリケーションセットで

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

は、地理的リージョン間での個人データの転送を含め、データ転送が行われます。異なる地理的リージョン間でのデータ転送では、個人データ規則が異なる場合があります。

IDR が、承認プロセス中に、コンシューマーインスタンスとプロデューサーインスタンスが異なる地理的リージョンにあると判断した場合は、有効化する前にプロデューサーに警告します。このアラートにより、アドミニストレーターは地域間で異なるデータ転送規制が存在する可能性があることを認識できます。

レプリケーションセットがアクティブになると、複数のコンシューマーを持つレプリケーションセットには、特定のデータを特定のコンシューマーに送信する特定の個別のルールが設定される場合があります。複数のコンシューマーにまたがるアクティブなレプリケーションセットで個別のルールを変更すると、データが公開される可能性があります。このデータ公開には個人データが含まれる場合があり、レプリケーションセットに登録している意図しないコンシューマーによって表示される可能性があります。

プロデューサーとコンシューマーインスタンス間で双方向を設定すると、コンシューマーは、プロデューサーインスタンスと共有するデータを作成できます。このデータは、レプリケーションセットの一部である他のコンシューマーにも到達する可能性があります。

インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** でのアダプターの説明

アダプターは、インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) でコンシューマーインスタンスにデータを挿入する前に、プロデューサーデータを変更します。

アダプターフィールド

各アダプターには、[名前] フィールドと [説明] フィールドがあります。名前は [アダプター] 列に表示されます。[説明] フィールドを使用して、データ変換の目的を説明します。

計算アダプター

プロデューサーデータで計算アダプターを使用して、演算と演算で使用する値を指定します。

パラメーターの例

パラメーターと値	ソースデータ	アダプター出力
演算：Multiply 定数値：1.08	10	10.80
Operation: Max 定数値：1000	1020	100.00
演算：Floor 定数値：0	5.5	5

Max は最大値を指定し、**Min** は可能な最小値を指定します。これらの制限を上回る値または下回る値は、これらの制限に設定されます。**int** や **long** などの値タイプには、最大値と最小値があります。これらの制限を上回る値または下回る値は、精度エラーを引き起こします。

文字列連結アダプター

文字列連結アダプターを使用して、指定した文字列をソースデータに追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーターの例

パラメーターと値	ソースデータ	アダプター出力
文字列：_v2	Patch10236	Patch10236_v2

固定幅形式アダプター

固定幅形式アダプターを使用して、固定幅入力データを再フォーマットします。正の整数を表す場合は #、任意の文字を表す場合は @ を使用し、リテラルエスケープ文字として \ を使用します。

パラメーターの例

パラメーターと値	ソースデータ	アダプター出力
一致：########## 出力：(###) ###-####	7605551212	(760) 555-1212
一致：##### 出力：###.##	10000	10000
一致：##\,### 出力：#####	10,000	10000

マップアダプター

カンマで区切られたリテラルのペアにマップアダプターを使用して、ソースからターゲットへの変換をマッピングします。完全に一致する必要があります。たとえば、PRB=TASK は PRB1000 を TASK1000 に変換しません。

パラメーターの例

パラメーターと値	ソースデータ	アダプター出力
マップ：PRB=TASK、done=complete	PRB	TASK
マップ：PRB=TASK、done=complete	done	complete
マップ：PRB=TASK、done=complete	PRB1000	(マッピングなし)

パターンアダプター

正規表現のパターンアダプターを使用して、入力パターンを特定します。正規表現で括弧を使用してグループを特定します。出力パターンで、$ を使用してグループを指定します。$0 は入力全体を表し、$1 は最初のグループを表し、$2 は 2 番目のグループを表します。また、スペースを含むリテラル文字を挿入、プリフィックス、および追加して、アダプター出力に表示することもできます。

パラメーターの例

パラメーターと値	ソースデータ	アダプター出力
正規表現：(.*),(.*)	Smith, John	John Smith

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーターの例 (続く)

パラメーターと値	ソースデータ	アダプター出力
出力パターン：$2 $1		
正規表現：(ABC[a-zA-z][a-zA-z])(ABC[a-zA-z][a-zA-z]) 出力パターン： $1 $0	ABCDEABCFG	ABCDE ABCDEABCFG
正規表現：(ABC[a-zA-z][a-zA-z])(ABC[a-zA-z][a-zA-z]) 出力パターン： $1 release $0	ABCDEABCFG	ABCDE release ABCDEABCFG

2 番目の例では、一致は ABC に 2 文字が続き、さらに ABC と 2 文字が続きます。この入力の $1 は ABCDEです。この入力の $2 は ABCFG です。$0 は入力文字列全体です。したがって、$1 $0 は ABCDE ABCDEABCFG です。

置換アダプター

指定した入力文字列またはサブ文字列を指定した文字列で置き換えるには、置換アダプターを使用します。文字列の一部の出現のみを置き換えるには、$ を使用します。$1 は最初の出現のみを置き換えます。$2 は 2 番目の出現のみを置き換えます。中括弧を使用して、最初の N 個の出現を置き換えます。たとえば、${3} は最初の 3 つの出現を置き換えます。

パラメーターの例

パラメーターと値	ソースデータ	アダプター出力
検索：London 置換：Madrid	製品は London です。製品は London です。製品は London です。	製品は Madrid です。製品は Madrid です。製品は Madrid です。
検索: $2 London 置換：Madrid	製品は London です。製品は London です。製品は London です。	製品は London です。製品は Madrid です。製品は London です。
検索: ${2} London 置換：Madrid	製品は London です。製品は London です。製品は London です。	製品は Madrid です。製品は Madrid です。製品は London です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

分割アダプター

文字列を 2 つ以上の文字列に分割するには、スペースなどの指定した区切り文字に分割アダプターを使用します。出力パターンで、$ を使用してグループを指定します。$0 は入力全体を表し、$1 は最初のグループを表し、$2 は 2 番目のグループを表します。$2, $1, $1 などの出力パターンでグループを繰り返すことができます。ソースデータ内の区切り文字の複数のインスタンスは、3 つ以上のグループを作成します。

パラメーターの例

パラメーターと値	ソースデータ	アダプター出力
区切り文字：“ “ 出力パターン：$2, $1	John Smith	Smith, John
区切り文字：“ “ 出力パターン：$2, $1, $1	John Harry Smith	Harry, John, John
区切り文字：“ “ 出力パターン： $3	John Harry Smith	Smith

タスク番号アダプター

タスク番号アダプターを使用して、タスク番号にプリフィックスまたはサフィックスを追加するか、タスク番号のプリフィックスを置き換えます。

パラメーターの例

パラメーターと値	ソースデータ	アダプター出力
変更：Replace 番号プリフィックス：PRB 新しい番号プリフィックス **(New Number Prefix)**：STRY	PRB80899	STRY80899
変更：Add Prefix プリフィックス：STRY	08099	STRY80899

タイムゾーン変換アダプター

タイムゾーン変換アダプターを使用して、タイムゾーンを別のタイムゾーンに変換します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーターの例

パラメーターと値	ソースデータ	アダプター出力
出力タイムゾーン：PDT	07:00:00 am GMT	00:00:00 am PDT

インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** で除外されたテーブル

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) では特定のテーブルを複製できません。除外リストにあるテーブルの子テーブルも除外されます。

除外されたテーブル

次のテーブルは IDR から除外されます。

- プリフィックス が、V_PREFIX、SYSX_、sys、ts_、ua_、usageanalytics_、wf_、ecc_、clone_、jrobin_、rrd_、imp_、pf_、 のテーブル

  sys_domain は例外です。

- 回転されたテーブル (syslog、sys_querystat、ecc_queue、ecc_event、cmdb_metric、sysevent など)
- sys_id のないテーブル
- sso_federation
- saml2_update1_properties
- sso_properties
- digest_properties
- インスタンス

これらのテーブルを拡張する子テーブルも IDR から除外し、また、レプリケーションセットに含めないでください。含めると、レプリケーションは失敗します。たとえば、sc_cat_item は除外テーブルである sys_metadata を拡張します。これにより、継承のため、sc_cat_item が除外テーブルになります。

複製を避けるべきテーブル：

- cmdb
- cmdb_ci

CMDB テーブルを複製する必要がある場合は、条件を使用して複製レコードの数を制限し、すべての必要な列がレプリケーションセットに含まれるようにする必要があります。

ドメインセパレーションと**IDR**

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) はデータレベルで機能するため、明示的にドメインセパレーションをサポートしません。

一般的なユースケースでは、インスタンスがどのドメインにあるかに関係なく、データはプロデューサーインスタンスからコンシューマーインスタンスに移動し、その逆にも移動します。IDR を使用してデータをフィルターし、インスタンス間で特定のデータを分離できます。IDR レコードレベルのフィルタリング機能を超える機能が必要な場合は、ビジネスルールを使用してドメイン間でデータを変換できます。詳細については、「「クエリー前」ビジネスルール (Before Query business rules)」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インスタンスデータレプリケーション (IDR) システムプロパティ

これらのシステムプロパティは、インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) アプリケーションの動作を制御します。

IDR システムプロパティを設定するには、システムプロパティ [sys_properties] テーブルに移動し、プロパティを追加します。

IDR のデータ比較プロパティ

プロパティ	説明
データ比較結果のレコードバッチサイズ idr.instance.comparison.batch.size	指定された日付範囲内でデータ比較結果が 100 万レコードを超えた場合、要求は 10,000 レコードのバッチに分割されます。 • タイプ：整数 • デフォルト値：10,000
最大ランタイム idr.instance.comparison.max.runtime	データ比較の実行に許可される最大時間。 • タイプ：整数 • デフォルト値：15 分
スキップするフィールド idr.dct.comparison.skip.fields	インスタンス間でレコードを比較するときにスキップするフィールドのリスト。 • タイプ：文字列 • デフォルト値： caller_id、sys_created_on、sys_created_by、sys_updated_

システムプロパティ

プロパティ	説明
アウトオブオーダーの問題が発生した場合にレプリケーションを停止する idr.message.gap.order_enforcement.enabled	デフォルトでは、コンシューマーでアウトオブオーダーの問題が発生した場合、 IDR はレプリケーションを停止します。 このプロパティを追加して false に設定することで、コンシューマーでアウトオブオーダーの問題が発生したときのデフォルトの動作を変更できます。これにより、レプリケーションを停止することなく、プロデューサーからの最新のレコード詳細を使用して、欠落しているメッセージが自動的に再度キューに追加されてレプリケーションされます。 • タイプ：文字列 • True：レプリケーションを停止する • False：レプリケーションや再キューを停止しない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

システムプロパティ (続く)

プロパティ	説明
	注: このプロパティを使用するには、各プロデューサーインスタンスとコンシューマーインスタンスが同じファミリバージョンである必要があります。両方のインスタンスが Vancouver 以上である必要があります。
添付ファイルのサイズ制限を設定する idr.cdc.replication.table.reader.attachment.size	デフォルトでは、IDR は添付ファイルのサイズを制限しません。 このプロパティを追加し、添付ファイルの最大サイズを入力することで、デフォルトの動作を変更できます。 • タイプ：整数 (バイト単位のサイズ) • デフォルト値：100,000,000
シード要求で許可されているレコードの最大数 idr.max.seeding.limit	このプロパティが設定されていないか存在しない場合、V2 レプリケーションセットのシード要求のレコード数に制限はありません。 • タイプ：整数 • デフォルト値：

インスタンスデータレプリケーション **(IDR)** ロール

インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) は次のロールとともにインストールされます。

サブスクリプション管理の詳細については、「Managing per-user subscriptions in Subscription Management」を参照し、アカウント担当者にお問い合わせください。

IDR アドミン **[idr_admin]**

すべての IDR テーブルにアクセスするための admin ロール。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト：idr_rest。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

注:
より分化したロールが利用可能な場合は、管理者ロールを付与しないでください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

IDR 読み込み [idr_read]

IDR テーブルをレビューするための読み込みロール。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト：idr_rest。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

なし。

IDR その他 [idr_rest]

診断要求を行うために必要なロール。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

なし。

メトリックベース

メトリックベース アプリケーションは時系列データを保存します。これは、定期的にサンプリングされるデータです。保存されたデータをグラフ化するか、ワークフロースタジオのフローを実行するトリガーで使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

開始するには

探索	構成	データの定義と収集
		
メトリックベース機能と概念について説明します	メトリックベースの設定と時系列仕様の作成	時系列定義を作成し、メトリックベースデータにアクセスし、予測モデルを使用して例外を検出します。
フローをトリガーする	**管理**	**参照**
		
ワークフロースタジオフローを実行するトリガーを作成します。	健全性とパフォーマンスの管理 - メトリックベース	開発者リソースへのアクセスとドメインセパレーションの説明 - メトリックベース

自動翻訳

役に立つリソース

役立つ情報を提供できる ServiceNow リソースは次のとおりです。

ServiceNow コミュニティ

ServiceNow コミュニティ

支える

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- https://support.servicenow.com/now
- 既知のエラーポータル

メトリックベース の探索

メトリックベースを使用して時系列データを収集、保持、分析、および処理します。

メトリックベースの概要

メトリックベースは、メトリックベースデータベースに格納されているデータのより小さな要約を使用することで、大量のデータを処理する際に役立ちます。

- メトリックベースを、大量の機械生成データを監視または操作する ServiceNow の IoT ベースのアプリケーションとシームレスに統合します。
- メトリックベースの時系列データに基づいてワークフロースタジオのフローをトリガーします。
  - 過去 5 分間の平均 CPU 使用率が 85 % を超えた場合にメールを生成します。
  - メトリックベースが 10 分以上送信されたデータのギャップを検出した場合は、メールを生成します。
  - 過去 5 分間に収集されたデータの平均が 10 未満または 500 を超える場合は、アラートを生成します。
  - 10 分以内にメモリ使用率が 90 %を超える可能性がある場合は、アラートを生成します。
- 時系列グラフを使用してメトリックベースデータを可視化します。
- レポートアプリケーションを使用して、メトリックベースに保存されている時系列データをグラフ化します。
- 機械言語モデルをトレーニングして異常を検出し、異常が検出されたときにワークフロースタジオのトリガーを実行します。

メトリックベースは以下で動作します。

- 機械生成されたデータを保存するインスタンス
- メトリックベースアプリケーションとデータベースを持つサーバー

メトリックベースユーザー

ユーザー

ユーザー	説明
アドミニストレーター	アドミニストレーターは、メトリックベースを使用して時系列データを収集、保持、分析、および処理します。

メトリックベースのワークフロー

次の図は、マシンによって生成されたデータが 4 秒ごとにサンプリングされることを示しています。各サンプリング期間の値の平均をメトリックベースデータベースに送信します。このデータベースには、有効期限までのデータが保存されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

時系列データの保存



1. アドミニストレーターが、メトリックベースで時系列定義を作成して、保存するメトリクスとその収集頻度を指定します。
2. アドミニストレーターは、メトリックベース REST API または JavaScript API を使用して、インスタンスから メトリックベース サーバーにデータを送信します。
3. アドミニストレーターは、メトリックベースの時系列データに基づいてフローを実行するトリガー定義を構成します。
4. アドミニストレーターは、メトリックベースで予測モデルを構成してトレーニングし、新しいデータがトレーニング済みデータと大幅に異なる場合、例外を検出してフローを実行します。
5. アドミニストレーターは、メトリックベース の時系列グラフを使用して収集されたデータを監視します。時系列データは、メトリックベースデータベースに指定された期間保持され、その後メトリックベースはデータを削除します。

メトリックベースのメリット

メトリックベースのメリット

メリット	機能	ユーザー
大規模なデータコレクションの時系列サマリーを格納できる。	メトリックベース での時系列定義の作成	アドミニストレーター
メトリックベースデータベースからの時系列データを挿入し、取得できる。	開発者リソース	アドミニストレーター
メトリックベースデータベースの時系列データにアクセスし、可視化できる。	メトリックベース データへのアクセス	アドミニストレーター
新しいデータがトレーニング済みデータと大幅に異なる場合にフローをトリガーできる。	予測モデルを使用してメトリックベースデータの異常を検出する	アドミニストレーター
インシデントの記録、メールの送信、その他のアラートの作成を実行できるフローをトリガーできる。	メトリックベース データを使用したフローのトリガー	アドミニストレーター

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次に探索する内容

メトリックベースを構成して使用する方法の詳細については、以下を参照してください。

- メトリックベースの構成
- メトリックベース データの定義と収集
- メトリックベース データを使用したフローのトリガー
- メトリックベース の管理
- メトリックベースの参照

メトリックベースの構成

メトリックベース の実装を計画し構成します。

メトリックベース 製品の要求

メトリックベース プラグイン (com.snc.clotho) には個別のサブスクリプションが必要であり、ServiceNow の担当者がアクティブ化する必要があります。サンプルテーブル、メトリクス、トリガー、およびデータを含む メトリックベース デモプラグイン (com.snc.clotho.demo) も要求してください。

サブスクリプションを購入するには、ServiceNow アカウントマネージャーにお問い合わせください。アカウントマネージャーは通常数日以内に、組織の本番および準本番インスタンスでプラグインが有効化されるように手配することができます。

ServiceNow 担当者が メトリックベース デモプラグインをインストールすると、メトリックベース データベースを含むサーバーにもインスタンスが接続されます。メトリックベース データベースは、他の 1 つのインスタンスとのみ接続できます。たとえば、元のインスタンスのクローンは、元のインスタンスと同じデータベースと通信できません。

メトリックベース デモデータの操作

メトリックベース デモの詳細を確認して、メトリックベース について理解を深めます。

メトリックベース デモの概要

メトリックベース デモプラグインを使用すると、設定の必要がなく、メトリックベースについてよく知らなくても、メトリックベース を試すことができます。デモプラグインは メトリックベース プラグインとは別です。必ず両方を要求してください。

本番目的で設定する前に、メトリックベース デモを使用して メトリックベース の詳細を理解してください。

- サンプルの時系列データを可視化します。
- サンプルのメトリクス、トリガー、およびデータを収集して保存するスケジュール済みジョブにアクセスします。
- 含まれているトリガーの機能をテストします。プラグインには、インスタンスから受信した場合と同様に、スケジュール設定された時系列データの更新が含まれます。
- データエクスプローラーを使用して、 メトリックベース JavaScript API を試します。

デモでは、架空のドローンフリートに、速度、高度、バッテリー寿命などのメトリクスを経時的にブロードキャストするセンサーが装備されています。

でのデモデータの表示 メトリックベース

ServiceNow 担当者が メトリックベース および メトリックベース デモプラグインをインストールした後、デモを使用して メトリックベース を理解することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

必須条件

- メトリックベース および メトリックベース デモプラグインは、 ServiceNow 担当者がインストールする必要があります。
- 必要なロール：admin

1. 移動先 **MetricBase** デモ > ドローン をクリックして、フリート内のすべてのドローンの名前、モデル、長さ、幅、高度、速度を確認します。

Name ▲	Model	Camera Model	Fleet	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)	Altitude (m)	Speed (kph)	Remaining Battery (%)
ASF-KP-IG3-1	Kingfisher Phantom	Imesity G3	ASF	37	37	13	165.21455	71.22602	84.44444
ASF-WT7-IC2-1	Warbler T7	Imesity C2	ASF	40	45	8	120.973076	66.827896	17.777779
ASF-WT7-IC2-2	Warbler T7	Imesity C2	ASF	40	45	8	138.80995	68.61613	26.666666

2. 選択 **MetricBase** デモ > メトリクス をクリックして、メトリクスの定義方法を確認します。[時系列メトリクス] リストの列の値は、ドローンの時系列メトリクスが保存されるテーブル、各ドローンに保存されるすべてのメトリクスの名前、各メトリクスの保持ポリシーを指定します。保持ポリシーは、測定が行われる頻度と、メトリックベース がそのデータを保持する期間を指定します。

All > Table name = mb_demo_drone

Table name ▲	Metric field name	Retention policy	Application name
mb_demo_drone	mb_demo_mt_altitude	Dense	MetricBase Demo
mb_demo_drone	mb_demo_mt_external_humidity	Dense	MetricBase Demo
mb_demo_drone	mb_demo_mt_external_pressure	Dense	MetricBase Demo
mb_demo_drone	mb_demo_mt_external_temperature	Dense	MetricBase Demo
mb_demo_drone	mb_demo_mt_rem_battery	Dense	MetricBase Demo
mb_demo_drone	mb_demo_mt_rem_disk	Coarse	MetricBase Demo
mb_demo_drone	mb_demo_mt_speed	Dense	MetricBase Demo

これで、ドローンデータを確認してその検索方法を学習したので、保持ポリシーを使用してデータがどのように収集されたかを見てみましょう。

3. 保持ポリシーを選択します。[保持ポリシー] フォームには、ポリシーの定義が表示されます。次の例では、このメトリクスは最初の 8 日間は 1 分に 1 回、その後の 94 日間は 10 分に 1 回、次の 397 日間は 1 時間に 1 回測定されます。その後、データは破棄されます。

Retention Policy Schedules | for text | Search | Actions on selected rows... | New

Retention Policy = Dense

Retention Duration	Sampling Period
94 Days	10 Minutes
397 Days	1 Hour
8 Days	1 Minute

1 to 3 of 3

「メトリックベース保持ポリシー」を参照してください。

4. 保持期間中にデータがどのように集計されるかを確認するには、[保持ポリシースケジュール] ウィンドウの上部にある左矢印 (<) を選択して [時系列メトリクス] リストに戻ります。
5. テーブル名を選択します。時系列メトリクスの定義には、保持ポリシーの集約機能が表示されます。この集約機能は、アグリゲーション期間の平均値、最大値、最小値などとしてデータを要約します。次の例では、admin が速度メトリクスのテーブルをクリックしました。その結果、メトリックベース は各サンプリング期間中の平均速度を メトリックベース データベースに保存します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳



保持ポリシーを使用してデータがどのように収集されたかを理解できたので、次に、リストとグラフでデータを表示する方法を見てみましょう。

6. 「表示 (Display)」で始まるパラメーターフィールドに注目してください。この例では、ドローンのリストビューに表示される速度値は、各ドローンの 1 時間間隔で記録された最後の速度であることを意味します。これらの 「表示 (Display)」 フィールドは、ドローンのリストビューに表示されるもののみを制御します。保持ポリシーとは何の関係もありません。
7. [フィールドナビゲーター] フィールドに `<table-name>.list` と入力して、テーブルのリストビューを表示します。たとえば、mb_demo_dlone.list などです。すべてのドローンデータが表示されます。前のステップの例では、速度の列にはサンプリング期間の [最後 **(Last)]** の値が含まれます。
8. 選択 **MetricBase** デモ > ドローン 速度 (KPH) 列を見てください。前のステップから、これらの値が 1 時間前までに各ドローンについて記録された最後の速度であることがわかります。値は、*`.list`* コマンドを使用して取得する値と同じです。
9. 最初のドローンの速度値を選択します。次のグラフは、1 時間ごとに測定されたドローンの速度を示しています。



> **注:**
> より明確なグラフを得るために、別の [時間スパン] フィールド値を選択する必要がある場合があります。たとえば、**[1** 日]を試してください。速度は、人為的に生成されたものであるため、サイン波です。サイン波にカーソルを合わせると、実際の測定値が表示されます。

10. 左矢印 (<) を選択してドローンメトリクスのリストに戻り、1 つのドローンタイプ ([モデル] 列) を右クリックして、[この値で絞り込み] を選択します。選択したタイプのドローンのみが表示されます。
11. [高度] 列見出しの横にあるメニューアイコンを選択し、[時系列グラフ] を選択します。Warbler-T7 タイプのドローンの高度測定値を示すグラフが表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳



グラフをより明確にするために、[時間スパン] の値を変更することもできます。

12. 左矢印 (<) を選択して、ドローンメトリクスのリストに戻ります。

13. [高度] 列見出しの横にあるメニューアイコンをクリックし、[時系列グラフデザイナー] を選択して、データを別の方法で表示します。



14. レポート アプリケーションに表示される [レポートの作成] ページで、グラフのパラメーターを変更します。

> **注:**
> 次の手順で同じページを表示するには、[実行] を選択します。グラフの設計時に次のページに進むには、[次へ] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [タイプ] ペインで、表示するグラフの種類を選択して、[次へ] をクリックします。



b. [構成] ペインで、パラメーターを変更してみます。[実行] をクリックして、各変更の結果を表示します。

- [レポートのタイトル] を「Warbler Altitude」に変更します。
- 条件を適用してビューをフィルタリングします。例： [モデル] [次の値に等しい **(=)**] **[Warbler T7]**。
- [最後 **(Last)]** の値を **[1** 日] に変更します。
- [変換] リストで [エンベロープ] を選択します。Warbler T7 ドローンのフリートの最小および最大 (エンベロープ) 高度が表示されます。
- [時間範囲] リストで、グラフに表示するタイムラインを選択します。

> **注:**
> [相対指定] は、現在の時刻を基準にした [最後 **(Last)]** のタイムスパンを使用します。たとえば、[最後 **(Last)]** が 1 時間の場合、グラフのタイムラインの範囲は常に前の 1 時間になります。このレポートをダッシュボードに追加すると、過去 1 時間のメトリクスを表示できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

c. [スタイル] ペインで、[チャートの色] の値を変更してから、[実行] をクリックします。



ドローンデータがリストとグラフに表示されました。次に、監視するデータがしきい値に達したときに実行されるトリガーを定義しましょう。

15. 選択 **MetricBase** デモ > トリガー定義.[メトリックベース トリガー定義] リストには、トリガーの名前 ([名前])、トリガーが監視するメトリクス ([メトリクス])、メトリクスに含まれるテーブル ([テーブル名])、トリガーの説明、およびトリガーがアクティブかどうかが表示されます。メトリクスがトリガーのしきい値に達すると、トリガーはフローを開始します。たとえば、ドローンが低すぎる場合などです。トリガーの詳細については、「ワークフローをトリガー」を参照してください。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

16. [低バッテリードローン **(Low-Battery Drone)]** を選択します。メトリックベース 線形予測トリガーフォームには、低バッテリードローントリガーの定義が表示されます。



この例では、トリガーは、ドローンテーブル (テーブル名) の残りのバッテリー (%) メトリクス ([メトリクス]) を 10 分ごとに監視します ([ウィンドウ])。バッテリー寿命が減少傾向にあり ([傾向])、80 % ([信頼性レベル]) で 20 分以内 ([レベル] 1 の [ウィンドウ] の下) に 20 % ([しきい値]) に達する可能性がある場合、トリガーが実行されます。起動しても、このトリガーをフローに関連付けるまでは何も起こりません。フローは、実行するアクションを定義します。

17. 選択 **MetricBase** > フローをトリガーする.
18. 選択 新しいフロー を使用して、システムで定義されたトリガーをフローに関連付けます。
19. [フロー名] フィールドで、フローに名前を付けて [送信] を選択します。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

20. [トリガーを追加] をクリックし、リストで [メトリックベース] を選択します。



21. [メトリックベーストリガー] で、すでに存在するトリガーを選択し、[完了] を選択します。または、[メトリックベーストリガー] の右側にあるプラス記号を選択して、新しいトリガーを作成します。



22. [アクション、フローロジック、またはサブフローを追加] を選択します。

23. [アクション] を選択して、トリガーが起動したときに実行するアクションを指定します。[アクション] ダイアログボックスが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



24. 左列からアクションのドメインを選択し、右列で実行する特定のアクションを選択します。

25. [保存] および [アクティブ化] を選択します。フローは、アクティブ化されない限り実行されません。ワークフロースタジオの詳細については、「Workflow Studio」を参照してください。

次の表は、メトリックベース デモのモジュールをまとめたものです。

メトリックベースデモモジュール

モジュール	説明
ドローン	速度や高度など、ドローンのメトリクスを保持するテーブル。各レコードは異なるドローンです。レコードを追加することができます。
フリート	ドローンのグループに関するメトリクスを保持するテーブル。各レコードは異なるフリートです。レコードを追加することができます。
データ ジェネレーター	ドローンレコードのデータを作成する方法を定義するテーブル。このフィールドは参考のために提供されます。レコードを変更または追加することはできません。
メトリクス	システムで定義されているメトリクスのリスト。このリストは次と同じテーブルです: **MetricBase** > 時系列メトリクス. 評価指標フィールドを追加することができます。
スケジュール済みジョブ	デモンストレーションアプリケーション用に作成されたスケジュール済みジョブ。ジョブはデータを メトリックベース データベースのデモテーブルに追加するために 5 分ごとに実行されます。スケジュールを変更することができます。
トリガー定義	デモで定義されているトリガーのリスト。このリストは次と同じテーブルです: **MetricBase** > **MetricBase** トリガー > トリガー定義. 追加のトリガーを作成することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メトリックベースデモモジュール (続く)

モジュール	説明
例外ログ	トリガーの起動によって発生したログのリスト。**[Low-Flying Drone]** (低空飛行ドローン) トリガーにより、例外ログが作成されます。
データ エクスプローラー	デモンストレーションアプリケーションデータを使用して メトリックベース JavaScript API を試すことができるウィジェット。詳細については、「メトリックベース API を理解する」を参照してください。

メトリックベース **API** を理解する

メトリックベース デモアプリケーションの一部である データエクスプローラー を使用して、メトリックベース API を試してみてください。データエクスプローラー は、メトリックベース デモアプリケーションとともにインストールされたデータを使用します。

始める前に

必要なロール：clotho_admin

このタスクについて

データエクスプローラー は、メトリックベース デモアプリケーションに含まれるデータをチャート化するサンプルスクリプトを表示および編集できるプレイグラウンドです。スクリプト例は メトリックベース JavaScript API を使用します。メトリックベース JavaScript API の詳細については、「Client」、「Data」、「DataBuilder」、「Transformer」、「TransformPart」、「TransformResult」を参照してください。

now/v1/clotho/transform/topic API エンドポイントは、内部使用専用で予約されていることに注意してください。

スクリプト例では、次のいずれかを使用します。

- 変換。Transformer メソッドを使用。
- 機械言語。予想される動作を予測するトレーニング済みモデル。タイトルに「Transform」が含まれていないすべてのスクリプトは、機械言語を使用します。

手順

1. 移動先 すべて > **MetricBase** デモ > データエクスプローラー.
   データエクスプローラーが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



スクリプトを実行すると、データのチャート化が、[データエクスプローラーのスクリプト結果表示] に表示されます。

2. [スクリプト例 **(Example Script)]** メニューで、実行するサンプルスクリプトのいずれかを選択します。



3. **[Load Example]** (例のロード) をクリックします。
4. [実行] をクリックします。
   スクリプトでは、データのチャート化が、[データエクスプローラーのスクリプト結果表示] に表示されます。
5. オプション: スクリプトの値またはステートメントを変更するか、まったく新しいスクリプトを作成して、[実行] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
スクリプトに加えた変更を保存するには、[保存] をクリックします。

6. [サーバー出力 **(Server Output)**] で、エラー情報が含まれている可能性があるサーバーの応答を確認します。

Example:

スクリプト例

スクリプト例	定義とチャート化
単純な変換	transformer API を使用して、単一の時系列メトリクスであるドローンの平均速度を表示します。transformer.metric('mb_demo_mt_speed').avg()。 
グループ化による単純な変換	transformer API を使用して、時系列メトリクスのグループ、ドローンのフリートの平均高度を表示します。 `transformer.groupBy("fleet").metric("mb_demo_mt_altitude").avg().label('avg - %g:fleet:')` 
正規モデル	正規データをモデル化します。これは、分布値のベル型またはガウス曲線を近似します。

線形モデル	現在のデータを要約し、将来の値を予測する線を作成します。この例では、ドローンバッテリーの充電残量について、トレーニング済みモデル値と値の平均値の両方をグラフ化します。
	`var builder = new sn_clotho.Transformer(drones);`
	`var fit =`
	`builder.metric("mb_demo_nt_rem_battery").resample(100).fit({model:"linear"}).label("Fitted");`
	`builder.metric("nb_demp_mt_rem_battery").avg().label("Original")`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクリプト例 (続く)

スクリプト例	定義とチャート化
	

季節傾向分解モデル	季節傾向モデルを使用して、データを減算することで季節以外の傾向を明らかにすることができます。このモデルは、Holt Winters モデルと目的は類似していますが、結果を得るために使用するアルゴリズムは異なります。
	`var builder = new sn_clotho.Transformer(drones);`
	`var metric = "nb_demo_mt_rem_battery";`
	`var fit =`
	`builder.metric(metric).fit({model:"STL",periodicity:"PT2H",`
	`innerCycles:1, outerCycles:10})`

Holt Winters モデル	Holt Winters 季節傾向モデルを使用して、データを減算することで季節以外の傾向を明らかにすることができます。このモデルは、季節傾向分解モデルと目的は類似していますが、結果を得るために使用するアルゴリズムは異なります。
ARIMA モデル	傾向のない時系列データを予測するための最も一般的なクラスのモデルです。つまり、すべてのデータが同じ値であるか、値が平均値を中心に正弦曲線で変動します。

偏差モデル	カイ 2 乗モデルを使用して、実際のデータとモデルの予測の差異を表示します。
	`var metric = "nb_demo_mt_rem_battery";`
	`builder.metric(metric).deviation(model, "chiSquare");`

メトリックベース データの定義と収集

規模のより大きなデータコレクションの時系列サマリーを保存します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

時系列定義の作成の概要

メトリックベース で、保存するメトリクスとその収集頻度を指定します。メトリックベース データベースに保存する期間を決定することもできます。次に、メトリックベース REST または JavaScript API を使用して、定義したレートでインスタンスから メトリックベース サーバーにデータを送信します。このようにして、メトリックベース サマリーを使用して、非常に大規模なデータコレクションを監視できます。

メトリックベース は、データを送信する頻度と、そのデータの集計 (最大、最小、平均、前回など) の測定基準を収集します。このデータを「時系列データ」と呼びます。たとえば、インスタンスでドローン速度を収集する場合、2 分ごとの平均ドローン速度を メトリックベース データベースに送信できます。高度とバッテリー寿命を収集することもできます。メトリックベース は、各メトリクスを列としてデータベースに保存します。

インスタンスから メトリックベース サーバーに情報を送信



- メトリックベース での時系列定義の作成

  メトリックベース で、保存するメトリクス、収集頻度、および保存期間を指定します。

- メトリックベース 保持ポリシースケジュール

  メトリックベース が時系列データをメトリックベースデータベースに保存する期間を指定します。

- メトリックベース保持ポリシー

  保持ポリシーに従ってデータをメトリックベースで保持します。

- メトリックベース データへのアクセス

  メトリックベース データベースに送信した時系列データに、自分に合った方法でアクセスします。

- 予測モデルを使用してメトリックベースデータの異常を検出する

  予測モデルを使用して、正常データと例外データを区別します。

メトリックベース での時系列定義の作成

メトリックベース で、保存するメトリクス、収集頻度、および保存期間を指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に

- インストール メトリックベース
- 必要なロール：clotho_admin

手順

1. 移動先 **MetricBase** > 時系列メトリクス.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

時系列メトリクスフォーム

フィールド	説明
ラベル	[メトリクスフィールド名] のわかりやすい名前。たとえば、高度は、メトリクスフィールド名のラベル「mb-altitudemb」のように指定できます。
テーブル名	メトリックベース データベースでメトリクスを追加するテーブルの名前。たとえば、メトリックベース デモでは、mb_dlone テーブルにドローンデータが格納されます。テーブルの各列は、高度、長さ、速度などの異なるメトリクスです。
評価指標フィールド名	記録する時系列メトリクスの名前。mb-altitude など。これは、メトリックベース データベーステーブルの列の名前と考えることができます。
保持ポリシー	サンプリング頻度と メトリックベース が値をデータベースに保持する期間。値をカスタマイズすることはできません。値の定義については、虫眼鏡をクリックしてからポリシーをクリックしてください。サンプリングレートが大きいほど、保存されるデータは少なくなります。データセットに適した最も大きいサンプリングレートを使用します。たとえば、1 時間に 1 回収集するだけで十分な場合は、毎分データを収集しないでください。選択できるポリシーの説明については、メトリックベース保持ポリシー を参照してください。
保存ポリシーの集計関数	サンプリング期間内のデータを集計する演算子。たとえば、「last」、「minimum」、「maximum」、「average」などです。
表示値の集計関数	*<table-name>.list* の使用時に使用するアグリゲーション方法。<table-name>.list は メトリックベース データベース内のテーブルです。この値は保持ポリシーとは無関係です。これらのオプションの定義については、「メトリックベースの変換」を参照してください。
表示値のアグリゲート期間	リストビューを使用する場合にのみアグリゲーションを計算するために使用される期間。*<table-name>.list* など。<table-name>.list は メトリックベース データベース内のテーブルです。この値は保持ポリシーとは無関係です。
対象フィールド	メトリクスの対象として一意のテーブル列を選択できます。選択する前に、テーブルで一意の列を指定する必要があります。たとえば、メトリクスで複数の家の温度を追跡する場合は、家の住所列をメトリクスの対象にすることができます。対象フィールドを設定する前に、テーブルの家の住所列が一意である必要があります。 **注:** sys_id 列は、デフォルトの一意の列です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
データタイプ	対象フィールドのデータ型を指定できます。

4. [送信] を選択します。

タスクの結果
追跡するメトリクスの時系列の仕様を作成しました。

次のタスク
時系列の仕様に従ってデータをサンプリングし、インスタンスから メトリックベース データベース サーバーに送信します。

REST または JavaScript API を使用して、時系列定義で指定されたレートでデータを メトリックベース データベースに送信します。「開発者リソース」を参照してください。

重要:
時系列定義で規定されているレートでデータを送信します。別のレートまたは別の期間でデータを送信すると、エラーが発生します。時系列メトリクスの定義に従ってデータをアグリゲートしてください。また、メトリックベース データベースにはデータタイプが浮動小数点数の値のみが格納されます。

メトリックベース 保持ポリシースケジュール
メトリックベース が時系列データをメトリックベースデータベースに保存する期間を指定します。

保持ポリシースケジュールを作成、編集、または削除するには、次の場所に移動します **MetricBase** > 保持ポリシースケジュール.

保持ポリシーのスケジュールを作成する場合、次の制限が適用されます。

- 最大保持期間：26 か月 (794 日)
- 最大サンプリング期間：1 日
- 最大データポイント (保持期間 * サンプリング期間として計算)：160,000 データポイント

また、保持期間はサンプリング期間の倍数である必要があります。

メトリックベース保持ポリシー
保持ポリシーに従ってデータをメトリックベースで保持します。

「保持ポリシー」には、複数の保持スケジュールが含まれ、データの保持期間が長くなるほど粒度が大きくなります。たとえば、粗保持ポリシーは、サンプルデータを次の間隔ごとに保存します。

- 1 時間を 1 週間 (1 時間間隔で 7 日)
- 2 時間を 1 か月 (2 時間間隔で 31 日)
- 1 日を 13 か月間 (1 日間隔で 397 日)

このポリシーでは、指定されたメトリクスは最初の 7 日間は 1 時間ごとに測定されます。その後、次の 31 日間は 1 時間ごとに測定され、次の 397 日間は 1 日 1 回測定されます。メトリックベース は 435 日より古いデータを削除します。

サポートされているすべての保持ポリシーのリストを表示するには、次の場所に移動します **MetricBase** > 保持ポリシー.

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メトリックベース保持ポリシー

ポリシー	説明
粗	このポリシーは、1 時間間隔で 1 週間、2 時間間隔で 1 か月間、1 日間隔で 13 か月分のデータを保持します。 このポリシーは、変更の頻度が少ないメトリクスや、ディスク使用率などの高解像度を必要としないメトリクスに適しています。
密	このポリシーは、1 分間隔で 8 日間、10 分間隔で 94 日間、1 時間間隔で 13 か月分のデータを保持します。 このポリシーは長期間にわたり、高解像度を必要とするメトリクスに適しています。
高	このポリシーは、1 分間隔で 1 週間、10 分間隔で 1 か月間、1 時間間隔で 13 か月分のデータを保持します。 このポリシーは長期間にわたり、高い解像度を必要とするメトリクスに適しています。
中	このポリシーは、10 分間隔で 1 週間、30 分間隔で 1 か月、2 時間間隔で 13 か月分のデータを保持します。 このポリシーは、ジョブ処理スループットなど、変更頻度の低いメトリクスに適しています。
中高	このポリシーは、1 時間間隔で 13 か月分のデータを保持します。
オペレーショナルインテリジェンス	オペレーショナルインテリジェンス (OI) ポリシーは、1 分間隔で 8 日間、10 分間隔で 94 日間、1 時間間隔で 13 か月分のデータを保持します。
まばら (Sparse)	このポリシーは、1 日間隔で 13 か月分のデータを保持します。
超密 (Ultra Dense)	このポリシーは、10 秒間隔で 1 日、1 分間隔で 3 か月、1 時間間隔で 1 年分のデータを保持します。

メトリックベース データへのアクセス

メトリックベース データベースに送信した時系列データに、自分に合った方法でアクセスします。

メトリックベース データベースの時系列データにアクセスしてチャート化するには、以下を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- レポート アプリケーション

  メトリックベース データベースに保存されている時系列データからレポートとグラフを生成できます。詳細については、「Create reports from MetricBase time-series data (メトリックベース時系列データからのレポートの作成)」を参照してください。

- *.list* コマンドを使用したテーブルリスト

  詳細については、次を参照してください。 表示 メトリックベース list コマンドを使用したデータ.

- REST または JavaScript API

  詳細については、次を参照してください。 取得 メトリックベース REST および JavaScript を使用したデータ。

list コマンドを使用して メトリックベース データにアクセスする

時系列データを表示するには、メトリックベース データベース内のテーブルで list コマンドを使用します。データは、データを提供するエンティティの動作を明らかにします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. メトリックベース インスタンスのアプリケーションナビゲーターで、<table-name>.list と入力し、Enter キーを押します。
   <table-name> は、表示するメトリクスを含む メトリックベース データベース内のテーブルの名前です。
2. メトリクス列の上にあるメニューアイコン ( ) をクリックして、[時系列グラフ] を選択します。
3. [時間スパン] フィールドと [変換] フィールドを変更してデータを評価します。
4. オプション: 次の方法でデータを調整します。
   a. [加算]、[乗算]、[除算] のいずれかを選択します。
   b. [値] フィールドに、メトリクスデータを加算、乗算、または除算する数値を入力し、[送信] をクリックします。

      注:
      調整されたデータは メトリックベース データベースに保存されません。

REST と **JavaScript** を使用して メトリックベース データを取得

JavaScript または REST API を使用して、メトリックベース データベースの時系列データを挿入したり取得して、データで変換を実行します。変換により、時系列データをさまざまな方法でチャート化できます。

メトリックベース 時系列データ変換の詳細については、「メトリックベースの変換」を参照してください。

REST の使用

メトリックベース データベースから時系列データを返す メトリックベース REST API の詳細については、「メトリックベース時系列 API」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

JavaScript の使用

メトリックベース データベースから時系列データを返す メトリックベース JavaScript API の詳細については、以下を参照してください。

- Client - メトリックベース データベースで変換を実行し、結果を受け取ります。
- Data - 変換の結果を含むオブジェクトを返します。
- DataBuilder - メトリクスの一連のデータポイントを作成します。
- Transformer - 時系列データを操作して、評価と分析のためのデータを準備します。
- TransformPart - 実行する変換の詳細を指定します。
- TransformResult - 変換の結果を含むオブジェクトを返します。

次を使用して、JavaScript API を試して理解してください。 メトリックベース データエクスプローラー メトリックベースデモが付属しています。

予測モデルを使用してメトリックベースデータの異常を検出する

メトリックベース は、時系列データの代表的なサンプルをトレーニングしてモデルパラメーターを決定することにより、モデルを作成します。トレーニングプロセスでは、正常なデータと異常なデータを区別するために、データに最適なモデルパラメーターを決定します。

メトリックベース は、次のモデルタイプをサポートしています。

- 確率的指数型重み付き移動平均 (PEWMA)。データの変化にどのように反応するかを決定するために確率係数を使用する移動平均アルゴリズム
- 自己回帰統合移動平均 (ARIMA)。以前のエラーと値を考慮した移動平均アルゴリズム
- Loess (STL) を使用した季節傾向分解。時系列データを季節コンポーネントと傾向コンポーネントに分解する季節アルゴリズム
- Holt-Winters (HW)。傾向コンポーネントと季節コンポーネントを分解してレベルを決定する季節アルゴリズム

> **注:**
> モデルクラスリストから `Find Best Fit Model` を選択すると、メトリックベース によって最も適切なモデルタイプが選択されます。

データでモデルをトレーニングした後、新しいデータがトレーニング済みデータと大幅に異なる場合にフローをトリガーできます。

予測モデルの作成とトレーニング

統計情報モデルを使用し、メトリックベース トリガーを使用して重大な例外をリアルタイムで判断します。メトリックベース に既に保存されている代表的なデータを使用してモデルをトレーニングする必要があります。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > **MetricBase** > **MetricBase** モデル.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[モデル新規レコード **(Model New Record)**] フォーム

フィールド	説明
モデル名	モデルの名前。名前には英数字の任意の組み合わせを使用することができます。このモデル名はモデルクラスと同じではありません。一般に、名前は [グループ] の値に関連しています。
テーブル名	トレーニングデータを含むテーブルの名前。
メトリクス	モデルのトレーニングに使用するメトリクスの名前。メトリクスはテーブルに属している必要があります。
作成日時	モデルをトレーニングした日付。
フィルター	データセット内の一部のデータを除外するために使用するフィルター。 **注:** モデルをトレーニングするデータを選択するときは、予想される動作を示すデータを選択して、トレーニングセットの例外を減らすようにしてください。
グループごと	モデルデータの識別子フィールドとして [グループごと] を使用できます。たとえば、ロールごとにパフォーマンスが異なる本番サーバーのグループ (データベースやアプリケーションサーバーのロールなど) でデータモデルを作成する場合は、[グループごと] フィールドとしてロールを選択します。トレーニングプロセスでは、フィルターによって選択されたレコードのグループで、ロールごとに 1 つのモデルが作成されます。各ロールのモデルを手動で作成する必要はありません。
モデルクラス	データをトレーニングするときに使用するアルゴリズム。移動平均アルゴリズム (PEWMA、ARIMA)、季節アルゴリズム (STL、HW) を選択するか、[最も適合するモデルを検索] を選択します。デフォルトは、[最も適合するモデルを検索] で、各アルゴリズムを試し、トレーニングセットに最も適していると思われるアルゴリズムを選択します。
トレーニングデータセット開始日	この日付から始まるメトリクスの メトリックベース 時系列データ。
トレーニングデータセット終了日	この日付に終了するメトリクスの メトリックベース 時系列データ。
有効期限	モデルの再トレーニングを検討するリマインダーとなる日付。モデルのパフォーマンスが良好であれば、再トレーニングの必要はありません。モデルはこの日付を過ぎても作業を続けることができます。
アクティブ	トレーニング済みモデルを使用するオプション。モデルがアクティブになると、ワークフロースタジオ トリガーとして使用できるようになります。

4. [送信してトレーニング] をクリックします。
   メトリックベース モデルをトレーニングします。完了すると、モデルが [メトリックベースモデルインスタンス] タブに表示されます。
5. モデル名をクリックします。
   モデリングデータは、トレーニングによって最適化されたパラメーターを持つモデル文字列と同様に表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



6. オプション: モデル名をクリックし、[モデルの設定 **(Set Model)]** をクリックしてモデルパラメーターを変更します。
   モデルをトレーニングするための設定を上書きする場合は、モデルパラメーターを編集できます。グラフは更新されません。変更したモデル文字列を保存しています。

次のタスク
このモデルの ワークフロースタジオ トリガーを作成できます。詳細については、「 モデルトリガーの作成 (Create a model trigger)」を参照してください。

メトリックベース データを使用したフローのトリガー

メトリックベース データベースに格納されている時系列データは、ワークフロースタジオのフローをトリガーできます。これらのトリガーは、インシデントを記録したり、メールを送信したり、その他のアラートを作成したりすることができます。

トリガーの実装の概要

トリガー定義は、ワークフロースタジオ フローを自動的に実行する一連の条件です。メトリックベース でトリガー定義を作成してトリガーをフローに関連付けると、トリガー定義がインスタンスから メトリックベース サーバーに転送されます。トリガーとフローをアクティブにすると、メトリックベース により、メトリックベース データベースの時系列データが監視されます。時系列データが最初のトリガー条件に一致し、ある条件から次の条件に移行すると、移行トリガーが生成され、キューに追加されます。インスタンスはキューをポーリングし、移行トリガーを処理してから、ワークフロースタジオ フローを実行します。

時系列ポリシーの詳細については、「メトリックベース での時系列定義の作成」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

トリガーワークフロー



1. インスタンスに対してトリガーを 1 つ以上定義します。

   メトリックベース バンドトリガーの作成

   メトリクス値が値の範囲内にあるときにトリガーします。

   メトリックベース 線形予測トリガーの作成

   一連の値が指定された値に向かう傾向があり、指定された値に達すると予想されるときにトリガーします。

   メトリックベース ギャップトリガーの作成

   一定期間値を受信していない場合にトリガーします。

   メトリックベース モデルトリガーの作成

   トレーニング済みモデルが例外的な動作を検出するとトリガーします。

2. 条件付きでトリガーを実行

   トリガー条件を作成して、フローを実行するトリガーの要件を追加します。たとえば、多くの場合に、データは時間の経過とともに変動します。わずかな変動により、不要な重複トリガーイベントが発生する可能性があります。条件スクリプトは、そういった誤った重複を防ぐことができます。

3. フローにトリガーを割り当てる

   ワークフロースタジオを使用して、トリガーを実行するフローに関連付けます。

4. トリガーとワークフローをテストします。
5. トリガーを有効にします。

トリガーの削除

トリガーがフローに関連付けられている場合、 メトリックベースで削除することはできません。トリガーを削除するには、まず ワークフロースタジオ でフローを削除してから、メトリックベース でトリガーを削除する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

従来のトリガー

従来のトリガーの使用は廃止されます。従来のトリガーを作成することはできません。すでに存在する従来のトリガーのみ引き継ぐことができます。

メトリックベース バンドトリガーの作成

メトリクス値が値の範囲内にあるときを検出する メトリックベース バンドトリガーを作成します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
バンドトリガーは、メトリクスが値の範囲外または範囲内にある場合に実行されます。

バンドトリガー値



手順

1. 移動先 すべて > **MetricBase** > **MetricBase** トリガー > トリガー定義.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. メトリックベース トリガー作成フォームで、[バンドトリガー] オプションを選択します。
4. フォームのフィールドに入力します。
   トリガーレベルは、最初はこのフォームに表示されません。レベルは後で設定します。

メトリックベース バンドトリガーフォーム

フィールド	説明
名前	バンドトリガーの名前。
テーブル名	監視したいメトリクスが含まれている メトリックベース データベース内のテーブル。検索アイコンをクリックしたときに表示されるテーブルは、時系列メトリクスで指定したテーブルのみです。 テーブルを選択する前にメトリクスを選択した場合、そのメトリクスを持つテーブルのみが [テーブル名] ダイアログボックスに表示されます。
メトリクス	監視したいテーブルメトリクス。[テーブル名] で指定します。検索アイコンをクリックしたと

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	きに表示されるメトリクスのみが、そのテーブルのメトリクスです。 [テーブル名] を指定する前にメトリクスを選択した場合、時系列メトリクスのメトリクスがすべて表示されます。メトリクスを選択した後は、[テーブル名] の横にある検索アイコンをクリックすると、そのメトリクスを含むテーブルのみが表示されるようになります。
アクティブ	トリガーを有効にするためのオプション。
説明	トリガーの説明。
集計関数	選択したアグリゲーション値：[なし **(None)]**、[最大]、[最小]、または [平均]。[なし] は、収集期間の最後の値を使用することを意味します。
ウィンドウ	集計関数の計算に使用される時間の長さ。たとえば、[期間] が 1 時間で、集計関数が [最小] で、新しいデータポイントが系列に追加されたとします。新しいデータ期間 (新しいデータポイントを含むデータの最後の 1 時間) を使用して、最小値が新たに計算されます。新たな最小値がさまざまなトリガーレベルと比較され、トリガーを実行するかどうかが決定されます。

5. [保存] を選択します。
   新しいレコードが作成されます。
6. 作成したレコードの [メトリックベース バンドトリガーレベル] セクションで、各セルをダブルクリックし、トリガーパラメーターを指定する値を追加します。

メトリックベースバンドトリガーレベル

フィールド	説明
レベル	重大度の増加を示す数字。たとえば、レベル 1 の高度を 25 メートル超、50 メートル未満に、レベル 2 の高度を 25 メートル以下に定義します。レベルごとに異なるフローをトリガーする必要があります。レベルは、条件スクリプトでよく使用されます。「条件付きでトリガーを実行」を参照してください。
関数	[値] をバンドの下限の最大値または最小値にする関数。したがって、この関数は、トリガー値がバンド内にあるかバンド外にあるかを定義します。たとえば、[関数] が [次の値未満] の場合、メトリクスがバンド値を下回るとトリガーが実行されます。
値	バンドの下限。次の画像を参照してください。
バンド関数	[バンド値] をバンドの上限の最大値または最小値にする関数。したがって、バンド関数は、トリガー値がバンド内にあるかバンド外にあるか

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	を定義します。たとえば、[バンド関数] が [次の値を超える] の場合、メトリクスがバンド値を上回るとトリガーが実行されます。次の画像を参照してください。
バンド値	バンドの上限。次の画像を参照してください。
許容範囲	データの小さな変動に対してトリガーが繰り返し実行されるのを防ぐため、値およびバンド値に対する許容マージンを設定します。トリガーの実行後に、トリガーを再度実行するには、データが許容範囲を上回っている必要があります。次の画像を参照してください。



たとえば、[関数] が [次の値を超える]で、[値] が 25、[バンド値] が 50 であるとします。

- [許容範囲] が 0 の場合、トリガーは 25 より大きく 50 未満のすべての値に対して実行されます。
- [許容範囲] が 5 の場合、範囲は 50 ± 5 (45 ～ 55) および 25 ± 5 (20 ～ 30) になります。
- 最後の 2 つのデータポイントが 51 と 49 の場合、49 が [バンド値] を下回っているため、トリガーが実行されます。
- 次の 2 つのデータポイントが 51 と 49 の場合、前回のトリガー実行以降、値は許容範囲内にあるため、トリガーは再度実行されません。

7. テーブルに行を 1 つ以上追加して、マルチレイヤーのトリガー動作を作成します。

   注:
   レベルを移行できるように、バンドトリガーに少なくとも 2 つのレベルを定義する必要があります。

   通常、追加の各行 (レベル) はより重大な状態を示します。レベルに関連付けられた ワークフロースタジオ フローは、重大度が増すとともに警告を発します。

8. [更新] を選択します。
9. オプション: トリガーがワークフロースタジオのフローを実行するかどうかを決定するトリガー条件を追加します。
   「条件付きでトリガーを実行」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: バンドトリガーフォーム



次のタスク

このトリガーを ワークフロースタジオ フローに関連付けます。詳細については、「Assign a trigger to a flow (フローへのトリガーの割り当て)」を参照してください。

メトリックベース 線形予測トリガーの作成

メトリックベース 線形予測トリガーを作成して、メトリクスが指定された時間内に特定のしきい値を超えると予測されるときを検出します。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

線形予測トリガーは、過去のデータを使用して将来の値を予測する線を生成します。線形値が「しきい値」に達すると メトリックベース が予測すると、トリガーが実行されます。

しきい値を超える線形予測



最新のデータポイントがしきい値に達すると、線形予測に関係なくトリガーが実行されます。

トリガーパラメーターには、予測の計算に使用する過去のデータの量、どの程度先を予測するか、および許容する信頼性のレベルが含まれます。

手順

1. 移動先 すべて > **MetricBase** > **MetricBase** トリガー > トリガー定義.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. メトリックベーストリガー作成フォームで、[線形予測トリガー] オプションを選択します。
4. フォームのフィールドに入力します。
   トリガーレベルは、最初はこのフォームに表示されません。レベルは後で設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メトリックベース線形予測トリガーフォーム

フィールド	説明
名前	線形予測トリガーの名前。
テーブル名	監視したいメトリクスが含まれている メトリックベース データベース内のテーブル。検索アイコンをクリックしたときに表示されるテーブルは、時系列メトリクスで指定したテーブルのみです。 テーブルを選択する前にメトリクスを選択した場合、そのメトリクスを持つテーブルのみが [テーブル名] ダイアログボックスに表示されます。
メトリクス	監視したいテーブルメトリクス。[テーブル名] で指定します。検索アイコンをクリックしたときに表示されるメトリクスのみが、そのテーブルのメトリクスです。 [テーブル名] を指定する前にメトリクスを選択した場合、時系列メトリクスのメトリクスがすべて表示されます。メトリクスを選択した後は、[テーブル名] の横にある検索アイコンをクリックすると、そのメトリクスを含むテーブルのみが表示されるようになります。
アクティブ	トリガーを有効にするためのオプション。
ウィンドウ	値の将来の経過を予測する線を計算するために使用する時間の長さ。たとえば、直近 10 分のデータを使用して線形予測を計算するとします。値が長すぎると、線は現在の傾向を反映しません。値が短すぎると、線が生の値に近づきすぎて、値の全体的な傾向を正確に反映しない可能性があります。この値は、メトリクスのサンプリングレートで定義されたサンプリング周期の 10 倍以上でなければなりません。 ⚠ **警告:** この値をトリガーレベルの [期間] の値と混同しないでください。この値は、メトリクスがしきい値を超える可能性が高いかどうかを線形予測が確認する期間を指定します。
信頼性レベル (%)	実際のデータがデータの線形予測にどの程度近いかを示す測定値。信頼性レベル 95 % は、トリガーを実行するには、実際の値が予測値の 5 % 以内でなければならないことを意味します。実際の値が予測値に近いときにのみトリガーする場合は、高い信頼性のパーセンテージを選択します。予測値と大きく異なる実際のデータを有効として受け入れる場合は、信頼性レベルを低くします (80 % など)。
傾向図	傾向の方向：上向きまたは下向き。たとえば、値はしきい値に向かって増加または減少しています。
しきい値	トリガーが実行される前にメトリクスが到達すると予想されるターゲット値。
説明	トリガーの説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. [保存] を選択します。
   新しいレコードが作成されます。
6. 作成したレコードの [メトリックベース 線形予測トリガーレベル] セクションで、各セルをダブルクリックし、トリガーパラメーターを指定する値を追加します。

メトリックベース 線形予測トリガーレベル

フィールド	説明
レベル	重大度の増加を示す数字。レベルごとに異なるフローをトリガーする必要があります。たとえば、次のように定義します。 レベル 1 バッテリーは 30 分で 20% に達すると予測されています。 レベル 2 バッテリーは 5 分で 20% に達すると予測されています。 レベルは、条件スクリプトでよく使用されます。「条件付きでトリガーを実行」を参照してください。
関数	しきい値で使用する比較関数。使用可能なオプションは [次の値以下] のみです。たとえば、 バッテリー寿命は 30 分以下です。
ウィンドウ	メトリクスがしきい値を超えることが予測されるどうかを線形予測が確認する期間を指定します。 ⚠ 警告: この値をトリガー定義フォームの [ウィンドウ] の値と混同しないでください。この値は、予測線の傾斜を計算するために使用するデータ量 (時間で測定) を指定します。

7. オプション: テーブルに行を追加して、マルチレイヤーのトリガー動作を作成します。
   通常、追加の各行 (レベル) はより重大な状態を示します。レベルに関連付けられた ワークフロースタジオ フローは、重大度が増すとともに警告を発します。
8. [更新] を選択します。
9. オプション: トリガーがワークフロースタジオのフローを実行するかどうかを決定するトリガー条件を追加します。
   「条件付きでトリガーを実行」を参照してください。

Example: 線形予測フォーム



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク
このトリガーを ワークフロースタジオ フローに関連付けます。詳細については、「Assign a trigger to a flow (フローへのトリガーの割り当て)」を参照してください。

メトリックベース ギャップトリガーの作成

メトリックベース ギャップトリガーを作成して、メトリックベース がデータの受信を停止したときに警告します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
メトリックベース が指定された期間データの受信を停止すると、ギャップトリガーが実行されます。

データ不足で実行されるギャップトリガー



複数のトリガーレベルを定義して、さまざまな重大度を示すことができます。たとえば、10 分のギャップをレベル 1 として設定し、20 分のギャップをレベル 2 として設定することができます。レベルごとに異なる ワークフロースタジオ フローをトリガーする必要があります。異なるレベルのギャップ期間の差は、10 分以上である必要があります。たとえば、レベル 1 を 10 分のギャップに設定する場合、レベル 2 を 20 分以上のギャップに設定する必要があります。

注:
レベル間のギャップ期間を 10 分未満にすると、メトリックベース にエラーメッセージが表示され、追加したレベルが削除されます。

ポーリング頻度は、さまざまなレベルのギャップ期間の差を 2 で除算して計算されます (切り捨て)。たとえば、以下であるとします。

- レベル 1 は、データが不足している状態が 5 分続くとトリガーします
- レベル 2 は、データが不足している状態が 30 分続くとトリガーします

ポーリング頻度は 12 分です。Floor((30-5)/2) = 12 分 だからです。

最大ポーリング頻度は 5 分ごと、最小頻度は 30 分ごとです。トリガーのレベルが 1 つしかない場合、ポーリング頻度は 30 分です。

メトリックベース は、受信データではなく、メトリックベース データベースに格納されているデータを検索します。そのため、データが不足している場合、ギャップトリガーがギャップの後に実行されることがあります。たとえば、メトリックベース が 10 分ごとにポーリングし、そのギャップが 30 分データ不足の場合、データが最後に受信されてから 40 分後にトリガーが実行される可能性があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > **MetricBase** > ワークフロースタジオ > トリガー定義.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. メトリックベーストリガー作成フォームで、[ギャップトリガー] オプションを選択します。
4. フォームのフィールドに入力します。
   トリガーレベルは、最初はこのフォームに表示されません。レベルは後で設定します。

メトリックベースギャップトリガーフォーム

フィールド	説明
名前	トリガーの名前。
テーブル名	監視したいメトリクスが含まれている メトリックベース データベース内のテーブル。検索アイコンをクリックしたときに表示されるテーブルは、時系列メトリクスで指定したテーブルのみです。 テーブルを選択する前にメトリクスを選択した場合、そのメトリクスを持つテーブルのみが [テーブル名] ダイアログボックスに表示されます。
アクティブ	トリガーを有効にするためのオプション。
メトリクス	監視したいテーブルメトリクス。[テーブル名] で指定します。検索アイコンをクリックしたときに表示されるメトリクスのみが、そのテーブルのメトリクスです。 [テーブル名] を指定する前にメトリクスを選択した場合、時系列メトリクスのメトリクスがすべて表示されます。メトリクスを選択した後は、[テーブル名] の横にある検索アイコンをクリックすると、そのメトリクスを含むテーブルのみが表示されるようになります。
説明	トリガーの説明。

5. [保存] を選択します。
   新しいレコードが作成されます。
6. 作成したレコードの [メトリックベース ギャップトリガーレベル] 領域で、各セルをダブルクリックし、トリガーパラメーターを指定する値を追加します。

フィールド	説明
レベル	重大度の増加を示す数字。たとえば、レベル 1 を 10 分間データなしと定義します。レベル 2 は 20 分間データがなしと定義します。レベルごとに異なるフローをトリガーする必要があります。レベルは、条件スクリプトでよく使用されます。「条件付きでトリガーを実行」を参照してください。
関数	関数 [次の値以上] は、受信したデータのギャップが [期間] フィールドで指定した値より大きい場合に、このトリガーが実行されることを意味します。この関数のオプションは 1 つしかなく、空のままにすることはできません。空のままにすると、メトリックベース によりエラーメッセージが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
ウィンドウ	トリガーが実行される、データが受信されなかった時間の長さ。形式は、時:分:秒です。たとえば、00:20:00 は、このトリガーが 20 分間データが不足した後に実行されることを意味します。

7. オプション: テーブルに行を追加して、マルチレイヤーのトリガー動作を作成します。
   通常、追加の各行 (レベル) はより重大な状態を示します。レベルに関連付けられた ワークフロースタジオ フローは、重大度が増すとともに警告を発します。
8. [更新] を選択します。
9. オプション: トリガーがワークフロースタジオのフローを実行するかどうかを決定するトリガー条件を追加します。
   「条件付きでトリガーを実行」を参照してください。

Example: ギャップトリガーフォーム



次のタスク

このトリガーを ワークフロースタジオ フローに関連付けます。詳細については、「Assign a trigger to a flow (フローへのトリガーの割り当て)」を参照してください。

メトリックベース モデルトリガーの作成

モデルトリガーは、時系列データが期待値から外れると実行されます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

サポートされているモデルタイプは 4 つあります。つまり、自己回帰統合移動平均 (ARIMA)、確率的指数平滑移動平均 (PEWMA)、Holt-Winters、および Loess (STL) を使用した季節傾向分解です。 メトリックベース はモデルを使用して、予想される標準値の定義を作成します。

手順

1. 移動先 すべて > **MetricBase** > **MetricBase** トリガー > トリガー定義.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. メトリックベーストリガー作成フォームで、[モデルトリガー] オプションを選択します。
4. フォームのフィールドに入力します。

   トリガーレベルは、最初はこのフォームに表示されません。レベルは後で設定します。

フィールド	説明
名前	モデルトリガーの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
モデル	このトリガーが使用するトレーニング済みモデル。「予測モデルの作成とトレーニング」を参照してください。
メトリクス	監視するテーブルのメトリクス。この値はモデルに基づいて自動的に設定されるため、自分で設定することはできません。
テーブル名	監視したいメトリクスが含まれている メトリックベース データベース内のテーブル。この値はモデルに基づいて自動的に設定されるため、自分で設定することはできません。
アクティブ	トリガーを有効にするためのオプション。
説明	トリガーの説明。
スパイクの方向	予測値より上 (上向き) で発生する例外のみ、予測値より下 (下向き) で発生する例外のみ、またはその両方 (いずれも) でトリガーするかどうかを指定します。

5. [保存] を選択します。
   新しいレコードが作成されます。
6. 作成したレコードの [メトリックベース モデルトリガーレベル] 領域で、各セルをダブルクリックし、トリガーパラメーターを指定する値を追加します。

列	説明
レベル	重大度の増加を示す数字。たとえば、レベル 1 を平均から 2 標準偏差と定義します。レベル 2 は 4 標準偏差とします。レベルごとに異なる ワークフロースタジオ フローをトリガーする必要があります。レベルは、条件スクリプトでよく使用されます。「条件付きでトリガーを実行」を参照してください。
関数	常に [次の値以上] で、これは、トリガーするためには、時系列メトリクスが [標準偏差の数] で指定された平均からの標準偏差の数以上でなければならないことを意味します。
標準偏差の数	このレベルでアラートをトリガーするために、時系列メトリクスが平均から離れている必要がある標準偏差の数を指定する浮動小数点値。

7. オプション: テーブルに行を追加して、マルチレイヤーのトリガー動作を作成します。
   通常、追加の各行 (レベル) はより重大な状態を示します。レベルに関連付けられた ワークフロースタジオ フローは、重大度が増すとともに警告を発します。
8. [更新] を選択します。
9. オプション: トリガーがワークフロースタジオのフローを実行するかどうかを決定するトリガー条件を追加します。
   「条件付きでトリガーを実行」を参照してください。
10. 本番環境に展開する前に、モデルをテストし、実際のデータでトリガーします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: モデルトリガーフォーム



次のタスク

このトリガーを ワークフロースタジオ フローに関連付けます。詳細については、「Assign a trigger to a flow (フローへのトリガーの割り当て)」を参照してください。

条件付きでトリガーを実行

メトリックベース トリガーは単一のメトリクスに基づいて実行されます。条件スクリプトは、トリガーがフローを開始するかどうかを決定する追加の要件を課します。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

条件スクリプトは、トリガーの条件が満たされ、トリガーが ワークフロースタジオ フローを実行する前に実行されます。このようにして、条件スクリプトは、トリガー条件が満たされた場合でも、トリガーがフローを実行しないようにすることができます。たとえば、多くの場合に、データは時間の経過とともに変動します。わずかな変動により、不要な重複トリガーイベントが発生する可能性があります。条件スクリプトは、そういった誤った重複を防ぐことができます。

条件スクリプトは、モデレータースクリプトと呼ばれることもあります。

条件スクリプトは常に *true* (トリガーする) または *false* (トリガーしない) を返します。これらのスクリプトの記述方法については、以下を参照してください。 でのスクリプティング ServiceNow Fundamentals . スクリプトを試すには、次を参照してください。 について理解する メトリックベース API 一覧.

手順

1. 移動先 すべて > **MetricBase** > **MetricBase** トリガー > トリガー条件スクリプト.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

フィールド	説明
名前	条件スクリプトの名前。
アプリケーション	条件スクリプトのスコープ。値 [グローバル **(Global)]** は、アクションがすべてのアプリケーションに適用されることを意味します。
説明	条件スクリプトの機能の説明。True または False を返すのはどのような場合か？
スクリプト	JavaScript を入力するためフィールド。フローを実行するために *true* を返すようにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. 条件スクリプトを記述します。

   スクリプトを記述するときは、条件ステートメントについて考慮します (実行する必要がある場合とそうでない場合)。すべてが *true* と評価された場合、スクリプトは *true* を返し、フローが実行されます。それ以外の場合は実行されません。次のスクリプト例では、低高度 (レベル 1 で定義) でドローンの移動速度が速すぎる場合にフローをトリガーします。この例は、条件スクリプトを記述する一般的な方法を示しています。

   a. フィルター関数パラメーターとして渡されるトリガー定義を取得します。

   b. フィルター関数パラメーターとして渡される、トリガーイベントの原因となっているレコード (*current*) を取得します。

   c. フィルター関数パラメーターとして渡される、トリガー条件を満足するレコードから時間を取得します。

   d. フィルター関数パラメーターとして渡されるトリガーレベルを取得します。

   e. レベル 1 のトリガー条件が満たされ、*travel_state* が移動または速度と等しい場合は、これらのパラメーターを使用して *true* を返します。

```
function filter(/*GlideRecord*/ triggerDefinition, /*GlideRecord*/
 current, /*GlideDateTime*/ start, /*int*/ level) {
 // retrieve current travel state of drone
 var travel_state = String(current.travel_state);

 // the drone is traveling at a significant speed, and the altitude just went below the
 threshold
 if (((travel_state === 'traveling') || (travel_state === 'speeding')) && (level === 1)){
  return true; //process this trigger
 }

 return false; // don't process this trigger
}
```

   注:
   条件スクリプトは迅速に実行する必要があります。

5. [送信] を選択します。

次のタスク

ワークフロースタジオ を使用して、フローをトリガーに関連付けます。フローを設定するときに、作成した条件スクリプトを選択できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークフロースタジオ で条件スクリプトをトリガー定義に追加する



メトリックベース トリガーフロー [sys_flow_metric_trigger] テーブルでトリガーフローに条件スクリプトを関連付けることもできます。ここで条件スクリプトをトリガーフローに関連付けると、ワークフロースタジオ には表示されませんが、トリガーによって実行されます。

メトリックベース トリガーフローで条件スクリプトを関連付ける



フローにトリガーを割り当てる

トリガーを作成したので、ワークフロースタジオを使用して、トリガーが実行するフローを指定します。フローは、予期しない動作に対するアラートを提供します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
トリガー自体は何も実行しません。メトリックベースでトリガーを定義した後、ワークフロースタジオを使用してトリガーをフローに関連付けます。

手順

1. 移動先 すべて > **MetricBase** > フローをトリガーします。.
2. [新しいフロー] を選択します。
3. フィールドに入力します。
4. [送信] を選択します。
5. [トリガーを追加] を選択して、このフローを開始するトリガーを指定します。
6. 表示されるダイアログボックスで、スクロールして、トリガータイプにメトリックベースを選択します。
7. [トリガー] で、フォームに入力し、このフローに関連付けるトリガーを定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [メトリックベーストリガー] リストで、虫眼鏡を選択して既存のトリガーを選択するか、プラス記号 (+) を選択して新しいトリガーを定義します。

b. オプション: フィルター条件を追加して、実行するフローの要件を追加します。

c. オプション: [条件スクリプト] の横にある虫眼鏡を選択して条件スクリプトを選択するか、プラス (+) をクリックしてスクリプトを作成します。
条件スクリプトは、フローを実行するトリガーの要件を追加します。



8. [アクション **(ACTIONS)]** で、[クリックすると、アクション、フローロジック、またはサブフローを追加できます **(Click to add an Action, Flow Logic, or Subflow)]** を選択します。

a. アクションを選択するときは、ダイアログボックスの最初の列でアクションカテゴリを選択し、2 番目の列でフローアクションを選択します。

b. 目的の動作を得るために、さまざまなアクション、フローロジック、およびサブフローの組み合わせを作成します。

c. [完了] を選択して、フローアクションの各部分を完了します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



9. [保存] を選択します。
10. フローをテストします。

    a. ワークフロースタジオ の [フロー] タブで、[テスト] を選択します。

    b. テストするトリガーの [レベル] を選択し、メトリクスイベントの時刻とトリガーしているレコードを指定します。
    異なるトリガーは異なるフローを実行できま



す。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> フローをテストするときは、トリガーは実行されず、レコードは作成されません。[テストフロー] ダイアログボックスでレコードを選択すると、あたかもレコードが作成されたかのようにシステムが動作します。詳細については、「フローをテストする」を参照してください。

c. [送信] を選択します。
テストが完了しました。メッセージを選択し、フロー実行の詳細を表示します。必要に応じて設定を編集し、再度保存してから再テストします。

11. [アクティブ化 **(Activate)]** を選択してトリガーをアクティブ化します。
アクティブ化しない限り、フローは実行されません。

トリガーログの表示

トリガーログには、さまざまなレベルのトリガーの誤動作が表示されます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > **MetricBase** > **MetricBase** トリガー > トリガーログ.
2. いずれかのトリガーログをクリックします。
3. [関連リンク] の下の [ログエントリを表示] をクリックします。
4. オプション: [参照するログファイルエントリのパラメーターを入力] フォームのデフォルト値を変更し、表示するログエントリを選択して [送信] をクリックします。

メトリックベース の管理

メトリックベース の全体的な健全性とパフォーマンスを表示し、そのトリガーとスクリプトをデバッグします。

管理の概要 メトリックベース

メトリックベース データベースステータスの表示

メトリックベース データベースへの接続のステータスと健全性を表示します。

始める前に
必要なロール：clotho_admin

手順

1. 移動先 すべて > **MetricBase** > **MetricBase** 健全性ダッシュボード.
2. リストで、[健全性] を選択します。
3. データベースへの接続のステータスを表示します。
データベースがオフラインの場合は、カスタマーサービス & サポート にお問い合わせください。
4. [メトリックベース遅延統計情報 **(MetricBase Lag Statistics)]** の値を確認して、インスタンスとデータベース間の遅延時間を監視します。
遅延時間が複数秒で報告される場合は、カスタマーサービス & サポート にお問い合わせください。
5. オプション: [リフレッシュ] を選択すると、最新のステータスが表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

メトリックベース データ使用率と効率の表示

メトリックベース 時系列データの使用率と効率を監視します。

始める前に
必要なロール：clotho_admin

手順

1. 移動先 すべて > **MetricBase** > **MetricBase** 健全性ダッシュボード.
2. リストで [系列] を選択します。
   [メトリックベースシリーズ情報] ページには、メトリックベース に登録されている系列の合計数である合計系列数が表示されます。
3. 古い系列の比率を計算して、使用されていない系列があるかどうかを判断します。
   この比率は、指定された日数以内に値を受信しなかった系列の割合です。
   a. [未更新期間] フィールドに日数 (1 以上) を入力します。
   b. [更新] アイコン (
   比率が 0% に近いほど、指定された期間内の未使用の系列が少なくなります。許容可能な古い系列比率について、独自のしきい値を決定します。比率を下げるには、メトリクスのサンプリングスケジュールを調整するか、未使用のメトリクスや系列を削除します。古い系列の削除についてサポートが必要な場合は、カスタマーサービス & サポート にお問い合わせください。
4. [データ利用効率] の値を表示して、時系列データがどの程度効率的に使用されているかを判断します。
   値は、null 以外の値を持つメトリクスあたりのデータポイントの割合です。この値が 100% に近いほど、null データポイントが少なくなります。効率を高めるには、各メトリクスを確認して、保持ポリシーの最初のスケジュールと同様の頻度でデータが投稿されていることを確認します。詳細については、「メトリックベース保持ポリシー」を参照してください。
5. [平均未利用データギャップ] の値を表示して、値が メトリックベース に公開される頻度を確認します。
   ギャップ値は、null 以外の 2 つのデータポイント間のエントリの平均数です。ギャップ値を減らすには、メトリクスのスケジュールを変更してデータをより頻繁に公開するか、保持ポリシーでメトリクスのサンプリング期間を更新します。「メトリックベース保持ポリシー」を参照してください。

メトリックベース統計情報とメトリクスの表示

メトリックベース データベースのステータスを表示できます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. メトリックベース インスタンスのステータスを表示します。
   a. 移動先 システム診断 > 統計 > 統計.
   b. 下方向にスクロールして **[MetricBase Statistics]** (メトリックベース統計情報) を見つけます。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

2. メトリックベース によって監視されたメトリクスとそれらに関する統計を表示します。

   a. クリック **MetricBase** > **MetricBase** ステータス
   メトリックベース ステータスページには、追跡されたすべてのメトリクスが MB 単位で表示されます。



   b. 歯車のアイコンをクリックします。
   [リストの列をカスタマイズ] ダイアログボックスが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



自動翻訳

c. メトリクスを選択して [利用可能 **(Available)]** 列から [選択済み] 列に移動し、メトリクスを表示して **[OK]** をクリックします。
メトリクスは メトリックベース ステータスページに表示されます。

Name ▲	s/tx	tx/s
Anatomy#cleanupSelectors		0
Anatomy#createShard		0
Archive#appends		
Archive#delete		0
Archive#get.0	6.0E-5	0
Archive#get.1		0
Archive#get.2+		0
Archive#initialize		0

メトリックベース をデバッグ

デバッグスクリプトの結果は メトリックベース に表示できます。

始める前に

必要なロール：admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システム診断 > セッションのデバッグ > メトリックベース をデバッグ.
   現在のページがクエリを メトリックベース に送信すると、変換とその所要時間がページの下部に表示されます。メトリックベース クエリを多数送信すると、ページのロード時間が大幅に遅くなる可能性があります。
2. デバッグスクリプトの実行履歴を表示するには、[ここから利用可能 **(available here)]** をクリックします。
3. [更新] をクリックします。
   メトリックベース アクティビティのセッションデバッグトラッキングが開始され、[メトリックベース ステータス] ページが表示されます。

メトリックベースの参照

これらの参照トピックには、メトリックベース 開発者リソースおよびドメインセパレーションに関する追加情報が記載されています。

開発者リソース

開発者は、JavaScript または REST API を使用して、メトリックベース データベースの時系列データを挿入したり取得して、データで変換を実行できます。変換により、時系列データをさまざまな方法でチャート化できます。

REST API

メトリックベース データベースから時系列データを返す メトリックベース REST API の詳細については、「メトリックベース時系列 API」を参照してください。

JavaScript API

メトリックベース データベースから時系列データを返す メトリックベース JavaScript API の詳細については、以下を参照してください。

- Client - メトリックベース データベースで変換を実行し、結果を受け取ります。
- Data - 変換の結果を含むオブジェクトを返します。
- DataBuilder - メトリクスの一連のデータポイントを作成します。
- Transformer - 時系列データを操作して、評価と分析のためのデータを準備します。
- TransformPart - 実行する変換の詳細を指定します。
- TransformResult - 変換の結果を含むオブジェクトを返します。

変換

メトリックベース 時系列データ変換の詳細については、「メトリックベースの変換」を参照してください。

データエクスプローラー

次を使用して、JavaScript API を試して理解してください。 メトリックベース データエクスプローラー メトリックベースデモが付属しています。

ドメインセパレーションとメトリックベース

ドメインセパレーションは、メトリックベース アプリケーションでサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグルー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル：ベーシック

- アプリケーションサービスプロバイダーのユースケースに合わせてデータが適切なドメインに送られるようにするビジネスロジックが存在します。
- このアプリケーションは、ドメインセパレーションを完全にサポートしています。ドメインセパレーションには、ユーザーインターフェイス、キャッシュキー、レポート、ロールアップ、および集計からのドメインの分離が含まれます。
- インスタンスのオーナーは、複数のテナント間で正常に機能するようにアプリケーションをセットアップする必要があります。

サンプルユースケース：サービスプロバイダーがチャットを使用してテナント顧客のメッセージに応答する場合、お客様がサービスプロバイダーの応答を確認できるようにする必要があります。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート)」を参照してください。

関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

メトリックベース ロール

メトリックベース はこれらのロールに併せてインストールされます。

サブスクリプション管理の詳細については、「Managing per-user subscriptions in Subscription Management」を参照し、アカウント担当者にお問い合わせください。

メトリックベース アドミン **[clotho_admin]**

時系列関連機能の管理ロール。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

- flow_designer
- crosso_rest_accumulate
- crosso_rest_put

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

注:
より分化したロールが利用可能な場合は、管理者ロールを付与しないでください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メトリックベース プラスリーダー **[mbplus_reader]**

ユーザーが メトリックベース プラスのデータをクエリできるようにします。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

なし。

メトリックベース プラスライター **[mbplus_writer]**

ユーザーが メトリックベース プラスでテーブルを変更できるようにします。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

なし。

メトリックベース **REST** 累積 **[closo_rest_accumulate]**

メトリックベース REST 累積ロール。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

なし。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メトリックベース **REST put [closo_rest_put]**

メトリックベース REST PUT ロール。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

なし。

MID サーバー

管理、計測、ディスカバリー (MID) サーバーは、ローカルネットワーク内のサーバーで Windows のサービスまたは UNIX のデーモンとして動作する Java アプリケーションです。ServiceNow MID サーバーは、ServiceNow インスタンスと外部のアプリケーション、データソース、サービスの間のデータの通信や移動を支援します。

MID サーバーの概要



探索

MID サーバーの展開と使用について学習します。



構成

ネットワークを準備し、MID サーバーをインストールして構成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

確保	参照
	
MID サーバーのデータを保護および暗号化します。	MID サーバーのアップグレード、問題、システム要件、プロパティに関する情報を確認します。

自動翻訳

MID サーバーの詳細

MID サーバーは、ネットワークとインスタンス間のメディエーターとして機能します。MID サーバーは、他のアプリケーションがインスタンスに接続するために使用されます。

MID サーバーの概要

MID サーバーはアドミニストレーターによってネットワーク内のホストにインストールされ、他のアプリケーションがネットワーク内のインスタンスまたは機能と通信するために使用されます。たとえば、ディスカバリーを使用して構成された MID サーバーは、その MID サーバーホストからネットワーク内のアイテムをスキャンします。MID サーバーは、ディスカバリーデータを収集すると、ネットワークファイアウォールを介してインスタンスにデータを安全に転送します。

MID サーバーをセットアップするには、インスタンスとダウンロードサイトにアクセスするためのネットワークを準備する必要があります。ホストのオペレーティングシステムと展開の規模に応じた、いくつかのインストール手順があります。インストール後、MID サーバーは、アプリケーションをサポートするためのさまざまな機能で構成できます。

MID サーバーを構成した後、config.xml ファイルで MID サーバーのパラメーター値を暗号化してセキュリティを追加できます。暗号化は、MID サーバーが ECC キューに返すデータを保護します。その他の利用可能なセキュリティオプションには、SOAP 要求の認証、MID サーバー構成ファイルへのアクセスの制限、セキュアソケットレイヤー (SSL) 接続の確立などがあります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



MID サーバーのアップグレード

MID サーバーは、アップグレードが必要かどうかを確認するために、インスタンスを定期的にチェックします。MID サーバーは、新しいバージョンがアップグレード用に使用可能であることを検出すると、install.service-now.com からインストーラーをダウンロードし、パッケージを自動的に実行します。手動で MID サーバーをアップグレードすることも選択できます。詳細については、「MID サーバーのアップグレード」を参照してください。

MID サーバーの問題の解決

HI ナレッジベースでトラブルシューティング記事を検索したり、MID サーバーのステータスを監視したり、インスタンス内からアクティブな問題を追跡したりすることができます。解決済みの MID サーバーの問題に関する多くの記事が、「Servicenow MID Server Landing page (Servicenow MID サーバー ランディングページ) (KB0960404)」で収集されています。一般的な解決手順の詳細については、「MID サーバーの問題の解決」を参照してください。

MID サーバーを使用する ServiceNow アプリケーション

- ディスカバリー
- オーケストレーション
- サービスマッピング
- イベント管理
- オペレーショナルインテリジェンス
- クラウド管理
- IntegrationHub
- クラウドコスト管理
- エージェントクライアントコレクター

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

MID サーバーを使用する外部アプリケーション

- インポートセット
- Microsoft SMS/SCCM
- LANDesk Maintenance Suite
- Microsoft System Center Operations Manager (SCOM)
- Microsoft MIIS

MID サーバーのインストールの開始

ネットワークの準備、MID サーバーのインストール、およびそれらの構成に関する手順については、続いて「MID サーバーの構成」を参照してください。

MID サーバーの構成

MID サーバーのインストールを開始する前に、インスタンスとダウンロードサイトにアクセスするためのネットワークを準備する必要があります。ホストのオペレーティングシステムと展開の規模に応じた、いくつかのインストール手順があります。インストール後は、MID サーバーをさまざまな機能で構成できます。

MID サーバーのネットワーク接続を準備する

MID サーバーをインストールする前に、ネットワーク内外の要素に接続するために必要な必須条件を満たします。これには、ネットワーク権限とセキュリティに関する考慮事項が含まれます。

セキュリティに関する考慮事項

コンピューターやデバイスには追加のセキュリティ対策が設定されている場合があり、これらのセキュリティ対策により、MID サーバーがそのシステム上でコマンドやクエリを実行することが妨げられることがあります。

たとえば、Linux サーバーは、特定の IP アドレスにのみ SSH を介して接続することを許可するように設定されている場合があります。同様に、ネットワークルーターは、特定の IP アドレスにのみ、そこで SNMP を照会することを許可するように設定されている場合があります。そのようなケースでアクセスを許可するには、次のいずれかの方法を使用します。

- 目的の MID サーバーがコマンドを実行または照会できるように、コンピューターまたはデバイスの構成を更新します。たとえば、ネットワーク管理システムにのみ、そこで SNMP を照会することを許可するように、ネットワークルーターを設定することができます。この場合、MID サーバーを、別のネットワーク管理システムであるかのように追加します。
- MID サーバーを、すでにそうした制限付きでコンピューターまたはネットワーク デバイスにアクセスしているコンピューターにインストールします。たとえば、(DMZ の外部からの通信が厳しく制限されている) DMZ 内でディスカバリーを使用するには、既に DMZ 内にあるコンピューターに MID サーバーをインストールします。

認証情報スプレー

MID サーバーは、ホストのWindowsサーバーメッセージブロック(SMB)クライアントと構成を使用して、他のWindowsマシンに接続します。Windows が従来のプロトコルを使用するように構成されている場合、接続は中間者攻撃に対して脆弱になり、脆弱なパスワードの開示やリモートコード実行につながる可能性があります。

次のホスト構成を使用して、中間者の視点を持つ攻撃者の影響を制限します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 整合性に対する潜在的な攻撃を制限するために、クライアントMID サーバーで [**SMB** 署名] が [必須] に設定されていることを確認します。
- 環境内のすべての SMB サーバーで SMB 署名が必要であることを確認します。
- ホストマシンが NetNTLM などの従来の認証プロトコルをサポートする必要がある場合は、強力なパスワードを使用してオフライン辞書攻撃を制限します。
- 関連するホストごとに一意のアカウントを使用して、侵害された認証情報がエンドシステムに与える影響を制限します。

外部接続要件

これらの要件は、特に ServiceNow® ディスカバリー およびオーケストレーションの製品と MID サーバーを使用するための要件です。

MID サーバーはポート 443 でインスタンスと安全に通信し、受信接続は必要ありません。インスタンスで MID サーバーを登録できなかった場合は、ファイアウォールを介してこの通信を許可する必要があります。アプリケーションまたはネットワークのセキュリティ制限が接続障害の原因であるかどうかを判断するには、MID サーバーアプリケーションをホストしているサーバーからポート 443 でのインスタンスへの telnet 接続を試みます。この接続に失敗した場合は、Web プロキシ (443 は https 接続であるため) またはそのホストからの外部 TCP 接続を防ぐファイアウォール ルールが問題である可能性があります。config.xml ファイルに追加するプロキシ情報についてネットワーク セキュリティ担当者に連絡するか、次のいずれかの構文を使用してアクセスを許可するようにファイアウォールの設定を要求してください。

- `<source IP>` to `<any>`
- `<source IP>` to `<ServiceNow>` any established
- `<source IP>` to `<instance_name.service-now.com>` 443

重要:
MID サーバーのホストコンピューターは、自動でアップグレードするために install.service-now.com の ServiceNow ダウンロードサイトにアクセスできる必要があります。ダウンロードサイトへのアクセスをブロックする自己ホスト ServiceNow 環境の場合は、MID Server インストーラーパッケージを MID サーバーのホストに手動でインポートする必要があります。手順については、自己ホストされたナレッジベースの「KB0760123」を参照してください。

内部接続要件

これらの手法は、ネットワーク上のさまざまなデバイスを検出するために使用され、特に ディスカバリー および オーケストレーション 製品と MID サーバーを使用するためのものです。

- **SSH**：UNIX 系のマシンでは、ディスカバリー とオーケストレーションは SSH プロトコルのバージョン 2 を使用してターゲットマシンにアクセスします。SSH は、ネットワーク接続された 2 つのデバイス間で安全なチャネルを使用してデータを交換できるネットワークプロトコルです。SSH は、ポート 22 で暗号化されたデータストリーム内で通信し、ターゲットにアクセスするためにログインを必要とします。このログインでは、ユーザー名とパスワードの組み合わせと、ユーザー名と共有秘密キーの、2 つの利用可能な認証方法が使用されます。SSH 認証情報を指定し、[認証情報] モジュールに入力します。複数の認証情報が入力された場合、プラットフォームは、正常な接続が確立されるか、最終的にすべてが拒否されるまで順番に試行します。アプリケーションの関係を提供するには、限られた数の SUDO コマンドが実行可能でなければなりません。これらの要件の詳細については、ディスカバリー とオーケストレーションのために root 権限を必要とする UNIX/Linux コマンドを参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- **WMI**：Windows マシンでは、ディスカバリー はデバイスのクエリに Windows Management Instrumentation (WMI) インターフェイスを使用します。WMI のセキュリティ制限のために、WMI クエリを実行する MID サーバーアプリケーションは、ローカル (ターゲット) のアドミニストレーター権限を持つドメイン ユーザーとして実行する必要があります。ディスカバリー がポート 135 でアクティビティを検出すると、WMI クエリが開始されます。Windows マシンで WMI 用に設定された Distributed Component Object Model (DCOM) ポートを介して、Windows デバイスからの応答が送信されます。これは任意のポート にできます。WMI 要件の固有の性質のため、MID サーバーアプリケーションのホスト マシンがすべてのポートでターゲットにアクセスできることを確認します。
- **Windows PowerShell**：PowerShell は Windows .NET Framework をベースとして開発されたもので、Windows マシンとアプリケーションの管理の制御および自動化を目的としています。オーケストレーションは、PowerShell を使用して Windows マシンでワークフロー アクティビティを実行します。PowerShell は、これらのアクティビティを実行する任意の MID サーバーにインストールする必要があります。PowerShell を使用する MID サーバーは、サポートされる Windows オペレーティングシステムにインストールする必要があります。ServiceNow は PowerShell 3.0 ～ 5.1 をサポートしています。PowerShell のオーケストレーションアクティビティには、Windows の認証情報のタイプが必要です。
- **SNMP -** ネットワーク：ネットワークデバイスでは、ディスカバリー は SNMP スキャンを使用してデバイス固有の MIB と OID を取得します。SNMP は、ほとんどのルーター、スイッチ、プリンター、ロード バランサー、およびその他のさまざまなネットワーク対応デバイスで使用される一般的なプロトコルです。SNMP 経由でデバイスをスキャンする場合は、認証のためにコミュニティ文字列 (パスワード) を使用します。多くのデバイスでは、デフォルトのコミュニティ文字列は **public** になっています。デフォルトでは、ディスカバリー はターゲットをクエリするときにこの文字列を使用します。SNMP 認証情報 フォームで、成功したクエリが返されるまで **public** とともに連続して試行される追加のコミュニティ文字列を定義します。認証情報に加えて、プラットフォームはポート 161 で MID サーバーからターゲットに SNMP 要求を行う機能も必要とします。これらのクエリを実行できる IP アドレスを制御するためのアクセス制御リスト (ACL) がある場合は、MID サーバーの IP アドレスが ACL にあることを確認します。ディスカバリー は SNMP バージョン 1、2c、および 3 をサポートしています。
- WBEM：Web-Based Enterprise Management (WBEM) は、共通情報モデル (CIM) の特定の実装を定義します。これには、各 CIM 実装の検出およびアクセスのためのプロトコルが含まれます。WBEM は、5989 または 5988 の 2 つのポートのいずれかを必要とし、HTTP 転送プロトコルを使用します。WBEM は SSL 暗号化をサポートし、CIM ユーザー名/パスワードの認証情報を使用します。ディスカバリー は WBEM ポートプローブを起動してターゲットポートのアクティビティを検出し、収集したデータを CIM サーバーを探索する分類プローブに追加します。

MID サーバーのネットワーク接続の設定

MID サーバーがインスタンスに接続してダウンロードサイトにアクセスできるようにネットワークを準備します。MID サーバーをインストールまたは構成する前に、ネットワークを準備する必要があります。コンピューターまたはデバイスに追加のセキュリティ対策がある場合、そのセキュリティがそのシステム上の MID サーバーに影響を与える可能性があります。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
3. MID サーバーセキュリティを設定
4. MID サーバーを構成
5. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

ホストマシンが MID サーバーのシステム要件 で指定された要件を満たしていることを確認します。

このタスクについて

MID サーバーのホストコンピューターは、自動でアップグレードするために install.service-now.com の ServiceNow ダウンロードサイトにアクセスできる必要があります。ダウンロードサイトへのアクセスをブロックする自己ホスト ServiceNow 環境の場合は、MID Server インストーラーパッケージを MID サーバーのホストに手動でインポートする必要があります。手順については、自己ホストされたナレッジベースの「KB0760123」を参照してください。

ファイアウォールとプロキシの構成によって、OCSP Entrust サーバーと DigiCert サーバーへの呼び出しがブロックされ、MID サーバーが機能しなくなる可能性があります。OCSP トラフィックが通過するように、ファイアウォールの権限を変更する必要がある場合があります。詳細と解決策については、HI ナレッジベースの記事 [KB1216223] を参照してください。

ホスト マシンには、次のネットワーク権限が必要です。

- ファイアウォール アクセス：MID サーバーとターゲット デバイスの間にあるファイアウォールの設定を行い、接続を許可します。ネットワークで DMZ を使用していて、ネットワーク セキュリティ プロトコルによりネットワーク内部から DMZ へのポート アクセスを制限している場合は、そこにあるデバイスを調べるために、MID サーバーを DMZ 内のマシンに展開する必要があります。
- ネットワーク アクセス：ターゲット デバイスを設定して、MID サーバープローブを接続できるようにします。ネットワーク セキュリティにより、ターゲットに接続できる新しいマシンの設定ができない場合は、接続権限を持つ既存のマシンに MID サーバーをインストールします。
- ネットワーク アカウント：ローカル管理者かドメイン管理者のいずれかの適切なアカウントを使用して、MID サーバーをインストールします。

さらに、MID サーバーが ServiceNow インスタンスにアクセスするには、次の必須条件を満たす必要があります。

- ServiceNow インスタンスへのネットワーク アクセス：MID サーバーが TCP ポート 443 経由のトラフィックを許可するために使用するネットワークを設定します。
- MID ユーザー：使用する MID サーバー用の ServiceNow ユーザー レコードを作成します。このユーザー レコードには、mid_server ロールと import_admin ロールが必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
MID サーバーがインスタンスに接続するために、ベースライン公開ページ **InstanceInfo** がアクティブであることを確認します。

手順

1. TCP ポート 443 を介した ServiceNow インスタンスへの MID サーバーのネットワーク接続が可能になるようにネットワークを設定します。
2. ServiceNow インスタンスとの SOAP 通信用のベーシック認証を設定します。
3. 移動先 システム **Web** サービス > スクリプト化 **Web** サービス > スクリプト済み **SOAP** サービス.
4. 次の Web サービスがアクティブであることを確認します。
   - GetMIDInfo
   - InstanceInfo
   - MIDAssignedPackages
   - MIDFieldForFileProvider
   - MIDFileSyncSnapshot
   - MIDServerCheck
   - MIDServerFileProvider
5. ナビゲーション検索フィールドに **sys_public.list** と入力し、**Enter** を押します。
   公開ページのレコード リストが表示されます。
6. MID サーバーがそのバージョンを検証できるように、**InstanceInfo** 公開ページがアクティブであることを確認します。
7. MID サーバーのホストコンピューターが install.service-now.com のダウンロードサイトにアクセスできることを確認します。

次のタスク
ネットワークの準備ができたら、MID サーバーのインストール に進みます。

MID サーバーのインストール

ホストマシンに MID サーバーをダウンロードしてインストールし、接続をテストしてから、MID サーバーを検証します。手動の手順またはガイド付きセットアップを使用します。負荷分散とドメインセパレーションのために複数の MID サーバーをセットアップします。これらの手順により、任意のアプリケーションで使用できるように準備します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

前提条件：MID サーバーを手動でインストールするか、ガイド付きセットアップユーティリティを使用する前に、MID サーバーのシステム要件 および MID サーバーの接続の必須条件が満たされていることを確認してください。

MID サーバーの手動インストール

手動プロセスでは、次のセットアップタスクが必要です。これらは次の順序で実行されます。

1. MID サーバーユーザーアカウントを作成し、このユーザーに適切なロールを付与します。
2. ホスト マシン用のインストーラー ファイルをダウンロードします。
3. MID サーバーを Linux または Windows ホストにインストールします。
4. MID サーバーを検証して、自動化のためにインスタンスにより使用される認証情報にアクセスするために信頼されていることを確認します。
5. 自動アップグレードのために MID サーバーとインスタンス間の接続をテストします。
6. オプションで、負荷分散のため、またはドメインセパレーションが有効になっている場合に、ネットワークに複数の MID サーバーを展開します。

MID サーバーガイド付きセットアップ

また、MID サーバーガイド付きセットアップ を使用すると、プロセスが簡素化され、基本的な MID サーバーを迅速にセットアップできます。

MID サーバーユーザーの作成とロールの付与

インスタンスと通信するには、MID サーバーにユーザー ID と適切なロールが必要です。MID サーバーのユーザー ID を作成し、[**mid_server**] ロールにその ID を付与します。MID サーバーの検証が失敗するのを回避するために、システムはビジネスルールを実行して MID サーバーユーザーへ向けて選択された設定を監視します。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

このタスクについて
MID サーバーは、SOAP Web サービスを使用してインスタンスに接続します。インスタンスの認証を許可するには、各 MID サーバーに個別のユーザーアカウントを作成するか複数の MID サーバー間で同じアカウントを共有します。各 MID サーバーユーザーに mid_server ロールを付与します。このロールは、ベーシック認証が有効なインスタンスの MID サーバーユーザーに必要です。mid_server ロールにより、厳格な SOAP セキュリティが設定されている場合に、MID サーバーが保護されたテーブルにアクセスできます。このロールとともに、必要な SOAP ロールが自動的に追加されます。

注:
ベーシック認証を使用するすべてのインスタンスに対してデフォルトで有効になっている厳格な SOAP セキュリティ機能は、すべてのテーブルをアクセス制御リスト (ACL) で保護します。

複数の MID サーバーが同じログインユーザーを使用している場合、一度に複数の MID サーバーが稼働すると問題レコードが作成されます。MID サーバーでは、一意のログインユーザーを使用することをお勧めします。詳細と修正手順については、「(KB1552863) MID Server Unique Logged In User (MID サーバーの一意のログインユーザー)」を参照してください。

手順
1. インスタンスから、次の場所に移動します。 ユーザー管理 > ユーザー.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォーム内のフィールドに入力します。

フィールド	説明
ユーザー ID	MID サーバーユーザーのユーザー名。この名前は、MID サーバーのインストーラーにより作成される構成ファイルの *mid.instance.username* パラメーターで指定されます。詳細については、「MID サーバーパラメーター」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: 複数の MID サーバー間で同一の MID サーバーログインユーザーを使用することは避けてください。
名	ユーザーの名。
姓	ユーザーの姓。
パスワード	MID サーバーユーザーのパスワード。このパスワードは、MID サーバーのインストーラーにより作成される構成ファイルの *mid.instance.password* パラメーターで指定されます。

4. ヘッダーを右クリックし、[保存] を選択します。
5. [ロール] 関連リストで、[編集] をクリックします。
6. このユーザー用に **mid_server** ロールを選択します。
   保護されたテーブルにアクセスするには、各 MID サーバーアカウントにこのロールが必要です。
7. [保存] をクリックします。
8. MID サーバーアカウントが正常に作成され、アカウントがインスタンスに接続できることを確認します。

   a. MID サーバーをインストールするホスト マシンで、ブラウザを開いてインスタンスに移動します。

   b. 新しい MID サーバーユーザーの認証情報を使用してログインします。
   ログインに成功すると、そのホストにインストールした MID サーバーがインスタンスに接続できるようになります。

MID サーバーのロールの妥当性確認

MID サーバーのロール割り当てのリアルタイム システム妥当性確認により、互換性のない設定が防止されます。

MID サーバーの妥当性確認の失敗を防ぎ、MID サーバーが正しく設定されていることを確認するために、MID サーバーユーザー用に選択したロールと設定を監視する複数のビジネス ルールが実行されます。インスタンスにより警告が表示され、互換性のない設定を保存しようとするとその変更がブロックされます。

昇格した権限は不許可

昇格した権限に対して mid_server ロールを設定することはできません。ロール [sys_user_role] テーブルで [無効な **MID** サーバー設定] ビジネス ルールが実行され、mid_server ロールの **[elevated_privileges]** フィールドが true に設定されることが防がれます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

mid_server ロールに昇格した権限に関する警告



リレーションシップ テーブルの保護

ユーザーロール [sys_user_has_role] テーブルが [sys_user] ユーザーテーブルと [sys_user_role] ロールテーブルの関係を作成します。

- 互換性のないロール

  mid_server ロールと security_admin ロールは互換性がなく、同じユーザーに割り当てることはできません。システムによりユーザーの現在のロールが決定され、ユーザー ロール [sys_user_has_role] テーブルで **[MID** と互換性がないセキュリティ管理] ビジネス ルールが実行されます。このルールは、現在 mid_server ロールを持つユーザーに対してアドミニストレーターが security_admin ロールを追加することを防ぎます。

  互換性のない **security_admin** ロールの割り当てに関する警告

  

- 互換性のないユーザー ロールとユーザー レコードの設定

  ユーザー ロール [sys_user_has_role] テーブルで [互換性のない **MID** サーバーのユーザー ロール] ビジネス ルールが実行され、互換性のない設定からデータが保護されます。この関連テーブルの妥当性確認により、アドミニストレーターは security_admin ロールをすでに持っているユーザーに mid_server ロールを割り当てることができなくなります。

次に行うこと

オペレーティングシステム用の MID サーバーファイルをダウンロードします。

MID サーバーのファイルのダウンロード

インスタンスから MID サーバーインストーラーパッケージをダウンロードし、ホストにインストールできるようにします。ローカルネットワークに許可された IP アドレスへのアクセスを許可し、インストールパッケージをダウンロードして自動アップグレードを受信できるようにします。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

このタスクについて
MID サーバーのダウンロードサイト (install.service-now.com) の IP アドレスは、通知なしに変更されることがあります。MID サーバーのインストールパッケージをダウンロードして MID サーバーの自動アップグレードを受信できるように、ローカルネットワークにこれらの IP アドレスへのアクセスを許可します。

- 149.96.5.98
- 149.96.6.98

maint ユーザーは、MID サーバーのシステム プロパティ **mid.install_server.base_uri**を使用して、MID サーバーのダウンロード サイト URL を変更できます。代わりに、MID サーバーは新しい URL から更新ファイルをダウンロードします。クローズ済み環境のユーザーは、環境内のホストを介して MID サーバーを更新することができます。詳細については、「MID サーバープロパティ」および「[KB1546609] Configure Custom MID server Upgrade URL (カスタム MID サーバーアップグレード URL の構成)」を参照してください。

注:
MID サーバーをダウンロードしてから、ディスカバリー、オーケストレーション、または MID サーバーの使用を必要とする統合を有効にします。

手順

1. ServiceNowインスタンスで、 **MID** サーバー > ダウンロード.
2. 適切なオペレーティング システム用の MID サーバーを選択してダウンロードします。
   最高のパフォーマンスを得るには、お使いのオペレーティングシステム用の 64 ビット MID サーバーをインストールします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
ServiceNow では、32 ビット MID サーバーの新規インストールやバージョン Rome へのアップグレードはサポートされなくなりました。新しい MID サーバーのインストールは、次のオペレーティングシステムの RPM および MSI インストーラーによってブロックされます。

- CentOS 7
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows 8
- Windows 10

MID サーバーは ZIP ファイルを使用して任意のオペレーティングシステムに手動でインストールできますが、Windows 10 はサポートされていません。サポートされていない MID サーバーが Rome に自動でアップグレードされると、MID サーバーの問題 (ecc_agent_issue) に問題レコードが作成されます。詳細については、「Supported platform changes for MID Server (MID サーバーでサポートされているプラットフォームの変更) [KB0863694]」を参照してください。

MID サーバーのダウンロード



3. ダウンロードしたファイルをローカル ドライブの一時ファイルに保存します。
4. オペレーティング システム用に作成した指定の MID サーバーフォルダーにファイルを移動し、そこからインストーラーを実行します。

次のタスク
jarsigner ツールを使用してインストールパッケージの署名を手動で検証し、その信頼性を確認できます。署名の検証の詳細については、手動検証の「MID サーバーのアップグレード」のセクションを参照してください。

ホストコンピューターに MID サーバーをインストールします。

- Linux
- Windows

Linux への **MID** サーバーのインストール

MID サーバーインストーラーを使用して MID サーバーをインストールし、アクティブであることを確認します。パッケージには、環境で実行するように JRE を自動的に構成するインストーラーが含まれています。MID サーバーは、提供されている JRE ではなく既存の JRE を使用できます。MID サーバーをアンインストールして再展開します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
ホストコンピュータが MID サーバーのシステム要件 を満たしていることを確認します。

必要なロール：admin、mid_server



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

このタスクについて
Linux を MID サーバーにインストールするには、RedHat/CentOS システムには RPM が必要ですが、Debian (Ubuntu) システムには DEB が必要です。デフォルトのインストール場所は /opt/servicenow/mid です。ユーザー定義のディレクトリーへの DEB のインストールはサポートされていません。

セキュリティを強化するために、この手順では MID サーバーサービスを非ルートユーザーとしてインストールして実行します。Linux サーバー上に MID サーバーを展開して構成するには、ルート権限が必要です。非ルートユーザーは、必要な権限を持っている場合にのみサービスを管理できます。詳細については、「 PolicyKit issues with Linux MID Servers using non-admin accounts (admin 以外のアカウントを使用する Linux MID サーバーでの PolicyKit の問題) (KB0815542) 」を参照してください。

注:
ServiceNow では、32 ビット MID サーバーの新規インストールやバージョン Rome へのアップグレードはサポートされなくなりました。新しい MID サーバーのインストールは、次のオペレーティングシステムの RPM および MSI インストーラーによってブロックされます。

- CentOS 7
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows 8
- Windows 10

MID サーバーは ZIP ファイルを使用して任意のオペレーティングシステムに手動でインストールできますが、Windows 10 はサポートされていません。サポートされていない MID サーバーが Rome に自動でアップグレードされると、MID サーバーの問題 (ecc_agent_issue) に問題レコードが作成されます。詳細については、「Supported platform changes for MID Server (MID サーバーでサポートされているプラットフォームの変更) [KB0863694] 」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Java 17.0.12 は MID サーバー インストーラーパッケージにバンドルされており、すべての新しい MID サーバーのホストにインストールされます。インストーラーは、Java 17.0.12 を環境で実行するように自動的に構成します。追加の構成は必要ありません。このバージョンは、64 ビットの Windows MID サーバー と Linux MID サーバー の両方をサポートしています。MID サーバーには、JRE バージョン 17.0.10 以上、および推奨されるバージョン 17.0.12 が必要です。17.0.10 より前のバージョンを使用している場合は、暗号化関連の問題が発生する可能性があります。

注:
Linux MID サーバーでは glibC バージョン 2.17 が必要です。ライブラリーは JRE 11 用に更新する必要があります。64ビットの Linux システムでは、32 ビットの GNU C ライブラリ (glibc) をインストールする必要があります。CentOS のインストール コマンドは `yum install glibc.i686` です。

テストでは、 MID サーバー が Oracle Java 11バージョン17.0.10で期待どおりに機能することが示されました。JRE を別のバージョンにアップグレードする必要がある場合は、適切なアカウント担当者に連絡してサポートを受けてください。

手順

1. インスタンスで、次に移動します: **MID** サーバー > ダウンロード をクリックし、RedHat/CentOS 用の MID サーバーインストーラー RPM ファイルまたは Debian (Ubuntu) システム用の DEB ファイルをダウンロードします。



注:
リンクのコピーボタンを使用してダウンロードリンクをコピーし、次の `wget` コマンドを使用して Linux マシンにインストーラーを直接ダウンロードします。

```
wget <copied link of the installer>
```

2. オプション: ダウンロードしたファイルの信頼性と整合性を手動で検証します。

   a. RPM/DEB の署名 ZIP ファイルをダウンロードします。

   b. RPM または DEB のいずれかに対して次のコマンドを実行します。

   (Optional) **RRM**

   - ダウンロードした署名の zip ファイルから公開鍵、ServiceNow_Digecert_DGST.pem、および署名ファイルを展開します。
   - 次のコマンドを実行して、RPM ファイルの署名を確認します。

```
openssl dgst -sha256 -verify <Extracted .pem file> -signature <Extracted bin file path>
 <RPM file path>
```

   DEB

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ダウンロードした署名の zip ファイルから公開鍵、ServiceNow_Digicert_Public.gpg を展開します。
- 公開鍵をインポートし、次のコマンドを使用して DEB ファイルの署名を確認します。

```
gpg --import <public key>
dpkg-sig --verify <DEB file path>
```

3. 次のコマンドを使用して、RPM または DEB インストーラーをインストールします。

RRM

- 次のコマンドを使用して、RedHat システム用の RPM パッケージをインストールします。

```
sudo rpm -ivh --nodeps package_name.rpm.
```

- 次のコマンドを使用して、RedHat システム用の RPM パッケージをユーザー定義の場所にインストールします。

```
sudo rpm -ivh --nodeps package_name.rmp --prefix=/path/to/user/directory.
```

DEB

次のコマンドを使用して、Debian システム用の DEB パッケージをインストールします。

```
sudo dpkg -i package_name.deb.
```

4. MID サーバーサービスを構成するには、次のコマンドをエージェントフォルダーからルート権限のあるユーザーとして実行し、必要な入力を行います。

```
./installer.sh
```



5. **Installer.sh** スクリプトは、次の入力を受け取ります。

インスタンス URL

インスタンスの完全な URL を入力します。例：https://mycompanyinstace.service-now.com

MID サーバーユーザー名

作成済みの MID サーバーユーザーのユーザー名を入力します。MID サーバーユーザーには、mid_server ロールが必要です。

MID サーバーパスワード

現在の MID サーバーユーザーのパスワードを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

MID サーバー名

MID サーバーの名前を設定します。

プロキシサーバー情報 (オプション)

mid.proxy.use_proxy

MID サーバーが Web プロキシを使用して ServiceNow インスタンスにアクセスできるようにします。

mid.proxy.host

このパラメーターを設定して、Web プロキシのホストを定義します。

mid.proxy.port

このパラメーターを設定して、Web プロキシのポートを定義します。

mid.proxy.username

Web プロキシでユーザー名が必要な場合は、このパラメーターを設定してそのユーザー名を定義します。

mid.proxy.password

Web プロキシでパスワードが必要な場合は、このパラメーターを設定してそのパスワードを定義します。

MID サーバーは、DNS/IP アドレスが設定パラメーター **mid.cloud.discovery.proxy.exclusion.list** にリストされているプロキシサーバーをバイパスできます。詳細については、「MID サーバープロパティ」を参照してください。

MID サーバーをデーモンサービスとして実行するには、次のプロパティも必要です。

app_name

現在の MID サーバーの一意の名前を設定します。

app_long_name

MID サーバーの一意の正式名を設定します。

run-as-user

非ルートユーザーとしてサービスを実行するには、ユーザー名を設定します。

タスクの結果

すべての入力が入力されると、MID サーバーは自動的にデーモンサービスとして実行され、サービスが開始されます。

Linux MID サーバーのサイレントインストール

MID サーバーのサイレントインストールでは、事前定義されたパラメーターが使用され、開始後にユーザー入力は必要ありません。一度に複数のマシンでサイレントインストールを使用すると、ネットワークをすばやくセットアップし、すべての MID サーバーのインストール設定を同じにすることができます。

Linux インストーラーでサイレントインストールを実行するには、次のコマンドを実行します。

```
./installer.sh -silent -INSTANCE_URL https://instance_name.service-now.com
 -MUTUAL_AUTH N -MID_USERNAME username -MID_PASSWORD password -USE_PROXY
 N -MID_NAME mid -APP_NAME mid -APP_LONG_NAME ServiceNow_MID_Server_Mid
 -NON_ROOT_USER nonrootuser
```

次のフィールドをコマンドラインから渡すことができます。

INSTANCE_URL

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

インスタンスの URL を入力します。例：https://mycompanyinstance.service-now.com

MUTUAL_AUTH

ベーシック認証の代わりに相互認証を使用するには、この値を Y に設定します。それ以外の場合は、N に設定します。

> **注:**
> **MUTUAL_AUTH** = Y の場合は、証明書へのパスを **CERTIFICATE_PATH** で指定します。

CERTIFICATE_PATH

相互認証が有効になっている場合は、証明書へのパスを指定します。

MID_USERNAME

作成済みの MID サーバーユーザーのユーザー名を入力します。MID サーバーユーザーには、mid_server ロールが必要です。

MID_PASSWORD

ユーザーのパスワードを入力します。

USE_PROXY

MID サーバーがプロキシ経由で通信してインスタンスに接続する場合は、この値を Y に設定します。

> **注:**
> **USE_PROXY** = N の場合、他のプロキシの詳細をスキップします。

PROXY_HOST

プロキシ サーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。ホスト名にはプロトコルを含めません。たとえば、https://proxyserver.domain.com ではなく、proxyserver.domain.com と入力します。

PROXY_PORT

プロキシサーバーが通信に使用するポートを入力します。この値が空白の場合、インストーラーはプロキシサーバーのデフォルトのポート番号を使用します。

PROXY_USERNAME

プロキシサーバーに対するアドミニストレーター権限を持つユーザー名を入力します。

PROXY_PASSWORD

ユーザー名のパスワードを入力します。

MID_NAME

MID サーバー名を入力します。

APP_NAME

サービス名を入力します。現在の MID サーバーの一意の名前にする必要があります。

APP_LONG_NAME

サービスの正式名を入力します。

NON_ROOT_USER

非ルートユーザーとしてサービスを実行するには、ユーザー名を指定します。

プロキシと相互認証を使用する MID サーバーのコマンド例を次に示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
./installer.sh -silent -INSTANCE_URL https://instance_name.service-now.com MUTUAL_AUTH
Y –CERTIFICATE_PATH <path-to-certificate> -USE_PROXY Y -PROXY_HOST <ip>
-PROXY_PORT <port> -PROXY_USERNAME <username> -PROXY_PASSWORD <password>
-MID_NAME proxymid -APP_NAME proxymid -APP_LONG_NAME servicenow_proxy_mid
-NON_ROOT_USER nonrootuser
```

注:
MID サーバーを再構成するには、installer.sh コマンドを再実行します。MID サーバーを再構成すると、古い構成が削除されます。



Linux MID サーバーを非ルートユーザーとして実行

セキュリティを向上させるために、Linux マシンで非ルートユーザーとして MID サーバーを実行します。複数の MID サーバーをサービスとしてインストールして、システムの再起動後にそれらを単独で起動できるようにすることができます。

始める前に
必要なロール：root
このプロセスは、ZIP ファイルを使用して MID サーバーを手動でインストールした場合にのみ適用されます。Linux への MID サーバーのインストール の手順で MID サーバーをインストールした場合、MID サーバーは既に非ルートユーザーとして実行されています。

この手順でサポートされているバージョンは、Linux Red Hat 6 以降、Ubuntu 1404 以降、CentOS 6 以降です。

手順

1. コマンド **bin/mid.sh stop** を使用して、ホスト上で実行されている MID サーバーを停止します。
2. コマンド **bin/mid.sh remove** を使用して、ホスト上の MID サーバーを削除します。
3. mid.shconf_override ファイルを編集します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
#####################################################################
# To put any changes into effect, re-install the service using the commands
# bin/mid.sh stop then bin/mid.sh remove followed by bin/mid.sh install
#####################################################################

# Uncomment the lines below and set some name for the current MID server.
# This allows multiple MID Servers to run as a service on the same host.
#APP_NAME="this_mid_app_name"
#APP_LONG_NAME="this_mid_long_app_name"

# Put a username here to run the service as a non-root user.
# The specified user will be the owner of the entire agent directory.
# If left empty, the owner is unchanged.
RUN_AS_USER=

# Put a group name here that will be the group owner of the entire agent directory.
# If left empty, the group is unchanged.
GROUP_NAME=

# Set a flag to control whether the script will prompt for confirmation before
# changing the owner or group of the agent directory
PROMPT_BEFORE_OWNERSHIP_CHANGE=true
```

4. **APP_NAME=** と **APP_LONG_NAME=** の行を使用して MID サーバーの名前を追加し、サービスとして実行します。
   エラーを防ぐため、各 MID サーバーの **APP_NAME** は一意である必要があります。
5. オプション: 同じホスト上で複数の MID サーバーをサービスとして実行するには、各インスタンスの **APP_NAME** と **APP_LONG_NAME** を追加します。

```
[root@CentOS6 ~]# cat /opt/midservers/mid_centos6_1/bin/mid.shconf_override
APP_NAME="mid_centos6_1"
APP_LONG_NAME="ServiceNow MID Server MID_CENTOS6_1"

[root@CentOS6 ~]# cat /opt/midservers/mid_centos6_2/bin/mid.shconf_override
APP_NAME="mid_centos6_2"
APP_LONG_NAME="ServiceNow MID Server MID_CENTOS6_2"
```

6. 非ルートユーザーの名前を追加し、行 **RUN_AS_USER=** を使用してアカウントを操作します。
7. オプション: **GROUP_NAME=** 行を使用して、エージェントディレクトリ全体を所有するグループの名前を追加します。
8. ファイル権限の変更が適用される前にユーザーに確認を求めるプロンプトを表示するには、行 **PROMPT_BEFORE_OWNERSHIP_CHANGE=** を **true** に設定します。
   ファイル権限の変更は、エージェントフォルダー全体とその中のすべてに再帰的に適用されます。変更には、エージェントフォルダー全体に対する他のユーザーのアクセスのブロック、指定されている場合は所有者を **$RUN_AS_USER** に変更、指定されている場合はグループを **$GROUP_NAME** に変更することが含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

9. コマンド **bin/mid.sh install** を使用して MID サーバーを再インストールします。

> **注:**
>
> エラーを防ぐため、新しいサービスを開始する前に、必ず既存の MID サーバーサービスを停止して削除してください。最初のインストール時に、ルートユーザーは **bin/mid.sh install** を呼び出す必要があります。MID サーバーを再インストールすると、mid.shconf_override の変更が適用されます。これにより、mid.shconf_override で指定された非ルートユーザーは、昇格された権限なしでサービスを開始/停止/再起動できます。

次のタスク

許可リストとファイル権限の強制の管理の詳細については、「Windows MID サーバーのファイル権限の適用」を参照してください。非ルートのアカウントで Linux MID サーバーを実行すると、一部のシステムで PolicyKit に関する問題が発生する可能性があります。詳細については、「PolicyKit issues with Linux MID Servers using non-root accounts (非ルートアカウントを使用して Linux MID サーバーに関する PolicyKit の問題)」を参照してください。

既存の **JRE** を使用するように **Linux MID** サーバーを設定します。

MID サーバーインストーラーに付属する OpenJDK ではなく、使用している MID サーバー用の既存の JRE を使用できます。

始める前に

使用している JRE バージョンがサポートされていることを確認します。詳細については、「MID サーバーのシステム要件」を参照してください。

必要なロール：admin

このタスクについて

独自の JRE を使用することにした場合は、必要に応じてアップグレードする責任があります。JRE の変更に関する詳細な手順と注意については、KB0778272 を参照してください。

手順

1. MID サーバーのインストールディレクトリーにある次のファイルに移動します。
   agent/conf/wrapper-override.conf
2. 使用する既存の Java 実行可能ファイルを指定するには、ファイルに次の行を追加します。
   wrapper.java.command= {*your_java_executable*}

   詳細については、Java サービスラッパープロパティのドキュメント を参照してください。
3. ファイルを保存します。

Linux MID サーバーのアンインストール

MID サーバーはスタンドアロンサービスとして実行されます。MID サーバーを別のホストマシンに再展開したり、複数の MID サーバーを展開したりするときに MID サーバーの一意の名前を変更するなどのタスクに対応するために、スタンドアロン MID Server サービスを削除できます。

始める前に

必要なロール：admin

手順

agent フォルダーで **install.sh** スクリプトを実行してサービスを削除し、RPM/DEB をアンインストールします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
[[centos761810:/opt/servicenow/mid/agent]# ./uninstall.sh
Uninstalling MID Server RPM package : agent-19.itomqcopper.0.268-172.el7.x86_64
Preparing packages...
Running 'mid.sh remove' to uninstall MID server
Detected RHEL or Fedora:
Stopping servicenow_mid_server_silentMid...
Waiting for servicenow_mid_server_silentMid to exit...
Stopped servicenow_mid_server_silentMid.
Removing servicenow_mid_server_silentMid daemon from systemd...
Removed symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/silentMid.service.
agent-19.itomqcopper.0.268-172.el7.x86_64
[centos761810:/opt/servicenow/mid/agent]#
```

タスクの結果
MID サーバーサービスがアンインストールされます。

次のタスク
MID サーバーを検証し、使用できるように準備します。

Windows への MID サーバーのインストール

MID サーバーガイド付き Windows インストールパッケージを使用して MID サーバーをインストールします。パッケージには、環境で実行するように OpenJDK を自動的に構成するインストーラーが含まれています。MID サーバーは、提供されている OpenJDK ではなく既存の JRE を使用できます。MID サーバーをアンインストールして再展開します。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

- ホストコンピュータが MID サーバーのシステム要件 を満たしていることを確認します。
- MID サーバーには、PowerShell の最低バージョン 3.0 が必要であり、PowerShell 5.1 までのバージョンがサポートされています。
- Microsoft アプリケーションエクスペリエンス参照サービスを MID サーバーホストで有効にする必要があります。このサービスが無効になっていると、MID サーバーの自動アップグレードが失敗し、MID サーバーがダウンする可能性があります。アプリケーションエクスペリエンス参照サービスとのマッピングの問題については、KB0597552 を参照してください。

Java 17.0.12 は MID サーバー インストーラーパッケージにバンドルされており、すべての新しい MID サーバーのホストにインストールされます。インストーラーは、Java 17.0.12 を環境で実行するように自動的に構成します。追加の構成は必要ありません。このバージョンは、64 ビット

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

の Windows MID サーバー と Linux MID サーバー の両方をサポートしています。MID サーバーには、JRE バージョン 17.0.10 以上、および推奨されるバージョン 17.0.12 が必要です。17.0.10 より前のバージョンを使用している場合は、暗号化関連の問題が発生する可能性があります。

注:
ServiceNow では、32 ビット MID サーバーの新規インストールやバージョン Rome へのアップグレードはサポートされなくなりました。新しい MID サーバーのインストールは、次のオペレーティングシステムの RPM および MSI インストーラーによってブロックされます。

- CentOS 7
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows 8
- Windows 10

MID サーバーは ZIP ファイルを使用して任意のオペレーティングシステムに手動でインストールできますが、Windows 10 はサポートされていません。サポートされていない MID サーバーが Rome に自動でアップグレードされると、MID サーバーの問題 (ecc_agent_issue) に問題レコードが作成されます。詳細については、「Supported platform changes for MID Server (MID サーバーでサポートされているプラットフォームの変更) [KB0863694]」を参照してください。

テストでは、 MID サーバー が Oracle Java 11バージョン17.0.10で期待どおりに機能することが示されました。JRE を別のバージョンにアップグレードする必要がある場合は、適切なアカウント担当者に連絡してサポートを受けてください。

アップグレードした MID サーバーでは、オペレーティングシステムのバージョンに応じて異なる Java バージョンを使用する可能性があります。

- 以前のバージョンからアップグレードした MID サーバーは、MID Server インストーラーに付属する OpenJDK を使用します。OpenJDK のこのバージョンは、これらの MID サーバーで使用するようにテストされ、認定されます。
- その他のバージョンのオペレーティングシステムでアップグレードされた MID サーバー は、JRE をインストールパッケージで提供されているバージョンに自動的にアップグレードします。

ガイド付きインストールを使用した **Windows** への **MID** サーバーのインストール

MID サーバーガイド付き Windows インストールパッケージを使用して MID サーバーをインストールします。パッケージには、環境で実行するように OpenJDK を自動的に構成するインストーラーが含まれています。

始める前に
必要なロール：admin または mid_server

このタスクについて
MID サーバーのガイド付きネイティブ Windows インストーラーは、提供された設定で MID サーバーを構成します。インストーラーは MID サーバーサービスを作成し、指定されたユーザーに割り当てます。インストーラーは、MID サーバーのインストールフォルダーのファイル権限を設定します。インストーラーでは、プロキシ設定を構成できます。オプションで、インストーラーは MID サーバーを自動的に起動できます。

手順

1. インスタンスで、MID サーバーのインストール.msiファイルを以下からダウンロードします。
   MID サーバー > ダウンロード.
2. MID サーバーをインストールする Windows ホスト マシンにログインします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

3. インストーラー .msi を目的の MID サーバーホストに配置します。
4. アドミニストレーターレベルの権限でインストーラーを開きます。
5. インストーラーを使用して、次の情報を入力します。



フィールド	説明
認証タイプ	基本 ユーザー名とパスワードに基づく認証。 相互 クライアント証明書ベースの認証。相互認証の詳細については、「MID Server 統一キーストア」を参照してください。 **注:** 相互認証を選択すると、MID サーバーのユーザー名とパスワードのフィールドが無効になります。無効なフィールドは **config.xml** に書き込まれません。
ServiceNow インスタンスの URL	次の例のような、インスタンスの完全な URL を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	https://mycompanyinstace.service-now.com
ServiceNow MID サーバーのユーザー名	作成済みの MID サーバーユーザーの名前を入力します。MID サーバーユーザーには、mid_server ロールが必要です。
ServiceNow MID サーバーのパスワード	**[ServiceNow MID** サーバーのユーザー名] のユーザーのパスワードを入力します。
証明書の失効	このチェックボックスは、セキュリティを向上させる目的で、証明書失効ポリシーを有効にする場合にデフォルトでオンになっています。証明書の失効に関する詳細については、「MID サーバー証明書チェックポリシー」を参照してください。 証明書の失効を有効にして接続をテストすると、インストーラーは OCSP ポート 80 が開いているかどうか、および entrust ページにアクセスできるかどうかを確認します。 証明書の失効チェックが原因で接続テストが失敗した場合は、エラーを修正して再テストするか、証明書の失効チェックを無効にする必要があります。正常にインストールするために証明書の失効チェックは必要ありません。
プロキシの使用	MID サーバーがプロキシ経由で通信してインスタンスに接続する場合は、このチェック ボックスをオンにします。 **注:** プロキシサーバーは、インスタンスに接続するために MID サーバー用のベーシック認証を使用する必要があります。 MID サーバーは、DNS/IP アドレスが設定パラメーター **mid.cloud.discovery.proxy.exclusion.list** にリストされているプロキシサーバーをバイパスできます。詳細については、「MID サーバープロパティ」を参照してください。
プロキシホスト	プロキシ サーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。ホスト名にはプロトコルを含めません。たとえば、https://proxyserver.domain.com ではなく、proxyserver.domain.com と入力します。
プロキシのポート	プロキシ サーバーが通信に使用するポートを入力します。このフィールドを空白のままにすると、プロキシ サーバーのデフォルトのポート番号が使用されます。
プロキシのユーザー名	プロキシ サーバーに対するアドミニストレーター権限を持つユーザー名を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
プロキシのパスワード	ユーザー名のパスワードを入力します。

6. [接続のテスト] をクリックして、認証情報とインスタンス情報を検証します。
   エラーが発生した場合は、入力した情報を確認します。
7. [次へ **(Next)**] をクリックします。
8. MID サーバー 名とサービスアカウントパラメーターを設定します (表を参照)。



フィールド	説明
MID サーバー名	MID サーバー名を入力します。 ⚠ 警告: MID サーバー名の先頭を **mid.server** にすることはできません。
サービスアカウント名	MID サーバーサービスの実行に使用されるサービスアカウントのユーザー名。サービスアカウントの作成については、「Create a Windows service account with "Log on as Service" (「サービスとしてログオン」での Windows サービスアカウントの作成) (KB0867669) 」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	[サービスアカウント名 (Service Account Name)] フィールドは、編集可能なドロップダウンメニューです。ドロップダウンから値を選択するか、テキストフィールドに新しい値を入力します。*log on as service* ポリシーのアカウントのみがドロップダウンに表示されます。グループから *log on as service* ポリシーを継承するグループマネージドサービスアカウント (gMSA) は、ドロップダウンに表示されません。ただし、これらのアカウントを使用して、編集可能なドロップダウンにサービスアカウント名を手動で入力することで、MID サーバーサービスをインストールできます。名前は次の 3 つの形式を取ることができます。 **a.** サービスアカウントがコンピューターに対してローカルである場合は、名前だけを指定できます。 例：My_Local_Service_Account **b.** サービスアカウントがコンピューターに対してローカルである場合は、アカウントのドメイン名として「.」を指定できます。 例：.\My_Local_Service_Account **c.** どのアカウントも {ドメイン}\{ユーザー名} の形式を取ることができます。 例：MY-COMPUTER-DOMAIN \My_Domain_Service_Account **[+]** ボタンを選択して、新しいローカルサービスアカウントを追加します。このボタンをクリックすると、3 つのフィールドがある[新規ローカルユーザーを設定 **(Configure New Local User)]** ウィンドウが開きます。 ○ サービスアカウント名：新しいサービスアカウントの名前を入力します。 ○ サービスアカウントパスワード：新しいサービスアカウントのパスワードを入力します。 ○ パスワードを再入力： 新しいサービスアカウントのパスワードを確認します。 グループマネージドサービスアカウント (gMSA) ユーザーが選択されている場合、gMSA ユーザーのパスワードは Active Directory によって管理されるため、[パスワード] フィールドは削除されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: 指定されたサービスアカウント認証情報は、有効なアカウントであることに加えて、次の要件を満たしている必要があります。 ○ ユーザーをローカルシステムまたはアドミニストレーターレベルのアカウント (ローカルアドミン、ドメインアドミンなど) にすることはできません ○ 指定されたサービスアカウントには *log on as service* 権限があります。これは、アカウントがサービスの *log on user* として使用されるために必要です。
サービスアカウントパスワード	MID サーバーサービスの実行に使用されるサービスアカウントのパスワード。
サービス名を手動で設定 (Set Service Name Manually)	MID サーバーのサービス名と表示名を手動で設定する場合は、このチェックボックスをオンにします。 注意：プロキシサーバーは、インスタンスに接続するために MID サーバー用のベーシック認証を使用する必要があります。
MID サービスのラッパー名	必要に応じてこのフィールドを変更します。このフィールドは、MID サーバー名の前に snc_mid_ を付けることで自動的に入力されます。ほとんどの場合、変更する必要はありません。
MID サーバーのラッパーの表示名	必要に応じてこのフィールドを変更します。このフィールドは、MID サーバー名の前に ServiceNow MID Server_ を付けることで自動的に入力されます。ほとんどの場合、変更する必要はありません。

9. [次へ] をクリックし、インストール先のフォルダーを選択します。

   ユーザーは、既存の有効なファイルパスを手動で入力するか、[変更] ボタンを使用して、インストール場所を選択できる参照ページを開くことができます。

10. [次へ] をクリックしてサマリを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



自動翻訳

インストール直後に MID サーバーを起動する場合は、[インストール後に **MID** サーバーを起動 **(Start MID Server after installation)]** を選択します。追加の構成変更を行う場合は、MID サーバーを起動する前に、このボックスをオフのままにします。相互認証を選択すると、MID サーバーのユーザー名とパスワードのフィールドが削除されます。

> **注:**
> MID サーバーの起動に失敗した場合は、名前が重複しているか、複数のサービスが同じ実行可能パスを指していることが原因である可能性があります。これは、以前にインストーラーでインストールされていない MID サーバーがある場合に発生する可能性があります。詳細については、「MID サーバーの起動に失敗する」を参照してください。

11. **[MID** サーバーリストページ] をクリックします。
    インストーラーにより、インスタンスの MID サーバーのリストが開かれます。
12. リストから MID サーバー名を選択します。

> **注:**
> MID サーバーがインスタンスとの接続を確立するまでに数秒かかることがあります。

MID サーバーレコードが表示されます。

13. [関連リンク] から、[検証] をクリックします。
    MID サーバーの [検証済み] が [はい] に変更されます。

次のタスク
MID サーバーをアップグレードするには、手順と要件の「MID サーバーのアップグレード」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ガイド付きインストーラーを使用した **Windows MID** サーバーのアンインストール

MID サーバーのガイド付きネイティブ Windows インストーラーは、MID サーバーのガイド付きアンインストールもサポートしています。

始める前に
必要なロール：admin
ガイド付きネイティブ Windows インストーラーで MID サーバーをインストールした後にアンインストールする方法は 3 つあります。

手順

1. MID サーバーホストで、 コントロールパネル > プログラム > プログラムと機能 > プログラムのアンインストール.
   a. MID サーバーの名前のプログラムをアンインストールします。
2. オプション: または、 設定 > アプリ
   a. MID サーバーの名前のプログラムをアンインストールします。
3. オプション: MID サーバーは、サイレントアンインストールスクリプトを使用してアンインストールすることもできます。
   これは、複数の MID サーバーをアンインストールする場合に便利です。詳細については、「Windows MID サーバーのサイレントインストールとアンインストール」を参照してください。

Windows MID サーバーサービスの認証情報の設定

ホスト マシン上で MID サーバーサービスを管理するには (正常に自動アップグレードを行う機能も含む)、MID サーバーサービスの認証情報が必要です。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
ネイティブインストーラーを使用して MID サーバーをインストールした場合は、この手順を行う必要はありません。ただし、何らかの理由でインストール後にサービスユーザーを変更するには、この手順を使用します。

Windows サービス認証情報は、デバイスの特権レベルを制御します。ユーザーはローカルシステムまたは管理者レベルのアカウント (ローカル管理者、ドメイン管理者など) であってはなりません。指定されたサービスアカウントには、サービスとしてログオンする権利が必要です。これは、アカウントをサービスのユーザーのログオンとして使用するための要件です。

注:

Windows サービスの認証情報は、MID サーバーとインスタンスの間の通信を許可する MID サーバーのユーザー認証情報と同じではありません。両方の認証情報を個別に設定する必要があります。MID サーバーのユーザー認証情報に関する手順については、「MID サーバーユーザーの作成とロールの付与」を参照してください。

手順

1. Windows サービス コンソールを開きます。
2. 各 MID サーバーの `ServiceNow <MID サーバー名称>` サービスをダブルクリックします。
3. [ログオン] タブを選択します。
4. 管理者以外のユーザーを選択し、そのユーザーのパスワードを入力してください。
5. [全般] タブで、[スタートアップの種類] を設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デフォルトでは、このフィールドは [自動] に設定されています。

6. **[OK]** をクリックします。
7. ServiceNow <MID Server name> サービスを再起動し、ServiceNow\<MID Server name>\agent\logs\agent0.log にエラーメッセージがないことを確認します。
MID サーバーが起動しない場合は、ServiceNow のナレッジ記事「Review the agent log for MID Server errors (エージェントログの MID サーバーのエラーのレビュー)」(記事 KB0535148) を参照してください。
8. この MID サーバーが接続されているインスタンスで、次に移動します: **MID** サーバー > サーバー.

   ディスカバリーがインストールされている場合は、または次の場所に移動します。 ディスカバリー > **MID** サーバー. このインスタンスに接続されているすべての MID サーバーが表示されます。
9. インストールした MID サーバーのステータスが [稼働] であることを確認します。

Windows MID サーバーのサイレントインストールとアンインストール

MID サーバーのサイレントインストールでは、事前定義されたパラメーターが使用され、開始後にユーザー入力は必要ありません。一度に複数のマシンでサイレントインストールを使用すると、ネットワークをすばやくセットアップし、すべての MID サーバーのインストール設定を同じにすることができます。

MID サーバーのサイレントインストール

> **注:**
> すべてのサイレントインストール/アンインストールコマンドは、アドミニストレーターレベルの権限で実行する必要があります。

Windows システムに MID サーバーをサイレントインストールするには、ナレッジベース記事「Windows MID サーバーのサイレントインストールとアンインストール」に添付されているスクリプトをダウンロードします。ターゲットの MID サーバーホストマシンにファイルを配置し、コマンドプロンプトから次のコマンドを実行します。また、powershell から直接スクリプトを実行することもできます。

```
powershell -command ".\SilentInstall.ps1 -<parameter_name1> '<value for parameter1>'
 -<parameter_name2> '<value for parameter2>' etc…"
```

このスクリプトは、次の必須パラメーターをチェックします。

- *MSI_FILE_NAME*：インストールに使用される MSI ファイルの名前。
- *INSTALL_LOCATION* ：MID サーバーをインストールする場所。
- *INSTANCE_URL*：MID サーバーが接続するターゲットの ServiceNow インスタンス。
- *MID_USERNAME*：インスタンスアカウント名。
- *MID_PASSWORD*：インスタンスアカウントパスワード。
- *MID_NAME*：MID サーバーの名前。
- *SERVICE_ACCOUNT_NAME*：サービスアカウントの名前。
- *SERVICE_ACCOUNT_PASSWORD*：サービスアカウントのパスワード。

次のパラメーターはオプションです。

- *LOG_NAME*：ログ記録を有効にし、このパラメーターで指定されたファイルにログを格納します。
- *START_MID*：インストールの完了後に MID サーバーが自動的に起動するように設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- *USE_PROXY*：プロキシの使用を有効にします。このコマンドを選択する場合は、次のパラメーターが必須になります。
  - *PROXY_HOST*：プロキシホストの名前。
  - *PROXY_PORT*：プロキシのポート番号。
  - *PROXY_USERNAME*：プロキシのユーザー名。ユーザー名がない場合は、「 ''」と入力します。
  - *PROXY_PASSWORD*：プロキシのパスワード。パスワードがない場合は、「 ''」と入力します。
- *MANUAL_SERVICE_NAME*：サービス名。このコマンドを選択する場合は、次のパラメーターが必須になります。
  - *SERVICE_NAME*：サービス名。
  - *SERVICE_DISPLAY_NAME*：サービス表示名。
- *MUTUAL_AUTH*：相互認証を有効にします。このスイッチを有効にすると、*MID_USERNAME* と *MID_PASSWORD* は不要になります。詳細については、「MID Server 統一キーストア」を参照してください。

注:
パラメーター *START_MID*、*USE_PROXY*、*MUTUAL_AUTH*、*MANUAL_SERVICE_NAME* はスイッチです。**-<switch_param_name>** の形式を使用し、この後に値は指定しません。

スクリプトを実行した後、MID サーバーのファイル、サービス、および [プログラムと機能] のエントリがインストールされていることを確認します。ログ記録を有効にした場合は、*LOG_NAME* パラメーターで指定されたファイルのログ情報を確認します。

MID サーバーサイレントインストールコマンドの例：

```
powershell -command ".\SilentInstall.ps1 -MSI_FILE_NAME 'MID-Installer.msi'
 -INSTALL_LOCATION 'C:\Users\Administrator' -INSTANCE_URL
 'https://my-instance-name.service-now.com' -MID_USERNAME 'mid_server'
 -MID_PASSWORD 'mid_password' -MID_NAME 'Silent_Install_MID'
 -SERVICE_ACCOUNT_NAME 'DOMAIN\My_Service_Account'
 -SERVICE_ACCOUNT_PASSWORD 'Service_Account_Password' -LOG_NAME
 'Silent_Install_Log.txt'"
```

START_MID スイッチを使用するコマンドの例：

```
powershell -command ".\SilentInstall.ps1 -MSI_FILE_NAME 'MID-Installer-Wix.msi'
 -INSTALL_LOCATION 'C:\Users\Administrator' -INSTANCE_URL
 'https://my-instance-name.service-now.com' -MID_USERNAME
 'DOMAIN\My_Service_Account' -MID_PASSWORD 'mid_password' -MID_NAME
 'Silent_Install_MID' -SERVICE_ACCOUNT_NAME 'DOMAIN\My_Service_Account'
 -SERVICE_ACCOUNT_PASSWORD 'Service_Account_Password' -LOG_NAME
 'Silent_Install_Log.txt' -START_MID"
```

MID サーバーのサイレントアンインストール

Windows システムに MID サーバーをサイレントアンインストールするには、ナレッジベース記事「 Windows MID サーバーのサイレントインストールとアンインストール 」に添付されているスクリプトをダウンロードします。次に、コマンドプロンプトを使用してスクリプトを実行します。また、powershell から直接スクリプトを実行することもできます。

```
powershell -command ".\SilentUninstall.ps1 -MID_NAME '<MID_NAME の値>' -LOG_NAME
 '<LOG_NAME の値>'"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクリプトには、必須のパラメーター *MID_NAME* が含まれている必要があります。これがアンインストールする MID サーバーの名前です。

オプションのパラメーター *LOG_NAME* によって、アンインストールのログ記録が有効になり、このパラメーターで指定されたファイルにログが格納されます。

スクリプトを実行した後、MID サーバーのファイル、サービス、および [プログラムと機能] のエントリがアンインストールされていることを確認します。ログ記録を有効にした場合は、*LOG_NAME* パラメーターで指定されたファイルのログ情報を確認します。

MID サーバーサイレントアンインストールコマンドの例：

```
powershell -command ".\SilentUninstall.ps1 -MID_NAME 'silent_install_cmd' -LOG_NAME
    'uninstall.txt'"
```

Windows への MID サーバーの手動インストール

ZIP ファイルインストールパッケージを使用して MID サーバーをインストールし、アクティブであることを確認します。

始める前に
必要なロール：admin または mid_server

このタスクについて
インストールに関するビデオを表示するには、次のリンクをクリックしてください。 Linux での MID サーバーのインストール

MID サーバーをアドミン以外のアカウントを使用して実行するように構成できます。admin 以外のアカウントをファイル権限の適用と組み合わせて使用すると、MID サーバーファイルへのアクセスを制限することでセキュリティを向上させることができます。sadmin 以外のアカウントで MID サーバーを実行することを選択した場合、他のアプリケーションの動作を変更する制限があります。次の動作変更が発生する可能性があります。

- MID サーバーアカウントには、ディスカバリースケジュールを実行するための適切な認証情報が必要です。認証情報が不十分な場合、MID サーバーはユーザーアカウントの権限にフォールバックします。アドミン以外のユーザーアカウントには、ディスカバリーターゲットへのアクセスに必要な権限がない可能性があります。
- 拡張アプリケーション依存関係マッピング (ADME) およびファイルベースのディスカバリー (FBD) は、デフォルトでは機能しない場合があります。この問題を修正するには、admin 以外のユーザーに admin 共有フォルダーの読み取り/書き込み権限を付与する必要があります。

手順

1. MID サーバーをインストールする Windows ホスト マシンにログインします。
2. ServiceNow\MID Server1 などの、ドライブの最上位にある MID サーバー用のフォルダーを作成します。
3. 新しいフォルダーに MID アーカイブ ファイルをダウンロードします。
4. アーカイブを右クリックして、[すべて展開] を選択します。
5. ファイルの展開時に作成された service-now\<*mid server name*>\agent フォルダーに移動します。
6. MID サーバーを手動で設定するには、ワードパッドなどのテキスト エディターを使用して config.xml ファイルを編集します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. 要素 *<parameter name="url" value="https://YOUR_INSTANCE.service-now.com" />* を検索し、インスタンスの URL に値を変更します。

b. mid.instance.username パラメーターと mid.instance.password パラメーターに、MID ユーザーの認証情報を入力します。
デフォルトでは、MID サーバーは SOAP メッセージ用のベーシック認証を使用します。パスワード値も、暗号化された認証です。

c. オプション: *<parameter name="name" value="YOUR_MIDSERVER_NAME_GOES_HERE" />* 要素を検索し、MID サーバー名の値を変更します。

d. オプション: プロキシ サーバーの接続情報を入力します。
プロキシ構成情報から適切なコメント タグを削除します。

Example
たとえば、次のパラメーターを設定できます。

- *mid.proxy.use_proxy*
- *mid.proxy.host*
- *mid.proxy.port*
- *mid.proxy.username*
- *mid.proxy.password*

7. オプション: admin 以外のユーザーとして MID サーバーをインストールする場合は、次の手順を実行します。

a. .\conf\wrapper-override.conf ファイルを編集します。

b. [wrapper.ntservice.account] プロパティをコメント解除し、[Service Account Name] を指定します。

c. wrapper.ntservice.password.prompt をコメント解除するか、wrapper.ntservice.password をコメント解除してパスワードを指定します。
wrapper.ntservice.password.prompt を有効にすると、サービスのインストール時にパスワードの入力を求められます。wrapper.ntservice.password を有効にすると、パスワードがすぐに設定されますが、安全性は低下します。

d. wrapper.ntservice.permissions.1.accountのコメントを解除し、サービスアカウント名を指定します。

e. wrapper.ntservice.permissions.1.allowのコメントを解除しますが、編集はしないでください。

f. wrapper.name のコメントを解除して目的のサービス名を指定し、wrapper.displayname のコメントを解除して目的の表示名を指定します。
wrapper.name はホスト上で一意である必要があり、他のサービスは同じ名前を共有できません。

8. start.bat を実行して MID サーバーを起動します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[wrapper.ntservice.password.prompt] がステップ 7c で設定されている場合は、プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。パスワードがない場合は、パスワードを入力せずに続行します。

9. インスタンスの [関連リンク] で、[検証] を選択します。
MID サーバーの [検証済み] が [はい] に変更されます。

手動インストール後、Windows **MID** サーバーをアンインストールする

MID サーバーはスタンドアロンサービスとして実行されます。MID サーバーを別のホストマシンに再展開したり、複数の MID サーバーを展開したりするときに MID サーバーの一意の名前を変更するなどのタスクに対応するために、スタンドアロン MID Server サービスを削除できます。

始める前に
必要なロール：admin

この手順は、ZIP ファイルを使用して MID サーバーをインストールするユーザーのみを対象としています。

手順

1. 次のいずれかの手順を実行して、実行中の MID サーバーサービスを停止します。
   - **Windows** コマンドライン：MID サーバーホーム (agent) ディレクトリーから、stop.bat を実行します。
   - **Windows** サービスコンソール：Windows サービスコンソールから、**[ServiceNow]** *[MID サーバー名]* を右クリックし、[停止] を選択します。
2. コマンドプロンプトから、MID サーバーのインストールディレクトリーにある \agent\bin ディレクトリーに移動し、UninstallMID-NT.bat ファイルをダブルクリックします。

次のタスク
MID サーバーを検証し、使用できるように準備します。

既存の **JRE** を使用するように、Windows の **MID** サーバーを設定します。

MID サーバーインストーラーに付属する OpenJDK ではなく、使用している MID サーバー用の既存の JRE を使用できます。

始める前に
使用している JRE バージョンがサポートされていることを確認します。詳細については、「MID サーバーのシステム要件」を参照してください。

必要なロール：admin

このタスクについて
独自の JRE を使用することにした場合は、必要に応じてアップグレードする責任があります。JRE の変更に関する詳細な手順と注意については、KB0778272 を参照してください。

手順

1. MID サーバーのインストールディレクトリーにある次のファイルに移動します。
agent/conf/wrapper-override.conf
2. 使用する既存の Java 実行可能ファイルを指定するには、ファイルに次の行を追加します。
wrapper.java.command= {*your_java_executable*}

   詳細については、Java サービスラッパープロパティのドキュメント を参照してください。

3. ファイルを保存します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

MID サーバーの検証

MID サーバーがインストールされた後は、手動で MID サーバーを検証して、自動化タスクを実行できるようにする必要があります。侵害されていると思われる MID サーバーを無効にして、インスタンス内の自動化認証情報へのアクセスや、送信 ECC プローブの実行を防ぐことができます。

始める前に
必要なロール：agent_admin、admin



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

MID サーバーのバージョンがインスタンスと互換性があることを確認します。

このタスクについて
妥当性確認によって、自動化認証情報へのアクセスが、信頼された MID サーバーのみに限定されます。

MID サーバーを検証するときは、使用できる機能、それを使用するアプリケーション、探索できる IP 範囲を指定します。機能、アプリケーション、または IP 範囲がまだ設定されていない MID サーバーを検証するときは、初期選択基準を設定するように求められます。MID サーバーを実際に検証するために初期選択基準を設定する必要はありません。機能、アプリケーション、および IP 範囲の詳細については、「MID サーバーの選択」を参照してください。

> **注:**
> アップグレードすると、インスタンスで既に設定されている MID サーバーが自動的に検証されます。これにより、MID サーバーが実行している可能性がある自動化タスクが中断されなくなります。詳細については、「MID サーバーのアップグレード」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > **MID** サーバー > サーバー.
2. MID サーバーのリストから新しい MID サーバーを開きます。
3. [関連リンク] で、[検証] をクリックします。
   [サポートされているアプリケーション]、[IP 範囲]、または [機能] の関連リストにレコードがない場合は、[初期選択基準の設定] ウィンドウが表示されます。
4. [初期選択基準の設定] ウィンドウで、スイッチを使用してこの MID サーバー用の選択基準を有効または無効にします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [すべての機能を許可]：オーケストレーションとイベント管理のすべての機能に、この MID サーバーの使用を許可します。

  > **注:**
  > 以前のリリースの機能を使用していたサービスマッピングとイベント管理のアラートアグリゲーションと RCA は、MID サーバー選択用のアプリケーションに依存しています。

- [すべてのアプリケーションを許可]：MID サーバーを使用するすべてのアプリケーションに、この MID サーバーの使用を許可します。
- [すべての **IP** 範囲を許可]：この MID サーバーに対してすべての IP 範囲を有効にして、任意の IP アドレスを対象にできるようにします。

初期選択基準の設定



[キャンセル] をクリックすると、妥当性確認は続行されますが、機能、アプリケーション、または IP 範囲は追加されません。

5. **[OK]** をクリックします。

   ダッシュボードの [検証済み] フィールドは [検証中] に設定され、妥当性確認が完了すると [はい] に設定されます。

6. MID サーバーを無効にするには、セキュリティ上の問題があると思われる MID サーバーのレコードを開きます。
7. [関連リンク] で、[無効化] をクリックします。
   MID サーバーを無効にすると、メモリがクリアされて再起動されます。MID サーバーは再起動時に新しいキーペアを生成します。

次のタスク

ネットワーク接続をテストして、MID サーバーが自動的にアップグレードできることを確認します。

関連情報

MID サーバーのリキー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

MID サーバーの接続性のテスト

MID サーバーホストがインスタンスと通信できることを確認します。ファイアウォールとの競合、アクセス制御リスト、ルーティングエラーなど、ネットワーク接続に関する問題を解決します。自動アップグレードには正常な通信が必要です。

始める前に

必要なロール：admin



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

このタスクについて

MID サーバーをホストしているコンピューターは、自動的にアップグレードするために、次のいずれかの URL にアクセスできる必要があります。

- HTTPS：デフォルト HTTPS ポート（443）で https://install.service-now.com
- HTTP：デフォルト HTTPS ポート（80）で http://install.service-now.com

手順

1. PING を使用して、ネットワーク上のホストとの接続性をテストします (ping<host IP>)。
2. ping の応答が返されない場合は、TRACEROUTE を使用して、トラフィックが停止した可能性のある場所を確認します (traceroute<host>)。
3. TELNET を使用して、いずれかの TCP ポートに接続します (telnet<host> <port>)。
4. SNMP スキャン ツールを使用して、潜在的なネットワーク デバイスの応答性を判断します。
5. ネットワーク接続性に関連するよくある問題を解決します。
   - ルーティング：MID サーバーホストが、検出しようとしている IP 範囲にネットワーク アクセスできることを確認します。
   - ファイアウォール：データセンターなどの大規模な環境を保護する物理ファイアウォールへのアクセスを確認します。個々のコンピューターを保護する論理ファイアウォールへのアクセスを確認します。MID サーバーの通信はファイアウォール内で開始されるため、特別なファイアウォール ルールや VPN は必要ありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- アクセス制御リスト (ACL)：ACL に、特定のターゲットとの通信を可能にする SNMP ネットワーク デバイスの IP アドレスベースのリストが含まれていることを確認します。
- トポロジーをより深く理解するために、すべての問題をネットワーク チームと解決します。必要に応じて、追加の MID サーバーを展開して、ネットワークのセキュリティ確保に役立てます。既存の MID サーバーホストからネットワーク コンポーネントへのアクセスを設定します。

6. MID サーバーサービスがホスト上で実行されていることを確認します。
   - *Windows*：Windows サービス コンソールで、**[ServiceNow [MID Server name]]** を探して、各 MID サーバーが [開始ステータス] 値を持つことを確認します。
   - *Linux*：/servicenow/ MID サーバー名]/agent フォルダーに agent0.log.0.lck が表示されることを確認します。
7. 各 MID サーバーの再起動後、agent0.log.0 を開いてすべてのエラーメッセージに対処します。
8. ServiceNowインスタンスから、 **MID** サーバー > サーバー.
9. インスタンスに接続されているすべての MID サーバーがリストされていることをレビューして確認します。
10. MID サーバーの [ステータス] が [稼働] になっていることを確認します。

次のタスク

これで、単一の MID サーバーのインストールは終了です。必要に応じて、引き続きネットワーク内の単一のホストから複数の MID サーバーを展開します。それ以外の場合は、MID サーバーの構成を開始します。

単一のシステムへの複数の **MID** サーバーのインストール

同じホストコンピューターに複数の MID サーバーをインストールできます。複数の MID サーバーは、負荷分散で相互にサポートしたり、ドメインセパレーションを使用したりすることができます。必要な MID サーバーの数は、ネットワークポリシー、セキュリティ制限、ホストコンピューターの信頼性などの要因によって決まります。

始める前に

必要なロール：admin、mid_server



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
Linux か Windows ホスト、または仮想マシンに複数の MID サーバーをインストールできます。複数の MID サーバーをインストールする場合は、ネットワーク構成に応じて別の設定手順が必要になる場合があります。

重要:
Linux ホストには、1 つの MID サーバーサービスだけをデーモンとしてインストールできません。これは、Tanuki ラッパーサービスの制限事項です。

手順

1. 複数の MID サーバーをインストールするホスト システムまたは仮想マシンにログインします。
2. ドライブの最上位に各 MID サーバー用のディレクトリーを作成します。

   各 MID サーバー用に一意でわかりやすい名前で作成するようにします (MIDServer_SMS_Int や MIDServer_Disc1 など)。
3. ダウンロードした MID サーバーのアーカイブ ファイルを各 MID サーバーのディレクトリーに展開します。
   展開が完了すると、各 MID サーバーのディレクトリーパスは次のようになります：ServiceNow<MID Server name>\agent。
4. 各 MID サーバーについて、ホストのオペレーティング システムに適したインストーラーを実行します。

   MID サーバーのインストーラー

オペレーティングシステム	インストーラー パス
Windows	/agent/start.bat
Linux	/agent/installer.sh

5. インストーラーを使用して、次の情報を入力します。
   - インスタンスへの URL
   - MID サーバーを実行するためのユーザー認証情報
   - プロキシ サーバー接続の詳細
   - MID サーバー名
   - MID サーバーサービスのラッパー名と表示名 (Windows システムのみ)

   注:
   MID サーバーユーザーには、mid_server ロールが必要です。
6. インストーラーから、**[MID** サーバーの起動] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



ローカル ホストで MID サーバーが起動されます。

7. **[MID** サーバーリストページ] をクリックします。
   インストーラーにより、インスタンスの MID サーバーのリストが開かれます。
8. リストから MID サーバー名を選択します。

   注:
   MID サーバーがインスタンスとの接続を確立するまでに数秒かかることがあります。

   MID サーバーレコードが表示されます。
9. [関連リンク] から、[検証] をクリックします。
   MID サーバーの [検証済み] が [はい] に変更されます。

次のタスク

すべての MID サーバーのインストール手順が完了しました。MID サーバーの構成に進みます。

複数の **MID** サーバーの展開

MID サーバーの使用方法 (外部統合、ディスカバリー、サービスマッピング、オーケストレーション) と MID サーバーにかかる負荷によっては、ネットワーク内に複数の MID サーバーを展開する必要性が生じる場合があります。

ServiceNow と統合する外部アプリケーションをサポートするためにネットワークに必要となる MID サーバーの数を決定する要因には、次のものが含まれます。

- ネットワーク内のセキュリティ上の制約
- ネットワーク ポリシー

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- ServiceNow と統合の間のトラフィック量
- MID サーバーマシンの信頼性

ネットワーク ポリシーとセキュリティ

ネットワークのセキュリティ ポリシー (ネットワーク セグメント間のファイアウォールなど) により、インスタンスと統合のデータ ソース (JDBC や LDAP など) の間で直接通信ができない場合があります。インスタンスのデータを取得するために、データ ソースとインスタンスの両方にアクセスできる MID サーバーをインストールすることができます。

次のネットワーク ポリシーによって、複数の MID サーバーを環境にインストールする必要があるかどうかが決まることがあります。

- アクセス制御リスト **(ACL)**：セキュリティ ポリシーで ACL を使用してネットワーク デバイス (スイッチやルーターなど) へのアクセスを制御する場合は、既に ACL にあるネットワーク内のマシンに 1 つ以上の MID サーバーをインストールする必要がある場合があります。
- **DMZ**：ネットワーク ポリシーにより、DMZ に 1 つ以上の MID サーバーをインストールして、そこにあるデバイスをプローブする必要がある場合があります。これは、内部ファイアウォールで開かれるポートを厳密に制限するネットワークでは一般的です。
- プローブ タイプ：異なるオペレーティング システムのプローブを実行している場合は、ネットワーク ポリシーにより、プローブのタイプごとに個別の MID サーバーが必要になる場合があります (Windows WMI のプローブ用に 1 つの MID サーバー、UNIX での SSH のプローブ用に別の MID サーバーなど)。

負荷分散

ディスカバリー が何千もの構成アイテムに関する情報を迅速に収集する必要があるときのように、キャパシティが問題となる場合に複数の MID サーバーを展開します。大規模な環境では、特定のトランザクションのロード バランサーとして複数の MID サーバーを展開する必要がある場合があります。たとえば、JDBC データ転送が MID サーバーのリソースを使い果たし、他の要求に応答できなくなることがあります。次の統合間の操作では、ビジーなネットワークで別個の MID サーバーが必要となる場合があります。

- ファイルのエクスポート
- スクリプトの実行
- JDBC データ ソース
- ファイルの読み込み

高可用性モデル

あらゆるタイプの予定されている機能停止や過負荷のプロセスに起因する機能停止が発生する可能性のあるマシンに、重要な統合のための MID サーバーをインストールすることは避けます。必要な場合は、高い信頼性を得るためにこのような MID サーバーを専用のマシンに展開することを検討してください。

注:
ServiceNow ディスカバリー またはオーケストレーション用にプロビジョニングされた MID サーバーでは外部アプリケーションと統合しないでください。

広域ネットワーク **(WAN)**

WAN での MID サーバーの展開場所を決定するときは、ローカル エリア ネットワーク間で利用可能な帯域幅を考慮します。ほとんどの場合、低速な WAN 接続を介してデバイスをプローブする必要がある MID サーバーを展開するのではなく、各 LAN に MID サーバーをインストールしてデバ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

イスをローカルにプローブします。このタイプの展開の代替方法には、高速インターネット接続を利用する VPN 接続を介して他の LAN をプローブする MID サーバーをインストールする方法があります。WAN 接続の帯域幅がインターネット接続の帯域幅と同等の場合は、WAN 接続を介して MID サーバーのプローブを実行してもパフォーマンスに影響はありません。

ドメインセパレーション

ドメインセパレーションが有効になっていて、ドメインが階層を形成するように構成されている展開では、MID サーバーを最も低いドメイン レベルに配置します。

ドメインセパレーションを使用した **MID** サーバーの展開



MID サーバーガイド付きセットアップを使用する

MID サーバーガイド付きセットアップは、適切なユーザーアカウントで MID サーバーをインストールし、MID サーバーを検証するのに役立つ一連のタスクを提供します。MID サーバーを初めてセットアップする場合、これは MID サーバーをすぐに立ち上げて環境内で実行するための良い方法です。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

このタスクについて
完全に適格な MID サーバーを作成する一連の構成アクティビティをガイドします。各画面の進捗状況インジケーターでは、各タスクの進捗状況を監視できます。
各構成アクティビティには、以下のリソースが用意されています。

- コンテキスト埋め込みヘルプ。
- ServiceNow 製品ドキュメントサイトの包括的なドキュメントへのリンク。

重要:
他の IT Operations Management (ITOM) ガイド付きセットアップを起動する前に、MID サーバー構成を完了する必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > ガイド付きセットアップ > **ITOM** ガイド付きセットアップ.
   IT Operations Management (ITOM) ガイド付きセットアップのようこそ画面が表示されます。
2. 次のいずれかのアクションを実行します。
   - MID サーバーのインストールおよび構成タスクがどれも完了していない場合は、[はじめに] をクリックします。
   - MID サーバーのインストールおよび構成タスクのいずれかを完了した場合は、[続行] をクリックしてタスクリストに戻ります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- カテゴリ画面の左側にある進行状況バーの [MID サーバー] アイコンを選択すると、いつでも [MID Server] カテゴリペインが表示されます。

進捗状況バーから **MID** サーバーガイド付きセットアップを続行



3. [続行] をクリックします。
IT Operations Management (ITOM) ガイド付きセットアップのカテゴリ画面が表示されます。MID サーバータスクを開始するためのコントロールは、リストの一番上にあります。MID サーバーに依存する他のアプリケーションをセットアップする前に、これらのタスクを完了する必要があります。



自動翻訳

4. [MID サーバー] ペインで、[はじめに] をクリックします。
MID サーバーのタスクリストが表示され、各タスクの説明が示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



5. [構成] をクリックして MID サーバーユーザーを作成し、画面の右側に表示されるヘルプペインの指示に従います。

> **重要:**
> ガイド付きセットアップを開始する前に MID サーバーを手動で構成した場合は、その情報から選択してそれぞれの特定のタスクを完了します。

6. MID サーバーユーザーの要求された情報を入力したら、[送信] をクリックし、ヘルプペインの下部にある [完了としてマーク **(Mark as Complete)]** をクリックします。
ビューがタスクリストに戻ります。カテゴリの円形の循環進捗インジケーターは、MID サーバー構成の 33 % が完了したことを示しています。画面の左側にある進捗インジケーターには、すべての IT Operations Management (ITOM) タスクの完了率が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



7. 次のタスク **[MID** をダウンロードおよびインストール] で [構成] をクリックします。

Java 17.0.12 は MID サーバー インストーラーパッケージにバンドルされており、すべての新しい MID サーバーのホストにインストールされます。インストーラーは、Java 17.0.12 を環境で実行するように自動的に構成します。追加の構成は必要ありません。このバージョンは、64 ビットの Windows MID サーバー と Linux MID サーバー の両方をサポートしています。MID サーバーには、JRE バージョン 17.0.10 以上、および推奨されるバージョン 17.0.12 が必要です。17.0.10 より前のバージョンを使用している場合は、暗号化関連の問題が発生する可能性があります。

8. 新しい MID サーバーを検証します。

次のタスク
必要に応じて、ネットワーク内の単一のホストから複数の MID サーバーを展開します。それ以外の場合は、MID サーバーの構成に進みます。

MID サーバーの構成

MID サーバーをインストールして検証した後、十分なシステムリソースを利用でき、適切なターゲットをプローブして、想定どおりにインスタンスと通信することを確認します。MID サーバーの選択基準を構成し、フェイルオーバー保護用のクラスターを作成し、データを保護するために異なるドメインに MID サーバーをセットアップします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

これらの構成手順の一部は、MID サーバーリファレンスホームページにあるデータを利用しています。MID サーバーの動作を微調整するために必要なパラメーター、プロパティ、および特権コマンドへのリンクについては、そのページを参照してください。コントロールは、個々のまたは環境内のすべての MID サーバーに適用できます。構成の変更後は、変更を有効にするために、MID サーバーを必ず再起動してください。

MID サーバーの選択

MID サーバーは、アプリケーション、IP アドレスまたは IP 範囲、および機能の 3 つの基準に基づいて使用対象として選択されます。指定の MID サーバーに特定のアプリケーション (ディスカバリーまたはオーケストレーション) を指定できます。MID サーバーが動作可能な IP アドレスまたは IP 範囲を指定できます。一部のアプリケーションには特定の機能が必要であるため、当該機能を備えた MID サーバーに限定されます。

MID サーバーの選択

インスタンスが、アプリケーション、IP アドレス範囲、ネットワーク機能、または動作のいずれによって MID サーバーを選択するかを構成します。

MID サーバーの機能

IP アドレス範囲内の MID サーバーの特定の機能を定義する機能を作成します。

MID サーバーの IP 範囲の自動割り当て

認定された MID サーバーをサブネットの IP アドレス範囲によってサブネットに自動的に割り当てるようにシステムを設定します。

IP アドレスから DNS 名へマッピングする

MID サーバーが定義された IP 範囲内のリソースを管理する場合、ホストサーバーの DNS 名を IP アドレスにマッピングします。

MID サーバーを WinRM の信頼できるホストとして構成する

WinRM の一部であるサーバーを、ディスカバリーまたはサービスマッピングが検出のために使用するすべての MID サーバー上の信頼できるホストとして追加します。

Windows MID サーバーのファイル権限の適用

セキュリティを強化するために、Windows MID サーバーでは Windows ファイルの権限制限が適用されます。これにより、アクセス権がロールに必要な最小限のものに制限されるため、侵害されたアカウントからのファイルへの不正アクセスを防止できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

MID サーバークラスター

MID サーバーは、負荷分散とフェイルオーバー保護の形で相互にサポートを提供する MID サーバーのグループです。クラスターの一部である MID サーバーに送信された作業は、そのクラスター内のすべての MID サーバー間で自動的に負荷が分散されます。フェイルオーバー クラスター内の MID サーバーには、それぞれ障害の発生時に次に使用する MID サーバーを決定するためにプラットフォームが使用する構成済みの順序があります。

MID サーバークラスターの作成

負荷分散とフェイルオーバー保護のために MID サーバークラスターを作成します。

スレッドの使用を設定

ハードウェア機能とホスト上で実行されている競合するアプリケーションに基づいて、MID サーバーが目的の MID サーバー速度のために使用するスレッドの数を設定します。

ドメインセパレーション

ドメインセパレーションは、アクセス可能なレコードに基づいて MID サーバーを分離します。MID サーバーの config.xml ファイルで構成された認証情報は、MID サーバーによって読み込み、更新、または作成できるレコードを決定します。同じドメインの MID サーバーのみが使用できる、MID サーバーポリシーレコードを指定できます。

MID サーバーのドメインセパレーション

異なるドメインに MID サーバーを設定して、MID サーバーがアクセスできるレコードと認証情報を制限します。

JAR ファイルを MID サーバーと同期させる

JAR ファイルをインスタンスにアップロードし、そのインスタンスに接続されているすべての MID サーバーに同期します。JAR ファイル同期を使用して、同じドメインの MID サーバーのみが使用できるポリシーを作成します。

認証情報なしのディスカバリーに使用される MID サーバー

認証情報なしのディスカバリー に使用される MID サーバーには、ターゲットコンピューターでネットワークマッパー (Nmap) コマンドを実行するための特別な構成が必要です。

MID サーバーで Nmap をインストールおよびアンインストールする

Windows ホストで実行されている各 MID サーバーに Nmap をインストールする必要があります。適切な機能があれば、これらの MID サーバーは、通常の認証が失敗したときに、ネットワーク内の CI に関する基本的な情報を検出できます。

MID サーバーの拡張

vCenter イベントコレクター

vCenter イベントコレクターは、vCenter 関連のイベントをリッスンし、それに応じて CMDB を更新します。 イベントコレクタを使用すると、ディスカバリーによって検出された更新に加えて、仮想マシン (VM) の変更で CMDB を更新できます。VM の変更は、イベントとして vCenter サーバーから vCenter イベントコレクターに送信されます。イベントが受信されると、それに応じて CMDB が更新されます。vCenter 完全ディスカバリーは再実行する必要はありません。電源オンイベントや電源オフイベントなど一部のイベントでは、ディスカバリーをまったく再実行する必要はありません。ほとんどのイベントでは、ディスカバリーは必要な vCenter リソースに対してのみ実行されます。

SNMP トラップコレクター拡張

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SNMP トラップコレクターは、ネットワーク上のデバイスからの SNMP トラップをリッスンする MID サーバー拡張です。 トラップを受信すると、MID サーバーは、そのトラップを Event Management によってイベントとしてさらに処理するために、インスタンスに送信します。イベント管理がアクティブでない場合、トラップは処理されず、インスタンスによって破棄されます。

MID サーバーの選択

MID サーバーの選択は、アプリケーション、IP アドレス範囲、ネットワーク機能、または動作によって設定できます。特定の MID サーバーを特定のタスクにアサインすることも、MID サーバーを自動的に選択することもできます。MID サーバーでは、ドメインセパレーションを使用して検出とイベント管理の範囲を制限できます。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

ほとんどのアプリケーションで使用される MID セレクターには、MID サーバーを選択するための 3 つのモードがあります。

- **MID** サーバーの自動選択：MID サーバーがクラスターのメンバーであるかどうかに関係なく、MID サーバーの基準に基づいて MID サーバーから選択します。
- 特定の **MID** サーバーの使用：別の MID サーバーへの自動再アサインはサポートされていません。
- 特定の **MID** サーバークラスターの使用：別の MID サーバーへの自動再アサインでは、指定されたクラスターのメンバーからのみ選択されます。

エージェントクライアントコレクターについては、「Automatic MID Server selection」を参照してください 。

MID サーバーの基準

MID サーバーは、アプリケーションがどの MID サーバーを使用するかを決定するために役立つ、次のタイプの基準を提供します。

- アプリケーション：MID サーバーで指定したアプリケーション。特定の MID サーバーに対して次のアプリケーションを指定できます。
  - ディスカバリー
  - オーケストレーション
  - サービスマッピング
  - イベント管理

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- オペレーショナルインテリジェンス
- クラウド管理

[すべて] のアプリケーション オプションも利用できます。デフォルトでは、このオプションにはすべてのアプリケーションが含まれています。[すべて] の指定にどのアプリケーションが含まれるかを設定できます。

- **IP** アドレスまたは範囲：MID サーバーの動作が許可される IP アドレスまたは IP 範囲。IP アドレスまたは IP 範囲を、(ディスカバリースケジュールやオーケストレーション アクティビティなどの) アプリケーションで MID サーバーに指定できます。アプリケーションで設定された IP が IP アドレスと一致する場合、または MID サーバーで設定された許容 IP 範囲内の場合に一致が可能となり、その MID サーバーがこの基準を満たします。インスタンスが利用可能な MID サーバーに IP 範囲 (サブネット) を自動的にアサインするようにするには、「MID サーバーの IP 範囲の自動割り当て」を参照してください。
- 機能：PowerShell オーケストレーション アクティビティや ワークフロースタジオ PowerShell ステップ などの、アプリケーションが使用する必要があるネットワーク機能。クラウド管理 などの一部のアプリケーションには、特定の機能が必要です。

> **注:**
> ディスカバリーとサービスマッピング は、ディスカバリー のポート スキャン フェーズ中に使用されるポート プローブのタイプを決定する動作も使用することがあります。ディスカバリーとサービスマッピングはいずれも、「Unix ベースのロードバランサーの検出動作の作成」のディスカバリー動作を使用します。他のアプリケーションは動作を使用しません。以下で説明されているように、自動選択、デフォルト MID サーバー、または特定の MID サーバーには動作は使用されません。詳細については、「ディスカバリー動作」を参照してください。

アプリケーションが **MID** サーバーを選択する方法

アプリケーションが使用する特定の MID サーバーを指定していない場合、アプリケーションはいずれかの MID サーバーの選択を試みます。各アプリケーションは、適切な MID サーバーを選択するために異なる基準に依存しています。

アプリケーション	**MID** サーバーでサポートされているアプリケーション	**IP** アドレスの範囲	機能
ディスカバリー (ディスカバリースケジュールで **[MID** サーバーの自動選択] を選択)	[ディスカバリー] または [すべて] のアプリケーションを MID サーバーで指定する必要があります。	ディスカバリーは、ディスカバリースケジュールフォーム で設定された IP 範囲を使用して、MID サーバーで設定された IP 範囲内かどうかを確認します。または、[すべて] の IP 範囲オプションが MID サーバーで選択されている必要があります。	適用外 **注:** 設定された動作は無視されます。
オーケストレーション	[オーケストレーション] または [すべて] のアプリケーションを MID サーバーで指定する必要があります。	オーケストレーション アクティビティで設定したターゲット IP アドレスが、MID サーバーで設定した IP 範囲内である必要があります。または、[すべて] オプションが MID サーバー	オーケストレーション アクティビティに必要な機能が、MID サーバーで設定した機能と一致する必要があります。または、MID サーバーの機能が [すべて]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アプリケーション	MID サーバーでサポートされているアプリケーション	IP アドレスの範囲	機能
		で選択されている必要があります。	に設定されている必要があります。
サービスマッピング	[サービスマッピング] または [すべて] のアプリケーションを MID サーバーで指定する必要があります。	エンドポイント IP アドレスが、MID サーバーで設定した IP 範囲内である必要があります。または、[すべて] オプションが MID サーバーで選択されている必要があります。	(新規インストール用の) サポートされている サービスマッピング 機能のいずれかを MID サーバーで設定するか、MID サーバーの機能を [すべて] に設定する必要があります。
イベント管理	[イベント管理] または [すべて] のアプリケーションを MID サーバーで指定する必要があります。	HPOM からのイベント収集の設定 などのイベントコネクタインスタンスで設定された IP が、MID サーバーで設定された IP 範囲内にある必要があります。	
Cloud Management	適用外	適用外	[クラウド管理] または [すべて] の機能を追加する必要があります。

モード：**MID** サーバーの自動選択

MID サーバーに最初の作業をアサインする間、または停止中の MID サーバーから別の MID サーバーに既存の作業をフェイルオーバーする時に、MID セレクターは以下のステップを 1 回トラバースして、指定されたステータスレベルから適切な MID のセットを選択します。いずれかのステップで少なくとも 1 つのサーバーが見つかった場合、残りのステップはすべてスキップされます。

1. ステータス = 稼働中 (Up) の適切な MID サーバー。
2. ステータス = 稼働中 (Up) のデフォルトの MID サーバー (定義されている場合)。
3. ステータス = アップグレード中 (Upgrading) または一時停止中 (Paused) の適切な MID サーバー。
4. ステータス = アップグレード中 (Upgrading) または一時停止中 (Paused) のデフォルトの MID サーバー (定義されている場合)。
5. ステータス = アップグレード失敗 (Upgrade Failed)、ドレイン中 (Draining)、ドレイン済み (Drained,)、ドレイン失敗 (Drain Failed)、またはダウン (Down) の適切な MID サーバー。
6. デフォルトの MID サーバー (定義されている場合)。

アプリケーションの最小ステータスレベルを下回るすべてのステップはスキップされます。多くのアプリケーション (Discovery など) では稼働中 (Up) またはデグレード (Degraded) の MID サーバーが許可されますが、稼働中の MID サーバーのみが許可されるアプリケーションもあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

モード：特定の **MID** サーバークラスターの使用

MID サーバーに最初の作業をアサインする間、または停止中の MID サーバーから別の MID サーバーに既存の作業をフェイルオーバーする時に、MID セレクターは以下のステップを 1 回トラバースして、指定されたステータスレベルから適切な MID のセットを選択します。いずれかのステップで少なくとも 1 つのサーバーが見つかった場合、残りのステップはすべてスキップされます。

1. ステータス = 稼働中 (Up) の適切な MID サーバー。
2. ステータス = アップグレード中 (Upgrading) または一時停止中 (Paused) の適切な MID サーバー。
3. ステータス = アップグレード失敗 (Upgrade Failed)、ドレイン中 (Draining)、ドレイン済み (Drained,)、ドレイン失敗 (Drain Failed)、またはダウン (Down) の適切な MID サーバー。

アプリケーションの最小ステータスレベルを下回るすべてのステップはスキップされます。多くのアプリケーション (ディスカバリー など) では稼働中 (Up) またはデグレード (Degraded) の MID サーバーが許可されますが、稼働中の MID サーバーのみが許可されるアプリケーションもあります。

MID サーバーは、クラスタータイプに応じて、次のように最高ステータスレベルの MID サーバーのセットから選択されます。

- 負荷分散クラスター：ステータスレベル内の MID サーバーをランダムに選択します。
- フェイルオーバークラスター：最適なクラスターレコードの順序番号 (0 = 最適) を持つ MID サーバーを選択します。

モード：特定の **MID** サーバーの使用

ディスカバリーとイベント管理で、具体的に指定した MID サーバーを使用することができます。

注:
特定の MID サーバーを選択することは、アプリケーションのデフォルトの MID サーバーを指定することと同じではありません。特定の MID サーバーが常に使用されます。その MID サーバーが [停止] 状態の場合や検証されていない場合には、アプリケーションは MID サーバーに対してコマンドを実行しません。デフォルトの MID サーバーは、MID サーバーの自動選択で適格な MID サーバーが見つからない場合に使用される代替の MID サーバーです。

アプリケーション	特定の **MID** サーバーを指定する方法	デフォルトの **MID** サーバーが満たす必要がある基
ディスカバリー	ディスカバリースケジュールで MID サーバーを選択します。 **注:** MID サーバーのクラスターを指定することもできます。	[ディスカバリー] または [すべて] のアプリケーションのない MID サーバーを選択した場合は、[ディスカバリー] アプリケーションが自動的に追加され
オーケストレーション	適用外	適用外
サービスマッピング	適用外	適用外

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アプリケーション	特定の **MID** サーバーを指定する方法	デフォルトの **MID** サーバーが満たす必要がある基
イベント管理	HPOM からのイベント収集の設定 などのコネクタインスタンスイベントコレクションで、1 つ以上の MID サーバーを選択します。	適用外
クラウド管理	適用外	適用外

注:
MID サーバーがオーケストレーション用に定義された IP 範囲内のリソースを管理する場合、Exchange アクティビティなどの特定のアクティビティを実行するには、サーバーの完全修飾ドメイン名 (FQDN) をその IP アドレスにマッピングする必要があります。

ドメインセパレーション

ドメインセパレーションを使用している場合は、MID サーバーを別々のドメインに構成することができます。MID サーバーが存在するドメインは、アプリケーションがドメインを選択する方法に影響します。

ディスカバリーとサービスマッピング：ディスカバリースケジュールで、選択可能な MID サーバーとクラスターは、スケジュールを設定しているユーザーと同じドメインに制限されます。この制限は自動選択オプションにも適用され、ユーザーと同じドメイン内の MID サーバーのみを自動的に選択できます。

サービスマッピング 用の **MID** サーバーの選択テスト

サービスマッピング がアクティブな場合は、サービスマッピング が特定のターゲット デバイスまたはコンピューターに使用する MID サーバーをプレビューできます。これを行うには、 サービスマッピング > **MID** サーバー をクリックし、[**MID** 選択テスト] をクリックします。IP アドレスとオプションのアプリケーションおよび機能を入力し、**[OK]** をクリックします。サービスマッピング が使用する MID サーバーの名前がウィンドウに表示されます。

関連トピック

各アプリケーションのデフォルトの **MID** サーバーの設定

使用できる可能性がある他のすべての MID サーバーが使用できない場合にアプリケーションが使用できる、デフォルトの MID サーバーを設定できます。[すべて] の定義に含まれるアプリケーションのリストを絞り込むことができます。

始める前に

必要なロール：agent_admin または admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

このタスクについて
アプリケーションは、それぞれのプラグインがアクティブ化されている場合にのみ利用できます。

デフォルトの MID サーバーは、アプリケーションが自動選択中に設定された条件に一致する適切な MID サーバーを見つけられなかった場合に使用されます。特定のアプリケーション用のデフォルトの MID サーバーが利用できない場合は、[すべて] のアプリケーション用のデフォルトの MID サーバーが使用されます。一部のアプリケーションでは、デフォルトの MID サーバーを設定するプロパティも用意されています。

重要:
[すべて] の IP 範囲用に MID サーバーを設定し ([インクルード] タイプ)、同じ MID サーバーに対して [除外] タイプの IP 範囲も作成すると、その MID サーバーの除外 IP 範囲が無視されます。

デフォルトの MID サーバーは、使用するための基準 (アプリケーション、IP 範囲、動作、または機能) を満たす必要はありません。デフォルトの MID サーバーの指定はオプションです。また、複数のアプリケーションのデフォルトとして MID サーバーを使用できます。

アプリケーション	その他の注意事項
ディスカバリー	ディスカバリースケジュールで **[MID** サーバーの自動選択] が指定されていて、ディスカバリーが正しいアプリケーションと IP 範囲を持つ MID サーバーが見つからない場合、ディスカバリーはデフォルトの MID サーバーの使用を試みます。
オーケストレーション	オーケストレーション アクティビティで定義した機能を持つ MID サーバーが見つからない場合、オーケストレーションはデフォルトの MID サーバーの使用を試みます。 デフォルトの MID サーバーを指定することもできます。そのプロパティの値は、オーケストレーション アプリケーションで選択したデフォルトの MID サーバーと自動的に同期します。
アラートアグリゲーションと RCA	適用外です。RCA 機能を備えている場合に MID サーバーが選択されます。ドメインにより正しい MID にルーティングします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アプリケーション	その他の注意事項
サービスマッピング	一致するアプリケーション、機能、または IP 範囲を持つ MID サーバーがない場合、サービスマッピングはデフォルトの MID サーバーを使用します。
イベント管理	mid.server.connector_default システム プロパティを使用して、イベント管理用のデフォルトの MID サーバーを指定することができます。イベント管理は、アプリケーション レコード内のデフォルトの MID サーバーは使用しません。
Cloud Management	該当なし

手順

1. 移動先 すべて > **MID** サーバー > アプリケーション.
   MID サーバーを使用できるインストール済みアプリケーションのリストが表示されます。
2. インストール済みアプリケーションの名前をクリックします。
3. [デフォルト **MID** サーバー] フィールドのリストから MID サーバーを選択します。
4. このアプリケーション用の追加の MID サーバーを選択するには、**[MID Server]** 関連リストで [編集] をクリックし、このアプリケーションに使用が許可される代替 MID サーバーを選択します。
5. [更新] をクリックします。

MID サーバーの [すべて] の定義に含めるアプリケーションの選択

[すべて] の定義に含まれるアプリケーションのリストを絞り込むことができます。

始める前に
必要なロール：agent_admin または admin

このタスクについて
MID サーバーに [すべて] のアプリケーションを指定することができます。これにより、MID サーバーは、ディスカバリー、イベント管理、サービスマッピングなどの、MID サーバーを必要とするすべてのアプリケーションと連携することができます。しかし、すべてのアプリケーションを [すべて] の定義に含めることが適切でない場合もあります。たとえば、サービスマッピング と連携する専用の MID サーバーが既にある場合は、[すべて] の定義から サービスマッピング を除外することができます。

手順

1. 移動先 すべて > **MID** サーバー > アプリケーション.
   MID サーバーを使用できるインストール済みアプリケーションのリストが表示されます。
2. [アプリケーション「すべて」に含める] 列が表示されない場合は、リストをカスタマイズして追加することができます。

アプリケーション「すべて」に含める



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. アプリケーションごとに、[アプリケーション「すべて」に含める] 列の値をダブルクリックします。
4. 値を **true** (含める場合) または **false** (除外する場合) に変更します。

MID サーバーの IP アドレス範囲の設定

MID サーバーが探索する IP アドレス範囲を手動で設定できます。

始める前に
必要なロール：agent_admin または admin

1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

このタスクについて
Discovery やオーケストレーションなどのアプリケーションでは、ターゲットの IP 範囲または特定の IP アドレスを指定できます。アプリケーションは、自動選択中に使用する MID サーバーを検索する際に、アプリケーションの範囲または特定の IP アドレスが IP 範囲に含まれる MID サーバーを選択します。アプリケーションは、MID サーバーでサポートされているアプリケーションや機能などの、他の基準も使用します。詳細については、「MID サーバーの選択」を参照してください。

注:
これは手動の構成手順です。選択された MID サーバーに IP アドレス範囲が自動的に割り当てられる方法については、「MID サーバーの IP 範囲の自動割り当て」を参照してください。

これらのアプリケーションは、次のように IP 範囲を使用します。

- オーケストレーション：ターゲット マシンの IP アドレスを (機能とともに) 使用して、オーケストレーション アクティビティ用の正しい MID サーバーを選択します。IP アドレスを設定するには、このトピックの手順を参照してください。
- サービスマッピング：IP アドレス範囲がディスカバリー要求の IP と一致する MID サーバーを選択します。詳細については、「サービスマッピング用の MID サーバーの構成」を参照してください。
- ディスカバリー：サービスマッピングと同じ基準を使用して IP アドレス範囲を選択できます。ディスカバリーは、ディスカバリースケジュールで指定したクイック IP 範囲も使用することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヒント:
また、[すべて] の IP 範囲を使用することもできます。これにより、MID サーバーはアプリケーションで指定されている任意の範囲の IP アドレスで使用できます。MID サーバーが IP 範囲にアクセスすることが許可されるだけで、MID サーバーが実際にすべての IP 範囲に到達できることを意味するわけではありません。アプリケーションで機能するには、アプリケーションが必要とする IP 範囲に MID サーバーがアクセスできる必要があります。

有効な IP アドレス範囲は次のとおりです。

ドット付き 10 進または 16 進形式の IP アドレス。16 進形式には明示的にプリフィックス 0x を付けることができますが、これは必須ではありません。次に例を示します。

- 10.11.144.155
- 0x0A0B909B
- 0A0B909B

ドット付き 10 進または 16 進形式の IP アドレス範囲。次に例を示します。

- 10.11.144.150-10.11.144.160
- 0x0A0B9096-0x0A0B90A0
- 10.11.144.150-0x0A0B90A0

通常の表記 (0 ～ 32) または IP アドレス表記のスラッシュ (/) の後にネット マスクが指定された IP ネットワーク アドレス。次に例を示します。

- 10.11.144.0/24 10.11.144.0/255.255.255.0
- 10.11.144.0/0xFFFFFF00
- 0x0A0B9000/24
- 0x0A0B9000/0xFFFFFF00

手順

1. 移動先 すべて > **MID** サーバー > **IP** 範囲.
2. [**New**] をクリックします。
3. テーブル内のフィールドを使用して、フォームに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

IP アドレス範囲



フィールド	説明
名前	内容を端的に表す名前を入力します。
アプリケーション	この IP 範囲のアプリケーション スコープ。デフォルトは [グローバル] です。
タイプ	範囲のタイプを選択します。 ○ [インクルード]：指定された IP 範囲を含めます。 ○ [除外]：IP アドレス範囲を除外します。 **注:** MID サーバーが [すべて] のアプリケーション用に設定されている場合、除外用に設定されている IP アドレスは無視されます。システム内の個別のアプリケーションのデフォルト MID サーバーを設定することが目的の場合は、「各アプリケーションのデフォルトの MID サーバーの設定」を参照してください。
範囲	有効な形式で範囲を入力します。
関連リスト	
MID サーバー	この IP アドレス範囲を使用できる MID サーバー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [保存] をクリックします。

> **重要:**
> [ディスカバリークイックスタート] で自動割り当てを使用する前に手動で割り当てられた IP 範囲は、次のように影響を受けます。
> - 個々の IP 範囲は維持され、指名された MID サーバー用にシステムによって自動的にアサインされた範囲に追加されます。
> - MID サーバーが [すべて] の範囲を選択して設定されている場合、自動割り当て機能により、検出された範囲でその指定が上書きされます。

次のタスク
[すべて] の IP 範囲のレコードを開き、任意の IP アドレスのセットで使用する MID サーバーを設定します。

MID サーバー選択フィルターの上書き

上書き機能を使用して、アプリケーションの通常の MID サーバーの選択基準を上書きする独自のフィルター条件を記述することができます。上書きはデフォルトのフィルターよりも優先され、特定の選択条件に対して定義することができます。

始める前に
上書きフィルターを作成する前に、プラットフォームが MID サーバーを選択する際に使用する基準について理解してください。詳細については、「MID サーバーの選択」を参照してください。

必要なロール：admin



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

このタスクについて
> **注:**
> 上書き機能はクラウド管理とクラウドディスカバリーにのみ使用されます。[機能による上書き] フィルターがデフォルトで提供されています。

ベース ServiceNow システムには、4 つの MID サーバー選択フィルターが含まれています。これらのフィルターは、一致する条件が見つかるまで、すべての MID サーバーに順番に適用されます。

- ステータス フィルター
- アプリ フィルター

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 機能フィルター
- IP フィルター

重要:
上書き機能では複数のフィルター タイプを使用できますが、フィルター タイプごとに 1 つの上書きフィルターのみを使用できます。[セレクターを上書き] フィルター タイプは他のすべてのフィルターを上書きし、MID サーバーの選択を完全に制御します。このタイプがアクティブな場合は、このタイプのフィルターのみが適用されます。

手順

1. 移動先 すべて > **MID** サーバー > **MID** セレクタの上書き.
   MID サーバーの上書きのリストが表示されます。
2. [新規] を選択して、新しいフィルターを作成します。
3. 次のフィールドに入力します。
   - [名前]：この上書きの一意の名前。名前で上書きタイプを識別できるようにします。
   - [スクリプト]：このフィルターの条件。機能テンプレートに記載されている指示に従って、このフィールドに上書き用の MID サーバー選択ロジックを作成します。フィルターの作成を始める前に、例として [機能による上書き] フィルターを見てください。
   - [タイプ]：設定される上書きのタイプ。4 つのデフォルト フィルターのいずれかを選択して自分の条件で上書きするか、[セレクターを上書き] を選択して他のすべてのフィルターを上書きするフィルターを作成します。
4. [送信] を選択します。



Example:
クラウドディスカバリーのスケジュールは、アプリケーションと機能に基づいて MID サーバーを選択します。サービスアカウントごとに異なる MID サーバーを選択するには、[MID セレクタの上書き] をカスタマイズします。行 (function filter(/* MIDServerJS Array */ candidateMIDList, /* MIDServerJS Array */ defaultSelectedMIDList, /* Native JS object */ midSelectorContext, /* MIDSelectorParamJS */ requestedParameters) { の後に、ご自分の情報を使用して次のコードを追加します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var result = [];

if (JSON.parse(midSelectorContext).service_account_id == '[example-account-id]') {
 for (var mid in defaultSelectedMIDList) {
  if (defaultSelectedMIDList[mid].sysId == '[example-MID-1]' ||
defaultSelectedMIDList[mid].sysId == '[example-MID-2]')
   result.push(defaultSelectedMIDList[mid]);
 }
 return result;
}
```

MID サーバーの IP 範囲の自動割り当て

ディスカバリークイックスタートでは、認定済みの MID サーバーにサブネットと呼ばれる IP アドレスの範囲を自動的に割り当てることができます。サブネットの自動割り当てには、ディスカバリーが使用する、すべてのルーターへの読み込み専用アクセス用の SNMP 認証情報が必要です。自動化ステータスセットフォームには、関連付けられた MID サーバーのサブネットの Discovery と IP 範囲の割り当てのサマリー詳細が表示されます。

1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

サブネットに自動的に割り当てるには、MID サーバーが次の条件を満たす必要があります。

- 実行中 (稼働) 状態である。
- 正常に検証済みである。
- ネットワーク内の 1 つまたは複数のサブネットにアクセスできる。

インスタンスが MID サーバーに対して行うサブネット割り当ては、自動化ステータス セット [automation_status_set] テーブルに格納されます。MID サーバーの自動割り当ての詳細については、「ディスカバリークイックスタート」を参照してください。

重要:
自動的にスケジュールを作成するには、少なくとも 1 つの MID サーバーを自動割り当てする必要があります。

MID サーバーの IP 範囲の自動割り当てに必要な SNMP OID

ネットワーク サービス プロバイダーを使用するお客様は、MID サーバーの IP 範囲の自動割り当てを使用するために、特定の SNMP アクセスを要求する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

IP 範囲の自動割り当てには、ディスカバリーがサブネットを識別するために使用する、すべてのルーターへの読み込み専用アクセス用の SNMP 認証情報が必要です。また、サービス プロバイダーが次の SNMPWALK アクセスを許可する必要があります。

- iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ip.ipRouteTable (1.3.6.1.2.1.4.21)
  - ipRouteDest (1.3.6.1.2.1.4.21.1.1)
  - ipRouteNextHop (1.3.6.1.2.1.4.21.1.7)
  - ipRouteType (1.3.6.1.2.1.4.21.1.8)
  - ipRouteMask (1.3.6.1.2.1.4.21.1.11)
- iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ip.ipForward.ipCidrRouteTable (1.3.6.1.2.1.4.24.4)
  - ipCidrRouteDest (1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.1)
  - ipCidrRouteMask (1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.2)
  - ipCidrRouteNextHop (1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.4)
  - ipCidrRouteType (1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.6)

自動化ステータス セットと **IP** 範囲の割り当ての表示

自動化ステータス セット フォームには、自動サブネット割り当て用に選択された MID サーバーのサブネットディスカバリーとその後の IP 範囲の割り当てのサマリー詳細が表示されます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > **MID** サーバー > 自動化ステータスセット.
2. 表示するサブネットディスカバリーのステータスレコードを選択します。
   このフォームには、選択したディスカバリーに関する読み込み専用ステータス情報、検出されたサブネット、および自動割り当て用に選択した MID サーバーの範囲割り当てプロセスが含まれます。

> **重要:**
> [ディスカバリークイックスタート] で自動割り当てを使用する前に手動で割り当てられた IP 範囲は、次のように影響を受けます。
> - 個々の IP 範囲は維持され、指名された MID サーバー用にシステムによって自動的にアサインされた範囲に追加されます。
> - MID サーバーが [すべて] の範囲を選択して設定されている場合、自動割り当て機能により、検出された範囲でその指定が上書きされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動化ステータス セット フォーム



3. [検出されたサブネット] 関連リストを選択して、割り当てに利用可能なサブネットのリストを表示します。



4. **[IP** 範囲のアサイン] 関連リストを選択して、MID サーバーに割り当てられた IP 範囲を表示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **警告:**
> ディスカバリーによって特定された IP 範囲は、IP コレクション [ip_address_collection] テーブルに格納されます。この IP 範囲は、Jakarta リリースでの MID サーバーの IP 範囲の自動割り当てにのみ使用されます。このテーブルは今後の開発用のため、列の追加などのカスタマイズは行わず、ビジネス ルールやスクリプト作成アクションでは使用しないでください。



Windows MID サーバーのファイル権限の適用

セキュリティを強化するために、Windows MID サーバーでは Windows ファイルの権限制限が適用されます。適用によって、MID サーバーファイルへのアクセスがユーザーとグループの制限付き許可リストに制限されます。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

Windows MID サーバーのファイル権限の適用は、Orlando での起動時に MID サーバーで有効になります。デフォルトでは、エージェントフォルダーは、ローカルアドミングループ、システムアカウント、作成者の所有者、および Windows MID サーバーが使用しているユーザーアカウントの 4 つのユーザーアカウントとグループにロックされています。許可されたユーザーアカウントのリストは、MID サーバーパラメーター *mid.windows_host.file_permissions.allow_list* によって制御される許可リストによって管理されます。このパラメーターは、カンマで区切られたグループ名、ユーザー名、およびセキュリティ識別子 (SID) の文字列を受け取ります。グループ名とユーザー名は、SAM アカウントの命名要件に従う必要があります。ドメインアカウントは、SID を使用して指定する必要があります。

ファイル権限の変更をロールバック

ファイルの権限に対する変更が記録され、最後に使用された設定がバックアップとして /etc フォルダーに保存されます。ファイルは fileperm.aclsave です。コマンドプロンプトを開き、コマン

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ド icacls <agent_folder> /restore <agent_folder>/etc/fileperm.aclsave を実行します。ここで、<agent_folder> はエージェントフォルダーの名前です。

非アドミニストレーターとして MID サーバーを実行する

非アドミンユーザーとして MID サーバーを実行するには、まずアドミンアカウントを使用して MID サーバーをインストールする必要があります。その後、非アドミンユーザーを追加してリストを許可し、MID サーバーを再起動します。新しい適用ルールが実行されると、MID サーバーを非アドミンサービスアカウントに切り替えることができます。非アドミンの Windows MID サーバーの設定または Linux MID Server 向けの Linux MID サーバーを非ルートユーザーとして実行 の場合の詳細については、「 Windows への MID サーバーの手動インストール」を参照してください。

IP アドレスから DNS 名へマッピングする

IP アドレスを DNS 名に関連付けて、適切な MID サーバーが選択されていることを確認します。IP アドレス範囲の構成によって、選択する MID サーバーが決定します。MID サーバーが定義された IP 範囲内のリソースを管理する場合、すべてのホスト サーバーが IP アドレスにマッピングされている DNS 名を持つ必要があります。

始める前に
必要なロール：admin

1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

IP アドレスと DNS 名の関連付けにより、IP アドレス範囲の構成に基づいて適切な MID サーバーが選択されます。これが行われないと、オーケストレーションはデフォルトの MID サーバーに戻ります。

ディスカバリーがサーバーを検出できず、DNS 名を IP アドレスに解決できない場合は、手動でマッピングを作成する必要があります。

重要:
プラットフォームは、**localhost** を 127.0.0.1 に自動的にマッピングしません。この手順を使用してマッピングを作成する必要があります。

手順

1. ナビゲーションフィルターで **[cmdb_ci_dns_name.list]** を入力します。

   DNS 名のリストが表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

2. ホスト サーバーのリストを確認します。

   サーバーがリストに表示されない場合は、この手順を続行します。

3. [新規] をクリックします。
4. [名前] フィールドにホスト サーバーの完全修飾ドメイン名 (FQDN) を入力します。
5. フォーム ヘッダーで右クリックし、コンテキストメニューから [保存] を選択します。
6. **[IP** アドレス] 関連リストで、[新規] をクリックします。
7. **[IP** アドレス] フィールドに、ホスト サーバーの IP アドレスを入力します。
8. **[Nic]** フィールドで、**[eth0]** または任意のネットワークインターフェイスコントローラーを選択します。
9. [ネットマスク] フィールドは空白のままにします。
10. [送信] をクリックします。

MID サーバー機能の設定

MID サーバーの機能によって、IP アドレス範囲内の MID サーバーの特定の機能を定義し、アプリケーションが最適な MID サーバーを選択できます。オーケストレーション、クラウド管理、 サービスマッピング などのアプリケーションの MID サーバーの機能を設定します。

始める前に
必要なロール：admin または sm_admin



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

このタスクについて
いくつかのアプリケーションでは、機能、IP 範囲、および MID サーバーの選択を使用して、アプリケーションが必要とする MID サーバーのプールを絞ることができます。

> **注:**
> オーケストレーションが使用する MID サーバー 1 台につき少なくとも 1 つ機能が必要です。詳細については、「オーケストレーション用の MID サーバー」を参照してください。

ディスカバリーでは、デフォルトで次の機能が利用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

すべて	IBM	DNS の解決
Ansible	JDBC	REST
AWS	NetApp	SNMP
Azure	Nmap	SOAP
Chef	OpenStack	SSH
クラウド管理	PowerShell	VMware
Google	RCA	WMI

手順

1. 移動先 すべて > **MID** サーバー > 機能.
2. 既存の機能を選択するか、[すべて] を選択してすべての機能を含めます。

   注:
   各 IP アドレス範囲に、そのネットワークセグメントでオーケストレーションアクティビティを完了するために必要な機能を備えた MID サーバーがあることを確認します。

3. 新しい機能を作成します。
   a. [新規] を選択します。
   b. カスタム機能の値を設定します。

      Example
      たとえば、[ドメイン] の機能で、値を **[service-now]** とします。

   c. [送信] を選択します。
4. MID サーバーの関連リストで [編集] を選択し、MID サーバーを機能に追加します。
5. [使用可能 **(Available)]** リストからこの機能のために 1 つ以上の MID サーバーを選択します。
6. [保存] を選択します。

   ここで定義されている機能は、この MID サーバーのプライマリレコードにも表示されます。

MID サーバーの機能

MID サーバーの機能によって、IP アドレス範囲内の MID サーバーの特定の機能を定義します。

Nmap 機能

Nmap 機能は、認証情報なしのディスカバリー のためにネットワーク マッパー (Nmap) スキャナーがインストールされている MID サーバーにのみ割り当てられます。この機能は、MID サーバーに手動で追加または削除することはできません。Nmap のインストールまたはアンインストールの手順については、次を参照してください。 MID サーバーで Nmap をインストールおよびアンインストールする

MID サーバー機能の値

基本システムで提供される機能には、定義済みの値文字列がありません。機能の値は、空白、単一の値、または *(ワイルドカード) のいずれかです。値を持たない機能を使用するように構成された MID

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

サーバーは、その機能のプロトコルを使用するすべてのデバイスを見つけることができます。機能に定義済みの値がある場合、その機能を使用する MID サーバーは、値文字列に正確に一致するそのプロトコルを使用するデバイスのみを検出します。例外は、DNS 解決機能です。これは、部分文字列一致を使用して DNS 名を IP アドレスに解決するように設定されています。*(ワイルドカード) は、空白以外の値を指定する要求機能と一致します。

Madrid のリリース以降、MID サーバーに機能を追加すると、[機能名]:[値] の組み合わせがスラッシュバケットに表示されます。この組み合わせにより、機能名が同じであっても、異なる値を持つすべての機能を表示することができます。たとえば、Cloud Management 機能を使用していて、値フィールドを使用して機能レコードの 1 つに us-west の論理データセンターを指定すると、[コレクション] リストの組み合わせが表示されます。



MID サーバーの選択

MID サーバーは、利用可能な機能に基づくアルゴリズムを使用して選択されます。セレクターは、次の順序でフィルターを使用して、適切な MID のリストを生成します。 サーバーステータス > **applications** > **IP** 範囲 > 機能. アルゴリズムは次の順序で機能を検索し、ステップで少なくとも 1 つの MID サーバーが見つかった場合、残りのステップはスキップされます。

1. 完全一致：要求されたすべての機能の名前/値のペアと完全に一致する名前/値のペアを持つ機能を含む各 MID サーバーを検索します。空白は有効な値です。*(ワイルドカード) の値は無視されます。
2. ワイルドカード値の一致：完全な値の一致と同じですが、値*を含む MID サーバー機能レコードと空白以外の要求値を一致させることもできます。
3. 特殊機能名 ALL：機能の値フィールドを無視して、特殊機能名 ALL を含む各 MID サーバーを検索します。

> **注:**
> 要求された機能名が ecc_agent_capability テーブルに存在しない場合、ALL の機能にフォールバックするのではなく、**BadArgumentException** がスローされます。

スクリプト化された MID サーバー機能の値の照合

値テストを使用すると、正確な文字列照合を必要とせずに値を使用してデバイスを見つける機能を作成できます。これらの値のアクションは、ユーザー定義スクリプトによって制御されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

DNS 解決機能はベースシステムで提供され、指定されたドメイン名で終わる名前のデバイスの DNS 名を IP アドレスに解決するように設定されています。入力された機能の [値] は、ドメイン構文に一致するように処理中にドットが自動的に前に付加されます。この値には、1 つ以上のサブドメインを含めることができますが、ドメイン文字列の末尾を含める必要があります。一致するデバイスは、同じ構文で終わらなければなりません。DNS 解決機能のスクリプトは、デバイス名が [値] で定義された基準と一致するかどうかを判断します。一致がある場合、プラットフォームはアドレス解決を自動的に実行します。たとえば、DNS 解決機能の値が service-now.com の場合、この機能を備えた MID サーバーは、lnxlab01.sandiego.service-now.com および dbsrv101.sanjose.service-now.com を検索します。値が sandiego.service-now.com に変更された場合、MID サーバーは、lnxlab01 のみを検索します。

注:
DNS 解決機能の [値] が空白の場合、すべてのドメインが一致します。

この機能を評価するためのスクリプトを表示するには、次に移動します: **MID** サーバー > 機能の値テスト をクリックし、リストから **[DNS** の解決] を選択します。



MID サーバークラスターの設定

複数の MID サーバーをグループ化してクラスターを形成し、フェイルオーバー保護または負荷分散のためにクラスターを構成します。負荷分散クラスターは、安定性とパフォーマンスを向上させるため、そしてフェイルオーバーを処理するために、各 MID サーバー間の作業を自動的に分散させます。フェイルオーバークラスターには、障害発生時に次に使用する MID サーバーを決定するために使用する構成済みの順序があります。

始める前に

クラスター内のすべての MID サーバーが同じ機能 (サポートされているアプリケーション、IP 範囲、および機能) を持っていることを確認します。MID サーバーは複数のクラスターに属していてはなりません。

必要なロール：admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

このタスクについて
新しいクラスターを作成するか、既存のクラスターを編集します。

手順

1. 移動先 すべて > **MID** サーバー > クラスター.
2. [新規] をクリックして新しいクラスターを作成するか、既存のクラスターのレコードを開いて編集します。
3. クラスターに名前を付けて、クラスタータイプ ([フェイルオーバー] または [負荷分散]) を選択します。
4. ヘッダーバーで右クリックし、コンテキストメニューから [保存] を選択します。
5. **[MID** サーバーを含む] 関連リストで、[編集] をクリックします。
6. スラッシュバケットからこのクラスターの適切な MID サーバーを選択します。

MID サーバークラスター

MID サーバークラスターにより、適切な機能を備えた複数の MID サーバーをグループ化して、負荷分散とフェイルオーバー保護を行うことができます。

外部データ ソース

パフォーマンスと信頼性の理由から、これらのデータソースを MID サーバークラスターで使用しないでください。これらの外部データ ソースは、専用の MID サーバーでのみ使用する必要があります。

- LDAP
- エクスポート セット
- JDBC データ ソース

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
クラスター内の MID サーバーが失敗した場合、JDBC データソースの情報の多くがすでに返されたとしても、ECC キュータスクの開始時にフェイルオーバー MID サーバーが起動します。これにより、データが重複する場合があります。詳細については、HI ナレッジベースの「Using MID Server clusters for JDBC data sources can cause duplicate and out-of-date data (JDBC データソースに MID サーバークラスターを使用すると、データが重複して古くなっている可能性がある) (KB0727739)」記事を参照してください。

クラスターの仕組み

クラスター内の MID サーバーは、インスタンスと、通信することが予想されるすべてのデバイスに接続できる必要があります。クラスター内のすべての MID サーバーが停止している場合、ディスカバリーはキャンセルされます。すべての MID サーバーが使用中のアクセス制御リスト (ACL) に追加されていることを確認してください。MID サーバークラスターは、MID サーバークラスター管理と呼ばれるビジネス ルールによって管理されます。このルールは、ECC キュー内のジョブに割り当てられた MID サーバーがクラスターに属しているかどうかを確認します。

負荷分散

クラスター ビジネス ルールによって、MID サーバーが負荷分散クラスターの一部であると判断された場合、MID サーバーを使用するアプリケーションは、そのクラスター内の MID サーバー間の作業のバランスを自動的に調整します。同じ能力の MID サーバーを負荷分散クラスターに入れることは良いプラクティスです。

フェイルオーバー保護

フェイルオーバー クラスター内の MID サーバーには、それぞれ障害の発生時に次に使用する MID サーバーを決定するためにプラットフォームが使用する構成済みの順序があります。フェイルオーバー クラスター内の MID サーバーは独立して動作し、(負荷分散クラスターのメンバーであっても) そのクラスター内の他の MID サーバーと負荷分散しません。MID サーバーに障害が発生すると、MID サーバークラスター管理ビジネス ルールは、最も有効な MID サーバーを選択して作業を引き継ぎます。選択された MID サーバーは ECC キューをチェックし、処理中または準備完了のジョブを開始します。

注:
MID サーバーのクラスタリングでは、ECC キューのトピック `Command` または `SystemCommand` はサポートされていません。これらのコマンドを受信した場合、クラスター化された MID サーバーは ECC キューを別の MID サーバーにリダイレクトしません。ECC キュー レコードは処理されずに ECC キューに残ります。

交替させようとしている MID サーバーと少なくとも同じ機能を備えたフェイルオーバー MID サーバーを構成します。

注:
Shazzam プローブ が実行中で自動選択が設定されているときに MID サーバーが失敗した場合、フェイルオーバーは使用できません。Shazzam ディスカバリーは停止します。ディスカバリーは自動的に別の MID サーバーを選択しません。

MID サーバークラスター イベント

フェイルオーバー クラスター内の MID サーバーを置き換えるのに適切な機能を備えた MID サーバーがプラットフォームで見つからない場合、次のイベントが発生します。このイベントを使用して、クラスターに障害が発生したことを適切なユーザーに通知するメールを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

MID サーバークラスターイベント

イベント	テーブル	説明	ビジネスルール
mid_server.cluster.down	MID サーバークラスター [ecc_agent_cluster]	MID サーバークラスターに障害が発生しました	MID サーバークラスター管理

特定の MID サーバークラスターの指定

特定の MID サーバークラスターをディスカバリースケジュールに指定できます。ディスカバリープロセスでは、そのクラスターのみが使用されます。クラスターを連鎖させたり、複数のクラスターに属する単一の MID サーバーを指定させたりすることはできません。

オペレーショナルインテリジェンスの分散 MID サーバークラスター

オペレーショナルインテリジェンスでは、分散 MID サーバークラスタータイプが排他的に使用されて、イベント管理イベントが分析され、例外アラートが生成されます。こられの MID サーバーは相互に通信し、作業負荷を分散してバランスを取ります。詳細については、「オペレーショナルインテリジェンスの MID サーバーおよび MID サーバー分散クラスター」を参照してください。

スマートワークロードマネージャー

Smart Workload Manager を使用して、アプリケーションは実際の負荷に基づいて MID サーバーにジョブを割り当てます。アプリケーションでは、クラスターベースの MID サーバーの選択を使用できます。クラスター内の一部の MID サーバーのジョブの処理が遅い場合は、レコードの処理が速い MID サーバーにより多くのジョブが割り当てられます。

インスタンスは、クラスター内の個々の MID サーバーとその作業負荷キャパシティを認識します。ワークアサインメントは、各 MID サーバーのリアルタイムのパフォーマンスとメトリクスデータに基づいて動的に分散されます。現在のタスクキューのサイズ、処理速度、システム負荷などの重要な要素を考慮することで、タスクをより効率的に割り当てて、単一のサーバーの過負荷を防ぎ、システム全体の安定性を向上させます。作業負荷が低く、処理速度が高い MID サーバーは、より多くのタスクを受け取ります。

従来のクラスターの結合

MID サーバークラスターの結合は、従来の選択方法でのみ使用できます。両方のタイプのクラスターに同時に MID サーバーを追加できます。この図は、負荷分散クラスター (MID サーバー D) からの MID サーバーがフェイルオーバー クラスターにも存在するシナリオを示しています。MID サーバー D に障害が発生した場合、以前に MID サーバー D に割り当てられたタスクを実行するために、フェイルオーバー クラスターの MID Server E を負荷分散クラスターに使用できます。



MID サーバースレッドの使用を設定する

パフォーマンス要件に従って、MID サーバーで使用されるスレッドの数を変更します。CPU 時間を他のプログラムと競合する MID サーバーが使用できるスレッドは、デフォルトよりも少なくなります。より高速で、十分に強力なホストコンピューターを必要とする MID サーバーは、より多くのスレッドを使用できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：admin

1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

このタスクについて
各プールで同時に実行できるワーカースレッドの最大数を定義するパラメーターは、*threads.interactive.max*、*threads.expedited.max*、*threads.max* の 3 つです。スレッドパラメーターを変更すると、MID サーバーのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。

インタラクティブスレッドプールは、システムコマンドやハートビートなどのインタラクティブメッセージを実行するために設計されています。一般には軽量であるため、通常はデフォルト値を変更する必要はありません。迅速化済みスレッドプールは、標準のメッセージよりも優先度が高く、インタラクティブメッセージよりも優先度が低いメッセージを実行するように設計されています。迅速化済みメッセージを大量に生成するアプリケーションがない限り、*threads.expedited.max* のデフォルト値を変更する必要はありません。

標準のスレッドプールが最もビジーなプールです。ほとんどのプローブがこれを使用しており、CPU、メモリなどの多くのシステムリソースを消費する可能性があります。5 個のスレッドだけを問題なく使用するように MID サーバーを設定できます。ホストに十分なパワーがあるか他のプログラムの負荷が軽い場合に、MID サーバーの速度を上げるには、スレッド設定を上げます。

スレッドの設定は、ホストマシンの CPU 速度、メモリ、およびオペレーティングシステムの制限によって異なります。ホストマシンのハードウェア制限を使い果たさないようにするには、設定を実際に試して、MID サーバーがビジー状態のときに最適に機能するスレッド数を特定することをお勧めします。つまり、状況に最も合うようにスレッド数を調整する必要があります。次の一般的な観察事項が役に立つ場合があります。

- PowerShell はリソースを大量に消費するため、スレッドは直線的にスケーリングできないことがあります。
- ほとんどの MID サーバータスクでは、ジョブを実行するためにファイル ハンドルが必要です。
  - Windows：Windows オペレーティング システムでは、ファイル ハンドルは定量で使用できます。Windows ホスト上で設定する MID サーバースレッドが多すぎると、MID サーバーは、最大 CPU 使用率に近づく前にすべてのファイル ハンドルを消費することがあります。この状況はファイル ハンドル切れエラーとして MID サーバーログに表示され、MID サーバーが使用しようとしているスレッドが多すぎることを示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- UNIX および Linux：UNIX および Linux ホストには、ファイル ハンドルを割り当てるための多くの異なるスキームがあります。通常はホストの CPU が過負荷になるまで、これらのオペレーティング システムで MID サーバーのスレッド使用を増やすことができます。CPU 使用率をモニタリングする方法については、OS ドキュメントを参照してください。

- MID サーバー上の各スレッドにはいくらかのメモリが必要です。正確なメモリ量はタスクごとに大きく異なり、また検出される機器によっても異なります。スレッド数を増やすには、Java が使用するメモリ量を増やすことが必要になる場合があります。不十分なメモリを設定すると、MID サーバーのログにメモリ不足エラーが表示されます。
- threads.max を 200 まで設定することができますが、OS によってはこの設定を変更する必要があります。たとえば、ディスカバリーを実行している Windows ベースの MID サーバーは、リソース集約的な Powershell を使用します。この場合、スレッド数がわずか 50 でホストマシンの CPU 電力を消費する可能性があります。

以下の手順に従って、config.XML ファイルを変更します。あるいは、threads.max 接続パラメーターを使用します。詳細については、「MID Server Connection parameters (MID サーバー接続パラメーター)」を参照してください。

手順

1. 任意のテキスト エディターを使用して **\agent\config.xml** ファイルを開きます。
2. 次の行を探します。

```
<!-- MID Server Threads --><parameter name="threads.max" value="25"/>
```

3. 値を編集します。
   上記の注意を覚えておいてください。
4. レコードを保存します。
5. MID サーバーサービスを再起動します。

MID サーバーで Nmap をインストールおよびアンインストールする

ネットワークで認証情報なしディスカバリーを使用することを決めた場合、この目的で使用する各 Windows MID サーバーに Nmap をインストールする必要があります。ネットワーク セキュリティが install.service-now.com からのダウンロードを許可していないセルフホストの顧客は、Nmap をインストールして設定するために特定の手動プロセスを使用する必要があります。

始める前に

必要なロール：agent_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

- すべての配備済み MID サーバーに MID サーバーの IP 範囲を割り当てます。これを行うための最も迅速で信頼性の高い方法は、ディスカバリークイックスタート ウィザードで利用可能な MID サーバーの IP 範囲の自動割り当て の機能を使用することです。この方法は、IP アドレス範囲にアクセスするように設定された一連の MID サーバーが包括的であることを保証します。
- 認証情報なしディスカバリーを使用して検索する IP 範囲を特定します。これらの範囲は、サポートされている Windows ホスト上で実行されている Nmap をインストールした MID サーバーでのみアクセスできることを確認してください。
- すべて オプションを使用して IP 範囲を選択し、次の要件を満たします。
  - この機能の使用は Windows MID サーバーに限定します。
  - これらの各 MID サーバーに Nmap がインストールされていることを確認します。
  - MID サーバーが顧客ネットワーク全体にアクセスできることを確認します。
- Nmap を有効にしてディスカバリースケジュールを作成する場合は、MID サーバーの選択オプションが次の要件を満たしている必要があります。
  - [特定の **MID** クラスター]：Nmap がクラスター内のすべての MID サーバーにインストールされていることを確認します。このクラスターでは、クラスター内の各 MID サーバーが同じ IP 範囲のセットにアクセスするように構成されます。
  - **[MID** サーバーの自動選択]：水平ディスカバリーを実行する場合、ディスカバリースケジュールの設定された MID サーバー IP 範囲にアクセスできる MID サーバーの少なくとも 1 つに Nmap がインストールされていることを確認します。
  - [特定の **MID** サーバー]：スケジュールの設定された MID サーバーの IP 範囲にアクセスできる各 MID サーバーに Nmap がインストールされていることを確認します。

    注:
    サービスマッピングに認証情報なしディスカバリーを使用するには、ディスカバリースケジュールの設定されている MID Server IP 範囲にアクセスできるすべての MID サーバーに Nmap をインストールします。

必要なロール：agent_admin

このタスクについて

ディスカバリー - IP Based [com.snc.discovery.ip_based] プラグインは、Nmap 用のインストーラーへの接続と、Windows MID サーバーが認証情報なしディスカバリーのためにターゲット

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CI 上の承認されたスクリプトを実行できるようにするプログラミング要素を提供します。Nmap がインストールされている MID サーバーは、認証情報を使用せずに逆 DNS 名解決を実行したり、MAC アドレスを検出したり、ターゲット CI の OS 情報を収集したりするように構成された Nmap コマンドを実行できます。ディスカバリー - IP Based プラグインは、ディスカバリー [com.snc.discovery] またはイベント管理とサービスマッピングコア [com.snc.service-watch] プラグインがアクティブ化されると自動的にアクティブ化されます。

サービスマッピングと Nmap

Service Mapping では、**Nmap** 機能の存在を確認しないで、IP アドレスにのみ基づいて MID サーバーを選択します。Service Mapping が **Nmap** 機能を持たない MID サーバーを選択しないようにするには、資格情報なしの Discovery を有効にする IP アドレス範囲に割り当てられた、すべての MID サーバーに Nmap をインストールします。サービスマッピングが、Nmap 機能を持たない認証情報なしディスカバリー用に MID サーバーを選択する場合、検出される CI のサイトのマップに次のエラーメッセージが表示されます。`Nmap is not installed on MID Server. Verify all MIDs configured to handle selected IP Address have Nmap Capability. Nmap root directory path does not exist: <path>`

Amazon Web サービス AWS

Amazon Web サービス AWS 環境内の任意のリソースとの間で Nmap スキャンを実行することは厳しく規制されており、AWS 脆弱性/侵入テストリクエスト フォームを利用した AWS の許可が必要です。自分が所有する EC2 および RDS インスタンスのテストのみが許可されます。他の AWS サービスまたは AWS 所有リソースに対するテストは禁止されています。さらに、許可されたインスタンスの Nmap スキャンは、承認された時間枠内で実行する必要があります。これらの理由から、AWS 環境内における認証情報なしのディスカバリーは適切ではありません。ポリシー違反が発生した場合、サービスから除外される可能性があります。

サポートされているオペレーティング システム

Nmap は、仮想マシンと 64 ビット システムを含む次のオペレーティング システムのすべてのエディションでサポートされています。

- Windows 2012
- Windows 2016

MID サーバーの要件

Nmap は、次の要件を満たす MID サーバーにインストールできます。

- ステータスは [稼働] です。
- MID サーバーが検証されます。
- MID サーバーにはまだ **Nmap** 能力がありません。
- Nmap がまだインストールされていない場合は、MID サーバーにローカルアドミニストレーターとしてログインする必要があります。管理権限は、インストールプロセスにのみ必要です。Nmap がインストールされると、アドミン以外のユーザーは認証情報なしディスカバリーを使用して実行できます。

> **注:**
> 同じホストマシンに複数の MID サーバーがインストールされていて、そのうちの 1 つがアドミンユーザーを使用して Nmap を既にインストールしている場合、他の MID サーバーは非アドミンユーザーを使用して認証情報なしディスカバリーを有効にすることができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

⚠ 警告:
MID サーバーのインストールパスに、次の文字を含めることはできません。

- **( )**
- **{ }**
- **[ ]**

Nmap インストーラーによって、これらの文字はスペースに置換されます。インストーラーは正しいパスを検索できなくなり、インストールは失敗します。失敗するパスの例として、「C:\MIDServers\MID (1) \agent」を挙げることができます。

手順

1. 移動先 すべて > **MID** サーバー > サーバー.
2. 目的の MID サーバーレコードを開きます。
3. [関連リンク] で、[認証情報なしディスカバリーを有効にする] を選択します。
   確認ダイアログ ボックスが表示されます。



4. [はい] をクリックしてインストールを続行します。
   インスタンスは、そのプラットフォーム用のインストーラーを含む ServiceNow データセンター内のサイトである https://install.service-now.com から Nmap インストーラーを実行します。この進捗状況の通知がインストール中に表示されます。



   MID サーバーレコードの [ログ] タブに「実行中のシステム コマンド：installNmap 」というメッセージが表示されます。

5. インストーラーがバックグラウンドで引き続き実行されている間にダイアログボックスを非表示にしたい場合は **[OK]** をクリックします。
   Nmap をインストールすると、まだインストールされていない場合 Npcap もホストにインストールされます。Npcap は、Nmap がポート スキャンを迅速に実行し、ターゲット上で実行されているオペレーティング システムのファミリーを識別できるようにする、Nmap の Windows 用パ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ケット キャプチャ ライブラリーです。Npcap をホスト上に一度インストールすると、それを必要とする他のアプリケーション (Wireshark など) でも使用できます。

> **注:**
> より新しいバージョンの Npcap が既に Windows MID サーバーホストにインストールされている場合、Nmap は Npcap なしでインストールされます。古いバージョンの Npcap がホストにインストールされている場合、Nmap のインストーラーはこれを新しいバージョンにアップグレードします。

インストール プロセスの結果は次のいずれかになります。

- [成功]：これらの状態は正常にインストールされたことを示します。
  - インストールされている Nmap のバージョンは、MID サーバーレコードの **[Nmap** バージョン] フィールドに表示されます。
  - [関連リンク] は [認証情報なしディスカバリーを無効にする] に変わります。
  - **[Nmap]** の能力が MID サーバーに割り当てられ、MID サーバーレコードの [機能] タブに表示されます。
- [失敗]：インストールに失敗すると、エラーメッセージが MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルに記録されます。インストーラーをもう一度実行して成功すると、問題が [解決済み] としてマークされます。

6. 選択した MID サーバーの Nmap をアンインストールするには、MID サーバーレコードの [関連リンク] で [認証情報なしディスカバリーを無効にする] を選択します。
アンインストール プロセス中にこのダイアログが表示されます。



MID サーバーレコードの [ログ] タブに「実行中のシステム コマンド：uninstallNmap」というメッセージが表示されます。

> **重要:**
> Npcap は他のアプリケーションで使用できるため、Nmap をアンインストールしても Npcap は自動的にアンインストールされません。他の依存関係が存在しないことを確認した後、Npcap を手動でアンインストールする必要があります。

関連情報

認証情報なしのディスカバリー

自己ホスト システムに **Nmap** をインストールする

次の手順を使用して、Nmap を ServiceNow® install.service-now.com ダウンロード サイトにアクセスできないネットワークの自己ホスト環境にある MID サーバーホスト マシンにインストールします。

始める前に

必要なロール：admin、maint

このタスクについて

Nmap を各 MID サーバーホストに手動でインストールしてから、認証情報なしディスカバリーを実行するようにインスタンスを設定する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注:
この手順は、ネットワーク内から install.service-now.com に MID サーバーホストがアクセスできる自己ホストの顧客には適用されません。

手順

1. 移動先 すべて > **MID** サーバー > プロパティ (MID サーバープロパティ [ecc_agent_property] テーブル) をクリックし、 *mid.nmap.version* プロパティのレコードを開きます。
このプロパティには、インストールする必要のある Nmap のバージョンが含まれています。バージョン番号を記録します。
2. 次のいずれかの URL から正しいインストーラーの実行可能ファイルをダウンロードします。
   - https://nmap.org/dist/ :プロパティの Nmap バージョンが 7.94 の場合、必要な実行可能ファイルは https://nmap.org/dist/nmap-7.94-setup.exe です。
   - https://install.service-now.com/glide/distribution/builds/package/thirdparty/nmap/nmap-setup-xxx-windows.exe. プロパティの Nmap バージョンが 7.94 の場合、必要な実行可能ファイルは https://install.service-now.com/glide/distribution/builds/package/thirdparty/nmap/nmap-setup-7.94-windows.exe です
3. 認証情報なしディスカバリーに使用するすべての MID サーバーの MID サーバーエージェント フォルダーで nmap というフォルダーを作成します。



4. ダウンロードした Nmap インストーラー ファイルを nmap フォルダーにコピーし、名前を nmapInstaller.exe に変更します。



5. agent\scripts\PowerShell\NmapInstallation.ps1 スクリプトを実行し、表示されている順序で次のパラメーターを渡します。
このスクリプトは、nmapInstaller.exe ファイルを実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



a. *$operation*：NmapInstallations.ps1 が処理するタスク。Nmap をインストールするには、タスクは [インストール] です。

b. *$nmap_root_path*：手順 4 で作成した nmap フォルダーの完全パス。

c. *$nmap_self_installer*：手順 5 でコピーした nmapInstaller.exe ファイルの完全パス。

d. *$nmap_command*：Nmap インストールコマンドの完全パス。NmapInstallations.ps1 スクリプトは Nmap を手順 4 で作成した nmap フォルダーにインストールします。このパラメーターは *$nmap_root_path\nmap.exe* です。

e. *$nmap_uninstall_command*：Nmap アンインストールコマンドの完全パス。このコマンドは *$nmap_root_path\Uninstall.exe* です。

f. *$nmap_npcap_version*：Nmap とともにインストールされた Npcap のバージョン。この値は、MID サーバープロパティ [ecc_agent_property] テーブルの *mid.nmap.npcap.version* プロパティの値と同じである必要があります。

g. *$nmap_safe_scripts*：Nmap が使用する安全なスクリプトのリスト。このリストは、MID サーバープロパティ [ecc_agent_property] テーブルの *mid.nmap.safe.scripts* プロパティから取得できます。

6. NmapInstallation.ps1 スクリプトのパラメーターを次の順序で設定します。
./NmapInstallations.ps1 $operation $nmap_root_path $nmap_self_installer $nmap_command $nmap_uninstall_command $nmap_npcap_version $nmap_safe_scripts

たとえば、スクリプトは次のようになります。

```
PS C:\MidServers\mid1\agent\scripts\PowerShell> .\NmapInstallation.ps1 "install"
"C:\MidServers\mid1\agent\nmap" "C:\MidServers\mid1\agent\nmap\nmapInstaller.exe"
"C:\MidServers\mid1\agent\nmap\nmap.exe"
"C:\MidServers\mid1\agent\nmap\Uninstall.exe" "0.91"
"allseeingeye-info.nse,amqp-info.nse,db2-das-info.nse,drda-info.nse,freelancer-info.nse,
ike-version.nse,mcafee-epo-agent.nse,mqtt-subscribe.nse,openlookup-info.nse,oracle-tns-version.nse,
quake1-info.nse,quake3-info.nse,rfc868-time.nse,rpcinfo.nse,snmp-info.nse,ventrilo-info.nse,
weblogic-t3-info.nse,xmpp-info.nse"
```

7. インストールが完了したら、**Nmap** 能力を認証情報なしのディスカバリーに使用する各 MID Serverへ追加します。

重要:
[保守] ユーザーのみが **Nmap** 能力を MID サーバーに追加できます。カスタマーサービス & サポート に連絡し、インスタンスへの一時的な [保守] アクセスを要求します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. インスタンスで、MID サーバーレコードを開きます。

b. [機能] 関連リストを選択します。

c. [編集] をクリックします。

d. 利用可能な能力のリストから **[Nmap]** を選択し、[保存] をクリックします。



自己ホスト システムで **Nmap** をアンインストールする

この手順を使用して、ServiceNow install.service-now.com ダウンロード サイトへのネットワーク アクセスを許可しない自己ホスト環境の Nmap をアンインストールします。

始める前に
必要なロール：admin、maint

このタスクについて
Nmap は、各 MID サーバーホスト マシンから手動でアンインストールしてから ServiceNow インスタンスで無効にする必要があります。

手順

1. 認証情報なしディスカバリー用に設定された各 MID サーバーホストの nmap フォルダーで *`Uninstall.exe`* を実行します。
2. アンインストールが完了したら、エージェント フォルダーから nmap フォルダーを削除します。
3. 各 MID サーバーレコードから **[Nmap]** 能力を削除します。

> ⚠ 警告:
> [保守] ユーザーのみが **Nmap** 能力を MID サーバーから削除できます。カスタマーサービス & サポート に連絡し、インスタンスへの一時的な [保守] アクセスを要求します。

a. インスタンスで、MID サーバーレコードを開きます。

b. [機能] 関連リストを選択します。

c. [編集] をクリックします。

d. アクティブな能力のリストから **[Nmap]** を削除し、[保存] をクリックします。

MID サーバーを **WinRM** の信頼できるホストとして構成する

Windows リモート管理 (WinRM) を使用する環境では、ディスカバリー または サービスマッピング は WinRM プロトコルを使用してサーバーを検出できます。WinRM の一部であるサーバーを、ディスカバリー または サービスマッピング がディスカバリーのために使用するすべての MID サーバー の上の信頼できるホストとして追加します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：mid_admin

1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

このタスクについて
MID サーバー は、これらのサーバーがこの MID サーバー のための信頼できるホストとして構成されていない限り、WinRM プロトコルを使用してサーバーにアクセスすることはできません。

MID サーバー または サービスマッピング によって使用される ディスカバリー ごとにこの手順を実行します。

手順

1. MID サーバー でコマンドライン シェルを開きます。
2. すべてのサーバーを TrustedHosts リストに追加するには、次のコマンドを実行します。
   `winrm s winrm/config/client '@{TrustedHosts="*"}'`
3. 特定のサーバーを TrustedHosts リストに追加するには、アスタリスク (*) の代わりにカンマで区切ったホストを使用してコマンドを実行します。例：
   `winrm s winrm/config/client @{TrustedHosts="serverA,serverB,serverC"}`

MID サーバーのドメインセパレーション

MID サーバーのユーザーロールを使用して、個別のドメインにアクセスするように MID サーバーを設定します。MID サーバーの config.xml ファイルの認証情報によって、アクセスできるドメインが決まります。同じドメインの MID サーバーのみが使用できるように特定の MID サーバーポリシーレコードを制限できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

MID サーバーによって読み込み、更新、または作成できるレコードは、config.xml ファイルでその MID サーバー用に設定された認証情報によって決定されます。これらは、MID サーバーがインスタンスにアクセスするために使用するユーザー認証情報で、MID サーバーがアクセスできるドメインのレコードを指定します。

同じドメインの MID サーバーのみが使用できる、特定の MID サーバーポリシーレコードのバージョンを作成できます。このプロセス分離は、MID サーバー 同期済みファイル [ecc_agent_sync_file] を拡張するテーブルのレコードでサポートされています。

- MID サーバー MIB ファイル [ecc_agent_mib]
- MID サーバー JAR ファイル [ecc_agent_jar]
- MID サーバースクリプトファイル [ecc_agent_script_files]

注:
MIB または JAR ファイルレコードの添付ファイルの表示は、ドメインで分離されていない環境とは異なります。[添付ファイル] [sys_attachment] テーブルはデータが分離されているため、添付ファイルは表示されません。ドメイン間でデータが分離されている場合、子ドメインのレコードは親ドメインのレコードにアクセスできません。

MID サーバーのドメインセパレーションを設定する

MID サーバーのユーザー ロールと MID サーバー構成ファイルを使用してドメインセパレーションを設定します。

始める前に
必要なロール：agent_admin または admin

手順

1. 指定されたドメイン内で適切な *mid_server* ロールで MID サーバーユーザーを設定します。
2. このユーザーを MID サーバー **config.xml** ファイル内で指定します。
   config.xml ファイルで MID サーバーユーザー認証情報を設定する場合、適切なドメイン内にあることを確認してください。

次のタスク
MID サーバードメインを変更する必要がある場合、

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. MID サーバーを停止し、ecc_agent レコードを削除します。
2. 新規ドメインの新規ユーザーで MID サーバー config.xml を更新し、MID サーバーサービスを再起動します。

ドメイン内の MID サーバーだけが使用できる特定の MID サーバーファイルのバージョンを作成する必要がある場合、

1. 次のいずれかの MID サーバーモジュールでレコードを開くか作成します。
   - **SNMP MIB**
   - **JAR** ファイル
   - スクリプトファイル
2. 既存のドメイン ポリシーを更新するか、新しいレコードを送信します。

> **注:**
> MIB または JAR ファイルレコードの添付ファイルの表示は、ドメインで分離されていない環境とは異なります。[添付ファイル] [sys_attachment] テーブルはデータが分離されているため、添付ファイルは表示されません。ドメイン間でデータが分離されている場合、子ドメインのレコードは親ドメインのレコードにアクセスできません。

マルチドメイン **MID** サーバーを構成する

他のドメインのターゲットを探索できるグローバル ドメイン内に MID サーバーを作成できます。

始める前に

マルチドメイン MID サーバーを設定する前に次を実行します。

- Domain Support - Domain Extensions Installer [com.glide.domain.msp_extensions.installer] プラグインをアクティブ化します。
- インスタンスがドメインセパレーション であることを確認します。

必要なロール：admin

手順

1. ナビゲーションフィルターに「**sys_properties.list**」と入力し、**Enter** キーを押します。
2. **[glide.ecc.enable_multidomain_mid]** プロパティを見つけます。
3. プロパティの値を **[true]** に設定します。

> **注:**
> このプロパティを有効にしても、既存の MID サーバーには影響しません。このプロパティを設定する前のドメイン内の MID サーバーは、そのドメイン内にとどまります。

4. グローバル ドメイン内に MID サーバーを作成します。
   このプロパティが **[true]** に設定された後にグローバル ドメインに作成された MID サーバーは、認証情報を持つドメインを探索できます。ただし、この MID サーバーは、ECC キュー入力によって要求されたターゲット ドメインの認証情報のみを試行することに制限されています。

> **警告:**
> グローバル ドメインにマルチドメイン MID サーバーを作成した後に **[glide.ecc.enable_multidomain_mid]** プロパティを **[false]** にリセットした場合、その MID サーバーは受信したすべてのデータをグローバル ドメインに書き込み、正しいドメインには書き込みません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

JAR ファイルを MID サーバーと同期させる

JAR ファイルをインスタンスにアップロードし、すべての MID サーバーと同期させるか、同期された JAR ファイルを使用するカスタム プローブを書き込むことができます。

始める前に
必要なロール：admin、agent_admin



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

MID サーバー JAR ファイル [ecc_agent_jar] テーブルはドメインセパレーションされています。同じドメインの MID サーバーだけが使用できるこれらのポリシーのバージョンを作成できます。手順については、「MID サーバーのドメインセパレーションを設定する」を参照してください。

> ⚠ 警告:
> JAR ファイルをこの手順と同期させると、インスタンスに接続されているすべての MID サーバーが自動的に再起動します。

手順

1. 移動先 すべて > **MID** サーバー > **JAR** ファイル.
2. [**New**] をクリックします。
3. 次のフィールドに入力します。
   - 名前：インスタンス内のファイルを識別するためのわかりやすい一意の名前。
   - [バージョン：] ファイルのバージョン番号 (使用可能な場合)。
   - [ソース：] 参照用の JAR ファイルの場所。ソース情報はシステムで使用されません。
   - [説明：] インスタンス内の JAR ファイルとその目的の簡単な説明。
4. バナー内のペーパー クリップ アイコンをクリックします。

5. [添付ファイル] ダイアログ ボックスで、[参照] をクリックし、添付するファイルを選択します。

   プラットフォームは JAR ファイルをレコードに添付し、MID サーバーを再起動してファイルを同期させます。ファイルを添付するためにレコードを更新する必要はありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

vCenter イベントコレクター

vCenter イベントコレクターは、vCenter 関連のイベントをリッスンし、それに従って CMDB を更新する MID Server 拡張です。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

イベントコレクタを使用すると、ディスカバリーによって検出された更新に加えて、仮想マシン (VM) の変更で CMDB を更新できます。VM の変更は、イベントとして vCenter サーバーから vCenter イベントコレクターに送信されます。イベントが受信されると、それに応じて CMDB が更新されます。vCenter 完全ディスカバリーは再実行する必要はありません。電源オンイベントや電源オフイベントなど一部のイベントでは、ディスカバリーをまったく再実行する必要はありません。ほとんどのイベントでは、ディスカバリーは必要な vCenter リソースに対してのみ実行されます。

たとえば、VM がオフになっている場合、vCenter サーバーはイベント `VmPoweredOffEvent` を送信します。vCenter イベントコレクターはイベントを受信して処理し、CMDB は対応する VM のステータスが オフに設定されていることを反映して更新されます。

重要:

この拡張を使用すると、ディスカバリーは CMDB に存在する VM のステータスのみを変更できます。VmCreatedEvent など、名前に「CreatedEvent」を含むイベントが発生すると、ディスカバリーはその VM をスキャンし、収集したデータを使用して CI を作成します。その CI に関連する新しいイベントが発生すると、ディスカバリーは別のスキャンを開始せずに既存のレコードを更新できます。

vCenter イベントコレクターは、イベントコレクターのコンテキストで指定された MID サーバーのドメインを継承することで、ドメインセパレーション をサポートします。ただし、マルチドメイン MID サーバー構成はサポートされていません。

サポートされている vCenter のバージョンについては、「Discovery for VMware vCenter 」を参照してください。

vCenter イベントの処理方法

MID サーバーは、vCenter イベントコレクターフォームで設定された vCenter イベントをリッスンします。これらのイベントのいずれかが vCenter から返されると、インスタンスは vCenter イベントをシステムイベント (sysevent) に変換するビジネスルールを使用してペイロードを解析します。その後、インスタンスはその sysevent を使用して、メール通知などのタスクを実行します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
vCenter イベントが発生したときに MID サーバーが一時停止されていても、MID サーバーは引き続きイベントを処理します。この場合、イベントコレクターでは [開始] のステータスを表示できます。

結果の sysevents には次の値が含まれます。

- 名前：vCenter イベントから作成されたシステムイベントの名前。この値は常に *automation.vcenter*です。
- **Parm1**：返された vCenter イベント。このイベントは、イベントコレクターレコードに関連付ける必要があります。
- **Parm2**：vCenter によって提供されるイベントデータ (JSON 形式)。

vCenter イベントのログエントリ



サポートされている **vCenter** イベント

ディスカバリー がアクティブ化されている場合にベースシステムによって処理される vCenter イベントは、次のイベントのみです。以前のバージョンからインスタンスをアップグレードした場合、それ以降のリリースではデフォルトのイベントが追加されていない可能性があります。不足しているイベントを使用するには、手動で追加します。

vCenter イベント

イベント名	説明	プローブを起動
VM イベント		
VmPoweredOnEvent	VM が電源オフ状態から電源オンになっているか、一時停止ステータスから再開されています。このイベントは、VM の電源がオンになると送信されます。ホストオペレーティングシステムの起動にかかる時間は考慮されていません。	なし
DrsVmPoweredOnEvent	VM は、利用可能なリソース間で作業負荷を分散する分散リソーススケジュール (DRS) によって稼働しています。	なし
VmRestartedOnAlternateHostEvent	ホストに障害が発生したため、VM は別のホストで再起動されました。	なし

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

vCenter イベント (続く)

イベント名	説明	プローブを起動
VmPoweredOffEvent	VM の電源がオフになっています。ホスト OS がシャットダウンされると、ホスト OS がシャットダウンして VM が電源オフ状態になった後に、このイベントが送信されます。	なし
VmPowerOffOnIsolationEvent	HA クラスター内の隔離されたホストで VM の電源がオフになっています。	なし
VmShutdownOnIsolationEvent	HA クラスター内の隔離されたホストで VM の電源がシャットダウンされました。	なし
VmSuspendedEvent	VM が一時停止されます。このイベントは、VM の一時停止が完了した後に送信されます。	なし
VmRelocatedEvent	VM がオフライン (一時停止または電源オフ) に再配置されました。VM を別のホストに移行するか、VM が使用するストレージを移行すると、イベントがトリガーされます。関係を移動します。	なし
VmMigratedEvent	次のいずれかまたは両方が発生します。 • VM は、vMotion を使用して別の ESX サーバーにホット移行されました。 • VM のストレージがホット移行されました。 関係と詳細ディスカバリーのみを更新します。	なし
DrsVmMigratedEvent	DRS が推奨する VM の移行。関係を移動します。	なし
VmRemovedEvent	VM インスタンスが vCenter から削除されました。	なし
VmClonedEvent	VM は正常にクローン作成されました。 新しいレコードを作成し、クイックディスカバリーを実行します。	VMWare - vCenter VM
VmCreatedEvent	VM が正常に作成されました。	VMWare - vCenter VM

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

vCenter イベント (続く)

イベント名	説明	プローブを起動
	新しいレコードを作成し、クイックディスカバリーを実行します。	
VmDeployedEvent	VM が正常に展開されました。 新しいレコードを作成し、クイックディスカバリーを実行します。	VMWare - vCenter VM
VmDiscoveredEvent	vCenter が VM を正常に検出します。 新しいレコードを作成し、クイックディスカバリーを実行します。	VMWare - vCenter VM
VmRegisteredEvent	VM が正常に登録されました。 新しいレコードを作成し、クイックディスカバリーを実行します。	VMWare - vCenter VM
VmReconfiguredEvent	VM が再構成されました。 新しいレコードを作成し、クイックディスカバリーを実行します。	VMWare - vCenter VM
VmInstanceUuidAssignedEvent	新しいインスタンス UUID が VM に割り当てられました。VM インスタンス UUID を更新します。	なし
VmRenamedEvent	VM が正常に名前変更されました。名前を変更します。	なし
VmUuidAssignedEvent	新しい BIOS UUID が VM に割り当てられました。VM の UUID を追加します。	なし
VmMacAssignedEvent	新しい MAC アドレスが VM に割り当てられました。イベントに MAC アドレスを割り当て、VMware-VM NIC プローブをトリガーします。	VMWare - vCenter VM NIC
VmMacChangedEvent	VM の MAC アドレスが変更されました。イベントに MAC アドレスを割り当て、VMware-VM NIC プローブをトリガーします。	VMWare - vCenter VM NIC
VmGuestShutdownEvent*	ゲスト VM がシャットダウンしました。	なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

vCenter イベント (続く)

イベント名	説明	プローブを起動
VmStoppingEvent	VM が停止しました。	なし
VmResettingEvent	VM がリセットされました。	なし
クラスターイベント		
ClusterCreatedEvent	クラスターが作成されました。	VMWare - vCenter クラスター
ClusterReconfiguredEvent	クラスターが再構成されました。	VMWare - vCenter クラスター
ClusterDestroyedEvent	クラスターが破棄されました。	なし
データストアイベント		
DatastoreRenamedEvent	データストアの名前が変更されました。	なし
VMFSDatastoreCreatedEvent	VM ファイルシステム (VMFS) データストアが作成されました。	VMware - vCenter データストア
DatastoreDiscoveredEvent	VirtualCenter にホストが追加され、データストアが検出されました。	VMware - vCenter データストア
NASDatastoreCreatedEvent	ネットワークアタッチストレージ (NAS) データストアが作成されました。	VMware - vCenter データストア
LocalDatastoreCreatedEvent	ローカルデータストアが作成されました。	VMware - vCenter データストア
VMFSDatastoreExpandedEvent	データストアが拡張されました。	VMware - vCenter データストア
DatastoreDestroyedEvent	データストアが VirtualCenter から削除されました。	なし
ネットワークイベント		
DVPortgroupCreatedEvent	ポートグループが作成されました。	VMWare - vCenter ネットワーク
DVPortgroupRenamedEvent	ポートグループの名前が変更されました。	なし
DVPortgroupDestroyedEvent	ポートグループが破棄されました。	なし
リソースプールイベント		
ResourcePoolDestroyedEvent	リソースプールが破棄されました。	なし
ResourcePoolCreatedEvent	リソースプールが作成されました。	VMWare - vCenter クラスター
ResourcePoolMovedEvent	リソースプールが移動されました。	VMWare - vCenter クラスター

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

vCenter イベント (続く)

イベント名	説明	プローブを起動
ResourcePoolReconfiguredEvent	リソースプールが再構成されました。	VMWare - vCenter クラスター
DVS イベント		
DvsCreatedEvent	分散仮想スイッチが作成されました。	VMWare - vCenter ネットワーク
DvsRenamedEvent	分散仮想スイッチの名前が変更されました。	なし
DvsDestroyedEvent	分散仮想スイッチが破棄されました。	なし
データセンターイベント		
DatacenterCreatedEvent	データセンターが作成されました。	VMWare vCenter データセンター
DatacenterRenamedEvent	データセンターの名前が変更されました。	なし

vCenter イベントコレクター拡張を設定して実行する

MID Server モジュールで vCenter イベントコレクター拡張を構成し、サポートされているイベントを追加または削除します。

始める前に

イベントコレクターを構成する前に、次のタスクを実行します。

- MID サーバーを展開して起動します。
- MID サーバーが vCenter にアクセスできることを確認します。
- vCenter でディスカバリーを実行します。

必要なロール：agent_admin、admin

このタスクについて

複数の MID サーバー は同じ vCenter インスタンスをリッスンでき、異なる vCenter の複数のイベントコレクターを単一の MID サーバー に追加できます。正しい MID サーバー を指定するイベントコレクターレコードにイベントを設定していることを確認します。

注:
vCenter イベントコレクターにイベントを追加できます。ただし、すべてのイベントが基本システムイベントハンドラーでサポートされているわけではありません。ベースの ディスカバリー システムでサポートされているイベント以外のイベントを処理する場合は、イベントを処理するスクリプトアクションを作成する必要があります。手順については、「スクリプトアクション」を参照してください。参照として、インスタンスは `Discovery: Process vCenter events` と呼ばれるスクリプトアクションを使用してベースシステムの vCenter イベントを処理します。このスクリプトアクションは編集または削除しないでください。

vCenter イベントプロセッサー拡張を設定するには：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > **MID** サーバー > 拡張 > **vCenter** イベントコレクタ.
2. [新規] をクリックするか、既存の拡張を開きます。
3. 必要に応じて、テーブルからフィールドに値を入力します。
4. ヘッダーバーを右クリックし、コンテキストメニューの [保存] を選択します。
   システムが処理するように構成されているデフォルトのイベントを含む **vCenter** イベント関連リストが表示されます。
5. 別の vCenter イベントを選択するには、**vCenter** イベント関連リストで [編集] をクリックし、イベントを参照します。

   スラッシュバケットでは、開始リストで利用可能なすべてのイベントが表示されるわけではありません。フィルターを使用して、表示されていないイベントを参照します。
6. [関連リンク] で、[開始] をクリックしてこのイベントにコレクションを保存し、コレクターを開始します。
   このフォームの関連リンクは次のように機能します。

vCenter イベントプロセッサー拡張で使用可能なコマンド

関連リンク	説明
開始	コレクタが実行されていない場合は開始します。この拡張は、接続が確立されるまで認証情報セット内の VMware 認証情報を列挙することによって、指定された vCenter サーバーに接続します。次に、この拡張は、コレクタコンテキストで指定されたイベントを提供するように vCenter サーバーに指示します。
停止	設定された MID サーバー上で実行中のコレクタを停止します。拡張が実行されていない場合は何も行われません。
再起動	停止し、設定された MID サーバー上でコレクタを開始します。
テスト	パラメーターの妥当性をテストします。IP アドレス、ホスト名、および一連のイベントが有効な場合、テストは正常なステータスを返します。いずれかのパラメーターが間違っていると、エラーが表示されます。テストの実行は、現在実行中の拡張には影響しません。
パラメーターの更新	更新されたパラメーターをコレクタに送信します。MID サーバーの実行中にコレクタに加えた変更は、保存されたときにすぐに反映されません。コレクタが実行されていないときにこのコントロールをクリックすると、更新は行われません。 vCenter 拡張の場合、コレクタは最初にパラメーターの妥当性をテストします。パラメーターが有効な場合、拡張は vCenter サーバーとの接続を切断し、新しいパラメーターに再接続します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



フィールド	説明
名前	簡単に識別できる、この vCenter イベントコレクター拡張の一意の名前です。
簡単な説明	このコレクターの説明。
拡張	(読み取り専用) コレクタータイプは自動的に **vCenterExtension** に設定されます。
ステータス	このフィールドには、コレクターのステータスが自動的に設定されます。コレクターが開始されるまで、このフィールドは空白です。コレクターにコマンドを発行すると、次のいずれかの値が表示されます。 ○ 開始：コレクターは実行中です。 ○ 停止：コレクターは実行されていません。 ○ オフライン：MID サーバーが停止しています。 ○ エラー：コレクターがエラーで失敗しました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: MID サーバーは、一時停止されていても vCenter イベントの処理を続行します。イベントコレクターのステータスが [開始]と表示される場合があります。
エラーメッセージ	[開始] または [停止] などのコマンドが失敗する原因となったエラーを説明するメッセージ。このフィールドは、[ステータス] フィールドの値が [エラー] の場合にのみ表示されます。
実行日	このコレクションを実行する場所。使用可能なオプションは、[特定の **MID** サーバー] または [特定の **MID** サーバークラスター] です。
MID サーバー	[実行サーバー] フィールドで [特定の **MID** サーバー] を選択した場合は、指定された MID サーバーの名前。[特定の **MID** サーバークラスター] を選択した場合は、指定された MID サーバークラスターの名前。MID サーバークラスターオプションを選択した場合、アルゴリズムによってクラスター内のどのサーバーがコレクターを実行するかが決まります。
vCenter	vCenter サーバーの IP アドレスまたはホスト名。
実行日	(読み取り専用) コレクターが実行されている MID サーバーの名前。このフィールドには、MID サーバーが停止している場合でも、MID サーバーの名前が表示されます。ユーザーがコレクターを停止すると、このフィールドは空白になります。

関連情報

VMware ディスカバリー

SNMP トラップコレクター拡張

SNMP トラップコレクターは、ネットワーク上のデバイスからの SNMP トラップをリッスンする MID サーバー拡張です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

トラップを受信すると、MID サーバーは、そのトラップを Event Management によってイベントとしてさらに処理するために、インスタンスに送信します。イベント管理がアクティブでない場合、トラップは処理されず、インスタンスによって破棄されます。

SNMP トラップコレクター拡張でネットワークデバイスからのトラップを受信する場合は、SNMP トラップコレクター拡張をトラップの受信者として実行する MID サーバーを各デバイスで指定する必要があります。これを行うようにハードウェアを構成するには、ネットワークデバイスのドキュメントを参照してください。通常、SNMP トラップコレクター拡張は、VLAN ごとに 1 つの MID サーバーでのみ実行する必要があります。同じ VLAN に複数の MID サーバー受信者が存在すると、CMDB でデータが重複します。ネットワークデバイスが VLAN で分離されている場合、複数の MID サーバーにトラップコレクターがインストールされている可能性があります。

複数の SNMP トラップコレクター拡張を構成するには、一意の名前を持つ個別のレコードと指定された MID サーバーでそれぞれを設定します。

自動翻訳

SNMP トラップコレクター拡張の構成

SNMP トラップコレクター拡張でネットワークデバイスからのトラップを受信する場合は、SNMP トラップコレクター拡張をトラップの受信者として実行する MID サーバーを各デバイスで指定する必要があります。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > **MID** サーバー > 拡張 機能。 > **MID SNMP** トラップリスナー
2. [新規] をクリックするか、既存の拡張を開きます。
3. 必要に応じて、テーブルからフィールドに値を入力します。
4. [送信] または [更新] をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド名	説明
名前	簡単に識別できる、この SNMP トラップコレクター拡張の一意の名前。
簡単な説明	名前よりも多くの説明が必要な場合の、MID Server 拡張の説明。
拡張	(読み取り専用) 拡張タイプは自動的に **TrapExtension** に設定されます。
UDP ポート	指定された MID サーバーにトラップを送信するときにネットワークハードウェアが使用するポート番号。ポート番号 1024 以上をお勧めします。ポート番号 1023 以下はシステム予約されている可能性があり、管理認証情報で実行されていない MID サーバーでは、アクセス違反になる可能性があります。
ステータス	(読み取り専用) トラップコレクター拡張のステータス。このフィールドは、拡張が実行されるまでは空白です。実行後の値は、次のとおりです。 ○ 開始 ：拡張が実行されています。 ○ 停止：拡張が実行されていません。 ○ オフライン：MID サーバーが停止しています。 ○ エラー：拡張がエラーで失敗しました。
実行日	この拡張を実行する場所： 特定の **MID** サーバーまたは特定の **MID** サーバークラスター。推奨される設定は、[特定の **MID** サーバー] です。通常、ネットワークハードウェアは、特定の IP アドレスに送信するように設定する必要があります。リスナーがクラスター内の別の MID サーバーに移動された場合、トラップは受信されません。
MID サーバー	[実行サーバー] フィールドで [特定の **MID** サーバー] を選択した場合は、指定された MID サーバーの名前。[実行サーバー] フィールドで [特定の **MID** サーバークラスター] を選択した場合は、指定された MID サーバークラスターの名前。[特定の **MID** サーバークラスター] を選択した場合は、ServiceNow アルゴリズムで、クラスター内のどのサーバーが拡張を実行しているかを判別します。
実行日	(読み取り専用) 拡張が実行されている MID サーバーの名前です。このフィールドには、MID サーバーが停止している場合でも、MID サーバーの名前が表示されます。ユーザーが拡張を停止すると、このフィールドは空白になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. [関連リンク] で、SNMP トラップコレクター拡張に対して次のいずれかのアクションを実行します。

関連リンク	説明
開始	現在実行されていない場合は、拡張を開始します。構成済みの MID サーバーとポート番号で拡張が開始されます。
停止	構成された MID サーバー上で実行中の拡張を停止します。拡張が実行されていない場合は何も行われません。
再起動	停止した後、構成された MID サーバーとポート番号上で拡張を開始します。
テスト	構成された MID サーバーが指定されたポートで SNMP トラップコレクター拡張を実行できることを確認します。テストの実行は、現在実行中の拡張には影響しません。
パラメーターの更新	拡張の設定を変更する場合は、このオプションを使用して、現在実行中の拡張のパラメーターを更新します。最初に、パラメーターの妥当性がテストされます。パラメーターが有効な場合、拡張は接続が切断され、新しいパラメーターで再接続されます。

MID サーバー リソース予約

この機能により、タスクがスレッドに割り当てられる前にリソースを予約できます。タスクに必要なリソースが利用できない場合、そのタスクは MID サーバー 作業キューで待機し、他のタスクはスレッドに割り当てられます。

1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

ディスカバリー の場合、MID サーバー タスクは実行されるプローブまたはパターンです。プローブが MID サーバー で実行されるのを待機している間、プローブはリソース要件 (CPU、メモリなど) を指定します。要件が満たされない場合、プローブはリソースが使用可能になるまで作業キューで待機します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> MID サーバー リソース予約は、リソースが利用可能になるまでプローブの実行を遅らせます。これは非常に柔軟な基準に基づいています。MID サーバー リソース予約機能は上級ユーザー向けであり、問題が特定されるまで構成しないでください。この構成は、問題の詳細に応じてまったく異なります。

MID サーバー リソース予約を使用すると、完了できないタスクがスレッドに割り当てられないため、スレッドをより有効に活用できます。

機能：

- リソース予約は単一の MID サーバー にのみ適用されます。
- リソースはシステムまたは MID サーバー プロパティに応じて異なる場合があります。
- リソースはプローブパラメーターに応じて異なる可能性があるため、特定の IP に対するアクティブなプローブとパターンの数を制限できます。
- リソース使用状況のレポート
- 拡張可能 (顧客が独自のリソースを定義)
- スクリプト可能

メリット：

- PowerShell プローブが他のプローブの実行に影響を与えないようにします。
- ディスカバリー がターゲットシステムに与える影響を制限するために使用できます。
- MID サーバー によって同時に実行される「大規模」プローブの数を制限するために使用できます。
- ディスカバリー を抑制するために使用できます (インスタンスへの影響を最小限に抑えるため)。

MID サーバー リソース予約の使用

リソースは単なる名前と数です。リソースの名前、それを使用するプローブ、およびそれらのプローブが使用するリソースの数を定義します。

始める前に
必要なロール：admin

- MID サーバー リソース予約を有効にするには、MID サーバー プロパティ **mid.probe.wait.resources** が true に設定されていることを確認してください。このプロパティを変更するには、MID サーバー を再起動する必要があります。
- リソース名を選択します。名前の { } 内に含まれるものはすべて、その名前のプローブパラメーターに置き換えられます。この名前は通常、ホストごとのリソースに使用されます。たとえば、ssh{source} は、検出されるすべてのホストで「ssh」という名前の個別のリソースを使用できることを意味します。(「source」は、プローブされる IP アドレスを含むプローブパラメーターの名前です。)
- プローブまたはパターンで使用されるリソースの数を指定する方法を決定します。
  - すべてのプローブは、一定数のリソースを使用します。「簡単な値」のリソースを作成します。
  - 使用されるリソースの数は、システムプロパティによって異なります。「拡張」リソースを作成します。
  - この数は、複数の要因によって決定します。「スクリプト化された」リソースを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 展開：{} 内のすべてが、その名前のシステムまたは MID サーバー プロパティに置き換えられます。論理演算子を使用できます。例："{mid.windows.management_protocol}".toLowerCase() == "winrm" ? 1:0
- スクリプト化：スクリプトが評価されます。戻り値が展開されます。

手順

1. 新しいリソースを作成します。
   a. [ディスカバリー定義] > [制限付きリソース] > [簡単な値] に移動し、[新規] をクリックします。
   b. リソース名を入力します。
   c. 使用するリソースの数を入力し、[保存] をクリックします。
2. リソースを使用するプローブを定義します。
3. 目的のタブに移動し、リストから選択します。
   - [トピックで使用 **(Used by Topic)]** タブ：そのトピックのすべてのプローブが含まれます。[トピックの反転] をクリックすると、そのトピック以外のすべてのプローブが含まれます。例：SSHCommand と [トピックの反転] は、SSH を除くすべてのプローブを意味します。ハートビートとキューメッセージは常に除外されます。
   - [プローブで使用 **(Used by probes)]** タブ：プローブのリストが含まれます。[プローブリストの反転] をクリックすると、そのプローブ以外のすべてのプローブが含まれます。水平ディスカバリープローブ手段は、すべてのパターンに適用されます。
   - [パターンで使用 **(Used by patterns)]** タブ：パターンのリストが含まれます。[パターンリストの反転] をクリックすることもできます。
4. MID サーバー で可用性を定義します。
5. [ディスカバリー定義] > [制限付きリソース] > **[MID** リソース] をクリックします。
   - リソース：これはリソースへの参照です。
   - 利用可能 (Available)：利用可能な数。かっこ内にあるものはすべて、システムまたは MID サーバー プロパティに置き換えられます。
   - MID サーバー： これを適用する MID サーバー。(空) はすべてを意味します。
6. リソースの順序を設定します。
   a. 各リソースの [順序] フィールドをクリックします。
   b. 数値を入力します。
   c. チェックマークをクリックして保存します。

注:
価値の低いリソースは、順序を下げる必要があります。これらのリソースは、順序の高いリソースを取得できるまで予約および保持されます。たとえば、PowerShell セッションの合計 (リソースは「PowerShell」) と、任意のホスト (リソースは「PowerShell{host}」) に対する同時セッション数の両方が制限されます。したがって、PowerShell {host} リソースの順序は下げる必要があります。最初に PowerShell を取得すると、他のすべての PowerShell プローブに影響します。最初に「PowerShell{host}」を取得すると、そのホストに対する他の PowerShell プローブにのみ影響します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

7. 設定したリソース状態を確認します。

a. ディスカバリーを実行します。

b. リソースの状態を観察します。

c. MID サーバー ページまたは ECC 入力ペイロードのビューから [リソースステータスを取得] をクリックします。

リソースステータスの取得の結果：

- PowerShell{source} には、各 {source} と現在の割り当てごとに追加のエントリーがあります。
- プローブが複数のリソースを必要とする場合、「予約者」には複数のリソースが表示されることがあります。

ECC 入力ペイロードの結果：

- resource_wait 属性は、プローブがリソースを待機する必要がある場合にのみ存在します。
- 時間はミリ秒単位で表示されます。
- プローブが複数のリソースを待機しており、それぞれの待機時間が異なる場合があります。

MID サーバー リソース予約の仕組み

MID サーバーには、作業キューに加えて、待機キューがあります。実行するタスクを選択するときは、待機キューが常に最初にチェックされます。待機キュー内に実行できるタスクがない場合、作業キューが試行されます。待機キュー内のプローブとパターンは、実行可能になるまで必要なすべてのリソースを予約します。

キュー内の最初のプローブまたはパターンには、利用可能なリソースが提供されます。利用可能な最も低い順序のリソースを使用します。順序が最も低いリソースの必要数を取得した後、プローブまたはパターンは次に順序が低いリソースに進み、以下同様に続きます。順序により、ユーザーはどのリソースが重要かどうかを構成できます。最も順序が低いリソースが最初に収集されます。これらのリソースを保持しても、他のプローブやパターンの実行への影響が少ないためです。

テーブル

mid_limited_resource

- プローブまたはパターンで使用されるリソースを定義します。
- mid_limited_resource_value、mid_limited_resource_expanded、mid_limited_resource_script によって拡張され、それぞれに単一の追加フィールドが含まれています。
  - mid_limited_resource_value は、「value」という名前の単一フィールドをベーステーブルに追加します。
  - mid_limited_resource_expanding は、「expanding」という名前のフィールドを追加します。
  - mid_limited_resource_script は、「script」という名前のフィールドを追加します。

mid_resource

- MID サーバー で利用可能なリソースを設定します。
- このテーブルの値が ecc_agent_property にコピーされます。
- このテーブルのビジネスルールは、対応する MID サーバー プロパティを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- リソースへの参照と利用可能な番号があります。利用可能な番号が { } 内にある場合は、システムプロパティ、MID サーバー 設定、または MID サーバー プロパティの名前です (3 つの場所すべてがチェックされています)。したがって、{mid.powershell_api.session_pool.max_size} は、PowerShell セッションプールのサイズを構成する MID サーバー config の値です。

基本：**mid_limited_resource** テーブル

ラベル	列	タイプ	サイズ	情報
リソース名	name	文字列	100	リソースの展開されていない名前
アクティブ	active	ブーリアン		一時的な無効化を許可します。
トピックの反転	invert_topic	ブーリアン		
プローブリストの反転	invert_probe_list	ブーリアン		
パターンリストの反転	invert_pattern_list	ブーリアン		

注:
mid_limited_resource レコードをトピック、プローブ、およびパターンに関連付ける m2m テーブルがあります。「invert_」フィールドは、リストを包含から除外に変更します。

拡張：**mid_limited_resource_value** テーブル、mid_limited_resource_expanding テーブル、mid_limited_resource_script テーブル

ラベル	列	タイプ	サイズ	情報
値	value	整数		
拡張	拡張	文字列	1000	論理演算および三項演算を受け入れるため、数字の可用性が若干拡張されたバージョン (例："{mid.windows.management == "WinRM" ? 1 : 0)。管理プロトコルが WinRM の場合は 1 と評価され、それ以外の場合は 0 になります。
スクリプト	スクリプト	文字列	4000	スクリプトが評価されます。結果が文字列の場合、展開されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

mid_resource テーブル

ラベル	列	タイプ	サイズ	情報
アクティブ	active	ブーリアン		一時的な無効化を許可します。
利用可能	利用可能	文字列	255	このリソースが MID サーバー で利用可能な数
MID サーバー	ecc_egent	参照		MID サーバー への参照またはすべての場合は空
順番	order	整数		リソースが割り当てられる順序
リソース	resource	参照		リソースへの参照

コンテナー化された **MID** サーバー

コンテナ化された MID サーバーは、MID サーバーの Docker イメージを使用して、MID サーバーを大規模に迅速に展開できるようにします。MID サーバーは、OpenShift や Kubernetes などのオーケストレーションツールを使用して展開されます。オーケストレーションツールは、展開とメインテナンスを自動化し、オンデマンドで新しいコンテナーを追加したり、障害が発生したコンテナーを自動的に置き換えたりすることができます。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

コンテナー化された MID サーバーを使用するには、MID サーバーのダウンロードページから Linux の Docker レシピをダウンロードします。レシピを使用して、現在のリリースの Docker イメージをビルドします。レシピは圧縮され、署名されています。一部の機能は、Washington DC ファミリーリリースで廃止されました。詳細については、「[KB1559617] Deprecated Containerized MID Server Features in Washington DC (Washington DC で廃止されたコンテナ化 MID サーバーの機能)」を参照してください。

コンテナ化された MID サーバーのシステム要件：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- AlmaLinux がサポートされています。
- レシピを使用して、以前のバージョンの MID サーバーのイメージをビルドすることはできません。
- NMAP と CyberArk のディスカバリーはサポートされていません。
- オーケストレーションや統合ハブなどの他のアプリケーションは認定されていません。

Docker イメージが使用可能になったら、新しい MID サーバーコンテナーを作成し、環境変数またはシークレットファイルを介して渡された設定パラメーターを使用してコンテナーを構成できます。Docker、Openshift、および Kubernetes シークレットがサポートされています。コンテナー内の MID サーバーアプリケーションは、非アドミンユーザーによってプロセスとして実行されます。

コンテナー化された MID サーバーレコードが最初にインスタンスで作成されると、ランダムな UUID が作成され、**container_id** 列に設定されます。起動シーケンス中に、この値は実際のコンテナー ID に置き換えられます。コンテナー ID は、コンテナー化された MID サーバーと通常の MID サーバーを区別するために使用できます。コンテナー化されていない MID サーバーのコンテナー ID の値は、null または空です。

インスタンスでダウンしている MID サーバーを自動的にクリーンアップするために、「Purge Orphaned Containerized MID Server (孤立したコンテナー化された MID サーバーの消去)」と呼ばれるスケジュール済みジョブが毎日実行されるようにスケジュールされています。このジョブは、孤立し、コンテナー化された MID サーバーが **max_retention_days** プロパティで設定された値よりも長く停止している場合に、それらを削除します。また、このジョブは、削除日までの残り日数が **warn_days** の値以下になると、削除日まで毎日 MID サーバーの問題の警告を作成します。**max_retention_days** と **warn_days** のデフォルト値はそれぞれ 30 と 7 です。

自動アップグレード

自動アップグレードは、コンテナー化された MID サーバーでも、通常の MID サーバーと同じように機能します。ただし、コンテナー化された MID サーバーでは自動アップグレードを無効にすることをおすすめします。新しいイメージが必要になったら、そのたびに新しいイメージをビルドして、展開の YAML ファイルを更新してイメージをデプロイし、その後イメージを再適用します。

コンテナー化された MID サーバーの自動アップグレードは **mid.container.autoupgrade.enabled** 設定パラメーターによって制御され、デフォルトでは true に設定されています。設定パラメーターは読み取り専用であるため、インスタンスから同期することはできません。

構成パラメーターを MID サーバーのプロファイルに追加し、新しい展開要求でそのパラメーターを使用します。この設定は、展開要求がエクスポートされるとき、または既存の展開の YAML ファイルに手動で追加されて再適用されるときに、展開 YAML ファイルに入ります。

健全性チェック

5 分ごとのハートビートに基づいて MID サーバーの健全性ステータスをチェックするために、健全性チェックルールが実装されています。過去 30 分間にハートビートアクティビティがなかった場合は、障害と見なされます。3 回連続して失敗すると、docker ps コマンド出力で異常になります。

健全性チェックの詳細を表示するには、docker 検査コマンド Docker inspect --format = '{{json .State.Health}}' <container-id> を実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コンテナーの基本操作

基本操作はコンテナー側でサポートされています。たとえば、Docker コマンドを使用して、実行中のコンテナーを停止、開始、または再起動できます。

docker stop <container_id>

このコマンドは、コンテナー化された MID サーバーをシャットダウンします。

docker start <container_id>

このコマンドは、コンテナー化された MID サーバーが停止している場合に起動します。

docker restart <container_id>

このコマンドは MID サーバーをシャットダウンして再起動します。

MID サーバー Docker イメージをビルド

提供されたレシピを使用して MID Server Docker イメージをビルドし 、コンテナー化された MID サーバーを展開します。コンテナ化された MID サーバーは、MID サーバーの Docker イメージを使用して、MID サーバーを大規模に迅速に展開できるようにします。

コンテナー化された MID サーバーの展開と自動構成

展開および自動構成機能 (deployment and auto-configuration feature) を使用すると、エージェントアドミニストレーターは、必要なすべての MID サーバーの設定を、インスタンスの [MID サーバー] プロファイルに入力し、展開要求を K8s クラスターに送信できます。要求が処理された後、新しい MID サーバーが自動的に作成され、自動構成されます。それらはすぐに使用できるようになります。 [MID サーバー] プロファイルが変更された場合、関連するコンテナー化された MID サーバーもオンデマンドで更新できます。

Linux 用の MID Server Docker イメージのビルド

提供されたレシピを使用して Docker イメージを作成し、コンテナ化された MID サーバーを Linux に展開します。コンテナ化された MID サーバーは、MID サーバーの Docker イメージを使用して、MID サーバーを大規模に迅速に展開できるようにします。

始める前に
必要なロール：admin



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

必須条件：

ホストは Docker エンジンとコマンドラインインターフェイス（CLI）20.10.4 以降 を使用する必要があります。

ライブラリを利用可能な最新バージョンに更新するか、少なくともセキュリティ修正を適用した最新バージョンに更新します。特定された問題が推移的な依存関係の一部である場合は、新しい推移的なバージョンを含む依存ライブラリのバージョンを探します。依存ライブラリをアップグレードしても推移的な依存関係をアップグレードできない場合は、依存関係を除外し、セキュアなバージョンを直接含めることを検討してください。

注:
docker version コマンドをアドミニストレーターとして実行して、docker の可用性を確認します。詳細については、docker version コマンドのドキュメント を参照してください。

手順

1. MID サーバーのダウンロードページから Linux Docker レシピの ZIP ファイルをダウンロードし、その署名を確認します。
   MID サーバーのダウンロードページと署名検証の詳細については、「MID Server ファイルのダウンロード (Download MID Server files)」を参照してください。
2. ZIP ファイルをフォルダーに展開します。
3. オプション: 現在のディレクトリーを新しいフォルダーに変更できます。
4. イメージをビルドするには、build コマンド > docker build <path-to-docker-recipe> [--tag <docker-tag>] を実行します。

   コマンドの詳細については、「Docker build コマンドのドキュメント」を参照してください。Docker ファイルのパスは、相対パスにすることも、ファイルが Docker ディレクトリにある場合は、現在のディレクトリにすることもできます。

   デフォルトのイメージタグは、.env ファイルですぐに利用可能な **DOCKER_TAG** パラメーターを使用して指定されます。docker コマンドを実行する前にこのパラメーターをエクスポートするには、コマンド > export $(grep DOCKER_TAG .env) を実行します。次のコマンドで <docker-tag> を **DOCKER_TAG** 値に置き換えることができます。

   build コマンドは、次の build 引数を取ります。

プロパティ	説明
MID_INSTALLATION_URL	MID サーバー インストールファイルをダウンロードするためのリンク。デフォルトでは、MID サーバー のダウンロードページで提供される Linux 64 ビットインストール ZIP ファイルのダウンロードリンクに設定されています。
MID_INSTALLATION_FILE	MID サーバー のローカルインストールファイルの名前。デフォルト値は空です。このパラメーターが空でない場合、レシピはインストールサーバーからダウンロードするのではなく、ローカルファイルを使用します。このパラメーターは、ファイル名のみを使用し、完全パスは使用しません。ビルドする前に、ローカルファイルを recipe ディレクトリの asset/ サブフォルダーにコピーする必要があります。Rome よ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	り前の MID サーバー リリースはサポートされていません。 例：> docker build <path-to-dockerfile> --build-arg MID_INSTALLATION_FILE=<mid.installation.file.name>) --tag <docker-tag>
MID_SIGNATURE_VERIFICATION	MID サーバー インストールファイルの署名を検証する必要があります。デフォルト値は TRUE です。これが TRUE の場合、ビルドプロセスでは、MID サーバー インストールファイルがリモートサーバーからダウンロードされたものか、またはローカルファイルかどうかについて、デジタル署名を常に確認します。そうでない場合は、署名の検証がスキップされます。 例：> docker build <path-to-dockerfile> --build-arg MID_SIGNATURE_VERIFICATION=false --tag <docker-tag>
USER_ID と GROUP_ID	デフォルトでは、指定されていない場合、Docker はユーザーID = 1001、グループ ID = 1001 の MID サーバーユーザーを作成します。USER_ID と GROUP_ID ビルド引数を使用して、カスタムユーザー ID とグループ ID をコンテナに渡すことができます。Docker は、指定されたユーザー ID とグループ ID を使用して MID サーバーのコンテナユーザーを作成します。コンテナイメージ内で、MID サーバーインストールフォルダーの下にあるすべてのファイルは、このユーザーとルートグループ (id=0) が所有しています。 イメージが Kubernetes プラットフォームに展開されると、この MID サーバーユーザーが MID サーバーを実行するコンテナユーザーになります。 イメージが OpenShift プラットフォームに展開されると、OpenShift は MID サーバーを実行するコンテナユーザーとして、アドミン以外の任意のユーザー ID をアサインする場合があります。ただし、そのユーザーは常にルートグループに属します。 どちらの場合も、コンテナユーザーは MID サーバーファイルへのフルアクセス権を持ちま

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	す。これにより、同じイメージを Kubernetes と OpenShift に展開できます。

5. オプション: イメージが正常にビルドされたら、> docker image ls コマンドでビルドされたイメージを一覧表示できます。

次のタスク
未使用または中間のイメージがある場合は、ディスクスペースを節約するために、次のコマンドを実行してそれらのぶら下がりイメージを削除します。

```
$ docker rmi $(docker images --filter "dangling=true" -q --no-trunc)
```

たとえば、ぶら下がりイメージを削除する前に、コマンド docker image ls が次のようになる場合があります。

```
REPOSITORY                    TAG                                IMAGE ID      CREATED
  SIZE
mid                           trackdiscocopper-10-09-2020_10-14-2021_2200   4542b6ab34af
 21 seconds ago      1.01GB
<none>                          <none>                           1cdae087a970   About a minute
 ago   1.38GB
```

ぶら下がりイメージを削除した後、コマンド docker image ls は次のようになります。

```
REPOSITORY                    TAG                                IMAGE ID      CREATED
  SIZE
mid                           trackdiscocopper-10-09-2020_10-14-2021_2200   4542b6ab34af
 About a minute ago   1.01GB
```

コンテナ化された **MID** サーバーの起動

コンテナ化された MID サーバーは、MID サーバーの Docker イメージを使用して、MID サーバーを大規模に迅速に展開できるようにします。MID サーバーは、Docker Swarm などのオーケストレーションツールを使用して展開されます。

始める前に
必要なロール：admin

必須条件：

- Linux ホストでは、AlmaLinux ディストリビューション 64 ビットアーキテクチャを使用する必要があり、AlmaLinux ディストリビューションをお勧めします。
- ホストは Docker エンジンとコマンドラインインターフェイス（CLI）20.10.4 以降 を使用する必要があります。

> **注:**
> docker version コマンドをアドミニストレーターとして実行して、docker の可用性を確認します。詳細については、docker version コマンドのドキュメント を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. イメージが使用可能になったら、次のように docker run コマンドを使用して新しい MID サーバーを起動し、env ファイルまたは env 変数のオプションを指定します。docker run --env-file <env_file_name_here> <docker_tag or image_id>

   注:
   セキュリティの脆弱性がある可能性があるため、このコマンドを使用して機密データを渡さないでください。機密データを渡すには、手順 Docker シークレットを使用して、コンテナ化された MID サーバーに機密データを渡すおよび Kubernetes シークレットを使用して、コンテナ化された MID サーバーに機密データを渡すを使用します。

   詳細については、Docker のドキュメントページで、docker image ls コマンド、docker run コマンド、および env ファイルまたは env 変数オプションの指定を参照してください。env ファイルは、name = value 形式を使用した単純なテキストファイルです。変数が env ファイルと --env オプションの両方で指定されている場合、コマンドラインで定義された変数が優先されます。

   展開要求は、コンテナ化された MID サーバーを起動するための推奨方法ですが、環境変数を使用して構成することもできます。コンテナが最初に起動されると、初期化スクリプトは環境変数を取得し、次の環境変数を使用して MID サーバーアプリケーションを設定します。

   MID_INSTANCE_URL
   この変数は、「url」設定パラメーターを設定します。

   MID_INSTANCE_USERNAME
   この変数は、「mid.instance.username」設定パラメーターを設定します。

   MID_INSTANCE_PASSWORD
   この変数は、「mid.instance.password」設定パラメーターを設定します。

   MID_SERVER_NAME
   この変数は、「name」設定パラメーターを設定します。

   MID_PROXY_HOST
   この変数は、「mid.proxy.host」設定パラメーターを設定します。この変数は必須ではなく、プロキシが設定されている場合にのみ必要です。

   MID_PROXY_PORT
   この変数は、「mid.proxy.port」設定パラメーターを設定します。

   MID_PROXY_USERNAME
   この変数は、「mid.proxy.username」設定パラメーターを設定します。

   MID_PROXY_PASSWORD
   この変数は、「mid.proxy.password」設定パラメーターを設定します。

   MID_SECRETS_FILE
   この変数は、パスワードや証明書などの機密データを含む完全なシークレットファイル名を指定します。

   MID_MUTUAL_AUTH_PEM_FILE
   この変数は、自動検証セットアップに使用されるクライアント証明書ファイルの完全なファイル名を指定します。

2. オプション: コンテナのリストを表示するには、docker container ls コマンド docker container ls [-a] を実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Docker シークレットを使用して、コンテナ化された MID サーバーに機密データを渡す

環境変数またはシークレットファイルを介して渡された構成パラメーターを使用してコンテナ化された MID サーバーを構成できます。

始める前に
必要なロール：Docker Swarm アドミン

このタスクについて
Docker シークレット を使用すると、パスワードや証明書などの機密データをコンテナ化された MID サーバーに渡すことができます。この手順を使用する前に、Docker Swarm をセットアップして起動してください。

展開を作成するときは、レプリカが 1 に保たれていることを確認してください。

手順

1. 機密データを mid-secrets.propertiesに配置します。
2. 次のコマンドを使用して Docker シークレットを作成します。docker secret create mid-secrets mid-secrets.properties

   最初の mid-secrets は Docker Swarm 内のシークレットファイルを表し、2 番目の mid-secrets.properties パラメーターはホストマシンのファイルシステム上のシークレットを読み取るためのファイルパスを表します。作成されたすべてのシークレットを一覧表示するには、コマンド docker secret lsを実行します。

   docker secret コマンドの詳細については、「docker secret のドキュメント 」を参照してください。
3. コンテナ内のシークレットファイルへのパスを使用して、**MID_SECRETS_FILE** 環境変数を更新します。
   Linux での Docker Swarm シークレットのデフォルトパスは、/run/secrets/mid-secrets.properties です。
4. 次の docker service create コマンドを使用して、MID サーバーイメージコンテナを Swarm に展開し ます。Docker service create --name mid-service --secret mid-secrets.properties --env-file mid.env<docker-tag or image-id>

   コンテナサービスが指定されたシークレットに関連付けられるように、--secret flag が指定されていることを確認してください。

Docker シークレットを使用して、コンテナ化された相互認証済みの MID サーバーに機密データを渡す

環境変数またはシークレットファイルを介して渡された設定パラメーターを使用してコンテナ化された MID サーバーを構成できます。

始める前に
必要なロール：admin

必要なロール：Docker Swarm アドミン

このタスクについて
証明書ベースの認証 がインスタンスで有効になっている場合は、相互認証クライアント証明書 (PEMファイル) を使用して自動検証する ように MID サーバーを構成できます。これは、コンテナ内の PEM 証明書ファイルへの完全パスを *MID_MUTUAL_AUTH_PEM_FILE* 環境変数で設定することで実行できます。たとえば、mid.env ファイルで変数を *MID_MUTUAL_AUTH_PEM_FILE= /run/secrets/certificate.pem* に更新できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Docker または Kubernetes シークレットを使用して、PEM 証明書ファイルをコンテナに渡すことができます。以下は、PEM 証明書ファイルをコンテナに渡すコマンドの例です。docker service create --name mid-service --secret mid-secrets.properties --secret <certificate-secret-name> --env-file mid.env <docker-tag or image-id>

相互 PEM 証明書は、初期化中に MID サーバーにインストールされます。その後、MID サーバーはインスタンスに接続し、自動検証します。相互認証が正常に有効になっている状態で MID サーバーがインスタンスに接続すると、MID エージェントのログに次のようなエントリーが記録されることがあります。

- カスタム証明書を MID キーストアにインストールしました
- 相互認証を使用するように構成された MID

手順

1. 相互認証 PEM バンドルを準備します。
2. 次の docker secret create コマンドを使用して、Docker シークレットを作成します。`docker secret create mutual-auth-secret <mutual-auth-pem-file-on-local-filesystem>` 。

   作成されたすべてのシークレットを一覧表示するには、コマンド `docker secret ls`を実行します。
3. コンテナ内のシークレットファイルへのパスを使用して、**MID_MUTUAL_AUTH_PEM_FILE** 環境変数を更新します。

   Linux での Docker Swarm シークレットのデフォルトパスは、/run/secrets/<mutual-auth-pem-file-name> です。
4. 次の docker service create コマンドを使用して、MID サーバーイメージコンテナを Swarm に展開します。`docker service create --name mid-service --secret mutual-auth-secret --env-file mid.env <docker-tag or image-id>`

   コンテナサービスが指定されたシークレットに関連付けられるように、`--secret` flag が指定されていることを確認してください。
5. **deployment.yml** を使用してコンテナ化された MID サーバーをポッドに展開し、`kubectl create -f deployment.yml` コマンドを実行します。

Kubernetes シークレットを使用して、コンテナ化された MID サーバーに機密データを渡す

環境変数またはシークレットファイルを介して渡された設定パラメーターを使用してコンテナ化された MID サーバーを構成できます。

始める前に
必要なロール：Kubernetes アドミン

この手順を使用する前に、Kubernertes クラスター をセットアップして起動してください。Kubernetes シークレットの詳細については、「Kubernertes シークレットのドキュメント 」を参照してください。

> **注:**
> Kubernetes はローカルイメージと直接連携しません。MID サーバーイメージをパブリックレジストリにアップロードするか、ローカルレジストリーをセットアップします。Docker レジストリーのビルドについては、「Docker の公式の説明 」を参照してください。

展開を作成するときは、レプリカが 1 に保たれていることを確認してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 機密データを mid-secrets.properties に適切に配置します。
2. 次のコマンドを使用して、Kubernetes シークレットを作成します。kubectl create secret generic mid-secret --from-file=mid-secrets.properties
3. オプション: 作成されたすべてのシークレットを一覧表示するには、kubectl get secrets コマンドを実行します。
4. コンテナ内のシークレットファイルへのパスを使用して、**MID_SECRETS_FILE** 環境変数を更新します。
   パスはシークレットの構成ファイルを作成するときにデータフィールド で定義されます。
5. 次のサンプル YML コンテンツを使用して展開を作成します。

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: basic-example
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: MIDServerManagement
   provider: ServiceNow
 replicas: 1
 template:
  metadata:
   labels:
    app: MIDServerManagement
    provider: ServiceNow
  spec:
   containers:
    - name: basic-example-container
     imagePullPolicy: IfNotPresent
     image: "mid:imageTag"
     env:
      - name: MID_INSTANCE_URL
       value: " https://exampleinstance.service-now.com/"
      - name: MID_INSTANCE_USERNAME
       value: "mid_server_user_name”
      - name: MID_SECRETS_FILE
       value: "/opt/snc_mid_server/secrets/mid-secrets.properties“
      - name: MID_SERVER_NAME
       value: "Basic-Example-MID"
     volumeMounts:
      - mountPath: "/opt/snc_mid_server/secrets"
       name: "mid-mount-secret"
       readOnly: true
   volumes:
   - name: "mid-mount-secret"
    secret:
     secretName: "mid-secret"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> 展開またはポッドを作成する方法は多数あります。詳細については、「Kubernetes の展開手順」を参照してください。

6. deployment.yml を使用してコンテナ化された MID サーバーをポッドに展開し、kubectl create -f deployment.yml コマンドを実行します。

Kubernetes シークレットを使用して、コンテナ化された相互認証済みの MID サーバーに機密データを渡す

環境変数またはシークレットファイルを介して渡された設定パラメーターを使用してコンテナ化された MID サーバーを構成できます。

始める前に
必要なロール：Kubernetes admin

必須条件：

証明書ベースの認証 がインスタンスで有効になっている場合は、相互認証クライアント証明書 (PEMファイル) を使用して自動検証する ように MID サーバーを構成できます。これは、コンテナ内の PEM 証明書ファイルへの完全パスを *MID_MUTUAL_AUTH_PEM_FILE* 環境変数で設定することで実行できます。Kubernetes シークレットを使用して、PEM 証明書ファイルをコンテナに渡すことができます。

相互 PEM 証明書は、初期化中に MID サーバーにインストールされます。その後、MID サーバーはインスタンスに接続し、自動検証します。相互認証が正常に有効になっている状態で MID サーバーがインスタンスに接続すると、MID エージェントのログに次のようなエントリーが記録されることがあります。

- カスタム証明書を MID キーストアにインストールしました
- 相互認証を使用するように構成された MID

手順

1. 相互認証 PEM バンドルを準備します。
2. 次のコマンドを使用して、Kubernetes シークレットを作成します。`kubectl create secret generic mutual-auth-secret --from-file=<mutual-auth-pem-file>`
3. オプション: 作成されたすべてのシークレットを確認するには、`kubectl get secrets` コマンドを実行します。
4. コンテナ内のシークレットファイルへのパスを使用して、**MID_MUTUAL_AUTH_PEM_FILE** 環境変数を更新します。
5. 次のサンプル YML コンテンツを使用して展開を作成します。

```
6. apiVersion: apps/v1
7. kind: Deployment
8. metadata:
9.   name: mutual-auth-example
10. spec:
11.   selector:
12.     matchLabels:
13.       app: MIDServerManagement
14.       provider: ServiceNow
15.   replicas: 1
16.   template:
17.     metadata:
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
    labels:
      app: MIDServerManagement
      provider: ServiceNow
  spec:
    containers:
      - name: mutual-auth -container
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        image: "mid:imageTag”
        env:
          - name: MID_INSTANCE_URL
            value: "https://exampleinstance.service-now.com/"
          - name: MID_INSTANCE_USERNAME
            value: "mid_server_user_name”
          - name: MID_SERVER_NAME
            value: "Mutual-Auth-Deployment-MID"
          - name: MID_MUTUAL_AUTH_PEM_FILE
            value: "/opt/snc_mid_server/mutual-auth/yourpemfile.pem"
        volumeMounts:
          - mountPath: "/opt/snc_mid_server/mutual-auth"
            name: "mid-mount-mutual-auth"
            readOnly: true
    volumes:
    - name: "mid-mount-mutual-auth"
      secret:
        secretName: "mid-mutual-auth-secret"
```

6. **deployment.yml** を使用してコンテナ化された MID サーバーをポッドに展開し、`kubectl create -f deployment.yml` コマンドを実行します。

コンテナー化された **MID** サーバーの展開と自動構成

エージェントアドミニストレーターは、MID サーバープロファイルを入力し、展開要求をインスタンス上で作成できます。その後、展開要求を YAML ファイルにエクスポートし、それを使用して MID サーバーを Kubernetes または OpenShift クラスターに展開できます。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

コンテナー化された MID サーバーは、MID サーバーの Docker イメージを使用して、MID サーバーを迅速に展開できるようになります。「Linux 用の MID Server Docker イメージのビルド」の

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ドキュメントには、手動での準備と展開の手順が記載されています。次のコンテナー化された MID サーバーの自動構成は、プロセスを簡素化し、拡張可能にします。

MID サーバープロファイル

MID サーバープロファイルには、新しい MID サーバーを構成するために必要なすべての設定が含まれています。ただし、パスワードや証明書などの機密データは含まれません。機密データは、K8s クラスターで作成されたシークレットを介して渡される必要があります。ユーザーは、展開要求にシークレット名と場所のみを入力します。プロファイルを作成または変更するには、**agent_admin** ロールが必要です。MID サーバープロファイルは、次のテーブルに保存されます。

- mid_server_profile
- mid_profile_config
- mid_profile_wrapper_config
- mid_profile_property
- mid_profile_application_m2m
- mid_profile_capability_m2m
- mid_profile_ip_range_m2m
- mid_profile_cluster_m2m

展開中、**mid_profile_config** および **mid_profile_wrapper_config** パラメーターが K8s クラスターに送信されます。これらのパラメーターは、新しい MID サーバーの `config.xml` と `wrapper-override.conf` に入力します。その他のパラメーターは、インスタンスの自動構成で使用されます。ユーザーは、インスタンスのモジュール **MID** サーバープロファイルから MID サーバープロファイルにアクセスできます。

プロファイルは複数の MID サーバーを展開するために使用できるため、MID サーバーの名前はプロファイルに必要ありません。代わりに、ユーザーは新しい展開要求の一部として MID サーバーの名前を入力するよう求められます。**mid_profile_wrapper_config** の場合、ユーザーは表示する任意のパラメーターを `wrapper-override.conf` に入力できます。例：

名前	[値]
wrapper.java.maxmemory	2048
wrapper.java.additional.3	-Djavax.net.debug=ssl:handshake

その他のプロファイル設定は、MID サーバーレコードと同じ方法で入力できます。

MID サーバーの展開要求

[MID サーバー] プロファイルを作成した後、ユーザーは新しい展開要求を作成して、展開プロセスを準備できます。展開要求は、コンテナーオーケストレーターごとに異なる場合があります。詳細については、「MID サーバーの展開要求」を参照してください。

手動展開の MID 展開要求をエクスポート

ユーザーは、K8s 展開 YAML ファイルにエクスポートできます。ユーザーは、`kubectl apply –f<yaml_file>` コマンドを使用して、YAML ファイルを K8s クラスターにダウンロードし、新しい MID サーバーを展開できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Docker イメージの準備

Docker イメージを準備するには、「MID サーバー Docker イメージをビルド」で説明されているように、最初に K8s クラスター上に MID サーバーイメージをビルドします。ビルドされたイメージをイメージレジストリーにアップロードし、docker pull registry/mid:<tag> コマンドを使用して、イメージをローカルイメージにプルします。リモートレジストリーから直接イメージをプルする際の制限事項については、「コンテナー化された MID サーバーの Docker レジストリーのセットアップ II (Docker Registry Setup for Containerized MID Server II)：自動構成 [KB1001380]」を参照してください。

Kubernetes の準備

「How to build and deployment Containerized MID Servers in Kubernetes using StatefulSets (StatefulSets を使用して Kubernetes でコンテナ化された MID サーバーをビルドおよび展開する方法) [KB1325173]」も参照してください。

Kubernetes サービスアカウントのセットアップ

リソースの作成、削除、およびリスト権限に対して、サービスアカウントに適切な RBAC が設定されていることを確認します。次の YAML ファイルの例では、デフォルトのサービスアカウントを使用しています。

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
 kind: ClusterRoleBinding
 metadata:
   name: default-service-acccount-as-cluster-admin
 subjects:

 - kind: ServiceAccount
   # Reference to upper's `metadata.name`
   name: default
   # Reference to upper's `metadata.namespace`
   namespace: default
 roleRef:
   kind: ClusterRole
   name: cluster-admin
   apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
```

カスタムサービスアカウントを選択し、そのサービスアカウントと名前空間に **ClusterRole** を割り当てることができます。デフォルトの名前空間は **default**です。次の YAML ファイルの例では、カスタム名前空間、**mynamespace** を使用しています。

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
 kind: ClusterRoleBinding
 metadata:
   name: custom-serviceacccount-as-cluster-admin
 subjects:

 - kind: ServiceAccount
   # Reference to upper's `metadata.name`
   name: mycustomserviceaccount
   # Reference to upper's `metadata.namespace`
   namespace: mynamespace
 roleRef:
   kind: ClusterRole
   name: cluster-admin
   apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Kubernetes シークレットのセットアップ

相互認証用に **mid-secrets.properties** または PEM ファイル用のシークレットが作成されます。シークレットの作成方法の詳細については、「コンテナー化された MID サーバー」の該当セクションを参照してください。

新しいコンテナー化された **MID** サーバーを自動構成

MID サーバーがインスタンスに初めて接続されると、MID サーバーレコードが作成されます。MID サーバーレコードには、コンテナー ID、プロファイル ID、および展開名が入力されます。新しい MID サーバーレコードが **[profile_id]** フィールドのプロファイル ID で更新されると、[プロファイルから **MID** を自動構成 **(Auto-Configure MID from profile)]** ビジネスルールがトリガーされます。ビジネスルールは、そのプロファイル ID に関連付けられたプロファイル設定を検索し、それに応じて新しい MID サーバーを構成します。

MID サーバープロファイルを既存の **MID** サーバーに同期

関連する MID サーバーが自動構成されてかなり経ってからユーザーがプロファイルを更新すると、MID サーバープロファイルが、既存の MID サーバーの設定と同期しなくなる可能性があります。ユーザーは、インスタンスの **[MID** サーバーに同期] を選択することで、プロファイル設定を既存の MID サーバーに同期できます。

> **注:**
> MID サーバープロファイルから MID サーバーにクラスター設定を適用する場合、MID サーバーに機能が割り当てられていないとクラスターの割り当ては失敗します。これは、ecc_agent_cluster_member_m2m テーブルの「MID サーバー機能の検証」ビジネスルールによって制御されます。MID サーバーをクラスターに割り当てる場合は、何らかの機能があることを確認してください。

MID サーバーの展開要求

[MID サーバー] プロファイルを作成した後、ユーザーは新しい展開要求を作成して、展開プロセスを準備できます。展開要求は、コンテナーオーケストレーターごとに異なる場合があります。

始める前に
必要なロール：agent_admin

1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
ユーザーは、アプリモジュールの **[MID** 展開要求] から MID サーバー展開要求にアクセスできます。

現在、K8s の展開のみがサポートされています。K8s 展開要求には、MID サーバープロファイルへの参照、MID Server Docker イメージに関する情報、K8s シークレット、K8s 展開ラベル、および新しい MID サーバーに割り当てる MID サーバー名のリストが含まれます。

手順

1. コンテナーイメージに関する情報を入力します。

このセクションでは、この展開要求で使用されるイメージと、それをどこからプルできるかを指定します。

イメージレジストリパスとリポジトリ

レジストリーのアドレスとポート、およびイメージが保存されているリポジトリ名を入力します。構文は my.registry.address:port/repositoryname です。

イメージタグ

コンテナーイメージを識別するタグを入力します。

2. MID サーバー名を指定します。

複数の MID サーバーを作成するために展開要求を行うことができます。MID サーバー名を手動で入力することを選択できます。手動で入力しない場合、MID サーバー名が自動的に生成されます。名前を手動で入力する場合、各 MID サーバー名は一意である必要があります。

3. Kubernetes クラスター情報を入力します。

K8s 名前空間

新しい MID サーバーが配置されている K8s 名前空間を入力します。デフォルト値はデフォルト です。

K8s サービスアカウント

この展開要求を処理する K8s サービスアカウント名を入力します。デフォルト値はデフォルト です。

MID シークレット名

MID サーバーシークレットを保持する K8s シークレットオブジェクトの名前を入力します。

MID シークレットファイルパス

コンテナー内の MID サーバーシークレットファイルの絶対パスを入力します。

MID 相互認証 PEM シークレット名

MID 相互認証 PEM 証明書を保持する K8s シークレットオブジェクトの名前を入力します。

MID 相互認証 PEM ファイルパス

コンテナー内の MID 相互認証 PEM ファイルの絶対パスを入力します。

K8s 展開ラベル

キーと値のペアのリストである展開ラベルを入力します。ラベルは K8s の展開に添付されます。有効なラベルは、63 文字以下にする必要があり、空にすることもできます。ラベルは空である場合を除き、始めと終わりを英数字とし、ダッシュ、アンダースコア、ドット、および英数字のみを含める必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク
要求の準備ができたら、ユーザーは **[YAML** ファイルにエクスポート] を選択して K8s 展開 YAML ファイルを生成し、同じレコードにそれを添付できます。要求が処理されると、レコード全体が読み取り専用に設定されます。365 日より古い展開要求を削除するスケジュール済みジョブがあります。

コンテナ化された **MID** サーバーの自動スケーリング

MID サーバーは、任意の数のレプリカを使用して StatefulSet を介して展開できます。Kubernetes Horizontal Pod Autoscaler (HPA) を活用して自動的にスケーリングできます。Horizontal Pod Autoscaler は、需要に合わせて作業負荷リソース (展開や StatefulSet など) を自動的に更新します。

1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

Kubernetes は、作業負荷に応じて、任意の数のステートフル MID サーバーレプリカを追加または削除できます。HPA では、CPU とメモリのメトリクスのみがサポートされています。MID サーバーをステートフルアプリケーションとして展開するには、展開要求フォームの [StatefulSet] セクションに次の情報を指定します。

- 名前
- ヘッドレスサービス名
- 永続ボリューム要求 (PVC)
- ストレージクラス、アクセスモード、ストレージ要求などのパラメーター
- リソースの要求/制限

PVC により、MID サーバーが config.xml、メタデータファイル、およびそのいくつかのサブフォルダーを格納する目的の永続ボリュームが宣言されます。

作業負荷の変動中に、実行中の MID サーバーコンテナを含むポッドを削除して、新しいポッドに置き換えることができます。StatefulSet は、同じ永続ボリュームが新しいポッドに接続されていることを確認し、MID サーバーがその状態を再開できるようにします。

永続ボリュームにマウントできるサブフォルダーは、新しい MID サーバーのインストールで最初は空であるものだけです。**config.xml** ファイルとその他のメタデータファイルは、ポッドがシャットダウンされたときにバックアップし、起動時に復元する必要があります。

YAML ファイルとしてエクスポートされた展開要求は、Kubernetes クラスター内に StatefulSet 作業負荷と新しい MID サーバーポッドを作成するために使用できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

展開の YAML ファイルに変更を加えて再適用すると、デプロイの既存のポッドが再度作成されます。StatefulSet の展開では、構成ファイルはバックアップフォルダーから復元されます。init スクリプトで展開環境の変更を検出し、構成ファイルに適用してから、MID サーバーを起動する必要があります。

HPA 自動スケーリングのアクティブ化

HPA 自動スケーリングは、HPA コントローラーを作成することで、既存の StatefulSet 作業負荷に対してアクティブ化できます。

展開要求を作成するときは、HPA バージョン 1 またはバージョン 2 のいずれかを選択できます。

HPA 構成を使用してインスタンスで展開要求を作成すると、エクスポートされた YAML ファイルが適用され、HPA 自動スケーリングがすぐに開始されます。

IPv6 用 MID サーバーの構成

IPv6 用に構成された MID サーバー は ServiceNow にコネクトし、特定のアドレスに対して IPv6 経由で ディスカバリー を使用できます。

始める前に
必要なロール：admin

1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

このタスクについて
純粋な IPv6 MID サーバー を IPv6 用に構成する必要はありません。デフォルトで IPv6 に接続し、MID サーバーの **ecc_agent** レコードに IPv6 が自動的に入力されます。サポートに連絡して、インスタンスで IPv6 が有効になっていることを確認してください。

デュアルスタックホストでは、 MID サーバー はデフォルトで IPv4 を使用します。次の手順では、IPv6 を使用するようにデュアルスタック MID サーバー を構成します。次のテーブルは、IPv4 と IPv6 をサポートするために、Tokyo へのアップグレード中に自動的に更新されます。

- **ecc_agent**
- **ecc_agent_router**
- **ecc_agent_ip_address**
- **ecc_agent_command_audit_log**

IPv6 で ディスカバリー を使用する場合は、次の要件が適用されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

Windows Discovery

Yokohama リリース時点では WinRM のみがサポートされています。IPv6 経由での WinRM 要件は IPv4 経由と同じです。WinRM は MID サーバー ホストとターゲットの両方で実行されている必要があり、ターゲットはその MID サーバー で信頼できるホストとして構成されている必要があります。

Unix ディスカバリー

Yokohama リリース時点では、SNC SSH のみがサポートされます。IPv6 で SNC SSH を使用するために追加の構成は必要ありません。J2SSH と Maverick はサポートされていませんが、それらのプロトコルが IPv6 で使用されると、正しい結果を保証することなくコマンドが実行されます。その場合、次のエラーメッセージが MID サーバーログに記録されます。 Maverick (J2SSH) を使用する MID サーバーでは、現在 IPv6 はサポートされていませんが、コマンドは実行されます。(IPv6 is currently not supported for MID Server using Maverick (J2SSH), however the command will be executed.)

手順

1. agent/conf/wrapper-override.conf の Java VM 構成ラッパーに移動します。
2. ファイルを開き、次のコード行をコメント解除して true に変更します。

```
#wrapper.java.additional.109=-Djava.net.preferIPv6Addresses=false
```

前述の行を次のように変更します。

```
wrapper.java.additional.109=-Djava.net.preferIPv6Addresses=true
```

3. MID サーバー を再起動します。
これで、MID サーバー は IPv6 でインスタンスにコネクトするように設定されました。

> **注:**
> デュアルスタック MID サーバー の場合、ラッパーを変更しても、デフォルトでは IPv4 である **ecc_agent** レコードに入力されるデータには影響はありません。

4. IPv4 よりも IPv6 を優先するように **ecc_agent** レコードを更新するには、次の MID サーバー 設定パラメーター **mid.prefer_ipv6_addresses** を指定して true に設定します。
5. MID サーバー を再起動します。
デュアルスタック MID サーバー は、 **ecc_agent** レコードの関連フィールドに IPv6 アドレスを入力します。テーブル **ecc_agent_router** および **ecc_agent_ip_address** には、デュアルスタックホスト上の IPv4 と IPv6 の両方のエントリが入力されます。

MID サーバーデータの保護と暗号化

MID サーバーを構成した後、config.xml ファイルで MID サーバーのパラメーター値を暗号化してセキュリティを追加できます。暗号化は、MID サーバーが ECC キューに返すデータを保護します。その他の利用可能なセキュリティオプションには、SOAP 要求の認証、MID サーバー構成ファイルへのアクセスの制限、セキュアソケットレイヤー (SSL) 接続の確立などがあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

MID サーバーパスワードの暗号化の仕組み

*username*と*password*は、MID サーバーの config.xml ファイルに初期設定されます。MID サーバーが認証情報を取得すると、AES256 暗号化アルゴリズムを使用して、クリアテキストのパスワードが暗号化されたパスワードに自動的に置き換えられます。MID サーバーのセキュリティを向上させるための継続的な取り組みとして、暗号化アルゴリズムが強化されました。MID サーバーは、起動するたびに生成され、ハードディスクではなくメモリに保持される暗号化キーも保持します。認証情報をインスタンスから MID サーバーに送信する必要がある場合、次のプロセスが実行されます。

1. インスタンスは、暗号化された *password* と暗号化されていない *username* をインスタンスデータベーステーブルから取得します。
2. インスタンスは、暗号化された*password*を復号化してから、MID サーバー暗号化キーを使用して再暗号化します。
3. *username* と再暗号化された *password* は、暗号化された TLS セッションが MID サーバーとインスタンス間ですでに確立されているため MID サーバーに送信されます。
4. MID サーバーは、認証情報を受信し、リモート操作に認証情報を使用する前に、メモリ内の*password*を復号化します。暗号化されていない形式で認証情報パスワードがディスクに保存されることはありません。

MID サーバー証明書チェックポリシー

MID サーバーは、3 種類のセキュリティチェックを使用して外部トラフィックを保護します。セキュリティチェックでは、TLS/SSL 証明書の検証、ホスト名の検証、および OCSP の検証を使用してセキュリティを強化します。MID サーバー 証明書チェックポリシーテーブルを使用して、これらのセキュリティチェックを制御します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

TLS/SSL 証明書の検証

TLS/SSL 暗号化セキュリティでは、公開鍵暗号化とも呼ばれる非対称暗号化を使用します。この暗号化では、公開鍵と秘密鍵の 2 つの暗号鍵を使用します。公開鍵はデータの暗号化に使用され、公開されます。秘密鍵はデータの復号化に使用され、そのセキュリティは信頼性を検証するために不可欠です。ネットワークの準備の詳細については、次を参照してください。 MID サーバー TLS/SSL 証明書チェックポリシー Quebec アップグレード情報 [KB0867397] .

TLS/SSL 証明書の検証では、MID サーバーは TLS または SSL 証明書で保護された Web サーバーへの接続を試行します。Web サーバーは、TLS/SSL 証明書のコピーを MID サーバーに送信します。MID サーバーは証明書の信頼性を確認し、メッセージを Web サーバーに送信します。Web サーバーは、TLS/SSL 暗号化セッションを開始するためのデジタル署名された承認で応答します。その後、MID サーバーは Web サーバーとの暗号化された通信を開始できます。

ホスト名の検証

ホスト名の検証は、クライアントが正しいサーバーと通信していることを確認するためのサーバー ID チェックを含む HTTPS の一部です。このチェックは、中間者攻撃によってリダイレクトされた後にサーバーに情報を送信することを防ぎます。

このチェックでは、サーバーから送信された証明書の `dnsName` が、要求の実行に使用された URL と一致することを確認します。RFC 6125 に従い、ホスト名の検証は、証明書の subjectAlternativeName の dNSName フィールドに対して実行する必要があります。一部の従来の実装では、証明書の commonName フィールドに対してチェックが行われます。名前が一致しない場合、接続が終了します。

注:
ホスト名の検証では、サーバーによって提示された検証済みの証明書からホスト名を取得します。そのため、TLS 証明書の検証は、ホスト名検証の前提条件です。

オンライン証明書ステータスプロトコル (OCSP)

OCSP では、MID サーバーがターゲットサーバーとさらに通信する前に、リモート認証局サーバーに接続して証明書を検証します。特にこれらの証明書に他の証明書に署名する機能がある場合、侵害された証明書はセキュリティ上の脆弱性となる可能性があります。証明書が壊れているか偽造されている場合、認証局はどの証明書が無効で使用すべきでないかをクライアントに通知できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

OCSP レスポンダ (通常は証明書発行者によって実行されるサーバー) は、証明書が「良好」、「失効」、または「不明」であるという署名付き応答を返します。要求を処理できない場合は、エラーコードが返されることがあります。

証明書の発行者は、別の権限を OCSP レスポンダとして委任することができます。これにより、検証が必要な一連の証明書が作成されます。レスポンダの証明書は、問題の証明書の発行者が発行する必要があります。レスポンダの証明書には、それを OCSP 署名機関としてマークする特定の拡張子を含める必要があります。

注:
OCSP チェックは、OCSP レスポンダに対して行われるセカンダリ HTTP 呼び出しです。プライマリコールは、OCSP レスポンダからの応答に基づいて接続を中断する場合があります。

MID サーバーセキュリティポリシー

MID サーバーのセキュリティ方針は、MID サーバーから発信されるすべての HTTPS トラフィックを制御します。これには、MID サーバーからインターネットエンドポイント、ServiceNow URL、イントラネットエンドポイント、およびクラウドエンドポイントへの HTTPS 接続が含まれます。



これらの接続は、さらに次の 4 つのセキュリティ方針に分類できます。

ServiceNow エンドポイントポリシー

このポリシーは、ServiceNow URL 専用のシステムデフォルトです。MID サーバーの config.xml には、インスタンスへの最初の接続にのみ使用され、system_default ポリシーで更新されるブートストラッププロパティがあります。

インターネットポリシー

これらのポリシーは、MID サーバーからインターネット上のエンドポイントへのすべての HTTPS 接続を対象とします。

イントラネットポリシー

これらのポリシーは、セルフホストネットワークなどの予約済み IP サブネットを対象とします。

上書きされたポリシー

このポリシー定義を使用して、特定のエンドポイントまたは URL を上書きできます。上書きされたポリシーは、操作時に最も優先順位が高くなります。

どちらのテーブルも編集可能で、IP 範囲を含めたり除外したりするだけでなく、実行する必要がある証明書検証チェックの種類を制御することもできます。セキュリティを最大化するために、すべての証明書検証チェックを有効にします。Quebec バージョンでは、新規インストールのすべてのポリシーとチェックがデフォルトでオンになっています。

アップグレードした場合、イントラネットポリシーでは証明書検証チェックはデフォルトで無効になっています。セキュリティを強化するには、内部ネットワーク内のエンドポイントのポリシーを設定して有効にします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注:
接続を成功させるには、内部エンドポイントまたは URL に有効な CA 署名付き証明書がある必要があります。

自己署名証明書をホストするエンドポイントの場合は、証明書を MID サーバー トラストストアにインポートするか、そのホストを検証するポリシーチェックを無効にします。証明書の追加方法の詳細については、「MID サーバー用の SSL 証明書を追加する」を参照してください。

Quebec にアップグレードした後、証明書チェックポリシーテーブルに移動し、必要に応じてポリシー構成を変更します。MID サーバーが起動してインスタンスに接続すると、MID サーバーから発生する後続の HTTPS 接続は実行時にこれらの証明書チェックの適用を開始します。安全でない接続は切断され、適切なエラーメッセージが表示されます。

インスタンスセキュリティポリシーの使用

MID サーバー設定パラメーター **mid.ssl.use.instance.security.policy** は、MID サーバーがインスタンスのセキュリティポリシーではなくブートストラップパラメーターを使用するかどうかを制御します。デフォルトでは、**config.xml** で **mid.ssl.use.instance.security.policy** は false に設定されているため、インスタンスによってブートストラップポリシーが上書きされることはありません。

このデフォルト設定により、MID サーバーのセットアップ中にいくつかの問題を防ぐことができます。たとえば、ホストが OCSP レスポンダーに到達できない場合、新しい MID サーバーのインストールは OCSP 接続を要求するインスタンスのポリシーによって中断されません。

設定パラメーター **mid.ssl.use.instance.security.policy** は、各 MID サーバーに設定できます。true に設定すると、MID サーバーはすべてのポリシーをインスタンスと同期し、ブートストラップ設定パラメーターはインスタンスの **mid_cert_check_policy** テーブルの ***.servicenow.com** ポリシーによって上書きされます。最終的なポリシーは、MID サーバーメモリ内のポリシーマップと **config.xml** を更新します。

config.xml のデフォルトパラメーターは次のとおりです。

- `<parameter name="mid.ssl.bootstrap.default.check_cert_hostname" value="true"/>`
- `<parameter name="mid.ssl.bootstrap.default.check_cert_chain" value="true"/>`
- `<parameter name="mid.ssl.bootstrap.default.check_cert_revocation" value="false"/>`
- `<parameter name="mid.ssl.use.instance.security.policy" value="false"/>`

セルフホストまたはオンプレミスのインスタンスでは、**config.xml** に次のパラメーター、`<parameter name="mid.ssl.bootstrap.default.target_endpoint" value="FQDN_OF_THE_INSTANCE"/>` を追加する必要があります。

MID サーバー構成ファイルの値の暗号化または復号化

config.xml ファイル内の任意の MID サーバーパラメーターの値を暗号化できます。すべての暗号化された値の属性は、ログインパスワードのセキュリティ属性を含め、構成ファイル内から管理されます。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

手順

1. MID サーバーがインストールされたときに作成された agent ディレクトリーに移動し、WordPad などのテキスト エディターを使用して config.xml ファイルを開きます。
2. 暗号化するパラメーターを見つけて追加します。
   たとえば、次のパラメーターを設定してプロキシサーバーのパスワードを保護したい場合があります。

   ```
   <parameter name="mid.proxy.password" value="securepassw0rd"/>
   ```

3. 暗号化属性 **secure="true"** を追加します。

   ```
   <parameter name="mid.proxy.password" secure="true" value="securepassw0rd"/>
   ```

4. MID サーバーを再起動します。
5. config.xml ファイルを開きます。
   暗号化されたパスワードが次のように表示されます。

   ```
   <parameter name="mid.proxy.password" secure="true"
    value="encrypted:rhrfUNYRzZAI8/BkTtZmNA=="/>
   ```

   。
6. config.xml ファイルでこの値または他の値を復号化し、値をクリアテキストで表示するには：
   a. MID サーバーを停止します。
   b. **secure="true"** 属性を **false** に設定します。
   c. 暗号化された値をクリアテキスト値に置き換えます。
   d. MID サーバーを再起動します。

MID サーバー構成ファイルのセキュリティ

機密性の高い MID サーバー構成データは、内部および外部のデータ暗号化や外部データ ストレージを含むいくつかの異なるスキームを使用して保護することができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

MID サーバーは、**config.xml** ファイルのコンテンツのために以下のビルトイン セキュリティ オプションを提供します。

- [デフォルト セキュリティ プロバイダー]：暗号化によって **config.xml** ファイル内のデータを保護します。MID サーバーを再起動すると、暗号化されていないデータはすべて暗号化され、**config.xml** ファイルに書き込まれます。デフォルト セキュリティ プロバイダーは、次の暗号化オプションを提供します。
  - [デフォルト暗号化プログラム]：MID サーバーの **config.xml** ファイルのデータを暗号化するためのデフォルトのプロセス。詳細については、「MID サーバー構成ファイルの値の暗号化または復号化」を参照してください。
  - **[Windows Data Protection API (DPAPI)]**：MID サーバーではなく、オペレーティング システムがデータの暗号化を実行します。DPAPI 暗号化は、ログインしているユーザーのアカウントに基づいています。このスキームを使用すると、データは同じユーザーアカウントでのみ復号化できます。アカウントが変更された場合は、データを再暗号化する必要があります。
  - [カスタム暗号化]：IMidServerEncrypter インターフェイスを実装して **config.xml** の機密データを管理する独自のカスタム暗号化スキームを作成します。
-
- **[CyberArk]**：データセキュリティを提供する CyberArk の統合設定 では、機密データを **config.xml** ファイルから安全な CyberArk ボールトに移動します。このソリューションはデータを暗号化しません。
- [カスタム外部ストレージ]：ISecuredConfigProvider インターフェイスを実装し、機密の **config.xml** データを管理する独自のカスタム外部ストレージ システムを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

保護されたコンテンツおよび暗号化スキーム



DPAPI で **MID** サーバー構成データを暗号化する

Windows Data Protection API (DPAPI) は、MID サーバーのユーザーアカウントに基づいて **config.xml** の機密データを暗号化します。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

DPAPI 暗号化は、MID Server **config.xml** ファイルの認証情報、IP アドレス、および URL などのデータに対する別のレベルのセキュリティを提供します。 MID サーバーではなく、オペレーティング システムがデータの暗号化を実行します。DPAPI 暗号化は、ログインしているユーザーのアカウントに基づいています。このスキームを使用すると、データは同じユーザーアカウントでのみ復号化できます。アカウントが変更された場合は、データを再暗号化する必要があります。

手順

1. **config.xml** ファイルをテキスト エディターで開きます。
   このファイルは、MID サーバーのインストール パスの **/agent** フォルダーにあります。
2. このパラメーターと値を有効にします。
   ```
   <parameter name="mid.secure_encrypter"
   value="com.service_now.mid.services.config.WindowsDPAPIEncrypter"/>
   ```
3. 構成ファイルを保存します。
4. MID サーバーを再起動します。
   config.xml ファイル内のクリア テキストの値は、オペレーティング システムによって暗号化されます。
5. 暗号化に使用する MID サーバーユーザーアカウントを変更する必要がある場合は、この手順に従います。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

a. MID サーバーサービスを停止します。

b. **config.xml** ファイルをテキスト エディターで開きます。
このファイルは、MID サーバーのインストール パスの **/agent** フォルダーにあります。

c. すべての暗号化された値をクリア テキストで再入力します。

d. ServiceNow® インスタンスで MID サーバーのユーザーアカウントを変更します。

e. MID サーバーサービスを再起動します。
新しい MID サーバーのユーザーアカウントに基づいて、オペレーティング システムによってデータが再暗号化されます。

CyberArk を安全な構成プロバイダーとして使用する

CyberArk ボールトを使用して、MID Server **config.xml** ファイルの機密データを保護することができます。

始める前に
必要なロール：admin

CyberArk を保護された設定プロバイダーとして構成する前に、<mid_installation_folder>/agent/extlib フォルダーで **JavaPasswordSDK.jar** が利用可能であることを確認してください。

このタスクについて
CyberArk は通常、外部ボールトの認証情報を保護するために使用されます。ただし、**config.xml** ファイルで MID サーバーパラメーターを使用すると、他のタイプのデータを CyberArk に保存することができます。

手順

1. **config.xml** ファイルをテキスト エディターで開きます。
このファイルは、MID サーバーのインストール パスの **/agent** フォルダーにあります。
2. このパラメーターと値を有効にします。
<parameter name="mid.secure_config.provider"
value="com.service_now.mid.services.config.CyberArkSecuredConfigProvider"/>
3. CyberArk ボールト内で保護する特定のデータを設定します。
次の例を参考にしてください。

   a. このパラメーターを設定して CyberArk 統合設定 でそのデータの **[ID]** と [タイプ] を一致させ、MID サーバーの認証情報を保護します。

```
<parameter name="mid.instance.username" secure="true" value="cyberark:
 id=<CyberArk ID>, type=<CyberArk type>"/>
<parameter name="mid.instance.password" secure="true" value="cyberark: id=<CyberArk
 ID>, type=<CyberArk type>"/>
```

   b. このパラメーターを設定して CyberArk の設定でそのデータの **[ID]** と [タイプ] を一致させ、インスタンスの URL を保護します。
<parameter name="url" secure="true" value="cyberark: id=<*CyberArk ID*>, type=<*CyberArk type*>"/>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. 構成ファイルを保存します。
5. MID サーバーを再起動します。

MID サーバー構成ファイルのセキュリティ スキームを変更する

MID サーバーには、**config.xml** ファイルの機密データを保護するためのいくつかのスキームが用意されています。これらのオプションをセキュリティ要件に合わせて切り替えることができます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. MID サーバーサービスを停止します。
2. **config.xml** ファイルをテキスト エディターで開きます。
   このファイルは、MID サーバーのインストール パスの **/agent** フォルダーにあります。
3. すべての暗号化された値をクリア テキストで再入力します。
4. 以前のセキュリティ スキームを無効にし、新しいプロバイダーを使用するように MID サーバーを設定します。
5. MID サーバーサービスを再起動します。
   データは、選択したセキュリティ スキームに基づいて再度保護または暗号化されます。

MID サーバー ISecuredConfigProvider インターフェイス

このインターフェイスのメソッドを使用して、MID サーバーの **config.xml** ファイルで保護されたパラメーター値を管理するカスタム プロバイダーを作成します。

> **注:**
> これらのメソッドは、MID サーバーのインストール フォルダーにある **snc-automation-api.jar** ファイルに含まれています。

の初期化

このメソッドは、プロバイダーを追加の設定パラメーターで初期化し、値を返しません。

例

```
void intialize(java.util.Properties properties,
        IMidServerEncrypter encrypter)
    throws java.lang.Exception
```

パラメーター

パラメーター	説明
プロパティ	初期化プロパティ。
encrypter	プロバイダーが暗号化に基づく場合に使用するエンクリプター。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例外

java.lang.Exception

isParameterValueSecured

このメソッドは、パラメーター値が保護されているかどうかをチェックします。このメソッドは、ブーリアン タイプ値を返します。

例

```
boolean isParameterValueSecured(java.lang.String paramValue)
```

パラメーター

パラメーター	説明
paramValue	パラメーター値。

返される内容

パラメーター値が保護されている場合、パラメーターは **true** を返します。

secureParameterValue

このメソッドは、パラメーター値が保護されていない場合は保護します。このメソッドは、文字列タイプ値を返します。

例

```
java.lang.String secureParameterValue(java.lang.String unsecuredParameterValue)
                                throws java.lang.Exception
```

パラメーター

パラメーター	説明
unsecuredParameterValue	保護されていないパラメーター値。

返される内容

このメソッドは、保護されていないパラメーター値を返します。

例外

java.lang.Exception

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

unsecuredParameterValue

このメソッドは、パラメーターの保護されていない値を返します。このメソッドは、文字列 タイプ値を返します。

例

```
java.lang.String unsecuredParameterValue(java.lang.String parameterName)
                                 throws java.lang.Exception
```

パラメーター

パラメーター	説明
parameterName	パラメーター名。

返される内容

このパラメーターは、保護されていない値を返します。

例外

java.lang.Exception

MID サーバー IMidServerEncrypter インターフェイス

このインターフェイスのメソッドを使用して、MID サーバーの **config.xml** ファイルのカスタム外部エンクリプターを作成します。

注:
これらのメソッドは、MID サーバーのインストール フォルダーにある **snc-automation-api.jar** ファイルに含まれています。

の初期化

このメソッドは、エンクリプターを追加の設定パラメーターで初期化し、値を返しません。

例

```
void intialize(java.util.Properties properties)
      throws java.lang.Exception
```

パラメーター

パラメーター	説明
プロパティ	初期化プロパティ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

例外

java.lang.Exception

暗号化

このメソッドは、暗号化されていないデータを暗号化し、バイト **[]** タイプ値を返します。

例

```
byte[] encrypt(byte[] unencryptedData)
        throws java.lang.Exception
```

パラメーター

パラメーター	説明
unencryptedData	暗号化されていないデータ。

返される内容

暗号化されたデータ

例外

java.lang.Exception

復号化

このメソッドは、暗号化されたデータを復号化し、バイト **[]** タイプ値を返します。

例

```
byte[] decrypt(byte[] encryptedData)
        throws java.lang.Exception
```

パラメーター

パラメーター	説明
encryptedData	復号化されたデータ。

返される内容

復号化されたデータ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例外

java.lang.Exception

MID サーバー認証情報と SOAP 要求

Web サービスの発動データを更新するためのベーシック認証情報を設定します。セキュリティを強化するため、MID サーバーへの着信 SOAP 要求ごとにベーシック認証を実施することができます。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

ベーシック認証情報と SOAP 要求

各要求に対してベーシック認証を実施することができます。プロキシ サーバーが NTLM 認証のみをサポートしている場合、MID サーバーはプロキシ サーバー経由で通信できません。プロキシ サーバーでベーシック認証を使用することも、MID サーバーホストの例外を作成することもできます。

必須かどうかにかかわらず、ベーシック認証情報を提供することには利点があります。Web サービスの発動は、提供された認証情報を使用してデータを作成または更新します。たとえば、インシデント レコードを作成すると、ジャーナル フィールドには、デフォルトのゲスト ユーザーではなく基本認証ユーザーのユーザー ID が割り当てられます。この動作により、特定の MID サーバーによって追加されたデータを識別できます。

SOAP 要求のベーシック認証情報を設定できます。各 SOAP リクエストには、ベーシック認証プロトコル で指定されているような認証ヘッダーが含まれています。

厳密なセキュリティを施行するための設定では、インスタンスが MID サーバーに提供する認証情報をどのように使用するかをコントロールします。この設定が有効になっている場合、MID サーバーがアクセスしようとしているテーブルへのアクセス権をユーザー ID に提供する必要があります。この設定が無効になっている場合、有効なユーザー ID を使用すると、MID サーバーはすべてのテーブルにアクセスできます。

着信 SOAP 要求に基本認証を要求する

MID サーバーへの着信 SOAP 要求ごとにベーシック認証を実施します。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システムプロパティ > **Web** サービス.
2. [着信 **SOAP** 要求には基本認証を要求します] のチェック ボックスを選択します。
3. [保存] をクリックします。
4. MID サーバーのベーシック認証情報を提供するには、C:\Program Files\ServiceNow\<MID サーバー名>\agent に移動し、次のように config.xml ファイルを編集します。

   a. 要素 *<parameter name="mid.instance.username" value=""/>* を見つけ、インスタンスアドミンのユーザー名を値として入力します。

      Example
      たとえば、*<parameter name="mid.instance.username" value="admin"/>.* を入力します。

   b. 要素 *<parameter name="mid.instance.password" value=""/>* を見つけ、このインスタンスの設定済みのパスワードを値として入力します。

      Example
      たとえば、*<parameter name="mid.instance.password" value="abc123"/>.* を入力します。

MID Server 統一キーストア

MID サーバーの統一キーストアでは、MID サーバー上のすべての製品で共通の証明書とキーペアを使用できます。この機能により、アプリケーションは、MID サーバーがインスタンスに接続するために使用するのと同じ、MID サーバーへの安全な通信チャネルを使用できます。

自動翻訳



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

MID サーバーが起動すると、証明書の共通名 (CN) が検査され、カスタム証明書がインストールされているかどうかが識別されます。カスタム証明書が検出された場合、証明書/キーペアの作成はスキップされ、カスタム証明書の使用を示す属性が ecc_agent レコードに設定されます。

カスタム証明書を使用すると、MID サーバーのインスタンスで [リキー] UI アクションが無効になります。新しい UI アクション [カスタムキーペアを削除 **(Remove custom keypair)]** を使用して、自己署名証明書を使用するように戻すことができます。このアクションを使用すると、リキーオプションと同様に、MID サーバーでカスタム証明書が削除され、新しい自己署名証明書が生成されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

MID がアップグレードされると、インストールされたカスタム証明書はすべて保持されます。

PEM バンドルのサポート

MID サーバー統一キーストアは、PEM バンドル証明書とキーのペアをサポートしています。

PEM バンドルのサンプル

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----

MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQC0pj5O8QKFpHy9

...

oPdU+h0grs9SJp6rFx0PzDY=

-----END PRIVATE KEY-----

Bag Attributes

    friendlyName: <myCustomCert>

    localKeyID: 54 69 6D 65 20 31 35 39 35 33 35 34 32 30 38 30 35 31

subject=/C=US/ST=CA/L=Santa Clara/CN=epic1016883

issuer=/C=US/ST=CA/L=Santa Clara/CN=epic1016883

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDKzCCAhOgAwIBAgIEPqMQqDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBGMQswCQYDVQQGEwJV

...

4g53RN+LqtJVeeQkZvIbZOfuSqypdVfudkS8dqxQALb8IuHUV7JOcBvOT79mSTs=

-----END CERTIFICATE-----
```

MID サーバー 統一キーストアにカスタム証明書をインストールする

カスタム証明書をインストールして、さまざまなアプリケーションのセキュリティチャネルを統一します。

始める前に
必要なロール：admin

Linux でホストされている MID サーバーに証明書をインストールするときに、Linux エントロピープール数が数百個未満の場合、install-certificate.sh が応答しなくなることがあります。次のコマンドを使用して、Linux 疑似ランダム数ジェネレーター (PRNG) のエントロピー数を確認します。

```
cat /proc/sys/kernel/random/entropy_avail
```

エントロピー数が少なすぎる場合は、RNGD や Haveged などのエントロピージェネレーターをインストールできます。CentOS および Ubuntu 用の Haveged のインストールの詳細については、「Haveged を使用してクラウドサーバーの追加エントロピーをセットアップする方法 (How to Setup Additional Entropy for Cloud Servers Using Haveged)」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. MID サーバーが実行されている場合は、MID サーバーを停止します。

   注:

   エイリアス **DefaultSecurityKeyPairHandle** のエントリが変更されている場合は、MID サーバーを無効化してから停止する必要があります。

2. MID サーバーインストールフォルダーで次のいずれかのコマンドを実行して、PEM バンドル証明書とキーペアを作成します。
   - 次のコマンドを使用して、非 MTLS ユースケースの自己署名証明書を生成します。

     ```
     openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -keyout key.pem -x509 -days 365 -out certificate.pem
     ```

   - 次のコマンドを使用して、キーストアを PEM バンドルにエクスポートします。

     ```
     openssl pkcs12 -in <myCustomCert>.p12 -nodes -out <myCustomCert>.pem
     ```

   - 次のコマンドを使用して、PEM 形式の証明書のみを取得します。

     ```
     openssl pkcs12 -in <myCustomCert>.p12 -out <myCustomCert>.pem -clcerts -nokeys
     ```

   - 次のコマンドを使用して、PKCS#8 形式のキーのみを取得します。

     ```
     openssl pkcs12 -in <myCustomKey>.p12 -out <myPrivateKey>.key -nocerts -nodes
     ```

   - 次のコマンドを使用して、Windows ホストの証明書、または証明書チェーン、および秘密鍵をインストールします。

     ```
     bin/scripts/manage-certificates.bat -a <alias> <file path to PEM bundle>
     ```

   - 次のコマンドを使用して、Linux ホストの証明書、または証明書チェーン、および秘密鍵をインストールします。

     ```
     bin/scripts/manage-certificates.sh -a <alias> <file path to PEM bundle>
     ```

   注:

   PEM 構文のヘッダーとフッターは次のとおりです。

   ```
   -----BEGIN CERTIFICATE-----
   ```

   ```
   -----END CERTIFICATE-----
   ```

   PKCS#8 構文のヘッダーとフッターは次のとおりです。

   ```
   -----BEGIN PRIVATE KEY-----
   ```

   ```
   -----END PRIVATE KEY-----
   ```

3. MID サーバーを起動します。
4. インスタンスを使用して MID サーバーを検証します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. オプション: 自己生成された証明書を使用するように MID サーバーを元に戻すには、インスタンスで MID サーバーを選択し、UI アクション [カスタム証明書を削除 **(Remove custom certificate)]** を使用します。

   注:
   MID サーバーは、[無効化 **(Invalidate)]** UI アクションを使用して元に戻すこともできます。MID サーバーを無効にすると、インストールされているカスタム証明書がすべて削除され、MID サーバー用の新しい自己署名証明書が作成されます。

次のタスク

manage-certificates には以下の機能があります。このスクリプトはエージェントフォルダーから実行する必要があります。

相互認証の有効化

Windows の場合は、次のコマンドを使用します：bin/scripts/manage-certificates.bat -m

Linux の場合は、次のコマンドを使用します：bin/scripts/manage-certificates.sh -m

相互認証を削除し、ベーシック認証を復元

Windows の場合は、次のコマンドを使用します：bin/scripts/manage-certificates.bat -b <myUserName myPassword>

Linux の場合は、次のコマンドを使用します：bin/scripts/manage-certificates.sh -b <myUserName myPassword>

指定したエイリアスを使用して、新しい証明書と証明書チェーンを追加

Windows の場合は、次のコマンドを使用します：bin/scripts/manage-certificates.bat -a <alias> <fileName>

Linux の場合は、次のコマンドを使用します：bin/scripts/manage-certificates.sh -a <alias> <fileName>

alias は、インポートされる証明書に指定した一意の名前です。MID サーバーでは、相互認証用のカスタム証明書 (デフォルトのエイリアス名 defaultsecuritykeypairhandle を使用) が必要です。MID サーバーとインスタンス間の MTLS 通信を構成するには、エイリアス名 defaultsecuritykeypairhandle を使用して証明書エントリをキーストアに追加する必要があります。

fileName は、PEM 証明書、証明書チェーン、および PCKS#8 秘密鍵を含めることができるファイルパスです。PEM バンドルへのファイルパスには、複数の証明書と単一の秘密鍵を含めることができます。各 PEM 証明書のヘッダーとフッターは次のとおりです。

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
```

```
-----END CERTIFICATE-----
```

PKCS#8 構文のヘッダーとフッターは次のとおりです。

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
```

```
-----END PRIVATE KEY-----
```

証明書チェーンの検証に失敗した場合は、例外がスローされます。ファイルに複数の証明書が含まれている場合は、リーフ証明書、中間証明書、ルート証明書の順に並べる必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

指定したエイリアスの証明書の詳細を表示

Windows の場合は、次のコマンドを使用します：bin/scripts/manage-certificates.bat -g <alias>

Linux の場合は、次のコマンドを使用します：./bin/scripts/manage-certificates.sh -g <alias>

このコマンドは、サブジェクトの識別名、発行者名、証明書の有効期限などの情報を表示します。

既存のすべてのエイリアスをリスト

Windows の場合は、次のコマンドを使用します：bin/scripts/manage-certificates.bat -l

Linux の場合は、次のコマンドを使用します：./bin/scripts/manage-certificates.sh -l

このコマンドは、*agent_keystore* で使用可能なすべてのエイリアス名をリストします。

エイリアスを使用して証明書を削除

Windows の場合は、次のコマンドを使用します：bin/scripts/manage-certificates.bat -d <alias>

Linux の場合は、次のコマンドを使用します：./bin/scripts/manage-certificates.sh -d <alias>

このコマンドは、エイリアスとレコードをキーストアから削除します。エイリアス *DefaultSecurityKeyPairHandle* のエントリは、このコマンドを使用して削除できます。

キーストアからすべてのエントリを削除

Windows の場合は、次のコマンドを使用します：bin/scripts/manage-certificates.bat -r

Linux の場合は、次のコマンドを使用します：./bin/scripts/manage-certificates.sh -r

このコマンドは、エイリアス *DefaultSecurityKeyPairHandle* を除く既存のエントリをキーストアから削除します。

関連情報

MID Server 相互認証の有効化

バックアップを使用した **MID** サーバーキーストアの復元

キーストアが破損した場合、または誤って削除された場合は、MID サーバーキーストアのバックアップを復元できます。これは、カスタムキーペアを使用するキーストアの場合に特に便利です。そうしないと、カスタムキーペアデータの再作成が困難になったり、時間がかかったりする可能性があります。

始める前に

必要なロール：エージェントアドミン

このタスクについて

Tokyo リリース以降は、変更が行われると、MID サーバーは **agent_keystore** ファイルのバックアップを自動的に作成します。バックアップは、agent フォルダーの下の **security_backup** に保存されます。セキュリティフォルダーの誤った削除や破損を防ぐために、バックアップはセキュリティフォルダーの外に保存されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

バックアップフォルダーには、専用のバックアップログファイル **keystore_backup_audit_tail.log** があります。このログは、バックアップファイルとバックアップアクティビティを追跡します。各バックアップログエントリには、タイムスタンプ付きのバックアップファイル名、一致する **keypairs.mid_id**、およびバックアップ内のキーペアのエイリアスのリストがあります。

> **注:**
> セキュリティ上の理由により、バックアップのキーストアには、所有者、グループ、権限など、元のキーストアと同じ属性が必要です。これらの属性により、MID サーバーに対してファイルシステムレベルで同様の保護が確保されます。

キーストアのバックアップは、MID サーバープロパティ **mid.keystore.max_backups**、**mid.keystore.max_live_backups**、および **mid.keystore.backup_overwrite_timespan** を使用して変更できます。詳細については、「MID サーバープロパティ」を参照してください。

手順

1. MID サーバーを停止します。
2. **security_backup** に移動し、**keystore_backup_audit_tail.log** を表示して、復元するバックアップを選択します。
3. そのバックアップをセキュリティフォルダーの **agent_keystore** ファイルにコピーします。
   ファイルの権限を調べて、元のファイルと同じ所有者と権限であることを確認してください。その場所に **agent_keystore** が既に存在する場合は、バックアップで上書きします。
4. **config.xml** を調べて、**keypairs.mid_id** が監査ログファイルのものと一致していることを確認してください。
5. オプション: **keypairs.mid_id** が一致しない場合は、一致するように **config.xml** を更新します。
6. インスタンスに移動し、MID サーバーを無効にします。
   これにより、**ecc_queue** に **delete_mid_keypair** システムコマンドが作成されます。
7. MID サーバーのすべての **delete_mid_keypair** 出力メッセージを見つけ、処理済みとしてマークします。
   目標は、キーペアの削除をトリガーせずに MID サーバーを無効としてマークすることです。システムコマンドが処理済みとしてマークされない限り、MID サーバーは、カスタムなのか自動生成なのかに関係なく、**defaultsecuritykeypairhandle** キーペアを削除します。
8. MID サーバーを再起動します。
9. インスタンスに移動し、MID サーバーを検証します。

MID Server 相互認証の有効化

インスタンスに対する認証にクライアント証明書を使用するように MID サーバーを構成します。これにより、MID サーバー構成のキーストアにベーシック認証情報を作成する必要がなくなります。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

このタスクについて

MID サーバー相互認証は、MID サーバーのユーザー名とパスワードを削除し、認証用のクライアント証明書を提供します。サーバーが認証を要求するたびに、代わりにこの証明書が送信されます。相互認証を使用するには、証明書ベースの認証を有効にする必要があります。手順については、「証明書ベースの認証の設定」を参照してください。

相互認証を使用して新しい MID サーバーが作成された場合、機能は自動的に追加されません。アドミニストレーターは、インスタンスのレコードに機能を追加する必要があります。ただし、機能を備えたベーシック認証を使用している既存の MID サーバーは、相互認証に切り替えたときに保持されます。

相互認証を使用する MID サーバーは、インスタンスに対する UI アクションとしてリキーまたは検証することはできません。

自己署名証明書は相互認証ではサポートされていません。内部署名証明書は、プライベート認証局によって署名されている場合にのみサポートされます。商用署名証明書は、ブラウザやオペレーティングシステムによって信頼されている認証局など、一般的に信頼されている認証局によって署名されている場合にサポートされます。

Quebec リリースでは、ヘルスログアナリティクスアプリケーションを使用する MID サーバーを相互認証で構成することはできません。

手順

1. ServiceNow サポートに連絡して、MID サーバーでの相互認証を依頼してください。
2. 信頼できる認証局から証明書と秘密鍵を取得します。

   MID サーバー相互認証は、PEM バンドル形式と PCKS#8 形式の秘密鍵のみをサポートします。バンドルには秘密鍵と証明書の両方が必要です。テキストエディターを使用して証明書を開き、テキスト形式かどうかを確認します。PEM 構文のヘッダーとフッターは次のとおりです。

   ```
   -----BEGIN CERTIFICATE-----
   ```

   ```
   -----END CERTIFICATE-----
   ```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



PEM 証明書の内容を読み取るには、Linux または Windows で次の openssl コマンドを使用します。openssl x509 -in cert.crt -text 秘密鍵は PKCS#8 形式である必要があります。PKCS#8 構文のヘッダーとフッターは次のとおりです。

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
```

```
-----END PRIVATE KEY-----
```

秘密鍵の内容を確認するには、Linux または Windows で次の openssl コマンドを使用します。openssl rsa -in private.key -check

> **注:**
> 証明書が PKCS#8 形式でない場合は、次のエラーが表示されます。- main SEVERE *** ERROR *** 有効な秘密鍵が見つかりませんでした (Could not find valid private key)

3. PEM 証明書を 3 つの異なる PEM ファイルに分割します。
   a. 秘密鍵とリーフ証明書
   b. リーフ証明書
   c. 中間証明書とルート証明書
4. インスタンスで、中間証明書とルート証明書を含むファイルを CA 証明書チェーンテーブル **(sys_ca_certificate.list)** にアップロードします。

> **注:**
> バンドルではなく個別にアップロードする場合は、ルート証明書から始めて、中間証明書から始めます。このファイルは、複数のファイルに分割するのではなく、タイプが CA 証明書に設定されている PEM バンドルとしてアップロードすることをお勧めします。

5. インスタンスにアップロードされた CA 証明書レコードを確認し、[公開ステータス] が [存在] に変わるまで待ちます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

> **注:**
> 公開ステータスが [存在] に更新されるまで続行しないでください。

6. インスタンスで、**sys_user_certificate.list** に移動します。
7. 秘密鍵を含めずにリーフ証明書のみを **sys_user_certificate.list** に添付します。
8. MID サーバーが検証された場合は、続行する前に MID サーバーを無効にしてください。
9. 新しいレコードを作成します。

> **注:**
> レコードには MID サーバーの名前が含まれている必要があり、[ユーザーロール] は **[MID サーバー]** である必要があります。

10. 元の未分割の PEM 証明書をレコードに添付します。



> **注:**
> 添付ファイルに証明書のみが含まれていることを確認してください。

11. MID サーバーが実行されている場合は、MID サーバーを停止します。
12. MID サーバーのホストマシンで、次のコマンドを実行して証明書と秘密鍵をインストールして管理します。

    クラスパスに jar ファイルが必要なため、エージェントディレクトリのルートからスクリプトを実行します。セキュリティディレクトリがエージェントのルートフォルダーに作成され、MID サーバーによって使用されます。例： `bin/scripts/manage-certificates.bat -m`

    `manage-certificates` には以下の機能があります。このスクリプトはエージェントフォルダーから実行する必要があります。

    相互認証の有効化

    Windows の場合は、次のコマンドを使用します：`bin/scripts/manage-certificates.bat -m`

    Linux の場合は、次のコマンドを使用します：`bin/scripts/manage-certificates.sh -m`

    相互認証を削除し、ベーシック認証を復元

    Windows の場合は、次のコマンドを使用します：`bin/scripts/manage-certificates.bat -b <myUserName myPassword>`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Linux の場合は、次のコマンドを使用します：bin/scripts/manage-certificates.sh -b <myUserName myPassword>

指定したエイリアスを使用して、新しい証明書と証明書チェーンを追加

Windows の場合は、次のコマンドを使用します：bin/scripts/manage-certificates.bat -a <alias> <fileName>

Linux の場合は、次のコマンドを使用します：bin/scripts/manage-certificates.sh -a <alias> <fileName>

alias は、インポートされる証明書に指定した一意の名前です。MID サーバーでは、相互認証用のカスタム証明書 (デフォルトのエイリアス名 defaultsecuritykeypairhandle を使用) が必要です。MID サーバーとインスタンス間の MTLS 通信を構成するには、エイリアス名 defaultsecuritykeypairhandle を使用して証明書エントリをキーストアに追加する必要があります。

fileName は、PEM 証明書、証明書チェーン、および PCKS#8 秘密鍵を含めることができるファイルパスです。PEM バンドルへのファイルパスには、複数の証明書と単一の秘密鍵を含めることができます。各 PEM 証明書のヘッダーとフッターは次のとおりです。

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
```

```
-----END CERTIFICATE-----
```

PKCS#8 構文のヘッダーとフッターは次のとおりです。

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
```

```
-----END PRIVATE KEY-----
```

証明書チェーンの検証に失敗した場合は、例外がスローされます。ファイルに複数の証明書が含まれている場合は、リーフ証明書、中間証明書、ルート証明書の順に並べる必要があります。

指定したエイリアスの証明書の詳細を表示

Windows の場合は、次のコマンドを使用します：bin/scripts/manage-certificates.bat -g <alias>

Linux の場合は、次のコマンドを使用します：./bin/scripts/manage-certificates.sh -g <alias>

このコマンドは、サブジェクトの識別名、発行者名、証明書の有効期限などの情報を表示します。

既存のすべてのエイリアスをリスト

Windows の場合は、次のコマンドを使用します：bin/scripts/manage-certificates.bat -l

Linux の場合は、次のコマンドを使用します：./bin/scripts/manage-certificates.sh -l

このコマンドは、*agent_keystore* で使用可能なすべてのエイリアス名をリストします。

エイリアスを使用して証明書を削除

Windows の場合は、次のコマンドを使用します：bin/scripts/manage-certificates.bat -d <alias>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Linux の場合は、次のコマンドを使用します：`./bin/scripts/manage-certificates.sh -d <alias>`

このコマンドは、エイリアスとレコードをキーストアから削除します。エイリアス *`DefaultSecurityKeyPairHandle`* のエントリは、このコマンドを使用して削除できます。

キーストアからすべてのエントリを削除

Windows の場合は、次のコマンドを使用します：`bin/scripts/manage-certificates.bat -r`

Linux の場合は、次のコマンドを使用します：`./bin/scripts/manage-certificates.sh -r`

このコマンドは、エイリアス *`DefaultSecurityKeyPairHandle`* を除く既存のエントリをキーストアから削除します。

13. MID サーバーを起動します。

関連情報

MID サーバー 統一キーストアにカスタム証明書をインストールする

MID Server 統一キーストア

MID サーバーと **Azure Key Vault** の統合

MID サーバーと Azure Key Vault を統合すれば、インスタンスに認証情報を保存しなくても、オーケストレーション、ディスカバリー、サービスマッピングを実行することができます。

始める前に
インスタンスに必要なアプリケーションをインストールするには、次に移動します: プラグインマネージャー > 外部認証情報のストレージと管理.



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

必要なロール：外部認証情報ストレージおよび管理アプリケーションのスコープ
ID「com.sn_mid_extcredstrg」が必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
Azure Key Vault へのアクセスを設定する場合、MID サーバーは Azure 環境内か、外部仮想マシン上のいずれかです。この手順では、Azure 環境内の MID サーバー用に Azure Key Vault を設定する方法について説明します。

Azure と Azure Key Vault の特定の手順の詳細については、『Azure Key Vault のドキュメント』を参照してください。

手順

1. Azure クラウド環境内で、仮想マシンを作成します。
2. その仮想マシンの [ID (Identity)] セクションに移動します。
3. システムによって割り当てられた ID を有効にします。
   有効にすると、その ID にロールをアサインするオプションが表示されます。
4. [ロールの割り当てを追加 **(Add role assignment)**] メニューに移動します。
5. スコープをサブスクリプションに設定します。
6. Key Vault アドミニストレーターロールを追加します。
7. MID サーバーと統合する Key Vault にリソースを設定します。

外部仮想マシン **MID** サーバーと **Azure Key Vault** の統合

MID サーバーと Azure Key Vault を統合すれば、インスタンスに認証情報を保存しなくても、オーケストレーション、ディスカバリー、サービスマッピングを実行することができます。

始める前に
必要なロール：外部認証情報ストレージおよび管理アプリケーション (スコープ ID：**com.sn_mid_extcredstrg**) が必要です。

このタスクについて
Azure Key Vault へのアクセスを設定する場合、MID サーバーは Azure 環境内か、外部仮想マシン上のいずれかです。この手順では、外部仮想マシン上にある MID サーバーの Azure Key Vault の設定について説明します。

Azure と Azure Key Vault の特定の手順の詳細については、『Azure Key Vault のドキュメント』を参照してください。

MID サーバーは、Vault 認証情報リゾルバーを使用して、ディスカバリーを実行する目的で Vault から直接シークレットを消費できます。外部認証情報ストレージおよび管理アプリケーションは、外部認証情報プロバイダーとすぐに統合できます。MID サーバーは、Azure Key Vault に接続するときに証明書ベースの認証をサポートします。これにより、特にクライアントシークレットよりも証明書の認証情報を優先するエンタープライズ環境で、より安全で柔軟な認証方法が提供されます。証明書の管理の詳細については、「 MID Server 統一キーストア」を参照してください。

手順

1. Azure ポータルで、[アプリの登録 (App registrations)] に移動します。
2. MID サーバー用の新しいアプリケーションを作成します。
3. テナント **ID** とクライアント **ID** は後で使用するため、書き留めておいてください。
4. Azure Key Vault の API アクセス許可をアプリケーションに付与します。
5. 新しいアプリケーションの [証明書とシークレット **(Certificates and Secrets)**] に移動します。
6. 新しいクライアントシークレットを生成し、そのクライアントシークレットを書き留めておきます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この時点で、アプリケーション登録の **client_id**、**tenant_id**、および **secret_key** が作成されているはずです。

7. 書き留めておいた値を使用して、次のパラメーターを MID サーバーの **config.xml** に追加します。

```
<parameter name="ext.cred.azure.vault_name" secure="false"
 value="<azure_key_vault_name>"/> (optional)
<parameter name="ext.cred.azure.tenant_id" secure="true" value="<tenant_id_value>"/>
<parameter name="ext.cred.azure.client_id" secure="true" value="<client_id_value>"/>
<parameter name="ext.cred.azure.secret_key" secure="true"
 value="<secret_key_value>"/>
```

Azure Key Vault の統合でサポートされている認証情報

MID サーバーは、Azure Key Vault との統合のために指定された認証情報をサポートしています。

認証情報のリスト

SNMPv3 認証情報

```
{
  "type": "snmpv3",
  "user": "<user_value>",
  "authentication_key": "<authentication_key_value>",
  "privacy_protocol": "<privacy_protocol_value>",
  "privacy_key": "<privacy_key_value>",
  "authentication_protocol": "<authentication_protocol_value>",
  "snmp_context": "<snmp_context_value>"
}
```

VMWare 認証情報

```
{
  "type": "vmware",
  "password": "<password_value>",
  "user": "<user_value>"
}
```

SSH 認証情報

```
{
  "type": "ssh",
  "password": "<password_value>",
  "user": "<user_value>"
}
```

Windows 認証情報

```
{
  "type": "windows",
  "password": "<password_value>",
  "user": "<user_value>",
  "domain": "<domain_value>" // If it is null or empty, user name will become
`.\user`
}
```

Azure サービスプリンシパル認証情報

```
{
  "type": "azure",
  "client_id": "<client_id_value>",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "tenant_id": "<tenant_id_value>",
  "secret_key": "<secret_key_value>"
}
```

SSH プライベートキー認証情報

```
{
  "type": "ssh_private_key",
  "password": "<password_value>", // optional
  "user": "<user_value>",
  "ssh_certificate": "<ssh_certificate_value>",
  "ssh_private_key": "<ssh_private_key_value>",
  "ssh_passphrase": "<ssh_passphrase_value>" // optional
}
```

AWS 認証情報

```
{
  "type": "aws",
  "access_key": "<access_key_value>",
  "secret_key": "<secret_key_value>"
}
```

API キー認証情報

```
{
  "type": "api_key",
  "api_key": "<api_key_value>"
}
```

適用可能な認証情報

```
{
  "type": "<applcation_type>", // generated by JSON builder: TODO
  "password": "<password_value>",
  "user": "<user_value>"
}
```

Azure エンタープライズ契約認証情報

```
{
  "type": "ea_azure",
  "access_key": "<access_key_value>",
  "enrollment_number": "<enrollment_number>"
}
```

Azure SAS 認証情報

```
{
  "type": "azure_sas",
  "sas_key": "<sas_key_value>",
  "sas_key_name": "<sas_key_name_value>"
}
```

基本認証情報

```
{
  "type": "basic_auth",
  "password": "<password_value>",
  "user": "<user_value>"
}
```

CIM 認証情報

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
  "type": "cim",
  "password": "<password_value>",
  "user": "<user_value>"
}
```

Cloud Foundry 認証情報

```
{
  "type": "sn_itom_pattern_pcf",
  "password": "<password_value>",
  "user": "<user_value>",
  "ssh_private_key": "<ssh_private_key_value>",
  "ssh_passphrase": "<ssh_passphrase_value>"
}
```

Google API 認証情報

```
{
  "type": "gcp",
  "email": "<email_value>",
  "secret_key": "<secret_key_value>"
}
```

SSL キーストア認証情報

```
{
  "type": "keystore",
  "keystore_password": "<keystore_password_value>",
  "keystore_path": "<keystore_path_value>",
  "key_password": "<key_password_value>"
}
```

JMS 認証情報

```
{
  "type": "jms",
  "password": "<password_value>",
  "user": "<user_value>"
}
```

SNMP コミュニティ認証情報

```
{
  "type": "snmp",
  "password": "<password_value>"
}
```

SSL 認証情報

```
{
  "type": "keystore",
  "user": "<user_value>",
  "password": "<password_value>",
  "additional_properties": "<additional_properties_value>",
  "key_password": "<key_password_value>",
  "keystore": "<keystore_value>",
  "keystore_password": "<keystore_password_value>",
  "keystore_type": "<keystore_type_value>",
  "ssl_provider_name": "<ssl_provider_name_value>",
  "security_protocol": "<security_protocol_value>",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "truststore": "<truststore_value>",
  "truststore_password": "<truststore_password_value>",
  "truststore_type": "<truststore_type_value>"
}
```

IBM 認証情報

```
{
  "type": "ibm",
  "user": "<user_value>",
  "password": "<password_value>",
  "softlayer_user": "<softlayer_user_value>",
  "softlayer_key": "<softlayer_key_value>",
  "bluemix_key": "<bluemix_key_value>"
}
```

Azure Key Vault 統合のガバメントクラウドのサポート

政府機関向けクラウド環境で運用する場合は、認証と Vault の URL をオーバーライドする必要がある場合があります。以下は、米国政府向けクラウドの例です。

認証エンドポイント：

米国政府向けクラウドの場合：https://login.microsoftonline.us/%s/oauth2/v2.0/token

米国政府向けクラウドサポートの場合：<paramter name="ext.cred.azure.vault_auth_endpoint" value="https://login.microsoftonline.us/%s/oauth2/v2.0/token"/>

スコープ：

米国政府向けクラウドの場合：https://vault.usgovcloudapi.net/.default

<paramter name="ext.cred.azure.endpoint_scope" value="https://vault.usgovcloudapi.net/.default"/>

ドイツ政府向けクラウドの場合：https://vault.microsoftazure.de/.default

中国政府向けクラウドの場合：https://vault.azure.cn/.default

MID サーバー コマンド監査ログ

コマンド監査ログには、 ディスカバリー アプリケーションに対して MID サーバー によって実行されたコマンドが記録されます。コマンドを確認して、例外やエラーがないことを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

MID サーバーコマンド監査ログは、MID サーバー がディスカバリー中に実行するコマンドのレコードです。たとえば、1 つのパターンを実行して、多くの個別のコマンドを実行できます。MID サーバー コマンド監査ログは、WMI および WinRM の Powershell コマンドをサポートしています。SSH コマンドの場合、監査ログは SSNC をサポートしますが、J2SSH はサポートしません。Quebec では、コマンド監査ログはディスカバリー中に実行されたコマンドの記録のみをサポートしています。

コマンド監査ログの有効化

MID サーバー の監査ログは MID サーバー プロパティ *mid.log.command_audit.enable* で有効になります。このプロパティは、デフォルトでは false に設定されています。**MID** サーバープロパティ テーブル [ecc_agent_property_list.do] にプロパティを追加します。有効にすると、次の場所に移動してインスタンス内の MID サーバー コマンド監査ログにアクセスします **MID** サーバー > コマンド監査ログ [ecc_agent_command_audit_log_list.do]。このテーブルを表示または変更するには、ユーザーは **agent_security_admin** ロールが必要です。



コマンド監査ログに記録されるデータ

MID サーバー コマンド監査ログには、コマンドの名前とコマンドハッシュが記録されます。たとえば、ディスカバリー中にプローブがコマンドを実行せず、代わりにスクリプトを実行すると、スクリプト名が記録されます。コマンドハッシュは、名前に関係なく、スクリプトの内容に基づいて計算されます。そのため、名前を変更してもコマンドハッシュには影響しません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

WMIRunner などのプローブが複数の WMI フィールドを持つコマンドを実行すると、WMI はそれらのフィールドをクエリするためのスクリプトを 1 つ作成します。スクリプトは MID サーバー ホストの temp フォルダーに一時的に作成されます。スクリプトが実行されると、temp フォルダーから削除されます。スクリプトには、フィールドとランダムな番号に基づいて名前が付けられます。ただし、同じ内容のハッシュキーは常に同じです。

コマンド監査ログは、実行状況を成功または失敗として報告します。レコードエントリは、コマンドが実行された場合は成功、実行できなかった場合は失敗です。コマンド監査ログでは、実行されているコマンドの結果は考慮されません。たとえば、実行してもデータ収集に失敗したコマンドは、実行状況に成功と表示されます。

ディスカバリーは WinRM の JEA プロファイルをサポートしています。MID サーバー コマンド監査ログには、ディスカバリーコマンドの JEA プロファイルが記録されます (利用可能な場合)。JEA プロファイルの詳細については、「Microsoft Just Enough Administration (JEA) for Discovery」を参照してください。

デフォルトでは、テーブルは 7 日ごとにローテーションされます。詳細については、「テーブル ローテーション」を参照してください。

MID サーバーのリキー

MID サーバーをリキーして、新しい秘密鍵を生成します。秘密鍵は、MID サーバーが情報を安全に送信できるように、自動認証情報を復号化するために使用されます。キーペアは、MID サーバーの検証時に最初に生成され、セキュリティ要件を満たすために定期的に MID サーバーをリキーする必要があります。

始める前に
必要なロール：admin



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

このタスクについて
MID サーバーがオンラインに戻ると、システムが自動的に新しいキーを検証し、MID サーバーは自動化タスクの処理を再開します。
自動認証情報は、送信前に MID サーバーの信頼できる公開鍵を使用してインスタンス内で暗号化することで保護されます。MID サーバーが作成されると、公開鍵と秘密鍵で構成される鍵ペアが生成されます。MID サーバーの検証後、秘密鍵を使用して自動認証情報を復号化できます。組織のセキュリティ要件を満たすために、MID サーバーで時々リキーを実行する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > **MID** サーバー > サーバー.
2. 鍵ペアをローテーションさせたい MID サーバーを開きます。
3. [関連リンク] で、[リキー] をクリックします。

関連情報

MID サーバーの検証

MID サーバー用の **SSL** 証明書を追加する

SSL 経由でソースにコネクトするように MID サーバーを設定します。

始める前に
必要なロール：admin



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

このタスクについて
証明書を MID サーバーに追加して、SSL/TLS を介して双方向で通信できます。

- 次の手順を使用して、バンドルされた JRE トラストストアファイルに証明書を直接追加します。
- MID サーバーが使用する別のトラストストアファイルを指定します。詳細については、「MID サーバーの外部トラストストアを指定します」を参照してください。

両方の方法を確認し、ニーズに最適な方法を評価します。

MID のアップグレード中に、バンドルされたトラストストアは上書きされます。MID サーバーは、既存のトラストストアから受信トラストストアへの証明書の移行を試みます。移行するには、証明書が次の基準を満たしている必要があります。

Quebec (Orlando Patch 10 および Paris Patch 4 へのバックポート)

- X.509 v3 証明書
- 基本的な制約拡張は false と評価される (または存在しない)

Rome (Paris Patch 7 および Quebec Patch 2 へのバックポート)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- X.509 証明書
- ソースには存在するが宛先のトラストストアには存在しない証明書

基準を満たさない証明書は上書きされます。または、MID サーバーのアップグレードの影響を受けない外部のトラストストアファイルを指定することもできます。詳細については、「MID サーバーの外部トラストストアを指定します」を参照してください。

Rome 以降のファミリでは、アップグレード中に使用される移行戦略は、MID サーバー設定パラメーター *mid.truststore.migration.strategy* を使用して構成できます。このパラメーターは次の値を取ります。

- **migrate_delta**：デフォルトの戦略 (Rome については上記で概説)
- **migrate_non_ca**：Quebec ファミリに関する上記で概説した戦略と一致する戦略
- **do_not_migrate**：アップグレード中にトラストストアの移行を無効にするが、上書きが発生した場合は元のトラストストアのバックアップが作成される

この移行プロセス中に、元のトラストストアとアップグレードトラストストアのバックアップが作成され、エージェントの作業ディレクトリ …\agent\work\truststore_migration\<time epoch seconds>\ に保存されます。元のトラストストアの名前は cacerts_before に変更され、アップグレードのトラストストアの名前は cacerts_from_upgrade に変更されます。

手順

1. コマンド プロンプトを開き、JRE キーツール を含むフォルダーに移動します。
   これは、インストールした JRE の場所です。パスの一例として、「C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin」を挙げることができます。
2. 次のコマンドを使用し、証明書を MID サーバーの cacerts キーストアにインポートします。
   `keytool -import -alias <証明書エイリアス> -file "<証明書のパス>" -keystore "<JRE のパス>\lib\security\cacerts"`

   たとえば、次のように入力します。`keytool -import -alias MyCA -file "C:\myca.cer" -keystore "C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\lib\security\cacerts"`

   > **注:**
   > キーツールは証明書のパスワードを要求します。証明書が CA のものである場合、キーツールは認証局を信頼するかどうかも尋ねます。インスタンスに証明書を追加するには、「証明書をインスタンスにアップロードする」を参照してください。

3. オプション: 次のコマンドを実行して、現在の証明書のリストを表示します。`keytool.exe -list -keystore "C:\Mid Server\agent\jre\lib\security\cacerts"`

MID サーバーの外部トラストストアを指定します

MID サーバー JVM は、MID インストールディレクトリの外部にあるトラストストアを利用できるため、アップグレード中にトラストストアに追加された証明書が上書きされることはありません。このトラストストアファイルが MID インストールディレクトリの外にあることが重要です。トラストストアの場所は、MID サーバーの wrapper-override.conf ファイルにパラメーターを追加することで指定できます。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. MID サーバーホストで、wrapper-override.conf ファイルに移動します。
2. MID の wrapper-override.conf ファイルの最後にカスタムパラメーターを追加して、外部トラストストアを指定します。
   たとえば、C:\external_truststore\cacerts に外部トラストストアがある Windows MID の場合、ファイルの末尾は次のようになります。

```
# Add additional custom parameters below

wrapper.java.additional.3=-Djavax.net.ssl.trustStore=C:\external_truststore\cacerts

wrapper.java.additional.4=-Djavax.net.ssl.trustStorePassword=<truststore's password>
```

> **注:**
> このファイルに他の追加パラメーターを指定した場合は、数値識別子 (この場合は 3 と 4) が異なる場合があります。

MID Server SSH 暗号化アルゴリズム

MID サーバーは SSH クライアントを利用して多くのディスカバリーアクションを実行します。SSH ハンドシェイクでは、クライアントとサーバーの両方が、最初に双方がサポートするアルゴリズムを決定し、次にクライアントが最も優先度の高いアルゴリズムを選択します。ホストキーアルゴリズムの場合、クライアントは、キータイプに一致する、双方がサポートする最も優先度の高いアルゴリズムを選択します。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

デフォルトでサポートされている SSH アルゴリズム (優先度別)

鍵交換アルゴリズム

1. ecdh-sha2-nistp256
2. ecdh-sha2-nistp384
3. ecdh-sha2-nistp521
4. diffie-hellman-group-exchange-sha256
5. diffie-hellman-group14-sha256

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

6. diffie-hellman-group16-sha512
7. diffie-hellman-group14-sha1
8. diffie-hellman-group1-sha1
9. diffie-hellman-group-exchange-sha1

ホストキーアルゴリズム (認証時の公開鍵署名に使用)

1. ssh-ed25519-cert-v01@openssh.com
2. rsa-sha2-512-cert-v01@openssh.com
3. rsa-sha2-256-cert-v01@openssh.com
4. ssh-ed25519
5. ecdsa-sha2-nistp256
6. ecdsa-sha2-nistp384
7. ecdsa-sha2-nistp521
8. rsa-sha2-512
9. rsa-sha2-256
10. ssh-rsa-cert-v01@openssh.com
11. ssh-rsa
12. ssh-dss

暗号アルゴリズム

1. aes128-ctr
2. aes192-ctr
3. aes256-ctr
4. aes128-cbc
5. aes192-cbc
6. aes256-cbc

MAC アルゴリズム

1. hmac-sha2-256
2. hmac-sha1
3. hmac-sha2-512
4. hmac-sha1-96
5. hmac-md5-96
6. hmac-md5

SSH アルゴリズムの優先度リストをカスタマイズする

MID サーバー SSH アルゴリズムの優先度は、セキュリティのニーズに基づいてカスタマイズできます。各アルゴリズムは、次のいずれかの MID サーバープロパティによって制御されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
インスタンスでの Glide インポートでは、デフォルトのアルゴリズムリストが使用されます。4 つの MID サーバープロパティは、MID サーバー上で実行されないため、Glide インポートには影響しません。SNCSSH は、SFTP および SCP のインスタンスでの Glide インポートに使用されます。

- 鍵交換アルゴリズム： **mid.ssh.algorithms.kex**
- ホスト鍵アルゴリズム： **mid.ssh.algorithms.host_key**
- 暗号アルゴリズム： **mid.ssh.algorithms.cifer**
- MAC アルゴリズム： **mid.ssh.algorithms.mac**

プロパティは、カンマ区切りの演算子付きリストを受け取ることができます。リストの名は最も優先度が高く、リストの姓は最も優先度が低くなります。演算子を使用せずにカンマ区切りのリストを追加すると、デフォルトのアルゴリズムリストが置き換えられます。次の演算子は、OpenSSH 標準構文に基づいており、アルゴリズム優先度リストを変更します。

- **+** 演算子は、アルゴリズムのカンマ区切りのリストをデフォルトのアルゴリズムリストに追加します。
- **-** 演算子は、アルゴリズムのカンマ区切りのリストをデフォルトのアルゴリズムリストから削除します。
- **^** 演算子は、アルゴリズムのカンマ区切りのリストをデフォルトのアルゴリズムリストの先頭に配置します。

mid.ssh.algorithms.cipher	-aes128-ctr
mid.ssh.algorithms.host_key	+ssh-rsa
mid.ssh.algorithms.kex	diffie-hellman-group1-sha1, diffie-hellm...
mid.ssh.algorithms.mac	^hmac-md5

自動翻訳

ファイル同期された **MID** サーバーへのスクリプトファイルの添付

スクリプトファイルを添付して、接続された MID サーバーと同期させることができます。Windows Internet Explorer 拡張セキュリティは、潜在的に危険であると判断したダウンロード ファイルをブロックします。ただし、ファイルを同期することでこのセキュリティ上の問題を回避できます。

始める前に

必要なロール：admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

このタスクについて
Internet Explorer などの Windows ブラウザの拡張セキュリティは、潜在的に危険であると判断したダウンロード ファイルをブロックします。これにより、MID サーバーで使用するためにダウンロードされたファイルがブロックされます。その場合ブラウザから手動で各ファイルのブロックを解除する必要があります。

この問題を回避するには、ファイル同期を使用します。ファイル同期では、インスタンスからスクリプトファイルを事前に取得し、MID サーバーに保存する必要があります。インスタンス上と MID サーバー上のファイルは同期が保持されますが、MID サーバーがファイル全体をダウンロードする必要はなくなります。また、ファイル同期により、インスタンスのアップグレード中にスクリプトファイル内の更新が上書きされないように保護されます。

複数のファイルを添付できますが、最後に添付されたファイルは MID サーバーに同期されます。添付ファイルを削除すると、スクリプトファイルは非アクティブになり、同期ファイルは MID サーバーから削除されます。

手順

1. 移動先 すべて > **MID** サーバー > スクリプトファイル.
2. スクリプトファイルを添付するファイルを開くか、[新規] をクリックして新しいファイルを作成します。
3. [添付ファイルを使用] を選択し、ペーパークリップ アイコンをクリックして添付ファイルを追加します。
   [添付ファイルを使用] にチェックを付けると、添付スクリプトファイルで [スクリプト] フィールドに含まれているスクリプトを上書きします。このチェックボックスをオフにすると、[スクリプト] フィールドが添付ファイルの代わりに使用されます。

   レコードに他の添付ファイルが含まれている可能性があるため、スクリプトファイルの添付ファイル名は MID サーバーのスクリプトファイル名と一致する必要があります。
4. [更新] をクリックして同期プロセスを開始します。
   ファイル名がスクリプト名と一致することを確認してください。「ファイル タイプが許可されていないか、ファイルの MIME タイプがファイル コンテンツと一致していません」というエラーメッセージが表示された場合は、アドミニストレーターに添付ファイルの MIME タイプの妥当性確認を無効にするように要求します。システム プロパティ **glide.security.file.mime_type.validation** はこの設定を制御します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Windows 拡張セキュリティのためのスクリプトファイル同期を有効にする

Windows Internet Explorer 拡張セキュリティは、潜在的に危険であると判断したダウンロードファイルをブロックします。

MID サーバーと同期されたスクリプトファイルは、MID サーバースクリプトファイル [ecc_agent_script_file] テーブルのインスタンスに保存されます。このテーブルには、 **MID** サーバー > スクリプトファイル 移動します

MID サーバーが最初にインスタンスに接続すると、インスタンスは MID サーバーのルートに \scripts というディレクトリーを作成します。インスタンスは、ecc_agent_script_file テーブルの定義を使用して、パス \scripts\<親の名前> に親ディレクトリーを作成します。最後にインスタンスは、ecc_agent_script_file テーブルのレコードを使用して、親ディレクトリー内にスクリプトファイル自体を作成します。

親ディレクトリーのレコードは次のようになります。



インスタンスは、ファイル名として ecc_agent_script_file テーブルの名前レコード、ファイルの内容としてスクリプト フィールドのペイロードを使用して、MID サーバー上の親ディレクトリーに各スクリプトファイルを作成します。スクリプトファイル レコードは次のようになります。



スクリプトファイルの同期は、スクリプトが手動でフォームに追加されたかのように動作を続行します。

スクリプトファイルを添付する方法については、「ファイル同期された MID サーバーへのスクリプトファイルの添付」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注:
MID サーバースクリプトファイル [ecc_agent_script_file] テーブルはドメインセパレーションされています。同じドメインの MID サーバーのみが使用できるこれらのポリシーのバージョンを作成できます。手順については、「MID サーバーのドメインセパレーションを設定する」を参照してください。

MID サーバーの **FIPS** 適用モード

MID サーバーは、National Security Cloud (NSC) IL-5 環境をサポートしています。この環境では、使用するすべての暗号化を FIPS 検証する必要があります。MID サーバーは、FIPS 検証済みの暗号化アルゴリズムのみが使用される FIPS 強制モードで実行できます。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

連邦情報処理標準 (Federal Information Processing Standards)は、コンピューターシステムで使用するために米国国立標準技術研究所によって編纂された標準のグループです。FIPS が公開しているものは数多くありますが、ここでは特に「Security Requirements for Cryptographic Modules (FIPS 140-2：暗号化モジュールのセキュリティ要件)」を参照します。暗号化アルゴリズムは、NIST で指定された検証プロセスを進めることができます。新しい安全なクラウド環境のために、MID サーバーはそのようなプロセスによって検証されたアルゴリズムを利用します。

FIPS 適用モードで実行するように設定できるのは、JRE バージョンが 11.0.9 + 11 以降である Rome リリースファミリ以降の MID サーバーのみです。

FIPS 適用モード

次のアルゴリズムは、FIPS 適用モードの MID サーバーによってこれらの SSH 機能で使用することはできません。

鍵交換：

diffie-hellman-group1-sha1

Mac：

- hmac-md5
- hmac-md5-96

現在、FIPS 適用モードの MID サーバーで使用する SNMP について、次の制限が適用されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- SNMP v1 および v2 は完全に無効になっています。
- SNMP v3 では、FIPS 適用モードの MID サーバーでは次のプロトコルの使用は許可されていません。
  - 認証プロトコル：なしまたは MD5
  - プライバシープロトコル：なしまたは DES

MID サーバーを利用するその他の機能は、FIPS 適用モードで実行すると影響を受ける可能性があります。具体的な詳細については、機能の専用ドキュメントを参照してください。

MID サーバーの FIPS 適用モードの有効化

MID サーバーは、FIPS 検証済みの暗号化アルゴリズムのみが使用される FIPS 強制モードで実行できます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 新しい MID サーバーを展開するか、既存の MID サーバーを Rome ファミリリリース以降にアップグレードします。
2. MID サーバーをシャットダウンします。
3. 提供されている次のバンドルスクリプトを実行して、MID を FIPS 適用モードで実行するように変換します。
   - Windows ホストの場合： `> <MID install directory>\agent\bin\scripts\set-fips-enforced-mode.bat on`
   - Linux ホストの場合： `$ <MID install directory>/agent/bin/scripts/set-fips-enforced-mode.sh on`

   成功は、変更されたファイルの場所と変換プロセス中に生成されたバックアップを含めて、コンソールに記録されます。プログラムで呼び出された場合、成功は 0 の戻りコードで示されます。
4. MID サーバーを起動します。

次のタスク
MID の実行モードは、次の 2 つの方法で確認できます。

1. 起動後にエージェントログを確認し、次のログ行を探します： `Running in FIPS Enforced mode`
2. インスタンスの ecc_agent テーブルを確認し、**FIPS Enforced** ブール列の値を探します。

MID サーバーを手動で FIPS 適用モードに変換する

MID サーバーは、FIPS 検証済みの暗号化アルゴリズムのみが使用される FIPS 適用モードで実行できます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
外部 JRE の使用中に MID サーバーを FIPS 適用モードに手動で変換するには、MID サーバーのシャットダウン中に次の手順を実行する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- JRE のトラストストアを BCFKS タイプに変換します。
- JRE のデフォルトのキーストアタイプを BCFKS に設定します。
- MID サーバーの構成ファイルで FIPS 適用モードフラグを設定します。

手順

1. 次のようなコマンドで Java Keytool を使用して、JRE の cacerts ファイルタイプを BCFKS に変換します。
   `$ keytool -importkeystore -srckeystore <source keystore path> -srcstoretype <source keystore type> -srcstorepass changeit -destkeystore <destination keystore path> -deststoretype BCFKS -deststorepass changeit -provider org.bouncycastle.jcajce.provider.BouncyCastleFipsProvider -providerpath <BouncyCastle FIPS jar path>`

   注:
   Rome 以降の MID インストールには、この目的に適した BouncyCastle jar が含まれています。これは …/agent/lib/bc-fips.jar にあります。

2. JRE のデフォルトのキーストアタイプは、<JRE installation directory>\conf\security \java.security ファイルで設定できます。
3. このファイルで `keystore.type` 行を探し、値を `keystore.type = bcfks` に設定します。
4. MID サーバーの …/agent/conf/wrapper-override.conf ファイルで、FIPS 行をコメント解除し、値を true に設定します。
   行は次のようになります。`wrapper.java.additional.106=-Dorg.bouncycastle.fips.approved_only=true`

MID サーバーガバナンス

非アクティブな MID サーバーを無効にしてシャットダウンする自動タイムアウトを設定することで、MID サーバーのセキュリティを向上させます。この機能を有効にして、非アクティブなタイムアウト期間をグローバルに設定したり、各 MID サーバーに対して設定したりできます。



1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

MID サーバーガバナンスの概要

MID サーバーガバナンスは、インスタンスが侵害された場合に、ServiceNow インスタンスに接続されている忘れられた MID サーバーが使用されるのを防ぎます。MID サーバーガバナンスでは、MID サーバーの検証/無効化プロセスの最新のステータス変更のレコードを保持します。

この機能はデフォルトでは有効ではありませんが、MID サーバープラグインの一部としてすぐに利用可能です。有効にすると、無期限になるように明示的に設定されている場合を除き、MID サーバー認証は事前定義された非アクティブ期間が経過すると期限切れになります。

MID サーバーガバナンスの有効化と構成

MID サーバーガバナンスを有効にするには、すべての MID サーバーに対して、次の [true/false] システムプロパティを設定します：**mid.inactivity.timeout.enabled**。このプロパティはデフォルトでは定義されていません。グローバル非アクティブタイムアウトは、図の整数システムプロパティ、**mid.inactivity.timeout.days** を設定すると指定されます。このプロパティは、タイムアウトを日数で指定する整数を取ります。指定しない場合、デフォルトのタイムアウトは 30 日です。

特定の MID サーバーのタイムアウトを上書きするには、その MID サーバーの設定パラメーターとして **mid.inactivity.timeout.days** を指定します。タイムアウト値が 0 の場合、MID サーバーの MID サーバーガバナンスは無効になります。したがって、グローバルタイムアウトを設定することも、特定の MID サーバーのタイムアウトを変更または無効にすることもできます。

ガバナンス構成を変更した後、MID サーバーを再起動する必要はありません。ガバナンスは、基本認証または相互認証のいずれかで機能します。

アクティビティトラッキング

MID サーバーは、送受信 ECC キューメッセージを追跡することでアクティビティを分析します。1 時間に 1 回、MID サーバーは最後のアクティビティをインスタンスに報告します。これは [ecc_agent] レコードに保存され、非アクティビティのタイムアウトに達したかどうかを確認します。非アクティブタイムアウトに達し、MID サーバーが稼働している場合、MID サーバーは無効になり、シャットダウンします。MID サーバーがダウンしているときにタイムアウトに達すると、MID サーバーがアイドル状態かどうかをインスタンスのジョブが判断し、インスタンス上でそれを無効にします。

非アクティブに起因して MID サーバーが自動無効化タイムアウトに近づいている場合、[MID サーバー] ページに次のことを示すメッセージが表示されます。

- 非アクティブタイムアウトまで残り 3 ～ 7 日であるときの情報メッセージ。
- 非アクティブタイムアウトまで残り 3 日未満であるときのエラーメッセージ。
- MID が自動無効化された後、MID が自動無効化された日付を示すエラーメッセージが表示されます。

自動無効化ステータスのクリア

MID サーバーが自動無効化された後、MID を正常に復旧するには、自動無効化ステータスを手動でクリアする必要があります。この状態をクリアせずに再起動すると、MID サーバーはすぐにシャットダウンします。さらに、これが発生したことを示す MID の問題がログに記録されます。

MID サーバーの自動無効化ステータスは、[MID サーバーインスタンス] ページから [自動無効化をクリア] UI アクションを選択することでクリアできます。この UI アクションを呼び出した後、ユーザーは MID サーバーを起動し、通常の検証プロセスを続行する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

目的フィールド

[目的] は、MID サーバーの使用目的を示すために顧客がいつでも更新できるテキストフィールドです。このフィールドは純粋に説明的な内容であり、これ以上のやり取りはありません。

MID サーバー参照情報

MID サーバー参照情報には、特定のニーズに合わせて MID サーバーを構成するために必要なシステム要件やその他の情報が含まれています。

MID サーバーのシステム要件

これらの最小システム要件を使用して、MID サーバー をホストするコンピューターにリソースを割り当てます。

---

1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

MID サーバー でサポートされているシステム

Windows Server

Windows ベースサーバーのディスカバリー、サービスマッピング パターンの実行、または Windows デバイスでの オーケストレーション コマンドの実行を行うには、Windows Server に MID サーバー をインストールする必要があります。MID サーバー は、仮想マシンや 64 ビットシステムを含む次の Windows オペレーティングシステムをサポートしています。

- Windows Server 2012
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019
- Windows Server 2022
- Windows サーバー 2025

Linux

MID サーバー は、仮想マシンと 64 ビットシステムの次の Linux バージョンでサポートされています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- Linux Red Hat 6 以降
- Ubuntu 1404 (Ubuntu 14) 以降
- CentOS 7 以降

注:
ServiceNow では、32 ビット MID サーバーの新規インストールやバージョン Rome へのアップグレードはサポートされなくなりました。新しい MID サーバーのインストールは、次のオペレーティングシステムの RPM および MSI インストーラーによってブロックされます。

- CentOS 7
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows 8
- Windows 10

MID サーバーは ZIP ファイルを使用して任意のオペレーティングシステムに手動でインストールできますが、Windows 10 はサポートされていません。サポートされていない MID サーバーが Rome に自動でアップグレードされると、MID サーバーの問題 (ecc_agent_issue) に問題レコードが作成されます。詳細については、「Supported platform changes for MID Server (MID サーバーでサポートされているプラットフォームの変更) [KB0863694]」を参照してください。

セキュリティ要件

高いセキュリティ基準を満たすために、MID サーバー は ServiceNow® に接続するときに HTTPS トラフィックで x.509 証明書検証を実行します。MID サーバー とインスタンスの間にネットワークアプライアンスまたはプロキシが存在する場合、そのアプライアンスは信頼されている CA によって署名されたデジタル証明書を提示する必要があります。自己署名証明書または内部 CA によって署名された証明書を使用している場合は、証明書を MID サーバー トラストストアにインポートしてください。SSL 証明書の追加方法の詳細については、「MID サーバー用の SSL 証明書を追加する」を参照してください。

OCSP 接続要件

Online Certificate Status Protocol (OCSP) は、SSL/TLS 証明書の失効ステータスを決定するために使用されるプロトコルです。証明書の交換と検証が行われると、MID サーバーは証明書が失効していて信頼すべきでないかどうかを判断する必要があります。

OCSP は、MID サーバーなどのクライアントを使用して、HTTP Web サイトから証明書を受信します。クライアントは、証明書を発行した認証局 (CA) によって運用されているサーバーである OCSP レスポンダーに要求を送信します。クライアントに対する OCSP レスポンダーの応答は、証明書が有効であるか、失効しているかを示します。

接続するには、MID サーバーに次のアクセス権が必要です。

- *.service-now.com または <instance_name>.service-now.com
- install.service-now.com
- http://ocsp.entrust.net
- http://ocsp.digicert.com(または他の CA OCSP レスポンダ)

SSL/TLS 証明書は常に有効期限付きで発行されますが、特定の状況では、証明書が期限切れになる前に失効する必要があります (たとえば、関連付けられた秘密キーが侵害された場合など)。したがっ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

て、Web サイトの証明書の現在の有効性は、有効期限に関係なく常にクライアントが確認する必要があります。

証明書の失効ステータスを確認できない場合、クライアントは接続に失敗します。ファイアウォールとプロキシの構成によって、OCSP Entrust サーバーと DigiCert サーバーへの呼び出しがブロックされ、MID サーバーが機能しなくなる可能性があります。OCSP トラフィックが通過するように、ファイアウォールの権限を変更する必要がある場合があります。詳細と解決策については、HI ナレッジベースの記事 [KB1216223] を参照してください。

PowerShell 要件

MID サーバー には、PowerShell の最低バージョン 3.0 が必要であり、PowerShell 5.1 までのバージョンがサポートされています。PowerShell 要件の詳細については、Microsoft のドキュメントを参照してください。インスタンスを使用して現在の PowerShell バージョンを検索するには、**ecc_agent_list.do** に移動します。[カスタマイズリストの更新] ギアアイコンを使用して、[選択済み] 列に [ホスト **PowerShell** バージョン] を追加します。次に、PowerShell バージョンで MID サーバーのリストをソートして、古い MID サーバー を探します。または、ホストの PowerShell コンソールでコマンド **$Host.Version** を使用して、ホストマシンで PowerShell バージョンを検索することもできます。PowerShell バージョンは PSVersion としてリストされます。

Java バージョンのサポート

Java 17.0.12 は MID サーバー インストーラーパッケージにバンドルされており、すべての新しい MID サーバーのホストにインストールされます。インストーラーは、Java 17.0.12 を環境で実行するように自動的に構成します。追加の構成は必要ありません。このバージョンは、64 ビットの Windows MID サーバー と Linux MID サーバー の両方をサポートしています。MID サーバーには、JRE バージョン 17.0.10 以上、および推奨されるバージョン 17.0.12 が必要です。17.0.10 より前のバージョンを使用している場合は、暗号化関連の問題が発生する可能性があります。

テストでは、 MID サーバー が Oracle Java 11バージョン17.0.10で期待どおりに機能することが示されました。JRE を別のバージョンにアップグレードする必要がある場合は、適切なアカウント担当者に連絡してサポートを受けてください。

アップグレードした MID サーバーでは、オペレーティングシステムのバージョンに応じて異なる Java バージョンを使用する可能性があります。

- 以前のバージョンからアップグレードした MID サーバーは、MID Server インストーラーに付属する OpenJDK を使用します。OpenJDK のこのバージョンは、これらの MID サーバーで使用するようにテストされ、認定されます。
- その他のバージョンのオペレーティングシステムでアップグレードされた MID サーバー は、JRE をインストールパッケージで提供されているバージョンに自動的にアップグレードします。

> **注:**
> Linux MID サーバーでは glibC バージョン 2.17 が必要です。ライブラリーは JRE 11 用に更新する必要があります。64ビットの Linux システムでは、32 ビットの GNU C ライブラリ (glibc) をインストールする必要があります。CentOS のインストール コマンドは `yum install glibc.i686` です。

MID サーバー JRE ダウングレードのサポート

ServiceNow® インスタンスが Quebec からダウングレードされると、MID サーバー もダウングレードされます。ただし、インスタンスが次のいずれかのパッチにダウングレードされる場合を除き、JRE はダウングレードできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- New York パッチ 12
- Orlando パッチ 9
- Paris パッチ 3

MID サーバー が Quebec から指定されたパッチとは異なるパッチにダウングレードされた場合は、「Install Java 11 on MID Servers (MID サーバーへの Java 11 のインストール) [KB0752451]」の手順に従ってください。

Java Service Wrapper

MID サーバー のインストーラーには、Tanuki Software Java Service Wrapper バージョン 3.5.40 が含まれています。

JVM メモリサイズの設定

MID サーバー は、1 GB の JVM メモリを備えてインストールされます。製品の推奨メモリサイズが 1 GB を超える場合は、デフォルト設定を上書きする手順について、「MID サーバーの JVM メモリサイズを設定する」を参照してください。

展開タイプ

インスタンスのシステム要件は、MID サーバー が必要な個々の製品のニーズによって決まります。ヘルスログアナリティクス などの一部のアプリケーションでは、ドキュメントに追加のシステム要件が記載されています。

標準的な展開

次の製品は、MID サーバー が同じ最小ディスクスペースとメモリの要件を共有するため、「標準的」とみなされています。

- ディスカバリー
- イベント管理
- 統合
- オーケストレーション
- サービスマッピング

最小標準要件は、単一の製品と製品を組み合わせた展開の両方に関係します。ディスクまたはメモリの要件を大幅に増やすことなく、複数の標準製品用に単一の MID サーバー を展開できます。

高リソース展開

Cloud Management Platform (CMP) とオペレーショナルインテリジェンスは集中的に処理されるため、標準製品よりも多くのリソースが各 MID サーバー に必要となります。これらの製品用の MID サーバー は、他の製品用の MID サーバー をサポートしない専用ホストにインストールします。

推奨される MID サーバー の最小要件

MID サーバー のパフォーマンスとシステム要件は、以下のような複数の要因によって左右されます (以下のみに限定されるものではありません)。

- 顧客インフラストラクチャのサイズと MID サーバー で実行するように構成されている特定の機能 (機能)。
- ホストにインストールされている MID サーバー の数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- MID サーバー あたりのスレッド数。
- MID サーバー ホストで実行されている他のアプリケーションの数と性質。
- ServiceNow リリースでのアーキテクチャとデザインの強化。たとえば、Orlando で PowerShell for Windows ディスカバリー を使用したり、Quebec でデフォルトの Java ガベージコレクションポリシーを変更したりするなど。

要するに、どんな MID サーバー 展開でもうまく機能する単一のサイズ要件はありません。次の文書化されたサイズ変更のガイドラインは、展開の開始点として使用できます。ただし、MID サーバーのパフォーマンスとリソース使用率を継続的に監視し、必要に応じて MID サーバー を調整およびスケールアップしていく必要があります。

MID サーバー の最小システム要件

MID サーバー に必要な最小 CPU 構成は、単一の MID サーバー が展開され、25 の同時スレッドの標準構成を備えた Windows Server 2012 R2 ホストの場合、速度が 2 GHz 以上のクアッドコアプロセッサーです。

MID サーバー の CPU 使用率

ディスカバリー などのほとんどの MID サーバー アプリケーションは、パフォーマンスを最大化して MID サーバー のリソース使用率を最大化するように設計されています。その結果、MID サーバー が ディスカバリー スケジュールまたは同様のアプリケーションを実行しているときに、90 ～ 100 % の範囲の非常に高い CPU 使用率セグメントが見られることがあります。

CPU 使用率が非常に高いセグメントは、スループットを最大化するアーキテクチャ設計に沿っていることから生じており、ディスカバリーのパフォーマンスにマイナスの影響を及ぼすことはないため、心配する必要はありません。ディスカバリー の実行が正常に停止すると、MID サーバー ホストのリソース使用率は自動的に通常に戻ります。

複数のセグメントの CPU 使用率が非常に高い状態が頻繁かつ長期間にわたり継続する場合は、次のことを避ける必要があります。

- MID サーバー で、ディスカバリー スケジュールの重複など、アクティブな作業負荷を同時に処理することが予想される場合に、同一ホスト上で複数の MID サーバー を実行する。
- MID サーバー ホストを他のアプリケーションと共有する。
- 純粋に CPU 使用率に基づくパフォーマンスアラートを MID サーバー ホストに対して設定する。これらのアラートは、必要に応じて、他のパフォーマンスモニターと組み合わせて使用する必要があります。

MID サーバー ホストでの追加のパフォーマンス監視の構成

MID サーバー の CPU 使用率はホストの負荷を示す良い指標ですが、可視化は限られています。Windows オペレーティングシステムのシステムプロセッサーキューの長さと UNIX オペレーティングシステムの負荷平均を使用した監視の追加は非常に重要です。

- プロセッサーキューの長さ **(Windows** OS)： 準備はできているものの、別のアクティブなスレッドが原因で、現在プロセッサー上で実行できないスレッドの数。キュー内のスレッド数が連続した期間プロセッサーコア数の 2 倍を超える場合、プロセッサーのボトルネックが発生することがあります。
- 負荷平均 **(Unix** OS)： 定義された期間における Linux サーバーの平均システム負荷。実行中のスレッドと待機中のスレッドの合計を含むサーバーの CPU デマンドです。通常、top コマンドまたは uptime コマンドは、サーバーの負荷平均を出力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

MID サーバー の CPU パフォーマンスの事例

最大スレッド数の変更が MID サーバー の CPU 使用率に及ぼす影響

内部ベンチマーキングに基づいて、10,000 台のサーバーで クラウドディスカバリー を実行しているときの MID サーバー の CPU 使用率のサンプルデータを以下に示しま す。



これらのテストでは、最大 CPU 使用率は、スレッド数や OS とは関係なく 100 % であることが確認されました。平均 CPU 使用率はスレッド数に比例することが確認されました。スレッド数を増やしても、必ずしも直ちに CPU に負荷がかかるわけではありません。プロセッサーの最大キュー長で示されるように、スレッド数をデフォルトの 25 から 50 に増やしても、追加の CPU 負荷は発生しません。ただし、最大スレッド値を 100 に増やすと、プロセッサーキューの長さが大幅に増加し、CPU に負荷がかかっていることを示します。

MID サーバー を他のアプリケーションまたは MID サーバー と共有した場合の CPU 使用率への影響

ディスカバリーの実行は、MID サーバー では CPU を集中的に使用する操作です。同じホストに他のアプリケーションまたは MID サーバー を展開すると、ホストの CPU 負荷が増えます。この負荷により、MID サーバー を含む実行中のアプリケーションのパフォーマンスが低下します。次の例は、さまざまな負荷パターンを持つ MID サーバー の CPU 使用率データポイントのサンプルです。

単一の **MID** サーバー専用ホスト：平均 CPU 使用率は 48 % で す。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

MID サーバーと負荷が中程度の別のアプリケーションで共有されるホスト：平均 CPU 使用率は 77 % です。



MID サーバーと負荷が大きい別のアプリケーションで共有されるホスト：平均 CPU 使用率は 97 % です。



MID サーバー のスケールアップと MID サーバー の CPU リソース使用率への影響

MID サーバー で CPU リソースに大きな制約がある場合、CPU を追加して MID サーバー ホストをスケールアップすると、リソースの負荷を緩和できます。ただし、これは必ずしも非常に高い CPU 使用率セグメントをなくすものではありません。パフォーマンスを最大化するように設計された ディスカバリー などの MID サーバー アプリケーションは、引き続き利用可能な追加の CPU リソースを使用します。次の例は、同じ ディスカバリー ディスカバリースケジュールを実行している 4 CPU MID サーバー ホストと 8 CPU MID サーバー ホストの CPU 使用率データポイントの例です。

パラメーター	**4 CPU**	**8 CPU**
平均 **CPU** 使用率	48 %	28 %
最大 **CPU** 使用率	98 %	98 %

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4 CPU ホストに展開した場合の **MID** サーバーの **CPU** 使用



率：

8 CPU ホストに展開した場合の **MID** サーバーの **CPU** 使用



率：

パフォーマンスのモニタリング

使用している環境のための MID サーバー のリソース割り当てが十分であることを確認するには、製品実行のピーク期間に MID サーバーダッシュボードからパフォーマンスを監視します。

MID サーバーのアップグレード

MID サーバーを手動でアップグレードするか、インスタンスから自動的にアップグレードします。インスタンスがアップグレードされ、MID サーバーのバージョンが同じでなくなると、MID サーバーの自動アップグレードがトリガーされます。新しい MID サーバーパッケージが install.service-now.com からダウンロードされ、古いパッケージが置き換えられ、MID サーバーが新しいバージョンで起動します。

> ⚠ 警告:
> Windows アプリケーションエクスペリエンスサービスがオフになっている場合、Windows ホストでは MID サーバーを自動アップグレードできません。表示されるエラーおよびこのサービスを再度有効にする方法については、KB0597552 を参照してください。

MID サーバーのアップグレード要件

MID サーバーのダウンロード サイトへのアクセス

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

MID サーバーのホストコンピューターは、自動でアップグレードするために install.service-now.com の ServiceNow ダウンロードサイトにアクセスできる必要があります。ダウンロードサイトへのアクセスをブロックする自己ホスト ServiceNow 環境の場合は、MID Server インストーラーパッケージを MID サーバーのホストに手動でインポートする必要があります。手順については、自己ホストされたナレッジベースの「KB0760123」を参照してください。

OCSP への MID サーバーのアクセスをブロック

ファイアウォールとプロキシの構成によって、OCSP Entrust サーバーと DigiCert サーバーへの呼び出しがブロックされ、MID サーバーが機能しなくなる可能性があります。OCSP トラフィックが通過するように、ファイアウォールの権限を変更する必要がある場合があります。詳細と解決策については、HI ナレッジベースの記事 [KB1216223] を参照してください。

MID サーバーのオペレーティングシステムの互換性

32 ビットのオペレーティングシステムを使用した Windows または Linux MID サーバーのアップグレードはサポートされていません。詳細については、[KB0863694] を参照してください。

Windows アプリケーションエクスペリエンスサービスがオフになっている場合、Windows ホストでは MID サーバーをアップグレードできません。表示されるエラーおよびこのサービスを再度有効にする方法については、KB0597552 を参照してください。

MID サーバーのアップグレードは、Windows ホストで実行されている一部のアンチウイルスによってブロックされています。エラーとこれらのアンチウイルスリストの詳細については、KB0870329 を参照してください。

Madrid 以前のシステムでサービスがインストールされている Linux MID サーバーのアップグレードは、アップグレード後にサービスを再インストールする必要があります。以前のアップグレードでサービスを手動で再インストールしておらず、MID サーバーサービスが引き続き Madrid 以前のバージョンでインストールされると、アップグレード中に MID サーバーによってサービスが自動的に再インストールされます。サービスを再インストールするには、MID サーバーを admin ユーザーとして実行する必要があります。MID サーバーのアップグレードでサービスを再インストールする必要がある場合は、MID サーバーのユーザーが admin であることを確認してください。そうでない場合は、アップグレード前にサービスを手動で再インストールできます。サービスを手動で再インストールする方法については、KB0821436 を参照してください。

MID サーバーをアップグレードする必要のあるタイミング

インスタンスのバージョンと異なるバージョンの MID サーバーは、アップグレードする必要があります。次の 2 つのシステムプロパティが、すべての MID サーバーのバージョンを管理します。

- **mid.buildstamp**：ビルドの日付に基づく識別子で MID サーバーのバージョンを識別します。このプロパティは、**mm-dd-yyyy-hhmm** という形式を使用します。MID サーバーは、1 時間ごとにバージョン情報を確認します。上書きバージョンが設定されていない場合、MID サーバーは使用するバージョンの **mid.buildstamp** プロパティを調べます。このプロパティは、インスタンスの再起動時またはアップグレード時にデフォルト バージョン (インスタンス バージョンと一致するバージョン) にリセットされるため、その時点でユーザーによる変更は失われます。リリース名とパッチ情報が日付と時刻の形式に追加されます。

  ⚠ 警告:
  このプロパティはデフォルトでは表示されず、構成する必要があります。

- **mid.version.override**：環境内のすべての MID サーバーに対して、現在のバージョンの上書き条件を設定します。このアクションは、MID サーバーを単一のバージョンに固定し、自動アップグ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レード機能を無効にします。このプロパティはベースシステムでは表示されず、設定するときはシステム プロパティ [sys_properties] テーブルに追加する必要があります。詳細については、「Add a system property (システムプロパティを追加する)」を参照してください。

MID サーバーは、1 時間ごとにバージョンを確認するときに、まず **mid.version.override** プロパティを調べます。このプロパティが空の場合、MID サーバーは **mid.buildstamp** プロパティからバージョン情報を取得します。上書きバージョンが設定されている場合、MID サーバーはその値を使用し、**mid.buildstamp** プロパティのバージョン情報は無視します。この上書き値はインスタンスが再起動されても残り、MID サーバーに渡されます。**mid.version.override** プロパティの値はアップグレード中に消去されます。これにより、MID サーバーが **mid.buildstamp** プロパティのバージョンに自動的にリセットされます。

MID サーバーのバージョンは、**mid.version.override** に加えて、MID サーバーを特定のバージョンに固定する設定パラメーター **mid.pinned.version** で制御することもできます。MID サーバーを固定するには、各 MID サーバーの **config.xml** ファイルの **mid.pinned.version** パラメーターをバージョンの名前で設定します。**<version>-mm-dd-yyyy** の形式を使用します。この設定は、固定される MID サーバーのバージョンのプロパティ設定を上書きします。手順については、「MID サーバーのパラメーターを追加する」を参照してください。このパラメーターに設定された値は、アップグレードの影響を受けません。

⚠ 警告:
mid.version.override と **mid.pinned.version** の使用は推奨されていません。MID サーバーとインスタンスのバージョンが異なると、MID サーバーで機能停止の問題が発生する可能性があります。

アップグレード手法

自動

自動アップグレードは、インスタンスまたは MID サーバー自体によってトリガーできます。この機能はデフォルトで利用可能です。次の場合に自動アップグレードが行われます。

- インスタンスがアップグレードされ、そのバージョンの MID サーバーが現在 MID サーバー上にあるバージョンと異なる場合。インスタンスは、接続されている MID サーバーに **autoUpgrade** システムコマンドを送信します。
- MID サーバーは、1 時間ごとにインスタンスをチェックして、アップグレード可能な別のバージョンがあるかどうかを確認します。この時間間隔を変更することはできません。

マニュアル

MID サーバーレコードの関連リンクをクリックして、手動でアップグレードを開始します。次の 1 時間ごとの自動更新まで待てない場合や、アップグレードに失敗した後に強制的にアップグレードする場合は、この手法を使用します。手順については、「手動での MID サーバーのアップグレード」を参照してください。

アップグレードの手順

1. アップグレード前のチェック：実際の MID サーバーのアップグレードプロセスを開始する前に、MID サーバーは一連のテストを実行して、ホストマシンが最小要件を満たしていることを確認します。この自動テスト中にエラーが発生すると、問題が解決されるまでアップグレードが実行されなくなります。アップグレード前のテストはデフォルトで有効になっていますが、システムプロパティを追加して設定することで無効にできます。詳細については、「アップグレード前の MID サーバーのチェック」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

2. パッケージのダウンロード：MID サーバーは、install.service-now.com からアップグレードパッケージをダウンロードします。これらのパッケージは zip 形式であり、**package/incoming** フォルダーの agent フォルダーにダウンロードされます。
3. デジタル署名検証

   すべてのパッケージをダウンロードした後、 MID サーバーはパッケージのデジタル署名を確認します。検証が失敗した場合は例外がスローされます。エラーは、エージェントログと MID サーバーの問題テーブルに記録されます。

   パッケージを手動でダウンロードして置換する場合は、署名を手動で確認できます。インストールまたはアップグレードパッケージの署名を手動で検証するには、JDK で無料で入手できる jarsigner ツールを使用します。検証を開始する jarsigner コマンドは、`Jarsigner -verify -verbose -certs -strict <zip-file>` です。

   出力は次の例のようになります。

```
- Signed by "CN=ServiceNow Inc., O=ServiceNow Inc., L=Santa Clara, ST=California, C=US"
Digest algorithm: SHA-256
Signature algorithm: SHA256withRSA, 2048-bit key
Timestamped by "CN=Symantec SHA256 TimeStamping Signer - G3, OU=Symantec Trust
 Network, O=Symantec Corporation, C=US" on Tue Nov 05 19:55:37 UTC 2019
Timestamp digest algorithm: SHA-256
Timestamp signature algorithm: SHA256withRSA, 2048-bit key

jar verified.

The signer certificate will expire on 2021-08-09.
The timestamp will expire on 2029-03-22.
```

4. **Zip** ファイルの展開：必要なすべてのパッケージをダウンロードした後、MID サーバーは zip ファイルを展開します。
   - **Rome** 以前：オペレーティングシステムで定義された一時フォルダーの下のフォルダーに zip ファイルが解凍されます。フォルダー名はランダムに生成された番号です。オペレーティングシステムの一時フォルダーは、システムプロパティ **java.io.tmpdir** で指定されます。UNIX ホストでは、このプロパティの値は通常 /tmp または /var/tmp です。
   - **Rome** 以降：MID サーバーは、MID サーバーのアップグレード中にオペレーティングシステムで定義された一時フォルダーの使用を回避します。zip ファイルは、agent フォルダーの下の **work/upgrade_temp** フォルダー内のフォルダーに展開されます。フォルダー名形式はランダムに生成された番号です。以前の動作に切り替えてオペレーティングシステムで定義された一時フォルダーを使用する場合は、MID サーバーの **config.xml** ファイルに **mid.upgrade.use_os_temp_folder** を追加して true に設定します。すべての MID サーバーの動作を切り替えるには、[MID サーバー] フィールドを空白にして、MID サーバーのプロパティ [ecc_agent_property] に動作を追加します。

     注:
     KB0747569 を使用して **java.io.tmpdir** を変更し、Rome からの今後のアップグレードのためにこれを保持したい場合は、Rome へのアップグレード後に **mid.upgrade.use_os_temp_folder** を true に設定します。**mid.upgrade.use_os_temp_folder** が true に設定されていない場合、MID サーバーのアップグレード中に **java.io.tmpdir** は適用されず、agent\work\upgrade_temp の下のフォルダーが使用されます。

5. 古いパッケージをアップグレードされたパッケージに置き換える：アップグレードパッケージをダウンロードして展開した後、MID サーバーは古いファイルを新しいファイルに置き換え、新

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

しいバージョンで起動します。パッケージを置き換えるために、MID サーバーは「ServiceNow AI Platform」配布アップグレードという名前のプロセスを開始し、シャットダウンします。ServiceNow AI Platform Distribution Upgrade は、MID サーバーが正しくシャットダウンするのを待ってから、次のように必要なファイルを置き換えます。

- **Rome** 以前：このプロセスでは、bin、lib、jre フォルダー内のすべてのファイルとフォルダーが削除され、新しいファイルがこれらのフォルダーにコピーされます。
- **Rome** 以降：ファイルの新しいバージョンが古いバージョンと異なる場合にのみ、bin、lib、jre 内のファイルが置き換えられます。**ServiceNow** プラットフォームディストリビューションアップグレード では、アップグレードファイルは消去されず、変更されていないファイルは保持されます。

MID サーバーのアップグレードの一環として再インストールサービスが必要な場合、ServiceNow プラットフォームディストリビューションアップグレードは、MID サーバーを起動する前にサービスを再インストールします。詳細については、KB0821436 を参照してください。

注:

このステップで MID サーバーのアップグレードが失敗した場合、MID サーバーは [ダウン] のままになります。一部のアンチウイルスソフトウェアは、このステップでファイルの置き換えをブロックします。詳細については、KB0870329 を参照してください。

6. **MID** サーバーを起動します。必要なすべてのファイルを新しいバージョンに置き換えた後、ServiceNow AI Platform ディストリビューションアップグレードは MID サーバーを起動します。MID サーバーが新しいバージョンを起動すると、アップグレードファイルの抽出に使用されたすべての一時フォルダーがクリーンアップされます。

アップグレード時のログメッセージ

MID サーバーのログメッセージは、次のログファイルで確認できます。

- アップグレード前のチェックログメッセージは、agent/logs フォルダーの agent.log ファイルにあります。[アップグレード前の検証テストを実行しています。**(Performing pre-upgrade validation tests.)]** というメッセージは、 アップグレード前のチェックが開始されたことを示します。すべての必須テストに合格した場合、「アップグレード前の検証テストは成功です **(Pre-upgrade validation tests** successful)」というメッセージが表示されます。アップグレードプロセスを続行します。**(Pre-upgrade validation tests successful. Continuing with upgrade process.)**] というメッセージは、アップグレード前のチェックの終了を示します。

- ダウンロード時の不足しているファイルのログメッセージも、agent.log で確認できます。すべてのパッケージのダウンロードは、「**https://install.service-now.com/ PACKAGEINFO** からパッケージを **PACKAGENAME.ZIP** にダウンロード中 **(Downloading package to PACKAGENAME.ZIP from https://install.service-now.com/ PACKAGEINFO)**」というメッセージから始まります。ダウンロードの進行状況とダウンロードされたファイルのサイズは、ログで監視されます。すべてのパッケージをダウンロードした後、「パッケージは **https://install.service-now.com/ PACKAGEINFO** から正常にダウンロードされました **(Package was successfully downloaded from https://install.service-now.com/ PACKAGEINFO)**」というメッセージで、ダウンロードが成功したことが示されます。

- zip ファイルの展開は、**agent.log** で利用可能な最後のステップです。「**MID** サーバーのアップグレード中 **(Upgrading MID server)**」というメッセージはこのステップが開始されたことを示し、「パッケージ **PACKAGE.ZIP** を **EXTRACT_TMP_FOLDER** に展開中 **(Extracting package PACKAGE.ZIP to EXTRACT_TMP_FOLDER)**」というメッセージは、各パッケージの展開を示しています。必要なすべての zip ファイルが正常に展開されると、MID サーバーは ServiceNow AI

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Platform ディストリビューションアップグレードプロセスを開始し、 **MID** サーバーを停止しています。アップグレードのブートストラップ中 **(Stopping MID server. Bootstrapping upgrade)]** メッセージでこのステップが終了したことを示し、その後 MID サーバーが停止します。

ServiceNow AI Platform 配布アップグレードログには、プロセスの起動と、MID サーバーのアップグレード中にファイルを置き換えるためのログメッセージが含まれています。アップグレードログメッセージは、メッセージ **[**********アップグレードメインログイン開始 (*UPGRADE MAIN LOGIN START) **********]** と **[**********アップグレードメインログイン終了 (UPGRADE MAIN LOGIN END) **********]** の間に配置されます。ServiceNow AI Platform 配布アップグレードのログメッセージは、次のログファイルで確認できます。

- 一時展開フォルダーの **glide-dist-upgrade.log** ファイル。このファイルは、temp 展開フォルダーの下の upgrade-wrapper/logs フォルダーにあります。このログファイルには、プロセスログメッセージとアップグレードログメッセージが含まれています。
- agent\logs フォルダーの **dist-upgrade.log** ファイル。このファイルには、ログメッセージのアップグレード部分のみが含まれます。プロセスのスタートアップに問題があった場合は、**glide-dist-upgrade.log** を確認する必要があります。
- Agent\logs フォルダーの **wrapper.log**。ファイルを置き換えた後、 ServiceNow AI Platform Distribution Upgrade はwrapper.logファイルに **glide-dist-upgrade.log** を追加します。

upgrade-wrapper-override.conf でラッパー構成を更新します

glide-dist-upgrade のラッパー構成は、upgrade-wrapper-override.conf ファイルを使用して更新できます。agent/conf フォルダーに upgrade-wrapper-override.conf という名前のファイルを作成します。upgrade-wrapper-override.conf のすべての構成は、アップグレードのプロセス中に使用されます。

upgrade-wrapper-override.conf を使用して構成を変更すると、dist-upgrade ラッパーのレベルでデバッグログを有効にし、変更をテストできます。

たとえば、デフォルトのタイムアウトの長さが、特定の JVM レベルのコマンドに対して十分でない場合があります。dist-upgrade ラッパー構成の upgrade-wrapper-override.conf を使用すると、タイムアウトを増やすことができます。

MID サーバーの状況

アップグレード中

アップグレードの実行中に、MID サーバーのステータスは、[アップグレード中] に変更されます。[アップグレード中 (Upgrading)] ステータスは、[一時停止] ステータスと似ています。これは、アップグレード中に新しいバージョンのインスタンスと以前のバージョンの MID サーバーとの間で発生する可能性がある通信エラーを回避します。[アップグレード中] 状態の間は、MID サーバーを再開または再起動することはできません。ただし、MID サーバーが [一時停止] 状態のときに実行できるアクションと同じアクションは実行できます。

> **注:**
> Istanbul インスタンスを使用していて、Istanbul 以前の MID サーバーを Istanbul にアップグレードする場合は、これらのアップグレード状況は利用できません。既に Istanbul である MID サーバーにのみ利用できます。

アップグレード失敗

アップグレード前のチェックステップまたはパッケージのダウンロード/展開ステップでアップグレードが失敗した場合、失敗したアップグレードはアップグレードしているバージョンに基づいて異なる方法で処理されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 別のメジャーリリースへのアップグレード (Istanbul から次のフルリリースなど)：ステータスが [アップグレード失敗] に変更されます。
- リリース内のマイナー バージョンからのアップグレード (Jakarta パッチ 1 からパッチ 2 など)：MID サーバーは現在実行中のバージョンを使用し続けます。MID サーバーは既に正常に機能しているとみなされ、アップグレードは実行されず、ステータスは最終的に [稼働] に変更されます。
- 最後のステップでアップグレードが失敗し、古いバージョンのパッケージが新しいバージョンのパッケージに置き換えられた場合、MID サーバーは [ダウン **(Down)**] のままになります。

MID サーバーのアップグレード履歴

MID サーバーのアップグレードに関する問題のトラブルシューティングを行うには、MID サーバーアップグレード履歴モジュールを使用します。モジュールには、各インスタンスのアップグレードのレコードが含まれています。これらのレコードは、各 MID サーバーのアップグレードプロセスの詳細なステータスを段階的に提供します。エラーが発生した場合は、ステップに記載され、詳細が記載されたメッセージが動的に生成されます。テーブルクリーンアップジョブは、ステータスに関係なく、30 日間検出されなかった問題を自動的に削除します。詳細については、「MID サーバーアップグレード履歴」を参照してください。

JRE 更新中の JRE トラストストア証明書の移行

Quebec にアップグレードした後の JRE 更新の場合、MID サーバーは、JRE トラストストア内の既存の自己署名証明書を新しい JRE バージョンのトラストストアに移行します。これらの証明書が移行されると、エイリアスの先頭に文字列「snc_」が追加されます。

証明書を移行するには、次の条件を満たしている必要があります。

- X509 証明書
- 証明書標準 v3
- 基本制約拡張が false に設定されている (つまり、CA が発行されていない)

MID サーバーは、JRE のアップグレードが行われようとしていることを識別し、移行プロセスを開始します。移行前に、MID サーバーは障害発生時のフォールバックとして元のトラストストアのバックアップを作成します。障害が発生した場合は、バックアップのトラストストアを手動で復元できます。

アップグレード前の MID サーバーのチェック

アップグレードの前に、MID サーバーはテストを実行して、アップグレードプロセスが失敗したり、MID サーバーが機能停止したりする可能性がある問題を特定します。

各 MID サーバーには、MID サーバーのバージョンとインスタンスのバージョンを比較して MID サーバーのアップグレードが必要かどうかを判断する、AutoUpgrade モニターが含まれています。AutoUpgrade モニターにより MID サーバーのバージョンが古くなっていることが検出されると、その MID サーバーのアップグレード前の妥当性確認テストが実行されます。問題が検出された場合は、MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルにメッセージが記録され、アップグレードがブロックされます。AutoUpgrade モニターは、テストにすべて合格するまで 1 時間ごとに実行され続けます。ブロックの原因となる問題がない場合、MID サーバーは適切なアップグレードパッケージをダウンロードし、アップグレードプロセスを開始します。MID サーバーのアップグレード前チェックは、インスタンスのアップグレード時にインスタンスによってトリガーされたアップグレードと、手動アップグレードに対しても実行されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アップグレード前のテスト

アップグレード前には、必須テストとアラートテストという 2 セットのテストが実行されます。MID サーバーのアップグレードを開始するには、すべての必須テストに合格する必要があります。必須テストに合格しなかった場合、テストはエージェントログに記録され、MID サーバーのアクティブな問題が MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルに作成されます。これらのエラーは実際の MID サーバーのアップグレードが行われる前に公開され、アップグレードを続行する前に解決する必要があります。MID サーバーはアップグレードプロセスを停止し、MID サーバーの状況に基づいてステータスを変更します。アラートテストに合格しなかった場合、エージェントログと MID サーバーの問題テーブルにメッセージが追加されますが、アップグレード前のチェックは続行され、MID アップグレードは停止しません。

アップグレード前の検証テストでは、次の必須テストを確認します。

- 1 GB 以上の空きディスクスペース
- ダウンロードサイト (install.service-now.com) へのアクセス
- ダウンロードしたサンプルファイルのデジタル署名の確認
- 実行権限。以下が含まれます。
  - temp フォルダーへの ZIP アーカイブの展開
  - temp フォルダーから agent フォルダーへのファイルのコピー
  - テキストファイルの読み取り、およびコンテンツの検証
  - アップグレード前のチェックコンテンツの削除
- MID サーバーホストマシンが 32 ビットシステムではない
- Linux MID サーバーでは、glibC のバージョンが 2.17 以上

Windows MID サーバーでは、アップグレード前の検証で次のアラートテストが実行されます。

- すべての MID サーバーアップグレードブロッカーサービスがホストマシンで実行されている
- ホストマシンでのアプリケーションエクスペリエンスのステータス
- MID サーバーはアドミニストレーター以外のユーザーとして実行する必要があります。MID サーバーの現在の [ユーザーとしてログオン] アカウントが **LocalSystem** であるか、または Administrators グループに属するユーザーである場合、アップグレードは失敗し、エラー ログが生成されます。

アップグレードをブロックするエラー

次のメッセージは、必須テストが失敗したことを説明し、MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルに公開されます。これらのテストに失敗すると、アップグレードがブロックされます。

空きディスク スペースが不足しています。システムにより <n> バイトの空きがレポートされています (Not enough free disk space. The system reports <n> bytes free)

このメッセージは、MID サーバーホストで 1 GB 未満の空きディスクスペースが検出された場合に表示されます。このエラーは、MID サーバーのエージェントログにも書き込まれます。

インストールサーバーから更新をダウンロードできません (Unable to download updates from the install server)

このメッセージは、MID サーバーホストに install.service-now.com からインストールパッケージをダウンロードする権限がないか、ネットワークの問題により接続が妨げられていることを示しています。このエラーは、MID サーバーのエージェントログにも書き込まれます。

署名の検証に失敗しました：<メッセージ> (Signature verification failed:<message>)

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このメッセージは、アップグレード前のチェックでダウンロードしたチェックファイルのデジタル署名を検証しようとしたときに、検証例外が発生したことを示します。

デジタル署名を検証できません：<メッセージ> (Unable to verify digital signature:<message>)

このメッセージは、検証署名プロセスが例外によって中断されたことを示します。

アップグレード前のチェック zip の内容を展開できません (Unable to extract contents of pre upgrade check zip)

このメッセージは、MID サーバーホストのサービスアカウントに、アップグレード前の ZIP アーカイブを一時フォルダーに展開する権限がないことを示しています。

フォルダーを作成できません <アップグレードチェックパス> (Unable to create folder <upgrade check file path>)

このメッセージは、MID サーバーのサービスアカウントに、アップグレード前のチェックファイル用の upgradeCheck フォルダーを agent/package パスに作成する権限がないことを示しています。

ファイルの権限を確認できません：<メッセージ> (Unable to verify file permissions: <message>)

このメッセージは、ファイルの権限を確認したときに、存在しないファイルやアクセスの失敗などの例外が発生したことを示しています。

MID Server Windows サービスが LocalSystem またはローカルアドミニストレーターとして実行されていません (MID Server Windows Service is not running as LocalSystem or a local Administrator)

このメッセージは、Windows サービスが適切な権限で実行されていないことを警告しています。

アップグレードの失敗：ホストマシンが、MID サーバーをアップグレードするための最小システム要件を満たしていません。(Upgrade Failure: The host machine does not meet the minimum system requirements to upgrade the MID server.)

MID アップグレードは 32 ビットホストではサポートされていません。詳細については、KB0863694 を参照してください。

アップグレードの失敗：ホストが、 MID サーバーをアップグレードするための最小システム要件を満たしていません。詳細については、GlibC ライブラリの MID サーバー製品ドキュメントを参照してください。(Upgrade Failure: Host does not meet the minimum system requirements to upgrade the MID server. Please refer to MID Server product documentation on GlibC library for more information)

このエラーは、Linux MID サーバーでのみ発生する可能性があります。詳細については、「Java バージョンのサポート」を参照してください。

ブロックされない警告

次の警告は、MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルに表示され、Windows MID サーバーのアップグレードを妨げません。

$logOnAsUser を解析できません (Unable to parse $logOnAsUser)

このメッセージは、Windows サービスの [ログオンユーザー (Log On As User)] の値が、次のいずれかの期待される形式になっていないことを警告しています。

- user@domain.company.com
- domain\user

ログオンユーザーのグループを検索できません (Unable to look up Log On As user's groups)

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

インスタンスは、ログオンユーザーのグループメンバーシップの検索を試みる際に、**net user <username>** コマンドを実行します。インスタンスは、このコマンドから Windows サービスによる特定の出力構造を期待し、期待される出力が実際の出力と一致しない場合はこの警告を発行します。

これらの PowerShell の警告は、MID サーバーのエージェントログにのみ書き込まれます。PowerShell は MID サーバーを使用する必要がないため、これらの構成の問題は Windows MID サーバーのアップグレードを妨げません。ただし、これらの警告は、注意が必要な環境内の問題を示している可能性があります。

PowerShell が使用できないため、PowerShell のアップグレードチェックをスキップします (kipping PowerShell upgrade checks since PowerShell is not usable)

(最低限の) PowerShell 3.0 がインストールされていないか、MID サーバーサービスユーザーが powershell.exe を利用できません。

Powershell テストをスキップ：ターゲットフォルダーが初期化されていません (Skipping Powershell test: Target folder has not been initialized)

Powershell テストをスキップ：サービス名を検出できません (Skipping Powershell test: Unable to detect the service name)

MID サーバーホストマシンで実行されているサービス CiscoAMP は、MID サーバーアップグレードブロッカーとして識別されます (Service CiscoAMP running on the MID Server host machine is identified as a MID Server upgrade blocker)

詳細については、KB0870329 を参照してください。

MID Server ホストでアプリケーションエクスペリエンスが無効になっているため、自動アップグレードプロセスが失敗し、MID サーバーがダウンする可能性があります。自動アップグレードを確実に成功させるには、ホストでサービスを有効にします (The Application Experience is disabled on the MID Server host, which can cause the auto-upgrade process to fail and the MID Server to go down. Enable the service on the host to ensure successful auto-upgrade)

詳細については、KB0597552 を参照してください。

アップグレードを続行しますが、upgradeCheck 中に次の問題が発生しました：**<**例外メッセージ**> (Continuing with upgrade, but the following issue was encountered during upgradeCheck: <exception message>)**

このメッセージは、アップグレード前のテストの PowerShell 部分の実行中に問題が発生したことを示しています。

アップグレード前のチェックの無効化

mid.upgrade.run_precheck という名前の MID サーバーの設定パラメーターは、デフォルトで **true** に設定されています。これにより、自動的にアップグレード前のテストを実行できます。単一の MID Server でこのテストを無効にするには、その MID サーバーの config.xml ファイルにこのパラメーターを追加して、**false** に設定します。すべての MID サーバーでこのテストを無効にするには、**mid.upgrade.run_precheck** という名前の新しいレコードを MID サーバープロパティ [ecc_agent_property] テーブルに追加します。このプロパティの値を **false** に設定し、**[MID** サーバー] フィールドは空のままにします。

MID サーバーを特定のバージョンに固定する

システム プロパティを設定して、環境内のすべての MID サーバーを特定のバージョンに「固定」することも、個々の MID サーバーに特定のバージョンを設定することもできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
ほとんどの場合、MID サーバーを特定のバージョンに固定しないでください。MID サーバーを固定すると、インスタンスと同期しなくなり、機能が失われる可能性があります。代わりに、使用する MID サーバーのバージョンをインスタンスに判断させます。

バージョン管理のプロパティ

次のシステムプロパティが、すべての MID サーバーのバージョンを管理します。

- **mid.buildstamp**：ビルドの日付に基づく識別子で MID サーバーのバージョンを識別します。このプロパティは、**mm-dd-yyyy-hhmm** という形式を使用します。MID サーバーは、1 時間ごとにバージョン情報を確認します。上書きバージョンが設定されていない場合、MID サーバーは使用するバージョンの *mid.buildstamp* プロパティを調べます。このプロパティは、インスタンスの再起動時またはアップグレード時にデフォルト バージョン (インスタンス バージョンと一致するバージョン) にリセットされるため、その時点でユーザーによる変更は失われます。リリース名とパッチ情報が日付と時刻の形式に追加されます。

  警告:
  このプロパティはデフォルトでは表示されず、構成する必要があります。

- **mid.version.override**：環境内のすべての MID サーバーに対して、現在のバージョンの上書き条件を設定します。このアクションは、MID サーバーを単一のバージョンに固定し、自動アップグレード機能を無効にします。このプロパティはベースシステムでは表示されず、設定するときはシステム プロパティ [sys_properties] テーブルに追加する必要があります。詳細については、「Add a system property (システムプロパティを追加する)」を参照してください。

  MID サーバーは、1 時間ごとにバージョンを確認するときに、まず *mid.version.override* プロパティを調べます。このプロパティが空の場合、MID サーバーは *mid.buildstamp* プロパティからバージョン情報を取得します。上書きバージョンが設定されている場合、MID サーバーはその値を使用し、*mid.buildstamp* プロパティのバージョン情報は無視します。この上書き値はインスタンスが再起動されても残り、MID サーバーに渡されます。

  重要:
  mid.version.override プロパティの値はアップグレード中に消去されます。これにより、MID サーバーが *mid.buildstamp* プロパティのバージョンに自動的にリセットされます。

バージョン管理の設定パラメーター

特定の MID サーバーを目的のバージョンに固定するには、各 MID サーバーの **config.xml** ファイルで **mid.pinned.version** パラメーターをそのバージョンの名前に設定します。**<version>-mm-dd-yyyy** の形式を使用します。この設定は、固定される MID サーバーのバージョンのプロパティ設定を上書きします。MID サーバーのバージョンは、20 分ごとまたは MID サーバーが再起動するたびにチェックされ、その時点で固定されたバージョンが適用されます。手順については、「MID サーバーのパラメーターを追加する」を参照してください。

注:
このパラメーターに設定された値は、アップグレードの影響を受けません。

手動での **MID** サーバーのアップグレード

自動アップグレードを待てない場合は、いつでも MID サーバーを手動でアップグレードできます。

始める前に
必要なロール：mid_server または admin
アップグレードを実行するには、MID サーバーが [稼働] 状態で、検証済みである必要があります。MID サーバーは、アップグレード前にアップグレード前テスト を自動的に実行します。アップグレードを続行するには、このテスト中に発生したエラーをすべて解決する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このタスクについて
MID サーバーは、インスタンスの buildstamp、または指定したアップグレード プロパティによって指定されたバージョンにアップグレードされます。

手順

1. 移動先 すべて > ディスカバリー > **MID** サーバー または オーケストレーション > **MID** サーバー構成 > **MID** サーバー.
2. アップグレードする MID サーバーのレコードを開きます。
3. [関連リンク] で、**[MID** のアップグレード] をクリックします。
4. アップグレードの実行を確認します。

MID サーバーの問題の解決

MID サーバーの問題のトラブルシューティングを行い、解決策を見つけます。MID サーバーを監視して、問題が発生したときにアラートを受信します。MID サーバーの特定の問題を解決するためのトラブルシューティング手順があります。Hi のナレッジベースには、MID サーバーの問題のトラブルシューティングに役立つ記事がいくつか含まれています。

MID サーバーの監視

MID サーバーの監視では、ログファイルのエントリの確認、ネットワーク接続性の確認、および MID サーバーのステータスの確認が行われます。

- Windows ホスト上の MID サーバー場合、Windows サービスコンソールに移動して、wrapper-override.conf ファイルに表示される名前と一致するサービス名を見つけます。MID サーバープロセスがホスト上で実行されている唯一の Java プロセスである場合は、java.exe によって使用されているメモリが監視され、~\agent\conf\wrapper-override.conf フォルダーで定義された最大設定メモリよりも少ない場合にアラートが出されます。

- ~\agent\logs フォルダーに agent0.log.0.lck ファイルが表示されることを確認し、MID サーバーが実行中で、agent0.log.0 ファイルにシステム アクティビティを記録していることを確認します。

- ログ ~\agent\logs\agent0.log.0 ~\agent\logs\wrapper.txt で、警告、重大、および深刻なエラーを確認します。インスタンスからログエントリを開く方法については、「MID サーバーの ECC キュー コンテンツを管理する」を参照してください。

- MID サーバーの接続性のテスト を実行して MID サーバーホストがインスタンスと通信できることを確認します。ファイアウォールとの競合、アクセス制御リスト、ルーティングエラーなど、ネットワーク接続に関する問題を解決します。

- MID サーバーインスタンスから、**[MID** サーバー] ページに移動し、MID サーバーのステータスをレビューします。詳細を表示するには、[名前] をクリックします。

- MID サーバーで問題が発生したときにアラートを出すために、メール、SMS、およびプッシュ通知を設定します。デフォルトでは、**MID** サーバーの停止の通知が有効になっています。詳細については、「通知」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Java Flight Recorder

Java Flight Recorder (JFR) は、明確なデータモデルを使用して、Java Virtual Machine (JVM) の内部およびアプリケーション固有のメモリ使用率とスレッド関連の詳細を分析します。Java 14 以降を使用したホストでは、イベントストリームにより特定の JVM またはアプリケーションイベントを分析できます。

JFR ファイルアクションの **[JFR** 記録を開始]、**[JFR** 記録を停止]、または **[JFR** ファイルの書き込み] には、MID サーバーの関連リンクのインスタンスでアクセスできます。JFR 記録を開始および停止することで、JFR データをオンデマンドでディスクにダンプできます。JFR 記録がオンになっている間は、MID サーバーインスタンスページから JFR ファイルに書き込むことができます。

JFR ファイルは、24 時間後にデータを消去するためにスケジューラーによって削除されます。このデフォルトの動作は、**config.xml** に次の設定パラメーター、`<parameter name="mid.jfr.data.clean.interval" value="<time in milisec>"/>` を追加することで上書きできます。

カスタム JFR イベントを JFR ファイルに書き込むことができます。イベントの書き込みを無効にするには、次の設定パラメーター、`<parameter name="mid.jfr.record.aprobe" value="false"/>` を **config.xml** に追加します。

トラブルシューティング手順

次の手順は、MID サーバーの特定の問題を解決するための情報を提供します。ナレッジベースの記事も幅広い問題を扱っています。これらの手順に記載されていない問題が発生した場合は、ナレッジベースで関連記事を検索してください。MID サーバーが停止している、または応答しない、またはディスカバリー中に CI が重複しているなどの症状が発生しているなどの場合の情報と推奨されるソリューションについは、KB0597571 を参照してください。

MID サーバーの現行の問題

ServiceNow® インスタンスには、MID サーバーの現行の問題を公開し、MID サーバーがリソースを超過する危険があるときにアドミニストレーターに警告する専用テーブルがあります。

アクティブな MID サーバーのクローン後の認証情報の問題

このシステムは、インスタンスのクローン後に可能性のある MID Server 認証情報の問題を検出して Notify する自動プロセスを提供します。

MID サーバーリソースのしきい値アラート

MID サーバーが CPU および JVM のメモリ使用量に関するリソースしきい値を超えた場合はインスタンスが警告を表示し、ユーザーは違反が発生したときにメール通知またはカスタムスクリプトを作成できます。

MID サーバーのユーザー接続に関する問題

このインスタンスは、MID サーバーのユーザー ログインとネットワーク接続に関する問題を MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルに書き込み、カスタムスクリプトで使用できるイベントまたはメール通知を送信するイベントを作成します。

MID サーバーユーザーのデバッグ出力の解釈

システム ログからの出力のデバッグは、MID サーバーのユーザーの問題のサマリービューまたは詳細ビューのいずれかで使用できますが、手動で有効にする必要があります。

MID サーバーアップグレード履歴

このモジュールを使用して、MID サーバーのアップグレードプロセス中に発生するエラーのトラブルシューティングを行います。MID サーバーアップグレード履歴テーブルには、各インスタンスアップグレードのレコードが含まれます。MID サーバーの

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アップグレードステージテーブルには、各 MID サーバーのステータスと、発生したエラーを含むアップグレードの進捗状況が表示されます。

MID サーバーの現行の問題

ServiceNow® インスタンスには、MID サーバーの現行の問題を公開し、MID サーバーがリソースを超過する危険があるときにアドミニストレーターに警告する専用テーブルがあります。

MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルには、MID サーバーで発生する可能性のある一般的な問題が多数表示されます。エラー チェック プロセスは、問題の最も可能性の高い原因を特定しようとします。有益なエラーメッセージは、影響を受ける MID サーバーの名前を挙げて問題の考えられる原因を説明します。ecc_agent_issue テーブルは 30 日間レコードを保持します。

このテーブルのレコードにアクセスするには、次に移動します: **MID** サーバー > サーバーの問題.

サポートされている MID サーバーの現行の問題は次のとおりです。

- インスタンスのクローン作成後のユーザー認証情報が不正です。
- MID サーバーホスト上でサポートされていない Java Runtime Environment (JRE) です。
- CPU 使用率と JVM メモリのリソースしきい値に近づいています。
- アップグレード前のテストの間にエラーが検出されました。
- ユーザー認証および認可に失敗しました。
- ネットワーク接続の中断およびロール構成エラーです。

MID サーバーの問題のレコードの例



MID サーバーの起動に失敗する

新しくインストールされた MID サーバーが起動に失敗したり、途中でシャットダウンしたりする場合、不適切な構成が原因である可能性があります。

重複する MID サーバー名

MID サーバーサービスが起動すると、その名前を持つ唯一のアクティブな (ダウンしていない) MID サーバーであることが確認されます。MID サーバーが同じ名前の別のアクティブな MID サーバーを検出する場合、開始している MID サーバーは 5 分待機して、別のクエリを送信します。MID サー

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

バーはこのクエリを 12 回繰り返し、実行するたびにエージェントログに記録します。既存の MID サーバーの IP アドレスまたはホームディレクトリが変更されると、その MID サーバーは無効になります。このサイクルの後も引き続き MID サーバーが重複を検出する場合は、MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルにレコードが作成され、シャットダウンします。

注:
MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルのレコードは、インスタンスによって自動的に解決されることはありません。アカウンティングのためにこのレコードを手動で閉じます。問題を [解決済み] としてマークするか、または削除します。

複数のサービスを実行している **MID** サーバーのアップグレード

New York リリース以降、MID サーバーインストーラーパッケージのバッチファイルにより、実行可能パス (MID サーバーインストールフォルダー) に対して 1 つの Windows MID サーバーサービスのみが構成されます。以前のバージョンでは、この構成はチェックされていません。同じ実行可能パスで複数のサービスを実行する、アップグレードされた MID サーバーは起動できません。この問題が発生した場合は、次の手順に従って、1 つのサービスのみを使用するように MID サーバーを再構成します。

1. コマンドラインから **sc.exe delete <*service name*>** を実行して、不要な Windows サービスを削除します。
2. MID サーバーのインストールフォルダーにある wrapper-override.conf ファイルを開きます。
3. **wrapper.name** および **wrapper.displayname** パラメーターを、保持するサービス名に変更します。
4. MID サーバーを再起動します。

アクティブな **MID** サーバーのクローン後の認証情報の問題

このシステムは、インスタンスのクローン後に可能性のある MID Server 認証情報の問題を検出して Notify する自動プロセスを提供します。

インスタンスのクローン中、MID Server [ecc_agent] テーブルはソース インスタンスからコピーされませんが、ユーザー [sys_user] テーブルはコピーされます。その結果、ターゲット インスタンスにコピーされたソース MID サーバーのユーザー認証情報が、ターゲットが使用する既存の MID サーバーのセットで使用されているものと一致しない可能性があります。不正な認証情報を使用すると、それらの MID サーバーがターゲット インスタンスに対して停止する可能性があります。インスタンスのプロセスは、インスタンスのクローン後に不正が疑われる認証情報から MID サーバーが停止した場合に通知します。

クローン後の認証情報の問題のテーブル

MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルには、インスタンスのクローン後のアクティブな MID サーバーの問題が格納されます。このテーブルのレコードは、MID サーバーの現在の状態、評価時間、および [問題ソース] を示します。可能性のある不正な認証情報が原因でクローン インスタンスに対して MID サーバーが停止している場合、[問題ソース] は **[InstanceClone]** です。MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルのデータは、MID サーバーレコードの関連リストに表示されます。このテーブルのレコードは、30 日間検出されなかった場合は削除されます。進行中の問題は、発生すると再び表示されます。

クローン後のクリーンアップ スクリプトとスケジュール済みジョブ

`クローン後の不正な MID サーバーの認証情報`と呼ばれるクリーンアップ スクリプトは、クローン後にターゲット インスタンス上で実行され、`BadMIDCredentialAfterClone` と呼ばれるスクリプトインクルードを呼び出します。このスクリプトインクルードは、スケジュール [sys_trigger] テーブル上の次のジョブの実行をスケジュールします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- *BadMIDCredentialAfterClone-1*：クローン実行の 15 分後に実行されます。
- *BadMIDCredentialAfterClone-2*：クローン実行の 75 分後に実行されます。

これらのジョブは、[停止] 状態のクローンの前にターゲット インスタンスに存在していた MID サーバーを MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルに記録します。これらの MID サーバーは通常の処理の準備ができておらず、クローン プロセスの結果として無効な認証情報が原因で停止している可能性があります。クローンが評価されなかった後にターゲット インスタンスに追加された MID サーバーの状態。

注:
MID サーバーログは、ターゲット インスタンスに関連付けられた MID サーバーのユーザーが認証されなかったか、適切なロールが不足していたことを示しています。

不正な認証情報をチェックするビジネス ルール

[クローン後に不正な **MID** 認証情報をチェックする] ビジネス ルールは、[停止] から [稼働] に移行中の MID サーバーの MID Server [ecc_agent] テーブルを監視します。ビジネス ルールがその移行を行う MID サーバーを検出すると、ルールは **[InstanceClone]** の問題のソースと [解決済み] 以外の状態を持つ、一致する MID サーバーを MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルで検索しようとします。一致するものが見つかると、ビジネス ルールは [ecc_agent_issue] テーブルの MID サーバーの状態を [解決済み] に更新します。

MID サーバーの問題の解決

MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブル名のエラーメッセージは、影響を受ける MID サーバーのユーザーの名前を示します。このメッセージは、ビジネスルールが実行され、不正の疑いがある認証情報で停止した MID サーバーを見つけるたびに表示されます。MID サーバーが動作していない場合（ステータス：停止）最近のクローンが原因の可能性があります。ログインしたユーザー「local-midserver」の認証情報を確認します。

まず影響を受ける MID サーバーの予期される認証情報とユーザーの認証情報を比較して、問題を解決しようとします。認証情報が間違っている場合は、問題を修正して、MID サーバーステータスを再度確認します。認証情報は正しいが、MID サーバーが停止している場合は、考えられる他の原因についてナレッジベース で確認します。

MID サーバーリソースのしきい値アラート

MID サーバーが CPU および JVM のメモリ使用量に関するリソースしきい値を超えた場合はインスタンスが警告を表示し、ユーザーは違反が発生したときにメール通知またはカスタムスクリプトを作成できます。

MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルは、MID サーバーが割り当てられた CPU およびメモリ リソースの設定されたしきい値を超えるとユーザーに警告します。これらの警告は、MID サーバーでパフォーマンスのデグレードまたはメモリ不足のエラーが発生する前に発行され、アドミニストレーターはリソースを増やして停止時間を回避できます。アドミニストレーターは、登録されたイベントを使用して、選択した受信者にメール通知を送信したり、しきい値違反を通知したり、その他のタイプの作業を行うカスタムスクリプトを作成したりすることができます。インスタンスは未解決の問題を最新の状態に保つために、MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルを更新し続けます。

デフォルトでは、CPU とメモリのしきい値のアラートは無効になっており、MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルにはアラートは発行されません。両方のタイプの警告を有効にするには、次のプロパティをシステムプロパティ [sys_properties] テーブルに追加し、その値を **[true]** に設定します。

- **mid.threshold.resource.breach.enable.cpu.alerts**
- **mid.threshold.resource.breach.enable.memory.alerts**

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

プラットフォームにシステムプロパティを追加する方法の詳細については、「sys_properties.list を使用したプロパティの追加」を参照してください。

評価プロセス

この処理は、アラートが有効かどうかに関係なく発生します。

1. 各 MID サーバーは、10 分ごとにその CPU とメモリ消費評価指標をインスタンスに送信します。このインスタンスは、CPU メトリクスを ECC エージェントスカラーメトリクス [ecc_agent_scalar_metric] テーブルの [平均 **CPU** 使用率] フィールドに、メモリメトリクスを ECC エージェントメモリメトリクス [ecc_agent_memory_metric] テーブルの [最大メモリ使用率] フィールドに挿入します。
2. 正常に挿入されると、次のビジネス ルールが各テーブルで実行され、適切な関数を呼び出すスクリプトインクルードが呼び出されます。各関数は、設定されたサンプリング間隔に基づいて、テーブルに挿入されたメトリクスセットの平均をとります。
   - **[MID** サーバーステータスの **cpu** 平均値を更新する]：`MIDResourceThresholdBreach.checkCpuUsage()` スクリプトインクルードを呼び出します。
   - **[MID** サーバーステータスの最大メモリを更新する]：`MIDResourceThresholdBreach.checkMemoryUsage` スクリプトインクルードを呼び出します。

   各関数は、設定されたしきい値とサンプリング間隔に基づいて、テーブルに挿入されたメトリクスセットの平均をとります。インスタンスはまず、各 MID Serverを調べ、その MID サーバーのカスタムしきい値またはサンプリング間隔を設定する設定パラメーターを探します。これらの属性の設定パラメーターが見つからない場合、インスタンスはシステムのプロパティ [sys_properties] テーブルで使用するカスタム値を探します。プロパティが見つからない場合、インスタンスはコードのデフォルトのしきい値と間隔の値を使用します。

   注:
   しきい値のパーセンテージとサンプリング間隔はどちらも設定可能です。詳細については、「しきい値とサンプリング間隔の設定」を参照してください。

警告プロセス

CPU またはメモリのしきい値のアラートが有効になっている場合、この処理が発生します。

1. 集計平均メトリクス値が設定されたパーセントしきい値以上の場合、インスタンスは `mid.threshold.resource.breach` イベントをトリガーします。アドミニストレーターはこのイベントを使用して、しきい値違反アラートのメール通知の作成やカスタムスクリプトの作成が可能です。
2. インスタンスは、[状態] の値を [新規]、[カウント] を 1 にして違反のレコードを MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルに挿入し、違反のすべての関連する詳細を含むメッセージを発行します。このメッセージの例は Mean CPU used % has exceeded threshold (96>=91) for a 40 minute interval span, occurring after start date 2017-01-11 14:25:19 のようになります。このメッセージは、MID サーバーの問題フォームの [簡単な説明] フィールドとイベントに表示されます。メッセージの任意の部分をメール通知にコピーできます。

MID サーバーの問題の状態

管理者が MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルの問題を最初に調べたら、管理者は問題の [状態] を [確認済み] に変更して問題が解決されていることを示すことができます。インスタンスが違反を検出するたびに、違反と既存の問題の照合を試みます。MID サーバーに既にその違反の [状態] が [新規] または [確認済み] の問題レコードがある場合、インスタンスは [前回検出日時] フィールドに現在の日付/時刻を入力し、既存のレコードの [カウント] フィールドをインクリメントして更

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

新します。これにより、MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルに重複レコードが作成されるのを防ぎ、違反が再発した最初のインシデント以降の回数を記録します。管理者は、MID サーバーのリソースを徐々に増やして、[カウント] フィールドへの影響を観察できます。管理者は、カウンターがインクリメントを停止したときに MID サーバーに十分なリソースがあることがわかります。MID サーバーリソースが適切に調整されたら、アドミニストレーターは [状態] を [解決済み] に設定します。MID サーバーの問題に一致する新しいしきい値違反は [状態] が [解決済み] でログに記録され、インスタンスは新しい問題レコードを作成します。

注:
状態にかかわらず、30 日以内に更新されていない MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブル内のレコードはすべて削除されます。

リソースの問題を解決するための推奨事項

管理者は、イベントの通知を受け取ったときに、MID サーバーに関するリソースの問題を解決する機会があります。MID サーバーリソースの負荷を軽減するには、次の推奨事項に従ってください。

- **[JVM** メモリ]：
  - MID サーバーにより大きい最大メモリを割り当てます。詳細については、「MID サーバーの JVM メモリサイズを設定する」を参照してください。
  - 別の MID サーバーを追加して作業負荷を共有します。詳細については、「MID サーバークラスター」を参照してください。
  - MID サーバーの同時処理量を減らします。これには、ディスカバリースケジュールのために IP アドレス範囲をより小さなセグメントに分割すること、またはインポートジョブ内のより小さなデータセグメントをロードすることが含まれます。
- **[CPU]**：ホスト上のアクティビティを減らすか、または利用可能なリソースがより多い新しいホストに MID サーバーを移行します。

  注:
  MID サーバーでは、特に多数のターゲットに対する検出や複数の Power Shell セッションの同時実行など、ディスカバリー中にリソース使用率の急上昇が発生する可能性があります。ディスカバリーの実行が正常に停止すると、MID サーバーホストのリソース使用率は自動的に通常に戻ります。CPU 使用率を下げるには、MID サーバーを専用マシンでホストします。リソース使用率の問題が発生した場合は、各専用ホストマシンで 1 台の MID サーバーのみが実行されていることを確認してください。MID サーバーがパブリッククラウドでホストされている場合は、CPU リソースを追加して、ノイズの多い近接の問題を回避します。詳細については、「High CPU Usage on Host with MID Server(s) (MID サーバーを搭載したホストでの高 CPU 使用率) (KB0597639)」を参照してください。

リソースのしきい値評価に使用されるテーブル

テーブル	説明
MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue]	設定された CPU およびメモリのしきい値の違反など、さまざまなタイプの MID サーバーの問題に関するデータを保存します。リソースのしきい値違反に使用されるフィールドは次のとおりです。 • [カウント]：イベントが [解決済み] にマークされていない場合、以前レポートされたしきい値の違反が発生した回数。 • **[last_detected]**：しきい値違反が検出された現在の日時。このフィールドは、[解決済み]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
	にマークされていない場合、以前に検出された違反が見つかるたびに更新されます。 • [メッセージ]：しきい値違反イベントをトリガーした条件を要約した説明メッセージ。このメッセージには、計算された CPU とメモリの実際の割合と、違反した設定済みのしきい値が含まれます。 • **[mid_server]**：リソースしきい値の違反が発生している MID サーバーの名前。 • [ソース]：違反の問題のソース。考えられるソースは次のとおりです。 ○ **[CpuMIDResourceThresholdBreach]**：CPU しきい値問題のソース。 ○ **[MemoryMIDResourceThresholdBreach]**：メモリしきい値問題のソース。
MID サーバーのステータス [ecc_agent_status]	CPU リソースとメモリ リソースに使用されているパーセンテージを、各リソースの設定可能な間隔に平均して保存します。使用されるフィールドは次のとおりです。 • 平均 CPU 使用率 • 最大メモリ使用率
ECC エージェント スカラー指標 [ecc_agent_scalar_metric]	10 分ごとに各 MID サーバーによって挿入された CPU 使用率データを保存します。リソースしきい値アラートで使用されるテーブル フィールドは、[平均] です。
ECC エージェント メモリメトリクス [ecc_agent_memory_metric]	10 分ごとに各 MID サーバーによって挿入されたメモリ使用率データを保存します。リソースしきい値アラートで使用されるテーブル フィールドは、**[max_used_pct]** です。

しきい値違反をチェックするビジネス ルール

ビジネスルール	説明
MID サーバーステータスの cpu 平均値を更新する	MID サーバーがレコードを ECC エージェント スカラー指標 [ecc_agent_scalar_metric] テーブルに挿入した後に実行されます。このビジネス ルールは、MID サーバーが設定されている CPU リソースのしきい値を超えたかどうかを判断するためにしきい値設定を評価する *`MIDResourceThresholdBreach`* スクリプト インクルード関数をトリガーします。
MID サーバーステータスの最大メモリを更新する	MID サーバーがレコードを ECC エージェントメモリメトリクス [ecc_agent_memory_metric] テーブルに挿入した後に実行されます。このビジネス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ビジネスルール	説明
	ルールは、MID サーバーが設定されている メモリ リソースのしきい値を超えたかどう かを判断するためにしきい値設定を評価する *MIDResourceThresholdBreach* スクリプト インクルード関数をトリガーします。

しきい値とサンプリング間隔の設定

デフォルトのしきい値の割合とサンプリング間隔を使用するか、次のいずれかの方法を使用してカスタム値を設定できます。

- インスタンスにシステムプロパティを追加して、すべての MID サーバーのデフォルト値を変更します。
- 設定パラメーターを追加して、個々の MID サーバーのデフォルトのリソース値を変更します。

システムプロパティと設定パラメーターは同じ名前を使用します。

プロパティ/設定パラメーター	説明
mid.threshold.mean_cpu.aggregate_interval_span	CPU 使用率データをサンプリングする間隔の 10 分単位の数。デフォルトの間隔は 30 分 (3 x 10 分) です。 デフォルト：3
mid.threshold.mean_cpu.percent	しきい値違反アラートを開始する合計 CPU リソースの使用率。 デフォルト：95
mid.threshold.mean_max_memory.aggregate_interval_span	メモリ使用率データをサンプリングする間隔の 10 分単位の数。デフォルトの間隔は 30 分 (3 x 10 分) です。 デフォルト：3
mid.threshold.mean_max_memory.percent	しきい値違反アラートを開始する合計メモリ リソースの使用率。 デフォルト：95

MID サーバーリソースレポート

MID サーバーダッシュボードには CPU と JVM のメモリ リソースの消費量を表示する 2 つのレポートがあります。これらのレポートには、過去 30 日間の使用状況が表示されます。

- [使用された **CPU** の平均パーセンテージ]：CPU 使用率の毎日の平均を見れば、MID サーバーホストが消費する CPU 処理の量がわかります。同じホストに配備された MID サーバーは、同じ CPU 使用率をレポートします。
- [使用された最大メモリの平均パーセンテージ]：使用された最大パーセンテージ (*max_used_pct*) は、MID サーバーに十分なメモリリソースがあるかどうかを判断するための便利なメトリクスです。このメトリクスは、使用可能メモリ全体の使用された最大メモリの割合です。この傾向を経時的に見ることで、MID サーバーが必要とするメモリ量を視覚化することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

MID サーバーのユーザー接続に関する問題

このインスタンスは、MID サーバーのユーザー ログインとネットワーク接続に関する問題を MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルに書き込み、カスタムスクリプトで使用できるイベントまたはメール通知を送信するイベントを作成します。

MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルのレコードは、MID サーバーユーザーがログインできない理由、または MID サーバーがそのインスタンスに接続できない理由についての情報を提供します。システムは、考えられる原因を示唆する情報を含むエラーメッセージが含まれている、このテーブル内の接続問題のレコードを表示します。デフォルトでは、MIDUserConnectivity というスケジュール済みジョブが 4 時間ごとに実行され、MIDUserConnectivity スクリプトインクルードが起動されて MID サーバーの接続アクティビティを評価します。MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルのレコードには、スケジュール済みジョブが実行されたときの MID サーバーのログイン試行および接続のステータスが反映されます。

インスタンスの観点からは、次の場合 MID サーバーは [停止] です。

- ユーザー認証が失敗する。
- ユーザー認可が失敗する。
- ネットワークの問題により MID サーバーが TCP/IP 接続を確立できなくなる。

注:
ユーザーを MID サーバーに関連付けるには、servicenow/<MID サーバー名>/agent/config.xml ファイルに移動して **mid.instance.username** と **mid.instance.password** パラメーターにユーザー認証情報を入力します。変更を有効にするには、MID サーバーを再起動します。

問題のログ記録方法

ユーザー認証の失敗と認可の問題は、自動的に MID サーバーのエージェント ログ ファイルに記録されます。両方のメッセージは同じです：[ユーザーを認証できないか、適切なロールがありません]。問題が認可に関連している場合は、agent.log ファイルには欠落しているロールのリストが表示されます。

デバッグを有効にすると、MID サーバーの問題はシステム ログ (syslog) に記録され、サマリーまたは詳細形式で表示できます。また、修復作業を追跡するためにサンプリング間隔をデフォルトの 4 時間から短くすることもできます。MID サーバーユーザーの問題のデバッグを有効にして設定する方法については、「MID サーバーのユーザー接続に関する問題の修復作業をテストする」を参照してください。

提供されるデータ

インスタンスでユーザー接続の問題が発生すると、MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルのレコードが開きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ユーザー認証のエラーメッセージの例



MID サーバーの問題テーブルには、次のフィールドがあります。

MID サーバーの問題のフィールド

フィールド	説明
前回検出日時	問題が最後に検出された日時。
簡単な説明	指定されたユーザーまたは MID サーバーで発生する可能性のある問題を指定する、生成されたメッセージの内容。
MID サーバー	ジャカルタのリリースでは空です。
問題ソース	問題を特定したプロセス。MID サーバーのユーザー接続に関するすべての問題については、ソースは `MIDUserConnectivity` です。
状況	問題の現在の状態。次の状況が使用されます。 • [新規]：インスタンスにより問題が作成されたときの開始状態。 • [確認済み]：アドミニストレーターが最初に問題を調査したときに設定される状態。 • [解決済み]：インスタンスにより設定される、問題が解決したことを示す終了状態。スケジュール済みジョブが再度実行されたときに問題が発生しなかった場合は、インスタンスにより自動的にこの値に設定されます。
ドメイン	MID サーバーのユーザーアカウントに関連付けられたドメイン。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

MID サーバーの問題のフィールド (続く)

フィールド	説明
カウント	問題が検出された回数。スケジュール済みジョブが実行され、同じ問題が発生するたびに、このフィールドがインクリメントされます。

ユーザー認証失敗

インスタンスが MID サーバーのユーザーを認証するために使用する認証情報は、MID サーバー設定パラメーター [ecc_agent_config] テーブルで構成されます。MID サーバーのユーザーが無効な認証情報でインスタンスにログインしようとすると、インスタンスは接続を拒否し、**login.failed** イベントをユーザーのイベント [sysevents] テーブルに書き込みます。アドミニストレーターは、カスタムスクリプトまたは認証失敗のメール通知 でこのイベントを使用できます。

注:
ユーザーの認証が失敗した場合、ユーザーの認可は試みられません。

MID サーバーに関連付けられたユーザーアカウント

MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルの次のメッセージのどちらも、MID サーバーに関連付けられているユーザーアカウントの認証に失敗したことを示します。

- **1** つの停止中の **MID** サーバーに関連付けられているユーザー **<**ユーザー名**>** のログイン認証が失敗しました。MID サーバーのパスワードを確認してください。
- ***<n>*** 個の停止中の **MID** サーバーに関連付けられているユーザー **<**ユーザー名**>** のログイン認証が失敗しました。MID サーバーのパスワードを確認してください。

これらのメッセージが表示されるために必要な条件は次のとおりです。

- MID サーバーに関連付けられている MID Server [ecc_agent] テーブルの [ステータス] フィールドが、MID サーバーが停止していることを示している。
- MID サーバー設定パラメーター [ecc_agent_config] テーブルで識別されるユーザーが、1 つ以上の MID サーバーがインスタンスに接続する際に認証および認可に使用するように構成されているユーザーである。[ecc_agent_config] テーブルのレコードは、次の値を持つ必要があります。
  - パラメーター名 [param_name] フィールドが **mid.instance.username** に設定されている。
  - 値 [value] フィールドがユーザーの名前に設定され、ユーザー [sys_user] テーブルのユーザー ID [user_name] フィールドに対応している。
- イベント [sysevent] テーブルに、スケジュールされた期間中にユーザーに関連付けられた最後のログイン試行が失敗したことを示すポストが含まれている。[sysevent] テーブルで作成されたレコードに次のフィールド値が含まれる。
  - イベント名 [name] フィールドが **[login.failed]** に設定されている。
  - パラメーター 1 [parm1] フィールドがユーザーの名前に設定されている。

注:
MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルの MID Server [mid_server] フィールドは空 (=NULL) です。

mid-server ロールが **MID** サーバーに関連付けられていないユーザーアカウント

MID サーバーに関連付けられていない mid_server ロールのユーザーが認証に失敗すると、次のメッセージが表示されます。**[MID** サーバーに関連付けられていない **mid_server** ロールのユーザー **<**ユーザー名**>** のログイン認証に失敗しました]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このメッセージが表示されるために必要な条件は次のとおりです。

- ユーザー ロール [sys_user_has_role] テーブルに、[sys_user] テーブルに格納されているユーザー レコードに関連付けられている sys_id と、[sys_user_role] テーブルに格納されている mid_server ロール レコードに関連付けられている sys_id をリンクするレコードが含まれている。
- ユーザーが、MID サーバー設定パラメーター [ecc_agent_config] テーブルで、1 つ以上の MID サーバーがインスタンスに接続する際に認証および認可に使用するように構成されているユーザーとして識別されない。
- イベント [sysevent] テーブルに、スケジュールされた期間中にユーザーに関連付けられた最後のログイン試行が失敗したことを示すポストが含まれている。
  - [sysevent] テーブルに、イベント名 [name] フィールドが **[login.failed]** に設定されているレコードが含まれる。
  - パラメーター 1 [parm1] フィールドがユーザーの名前に設定され、ユーザー [sys_user] テーブルのユーザー ID [user_name] フィールドに対応している。

注:
MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルの MID Server [mid_server] フィールドは空 (=NULL) です。

ユーザー認可の失敗

ユーザー認可のチェックは、MID サーバーがインスタンスで正常に認証された後に行われます。この手順では、システムは MID サーバーに関連付けられたユーザーアカウントに必要な最小限のロールが与えられていることを確認します。*`MIDServerCheck`* と呼ばれる SOAP Web サービスは、インスタンスでロール チェックを実行します。MID サーバーユーザーに適切なロールがある場合、接続は許可され、*`login`* イベントがイベント [sysevents] テーブルに書き込まれます。ユーザーに適切なロールがない場合、インスタンスは **login.authorization.failed** イベントをイベント [sysevents] テーブルに書き込みます。このイベントは、ユーザーの不足しているロールのカンマ区切りリストを提供します。アドミニストレーターは、カスタムスクリプトまたは認可失敗のメール通知でこのイベントを使用できます。

次のように、ユーザーに mid_server ロールまたは重要な SOAP ロールがない場合、認可が失敗することがあります。

- ユーザーに soap_script ロールがある場合、*`MIDServerCheck`* SOAP Web サービスが実行され、適切な MID サーバーのロールが確認されます。ユーザーに mid_server ロールまたは他の SOAP ロールのいずれかがない場合、認可は失敗し、**login.authorization.failed** イベントが作成されます。
- ユーザーに soap_script ロールがない場合、そのユーザーは必要なすべての MID サーバーのロールを確認する *`MIDServerCheck`* SOAP Web サービスの起動を許可されません。認可は失敗しますが、**login.authorization.failed** イベントは作成されません。これが発生すると、インスタンスは次のメッセージを表示します。**[MID** サーバーユーザー **<**ユーザー名**>** の接続はインスタンスによって検出できません]。

1 つ以上の停止中の **MID** サーバーに関連付けられているユーザー

MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルの次のメッセージのどちらも、停止している MID サーバーに関連付けられているユーザーアカウントの認可に失敗したことを示します。

- **1** つの停止中の **MID** サーバーに関連付けられているユーザー **<**ユーザー名**>** のログイン認可が失敗しました。mid_server ロールを再割り当てして、必要なすべてのロールを付与してください。
- **<***n***>** 個の停止中の **MID** サーバーに関連付けられているユーザー **<**ユーザー名**>** のログイン認可が失敗しました。mid_server ロールを再割り当てして、必要なすべてのロールを付与してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

MIDUserConnectivity スクリプトインクルードは、レポート期間内の最後のログイン試行がユーザー認可に失敗した 1 つ以上の停止中の MID サーバーに関連付けられたアクティブ ユーザーを識別します。このメッセージは、ユーザー認可の失敗が検出され、MIDServerCheck スクリプト化 Web サービスによってレポートされたときに生成されます。ただし、soap_script ロールが割り当てられていないユーザーのユーザー認可の失敗はレポートされません。これが発生した場合、ネットワーク接続メッセージによってユーザーの問題がレポートされます。

このメッセージは、次の場合に MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルに表示されます。

- ユーザーに、mid_server のロールがあるかどうかわからない。
- ユーザーが、MID サーバー設定パラメーター [ecc_agent_config] テーブルで、1 つ以上の MID サーバーがインスタンスに接続する際に認証および認可に使用するように構成されているユーザーとして識別される。
- イベント [sysevent] テーブルに、スケジュールされた期間中にユーザーに関連付けられた最後のログイン試行が失敗したことを示すポストが含まれている。[sysevent] テーブルに次の設定のレコードが含まれている。
  - イベント名 [name] フィールドが **login.authorization.failed** に設定されている。
  - パラメーター 1 [parm1] フィールドがユーザーの名前に設定され、ユーザー [sys_user] テーブルのユーザー ID [user_name] フィールドに対応している。

注:
MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルの MID サーバー [mid_server] フィールドは空 (=NULL) です。

MID サーバーに関連付けられていない適切なロールを持つユーザー

MID サーバーに関連付けられていない mid_server ロールのユーザーが認可に失敗すると、次のメッセージが表示されます。**[MID** サーバーに関連付けられていない **mid_server** ロールのユーザー **<**ユーザー名**>** のログイン認可に失敗しました]

このメッセージは、mid_server ロールを持つユーザーアカウントが [ecc_agent_config] テーブル内の構成済み MID サーバーのユーザーとして識別されないユーザー認可の失敗が検出された場合に生成されます。失敗の発生時にユーザーアカウントが MID サーバーに関連付けられていた可能性があります。

このメッセージは、次の場合に MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルに表示されます。

- ユーザーに、mid_server ロールがある。ユーザー ロール [sys_user_has_role] テーブルに、[sys_user] テーブルに格納されているユーザー レコードに関連付けられている sys_id と、[sys_user_role] テーブルに格納されている mid_server ロール レコードに関連付けられている sys_id をリンクするレコードがある。
- ユーザーが、MID サーバー設定パラメーター [ecc_agent_config] テーブルで、1 つ以上の MID サーバーがインスタンスに接続する際に認証および認可に使用するように構成されているユーザーとして識別されない。
- イベント [sysevent] テーブルに、スケジュールされた期間中にユーザーに関連付けられた最後のログイン試行が失敗したことを示すポストが含まれている。[sysevent] テーブルに次の設定のレコードが含まれている。
  - イベント名 [name] フィールドが **login.authorization.failed** に設定されている。
  - パラメーター 1 [parm1] フィールドがユーザーの名前に設定され、ユーザー [sys_user] テーブルのユーザー ID [user_name] フィールドに対応している。

注:
MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルの MID サーバー [mid_server] フィールドは空 (=NULL) です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ネットワークの問題

ネットワークの問題により、セッションを開始するために MID サーバーがインスタンスの TCP/IP サーバーに接続できなくなる可能性があります。この場合、インスタンスは MID サーバーを [停止] としてマークします。これは、インスタンスが所定の 5 分間隔以内に MID サーバーのハートビートを受信できなかったためです。

ログインを試行していない、停止中の **MID** サーバーに関連付けられたユーザー

MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブル名の次のメッセージはいずれも、レポート期間中にログインを試行していない、MID サーバーに関連付けられているユーザーを指定します。

- ユーザー **<**ユーザー名**>** は、1 つの停止中の **MID** サーバーに関連付けられています。レポート期間内にログイン試行はありません。
- ユーザー **<**ユーザー名**>** は ***<n>*** 台の停止中の **MID** サーバーに関連付けられています。レポート期間内にログイン試行はありません。

MIDUserConnectivity スクリプトインクルードは、インスタンスによってネットワーク接続が検出されない停止中の MID サーバーに関連付けられたアクティブ ユーザーをレポートします。

このメッセージは、次の場合に MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルに表示されます。

- ユーザーに、mid_server のロールがあるかどうかわからない。
- ユーザーが、MID サーバー設定パラメーター [ecc_agent_config] テーブルで、1 つ以上の MID サーバーがインスタンスに接続する際に認証および認可に使用するように構成されているユーザーとして識別される。
- スケジュール済みレポート期間中にユーザーのイベント [sysevent] テーブルに記録された、失敗または成功したログイン試行はありません。

> **注:**
> MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルの MID サーバー [mid_server] フィールドは空 (=NULL) です。

ログインを試行していない、MID サーバーに関連付けられていないユーザー

MID サーバーに関連付けられていない mid_server ロールのユーザーが、設定されたレポート間隔中にログインを試行しなかった場合、次のメッセージが表示されます。**mid_server** ロールのユーザー **<**ユーザー名**>** は **MID** サーバーに関連付けられていません。レポート期間内にログイン試行はありません。

MIDUserConnectivity スクリプトインクルードは、インスタンスによって接続が検出されない MID サーバーに関連付けられていない mid_server ロールのアクティブ ユーザーをレポートします。

このメッセージは、次の場合に MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルに表示されます。

- ユーザーに、mid_server ロールがある。ユーザー ロール [sys_user_has_role] テーブルに、[sys_user] テーブルに格納されているユーザー レコードに関連付けられている sys_id と、[sys_user_role] テーブルに格納されている mid_server ロール レコードに関連付けられている sys_id をリンクするレコードがある。
- ユーザーが、MID サーバー設定パラメーター [ecc_agent_config] テーブルで、1 つ以上の MID サーバーがインスタンスに接続する際に認証および認可に使用するように構成されているユーザーとして識別されない。
- スケジュール済みレポート期間中にユーザーのイベント [sysevent] テーブルに記録された、失敗または成功したログイン試行はありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルの MID サーバー [mid_server] フィールドは空 (=NULL) です。

構成の問題

上で説明した以下のメッセージのいずれかは、構成の問題を示す可能性があります。

- **MID** サーバーに関連付けられていない **mid_server** ロールのユーザー **<**ユーザー名**>** のログイン認証に失敗しました。
- **MID** サーバーに関連付けられていない **mid_server** ロールのユーザー **<**ユーザー名**>** のログイン認可に失敗しました。
- **mid_server** ロールのユーザー **<**ユーザー名**>** は **MID** サーバーに関連付けられていません。レポート期間内にログイン試行はありません。

これらは一般的な構成エラーです。

- アドミニストレーターが、MID サーバー設定パラメーター [ecc_agent_config] テーブルに示されているようにユーザー レコードを MID サーバーレコードに関連付けませんでした。このテーブルは読み取り専用であり、直接更新することはできません。ユーザーを MID サーバーに関連付けるには、MID サーバーの config.xml ファイルでユーザー名とパスワードを設定し、MID サーバーを再起動します。
- TCP/IP 接続に別のアカウントを使用するように MID サーバーを再構成するプロセス中に、まだアドミニストレーターがアカウントから mid_server ロールを削除したり、アカウントを削除したりしていません。
- 多目的ユーザーアカウントは、MID サーバーアカウントとして使用する目的はありませんでしたが、このアカウントが作成されて mid_server ロールを含む多数のロールが付与されました。

正常に認証および認可されたが、mid_server ロールは必要ない可能性があるユーザー

MID サーバーに関連付けられていない mid_server ロールを持つユーザーが正常にログインすると、次のメッセージが表示されます。**mid_server** ロールのユーザー **<**ユーザー名**>** は正常に接続されていますが **MID** サーバーに関連付けられていません。mid_server ロールは、MID サーバーでのみ使用するために予約する必要があります。

MIDUserConnectivity スクリプトインクルードは、設定済み MID サーバーのユーザーとして識別されない、スケジュールされた期間中に最後のログイン試行が成功した mid_server ロールを持つアクティブ ユーザーをレポートします。このメッセージは、ユーザーの認証情報が、システムアドミニストレーターまたは MID サーバーで実行されていないプロセスによって使用されていることを示します。ここでは、MID サーバーにデプロイされたアプリケーションに対してのみ mid_server ロールを使用する必要があるという前提があります。このメッセージの存在により、関係のない mid_server ロールを、それらを必要としないユーザーアカウントから削除することをシステムアドミニストレーターにリマインドします。

このメッセージは、次の場合に MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルに表示されます。

- ユーザーに、mid_server ロールがある。
- ユーザーが、MID サーバー設定パラメーター [ecc_agent_config] テーブルで、1 つ以上の MID サーバーがインスタンスに接続する際に認証および認可に使用するように構成されているユーザーとして識別されない。
- イベント [sysevent] テーブルに、スケジュールされた期間中にユーザーに関連付けられた最後のログイン試行が成功したことを示すポストが含まれている。[sysevent] テーブルに次の設定のレコードが含まれている。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- イベント名 [name] フィールドが [ログイン] に設定されている。
- パラメーター 1 [parm1] フィールドがユーザーの名前に設定され、ユーザー [sys_user] テーブルのユーザー ID [user_name] フィールドに対応している。

注:
MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルの MID Server [mid_server] フィールドは空 (=NULL) です。

MID サーバーのユーザー接続に関する問題の修復作業をテストする

MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルに表示されるユーザー接続の問題の解決を試みた後、サンプリング間隔を短くして次のスケジュール済みレポート期間まで待つ必要がなく修復作業をテストできます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
この手順を使用してサンプリング間隔を再設定し、MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルの結果を調べます。サンプルの任意の時間スパンを設定できますが、5 分以上のウィンドウを定義する必要があります。これは、そのステータスをレポートする MID サーバーのハートビートのデフォルト間隔です。サンプリング間隔を短く設定するために推奨される方法は、MIDUserConnectivity スケジュール済みジョブからコードをコピーして変更し、バックグラウンド スクリプト ユーティリティで手動で実行することです。

警告:
MIDUserConnectivity スケジュール レコードのスクリプトを編集しないでください。このレコードを変更すると、インスタンスをアップグレードするときに更新されなくなります。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. MIDUserConnectivity スケジュール済みジョブを開きます。
3. 次の行を [このスクリプトを実行] フィールドからコピーします。
   `MIDUserConnectivity(0).checkConnectivity(4 * (60 * 60 * 1000));`

   このコードは、4 時間のサンプリング間隔をミリ秒単位で設定し、**MIDUserConnectivity(0)** の値を使用してデバッグをオフにします。
4. 移動先 システム定義 > スクリプト - バックグラウンド.
5. スケジュール済みジョブのコードを [スクリプトを実行] フィールドに貼り付けます。
6. 時間計算を **(5 * 60 *1000)** に変更して、サンプリング間隔を 5 分に設定します。
   変更されたコマンドは次のようになります。`MIDUserConnectivity(0).checkConnectivity (5 * 60 *1000);`
7. [スクリプトを実行] をクリックします。
8. 問題が発生している MID サーバーのレコードを開き、**MID** サーバーの問題関連リストを選択します。
   問題が次のように更新されます。
   - 問題が解決しない場合は、[カウント] 列がインクリメントされ、[前回検出日時] 列に現在の日付と時刻が表示されます。
   - 問題が解決した場合は、システムにより [状態] が [解決済み] に変更されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

9. オプション: レベルを選択してデバッグを有効にしてから、スクリプトを再度実行して、評価された各条件の内訳を確認することができます。
これらの設定を使用して、デバッグ レベルを選択します。
   - サマリー ビューの場合は、**[MIDUserConnectivity(1)]** を入力します。
   - 詳細ビューの場合は、**[MIDUserConnectivity(2)]** を入力します。

   提供されるデバッグ情報の種類の詳細については、「MID サーバーユーザーのデバッグ出力の解釈」を参照してください。

MID サーバーユーザーのデバッグ出力の解釈

システム ログからの出力のデバッグは、MID サーバーのユーザーの問題のサマリー ビューまたは詳細ビューのいずれかで使用できますが、手動で有効にする必要があります。

デバッグを有効にし、使用可能な形式のいずれかですべての接続の問題を表示するには、インスタンスで手動でメソッドを実行する必要があります。デバッグを有効にする方法については、「MID サーバーのユーザー接続に関する問題の修復作業をテストする」を参照してください。各エラー条件と、MID サーバーの問題 [ecc_agent_issue] テーブルでのレコードの作成方法については、「MID サーバーのユーザー接続に関する問題」を参照してください。

利用可能な形式

問題の簡単なサマリーや、ユーザーおよび MID サーバーを識別する詳細な出力を生成するようにインスタンスを構成することができます。サマリーでは、カウントにより問題の状態を簡単に確認できますが、詳細ビューではロール、MID サーバーの関連付け、名前付きユーザーによるログイン アクティビティを調べることができます。

この認可の問題のサマリー例では、インスタンスが各条件を評価し、その条件を満たすユーザーの数を示します。MID サーバーが停止していて、MID サーバー用に設定された 2 人のユーザーのうち 1 人が認可に失敗したことがわかります。これはサマリーなので、MID サーバーもユーザーも名前が付けられていません。

サンプル サマリー デバッグ出力

```
[0:00:00.014] Script completed in scope global: script

*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: jobSchedulerDateTime
  Java Object: com.glide.glideobject.GlideDateTime = 2017-02-21 17:35:08
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: jobSchedulerDateTime (current users display format and timezone)
  Java Object: java.lang.String = 2017-02-21 09:35:08
*** Script: MIDUserConnectivity: found (1) user(s) with the mid_server role defined
*** Script: MIDUserConnectivity: found (1) down MID Servers with a configured 'mid.instance.username' parameter
*** Script: MIDUserConnectivity: found (2) configured MID Server UserIds
*** Script: MIDUserConnectivity: found (0) user(s) with the MID Server role NOT also associated with a configured MID Server user
*** Script: MIDUserConnectivity: found (0) user(s) whose most recent login attempt during the reporting period failed
*** Script: MIDUserConnectivity: found (1) user(s) whose most recent login attempt during the reporting period failed due to user authorization
*** Script: MIDUserConnectivity: found (0) user(s) whose most recent login attempt during the reporting period succeeded
*** Script: MIDUserConnectivity: found (0) configured MID Server users where connectivity to the MID by the instance can not be detected
*** Script: MIDUserConnectivity: found (1) new message(s) skipped by the auto-resolver
*** Script: MIDUserConnectivity: processing completed
```

認証失敗

MID サーバーのユーザーがインスタンスで認証できない場合、システムは詳細出力に次のエラーメッセージを表示します。

- **1** つの停止中の **MID** サーバーに関連付けられているユーザー **<**ユーザー名**>** のログイン認証が失敗しました。MID サーバーのパスワードを確認してください。
- ***<n>*** 個の停止中の **MID** サーバーに関連付けられているユーザー **<**ユーザー名**>** のログイン認証が失敗しました。MID サーバーのパスワードを確認してください。
- **MID** サーバーに関連付けられていない **mid_server** ロールのユーザー **<**ユーザー名**>** のログイン認証に失敗しました。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

この例では、mid_server ロールを持つ 3 人のユーザー、**[midserver2]**、**[local-midserver]**、および **[ardis.maison]** が認証に失敗しました。これらのユーザーのうちの 2 人は停止中の MID サーバー用に設定され、他のユーザーは MID サーバー用に設定されていませんでした。これらの各ユーザーには認証に失敗し、適切なエラーメッセージで名前が付けられます。

認証失敗の詳細なデバッグ ログ

```
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: activeUserIDsWithMIDServerRole
  Array of 3 elements
    [0]: string = ardis.maison
    [1]: string = midserver2          <- Users with mid_server role
    [2]: string = local-midserver
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: downMIDServerConfiguredUserIDs
  Array of 2 elements
    [0]: string = midserver2          <- Users configured for Down MID Servers
    [1]: string = local-midserver
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDMIDServerMap
  Object
    ardis.maison: Object
      sys_domain: string = global
      mid_server: Array of 0 elements
    midserver2: Object
      sys_domain: string = global
      mid_server: Array of 1 elements
        [0]: string = 7faf7154fb023200fb70cd3b217069e9
    local-midserver: Object
      sys_domain: string = global
      mid_server: Array of 2 elements
        [0]: string = f0a86914fb423200fb70cd3b21706998
        [1]: string = laa2cf83c7213200fb709c569b976390
    laa2cf83c7213200fb709c569b976390: string = snc_rba_mid
    7faf7154fb023200fb70cd3b217069e9: string = MIDServerWinVM-10.11.145.205-2-Local
    f0a86914fb423200fb70cd3b21706998: string = xsnc_rba_mid
*** Script: Log Object: configuredMIDServerUserIDs
  Array of 2 elements
    [0]: string = midserver2          <- Users configured for MID Servers
    [1]: string = local-midserver
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: activeUserIDsWithMIDServerRoleNotAssociatedWithConfiguredMIDServer
  Array of 1 elements
    [0]: string = ardis.maison        <- User not associated with MID Server
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsWithIssues
  Array of 3 elements
    [0]: string = midserver2
    [1]: string = local-midserver     <- Users assumed to have issues
    [2]: string = ardis.maison
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsMostRecentLoginAttemptFailed
  Array of 3 elements
    [0]: string = midserver2
    [1]: string = local-midserver     <- Users with failed logins
    [2]: string = ardis.maison
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsMostRecentLoginAttemptAuthorizationFailed
  Array of 0 elements
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsMostRecentLoginAttemptSuccessful
  Array of 0 elements
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsWhereConnectivityToMidCanNotBeDetectedByInstance
  Array of 0 elements
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: doNotAutoResolveMessages
  Array of 3 elements
    [0]: string = Login authentication failure for User midserver2 associated with 1 down MID Server.  Check password on MID server.
    [1]: string = Login authentication failure for User local-midserver associated with 2 down MID Servers.  Check password on MID servers.
    [2]: string = Login authentication failure for User ardis.maison with mid_server role not associated with a MID Server.
*** Script: MIDUserConnectivity: processing completed
```


MID サーバー ID マップ

デバッグ出力では、[停止] としてマークされているすべての MID サーバーがリストされ、MID サーバーの **[sys_id]** によってユーザーアカウントにマッピングされます。このマップには、MID サーバーに関連付けられているかどうかにかかわらず、mid_server ロールを持つすべてのユーザーアカウントが含まれます。停止中の MID サーバーが存在しない場合、マップはデバッグ出力に表示されません。

マップは次の 3 つのセクションに分かれています。

- どの MID サーバーにも関連付けられていないユーザーアカウント。
- 停止中の MID サーバーに関連付けられている、**[sys_id]** によって識別されるユーザーアカウント。
- 名前で識別される、それぞれの停止中の MID サーバーの **[sys_id]**。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

MID Server ID マップ

```
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDMIDServerMap
  Object
    ardis.maison: Object
      sys_domain: string = global
      mid_server: Array of 0 elements
    midserver2: Object
      sys_domain: string = global
      mid_server: Array of 1 elements
        [0]: string = 7faf7154fb023200fb70cd3b217069e9
    local-midserver: Object
      sys_domain: string = global
      mid_server: Array of 2 elements
        [0]: string = f0a86914fb423200fb70cd3b21706998
        [1]: string = 1aa2cf83c7213200fb709c569b976390
    1aa2cf83c7213200fb709c569b976390: string = snc_rba_mid
    7faf7154fb023200fb70cd3b217069e9: string = MIDServerWinVM-10.11.145.205-2-Local
    f0a86914fb423200fb70cd3b21706998: string = xsnc_rba_mid
```

User with mid_server role not associated with MID Server

User accounts with Down MID Servers, by sys_id

Down MID Servers identified by name

認可失敗

ユーザーに必要なロールが不足している場合、インスタンスは次の認可失敗メッセージを生成します。

- **1** つの停止中の **MID** サーバーに関連付けられているユーザー **<**ユーザー名**>** のログイン認可が失敗しました。mid_server ロールを再割り当てして、必要なすべてのロールを付与してください。
- ***<n>*** 個の停止中の **MID** サーバーに関連付けられているユーザー **<**ユーザー名**>** のログイン認可が失敗しました。mid_server ロールを再割り当てして、必要なすべてのロールを付与してください。
- **MID** サーバーに関連付けられていない **mid_server** ロールのユーザー **<**ユーザー名**>** のログイン認可に失敗しました。

この例では、mid_server ロールを持つ 3 人のユーザー、**[midserver2]**、**[local-midserver]**、および **[ardis.maison]** が認可に失敗しました。1 人のユーザーはどの MID サーバーにも関連付けられていませんが、他の 2 人のユーザーは関連付けられています。システムは、ユーザーに少なくとも 1 つの重要なロールがないことを示す認可失敗をログで記録しました。不足しているロールを確認するには、**login.authorization.failed** イベント レコードの [パラメーター **2**] フィールドでカンマ区切りのリストを確認します。このレコードは、レポート期間内のユーザーアカウントに関するイベント [sysevent] テーブルの最新のログイン試行です。

認可失敗の詳細なデバッグ ログ

```
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: activeUserIDsWithMIDServerRole
  Array of 3 elements
    [0]: string = ardis.maison
    [1]: string = midserver2
    [2]: string = local-midserver
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: downMIDServerConfiguredUserIDs
  Array of 2 elements
    [0]: string = midserver2
    [1]: string = local-midserver
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDMIDServerMap
  Object
    ardis.maison: Object
      sys_domain: string = global
      mid_server: Array of 0 elements
    midserver2: Object
      sys_domain: string = global
      mid_server: Array of 1 elements
        [0]: string = 7faf7154fb023200fb70cd3b217069e9
    local-midserver: Object
      sys_domain: string = global
      mid_server: Array of 2 elements
        [0]: string = f0a86914fb423200fb70cd3b21706998
        [1]: string = 1aa2cf83c7213200fb709c569b976390
    1aa2cf83c7213200fb709c569b976390: string = snc_rba_mid
    7faf7154fb023200fb70cd3b217069e9: string = MIDServerWinVM-10.11.145.205-2-Local
    f0a86914fb423200fb70cd3b21706998: string = xsnc_rba_mid
*** Script: Log Object: configuredMIDServerUserIDs
  Array of 2 elements
    [0]: string = midserver2
    [1]: string = local-midserver
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: activeUserIDsWithMIDServerRoleNotAssociatedWithConfiguredMIDServer
  Array of 1 elements
    [0]: string = ardis.maison
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsWithIssues
  Array of 3 elements
    [0]: string = midserver2
    [1]: string = local-midserver
    [2]: string = ardis.maison
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsMostRecentLoginAttemptFailed
  Array of 0 elements
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsMostRecentLoginAttemptAuthorizationFailed
  Array of 3 elements
    [0]: string = midserver2
    [1]: string = local-midserver
    [2]: string = ardis.maison
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsMostRecentLoginAttemptSuccessful
  Array of 0 elements
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsWhereConnectivityToMidCanNotBeDetectedByInstance
  Array of 0 elements
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: doNotAutoResolveMessages
  Array of 3 elements
    [0]: string = Login authorization failure for User midserver2 associated with 1 down MID Server.  Re-assign mid_server role to grant all required roles.
    [1]: string = Login authorization failure for User local-midserver associated with 2 down MID Servers.  Re-assign mid_server role to grant all required roles.
    [2]: string = Login authorization failure for User ardis.maison with mid_server role not associated with a MID Server.
*** Script: MIDUserConnectivity: processing completed
```

Users with mid_server role

Users associated with Down MID Servers

Users configured for MID Servers

User not associated with MID Server

Users with issues

Users with failed authorization

Authorization issues involving these users

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ネットワークの問題

MID サーバーに関連付けられているが、レポート期間中にログインを試行しなかったユーザーには、ネットワークの問題が存在する可能性があります。

- ユーザー **<**ユーザー名**>** は、1 つの停止中の **MID** サーバーに関連付けられています。レポート期間内にログイン試行はありません。
- ユーザー **<**ユーザー名**>** は ***<n>*** 台の停止中の **MID** サーバーに関連付けられています。レポート期間内にログイン試行はありません。

MID サーバーに関連付けられておらず、レポート期間中にログインを試行しなかったユーザーにも、ネットワークに関する問題が存在する可能性があります。**mid_server** ロールのユーザー **<**ユーザー名**>** は、MID サーバーに関連付けられていません。レポート期間内にログイン試行はありません。

この例では、すべての mid_server ロールを持つ **[midserver2]**、**[local-midserver]**、および **[ardis.maison]** のログイン試行は検出されていません。これらのユーザーのうちの 2 人は、[停止] としてマークされた MID サーバーに関連付けられています。他のユーザーは、どの MID サーバーにも関連付けられていません。これらのユーザーのいずれも、設定されたレポート間隔内にシステムへのログインを試行していません。システムは、ネットワークの問題によってログインが妨げられない限り、これらのユーザーがログインを試みることを想定しています。

注:
デフォルトでは、サンプリング期間は 4 時間です。ただし、デバッグまたは修復中に、サンプリング時間を MID サーバーのハートビート間隔 (5 分以上) に一致する値にリセットすることができます。

ネットワーク接続の問題の詳細なデバッグ ログ

```
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: activeUserIDsWithMIDServerRole
  Array of 3 elements
    [0]: string = ardis.maison
    [1]: string = midserver2
    [2]: string = local-midserver
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: downMIDServerConfiguredUserIDs
  Array of 2 elements
    [0]: string = midserver2
    [1]: string = local-midserver
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDMIDServerMap
  Object
    ardis.maison: Object
      sys_domain: string = global
      mid_server: Array of 0 elements
    midserver2: Object
      sys_domain: string = global
      mid_server: Array of 1 elements
        [0]: string = 7faf7154fb023200fb70cd3b217069e9
    local-midserver: Object
      sys_domain: string = global
      mid_server: Array of 2 elements
        [0]: string = f0a86914fb423200fb70cd3b21706998
        [1]: string = laa2cf83c7213200fb709c569b976390
    laa2cf83c7213200fb709c569b976390: string = snc_rba_mid
    7faf7154fb023200fb70cd3b217069e9: string = MIDServerWinVM-10.11.145.205-2-Local
    f0a86914fb423200fb70cd3b21706998: string = xsnc_rba_mid
*** Script: Log Object: configuredMIDServerUserIDs
  Array of 2 elements
    [0]: string = midserver2
    [1]: string = local-midserver
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: activeUserIDsWithMIDServerRoleNotAssociatedWithConfiguredMIDServer
  Array of 1 elements
    [0]: string = ardis.maison
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsWithIssues
  Array of 3 elements
    [0]: string = midserver2
    [1]: string = local-midserver
    [2]: string = ardis.maison
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsMostRecentLoginAttemptFailed
  Array of 0 elements
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsMostRecentLoginAttemptAuthorizationFailed
  Array of 0 elements
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsMostRecentLoginAttemptSuccessful
  Array of 0 elements
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsWhereConnectivityToMidCanNotBeDetectedByInstance
  Array of 3 elements
    [0]: string = midserver2
    [1]: string = local-midserver
    [2]: string = ardis.maison
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: doNotAutoResolveMessages
  Array of 3 elements
    [0]: string = User midserver2 associated with 1 down MID Server.  No login attempts within reporting period.
    [1]: string = User local-midserver associated with 2 down MID Servers.  No login attempts within reporting period.
    [2]: string = User ardis.maison with mid_server role not associated with a MID Server.  No login attempts within reporting period.
*** Script: MIDUserConnectivity: processing completed
```

Users with mid_server role

Users associated with Down MID Servers

Users configured for MID Servers

User not associated with MID Server

Users with issues

Users with no network activity

Network issues involving these users

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

構成の問題

以下のメッセージのいずれかは、ユーザー構成の問題を示す可能性があります。

- **MID** サーバーに関連付けられていない **mid_server** ロールのユーザー **<**ユーザー名**>** のログイン認証に失敗しました。
- **MID** サーバーに関連付けられていない **mid_server** ロールのユーザー **<**ユーザー名**>** のログイン認可に失敗しました。
- **mid_server** ロールのユーザー **<**ユーザー名**>** は正常に接続しましたが **MID** サーバーに関連付けられていません。mid-**server** ロールは、MID サーバーでのみ使用するために予約する必要があります。
- **mid_server** ロールのユーザー **<**ユーザー名**>** は **MID** サーバーに関連付けられていません。レポート期間内にログイン試行はありません。

この例では、mid_server ロールのユーザーが、設定されたサンプリング間隔内に正常にログインしています。ただし、このユーザーは MID サーバー用に構成されておらず、エラーのあるロールを持っている可能性があります。

MID サーバーユーザーアカウントのログインの詳細なデバッグ ログ

```
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: activeUserIDsWithMIDServerRole
  Array of 3 elements
    [0]: string = ardis.maison
    [1]: string = midserver2
    [2]: string = local-midserver
*** Script: MIDUserConnectivity: no MIDServers are down
*** Script: Log Object: configuredMIDServerUserIDs
  Array of 2 elements
    [0]: string = midserver2
    [1]: string = local-midserver
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: activeUserIDsWithMIDServerRoleNotAssociatedWithConfiguredMIDServer
  Array of 1 elements
    [0]: string = ardis.maison
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsWithIssues
  Array of 1 elements
    [0]: string = ardis.maison
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsMostRecentLoginAttemptFailed
  Array of 0 elements
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsMostRecentLoginAttemptAuthorizationFailed
  Array of 0 elements
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsMostRecentLoginAttemptSuccessful
  Array of 1 elements
    [0]: string = ardis.maison
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsWhereConnectivityToMidCanNotBeDetectedByInstance
  Array of 0 elements
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: doNotAutoResolveMessages
  Array of 1 elements
    [0]: string = User ardis.maison with mid_server role successfully connected but is not associated with a MID Server.  The mid_server role should be reserved for MID Server use only.
*** Script: MIDUserConnectivity: processing completed
```


MID サーバーアップグレード履歴

このモジュールを使用して、MID サーバーのアップグレードプロセス中に発生するエラーのトラブルシューティングを行います。MID サーバーアップグレード履歴テーブルには、各インスタンスアップグレードのレコードが含まれます。MID サーバーのアップグレードステージテーブルには、各 MID サーバーのステータスと、発生したエラーを含むアップグレードの進捗状況が表示されます。

MID サーバーアップグレード履歴

admin または agent-admin ロールを持つユーザーは、MID サーバーのアップグレードの詳細情報を MID サーバーのアップグレード履歴モジュールで見つけることができます。インスタンスがアップグレードされるたびに、[稼働 (Up)] ステータスのすべての MID サーバーが自動的にアップグレードされます。アップグレード履歴モジュールは、MID サーバーのアップグレード履歴テーブル [ecc_agent_upgrade_history] を使用します。このテーブルには、次の情報が表示されます。

- 古いインスタンスバージョン。
- 新しいバージョン。
- 正常にアップグレードされた MID サーバーの数。
- アップグレード処理待ちがある MID サーバーの数。アップグレードが失敗したか進行中の場合、MID サーバーには処理待ちのアップグレードがあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

MID サーバーアップグレードステージ

インスタンスレコードを選択すると、そのインスタンスでアップグレードされた MID サーバーの詳細が表示されます。[アップグレード処理待ち] および [アップグレード詳細を完了] 関連リストは、MID サーバーアップグレードステージテーブル [ecc_agent_upgrade_history_stage] を使用します。特定のバージョンに固定された MID サーバーは、MID サーバーアップグレードステージテーブル [ecc_agent_upgrade_history_stage] に空白の MID アップグレード履歴を持つエントリを生成します。

MID アップグレード履歴	[ecc_agent_upgrade_history] テーブル内の対応するレコードを参照します。
ステージ	アップグレードプロセスの各ステージにおける MID サーバーの進捗状況を表示します。
状況	各ステージのステータスを表示します。
メッセージ	ディレクトリをダウンロードしたりフォルダーを展開したりするためのファイルパスなど、動的に生成されたアップグレードステージに関するメッセージを表示します。エラーによってアップグレードが妨げられない場合でも、発生したエラーに関する情報も表示されます。

MID サーバーの ECC キュー

外部通信チャネル (ECC) キューは、インスタンスと MID サーバー間の接続ポイントです。MID サーバーが実行する必要があるジョブは、MID サーバーがそれらを処理できる状態になるまでこのキューに保存されます。

1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

Asynchronous Message Bus

MID サーバーは Asynchronous Message Bus (AMB) によって発行されたメッセージに登録し、MID サーバーに処理待ちのタスクレコードが ECC キューにあることを通知します。その MID サーバーの ECC キューにタスクが存在する場合、MID サーバーはステータスを「処理中」に設定します。要求されたジョブの処理が終了すると、MID サーバーは結果とともに ECC キューにレポートします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

MID サーバーは AMB クライアントを介してインスタンスへの永続的な接続を開き、/mid/server/<mid_sys_id> AMB チャネルでリッスンします。出力レコードがキュー [ecc_queue] テーブルに挿入されると、AMB メッセージが MID サーバーのチャネルに送信されます。MID サーバーは、このメッセージを受信し、MID サーバーがビジー状態で、メッセージの優先度レベルがインタラクティブでない場合を除き、直ちに作業のために ecc_queue テーブルをポーリングします。

MID サーバーは、AMB メッセージアクティビティに関係なく、**mid.poll.time** 設定パラメーターで定義された最大の定期的な間隔 (デフォルトで 40 秒) で ECC キューをポーリングします。MID がビジー状態で、インタラクティブ以外の優先度レベルの AMB メッセージを受信した場合、キューのポーリング時間は **mid.poll.time.standard** (デフォルトで 5 秒) に変更されます。この定期的な間隔での ECC キューのポーリングは、AMB 接続が切断された場合に行われます。

MID サーバーの **ECC** キューのポーリング プロセス



注:
MID サーバー上の AMB クライアントはすべての環境で動作するわけではなく、パフォーマンスの問題を避けるために無効にする必要がある場合もあります。環境内の AMB を無効にするには、**mid.disable_amb** パラメーターを **true** に設定します。AMB を無効にすると、MID サーバーは新しい各 ECC キュー出力レコードの通知を受信しなくなります。詳細については、MID サーバーパラメーター の **mid.poll.time** を参照してください。

ECC キューに関する情報

次のいずれかのパスを移動すると、ECC キューにアクセスできます。

- ディスカバリー > 出力とアーティファクト > **ECC** キュー
- ディスカバリー > ディスカバリースケジュール > {スケジュール名} > {ディスカバリーステータスレコード}
- **ECC** キュー > 順番待ち
- {ディスカバリーステータスレコード} > **ECC** キュー

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ECC キューは、次の情報を提供します。

フィールド	入力値
エージェント	このメッセージの送信元または宛先の外部システムの名前。このメッセージの送信元または宛先が MID サーバーの場合、エージェント名は mid.server.xxx のフォームになります。ここで、xxx は特定の MID サーバーの名前です。
トピック	MID サーバーが実行したプローブの名前。ディスカバリーのためにパターンを使用している場合は、水平パターンプローブ 水平パターンプローブ が表示されます。
名前	プローブが実際に実行したコマンド。たとえば、[トピック] が SSHCommand であれば、[名前] フィールドには、実行する実際のシェル コマンドが含まれます。ディスカバリーにパターンを使用している場合は、次のように表示されます。 [パターン ランチャー：] その後にパターンの名前と複数ページ番号が続きます。
ソース	ディスカバリーが実行される IP アドレス。いくつかのプローブは複数の IP アドレスに対して実行されます。そのような場合、このフィールドには人間が判読できる説明が含まれます。
応答先	このオプション フィールドには、このメッセージが応答する ECC キュー メッセージへの参照 (sys_id) が含まれます。ディスカバリーは、このフィールドを広範囲に利用して、指定のスケジュール済みディスカバリーの結果として生じるメッセージの階層を追跡します。このフィールドの値のレコード アイコンをクリックすると、現在のプローブまたはセンサー レコードを生成したアクティビティの ECC キュー レコードが開きます。
キュー	このメッセージが入力メッセージか出力メッセージかを示すインジケーター。
状況	現在の ECC キュー レコードの状態。状況は自動的に更新されます。
処理日時	このメッセージが処理された時刻。
作成日時	このメッセージが作成された時刻。
シーケンス	このメッセージの一意のシーケンス番号。この値は、ECC キュー レコードが挿入されると自動的に生成されます。これは不使用になりました。
エラー文字列	処理中にエラーが発生した場合のエラーメッセージ。このフィールドは、エラーがない限り標準フォーム上に表示されません。
ペイロード	XML 形式のメッセージ本文。返される XML のルート タグ <results> には 1 つまたは複数の <result> タグと単一の <parameters> タグが含まれます。これらのパラメーターは、単にプローブ内の MID サーバーに送信されたもののエコーです。それらはプローブごとに異なりますが、一般的にはプローブが何を行うべきか、どのように動作すべきかの詳細をプローブに伝えます。結果タグは最も興味深いタグです。プローブによって生成された実際のデータが含まれています。

ECC キュー コントロール

ECC キュー フォームには、次の関連リンクが含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連リンク	説明
再実行	プローブを再実行します。ディスカバリーに失敗した場合や予期しないその他の結果が発生した場合は、プローブを再実行できます。
CMDB アイテムに移動	ディスカバリー中に更新された CI の CI レコードを開きます。
センサーに移動	関連するセンサーのレコードを開きます。

ECC キュー再試行ポリシー

ECC キュー再試行ポリシーモジュールとキュー再試行アクティビティモジュールを表示するには、ECC キュー再試行ポリシー プラグイン (com.glideapp.ecc_retry_policy) を有効にする必要があります。

MID サーバーの ECC キュー コンテンツを管理する

ECC キューを使用すると、ECC キュー メッセージを作成したり、MID サーバーのログ エントリーにアクセスしたり、個々の MID サーバーレコードから統計情報を取得したりすることができます。

始める前に
必要なロール：admin、mid_server

手順

1. ディスカバリー を実行せずに MID サーバーを介して ECC キューから直接ホスティング デバイスにリモート コマンドを送信します。

   a. ECC キューに移動し、[新規] をクリックします。

   b. 次の設定でメッセージを作成します。
   - [エージェント]：コマンドを実行する MID サーバーの名前。
   - [トピック]：コマンド
   - [名前]：処理したい実際のコマンド。Windows の場合、これは DOS コマンド ライン構造で表されます。Linux の場合、構造は bash コマンド ライン エントリーになります。
   - [キュー]：出力
   - [ペイロード]：適切な XML タグを使用し、[名前] フィールドの代わりにコマンドを指定できます。これの利点は、コマンドが [名前] フィールドの長さである 120 文字に制限されないことです。コマンドには、次の XML 形式を使用します。

   ```
   <parameters>
     <parameter name="name" value="ACTUAL_COMMAND_LINE"/>
   </parameters>
   ```

2. 個々の MID サーバーの **agent0.log.0** ログと **wrapper.log** ログを表示する ECC キューのエントリーにアクセスします。

   a. MID サーバーレコードを開きます。

   b. [関連リンク] で、**[MID** ログ、ファイル、およびスレッドダンプを取得] をクリックします。
   ECC キュー レコードは、次のフィルターを使用してリストに表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- [トピック] [次の値に等しい (=)] [SystemCommand]
- [ソース] [次の値に等しい (=)] [grabLog]
- [エージェント] [次の値に等しい (=)] [あなたの *MID* サーバー]

[agent0.log.0] と **[wrapper.log]** エントリーのみが表示されます。これらのログは、ファイルパス ~\agent\logs\ でもアクセスできます。

c. ログ エントリーを開くには、[作成日] 列のリンクをクリックします。

3. メモリや CPU 使用率データなどの個々の MID サーバーに関する有益な情報については、**[queue.stats]** のトピックにアクセスしてください。

a. MID サーバーレコードを開きます。

b. [関連リンク] で、**[MID** 統計情報] をクリックします。
ECC キュー レコードは、次のフィルターを使用してリストに表示されます。

- [トピック] [次の値に等しい (=)] [queue.stats]
- [エージェント] [次の値に等しい (=)] [あなたの *MID* サーバー]

MID サーバーダッシュボード

MID サーバーダッシュボードは、MID サーバーユーザーが進行中の操作を監視するための中心的な場所です。このダッシュボードは、MID サーバーステータス テーブルの情報を表示するレポートとゲージで構成されています。

自動翻訳

1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

MID サーバーダッシュボードは、 **MID** サーバー > ダッシュボード 移動します

ディスカバリーアドミンワークスペースバージョン 1.3.1 (2024 年 8 月ストア) にアップグレードした後、 ワークスペース > **Discovery Admin Workspace** (ディスカバリーアドミンワークスペース) > インサイト 拡張ダッシュボードを使用します。

MID サーバーの [概要] タブ

[概要] タブには、検証の問題や保留中のアップグレードやジョブなど、MID サーバーのステータスを示すグラフが表示されます。このタブには、機能別の MID サーバーも表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



MID サーバーの [パフォーマンス] タブ

[パフォーマンス] タブには、ライフサイクルイベント履歴など、MID サーバーの CPU とメモリの使用率に関連する情報が表示されます。

MID サーバーの [カスタムパフォーマンス] タブ

[カスタムパフォーマンス] タブを使用すると、ユーザーはカスタムの MID サーバー選択基準を設定して、選択した期間内の特定の MID サーバーを表示できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



MID サーバーステータスゲージ

ダッシュボードの MID サーバーステータス ゲージには、各 MID サーバーに関する基本情報が表示されます。この情報は、MID サーバーステータス [ecc_agent_status] テーブルから取得されます。

MID サーバーダッシュボードゲージ



自動翻訳

バージョンに互換性がない場合、MID サーバーのステータスは、MID サーバーダッシュボードで [停止] に変更されません。そのため、実際にはコマンドを処理していないときに、まだコマンドを処理しているように見える場合があります。ダッシュボードで MID サーバーのバージョンを確認する必要があります。

その他の MID サーバーのトラブルシューティング情報については、KB0535181 を参照してください。

[バージョン] 列のアイコンは、次のことを示します。

- 赤：互換性がありません。MID サーバーとインスタンスが同じリリースに属していません。MID サーバーをアップグレードし、MID サーバーが mid.version.override プロパティで古いバージョンに固定されていないことを確認する必要があります。このパラメーターが消去されるまで、MID サーバーはアップグレードされません。
- 黄：互換性がありますが、アップグレードが推奨されます。このアイコンは、MID サーバーのバージョンがインスタンスと同じファミリに属しているものの、同じバージョンではないことを示します。
- 緑：互換性があります。アップグレードは必要ありません。
- グレー：互換性がありません。インスタンスがバージョンを検出できません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

列	説明
名前	MID サーバーの名前。
ホスト名	MID サーバーをホストするシステムの名前。
ステータス	MID サーバーのステータス。
検証済み	MID サーバーが検証済みかどうか。
最大メモリ使用率	設定されたサンプル間隔での、MID サーバーをホストするシステムでの最大メモリ使用率。デフォルトの間隔は 30 分ですが、この値はユーザーが設定できます。詳細については、「MID サーバーリソースのしきい値アラート」を参照してください。
平均 CPU 使用率	設定されたサンプル間隔での、MID サーバーをホストするシステムでの平均 CPU 使用率。デフォルトの間隔は 30 分ですが、この値はユーザーが設定できます。詳細については、「MID サーバーリソースのしきい値アラート」を参照してください。
処理待ちのジョブ	この MID サーバーの処理待ちの ECC キュー ジョブの数。
処理中のジョブ	この MID サーバーの処理中の ECC キュー ジョブの数。
バージョン	MID サーバーのバージョン。アイコンにより、MID サーバーの有効性が示されます。 • 赤：互換性がありません。MID サーバーとインスタンスが同じリリースに属していません。MID サーバーをアップグレードし、MID サーバーが mid.version.override プロパティで古いバージョンに固定されていないことを確認する必要があります。このパラメーターが消去されるまで、MID サーバーはアップグレードされません。 • 黄：互換性がありますが、アップグレードが推奨されます。このアイコンは、MID サーバーのバージョンがインスタンスと同じファミリに属しているものの、同じバージョンではないことを示します。 • 緑：互換性があります。アップグレードは必要ありません。 • グレー：互換性がありません。インスタンスがバージョンを検出できません。
ユーザー	ユーザーのログイン名。アイコンにより、ユーザーの有効性が示されます。 • 赤：互換性がありません。ユーザーに mid_server ロールがないか、ユーザーが (config.xml 構成ファイル内の) mid.instance.username パラメーターの値と一致していません。MID サーバーユーザーを再設定して、機能することを確認します。 • 緑：互換性があります。ユーザーに mid_server ロールがあり、構成ファイル内のユーザーと一致します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

列	説明
	注: ユーザーは、mid_server ロールが継承する任意の SOAP ロールも持つことができます。

MID サーバープロパティ

すべての MID サーバーまたは特定の MID サーバーの動作をプロパティが制御します。

1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

MID サーバーのプロパティは MID サーバープロパティ [ecc_agent_property] テーブルにあり、次の場所に移動してアクセスできます。 **MID** サーバー > プロパティ. 次のプロパティが存在しない場合、これらを設定するには、これらを追加する必要があります。

MID サーバープロパティ

alias_filtering_behavior

ディスカバリーエイリアスの動作を設定します。動作では、認証情報エイリアスの使用がディスカバリースケジュールでどれくらい厳密に適用されるかを定義します。

- タイプ：文字列
- デフォルト値： loose

動作の選択肢は次のとおりです。

- **strict**：認証情報に定義されたエイリアスは、プローブ用に設定されたエイリアスと一致する必要があります。
- **loose**：スケジュールで指定されたすべてのエイリアスがプローブの認証情報に含まれる場合は、プローブの認証情報が使用されます。

com.glide.closure_max_rows_per_table

テーブルで許容される行の最大数を設定します。このプロパティはデフォルトでは表示されず、追加する必要があります。

- タイプ：整数
- デフォルト値：200000

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

concurrent.dist.download

インスタンスによって許可される、同時に実行される MID サーバーの自動アップグレードの数を設定します。このプロパティのデフォルト値は 2 です。これにより、MID サーバーはインスタンスで利用可能な 4 つのセマフォのうち 2 つをアップグレードに使用できます。インスタンスに 4 つ以上の INT セマフォがある場合は、このプロパティの値を増やしてより多くの同時アップグレードを許可することができます。

- タイプ：整数
- デフォルト値：2

glide.stored_proc.data_type.validation

ストアド プロシージャのパラメーターのデータタイプの妥当性確認を停止します。オーケストレーションを使用して MySQL、Oracle DB、および MS-SQL データベースでのストアド プロシージャを実行し、データタイプの妥当性確認を行わない場合は、このプロパティを使用します。このプロパティの値を変更した後は、MID サーバーサービスを再起動します。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

glide.http.proxy_host

プロキシサーバーのホスト名または IP アドレスを設定します。

- タイプ: 文字列
- デフォルト値：なし

glide.http.proxy_port

プロキシサーバーのポート番号を設定します。

- タイプ：整数
- デフォルト値：なし

glide.http.proxy_username

プロキシサーバーのユーザー名を設定します。プロキシサーバーがユーザー名とパスワードを使用して認証している場合は、このプロパティの値を入力します。

- タイプ: 文字列
- デフォルト値：なし

glide.http.proxy_password

プロキシサーバーのパスワードを設定します。プロキシサーバーがユーザー名とパスワードを使用して認証している場合は、このプロパティの値を入力します。

- タイプ: 文字列
- デフォルト値：なし

mid.discovery.max_ci_count_per_page

ページあたりの最大 CI 数を定義します。

- タイプ：整数 (バイト)
- デフォルト値： 500

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

mid.discovery.max_related_count_per_page

- タイプ：整数
- デフォルト：100

mid.discovery.max_relation_count_per_page

その中の関係の数に基づいてペイロードを分割します。

- タイプ：整数
- デフォルト：10000

mid.discovery.max_total_items_size_per_page

アイテムのサイズに基づいてペイロードを分割します。

- タイプ：整数
- Default (デフォルト)：

mid.aws.sts.assume_role.disable_credential_caching

クラウドディスカバリー の一時的な認証情報のキャッシュを防止するには、このプロパティを **true** に設定します。詳細については、「AWS サービスアカウントのアクセスセットアップ」を参照してください のアクセスセットアップ AWS サービスアカウント.

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

mid.aws.sts.assume_role.credential_ttl_minutes

クラウドディスカバリー の一時的な認証情報をキャッシュする期間を分単位で設定します。詳細については、「AWS サービスアカウントのアクセスセットアップ」を参照してください のアクセスセットアップ AWS サービスアカウント.

- タイプ：整数
- デフォルト：60

mid.ca.certificate.api.request.retry.count

レート制限が発生した後に証明書のインポートクエリを再試行する回数を示します。

- タイプ：整数
- デフォルト値：3

mid.ca.certificate.api.request.retry.interval

レート制限が発生したときに CA からの証明書のインポートを遅らせるために使用されます。

- タイプ：整数
- デフォルト：30000

mid.cloud.discovery.bypass.proxy

この設定パラメーターは、プロキシサーバーの DNS/IP アドレスのカンマ区切りリストを受け入れます。リストされたプロキシサーバーは、クラウドディスカバリー中にバイパスされます。複数のクラウドサービスプロバイダー (AWS や Azure など) でプロ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

キシをバイパスするには、プロバイダーごとに個別の MID サーバーを設定する必要があります。そうしない場合、通常どおり MID サーバーのプロキシ設定に従います。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：なし

mid.discovery.file_transfer_protocol

プローブまたはパターンに使用するファイル転送方法を決定するために使用されます。

- タイプ：選択肢 (SCP または SFTP)
- デフォルト：SCP

mid.discovery.max_pattern_payload_size

パターンから得られた結果のペイロードの総合最大ペイロード サイズを定義します。

- タイプ：整数 (バイト)
- デフォルト値：50000000

mid.discovery.max_payload_size

MID サーバーがインスタンスに送信するディスカバリー結果の最大文字列長を指定します。ディスカバリープローブの結果が制限を超えると、MID サーバーはそれらを破棄して警告メッセージを返します。

プローブの場合、これは [ディスカバリーで使用] フィールドが *true* のプローブにのみ適用されます。 パターンの場合、これは水平パターンプローブ に適用されます。

ペイロード制限を無効にして、任意のサイズのペイロードをインスタンスに送信できるようにするには、値を任意の負の数に設定します。たとえば、-1 にします。

- タイプ：整数 (バイト)
- デフォルト値：5000000

mid.discovery.multiprobe.skip_others_on_error

別のメンバープローブがすでに失敗またはタイムアウトしたときに、マルチプローブ 内のプローブが利用可能な認証情報を反復処理しないようにします。このプロパティが **false** に設定されている場合、マルチプローブ内の各プローブは、同じ無効な認証情報を使用してターゲットへの接続を試行します。この条件では、MID サーバーでのプローブの実行時間が長くなります。

このプロパティはデフォルトでは表示されず、sys_properties テーブルに追加して値を変更する必要があります。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：true

mid.discovery.aws_ssm.kms_key_name

専用キーを使用すると、適用可能な認証情報が暗号化され、実行時にプレーン テキストで公開されることなく安全に取得されることを検証することで、セキュリティが強化されます。この手順はオプションであり、ディスカバリー中に適用可能な認証情報を使用する場合にのみ必要です。SSM エージェントのディスカバリー中に安全な認証情報処理をサポートするように MID サーバーを構成するには、**mid.discovery.aws_ssm.kms_key_name** プロパティを AWS KMS キーの名前に設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- タイプ: 文字列
- デフォルト値：なし

mid.discovery.aws_ssm.kms_key_region

専用キーを使用すると、適用可能な認証情報が暗号化され、実行時にプレーン テキストで公開されることなく安全に取得されることを検証することで、セキュリティが強化されます。この手順はオプションであり、ディスカバリー中に適用可能な認証情報を使用する場合にのみ必要です。SSM エージェントディスカバリー中に安全な認証情報処理をサポートするように MID サーバーを構成するには、**mid.discovery.aws_ssm.kms_key_region** プロパティをキーが配置されているリージョンに設定します。

- タイプ: 文字列
- デフォルト値：なし

mid.discovery.aws_ssm.s3_bucket_name

SSM Run Command コンソールには 24,000 文字の制限があるため、この制限を超える結果は S3 バケットに保存し、S3 バケットから取得する必要があります。ファイルを配置コマンドの場合、S3 バケットは MID サーバーと AWS 環境間の転送ポイントとしても機能し、SSM を介してターゲットデバイスへのファイル配信を可能にします。これらの S3 ベースの操作をサポートするように MID サーバーを構成するには、**mid.discovery.aws_ssm.s3_bucket_name** プロパティを SSM Agent ディスカバリーに使用される S3 バケットの名前に設定します。

- タイプ: 文字列
- デフォルト値：なし

mid.discovery.aws_ssm.s3_bucket_region

SSM Run Command コンソールには 24,000 文字の制限があるため、この制限を超える結果は S3 バケットに保存し、S3 バケットから取得する必要があります。ファイルを配置コマンドの場合、S3 バケットは MID サーバーと AWS 環境間の転送ポイントとしても機能し、SSM を介してターゲットデバイスへのファイル配信を可能にします。これらの S3 ベースの操作をサポートするように MID サーバーを設定するには、バケットのリージョンを **mid.discovery.aws_ssm.s3_bucket_region** プロパティで設定します。

- タイプ: 文字列
- デフォルト値：なし

mid.discovery.aws_ssm.linux.fallback_root_user

glide.discovery.enable_ssm プロパティが有効になっている場合、Linux の AWS SSM Discovery はデフォルトでコマンドの実行にルートユーザーを使用します。EC2 インスタンスで代替ユーザー認証情報を設定したくない場合は、 **mid.discovery.aws_ssm.linux.fallback_root_user** プロパティを有効にして、ルート実行のフォールバックを許可する必要があります。有効にすると、ユーザー名が root のレコードが AWS SSM インスタンスユーザー [aws_ssm_instance_user_credentials] テーブルに自動的に作成されます。ただし、このプロパティを false に設定したままにする場合は、ディスカバリーコマンドを実行するようにルート以外の認証情報を構成する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

mid.eccq.max_payload_size

MID サーバーがインスタンスに送信するペイロードの最大文字列長を指定します。MID サーバーがインスタンスに送信する前にペイロードのサイズを確認します。ペイロードのサイズが制限を超えた場合、MID サーバーはそれを破棄し、ペイロードにエラーメッセージを返します。

- タイプ：整数 (バイト)
- デフォルト値：20000000

mid.http_classy.allow_credentials_over_http

ディスカバリー中に HTTP プロトコルを介して認証情報を送信するように HTTP 分類プローブを有効にします。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

> ⚠ 警告:
> この設定を有効にすると、認証情報が中間者 (MitM) 攻撃などのセキュリティリスクにさらされる可能性があります。したがって、このプロパティを **false** に設定したままにし、可能な限り HTTPS を使用することを強くお勧めします。

mid.install_server.base_uri

このシステムプロパティを変更するには、メンテナンス権限が必要です。MID サーバーでは、更新ファイルを要求するときにベース URL として指定された値を使用します。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：https://install.service-now.com

mid.jdbc.datastream.max.record.size

最大レコードサイズを KB 単位で指定します。

- タイプ：整数
- デフォルト値：64
- 最大値：128

mid.jdbc.datastream.fail.when.attachement.limit.exceeded

最大 4 GB のデータ (添付ファイルが 4 つ、それぞれのサイズが 1 GB) を RDBMS から取得できるかどうかを指定します。デフォルトでは、取得するデータが 4 GB を超える場合、フローまたはアクションはエラーで失敗します。サイズが 4 GB のデータをエラーなしで取得するには、値を false に設定します。

- タイプ：文字列
- デフォルト：true

mid.keystore.max_backups

手動のキーストア操作によるバックアップの最大数を、 **manage_certificate** スクリプトで指定します。0 または負の値の場合、バックアップは作成されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- タイプ：整数
- デフォルト値：3

mid.keystore.max_live_backups

実行中の MID サーバーからのライブバックアップの最大数を指定します。0 または負の値の場合、バックアップは作成されません。

- タイプ：整数
- デフォルト値：2

mid.keystore.backup_overwrite_timespan

バックアップの数が最大数を超えた場合に、新しいバックアップを作成して最も古いバックアップを削除するのではなく、最新のバックアップを新しいバックアップに置き換えるかどうかを決定するために、現在のバックアップ時刻からの秒数を指定します。

- タイプ：整数
- デフォルト値： 60

mid.log.command_audit.enable

MID サーバーコマンド監査ログを有効にします。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：false

mid.powershell.target_base_dir

WMI を使用したディスカバリーに使用するターゲットベースフォルダーの場所を指定します。Windows の各ターゲットに別のネットワーク共有がマウントされている場合、このプロパティを更新することによって、フォルダーが変更される可能性があります。

- タイプ：文字列
- デフォルト値 ：admin $ \ temp

mid.probe.collect_debug_info

デバッグ情報を収集するためのオプションのプロパティ。このプロパティが true に設定されている場合、プローブは実行時に認証情報のデバッグ情報を収集し、ECC 入力メッセージのペイロードに情報を格納します。ディスカバリーの仕組みには影響しません。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

mid.probe.use_legacy_forward_dns

従来の DNSNameResolver プローブを有効にし、デフォルトの DNSNameResolver プローブを無効にします。詳細については、「Probes used by Orchestration」を参照してください。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

mid.probe.use_legacy_reverse_dns

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

従来の DNS プローブを有効にし、デフォルトの DNS プローブを無効にします。デフォルトの DNS プローブの機能で問題が発生した場合は、このプロパティを使用してこれらの機能を無効にします。デフォルトの DNS プローブの機能には、並列で実行されるため軽量で高速な機能がありますが、従来のプローブはシリアルで実行されるため MID サーバーによって抑制されます。デフォルトのプローブは、MID サーバーホスト OS による DNS ルックアップを使用して、維持されている DNS キャッシュを利用します。従来のプローブとは異なります。そのため、Windows システムでデフォルトのプローブによる DNS ルックアップが失敗した後、OS は NETBIOS 名によるルックアップも試行します。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

mid.process_flow.log_listener.max_size

ワークフロースタジオで実行されているMID サーバー アクションのログ メッセージを保存するために利用可能なメモリの最大サイズをバイト単位で設定します。MID サーバーはメモリに制限まで保存し、追加のログ メッセージを破棄してから、メッセージを実行計画とともにインスタンスに送り返します。

- タイプ：整数 (バイト)
- デフォルト値：10485760

mid.property.jdbc_operations

JDBCOrchestrationProbe に実行可能な JDBC 操作を通知します。JDBC オーケストレーション アクティビティでより多くの操作を実行できるようにするには、このプロパティ値を編集します。すべての操作がカンマで区切られています。**[MID** サーバー] フィールドで MID サーバーを選択してその MID サーバー用の特定の操作を定義するか、このフィールドを空のままにして操作のリストをすべての MID サーバーに適用します。このプロパティにはオーケストレーション プラグインが必要です。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：
  select,update,insert,delete,show,create,describe,begin,if,end,not,exists

mid.property.jms.command.allowed_factory_names

カスタム JMS アクティビティまたはアクションのために MID サーバーが必要とする Java Messaging Service (JMS) 接続ファクトリーのカンマ区切りリスト。このプロパティにはオーケストレーション プラグインが必要です。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：connectionFactory, queueConnectionFactory, topicConnectionFactory

mid.property.ssh.use_snc

Discovery とオーケストレーションが SNCSSH クライアントを使用できるようにします。J2SSH を使用するには、このプロパティを **false** に変更します。このプロパティは、インスタンスに接続されているすべての MID サーバーに適用されます。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：true

mid.property.powershell.use_base64_password

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

認証情報が特定の MID サーバーに固有のものとして設定されている場合は、このプロパティもその同じ MID サーバーに設定することができます。[MID サーバー] フィールドを空のままにすると、すべての MID サーバーに適用されます。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

mid sa. prefer_powershell

MID サーバーを有効にして PowerShell リモート機能を使用します。

> **注:**
> このプロパティは使用廃止になったため、変更することはお勧めしません。

- タイプ：True | False
- デフォルト値：true

mid.sa.ssh.use_sncssh

SSH を非インタラクティブモードとインタラクティブモードの間で切り替えます。True の場合は、非インタラクティブモードになり、プローブはプロンプトを待機することなく、デバイスとのセッションを開くことができます。False の場合は、インタラクティブモードになるため、ネットワークデバイスとサーバーのデバイスとのインタラクティブセッションが必要です。

- タイプ：True | False
- デフォルト値：true

mid.sa.windows.allowable_failures

MID サーバーがディスカバリーを終了するまでに許容される失敗の最大数を設定します。デフォルト値は -1 で、MID サーバーはディスカバリーを終了しません。ただし、0 以上の値に設定すると、このプロパティで設定された制限を超えるとパターンが発生します。

たとえば、これを 0 に設定すると、最初のエラーの後にパターンが発生し、顧客が 2 に設定すると、3 番目のエラーの後にパターンが発生します。

- タイプ：整数
- デフォルト値：-1

mid.servicewatch.max_concurrent_connections

単一の MID サーバーにより個別ホストに送信される同時タスクの最大数を定義します。

- タイプ：整数
- デフォルト値：7

mid.shazzam.regulator.interval_ms

Shazzam がパケットを開始できる間隔をミリ秒単位で設定します。

- タイプ：整数
- デフォルト値： 1

mid.shazzam.regulator.packets_per_interval

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Shazzam が mid.shazzam.regulator.interval_ms プロパティによって指定される時間間隔で起動できるパケットの数を設定します。

- タイプ：整数
- デフォルト値： 1

mid.shazzam.threads

Shazzam が使用する同時スレッド数を指定します。これまたは mid.shazzam.max_scanners_per_thread パラメーターを 0 に設定すると、Shazzam マルチスレッド最適化が無効になります。

- タイプ：整数
- デフォルト値： 5

mid.shazzam.max_scanners_per_thread

各 Shazzam スレッドによって処理される同時スキャナーの数を指定します。これまたは mid.shazzam.threads パラメーターを 0 に設定すると、Shazzam の最適化が無効になります。

- タイプ：整数
- デフォルト値： 100

mid.sm.discolog.max_log_size

水平ディスカバリーログのログステートメントの長さを制限します。結果が切り捨てられた場合、 コマンドの結果 は、「結果が [値] 文字より長いため、ロガーによって切り捨てられました (Result is larger than [value] characters and was truncated by the logger)」と表示されます。

- タイプ：整数（文字）
- デフォルト値：1000

mid.sm.discolog.max_object_size

水平ディスカバリーログのオブジェクトの長さを制限します。ログステートメント内のオブジェクトは、このプロパティの値で設定された文字数に切り捨てられます。このプロパティは、水平ディスカバリーログのオブジェクトの文字サイズにのみ影響します。オブジェクトがこのプロパティによって制限されている場合、次のメッセージが表示されます。「オブジェクトの最大サイズが [値] の上限に達しました。これを調整するには、mid プロパティ mid.sm.discolog.max_object_size を使用します。(The max object size reached the maximum limit of [value]. To adjust this use the mid property mid.sm.discolog.max_object_size.)」

- タイプ：整数（文字）
- デフォルト値：5000

mid.snmp.use_getbulk

大量のデータを一括で受信するために GETBULK を使用するかどうかを指定します。これは、すべての MID サーバーをグローバルに構成するために使用できます。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：true

GETBULK は、プローブレベルまたは個々の MID サーバーに対して設定することもできます。設定は、優先度の順にリストされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- SNMP プローブパラメーター
- MID サーバー構成パラメーター
- MID サーバープロパティ

mid.ssh.algorithms.kex

鍵交換 SSH アルゴリズムの優先度リストを変更します。プロパティは、カンマ区切りの演算子付きリストを受け取ることができます。リストの名は最も優先度が高く、リストの姓は最も優先度が低くなります。演算子を使用せずにカンマ区切りのリストを追加すると、デフォルトのアルゴリズムリストが置き換えられます。詳細については、「MID Server SSH 暗号化アルゴリズム」を参照してください。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group14-sha256,diffie-hellman-group16-sha512,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group1-sha1,diffie-hellman-group-exchange-sha1

mid.ssh.algorithms.host_key

ホスト鍵 SSH アルゴリズムの優先度リストを変更します。プロパティは、カンマ区切りの演算子付きリストを受け取ることができます。リストの名は最も優先度が高く、リストの姓は最も優先度が低くなります。演算子を使用せずにカンマ区切りのリストを追加すると、デフォルトのアルゴリズムリストが置き換えられます。詳細については、「MID Server SSH 暗号化アルゴリズム」を参照してください。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：ecdsa-sha2-nistp256,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp521,rsa-sha2-256,rsa-sha2-512,ssh-rsa,ssh-dss

mid.ssh.algorithms.cifer

Cipher SSH アルゴリズムの優先度リストを変更します。プロパティは、カンマ区切りの演算子付きリストを受け取ることができます。リストの名は最も優先度が高く、リストの姓は最も優先度が低くなります。演算子を使用せずにカンマ区切りのリストを追加すると、デフォルトのアルゴリズムリストが置き換えられます。詳細については、「MID Server SSH 暗号化アルゴリズム」を参照してください。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,3des-ctr,aes128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc,3des-cbc

mid.ssh.algorithms.mac

MAC SSH アルゴリズムの優先度リストを変更します。プロパティは、カンマ区切りの演算子付きリストを受け取ることができます。リストの名は最も優先度が高く、リストの姓は最も優先度が低くなります。演算子を使用せずにカンマ区切りのリストを追加すると、デフォルトのアルゴリズムリストが置き換えられます。詳細については、「MID Server SSH 暗号化アルゴリズム」を参照してください。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：hmac-sha2-256,hmac-sha1,hmac-sha2-512,hmac-sha1-96,mac-md5-96,hmac-md5

Shazzam.chunk_size

Shazzam が並列でスキャンする IP アドレスの最大数を指定します。このプロパティは、主に送信ポートの消費を制御します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- タイプ：整数
- デフォルト値： 100

mid.use_net_tools

Linux オペレーティングシステムで実行されているデバイスのディスカバリー中に、net-tools コマンドの使用を有効または無効にします。Quebec 以降の ITOM ヴィジビリティでは、ディスカバリーのための iproute2 コマンドがサポートされています。デフォルトでは、ITOM ヴィジビリティ およびディスカバリーパターンは最初に net-tools コマンドを使用し、その後でのみ、フォールバックとして iproute2 コマンドを使用できます。IT ネットワーク内のすべてのベースのデバイスとアプリケーションが iproute2 コマンドを使用している場合は、ディスカバリープロセスをより効率的にするために net-tools コマンドを無効にします。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：true

mid.servicewatch.use_full_linux_netstat_path

netstat コマンドが完全なインストールパスで実行されるかどうかを制御します。このコマンドは、トップダウンディスカバリーのプロセス検出フェーズ中に Linux サーバーの開いているポートを一覧表示します。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：true

mid.servicewatch.num_paths_linux_netstat_to_check

Linux サーバーのディスカバリー中に使用するインストールパスの最大数を定義します。このプロパティは、複数の netstat インストールパスがある Linux サーバーでトップダウンディスカバリーを実行し、*mid.servicewatch.use_full_linux_netstat_path* プロパティが true に設定されている場合に関係します。

トップダウンディスカバリーは、これらの各インストールパスを使用して *netstat* コマンドの実行を試みます。最初に成功した実行の結果は、開いているポートのリストを決定するために使用されます。

- タイプ：true | 整数
- デフォルト値： 5

mid.servicewatch.use_full_linux_ss_path

ss コマンドが完全なインストールパスで実行されるかどうかを制御します。このコマンドは、トップダウンディスカバリーのプロセス検出フェーズ中に Linux サーバーの開いているポートを一覧表示します。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

mid.servicewatch.num_paths_linux_ss_to_check

Linux サーバーのディスカバリー中に使用するインストールパスの最大数を定義します。このプロパティは、複数の ss インストールパスがある Linux サーバーでトップダウンディスカバリーを実行され、*mid.servicewatch.use_full_linux_netstat_path* プロパティが true に設定されている場合に適用されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

トップダウンディスカバリーは、これらの各インストールパスを使用して *ss* コマンドの実行を試みます。最初に成功した実行の結果は、開いているポートのリストを決定するために使用されます。

- タイプ：true | 整数
- デフォルト値： 5

MID サーバープロパティの作成

MID サーバープロパティを使用して、すべての MID サーバーまたは特定の MID サーバーの動作を制御します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
MID サーバープロパティを設定して、MID サーバーパラメーターを上書きします。MID サーバープラグインで MID サーバープロパティを設定します。エージェントの properties フォルダーにある **glide.properties** ファイルの MID サーバープロパティは設定しないでください。**glide.properties** ファイルはアップグレード プロセス中に上書きされます。

手順

1. 移動先 すべて > **MID** サーバー > プロパティ.
2. [**New**] をクリックします。
3. 必要に応じて、フィールドに値を入力します (表を参照)。

MID サーバープロパティのフィールド

フィールド	説明
名前	プロパティ名を入力します。
値	プロパティに設定する値を入力できます。 **注:** mid.property.jdbc_operations プロパティを使用して JDBC 操作を修正する場合は、BEGIN、END、IF、または一般的な PL/SQL ブロック ステートメントなどの動詞を入力できます。これは、CREATE ステートメントまたは ALTER ステートメントを実行できるようにするために役立ちます。一部のステートメントは、実行する前に MID サーバーを再起動する必要があります。
MID サーバー	すべての MID サーバーに影響を与える MID サーバープロパティを設定するには、このフィールドを空のままにします。特定の MID サーバーの MID サーバープロパティを設定するには、MID サーバーを選択します。

4. MID サーバープロパティを設定したら、MID サーバーを再起動してインスタンスとプロパティを同期します。

MID サーバーパラメーター

パラメーターは特定の MID サーバーの動作を制御し、MID サーバープロパティよりも優先順位が低いです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

パラメーターを MID サーバーに追加するには、「MID サーバーのパラメーターを追加する」を参照してください。

重要:
パラメーターの変更は、MID サーバーの起動時 (または再起動時) に有効になります。

注:
config.xml ファイル内の任意の MID サーバー パラメーターの値を暗号化できます。詳細については、「MID サーバー構成ファイルの値の暗号化または復号化」を参照してください。

必要なパラメーター

注:
XML 構成ファイルで特殊文字を使用するには、それらをエンコードする必要があります。

URL

関連するインスタンスへの URL を指定します。通常、この URL は https://instance.service-now.com のようになります。*instance* はインスタンス名に置き換えます。独自のインスタンスをホストしている場合は、組織が設定した URL を使用します。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：なし

mid_sys_id

MID サーバーレコードの一意の識別子を記録します。最初に MID サーバーを設定するときは、このパラメーターを空にする必要があります。値を変更しないでください。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：自動設定 (GUID)

name

このパラメーターを使用して、わかりやすい名前を指定します。このパラメーターを指定しない場合、MID サーバーはデフォルト値を使用します。一連のビジネス ルールにより、構成ファイルの名前と MID サーバーレコードの名前が同期されます。このビジネス ルールにより、ある場所で名前を変更すると、別の場所の名前も変更されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：YOUR_MIDSERVER_NAME_GOES_HERE

mid.instance.username または glide.glidesoap.username

デフォルトと同様に ServiceNow インスタンスの認証が有効になっている場合は、このパラメーターを設定して、MID サーバーがインスタンスへのログインに使用するユーザー名を定義します。必要なテーブルとフィールドにアクセスするために、このユーザーは ServiceNow インスタンスに対する mid_server ロールを持つ必要があります。このパラメーターを使用して、特殊文字を持つユーザー名を定義することができます。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：なし

mid.instance.password または glide.glidesoap.password

デフォルトと同様に ServiceNow インスタンスの認証が有効になっている場合は、このパラメーターを設定して、MID サーバーがインスタンスへのログインに使用するパスワードを定義します。このパラメーターを使用して、特殊文字を持つパスワードを定義することができます。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：なし

CIM パラメーター

mid.cim.batch.size

CIM サーバーに一度に送信されるメッセージの最大数を指定します。

- タイプ：整数
- デフォルト値： 1

mid.cim.request.interval

同じ共通情報モデル オブジェクト マネージャー (CIMOM) への要求の間に待機するミリ秒数を指定します。

- タイプ：整数
- デフォルト値：0

mid.cim.host.connection.limit

各 CIMOM への最大同時接続数を指定します。値を 0 にすると同時接続が無効になります。

- タイプ：整数
- デフォルト値：0

接続パラメーター

glide.mid.fast.responses

準備ができ次第インスタンスへのメッセージの送信を試みるよう MID サーバーに指示します。通常、MID サーバーは ServiceNow インスタンスへのメッセージを連続的に (つまり、一度に 1 つのメッセージを) 終了します。多くのプローブが並列で実行されることがあるため、複数のメッセージが同時にインスタンスに送信されることがあります。このパラメーターを **true** に設定すると、プローブが完了してから応答がインス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タンスに到着するまでの時間が短縮される可能性があります。ただし、複数の同時メッセージはリソースを消費し、全体的なインスタンスの応答性を低下させます。また、通信に問題がある場合、通常はプローブを実行するために使用されるスレッドがメッセージを送信するために使用される可能性があるため、このパラメーターの値によって MID サーバーで渋滞が発生する可能性もあります。通常は、このパラメーターは構成から除外してください。このパラメーターを **true** に設定することは、非常に特殊な状況下でのみ意味があります。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

glide.mid.max.sender.queue.size

キューを取得できる大きさに上限を設定します。この制限を超えると、MID サーバーはキューに格納されたメッセージの削除を開始します。MID サーバーが送信できるよりも早く ServiceNow インスタンスへのメッセージを生成すると、MID サーバーホストのファイル システムでメッセージが一時的にキューに格納されます。このキューは通常は非常に小さく、短時間 MID サーバーの処理が低速になるとすぐに完全に空になります。ただし、MID サーバーとインスタンスの間の通信に問題がある場合、特に MID サーバーで統合が実行されている場合は、このキューのサイズが大きくなる可能性があります。

このパラメーターの形式は {number}{multiplier} です。{number} は非整数を含む正の 10 進数で、オプションの {multiplier} は bytes、kilobytes、megabytes、gigabytes、または terabytes のスペルです (最初の文字のみがテストされ、このテストでは大文字と小文字は区別されません)。デフォルトの乗数はバイトです。空白は自由に使用できます。次の文字列はすべて有効なパラメーターを表しています：「1000000000」、「0.5m」、「5 GB」、「7.67gigas」、「145.69392 meg」、および「1.1 terra」。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：0.5 GB

instance.date.format

インスタンスが日付と時刻に使用する形式を指定します。このパラメーターを設定することの主な影響は、MID サーバーが ServiceNow の MID サーバーレコードの開始時間と停止時間を正しく更新できるようになることです。この日付/時刻文字列の形式は、Java SimpleDateFormat クラスで使用されるものと同じです。

- タイプ：文字列 (日付形式)
- デフォルト値：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

mid.disable_amb

新しい ECC キュー出力メッセージの非同期メッセージバス (AMB) 通知を無効にします。詳細については、「Asynchronous Message Bus」の「非同期メッセージバス」セクションを参照してください。AMB が有効になっている場合、MID サーバーは AMB が無効になっている場合とは異なるデフォルトのポーリング間隔を使用します。詳細については、**mid.poll.time** パラメーターを参照してください。**mid.poll.time** パラメーターでポーリング間隔を設定した場合は、AMB クライアントが有効かどうかにかかわらず、MID サーバーがその値を使用します。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

mid.https.truststore.password

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

非同期メッセージバス (AMB) クライアントとの HTTPS 接続に必要な trustStore パスワードを設定します。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：なし

mid.https.truststore.path

TLS トランザクション (非同期メッセージバス (AMB) クライアント) の MID サーバーによって使用される trustStore へのパス。デフォルトのパスを変更する場合にのみ、このパラメーターを追加します。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：MID サーバーにバンドルされている JRE trustStore へのパス

mid.instance.skip_basic_auth

ベーシック認証情報の代わりに Cookie を使用して MID サーバーがインスタンスにコネクトできるようにします。**true** に設定すると、最初に Cookie が使用されます。ただし、接続が失敗した場合、MID サーバーはベーシック認証情報を使用して再接続を試行します。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：true

mid.jmx.enabled

MID サーバー上の JMX サーバーを有効にします。このサーバーは、JMX コンソールにいくつかの管理情報を公開します。JMX を実装するには、Java ランタイム環境の追加構成が必要です。このパラメーターを **true** に設定することは、Java セキュリティアーキテクチャについての詳細な知識があり、JMX のための特定のニーズがあるユーザーにのみ推奨されます。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

mid.poll.time

デフォルトの MID サーバーのポーリング間隔 (秒単位) を設定します。このポーリング間隔は、MID サーバーがビジー状態でない場合に、MID サーバーが作業のために ECC キューをチェックするまでの待機時間です。詳細については、「」の「非同期メッセージバス」セクションを参照してください。

mid.disable.amb が false (デフォルト設定) に設定されている場合、**mid.poll.time** の使用方法の詳細については、「Asynchronous Message Bus」の「非同期メッセージバス」セクションを参照してください。

mid.disable.amb が true に設定されている場合、ポーリングは固定の **mid.poll.time** 間隔で行われますが、MID サーバーがビジー状態の場合、ポーリングは **mid.poll.time.standard** (デフォルトでは 5 秒) を使用するように切り替わります。

- タイプ：整数 (秒)
- デフォルト値：**mid.disable.amb** が false の場合は 40、 **mid.disable.amb** が true の場合は 5

mid.probe.wait.resources

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リソースが利用可能になるまでプローブの実行を遅らせるかどうかを示します。MID サーバーリソース予約を有効にするために使用されます。

> **注:**
> MID サーバーの再起動が必要です。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：true

mid.property.long_runner

長時間実行されているコマンドを管理するスクリプトインクルードの名前を示します。

> **注:**
> このプロパティは、Rome バージョンまでのみ適用されます。インスタンスのバージョンがそれより後のバージョンの場合は、システムプロパティ *glide.eccprobe.longrunner.class* を設定する必要があります。

- タイプ：文字列
- デフォルト値： LongRunner

threads.interactive.max

インタラクティブスレッドプールで同時に実行できるインタラクティブワーカースレッドの最大数を設定します。「MID サーバースレッドの使用を設定する」を参照してください。

- タイプ：整数
- デフォルト値：10

threads.expedited.max

迅速化済みスレッドプールで同時に実行できる迅速化済みワーカースレッドの最大数を設定します。「MID サーバースレッドの使用を設定する」を参照してください。

- タイプ：整数
- デフォルト値：20

threads.max

標準スレッドプールで同時に実行できる標準ワーカースレッドの最大数を設定します。このパラメーターは、MID サーバーをホストしているコンピューターで MID サーバーが消費する CPU リソースを直接制御します。「MID サーバースレッドの使用を設定する」を参照してください。

- タイプ：整数
- デフォルト値：25

> **重要:**
> threads.max を 200 まで設定することができますが、OS によってはこの設定を変更する必要があります。たとえば、ディスカバリーを実行している Windows ベースの MID サーバーは、リソース集約的な Powershell を使用します。この場合、スレッド数がわずか 50 でホストマシンの CPU 電力を消費する可能性があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

認証情報パラメーター

mid.aws.instance_profile_name

EC2 インスタンスで構成された AWS IAM ロールの名前。構成されている場合、MID サーバーは、AWS インスタンスプロファイルによってこのロールに付与された一時的な認証情報を使用してクラウドリソースを検出します。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：なし (ユーザーは空白以外の値を入力する必要があります)

mid.credentials.provider

認証情報プロバイダーの Java クラス名を指定します。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：
  com.service_now.mid.creds.standard.StandardCredentialsProvider

mid.secure_credentials.key_pairs.provider

MID サーバーがセキュアなキーペアを生成するために使用するクラス。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：
  com.service_now.mid.keypairs.provider.standard.StandardKeyPairsProvider

デバッグ パラメーター

debug.logging

[使用廃止] MID サーバーのイベントとメッセージ (送信と受信の両方) のログを有効にするかどうかを指定します。通常、このパラメーターは開発者のみが使用しますが、問題のトラブルシューティングに役立つことがあります。このパラメーターを **true** に設定すると、MID サーバーで集中的なログ記録が行われ、かなりのディスク スペースが使用される可能性があることに注意してください。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

このパラメーターは *mid.log.level* パラメーターに置き換えられました。

debug

[使用廃止] MID サーバーでデバッグログ記録を有効にするかどうかを指定します。通常、このパラメーターは開発者のみが使用しますが、問題のトラブルシューティングに役立つことがあります。このパラメーターを **true** に設定すると、MID サーバーで集中的なログ記録が行われ、かなりのディスク スペースが使用される可能性があることに注意してください。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

このパラメーターは *mid.log.level* パラメーターに置き換えられました。

file.probe.template.debug

ファイル プローブ テンプレートをデバッグするかどうかを指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

mid.cim.debug

CIM、WBEM、SLP、または SMI-S のデバッグ ログを有効にするかどうかを指定します。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

mid.ssh.debug

ログ ファイル内の SSH デバッグ情報を有効にします。このパラメーターの使用方法は、ServiceNow SSH クライアントが有効かどうかによって異なります。

ServiceNow SSH クライアントが有効な場合、このパラメーターは次のように機能します。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：false

  ServiceNow SSH クライアントには次の文字列値が有効です。

  - true：ログ ファイル内の SSH デバッグ情報を有効にします。
  - false：ログ ファイル内の SSH デバッグ情報を無効にします。
  - <IP Addresses>：ログ ファイル内の SSH デバッグ情報を有効にする IP 範囲を指定します。IP アドレスは、次の形式で入力できます。
    - サブネットワーク内のスラッシュとビット数で定義された IP 範囲。たとえば、文字列 10.10.10.0/24 は 24 ビットの IP アドレス 10.10.10.0 から 10.10.10.254 までをスキャンします。
    - ダッシュで定義された IP 範囲。たとえば、文字列 10.10.11.0-10.10.11.165 は IP アドレス 10.10.11.0 から 10.10.11.165 までをスキャンします。
    - 特定の IP アドレスをカンマで区切ったリスト。たとえば、文字列 10.10.11.200,10.10.11.235 は IP アドレス 10.10.11.200 および 10.10.11.235 をスキャンします。
  - 保留：エラーまたは警告が発生しない限り、SSH デバッグ情報をメモリに記録します。エラーまたは警告が発生した場合は、プラットフォームがデバッグ情報をログファイルに公開します。これにより、ログファイルのうちエラーまたは警告に関連する部分のみが確実に記録されるようになります。エラーまたは警告が検出されなかった場合、プラットフォームはセッションの終了時にメモリから未使用のログデータを削除します。各セッションには、最大 1000 件のログメッセージが保存されます。セッションのログメッセージが 1000 件を超えた場合、保留されたログの最も古いログメッセージが破棄され、最新のログメッセージのための空きが確保されます。

ServiceNow SSH クライアントが無効になっている場合、このパラメーターはログファイル内の SSH デバッグ情報を有効または無効にします。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> MID サーバーパラメーター **mid.ssh.debug** は、SNCSSH と J2SSH にのみ影響します。Maverick クライアントのデバッグログ記録を有効にするには、MID サーバー設定パラメーター **mid.log.level** を `debug, com.maverick=debug` に設定します。

mid.log.level

MID サーバーのログ レベルを指定します。可能な値：

- debug
- 情報
- 警告
- エラー

> **注:**
> 値の大文字と小文字は区別されません。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：info

mid.http.idle_connection_monitor.debug

アイドル接続監視のデバッグ ログを有効にします。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

DNS パラメーター

mid.dns_scan.regulator.interval_ms

DNS スキャンの間隔をミリ秒単位で指定します。

- タイプ：整数
- デフォルト値：10

mid.dns_scan.regulator.packets_per_interval

DNS スキャンごとのレギュレーター パケット数を指定します。

- タイプ：整数
- デフォルト値： 1

mid.dns_scan.default_name_servers

デフォルト ネーム サーバーのホスト名または IP アドレスを指定します。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：なし

mid.dns_scan.default_name_servers

デフォルト ネーム サーバーのホスト名または IP アドレスを指定します。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

mid.dns_scan.additional_name_servers

追加のネーム サーバーのホスト名または IP アドレスを指定します。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：なし

mid.dns_scan.load_balancing_enable

ネーム サーバーの負荷分散を有効にするかどうかを指定します。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

mid.probe.use_legacy_forward_dns

従来の DNSNameResolver プローブを有効にし、デフォルトの DNSNameResolver プローブを無効にします。詳細については、「Probes used by Orchestration」を参照してください。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

mid.probe.use_legacy_reverse_dns

従来の DNS プローブを有効にし、デフォルトの DNS プローブを無効にします。デフォルトの DNS プローブの機能で問題が発生した場合は、このパラメーターを使用してこれらの機能を無効にします。デフォルトの DNS プローブの機能には、並列で実行されるため軽量で高速な機能がありますが、従来のプローブはシリアルで実行されるため MID サーバーによって抑制されます。デフォルトのプローブは、MID サーバーホスト OS による DNS ルックアップを使用して、維持されている DNS キャッシュを利用します。従来のプローブとは異なります。そのため、Windows システムでデフォルトのプローブによる DNS ルックアップが失敗した後、OS は NETBIOS 名によるルックアップも試行します。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

イベント管理パラメーター

mid.probe.event.bulk_size

イベント ペイロードの最大サイズを MB 単位で指定します。

- タイプ：整数
- デフォルト値： 120

mid.probe.event.wait_time

イベントを送信するための空のキューでの待機時間。

- タイプ：整数
- デフォルト値：1000

mid.probe.event.send.enabled

イベントの送信を有効または無効にします。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：true

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

mid.probe.event.queue.max_size

受信イベントが却下される前にイベント キューに対して許可される最大サイズを指定します。

- タイプ：整数
- デフォルト値：100,000

mid.probe.event.max.retry_time

MID がイベントの送信を再試行する最大秒数。

- タイプ：整数
- デフォルト：1800

mid.probe.event.queue.use_bulk

イベントをサーバーに単独で送信するか、バルクで送信するかを指定します。このパラメーターが **true** と評価された場合、イベントは一括でサーバーに送信されます。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：true

mid.probe.event.suppress.whitespaces

複数行イベントの説明フィールド内で改行を許可します。イベントコネクタインスタンスで使用する各 MID サーバーに、このパラメーターを適用します。選択肢は次のとおりです。

すべて

この設定では、すべての空白が削除されます。

leave_as_is

この設定では、すべての空白が維持されます。

keep_newline

この設定は改行のみを保持し、他のすべての空白を削除します。

- タイプ：文字列
- デフォルト：すべて

mid.em.metric.metric_to_ci_map_limit

CI マップごとに許可されるアクティブなメトリクスの最大数を指定します。

- タイプ：整数
- デフォルト値：200,000

mid.em.metric_binding_timeout_seconds

未処理のイベントを再送信するまでに待機する秒数を指定します。

- タイプ：整数
- デフォルト値：300

mid.em.metric_binding_timeout_max_seconds

未処理のイベントを再送信するまでに待機する最大秒数を指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- タイプ：整数
- デフォルト値：10800

mid.em.metric_max_elapsed_time_before_refresh

メモリ内のメトリクスソース タイプのキャッシュをリフレッシュするまでの最大秒数を指定します。

- タイプ：整数
- デフォルト値： 60

mid.em.matric_max_sql_string_length_for_types

SQL コマンドに使用される文字列 (タイプで構成される) の最大長を指定します。

- タイプ：整数
- デフォルト値：30000

mid.em.statistics_report_perioon_sec

インスタンスへの統計情報レポートの間隔を秒単位で指定します。**0** を使用するとレポートは無効になります。このパラメーターには再起動が必要です。

- タイプ：整数
- デフォルト値： 60

mid.em.metric_connector_max_run_time_seconds

各サイクルでメトリクスを収集する最大秒数を指定します。

- タイプ：整数
- デフォルト値：300

mid.em.metric_connector_history_min

メトリクスを取得するために履歴に戻る時間を分単位で指定します。

- タイプ：整数
- デフォルト値：180

mid.em.metric_event_logging

メトリクスとイベント ロギングのレベルを指定します。選択肢は次のとおりです。

- なし
- すべて
- イベント
- メトリクス
- メトリクス：<フィルター>
- イベント：<フィルター>

- タイプ：文字列
- デフォルト値：なし

mid.em.metric_connector_late_arrivals_delay

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メトリクスを収集するときに遅延する秒数を指定します。

- タイプ：整数
- デフォルト値：30

FTP 接続パラメーター

mid.ftp.max_pool_size

FTP 接続プールの最大サイズをメガバイト単位で指定します。

- タイプ：整数
- デフォルト値：25

mid.ftp.max_per_target

ターゲットごとの FTP 接続の最大数を指定します。

- タイプ：整数
- デフォルト値：5

mid.ftp.max_conn_idle_time

プール内で FTP 接続がアイドル状態になる最大時間をミリ秒単位で指定します。

- タイプ：整数
- デフォルト値: 300000

mid.filesystem.max.ls

filesystem list directory コマンドで返すことができるファイルの最大数を指定します。

- タイプ：整数
- デフォルト値：10000

ログ記録パラメーター

disable_monitors

MID サーバーがインスタンスでの監視をアクティブにチェックすることを無効にするかどうかを指定します。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：true

mid.show.queries

ServiceNow インスタンスに対して行うすべてのクエリーに関する詳細を記録するかどうかを MID サーバーに指示します。通常、このパラメーターは開発者のみが使用しますが、問題のトラブルシューティングに役立つことがあります。このパラメーターを **true** に設定すると、MID サーバーで集中的なログ記録が行われ、かなりのディスク スペースが使用される可能性があることに注意してください。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

disable.remote.logging

MID サーバーがインスタンス上の MID サーバーログに情報を記録しないようにします。どのような場合でも、インスタンスで記録される情報は比較的少ないですが、この

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーターを **true** に設定すると、インスタンスへのすべてのログ記録が行われなくなります。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

disable.status

MID サーバーが 10 分ごとにインスタンスにステータス レポートを送信しないようにします。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

mid.file_cleaner.disabled

次のフォルダー内のファイルや空のフォルダーは、この MID ファイルクリーナーによって削除される場合があります。最後のアクセスから 30 日以上経過しているファイルは削除されます。起動時に実行され、その後は 24 時間ごとに実行されます。MID サーバーサービスを再起動することで、ファイルクリーナーを強制的に実行できます。

クリーニングされるフォルダー/ファイル：

- `\agent\import`
- `\agent\export`- エクスポートセット機能で使用されます。
- `\agent\work\monitors\ECCSender\output_error` - 何らかの理由で挿入できない ECC 入力ペイロードに使用されます。
- `\agent\work\monitors\ECCSender\output_oversize` - **mid.eccq.max_payload_size** で設定された制限 (デフォルトは 200,000,000 バイト) よりも大きいためにインスタンスに送信されないペイロードのコピーを保存するために使用されます。
- `\agent\logs`- 具体的には JFR ダンプ

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

mTLS プロトコルパラメーター

これらのパラメーターを、MID サーバーインストールディレクトリの /agent ディレクトリにある config.xml ファイルに追加します。

mid.httpclient.protocol.myprotocol.path

キーストアへのパスを指定します。パスは、絶対パスまたは相対パスにすることができます。パラメーター名の **myprotocol** を、使用するプロトコルの名前に置き換えてください。

タイプ：文字列。

mid.httpclient.protocol.myprotocol.port

プロトコルのポート番号を指定します。パラメーター名の **myprotocol** を、使用するプロトコルの名前に置き換えてください。

タイプ：文字列。

mid.httpclient.protocol.myprotocol.password

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

mTLS 認証情報パスワードを指定します。パラメーター名の **myprotocol** を、使用するプロトコルの名前に置き換えてください。暗号化属性 *secure="true"* を追加し、標準の MID サーバー暗号化を使用してパスワードを暗号化します。

タイプ：文字列。

パターンパラメーター

mid.parsing.max_field_size

パターンの実行中に一時変数として保存される文字列の最大文字数を設定します。このパラメーターの値よりも長い文字列は、値と等しくなるように切り捨てられます。長い文字列を解析するときは、パラメーターを使用して制限を増やします。

> ⚠ 警告:
> SQL データベース実装の最大フィールドサイズ制限を超えると、エラーが発生します。

- タイプ：整数
- デフォルト値：1024

mid.sa.discovery.pattern_string_attributes.deduplicate

重複する文字列を排除することで、パターン実行コンテキスト属性のメモリ消費量を削減します。

- タイプ：true | false
- デフォルト：true

プロキシ サーバー パラメーター

mid.instance.use_proxy または mid.proxy.use_proxy

ServiceNow インスタンスにアクセスするために MID サーバーが Web プロキシを経由する必要がある場合は、このパラメーターを **true** に設定し、プロキシを使用するように MID サーバーに指示します。また、プロキシ サーバーのホストとポートに加えて、おそらくはユーザー名とパスワードも設定する必要があります。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

mid.proxy.host

ServiceNow インスタンスにアクセスするために MID サーバーが Web プロキシを経由する必要がある場合は、このパラメーターを設定してプロキシのホストを定義します。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：なし

mid.proxy.password

ServiceNow インスタンスにアクセスするために MID サーバーが Web プロキシを経由する必要があり、プロキシにパスワードが必要な場合は、このパラメーターを設定してパスワードを定義します。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

mid.proxy.port

ServiceNow インスタンスにアクセスするために MID サーバーが Web プロキシを経由する必要がある場合は、このパラメーターを設定してプロキシのポートを定義します。

- タイプ：整数 (0 ～ 65535)
- デフォルト値：80

mid.proxy.username

ServiceNow インスタンスにアクセスするために MID サーバーが Web プロキシを経由する必要があり、プロキシにユーザー名が必要な場合は、このパラメーターを設定してユーザー名を定義します。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：なし

要求タイムアウトの上書きパラメーター

mid.sa.cloud.request_timeout

クラウド要求のタイムアウトをミリ秒単位で設定します。このパラメーターは、送信 REST トランザクションがタイムアウトするまで待機する最大ミリ秒数を指定する **glide.http.timeout** システムプロパティを上書きします。

- タイプ：整数
- デフォルト値：30000

mid.http_classy.request_timeout

HTTP 分類プローブを使用して HTTP 分類要求のタイムアウトをミリ秒単位で設定します。このパラメーターは、送信トランザクションがタイムアウトするまで待機する最大ミリ秒数を指定する **glide.http.timeout** システムプロパティを上書きします。

- タイプ：整数
- デフォルト値：30000

セキュリティパラメーター

mid.windows_host.file_permissions.allow_list

セキュリティを向上させるために、Windows ファイル権限適用の包含リストを設定します。このパラメーターは、カンマ区切りのグループ名、ユーザー名、および SID の文字列を受け取ります。グループ名とユーザー名は、SAM アカウントの命名要件に従う必要があります。ドメインアカウントは、SID を使用して指定できます。

- タイプ：文字列（カンマ区切りのグループ名とユーザー名）
- デフォルト値：なし

mid.windows_host.file_permissions.enforce

MID サーバーが Windows ファイル権限適用を使用してセキュリティを強化できるようにします。このパラメーターを **false** に設定すると、MID サーバーはファイル権限包含リストを更新できなくなりますが、ファイル権限は元に戻りません。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：true

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Shazzam パラメーター

mid.shazzam.regulator.interval_ms

Shazzam がパケットを開始できる間隔をミリ秒単位で設定します。このパラメーターは、*mid.shazzam.regulator.packets_per_interval* パラメーターと連携して、この間隔で許可されるパケット数を設定します。デフォルトでは、Shazzam は 1 ミリ秒ごとに 1 パケットを開始します。

- タイプ：整数
- デフォルト値： 1

mid.shazzam.regulator.packets_per_interval

設定された時間間隔で Shazzam が開始できるパケット数を設定します。このパラメーターは、この間隔を設定する *mid.shazzam.regulator.interval_ms* パラメーターと連携します。デフォルトでは、Shazzam は 1 ミリ秒ごとに 1 パケットを開始します。

- タイプ：整数
- デフォルト値： 1

mid.shazzam.chunk_size

Shazzam が並行してスキャンする IP アドレスの最大数を指定します。このパラメーターは、主に送信ポートの消費を制御します。

- タイプ：整数
- デフォルト値： 100

mid.shazzam.threads

Shazzam が使用する同時スレッド数を指定します。これまたは mid.shazzam.max_scanners_per_thread パラメーターを 0 に設定すると、Shazzam マルチスレッド最適化が無効になります。

- タイプ：整数
- デフォルト値：5

mid.shazzam.max_scanners_per_thread

各 Shazzam スレッドによって処理される同時スキャナーの数を指定します。これまたは mid.shazzam.threads パラメーターを 0 に設定すると、Shazzam マルチスレッド最適化が無効になります。

- タイプ：整数
- デフォルト値： 500

SNMP 設定パラメーター

mid.snmp.enable_auto_public

他の SNMP 認証情報が成功しなかった場合は自動的に SNMP パブリック コミュニティ文字列を使用するかどうかを指定します。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：true

mid.snmp.request.timeout

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

最初の OID 要求のタイムアウト値をミリ秒単位で指定します。後続の要求 (たとえば、テーブル OID) では、*mid.snmp.session.timeout configuration* 設定パラメーター (下記参照) が有効になります。

> **注:**
> このパラメーターは、*timeout* SNMP プローブパラメーターで上書きできます。

- タイプ：整数
- デフォルト値：1500

mid.snmp.session.timeout

後続の OID 要求のタイムアウト値をミリ秒単位で指定します。SNMP 通信はステートレスであり、通常の意味においてセッションまたは接続を持ちません。システムは、最初の OID 要求からの肯定的な応答を、後続の要求に対する迅速な応答を期待すべきサインとみなします。デフォルトでは短いですが、このパラメーター値を *mid.snmp.request.timeout* に使用するのと同じ値に増加すると便利です。

> **注:**
> このパラメーターは、*establish_session_timeout* SNMP プローブパラメーターで上書きできます。

- タイプ：整数
- デフォルト値： 500

mid.snmp.use_getbulk

大量のデータを一括で受信するために GETBULK を使用するかどうかを指定します。これは、個別の MID サーバーを構成するために使用できます。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：True

GETBULK は、プローブレベルまたはグローバルですべての MID サーバーに対して設定することもできます。設定は、優先度の順にリストされます。

- SNMP プローブパラメーター
- MID サーバー設定パラメーター
- MID サーバープロパティ

mid.snmp.use_snmp4j

SNMP 通信に Snmp4j ライブラリーを使用します。これは SNMPv3 の厳密な要件です。このパラメーターは、カスタマーサービス & サポート からのアドバイスに基づいて **false** にのみ設定する必要があります。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：true

mid.snmp.use_snmp_v1_v2c

SNMPv1 および SNMPv2c プロトコル バージョンを使用して通信を試みます。SNMP community credentials の構成が必要になる場合があります。このパラメーターは代替であり、 SNMPv3 の厳密な要件ではありません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- タイプ：true | false
- デフォルト値：true

mid.snmp.use_snmp_v3

SNMPv3 プロトコル バージョンを使用して通信を試みます。SNMPv3 認証情報の設定が必要です。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：true

SSH ディスカバリーパラメーター

デフォルトでは、MID サーバーは、次のパスとログオンしているユーザーのデフォルトのパスで SSH コマンドを検索するように構成されています。

- /usr/sbin
- /usr/bin
- /bin
- /sbin

mid.connection_cache

接続をキャッシュするかどうかを指定します。接続キャッシュを無効にするには、**false** に設定します。このパラメーターは、SSH 接続にのみ適用されます。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：true

mid.ssh.disable_history

シェルセッション履歴をターゲットホストに保存するかどうか、 および HISTFILE=/dev/null コマンドを実行するかどうかを制御します。このプロパティを **false** に設定すると、ターゲット ホストに履歴が保持され、 HISTFILE=/dev/null コマンドがターゲット デバイスに送信されなくなります。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：true

mid.ssh.set_path

SSH コマンド用の PATH 環境変数を設定するかどうかを指定します。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：true

mid.ssh.local

コンソールからではなく SSH 経由で MID サーバーホスト マシン (localhost) に対してコマンドを実行するかどうかを指定します。これにより、長時間実行されるコマンドを適切に実行することができます。このパラメーターは、レガシー SSH クライアントにのみ適用されます。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

mid.ssh_connections_per_host

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

MID サーバーが特定のホストに対して実行できる同時プローブの数を制御します。同時接続数を減らすとディスカバリーが遅くなることがあります。

- タイプ：整数
- デフォルト値：

  ServiceNow クライアントの場合は 7

  従来の SSH クライアントの場合は 3。

mid.ssh.sudo_preserve_environment

SSH の環境を保持するために sudo を使用するかどうかを指定します。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

mid.ssh.terminal.width

ターミナルで sudo -l を処理するときの 1 行あたりの最大文字数を制御します。値が小さすぎると、出力が複数の行に分割され、パーサーに影響を与える可能性があります。必要に応じて、出力を処理するのに十分なサイズに値を設定します。

- タイプ：整数
- デフォルト値：255

mid.ssh.path_override

コマンドを実行する前に設定されているデフォルトのパスを上書きします。コロン (:) で区切られた 1 つ以上の上書きパスを入力します。デフォルトのパスは /usr/sbin: /usr/bin: /bin: /sbin です。

- タイプ：文字列 (コロンで区切られたディレクトリのリスト)
- デフォルト値：なし

ServiceNow SSH クライアントは、path_overide 値の前に次のプリフィックスを受け入れます。

- *append*：上書きパスをホストのパスの末尾に追加します。これはデフォルトの動作です。
- *replace*：ホストパスを path_overide 値に置き換えます。
- *prepend*：上書きパスをホストパスの先頭に追加します。

mid.ssh.use_snc

個々の MID サーバー上の ServiceNow SSH クライアント (SNCSSH) を有効にする。SNCSSH は ServiceNow SSH クライアントの実装であり、MID サーバープロパティ によってデフォルトでは新しいインスタンスのすべての MID サーバーに対してアクティブです。ServiceNow SSH クライアントの有効にすると、従来の J2SSH クライアントは無効になります。

> **重要:**
> 同じインスタンスに接続されている MID サーバーの SSH クライアント タイプを混在させることは良い方法ではありません。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

mid.ssh.max_retries

タイムアウト後に SSH 操作を再試行する最大時間を指定します。システムは、接続試行のたびに 2 秒間スリープします。デフォルトでは、MID サーバーは一度だけ再試行します。パラメーターを *0* に設定すると再試行は無効になります。

- タイプ：整数
- デフォルト値： 1

mid.ssh.alt_rm

別の SSH ファイル削除コマンドを設定します。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：なし

mid.ssh.initial_delay_ms

ターゲットへの接続後に SSH プローブ コマンドをサーバーに送信するのを指定された時間 (ミリ秒単位) 遅らせます。このパラメーターは、レガシー SSH クライアントにのみ適用されます。

- タイプ：整数 (ミリ秒)
- デフォルト値：0

mid.ssh.suppress_history

SSH 履歴ファイルの生成を抑制します。このパラメーターは、レガシー SSH クライアントにのみ適用されます。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

mid.ssh.socket_timeout

ソケット タイムアウトによって発生する問題を防ぐために、SSH ソケットのタイムアウト値を指定します。SSH が有効になっている UPS や PDU などの組み込みコントローラーを搭載したシステムなど一部のデバイスでは、認証要求に応答するためにより多くの時間が必要です。デフォルト値の 2 分は、そのような要求のタイムアウトが早すぎないようにします。

- タイプ：整数 (ミリ秒)
- デフォルト値：120000 (2 分)

mid.ssh.channel_timeout

接続を閉じる前に、MID サーバーが SSH ソケット上のアクティビティを待機する時間を指定します。指定されたタイムアウト値の間 SSH ソケットにアクティビティがない場合、MID サーバーは接続を閉じます。SSH が有効になっている UPS や PDU などの組み込みコントローラーを搭載したシステムなど一部のデバイスでは、認証要求に応答するためにより多くの時間が必要な場合があります。

- タイプ：整数 (ミリ秒)
- デフォルト値：120000 (2 分)

mid.ssh.session_timeout

前回の使用後にキャッシュされたセッションをメモリに残す時間を指定します。値が小さすぎるとパフォーマンスが低下しやすくなります。このパラメーターは、ServiceNow SSH クライアントにのみ適用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- タイプ：整数 (ミリ秒)
- デフォルト値：300000 (5 分)

mid.ssh.command_timeout_ms

SSH コマンドの実行のタイムアウト時間 (ミリ秒単位)。

- タイプ：整数 (ミリ秒)
- デフォルト値：300000 (5 分)

mid.ssh.use_keyboard_interactive

有効化された SSH デーモンでキーボード インタラクティブ認証モードを使用します。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

> ⚠ 警告:
> Mac OS X Sierra 以降では、[パスワード] の認証順および [キーボードインタラクティブ] モードによりディスカバリーが失敗する可能性があるという問題があります。この問題と適切な SSH 認証に必要な設定の詳細については、「KB0623600」を参照してください。

mid.ssh.dh_group_length_min

「共有秘密」鍵を生成するために使用される最小グループ長をビット単位で Diffie-Hillman 鍵交換に指定します。鍵が大きければ大きいほど、SSH 接続はより安全ですが、パフォーマンスのコストは低下します。

- タイプ：整数 (ビット)
- デフォルト値：1024

mid.ssh.dh_group_length_max

「共有秘密」鍵を生成するために使用される最大グループ長をビット単位で Diffie-Hillman 鍵交換に指定します。鍵が大きければ大きいほど、SSH 接続はより安全ですが、パフォーマンスのコストは低下します。

- タイプ：整数 (ビット)
- デフォルト値：8192

mid.ssh.shells_supported

MID サーバーでサポートされる bourne 互換シェルを定義します。この値は、サポートされるシェルのカンマ区切りのリストです。例：**[ksh]**、**[dsh]**、**[bash]**、**[sh]**。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：ksh、bash、sh

mid.ssh.discard_lrc_error

レガシー動作をエミュレートして、長時間実行されるコマンドのエラー出力を破棄します。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：j2ssh - true、sncssh - false

mid.ssh.pool_thread_ratio

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

設定されている MID サーバースレッド数 (threads.max) に対する SSH セッション プール キャパシティの比率をパーセンテージで示します。許可されるプール キャパシティ セッションの数はこのパラメーターで設定されます。このパラメーターに設定されている値に関係なく、システムはプール キャパシティが 25 セッション未満になることを許可しません。

- タイプ：整数
- デフォルト値：150

mid.ssh.disable_privilege_check

ターゲットが sudo 以外の特権コマンドを使用している場合、このパラメーターには効果がありません。詳細については、「MID サーバー特権コマンド」を参照してください。

このセクションの残りの部分は、sudo を実行するターゲットにのみ適用されます。このパラメーターを **true** に設定すると、MID サーバーは、認証情報で設定されているユーザーに、sudo を使用して、指定されたコマンドを実行する権限があるとみなします。MID サーバーは、ターゲットユーザーがターゲットで sudo に続くコマンド文字列を実行できるとみなします。このパラメーターを **false** に設定すると、MID サーバーは「sudo -l」をターゲットで実行し、sudo に続くコマンドにターゲットで動作する権限があることを確認します。このパラメーターの値にかかわらず、MID サーバーは、sudo 自体をターゲットで実行できることを常に確認します。

一部のリリースでは、MID 設定パラメータープルダウンリストにこのパラメーターが表示されません。この場合は、MID プロパティに、オプションでこのパラメーターを追加できます。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

アップグレード パラメーター

mid.pinned.version

この MID サーバーが固定されているバージョンの名前。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：MID buildstamp

> **注:**
> インスタンスの MID buildstamp を表示するには、ナビゲーション フィルターに **[stats.do]** と入力します。buildstamp 形式の例は、**london-06-27-2018__patch3-10-24-2018_11-11-2018_0542** です。

mid.upgrade.use_proxy

アップグレード URL にアクセスするために MID サーバーが Web プロキシを経由する必要がある場合は、このパラメーターを **true** に設定し、プロキシを使用するように MID サーバーに指示します。プロキシ サーバーのホストとポートも設定する必要があります。インスタンス プロキシのユーザー名とパスワードが設定されている場合は、アップグレード プロキシにも使用されます。

> **注:**
> このパラメーターは、 **glide.mid.autoupgrade.proxy*** パラメーターで構成されたプロキシの詳細を制御するためのものではありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：true

glide.mid.autoupgrade.proxy_host または glide.glidesoap.proxy_host

アップグレード URL にアクセスするために MID サーバーが Web プロキシを経由する必要がある場合は、ここでプロキシのホストを定義します。

- タイプ：文字列 (URL)
- デフォルト値：なし

glide.mid.autoupgrade.proxy_port または glide.glidesoap.proxy_port

アップグレード URL にアクセスするために MID サーバーが Web プロキシを経由する必要がある場合は、ここでプロキシのポートを定義します。

- タイプ：整数 (0 ～ 65535)
- デフォルト値：80

glide.mid.autoupgrade.proxy_user

アップグレード URL にアクセスするために MID サーバーが Web プロキシを経由する必要がある場合は、ここでプロキシのユーザー名を定義します。

- タイプ：文字列 (URL)
- デフォルト値：なし

glide.mid.autoupgrade.proxy_password

アップグレード URL にアクセスするために MID サーバーが Web プロキシを経由する必要がある場合は、ここでプロキシのパスワードを定義します。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：なし

Windows ディスカバリーパラメーター

mid.powershell_api.session_pool.max_size

セッションプールで許可されるセッションの最大数を指定します。

注:
このパラメーターを設定または変更するには、MID サーバーを再起動する必要があります。

- タイプ：整数
- デフォルト値：25

mid.powershell_api.session_pool.target.max_size

ターゲットホストごとにプールで許可されるセッションの最大数を指定します。

注:
このパラメーターを設定または変更するには、MID サーバーを再起動する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- タイプ：整数
- デフォルト値：2

mid sa. prefer_powershell

MID サーバーを有効にして PowerShell リモート機能を使用します。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

mid.powershell_api.winrm.use_ssl

WinRM を使用する HTTPS 接続には SSL 証明書の使用が必要です。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

mid.powershell_api.winrm.additional_pssesion_options

PSSession の詳細オプションを制御します。詳細な PSSession オプションの詳細については、「https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.core/new-pssessionoption?view=powershell-6」を参照してください。

mid.powershell_api.winrm.remote_https_port

HTTPS 上で PowerShell を使用する Windows サーバーに接続するためのポートを設定します。

- タイプ：整数
- デフォルト値：5986

mid.powershell_api.winrm.remote_port

HTTP 上で PowerShell を使用する Windows サーバーに接続するためのポートを設定します。

- タイプ：整数
- デフォルト値：5985

mid.powershell_api.winrm.skip_ssl_cert_check

HTTPS 接続に WinRM を使用するときは SSL 証明書の確認をスキップします。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

mid.powershell_api.winrm.skip_ssl_cert_check_options

HTTPS 接続に WinRM を使用するときは特定の SSL 証明書の確認をスキップします。認証局 (CA) からの証明書、証明書に関連付けられたホストを識別する共通名 (CN) からの証明書、および失効した証明書の確認をスキップするよう MID サーバーを設定します。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：-SkipCACheck -SkipCNCheck -SkipRevocationCheck

mid.powershell.use_credentials

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PowerShell で ディスカバリー を使用するための認証情報を判断します。**true** に設定すると、MID サーバーはプローブを実行するために認証情報テーブルから Windows 認証情報を使用します。MID サーバーサービスでユーザーの認証情報を使用してプローブを実行するには、このパラメーターを **false** に設定します。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：true

mid.powershell.path

複数の PowerShell がインストールされている場合、アドミニストレーターは MID サーバー 上の特定の PowerShell をポイントできます。PowerShell 実行可能ファイルを含むフォルダー (たとえば、C:\mypowershell または C:\mypowershell\) へのパスを指定します。ServiceNow は文字列 powershell.exe をパスに自動的に追加します。32 ビットおよび 64 ビット PowerShell の両方が同じ MID サーバーでアクティブなときにこのパラメーターを設定します。そのコンテキストでは正しい PowerShell を起動することが必要になります。64 ビット Windows はファイルシステムリダイレクトを採用し、MID サーバーは 32 ビットアプリケーションとして動作します。%WinDir%\System32 にパスを指定すると、Windows は自動的に %WinDir%\SysWOW64 にリダイレクトします。リダイレクトを回避するには、パスを %WinDir%\Sysnative として指定します。たとえば、C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\ の代わりに、C:\WINDOWS\sysnative\WindowsPowerShell\v1.0\ を指定します。

> **注:**
> Windows XP の 64 ビットバージョンでは、この機能を有効にするために Microsoft ホットフィックスが必要な場合があります。

64 ビット Windows マシン上で実行するアプリケーションを検出するため、MID サーバー は 64 ビット Windows ホストマシン上で実行する必要があります。

- タイプ：文字列 (パス)
- デフォルト値：なし

mid.powershell.enforce_utf8

このパラメーターを有効にすると、ターゲットの Windows システム上のコマンドは UTF-8 エンコードされた出力を返します。無効にすると、ターゲット システムはデフォルトのエンコーディングを使用できます。このパラメーターは、PowerShell が有効な場合にのみ有効です。

この値を **false** に設定すると、プローブによって非 ASCII 文字が返された場合に CMDB の値が不正になる可能性があります。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：true

mid.powershell.local_mid_service_credential_fallback

他の認証情報がすべて失敗した場合、自動的に MID サーバー サービスの認証情報にフォール バックすることを有効にします。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：true

mid.powershell_api.idle_session_timeout

アイドル状態の PowerShell セッションのタイムアウト値を秒単位で指定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注:
このパラメーターを設定または変更するには、MID サーバー を再起動する必要があります。

- タイプ：整数
- デフォルト値： 60

mid.powershell.command.parameter_passing

このパラメーターを有効にすると、コマンドラインから PowerShell パラメーターを渡すことができます。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：false

mid.powershell.command.script.parameter_passing

このパラメーターを有効にすると、コマンドラインから PowerShell スクリプトを渡すことができます。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：true

mid.windows.management_protocol

デバイスおよびプロセスの分類に使用される Windows 管理プロトコルをアドミニストレーターが選択できるようにします。オプションには、WMI と WinRM があります。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：WMI

mid.windows.probe_timeout

特定の MID サーバー上のすべての Windows プローブのタイムアウト間隔を設定します。この値は、wmi_timeout プローブ パラメーターを使用して個々のプローブに対して設定された値によって上書きされます。

- タイプ：整数
- デフォルト値：300

mid.powershell.jea.append_username

現在のユーザーのユーザー名を JEA エンドポイントに追加するかどうかを指定します。

- タイプ：true | false
- デフォルト値：False

mid.powershell.jea.endpoint

MID サーバーのコネクト先のリモートサーバー上の JEA 構成名 (エンドポイント)。JEA_DISCO_BASIC に設定します。

- タイプ：文字列
- デフォルト値：""

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

MID サーバーのパラメーターを追加する

特定の MID サーバーの動作をコントロールするには、MID サーバーパラメーターを使用します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > **MID** サーバー > サーバー.
2. MID サーバーのリストから、設定する MID サーバーを選択します。
3. [設定パラメーター] 関連リストを選択します。

   現在 MID サーバーの構成ファイルにあるすべてのパラメーターを表示します。パスワードがある場合は、セキュリティ上の理由からアスタリスクで表示されます。利用可能な入力パラメーターのリストについては、「MID サーバーパラメーター」を参照してください。

MID サーバー設定パラメーターの定義



4. パラメーターを追加するには、[新規] をクリックし、フォームに記入します。
   フォームが送信されると、その MID サーバーの構成ファイルが新しいパラメーターを含むように変更されます。既存のパラメーターへの変更は、MID サーバー構成ファイルにも反映されます。MID サーバー構成ファイルへの変更は、直ちに行われるのではなく、次回の MID サーバーの再起動時に行われます。MID サーバーフォームには、MID サーバーを再起動するための関連リンクがあります。

   注:
   ServiceNow パラメーターの変更や削除など、MID サーバーがインスタンスとの通信を失う原因となる変更を保存できないようにします。たとえば、url パラメーターは変更できません。これらの保護されたパラメーターに対する変更は、その MID サーバーの config.xml ファイルに直接行われます。

5. オプション: config.xml ファイルにパラメーターを設定します。
   MID サーバーの構成は、config.xml と呼ばれる XML ファイルによってコントロールされます。このファイルは、MID サーバーのインストールディレクトリの /agent ディレクトリにあります。このファイルを直接編集して、保護されたパラメーターの構成を変更できます。MID サーバーとServiceNowインスタンス間の通信を中断しないような多くの構成変更は、インスタンスから行うこともできます。

   config.xml ファイルの構造は単純に、外部パラメーター タグと一連の内部パラメーター タグです。各パラメーター タグには name と value 属性があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- パラメーターの値を変更するには、value 属性を編集します。
- パラメーターを追加するには、その名前と値を持つ別のパラメーター タグを追加します。
- パラメーターを削除するには、パラメーター タグ全体を削除します。

ファイル内のパラメーターの順序は重要ではありません。サンプルの緑のコメント セクションに注目してください。これらの要素を使用して、構成ファイルに有用なコメントを追加します。

注:
プロキシ サーバーで使用するように MID サーバーを構成する場合は、構成したプロキシ セクションの周辺のコメント タグを削除してください。

MID サーバーの config.xml ファイル

```
<parameters>
  <!-- MID Server Configuration -->
  <parameter name="url" value="https://example.service-now.com"/>
  <parameter name="refresh_rate" value="65"/>
  <parameter name="name" value="Super Duper MID Server #1"/>
  <parameter name="mid_sys_id" value=""/>
  <!-- MID Server Threads -->
  <parameter name="threads.max" value="25"/>
  <!-- MID Server proxy configuration -->
  <parameter name="mid.proxy.host" value=""/>
  <parameter name="mid.proxy.port" value=""/>
  <parameter name="mid.proxy.username" value=""/>
  <parameter name="mid.proxy.password" value=""/>
  <!--

          MID Server to instance configuration options

            mid.instance.use_proxy
                - when talking to instance, should we use the proxy config?

            mid.instance.username
            mid.instance.password
                - supply username and password if instance has basic authentication enabled

  -->
  <parameter name="mid.instance.use_proxy" value="true"/>
  <parameter name="mid.instance.username" value=""/>
  <parameter name="mid.instance.password" value=""/>
  <!--

          MID Server upgrade options

            mid.upgrade.use_proxy
               - when talking to upgrade server, should we use the proxy config?

            mid.upgrade.branch
               - define a branch our MID Server is pinned to

  -->
  <parameter name="mid.upgrade.use_proxy" value="true"/>
  <parameter name="mid.upgrade.branch" value=""/>
</parameters>
```

注:
ここにあるサンプル ファイルは、Firefox ブラウザからのものです。メモ帳、ワードパッド、テキストエディットなどの従来のテキスト エディターでは、色や可変フォントは表示されません。

MID サーバー設定パラメーターの設定と優先度

MID サーバーの設定は複数のテーブルに存在し、MID サーバーは設定された順序でそれらの設定に優先順位を付けます。MIDConfigParameter は、正しい型スタイルビルダーで定義する必要があります。

MID サーバー設定の優先順位

MID サーバーの設定は、設定パラメーターテーブルとプロパティテーブルの両方にある場合があります。MID サーバーは、次の順序で設定に優先順位を付けます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

1. MID 設定パラメーター
2. MID プロパティ (特定の MID)
3. MID プロパティ (グローバル)

無効なレコードの防止

レコードが無効になる可能性があるため、MID プロパティテーブルに重複レコードを作成しないようにしてください。重複するプロパティは同じ名前を持ち、同じ MID サーバーに割り当てられます。

同様に、グローバル設定パラメーターはサポートされていないため、作成しないようにしてください。グローバル設定パラメーターは、MID サーバーが割り当てられていない設定パラメーターです。設定をすべての MID サーバーに適用する必要がある場合は、グローバル MID プロパティを使用します。

MID サーバーファイルクリーナー

MID サーバーでは 1 つのモニタースレッドが実行されます。これは、古いファイルをクリーンアップし、インストールフォルダー内のファイルのサイズと量を管理しやすい状態に保ち、MID サーバーのパフォーマンスの問題を防止します。

次のフォルダー内のファイルや空のフォルダーは、この MID ファイルクリーナーによって削除される場合があります。最後のアクセスから 30 日以上経過しているファイルは削除されます。

起動時に実行され、その後は 24 時間ごとに実行されます。MID サーバーサービスを再起動することで、ファイルクリーナーを強制的に実行できます。

クリーニングされるフォルダー/ファイル：

- \agent\import
- \agent\export：エクスポートセット機能で使用されます。
- \agent\work\monitors\ECCSender\output_error：San Diego 以降で、何らかの理由で挿入できない ECC 入力ペイロードに使用されます (PRB1521761/KB0995569 を参照)。。
- \agent\work\monitors\ECCSender\output_oversize： Eureka/Fuji 以降で、mid.eccq.max_payload_size で設定された制限 (デフォルトは 20,000,000 バイト) よりも大きいためにインスタンスに送信されないペイロードのコピーを保存するために使用されます (PRB598334 を参照)。
- \agent\logs：具体的には JFR ダンプ (Utah リリース)

ログ記録

MID サーバーエージェントログには、このモニターが MID サーバーで起動およびシャットダウンしていることが示されます。

```
2022-10-21T13:08:58.330+0200 INFO (MIDServer) [Main:265] Initializing MID Server
2022-10-21T13:10:36.527+0200 INFO (StartupSequencer) [Monitors:307] Enabling monitor:
 FileCleanerMonitor
...
2022-10-24T09:29:35.193+0200 INFO (MIDServer) [MIDServerState:160] MID Server stopping
2022-10-24T09:29:38.591+0200 INFO (MIDServer) [Instance:928] interrupting thread
 FileCleanerMonitor.21600
```

実行されるタイミングを正確に確認するには、パラメーター `mid.log.level=debug` を指定してデバッグを有効にします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
2022-11-17T02:49:13.201-0800 DEBUG (FileCleanerMonitor.21600) [AFileCleaner:103]
 Scanning directory to delete files: C:\...\agent\import
2022-11-17T02:49:13.201-0800 DEBUG (FileCleanerMonitor.21600) [AFileCleaner:103]
 Scanning directory to delete files: C:\...\agent\export
2022-11-17T02:49:13.201-0800 DEBUG (FileCleanerMonitor.21600) [AFileCleaner:103]
 Scanning directory to delete files: C:\...\agent\work\monitors\ECCSender\output_error
2022-11-17T02:49:13.201-0800 DEBUG (FileCleanerMonitor.21600) [AFileCleaner:103]
 Scanning directory to delete files: C:\...\agent\work\monitors\ECCSender\output_oversize
2022-11-17T02:49:13.201-0800 DEBUG (FileCleanerMonitor.21600) [AFileCleaner:103]
 Scanning directory to delete files: C:\...\agent\logs
```

個々のファイル/フォルダーの削除はログに記録されません。

MID ファイルクリーナーの無効化

エクスポートセットは、MID サーバーの agent\export フォルダーにファイルを書き込みます。この場合、お客様側でのカスタム実装でこれらのファイルが取得され別の場所へと移動されるため、これらのファイルは MID サーバーアプリケーションのインストールディレクトリに短期間残すだけで済みます。

MID サーバーの設定パラメーター mid.file_cleaner.disabled=true を追加することで、すべてのフォルダーに対して MID ファイルクリーナーを完全に無効にすることができます。初期状態のデフォルトが false であるパラメーターが存在しない場合は、ファイルクリーナーが実行されます。

[MID サーバー] フォームで、[設定パラメーター] 関連リストの [新規] をクリックし、mid.file_cleaner.disabled を選択して、値「true」を入力します。

この値は、config.xml ファイルに `<parameter name="mid.file_cleaner.disabled" value="true"/>` のように追加することもできます。詳細については、「MID サーバーパラメーター」を参照してください。

MID サーバーで保護されているレコードと予約文字

変更できない MID サーバーレコード一部の特殊文字は XML で事前定義されており、パスワードには使用できません。

1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

変更できない MID サーバーレコード

これらのレコードは変更または削除できません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

テーブル	レコード
公開ページ [sys_public]	InstanceInfo
スクリプト利用 Web サービス [sys_web_service]	• InstanceInfo • GetMIDInfo • MIDAssignedPackages • MIDFieldForFileProvider • MIDFileSyncSnapshot • MIDServerCheck • MIDServerFileProvider

XML ファイルでの特殊文字の使用

XML の仕様では、特殊文字を表す 5 つの事前定義されたエンティティが定義されており、すべての XML プロセッサーがこのエンティティを順守する必要があります。これらの文字がパスワードで使用されていると、予期しない結果となります。

次の文字が、5 つの事前定義されたエンティティを表します。

- "
- &
- '
- <
- >

MID サーバー構成ファイルなどの XML ファイル内で事前定義されたエンティティ文字を使用する場合は、エンコードする必要があります。事前定義されたエンティティを XML ドキュメントにエンコードするには、次の操作を行います。

- **"** を **"** に置き換える
- **&** を **&** に置き換える
- **'** を **'** に置き換える
- **<** を **<** に置き換える
- **>** を **>** に置き換える

たとえば、MID サーバーの config.xml ファイルでパスワードを `test&` に指定するには、次のようにします。

```
<parameter encrypt="true" name="mid.instance.password" value="test&amp;"/>
```

MID サーバー特権コマンド

ホスト サーバー上の特定の情報を検出するには、MID サーバーでより高い権限で SSH コマンドを実行する必要があります。プラットフォームでは、MID サーバーで使用されるデフォルトの特権コマンドと、システムに他のコマンドを追加する機能が用意されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

高い権限を必要とする情報の例として、`fdisk -l` コマンドで取得される、ホスト サーバー上のストレージ ディスクに関する情報があります。システムが sudo コマンドを使用できない場合は、ネットワーク内のホストを設定して、他の特権コマンドの 1 つを使用する必要があります。異なるホストに対して異なる特権コマンドを設定することができます。ただし ディスカバリー ではホストごとに特権コマンドを 1 つだけサポートします。

重要:
サポートされている特権コマンドは編集できますが、削除することはできません。

root 権限を必要とする可能な SSH コマンドのリストについては、「SSH 認証情報」を参照してください。

SSH 特権エスカレーション コマンドの要件

コマンド	説明
sudo	• ホストは `sudo -S -p <password>` コマンドをサポートし、許可された SSH コマンドの正しいリストを返す必要があります。 • ディスカバリーに提供された認証情報は、`sudo -S -p <password> <commands>` コマンドを実行できる必要があります。
pbrun	• ホストは `pbrun -v` コマンドをサポートし、PowerBroker の正しいバージョンを返す必要があります。 • ディスカバリーに提供された認証情報は、`pbrun <commands>` を実行できる必要があります。 • ディスカバリーはパスワード プロンプトなどの他の **pbrun -** オプションはサポートしていません。 • インスタンスは、SSH 経由でターゲット ホストに到達できる必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SSH 特権エスカレーション コマンドの要件 (続く)

コマンド	説明
pfexec	• ホストは *pfexec id -a* コマンドをサポートし、正しい ID を返す必要があります。 • ディスカバリーに提供された認証情報は、*pfexec <commands>* を実行できる必要があります。 • ディスカバリーはパスワード プロンプトなどの他の **pfexec -** オプションはサポートしていません。
dzdo	• ホストは *command -v dzdo* コマンドをサポートし、dzdo へのパスを標準出力で返す必要があります。 • ディスカバリー に提供された認証情報は、dzdo <commands> を実行できる必要があります。 • ディスカバリーは他の *dzdo –* オプションをサポートしていませんが、ディスカバリーは dzdo のパスワード認証をサポートしています。

sudo で長時間実行するコマンド

J2SSH と ServiceNow SSH を設定して、MID サーバーが切断されたときに sudo を使用して長時間実行されるコマンドが失敗するのを防ぎます。

ServiceNow SSH では、プローブが個々のコマンドや長時間実行されているスクリプト全体に対して sudo を実行することができます。これは *pbrun* および *pfexec* 特権コマンドに対してもサポートされています。

個々のコマンドに対する **sudo**

プローブ内の個々のコマンドに対して sudo を実行することはできますが、次のすべての sudoer 設定がターゲット上で実行されている場合のみです。

- `!requiretty` オプションが必須です。
- `NOPASSWD` が設定されている提供された資格証明のユーザーが個々のコマンドを実行可能にします。
- ターゲットが、コマンドまたは参照されるスクリプトで個々の sudo 呼び出しを指定します。たとえば、スクリプト全体で `"must_sudo"` とするのではなく、`"sudo fdisk -l"` または `"${sudo:fdisk -l}"` のように sudo を設定します。

注:
ServiceNow SSH で個々のコマンドに対して sudo を実行すると、ターゲット コンピューター上の sudo ログに詳細で有用なエントリーが生成されます。

スクリプト全体で **sudo** を実行する

個々のコマンドに必要な sudoer の設定要件のいずれかが満たされていない場合、ディスカバリーは最初のプローブと完了プローブに sudo を適用し、コマンド内で sudo をリモートで実行しません。この条件は、プローブで **must_sudo** を設定し、プローブ内の sudo コマンドを削除することで強制できます。

この方法では、プローブが切断されたときに長時間実行されるコマンドが失敗するのを防ぎますが、sudoers 構成で個々のコマンドを指定することはできません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ログ記録

ServiceNow SSH sudo のアクティビティからのログは、/tmp/.run.aef13123fe124123 などの暗号を用いたエントリーを表示するスクリプト全体に対して実行され、これによりアドミニストレーターは許可可能なコマンドをコントロールしたり、実行されたコマンドを正確に知ることができなくなったりします。/sbin/fdisk -l など、個々のコマンドに対して Sudo を実行するとより詳細なログ エントリーが生成されます。

MID サーバーで使用するための新しい特権コマンドを追加する

Privileged Command [privileged_command] テーブルに新しい特権コマンドを追加します。このコマンドは MID サーバーで使用できます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

重要:
サポートされているコマンドは削除しないでください。

手順

1. 移動先 すべて > **MID** サーバー > 特権コマンド をクリックし、[新規] をクリックします。
2. 次のフィールドに入力します。
   - [コマンド]：特権コマンドの名前。
   - [パスワード プロンプト]：この特権コマンドに対してユーザーに表示されるパスワード プロンプト、またはこのパスワード プロンプトに一致する正規表現。このフィールドが空の場合、この特権コマンドにはパスワードは不要で、プロンプトは表示されません。SUDO コマンドはパスワード プロンプトを必要としません。
3. [送信] をクリックします。

特定の特権コマンドを使用するように **MID** サーバーを設定する

定義された順序で特定のコマンドを使用するように MID サーバーを設定できます。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 次のいずれかのパスを使用して、MID サーバーのリストに移動します。
   - **MID** サーバー > サーバー
   - ディスカバリー > **MID** サーバー
   - オーケストレーション > **MID** サーバー
2. 設定する MID サーバーを選択します。
3. ヘッダーバーのメニューアイコンをクリックして、 表示 > 詳細] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細表示の選択



4. [特権コマンド] 関連リストで、[編集] をクリックします。
5. この MID サーバーで使用するコマンドを選択し、[保存] をクリックします。
   特権コマンドのデフォルトの順序は 100 ですが、必要に応じて順序を変更できます。最も小さい順序番号の特権コマンドが最初に試されます。

MID サーバーに使用する特権コマンドのリスト



pbrun プロファイル特権コマンドを作成する

プロファイルとして実行できる *pbrun* 特権コマンドの特別な構成を作成することができます。

始める前に

必要なロール：discovery_admin、admin

このタスクについて

すべての特権コマンドのうち、*pbrun* コマンドだけがプロファイルとして実行するように設定することができます。これらの特別な *pbrun* 構成のうち 1 つのみを MID サーバー上で機能させることができます。

重要:
既存の *pbrun* レコードをこの目的のために編集します。*pbrun* に対して作成した追加のコマンドはすべてシステムに無視されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > **MID** サーバー > 特権コマンド.
2. リストから **[pbrun]** を選択します。
3. 特権コマンドレコードで、*pbrun -u <profile>* 形式を使用するために [コマンド] フィールドの値を編集します。
   たとえば、アドミンプロファイルで実行するにはコマンドとして *pbrun -u admin* を設定できます。
4. [更新] をクリックします。

次のタスク
MID サーバーの構成 に戻ります。

MIDSystem メソッド

MIDSystem 変数 (変数名 ms で参照される) は、MID サーバーに関する情報を取得するためのさまざまなメソッドを提供します。

1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

メソッドの概要	説明
ログ (文字列のメッセージ)	メッセージが JavaScript によって生成されたことを示すために、指定されたメッセージを標準プリフィックスでログに記録します。
getConfigParameter (文字列のパラメーター名)	名前付き設定パラメーターの値を戻します。
include (文字列のスクリプトインクルード)	指定された名前を持つ MID サーバースクリプトインクルードを現在のコンテキストに含めます。
getName()	MID サーバーの名前を返します。
getSysID()	MID サーバーの sys_id を返します。
toJavaScript(Object)	指定された Java オブジェクトを同等の JavaScript オブジェクトに変換します。

この例では、メッセージをログに書き込みます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
ms.log('次のユーザーでログインしようとしています：' + this.getParameter('user'));
```

MID サーバーを手動で起動、停止、再起動する

インストール手順の最後で MID サーバー を起動しなかった場合は、MID サーバーを手動で起動することができます。

始める前に
必要なロール：MID サーバーサービスアカウントユーザーまたは Windows アドミンアカウント

この手順は、ZIP ファイルを使用して MID サーバーをインストールするユーザーのみを対象としています。Windows MID サーバーのインストーラーは、インストールを自動的に完了します。

手順

1. MID サーバー のインストールファイル用に作成したディレクトリにある、agent ディレクトリを開きます。
   たとえば、C:\ServiceNow\MID Server1\agent のようなパスになります。
2. start.bat ファイルを実行して MID サーバーを起動します。
3. MID サーバーを停止するには、stop.bat ファイルを実行します。
4. 停止した MID サーバーを再起動するには、次のいずれかを実行します。
   - MID サーバーが停止している場合は、start.bat ファイルを実行します。
   - MID サーバーが実行中の場合は、restart.bat ファイルを実行します。

MID サーバーのハートビート

インスタンスは、代理トランザクションモニタリングシステムを使用して、5 分ごとに MID サーバーの応答を確認します。

自動翻訳

1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

ハートビートの確認

ServiceNow インスタンスは、5 分ごとにすべての MID サーバーに、ハートビート プローブを介して代理トランザクションを送信します。ハートビート プローブは通常のプローブと同様に機能し、ECC キューに出力レコードを書き込むことによって送信されます。MID サーバーは、作業用に ECC キューをクエリーするときにレコードを取得します。MID サーバーは、他のプローブと同様にプローブを処理し、インスタンスに応答します。インスタンスが MID サーバーからの応答を検出しない場合、インスタンスはその MID サーバーを [停止 **(Down)**] としてマークします。MID サーバー

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

が応答すると、インスタンスは MID サーバーが機能していて、インスタンスと適切に通信しているとみなします。

> **注:**
> MID サーバーがポート **443** で通信できることを確認してください。詳細については、「MID サーバーのネットワーク接続の設定」と「MID サーバーのシステム要件」を参照してください。

システム イベント

MID サーバーがある状態から別の状態に移行すると、次のいずれかのイベントがトリガーされます。

- *mid_server.up*：MID サーバーが、[停止]、[一時停止]、または [アップグレード中] のステータスから [稼働] のステータスに移行した場合
- *mid_server.down*：MID サーバーが、[稼働] のステータスから [停止] のステータスに移行した場合
- *mid_server.paused*：MID サーバーが一時停止された場合
- *mid_server.upgrading*：インスタンスがアップグレードされているため、MID サーバーが自動的にアップグレードされている場合

これらのイベントを使用して、スクリプトで指定した通知またはトリガー アクションを送信できます。

スケジュール済みジョブ

ハートビートプローブのトリガー間隔を変更するには、次に移動します システムスケジューラ > スケジュール済みジョブ > スケジュール済みジョブ.**[MID** サーバー監視] レコードを開いて間隔を編集します。

MID サーバーのハートビートのトリガー間隔



MID サーバーの **JVM** メモリサイズを設定する

MID サーバーはデフォルトの JVM メモリ割り当てで開始しますが、この設定は構成ファイルで変更できます。

始める前に

必要なロール：admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

このタスクについて
ベースの ServiceNow システムでは、MID サーバー JVM メモリは 1024 MB に設定されています。これは MID サーバーのインストールディレクトリにある \agent\conf\wrapper-override.conf ファイルで設定されています。この設定は、組織での MID サーバーの使用方法には適さない可能性があります。MID サーバーをさらに稼働させたい場合は、より多くのリソースを割り当てます。MID サーバーが小規模の支部にあり、プリント サーバー、メール サーバー、または Web プロキシ サーバー間でメモリ割り当てが共有される環境で実行される場合は、割り当てを減らす必要があります。

注:
最小限の MID サーバー要件の完全なリストについては、「MID サーバーのシステム要件」を参照してください。

手順

1. \ServiceNow\<MID サーバー名>\agent\conf\wrapper-override.conf ファイルをテキスト エディターで開きます。
   このファイルの詳細については、「単一のシステムに複数の MID サーバーをインストールする」を参照してください。
2. ファイル内で次の行を探します。

```
# OPTIONAL: Maximum Java Heap Size (in MB)
#wrapper.java.maxmemory=1024
```

3. メモリ割り当てを編集します。
4. メモリ割り当てパラメーター (`#wrapper.java.maxmemory=1024`) からコメント タグ (#) を削除します。
   結果のコードは次のとおりです。

```
# OPTIONAL: Maximum Java Heap Size (in MB)
wrapper.java.maxmemory=1024
```

5. ファイルを保存します。
6. MID サーバーサービスを再起動します。

MID サーバーを一時停止

MID サーバーを一時停止して、作業用の ECC キューをポーリングしたり、検出結果をインスタンスに送り返したりすることを一時的に防止します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：agent_admin

1. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
2. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
3. MID サーバーを構成
4. MID サーバーセキュリティを設定
5. MID サーバーがネットワークの内部と外部の要素に接続できることを確認する
6. MID サーバーを Linux または Windows ホストにダウンロードしてインストールする
7. MID サーバーを構成
8. MID サーバーセキュリティを設定

このタスクについて
検証済み MID サーバーのみ一時停止できます。ネットワーク インフラストラクチャの変更中に MID サーバーを一時停止したい場合があります。これにより、ディスカバリーなどのアプリケーションで特定のメンテナンス期間中のエラー発生を防止します。

一時停止した MID サーバーは、一時停止する前にすでに取得済みのコマンドの処理を続行します。MID サーバーを再開すると、MID サーバーは処理する新しいコマンドの取得を開始します。

注:
ディスカバリーは、[一時停止] 中の MID サーバーへのジョブの割り当てを続行します。停止中の MID サーバーにはジョブが割り当てられません。

手順

1. MID サーバーレコードを開きます。
2. 検証済みの実行中の MID サーバーを選択します。
3. MID サーバーのフォームで、[関連リンク] の下の **[MID** を一時停止] を選択します。
   MID サーバーの状態が [一時停止] に変更されます。

一時停止した **MID** サーバー



4. MID サーバーの処理を再開するには、[関連リンク] の下の **[MID** を再開] を選択します。

MID サーバーの一時停止

MID サーバーは、作業用の ECC キューをポーリングしたり、検出結果をインスタンスに送り返したりすることを一時的に防止するために [一時停止] 状態にすることができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

MID サーバーマシン上で Windows または Linux サーバーのコマンド ラインから MID サーバーを停止するのとは異なり、MID サーバーの一時停止はインスタンスから行うことができます。MID サーバーの一時停止機能は、イスタンブール リリースから利用可能です。

> **注:**
> 検証済み MID サーバーのみ一時停止できます。

MID サーバーが一時停止されている場合でも、次の操作を実行できます。

- MID サーバーのログにアクセスしログ エントリを削除する。
- MID サーバー統計情報を表示する。MID サーバーが [一時停止] 状態の間は統計情報の生成を停止します。ただし MID サーバーを一時停止する前に生成された統計情報を表示することはできます。
- MID サーバースレッド ダンプを取得する。
- サーバーへの構成の変更およびプロパティの変更を作成および保存する。この変更は、MID サーバーの再開後に有効になります。
- ECC キューをクリアする。

MID サーバーのハートビートは、MID サーバーが一時停止状態の間は引き続き機能します。MID サーバーが [一時停止] 状態の間にアップグレードされた場合、アップグレードが成功した後 MID サーバーの状態は自動的に [稼働] に変わります。[一時停止] 状態には戻りません。

MID サーバーの選択中、一時停止した MID サーバーは選択できますが、一時停止していない MID サーバーの下位に優先順位が設定されます。

MID サーバーの一時停止中に発生するイベント

vCenter および **SNMP** イベント コレクターは、MID サーバーを一時停止するとイベントの実行と処理を継続します。これらのイベントは、MID サーバーと ECC キューに表示されるインスタンスとの通常の同期通信の一部ではありません。イベントは引き続きインスタンスに中継され、CI アップデートなど、インスタンス内のレコードに対するアクションをトリガーすることもできます。たとえば、仮想マシンが停止または削除されたことを vCenter が検出すると、vCenter イベントはその仮想マシンの対応する CI レコードのステータスを変更します。

これらのイベントが処理されないようにするには、拡張の実行を停止します。詳細については、以下を参照してください。

- vCenter イベントコレクター拡張を設定して実行する
- SNMP トラップコレクター拡張の構成

リモートテーブル

ServiceNow AI Platformをサードパーティソースまたは別のインスタンスに接続して、外部データを取得して必要に応じてメモリにキャッシュできるようにします。

リストまたはフォームで外部データを表示して、標準の Glide スクリプトで処理することができます。また、標準の内部テーブルの場合と同様に、データをグループ化、ソート、集計、フィルタリングできます。リモートテーブルの編集が有効になっている場合は、インスタンス上のリモートテーブルから外部ソースにデータを挿入、更新、削除できます。

リモートテーブルコンポーネント

外部データフレームワークを構築するには、次のコンポーネントを使用します。

リモートテーブル

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

リモートテーブルを作成して、外部ソースから取得するデータのスキーマを記述します。

テーブル定義は ServiceNow AI Platformにありますが、その行または外部レコードはメモリ内にあります。リモートテーブルは、標準の内部テーブルを作成する方法と同じ方法で作成します。内部テーブルの場合と同じように、列とコントロールを定義してアプリケーションアクセスを指定します。 内部テーブルとは異なり、リモートテーブルは ServiceNow AI Platform データベースからレコードを取得しません。外部データソースに対して関連するクエリスクリプトを実行することでレコードを取得します。

リモートテーブル作成の詳細については、「リモートテーブルの作成」を参照してください。

スクリプト定義

スクリプト定義を作成し、リモートテーブルに関連付けます。クエリスクリプトを使用して取得した外部データは、メモリにキャッシュできます。また、このデータのキャッシュ方法と、メモリにデータをキャッシュする期間を指定することもできます。リモートテーブルの外部データを含むリストを更新するたびに、関連するクエリスクリプトが再度実行されます。編集可能なリモートテーブルでは、クエリスクリプト定義に加えて、挿入、更新、および削除スクリプト定義を作成できます。

スクリプト定義についてとスクリプト定義をリモートテーブルに関連付ける方法の詳細については、「リモートテーブルのスクリプト定義の作成」を参照してください。

リモートテーブルの仕組み

リモートテーブルを使用すると、外部ソースから、または REST サービスあるいは SOAP サービスを使用して別のインスタンスからデータを取得できます。外部データは読み取り専用モードでメモリ内に存在するため、データは ServiceNow AI Platform内で一時的なものになります。外部データをインポートしたり保存したりすることなく、外部データを表示および更新できます。

内部に保存されたデータを表示する場合と同じ方法で、リストまたはフォームに外部データを表示します。このデータを操作するには、ServiceNow AI Platform で標準の Glide レコード、ビジネスルール、リモート API、スクリプト、テーブル参照フィールド、サービス、開発ツールを使用します。リモートテーブルの編集が有効になっている場合は、インスタンス上のリモートテーブルから外部ソースにデータを挿入、更新、削除できます。

重要:
外部ソースから取得されるデータのサイズが小さい場合は、リモートテーブルで 1000 行のデフォルト制限を使用して、クエリ時間を最短にします。取得されたデータのサイズが大きく、パフォーマンスが低下する可能性がある場合は、スクリプト定義で詳細な [拡張されたキャパシティ] フィールドを選択して多数の行をサポートできます。

ServiceNow AI Platform 内の外部データライフサイクル

外部ソースから取得するデータは、ServiceNow AI Platform 内で期間またはライフサイクルが制限されます。

- リモートテーブルに関連付けられているスクリプトを実行すると、リストまたはフォームが表示される限り、取得されたデータはメモリ内に保持されます。リストまたはフォームを閉じると、その外部データはメモリから消去されます。次回このリモートテーブルで外部データを使用または表示するときに、外部システムからメモリが再設定されます。
- ただし、スクリプトのキャッシュパラメーターを定義している場合、外部データは指定されたキャッシュ期間の間、メモリにキャッシュされたままになります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

たとえば、外部データを 300 秒間キャッシュするように指定した場合、外部データは 5 分間メモリにキャッシュされたままになります。その時間が経過すると、キャッシュされたデータはメモリから消去されます。次回このリモートテーブルで外部データを使用または表示するときに、外部システムからキャッシュがリフレッシュされます。

リモートテーブルの実用的なアプリケーション

次の場合に、エンタープライズでリモートテーブルを設定して使用します。

- 外部データを ServiceNow AI Platformに保存せずに一時的に使用するためにフェッチする必要がある。たとえば、ユーザーがログインしたときにホームページに表示される天気関連のデータをフェッチするリモートテーブルを作成できます。次に、ユーザーの場所に基づいてサードパーティの天気ソースからこのデータを取得する、関連するクエリスクリプト定義を作成します。
- 外部のカスタマーリレーションシップマネジメント (CRM) アプリケーションに保存されている顧客の詳細を取得して、エージェントワークスペース などの カスタマーサービス管理 (CSM) 機能で表示する必要がある。

  注:
  カスタマーサービス管理 (CSM) のデータ検索の詳細については、「CSM のサードパーティ統合」を参照してください。

- HR サービスデリバリ (HRSD) 機能で使用するために、Workday や SAP SuccessFactors などの人材管理 (HCM) アプリケーションから人事データを取得して表示する必要がある。

事後フィルタリングとソート

リモートテーブルスクリプトを実行すると、テーブルに行が追加された後、クエリ条件の事後フィルタリングとソートが適用されます。これらの適用条件は、スクリプトが処理しないその他の必要なクエリをサポートします。事後フィルタリングとソートを適用すると、リモートテーブルクエリは標準の内部テーブルクエリと同様に機能します。

リモートテーブルスクリプトを作成するときは、通常、スクリプト内で最も頻度が高く拡張性の高いクエリを処理します。クエリの事後フィルタリングとソートには時間がかかり、インスタンスのパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。事後フィルタリングやソートに時間がかからないように、小さなデータセットを使用してください。

ユースケースに基づいて、外部呼び出しでより絞り込んだクエリを試行するか、より広範なクエリを試行するかを決定します。内部フィルタリングとソートは大きな結果セットで実行するとコストがかかるため、データに追加のフィルタリングが必要ない場合は、より絞り込んだクエリを使用します。より一般的なクエリが小さな結果セットを返し、追加のフィルタリングとソートが必要になる場合は、より拡張的なクエリを使用します。

リモートテーブルと 統合ハブ との違い

リモートテーブルと 統合ハブ のどちらを使用して外部データを処理するかを選択します。

- 外部データを一時的にキャッシュする場合は、リモートテーブルを使用します。
- ワークフロースタジオ を含むより高度なインポートおよび変換オプションが必要な場合、またはカスタムの統合を開発する場合は、統合ハブ を使用します。

注:
ServiceNow AI Platform の外部にある外部ソースのデータを使用するリモートテーブルを作成する場合は、統合ハブ サブスクリプションエンタイトルメントが必要です。統合ハブ の詳細については、「IntegrationHub」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リモートテーブルプラグインを有効にする

アドミンロールを持っている場合は、リモートテーブルプラグイン (com.glide.script.vtable) をアクティブ化できます。このプラグインにはデモデータが含まれ、関連プラグインがまだアクティブ化されていない場合はアクティブ化します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
リモートテーブルは、以下の関連するプラグインがまだ有効でない場合は、それらを有効にします。

リモートテーブルのプラグイン

プラグイン	説明
リモートテーブル [com.glide.script.vtable]	外部ソースからデータを取得し、オプションでキャッシュするために使用できる、リモートテーブルと関連するスクリプト定義をサポートします。
変換サービス [com.glide.transform]	リモートテーブルに関連付けられている変換 API の使用をサポートします。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   注:
   ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

関連情報

プラグインのリスト (Yokohama)

リモートテーブルの作成

外部ソースから取得したデータを使用してリモートテーブルを作成します。

始める前に
必要なロール: delegated_developer または admin

このタスクについて
テーブルをリモートテーブルとして指定するときは、次の点に注意してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- リモートテーブルを作成する前に、外部データソースについて十分に理解しておく必要があります。たとえば、カスタマーサービス管理 (CSM) で使用する CRM データを取得する場合は、外部 CRM ソースでデータがどのように構成されているかを理解する必要があります。
- リモートテーブルには、その一時データを外部ソースに保存されているデータに関連付けるための外部プライマリキーが必要です。テーブルをリモートとして指定すると、sys_id フィールドのみが自動生成され、Glide レコードで使用するプライマリキーとして使用される [列] セクションに表示されます。すべての外部テーブルのプライマリキー値は文字列値に変換されます。
- 標準の内部テーブルとは異なり、リモートテーブルを別のテーブルから拡張することはできません。

手順

1. 移動先 システム定義 > リモートテーブル > テーブル.

   ヒント:
   のテーブルの標準フォームを使用してリモートテーブルを作成することもできます。 システム定義 > テーブル.

2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームで、フィールドに入力します。

   注:
   リモートテーブルは、通常のテーブルと同じ方法で作成しますが、リモートテーブルとして指定します。次のコントロールは、リモートテーブルを作成する場合に、操作方法と入力する内容が異なります。

コントロール	説明
名前	テーブル名。テーブルのラベルとプリフィックスに基づいて、次のように自動的に入力されます。 ○ スコープ対象のアプリケーションのリモートテーブルの場合、名前にはリモートでアプリケーションの一部であることを示す名前空間識別子と文字列 `st_` がプリフィックスとして付けられます。 ○ グローバルアプリケーションのリモートテーブルの場合、名前には文字列 `u_st_` がプリフィックスとして付きます。 プリフィックスは変更できません。ただし、残りのテーブル名を変更することはできます。名前には、小文字、英数字の ASCII 文字およびアンダースコア (_) だけを使用できます。
拡張テーブル	このテーブルがリモートであることを指定するために [リモートテーブル] オプションを選択した場合に利用できないオプション。リモートテーブルを他のテーブルから拡張できないため、表示されなくなりました。
リモートテーブル	このテーブルをリモートテーブルとして指定するオプション。リモートテーブルは、外部データソースからデータを取得するためのスクリプト定義を関連付けることができるテーブルです。標準の内部テーブルとは異なり、データは現在のインスタンスのレコードから取得されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コントロール	説明
	リモートテーブルの詳細については、「リモートテーブル」を参照してください。

4. [列] セクションで、標準の内部テーブルの列を作成するときと同じように、[テーブルの列] 埋め込みリストを使用してリモートテーブルに列を追加します。
5. [コントロール] セクションで、通常のテーブルに追加のテーブルオプションを定義するときと同じように、追加のリモートテーブルオプションを定義します。
6. [アプリケーションのアクセス] セクションで、通常のテーブルに追加のテーブルオプションを定義するときと同じように、リモートテーブルのスコープ保護を定義します。
詳細については、「アプリケーションのアクセス設定」を参照してください。
7. **[Submit** (送信)] を選択します。

関連情報

Create a table

リモートテーブルのスクリプト定義の作成

リモートテーブルのスクリプトを定義して、外部データソースからデータを取得したり、外部ソースでデータを編集したりします。

始める前に

必要なロール:[スクリプティングを許可] 権限を持つdelegated_developerまたはアドミン

このタスクについて

ServiceNow AI Platformは、外部データソースに対してクエリスクリプトを実行してリモートテーブルのデータを取得してキャッシュし、表示または変更できるようにします。また、この外部データのキャッシュ方法と、スクリプトを再実行するまでにメモリにデータをキャッシュする期間を指定することもできます。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > リモートテーブル > 定義.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

コントロール	説明
名前	選択したリモートテーブルに関連付けるために作成するスクリプトの名前。
テーブル	作成しているスクリプトを関連付けるリモートテーブルの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コントロール	説明
	○ スコープ対象のアプリケーションのリモートテーブルの場合、名前にはリモートでアプリケーションの一部であることを示す名前空間識別子と文字列 `st_` がプリフィックスとして付けられます。 ○ グローバルアプリケーションのリモートテーブルの場合、名前には文字列 `u_st_` がプリフィックスとして付きます。
アプリケーション	このリモートテーブルに関連付けられるアプリケーション。アプリケーションで作業している場合、またはアプリケーションレコードからリモートテーブルを作成している場合、フィールドはデフォルトでそのアプリケーションに設定されます。それ以外の場合は、このフィールドのデフォルトは [グローバル] です。モジュールやセキュリティルールなど、テーブルレコードから作成されたすべてのレコードは、デフォルトでこのアプリケーションに割り当てられます。
Active (アクティブ)	リモートテーブルに関連付けるスクリプトをアクティブ化するためのオプション。リモートテーブルに対して複数の非アクティブなスクリプト定義を設定できますが、有効なスクリプト定義は 1 つのみです。スクリプト定義を有効化するときは、外部データを取得してキャッシュできるように、それをリモートテーブルに関連付けます。
詳細	キャッシュと編集の詳細設定にアクセスするオプション。 キャッシュ設定は、このリモートテーブルの ServiceNow AI Platform でメモリキャッシュがどのように動作するかを指定します。 **注:** 上級ユーザーのみがリモートテーブルのキャッシュパラメーターを設定する必要があります。

自動翻訳

4. オプション: [詳細] オプションを選択した場合は、[詳細] セクションでフィールドに入力します。

注:
デフォルトでは、外部データはユーザーによってメモリにキャッシュされます。

フィールド	説明
キャッシュ TTL	このリモートテーブルスクリプト定義のために外部データがメモリにキャッシュされるキャッシュ存続時間 (秒単位)。たとえば、メモリにデータを 5 分間キャッシュするには、300 と入力します。 デフォルト値は 0 で、データはキャッシュされず、毎回取得されます。最大値は 60 分 (3600 秒) です。
キャッシュ分離レベル	各ユーザーまたはすべてのユーザーのクエリ結果をキャッシュします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	○ ユーザーごとのキャッシュ:キャッシュされたクエリ結果は、ログインしているユーザーに固有のものである必要があります。これがデフォルト値です。 ○ システム共有キャッシュ:キャッシュされたクエリ結果は、すべてのユーザーで同じである必要があります。
拡張されたキャパシティ	リモートテーブル内の 1000 行を超える行をサポートするように拡張されたキャパシティを選択するオプション。 **注:** 外部ソースから取得されるデータのサイズが小さい場合は、リモートテーブルで 1000 行のデフォルト制限を使用して、クエリ時間を最短にします。取得されたデータのサイズが大きく、パフォーマンスが低下する可能性がある場合は、[拡張されたキャパシティ] フィールドを選択できます。 [編集可能] が選択されている場合、このフィールドはサポートされません。
編集可能	インスタンスからのリモートテーブルとその外部データソースの編集をサポートするオプション。`v_record` API を使用して、テーブルのデータを挿入、更新、および削除するためのスクリプト定義をカスタマイズします。

5. `v_table`、`v_query`、および `v_record` API を使用して、次のスクリプト定義をカスタマイズします。

   これらの API の詳細については、「v_table – Scoped, Global」、「v_query – Scoped, Global」、および「v_record - Scoped, Global」を参照してください。

スクリプト定義	説明
クエリ	クエリスクリプト定義は、リモートテーブルに含めるデータを外部ソースから取得します。[クエリ] セクションで、`v_table` API と v_query API を使用してスクリプトをカスタマイズします 。 リモートテーブルの外部データを含むリストが更新されるたびに、関連するクエリスクリプトが実行されます。

```
(function executeQuery(v_table, v_query) {
    // Parameters:
    //     v_table - object to record response:
    //         v_table.addRow({ ... })              - adds a row to the result set.
    //             keys are the column names of the table definition.
    //             sys_id must be non-empty and uniquely identify each row.
    //                 the above rule will be strictly enforced for editable tables, and generate warnings for read-only tables.
    //                 sys_id will be supplied to the Update, and Delete scripts to specify the row's identity.
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

スクリプト定義	説明

	<pre>// v_query - the query definition:
	// v_query.getEncodedQuery() - encoded querystring
	// v_query.getCondition(field) - encoded querystring for the given field (includes field name, operator, and value)
	// v_query.getParameter(field) - parameter for the given field (only includes value for equality conditions)
	// v_query.isGet() - whether the query is a single get by sys_id
	// v_query.getSysId() - parameter for sys_id field
	// v_query.isTextSearch() - whether the query contains a text query parameter
	// v_query.getTextSearch() - text search query parameter (internal field name 123TEXTQUERY321)
	// v_query.getFirstRowWanted() - the first row to include, don't use with caching
	// v_query.getLastRowWanted() - the last row to include, don't use with caching
	// v_query.setLastErrorMessage(message) - the message is visible from GlideRecord.getLastErrorMessage()
	
	// Sample code:
	// try {
	// retrieve-rows-from-external-system; // if (there-was-an-error) {
	// var message = ...; // v_query.setLastErrorMessage(message);
	// return;
	// }
	//
	// for (var row in rows) {
	// v_table.addRow(row);
	// }
	// } catch (ex) {
	// var message = ex.getMessage();
	// v_query.setLastErrorMessage(message);
	// }
	
	})(v_table, v_query);</pre>

挿入	挿入スクリプト定義は、外部ソースにレコードを追加します。このスクリプト定義は、詳細な 編集可能 オプションを選択した場合にのみ使用できます。[挿入] セクションで、 `v_record` API を使用してスクリプトをカスタマイズします。
	
	レコードがリモートテーブルに追加されるたびに、関連する挿入スクリプトが実行されます。
	
	<pre>function executeInsert(v_record) {
	// Parameters:</pre>

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

スクリプト定義	説明

	// v_record is a map of field names and values containing the sys_id of the
	// record and the fields that need to be inserted in the record on the
	// remote system (source of data)
	
	// v_record.<field_name> - fields in the remote table GlideRecord
	// v_record.setLastErrorMessage(message) - signal an error
	
	// Sample code:
	// try {
	// update-external-system;
	// if (there-was-an-error) {
	// var message = ...;
	// v_record.setLastErrorMessage(message);
	// }
	// } catch (ex) {
	// var message = ex.getMessage();
	// v_record.setLastErrorMessage(message);
	// }
	})(v_record);

更新	更新スクリプト定義は、外部ソースのレコードを変更します。このスクリプト定義は、詳細な 編集可能 オプションを選択した場合にのみ使用できます。[更新] セクションで、 *v_record* API を使用してスクリプトをカスタマイズします。
	
	リモートテーブルでレコードが更新されるたびに、関連する更新スクリプトが実行されます。
	
	注:
	複数のユーザーが同じレコードを同時に更新する場合、リモートシステムの値は最後に実行された更新呼び出しの値になります。
	
	(function executeUpdate(v_record, v_changed_fields) {
	// Parameters:
	// v_record - a map of field names and values containing the sys_id of the record
	// v_record.<field_name> - fields in the remote table GlideRecord
	// v_record.setLastErrorMessage(message) - signal an error
	// v_changed_fields - a map of field names and values containing the sys_id of the record
	// v_changed_fields.<field_name> - changed fields in the remote table GlideRecord
	
	// Sample code:
	// try {

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクリプト定義	説明

	// update-external-system;
	// if (there-was-an-error) {
	// var message = ...;
	// v_record.setLastErrorMessage(message);
	// }
	// } catch (ex) {
	// var message = ex.getMessage();
	// v_record.setLastErrorMessage(message);
	// }
	})(v_record, v_changed_fields);

削除	削除スクリプト定義により、外部ソースからレコードが削除されます。このスクリプト定義は、詳細な 編集可能 オプションを選択した場合にのみ使用できます。[削除] セクションで、`v_record` API を使用してスクリプトをカスタマイズします。
	
	リモートテーブルからレコードが削除されるたびに、関連する削除スクリプトが実行されます。
	
	(function executeDelete(v_record) {
	// Parameters:
	// v_record - a map of field names and values containing (among others) the
	// sys_id of the record that needs to be deleted on the remote system
	// v_record.<field_name> - fields in the remote table GlideRecord
	// v_record.setLastErrorMessage(message) - signal an error
	
	// Sample code:
	// try {
	// update-external-system;
	// if (there-was-an-error) {
	// var message = ...;
	// v_record.setLastErrorMessage(message);
	// }
	// } catch (ex) {
	// var message = ex.getMessage();
	// v_record.setLastErrorMessage(message);
	// }
	})(v_record);

6. **[Submit** (送信)] を選択します。

例 1：外部ソースからすべてのインシデントレコードを取得する

これらは、現在のインスタンスの外部のソースからデータを取得およびキャッシュするために作成できるスクリプト定義の例です。この最初の例では、外部ソースからすべてのインシデントレコードをロードするスクリプトを作成します。

リモートテーブル API 情報については、次を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- v_query – Scoped, Global
- v_record - Scoped, Global
- v_table – Scoped, Global

```
/**
 * Using `v_query`, add the rows to `v_table`
 */
(function executeQuery(v_table, v_query) {
 fetchAllIncidents(v_table, v_query);
 /**
  * fetch all incidents records from the remote instance
  */
 function fetchAllIncidents(v_table, v_query) {
  // Uses RestMessage with name 'Remote Instance Incidents' and function 'All Incidents'
  // Create a RestMessage first which calls an external REST service
  try {
   var restMessage = new sn_ws.RESTMessageV2('Remote Instance Incidents', 'All
Incidents');
   var response = restMessage.execute();
   var responseBody = response.getBody();

   // if REST call ends up in an error, set the last error message which shows up
   // at the bottom of the list view
   if (response.haveError()) {
    v_query.setLastErrorMessage(response.getErrorMessage());
    // can use gs.error() or gs.addErrorMessage() while debugging
    // gs.debug() messages visible in session debugger
    // gs.debug(response.getErrorMessage());
    return;
   }
  } catch (ex) {
   v_query.setLastErrorMessage(ex.message);
   // gs.debug(ex.message);
   return;
  }
  var transformerDefinition = getTransformerDefinition();
  var transformer = new sn_tfrm.Transformer(transformerDefinition, responseBody);
  // transformer parses the responseBody and extracts rows
  while (transformer.transform()) {
   // row is field-value map e.g. { active:"true", number: "INC0000001"}
   var row = transformer.getRow();
   // you may do any additional transformations to the row like GlideDuration, GlideDataTime etc. For
example,
   // row.duration = new GlideDuration(row.duration);
   // finally add the row to the remote table
   v_table.addRow(row);
  }
 }
 /**
  * returns a sn_tfrm.TransformerDefinition, which defines the mapping of the table fields and elements in the
response body
  */
 function getTransformerDefinition() {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 // create a rule list to map a field to its element path
 var ruleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON() // the response body is a JSON
  // 'active' field maps to path '$.active'
  .addRule("active", "$.active")
  .addRule("caller_id", "$.caller_id.value")
  .addRule("number", "$.number")
  .addRule("short_description", "$.short_description")
  .addRule("sys_id", "$.sys_id")
  .addRule("updates", "$.sys_mod_count");
 var recordPath = "$.result";
 return new sn_tfrm.TransformerDefinition(ruleList, recordPath);
}

})(v_table, v_query);
```

このスクリプトでは、次のコードスニペットを確認してください。

```
function fetchAllIncidents(v_table, v_query) {
 // Uses RestMessage with name 'Remote Instance Incidents' and function 'All Incidents'
 // Create a RestMessage first which calls an external REST service
 try {
  var restMessage = new sn_ws.RESTMessageV2('Remote Instance Incidents', 'All Incidents');
  var response = restMessage.execute();
  var responseBody = response.getBody();

  // if REST call ends up in an error, set the last error message which shows up
  // at the bottom of the list view
  if (response.haveError()) {
   v_query.setLastErrorMessage(response.getErrorMessage());
   // can use gs.error() or gs.addErrorMessage() while debugging
   // gs.debug() messages visible in session debugger
   // gs.debug(response.getErrorMessage());
   return;
  }
 } catch (ex) {
  v_query.setLastErrorMessage(ex.message);
  // gs.debug(ex.message);
  return;
 }
```

RestMessage を作成して、スクリプトでこれを直接使用することができます。この例では、`リモートインスタンスインシデント`という名前の RESTMessageV2 API と、すべてのインシデントデータを取得する関数 `All Incidents` を使用しています。サーバーから応答が返されると、データ取得で問題が発生した場合にエラーメッセージが表示されます。

注:
RESTMessageV2 の使用方法とダイレクトメッセージの定義方法の詳細については、「RESTMessageV2 - Scoped, Global (RESTMessageV2 - スコープ対象、グローバル)」および「Direct RESTMessageV2 example (直接 RESTMessageV2 の例)」を参照してください。

データ取得で問題が発生しなかった場合は、レコードのデータ本文を取得します。

```
 var transformerDefinition = getTransformerDefinition();
 var transformer = new sn_tfrm.Transformer(transformerDefinition, responseBody);
 // transformer parses the responseBody and extracts rows
 while (transformer.transform()) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  // row is field-value map e.g. { active:"true", number: "INC0000001"}
  var row = transformer.getRow();
  // you may do any additional transformations to the row like GlideDuration, GlideDataTime
etc. For example,
  // row.duration = new GlideDuration(row.duration);
  // finally add the row to the remote table
  v_table.addRow(row);
```

次に、Transformer API を使用して必要なデータ変換を実行し、行を抽出して、各レコードの行をリモートテーブルに追加します。

```
/**
 * returns a sn_tfrm.TransformerDefinition, which defines the mapping of the table fields and
elements in the response body
 */
function getTransformerDefinition() {
 // create a rule list to map a field to its element path
 var ruleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON() // the response body is a JSON
  // 'active' field maps to path '$.active'
  .addRule("active", "$.active")
  .addRule("caller_id", "$.caller_id.value")
  .addRule("number", "$.number")
  .addRule("short_description", "$.short_description")
  .addRule("sys_id", "$.sys_id")
  .addRule("updates", "$.sys_mod_count");
 var recordPath = "$.result";
 return new sn_tfrm.TransformerDefinition(ruleList, recordPath);
}

})(v_table, v_query);
```

getTransformerDefinition は、外部 API 応答本文でレコードのスキーマを定義します。テーブルスクリプトの各フィールドを外部レコードの要素にマップします。このマッピング外の外部データ要素はサポートも取得もされません。

注:
トランスフォーマー定義の sys_id を外部データの要素にマップする必要があります。この場合、sys_id は外部インシデント sys_id にマップされます。sys_id の最大長は 32 文字です。この sys_id マッピングは、外部データを使用するフォームが適切に動作するように行います。

関連情報

- リモートテーブルスクリプト定義のデバッグ
- TransformerDefinition API-スコープ、グローバル
- TransformerRuleList API - Scoped, Global
- TransformerScripted API - Scoped, Global

例 2：サードパーティソースから特定のレコードを取得する

この例では、サードパーティソースから特定のタイプのインシデントレコードを取得するスクリプトを作成します。

リモートテーブル API 情報については、次を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- v_query – Scoped, Global
- v_record - Scoped, Global
- v_table – Scoped, Global

```
/**
 * Using `v_query`, add the rows to `v_table`
 */
(function executeQuery(v_table, v_query) {
 if (v_query.isGet()) {
  bySysId(v_table, v_query, v_query.getSysId());
 }
 else if (v_query.getParameter("caller_id")) {
  byCallerId(v_table, v_query, v_query.getParameter("caller_id"));
 }
 else {
  fetchAllIncidents(v_table, v_query);
 }
 /**
  * fetch all incidents records from the remote instance
  */
 function fetchAllIncidents(v_table, v_query) {
  // Uses RestMessage with name 'Remote Instance Incidents' and function 'All Incidents'
  // Create a RestMessage first which calls an external REST service
  var restMessage = new sn_ws.RESTMessageV2('Remote Instance Incidents', 'All
Incidents');
  loadData(v_table, v_query, restMessage);
 }
 /**
  * fetches a specific record from the remote instance with Sys Id being `sys_id`
  */
 function bySysId(v_table, v_query, sys_id) {
  // Uses RestMessage with name 'Remote Instance Incidents' and function 'By SysId'
  var restMessage = new sn_ws.RESTMessageV2('Remote Instance Incidents', 'By SysId');
  // sets variable 'sys_id'
  restMessage.setStringParameterNoEscape("sys_id", sys_id);
  loadData(v_table, v_query, restMessage);
 }
 /**
  * fetches records from the remote instance with Caller (caller_id) being `caller_id`
  */
 function byCallerId(v_table, v_query, caller_id) {
  var restMessage = new sn_ws.RESTMessageV2('Remote Instance Incidents', 'By CallerId');
  restMessage.setStringParameterNoEscape("caller_id", caller_id);
  loadData(v_table, v_query, restMessage);
 }
 /**
  * Adds rows to `v_table` using `restMessage`
  */
 function loadData(v_table, v_query, restMessage) {
  try {
   var response = restMessage.execute();
   var responseBody = response.getBody();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  // if REST call ends up in an error, set the last error message which shows up
  // at the bottom of the list view
  if (response.haveError()) {
   v_query.setLastErrorMessage(response.getErrorMessage());
   // can use gs.error() or gs.addErrorMessage() while debugging
   // gs.debug() messages visible in session debugger
   // gs.debug(response.getErrorMessage());
   return;
  }
 } catch (ex) {
  v_query.setLastErrorMessage(ex.message);
  // gs.debug(ex.message);
  return;
 }
 var transformerDefinition = getTransformerDefinition();
 var transformer = new sn_tfrm.Transformer(transformerDefinition, responseBody);
 // transformer parses the responseBody and extracts rows
 while (transformer.transform()) {
  // row is field-value map e.g. { active:"true", number: "INC0000001"}
  var row = transformer.getRow();
  // you may do any additional transformations to the row like GlideDuration, GlideDataTime etc. For
example,
  // row.duration = new GlideDuration(row.duration);
  // finally add the row to the remote table
  v_table.addRow(row);
 }
}
/**
 * returns a sn_tfrm.TransformerDefinition, which defines the mapping of the table fields and elements in the
response body
 */
function getTransformerDefinition() {
 // create a rule list to map a field to its element path
 var ruleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON() // the response body is a JSON
  // 'active' field maps to path '$.active'
  .addRule("active", "$.active")
  .addRule("caller_id", "$.caller_id.value")
  .addRule("number", "$.number")
  .addRule("short_description", "$.short_description")
  .addRule("sys_id", "$.sys_id")
  .addRule("updates", "$.sys_mod_count");
 var recordPath = "$.result";
 return new sn_tfrm.TransformerDefinition(ruleList, recordPath);
}
})(v_table, v_query);
```

このスクリプトでは、次のコードスニペットを確認してください。

```
function fetchAllIncidents(v_table, v_query) {
 // Uses RestMessage with name 'Remote Instance Incidents' and function 'All Incidents'
 // Create a RestMessage first which calls an external REST service
 var restMessage = new sn_ws.RESTMessageV2('Remote Instance Incidents', 'All Incidents');
 loadData(v_table, v_query, restMessage);
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

RestMessage を作成して、スクリプトでこれを直接使用することができます。この例では、`リモートインスタンスインシデント`という名前の RESTMessageV2 API と、すべてのインシデントデータを取得する関数 `All Incidents` を使用しています。サーバーから応答が返されると、データ取得で問題が発生した場合にエラーメッセージが表示されます。

```
function bySysId(v_table, v_query, sys_id) {
 // Uses RestMessage with name 'Remote Instance Incidents' and function 'By SysId'
 var restMessage = new sn_ws.RESTMessageV2('Remote Instance Incidents', 'By SysId');
 // sets variable 'sys_id'
 restMessage.setStringParameterNoEscape("sys_id", sys_id);
 loadData(v_table, v_query, restMessage);
}
```

`GlideRecord.get("<sys_id>")` を使用して特定のレコードをクエリする場合、`v_query.isGet()` は `true` です。外部サービスから特定のレコードをフェッチします。

```
function byCallerId(v_table, v_query, caller_id) {
 var restMessage = new sn_ws.RESTMessageV2('Remote Instance Incidents', 'By CallerId');
 restMessage.setStringParameterNoEscape("caller_id", caller_id);
 loadData(v_table, v_query, restMessage);
}
```

上記のコードスニペットで `caller_id` を使用するなど、スクリプト内の他の特定のクエリ条件を処理することもできます。このスクリプトの残りの部分は、例 1 と同様に動作します。

```
function getTransformerDefinition() {
 // create a rule list to map a field to its element path
 var ruleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON() // the response body is a JSON
  // 'active' field maps to path '$.active'
  .addRule("active", "$.active")
  .addRule("caller_id", "$.caller_id.value")
  .addRule("number", "$.number")
  .addRule("short_description", "$.short_description")
  .addRule("sys_id", "$.sys_id")
  .addRule("updates", "$.sys_mod_count");
 var recordPath = "$.result";
 return new sn_tfrm.TransformerDefinition(ruleList, recordPath);
 }
})(v_table, v_query);
```

データ取得で問題が発生しなかった場合は、レコードのデータ本文を取得します。次に、Transformer API を使用して必要なデータ変換を実行し、行を抽出して、各レコードの行をリモートテーブルに追加します。

`getTransformerDefinition` は、外部 API 応答本文でレコードのスキーマを定義します。テーブルスクリプトの各フィールドを外部レコードの要素にマップします。このマッピング外の外部データ要素は、リモートテーブルでは使用できません。

例 3:外部ソースにレコードを挿入する

この例では、インシデントレコードを外部ソースに挿入するスクリプトを作成します。

リモートテーブル API 情報については、次を参照してください。

- v_query – Scoped, Global
- v_record - Scoped, Global
- v_table – Scoped, Global

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
(function executeInsert(v_record) {
 var gr = new GlideRecord("incident");
 gr.setNewGuidValue(v_record.sys_id);

 delete v_record["sys_id"];
 gr.number = v_record.u_number;
 gr.short_description = v_record.u_short_description;
 if (!gr.insert()) {
  v_record.setLastErrorMessage("Error on insert: " + gr.getLastErrorMessage());
 }
})(v_record);
```

例 **4:**外部ソースのレコードを更新する

この例では、外部ソースのインシデントレコードを更新するスクリプトを作成します。

> **注:**
> 複数のユーザーが同じレコードを同時に更新する場合、リモートシステムの値は最後に実行された更新呼び出しの値になります。

リモートテーブル API 情報については、次を参照してください。

- v_query – Scoped, Global
- v_record - Scoped, Global
- v_table – Scoped, Global

v_changed_fields は、変更されたフィールド名と値のマップです。

```
(function executeUpdate(v_record, v_changed_fields) {

 var gr = new GlideRecord('incident');
 if (gr.get(v_changed_fields.sys_id)) {
  Object.keys(v_changed_fields).map(function(k) {
    switch (k){
    case "u_number" :
     gr.number = v_changed_fields.u_number;
     break;
    case "u_short_description" :
     gr.short_description = v_changed_fields.u_short_description;
     break;
   }
  });
 gr.update();
} else {
 v_record.setLastErrorMessage("Missing record to update, " + v_changed_fields.sys_id);
}

})(v_record, v_changed_fields);
```

例 **5:**外部ソースのレコードを削除する

この例では、外部ソースからインシデントレコードを削除するスクリプトを作成します。

リモートテーブル API 情報については、次を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- v_query – Scoped, Global
- v_record - Scoped, Global
- v_table – Scoped, Global

```
(function executeDelete(v_record) {

    var gr = new GlideRecord('incident');
    if (gr.get(v_record.sys_id)) {
        gr.deleteRecord();
    } else {
        v_record.setLastErrorMessage("Record not found");
    }
})(v_record);
```

リモートテーブルのフロー定義の作成

リモートテーブルのフローをビルドおよび作成し、外部ソースからスクリプトを使用してデータを取得できるようにします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > リモートテーブル > 定義.
   すべてのリモートテーブル定義のリストが表示されます。
2. [新規] をクリックして、新しいフローの定義を作成します。
3. フォームのフィールドに入力します。

コントロール	説明
名前	選択したリモートテーブルに関連付けるために作成するスクリプトの名前。
テーブル	作成しているスクリプトを関連付けるリモートテーブルトの名前。 ○ スコープ対象のアプリケーションのリモートテーブルの場合、名前にはリモートでアプリケーションの一部であることを示す名前空間識別子と文字列 `st_` がプリフィックスとして付けられます。 ○ グローバルアプリケーションのリモートテーブルの場合、名前には文字列 `u_st_` がプリフィックスとして付きます。
フロー	既存の機能を活用して独自のフローをビルドおよび定義するオプション。フローのマッピングを構成し、必要なリモートテーブルに関連付けます。リモートテーブルがクエリされると、フローがトリガーされ、データが取得されます。詳しくは、「フローの定義」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コントロール	説明
	注: [フロー] フィールドにエントリがある場合、[スクリプト] セクションは表示されません。
アプリケーション	このリモートテーブルに関連付けられるアプリケーション。アプリケーションで作業している場合、またはアプリケーションレコードからリモートテーブルを作成している場合、フィールドはデフォルトでそのアプリケーションに設定されます。それ以外の場合は、このフィールドのデフォルトは [グローバル] です。モジュールやセキュリティルールなど、テーブルレコードから作成されたすべてのレコードは、デフォルトでこのアプリケーションに割り当てられます。
アクティブ	リモートテーブルに関連付けるスクリプトを有効化するためのオプション。リモートテーブルに対して複数の非アクティブなスクリプト定義を設定できますが、有効なスクリプト定義は 1 つのみです。
詳細	[キャッシュ] セクションにアクセスして、このリモートテーブルの ServiceNow AI Platform でメモリキャッシュをどのように動作させるかを指定するオプション。 **注:** 上級ユーザーのみがリモートテーブルのキャッシュパラメーターを設定する必要があります。

4. [キャッシュ] セクションで、このデータをキャッシュする方法と、ServiceNow AI Platform のメモリにデータをキャッシュする期間を指定します。

フィールド	説明
キャッシュ TTL	このリモートテーブルスクリプト定義のために外部データがメモリにキャッシュされるキャッシュ存続時間 (秒単位)。たとえば、メモリにデータを 5 分間キャッシュするには、`300` と入力します。 入力できる最大値は 60 分 (3600 秒) です。
拡張されたキャパシティ	リモートテーブル内の 1000 行を超える行をサポートするように拡張されたキャパシティを選択するオプション。 **注:** 外部ソースから取得されるデータのサイズが小さい場合は、リモートテーブルで 1000 行のデフォルト制限を使用して、クエリ時間を最短にします。取得されたデータのサイズが大きく、パフォーマンスが低下する可能性がある場合は、[拡張されたキャパシティ] フィールドを選択できます。

注:
デフォルトでは、外部データはユーザーによってメモリにキャッシュされます。

5. [送信] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フローロジックの定義

トリガーとアクションを設定して、リモートテーブルのフローロジックを定義します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. フロー定義フォームで [フロー] フィールドを選択します。
   [フロープロパティ] ダイアログボックスが表示されます。
2. [トリガー] を設定し、必要なリモートテーブルをリンクします。
   設定されたトリガーに対し、適切なナビゲーションにフローのピルが作成されます。
3. [リモートテーブルレコードを作成 (Create Remote Table Record)] セクションでアクションアイテムを設定します。

   a. [アクション] を [リモートテーブルレコードを作成 (Create Remote Table Record)] に設定します。

   b. 右側のナビゲーションから [クエリ ID] ピルをドラッグアンドドロップします。

      注:
      クエリ ID は、フローの実行をトリガーしたクエリの ID です。クエリ ID を [リモートテーブルレコードを作成 (Create Remote Table Record)] アクションに渡してトリガーをアクションに関連付けることは必須の手順です。

   c. [完了] を選択してアクションを保存します。

4. オプション: 別のフローパスを作成する場合は、フローロジックに条件を追加します。

   a. [条件のラベル] フィールドに入力します。

   b. 右側のナビゲーションから [クエリパラメーター] ピルをドラッグアンドドロップして条件を設定します。

   c. [クエリパラメーター] ピルの横にある関数追加アイコンを選択して、詳細を追加します。
      [変換関数を検索] ダイアログボックスが表示されます。

   d. [ユーティリティ] に移動し、クエリパラメーターのタイプに応じて次の関数を選択します。
      たとえば、名前を検索するように条件が設定されている場合は、 ユーティリティ > 名前/値からアイテムを取得.[キー] の詳細を入力し、[適用] を選択します。[キー] フィールドには、探しているパラメーターを指定する必要があります。

      注:
      [キー]がラベル名ではなく列名と同じであることを確認してください。

5. オプション: フローロジックにをログを追加します。
   a. [アクション] で [ログ] を選択し、[レベル] を選択します。
   b. 右側のナビゲーションから [クエリパラメーター] ピルをドラッグアンドドロップして、[メッセージ] フィールドを設定します。
   c. [完了] を選択して、設定した条件のログを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リモートテーブルスクリプト定義のデバッグ

リモートテーブルスクリプト定義のセッションデバッグを有効にできます。セッションデバッグログでスクリプト定義のログ記録を有効にするには、*glide.script.vtable.log.debug* プロパティを **true** に設定します。

リモートテーブルスクリプト定義を作成するときは、gs.debug() コマンドを使用して、セッションデバッガーに表示されるデバッグログを追加できます。セッションデバッガーには、[RemoteTable] タグを含むデバッグログも含まれています。各ログには次の情報が含まれています。

- クエリ定義
- リモートテーブルにロードされた行数
- アグリゲート行数 (if GlideAggregate)

glide.script.vtable.log.debug プロパティを長期間使用するとパフォーマンスが低下する可能性があるため、デバッグセッションを終了するときに、値を **false** に設定することをお勧めします。

> **注:**
> リモートテーブルスクリプトを処理したアプリケーションノードとは異なるノードで作業している場合は、結果のログステートメントが表示されないことがあります。この場合は、テクニカルサポートに連絡してください。

v_query.setLastErrorMessage(message) API を使用して、リストビューの下部に表示される最後のエラーメッセージを設定します。スクリプトでは、*glideRecord.getLastErrorMessage()* API を使用してこのメッセージを取得できます。これらの API の詳細については、「表示するテキスト」を参照してください。

関連情報

利用可能なシステムプロパティ

スクリプトデバッガーとセッションログ記録

ドメインセパレーションとリモートテーブル

リモートテーブルではドメインセパレーションはサポートされていません。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル: サポートなし

- ドメインフィールドがデータテーブル に存在している可能性がありますが、データを管理するロジックがありません。
- このレベルでは、ドメイン分割は考慮されません。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート)」を参照してください。

ドメインセパレーションの概要

ドメインセパレーションは、ドメイン固有のユーザーに対して完全なデータ分離を提供します。

リモートテーブルでのドメインセパレーションの仕組み

標準の内部テーブルを作成する場合は、sys_domain フィールドを追加できます。これにより、テーブルに格納されているデータがドメインセパレーションされます。リモートテーブルをネイティブで

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

作成する場合、この機能はサポートされません。そのため、リモートテーブルに追加される行ではドメインセパレーションが行われません。

ただし、作成してリモートテーブルに関連付けるスクリプト定義は、ドメイン (データ) 分離することができます。スクリプトを作成するときに、ドメインセパレーションをサポートする DomainSupport API を含めることができます。スクリプト定義がドメインセパレーションされている場合、指定されたドメインに属するユーザーのみがリモートテーブルのデータを表示できます。

関連情報

- リモートテーブルのスクリプト定義の作成
- ドメインセパレーション

コンテンツ機能の管理

いくつかの ServiceNow 製品を使用して、企業のドキュメントおよびナレッジベース管理に必要なすべての側面に対処します。

ドキュメントサービス	ナレッジ管理	応答テンプレート
		
インスタンスで利用可能なこの製品スイートを使用して、ドキュメントを作成、管理、および更新します。	ナレッジ記事を作成して共有し、ユーザーのセルフヘルプとトラブルシューティングのための情報を提供します。	再利用可能なテキストを活用して、エージェントチャットで要求者に標準のチャット応答メッセージを表示します。

ドキュメントサービス

ServiceNow® ドキュメントサービス を使用して、すべてのドキュメントを管理します。ドキュメント管理 を使用すると、大量のドキュメント用のストレージスペースと追跡機能が得られます。ドキュメントビューアー を使用すると、最大 50 MB のファイルをダウンロードせずに確認できます。電子ドキュメントへのアクセスは、ドキュメント管理で調整可能なユーザーパラメーターを使用して簡単に制御できます。Microsoft OneDrive、Microsoft Entra ID などのドキュメント処理用のサードパーティプロバイダーを統合します。

ナレッジ管理

ServiceNow インスタンスに合わせて作成されたナレッジベースで、ユーザーを最新の状態に保ちます。ナレッジ管理 プラグインを使用すると、タスクの解決、セルフヘルプ、トラブルシューティング、および企業に関連するその他の情報に関する記事を共有できます。記事を作成して管理し、閲

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

覧、寄稿、フィードバックのアクセス権を制御し、必要に応じて複数のグループや個別のワークフローに管理ロールを委任します。

応答テンプレート

応答テンプレートを使用して、迅速かつ効率的にケースを解決したり、問題をサポートしたりできます (テンプレートは、再利用可能なスニペットまたはテキストです)。エージェントチャット セッションで応答テンプレートを使用して、迅速に一貫したメッセージをユーザーに提供します。

ドキュメントサービス

ドキュメントサービス は、ドキュメント管理、作成、メンテナンス、変換、および Microsoft SharePoint などのサードパーティとの統合に関連する幅広いサービスを提供します。

ドキュメント管理	ドキュメントビューアー
	
大量のドキュメントを効率的に管理	でのドキュメントの直接表示 ServiceNow® AI Platform

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ドキュメント管理

インスタンス内のドキュメントをコントロール

Multi Provider Document Services Framework



プロバイダーと ServiceNow インスタンスの統合

自動翻訳

ドキュメント管理

大量のドキュメントを効率的に管理します。ドキュメント管理 には、ドキュメントを簡単にアップロード、取得、および削除するためのストレージスペースおよび追跡システムが用意されています。

ドキュメントビューアー

ドキュメントをダウンロードすることなく、ServiceNow AI Platform® で直接表示できます。ドキュメントビューアー は、プラットフォームのさまざまなファイルタイプの表示をサポートしています。ドキュメントの最大ファイルサイズは 50 MB です。ドキュメントビューアー と、インスタンスレベルで使用するテーブルを有効にします。

ドキュメント管理

インスタンス内の電子ドキュメントを管理します。ドキュメントが管理ドキュメントサイクルを移動できるのは、アドミニストレーターによってパラメーターが設定され、ナレッジドキュメントプラグインがインストールされた後です。

マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワーク

プロバイダーを ServiceNow インスタンスと統合し、ドキュメントプロバイダーを使用してファイルの保存、アップロード、バージョンの追加、情報のダウンロードを行います。

- アップグレード先 Yokohama
- 開発者トレーニング
- ドメインセパレーションと ドキュメント管理

ドキュメント生成アプリ

- PDFGenerationAPI API
- Document API

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- DocumentListService API
- DocumentService API

トラブルシューティングとヘルプ

- プラットフォーム のコミュニティで質問する/質問に回答する
- Known Error Portal で既知のエラー記事を検索
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

ドキュメント管理

ドキュメント管理 アプリケーションを使用すると、大量のドキュメントを効率的に管理できます。ドキュメント管理アプリケーションを使用すると、ワークフローのライフサイクル全体にわたって、ドキュメントを作成、共有、アップロード、追跡、管理できます。

開始するには

探索	アクティブ化	アクセス
		
ドキュメント管理 の探究	ドキュメント管理 のアクティブ化	ドキュメント管理にアクセスします

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

使用方法	参照	
		
ドキュメント管理 の使用	ドキュメント管理 の参照	

トラブルシューティングとヘルプの取得

- 既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

ドキュメント管理の探索

ServiceNow® ドキュメント管理 アプリケーションを使用すると、大量のドキュメントを効率的に管理できます。ドキュメントを簡単にアップロード、取得、共有、削除できます。

ドキュメント管理 の概要

ドキュメント管理 アプリケーションを使用すると、ワークフローのライフサイクル全体にわたって、ドキュメントを作成、アップロード、追跡、管理できます。

ドキュメントリポジトリを使用して、ドキュメントを簡単にアップロード、取得、共有、削除、および署名できます。ドキュメントは、システム内の他のレコードにリンクすることもできます。

https://player.vimeo.com/video/1083888930?h=085b783dc8&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

ドキュメント管理 のメリット

メリット	機能
編成のためにドキュメントを分類します。ドキュメントを共有して、内部および外部のユーザーと共同作業します。	ドキュメントリポジトリ
ドキュメントにアクセスできるユーザーを制限して、ドキュメントを保護します。リーダー、ライター、および所有者の権限を持つ、選択したユーザーおよびユーザーグループとドキュメントを共有します。	ドキュメントのセキュリティとアクセス
ドキュメントのバージョンを管理します。バージョンは、ファイルでも URL でもかまいません。	ドキュメントのバージョン
プラットフォーム上の他のテーブルまたはレコードである他のレコードにドキュメントレコードをリンクします。	ドキュメント参照

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メリット	機能
プラットフォーム上の他のレコードにドキュメントをリンクします。	ドキュメントを親レコードにリンク
ドキュメントリストを作成して、単一のリストに複数のドキュメントを追加できます。	ドキュメント管理のリスト
アクティビティストリームにドキュメントを追加することで、レコードの添付ドキュメントを取り込み、その更新を追跡します。	アクティビティストリームへのドキュメント添付ファイル
公開前のレビューと承認のためにドキュメントを送信します。	ドキュメントの承認および公開プロセス
個人 ID 検証 (PIV) または共通アクセスカード (CAC) カードを使用して、PDF ドキュメントにデジタル署名します。	CAC または PIV スマートカードを使用した PDF ドキュメントのデジタル署名
ドキュメント管理を外部クラウドプロバイダーと統合して、ドキュメントの編集、共有、共同作業を行います。	ドキュメント管理と外部コンテンツプロバイダーとの統合
ドキュメントの機密データをマスキングします。	ドキュメントの機密データのマスキング

ドキュメント管理 プラグイン

ServiceNow® ドキュメント管理 プラグイン (**com.snc.platform_document_management**) を使用すると、ドキュメントを作成し、多数のドキュメントを効率的に管理し、各バージョンを追跡できます。プラグインは独立しており、既存のプラグインに依存せず、既存の **[sys_attachment]** フレームワークに基づいてビルドされています。

概要

システムアドミンがドキュメントのライフサイクルを維持するために割り当てることができる ドキュメント管理 ロールがあります。システムアドミンはプラグインをインストールし、これらのロールの 1 つ以上をユーザーに割り当てます。

システムアドミンが ドキュメント管理 プラグイン (**com.snc.platform_document_management**) をインストールします。

アプリケーションには以下の 4 つのモジュールが含まれています。

- ドキュメント
- 参照
- リスト
- リストのエントリ

ドキュメント管理 のアクティブ化

ドキュメント管理 プラグインを有効化します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
ドキュメント管理 とともに次のアイテムがインストールされます。

- ロール
- テーブル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細については、「Document Management とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用して ドキュメント管理 プラグイン (com.snc.platform_document_management) を検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   注:
   ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

ドキュメントのセキュリティとアクセス

ユーザーおよびグループのドキュメントアクセス権限は、ドキュメントのセキュリティを提供します。

ドキュメントへの所有者アクセス権

デフォルトでは、ドキュメント所有者はドキュメントに対するすべての権限を持ち、次のことを実行できます。

- ドキュメントパラメーターを更新
- ドキュメントをアップロード
- ドキュメント参照を作成
- ドキュメントを他のユーザーと共有
- ドキュメントを削除

注:

ドキュメント所有者が変更されると、新しい所有者がドキュメントに対するすべての権限を取得し、前の所有者はアクセスできなくなります。前の所有者がドキュメントへのアクセス権を保持したい場合は、所有者のアクセス権を転送するのではなく、ドキュメントを共有する必要があります。

ドキュメントアクセス権の設定

ドキュメントには、3 つの異なる設定でアクセスできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ドキュメントアクセス権の設定

アクセス	説明
参照レコード別	ドキュメントが親レコードを参照すると、親レコードへのアクセス権を持つすべてのユーザーがドキュメントにアクセスできます。
アドミンアクセス権	アドミンアクセス権を持つすべてのドキュメントユーザーは、ドキュメントにアクセスできます。
権限の共有	次のようなさまざまな権限レベルで、リーダー、ライター、または所有者として他のユーザーとドキュメントを共有できます。 • ユーザー権限 • グループの権限 • ロールの権限 • ユーザー基準の権限

権限の共有とロール

ユーザーは、ドキュメントに対する自分のアクセス権に基づいて、他のユーザーに権限を付与できます。権限レベルは次のとおりです。

- 所有者
- ライター
- リーダー

ドキュメントを他のユーザーやグループと共有するには、さまざまなレベルで共有するために、ドキュメントレコードとロールへの書き込みアクセス権が必要です。

権限の共有とロール

権限の共有	必要なユーザーの権限	必要なロール
ユーザー権限	すべてのユーザー (ロールが割り当てられていない場合も)	ロール不要。すべてのユーザーが他のユーザーとドキュメントを共有できる
グループの権限	ライターと所有者が自分のアクセス権限に基づいてアクセス権を割り当てることができる	dm_user_group_read
ロールの権限	ライターと所有者が自分のアクセス権限に基づいてアクセス権を割り当てることができる	dm_user_role_read
ユーザー基準の権限	ライターと所有者が自分のアクセス権限に基づいてアクセス権を割り当てることができる	dm_user_criteria_read

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ユーザーとドキュメントを共有

リーダー、ライター、または所有者の権限をユーザーに割り当てて、ドキュメントの読み取り、ダウンロード、更新、または削除を可能にします。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
ロールが割り当てられていない場合でも、すべてのユーザーにユーザーの権限が割り当てられます。

手順

1. 移動先 ドキュメント > ドキュメント.
2. ドキュメントレコードを開きます。
3. [権限の共有] チェックボックスをオンにします。
4. [ユーザー権限] タブを選択します。
5. [新規] を選択し、ドロップダウンリストから権限レベルを選択します。
6. 権限を割り当てるユーザーのレコードを選択します。
7. [送信] をクリックします。

グループとドキュメントを共有

ライターまたは所有者として、アクセス権限に基づいてユーザーグループにアクセス権を割り当てます。

始める前に
必要なロール：dm_user_group_read

手順

1. 移動先 ドキュメント > ドキュメント.
2. ドキュメントレコードを開きます。
3. [権限の共有] チェックボックスをオンにします。
4. [ユーザーの権限] タブを選択します。
5. [新規] を選択し、ドロップダウンリストから権限レベルを選択します。
6. 権限を割り当てるユーザーグループを選択します。
7. [送信] をクリックします。

ロールとドキュメントを共有

ライターまたは所有者として、ユーザーロールに基づいてアクセス権および権限を割り当てます。

始める前に
必要なロール：dm_user_role_read

手順

1. 移動先 ドキュメント > ドキュメント.
2. 必要なドキュメントレコードを開きます。
3. [権限の共有] チェックボックスをオンにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [ロールの権限] タブを選択します。
5. [新規] を選択し、ドロップダウンリストから権限レベルを選択します。
6. 権限を割り当てるユーザーロールを選択します。
7. [送信] をクリックします。

ドキュメントをユーザー基準と共有

ライターまたはオーナーとして、ユーザー基準の権限に基づいてドキュメントへのアクセス権を割り当てます。

始める前に
必要なロール：dm_user_criteria_read

手順
1. 移動先 ドキュメント > ドキュメント.
2. ドキュメントレコードを開きます。
3. [権限の共有] チェックボックスをオンにします。
4. [ユーザー基準の権限] タブを選択します。
5. [新規] を選択し、ドロップダウンリストから権限レベルを選択します。
6. 権限を割り当てるユーザー基準を選択します。
7. [送信] をクリックします。

ドキュメント管理の使用

ドキュメント管理を使用すると、ドキュメントを簡単にアップロード、取得、共有、公開、削除できます。

ドキュメントリポジトリ

ドキュメント管理 アプリケーションでは、ドキュメントリポジトリ内のドキュメントを作成、表示、更新および共有できます。新しいドキュメントが作成されると、名前、説明、タイプなどのメタデータとともにレコードに配置されます。レコードにはドキュメントのすべてのバージョンが含まれているため、ドキュメントを追跡および更新できます。

ドキュメントにアクセスするには、そのバージョンのいずれかを開きます。ドキュメントには多数のバージョンを含めることができますドキュメントレコードにはドキュメントへの参照が含まれており、実際のドキュメントファイルは含まれていません。

レコードにドキュメントを追加する場合は、添付ファイルとしてアップロードします。ドキュメントを更新するたびに、新しいバージョンを作成できます。または、[URL] フィールドにドキュメントへのリンクを入力することもできます。ドキュメントを公開する前に、レビューと承認のワークフローを含めることができます。

ドキュメントリンクを生成して、コラボレーションのために承認されたユーザーと共有すること、または任意のページにリンクを含めることができます。共有ドキュメントのデフォルトバージョンは公開アクセス権を持ち、組織内外の誰でもアクセスできます。

ドキュメントレコードを作成

ドキュメントレコードを作成し、ドキュメントのデフォルトバージョンを含めます。

始める前に
必要なロール：なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > ドキュメント > ドキュメント.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

新規ドキュメントレコードのフィールド

フィールド	説明
名前	ドキュメントの名前。
所有者	ドキュメント所有者の名前。
レビュー担当者	レビュー担当者の名前 (存在する場合)。
テンプレート	ドキュメントがテンプレートかどうかを判断するオプション。
部門	ドキュメントを作成した部門の名前。
タイプ	コンテンツに基づくドキュメントのタイプ：指針、ポリシー、手順、または契約。
分類	ドキュメントの分類：公開、制限付き、または機密。
対象者	ドキュメントの対象者 (内部または外部)。 注: [対象者] フィールドは、デフォルトのビューでは非表示になっています。
状況	ドキュメントのステータス：[ドラフト]、[送信]、[レビュー]、または [完了]。
説明	ドキュメントの簡単な説明
デフォルトバージョン	ドキュメントのダウンロードに使用されるドキュメントのバージョン。 デフォルトでは、最新バージョンがデフォルトのバージョンです。

4. アクセス権の設定を選択します。
5. [送信] を選択します。

ドキュメントのバージョン

ServiceNow® ドキュメント管理 アプリケーションでは、ドキュメントはレコードのバージョンとして表示されます。これらのバージョンは、ドキュメントレコード内の関連リストとして表示されます。ドキュメントには多くのバージョンを含めることができます。

「ドキュメント」という用語は、名前、説明、タイプ、その他のメタデータなどのドキュメント情報を保持するコンテナーレコードを指します。ドキュメントレコードには実際のドキュメントファイルは含まれていませんが、レコードのバージョンが含まれており、これらを開き、更新し、追跡することができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

レコードにドキュメントを追加するには、添付ファイルアイコン (📎) を使用します。

または、[URL] フィールドにドキュメントへのリンクを入力することもできます。次に、関連リストの [バージョン] を選択して、実際のドキュメントにアクセスします。

ドキュメントバージョンのレビューと承認

すべての承認者およびレビュー担当者ユーザーには、承認するドキュメントへの読み取りアクセス権があります。

ドキュメントには、1 人または複数のレビュー担当者がいて、承認者がいない場合があります。その逆も同様です。admin および platform_document_management_admin ロールを持つユーザーには、承認およびレビュールールを作成するオプションがあります。

ドキュメント所有者には、次のオプションがあります。

- ドキュメントバージョンの承認およびレビューワークフロー を開始します。
- 承認済みのバージョンを公開します。
- 承認およびレビューワークフローのアクティビティストリームを表示します。
- ドキュメントの バージョンステータスを追跡します。

複数のドキュメントバージョンの場合、最新のレビューおよび承認済みバージョンが公開され、以前のバージョンは廃止されます。

ドキュメントバージョンを作成

各ドキュメントのドキュメントバージョンを作成します。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 移動先 すべて > ドキュメント > ドキュメント をクリックし、ドキュメントレコードをクリックします。
2. [バージョン] タブまで下にスクロールします。
3. [新規] を選択します。
4. アップロードするファイルタイプを選択し、[メモ **(Notes)]** でファイルに関連する情報を追加します。
   - ファイルをアップロードするには、[添付ファイル] を選択し、ファイルアイコンを選択して、ファイルを選択します。
   - ドキュメントにリンクするには、**[URL]** を選択してリンクを指定します。
5. [送信] を選択します。
6. レビューと承認のためにバージョンを送信するには、戻ってバージョンを選択し、[バージョンを送信]を選択します。

ドキュメントバージョンの比較

ドキュメントバージョンの比較では、ドキュメントの 2 つのバージョン間の相違点を表示し、コンテンツの追加、削除、変更などの変更を強調表示できます。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
ナビゲーションフィルターに「 sys_property.list 」と入力し
glide.documents.compare.enabled プロパティが **true** に設定されていることを確認します。

手順

1. Create an experience for UI Builder エクスペリエンスが既に作成されている場合は、ステップ 5 に進みます。
2. Create a page from a template 。
3. 作成したページテンプレートに移動し、[テンプレートを使用] を選択します。
4. ホームページに移動し、[ワークスペース] を選択します。
5. ワークスペースとレコードを選択します。
6. [ドキュメント] タブを選択し、ドキュメントのリストからドキュメントを選択します。
7. [バージョン] タブを選択します。
8. [比較] ボタンを選択します。
9. 比較する [ソースバージョン] と [ターゲットバージョン] を選択し、[比較] を選択します。

   注:
   両方のバージョンが同じ形式である必要があります。.doc 形式と .docx 形式のみがサポートされています。

10. 新しい [比較] タブが開き、[合計変更]、[編集済み]、[削除済み]、および [フォーマットの変更] を含む比較サマリーが表示されます。
11. 変更を確認し、[レッドラインを非表示] を選択することで、側面のレッドラインを非表示にするオプションがあります。
12. ドキュメントをダウンロードするには、[変更を示す レッドライン付きドキュメントのダウンロード] を選択します。

ドキュメントをダウンロード

選択したデフォルトバージョンに基づいて、添付されたドキュメントバージョンをダウンロードします。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて

注:
ドキュメントをダウンロードするには、バージョンのファイルタイプが URL ではなく、添付ファイルである必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > ドキュメント > ドキュメント.
2. レコードを選択します。
3. [ドキュメント] タブを選択します。
4. ダウンロードするドキュメントを選択します。
5. [選択した行のアクション] ドロップダウンメニューで、[文書をダウンロード] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ドキュメントリンクの共有

パブリックアクセスでの共有リンクの分類に基づいてドキュメント共有を作成および制御します。

始める前に
必要なロール：owner または writer

このタスクについて
[ドキュメントを共有] ボタンは、ドキュメントに有効なデフォルトバージョンがある場合にのみ表示されます。

手順

1. 移動先 すべて > ドキュメント > ドキュメント.
2. ドキュメントリンクを共有するレコードを選択します。
3. レコードで、[共有] を選択してドキュメントリンクを共有します。

   注:
   ドキュメントの分類に基づいて固定リンクの作成と共有を制限するには、システムプロパティ *com.snc.documents.permalink.allowed_classification* に移動し、プロパティ値の下に分類タイプを追加します。

4. [リンクの有効性] で、[永続的 **(Permanent)]** を選択してリンクを永続的に保持するか、[リンクの有効期限] を選択してリンクの有効期限を選択します。

   注:
   以前に固定リンクの作成が許可されていた分類が制限された場合、分類が制限付きに変更されると、ドキュメントの新しい固定リンクを作成できなくなります。ただし、既存のパーマリンクは、有効期限に達するか、明示的に削除されるまで、引き続き機能します。

5. リンクのコピーアイコン ( ) を選択して、ドキュメントをダウンロードするためのドキュメントリンクをコピーして共有します。

   重要:
   生成された固定リンクは、ドキュメントの分類に関係なく、公開でアクセスできます。

6. **[Done** (完了)] を選択します。

共有リンクアクセスの変更

ドキュメント共有リンクアクセスを変更して、リンクを非アクティブにするか、有効期限を変更します。

始める前に
固定リンクテーブルが関連リストに追加されていることを確認します。

必要なロール：owner または writer

手順

1. 移動先 すべて > ドキュメント > ドキュメント.
2. [ドキュメントの固定リンク **(Documents Permalinks)]** タブまで下にスクロールします。
3. ドキュメントの場合：
   - リンクを非アクティブにするには、[アクティブ] 列で **[false]** を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 有効期限を追加または変更するには、[有効期限 (Expiration)] 列で日付を選択します。

重要:
生成された固定リンクは、ドキュメントの分類に関係なく、公開でアクセスできます。

ドキュメントの権限の構成

ドキュメント構成を使用して、外部クラウドファイルに対する共有権限を設定します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > ドキュメント > アドミニストレーション > ドキュメント構成.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. 名前と順序を入力します。
4. プロバイダーとテーブルを選択します。
5. 満たす条件を設定します。
6. **[Submit** (送信)] を選択します。
   [ドキュメント構成 (Document Configurations)] の下に新しい構成が作成されます。
7. 権限ルールを設定するには、名前をクリックして構成を選択します。
8. **[New** (新規)] を選択します。
9. ドキュメントにアクセスするために満たすべき条件を設定します。
10. [ユーザー] フィールドからフィールドを選択して追加します。
11. [内部権限] ドロップダウンから内部権限を選択します。
12. [外部権限] ドロップダウンから外部権限を選択します。
13. **[Submit** (送信)] を選択します。

ドキュメントリンクの削除

共有リンクを削除して、ドキュメントへの既存のユーザーアクセス権を削除します。

始める前に
必要なロール：owner または writer

手順

1. 移動先 すべて > ドキュメント > ドキュメント.
2. ドキュメントリンクを共有するレコードを選択します。
3. レコードで、[ドキュメントを共有] を選択します。
4. 削除アイコン ( ) を選択して、共有リンクを削除します。
5. ダイアログボックスで、[削除] を選択して確認します。

ドキュメントを削除

ドキュメントリポジトリ内のドキュメントを削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：admin アクセス権を持つ admin

または

アクセス権限：所有者

または

ユーザー：所有者

手順

1. 移動先 すべて > ドキュメント > ドキュメント.
2. 1 つのドキュメントまたは複数のドキュメントを削除します。
   - 1 つのドキュメントを削除するには、ドキュメントレコードを開き、[削除] を選択します。
   - 複数のドキュメントを削除するには、ドキュメントレコードエントリを選択し、[選択した行のアクション] ドロップダウンメニューから [削除] を選択します。

ドキュメントの承認および公開プロセス

レビュー担当者がドキュメントを承認または却下します。ドキュメントに複数のレビュー担当者が存在することがあります。承認プロセスでは、承認者がドキュメントを承認または却下します。ドキュメントは、レビュー プロセスの後、承認プロセスに進みます。ドキュメントは、レビューおよび承認プロセスの後に公開されます。

ドキュメントには、1 人または複数のレビュー担当者がいて、承認者がいない場合があります。その逆も同様です。承認およびレビュールールを作成するには、platform_document_management_admin または admin ロールを持っている必要があります。

ドキュメントを作成できるユーザーには、次のオプションがあります。

- 承認者とレビュー担当者をドキュメントに追加します☒
- ドキュメントバージョンの承認およびレビューワークフロー を開始します。
- 承認済みのバージョンを公開します。
- 承認およびレビューワークフローのアクティビティストリームを表示します。

すべての承認者およびレビュー担当者には、承認するドキュメントへの読み取りアクセス権があります。

ドキュメント承認リビジョンルール

ドキュメント承認およびリビジョンルールは、条件ビルダーで定義された条件に基づいて作成され、どのドキュメントが承認ルールを使用するかを決定します。承認ルールが保存され、[条件] フィールドの条件が満たされると、レビュー担当者と承認者が追加されます。

> **注:**
> ドキュメントレコードから直接追加されたドキュメントのレビュー担当者と承認者は、ドキュメントの承認およびリビジョンルールには追加されません。

ドキュメントのレビュー

レビュー担当者がドキュメントを却下した場合、作成者と所有者に通知され、レビューはキャンセルされます。作成者、所有者、およびレビュー担当者は、ドキュメントにどのような変更を加える必要があるか話し合う必要があります。レビュー担当者がドキュメントを承認した場合、レビューが正常に完了したことが作成者と所有者に通知され、ドキュメントは承認ステージに移行できます。ドキュ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メントに複数のレビュー担当者がアサインされている場合、プロセスを行う最初のレビュー担当者によってドキュメントの後続の処理が決まります。たとえば、2 人のレビュー担当者 A と B がいるとします。

レビュー担当者 A が最初にドキュメントをレビューして却下した場合、レビュープロセスは停止し、リビジョンステータスは [キャンセル] に設定されます。レビュー担当者 B は、レビューが却下され、自分のステータスが [不要] になったことを知らせる通知メールを受け取ります。レビュー担当者 A が最初にレビューを行ってドキュメントを承認した場合、レビュー プロセスは停止し、ドキュメントは承認ステージに移行できます。レビュー担当者 B のステータスは [不要] に変更されます。

ドキュメント承認

ドキュメントをレビューした後、承認のためにドキュメントを送信します。ドキュメントに承認者がアサインされていない場合、承認プロセスは省略されます。

最終承認者がドキュメントを承認すると、作成者と所有者に通知されます。最終承認が正常に完了すると、[ドキュメント] バージョンリストのドキュメントステージは [公開準備完了] に変わります。

複数の承認者が存在する場合、承認プロセスはシーケンスとして実行されます。1 つのシーケンスに複数の承認者がアサインされることもあります。例：

- シーケンス 1：承認者 A および B
- シーケンス 2：承認者 C および D
- シーケンス 3：承認者 E

シーケンスは昇順で実行され、承認者 A と承認者 B が最初に承認要求を受け取ります (承認者 C、D、および E はまだプロセスに含まれません)。レビュー プロセスと同様に、シーケンス内でプロセスを行う最初の承認者によって、ドキュメントの後続の処理が決まります。承認者 A が最初にドキュメントの承認作業を行って却下した場合、承認プロセスは停止し、ステータスは [キャンセル] に設定されます。承認者 B のステータスは [不要] に変更されます。承認者 A が最初に承認プロセスを行ってドキュメントを承認した場合、プロセスは停止し、承認者 B のステータスは [不要] に変更されます。次に、ドキュメントは承認シーケンス 2 に移行します。各シーケンスの少なくとも 1 人の承認者がドキュメントを承認した後、ドキュメントが承認されたことが作成者と所有者に通知されます。

ドキュメントの公開

ドキュメントを作成して編集した後、ドラフトレビューと最終承認のためにリビジョンを送信できます。最終承認後、ドキュメントを公開できます。

承認と公開のプロセスが繰り返される場合、新しいリビジョンが公開されると、公開済みのリビジョンは廃止されます。ドキュメントが公開されると、以前のリビジョンに対して実行されていたワークフローはキャンセルされます。

ドキュメント承認改訂ルールの作成

ドキュメントのレビューおよび承認プロセスのドキュメント承認改訂ルールを作成します。

始める前に

必要なロール：platform_document_management_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > ドキュメント > 承認および改訂ルール.
2. フォームで、フィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[承認改訂ルール] フォーム

フィールド	説明
名前	承認ルールの一意の識別子
説明	承認ルールの短い説明
ドキュメント条件	この承認ルールを使用するドキュメントを決定する条件ビルダー
アクティブ	ルールを有効にします。

3. [送信] を選択します。

レビュー担当者を追加

1 人または複数のレビュー担当者をドキュメント承認に追加し、ドキュメントレビューのルールをレビューします。

始める前に
必要なロール：platform_document_management_admin または admin

このタスクについて
このタスクで説明されている手順は、新しく作成されたレコードに適用されます。既存のレコードの場合は、ドキュメントレコードに移動し、他のアクションアイコン (☰) を選択します。[承認者とレビュー担当者を更新 **(Refresh Approvers and Reviewers)]** を選択してルールを照合し、レビュー担当者を追加します。

> **注:**
> ドキュメントのレビュー担当者は、ドキュメントレコードから直接追加できますが、ドキュメントの承認および改訂ルールには追加されません。

手順

1. 移動先 すべて > ドキュメント > 承認および改訂ルール.

2. レビュー担当者または承認者に追加するルールに移動します。

3. [レビュー担当者] タブを選択します。

4. [新規] を選択します。

5. [レビュー担当者] フィールドにレビュー担当者の名前を入力します。

6. [送信] を選択します。

7. 複数のレビュー担当者を追加するには、ステップ 3 ～ 6 を繰り返します。

承認者を追加する

1 人または複数の承認者をドキュメント承認に追加し、ドキュメント承認のルールをレビューします。

始める前に
必要なロール：platform_document_management_admin または admin

このタスクについて
このタスクで説明されている手順は、新しく作成されたレコードに適用されます。既存のレコードの場合は、ドキュメントレコードに移動し、他のアクションアイコン (☰) を選択します。[承認者と

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レビュー担当者を更新 **(Refresh Approvers and Reviewers)]** を選択してルールを照合し、承認者を追加します。

> **注:**
> ドキュメントのレビュー担当者と承認者は、ドキュメントレコードから直接追加できますが、ドキュメントの承認および改訂ルールには追加されません。

手順

1. 移動先 すべて > ドキュメント > 承認および改訂ルール.
2. レビュー担当者または承認者に追加するルールに移動します。
3. [承認者] タブを選択します。
4. [新規] を選択します。
5. [承認者] フィールドに承認者の名前を入力します。
6. [シーケンス] フィールドに、承認者の順序を入力します。

> **注:**
> ドキュメントは、入力されたシーケンス番号に基づいて昇順で承認者に送信されます。2 人の承認者が同じシーケンス番号を持っている場合、シーケンス内の次の承認者に移動するために必要な承認者は 1 人だけです。シーケンス内に承認者がいないときにドキュメントを公開する場合に必要な承認者も 1 人だけです。

7. [送信] を選択します。
8. 複数の承認者を追加するには、ステップ 3 ～ 7 を繰り返します。

レビューおよび承認へのドキュメントバージョンの送信

ドキュメントを公開する前に、レビューおよび承認のためにドキュメントバージョンを送信します。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 移動先 すべて > ドキュメント > ドキュメント.
2. ドキュメントレコードを選択します。
3. バージョンを選択し、[バージョンを送信 **(Submit Version)]** を選択します。

ドキュメントバージョンの承認または却下

レビュープロセスが完了した後、ドキュメントバージョンを承認または却下します。

始める前に
必要なロール：approver_user

手順

1. 移動先 すべて > セルフサービス > 自分の承認.
2. 承認が要求されたドキュメントを選択します。
3. [承認] を選択してドキュメントバージョンを承認するか、[却下] を選択してドキュメントバージョンを却下します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メールによるドキュメントバージョンの承認または却下

メールから直接ドキュメントバージョン要求を承認または却下します。

始める前に
必要なロール：approver_user

手順

1. 承認要求のメールを開きます。
2. [承認するにはここをクリック **(Click here to approve)]** を選択してドキュメントバージョンを承認するか、[却下するにはここをクリック **(Click here to reject)]** を選択してドキュメントバージョンを却下します。

ドキュメントの公開

承認されたドキュメントリビジョンを公開します。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
ドキュメントを作成して編集した後、ドラフトレビューと最終承認のためにバージョンを送信できます。最終承認後、ドキュメントを公開できます。公開されたバージョンが、ドキュメントのデフォルトバージョンになります。

手順

1. 移動先 すべて > ドキュメント > ドキュメント.
2. ドキュメントレコードを選択します。
3. [バージョン] タブまで下にスクロールします。
4. 承認されたドキュメントバージョンを選択します。
5. [バージョンを公開] を選択します。

CAC または **PIV** スマートカードを使用した **PDF** ドキュメントのデジタル署名

デジタル署名を使用して、ドキュメントの署名エクスペリエンスをシームレスにし、個人 ID 検証 (PIV) または共通アクセスカード (CAC) スマートカードを使用した手動での作業をなくします。

CAC または **PIV** カード

共通アクセスカード (CAC) と個人 ID 検証 (PIV) は、ユーザーアクセスの一般的な識別と認証に使用されるスマートカードです。CAC と PIV には、固有のデジタル証明書と、写真、個人識別番号 (PIN)、署名といった各ユーザーを識別するためのユーザー情報が入っています。

PDF ドキュメントへの署名

ServiceNow では、Adobe の統合や、PDF ドキュメントのデジタル署名の認証システムとして PIV や CAC スマートカードを構成して使用することが可能です。この統合により、PIV や CAC カードを使用して貴重な重要資産をフレキシブルに保護できます。

Adobe Acrobat Reader デスクトップアプリケーションを使用すれば、CAC や PIV スマートカードを使用して PDF にデジタル署名できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
CAC または PIV スマートカードを使用して PDF にデジタル署名するには、次の操作を行う必要があります。

- Adobe Acrobat Reader をデスクトップにインストールする。
- ダウンロードした PDF を Adobe Acrobat Reader で開くように、Google Chrome または Mozilla Firefox ブラウザーを設定する。

デジタル署名のためのドキュメントテンプレート

ドキュメントのデジタル署名は、ドキュメントテンプレートで構成されます。さまざまなパートナーが署名する自動入力ドキュメントを生成して送信するには、スマートカードを使用してデジタル署名用のドキュメントテンプレートと署名ワークフローを定義する必要があります。

CAC または PIV スマートカードのデジタル署名を構成するには、次の作業を行う必要があります。

- Document Templates を使用して PDF ドキュメントを作成およびアップロードする
- sys_ca_certificate テーブルで証明書を設定する
- sys_user_certificate テーブルでマップ証明書を設定する
- *com.snc.pdfsigning.validation.method*プロパティを確認する
- PDF ドキュメントに署名してレビューする

スマートカードを使用してドキュメントテンプレートとデジタル署名の統合をインストールする

admin ロールがある場合は、スマートカードアプリケーション (com.sn.dt-digital-signature-smart-card-integration) を使用するデジタル署名とドキュメントテンプレートの統合をインストールできます。

始める前に

- アプリケーションとその関連するすべての ServiceNow Store アプリケーションに有効な ServiceNow エンタイトルメントがあることを確認してください。詳細については、次を参照してください。 のエンタイトルメントを取得する ServiceNow 製品またはアプリケーション .

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター条件と検索バーを使用して、スマートカードアプリケーション (com.sn.dt-digital-signature-smart-card-integration) を使用するデジタル署名とドキュメントテンプレートとの統合を見つけます。

   名前または ID でアプリケーションを検索できます。アプリケーションが見つからない場合は、ServiceNow Store へのリクエストが必要になることがあります。

   [インストール] ボタンの横のリストに、使用可能なバージョンが表示されます。
3. リストからバージョンを選択し、[インストール] を選択します。

   表示される [インストールの詳細を確認] ダイアログボックスに、アプリケーションとともにインストールされている依存関係が一覧表示されます。
4. プロンプトが表示された場合は、ServiceNow Store へのリンクに従って、依存関係のエンタイトルメントを取得します。
5. **[Install** (インストール)] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CAC または PIV スマートカードを使用してドキュメントに署名するためのドキュメントテンプレートを設定する

共通アクセスカード (CAC) または個人識別検証 (PIV) カードを使用して、PDF 用のドキュメントテンプレートを設定します。証明書を設定して、ドキュメントをオンラインで入力、レビュー、および署名するプロセスを自動化および簡素化します。

始める前に

Adobe Acrobat Reader がデスクトップにインストールされている必要があります。

ドキュメントテンプレート アプリケーションがインストールされている必要があります。詳細については、「Configuring Document Templates」を参照してください。

必要なロール：sn_doc.admin、sn_doc.reader、または admin

手順

1. ドキュメントテンプレートを作成します。

   a. PDF ドキュメントテンプレートの構成 .

   > **注:**
   > [署名の種類] フィールドは [デジタル署名スマートカード] である必要があります。

   b. PDF ドキュメントテンプレートのフィールドのマッピング

   c. [ドキュメントプレビューを編集] を選択して、署名を送信するボタンのラベルと配置を定義します。

   d. PDF ドキュメントテンプレートの参加者の作成 .

   e. テンプレートをパートナーにマッピングするには、[テンプレートマッピング] タブに移動し、フィールド名を選択してパートナーの名前を追加します。フィールドをマッピングするには、[マッピングフィールド] ドロップダウンメニューからフィールドを選択します。

   > **注:**
   > テキストフィールドには事前に入力された値をマッピングすることができます。デジタル署名のフィールドタイプをパートナーにマッピングする必要があります。

   f. [更新] を選択します。

   g. [公開] を選択します。

2. Set up Certificate-based authentication 。
3. ダウンロードした PDF ドキュメントが Adobe Acrobat Readerで自動的に開くようにブラウザーの設定を構成します。

   Google Chromeについては、以下を参照してください。 の PDF ダウンロード設定 Google Chrome .

   Mozilla Firefox および Apple Safari については、「Adobe PDF プラグインを使用してオンラインの PDF ファイルを開くようにブラウザーを設定する (Configure browser to use the Adobe PDF plug-in to open online PDF files)」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. 自分が権限を持つ場所をダウンロード場所として追加するように Adobe Acrobat Reader を設定します。
   a. Adobe Acrobat Readerで、 設定 > セキュリティ (拡張).
   b. [フォルダーのパスを追加] を選択して、自分が権限を持つ場所をダウンロード場所として追加します。
   c. **[OK]** を選択します。

次のタスク
CAC または PIV スマートカードを使用して PDF ドキュメント用のドキュメントテンプレートに署名する

CAC または PIV スマートカードを使用したデジタル署名のプロパティ値

com.snc.pdfsigning.validation.method プロパティを使用して、PDF に署名したユーザーを特定および検証するために使用する方法を指定します。

プロパティ値 *com.snc.pdfsigning.validation.method* は、PDF に署名したユーザーを特定して検証するために使用されます。正しいユーザーが PDF に署名したかどうかを検証するために、ユーザーを特定する必要があります。顧客の IT チームは、ポリシーと発行された証明書に応じて PDF を検証する方法を定義できます。

プロパティ値とアクション

値	アクション
common_name	証明書のサブジェクトの [共通名 (CN)] フィールドを使用して、ユーザーに関連付けられている sys_user_certificate テーブルに証明書が存在するかどうかを確認します。
email	証明書のメール ID を使用して、一致するメール ID を持つ ServiceNow 内のユーザーを検索します。
any (デフォルト値)	上記の両方の検証方法を利用してユーザーを解決します。
ignore	署名フィールドでユーザー検証は実行されません。

CAC または PIV スマートカードを使用して PDF ドキュメント用のドキュメントテンプレートに署名する

PDF ドキュメントテンプレートを使用して、デジタル署名を開始し、共通アクセスカード (CAC) または Personal Identification Verification (PIV) カードを使用して入力済みの PDF ドキュメントをレビューしたり生成したりします。

始める前に
Adobe Acrobat Reader がデスクトップにインストールされている必要があります。

ドキュメントに署名するには、ドキュメントテンプレートを設定する必要があります。詳細については、「CAC または PIV スマートカードを使用してドキュメントに署名するためのドキュメントテンプレートを設定する」を参照してください。

必要なロール：なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて

手順

1. スクリプトを使用したカスタム実装で PDF ドキュメント署名プロセスを開始します。
詳細については、「Using Document Templates: Custom use case」を参照してください。

   注:
   スクリプトを使用したカスタム実装は、HR 以外のアプリケーションに関連するケースを対象としているため、HR ケースではこのステップをスキップできます。

2. サービスポータルで PDF ドキュメントに署名します。
   - 従業員センターから移動するには、次の場所に移動します すべて > セルフサービス > 従業員センター.
   - [マイドキュメントタスク] から移動するには、セルフサービス > 自分のドキュメントタスク.
3. 自分に割り当てられているドキュメントタスクを選択します。
4. PDF ドキュメントをレビューし、[文書に署名] を選択してドキュメントに署名するか、[却下] を選択してドキュメントを却下します。
署名されたドキュメントが Adobe Acrobat Reader で PDF ドキュメントとして開きます。
5. 署名場所に移動し、マッピングされた証明書またはデジタル ID ファイルをクリックして選択します。
6. デジタル ID ファイルのパスワードを入力し、[署名] を選択して、署名されたコピーを保存します。
7. PDF ドキュメントで、[送信] を選択して署名済みの PDF ドキュメントを送信します。
署名されたドキュメントは、検証のためにドキュメントタスクにアップロードされます。
8. [自分のドキュメントタスク] に移動してドキュメントを選択し確認したら、[ドキュメントを検証 **(Validate Document)]** を選択してドキュメントを検証するか、[却下] を選択してドキュメントを却下します。
ドキュメントの検証後、署名は正常にキャプチャされ、認証されます。

デジタル署名済みドキュメントのレビュー

デジタル署名済みの PDF ドキュメントをレビューして、承認または却下します。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 従業員センターまたは [自分のドキュメントタスク] からドキュメントタスクに移動します。
   - 従業員センターから移動するには、次の場所に移動します すべて > セルフサービス > 従業員センター.
   - [マイドキュメントタスク] から移動するには、セルフサービス > 自分のドキュメントタスク.
2. 自分に割り当てられているドキュメントテンプレートタスクを選択して、ドキュメントをレビューします。
3. ドキュメントを承認または却下するには、次のいずれかの操作を行います。
   - ドキュメントを承認するには、[承認] を選択します。
   - ドキュメントを却下するには、[却下] を選択し、却下の理由を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ドキュメント参照

参照を使用して、プラットフォーム上の他のテーブルまたはレコードである他のレコードにドキュメントレコードをリンクします。

参照は、ドキュメントとターゲットまたは親レコードの間のリンクまたはマッピングです。

に移動すると、参照を直接追加し、プラットフォーム全体の他のレコードにあるすべてのドキュメント参照を表示できます ドキュメント > 参照.

参照から直接、またはドキュメントレコードから、ドキュメント参照を作成してリンクすることができます。

ドキュメントレコードからドキュメント参照を作成

ドキュメントレコードを他のテーブルまたはレコード内の他のレコードにリンクします。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 移動先 ドキュメント > ドキュメント.
2. ドキュメントを選択します。
3. [ドキュメント参照] タブで、[新規] を選択します。
   ダイアログボックスの [ドキュメント] フィールドには、選択したドキュメントが反映されます。
4. [ターゲットレコード] フィールドで、リストアイコンの を使用し、[ドキュメントをルックアップ (Lookup documents)] を選択します。
5. [ドキュメントを選択] ダイアログボックスの [テーブル名] フィールドで、ドキュメントをリンクするレコードのテーブルを選択します。
6. [ドキュメント]フィールドで、[リストから参照] アイコン ( ) を選択し、ドキュメントをリンクするレコードを選択します。
7. **[OK]** を選択します。
8. [送信] を選択します。

ドキュメント参照を参照から作成

参照リストから任意のレコードにドキュメント参照を直接リンクします。テーブルとターゲットレコードにリンクされているすべてのドキュメントを簡単に表示できます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて

手順

1. 移動先 ドキュメント > ドキュメント > 参照.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. ドキュメントを選択します。
4. [ターゲットレコード] フィールドで、リストアイコンの を使用し、[ドキュメントをルックアップ (Lookup documents)] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. [ドキュメントを選択] ダイアログボックスの [テーブル名] フィールドで、ドキュメントをリンクするレコードのテーブルを選択します。
6. [ドキュメント]フィールドで、[リストから参照] アイコン ( ) を選択し、ドキュメントをリンクするレコードを選択します。
7. **[OK]** を選択します。
8. [送信] を選択します。

ドキュメントレコードからドキュメント参照を削除

ドキュメントレコードからドキュメント参照を削除して、リンクを解除します。

始める前に

必要なロール：admin アクセス権を持つ admin

または

アクセス権限：所有者

または

ユーザー：所有者

このタスクについて

注:
このアクションでは、ドキュメントのリンクを解除しますが、ドキュメントは削除しません。

手順

1. 移動先 ドキュメント > ドキュメント.
2. ドキュメントを選択します。
3. [ドキュメント参照] タブで、リンクを解除するドキュメントを選択します。
4. [選択した行のアクション] ドロップダウンメニューで、[削除] を選択します。

ドキュメントを親レコードにリンク

ドキュメントは、「親レコード」と呼ばれるレコードにリンクできます。ドキュメントバージョンを作成し、親レコードを介して参照することができます。親レコードのドキュメント参照を表示、編集、ダウンロード、または削除することもできます。

注:

「その他のレコード」と「親レコード」という用語は同じ意味で使用され、ドキュメントがリンクされているレコードを指します。

参照を使用して、プラットフォーム上の他のテーブルまたはレコードにドキュメントレコードをリンクできます。

親レコード内の関連ドキュメントの表示を有効化

レコードに関連するドキュメントをリンクして表示できるようにするには、[ドキュメント] 関連リストをレコードに追加します。

始める前に

必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. レコードに移動します (たとえば、インシデント、インタラクションなど)。
2. [他のアクション] アイコン ( ) を選択し、 構成 > 関連リスト 。
3. [利用可能 (Available)] リストから [選択済み (Selected)] リストに [ドキュメント] を移動します。
4. [保存] を選択します。

タスクの結果
ドキュメント関連リストが、レコードで利用可能な関連リストに追加されます。

親レコードにドキュメントレコードを作成

親レコードにドキュメントを追加して、レコードから直接ダウンロード、共有、または表示できるようにします。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. レコードに移動します (たとえば、インシデント)。
2. [ドキュメント] タブを選択します。
3. [新規] を選択します。
4. フォームのフィールドに入力します。

新規ドキュメントレコードのフィールド

フィールド	説明
名前	ドキュメントの名前。
所有者	ドキュメント所有者の名前。
レビュー担当者	レビュー担当者の名前。
テンプレート	ドキュメントがテンプレートかどうかを判断するオプション。
部門	部門の名前。
タイプ	コンテンツに基づくドキュメントのタイプ (たとえば、指針、ポリシー、手順、または契約)。
分類	ドキュメントの分類 (公開、制限付き、または機密など)。
対象者	ドキュメントの対象者 (内部または外部)。
状況	ドキュメントのステータス：[ドラフト]、[送信]、[レビュー]、または [完了]。
説明	ドキュメントの簡単な説明
デフォルトバージョン	ドキュメントのダウンロードに使用されるドキュメントのバージョン。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	デフォルトでは、最新バージョンがデフォルトのバージョンです。

5. アクセス権の設定を選択します。
6. [送信] をクリックします。

親レコードのドキュメントバージョンをアップロード

親レコード内の各ドキュメントのドキュメントバージョンをアップロードします。

始める前に
必要なロール：なし

手順
1. レコードに移動します (たとえば、インシデント)。
2. [ドキュメント] タブを選択します。
3. ドキュメント名を右クリックします。
4. [バージョンをアップロード]を選択します。
5. アップロードするファイルタイプを選択し、[メモ **(Notes)]** でファイルに関連する情報を追加します。
   - ファイルをアップロードするには、[添付ファイル] を選択し、ファイルアイコンを選択して、ファイルを選択します。
   - ドキュメントにリンクするには、**[URL]** を選択してリンクを指定します。
6. **[OK]** を選択します。

関連情報
ドキュメントバージョンを作成

親レコードからドキュメントをダウンロード

親レコードに関連するドキュメントをレコードから直接ダウンロードします。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
注:
ドキュメントをダウンロードするには、バージョンのファイルタイプが URL ではなく、添付ファイルである必要があります。

手順
1. 必要なレコードに移動します (たとえば、インシデント)。
2. [ドキュメント] タブを選択します。
3. ダウンロードするドキュメントを選択します。
4. [選択した行のアクション] ドロップダウンメニューで、[文書をダウンロード] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

既存のドキュメントを親レコードにリンク

リポジトリにあるドキュメントを親レコードにリンクします。

始める前に
必要なロール：なし

ドキュメントにアクセスするには、十分な権限が必要です。

手順

1. 必要なレコードに移動します (たとえば、インシデント)。
2. [ドキュメント] タブを選択します。
3. [編集] を選択します。
4. リンクするドキュメントを選択します。
5. [選択した行のアクション] ドロップダウンメニューで、[ドキュメントをリンク] を選択します。

親レコードからドキュメントのリンクを解除

関連性がなくなったドキュメントを親レコードから削除し、リンクを解除します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
注:
このアクションでは、親レコードからドキュメントのリンクを解除しますが、リポジトリからは削除しません。

手順

1. レコードに移動します (たとえば、インシデント)。
2. [ドキュメント] タブを選択します。
3. リンクを解除するドキュメントを選択します。
4. [選択した行のアクション] ドロップダウンメニューで、[削除] を選択します。

親レコードからドキュメントを削除

親レコードからドキュメントを直接削除します。

始める前に
必要なロール：admin アクセス権を持つ admin
または

アクセス権限：所有者
または

ユーザー：所有者

手順

1. 必要なレコードに移動します (たとえば、インシデント)。
2. [ドキュメント] タブを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. 削除するドキュメントを選択して開きます。
4. [削除] を選択します。

ドキュメント管理のリスト

リストは、他のターゲットレコードにリンクされているドキュメントを作成するために使用できるテンプレートドキュメントのコレクションです。admin ロールを持つユーザーのみが、このリストにアクセスできます。

ドキュメントリスト

admin ロールを持つユーザーは、ドキュメントリストを作成して、単一のリストに複数のドキュメントを追加できます。admin ロールを持つユーザーのみが、このリストにアクセスできます。

Example: 新規雇用オンボーディング

新規雇用のオンボーディング時に、従業員は、ID、トレーニング証明書などの複数のドキュメントをアップロードする必要があります。組織では、ドキュメントをテンプレートとして作成し、それらをリストの下にグループ化できます。このリストをターゲットレコードに参照すると、リストの下にあるすべてのテンプレートドキュメントが作成され、ターゲットレコードにリンクされます。

ドキュメントリストのエントリ



リストのエントリ

リストのエントリは、テンプレートドキュメントとドキュメントリストのマッピングです。ドキュメントレコードでドキュメントの [テンプレート] オプションが選択されている場合など、リストにリンクできるのはテンプレートドキュメントのみです。[ドキュメントリストのエントリ] 関連リストにリストのエントリが表示されます。

注:
ユーザーは、アクセス権のあるドキュメントのみをリンクできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リストのエントリ



関連情報

ドキュメントを作成し、ターゲットレコードにリンクするために、リスト内のドキュメントテンプレートをグループ化

ドキュメントリストにドキュメントテンプレートを追加

ドキュメントを作成し、ターゲットレコードにリンクするために、リスト内のドキュメントテンプレートをグループ化

リスト内のドキュメントテンプレートをグループ化して、リストが参照されたときに、リスト内のすべてのテンプレートドキュメントを自動的に作成し、ターゲットレコードにリンクできるようにします。

始める前に

必要なロール：platform_document_management_admin

手順

1. 移動先 ドキュメント > ドキュメント > リスト.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. リストの名前と説明を入力します。
4. [送信] を選択します。

次のタスク

ドキュメントテンプレートの作成

関連情報

ドキュメントリストにドキュメントテンプレートを追加

ドキュメントリストにドキュメントテンプレートを追加

親レコードを作成してリンクするためにドキュメントテンプレートをグループ化するドキュメントリストに、テンプレートドキュメントを追加します。

始める前に

必要なロール：platform_document_management_admin

このタスクについて

注:
リストにリンクできるのはドキュメントテンプレートのみです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ドキュメント > ドキュメント > リストのエントリ.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

リストエントリのフィールド

フィールド	説明
ドキュメント	ドキュメントテンプレートの名前。
ドキュメントリスト	リストの名前
説明	ドキュメントリストエントリの簡単な説明

4. [送信] をクリックします。

ターゲットテーブルレコードのドキュメントリストを使用したドキュメントの作成

`DocumentListService` API を使用して、ターゲットテーブルレコードでドキュメントを作成および参照できます。

始める前に
DocumentListService API のトピックを参照してください。

必要なロール：admin

注:
ユーザーインターフェイス (UI) を使用してドキュメントリストからドキュメントを作成することはできません。API を使用して作成する必要があります。

アクティビティストリームへのドキュメント添付ファイル

アクティビティストリームにドキュメントを追加することで、レコードの添付ドキュメントを取り込み、その更新を追跡します。

タスクレコードを表示する作業メモやコメントなどの添付ドキュメントをアクティビティストリームのジャーナルフィールドに取り込んで追跡できます。

レコードのアクティビティストリームにドキュメントを追加して添付するには、次のタスクを完了する必要があります。

- アクティビティストリームでドキュメントアクションを有効にする
- レコード内のドキュメントを有効にする
- レコードへドキュメントを追加する

アクティビティストリームへのドキュメントアクションの追加

アクティビティストリームにドキュメントアクションを追加し、レコード内の添付ドキュメントの更新を表示し、追跡します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
レコードのアクティビティストリームにドキュメントを追加して添付するには、次のタスクを完了する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- アクティビティストリームでドキュメントアクションを有効にする
- レコード内のドキュメントを有効にする
- レコードへドキュメントを追加する

手順

1. ナビゲーションフィルターに、「sys_properties.list」と入力します。
2. **glide.documents.journal.enabled** プロパティを選択します。
3. フォームで、[値] フィールドを **[true]** に設定します。
4. [更新] を選択します。
5. **glide.documents.attach.fields**を選択します。
6. フォームの [値] フィールドに、レコードに反映させるフィールド名を追加します。
   たとえば、[作業メモ] フィールドには「work_notes」と入力します。

   複数のフィールド名を追加するには、カンマを使用します。

   注:
   ドキュメントの更新は、フィールド名が存在する場合にのみプッシュされます。

7. [更新] を選択します。

ドキュメントの機密データのマスキング

PDF ドキュメントから機密性の高いコンテンツやデータを手動でマスキングします。データのマスキングは、構成可能なワークスペースで使用できます。

データのマスキング

[公開済み] または [ドラフト] ステータスのドキュメントのみがデータのマスキングの対象となります。

機密データは、キーワードを検索するか、マスキングする必要がある PDF の領域を選択して描画することでマスキングできます。検索とマスキングオプションはテキストにのみ適用され、画像には適用されません。

注:

- 複数の連続した行に分割された段落またはキーワードは、キーワードまたはフレーズの検索とマスキングオプションを使用している間は、まとめてマスキングすることはできません。
- 場合によっては、検索とマスキングでは、「manual:」や「.PDF」など、テキストの接頭辞または接尾辞が付いている特殊文字が非表示にならないことがあります。
- 手動でのマスキング中に、テキストまたはマスキングマークが PDF の他のセクションと重なる場合があります。この重なりにより、元のテキストが削除され、空白に置き換えられることがあります。
- PDF に JBIG2 形式などの解析不可能な画像が含まれている場合、データのマスキングは不可能です。

ドキュメントからのデータの編集

キーワードを検索するか、テキストを選択して、PDF ドキュメントの機密データを編集します。

始める前に
ワークスペースのドキュメント関連リストを構成する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

必要なロール：なし

手順

1. ワークスペースから、必要なレコード (インシデントなど) に移動します。
2. [ドキュメント] タブを選択します。
3. ドキュメントとバージョンを選択します。
4. 添付の PDF ドキュメントを選択して開きます。
5. 編集アイコンアイコン を選択して、データの編集を有効にします。
6. [編集するキーワードを検索] にキーワードを入力し、検索アイコン を選択します。

   注:

   データの手動による検索と編集は、テキストにのみ適用され、画像やその他の線画内のテキストには適用されません。

   編集に失敗した場合は、PDF 形式に問題がないかどうかを確認し、テキストをハイライト表示して手動で編集します。

7. データを編集する領域を選択して描画するには、[描画して編集 **(Draw and redact)]** を選択します。
8. 元に戻すには、元に戻す 元に戻す を選択します。
9. [編集を適用] を選択します。
10. [変更内容を保存] を選択します。
11. 破棄するには、[ドキュメントの編集] ペイン アイコンアイコンを選択します。

ドキュメント管理と外部コンテンツプロバイダーとの統合

ドキュメント管理を外部クラウドプロバイダーと統合して、コア UI のドキュメントで編集、共有、共同作業を行います。

外部クラウドとの統合

次の場所でドキュメントを編集、共有、共同作業できます。

- Microsoft OneDrive
- Microsoft SharePoint
- Google ドライブ

認証

認証により、ユーザーは、ユーザーの ID と対応する Microsoft OneDrive またはGoogle ドライブアカウントとの間の安全な接続を使用して、ServiceNow内で自分のアカウントで認証できるため、ユーザーはServiceNowから直接ファイルにアクセス、表示、および管理できます。

個人認証については、「 個人認証」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

外部プロバイダーからのドキュメントの添付

Microsoft OneDrive、Microsoft SharePoint、Google ドライブ などの外部クラウドから ドキュメント管理 にドキュメントを添付します。

始める前に
マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワークのアクティブ化

Microsoft OneDrive の場合：

- Microsoft OneDrive for ドキュメントサービス のセットアップ
- Microsoft OneDrive を ドキュメントサービス 用の OAuth プロバイダーとして登録

Google ドライブの場合は、ドキュメントサービス Framework for Google ドライブ の設定を行います。

ロールまたはグループの権限の設定 ドキュメントリストから **mp_document_admin** を選択します。

必要なロール：mp_document_admin

手順

1. 移動先 すべて > ドキュメント > ドキュメント.
2. 既存のレコードを選択するか、 ドキュメントレコードの作成.
3. [外部プロバイダーと接続] チェックボックスをオンにします。
4. [プロバイダーから添付] を選択します。
5. 外部プロバイダーを選択します。
   - Microsoft OneDrive の場合、[フォルダーパス] と [ファイル名] を入力します。

     フォルダーパスを取得するには、Microsoft OneDrive 内のファイルに移動し、フォルダーパスを確認します。
   - Google ドライブの場合、[ファイル名] と [ファイル URL] を入力します。

     ファイル名を取得するには、 Google ドライブ内のファイルに移動し、右クリックして選択します 共有 > 共有 > リンクをコピー.
6. オプション: URL のみをリンクする場合は、[外部ファイルの **URL** のみをドキュメントにリンクする **(Link Only URL of the external file to the document)]** チェック ボックスをオンにします。

   注:
   リンクのみの URL では、すべての Google ドライブ ファイル形式がサポートされています。
7. [添付] を選択します。

   注:
   - プロバイダーからの最新バージョンのみが添付されます。
   - サポートされていない形式の場合、URL をリンクすることはできますが、バージョンテーブルでバージョンは利用できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

新しいバージョンが作成されます。[バージョン] タブを選択して、バージョンと添付ドキュメントを表示します。

8. [外部プロバイダー設定] タブを選択して、プロバイダーの詳細と外部ファイル URL を表示します。
9. 上部にある [クラウド **URL** を開く] を選択して、外部クラウドでドキュメントを開きます。

クラウドにアップロード

ドキュメント管理 から Microsoft OneDrive、Microsoft SharePoint、Google ドライブ などの外部クラウドにドキュメントをアップロードします。

始める前に
マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワークのアクティブ化

Microsoft OneDrive の場合：

- Microsoft OneDrive for ドキュメントサービス のセットアップ
- Microsoft OneDrive を ドキュメントサービス 用の OAuth プロバイダーとして登録

Google ドライブの場合は、ドキュメントサービス Framework for Google ドライブ の設定を行います。

ロールまたはグループの権限の設定 ドキュメントリストから **mp_document_admin** を選択します。

必要なロール：mp_document_admin

手順

1. 移動先 すべて > ドキュメント > ドキュメント.
2. 既存のレコードを選択するか、 ドキュメントレコードの作成.
3. 新しく作成されたレコードの場合: ドキュメントバージョンの作成.
4. [外部プロバイダーと接続 **]** チェックボックスをオンにします。
5. **[Cloud** にアップロード] を選択します。
6. 外部 クラウド を選択し、フォルダーパスを入力します。
7. デフォルトバージョンをアップロードするには [デフォルトバージョンをアップロード] を選択し、ローカル ファイルを添付するには [ローカルファイルをアップロード] を選択します。

   注:
   ローカルファイルをアップロードすると、インスタンスにバージョンが作成されます。

8. オプション:
   - デフォルトバージョンをアップロードする場合は、[**Remove from instance]** (インスタンスから削除) チェックボックスをオンにして、添付されたバージョンをデータベースから削除します。

     注:
     削除された添付ファイルのバージョンは引き続き追跡のために表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ローカルバージョンをアップロードする場合は、[インスタンスを保存しない] チェックボックスをオンにして、添付ファイルをデータベースに保存しないようにすることができます。

  注:
  添付ファイルはデータベースに保存されませんが、追跡用に新しいバージョンが作成されます。

9. **[Upload** (アップロード)] を選択します。

   注:
   最新バージョンのみがアップロードされます。

10. [外部プロバイダー設定] タブを選択して、プロバイダーの詳細と外部ファイル URL を表示します。
11. 上部にある [クラウド **URL** を開く] を選択して、外部クラウドでドキュメントを開きます。

クラウドから バージョン をダウンロードする

外部 クラウド からドキュメント管理にドキュメントバージョンをダウンロード。

始める前に
ロールまたはグループの権限の設定 ドキュメントリストから **mp_document_admin** を選択します。

必要なロール：mp_document_admin

手順

1. 移動先 すべて > ドキュメント > ドキュメント.
2. cloud からドキュメントをダウンロードするには、[バージョン] タブを選択し、クラウドから [ダウン] を選択します。
3. [ダウンロード] を選択します。
   外部クラウドドキュメントが更新されている場合は、[バージョン] タブに新しいバージョンが作成されます。
4. [外部 クラウド設定] タブを選択して、プロバイダーの詳細と外部ファイル URL を表示します。
5. 上部にある [クラウド **URL** を開く] を選択して、外部クラウドでドキュメントを開きます。

外部クラウドへのバージョンのアップロード

ドキュメントバージョンを外部クラウドに ドキュメント管理 アップロードします。

始める前に
ロールまたはグループの権限の設定 ドキュメントリストから **mp_document_admin** を選択します。

必要なロール：mp_document_admin

手順

1. 移動先 すべて > ドキュメント > ドキュメント.
2. 外部クラウドにドキュメントをアップロードするには、[バージョン] タブを選択し、[クラウドにアップロード] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. デフォルトバージョンがある場合はそれを選択するか、ローカルファイルを添付します。
4. オプション:
   - 添付されたバージョンをデータベースから削除するには、[インスタンスから削除] チェックボックスをオンにします

     注:
     削除された添付ファイルのバージョンは引き続き追跡のために表示されます。

   - 添付ファイルをデータベースに保存しない場合は、[インスタンスを保存しない] チェックボックスをオンにします。

     注:
     添付ファイルはデータベースに保存されませんが、追跡用に新しいバージョンが作成されます。

5. [アップロード] を選択して続行します。
6. [外部クラウド設定] タブを選択して、プロバイダーの詳細と外部ファイル URL を表示します。
7. 上部にある [クラウド **URL** を開く] を選択して、外部クラウドでドキュメントを開きます。

参照

以下のセクションでは、ドキュメント管理のインストールされるコンポーネントとロール、およびドメインセパレーションとサポートされているブラウザ情報について説明します。

ドキュメント管理と一緒にインストールされるコンポーネント

いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザーロールなど) が、ドキュメント管理プラグインのアクティブ化とともにインストールされます。

この機能ではデモデータを利用できます。

インストールされるロール

ロールタイトル [名前]	説明	ロールを含む
アドミン	ドキュメントとその関連テーブルに対する作成、読み取り、更新、および削除のアクセス権を提供します。 アドミンユーザーは、リストおよびリストエントリモジュールにアクセスできます。	platform_document_management_admin

権限の共有ロール

ロール名	説明
dm_sharing_levels_user	このロールには、次のロールが含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

権限の共有ロール (続く)

ロール名	説明
	• dm_user_role_read • dm_user_group_read • dm_user_criteria_read すべてのレベル (グループ、ロール、およびユーザー基準) でドキュメントを共有する機能を提供します。
dm_user_role_read	ユーザーロールテーブルへの読み取りアクセス権と、ユーザーロールに基づいてドキュメントを共有する機能を提供します。
dm_user_group_read	ユーザーグループテーブルへの読み取りアクセス権と、ユーザーグループに基づいてドキュメントを共有する機能を提供します。
dm_user_criteria_read	ユーザー基準テーブルへの読み取りアクセス権と、ユーザー基準に基づいてドキュメントを共有する機能を提供します。

インストールされるテーブル

テーブル	説明
ds_document	ドキュメントメタデータを含むドキュメントレコードを保存します。
ds_document_version	実際のドキュメントファイルまたはファイルの URL を含むドキュメントバージョンを保存します。
ds_document_references	ドキュメントレコードと他のレコードの間の参照を保存します。 注: レコードは、プラットフォーム上の他のテーブルおよびレコードから取得できます ドキュメントとターゲットレコード間の多対多の関係をサポートします。
ds_document_lists	ドキュメントリストを格納します。これは、ドキュメントを作成して他のレコードにリンクするために使用されるテンプレートドキュメントのコレクションです。
ds_document_list_entry	テンプレートドキュメントとドキュメントリスト間のマッピングを保存します。
ds_document_user_can_access_mtom	リーダー、ライター、または所有者としてドキュメントにアクセスするためにユーザーに提供される権限を格納します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
ds_document_ug_can_access_mtom	リーダー、ライター、または所有者としてドキュメントにアクセスするためにユーザーグループに提供される権限を格納します。
ds_document_ur_can_access_mtom	リーダー、ライター、または所有者としてドキュメントにアクセスするためにユーザーロールに提供される権限を格納します。
ds_document_uc_can_access_mtom	リーダー、ライター、または所有者としてドキュメントにアクセスするためにユーザー基準に提供される権限を格納します。
ds_document_permalink	ドキュメントの固定リンクと有効期限を格納します。

注:
ドキュメント [ds_document] およびバージョン [ds_document_version] テーブルは拡張できます。

ドキュメント管理 ロール

ドキュメント管理 はこれらのロールに併せてインストールされます。

サブスクリプション管理の詳細については、「Managing per-user subscriptions in Subscription Management」を参照し、アカウント担当者にお問い合わせください。

アドミン **[platform_document_management_admin]**

ドキュメントに対する作成、読み取り、更新、および削除のアクセス権を提供します。アドミンユーザーは、リストおよびリストエントリモジュールにアクセスできます。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

- dm_sharing_levels_user
- dm_user_role_read
- dm_user_group_read
- dm_user_criteria_read

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

注:
より分化したロールが利用可能な場合は、管理者ロールを付与しないでください。

ドメインセパレーションと ドキュメント管理

ドキュメント管理 ではドメインセパレーションがサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることが

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

できます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル：標準

- ベーシックレベルのサポートのすべての側面が含まれます。
- アプリケーションプロパティは、必要に応じてドメイン対応です。
- ビジネスロジック：サービスプロバイダー (SP) によって顧客ごとにプロセスを作成または変更できます。ユースケースには、単一のインスタンスでの複数のサービスプロバイダー顧客によるアプリケーションの正しい使用が反映されています。
- インスタンスのオーナーは、特定のアプリケーションに期待される通りに、テナントごとに MVP ビジネスロジックとデータパラメーターを設定できる必要があります。

サンプルユースケース：アドミンは、レコードを他のテナントに対してはクローズしないが、1 つのテナントに対してクローズする場合、コメントを必須にすることができる必要があります。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート)」を参照してください。

概要

ドキュメント管理は、ドキュメントへのアクセスを制御し、ユーザーにセキュリティをもたらすアクセスレベルのアプローチを提供します。

ドキュメント管理におけるドメインセパレーションの仕組み

ドキュメント管理でドメインの分離が行われる場合、ユーザーは自分の (テナントの) ドメインにおいてのみドキュメントを表示して管理したり、アクセス権限を付与することができます。

親ドメイン内のユーザーは、子ドメイン内のドキュメントにアクセスできます。

ユーザーがドキュメント、ドキュメントリスト、またはドキュメントエントリを作成する場合、そのドメインはユーザーのドメインと同じになります。

ドキュメントのオーナーが変更されると、関連するバージョン、参照、および権限レコードのドメインが親ドキュメントのドメインに更新されます。

ユースケース

- ドキュメント

  ドキュメントは、そのドメイン内でのみ編集またはアクセスできます。ユーザーがドキュメントのドメインとは異なるドメインに属している場合、ドキュメントへのアクセスが無効になる可能性があります。

  - グローバルドメイン内のユーザーは、読み取りアクセスが許可されている場合には、すべてのドメインのドキュメントにアクセスできます。
  - 非グローバルドメイン内のユーザーは、ドキュメントアクセスが許可されている場合には、同じドメインおよびグローバルドメイン内のドキュメントにのみアクセスできます。
- バージョン、参照、および権限テーブル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ユーザーは、親ドキュメントへのアクセス権がある場合にのみ、バージョン、参照、および権限テーブルのレコードにアクセスできます。
- ユーザーが参照テーブル内のターゲットレコードにアクセスできる場合、親ドキュメントへのアクセスは、ドキュメントに対する継承されたアクセス権が有効になっており、ユーザーが親ドキュメントと同じドメインにある場合にのみ許可されます。

- リストおよびリストのエントリ

  リストおよびリストエントリには、現在のユーザードメインを指すドメインがあり、ドキュメントアドミン権限を持つユーザーがアクセスできます。

既知の問題

ドキュメントに参照が含まれていて、そのドキュメントのオーナーが変更され、いずれかの参照のターゲットレコードへのアクセス権がない場合、その参照レコードは新しいオーナーに表示されない可能性があります。

たとえば、ドキュメントオーナーのユーザー A (ドメイン：D1) がユーザー B (ドメイン：D2) に変更され、ユーザー B が参照テーブルのターゲットレコードへのアクセス権を持っていない場合、ユーザー B にはその参照レコードが表示されない可能性があります。

関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

ドキュメントビューアー

ドキュメントビューアーを使用すると、ドキュメントをダウンロードせずに ServiceNow AI Platform で直接表示できます。

ドキュメントビューアーは、UTF-8 文字でエンコードされた PDF ファイルを含む、プラットフォームでのさまざまなファイルタイプの表示をサポートしています。ドキュメントの最大ファイルサイズは 50 MB です。ドキュメントビューアーを使用するには、インスタンスレベルで有効にし、ドキュメントビューアーを使用するテーブルで有効にします。

注:
ドキュメントビューアーは FedRAMP インスタンスもサポートしています。

次のファイルタイプを表示できます。

- MS Word (.doc) および (.docx)
- MS PowerPoint (.ppt) および (pptx)
- MS Excel (.xls) および (.xlsx)
- PDF
- PNG
- JPEG

注:
回転オプションは画像では機能しません。

その他のドキュメントタイプ (.zip ファイルや .exe ファイルなど) は、ドキュメントビューアー を必要とせずに自動的にダウンロードされます。 ドキュメントビューアーは、Word ドキュメントとスプレッドシートを表示するために、最初に PDF に変換します。最初にファイルをレンダリングするには、時間がかかる場合があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ドキュメントビューアーの **PDF** ビュー



注:

ドキュメント内の PDF 添付ファイルのみをダウンロードできます。

次のテーブルで、ドキュメントビューアーで使用されるアイコンについて説明します。

ドキュメントビューアーのアイコン

アイコン	説明
	ドキュメント内のすべてのページをプレビューするには、サイドバーを切り替えます。
	添付ファイルをダウンロードします。
	矢印ボタンを使用してページを上下に移動します。スクロールするか、キーボードの矢印キーを使用することもできます。
	ページを右に回転させます。
	ページを左に回転させます。
	ドキュメントをズームインまたはズームアウトします。
	ページの幅をドキュメントビューアーの全幅に合わせて拡大します。
	ドキュメント内のキーワードを検索します。矢印を使用して、次の検索結果に切り替えます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

ドキュメントビューアーでの添付ファイルの表示

[ドキュメントビューアー を有効にする (Enable Unused Machines)]

[ドキュメントビューアー を有効にする **(Enable Unused Machines)]**

ドキュメントビューアーを有効にすると、ドキュメントをダウンロードしてネイティブアプリケーションで表示するのではなく、ドキュメントを直接表示できます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
ドキュメントビューアーはデフォルトで有効になっています。インスタンスレベルで有効にしてから、使用するテーブルのテーブルレベルで有効にします。システムプロパティ **com.snc.documentviewer.enable_document_viewer** が [true] に設定されていることを確認するか、まだ存在しない場合は作成します。ドキュメントビューアーを無効にするには、システムプロパティ **com.snc.documentviewer.enable_document_viewer** を手動で作成し、それを [false] に設定します。

手順

1. インスタンスレベルで ドキュメントビューアー を有効化します。
   a. 移動先 すべて > システム定義 > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
   b. [検索] フィールドに「ServiceNow ドキュメントビューアー」または「com.snc.documentviewer」と入力します。
   c. [インストール] を選択します。
2. 使用するテーブルでドキュメントビューアーを有効にします。
   a. 移動先 システム定義 > ディクショナリ.
   b. テーブルを検索し、タイプフィールドが [コレクション]のレコードを開きます。
   c. [属性] フィールドに「ドキュメントビューアーを使用 (Use Document Viewe)」と入力します。
   d. [値] フィールドに「true」と入力します。
   ドキュメントビューアーはテーブルレベルで有効になっています。ドキュメントビューアー を有効にするテーブルごとに、この手順を繰り返します。

関連情報

無効化 ドキュメントビューアー

ドキュメントビューアー プラグイン

ドキュメントビューアー を使用すると、ドキュメントをダウンロードせずに ServiceNow プラットフォームで直接表示できます。2 つの新しいプラグインによりエクスペリエンスが向上し、ドキュメント表示のオプションが増えました。他のユーザーとの共同作業、バージョン履歴のコピー、削除、復元、表示を ServiceNow インスタンスで直接行うことができます。

概要

以前の ServiceNow リリースでは、共有してチームコラボレーションに使用できるのは一部のドキュメントのみでした。プラットフォーム ドキュメントビューアー の新しいプラグインを使用することで、次のことができるようになりました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- Microsoft OneDrive とコラボレーション (編集、共有) し、ドキュメントを ServiceNow インスタンスにコピー。
- ServiceNow インスタンスで作成されたポリシードキュメントを Microsoft 365 SharePoint の Microsoft 365 ドキュメントとしてアップロード。
- 共有リンクをレコードに添付。リンクをクリックすると、Microsoft 365 SharePoint でドキュメントが開きます。
  - リンクは、ドキュメントをリアルタイムで表示および編集できる同僚と共有することができます。
  - 現在のバージョンは ServiceNow インスタンスでも表示できます。
- Microsoft 365 などのコラボレーションツールを使用して、ドキュメントのレビューや共同編集を行うことができます。

プラグイン

この機能を使用するには、次のプラグインをインストールします。

- Microsoft OneDrive スポーク
- Microsoft OneDrive ドキュメントサービススポーク
- 統合ハブ の Microsoft Azure AD スポーク
- マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワーク

ServiceNow プラグインの全リストについては、「プラグインのリスト (Rome)」を参照してください。

インストール後に、ベースシステムサブフローを使用するか、カスタマイズすることができます。キュメントアクションテーブルでサブフローを構成します。構成後、リストビューから UI アクションとして呼び出すか、スクリプトインクルード API を介して呼び出すことができます。

Microsoft OneDrive データ連携プラグイン

Microsoft OneDrive で共同作業を行い、ServiceNow インスタンスでドキュメントのコピー、削除、復元、およびバージョンアクションを直接実行します。このデータ連携は双方向です (双方向に実行されます)。変更は Microsoft OneDrive とインスタンスの両方に反映されます。

統合ハブ用 **Microsoft Azure AD** スポーク

統合ハブ 用 Microsoft Azure AD スポーク で、プロセスアナリストはフローをデザインするときに使用できるアクションを利用できます。これらのアクションにより、ユーザー、セキュリティグループ、およびオフィスグループの管理を自動化できます。ユーザー管理には、Office 365 にユーザーをプロビジョニングするためのライセンスの適用が含まれます。

マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワークプラグイン (glide プラグイン)

プラグインには、サードパーティのドキュメントサービスプロバイダーとのデータ連携に必要なデータモデルが含まれています。

注:
プラグインを有効化するには：

1. 移動先 システム定義 > プラグイン.
2. [検索] フィールドにプラグイン名を入力します。
3. [インストール] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル

mp_provider_details

- プロバイダー詳細名
- プロバイダー名
- 属性

mp_document_version

- バージョン
- ドキュメント
- バージョンの変更者⊠
- バージョンの最終変更日時⊠

mp_document_activity

- ドキュメント名⊠
- ドキュメント sys_id⊠
- ドキュメントのバージョン sys_id
- ドキュメントアクション⊠
- プロバイダー詳細⊠
- メモ

mp_documents

- ドキュメント名
- プロバイダー詳細
- 添付ファイル
- URL
- 説明

mp_document_action

- document_action_name
- provider_detail
- サブフロー
- provider_permission

mp_permission_configuration

- entity_type
- entity_id
- 属性
- provider_group_id
- provider_group_name
- 権限

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

mp_provider_permission

- 権限
- プロバイダー
- 属性
- 説明

mp_collaborator

- collaborator_attributes
- collaborator_email
- collaborator_id
- collaborator_name
- provider_detail
- ユーザー

関連情報

ドキュメントビューアー

DOCX から PDF への変換のアクセシビリティ機能を有効にする

com.snc.document.conversion.accessibility_enabled システムプロパティを有効にして、DOCX から PDF への変換のアクセシビリティ機能を有効にします。DOCX ファイルにアクセシビリティサポートがある場合、アクセシビリティサポートはファイルの表示中に ドキュメントビューアー に保持されます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. ナビゲーションフィルターで、「sys_properties.list」と入力します。
2. *com.snc.document.conversion.accessibility_enabled* システムプロパティを開きます。
3. [値] フィールドで、値を true に更新します。
4. [更新] を選択します。

ドキュメントビューアーでの添付ファイルの表示

独自のファイルシステムにダウンロードするのではなく、ドキュメントビューアー を使用してプラットフォーム内のドキュメントを表示します。

始める前に
レコードを含むテーブルで ドキュメントビューアー が有効になっていることを確認してください。詳細については、「 ドキュメントビューアーの有効化」を参照してください。

必要なロール：なし

このタスクについて
ドキュメントビューアー は、プラットフォーム内の特定のドキュメントタイプのインライン表示をサポートしています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 添付ファイルのあるレコード (インシデント、フォーム、リストなど) に移動します。
2. 添付ファイル名の横にある [表示] をクリックします。

   ドキュメントビューアー にドキュメントが表示されます。

   ドキュメントが表示されない場合、お使いの状況では ドキュメントビューアー はインライン表示をサポートしておらず、ドキュメントをダウンロードするように指示するメッセージが表示されます。考えられる理由は次のとおりです。

   - アップロードされたドキュメントがプラットフォーム暗号化またはエッジ暗号化されている。
   - ファイルサイズが最大許容値の 50 MB を超えている。
   - ドキュメントがパスワードで保護されており、PDF ファイルではない。

   [文書をダウンロード] をクリックして、関連する外部アプリケーションでドキュメントを表示します。

関連情報

[ドキュメントビューアー を有効にする (Enable Unused Machines)]

無効化 ドキュメントビューアー

ドキュメントビューアー をインスタンスレベルで無効にすると無効になり、テーブルレベルで無効にするとインスタンス内の特定のテーブルに対して無効になります。

始める前に
「システムプロパティの追加」(com.snc.documentviewer.enable_document_viewer) がインスタンスに存在することを確認します。

必要なロール：admin

手順

インスタンスレベルまたは特定のテーブルで ドキュメントビューアー を無効にします。

関連情報

[ドキュメントビューアー を有効にする (Enable Unused Machines)]

PDF の生成とアクセシビリティ

PDF 生成設定は、スクリーンリーダーのアクセシビリティタグ、カスタマイズ可能なエクスポート形式、HTML から PDF への変換を最適化するための画像取得タイムアウトなどのアクセシビリティ機能をサポートしています。

注:
アクセシビリティ付きの PDF 生成は オンプレミスのお客様は利用 できません。

アクセス可能な PDF

PDF 生成のアクセシビリティを有効にするには、アクセシビリティプロパティ *com.snc.pdf.generation.accessibility* を追加し、値を true に設定します。admin ロールを持つユーザーのみがプロパティを設定できる。詳細については、「Add a system property」を参照してください。

PDF 生成 API については、次を参照してください。 PDFGenerationAPI - Scoped, Global

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

HTML から PDF への会話での画像取得タイムアウト

HTML から PDF への変換のタイムアウト期間を指定するには、システムプロパティ [*com.snc.pdf.html2pdf.image_retrieval_timeout*] のタイムアウト値を更新します。このプロパティを使用すると、画像取得タイムアウトを秒単位で指定できます。

PDF にエクスポート

個々のレコードまたはレコードのリストを、アクセシビリティをサポートする PDF 形式にエクスポートします。この機能を有効にすると、アクセシビリティタグを PDF タグツリーで使用できるようになり、生成された PDF ドキュメントをスクリーンリーダーでナビゲート、理解、操作するユーザーに役立ちます。

レコードリストの PDF エクスポート

レコードリストをさまざまな形式でエクスポートします。[エクスポート] オプションは、リスト v2 の列見出しのコンテキストメニューで使用できます。リスト v3 では、リストタイトルメニューで使用できます。

PDF エクスポートの向きには次のものが含まれます。

- 縦向き
- 横向き
- 縦向き詳細 (各レコードのリストと関連フォームをエクスポート)
- 横向き詳細 (各レコードのリストと関連フォームをエクスポート)

アクセシビリティプロパティが有効になっている場合、PDF にエクスポートするときにポップアップが表示され、アクセシブルな PDF を作成するかどうかを指定できます。

PDF にエクスポート



アクセシビリティを有効にするには、[アクセス可能な **PDF**] チェックボックスをオンにします。

注:
アクセシビリティタグを PDF に追加すると、ファイルサイズが大きくなります。

PDF リストをエクスポートするには、「 Export data from a list 」を参照してください。

単一のレコードを PDF にエクスポート

フォームから個々のレコードをエクスポートするには、フォームヘッダーバーを選択して長押し (または右クリック) し、エクスポートタイプを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PDF エクスポートの向きは次のとおりです。

- 縦向き
- 横向き

アクセシビリティプロパティが有効になっている場合、PDF にエクスポートするときにポップアップが表示され、アクセシブルな PDF を作成するかどうかを指定できます。

アクセシビリティを有効にするには、[アクセス可能な **PDF**] チェックボックスをオンにします。

注:
アクセシビリティタグを PDF に追加すると、ファイルサイズが大きくなります。

単一の PDF レコードを生成するには、「 Export data from a record 」を参照してください。

PDF の生成とアクセシビリティのためのガードレール

静的および動的ガードレールは、PDF 生成中の安定性を維持するための安全策です。静的ガードレールは PDF の最大サイズなどの固定制限を適用し、動的ガードレールはリアルタイムのメモリ使用量を監視し、メモリ負荷が定義されたしきい値を超えたときにエクスポートを終了します。

PDF の生成とアクセシビリティのための静的ガードレール

静的ガードレールは、PDF 生成中のインスタンスの不安定性を防ぐのに役立ちます。生成された PDF のサイズが最大しきい値を超えると、大きな PDF のエクスポートでメモリが過剰に消費されるのを防ぐために、エクスポートプロセスが自動的に終了します。

システムプロパティ *com.snc.pdf.generation.maxsize_mb* 、生成される PDF サイズを MB 単位で制限します。デフォルトの最大 PDF サイズは 30MB です。

注:
値を増やすと、PDF を生成するためにインスタンスでメモリ負荷が発生し、ノードがクラッシュする可能性があります

.

PDF の生成とアクセシビリティのための動的ガードレール

動的ガードレールは、過剰なメモリ消費を監視して応答することで、PDF 生成の不安定性を防止するのに役立ちます。動的ガードレールは、PDF の生成中に特定のメモリ使用率のしきい値を超えた場合にのみトリガーされます。

システムプロパティを追加することで、PDF 生成用の動的ガードレールを有効にすることができます。有効にすると、システムはノードのメモリ使用量を継続的に監視します。

PDF 生成のアクセシビリティを有効にするには、ナビゲーションフィルターに「sys_properties.list」と入力し、次のプロパティを追加します。

glide.robustness.memory_guard_enabled

true に設定すると、PDF の生成とアクセシビリティのための動的なガードレールが有効になります

- タイプ：true | false
- デフォルト値: false

glide.robustness.memory_guard_thresholdpercentage

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- タイプ：整数
- デフォルト値:90
- 最小しきい値パーセンテージ = 1
- 最大しきい値パーセンテージ = 100

glide.robustness.memory_guard_time

- タイプ：整数
- デフォルト値:60
- 最小メモリガード時間 = 1
- 最大メモリ ガード時間 = 900

メモリ使用率がシステムプロパティの設定値 (デフォルト値は 90%) に達すると、プラットフォームは進行中の PDF エクスポートを自動的に終了し、新しい PDF エクスポート要求は拒否されます。ガードレールは、メモリ使用量が安全しきい値を下回るまで PDF エクスポートをブロックし続けます。

ドキュメント管理

ServiceNow® ドキュメント管理アプリケーションを使用して、インスタンス内の電子ドキュメントを管理します。

アドミニストレーターによってパラメーターが設定され、ナレッジドキュメント プラグインがインストールされた後、ドキュメントは管理ドキュメント サイクルを移動できます。

重要:
Yokohama以降、ワークフローは新しいワークフローとデザインエクスペリエンスに従うように構成および標準化されています。

既存の顧客は廃止された OOB ワークフローを引き続き使用できますが、 ServiceNow 新しい OOB フローを採用することをお勧めします。カスタムワークフローは引き続きサポートされますが、カスタマイズされた OOB ワークフローは廃止され、新しいフローに切り替えることが推奨されます。顧客はワークフローを作成することもできますが、 ServiceNow 新しい要件にはフローを使用することをお勧めします。

管理ドキュメントの機能

ドキュメント管理は、インスタンス内で電子ドキュメントを作成および管理するための軽量の ITIL ベースのソリューションです。

このアプリケーションは、ワークフロー、ストレージ、セキュリティ、および分類オプションを提供することで、あらゆるドキュメントに制御レイヤーを追加します。ポリシーや手順、コンプライアンス ドキュメント、ナレッジ記事など、さまざまな内部文書に使用できます。ドキュメント管理はインスタンス内に統合されるため、第三者システムにシームレスな代替を提供します。

特徴

機能	説明
チェックイン / チェックアウト	承認者とレビュー担当者のリビジョン、承認履歴、および自動通知を追跡します。コンプライアンス作成者、リスク作成者、ポリシー作成者、手順作成者、契約アドミニストレーターに役立ちます。
カテゴリ化	編成および検索のためにドキュメントを分類します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

特徴 (続く)

機能	説明
アクセス制御	選択したユーザーとドキュメントを共有します。
リビジョン管理	ドキュメントへの変更を追跡します。
承認のためのデジタル署名	電子署名による承認プラグインと連携します。
Workflow	一貫したコンテンツのレビューと承認をサポートします。
セキュリティ	高度なセキュリティ設定を使用します。

管理ドキュメントのコンセプト

次のコンセプト (ドキュメント管理、ドキュメントコレクション、ドキュメントリビジョン、およびドキュメントパラメーター) では、ドキュメント管理について説明します。

コンセプト

コンセプト	説明
管理ドキュメント	ドキュメント **[dms_document]** テーブルには、ドキュメント管理プロセスで管理されるドキュメントが含まれます。
ドキュメントコレクション	ドキュメント コレクション **[dms_collection]** テーブルを使用すると、関連するドキュメントをグループ化できます。
ドキュメントリビジョン	ドキュメント管理にはドキュメントの個々のバージョンの明確なレコードが必要であるため、関連リストを介してリビジョン (ファイルを含む) がプライマリドキュメントレコードに添付されます。ドキュメント リビジョンは、標準の命名体系と一貫したバージョン番号を保持するように管理されます。ドキュメント リビジョンが準備できたら、レビューのために送信できます。
ドキュメントパラメーター	**重要:** アプリケーションやドキュメントのセキュリティはパラメーターでは制御されません。パラメーターではドキュメントの整理のみが行われ、どのユーザーがドキュメントにアクセスできるかには影響しません。ドキュメント管理アプリケーションへのアクセスを許可するには、ロールをアサインします。特定のドキュメントへのアクセスを許可するには、ユーザー権限およびグループ権限を設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コンセプト (続く)

コンセプト	説明
	各ドキュメントは、事前定義済みのパラメーターに関連付けることができます。パラメーターを使用して、ドキュメントをグループ化できます。 • タイプ：制御するドキュメントのタイプを定義します。同じタイプのドキュメントでは同じ制御が使用されます。 • 分類：公開、制限、機密などのドキュメントの制限レベルを定義します。 • 対象者：内部や外部など、ドキュメントにアクセスできるグループを定義します。 • 名前のフォーマット：ドキュメント名のフォーマットを定義し、同じタイプのドキュメントが、名前コンポーネントを組み合わせた同じ名前体系を使用するようにします。 • コンポーネントの名前指定：名前フォーマットで使用されるドキュメント値を定義します。 • 承認ルール：公開する前にドキュメントが受ける必要がある承認を定義します。

ドキュメント ワークフローの定義

ベースシステムでは、[有効] チェックボックスを選択した後、すべてのドキュメント管理で [ドキュメント管理] ワークフローが使用されます。

ドキュメント ワークフロー



ワークフローで定義されたドキュメント パラメーターは、多くの場合、タイプ固有のワークフローや分類固有のワークフローなど、特定のワークフローをトリガーする条件として使用されます。さまざまな種類のドキュメントが異なるワークフローに従う必要がある場合は、グラフィカル ワークフローエディターを使用して新しいワークフローを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ドキュメント パラメーターの定義

ドキュメント管理アプリケーションを使用する前に、 document_management_admin ロールを持つユーザーは、アプリケーションを通じて管理されるドキュメントの種類を定義するパラメーターを設定する必要があります。ドキュメント管理には、基本パラメーターとカスタムパラメーターの両方のオプションがあります。

ドキュメント パラメーターの定義

次のドキュメント パラメーターを定義する必要があります。

- タイプ：ドキュメントの目的を示します。[タイプ] では、デフォルトのドキュメント フォーマットと名前フォーマットも決定します。
- 分類：ドキュメントにアサインされたセキュリティ レベルを示し、ドキュメントを表示または編集できるユーザーを決定します。
- 対象者：ドキュメントの対象読者を指定します。
- 名前のフォーマット：ドキュメント リビジョンが追加されたときに使用する名前フォーマットを指定します。
- コンポーネントの名前指定：名前フォーマット内で使用される個々の識別子です。[コンポーネントの名前指定] では、ドキュメントに固有の値を保持する参照パスを定義します (多くの場合、ドット連結を使用)。
- 承認ルール：(ドキュメントレコードで指定されたレビュー担当者に加えて) ドキュメントに追加する承認者を決定します。

タイプの定義

新しいタイプを定義するには、次に移動します: ドキュメント管理 > アドミニストレーション > タイプ をクリックし、[新規] をクリックします。

フィールド	説明
名前	タイプの一意の名前
コード	タイプの短縮コード。名前フォーマットの名前コンポーネントとして参照されます。
ラベル	[タイプ] 選択リストに表示されるラベル
名前のフォーマット	このタイプのドキュメントで使用される名前フォーマット
順番	選択リスト内のタイプの順序を示す数字

ベースシステムでは、次のタイプを使用できます。

名前	コード	ラベル	名前のフォーマット	順番
-- なし --	null	-- なし --	null	1
ポリシー	POL	ポリシー	デフォルト ポリシー	2
指針	GUI	指針	デフォルト	3
手順	PROC	手順	デフォルト	4
契約	CON	契約	デフォルト	5

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
[タイプ] が [契約] のドキュメントの場合、ドキュメントが関連付けられたすべての契約を一覧表示した [契約] 関連リストがドキュメントレコードに表示されます。

承認ルールの定義

新しい承認ルールを定義するには、次に移動します: ドキュメント管理 > アドミニストレーション > 承認ルール をクリックし、[新規] をクリックします。

フィールド	説明
名前	承認ルールの一意の識別子
アクティブ	この承認ルールが使用されるかどうかを示すチェック ボックス
条件	この承認ルールを使用するドキュメントを決定する条件ビルダー
説明	承認ルールの短い説明

承認ルールが保存されると、[承認者] 関連リストでは、[条件] フィールドの条件が満たされた場合に追加される承認者が定義されます。

ベースシステムでは、次の承認ルールを使用できます。

名前	条件
内部ポリシー	type=Policy ^ audience=Internal
開発ポリシー	type=Policy ^ department=Development

関連情報

ドキュメント パラメーターの定義

対象者の定義

新しい対象者を定義するには、 ドキュメント管理 > アドミニストレーション > 対象者 をクリックし、[新規] をクリックします。

フィールド	説明
Audience Name (対象者名)	対象者の一意の名前
対象者コード	対象者の短縮コード。名前フォーマットの名前コンポーネントとして参照されます。
ラベル	[対象者] 選択リストに表示されるラベル
順番	選択リスト内のこの対象者の順序を示す数字

ベースシステムでは、次の対象者を使用できます。

対象者	対象者コード	ラベル	順番
内部	INT	内部	1
外部	EXT	外部	2

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

ドキュメント パラメーターの定義

分類の定義

[分類] フォームで新しい分類を定義します。

移動先 ドキュメント管理 > アドミニストレーション > 分類 をクリックし、[新規] をクリックします。

フィールド	説明
名前	分類の一意の名前
コード	分類の短縮コード。名前フォーマットの名前コンポーネントとして参照されます。
ラベル	[分類] 選択リストに表示されるラベル
順番	選択リスト内のこの分類の順序を示す数字

ベースシステムでは、次の分類を使用できます。

名前	コード	ラベル	順番
公開	P	公開	1
制限付き	R	制限付き	2
機密	C	機密	3

名前コンポーネントの定義

名前コンポーネントでは、名前フォーマットで使用されるドキュメント値を定義します。

例：名前コンポーネント `document.audience.code` は、ドキュメントレコードから対象者の [コード] までをドット連結したものです。

新しい名前コンポーネントを定義するには、 ドキュメント管理 > アドミニストレーション > コンポーネント をクリックし、[新規] をクリックします。

フィールド	説明
名前	名前コンポーネントの一意の識別子
簡単な説明	名前コンポーネントの値の簡単な説明
値	名前フォーマットに使用される値を保持するフィールドへのパス。現在のリビジョン レコードの相対として定義されます。 たとえば、 • リビジョン レコードのリビジョン [番号] フィールドを使用するには、「`revision`」と入力します。 • リビジョンの参照されるドキュメントの [名前] フィールドを使用するには、「`document.name`」と入力します。 • ドキュメントによって参照される対象者の [コード] フィールドを使用するには、「`document.audience.code`」と入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	このドット連結方法によって、リビジョンに関連する任意の値を名前フォーマットに含めることができます。

注:
リビジョン コンポーネントは、(現在のレコードに関連する値を照会するのではなく) 適切なリビジョン番号に置き換えられる特別なコンポーネントです。[ドキュメント] フォームの設定に応じて、リビジョンは自動的に増分されるか、最新のリビジョン番号が使用されます。

ベースシステムでは、次のコンポーネントが定義されます。

名前	簡単な説明	値
対象者コード	ドキュメント対象者にアサインされたコードを表示します。	document.audience.code
分類コード	分類コードを表示します。	document.classification.code
ドキュメント名	ドキュメント名を表示します。	document.name
リビジョン	ドキュメント リビジョンを表示します。	revision
タイプ コード	ドキュメント タイプにアサインされたコードを表示します。	document.type.code

名前フォーマットの定義

名前フォーマットは、名前付け規則に合わせて標準コードで名前コンポーネントを配置することによって、ドキュメント リビジョンの名前を自動的に生成します。

例：名前コンポーネント [タイプ コード]、[ドキュメント名]、および [リビジョン番号] と、セパレーター **-** を含む名前フォーマットは、次のようにフォーマットされます。

`TYPECODE-Name-RevNumber.fileformat`

この例では、リビジョン番号が **1.0** で、**.docx** ファイルとしてアップロードされた IT Off-Boarding Policy というポリシー (コード POL) の名前は、次のようになります。

`POL-IT Off-Boarding Policy-1.0.docx`

新しい名前フォーマットを定義するには、次に移動します: ドキュメント管理 > アドミニストレーション > 名前のフォーマット をクリックし、[新規] をクリックします。

フィールド	説明
名前	名前フォーマットの一意の名前
セパレーター	各コンポーネントの間に配置するセパレーター。ハイフン (-) とアンダースコア (_) が一般的に使用されます。英数字を使用すると、紛らわしい名前フォーマットが作成される可能性があります。
説明	名前フォーマットの説明

関連リストを使用して、名前コンポーネントを追加します。[順番] フィールドを使用して、名前コンポーネントが使用される順序を設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ベースシステムでは、次の名前フォーマットが定義されます。

名前	セパレーター	説明
デフォルト	_	デフォルトのフォーマット。ドキュメント名とリビジョンは、アンダースコアで区切られます。
デフォルト ポリシー	_	ポリシー ドキュメント タイプのフォーマット
Development documentation (開発ドキュメント)	(セパレーターなし)	ソフトウェア ドキュメント タイプのフォーマット
Development Sources (開発ソース)	(セパレーターなし)	開発およびコード ソース タイプのフォーマット
Intranet Improvement (イントラネットの改善)	(セパレーターなし)	イントラネットの使用を記述するドキュメントのフォーマット

ドメインセパレーションおよびドキュメント管理

ドキュメント管理ではドメインセパレーションはサポートされていません。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル: サポートなし

- ドメインフィールドがデータテーブル に存在している可能性がありますが、データを管理するロジックがありません。
- このレベルでは、ドメイン分割は考慮されません。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート」を参照してください。

関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

ドキュメント管理プラグイン

このページでは、アプリケーションとモジュール、データベース テーブル構造、スクリプト、およびロールについて説明します。

データベース テーブルの構造

次のテーブルが追加されます。

テーブル

表示名 (テーブル名)	説明
ドキュメント [dms_document]	ドキュメントの詳細
リビジョン [dms_revision]	ドキュメント リビジョン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル (続く)

表示名 (テーブル名)	説明
対象者 [dms_audience]	ドキュメントの対象読者
分類 [classification]	公開や機密などのドキュメントの制限レベル(ドキュメントへのアクセスは定義しません。ドキュメント セキュリティはユーザーおよびグループ権限に設定されます)
タイプ [dms_type]	ドキュメントの目的
コンポーネント [dms_component]	名前フォーマットのコンポーネント。値フィールドは評価されるドット連結の式です。リビジョンはリビジョン名の生成時には存在しないため、リビジョンは例外です。
名前のフォーマット [dms_name_format]	リビジョン名を生成するコンポーネントの構成
承認シーケンス [approval_sequence]	ユーザーが従う必要がある承認シーケンス。
承認ルール [dms_approval_rule]	dms_document テーブルのレコードが一致する必要がある基準。ドキュメントに承認者を自動的に追加するために使用されます。
コレクション [dms_collection]	ユーザーが作成したドキュメント グループ

スクリプト

sys_script に追加されるビジネス ルール

ルール	説明
ドキュメントを更新	リビジョンに応じてドキュメントのステータスを変更します。
承認者を追加	ドキュメント内の承認者のリストに入力します。

sys_script_include に追加されるスクリプトインクルード

スクリプトインクルード	説明
DocumentManagement	ドキュメント管理プラグインの主なロジックが含まれています。
DocumentManagementDB	データベースに対して CRUD 操作を実行するためのメソッドが含まれています。
DocumentManagementSecurity	ドキュメント管理システムのセキュリティ管理に役立ちます。
DocumentManagementAjax	[リビジョンのアップロード/チェックイン] フォームを開いたときに作成される一時リビジョンの詳細を更新します。
DocumentAttachmentAjax	添付ファイルの名前を変更します。
DocumentRevisionWorkflowHelper	リビジョンに対して基本的なワークフロー操作を実行するのに役立ちます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

sys_script_include に追加されるスクリプトインクルード (続く)

スクリプトインクルード	説明
DocumentManagementApprovalMatcher	承認ルールに一致するドキュメントのユーザー承認者およびグループ承認者を取得するのに役立ちます。
DocumentApproverHelper	ドキュメント承認者を処理するロジックが含まれています。
DocumentManagementUtils	有用なメソッドです。
DocumentReferenceQualifiers	参照修飾子を返す静的メソッドです。

sys_script_client に追加されるクライアント スクリプト

ルール	説明
ドキュメントタイプの変更	ドキュメントのリビジョン設定セクションの名前フォーマット フィールドを更新します。各タイプにデフォルトの名前フォーマットがあります。

ロール

このプラグインでは、2 つの新しいロールが導入されています。

ロール

ロール	説明
document_management_user	このロールにより、ユーザーはドキュメント管理プラグインへのアクセス、ドキュメントの作成、およびドキュメントの検索を行うことができます。ドキュメントのレビュー担当者と承認者は、管理ドキュメント プラグインにアクセスするために document_management_user ロールが必要です(レビュー担当者と承認者は、承認レコードからドキュメント リビジョンにアクセスすることもできます)。
document_management_admin	このロールにより、ユーザーは管理ドキュメントプラグインの管理設定を変更できます。

注:
各ドキュメントには個別の権限があるため、ユーザーは、document_management_user ロールを付与されており、アプリケーションに対する権限を持っている場合でも、アクセス権が付与されているドキュメントのみを表示できます。

ドキュメント管理プラグインのインストール

ドキュメント管理プラグインは、アドミンロールを持つユーザーが有効化できます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. ドキュメント管理 (com.snc.document_management) プラグインを検索し、[有効化/アップグレード] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

プラグインが他のプラグインに依存している場合、これらのプラグインとそのアクティベーション ステータスが一覧表示されます。

3. オプション: [デモ データのロード] チェック ボックスを選択します。

   (Optional) 一部のプラグインには、デモ データ (一般的なユースケース向けのプラグイン機能を示すように設計されたサンプルレコード) が含まれています。デモデータのロードは、開発インスタンスやテストインスタンスでプラグインを初めて有効にするときに推奨されるポリシーです。プラグインが有効になった後、このプロセスを繰り返してチェック ボックスをオンにすると、デモデータをロードできます。

4. [有効化] を選択します。

ナレッジドキュメントプラグイン

ナレッジドキュメントプラグインは、ナレッジベースに公開する管理ドキュメント向けの機能を提供することによって、ドキュメント管理プラグインを拡張します。

ナレッジドキュメントプラグインとともにインストールされる内容

これらの要素は、ナレッジドキュメントプラグインとともにインストールされます。

依存関係

ナレッジドキュメントプラグインは、ドキュメント管理プラグインに依存します。ナレッジドキュメントを有効にすると、ドキュメント管理が有効になります。

テーブル

テーブル

表示名 **[table_name]**	説明
ナレッジ レコード [m2m_document_knowledge]	ドキュメントとナレッジ記事の関係を格納する多対多テーブル

UI アクション

UI アクション

UI アクション	説明
ナレッジにリンク	ナレッジ記事がすでに存在するかどうかに応じて、現在のドキュメントに関連するナレッジ記事を作成または更新します。

スクリプト

スクリプトインクルード

スクリプトインクルード	説明
KnowledgeDocument	ナレッジドキュメント プラグインのメイン ロジックを保持します
KnowledgeDocumentDB	ナレッジドキュメント プラグインのデータを取得、挿入、および更新するクラス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ドキュメントをナレッジ記事にリンク

ドキュメントを管理し、ドキュメントをナレッジ記事にリンクすることで、記事から最新バージョンのドキュメントにアクセスします。

始める前に

アドミニストレーターは、次のプラグインを有効化しておく必要があります。

- Knowledge Document プラグイン (com.snc.knowledge_document)
- ナレッジ管理詳細プラグイン (com.snc.knowledge_advanced)

ドキュメントは既にアップロードされ、公開されています。詳細については、「ドキュメントのアップロード」と「承認されたリビジョンの公開」を参照。

ドキュメントにリンクされた記事が保存されているナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。

ナレッジ記事が既にドキュメントにリンクされている場合は、記事への寄稿アクセス権が必要です。

必要なロール：document_management_user および knowledge

このタスクについて

ドキュメントの初期バージョンまたは改訂バージョンをナレッジ記事にリンクすることができます。ドキュメントは、リンクされた記事の添付ファイルとして表示されます。ドキュメントを変更しても、リンクされたナレッジ記事に添付されているドキュメントは自動的には更新されません。したがって、ドキュメントを改訂するたびに、改訂されたドキュメントをナレッジ記事に再度リンクする必要があります。

注:

ドキュメントの所有者またはアドミニストレーターは、ドキュメントを公開記事にリンクすることができます。記事が別のユーザーによってチェックアウトされている場合、記事が公開されない限り、そのドキュメントを関連する記事にリンクすることはできません。

管理ドキュメントは 1 つの記事にしかリンクできません。

手順

1. 移動先 ドキュメント管理 > ドキュメント > すべて.
2. ドキュメントをクリックします。
3. [ナレッジ設定] 関連リストで、フィールドに入力します。

ナレッジ設定

フィールド	説明
動作	[ナレッジにリンク] 関連リンクがクリックされたときに実行されるプロセスです。 動作は次のいずれかのタイプです。 ○ [常にレコードを作成]：新しいナレッジ記事が作成され、ドキュメントの最新の公開リビジョンに添付ファイルとしてリンクされます。 ○ [既存のレコードを更新]：リンクされたナレッジ記事が、ドキュメントの最新の公開リビジョンで添付ファイルとして更新されます。ドキュメントにナレッジ記事が存在しない場合は、新しいナレッジ記事が作成されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: ドキュメントの動作設定を選択すると、後でドキュメントを変更するときにその設定を変更することはできません。
ナレッジベース	ナレッジ記事が保存されるナレッジベースです。ナレッジ記事に関連付けられるナレッジベースは 1 つのみです。記事テンプレートを使用している場合は、テンプレートが他のナレッジベースで利用可能である場合にのみこの値を変更できます。
タイプ	定義済みのフィールドおよび値を使用してナレッジ記事を作成するための記事テンプレートです。 注: ナレッジ記事が作成されると、[タイプ] フィールドは読み込み専用になります。
有効期限	記事の有効期限が切れる日付。ナレッジ記事の同じフィールドに有効期限情報を追加します。
簡単な説明	ナレッジ記事について説明する少数の単語または短いフレーズです。ナレッジ記事の同じフィールドに簡単な説明を追加します。

4. [ナレッジにリンク] 関連リンクをクリックします。
5. オプション: 表示される情報メッセージで、メッセージリンクをクリックしてナレッジ記事を表示します。

タスクの結果

アップロードされたドキュメントは、添付ファイルとしてナレッジ記事に追加されます。[ナレッジ設定] 関連リストで指定された [動作] フィールドの値に応じて、ナレッジ記事がドキュメントで作成または更新されます。

ドキュメントの作成

アドミニストレーターがドキュメント管理のパラメーターを設定した後、ドキュメントの作成、要求、チェックアウト、編集、チェックイン、コピー、および必要に応じて以前のバージョンへのロールバックを行うことができます。

ドキュメントがドキュメント管理アプリケーションに追加されたら、ドキュメントコレクションにグループ化できます。

ドキュメント承認

承認プロセスでは、承認者がドキュメントを承認または却下します。ドキュメントは、レビュー プロセスの後、承認プロセスに進みます。

承認ワークフロー

ドキュメントをレビューした後、承認のためにドキュメントを送信します。ドキュメントに承認者がアサインされていない場合、承認プロセスは省略されます。

ドキュメントが [有効] の場合、承認を管理するためにドキュメント管理デフォルト ワークフローが使用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ドキュメント管理デフォルト ワークフロー



承認者がドキュメントを却下した場合、作成者と所有者に通知され、ドキュメントのレビューはキャンセルされます。作成者、所有者、および承認者は、ドキュメントにどのような変更を加える必要があるか話し合う必要があります。ドキュメントの準備ができたら、新しいレビューを開始できます。

最終承認者がドキュメントを承認すると、作成者と所有者に通知されます。最終承認が正常に完了すると、ドキュメント ステージは [ドキュメント リビジョン] リストで [公開準備完了] に変わります。

ドキュメント管理デフォルト ワークフローの結果

複数の承認者のプロセス変更

複数の承認者が存在する場合、承認プロセスは順番に実行され、1 つのシーケンスに複数の承認者がアサインされることがあります。たとえば、

- シーケンス 1：承認者 A および B
- シーケンス 2：承認者 C および D
- シーケンス 3：承認者 E

シーケンスは昇順で実行されるため、承認者 A と承認者 B が最初に承認要求を受け取ります (承認者 C、D、および E はまだプロセスに含まれません)。レビュー プロセスと同様に、シーケンス内でプロセスを行う最初の承認者によって、ドキュメントの後続の処理が決まります。承認者 A が最初に承認プロセスを行ってドキュメントを却下した場合、承認プロセスは停止し、ステータスは [キャンセル] に設定されます。承認者 B のステータスは [不要] に変更されます。承認者 A が最初に承認プロセスを行ってドキュメントを承認した場合、プロセスは停止し、承認者 B のステータスは [不要] に変更されます。次に、ドキュメントは承認シーケンス 2 に移行します。各シーケンスの少なくとも 1 人の承認者がドキュメントを承認した後、ドキュメントが承認されたことが作成者と所有者に通知されます。

レビュー プロセス

レビュー プロセスでは、レビュー担当者がドキュメントを承認または却下します。ドキュメントに複数のレビュー担当者がアサインされることがあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レビュー担当者がドキュメントを却下した場合、作成者と所有者に通知され、レビューはキャンセルされます。作成者、所有者、およびレビュー担当者は、ドキュメントにどのような変更を加える必要があるか話し合う必要があります。レビュー担当者がドキュメントを承認した場合、レビューが正常に完了したことが作成者と所有者に通知され、ドキュメントは承認ステージに移行できます。

ドキュメントに複数のレビュー担当者がアサインされている場合、プロセスを行う最初のレビュー担当者によってドキュメントの後続の処理が決まります。例：A と B の 2 人のレビュー担当者がいるとします。レビュー担当者 A が最初にレビューを行ってドキュメントを却下した場合、レビュー プロセスは停止し、リビジョン ステータスは [キャンセル] に設定されます。レビュー担当者 B は、レビューが却下され、自分のステータスが [不要] になったことを知らせる通知メールを受け取ります。レビュー担当者 A が最初にレビューを行ってドキュメントを承認した場合、レビュー プロセスは停止し、ドキュメントは承認ステージに移行できます。レビュー担当者 B のステータスは [不要] に変更されます。

承認のために電子署名を有効にする

承認対象の電子署名を有効にします。電子署名は、コンプライアンスまたは監査の目的でデジタル署名を取得する必要がある場合に役立ちます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

電子署名による承認プラグインを有効にして、ユーザーがドキュメントのレビューと承認を行う際にユーザー名とパスワードを入力することを要求できます。

デジタル署名は追跡されず、ドキュメントレコードに保存されません。ユーザーは、[承認] または [却下] ボタンをクリックした後に、ユーザー名とパスワードを入力するだけです。

デジタル署名



電子署名による承認プラグインを有効にした後、dms_document_revision テーブルに対して e-Signature レジストリー テーブルの行が作成されていることを確認します。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > **e-Signature** レジストリ.
2. *dms_document_revision* がすでにリストされ、[有効] が *[true]* に設定されていることを確認します。
3. リストされていない場合は、[新規] をクリックします。
4. [テーブル名] で、[ドキュメント リビジョン] を選択します。
5. [有効] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example



6. [送信] をクリックします。

承認されたリビジョンの公開

承認されたドキュメントリビジョンを公開します。

始める前に

必要なロール：document_management_admin

または

必要なロール：document_management_admin

このタスクについて

ドキュメントを作成して編集した後、ドラフト レビューと最終承認のために特定のリビジョンを送信できます。最終承認後、ドキュメントを公開できます。

承認されたリビジョンを [ドキュメント リビジョン] リストから公開します。

> **注:**
> ドキュメントをナレッジベースに公開するには、ナレッジドキュメントプラグインが必要です。

手順

1. ドキュメントレコードに移動します。
2. [ドキュメント リビジョン] リストで、[公開準備完了] とマークされたリビジョンをクリックします。
3. [リビジョンの公開] をクリックして、[公開] ダイアログ ボックスを表示します。

   リビジョン番号は、最新のリビジョン番号と一致します。バージョン番号を 1.1 や 1.0.1 に増分するなど、ドキュメントの公開時にリビジョン番号を変更することが標準である場合は、このダイアログ ボックスで手動で変更できます。
4. [公開] をクリックします。

   公開されたリビジョンは緑色で強調表示され、以前のリビジョンのステージは自動的に [廃止] に変更されます。

   > **注:**
   > 承認と公開のプロセスが繰り返される場合、新しいリビジョンが公開されると、公開済みのリビジョンは廃止されます。ドキュメントが公開されると、以前のリビジョンに対して実行されていたワークフローはキャンセルされます。

ドラフト レビューのためにリビジョンを送信

レビュー対象のドキュメントのドラフトを送信します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：document_management_admin

または

必要なロール：document_management_admin

このタスクについて
ドキュメントを作成して編集した後、ドラフト レビューと最終承認のために特定のリビジョンを送信できます。最終承認後、ドキュメントを公開できます。

ドキュメントのドラフトが準備できたら、レビューのためにドラフトを送信します。ドキュメントレコードの [レビュー担当者] フィールドでドキュメントにレビュー担当者が指定されていない場合、レビュー プロセスは省略されます。

手順

1. ドキュメントレコードに移動します。
2. 適切なリビジョンを右クリックします。
3. [リビジョンの送信] を選択します。

   リビジョンのステージが [レビュー待ち] に設定されます。

   ドキュメント名とパラメーターは読み込み専用に変更されます。ドキュメントのステータスは [有効] に設定されます。

新規ドキュメントの作成または要求

アドミニストレーターがドキュメント管理アプリケーションのパラメーターを設定した後、新規ドキュメントを作成または要求できます。

始める前に
必要なロール：document_management_admin

または

必要なロール：document_management_admin

手順

1. 移動先 すべて > ドキュメント管理 > 新規作成.
2. 以下のフィールドを入力します。

新規ドキュメント フィールド

フィールド	入力値
番号	ドキュメントの識別番号。番号メンテナンスを使用して自動的に生成されます。
名前	ドキュメントの名前。ドキュメント リビジョンごとに名前を作成するために、ドキュメントの名前は (名前フォーマットで定義された) 他の命名コンポーネントと組み合わされます。
要求元	ドキュメントの作成または更新を要求するユーザー
所有者	ドキュメント要求の承認者。また、要求者および作成者とともに完了日の設定も担当します。
レビュー担当者	ドキュメントをレビューし、所有者と作成者にフィードバックを提供するユーザー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	入力値
部門	ドキュメントを担当する部門
タイプ	ドキュメントの目的これは、タイプ パラメーターから派生した選択リストです。
分類	セキュリティ、対象者、および機密性に基づいたドキュメント分類。これは、分類パラメーターから派生した選択リストです。 注: このフィールドは機能しません。
対象者	ドキュメントの読者 (外部や内部など)。これは、対象者パラメーターから派生した選択リストです。 注: このフィールドは機能しません。
状況	編集および公開プロセスにおけるドキュメントの現在のステータス
チェックアウト担当者	現在ドキュメントをチェックアウトしたユーザー
説明	ドキュメントの簡単な説明
リビジョン設定	
名前のフォーマット	ドキュメントの個々のリビジョンの名前のフォーマット。詳細については、「名前のフォーマット」を参照してください。
リビジョン フォーマット	2 桁 (0.x) または 3 桁 (0.0.x) のリビジョン フォーマットから選択します。
リビジョンの自動インクリメント	選択した場合、ドキュメントが更新されるたびにリビジョン番号が自動的に増分されます。

[ユーザー権限] 関連リストによって、ドキュメントを表示して貢献する権利があるユーザーが決まります。

ユーザー権限

フィールド	入力値
ユーザー	ドキュメントを読み込む資格を付与され、寄稿する資格は付与されていないユーザーへの参照です。
タイプ	ユーザーがドキュメントを操作する方法を説明する選択リスト。オプションは次のとおりです。 ○ 読者：ユーザーはドキュメントのバージョンを読み込むことができます。 ○ 編集者：ユーザーは新しいバージョンをアップロードできます。 ○ 所有者：ユーザーはドキュメントを編集できます。

[グループ権限] 関連リストによって、ドキュメントを表示して貢献する権利があるグループが決まります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

グループ権限

フィールド	入力値
グループ	ドキュメントを読み込んで貢献する資格を付与されたユーザーのグループへの参照
タイプ	グループメンバーがドキュメントを操作する方法を説明する選択リスト。オプションは次のとおりです。 ○ 読者：グループメンバーはドキュメントのバージョンを読み込むことができます。 ○ 編集者：グループメンバーは新しいバージョンをアップロードできます。 ○ 所有者：グループメンバーはドキュメントを編集できます。

承認者の指定

ドキュメントレコードを保存した後、承認者を指定できます。

始める前に

必要なロール：document_management_admin

または

必要なロール：document_management_admin

このタスクについて

1 人または複数の承認者を設定できます。例：複数の承認者を設定して、1 人がドキュメントの品質チェックを行い、別の担当者が最終承認者になるように設定します。承認者には番号がアサインされます。最も小さい番号 (通常は 1 番) の承認者が常に先頭になり、その後に他の承認者が昇順で続きます。複数の承認者に同じシーケンス番号をアサインできます。例：品質チェックを行う 2 人の承認者にシーケンス番号 1 をアサインし、次に、最終承認者である 2 人の担当者にシーケンス番号 2 をアサインできます。

手順

1. ドキュメントレコードに移動します。
2. [他のアクション] アイコン をクリックし、[承認者を追加] を選択します。
3. ユーザー名を追加します。
4. ドロップダウン リストからシーケンス番号を選択します
   小さい番号は大きい番号の前に承認されます。例：番号 1 の承認者は番号 2 の承認者の前に承認を行います。
5. [ユーザーを追加] をクリックします。
6. ステップ 2 ～ 5 を繰り返して、承認者を追加します。

ドキュメントのチェックイン

ドキュメントを変更した後、他のユーザーがチェックアウトできるように、ドキュメントをチェックインします。

始める前に

必要なロール：document_management_admin

または

必要なロール：document_management_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. ドキュメントレコードに移動します。
2. [リビジョンのアップロード/チェックイン] 関連リンクを選択します。
3. [参照] をクリックし、変更したファイルに移動します。
4. [開く] をクリックします。
5. [名前] と [リビジョン番号] を確認します。
6. **[OK]** をクリックします。

ドキュメントのコピー

ドキュメントはいつでも複製できます。これは、新しいドキュメントのベースとして使用する既存のドキュメントがある場合に便利です。

始める前に
必要なロール：document_management_admin

または

必要なロール：document_management_admin

手順

1. ドキュメントレコードに移動します。
2. ヘッダー バーを右クリックし、[ドキュメントのコピー] を選択します。

   新しいドキュメントへのリンクを含む情報メッセージが表示されます。
3. **[OK]** をクリックします。

タスクの結果
新しいドキュメントの名前が変更され、「コピー」という単語が含まれます。

注:
最新のリビジョンのみがコピーされます。

ドキュメントの非アクティブ化

ドキュメントのステータスを [非アクティブ化] に変更するには、ドキュメントを非アクティブ化します。これは、ドキュメントの変更を保留にしたときに便利です。非アクティブなドキュメントはいつでも再オープンすることができます。

始める前に
必要なロール：document_management_admin

または

必要なロール：document_management_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. ドキュメントレコードに移動します。
2. ヘッダー バーを右クリックし、[ドキュメントの非アクティブ化] を選択します。

> **注:**
> ドキュメントをアクティブ化するには、ヘッダーを右クリックして [ドキュメントを再オープン] をクリックします。

非アクティブ化されたドキュメントの再オープン

非アクティブ化されたドキュメントを再オープンできます。

始める前に
必要なロール：document_management_admin
または

必要なロール：document_management_admin

手順

1. ドキュメントレコードに移動します。
2. ヘッダー バーを右クリックし、[ドキュメントを再オープン] を選択します。

ドキュメントのロールバック

ドキュメントは、いつでも以前のリビジョンにロールバックできます。以前のリビジョンにロールバックする前に、ドキュメントがチェックアウトされておらず、そのドキュメントに対する編集者権限または所有者権限があることを確認します。

始める前に
必要なロール：document_management_admin
または

必要なロール：document_management_admin

手順

1. ドキュメントレコードに移動します。
2. [ドキュメントリビジョン] リストで、ロールバック先のリビジョンをクリックします。
3. ヘッダーバーを右クリックし、[ロールバック] を選択します。
   [リビジョンにロールバック] ダイアログボックスが表示されます。名前とリビジョン番号は新しいものです。メモに、ロールバック先のリビジョンを指定します。
4. 必要に応じて、[リビジョンにロールバック] ダイアログ ボックスの情報を変更します。
5. **[OK]** をクリックします。
   ロールバック用に選択したリビジョンが最新のリビジョンになります。

ドキュメントのキャンセル

ドキュメントをこれ以上変更しない場合、ドキュメントのステータスを [キャンセル] に変更します。

始める前に
必要なロール：document_management_admin
または

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

必要なロール：document_management_admin

このタスクについて

ドキュメントをキャンセルする際に確認メッセージは表示されないため、ドキュメントをキャンセルしてもよいか確認してください。

手順

1. ドキュメントレコードに移動します。
2. ヘッダー バーを右クリックし、[ドキュメントのキャンセル] を選択します。

   情報メッセージによりキャンセルが確認されます。

   [ステータス] が [キャンセル] に設定されます。

ドキュメントのチェックアウト

ドキュメント管理アプリケーションのドキュメントは、一度に 1 人のユーザーのみが変更できます。ドキュメントを変更するには、チェックアウトします。

始める前に

必要なロール：document_management_admin

または

必要なロール：document_management_admin

手順

1. ドキュメントレコードに移動します。
2. [ドキュメントのチェックアウト] 関連リンクを選択します。
3. ドキュメントがチェックアウトされたら、[ファイルのダウンロード] を選択して、ドキュメントの現在のバージョンをダウンロードします。



4. [チェックアウト] をクリックします。

   チェックアウトした後、ドキュメントを編集して必要な変更を加えることができます。

ドキュメント コレクションの作成

ドキュメント コレクションは個々のドキュメントのセットです。ドキュメントをドキュメント管理にアップロードしたら、コレクションにグループ化して整理します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：document_management_admin

または

必要なロール：document_management_admin

手順

1. 移動先 すべて > ドキュメント管理 > ドキュメント > 自分のコレクション.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. [名前] を入力します。
4. オプション: [説明]を入力します。
5. [送信] をクリックします。
6. 作成したコレクションの名前をクリックします。
7. [編集] をクリックします。
8. 左側で、使用可能なドキュメントをダブルクリックするか、ドキュメントを選択して [追加] をクリックします。
9. [保存] をクリックします。
   [ドキュメント コレクション] ページが表示され、コレクション内の個々のドキュメントが一覧表示されます。

ドキュメントのアップロード

保存したレコードにドキュメントをアップロードします。テキスト ファイル、スプレッドシート、プレゼンテーション、PDF ファイルなどをアップロードできます。

始める前に
必要なロール：document_management_admin

または

必要なロール：document_management_admin

手順

1. ドキュメントレコードに移動します。
2. [リビジョンのアップロード/チェックイン] 関連リンクをクリックします。
3. [ファイルを選択] をクリックして、ファイルに移動します。
4. [開く] をクリックします。
5. [名前] と [リビジョン番号] を確認します。
6. **[OK]** をクリックします。

   最初のドキュメントがアップロードされた後、ドキュメントをチェックアウトして、後続のリビジョンを作成できます。

新規管理ドキュメントレコードの作成

管理ドキュメントのプロパティとポリシーを構成します。

始める前に
必要なロール：document_management_admin

または

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

必要なロール：document_management_admin

手順

1. 移動先 すべて > ドキュメント管理 > 新規作成.
2. [名前] フィールドに、「Policy」と入力します。
3. [要求元] フィールドに、自分の名前を追加します。
4. [所有者] フィールドに、自分の名前を追加します。
5. [レビュー担当者] フィールドに、自分の名前を追加します。
6. [タイプ] フィールドで、[ポリシー] を選択します。
7. [分類] フィールドで、[機密] を選択します。
8. [対象者] フィールドで、[内部] を選択します。
9. [リビジョン設定] で、 [リビジョンの自動インクリメント] オプションを選択します。

Example



10. [送信] をクリックします。

変更後にドキュメントをチェックインする

ドキュメントを変更した後、変更したドキュメントをドキュメント管理にチェックインします。

始める前に
必要なロール：document_management_admin
または

必要なロール：document_management_admin

手順

1. ドキュメントレコードを開きます。
2. [リビジョンのアップロード/チェックイン] 関連リンクをクリックします。
3. [ファイルを選択] をクリックし、変更したファイルを選択して [開く] をクリックします。
4. [名前] および [リビジョン番号] に更新された番号が含まれていることを確認します。
5. [チェックイン] オプションが選択されていることを確認します。
6. **[OK]** をクリックします。
   最新のリビジョンを含むように、[ドキュメント リビジョン] リストが更新されます。

ドキュメントをチェックアウトして変更を加える

ドキュメントが管理ドキュメントレコードに追加された後、ファイルをチェックアウトして変更を加えます。ドキュメントをチェックインおよびチェックアウトすることで、ドキュメント変更のレコードが保持され、一度に 1 人のユーザーのみがドキュメントを編集できるようになります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：document_management_admin
または

必要なロール：document_management_admin

手順

1. ドキュメントレコードを開きます。
2. [ドキュメントのチェックアウト] 関連リンクを選択します。



3. [ファイルのダウンロード] を選択します。
4. [チェックアウト] をクリックします。
5. ファイルを開き、小さな変更を加えます。
6. 同じ名前、ただし新しいリビジョン番号でドキュメントを保存します。
   例：Policy_POL_02.txt

ドキュメント管理でのドキュメントの公開

ドキュメントがレビューされ承認されたら、ドキュメント管理でドキュメントを公開します。

始める前に
必要なロール：document_management_admin
または

必要なロール：document_management_admin

手順

1. ドキュメントレコードを開きます。
2. [ドキュメント リビジョン] リストで、承認され、[公開準備完了] ステージにリストされているリビジョンの名前をクリックします。
3. ヘッダー バーで、[リビジョンの公開] をクリックします。
4. [リビジョンの公開] ダイアログ ボックスで、名前とリビジョン番号が正しいことを確認し、[公開] をクリックします。
   [ドキュメント リビジョン] リストで、公開したリビジョンが [公開] ステージになります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レビューおよび承認のためにドキュメントを送信する

ドキュメントの準備ができたら、レビューおよび承認のために送信します。ドキュメントレコードでレビュー担当者または承認者が指定されていない場合、ドキュメントは公開ステージに直接移動します。

始める前に
必要なロール：document_management_admin

または

必要なロール：document_management_admin

手順

1. [ドキュメント リビジョン] リストで、変更したドキュメントを右クリックし、[リビジョンの送信] を選択します。
   レビュー担当者として自分を指定したため、承認要求のメール メッセージが届きます。
2. メール メッセージで、[ここをクリックして承認要求を表示] **(Click here to view Approval Request)** の横にあるリンクをクリックします。
3. オプション: [ドキュメントリビジョン] の下の添付ファイル名をクリックしてドキュメントを表示します。
4. [承認] をクリックします。
   [承認] ページに、承認したドキュメントが表示されます。
5. ドキュメントレコードを開きます。
6. [ドキュメント リビジョン] リストで、承認したリビジョンが [公開準備完了] ステージになります。

ドキュメントを添付ファイルとしてアップロード

ドキュメントレコードを作成したら、ドキュメントを添付ファイルとしてレコードに追加します。

始める前に
必要なロール：document_management_admin

または

必要なロール：document_management_admin

手順

1. ドキュメントレコードを開きます。
2. [リビジョンのアップロード/チェックイン] 関連リンクを選択します。
3. [ファイルを選択] をクリックします。
4. テキスト ファイルなどの単純なドキュメントを選択し、[開く] をクリックします。
5. 名前が「Policy_POL_0.1」となっていることを確認します。
6. **[OK]** をクリックします。

   [ドキュメント リビジョン] にドキュメントが表示されます。

マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワーク

ドキュメントプロバイダーを ServiceNow インスタンスと統合することにより、チームはリアルタイムで共同作業を行い、バージョンを追加し、ドキュメントを保存、コピー、削除、復元、アップロードできるようになります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

開始するには

探索	アクティブ化	統合
		
マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワーク の探究	マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワーク のアクティブ化	Microsoft OneDrive、Google ドライブ、およびMicrosoft SharePoint
使用方法	**参照**	
		
マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワーク の使用	マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワーク の参照	

自動翻訳

トラブルシューティングとサポート

- プラットフォーム のコミュニティで質問する/質問に回答する
- Known Error Portal で既知のエラー記事を検索
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワーク の探究

ドキュメントプロバイダーを ServiceNow インスタンスと統合して、バージョンの追加、ドキュメントの保存、コピー、削除、復元、アップロードを行います。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワークの概要

ドキュメントプロバイダーを ServiceNow インスタンスと統合することで、リアルタイムで共同作業を行い、バージョンの追加、ドキュメントの保存、コピー、削除、復元、アップロードを行います。

マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワーク のメリット

マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワークのメリット

メリット	機能
Microsoft OneDriveとMicrosoft SharePointを使用して、ServiceNow インスタンスで直接ドキュメントをコピー、削除、復元、およびバージョン取得アクションできます。	ドキュメントサービス Framework for Microsoft OneDrive
Google ドライブを使用して、ServiceNow インスタンスで直接ドキュメントを管理、共同作業、同期し、ドキュメントに対するバージョンアクションを取得します	ドキュメントサービス Framework for Google ドライブ
マルチプロバイダードキュメントのプロバイダー詳細を作成します。	プロバイダー詳細
マルチプロバイダードキュメントのドキュメントアクションを作成します。	ドキュメントアクション
マルチプロバイダードキュメントのプロバイダー権限を追加します。	プロバイダー権限
マルチプロバイダードキュメントのロールとグループの権限を構成します。	権限の構成

次に探索する内容

マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワークを構成して使用する方法の詳細については、以下を参照してください。

- マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワークのアクティブ化
- ドキュメントサービスとのデータ連携
- マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワーク の使用
- マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワークの参照

マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワークのアクティブ化

admin ロールを持っている場合、 ドキュメントサービスに対してマルチプロバイダードキュメントサービスフレームワークプラグイン (com.snc.multiprovider_documents) をアクティブ化できます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワークとともに、次のアイテムがインストールされます。

- プラグイン
- ロール
- テーブル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用して、マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワークプラグイン (com.snc.multiprovider_documents) を検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   注:
   ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

ドキュメントサービスとのデータ連携

Microsoft OneDrive、Microsoft SharePoint、Google ドライブをドキュメントサービスと統合します。

統合の概要

- Microsoft OneDrive と ドキュメントサービス との統合

  1. ドキュメントサービス Framework for Microsoft OneDrive
  2. Microsoft OneDrive for ドキュメントサービス のセットアップ
  3. Microsoft OneDrive を ドキュメントサービス 用の OAuth プロバイダーとして登録
- Google ドライブとドキュメントサービスとの統合

  1. ドキュメントサービス Framework for Google ドライブ
  2. ドキュメントサービス Framework for Google ドライブ の設定

Microsoft OneDrive と ドキュメントサービス との統合

Microsoft OneDrive を使用して、ServiceNow インスタンスでドキュメントのコピー、削除、復元、およびバージョンアクションの取得を直接実行します。

Microsoft OneDrive との統合の利点

Microsoft OneDrive を ServiceNow インスタンスと統合することで、コラボレーションを強化します。

Microsoft OneDrive との統合により、次のことができます。

- Microsoft OneDrive からドキュメントを編集、共有し、ServiceNow インスタンスにコピー。
- ServiceNow インスタンスからドキュメントを編集、共有し、Microsoft OneDrive にコピー。
- ServiceNow インスタンスで作成されたドキュメントを Microsoft SharePoint にプッシュ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 共有リンクをレコードに添付。
- リンクを共有して、ドキュメントをリアルタイムで共同編集。
- ドキュメントの現在のバージョンを取得。
- Microsoft 365 とコラボレーションして、ドキュメントをレビュー、承認、または共同編集。
- Microsoft SharePoint から ServiceNow インスタンスにドキュメントを移行。

アクティベーション情報

Microsoft OneDrive を ドキュメントサービス と統合するには、Multi Provider Document Services Framework プラグイン (com.snc.multiprovider_documents) をインストールします。詳細については、「マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワークのアクティブ化」を参照してください。

ドキュメントサービス Framework for Microsoft OneDrive もインストールする必要があります。

ドキュメントサービス **Framework for Microsoft OneDrive**

ドキュメントサービス Framework を Microsoft OneDrive と統合します。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

統合ハブサブスクリプション

このスポークには Integration Hub のサブスクリプションが必要です。詳細については、「法務スケジュール - 統合ハブの概要」を参照てください。

スポークバージョン

ドキュメントサービスフレームワーク用 Microsoft OneDrive スポーク v 1.2.2 が最新バージョンです。

サポートされているバージョン

このスポークは、ドキュメントサービスフレームワーク用 Microsoft OneDrive スポーク V1.1 用にビルドされていますが、それ以降のバージョンと互換性がある可能性があります。

主な機能

Microsoft OneDrive Spoke for ドキュメントサービス Framework を使用すると、フローデザイナー は次のことを実行できます。

- Microsoft OneDrive へのドキュメントのアップロード
- 共同作業
- バージョンの管理
- ドキュメントのダウンロード

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スポークの依存関係

アプリのインストールで問題が発生した場合は、次の依存プラグインがインストールされていることを確認してください。

- 複合オブジェクト (com.glide.cobject)
- IHUB スポークユーティリティパック (com.snc.ihub_spoke_util_pack)
- マルチプロバイダー ドキュメントサービス フレームワーク (com.snc.multiprovider_documents)
- リモートディレクトリ同期 (com.snc.remote_directory_sync)
- ServiceNow フローデザイナー - 動的入力 (com.glide.hub.dynamic_inputs)
- ServiceNow 統合ハブアクションステップ - REST (com.glide.hub.action_step.rest)
- ServiceNow 統合ハブ Runtime (com.glide.hub.integration.runtime)

注:
これらのプラグインの一部はライセンス可能な機能であり、スポーク実装の外部で使用する場合は適切なライセンスが必要です。

スポークのサブフロー

ドキュメントサービスフレームワーク用 Microsoft OneDrive スポークでは、ドキュメントサービスタスクの自動化をデモするサンプルサブフローが提供されます。サンプルサブフローをカスタマイズするには、新しいアプリケーションスコープにコピーします。次の表に、V1 および V2 で利用可能なサンプルサブフローを示します。

注:
V2 サブフローのみが Microsoft SharePoint サイトをサポートしています。

V1 サブフロー

サブフロー	説明
協力者をグループに追加	提供された CollaboratorID を [タイプ] で指定されたメンバーまたはオーナーとして追加します。
ドキュメントの共同作業	Microsoft OneDrive のグループまたはユーザーにドキュメントを関連付けます。
受信者タイプと共にドキュメントを共同作業	指定された受信者タイプにドキュメントを関連付け
パスを使用して OneDrive からドキュメントをコネクト	Microsoft OneDrive ドキュメントを接続します。
OneDrive ドキュメ	指定されたバージョンのドキュメントを Microsoft OneDrive から ServiceNow インスタンスの添付ファイルにコピーします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

V1 サブフロー (続く)

サブフロー	説明
ントバージョンをコピー	
ドキュメントを作成	ドキュメントを Microsoft OneDrive にコピーし、マルチプロバイダードキュメント [mp_document] テーブルにレコードを作成し、マルチプロバイダードキュメントバージョン [mp_document_version] テーブルにバージョンを追加します。
グループを作成	Microsoft OneDrive で指定されたグループを作成し、マルチプロバイダー権限構成 [mp_permission_configuration] テーブルを更新します。
ドキュメントを削除	Microsoft OneDrive 内のドキュメントを削除し、マルチプロバイダードキュメントバージョン [mp_document_version] テーブル内の対応するレコードを削除します。
ドキュメントバージョンの削除	Microsoft OneDrive および ServiceNow インスタンス内のドキュメントの指定されたバージョンを削除し、マルチプロバイダードキュメントバージョン [mp_document_version] テーブル内のレコードを削除します。
ドキュメントのすべてのバージョンを取得	Microsoft OneDrive からドキュメントのすべてのバージョンを取得し、マルチプロバイダードキュメントバージョン [mp_document_version] テーブルにレコードを作成および更新します。
OneDrive からドキュメントを取得	Microsoft OneDrive からドキュメントを指定されたドキュメント名でコピーします。また、マルチプロバイダードキュメント [mp_document] テーブル、およびマルチプロバイダードキュメントバージョン [mp_document_version] テーブルのすべてのドキュメントバージョンに、レコードを作成します。
ドキュメントバージョンを復元	ドキュメントを Microsoft OneDrive のバージョンに復元します。
協力者を同期	マルチプロバイダー協力者 [mp_collaborators] テーブル内のすべての Microsoft Azure ユーザーを同期します。 ユーザーが削除または更新されると、マルチプロバイダー協力者 [mp_collaborators] テーブル内のユーザーのレコードがチェックされ、存在する場合はレコードが削除または更新されます。 ユーザーが新しく追加されると、 マルチプロバイダードキュメントの下にあるマルチプロバイダー協力者 [mp_collaborators] テーブルにエントリが作成されます。 **注:** [協力者を同期] という名前のスケジュール済みジョブは、 協力者を同期するためのサブフローをトリガーします。利用可能な [スクリプトを実行] オプションから選択できます。デフォルトのオプションは [オンデマンド] です。ジョブは設定されたスケジュールに基づいて実行され、それに応じて協力者が同期されます。詳細については、「Automatically run a script of your choosing」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

V1 サブフロー (続く)

サブフロー	説明
協力者レコードを削除	指定された協力者レコードをマルチプロバイダー協力者 [mp_collaborators] テーブルから削除します。
ドキュメントのコンテンツを更新	指定されたドキュメントを、ドキュメント ID に対応する Microsoft OneDrive 内の指定された添付ファイルで更新します。添付ファイル名は、Microsoft OneDrive 内のドキュメントの名前と一致する必要があります。
大きいファイルをアップロード	添付ファイルを Microsoft OneDrive にアップロードします。ファイルの最大サイズは 60 MB を超えることはできません。
最新 URL を取得	Microsoft OneDrive 内のドキュメントへの最新の URL を取得します。
Microsoft OneDrive からのドキュメントの再接続	Microsoft OneDrive 内のドキュメントに再接続します。 **注:** サブフローを使用する前に、対応する Microsoft OneDrive 接続と資格情報が作成されており、Microsoft OneDrive 認証トークンが利用可能であることを確認してください。

V2 サブフロー

サブフロー	説明
ドキュメントの最新 URL V2 を取得	最新の URL を、参照先のドキュメント ID の Microsoft OneDrive から取得します。
ドキュメントのコンテンツ V2 を更新	マルチプロバイダードキュメント sys_id テーブルのドキュメント ID に対応する Microsoft OneDrive 内の添付コンテンツがある指定のドキュメントを更新します。添付ファイル名は、Microsoft OneDrive 内のドキュメントの名前と一致する必要があります。
ドキュメント V2 の共同作業	指定された受信者タイプにドキュメントを関連付けます。
パス V2 を使用して OneDrive からドキュメントをコネクト	[マルチプロバイダードキュメント] で追跡も可能な Microsoft OneDrive ドキュメントを接続します。
OneDrive ドキュメントバージョン V2 をコピー	指定されたバージョンのドキュメントを Microsoft OneDrive から ServiceNow インスタンスの添付ファイルにコピーします。
ドキュメント V2 を作成	ドキュメントを Microsoft OneDrive にコピーし、マルチプロバイダードキュメントのマルチプロバイダードキュメント [mp_document] テーブル、およびマルチプロバイダードキュメントバージョン [mp_document_version] テーブルにレコードを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

V2 サブフロー (続く)

サブフロー	説明
ドキュメント V2 を削除	Microsoft OneDrive 内のドキュメントを削除し、マルチプロバイダードキュメント [mp_document] テーブル、およびマルチプロバイダードキュメントバージョン [mp_document_version] テーブルの対応するレコードを削除します。
ドキュメントバージョン V2 を削除	Microsoft OneDrive 内の特定バージョンのドキュメントを削除し、マルチプロバイダードキュメントの下のマルチプロバイダードキュメントバージョン [mp_document_version] テーブルのレコードを削除します。
すべてのドキュメントバージョン V2 を取得	Microsoft OneDrive からドキュメントのすべてのバージョンを取得し、マルチプロバイダードキュメントの下のマルチプロバイダードキュメントバージョン [mp_document_version] テーブルにレコードを作成、または更新します。このサブフローは、Microsoft OneDrive でサポートされているさまざまなソースからのドキュメントをサポートしています。
OneDrive V2 からドキュメントを取得	Microsoft OneDrive からドキュメントを指定されたドキュメント名でコピーします。また、マルチプロバイダードキュメントの下の、マルチプロバイダードキュメント [mp_document] テーブル、およびマルチプロバイダードキュメントバージョン [mp_document_version] テーブルのすべてのドキュメントバージョンに、レコードを作成します。
Microsoft OneDrive V2 からのドキュメントの再接続	Microsoft OneDrive 内のドキュメントに再接続します。 **注:** サブフローを使用する前に、対応する Microsoft OneDrive 接続と資格情報が作成されており、Microsoft OneDrive 認証トークンが利用可能であることを確認してください。
ドキュメントバージョン V2 を復元	ドキュメントを Microsoft OneDrive で提供されたバージョンに復元します。
協力者を同期 V2	すべての Microsoft Azure ユーザーを、マルチプロバイダードキュメントの協力者 [mp_collaborators] テーブルに同期します。
サイズの大きいファイル V2 をアップロード	添付ファイルを Microsoft OneDrive にアップロードします。ファイルの最大サイズは 60 MB を超えることはできません。
ドキュメントコラボレーションを削除	Microsoft OneDrive ドキュメントのコラボレーションを削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

V2 サブフロー (続く)

サブフロー	説明
ドキュメントコラボレーションを更新	Microsoft OneDrive ドキュメントのコラボレーションを更新します。

注:
V2 サブフローは、[ドキュメントを作成 V2] または [ドキュメントをコネクト V2] サブフローを使用してプラットフォームに添付されたドキュメントに対してのみ機能します。

。

スポークのアクション

Microsoft OneDrive Spoke for ドキュメントサービス Framework では、ServiceNow でイベントが発生したときに ドキュメントサービス タスクを自動化するアクションが提供されます。次の表に、利用可能なサンプルアクションを示します。

アクション	説明
協力者レコードを削除	指定された協力者レコードをマルチプロバイダー協力者 [mp_collaborators] テーブルから削除します。
ドキュメントを削除	マルチプロバイダードキュメントテーブル [mp_document] からドキュメントレコードを削除します。
ドキュメントおよびバージョンを削除	マルチプロバイダードキュメントバージョン [mp_document_version] テーブルから、指定されたドキュメントとそのバージョンすべてを削除します。
ドキュメントバージョンを削除	マルチプロバイダードキュメントバージョン [mp_document_version] テーブルから、ドキュメントの指定されたバージョンを削除します。
ドキュメントのバージョンを削除	指定されたドキュメントのすべてのバージョンを削除します。
ターゲットレコードの存在を確認	指定されたターゲットテーブルにターゲットレコードが存在するかどうかをチェックします。
ファイルおよびフォルダーを検索	選択されたソースとソース ID のために指定されたフォルダー ID のファイルとフォルダーのリストを取得します。ソースが選択されていない場合は、デフォルトでルートフォルダーの内容が一覧表示されます。
クエリ文字列ストリームに基づいてサイトを検索	指定したクエリ文字列を満たすすべてのサイトを一覧表示します。
デルタトークンを更新	システムプロパティ *deltaToken* を、指定されたデルタトークンで更新します。

接続および資格情報エイリアスの要件

統合ハブ は、エイリアスを使用して、接続および認証情報を管理します。エイリアスを使用することで、複数の環境を使用する場合に、複数の認証情報と接続情報プロファイルを構成する必要がなくなります。接続または認証情報が変更された場合、接続を使用するどのアクションも更新する必要はありません。詳細については、「Connections and Credentials」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

スポークの設定については、「 。

Microsoft OneDrive for ドキュメントサービス のセットアップ

ドキュメントサービス でカスタム OAuth アプリケーションを作成して ServiceNow インスタンスと Microsoft OneDrive for ドキュメントサービス を統合し、ServiceNow 要求を認証します。

始める前に

- 統合ハブサブスクリプションを要求します。
- Microsoft Entra ID スポークを設定してコネクトします。「Set up Microsoft Entra ID spoke」および 「」を参照してください。

Microsoft OneDriveの要件：

- Microsoft OneDrive アカウント
- Microsoft Azure アカウント
- Microsoft OneDriveテナントアドミン認証情報

必要なロール：admin

このタスクについて

Azure Developer アカウントから、次の手順を完了します。カスタムアプリケーションを作成および構成する方法については、Azure の製品ドキュメントを参照してください。

手順

1. 組織の認証情報を使用して、Microsoft Azure 登録ポータルにログインします。
   詳細については、Microsoft Azure アプリ登録ポータル 上の Microsoft ドキュメントを参照してください。
2. 新しいカスタムアプリケーションを登録します。
   a. アプリケーション名とサポートされているアカウントタイプを入力します。
   b. [登録 **(Register)]** を選択します。
   c. 次の形式でリダイレクト URL を入力します。`https://<instance>.service-now.com/oauth_redirect.do`
   アプリケーションの基本情報の概要が表示されます。
3. アプリケーション ID をテキストファイルにコピーします。
   サードパーティ OAuth プロバイダーとしてServiceNowインスタンスでアプリを登録するため、この ID と次のステップで生成されたクライアントシークレットを使用します。アプリケーションを ServiceNow インスタンスに接続するとき、アプリケーション ID はクライアント ID です。
4. クライアントシークレットを追加します。
   a. [Microsoft Azure] で、次に移動します。 管理 > 証明書とシークレット.
   b. 説明と有効期限を入力します。
   c. [追加] を選択します。
5. アプリでサポートする必要がある権限を有効にします。
   詳細については、「Microsoft Graph のアクセス許可のリファレンス」ドキュメントを参照してください。
   a. [Microsoft Azure] で、次に移動します。 管理 > **API** 権限.
   b. Microsoft Graph のタイルをクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

c. アプリケーションがサポートする [アプリケーションのアクセス許可] を選択します。

[委任されたアクセス許可] を使用すると、アプリケーションはサインインしたユーザーとして API にアクセスできます。

[アプリケーションのアクセス許可] を使用すると、サインインしているユーザーがいなくてもアプリケーションをバックグラウンドサービスまたはデーモンとして実行できます。

アプリケーションレジストリを構成するときに、**[OAuth** エンティティスコープ] タブでこれらの API 権限に触れる必要があります。

d. 必要な API 権限がカスタムアプリに提供されていることを確認します。

名前	**OAuth** スコープ
Files.Read	Files.Read
Files.Read.All	Files.Read.All
offline_access	offline_access
Files.ReadWrite	Files.ReadWrite
Files.ReadWrite.All	Files.ReadWrite.All
AuditLog.Read.All	AuditLog.Read.All
Directory.AccessAsUser.All	Directory.AccessAsUser.All
Directory.Read.All	Directory.Read.All
User.Read	User.Read

e. [権限を追加] を選択します。

次のタスク
Microsoft OneDrive を ドキュメントサービス 用の OAuth プロバイダーとして登録

Microsoft OneDrive を ドキュメントサービス 用の **OAuth** プロバイダーとして登録

Microsoft OneDriveアカウントの構成中に生成された情報を使用し、Microsoft OneDriveを OAuth プロバイダーとして登録して、インスタンスが OAuth 2.0 トークンを要求できるようにします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **OAuth** > アプリケーションレジストリー.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. 「**OAuth** アプリケーションの種類は？」というタイトルの画面で、[サードパーティ **OAuth** プロバイダーに接続] を選択します。
4. フォームのフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アプリケーションレジストリフォーム

フィールド	必要な値
名前	レコードを一意に識別する名前を入力します。
クライアント ID	Microsoft Azure で作成した OneDrive アプリケーションのアプリケーション ID です。
クライアントシークレット	Microsoft Azure でアプリケーションを作成したときに生成したクライアントシークレットです。
デフォルトの権限許可タイプ	この値は認証コードである必要があります。
認証 URL	`https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/authorize` このフィールドのロックを解除してから、再度ロックする必要があります。
トークン URL	`https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/authorize` このフィールドのロックを解除してから、再度ロックする必要があります。
リダイレクト URL	`https://<instance>.service-now.com/oauth_redirect.do` このフィールドのロックを解除してから、再度ロックする必要があります。

自動翻訳

5. フォームヘッダーを右クリックし、[保存] を選択します。
   OAuth エンティティプロファイルレコードが作成されます。
6. [OAuth エンティティスコープ] 関連リストで、Microsoft OneDrive アプリケーションの構成時に定義した権限に一致するスコープを追加します。

   a. [新しい行を挿入] を選択します。

   b. 権限の名前と OAuth スコープを入力します。これらの ドキュメントサービス スコープは両方の値で同じです。
      - Files.Read
      - Files.Read.All
      - offline_access
      - Files.ReadWrite
      - Files.ReadWrite.All
7. フォームヘッダーを右クリックし、[保存] を選択します。
8. [更新] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果
OAuth 認証情報が検証されます。

Google ドライブとドキュメントサービスとの統合

Google ドライブ を使用して、ServiceNow インスタンスでドキュメントの管理と同期、およびドキュメントのバージョン取得アクションを直接実行できます。Google ドライブ内でホストされているドキュメントで共同作業を行ったり、添付ファイルを管理したりすることもできます。

Google ドライブ との統合の利点

Google ドライブ を ServiceNow インスタンスと統合することで、コラボレーションを強化します。

Google ドライブ 統合を使用すると、次のことができます。

- Google ドライブ からのドキュメントを編集、削除し、ServiceNow インスタンスとの間で共有、コピーする。
- ServiceNow インスタンスからのドキュメントを編集、削除し、Google ドライブ との間で共有、コピーする。
- ドキュメントの現在のバージョンを取得する。
- コラボレーションして、ドキュメントをレビュー、承認、または共同編集する。
- Google ドライブ と統合して、プラットフォーム内のドキュメントの作成、更新、および共同作業を行う

アクティブ化情報

Google ドライブ を ドキュメントサービス と統合するには、Multi Provider Document Services Framework プラグイン (com.snc.multiprovider_documents) をインストールします。詳細については、「マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワークのアクティブ化」を参照してください。

ドキュメントサービス Framework for Google ドライブ

ドキュメントサービス を Google ドライブ と統合します。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

統合ハブサブスクリプション

このスポークには Integration Hub のサブスクリプションが必要です。詳細については、「法務スケジュール - 統合ハブの概要」を参照てください。

サポートされているバージョン

このスポークは ドキュメントサービス フレームワーク V1.0 用にビルドされていますが、Utah 以降のバージョンと互換性がある可能性があります。

主な機能

ドキュメントサービス Framework for Google ドライブ により、フローデザイナーでは以下を実行できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- へのドキュメントのアップロード Google ドライブ
- 共同作業
- バージョンの管理
- ドキュメントのダウンロード

スポークの要件

- Google Drive Spoke
- Google Directory Spoke
- Google Docs Spoke

スポークの依存関係

アプリのインストールで問題が発生した場合は、次の依存プラグインがインストールされていることを確認してください。

- IHUB スポークユーティリティパック (com.snc.ihub_spoke_util_pack)
- マルチプロバイダー ドキュメントサービス フレームワーク (com.snc.multiprovider_documents)
- リモートディレクトリ同期 (com.snc.remote_directory_sync)
- ServiceNow フローデザイナー - 動的入力 (com.glide.hub.dynamic_inputs)
- ServiceNow 統合ハブアクションステップ - REST (com.glide.hub.action_step.rest)
- ServiceNow IntegrationHub ランタイム (com.glide.hub.integration.runtime)

注:
これらのプラグインの一部はライセンス可能な機能であり、スポーク実装の外部で使用する場合は適切なライセンスが必要です。

スポークのサブフロー

ドキュメントサービス フレームワークはGoogle ドライブ、マイドライブと共有ドライブGoogle ドライブタスクの自動化をデモするためのサンプルサブフローを提供します。サンプルサブフローをカスタマイズするには、新しいアプリケーションスコープにコピーします。利用可能なサンプルサブフローは次のとおりです。

サブフロー	説明
ドキュメントを作成	ドキュメントを Google ドライブ にコピーし、フォルダー ID と [マルチプロバイダードキュメント] の [バージョン] テーブルにある作成済みバージョンで、ドキュメントテーブルにレコードを作成します。
ドキュメント V1 を作成	ドキュメントを Google ドライブ にコピーし、共有可能なフォルダー URL と、[ドキュメント] の [バージョン] テーブルにある作成済みバージョンで、ドキュメントテーブルにレコード マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワーク 作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サブフロー	説明
	注: 共有ドライブの場合は、URL をコピーし、URL を下の形式にし、URL をコピーするときに ドライブ と フォルダ の間にあるものをすべて削除する必要があります。 https://drive.google.com/drive/folders/<フォルダー ID>
グループの作成	Google ドライブで指定されたとおりにグループを作成し、[マルチプロバイダードキュメント] の [権限構成] テーブルを更新します。
協力者をグループに追加	Google ドライブ からグループ ID を指定すると、このサブフローはロールで指定された協力者を追加します。
ドキュメントの共同作業	指定されたユーザー、グループ、ドメイン、または任意のユーザーに対しても、ファイルの権限を追加します。この権限は、権限のタイプとロールに基づいており、Google ドライブ での共同作業の設定方法です。[ユーザー] または [グループ] を選択した場合は、それらのユーザーとグループにメールアドレスが必要です。[ドメイン] を選択した場合は、権限を作成するためのドメイン名が必要です。[任意のユーザー] が選択されている場合、誰でもファイルまたはフォルダーに対する権限があります。
ID を使用して Google ドライブからドキュメントを接続	ID を使用して Google ドライブ ドキュメントを接続します。[マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワーク ドキュメント] で追跡できます
Google ドライブ V1 からドキュメントを接続	ドキュメントの共有可能な URL を使用して Google ドライブ ドキュメントを接続し、[マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワーク ドキュメント] で追跡できます。
Google ドライブ ドキュメントバージョンをコピー	指定されたバージョンのドキュメントを Google ドライブ から ServiceNow の添付ファイルにコピーします。
ドキュメントを削除	Google ドライブ 内のドキュメントを削除し、ドキュメントおよびバージョンテーブル内の対応するレコードを削除します。
ドキュメントバー	Google ドライブ 内のドキュメントを削除し、ドキュメントおよびバージョンテーブル内の対応するレコードを削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サブフロー	説明
ジョンの削除	
ドキュメントのすべてのバージョンを取得	Google ドライブからすべてのドキュメントバージョンを取得し、[マルチプロバイダードキュメント] の [バージョン] テーブルでレコードを作成または更新します。
Google ドライブ からドキュメントを取得	ドキュメントテーブルにレコードを作成し、[マルチプロバイダードキュメント] の下の [バージョン] テーブルにそのすべてのバージョンを作成することで、 Google ドライブから参照されたドキュメント名にドキュメントをコピーします。
ドキュメントの最新 URL を取得	ファイルが実際にGoogle ドライブに存在するかどうかを検証しファイルの Web ビュー URL と Web 編集 URL をビルドします。ファイルが存在するかどうかを確認するには、API を使用する必要があります。
最も古いドキュメントのバージョンを取得	ドキュメントの最も古いバージョンを返します。
Google ドライブ からのドキュメントの再接続	[マルチプロバイダードキュメント] で追跡可能な Google ドライブ ドキュメントを再接続します。
協力者を同期	ドメイン内のすべての Google ドライブ ユーザーを [マルチプロバイダードキュメント] の [協力者] テーブルに同期します。
ドキュメントのコンテンツを更新	マルチプロバイダードキュメント sys_id テーブルのドキュメント ID に対応する Google ドライブ 内の添付コンテンツがあるドキュメントを更新します。

スポークのアクション

ドキュメントサービス Framework for Google ドライブ で、ServiceNow インスタンスでイベントが発生したときにドキュメントサービスタスクを自動化するアクションが提供されます。使用可能なアクションは次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アクション	説明
ドキュメントおよびバージョンを削除	[マルチプロバイダードキュメント] および [バージョン] テーブルから、指定されたドキュメントとバージョンを削除します。
増分ファイルとフォルダーを検索	指定されたフォルダー ID の Google ドライブ ファイルとフォルダーのリストを返します。
ファイルおよびフォルダーストリームを検索	指定されたフォルダーのファイルとフォルダーのリストを取得します。
ファイルのリビジョンを添付ファイルとしてコピー	ファイル ID の指定されたリビジョン ID を ServiceNow のレコードにコピーします。
ドキュメントバージョンを削除	[マルチプロバイダードキュメント] および [バージョン] テーブルから指定されたバージョンのドキュメントを削除します。
ターゲットレコードの存在を検索	指定されたターゲットテーブルにターゲットレコードが存在するかどうかをチェックします。
DOC ファイルを添付ファイルにコピー	Google の doc ファイルを添付ファイルとして ServiceNow にコピーします。
DOC のリビジョンを添付ファイルとしてコピー	Googleのドキュメントファイル ID の指定されたリビジョン ID を ServiceNow の任意のレコードにコピーします。
ファイルタイプ情報を取得	入力 MIME タイプのファイルタイプと情報を返します。

接続および資格情報エイリアスの要件

統合ハブ は、エイリアスを使用して、接続情報および認証情報、および OAuth 認証情報を管理します。エイリアスを使用することで、複数の環境を使用する場合に、複数の認証情報と接続情報プロファイルを構成する必要がなくなります。接続または認証情報が変更された場合、接続を使用するどのアクションも更新する必要はありません。

スポークの設定については、「 ドキュメントサービス Framework for Google ドライブ の設定。

ドキュメントサービス **Framework for Google** ドライブ の設定

Google ドライブ 認証情報を使用して、ServiceNow インスタンスと Google ドライブ の Google ドライブスポーク を統合し、ServiceNow 要求を認証します。

始める前に

統合ハブ サブスクリプションを要求します。詳細については、「Legal schedules - 統合ハブ overview (法務スケジュール - IntegrationHub の概要)」を参照してください。

必要なロール：admin

手順

1. Google ドライブ スポークを設定して接続します。
   詳細については、「Set up Google Drive spoke」を参照してください。
2. Google Directory スポークを設定してコネクトします。
   詳細については、「Google Directory Spoke」を参照してください。
3. Google Docs スポークを設定して接続します。
   詳細については、「Google Docs Spoke」を参照してください。
4. Google ドライブ スポークの ドキュメントサービス をアクティブ化します。
   詳細については、「ドキュメントサービス Framework for Google ドライブ」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

個人認証

個人認証を使用すると、個々のユーザーは、ユーザーの ID と対応するMicrosoft OneDriveまたはGoogle ドライブアカウントとの間の安全な接続を使用して、ServiceNow 内で個人アカウントで認証できるため、ユーザーはServiceNowから直接個人ファイルにアクセス、表示、および管理できます。

の個人認証 **Microsoft OneDrive**

個人認証により、ユーザーは個々の Microsoft OneDrive アカウントをドキュメント管理に安全に接続できます。これにより、 Microsoft OneDriveに格納されているファイルへのユーザー固有のアクセスが可能になり、 ServiceNow レコード内で直接ファイルの添付、表示、管理などのカスタマイズされたドキュメント処理がサポートされます。

この認証方法では、OAuth 2.0 を使用して各ユーザーを認証し、ファイルへのアクセスと操作が一意の ID で実行されるようにします。各ユーザーは自分の Microsoft OneDrive アカウントに接続し、プライバシーとパーソナライズされたアクセスを確保します。

詳細については、「Personal authentication」を参照してください。

の個人認証 **Google** ドライブ

Google ドライブ の個人認証により、ユーザーは個々の Google アカウントをドキュメント管理に安全にリンクできます。この統合により、ユーザーは ServiceNow 内の個人Google ドライブからファイルへのアクセス、アップロード、および管理が可能になり、すべてのドキュメントインタラクションがユーザーの一意の ID で認証されるようになります。

詳細については、「Personal authentication」を参照してください。

個人認証ダッシュボード

個人の認証情報を使用して、サードパーティ統合に接続します。簡素化された統合インターフェイスを介して、個人認証を表示、認証、取り消し、および更新します。詳細については、「Using the Personal Authentication dashboard」を参照してください。

> **注:**
> 個人認証ダッシュボードには、 `sn_personal_auth.personal_auth_user` ロールを持つユーザーがアクセスできます。

の個人認証の構成 マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワーク

マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワーク でMicrosoft OneDriveおよびGoogle ドライブアカウントの個人認証を構成して有効にします。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

Microsoft OneDrive の場合：

1. ドキュメントサービスフレームワーク用 Microsoft OneDrive Spoke のインストール
2. Microsoft OneDrive for ドキュメントサービス のセットアップ
3. Microsoft OneDrive を ドキュメントサービス 用の OAuth プロバイダーとして登録

対象 Google ドライブ

1. ドキュメントサービスフレームワーク用の Google ドライブスポークのインストール
2. ドキュメントサービス Framework for Google ドライブ の設定

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. Activate Personal Authentication Dashboard
2. 個人認証を設定します 。

アカウントの認証Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive for マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワーク の個人認証を有効にします。

始める前に
必要なロール:sn_personal_auth.personal_auth_user

手順

1. 移動先 すべて > 統合ハブ > 個人認証 > 個人統合.
2. [スポーク認証情報 Microsoft OneDrive タイルに移動し、[認証] を選択します。

アカウントの認証Google ドライブ

Google ドライブ for マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワーク の個人認証を有効にします。

始める前に
必要なロール:sn_personal_auth.personal_auth_user

手順

1. 移動先 すべて > 統合ハブ > 個人認証 > 個人統合.
2. [スポーク認証情報 Google ドライブ タイルに移動し、[認証] を選択します。

マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワーク の使用

プロバイダーの詳細、ドキュメントアクション、プロバイダー権限を作成し、権限を構成します。

プロバイダーの詳細の作成

マルチプロバイダードキュメントのプロバイダー詳細を作成します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > マルチプロバイダードキュメント > 管理者 > 権限構成.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. [属性] フィールドで、[名前] と [値] を入力します。
4. [プロバイダー詳細名] フィールドに名前を入力します。
5. ドロップダウンからプロバイダー名を選択します。
6. [送信] を選択します。

> **注:**
> プロバイダーの詳細が作成されると、ドキュメントアクションとプロバイダー権限が自動的に作成されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ドキュメントアクションの作成

マルチプロバイダードキュメントのドキュメントアクションを作成します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > マルチプロバイダードキュメント > 管理者 > ドキュメントアクション.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. ドキュメントアクション名を入力します。
4. [プロバイダー権限]、[サブフロー]、および [プロバイダー詳細] を選択します。
5. [説明]フィールドに説明文を入力します。
6. [送信] を選択します。

プロバイダー権限の作成

マルチプロバイダードキュメントのプロバイダー権限を作成します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > マルチプロバイダードキュメント > 管理者 > 権限構成.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

新しいプロバイダー権限のフィールド

フィールド	説明
権限	ドキュメントの名前。
説明	プロバイダー権限に関する簡単な説明。
プロバイダー詳細	プロバイダーの詳細を選択します。
属性	属性の名前と値。

4. [送信] を選択します。

権限の構成

マルチプロバイダードキュメントのロールとグループの権限を構成します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > マルチプロバイダードキュメント > 管理者 > 権限構成.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. エンティティタイプを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. 検索アイコンを選択してエンティティ ID を選択します。
5. [ドキュメント] フィールドに移動し、ドキュメントリストからロールを選択します。
6. **[OK]** をクリックします。
7. プロバイダーグループ属性の [名前] と [値] を入力します。
8. [権限] フィールドで、付与する権限を選択します。
9. [送信] を選択します。

マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワークの参照

マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワークとともにインストールされるもの

いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザーロールなど) が、マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワークプラグインのアクティブ化とともにインストールされます。

インストールされるロール

マルチプロバイダーフレームワークとともにインストールされるロール

ロール	説明
アドミン mp_document_admin	複数のプロバイダー、リモートドキュメントアクション、および対応するサブフローを設定します。
ドキュメントユーザー mp_document_user	プロバイダー向けに管理されるドキュメントを作成、更新、削除します。

インストールされるテーブル

マルチプロバイダーフレームワークとともにインストールされるテーブル

テーブル	説明
マルチプロバイダードキュメント mp_documents	サードパーティプロバイダーに接続されているドキュメント。
マルチプロバイダードキュメントバージョン mp_document_version	ドキュメントに関連するバージョン。
マルチプロバイダードキュメントアクティビティ mp_document_activity	ドキュメントおよびドキュメントバージョンテーブルのアクティビティをログに記録すると、ドキュメントおよびバージョンで実行されたアクションのトラブルシューティングに使用できます。
マルチプロバイダー協力者	ServiceNow インスタンスでコラボレーションしているサードパーティユーザー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

マルチプロバイダーフレームワークとともにインストールされるテーブル (続く)

テーブル	説明
mp_collaborators	
マルチプロバイダーの詳細 mp_provider_detail	構成されているサードパーティプロバイダーの詳細。
マルチプロバイダードキュメントアクション mp_document_action	各サブフローに関連付けられたアクション。
マルチプロバイダー権限 mp_provider_permission	プロバイダーによって許可される権限。
マルチプロバイダー権限構成 mp_permission_configuration	各プロバイダーの mp_permission テーブルから提供される権限へのロール/グループのマッピング。

マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワーク フレームワークのロール

マルチプロバイダードキュメントサービスフレームワーク フレームワークは、次のロールとともにインストールされます。

サブスクリプション管理の詳細については、「Managing per-user subscriptions in Subscription Management」を参照し、アカウント担当者にお問い合わせください。

アドミン **[mp_document_admin]**

複数のプロバイダー、リモートドキュメントアクション、および対応するサブフローを構成します。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

注:
より分化したロールが利用可能な場合は、管理者ロールを付与しないでください。

ユーザー **[mp_document_user]**

プロバイダー向けに管理されるドキュメントを作成、更新、削除します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

なし。

ドキュメント管理の **Now Assist**

ドキュメント管理のServiceNow Now Assistを使用してドキュメントを要約し、重要なインサイトを提供します。エージェントがドキュメントを要約して理解できるようにすることで、迅速にインサイトを得ることができます。

開始するには

探索	構成	使用方法
		
Now Assistの詳細ドキュメントサービス	ドキュメントサービスの Now Assist の構成	ドキュメントサービスに対する Now Assist の使用

トラブルシューティングとサポート

- AI とインテリジェンスの ServiceNow コミュニティ
- 既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート.

AI の制限事項

このアプリケーションは、データ内のパターンに基づいて予測を生成する急速に進化している研究分野である人工知能 (AI) と機械学習を使用しています。その結果、このアプリケーションは必ずしも正確、完全、または適切な情報を生成するとは限りません。さらに、このアプリケーションがユー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スケースに合わせて完全にトレーニングまたはテストされているという保証はありません。これらの問題を軽減するために、ユースケースに対する正確性、害、および適切性について、このアプリケーションの使用をテストおよび評価し、出力を人間が監視し、意思決定の目的で AI で生成された出力のみに依存しないようにするのは、ユーザーの責任です。これは、医療、ファイナンス、法務、雇用、セキュリティ、インフラストラクチャなど、結果が影響を与える分野にこのアプリケーションを展開することを選択した場合に特に重要です。ServiceNow の AI 利用規定 に従うことに同意するものとします。このポリシーは ServiceNow によって更新される場合があります。

データ処理

このアプリケーションでは、ServiceNow 顧客の個々のインスタンスから一元化された ServiceNow 環境にデータを転送する必要があります。この環境は、インスタンスが存在するデータセンターとは異なるデータセンターリージョンに配置されている可能性があり、場合によっては Microsoft Azure などのサードパーティクラウドプロバイダーにも転送されます。このデータは、コアコンプライアンスポータル から利用可能なポリシーを含む、ServiceNow の内部ポリシーと手順に従って処理されます。

データコレクション

ServiceNow は、このアプリケーションの入力、出力を収集して使用し、出力を編集して、ServiceNow モデルや AI 製品などの ServiceNow テクノロジーを開発および改善します。さらに、このアプリケーションは ケース情報 (チャットの要約、解決メモの生成、ナレッジの生成、通話の要約)、チャットトランスクリプト (チャットの推奨事項)、およびメール情報 (メール応答)。お客様は、「Now Assistオプトアウトに関するページ 」の説明に従って、いつでも将来のデータコレクションをオプトアウトできます。

詳細については、 Now Assist ドキュメント .

での **Now Assist Now Assist** の詳細 ドキュメント管理

Now Assist in ドキュメント管理 は生成 AI を使用して要約し、インサイトを提供します。要約とインサイトを即座に提供し、手作業を減らしながら精度と一貫性を向上させます。

Now Assist 概要 ドキュメント管理

Now Assist in ドキュメント管理 は生成 AI を使用して要約し、インサイトを提供します。要約とインサイトを即座に提供し、手作業を減らしながら精度と一貫性を向上させます。

次に探索する内容

ドキュメント管理 でのNow Assistの構成と使用の詳細については、以下を参照してください。

- ドキュメント管理 での Now Assist の構成
- ドキュメント管理 でのNow Assistの使用

ドキュメント管理 での **Now Assist** の構成

admin ロールを持っている場合は、アプリケーションで Now Assistドキュメント管理 を構成して、アプリケーションワークスペース内で生成 AI スキルを使用できるようにすることができます。

構成の概要

エージェントが生成 AI 機能を使用してドキュメントサマリーを生成する方法を設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- での Now Assist 用のドキュメント要約スキルの構成 ドキュメント管理
-

での **Now Assist** 用のドキュメント要約スキルの構成 ドキュメント管理

ドキュメント管理アプリケーションでNow Assistを使用してドキュメントを要約するように、ドキュメントの要約スキルを構成します。

始める前に

必要なロール：sn_nowassist_admin.nsa_admin

手順

1. 移動先 すべて > **Now Assist** アドミン > **Now Assist** スキル.
2. ワークフローリストで、[プラットフォーム] を選択します。
3. プラットフォームの Now Assist スキルで、ドキュメントの要約スキルに移動し、 スキルのアクティブ化を選択します。
4. [可用性の定義] セクションで、ドキュメントの要約をアクティブ化するテーブルを選択します。
5. [保存] を選択して 、ガイド付きセットアップの次のステップに進みます。
   ガイド付きセットアップに従って、カスタマイズされたスキルの一般的な詳細、入力、プロンプト、可用性、表示、レビュー、およびアクティブ化の構成を行います。チュートリアル全体を完了すると、スキルがアクティブ化されます。
6. [アクセスを定義] セクションで、このスキルにアクセスできるロールを決定します。
7. [保存] を選択して 、ガイド付きセットアップの次のステップに進みます。
8. [表示の選択]セクションで、伝票集計を表示する場所を選択します。
9. **[Save and continue** (保存して続行)] を選択します。
10. 選択内容を確認し、[完了] を選択します。
    ガイド付きセットアップが完了し、スキルがアクティブ化されます。

次のタスク

ドキュメントサマリーを生成します。詳細については、「の Now Assist を使用したドキュメントサマリーの生成 ドキュメント管理」を参照してください。

ドキュメント管理 での**Now Assist**の使用

sn_nowassist_admin.nsa_admin ロールを持っている場合は、 Now Assist in ドキュメント管理を使用して、ドキュメントをすばやく要約し、インサイトを得ることができます。

の **Now Assist** を使用したドキュメントサマリーの生成 ドキュメント管理

ドキュメントサマリーを生成し、ドキュメント管理Now Assistを使用してドキュメントから重要な情報をすばやく取得します。

始める前に

ドキュメントの要約スキルを構成します。詳細については、「での Now Assist 用のドキュメント要約スキルの構成 ドキュメント管理」を参照してください。

必要なロール：sn_nowassist_admin.nsa_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. ワークスペースに移動します。
2. リストセクションで、ドキュメントの要約スキルが有効になっているテーブルに移動し、レコードを開きます。
   たとえば、インシデントレコードなどです。
3. 添付ドキュメントを開いて、ドキュメントビューアーで表示します。
4. [要約を作成] を選択して、ドキュメントのサマリーを生成します。
   ドキュメントサマリーは、主要なインサイトの抽出とともに生成されます。
5. オプション: コピーアイコン を選択してサマリーをコピーします。
   サマリーがコピーされ、メール、レポート、またはコラボレーションツール間で簡単に共有できます。

ナレッジ管理®

ServiceNow® ナレッジ管理 (KM) アプリケーションを使用すると、ナレッジベースで情報を共有できます。これらのナレッジベースには、セルフ ヘルプ、トラブルシューティング、およびタスク解決などの情報をユーザーに提供する記事が含まれています。

開始するには

探索	構成	ナレッジ管理 の使用
		
ナレッジ管理 の探究	ナレッジ管理実装の計画と構成	セルフヘルプ、トラブルシューティング、およびタスク解決に関する情報を検索して検索します

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

トラブルシューティングとサポート

- 既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

ナレッジ管理の詳細

サンプルワークフローを使用して、ナレッジ管理の詳細と、それが組織内のさまざまなユーザーにもたらす価値・効果について説明します。

ナレッジ管理 の概要

ナレッジ管理 記事を作成、分類、レビュー、承認するプロセスをサポートしています。ユーザーは、記事の検索と参照、フィードバックの提供を行うことができます。

複数のグループをサポートするために、ナレッジベースを個々のマネージャーに割り当てることができます。別のワークフローを使用して記事を公開したり廃止したりすることができます。また、個別のアクセス コントロールを使用して参照や投稿を管理することもできます。

ナレッジ管理 のワークフロー

このインフォグラフィックは、組織内のさまざまなユーザーが協力して記事を作成、共有、使用、および管理する方法を示す、エンドツーエンドのワークフローの例を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジ管理



このワークフローの場合：

1. 新規または更新されたナレッジ記事を必要としているナレッジユーザーが、それを要求します。
2. ナレッジ貢献者は、記事を作成または更新し、レビューのために送信します。
3. ナレッジマネージャーは記事をレビューし、公開するか、改訂のためにナレッジ貢献者に返送します。
4. ナレッジユーザーは記事を読んで共有します。並行して、ナレッジマネージャーは記事を継続的にレビューして関連性を判断します。
5. ナレッジマネージャーは、必要がなくなった記事を、廃止するためにマークします。
6. ナレッジマネージャーは、記事の廃止をレビューして、承認または却下します。

ナレッジ管理のメリット

メリット	機能	ユーザー
ナレッジ記事の一貫した構造を作成します。	ナレッジ記事テンプレート	ナレッジマネージャー
組織内のさまざまなグループ向けの複数のナレッジベースを作成します。	ナレッジベース	ナレッジアドミニストレーター、マネージャー
ナレッジベースごとに、任意の数のレベルでカテゴリ構造を作成します。	ナレッジ記事カテゴリ	ナレッジマネージャー
ナレッジベースごとに権限を定義します。	ユーザー基準 、スコープ付きナレッジベース	ナレッジアドミニストレーター、マネージャー
外部ナレッジソースと統合し、検索できるようにします。	外部コンテンツとの統合機能とIndexing and searching	アドミニストレーター

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メリット	機能	ユーザー
	external content in AI Search	
生成 AI を使用してナレッジ記事を作成します。	Now Assist は ナレッジ管理の値のいずれか	ナレッジ貢献者
Word 文書をナレッジ記事へインポートしたり、Word でナレッジ記事を作成したりします。	ナレッジ管理：Microsoft Word 用アドイン、Word 文書のインポート	ナレッジ貢献者
関連記事を購読します。	ナレッジサブスクリプション	ナレッジユーザー
記事へフィードバックを提供し、評価します。	フィードバックと評価	ナレッジユーザー
高品質のコンテンツを維持し、継続的な改善を可能にします。	記事のクオリティインデックス (AQI)	ナレッジアドミニストレーター (AQI を作成)、ナレッジコーチ、またはドメインエキスパート (AQI レビューを実施)
知識の不足部分を特定し、ナレッジベースのコンテンツを改善します。	ナレッジのデマンドに関するインサイト	ナレッジマネージャーまたはドメインエキスパート
ナレッジコンテンツの使用状況を判断し、適切なプロセスと手順に従ってコンテンツが作成されていることを確認します。	ナレッジ管理 プラットフォームアナリティクスソリューション	ナレッジマネージャー

ナレッジポータルの サイトマップジェネレーター

ServiceNow® サイトマップジェネレーター アプリケーションを使用すると、XML サイトマップを効率的に定義して自動的に生成できます。

ナレッジポータルのサイトマップジェネレーター構成要件

サイトマップは、スクリプトまたは静的 XML から生成されます。サイトマップの検証は自動的に処理されないため、サイトマップを作成するときに、そのコンテンツが次の要件を満たしていることを確認する必要があります。

- ナレッジポータル用に構成されたナレッジベースのみが含まれる
- 未認証ユーザーによるアクセスがあるナレッジポータルページのみが含まれる
- 一般にアクセスすることが不可能なナレッジポータル URL が除外されている
- 301 リダイレクトで応答するページが除外されている
- 廃止されたナレッジベース記事と期限切れのナレッジベース記事が除外されている

検索エンジン最適化 (SEO) のサイトマップ要件については、Google ドキュメントの「サイトマップの構築と送信」を参照してください。

I18N - ナレッジのインターナショナリゼーション

オプションのナレッジインターナショナリゼーション機能により、ナレッジユーザーは複数の言語で記事を表示できます。

San Diego リリース以降、言語パックが有効になると、I18N：ナレッジ管理インターナショナリゼーション v2 (com.glideapp.knowledge.i18n2) プラグインがインストールされます。San Diego

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

以前のバージョンでは、このプラグインはインターナショナリゼーション (com.glide.i18n) プラグインと一緒にインストールされていました。

ナレッジインターナショナリゼーションにより、ナレッジ管理チームは、言語固有のナレッジ記事を作成し、同じ記事の翻訳を互いに関連づけて管理しやすくなります。ユーザーは、必要に応じて他の言語の記事を表示できるようにしたままで、自分の言語で表示して検索することができます。

記事のカスタム言語を設定

San Diego リリース以降、昇格された権限を持つユーザーは、選択肢 [sys_choice] テーブルに言語エントリを追加してカスタム言語を追加し、選択した記事を複数の言語で表示できます。記事ページの [言語] リストには、記事の言語翻訳が利用可能なすべての言語が表示されます。

記事の検索言語を設定

ログイン言語と異なる言語で記事を検索するためのデフォルト言語を設定するには、*glide.knowman.search.default_language* システムプロパティの値としてその言語を指定します。たとえば、フランス語でログインしていて、検索対象記事のデフォルト言語を英語にしたい場合は、システムプロパティで英語を指定します。UI 内でフランス語に切り替えると、フランス語の記事を表示できます。システムプロパティが設定されていない場合、ユーザーのログイン言語がデフォルトの記事言語として設定されます。詳細については、「その他のナレッジ プロパティ」を参照してください。

異なる言語を同時に検索できるようにするには、 ナレッジ管理 > ナレッジ検索 > プロパティ > 複数言語の検索を有効にします をクリックし、[はい] チェックボックスをオンにします。使用可能なすべての言語での検索を同時に実行する方法については、「ナレッジ管理 v3 による検索」を参照してください。

注:
glide.knowman.search.default_language システムプロパティが無効の場合は、一度に 1 つの言語を検索できます。このプロパティを有効にすると、複数言語を同時に検索することが可能になります。

スコープ付きナレッジベース

機密記事を含むナレッジベースを保護するには、スコープ付きナレッジベースを使用します。システムアドミニストレーターやナレッジアドミニストレーターであっても、ユーザー基準によって明示的に許可されていない限り、スコープ付きナレッジベースを管理することはできません。

たとえば、給与部門のみに表示すべきで、システムアドミニストレーターやナレッジアドミニストレーターには表示してはならない、機密性の高い給与情報を含むナレッジ記事があるとします。ヒューマンリソース (HR)：Core アプリケーション内のスコープ付きナレッジベースで、機密情報を含むナレッジ記事を作成できます。

アプリケーションの admin ロールと knowledge_admin ロールを持つユーザーのみが、スコープ付きナレッジベースを管理できます。グローバル ACL の代わりにアプリケーションのナレッジテーブルの ACL を使用して、HR などのアプリケーション管理が有効になっているアプリケーションのナレッジベースへのアクセスを制御します。スコープ付きナレッジベースへのアクセスを定義するには、システムアドミニストレーターやナレッジアドミニストレーターを含むユーザーに適切なユーザー基準を指定します。

注:
スコープマスターテーブルでスコープを派生させてスコープ付き ACL を実行するには、*glide.enforce_security_scope.<scope_name>* システムプロパティを true に設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

既存のナレッジベースのスコープを変更することはできません。それらはグローバルスコープのままになります。ただし、機密性の高いナレッジ記事を保護するために、スコープ付きナレッジベースを作成することができます。

アプリケーションにスコープ付きナレッジベースを作成するには、knowledge_admin または admin ロールに加えて、アプリケーションピッカーでそのアプリケーションを表示および選択するためのアクセス権が必要です (「アプリケーションピッカー」を参照)。たとえば、ヒューマンリソース (HR)：Core アプリケーションでナレッジベースを作成する前に、アプリケーションピッカーでヒューマンリソース (HR)：Core アプリケーションを選択してから、ナレッジベースを作成する必要があります。次に、ナレッジベースを作成すると、ナレッジベースフォームで、ナレッジベースのアプリケーションスコープが [アプリケーション] フィールドに設定されます。

関連情報

- ナレッジベースの作成
- アプリケーション ピッカーからのアプリケーションの選択
- アプリケーション管理
- ユーザー基準によるナレッジベースレベルでのアクセス制御

ナレッジ管理 の機械学習ソリューション

ナレッジ管理 の機械学習は、ナレッジガバナンスとナレッジベースの品質向上に役立ちます。

ナレッジ管理 の機械学習には、次のメリットがあります。

- 記事の重複を回避してナレッジベースの品質を向上させ、Knowledge-Centred Service (KCS) への準拠を高めます。
- 問題や質問の解決に役立つ関連記事を提案します。
- ナレッジのデマンドに関するインサイト機能を使用して、ナレッジのギャップを特定し、ナレッジベースのコンテンツを改善します。

Knowledge Management 向け 予測インテリジェンス

ナレッジ管理機能向けの 予測インテリジェンス は、機械学習アルゴリズムを使用して、類似の記事やナレッジのデマンドに関するインサイトなどの、さまざまなナレッジ管理機能を提供します。

ナレッジ管理向け 予測インテリジェンス のソリューション定義

ナレッジ管理機能のための 予測インテリジェンス ソリューション定義は、ナレッジ管理の予測インテリジェンスプラグイン (com.snc.knowledge_ml) で利用できます。プラグインの詳細については、「ナレッジ管理の追加プラグイン」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ソリューション定義とソリューションタイプ

ソリューション定義	ソリューション タイプ	説明
類似のナレッジ記事 **注:** このソリューション定義は、コンテキスト検索の予測インテリジェンスプラグイン (com.snc.contextual_search_ml) とナレッジ管理の予測インテリジェンス (com.snc.knowledge_ml) の両方が有効なインスタンスで、テンプレートとして使用できます。	類似性	記事の簡単な説明に基づいて、関連記事を提案します。結果は次の場所に表示できます。 • ナレッジ管理 サービスポータルで記事を作成するときのナレッジフォームの [ナレッジ結果] セクション。 [ナレッジ] フォームに [ナレッジ結果] セクションが表示されない場合は、フォームの設定を行い、[コンテキスト検索結果] フィールドを追加する必要があります。詳細については、「フォームレイアウトの構成」を参照してください。 • ナレッジ管理サービスポータルおよび Now Mobile アプリケーションのナレッジ記事ビューページの [関連記事] セクション。 • エージェントアシスト [エージェントワークスペース類似の記事 **(ML)**] オプションが選択されている場合。
デマンドに関するインサイト：ケースクラスターにはナレッジが必要	クラスタリング	[ケースのデマンドに関するインサイト] ダッシュボードにクローズ済みおよび解決済みのカスタマーサービスケースのコレクションを入力します。
デマンドに関するインサイト：インシデントクラスターにはナレッジが必要	クラスタリング	[インシデントのデマンドに関するインサイト] ダッシュボードにクローズ済みおよび解決済みのインシデントのコレクションを入力します。
デマンドに関するインサイト：類似のケースとナレッジ	類似性	インシデントの類似性をナレッジベースと比較し、類似のクローズ済みおよび解決済みのカスタマーサービスケースをナレッジギャップの候補として特定します。
デマンドに関するインサイト：類似のインシデントとナレッジ	類似性	インシデントの類似性をナレッジベースと比較し、類似のクローズ済みおよび解決済みのインシデントをナレッジギャップの候補として特定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

- ナレッジ管理の類似性ソリューションをトレーニングして関連記事を見つける
- エージェントワークスペース でのナレッジ記事の作成
- ナレッジのデマンドに関するインサイト
- [ケースのデマンドに関するインサイト] ダッシュボード

ナレッジ記事テンプレート

記事テンプレートには、特定の順序で構造化された事前定義フィールドがあります。これらのテンプレートは、ナレッジ記事に対して一貫した構造を作成するのに役立ちます。

ナレッジ記事テンプレート機能を使用すると、ナレッジアドミニストレーター (knowledge_admin ロールのあるユーザー) が記事テンプレートの作成、テンプレートのフィールドの追加またはカスタマイズ、およびテンプレートのアクティブ化または非アクティブ化を行うことができます。

セキュリティアドミニストレーター (security_admin ロールのあるユーザー) は、特定のユーザーに表示されるように、任意のテンプレートでフィールド レベルのセキュリティを設定することができます。

作成者は、事前定義された記事テンプレートまたは新しく作成された記事テンプレートを使用して記事を作成することができます。

事前定義されたナレッジ記事テンプレート

標準テンプレートまたは事前定義された [ハウツー]、[定義説明]、[FAQ] もしくは [KCS] 記事テンプレートのいずれかを使用します。

注:

ナレッジ管理 を Kingston 以降のリリースにアップグレードすると、以前のバージョンの既存のすべての記事で、アップグレードされたバージョンの標準テンプレートが自動的に使用されます。たとえば、 ナレッジ管理 を Jakarta から Kingston にアップグレードすると、既存のすべての記事で Kingston バージョンで利用可能な標準テンプレートが使用されます。

デフォルトでは、事前定義されたすべてのテンプレートが無効になっています。テンプレートをアクティブ化していない場合、記事には自動的に標準テンプレートが使用されます。ナレッジアドミンは、次の場所に移動してテンプレートをアクティブ化できます ナレッジ > アドミニストレーション > 記事テンプレート. その上で、記事テンプレート リストで、アクティブ化する 1 つ以上のテンプレートに対して [有効] フィールドを true に設定します。

テンプレートはナレッジベースに関連付けられています。アクティブでナレッジベースに関連付けられているテンプレートのみが表示されます。

テンプレート構造は kb_article_template に格納され、各テンプレートのフィールドは kb_article_template_definition に格納されます。テンプレートを作成および操作するには、次の場所に移動します。 ナレッジ > アドミニストレーション > 記事テンプレート.

次の表に、各テンプレートで使用できるフィールドとテンプレート テーブルの名前を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

事前定義されたナレッジ記事テンプレート

テンプレート名	テンプレート フィールド	テーブルにマップ	SEO デスクリプション タグ
FAQ	• 質問 • 回答	FAQ [kb_template_faq]	質問
ハウツー	• 前書き • 説明	ハウツー [kb_template_how_to]	前書き
定義説明	• 前書き • 説明	定義説明 [kb_template_what_is]	前書き
KCS 記事	• 問題 • 環境 • 原因 • 解決	KCS 記事 [kb_template_kcs_article]	問題
標準	テキスト	kb_knowledge	テキスト

ナレッジ記事テンプレートのアクティブ化

ナレッジ記事テンプレート機能は、ナレッジ管理 Advanced (com.snc.knowledge_advanced) プラグインを使用してアクティブ化されます。この機能を有効にすると、記事を作成するときに、記事のテンプレートを選択するオプションが表示されます。詳細については、「ナレッジ管理詳細プラグインのアクティブ化」を参照してください。

ナレッジ記事テンプレートの無効化

記事テンプレートには関連する子テーブルがあるため、記事テンプレートを削除することはできません。テンプレートを削除するには、子テーブルも削除する必要があります。テーブルの削除に制限があるため、記事テンプレートとテンプレート列は明示的に削除不可にされています。代わりに、記事テンプレートフォームの [アクティブ] チェックボックスをオフにすることで、ナレッジ記事テンプレート機能を無効にすることができます。

注:
標準テンプレートはデフォルトで利用可能であり、非アクティブにすることはできません。

関連情報

ナレッジ記事テンプレートの構成

ナレッジブロック

ナレッジブロックにより、作成者のナレッジオーサリングと読者のナレッジ消費を簡素化します。ナレッジブロックは、ナレッジベースのナレッジ記事に追加できるユーザー基準によって固定された、再利用可能なコンテンツです。ユーザー基準は、記事や検索のブロックコンテンツを読み込めるユーザーと読み込めないユーザーを制御します。これにより、ユーザーは自分に関係のあるコンテンツをより簡単に表示することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジブロックは ServiceNow AI Platform でのみ使用できます。

ナレッジブロックの使用方法

ナレッジブロックを使用するには、ナレッジアドミニストレーターまたはマネージャーが、ブロックを適用するナレッジベースごとにナレッジブロック機能を有効にする必要があります。

各ナレッジ ベースのナレッジ ブロックの有効化

ナレッジ貢献者はナレッジブロックを作成し、それをナレッジベースの記事に挿入することができます。

> **注:**
> ナレッジブロックは、wiki タイプの記事ではサポートされていません。デフォルトでは、ナレッジブロックに添付ファイルは表示されません。ただし、ブロックファイルから作成された KB には画像とテキストが表示されます。

- ナレッジ ブロックの作成
- ナレッジ記事へのナレッジ ブロックの追加
- ナレッジブロックを含むナレッジ記事をユーザーまたは日付ごとにプレビュー

ナレッジブロックコンテンツは、ナレッジベースおよびナレッジブロックレベルで設定されたユーザー基準に基づいて、記事または検索で読み込み可能にするか、読み込み不可にすることができます。詳細については、「ナレッジブロックのユーザー基準の選択」を参照してください。

Example: 場所固有のナレッジブロックコンテンツのある祝日カレンダー

企業の HR 組織の一員として、会社のナレッジベースを管理しています。従業員が年の休業日を把握できるように、祝日カレンダーを作成しようとしています。会社には複数の拠点があり、従業員の勤務地に応じて祝日が異なるため、ナレッジ記事を作成する方法がいくつかあります。

1 つの方法として、場所ごとにナレッジ記事を、場所 A の記事、場所 B の記事などのように作成できます。

- 利点：利用が容易になります。従業員が検索および閲覧する記事は 1 つになります。
- 短所：HR の仕事が増加します。HR 部門は、従業員が所在する場所ごとに複数の記事を管理し更新する必要があります。

別の方法は、場所ごとに複数のセクションを網羅するナレッジ記事を 1 つ作成するものです。

- 利点：オーサリングが容易になります。HR が管理および更新する記事は 1 つになります。
- 短所：従業員の仕事が増加します。従業員は、関係のないコンテンツをスクロールして無視し、関連する記事のセクションを見つける必要があります。

ナレッジブロックを使用すると、ユーザー基準で保護された場所に固有のブロックコンテンツを含む単一のナレッジ記事を作成できます。このアプローチは、HR 部門と従業員の両方の作業負荷を軽減するのに役立ちます。HR エージェントが管理および更新する記事は 1 つになります。従業員が検索し閲覧する記事は 1 つで、自身に関連するコンテンツのみを表示するというユーザー基準に従うことになります。

カスタム検索またはナレッジ記事ビューアを使用している場合

アプリケーションでカスタム検索またはナレッジ記事ビューアを使用している場合は、適切なナレッジまたはナレッジブロック API と統合する必要があります。(カスタム検索またはナレッジ記事ビューアを使用している場合のみ、統合が必要です。)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カスタム検索またはナレッジ記事ビューアのナレッジ ブロックへのデータ連携

アクティベーション情報

アプリケーションでナレッジブロックを使用するには、ナレッジブロックをアクティブ化する必要があります。この機能を使用してインストールされるコンポーネントの詳細については、「ナレッジブロックとともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

> **注:**
> ナレッジブロックをアクティブ化すると、ナレッジ管理 Advanced が自動的にアクティブ化され、記事のバージョニングなどの高度な機能がアクティブ化されます。ナレッジブロックは、記事のバージョニング機能の有無に関係なく使用できます。この機能を無効にするには、「記事のバージョニング機能を無効にする」を参照してください。

ナレッジサブスクリプション

ナレッジベースとナレッジ記事に登録し、新しい記事および記事の変更またはコメントに関するメール通知を受信します。

- ナレッジベースに登録済み：
  - ナレッジベースの所有者は、所有しているナレッジベースのすべての記事に自動的に登録されます。ナレッジベースの所有者は、ナレッジベースで新しい記事の作成またはリビジョン (公開) があったときにメール通知を受信します。
  - ナレッジベースに登録されているユーザーは、ナレッジベースに新しい記事が作成されたとき、または既存の記事にリビジョン (公開) があった場合にメール通知を受信します。
- ナレッジ記事に登録済み：
  - ナレッジ作成者は、自分が作成した記事に自動的に登録されます。ナレッジ作成者は、作成した記事に他の作成者によるチェックアウトまたはリビジョン (公開) があったとき、および記事がユーザーのコメントを受けた場合にメール通知を受信します。
  - 記事に登録されているユーザーは、記事にリビジョン (公開) があったときにメール通知を受信します。

ユーザーは、[システムの設定] を使用してナレッジ通知設定を行うことができます。詳細については、「ナレッジ管理 でのメール通知の管理」と「ナレッジ通知設定の実行」を参照してください。

ナレッジ管理 V3 のユーザーインターフェイスとナレッジ管理サービスポータルの両方でナレッジサブスクリプション機能を使用できます。

記事バージョニング機能が有効になっている場合は、次の通知も送信されます。

- 記事はチェックアウトされました
- 記事が変更されました
- 記事の新しいバージョンが公開されています

アクティブ化情報

ナレッジサブスクリプション機能には、高度なナレッジ管理プラグイン (com.snc.knowledge_advanced) が必要です。詳細については、「ナレッジサブスクリプションの設定」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

- ナレッジサブスクリプションの使用
- ナレッジ記事のバージョン番号
- 記事のバージョニング

ナレッジのデマンドに関するインサイト

ナレッジデマンドインサイト機能を使用して、ナレッジのギャップを特定し、ナレッジベースのコンテンツを改善します。

ナレッジデマンドインサイト機能は、ナレッジベースのナレッジギャップのディスカバリーを自動化します。ナレッジギャップとは、ナレッジベースにナレッジ記事がないトピックです。

ナレッジギャップに対処することには、次のメリットがあります。

- セルフサービスの有効性の向上：セルフサービスユーザーは、調査、トラブルシューティング、およびハウツークエリーについて、より関連性の高い情報を取得できます。
- ケースまたはインシデントの解決を向上：関連情報を利用できるようにしておくと、今後のケースを回避するのに役立ちます。
- ケース解決を改善：エージェントは、ケース、インシデント、問題などを解決するために、より関連性の高いナレッジ記事を見つけることができます。

アクティブ化情報

ナレッジデマンドインサイト機能には、ナレッジ管理の予測インテリジェンスプラグイン (com.snc.knowledge_ml) が必要です。詳細については、「Knowledge Management 向け 予測インテリジェンス」と「ナレッジ管理の追加プラグイン」を参照してください。

[デマンドインサイト] ダッシュボード

タスクの [デマンドインサイト] ダッシュボードを使用して、ナレッジギャップ候補を分析し、ナレッジギャップフィードバックタスクを作成できます。ナレッジデマンドインサイト機能は、デフォルトで、インシデント、カスタマーサービスケース、HR ケースのそれぞれに対して、[インシデントのデマンドに関するインサイト **(Demand Insights for Incidents)**]、[ケースのデマンドに関するインサイト **(Demand Insights for Cases)**]、[デマンドに関するインサイト **-** 類似の **HR** ケースとナレッジ **(Demand Insights: Similar HR Cases and Knowledge)**] の各ダッシュボードを備えています。その他のタスクについては、ダッシュボードを作成できます。[デマンドインサイト] ダッシュボードにアクセスするには、タスクへの読み取りアクセス権と sn_km_ml.knowledge_curation_user ロールが必要です。詳細については、「デマンドインサイトダッシュボードからのナレッジギャップの分析およびナレッジギャップフィードバックタスクの作成」を参照してください。

関連情報

- [ケースのデマンドに関するインサイト] ダッシュボード
- [インシデントのデマンドに関するインサイト] ダッシュボード
- [HR ケースのデマンドに関するインサイト] ダッシュボード

セルフサービスアナリティクス

セルフサービスアナリティクス フレームワークを使用すると、ユーザーアクティビティおよびそれらのアクティビティに関連する回避結果に関する情報を収集できます。

セルフサービスアナリティクス フレームワークによって生成されたデータに基づくレポートとダッシュボードを使用して、セルフサービスチャネルの有効性を表示します。この セルフサービスアナリティクス データは、カスタマーサービス用のセルフサービスアナリティクスダッシュボードにより使用されます。セルフサービスアナリティクス フレームワークは、サブスクリプションおよびア

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クティビティフィードフレームワークを使用する他のアプリケーションのダッシュボードで使用することもできます。詳細については、「カスタマーサービス用のセルフサービスアナリティクスダッシュボード」を参照してください。

セルフサービスの回避メトリクスを分析することには、次のメリットがあります。

- セルフサービス KPI を通じてセルフサービスの有効性を測定します。
- 是正処置を行うために成功したセルフサービスエンゲージメントを定量化します。
- 組織に合わせたカスタムセルフサービス KPI を定義します。

アクティブ化情報

セルフサービスアナリティクス フレームワークには、セルフサービスアナリティクスコアプラグイン (com.snc.self_service_analytics_core) が必要です。詳細については、「セルフサービスアナリティクスのアクティブ化」を参照してください。

注:
Communities および仮想エージェントチャネルのデータは、それぞれ Communities プラグイン (com.sn_communities) および Glide Virtual Agent プラグイン (com.glide.cs.chatbot) がアクティブになったときに生成されます。

関連情報

- セルフサービスアナリティクスの設定
- セルフサービスアナリティクスのコンセプト
- カスタマーサービスのセルフサービスアナリティクスのための プラットフォームアナリティクス ソリューション

セルフサービスアナリティクスのコンセプト

ケースの回避を測定することで、セルフサービスの有効性を定量化できます。

セルフサービスアナリティクス フレームワークを使用すると、回避結果のユーザーアクティビティパターンを定義することで、ケースの回避を測定できます。ケースの回避とは、ナレッジ、Communities、カタログ、仮想エージェントなどのセルフサービスチャネルのいずれかを使用して、ケースを作成しようとしたユーザーに解決策を提供でき、その結果、ケースが作成されない場合のことです。

デフォルトでは、セルフサービスアナリティクス フレームワークは、カスタマーサービスのセルフサービスアナリティクスダッシュボードにより使用されます。フレームワークは、サブスクリプションおよびアクティビティフィードフレームワークを使用する他のアプリケーションのダッシュボードで使用することもできます。

システムには、コンシューマーとお客様の連絡先に関連付けられた セルフサービスアナリティクス フレームワークコンポーネントの事前定義された構成が含まれています。これらのコンポーネントを他のユーザーエンティティに設定することもできます。

セルフサービスアナリティクスコンポーネント

セルフサービスアナリティクスは、回避結果に関連付けられたアクティビティパターンに基づいています。次のメインコンポーネントで構成されています。

- アクティビティパターン (アクティビティパターンコンポーネント を参照)
- 回避結果 (回避結果のコンポーネントを参照)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アクティビティパターンコンポーネント

アクティビティパターン

結果にリンクされているコンシューマーやお客様の連絡先などのユーザーエンティティのパターン要素、パターン要素グループ、またはその両方の組み合わせ。各パターン要素またはパターン要素グループは、正規表現として実装されます。

例：アクティビティパターン [連絡先：ケース：確認済みの回避] は、パターン要素グループ [セルフサービス：役に立つ] と [セルフサービスアクション：オプションで多数] の組み合わせです。

回避の結果

アクティビティパターンは、いずれかの回避の結果につながる可能性があります。「回避結果のコンポーネント」を参照してください。

プライマリアクティビティ

アクティビティパターンが発生したかどうかに基づいて、アクティビティパターンに関連付けられた結果を決定する最終アクティビティ。

例：システムで一致が見つからない場合 (ケースが作成されなかった場合)、お客様がケースを作成したプライマリアクティビティの場合、結果 [確認済みの回避] はアクティビティパターン [連絡先：ケース：確認済みの回避] に関連付けられます。

パターン要素グループ

2 つのパターン要素、パターン要素グループ、またはその両方の論理的な組み合わせ、およびその組み合わせが発生する回数。詳細については、「パターン要素グループのコンポーネント」を参照してください。

次の図は、アクティビティパターン [連絡先：ケース：確認済みの回避] のコンポーネントを示しています。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パターン要素グループのコンポーネント

パターン要素グループ

2 つのパターン要素、パターン要素グループ、またはその両方の論理的な組み合わせ、およびその組み合わせが発生する回数。各パターン要素グループは、正規表現として実装されます。

論理的な組み合わせの結果の発生は、次のいずれかのタイプです。

- 1 回
- オプションで 1 回
- オプションで多数
- 少なくとも 1 回
- 範囲

例 1：次のテーブルでは、[ナレッジエンゲージメント 1 回 (Knowledge engagements once)] パターン要素グループは、1 回のみ発生し、[記事を 1 回閲覧] が true または [肯定的なフィードバックが 1 回表示された記事] が true である場合に、true になります。

パターン要素グループの例 **1**

パターン要素グループ	最初の要素	**2** 番目の要素	演算子	発生件数
ナレッジエンゲージメント 1 回	記事を 1 回閲覧	肯定的なフィードバックが 1 回表示された記事	または	ある時

例 2：次のテーブルで、[セルフサービスエンゲージメントオプションで多数] パターングループは、エンゲージメントが発生していないか複数回発生していて、[ナレッジ] または [カタログエンゲージメント 1 回] が true であるか、[Communities 1 回] または [仮想エージェントエンゲージメント 1 回] true である場合に、true となります。

パターン要素グループの例 **2**

パターン要素グループ	最初の要素	**2** 番目の要素	演算子	発生件数
ナレッジまたはカタログエンゲージメント 1 回	ナレッジエンゲージメント 1 回	カタログエンゲージメント 1 回	または	1 回
Communities または仮想エージェントエンゲージメント 1 回	Communities 1 回	仮想エージェントエンゲージメント 1 回	または	1 回
セルフサービスエンゲージメントオプションで多数	ナレッジまたはカタログエンゲージメント 1 回	Communities または仮想エージェントエンゲージメント 1 回	または	オプションで多数

パターン要素

単一のアクティビティタイプとその発生回数を示します。各パターン要素は、正規表現として実装されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例：パターン要素 [記事を 1 回閲覧] は、アクティビティ [ナレッジ記事を閲覧] が 1 回発生する必要があることを示しています。

アクティビティタイプ

ユーザー (消費者またはお客様の連絡先) が実行するアクション。

例：アクティビティタイプ [ナレッジ記事を閲覧] は、ユーザーがナレッジ記事を閲覧したときに発生します。

次の図は、パターン要素グループ [ナレッジエンゲージメント 1 回] のコンポーネントを示しています。



アクティビティコンテキストコンポーネント

アクティビティコンテキスト

カタログ、ナレッジ、ケース、Communities、仮想エージェントなど、ユーザーが実行できるアクティビティグループのコレクション。

例：アクティビティコンテキスト [連絡先] は、お客様の連絡先に関連付けられたアクティビティグループ [カタログ]、[ナレッジ]、[ケース]、[Communities]、および [仮想エージェント] のコレクションです。

アクティビティグループ

ナレッジ記事、コミュニティ回答、カスタマーサービスケースなど、同じオブジェクトタイプで実行されるアクティビティタイプの論理グループ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例：アクティビティグループ [ナレッジ] は、ナレッジ記事で実行されたアクティビティ [閲覧したナレッジ記事] と [記事を役に立つとマーク] アクティビティの論理グループです。

アクティビティコンテキストグループ

コンテキストに追加されたアクティビティグループ。

次の図は、アクティビティコンテキスト [連絡先] のコンポーネントを示しています。



回避結果のコンポーネント

回避の結果

回避のコンテキストでは、アクティビティパターンは次の 3 つの結果のいずれかにつながる可能性があります。

確認済みの回避

セルフサービスコンテンツにより、ケースの作成が確実に回避されました。

潜在的な回避

セルフサービスコンテンツが閲覧され、ケースは作成されませんでしたが、ケースの作成が回避された要因がコンテンツであるかどうかは不明です。

回避なし

セルフサービスコンテンツが閲覧された後に、ケースが作成されました。

転送構成

ウィンドウ (期間) をアクティビティコンテキストに関連付けます。このウィンドウは、ケースが作成されて転送パターンと一致するまでシステムが待機する期間を定義します。

例：1 日内のコンシューマーのケース作成アクティビティを追跡するには、期間を 1 日として設定します。

- コンシューマーがその期間内にケースを作成した場合、一致する転送パターンは「転送なし」です。
- コンシューマーがその期間内にケースを作成しなかった場合、一致する転送パターンは「潜在的な転送」です。
- コンシューマーがケースを作成せず、最後のアクティビティがそのウィンドウ内のセルフサービスチャネルコンテンツに対して肯定的なフィードバックを送信した場合、一致する転送パターンは「確認済みの転送」です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

転送メトリクス

一致したパターンの結果を保存するトランザクションテーブル。デフォルトでは、セルフサービス分析のスケジュール済みジョブはデータをキャプチャし、生成されたデータを転送測定基準 [ssa_deflection_metric] テーブルに保存します。

転送パターン

転送構成をアクティビティパターンに関連付けます。転送パターンはテーブルとして実装されます。

関連情報

セルフサービスアナリティクスの設定

翻訳管理

ナレッジ記事は多くの言語で作成および公開されており、これらの記事を作成された言語以外の言語に翻訳するには、翻訳タスクを作成する必要があります。翻訳管理機能により、これらの翻訳タスクを管理できます。

翻訳管理機能を使用すると、 次の翻訳アクティビティを実行できます。

- 翻訳版がない公開済みナレッジ記事を手動で翻訳するか、機械翻訳オプションを使用して自動的に翻訳します。
- 指定した言語の翻訳タスクを自動的に作成します。
- アサインルールを構成し、翻訳者または翻訳者グループへの言語、ナレッジベース、またはカテゴリの自動アサインタスクを構成します。

翻訳管理のアクティブ化については、「翻訳管理のアクティブ化」を参照してください。

glide.knowman.translation.enable_translation_task プロパティを有効にすると、[ナレッジ] メニューの [翻訳管理] サブメニューに、次のメニューオプションが追加されます。

- すべてのオープンタスク
- 自分に割り当てられたタスク
- 翻訳マッピング

インスタンスにログ インするときに、デフォルトの言語を選択できます。使用可能な言語は、インストールしたインターナショナリゼーション言語プラグインに基づいています。

関連情報

翻訳タスクからのナレッジ記事の翻訳

I18N - ナレッジのインターナショナリゼーション

ナレッジ管理のインターナショナリゼーションプラグインのアクティブ化

ナレッジ中心のサービス構成

ナレッジ中心のサービス (KCS) は、エージェントの経験およびナレッジの再利用パターンに基づいて、ナレッジを作成して継続的に改善する方法です。

ServiceNow ナレッジ管理 は KCS (V6) 検証済み製品です。KCS (V6) 検証済み製品として、ナレッジ管理 では記事品質レビュー、コンテキスト依存ナレッジキャプチャ、フィードバック管理など、ナレッジを改善するための機能が提供されます。

ナレッジ管理 と KCS の使用開始の詳細については、ServiceNow コミュニティ で「Knowledge Management Getting Started (ナレッジ管理はじめに)」のページを参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アクティベーション情報

ナレッジ中心のサービス構成は、ナレッジ管理 KCS 機能プラグイン (com.snc.knowledge_kcs_capabilities) で有効になります。詳細については、「ナレッジ管理 KCS 機能のアクティブ化」を参照してください。

関連情報

KCS 記事ステータスの管理

ナレッジ管理の記事の品質インデックス

記事のクオリティインデックス (AQI) を使用して、ナレッジ記事の品質を評価します。AQI は、さまざまな作成者によって記事が書かれているナレッジベースに添付されたナレッジ記事の品質の一貫性を維持するのに役立ちます。

AQI 機能を使用して、ナレッジアドミニストレーター (knowledge_adminロールのあるユーザー) がチェックリストを作成し、一連の true/false 回答形式の質問をチェックリストに追加して、ナレッジ記事の品質を評価します。質問ごとに、ナレッジアドミニストレーターがその重要度に基づいて重みを品質測定に割り当て、チェックリストをナレッジベースに添付します。

ナレッジのレビュー担当者 (knowledge_coach および knowledge_domain_expert ロールのあるユーザー) が、チェックリストの true/false 回答形式の質問に回答することによってナレッジベースに添付されたナレッジ記事について AQI レビューを実行します。その上で、チェックリスト内で true に設定されたすべての回答の累積的な重みに基づいて、記事の品質にスコアが付けられます。

平均 AQI スコアは、ナレッジ管理 ダッシュボードの [コンテンツ品質] タブに表示されます (「ナレッジ管理ダッシュボード」を参照)。

記事の品質インデックスのアクティブ化

記事の品質インデックス機能は、ナレッジ管理 Advanced (com.snc.knowledge_advanced) プラグインを使用してアクティブ化されます。詳細については、「ナレッジ管理詳細プラグインのアクティブ化」を参照してください。

関連情報

記事の品質インデックスの使用

記事のバージョニング

ナレッジ管理の記事のバージョニング機能を使用して、ナレッジ記事の複数のバージョンを作成および管理します。

ナレッジ貢献者は、既存の公開バージョンから新しいバージョンのナレッジ記事を作成できます。この既存のバージョンは、最新の公開バージョンまたは古い期限切れバージョンのいずれかが可能です。すべての変更は新しいバージョンの記事に保存され、既存の記事の情報はそのままとなります。

公開ナレッジ記事を記事のバージョニングをサポートしていない ServiceNow インスタンスからインポートする場合は、「記事のバージョンを初期化」修復スクリプトを実行して、記事のチェックアウトと編集を可能にする必要があります。

記事のバージョニング機能を使用すると、ナレッジ ユーザーは次のことができます。

- 公開記事をチェックアウトして、別のバージョンを作成する。

  注:
  ドラフト状況の記事を編集できるのは、作成者 (記事のリビジョンをチェックアウトする)、ナレッジベース所有者、および knowledge_admin ロールを持つユーザーのみです。

- 以前に公開された (期限切れの) バージョンの記事を選択して、現在のものにする。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- レビュー中または公開がスケジュールされている記事を取り消す。
- 公開されている最新バージョンの記事を廃止する。

注:
ドラフト状況の記事を編集できるのは、作成者 (記事のリビジョンをチェックアウトする)、ナレッジベース所有者、および knowledge_admin ロールを持つユーザーのみです。

記事のリビジョンには、メジャーとマイナーの 2 種類があります。マイナー リビジョンには、まだ公開されていない記事への更新が含まれます。メジャー リビジョンには、公開されていて、顧客が利用できる記事への更新が含まれます。さまざまなリビジョンを追跡するために、記事のバージョニング機能はバージョン番号付けを導入しています。詳細については、「ナレッジ記事のバージョン番号」を参照してください。

記事のバージョニング機能により、ナレッジ記事番号にもバージョン番号が含まれます。ナレッジ記事への参照はすべてこの番号形式を使用します。例:KB0010003 v2.0。ナレッジ記事のすべてのバージョンにアクセスするには、次に移動します: すべて > ナレッジ > 記事 > すべて 複数のバージョンの記事を開きます。関連リストでは、すべてのバージョンにアクセスできます。

バージョン管理



アクティベーション情報

記事のバージョニング機能には、高度なナレッジ管理プラグイン (com.snc.knowledge_advanced) をアクティブ化し、*glide.knowman.versioning.enabled* プロパティを true (デフォルト値) に設定する必要があります。詳細については、「ナレッジ管理詳細プラグインのアクティブ化」と「記事バージョニング プロパティ」を参照してください。

関連情報

記事のバージョニングの使用

ナレッジ管理の FAQ

所有グループ

記事の質を維持し、承認を管理し、タイムリーにフィードバックを解決するには、所有グループを作成し、ナレッジ記事に関連付けます。

ナレッジ記事のメンテナンスを容易にするために、ナレッジ記事に所有グループを割り当て、記事の所有権を 1 人からグループにシフトすることができます。所有グループは、メンバーのグループおよびナレッジ記事を担当するマネージャーで構成されています。担当内容：ナレッジ記事の承認、記事の品質を保証するための AQI チェックの実行、ナレッジ記事のフィードバックタスクの管理など。

ナレッジ記事が所有グループに割り当てられている場合：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 記事のナレッジベースへの寄稿アクセス権がなくても、所有グループのメンバーだけが記事への寄稿アクセス権を持ちます。関連付けられているナレッジ記事を編集、承認、公開、および廃止することができます。
- 記事のナレッジベースへの寄稿アクセス権があっても、所有グループのメンバーではなく、作成者や編集者ではないユーザーは、記事を寄稿できません。

時期 でのインシデントからのナレッジ記事の作成 ITSM エージェントワークスペース ナレッジ記事を編集する 場合は、[ナレッジ] フォームを設定して [所有グループ] フィールドを追加する必要があります。

アクティベーション情報

所有グループの使用を有効にするには、*glide.knowman.ownership_group.enabled* プロパティを有効にします。このプロパティは、ナレッジ管理詳細プラグイン (com.snc.knowledge_advanced) がアクティブ化されているときに利用できます。デフォルトでは、このプロパティは無効になっています。

注:
所有グループを使用する場合は、後で *glide.knowman.ownership_group.enabled* プロパティを無効にしないようにしてください。このプロパティを後で無効にする場合は、所有グループに関連付けられているすべてのナレッジ記事を手動で再割り当てし、所有グループに送信されたすべての記事承認をクローズして、所有グループに割り当てられているすべての保留中フィードバックタスクを解決してください。

公開された記事への寄稿アクセス

所有グループがナレッジ記事に関連付けられている場合、記事が公開された後は、記事の作成者または改訂者が記事に寄稿することはできません。*glide.knowman.ownership_group.override* プロパティを有効にして、この動作を上書きできます。プロパティが true に設定されている場合、所有グループに関連付けられたナレッジ記事の作成者または改訂者は、公開された記事への寄稿アクセス権を保持します。デフォルトでは、このプロパティは false に設定されています。

所有グループメンバーに対して自動作成された記事の承認

所有グループがナレッジ記事に関連付けられている場合、所有グループのメンバーは自己作成記事の公開を承認できます。*glide.knowman.ownership_group.allow_self_approval* プロパティを無効にして、この動作を上書きできます。デフォルトでは、このプロパティは true に設定されています。プロパティが false に設定されている場合、所有グループのメンバーは自己作成のナレッジ記事を承認できません。

関連情報

所有グループの管理

ナレッジ管理のプロパティ

コンテンツ改善のためのフィードバック管理の自動化

否定的なフィードバックに対するタスク生成を可能にすることによって、大量の記事フィードバックを管理します。記事の評価が悪い、または役に立たないとマークされている場合、フィードバックタスクが生成されます。

記事に所有権グループが割り当てられると、フィードバックタスクが所有権グループのマネージャーに割り当てられます。所有権グループマネージャーは別のグループメンバーにタスクを再割り当てできますが、グループメンバーはフィードバックタスクを自分自身に割り当てることができます。

記事に所有権グループが割り当てられていない場合、フィードバックタスクは記事の作成者または改訂者に割り当てられます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

タスク アサイニーは、記事を更新したり、新しい記事を作成したり、追加のフィードバックを要求したり、あるいはタスクを再アサインしてフィードバックが更新または解決された後に通知を受信したりすることができます。

注:
アクション可能なフィードバック機能は、ナレッジ管理サービスポータルおよび エージェント ワークスペース で利用できます。他のサービスポータルでアクション可能なフィードバック機能を使用するには、[ナレッジ記事ビュー] ページルートマップを有効にします。

New York 以降、[ナレッジ記事ビュー] ページルートマップがデフォルトで有効になっています。New York より前のリリースバージョンの既存のお客様は、[ナレッジ記事ビュー] ページルートマップをアクティブ化できます。詳細については、「アップグレード時の [ナレッジ記事ビュー] ページのアクティブ化」を参照してください。

関連情報

- アクション可能なナレッジ フィードバックの有効化
- フィードバックタスクでの作業
- フィードバック タスクの進捗状況の追跡

ナレッジ管理 **v3** への移行

v2 からナレッジ管理 v3 に移行する場合は、従来のナレッジコンテンツとナレッジベースアプリケーションに対して行ったカスタマイズを移行する必要があります。

次のビデオでは、ナレッジ管理 v2 から v3 への移行方法について詳しく説明しています。

Knowledge Management V2 から v3 への移行

ナレッジ管理 **v3** 移行プロセス

ナレッジ v2 からアップグレードする場合は、複数ステップの移行プロセスを検討してください。このプロセスにより、既存のナレッジ コンテンツにアクセスし、自分のペースで完全に移行できるようになります。

アップグレードする前に自動変更をレビューしてください。これらの変更は、アップグレードするとすぐに適用され、既存の機能に影響を与える可能性があります。

1. ナレッジ機能を移行して、カスタマイズされた機能を ナレッジ管理 v3 の拡張機能とともに使用します。
2. ナレッジコンテンツを移行して、既存のナレッジ記事で ナレッジ管理 v3 拡張機能を使用します。

ナレッジ管理の構成

ナレッジ管理 の実装を計画し構成します。

構成の概要

ナレッジ管理 の設定の詳細については、ServiceNow コミュニティ で「Knowledge Management Getting Started」のページを参照してください。

また、Adobe Experience Manager (AEM) でビルドされた Web サイト内で ナレッジ管理 機能を使用することもできます。詳細については、「Integration with Adobe Experience Manager (Adobe Experience Manager との統合)」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ガイド付きセットアップを使用して ナレッジ管理 を実装する

ガイド付きセットアップには一連のタスクがあり、 のインスタンスで ナレッジ管理 を設定するために役立ちます。ナレッジ管理のガイド付きセットアップを開くには、次の場所に移動します ナレッジ > アドミニストレーション > ガイド付きセットアップ. 詳細については、「ガイド付きセットアップの使用」を参照してください。

ナレッジ管理詳細プラグインのアクティブ化

ナレッジ管理詳細プラグイン (com.snc.knowledge_advanced) をアクティブ化して、ナレッジ管理の高度な機能を有効にします。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
ナレッジ管理 Advanced プラグインには、機能コードとデモデータが含まれています。

ナレッジ管理詳細インストーラープラグイン (com.snc.knowledge_advanced.installer) を使用して、ナレッジ管理詳細プラグインを有効にします。

Xanadu リリース以降、新規のお客様に対しては、ナレッジ管理詳細プラグインが自動的に有効になります。

注:
ナレッジ管理詳細プラグインは、ナレッジ管理 v3 アプリケーションでは自動的には有効になっていません。

ナレッジ管理 Advanced Installer プラグインは、アクティベーションの前に 2 つの検証ステップを実行します。

- アクティブな ナレッジ管理 v2 ナレッジベースがあるかどうかを判定します。
- [番号] フィールドに一意のデータベースインデックスがあるかどうかを決定します。一意の制約が [番号] フィールドに追加されている場合は、プラグインのアクティベーションが失敗します。Now Support ナレッジベース の記事「記事番号 [KB0634959] に一意のインデックスが既に存在する場合、高度なナレッジ管理プラグインのインストールが失敗する」の手順に従ってこの問題を解決します。

注:

Washington DC のリリース以降、ナレッジ管理 v3 ホームページ (com.snc.knowledge3) は、将来の Y リリースでの廃止に向けて準備が進められています。これはナレッジ管理 サービスポータル (com.snc.knowledge_serviceportal) に置き換えられ、Madrid 以降のリリースのお客様にはデフォルトで有効になっています。新しいエクスペリエンスの詳細については、「ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能」を参照してください。

ナレッジ管理 詳細プラグインは、以下の機能を有効にします。

- 記事のバージョニング
- 記事のサブスクリプション
- 記事の品質インデックス
- 記事テンプレート
- 所有グループ
- コンテキスト依存記事の作成
- 翻訳管理

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デモ データは、高度なナレッジ管理プラグインの一部として含まれています。高度なナレッジ管理インストーラープラグインによって実行された検証ステップが正常に完了すると、高度なナレッジ管理プラグインが自動的に有効になります。ただし、デモデータはこのアクティベーションには含まれません。デモデータを読み込むには、ナレッジ管理詳細プラグインページに移動し、[デモデータのみをロード] 関連リンクを選択して、**[OK]** を選択します。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   注:
   ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

アドミン向けナレッジ管理セットアップ ガイド

組織内のユーザーがナレッジベースとナレッジ記事を作成できるようにするには、その前に ナレッジ管理 をセットアップする必要があります。ステークホルダーと協力して、ナレッジ管理 を効果的にセットアップしてユーザーのニーズを満たすための要件を定義します。

要件

必要なロール：admin

事前準備

ステークホルダーとの打ち合わせ

ステークホルダー	役割
ナレッジマネージャー	コンテンツ公開と使用に関連する日常業務のナレッジ管理プロセスを定義し、監督します。
ナレッジアドミニストレーター	特定のナレッジ管理機能の詳細設定を行います。
ナレッジ コーチ	ユーザーがコンテンツ標準に準拠できるようにします。
ナレッジ ドメイン エキスパート	ドメイン ナレッジの専門知識を提供します。
バージョン作成者	特定バージョンの記事への貢献者です。
コンテンツ作成者とレビュー担当者	ナレッジベースの記事を作成、レビュー、更新します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステークホルダー	役割
コミュニティ マネージャー	ソーシャル コンテンツの作成とキュレーションに焦点を当てます。
ライン マネージャー	ナレッジ記事を作成して使用するチームを管理します。

ステークホルダーとともに、次の要件を決定します。

- ナレッジベースのコンテンツの消費者が誰であるか
- ナレッジベース記事の作成者、編集者、マネージャーが誰であるか
- 記事を公開および廃止するために必要なワークフローが何か
- ナレッジ管理の実装に必要な一意の動作は何か(たとえば、添付ファイルが検索結果に表示される必要があるか)
- ナレッジ記事を他の言語に翻訳する必要があるか

実行すべきこと

knowledge ロールをユーザーとグループに割り当てる

どの ナレッジ管理 ロール が適切であるかをユーザーごとに決定してから、ロールのアサイン を行います。

カスタム ナレッジ ワークフローを作成する

ナレッジ記事を公開および廃止するデフォルトのナレッジ ワークフローがナレッジベースに対して適切でない場合、それらのナレッジベースにカスタムワークフロー を作成します。

ナレッジ プロパティを設定する

デフォルトのナレッジ プロパティがユーザーの要件を満たしていない場合は、必要に応じてプロパティを再設定します。

英語以外の言語のサポートをアクティブ化する

英語以外の言語をサポートする必要がある場合は、「ナレッジ管理のインターナショナリゼーション」プラグインを有効にします。

ナレッジベースをセットアップするためにナレッジマネージャーと調整する

ナレッジマネージャーとアドミニストレーターに、ナレッジベースの設定が開始できることを知らせます。詳細については、「ナレッジアドミニストレーターおよびマネージャー向けナレッジベース セットアップ ガイド」を参照してください。

次のステップ

ナレッジベースの他の要件に応じて、ナレッジランディングページを設定するなどの追加的なタスクで支援するように求められる場合があります。

ガイド付きセットアップを使用して ナレッジ管理 を実装する

ナレッジ管理のガイド付きセットアップでは、インスタンスで ナレッジ管理 を設定するのに役立つ一連のタスクを提供しています。ガイド付きセットアップを開くにはナレッジ管理 ナレッジ > アドミニストレーション > ガイド付きセットアップ.

ガイド付きセットアップインターフェイスの使用に関する詳細については、「ガイド付きセットアップの使用 」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジ管理 の基本的なセットアップが完了したら、ユーザーにナレッジベースを設定し、ナレッジ記事を作成および公開できます。

組織内のさまざまなグループに対して複数のナレッジベースを作成して、これらのグループ内およびグループ間で情報を共有することができます。スコープ付きナレッジベースを作成して、アプリケーションアドミニストレーターのみがナレッジベースを管理し、アプリケーション固有のデータへの不正アクセスを制限できるようにします。

アドミニストレーターは、ナレッジベースを作成し、各ナレッジベースの動作と組織体系を管理する責任を持つ個々のマネージャーにナレッジベースを割り当てます。

各ナレッジベースには、方針、リリース ノート、タスクの指示など、ユーザーに関する情報を提供するナレッジ記事が含まれています。また、各ナレッジベースでは、記事を公開および廃止するための個別のワークフローを使用することもできます。

要件

必要なロール：knowledge_administrator、knowledge_manager、または admin

事前準備

セットアップしようとするナレッジベースごとに次の要件を決定します。

- スコープ付きナレッジベースを作成するかどうか。詳細については、「スコープ付きナレッジベース」を参照してください。
- 記事の承認に責任を持つナレッジベース マネージャーは誰か
- そのナレッジベースのユーザーと貢献者は誰か(これらのユーザーのアクセスは、ユーザー基準によって定義されます)
- 記事を分類するために使用されるカテゴリは何か？ユーザーがカテゴリを作成できるか？
- ナレッジベースのユーザーが新しいコンテンツを作成できるか

実行すべきこと

ナレッジベースの設定

1. ナレッジベースを作成します。
2. ナレッジベースに対してユーザー基準の選択を行って、どのユーザーがナレッジ記事を読み込み、作成し、編集するかを設定します。
3. ワークフローを使用して記事の承認プロセスを定義します。
4. ナレッジベースで記事をまとめるために必要なナレッジカテゴリを定義します。
5. カスタム ナレッジホームページが必要な場合は、ServiceNowアドミニストレーターに依頼して作成してもらってください。

次のステップ

組織内のユーザーに、ナレッジベースで記事の作成と検索を開始できることを伝えます。詳細については、ユーザーに ユーザーのナレッジ管理ガイド を紹介してください。

knowledge_manager ロールがある場合は、ナレッジベースを管理するために実行できる他の多くのタスクがあります。記事を検索結果やランディングページで目立つように固定することができます。ナレッジベースのマネージャーとして他のユーザーを割り当てることもできます。詳細については、「ナレッジマネージャーの構成タスク」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ナレッジポータルでのサイトマップ構成および定義レコードのアクティブ化

サイトマップ構成と定義レコードを有効にして、サイトマップにナレッジ記事を含めます。

始める前に

- サイトマップジェネレーターのアクティブ化
- 未認証ユーザーがゲストユーザーとしてナレッジベース記事にアクセスできることを確認します。
- ナレッジ記事の表示フォームで [公開] オプションが選択されていることを確認します。

必要なロール：admin

このタスクについて

Yokohama リリース以降、サイトマップジェネレーター 構成はベースシステムで使用でき、デフォルトでは非アクティブです。

手順

1. 移動先 すべて > サイトマップジェネレーター > サイトマップ構成.
2. UX サイトマップ構成 [sys_ux_seo_sitemap_config] テーブルで、sitemap_config_KB レコードを選択します。
3. サイトマップの生成を有効にします。
   a. フォームで、[アクティブ] チェックボックスをオンにします。
   b. [サイトマップ構成の定義] 関連リストで、[タイプ] フィールドをダブルクリックし、リストから **[true]** オプションを選択します。
   c. 保存アイコン ( ) を選択します。
4. [更新] を選択します。

タスクの結果

すべてのアクティブなサイトマップは、1 日に 1 回再生成され、アクティブなサイトマップ定義のコンテンツが取り込まれます。

ナレッジ管理のインターナショナリゼーションプラグインのアクティブ化

ナレッジ記事の翻訳を有効にするには、複数のプラグインをアクティブ化する必要があります。

- 高度なナレッジ管理 (com.snc.knowledge_advanced) プラグイン。詳細については、「ナレッジ管理詳細プラグインのアクティブ化」を参照してください。
- I18N：ナレッジ管理インターナショナリゼーションプラグイン v2 (com.glideapp.knowledge.i18n2) プラグイン。詳細については、「プラグインをアクティブ化する」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 適切な言語ごとのインターナショナリゼーションプラグイン。詳細については「言語のアクティブ化」を参照してください。

  注:

  - 利用可能な言語に対してインターナショナリゼーションプラグインをアクティブ化すると、I18N：インターナショナリゼーションプラグイン (com.glide.i18n) がアクティブ化され、これにより I18N: ナレッジ管理インターナショナリゼーションプラグイン v2 (com.glideapp.knowledge.i18n2) プラグインが自動的にアクティブ化されます。
  - San Diego リリース以降、ServiceNow 担当者に言語 [sys_language] テーブルのカスタマイズを要求できます。テーブルで構成されている言語と地域の任意の組み合わせへのナレッジ記事の翻訳を作成できます。これらの組み合わせは、インターネットエンジニアリングタスクフォース (IETF) BCP-47 標準に準拠している必要があります。詳細については、「地域サブタグ」を参照してください。

インストールされるコンポーネント

I18N：ナレッジ管理インターナショナリゼーションプラグイン v2 (com.glideapp.knowledge.i18n2) プラグインは、次のコンポーネントをインストールします。

- ナレッジフォーム上で関連リストを作成し、同じ親記事を持つ他の記事を表示する「翻訳済みバージョン」という名前の関係。
- ユーザーが選択した言語に基づいてナレッジポータルと検索結果を自動的にフィルタリングする「ナレッジ クエリー」という名前のビジネス ルール。
- 「*kb languages*」という名前の UI マクロ。
- ナレッジ [kb_knowledge] テーブルおよび [ナレッジ] フォーム内の [言語]と [親] という名前の 2 つのフィールド。

[ナレッジ] フォームの変更

I18N：ナレッジ管理インターナショナリゼーションプラグイン v2 (com.glideapp.knowledge.i18n2) プラグインは、[ナレッジ] フォームに次のフィールドを追加します。

- [言語]：ナレッジ記事を作成する言語。リストは、選択されたナレッジベースに対して有効になっている言語に基づいて生成されます。
- [親]：基本言語の記事を表す記事番号。この設定では、同じ記事の翻訳が互いに関連づけられます。親の記事に一貫して同じ言語を選択することを考慮してください。

  注:
  [親] フィールドは、記事の翻訳を追跡します。

さらに、記事を保存した後に [翻訳済みバージョン] 関連リストがナレッジフォームに自動的に追加されます。

ナレッジブロックのアクティブ化

admin ロールがある場合は、ナレッジ ブロック [com.snc.knowledge_blocks] をアクティブ化することができます。このプラグインにはデモデータが含まれており、関連プラグインがまだアクティブ化されていない場合はそれがアクティブ化されます。

始める前に
必要なロール：admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
ナレッジ ブロックは、まだ有効になっていなければ関連プラグインをアクティブ化します。

ナレッジ ブロックのプラグイン

プラグイン	説明
Knowledge Management Advanced [com.snc.knowledge_advanced]	記事バージョニングなど、ナレッジ管理の詳細機能を有効にします。機能の完全なリストについては、「高度なナレッジ管理プラグインのアクティブ化」を参照してください。 注: ナレッジブロックは、記事のバージョニング機能の有無に関係なく使用できます。この機能を無効にするには、「記事のバージョニング機能の無効化」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   注:
   ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

各ナレッジベースのナレッジ ブロックの有効化

ブロックの使用を計画している各ナレッジベースのナレッジ ブロック機能を有効にします。有効になると、ナレッジベース内のナレッジ記事に追加するナレッジ ブロックを作成できます。

始める前に
Knowledge Blocks [com.snc.knowledge_blocks] プラグインが有効になっていることを確認します。

必要なロール：knowledge_admin または knowledge_manager

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > アドミニストレーション > ナレッジベース.
2. ナレッジベース レコードを開きます。
3. [ナレッジベース]フォームで、[ブロックを有効化] チェックボックスをオンにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
[ブロックの有効化] チェックボックスが表示されていない場合は、フォームヘッダーを右クリックして 構成 > フォームレイアウト.



4. [更新] をクリックします。

注:
後でナレッジ ブロック機能を無効にする場合は、ナレッジベース内のすべてのナレッジ ブロックを削除してから、ボックスをクリアする必要があります。

次のタスク
有効なナレッジベース内で使用するナレッジブロックを作成します。

関連情報
- ナレッジブロック
- ナレッジブロックの使用
- エージェントワークスペース でのナレッジブロックの作成

翻訳管理の設定
翻訳タスクを作成するように翻訳管理を設定します。

翻訳管理のアクティブ化
アドミンロールを持っている場合、翻訳管理用のナレッジ管理 Advanced (com.snc.knowledge_advanced) プラグイン、および I18N: ナレッジ管理インターナショナリゼーションプラグイン v2 (com.glideapp.knowledge.i18n2) をアクティブ化できます。

始める前に
必要なロール：admin

- 翻訳管理には、次のプラグインが必要です。翻訳管理をインストールする前に、これらのプラグインがアクティブ化されていることを確認します。

  必須の ServiceNow プラグイン

  ナレッジ管理 Advanced プラグイン [com.snc.knowledge_advanced]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

I18N:ナレッジ管理インターナショナリゼーションプラグイン v2 [com.glideapp.knowledge.i18n2]

利用可能にする言語のインターナショナリゼーションプラグイン。いずれかの言語プラグインが有効になると、これは自動的に有効になります。

翻訳管理では、*glide.knowman.translation.enable_translation_task* プロパティを有効にして、[ナレッジ] メニューの [翻訳管理] サブメニューに [翻訳タスク] オプションを追加する必要もあります。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   注:
   ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

自動翻訳

カスタムの ローカリゼーションフレームワーク 設定を追加して一括翻訳を有効にする

複数のナレッジ記事を手動で翻訳するためにカスタムの ローカリゼーションフレームワーク 設定を追加します。

始める前に

- ナレッジ管理詳細プラグインのアクティブ化。
- ローカリゼーションフレームワークのアクティブ化
- 言語をアクティブ化する
- 一括翻訳は基本の Yokohama リリースで利用できます。以前のリリースからアップグレードする場合は、次の設定を構成する必要があります。
  - *glide.knowman.translation.enable_lf_article_translation* システムプロパティを true に設定して ローカリゼーションフレームワーク を有効にします。
  - *glide.knowman.translation.enable_translation_task* システムプロパティを false に設定します。
  - *glide.knowman.translation.enable_localization_framework* システムプロパティを true に設定します。

必要なロール：admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > ローカリゼーションフレームワーク > 設定.
2. [設定] リストで、[新規] を選択します。
3. 設定の名前を入力します。
4. [アーティファクト] リストから [ナレッジ] を選択します。
5. 記事を翻訳する言語を選択します。
6. [ワークフロー設定] タブを選択します。
7. [ワークフロー] リストから [翻訳] -> [公開] を選択します。
8. [プロジェクト設定] タブを選択します。
9. 一括翻訳ローカリゼーションプロジェクトの作成を有効にします。
   - 手動作成を有効にするには、[プロジェクトの有効化] を選択します。詳細については、「Create translation projects」を参照してください。
   - ローカリゼーションプロジェクトの自動作成を有効にするには、[プロジェクトの有効化] および [自動作成を有効化] を選択します。

     自動作成を有効にすると、選択したローカリゼーション要求アイテム (LRITM) が自動的に単一のローカリゼーションプロジェクトにバンドルされます。
10. [更新] を選択します。

次のタスク
複数のナレッジ記事の一括翻訳の要求。

カスタム ローカリゼーションフレームワーク 設定の追加による機械翻訳の有効化

カスタム ローカリゼーションフレームワーク 設定を追加して、ナレッジ記事の一括翻訳で機械翻訳を有効にします。

始める前に

- ナレッジ管理詳細プラグインのアクティブ化。
- ローカリゼーションフレームワークのアクティブ化
- 言語をアクティブ化する
- 一括翻訳は基本の Yokohama リリースで利用できます。以前のリリースからアップグレードする場合は、次の設定を構成する必要があります。
  - `glide.knowman.translation.enable_lf_article_translation` システムプロパティを true に設定して ローカリゼーションフレームワーク を有効にします。
  - `glide.knowman.translation.enable_translation_task` システムプロパティを false に設定します。
  - `glide.knowman.translation.enable_localization_framework` システムプロパティを true に設定します。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > ローカリゼーションフレームワーク > 設定.
2. [設定] リストで、[新規] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. 設定の名前を入力します。
4. [アーティファクト] リストから [ナレッジ] を選択します。
5. 記事を翻訳する言語を選択します。
6. [翻訳設定] タブで、[機械翻訳を有効にする] チェックボックスをオンにして、ナレッジ記事の機械翻訳を有効にします。
7. [翻訳ツール **(Translator)**] フィールドで目的の 翻訳ツールを選択します。
8. [ワークフロー設定] タブを選択します。
9. 選択 自動翻訳 > 自動公開 [ワークフロー] リストから。
10. [プロジェクト設定] タブを選択します。
11. 一括翻訳ローカリゼーションプロジェクトの作成を有効にします。
    - 手動作成を有効にするには、[プロジェクトの有効化] を選択します。詳細については、「Create translation projects」を参照してください。
    - ローカリゼーションプロジェクトの自動作成を有効にするには、[プロジェクトの有効化] および [自動作成を有効化] を選択します。

      自動作成を有効にすると、選択したローカリゼーション要求アイテム (LRITM) が自動的に単一のローカリゼーションプロジェクトにバンドルされます。
12. [ローカリゼーションマネージャーグループ] フィールドで localization_manager ロールを持つグループを選択します。
    [ローカリゼーションマネージャーグループ] フィールドは、[プロジェクトの有効化] および [自動作成を有効化] オプションが選択されている場合にのみ表示されます。
13. [更新] を選択します。

次のタスク
動的翻訳 を使用したナレッジ記事の翻訳

ナレッジ管理 **KCS** 機能のアクティブ化

ナレッジ管理 KCS 機能プラグイン (com.snc.knowledge_kcs_capabilities) を有効にして、特定の KCS ロールと KCS 記事状況の使用を有効にすることができます。

始める前に
必要なロール：admin。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

ナレッジベースでの言語の有効化

ナレッジベースレベルで有効にする言語を選択します。その後で、ユーザーは選択した言語の記事のみを作成できます。

始める前に
高度なナレッジ管理 (com.snc.knowledge_advanced) プラグインと I18N:ナレッジ管理インターナショナリゼーションプラグイン v2 (com.glideapp.knowledge.i18n2) プラグインを有効にする必要があります。

必要なロール：knowledge_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > アドミニストレーション > ナレッジベース.
2. 既存のナレッジベースを選択します。
3. [ロック] アイコンをクリックして、[ナレッジベース] フォームの [言語] フィールドのロックを解除します。

   > **注:**
   > [言語] フィールドを含めるには、[ナレッジベース] フォームの設定が必要な場合があります。フォームコンテキストメニューアイコン ( ) をクリックし、次に移動します: 構成 > フォームレイアウト. スラッシュバケットを使用して、[言語] フィールドを追加します。

4. [送信] をクリックします。

ナレッジ管理サービスポータルの設定

ナレッジ管理サービスポータルでは、ナレッジ管理 v3 プラグインで利用できるのと同じ操作をユーザーが実行できます。ポータルから、ユーザーはナレッジベースと記事を表示し、情報を検索し、検索結果をソートおよびフィルタリングし、フィードバックを提供することができます。

- Madrid 以降のリリースの新規のお客様の場合、ナレッジ管理サービスポータルプラグイン (com.snc.knowledge_serviceportal) はデフォルトで有効です。
- Madrid より前のリリースバージョンの既存のお客様は、必要に応じてこのプラグインをアクティブ化します。
- ユーザーを ナレッジ管理 サービスポータル の ナレッジ管理 ホームページに案内するプロパティを含め、ナレッジ管理サービスポータルプロパティを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 移動先 サービスポータル > ポータル をクリックし、[ナレッジポータル] をクリックします (ナレッジ管理サービスポータルの名前は [ナレッジポータル]です)。カスタムインターフェイス作成の詳細については、「サービスポータル」を参照してください。
- システムアドミニストレーターは、ナレッジベース情報の検索、ソート、フィルター処理のためにポータルページを設定し、ウィジェットを設定することができます。ウィジェットのインスタンスオプションを設定し、検索、ソート、およびフィルター処理機能を設定するには、「ナレッジ管理サービスポータルウィジェット」を参照してください。
- ナレッジサービスポータルにナレッジベースを追加するには、次の手順を実行します。

  1. 移動先 サービスポータル > ポータルをクリックし、[サービスポータル] をクリックします。
  2. [ナレッジベース] 関連リストをクリックします。
  3. [編集] をクリックして、1 つまたは複数のナレッジベースをポータルにマップします。

     注:
     ナレッジベースが追加されていない場合、すべてのナレッジベースをポータルで利用できます。

     ナレッジベースがマップされている場合、そのナレッジベースのみがポータルで利用できます。すべての検索結果とすべてのウィジェットには、マップされたナレッジベースの結果のみが表示されます。

- **注:**

  Washington DC のリリース以降、ナレッジ管理 v3 ホームページ (com.snc.knowledge3) は、将来の Y リリースでの廃止に向けて準備が進められています。これはナレッジ管理 サービスポータル (com.snc.knowledge_serviceportal) に置き換えられ、Madrid 以降のリリースのお客様にはデフォルトで有効になっています。新しいエクスペリエンスの詳細については、「ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能」を参照してください。

自動翻訳

セクション 508 コンプライアンス機能

ユーザーは、セクション 508 コンプライアンス機能を使用して、ナレッジ管理 サービスポータルの ナレッジ管理 記事ビューページを表示して操作することができます。詳細については、「アクセシビリティ機能の有効化」を参照してください。

関連情報

- ナレッジ管理の FAQ
- ナレッジベースへの Word 文書のインポート
- ナレッジ管理 v3 によるナレッジベースへの Word 文書のインポート

外部または公開ユーザーによるナレッジ管理サービスポータルからのナレッジ記事の閲覧の有効化

ナレッジ管理サービスポータルのナレッジ記事を外部または公開ユーザーが閲覧できるようにします。

始める前に
ナレッジ管理サービスポータルプラグイン (com.snc.knowledge_serviceportal) を有効にする必要があります。
必要なロール：admin

このタスクについて
カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーション内でナレッジ管理を使用している場合は、カスタマーサービス管理 (CSM) プラグイン (com.sn_customerservice) をインストールした後に *[KM*

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスポータルページ ページを公開する] 修復スクリプトをアクティブ化して実行することによってナレッジ記事を自動的に公開することができます。

スタンドアロン アプリケーションとしてナレッジ管理を使用している場合は、この手順のステップを実行します。

手順

1. 移動先 すべて > サービスポータル > ページ.
2. [ページ] リストで、**kb_home** を検索して選択します。

   注:
   アプリケーションスコープが [ナレッジ管理 - サービスポータル] にに設定されていない場合、フォームを編集することはできず、警告メッセージが表示されます。フォームを編集できるようにするには、メッセージの末尾にある単語「ここ」をクリックします。

3. 公開または外部ユーザーによるナレッジ管理サービスポータルからのナレッジ記事の閲覧を有効化します。

アクション	説明
公開ユーザーにナレッジサービスポータルページを表示する	**a.** [ページ] フォームで、[公開] チェックボックスをオンにします。 **b.** [更新] をクリックします。
外部ユーザーにナレッジサービスポータルページを表示する	**a.** [ページ] フォームの [ロール] フィールドで、ユーザーロールの編集アイコン をクリックします。 **b.** [ロール] フォームで、 **snc_external** を [利用可能] 列の利用可能なロールから [選択済み] 列に移動します。 **c.** [ロール] フォームで、[完了] をクリックします。 **d.** [ページ] フォームで、[更新] をクリックします。

4. **kb_article_view** および **kb_search** に対してステップ 2 と 3 を繰り返します。
5. ナレッジ管理サービスポータルページの記事へのアクセスを管理します。

アクション	説明
公開のナレッジベースへのアクセスを有効にします。	ステップ 3 の説明に従ってページを公開に設定した後、[読込不可] および [読込可能] ユーザー基準が設定されていないことと、公開ユーザーにアクセス権を付与するナレッジベースの *glide.knowman.block_access_with_no_user_criteria* プロパティが false に設定されていることを確認します。
外部ユーザーのナレッジベースへのアクセスを有効にします。	ステップ 3 の説明に従って snc_external ロールをページに追加した後、アクセス権を付与するナレッジ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アクション	説明
	ベースへの読み取りアクセス権が外部ユーザーにあることを確認します。

ナレッジベースへのアクセスを提供する方法の詳細については、「ナレッジベースとナレッジ記事へのアクセスの管理」を参照してください。

ナレッジ管理サービスポータルウィジェット

ナレッジ管理サービスポータルは、多数のウィジェットを使用して、検索を有効にし、検索結果を表示し、記事、関連記事、関連アイテムを表示します。

ナレッジ管理 サービスポータル では、ナレッジ管理 ホームページ、検索結果ページ、および記事ビューページでは、ナレッジ管理 v3 のシステムプロパティが使用されます。設定されている場合、ウィジェットインスタンスオプションがシステムプロパティを上書きすることができます。

注:

Washington DC のリリース以降、ナレッジ管理 v3 ホームページ (com.snc.knowledge3) は、将来の Y リリースでの廃止に向けて準備が進められています。これはナレッジ管理 サービスポータル (com.snc.knowledge_serviceportal) に置き換えられ、Madrid 以降のリリースのお客様にはデフォルトで有効になっています。新しいエクスペリエンスの詳細については、「ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能」を参照してください。

knowledge_admin または admin ロールを持つユーザーが、ナレッジ管理サービスポータルページで使用されるウィジェットインスタンスオプションを設定できます。Ctrl キーを押しながらメニューを右クリックして、ウィジェットインスタンスオプションにアクセスし、ウィジェット インスタンスの設定を行います。詳細については、「ウィジェットインスタンスオプションの設定」を参照してください。

注:
ウィジェットインスタンスオプションを設定する前に、「ナレッジ管理 - サービスポータル」スコープに切り替えます。

ホームページ ウィジェット：

- ナレッジホームページ検索

  ホームページの検索機能をカスタマイズします。

- ナレッジベース参照

  ナレッジベースタイルをホームページに表示します。

- ナレッジの特集記事

  特集記事のリストをホームページに表示します。

- 最も役立つナレッジ記事

  最も役立つ記事のリストをホームページに表示します。

- もっとも表示されたナレッジ記事

  最も表示された記事のリストをホームページに表示します。

検索結果ページ ウィジェット：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ナレッジのブレッドクラム

  現在のページへのナビゲーションパスと、ユーザーがナレッジベースを検索するための検索ボックスを表示します。

- ナレッジ検索
- ナレッジ ファセット ヘッダー

  フィルターファセットのタイトルを表示します。

- ナレッジフィールドファセット

  ナレッジベース、ナレッジカテゴリ、および作成者でフィルタリングされた検索結果を表示します。

- ナレッジ タグ ファセット

  記事のタグでフィルタリングされた検索結果を表示します。

- ナレッジ リソース ファセット

  記事のリソースでフィルタリングされた検索結果を表示します。

- ナレッジ クエリー ファセット

  記事の評価、記事の閲覧数、最終変更日でフィルタリングされた検索結果を表示します。

- ナレッジ結果ソート

  返された結果をソートオプションでフィルタリングした検索結果を表示します。

- ナレッジの選択フィルター

  選択したファセットフィルターを表示し、選択内容をクリアできるようにします。

- ナレッジ結果

  返された結果でフィルタリングした検索結果を表示します。

記事ビューページ ウィジェット：

- ナレッジのブレッドクラム

  現在のページへのナビゲーションパスを表示します。

- ナレッジ記事コンテンツ

  記事の表示ページでユーザーが表示できる情報、およびユーザーが実行できるアクションをカスタマイズします。

- 役に立つナレッジ記事

  ユーザーが役に立った記事をマークできるようにします。

- ナレッジ記事コメント

  ユーザーが記事にコメントを追加できるようにします。

- ナレッジの添付ファイル

  記事の [添付ファイルを表示] フィールドが有効である場合、記事の添付ファイルを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
ナレッジ記事コンテンツウィジェットに加えて、任意のページにナレッジ添付ファイルウィジェットを追加する必要があります。アップグレード後にこのウィジェットが自動的に追加されない場合は、手動で追加する必要があります。

- 関連カタログアイテム

  記事にマップされたカタログアイテムのリストを表示します。ウィジェットは、選択した記事で関連カタログアイテムが利用可能な場合にのみ表示されます。

- ナレッジ関連記事

  選択した記事に類似した情報を含む関連記事のリストを表示します。関連記事は、手動でマッピングされる、自動的に予測される、またはその両方です。手動でマップされた記事が最初にウィジェットに表示されます。ウィジェットは、選択した記事で関連記事が利用可能な場合にのみ表示されます。

- 影響を受ける製品

  その記事の [影響を受ける製品] 関連リストで利用可能なナレッジ記事に関連する製品を表示します。ウィジェットは、選択した記事で関連記事が利用可能な場合にのみ表示されます。

- 最新のタスク

  その記事の [添付されたタスク] 関連リストで利用可能な記事に添付されているタスクを表示します。ウィジェットは、選択した記事で関連タスクが利用可能な場合にのみ表示されます。

- 最も役立つ

  ユーザーが最も役に立つと評価したナレッジ記事のリストが表示されます。

ナレッジ管理サービスポータルプラグインのアクティブ化

Madrid 以降のリリースのお客様の場合、ナレッジ管理サービスポータルプラグイン (com.snc.knowledge_serviceportal) はデフォルトで有効です。Madrid より前のリリースバージョンの既存のお客様は、必要に応じてこのプラグインをアクティブ化できます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
このプラグインには次のプラグインが必要です。

- ナレッジ管理 v3 (com.snc.knowledge3)
- Service Portal for Enterprise Service Management (com.glide.service-portal.esm)

注:

Washington DC のリリース以降、ナレッジ管理 v3 ホームページ (com.snc.knowledge3) は、将来の Y リリースでの廃止に向けて準備が進められています。これはナレッジ管理 サービスポータル (com.snc.knowledge_serviceportal) に置き換えられ、Madrid 以降のリリースのお客様にはデフォルトで有効になっています。新しいエクスペリエンスの詳細については、「ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   注:
   ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

検索ウィジェットインスタンスオプションの設定

ナレッジ管理サービスポータルホームページと検索結果ページで、検索ウィジェットのウィジェットインスタンスオプションを設定します。

始める前に
必要なロール：sp_admin または admin

このタスクについて
ホームページではナレッジホームページ検索ウィジェットが使用され、検索結果ページではナレッジ検索ウィジェットが使用されます。これらのページの検索機能をカスタマイズするには、ウィジェットインスタンスオプションを使用します。

手順

1. ナレッジ管理サービスポータルホームページまたは検索結果ページに移動します。
2. Ctrl キーを押しながら検索バーを右クリックします。
3. [インスタンス オプション] をクリックします。
4. 検索ウィジェットの設定を構成します。

インスタンス オプション	ページ	説明
タイトル	ナレッジ管理サービスポータルホームページ	検索ウィジェットのタイトル。ホームページのデフォルトは [ナレッジにようこそ] となっています。
検索プレースホルダー	ナレッジ管理サービスポータルホームページ	検索バーに表示されるデフォルトのテキスト。
ブートストラップの色	検索結果ページ	検索ウィジェットの色。
ブートストラップ サイズ	検索結果ページ	検索ウィジェットのサイズ。
空の検索を許可	検索結果ページ	ナレッジベースの空の検索を許可します。ホームページの

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インスタンス オプション	ページ	説明
		デフォルトでは、システムプロパティが使用されます。検索結果ページのデフォルトは [はい] です。
キー押下でクイック検索を許可	検索結果ページ	検索用語を入力するとクイック検索結果が有効になります。検索結果ページのデフォルトでは、システムプロパティが使用されます。
クイック検索が有効な場合、検索間の待機時間 (ミリ秒)	検索結果ページ	クイック検索機能が有効になっている場合、検索を待機する時間 (ミリ秒単位)。デフォルトの待機時間は 500 ms です。
検索の代替 URL パラメーター	検索結果ページ	検索結果の URL に表示される代替パラメーター。デフォルトでは、これらのパラメーターにはキーワードとクエリーが含まれます。
言語の代替 URL パラメーター	検索結果ページ	選択した言語を示す、URL に表示される代替パラメーター。
検索の最小文字数	両方	検索を生成するために必要な最小文字数。
グリフ	両方	検索バーに表示されるアイコン。
CSS	両方	ウィジェットの要素の外観と操作感を決定するカスタム構成。詳細については、「サービスポータル SCSS の基礎」を参照してください。

自動翻訳

5. [保存] をクリックします。

ナレッジベースタイルウィジェットインスタンスオプションの設定

ナレッジ管理サービスポータルホームページ上のナレッジベースタイルウィジェットのウィジェットインスタンスオプションを設定します。

始める前に
必要なロール：sp_admin または admin

このタスクについて
ホームページではナレッジベース参照ウィジェットを使用してナレッジベース タイルを表示します。

手順

1. ナレッジ管理サービスポータルホームページに移動します。

2. Ctrl キーを押しながらナレッジベース タイルを右クリックします。

3. [インスタンス オプション] をクリックします。

4. ナレッジベースタイルウィジェットに対して希望する設定を行います。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インスタンス オプション	説明
タイトル	ナレッジベース タイルの上に表示されるタイトル。デフォルトは、[当社のナレッジベースの探索] です。
ブートストラップの色	ウィジェットの色。
CSS	ウィジェットの要素の外観と操作感を決定するカスタム構成。詳細については、「サービスポータル SCSS の基礎」を参照してください。
順番	ナレッジベース タイルがホームページに表示される順番。ナレッジ テーブルの任意のフィールドを使用します。このフィールドが空の場合、タイルはアルファベット順に表示されます。その他の利用可能なオプションには、article_count などがあります。
Reverse Order (逆順)	ナレッジベース タイルを逆の順序で表示するには、このチェックボックスをオンにします。
質問を投稿ラベル	質問を投稿するために使用するボタンのラベル。デフォルトは [質問する] です。
記事の作成ラベル	記事を作成するために使用するボタンのラベル。デフォルトは [記事の作成] です。
質問を投稿 URL	質問を投稿するときに URL に表示されるパラメーター。
記事の作成 URL	記事を作成するときに URL に表示されるパラメーター。

5. [保存] をクリックします。

ホームページウィジェットのインスタンスオプションを設定します。

ナレッジ管理サービスポータルホームページに人気の記事を表示するために使用するウィジェットのウィジェットインスタンスオプションを設定します。

始める前に

必要なロール：sp_admin または admin

このタスクについて

ホームページには、複数のウィジェットが使用されて、特集記事、もっとも表示された記事、最も役に立った記事のリンクが表示されます。特集記事は、記事に関連付けられているキーワードに基づいて表示されます。注目コンテンツセクションに記事を表示する方法については、「ナレッジ記事の固定」を参照してください。もっとも表示された記事および最も役に立った記事は、記事の表示回数や使用回数に基づいて表示されます。

手順

1. ナレッジ管理サービスポータルホームページに移動します。
2. Control キーを押したまま、いずれかのウィジェットを右クリックします。
3. [インスタンス オプション] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. ウィジェットに対して希望する設定を行います。

インスタンス オプション	説明
タイトル	ウィジェットのタイトル。
ブートストラップの色	ウィジェットの色。
グリフ	ウィジェットに表示されるアイコン。
CSS	ウィジェットの要素の外観と操作感を決定するカスタム構成。詳細については、「サービスポータル SCSS の基礎」を参照してください。
テーブル	特集記事、もっとも表示された記事、最も役に立った記事のウィジェットオプションの提供に使用する [ソースフィールド] を含むテーブル。デフォルトのテーブルは、ナレッジ (kb_knowledge) です。
表示フィールド	リスト内の各記事に表示されるタイトル。デフォルトでは、これは記事の簡単な説明です。
セカンダリー フィールド	タイトルの下でリスト内の各記事に表示される追加情報。デフォルトでは、この情報には、作成者、閲覧回数、記事が最後に変更された日付、および記事の評価が含まれます。
表示するレコードの最大数	リストに含める記事の最大数。
空の場合も表示	リストに記事がなくてもウィジェットを表示するには、このチェックボックスをオンにします。
セカンダリー フィールド ラベルを表示	このチェックボックスをオンにすると、記事ごとに表示される追加情報のフィールド ラベルが表示されます。
ナレッジベース	このリストに表示される記事を特定のナレッジベースに限定するには、ナレッジベース リストからナレッジベースを選択します。

5. [保存] をクリックします。

ソート ウィジェットインスタンスオプションの設定

ナレッジ管理サービスポータル検索結果ページでナレッジソートウィジェットのウィジェットインスタンスオプションを設定します。

始める前に

必要なロール：sp_admin または admin

このタスクについて

検索結果ページは、ナレッジ結果ソート ウィジェットを使用して、返された結果リストのソート オプションを提供します。ウィジェットインスタンスオプションを使用して、ソート オプションをカスタマイズします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. ナレッジ管理サービスポータル検索結果ページに移動します。
2. 結果リストの上部で Ctrl キーを押しながらソート オプションを右クリックします。
3. [インスタンス オプション] をクリックします。
4. ソート ウィジェットに対して希望する設定を行います。

インスタンス オプション	説明
ブートストラップの色	検索ウィジェットの色。
CSS	ウィジェットの要素の外観と操作感を決定するカスタム構成。詳細については、「サービスポータル SCSS の基礎」を参照してください。
Hide Relevancy (関連性を非表示)	関連性ソート オプションを削除します。
テーブル	ナレッジ アイテムのリストをソートするために使用されるフィールドを含むテーブル。デフォルトのテーブルは [ナレッジ] です。
ソート フィールド	ナレッジ アイテムのリストをソートするために使用されるフィールド。
ソート フィールド ラベル	ソート オプションに表示されるフィールドのラベル。デフォルトは [ビュー：説明]、[最新：説明]、[アルファベット] です。 ソート フィールド ラベルのソート順は昇順です。降順を使用するには、[：説明] を指定します。

5. [保存] をクリックします。

記事リストウィジェットインスタンスオプションの設定

ナレッジ管理サービスポータルホームページの記事リストに対してウィジェットインスタンスオプションを設定します。

始める前に
必要なロール：sp_admin または admin

このタスクについて
ホームページは、記事リストウィジェットを使用して、特集記事、最も役に立つ記事、最も閲覧された記事など、記事のさまざまなリストを表示します。

手順

1. ナレッジ管理サービスポータルホームページに移動します。
2. Ctrl キーを押しながら記事リスト見出しの 1 つを右クリックします。
3. [インスタンス オプション] をクリックします。
4. 記事リストウィジェットに対して希望する設定を行います。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インスタンス オプション	説明
タイトル	記事リストのタイトル。
ブートストラップの色	ウィジェットの色。
グリフ	ウィジェットに表示されるアイコン。
CSS	ウィジェットの要素の外観と操作感を決定するカスタム構成。詳細については、「サービスポータル SCSS の基礎」を参照してください。
テーブル	リスト記事を保存しているテーブル。
表示フィールド	リスト内の各記事に表示されるタイトル。デフォルトでは、これは記事の簡単な説明です。
セカンダリー フィールド	タイトルの下でリスト内の各記事に表示される追加情報。デフォルトでは、この情報には、作成者、閲覧回数、記事が最後に変更された日付、および記事の評価が含まれます。
表示するレコードの最大数	リストに含める記事の最大数。
空の場合も表示	記事が含まれていなくても記事リストを表示するには、このチェックボックスをオンにします。
セカンダリー フィールド ラベルを表示	このチェックボックスをオンにすると、記事ごとに表示される追加情報のフィールド ラベルが表示されます。
ナレッジベース	このリストに表示される記事を特定のナレッジベースに限定するには、ナレッジベース リストからナレッジベースを選択します。

自動翻訳

5. [保存] をクリックします。

検索結果リストウィジェットインスタンスオプションの設定

ナレッジ管理サービスポータル検索結果ページの結果リストウィジェットのウィジェットインスタンスオプションを設定します。

始める前に

必要なロール：sp_admin または admin

このタスクについて

検索結果ページは、ナレッジ結果ウィジェットを使用して、返された結果リストの表示オプションを提供します。ウィジェットインスタンスオプションを使用して、表示オプションをカスタマイズします。

手順

1. ナレッジ管理サービスポータル検索結果ページに移動します。
2. Ctrl キーを押しながら、返された検索結果のリストを右クリックします。
3. [インスタンス オプション] をクリックします。
4. 結果リストウィジェットに対して希望する設定を行います。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インスタンス オプション	説明
グリフ	検索バーに表示されるアイコン。
CSS	ウィジェットの要素の外観と操作感を決定するカスタム構成。詳細については、「サービスポータル SCSS の基礎」を参照してください。
関連性スコアを表示	各検索結果が検索用語にどの程度関連しているかを示します。デフォルト設定では、システムプロパティが使用されます。
ブレッドクラム：カテゴリを非表示	結果リストで記事の簡単な説明の下に表示されるブレッドクラムでカテゴリを非表示にします。デフォルト設定では、システムプロパティが使用されます。
ブレッドクラム：ナレッジベースセパレーター	ナレッジベースとブレッドクラムのカテゴリとの間のセパレーターとして使用される文字。
ブレッドクラム：カテゴリセパレーター	ブレッドクラム内のカテゴリ間のセパレーターとして使用される文字。
デフォルトのソート順	返される結果のリストのデフォルトのソート順。デフォルトのソート順は sys_view_count：**desc** で、降順によるビュー数で結果がソートされます。
ナレッジ検索結果の添付ファイルの表示方法	返された結果のリストに添付ファイルがどのように表示されるか。デフォルトでは、システムプロパティが使用されます。
[固定記事を表示] リンクのラベル	固定記事リンクに使用されるテキスト。
テーブル	検索結果に返される情報を保存しているテーブル。
ナレッジ セカンダリー フィールド	検索結果の記事ごとに追加情報を表示するフィールド。
セカンダリー フィールド ラベルを表示	このチェックボックスを有効にすると、結果ごとに表示される追加情報のフィールド ラベルが表示されます。
ページネーション タイプ	追加のナレッジ記事検索結果の表示方法を制御します。 ○ **Standard Pagenation** (標準ページネーション)：複数のページに検索結果を表示します。 ○ **Infinite Scroll** (無限スクロール)：スクロール中に検索結果を表示します。 デフォルトのページネーション タイプは **[Infinite Scroll]** (無限スクロール) です。
標準ページネーションで 1 ページ当たりに表示される記事の最大数	検索結果リストが標準ページネーションを使用して表示されたときに、ページに含まれるアイテムの最大数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インスタンス オプション	説明
無限スクロール中に最初にフェッチした後に表示される記事の最大数	無限スクロールを使用して最初に検索結果リストを表示するときに表示されるアイテムの最大数。
無限スクロール中の後続のフェッチで表示される記事の最大数	ユーザーが下向きにスクロールして検索結果リストが更新されるときに含まれるアイテムの最大数。
ページネーション バーのリンク数	ページネーション バーに表示されるリンクの数。

5. [保存] をクリックします。

フィルター ファセット ウィジェットインスタンスオプションの設定

ナレッジ管理 サービスポータルの検索結果ページでフィルターファセットウィジェットのウィジェットインスタンスオプションを設定します。

始める前に

必要なロール：sp_admin または admin

このタスクについて

ホームページは、いくつかのウィジェットを使用して検索結果リストのアイテムをフィルタリングします。次の 2 つのタイプのファセット ウィジェットがあります。

- ナレッジ テーブル フィールドに基づく簡単なフィールド ファセット
- ナレッジ テーブルのカスタム クエリーに基づく詳細なクエリー ファセット

ウィジェットインスタンスオプションを使用して、次のファセット ウィジェットをカスタマイズします。

- ナレッジフィールドファセット (ナレッジベース、ナレッジカテゴリ、および作成者別にフィルタリングする場合)
- ナレッジ タグ ファセット (タグ別にフィルタリングする場合)
- ナレッジリソースファセット (記事やソーシャル Q&A などのリソース別にフィルター処理する場合)
- ナレッジ クエリー ファセット (評価、最終変更日、およびビュー数別にフィルタリングする場合)

> **注:**
> クエリファセットは、少なくとも 1 つのナレッジフィールドファセットがページに追加されている場合に表示されます。

デフォルトのナレッジ言語ウィジェットを使用して、ナレッジ検索結果ページに言語フィルターを含めます。カスタム言語ウィジェットを追加するには、ナレッジ検索結果ページでナレッジ言語ウィジェットを無効にする必要があります。

手順

1. ナレッジ管理サービスポータル検索結果ページに移動します。
2. Ctrl キーを押しながらフィルター ファセット ウィジェットを右クリックします。
3. [インスタンス オプション] をクリックします。
4. 選択したタイプのファセット ウィジェットに対して希望する設定を行います。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インスタンス オプション	説明
タイトル	フィルターファセットウィジェットのタイトル。
グリフ	タイトルの左側に表示されるアイコン。
順番	フィルターファセットウィジェットが検索結果ページの左側に表示される順序。空の場合、フィルター ファセット ウィジェットはアルファベット順にソートされます。
ブートストラップの色	フィルターファセットウィジェットヘッダーの色。
CSS	ウィジェットの要素の外観と操作感を決定するカスタム構成。詳細については、「サービスポータル SCSS の基礎」を参照してください。
ソーステーブル	フィルターファセットウィジェットオプションを提供するために使用される [ソースフィールド] を含むテーブル。デフォルトのテーブルは、ナレッジ (kb_knowledge) です。
ソース フィールド	フィルターファセットウィジェットオプションを提供する [ソーステーブル] にあるフィールド。ソースフィールドとして使用できるフィールドタイプには、string、glide list、integer、reference、および boolean があります。
ファセット識別子	スクリプトコードで使用できるカスタムクエリーファセットの一意の名前。
ファセット テンプレート	ファセットインタラクションのタイプを決めるテンプレート。 ナレッジフィールドファセット ウィジェット テンプレート： ○ **Single Select** (単一選択)：ユーザーはこのウィジェットから 1 つのフィルターのみを選択できます。 ○ **Multi Select** (複数選択)：ユーザーはこのウィジェットから複数のフィルターを選択できます。 ○ [ドロップダウン選択 **(Dropdown Select)]**：ユーザーはドロップダウン メニューから複数のフィルターを選択できます。 ナレッジ クエリー ファセット ウィジェット テンプレート ○ **Simple Query** (簡易クエリー)：各ファセット値のラベルを示します。 ○ 評価：星による評価を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インスタンス オプション	説明
カスタム テンプレート	ファセットインタラクションと値選択を決定するカスタムテンプレート。
ファセット オプション	各ファセット値のラベル、ID、順番、およびクエリーの JSON 形式のカスタムクエリー。テーブル、値 (エンコードされたクエリー)、および表示値 (エンコードされたクエリー) を含みます。
順番	ファセットウィジェット内のフィルターオプションの順番。デフォルトの順番は [ラベル] で、オプションをアルファベット順にソートします。参照フィールドには、参照フィールドテーブルからの順番を示すこともできます。
フィルター検索バーを表示するための最小結果	フィルターファセットウィジェットの上部に検索バーを表示するために必要な結果の最小数。
スクロール バーを表示するための最小結果	フィルターファセットウィジェットにスクロールバーを表示するために必要な結果の最小数。
文字列フィールドの最大長	フィールドの最大長。長さがこの値より小さいフィールドのみが、フィルターファセットとして追加できます。
代替 URL パラメーター	URL で検索パラメーターとして使用されている場合に、このフィルターファセットを初期化するために使用される URL パラメーターの名前。
最大値のフェッチ	検索結果のすべてのナレッジ記事からフィルター値をフェッチするオプション。 [最大値のフェッチ] オプションを選択すると、検索結果のロード時間に影響を与える可能性があります。このオプションを無効にすると、`glide.knowman.search.facet_depth` プロパティ値に基づいてロード時間が短縮されます。 `glide.knowman.search.apply_acls` プロパティが true に設定されている場合、そのフィルター値の検索結果がない場合でも、フィルターファセットにフィルター値が表示される可能性があります。たとえば、記事のないナレッジベースが、ナレッジベースフィルターファセットの値として表示される場合があります。
空の値を表示	有効にすると、このフィールドが設定されていない記事をフィルタリングするためにユーザーが選択できる空のフィルター ファセット オプションが表示されます。 たとえば、記事に割り当てられているカテゴリがない場合に、空のオプションをクリックする

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インスタンス オプション	説明
	と、カテゴリが割り当てられていないすべての記事がリストされます。
結果に一致するファセット値のみを表示	すべての値を表示するのではなく、検索結果と一致するフィルター値のみを表示する動的フィルター ファセット ウィジェットを作成します。このインスタンスオプションを無効にすると、フィルターファセットデータのロードに必要な時間を短縮できます。
カテゴリ階層を表示する (kb_category にのみ有効)	有効にすると、第 4 レベルまでの階層リストとともにカテゴリを表示します。このオプションを有効にすると、一度に選択できるカテゴリは 1 つだけになります。第 4 レベル以降のサブカテゴリに含まれる記事は、カテゴリの第 4 レベルにも表示されます。選択した親カテゴリでフィルター処理された検索結果には、そのカテゴリ内の記事と関連するすべての子カテゴリが含まれます。 **注:** ○ 検索結果に返されるナレッジ記事の数が検索ファセットの深さよりも多い場合、すべてのカテゴリがこのファセットに表示されます。したがって、このファセットに表示される一部のカテゴリは、検索結果のナレッジ記事に関連付けられていない可能性があります。デフォルトでは、ファセットの深さは 300 に設定され、アドミニストレーターが *glide.knowman.search.facet_depth* プロパティで設定します。 ○ フィルターを追加してナレッジ検索結果ページウィジェットを設定するには、次の操作を行います。特に、言語のフィルターを適用する必要がある場合は、OOB ナレッジ言語ウィジェットを使用する必要があります。フィールドファセットウィジェットは、インスタンスオプションの言語フィールドを使用して同様の動作を構成できますが、その場合は、ナレッジ検索結果ページで、OOB ナレッジ言語ウィジェットインスタンスを非アクティブにする必要があります。

5. [保存] をクリックします。

関連情報

ナレッジ管理のプロパティ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

記事ビューページのユーザー アクションの設定

ナレッジ管理 サービスポータル の ナレッジ管理 記事ビューページにユーザーアクションを設定します。

始める前に

必要なロール：sp_admin または admin

このタスクについて

記事ビューページでは、ナレッジ記事コンテンツ ウィジェットを使用してユーザー アクションが提供されます。ウィジェットインスタンスオプションを使用して、これらのオプションをカスタマイズします。

ServiceNow AI Platform のアプリケーションスコープがナレッジ管理サービスポータルに設定されていることを確認します。

記事ヘッダーでオーバーフロー アイコン (⋯) をクリックすると、記事ビューページで利用可能なユーザー アクションがメニューに表示されます。これらのアクションによって、ユーザーは記事にフラグ設定したり、記事を編集したり、記事にインシデントを作成したりすることができます。

手順

1. ナレッジ管理サービスポータルの記事ビューページに移動します。
2. Ctrl キーを押しながら記事のヘッダーを右クリックします。
3. [インスタンス オプション] をクリックします。
4. ナレッジ記事コンテンツ ウィジェットに対して希望する設定を行います。

インスタンス オプション	説明
ブートストラップの色	ウィジェット ヘッダーの色。
CSS	ウィジェットの要素の外観と操作感を決定するカスタム構成。詳細については、「サービスポータル SCSS の基礎」を参照してください。
すべてのアクションを非表示	[登録/登録解除] ボタンおよびオーバーフロー アイコンを含め、記事の見出しにあるユーザー アクションを非表示にします。
バージョン情報を表示	選択した記事のバージョン情報を表示します。高度なナレッジ管理プラグイン (com.snc.knowledge_advanced) が必要です。
[インシデントの作成] アクションを表示	記事の見出しにあるオーバーフロー アイコンをユーザーがクリックしたときに、[インシデントの作成] ユーザー アクションを表示します。
[インシデントの作成] アクション ラベル	オーバーフロー アイコン メニューに表示されるユーザー アクションのラベル。デフォルトは [インシデントの作成] です。
[インシデントの作成] アクション URL	[インシデントの作成] ユーザー アクションのターゲット URL。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インスタンス オプション	説明
	URL が指定されていない場合、システムは *glide.knowman.create_incident_link* システムプロパティを使用します。
最新の記事にリダイレクトする	利用可能な場合、記事ビューページを最新のアクセス可能なバージョンの記事にリダイレクトします。どのバージョンのリンクも最新バージョンにのみリダイレクトされるため、[バージョン情報を表示] オプションを無効にして記事ビューページのバージョン情報を非表示にします。

5. [保存] をクリックします。

役に立つ記事リストウィジェットインスタンスのオプションの設定

ナレッジ管理 サービスポータル の ナレッジ管理 記事ビューページで、役に立つナレッジ記事ウィジェットインスタンスのオプションを設定します。

始める前に
必要なロール：sp_admin または admin

このタスクについて
記事表示ページでは、記事が役に立ったかどうかに関するフィードバックをユーザーが提示できるようにしたり、フィードバックが提示された後で確認メッセージを表示したり、記事が役に立ったと評価したユーザーの割合を表示したりするために、役に立つナレッジ記事ウィジェットが使用されます。ウィジェットインスタンスオプションを使用して、これらのオプションをカスタマイズします。

手順

1. ナレッジ管理 サービスポータル の ナレッジ管理 記事ビューページに移動します。

2. Control キーを押したまま [役に立ちましたか？] を右クリックします。

3. [インスタンス オプション] をクリックします。

4. 役に立つナレッジ記事ウィジェットに対して希望する設定を行います。

インスタンス オプション	説明
ブートストラップの色	ウィジェット ヘッダーの色。
CSS	ウィジェットの要素の外観と操作感を決定するカスタム構成。詳細については、「サービスポータル SCSS の基礎」を参照してください。
役に立った割合を表示	この記事や役に立ったと評価したユーザーの割合を表示するチェックボックス。
役に立つアクションラベル	この記事が役に立ったかどうかをマークするラベル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インスタンス オプション	説明
フィードバックメッセージ	この記事が役に立ったかどうかをユーザーがマークしたときに表示するテキスト。

5. [保存] をクリックします。

記事コメントインスタンスオプションの設定

ナレッジ管理 サービスポータル の ナレッジ管理 記事ビューページで、ナレッジ記事コメントウィジェットインスタンスのオプションを設定します。

始める前に
必要なロール：sp_admin または admin

このタスクについて
記事表示ページでは、ユーザーが記事を評価したり、コメントを追加したり、その記事の既存のコメントを表示したりできるようにするため、ナレッジ記事コメントウィジェットが使用されます。ウィジェットインスタンスオプションを使用して、これらのオプションをカスタマイズします。

手順

1. ナレッジ管理 サービスポータル の ナレッジ管理 記事ビューページに移動します。
2. Control キーを押したままコメントセクションを右クリックします。
3. [インスタンス オプション] をクリックします。
4. ナレッジ記事コメントウィジェットに対して希望する設定を行います。

インスタンス オプション	説明
ブートストラップの色	ウィジェット ヘッダーの色。
CSS	ウィジェットの要素の外観と操作感を決定するカスタム構成。詳細については、「サービスポータル SCSS の基礎」を参照してください。
その他のオプション	
ユーザーコメントを表示	ユーザーがコメントを入力するフィールドを表示します。 利用可能なオプションは次のとおりです。 ○ はい - ユーザーが記事のコメントを入力するフィールドを表示します。 ○ いいえ - ユーザーが記事のコメントを入力するフィールドを非表示にします。 ○ システムプロパティを使用 - 記事表示のプロパティを使用し、コメントフィールドの表示と非表示を切り替えます。
コメントラベルを追加	コメントを追加するフィールドのラベル。
コメントに添付できる添付ファイルの最大数	ナレッジ記事に含まれるコメントに添付できる添付ファイルの最大数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インスタンス オプション	説明
コメントに添付できる添付ファイルの最大サイズ (MB)	ナレッジ記事に含まれるコメントに添付できる添付ファイルの最大サイズ (MB)。

5. [保存] をクリックします。

関連カタログアイテムウィジェットインスタンスオプションの設定

ナレッジ管理 サービスポータル の ナレッジ管理 記事ビューページに関連カタログアイテムウィジェットインスタンスのオプションを設定します。これらのオプションは、記事にマップされたカタログアイテムのリストに関連しています。

始める前に
必要なロール：sp_admin または admin

このタスクについて
記事に関連カタログアイテムがある場合、ナレッジ記事ビューページには [関連アイテム] セクションが表示されます。ウィジェットインスタンスオプションを使用して、記事ビューページの [関連アイテム] セクションをカスタマイズします。

手順

1. インスタンス URL の末尾に `/kb` を追加して、ナレッジ管理 サービスポータル の ナレッジ管理 ホームページに移動します。

   注:
   アドミニストレーターがこのデフォルトのナビゲーションを変更した可能性があります。

2. 関連カタログアイテムウィジェットのインスタンスオプションを変更する記事を検索してクリックします。
3. Control を押したまま、[関連アイテム] セクションを右クリックします。
4. [インスタンス オプション] をクリックします。
5. 関連カタログアイテムウィジェットの設定を構成します。

インスタンス オプション	説明
ソーステーブル	関連カタログアイテムを含むソーステーブル。ベースシステムで指定されているソーステーブルは、関連カタログアイテム (kb_2_sc) です。
ソース列	ソースレコードを参照するソーステーブルのフィールド。ベースシステムで指定されているソース列はナレッジ記事 (kb_knowledge) です。
タイトル	ウィジェットヘッダーに表示されるタイトルデフォルトのタイトルは「関連アイテム」です。
最大数	記事ビューページの [関連アイテム] セクションに含めるカタログアイテムの最大数。基本システムで指定されている最大数は 5 です。
全幅を使用	ウィジェットを利用可能な幅の 100% で 12 列のグリッドに表示するためのオプション。このチェックボックスをオフにすると、ウィ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インスタンス オプション	説明
	ジェットは使用可能な幅の 75% で表示されます。
ターゲット列	ソースレコードを参照するソーステーブルのフィールド。ベースシステムで指定されているターゲット列は、カタログアイテム (sc_cat_item) です。
ソース ID	ソースレコードの一意のレコード識別子 (sys_id) を含む URL パラメーター。記事ビューページの場合、ソース ID を含む URL パラメーターは sys_kb_id です。

6. [保存] をクリックします。

関連情報

記事に関連するカタログアイテムのマッピング

ナレッジ関連記事ウィジェットインスタンスオプションの設定

ナレッジ管理 サービスポータル の ナレッジ管理 記事ビューページで、関連記事ウィジェットインスタンスのオプションを設定します。これらのオプションは、記事にマップされた関連記事のリストに関連しています。

始める前に

必要なロール：sp_admin または admin

このタスクについて

記事に関連記事がある場合、ナレッジ記事ビューページには [関連記事] セクションが表示されます。ウィジェットインスタンスオプションを使用して、記事ビューページの [関連記事] セクションをカスタマイズします。

手順

1. インスタンスの URL の末尾に `/kb` を追加して、ナレッジ管理 サービスポータル の ナレッジ管理 ホームページに移動します。

   注:
   プロパティ *`sn_km_portal.glide.knowman.serviceportal.portal_url`* を設定することで、デフォルトのナビゲーションを変更できます。

2. ナレッジ関連記事ウィジェットのインスタンスオプションを変更する記事をクリックして開きます。
3. Control キーを押しながら記事ページを右クリックし、[デザイナーのページ] を選択します。
4. [サービスポータルデザイナー] ページで、[ナレッジ関連記事] ウィジェットの [編集] アイコン ( ) をクリックして、関連記事を追加します。

   注:
   [ウィジェット] 検索フィールドを使用してナレッジ関連記事ウィジェットを追加し、ウィジェットを空白のフィールドにドラッグアンドドロップすることもできます。

5. ナレッジ関連記事ウィジェットの設定を構成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インスタンス オプション	説明
タイトル	ウィジェットヘッダーに表示されるタイトルデフォルトのタイトルは「関連記事」です。
ブートストラップの色	ウィジェットヘッダーのカラー スキーム。一般的なブートストラップ色のリストから、ウィジェットに使う色を選択します。
グリフ	ウィジェットに表示される各リストアイテムの横に表示されるアイコン。このフィールドをスキップするには、空のグリフを選択します。
CSS	ウィジェットの要素の外観と操作感を決定するカスタム構成。詳細については、「サービス ポータル SCSS の基礎」を参照してください。
全幅を使用	ウィジェットを利用可能な幅の 100% で 12 列のグリッドに表示するためのオプション。このチェックボックスをオフにすると、ウィジェットは使用可能な幅の 75% で表示されます。
テーブル	表示フィールドとセカンダリフィールドに関連付けられたナレッジ記事を含むテーブル。デフォルトでは、テーブルはナレッジ (kb_knowledge) です。
表示フィールド	関連記事リスト内の各記事に表示されるタイトル。ベースシステムで指定されている表示フィールドは、記事の簡単な説明です。
セカンダリー フィールド	タイトルの下でリスト内の各記事に表示される追加情報。ベースシステムで指定されるセカンダリフィールドは、作成者、閲覧回数、記事の最終変更日、および記事の評価です。
表示するレコードの最大数	記事ビューページの [関連記事] セクションに含める記事の最大数。基本システムで指定されている最大数は 5 です。
空の場合も表示	リストに記事がない場合でもウィジェットを表示するためのオプション。
セカンダリー フィールド ラベルを表示	記事ごとに表示される追加情報のフィールド ラベルを表示するオプション。
ナレッジベース	このリストに表示される記事を特定のナレッジベースに限定するには、ナレッジベース リストからナレッジベースを選択します。
ソーステーブル	関連記事を含むソーステーブル。ベースシステムで指定されているソーステーブルは、ナレッジ (kb_2_kb) です。
ソース列	ソースレコードを参照するソーステーブルのフィールド。ベースシステムで指定されているソース列はナレッジ記事 (kb_knowledge) です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インスタンス オプション	説明
ターゲット列	ソースレコードを参照するソーステーブルのフィールド。ベースシステムで指定されているターゲット列はナレッジ記事 (kb_knowledge) です。
ソース ID	ソースレコードの一意のレコード識別子 (sys_id) を含む URL パラメーター。記事ビューページの場合、ソース ID を含む URL パラメーターは sys_kb_id です。

6. [保存] をクリックします。

関連情報

マップ関連記事

ナレッジ管理サービスポータルプロパティ

ナレッジ管理サービスポータルを使用した検索

ナレッジ管理 サービスポータルホームページの検索バーに語句を入力し、すべての検索結果を表示します。

検索結果には、簡単な説明、コンテンツ、または添付ファイルに検索用語を含むアイテムが入っています。デフォルトでは、ナレッジ検索結果には記事、固定された記事、ソーシャル Q&A が含まれます。

検索結果をフィルタリングすることもできます。

複数言語の検索の有効化

複数言語検索ファセットは、複数のサポート言語が有効になっている場合に使用できます。ファセットには、使用可能なすべての言語が表示され、検索結果を表示する言語を選択できるようになります。選択内容はセッションごとに維持されますが、ログインをまたぐと維持されません。

1. さまざまな言語を有効にするには、「I18N：ナレッジ管理 インターナショナリゼーションプラグイン v2」プラグイン (com.glideapp.knowledge.i18n2) をアクティブ化するか、必要な言語のいずれかのインターナショナリゼーションプラグインをアクティブ化します。

   注:
   利用可能な言語のいずれかに対してインターナショナリゼーションプラグインをアクティブ化すると、「I18N：ナレッジ管理 インターナショナリゼーションプラグイン v2」プラグインが自動的にアクティブ化されます。

2. 移動先 ナレッジ > アドミニストレーション > ナレッジ検索プロパティ > 複数言語の検索を有効にします.
3. [はい] チェックボックスをオンにすると、この機能が有効になります。

   注:
   このプロパティを有効にしない場合は、同時に 1 つの言語でしか検索できません。

検索自動修正機能

ナレッジ管理 サービスポータルのホームページ検索ツールには、自動修正機能も含まれています。有効にすると、ユーザーは候補の 1 つをクリックして検索用語の入力ミスを自動修正できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

検索用語にスペルミスが含まれている場合、検索ツールは検索結果ページを表示して、ページ上部の [次の意味ですか？] という見出しの下に 1 つ以上の用語の示唆を行います。これらの候補の 1 つをクリックすると、選択した用語に一致するすべての検索結果が表示されます。

システムアドミニストレーターロールを持つユーザーは、この機能を有効にすることができます。

1. 移動先 システムプロパティ > テキスト検索.
2. 次のプロパティを **true** に設定します。
   - ナレッジ検索またはグローバル検索で、提案する代わりの検索文字列 (glide.ts.dym.enable_spell_correct)
   - ナレッジ検索またはグローバル検索に対して関連検索を提案 (glide.ts.dym.enable_chain_suggest)
3. [保存] をクリックします。

ナレッジ管理 機能と サービスポータル のデータ連携

ナレッジ管理 で一貫したユーザーエクスペリエンスを実現するには、ナレッジ管理 サービスポータル をエンドユーザー向け サービスポータル とデータ連携します。

ナレッジ管理 サービスポータル には次の機能が含まれています。

- 複数のナレッジベース
- フィードバックオプションがある ナレッジ管理 記事ビューページ
- 検索結果をフィルター処理およびソートするためのオプションがある ナレッジ管理 検索結果ページ
- 検索の有効化、検索記事の表示などを実行するための多数のウィジェット

デフォルトでは、サービスポータル のすべてのナレッジ記事は、[ナレッジ記事ビュー] ページルートマップを使用して ナレッジ管理 記事ビューページにリダイレクトされます。以前のリリースからアップグレードする場合、システムアドミニストレーターは、[ナレッジ記事ビュー] ページルートマップを有効にして、ナレッジ管理 記事ビューページの機能を活用できます。詳細については、「アップグレード時の [ナレッジ記事ビュー] ページのアクティブ化」を参照してください。

注:
ナレッジ管理 サービスポータル は Zing 検索のみをサポートしており、AI 検索はサポートしていません。

システムアドミニストレーターは、ナレッジ管理 サービスポータル 機能を サービスポータル とデータ連携するために次のタスクを実行します。

- の統合 ナレッジ管理 ホームページに サービスポータル ホームページ.
- の統合 ナレッジ管理 検索結果ページと サービスポータル 検索結果ページ.
- Catalogs List に [ナレッジ管理 サービスポータル からナレッジ記事にすばやくアクセスするためのウィジェット サービスポータル ホームページ (オプション)。

注:
これらの設定は、サービスポータル 内のベースシステムページにのみ適用されます。

関連情報

サービスポータルページ

ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジ管理サービスポータルで検索を使用する

ナレッジ管理サービスポータルの記事ビューページ機能

ナレッジ管理 ホームページを サービスポータル ホームページとデータ連携する

ページルートマップを使用して、サービスポータル ホームページから拡張 ナレッジ管理 ホームページにアクセスします。

始める前に

ナレッジ管理 - サービスポータル760158376プラグイン (com.snc.knowledge_serviceportal) が有効です。

注:
Madrid 以降のリリースのお客様には、このプラグインがデフォルトで有効になっています。Madrid より前のリリースバージョンの既存のお客様は、この構成タスクを実行するためにプラグインをアクティブ化する必要があります。詳細については、「ナレッジ管理サービスポータルプラグインのアクティブ化」を参照してください。

必要なロール：admin

このタスクについて

ナレッジ管理 ホームページには、ナレッジベースやカテゴリ別にまとめられたナレッジ記事、特集記事や人気記事が表示されます。ページルートマップを使用して、サービスポータル ホームページから ナレッジ管理 ホームページにアクセスします。

手順

1. 移動先 すべて > サービスポータル > ページルートマップ.

2. [**New**] をクリックします。

3. [ページルートマップ] フォームのフォームに入力します。

[ページルートマップ] フォーム

フィールド	値
サービスポータル	サービスポータル
ルーティング元	kb_view2
ルーティング先	kb_home
アクティブ	選択済み

注:
[ページルートマップ] フォームで、必要に応じて [簡単な説明] フィールドと [順序] フィールドに入力できます。

4. [送信] をクリックします。

タスクの結果

ナレッジリンクまたはナレッジベースアイコンリンクをクリックすると、ナレッジ管理 ホームページから サービスポータル ホームページを開くことができるようになりました。

ナレッジ管理 検索結果ページを サービスポータル 検索結果ページとデータ連携する

カスタムナレッジ検索ウィジェットを使用して、サービスポータル 検索結果ページから拡張 ナレッジ管理 検索結果ページにアクセスします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
ナレッジ管理 サービスポータル の ナレッジ管理 検索結果ページには、検索結果や、検索を有効にする、検索結果を表示する、記事を表示するなどのウィジェットをフィルター処理およびソートするためのオプションが含まれています。この手順では、ナレッジ管理 検索結果ページに サービスポータル 検索結果ページからアクセスするために、[検索範囲 (Search Within)] という名前のカスタムナレッジ検索ウィジェットを作成し、それを サービスポータル 検索結果ページに追加します。

手順

1. [検索範囲 (Search Within)] という名前のカスタムナレッジ検索ウィジェットを作成します。

   a. 移動先 サービスポータル > **Service Portal** の構成.

   b. [サービスポータル] ページで、[ウィジェットエディター] をクリックします。

   c. [新規ウィジェットの作成] をクリックします。

   d. [ウィジェットを追加] ダイアログボックスの [ウィジェット名] フィールドに、「Search Within」と入力します。
   ウィジェット **ID** フィールドは、ウィジェット名に基づいて自動的に入力されます。

   e. [送信] をクリックします。

   ウィジェット HTML テンプレート、クライアント スクリプト、およびサーバー スクリプトは、ウィジェットエディターに表示されます。

   f. ウィジェットエディターで、次のフィールド値を入力して既存のテキストを置き換えます。

   - **[HTML** テンプレート] フィールドに次のコードを入力して、サービスポータル から [検索範囲 (Search Within)] ウィジェットの ナレッジ管理 検索結果ページへのリンクを追加します。

     ```
     <div role="list" class="list-group">
       <span class="list-group-item active">${Search Within}</span>
       <a role="link" class="list-group-item" ng-href="{{data.url}}">${Knowledge}</a>
     </div>
     ```

   - [サーバースクリプト] フィールドに次のコードを入力して、ナレッジ管理 検索結果ページの URL パラメーターを設定します。

     ```
     (function(){
      var q = encodeURIComponent($sp.getParameter('q'));
      var kb = $sp.getValue('kb_knowledge_base') || "";
      data.url = '/sp?id=kb_search';
      if(q)
       data.url += "&keyword="+q;
      if(kb)
       data.url += "&kb_knowledge_base="+kb;
     })();
     ```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> これらのフィールドの詳細については、「ウィジェット開発者ガイド」を参照してください。

g. [保存] をクリックします。

2. カスタムナレッジ検索ウィジェットを サービスポータル 検索結果ページに追加します。

a. 移動先 サービスポータル > **Service Portal** の構成.

b. [デザイナー] をクリックします。

c. [タイトルまたは **ID** でフィルター] フィールドに、サービスポータル 検索結果ページの ID である sp_search を入力し、[検索] を選択します。

d. [フィルターウィジェット] フィールドで、[検索範囲 (Search Within)] ウィジェットを検索して、それを サービスポータル 検索結果ページでウィジェットを表示するコンテナーにドラッグします。



> **ヒント:**
> サービスポータル 検索結果ページに新しく追加された [検索範囲 (Search Within)] ウィジェットの場所と外観を確認するには、[プレビュー] タブをクリックします。

[検索範囲 (Search Within)] ウィジェットが サービスポータル 検索結果ページに追加されます。ウィジェットで [ナレッジ] をクリックしてキーワードを検索すると、ナレッジ管理 サービスポータル の ナレッジ管理 検索結果ページにリダイレクトされます。

サービスポータル ホームページからナレッジ記事にアクセスするウィジェットを追加する

ナレッジ記事にすばやくアクセスするには、サービスポータル ホームページに、ナレッジ管理 サービスポータル ウィジェットの特集記事、最も役に立つ記事、最も評価された記事を追加します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
ナレッジ管理 サービスポータル ヴィジェットに関する詳細については、「ナレッジ管理サービスポータルウィジェット」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > サービスポータル > **Service Portal** の構成.

2. [デザイナー] をクリックします。

3. サービスポータル ホームページを選択します。

4. [タイトルまたは **ID** でフィルター] フィールドに、サービスポータル ホームページの ID である index を入力し、[サービスポータル] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. [フィルターウィジェット] フィールドで、次の ナレッジ管理 サービスポータル ウィジェットを検索して、それを サービスポータル ホームページで表示するコンテナーにドラッグします。

   ヒント:
   サービスポータル に追加されたウィジェットの場所と外観を検証するには、[プレビュー] タブをクリックします。

タスクの結果
サービスポータル ホームページに追加されたウィジェットのいずれかからナレッジ記事リンクをクリックすると、ナレッジ管理 サービスポータル に ナレッジ管理 記事ビューページが開きます。

正規 URL およびローカライズされたナレッジ記事用のカスタム SEO タグの構成

ナレッジ記事ビューページに正規 URL と *hreflang* タグのカスタム SEO タグを追加して、検索エンジンにより関連するナレッジ記事を見つけます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
SPSEOHeaderTagsArticleView スクリプトインクルードを更新して、正規 URL および *hreflang* タグをナレッジ記事ビューページに追加します。*generateCustomTagsForSEO* 関数を実装して、ナレッジ記事ビューページにカスタムヘッダータグを追加することもできます。

注:
メタタグは、*glide.knowman.serviceportal.seo_user_agent* システムプロパティに指定されているユーザーエージェントによって表示された場合にのみ、ナレッジ記事ビュー [kb_article_view] に追加されます。詳細については、「サービスポータルデザイナーを使用したページの作成および編集」を参照してください。

ナレッジ記事ビューページの正規 URL および *hreflang* タグのデフォルトの動作については、「正規 URL およびローカライズされたナレッジ記事の SEO」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スクリプトインクルード.
2. SPSEOHeaderTagsArticleView を検索します。
3. [名前] 列で、**[SPSEOHeaderTagsArticleView]** リンクをクリックします。
4. [スクリプトインクルード] フォームで、ナレッジ記事の機能を変更します。

機能	実装
ナレッジ記事の正規 URL を返す	*generateCanonicalURL* 関数を変更して、ナレッジ記事の完全修飾正規 URL を文字列として返すようにします。 たとえば、カスタマーサービスポータルのナレッジ記事に次の URL 形式を使用します："https://<instance name>.servicenow-com/csp?id=kb_article_view&sysparm_article=<article number>"
ナレッジ記事の翻訳済みバージョンの *hreflang* タグを返す	*generateHrefLangArray* 関数を変更して、ナレッジ記事の現在の言語と利用可能な翻訳の *hreflang* アレイを返すようにします。 たとえば、カスタマーサービスポータルでフランス語に翻訳されたナレッジ記事に次の形式を使用します：[{locale:'fr',

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

機能	実装
	href: 'https://<instance name>.servicenow-com/csp?id=kb_article_view&sysparm_article=<article number>'}]
ナレッジ記事のカスタムヘッダーを返す	*generateCustomTagsForSEO* 関数を変更して、カスタムヘッダータグをナレッジ記事ビューページに使用される文字列のアレイとして返すようにします。 たとえば、ナレッジ記事のカスタムタグには、次の形式を使用します。['<meta custom-tag="" property="og:title" content="Service Portal">']
SEO ボット用に SEO 最適化された HTML コンテンツを返す	*generateSEOTags* 関数を変更して、SEO 最適化 HTML コンテンツを *items.customSEOHTML* で返すようにします。

スクリプトインクルードの設定の詳細については、「スクリプトインクルード」を参照してください。

5. [更新] をクリックします。

ナレッジ管理 サービスポータルで **AI** 検索を有効化し構成する

ナレッジ管理 サービスポータルで AI 検索エクスペリエンスを有効にして定義します。

始める前に

必要なロール：sp_admin または admin

このタスクについて

すべての新規および既存のお客様は、ナレッジポータルで AI 検索を手動で有効にする必要があります。AI 検索を非アクティブのままにすると、ポータルはデフォルトで Zing 検索を使用します。

手順

1. 移動先 サービスポータル > ポータル をクリックし、 ナレッジポータル レコードを開きます。
2. フォームで、[**AI** 検索を有効にする] チェックボックスをオンにします。
3. [アプリケーションを検索] フィールドで、ポータルで使用するナレッジポータルの検索構成を選択します。
   検索アプリケーション構成では、検索エンジン、検索結果の制限、提案の制限などの検索エクスペリエンス設定を定義します。
4. [検索結果構成] フィールドで、ナレッジポータル検索を選択して検索結果の表示方法を決定します。
5. **[Update** (更新)] を選択します。

重要:

- Zing 検索で使用できる 閲覧回数 ファセットと 評価 ファセットは、 AI 検索では使用できません。
- ナレッジポータルから ナレッジベース を選択すると、 AI 検索 結果ページが表示されます。検索用語を入力していないため、検索用語の代わりにプレースホルダー「***」が表示されます。検索結果ページに検索用語を入力するか、必要に応じて追加のフィルターを選択して、選択したナレッジベース内の結果を絞り込むことができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果
AI 検索がナレッジポータル全体で有効になります。お客様は、ポータルの検索バーから AI 検索を使用できます。

ナレッジベースの作成

ユーザーがコンテンツを保存、共有、および管理するためのセルフサービス プラットフォームを提供するナレッジベースを作成します。ナレッジベースを製品またはサービスカテゴリに設定し、権限に基づいてユーザーアクセスを管理します。ナレッジベース内の記事を公開および廃止するためのワークフローをカスタマイズします。

始める前に
ナレッジベースを設定する要件を理解します。

必要なロール：knowledge_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > アドミニストレーション > ナレッジベース.
2. ナレッジベース リストで、[新規] をクリックします。
3. ナレッジベースフォームで、必要に応じて次のフィールドに入力します。

ナレッジベース フォーム

フィールド	説明
タイトル	ナレッジベースの一意の名前
記事の有効期間	作成日以降に記事が有効なデフォルトの日数。 **注:** [記事の有効期間] フィールドでは、記事の [有効期限] を設定します。[有効期限] は、このナレッジ記事の有効期限が切れる日付です。ナレッジベース内に記事を作成する場合、記事の [有効期限] フィールドの日付値は、作成日 (sys_created_on) + 記事の有効期間 (日数) として計算されます。記事の作成者または編集者は、デフォルトの [有効期限] を維持するか変更するかを選択できます（「ナレッジ記事の作成」を参照)。[記事の有効期間] フィールドが空の場合は、[有効期限] フィールドの日付のデフォルトの日付は、 2100 年 1 月 1 日に設定されます。
アイコン	ナレッジベースを説明する視覚的な参照を提供するイメージ。このイメージが、記事検索結果ページのこのナレッジベースのすべての記事の横に表示されます。
コメントの無効化	コメントを無効化するオプション。選択すると、ユーザーはナレッジベースの記事にコメントできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
提案の無効化	編集の提案を無効にするオプション。選択すると、ユーザーはナレッジベースの記事の編集を提案できません。
カテゴリ編集の無効化	ナレッジカテゴリの編集を無効化するオプション。選択すると、ナレッジマネージャーのみがナレッジベースのナレッジカテゴリを追加または編集できます。
評価を無効化	ナレッジ記事の評価を無効にするオプション。選択すると、ユーザーはナレッジベースの記事を評価できません。
役に立つとマークするオプションを無効化	役に立つとマークを無効にするオプション。選択すると、ユーザーはナレッジベースの記事に役に立つとマークですることはきません。
ブロックを有効化	ナレッジブロック機能を有効にするオプション。選択すると、ナレッジベース内のナレッジ記事に追加するナレッジ ブロックを作成できます。
チェックリスト	ナレッジベースの記事の品質を評価するためのチェック リスト。
アプリケーション	ナレッジベースのアプリケーションスコープ。 **注:** このフィールドは、アプリケーションピッカーで選択されているアプリケーションに自動的に設定されます。スコープ付きナレッジベースの詳細については、「スコープ付きナレッジベース」を参照してください。
所有者	ナレッジベースの責任を負うユーザー。ナレッジベースの所有者は、他のロールをナレッジベースに割り当てることができます。
マネージャー	ナレッジベースで管理機能を実行するユーザー。
Publish workflow (公開用ワークフロー)	ナレッジベースで記事を公開するためのワークフロー。 ○ ナレッジ - すぐに公開：承認の必要なしにナレッジベースに記事を公開します。 ○ ナレッジ - 公開承認：記事を公開ステータスに移行する前に、ナレッジベースのマネージャーからの承認を要求します。
廃止用ワークフロー	ナレッジベースで記事を廃止するためのワークフロー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	○ ナレッジ - すぐに廃止：承認の必要なしにナレッジベースで記事を廃止します。 ○ ナレッジ - 廃止承認：記事を廃止ステータスに移行する前に、ナレッジベースのマネージャーからの承認を要求します。
アクティブ	ナレッジベースがアクティブであることを示すオプション。選択しない場合、admin ロールを持つユーザーまたはナレッジアドミニストレーターのみが記事を作成、検索、または表示できます。
説明	ナレッジベースを説明する簡単な説明。
Set default knowledge field values (デフォルトのナレッジ フィールド値の設定)	ナレッジベースのデフォルトの設定。
関連製品	ナレッジベースのコンテンツに関連する製品のリスト。
翻訳タスクの自動作成	記事が公開された後に翻訳タスクを自動的に作成できるようにするオプション。このオプションを選択した場合、ナレッジ記事がこのナレッジベースで公開されると、設定された言語の翻訳タスクが自動的に作成されます。 このフィールドは、翻訳管理機能と *glide.knowman.translation.enable_translation_tas* プロパティが有効になっている場合にのみ表示されます。詳細については、「翻訳管理」と「ナレッジ管理のプロパティ」を参照。
言語	このナレッジベースのナレッジ記事で有効にされている言語。 システムにさらに多くの言語がある場合は、このオプションを使用して、このナレッジベースのナレッジ記事を翻訳する言語のみを選択します。 言語は後で追加できます。ただし、言語を削除できるのは、該当する言語のナレッジ記事が存在しない場合のみです。 このフィールドは、翻訳管理機能と *glide.knowman.translation.enable_translation_tas* プロパティが有効になっている場合にのみ表示されます。詳細については、「翻訳管理」と「ナレッジ管理のプロパティ」を参照。

4. フォームヘッダーを右クリックし、 [保存] をクリックします。
5. 関連リスト セクションで、ナレッジベースに関連する次の項目を表示または設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
ナレッジ	このナレッジベースに保存されているナレッジ記事のリスト。
読込可能	読み取りアクセス権を付与し、基準に一致するユーザーがナレッジベースの記事を読めるようにするユーザー基準のリスト。 **注:** 読み取りアクセス権を保護するために、適切なユーザー基準を割り当てることをお勧めします。「ナレッジベースのユーザー基準の選択」を参照してください。
寄稿可能	寄稿アクセス権を付与し、基準に一致するユーザーがナレッジベースの記事を作成および変更できるようにするユーザー基準のリスト。 **注:** 寄稿アクセス権を保護するために、適切なユーザー基準を割り当てることをお勧めします。「ナレッジベースのユーザー基準の選択」を参照してください。
記事テンプレート	高度なナレッジ管理 (com.snc.knowledge_advanced) プラグインをアクティブ化した場合、[記事テンプレート] 関連リストが表示されます。 関連リストに記事テンプレートがある場合、そのナレッジベースの記事は、リストされている記事テンプレートの 1 つを使用してのみ作成できます。 [記事テンプレート] 関連リストが空の場合は、任意の記事テンプレートを使用して記事を作成できます。 [編集] をクリックして、記事テンプレートをナレッジベースにマップします。 **注:** アドミン、ナレッジアドミニストレーター、およびナレッジマネージャーは、ナレッジベースの記事テンプレートを編集できます。
主なコンテンツ	記事ごとに対応するキーワード検索に基づいてホームページの [主なコンテンツ] セクションに表示されるナレッジ記事のリスト。
ナレッジカテゴリ	このナレッジベースに関連付けられているナレッジカテゴリのリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	注: カテゴリが非アクティブとしてマークされている場合、記事をカテゴリに関連付けることはできません。ただし、そのカテゴリの既存の記事には影響しません。

6. [送信] をクリックします。

関連情報

- ユーザー基準によるナレッジベースレベルでのアクセス制御
- 明示的なロール
- ナレッジ ワークフロー
- ナレッジ管理のプロパティ
- カスタム ナレッジのホームページの作成
- I18N - ナレッジのインターナショナリゼーション

ポータルへのナレッジベースの設定

ポータルに表示するナレッジベースを選択して、関連するナレッジ記事を表示します。ナレッジベースを設定しないと、ユーザーはポータル内のすべてのナレッジベースの記事を表示できます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスポータル > ポータル.
2. 目的のナレッジベースの検索を有効にするポータルを選択します。
3. [ナレッジベース] 関連リストで、[編集] をクリックします。
4. [メンバーの編集] フォームで、目的のナレッジベースを [コレクション] 列の使用可能なアイテムから [ナレッジベースリスト] 列に移動します。
5. [保存] をクリックします。

関連情報

- ナレッジベースの作成

ナレッジサブスクリプションの設定

ナレッジのサブスクリプションを設定するには、高度なナレッジ管理プラグインを有効にして、サブスクリプションのプロパティを設定します。

始める前に
ナレッジ管理詳細プラグイン (com.snc.knowledge_advanced) がアクティブ化されていることを確認してください。

注:
ナレッジ管理詳細プラグインは、サブスクリプションおよびアクティビティフィード フレームワーク プラグイン (com.snc.activity_subscriptions) を有効にします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

必要なロール：knowledge_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > アドミニストレーション > プロパティ.
2. **[KM** サブスクリプション] プロパティのセクションで、次のプロパティを設定します。

プロパティ	説明
KM のサブスクリプション機能を有効にする [glide.knowman.enable_km_subscription]	ナレッジ管理ナレッジサブスクリプション機能を有効化または無効化します。
サブスクリプションの機能を持つことができるロールのリスト (カンマで区切って列挙) [glide.knowman.enable_km_subscription.roles]	ナレッジサブスクリプション機能を使用し、ナレッジベースと記事に登録できるロールをカンマで区切ったリスト。
ワークフローのステータス リスト (カンマで区切って列挙) はサブスクリプション機能を備えている場合があります [glide.knowman.enable_km_subscription.workflow_state]	ナレッジサブスクリプション機能が利用可能な記事のステータスのカンマ区切りのリスト。デフォルト状況には、[ドラフト]、[レビュー]、および [公開] が含まれます。

3. [保存] を選択します。

ナレッジマネージャーの構成タスク

複数のナレッジベースを持つことで、組織はナレッジマネージャーと呼ばれる複数のユーザーに管理責任を拡大できます。

ナレッジマネージャーとして、他のマネージャーを割り当てたり、カテゴリ構造を定義したり、ユーザーが記事を読み込んで寄稿したり、記事を移動して固定したり、ナレッジベースフォームのほとんどのフィールドを変更したりすることができます。これらのナレッジベースでナレッジ記事を公開または廃止することを承認することもできます。

ナレッジベースのプライマリマネージャーが、そのナレッジベースの所有者です。それぞれのナレッジベースには 1 人の所有者が必要です。ナレッジベースごとにマネージャーを何人追加してもかまいません。ナレッジベースの所有者とすべてのマネージャーは、自動的に knowledge_manager ロールを受け取ります。後でナレッジベースが非アクティブにされても、これらのユーザーの knowledge_manager ロールは自動的に削除されません。

主なコンテンツへのナレッジ記事の追加

ナレッジ記事を、ナレッジホームページの主なコンテンツのセクションとナレッジの検索結果ページの上部に表示するように追加します。

始める前に

必要なロール：knowledge_manager、knowledge_admin、または admin

このタスクについて

主なコンテンツに記事を追加するには、特定のキーワードに記事を関連付ける必要があります。ナレッジサービスポータルまたは検索結果ページのキーワードを検索すると、主なコンテンツのセクションまたはナレッジ検索結果リストの上部に記事を表示できます。

注:
[主なコンテンツ] セクションに追加された記事は、グローバル検索結果および仮想エージェントの会話には表示されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 主なコンテンツのセクションに記事を表示するには、 **glide.knowman.default_keyword** プロパティ [値] フィールドにデフォルトのキーワードを追加し、そのセクションに表示するすべての記事に同じキーワードを追加します。
- ナレッジ検索結果リストの上部に記事を表示するには、リストの上部に表示する各記事にキーワードのリストを追加します (AI 検索は適用外)。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > ナレッジベース.
2. ナレッジベースを選択します。
3. [ナレッジ] フォームで、[注目コンテンツ] 関連リストをクリックします。
4. [新規] を選択します。
5. [ナレッジキーワード] フォームの [ナレッジ] フィールドで、記事を検索して選択します。
6. [キーワード] フィールドで、キーワードのロック解除アイコン ( ) をクリックします。
7. ルックアップアイコン ( ) を選択して、[ナレッジキーワード] リストを開きます。
8. この記事に追加するキーワードを選択します。

   注:
   新しいキーワードを作成する場合は、単一の単語でなければならず、スペースを含めることはできません。

9. キーワードのロック解除アイコン ( ) を選択して、記事にキーワードを追加します。
10. [送信] を選択します。

タスクの結果
ナレッジサービスポータルの注目コンテンツに記事が表示されます。

ナレッジ記事カテゴリの定義

それぞれのナレッジベースには、記事を体系化するカテゴリの階層があります。

始める前に
必要なロール：knowledge_admin、knowledge_manager、ナレッジベースへの **CanContribute** アクセス

このタスクについて
親子関係を作成して、カテゴリの階層を定義します。各階層は、最上位のカテゴリとサブカテゴリの構造で構成されます。サブカテゴリは子カテゴリとも呼ばれます。カテゴリ階層は、ナレッジカテゴリ [kb_category] テーブルの [全カテゴリ] フィールドに保存されます。

ナレッジベースごとにカテゴリを個別に作成および編集できます。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > アドミニストレーション > ナレッジベース.
2. 管理するナレッジベースを選択します。
3. トップレベルカテゴリを作成する。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [ナレッジカテゴリ] 関連リストで [新規] をクリックします。

b. [ナレッジカテゴリ] フォームで、各フィールドに入力します。

[ナレッジカテゴリ] フォーム

フィールド	説明
ラベル	カテゴリのラベル。 ラベルはカテゴリの名前として表示されます。
値	スクリプトでカテゴリを参照するときに使用するカテゴリの 値。
親 ID	カテゴリに関連付けられたトップレベルのコンポーネント。 このフィールドは、トップレベルのコンポーネント ID に自動的に設定されます。
アクティブ	カテゴリを有効にするオプション。

c. [送信] をクリックします。

4. オプション: 子カテゴリを作成する。

a. 既存のカテゴリを展開して、展開されたセクション内で [新規] をクリックします。

b. [ナレッジカテゴリ] フォームに入力します。

c. [送信] をクリックします。

次のタスク

ナレッジマネージャーによって定義されたカテゴリを使用することに加え、ナレッジ貢献者は記事を編集するときにカテゴリを追加および編集できます。

関連情報

ナレッジ記事カテゴリの選択

ナレッジベース マネージャーの割り当て

ユーザーをナレッジベースのマネージャーとして割り当てることができます。

始める前に

必要なロール：knowledge_admin、または admin

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > ナレッジベース.

2. 管理するナレッジベースを選択します。

3. [マネージャー] フィールドで、ロック解除アイコンをクリックします。

4. 1 人以上のユーザーを追加します。

5. [更新] をクリックします。
ナレッジベース レコードを保存した後、マネージャーとして選択されたユーザーは、knowledge_manager ロールがまだない場合は自動的にそのロールを受け取ります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク
ナレッジベース マネージャーを削除するには、そのユーザーを [マネージャー] フィールドから削除します。ユーザーが他のナレッジベースのマネージャーでない場合、そのユーザーから knowledge_manager ロールが削除されます。

セルフサービスアナリティクスの設定

生成されたメトリクスをダッシュボードで使用できるように、セルフサービスアナリティクス フレームワークを構成します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
アプリケーションのダッシュボードで セルフサービスアナリティクス フレームワークによって生成されたメトリクスを使用するには、次のタスクを完了します。

手順

1. セルフサービスアナリティクスのアクティブ化。
2. セルフサービスアナリティクスのアクティビティコンテキストの設定。
3. セルフサービスアナリティクスのパターン要素の設定。
4. セルフサービスアナリティクスのパターン要素グループの設定。
5. セルフサービスアナリティクスのアクティビティパターンの設定。
6. セルフサービスアナリティクスの転送構成の設定。
7. セルフサービスアナリティクスのためのスケジュール済みジョブの構成。

関連情報
カスタマーサービス用のセルフサービスアナリティクスダッシュボード

セルフサービスアナリティクスのアクティブ化

admin ロールがある場合は、セルフサービスアナリティクスコアプラグイン (com.snc.self_service_analytics_core) をアクティブ化します。このプラグインによって、関連プラグインがまだ有効でない場合にこれらを有効にできます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
セルフサービスアナリティクスコアプラグインは、ケース削減 (回避) メトリクスを収集するために、回避コンテキストとアクティビティパターンを構成するための セルフサービスアナリティクス フレームワークを提供します。メトリクスは、[セルフサービスアナリティクス] ダッシュボードで使用されます。

セルフサービスアナリティクスコアプラグインは、関連するプラグインがまだアクティブ化されていない場合にそれらを有効にします。

セルフサービスアナリティクスコアプラグイン

プラグイン	説明
サブスクリプションとアクティビティフィードフレームワーク	定義済みの登録可能オブジェクトのサブスクリプションを処理するための汎用的なアーティファクトのセットを提供します。任意のエンティティを登録可能オブジェクトとして定義し、サ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

セルフサービスアナリティクスコアプラグイン (続く)

プラグイン	説明
[com.snc.activity_subscriptions]	ブスクライバーのセットがそれらのオブジェクトに登録することができます。イベントが登録可能オブジェクトに関連して発生すると、アクティビティを追跡し、サブスクライバーに通知することができます。

注:
セルフサービスアナリティクスコアプラグインは、カスタマーサービスのセルフサービスアナリティクス用に プラットフォームアナリティクスソリューション を有効にした場合にもインストールされます。詳細については、次を参照してください。 の有効化 プラットフォームアナリティクスソリューション カスタマーサービスのセルフサービスアナリティクス向け .

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   注:
   ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

セルフサービスアナリティクスのアクティビティコンテキストの設定

コンシューマーやお客様の連絡先などのユーザーエンティティの セルフサービスアナリティクスデータとして収集するアクティビティのタイプを定義します。

始める前に
必要なロール：sn_ssa_core.self_service_manager

このタスクについて
アクティビティコンテキストに追加するアクティビティタイプは、サブスクリプションとアクティビティフィードフレームワークを使用するアプリケーションで使用するために事前定義されています。このフレームワークは、Subscriptions and Activity Feed Framework プラグイン (com.snc.activity_subscriptions) をインストールすると利用できます。このプラグインは、セルフサービスアナリティクスコアプラグイン (com.snc.self_service_analytics_core) をアクティブ化するとアクティブ化されます。

手順

1. 移動先 すべて > セルフサービス分析 > 設定 > アクティビティコンテキスト.
2. [アクティビティコンテキスト] リストで、ユーザーエンティティのアクティビティコンテキストを検索して選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- コンシューマーの場合は、[コンシューマー] を選択します。
- お客様の連絡先の場合は、[連絡先] を選択します。
- コンシューマーとお客様の連絡先以外のユーザーエンティティの場合は、[新規] をクリックして別のアクティビティコンテキストを作成します。

> **注:**
> デフォルトでアクティビティコンテキストの [コンシューマー] および [連絡先] を取得するには、カスタマーサービスのセルフサービスアナリティクス (com.snc.pa.self_service_analytics_csm) プラグインをインストールする必要があります。

3. [アクティビティコンテキスト] フォームで、コンシューマーとお客様の連絡先のデフォルトフィールド値を検証するか、カスタム構成の値を入力します。

[アクティビティコンテキスト] フォーム

フィールド	説明
名前	アクティビティコンテキストの一意の名前。
コンテキストテーブル	アクションを追跡して セルフサービスアナリティクス ダッシュボードに表示する必要があるユーザーエンティティを含むテーブル。 たとえば、お客様の連絡先のすべてのアクションを追跡する場合は、連絡先 [customer_contact] テーブルを選択します。同様に、コンシューマーのすべてのアクションを追跡する場合は、コンシューマー [csm_consumer] テーブルを選択します。
モジュール	アクティビティデータを保存するアプリケーションに関連付けられたモジュール。
アプリケーション	アプリケーションのスコープ。このフィールドは、アプリケーションピッカーで選択されたアプリケーションスコープに基づいて自動的に設定されます。
ドメイン	アクティビティレコードが存在するドメイン。

4. 新しいアクティビティコンテキストを作成する場合は、[送信] をクリックし、[アクティビティコンテキスト] リストから新しく作成されたアクティビティコンテキストリンクを選択します。
5. [アクティビティコンテキストグループ] 関連リストで、アクティビティコンテキストをアクティビティグループにマップします。
   - コンシューマーとお客様の連絡先について、既存の構成のデフォルトフィールド値を確認します。
   - コンシューマーとお客様の連絡先以外のユーザーエンティティの場合は、[新規] をクリックして別のアクティビティグループを作成するか、既存のアクティビティグループにマップします。

   新しいアクティビティグループマッピングを作成するには、[アクティビティグループ] フォームのフィールドに入力して [送信] をクリックします。次に、[アクティビティコンテキストグループ] 関連リストで、新しく作成されたアクティビティグループを選択し、使用可能なアクティビティタイプをアクティビティグループに追加する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[アクティビティグループ] フォーム

フィールド	説明
アクティビティコンテキスト	アクティビティグループに関連付けられたアクティビティコンテキスト。
アクティビティグループ	アクティビティグループを検索して選択するオプション。
アプリケーション	アプリケーションのスコープを定義します。このフィールドはアプリケーションスコープに基づいて自動的に入力されます。
ドメイン	アクティビティレコードが存在するドメイン。

6. [アクティビティコンテキストタイプ] 関連リストで、アクティビティコンテキストをアクティビティタイプにマップします。
   - コンシューマーとお客様の連絡先について、既存の構成のデフォルトフィールド値を確認します。
   - コンシューマーとお客様の連絡先以外のユーザーエンティティの場合は、[新規] をクリックして別のマッピングを作成するか、既存の構成を使用します。

新しいアクティビティタイプマッピングを作成するには、[アクティビティソースコンテキストマッピング] フォームのフィールドに入力して [送信] をクリックします。

[アクティビティソースのコンテキストマッピング] フォーム

フィールド	説明
アクティビティコンテキスト	アクティビティソースに関連付けられたアクティビティコンテキスト。
コンテキストテーブル	アクションを追跡して [セルフサービスアナリティクス] ダッシュボードに表示する必要があるユーザーエンティティを含むテーブル。 このフィールドは、選択したアクティビティコンテキストに基づいて自動入力されます。
アクティビティタイプ	アクティビティコンテキストに関連付けるアクティビティタイプ。
ソーステーブル	アクティビティコンテキストに入力するデータの入力元のテーブル。
フィルター基準	ソーステーブルに適用されるフィルター条件。
詳細マッピング	アクティビティソースとアクティビティコンテキストの詳細なマッピングを有効にするオプション。 [詳細マッピングスクリプト] フィールドにスクリプトを入力します。
詳細マッピングスクリプト	ソースとコンテキストのマッピングが不十分な場合に使用するスクリプト。このフィールドは、[詳細マッピング] オプションが選択されている場合にのみ表示されます。
モジュール	アクティビティデータを保存するアプリケーションに関連付けられたモジュール。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
アプリケーション	ユーザーエンティティを含むアプリケーションのスコープ。このフィールドは、アプリケーションピッカーで選択されたアプリケーションスコープに基づいて自動的に設定されます。
ドメイン	アクティビティレコードが存在するドメイン。
アクティビティからフェッチ	アクティビティタイプに対して定義されたビジネスルールを有効にするオプション。

7. [アクティビティコンテキスト] フォームで、[更新] をクリックします。

次のタスク
セルフサービスアナリティクスのパターン要素の設定。

セルフサービスアナリティクスのパターン要素の設定

パターン要素を構成して、単一のアクティビティタイプとその発生回数を指定します。各パターン要素は、正規表現として実装されます。

始める前に
セルフサービスアナリティクスのアクティビティコンテキストの設定。

必要なロール：sn_ssa_core.self_service_manager

このタスクについて
デフォルトでは、ナレッジ、カタログ、Communities、または仮想エージェントのセルフサービスチャネル内のアクティビティパターンを分析するためのパターン要素がシステムに含まれています。これらのパターン要素は、Self-Service Analytics for Customer Service プラグイン (com.snc.pa.self_service_analytics_csm) で使用可能です。

手順

1. 移動先 すべて > セルフサービス分析 > 設定 > パターン要素.

2. [パターン要素] リストで、既存のパターン要素を変更するか、[新規] をクリックして別のパターン要素を作成します。

3. [パターン要素] フォームのフィールドに記入します。

[パターン要素] フォーム

フィールド	説明
名前	パターン要素を識別する名前。
アクティビティタイプ	パターン要素に関連付けるアクティビティタイプ。
アプリケー	ユーザーエンティティを含むアプリケーションのスコープ。このフィールドは、アプリケーションピッカーで選択されたアプリケーションスコープに基づいて自動的に設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
ション	
発生件数	アクティビティが発生する頻度。アクティビティの発生は、次のいずれかのタイプです。 ○ **1**回 ：アクティビティは 1 回だけ発生している必要があります。例：肯定的なフィードバックで 1 回だけマークされた記事。 ○ オプションで**1**回：アクティビティが発生していない可能性がありますが、発生している場合は 1 回のみ発生しています。たとえば、カタログ要求が作成されていないか、1 つだけ作成されました。 ○ オプションで多数：アクティビティが発生していない可能性がありますが、発生している場合は複数回発生しています。たとえば、カタログ要求が作成されていないか、複数の要求が作成されています。 ○ 少なくとも**1**回：アクティビティが少なくとも 1 回発生しました。たとえば、コミュニティブログが 1 回以上閲覧されました。 ○ 範囲：範囲で指定された回数だけアクティビティが発生しました。範囲は、[最小] フィールドと [最大] フィールドを使用して指定します。たとえば、2 ～ 4 の 仮想エージェント インタラクションの範囲を指定した場合、2 つ、3 つ、または 4 つのインタラクションのみが発生する可能性があります。
最小	アクティビティの最小発生回数。このフィールドが表示されるのは、[範囲] を発生件数リストから選択した場合です。
最大	アクティビティの最大発生回数。このフィールドが表示されるのは、[範囲] を発生件数リストから選択した場合です。

4. パターン要素を送信または更新します。
   - 新しいパターン要素を作成した場合は、[送信] をクリックします。
   - 既存のパターン要素を変更した場合は、[更新] をクリックします。

次のタスク
セルフサービスアナリティクスのパターン要素グループの設定。

セルフサービスアナリティクスのパターン要素グループの設定

2 つのパターン要素、パターン要素グループ、またはその両方の論理的な組み合わせ、およびその組み合わせが発生する回数を定義します。各パターン要素グループは、正規表現として実装されます。

始める前に
セルフサービスアナリティクスのパターン要素の設定。

必要なロール：sn_ssa_core.self_service_manager

このタスクについて
デフォルトでは、ナレッジ、カタログ、Communities、仮想エージェントのセルフサービスチャネル内のアクティビティパターンを分析するためのパターン要素グループがシステムに含まれています。これらのパターン要素は、Self-Service Analytics for Customer Service プラグイン (com.snc.pa.self_service_analytics_csm) で使用可能です。

手順

1. 移動先 すべて > セルフサービス分析 > 設定 > パターン要素グループ.
2. 新しいグループを構成するか、既存のグループを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- [パターン要素グループ] リストで既存のグループを選択します。
- [新規] をクリックして、新しいグループを作成します。

3. [パターン要素グループ] フォームのフィールドに記入します。

[パターン要素グループ] フォーム

フィールド	説明
名前	パターン要素グループを識別する名前。
最初の要素	パターン要素またはパターン要素グループで構成される条件付き正規表現。
2 番目の要素	パターン要素またはパターン要素グループで構成されるもう 1 つの条件付き正規表現。
アプリケーション	ユーザーエンティティを含むアプリケーションのスコープ。このフィールドは、アプリケーションピッカーで選択されたアプリケーションスコープに基づいて自動的に設定されます。
演算子	第 1 要素と第 2 要素の組み合わせの結果を返す論理演算子。有効な値は次のとおりです。 ○ **And**：第 1 要素と第 2 要素の両方が true です。 ○ **Or**：第 1 の要素または第 2 の要素のいずれかが true です。
発生件数	パターン要素またはパターン要素グループが発生する必要がある頻度。 発生は、次のいずれかのタイプです。 ○ **1**回 ：1 回だけ発生する必要があります。 ○ オプションで**1**回：発生していない可能性がありますが、発生している場合は 1 回のみ発生しています。 ○ オプションで多数：発生していない可能性がありますが、発生している場合は複数回発生しています。 ○ 少なくとも**1**回：少なくとも 1 回発生しました。 ○ 範囲：範囲内で発生しました。範囲は、[最小] フィールドと [最大] フィールドを使用して指定します。
最小	第 1 要素と第 2 要素の論理的組み合わせの結果の最小発生回数。このフィールドは、[発生件数] が [範囲] に設定されている場合にのみ表示されます。
最大	第 1 要素と第 2 要素の論理的組み合わせの結果の最大発生回数。このフィールドは、[発生件数] が [範囲] に設定されている場合にのみ表示されます。

4. パターン要素グループ設定を保存します。
   - [送信] をクリックして、新しいパターン要素グループを保存します。
   - 既存のパターン要素グループに対する変更を保存するには、[更新] をクリックします。

次のタスク
セルフサービスアナリティクスのアクティビティパターンの設定。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

セルフサービスアナリティクスのアクティビティパターンの設定

ユーザーエンティティのパターン要素、パターン要素グループ、またはその両方を組み合わせて結果にリンクするように、アクティビティパターンを構成します。

始める前に

セルフサービスアナリティクスのパターン要素グループの設定。

必要なロール：sn_ssa_core.self_service_manager

このタスクについて

デフォルトでは、コンシューマーがケースを作成し、カスタマーがケースを作成したアクティビティのアクティビティパターンがシステムに含まれます。これらのパターン要素は、Self-Service Analytics for Customer Service プラグイン (com.snc.pa.self_service_analytics_csm) で使用可能です。

手順

1. 移動先 すべて > セルフサービス分析 > 設定 > アクティビティパターン.
2. ユーザーエンティティの既存のアクティビティパターンを構成するか、新しいアクティビティパターンを作成します。
   - [アクティビティパターン] リストで既存のアクティビティパターンを選択します。
   - [新規] をクリックして、新しいアクティビティパターンを作成します。
3. [アクティビティパターン] フォームで、既存のアクティビティパターンのデフォルトフィールド値を検証するか、カスタム構成の値を入力します。

[アクティビティパターン] フォーム

フィールド	説明
名前	アクティビティパターンを識別する名前。
説明	アクティビティパターンのサマリー。
プライマリアクティビティ	パターン認識を使用してパターンが結果と一致した後、アクティビティシーケンスで追跡されるアクティビティ。アクティビティシーケンスは、ユーザーが実行する一連のアクティビティです。
結果	アクティビティパターンの結果。
アプリケーション	ユーザーエンティティを含むアプリケーションのスコープ。このフィールドは、アプリケーションピッカーで選択されたアプリケーションスコープに基づいて自動的に設定されます。
一致条件	パターンを結果に関連付けるために一致条件関数を使用するパターン認識。 たとえば、コンシューマーがケースを作成したアクティビティが見つからない場合、確認済みの回避の結果と照合するように指定できます。
ドメイン	アクティビティレコードが存在するドメイン。

4. [送信] をクリックし、[アクティビティパターン] リストから新しく作成されたアクティビティパターンのリンクを選択します。
5. [要素] 関連リストで、プライマリアクティビティにマップする要素を選択し、[順序] 列を使用して各要素のマッピングの順序を決定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 既存の要素を使用するには、要素を選択し、フィールドを変更して [更新] をクリックします。
- 別のパターン要素またはパターン要素グループを作成するには、[新規] をクリックして要素のタイプを選択し、フォームのフィールドに入力して、[送信] をクリックします。

要素には、パターン要素またはパターン要素グループが使用できます。詳細については、「セルフサービスアナリティクスのパターン要素の設定」と「セルフサービスアナリティクスのパターン要素グループの設定」を参照してください。

[順番] 列には、次の条件が適用されます。

- 一致するテーブルマップが 1 つのみの場合は、そのマップが使用されます。
- 同じ順序の一致するテーブルマップが複数存在する場合、作成日がより古い方のマップが使用されます。
- 異なる順序で一致するテーブルマップが複数存在する場合、順序が最上位のマップが使用されます。

6. [アクティビティパターン] フォームで、[更新] をクリックします。

次のタスク

セルフサービスアナリティクスの転送構成の設定。

セルフサービスアナリティクスの転送構成の設定

期間をケースが作成されて回避パターンと一致するまでシステムが待機する期間を定義するアクティビティコンテキストと関連付けます。

始める前に

セルフサービスアナリティクスのアクティビティパターンの設定。

必要なロール：sn_ssa_core.self_service_manager

手順

1. 移動先 すべて > セルフサービス分析 > 設定 > 転送構成.

2. [回避構成] リストで、アクティビティコンテキストの回避構成を検索して選択します。

- お客様の連絡先の場合は、[連絡先ケース回避構成 **(Contact Case Deflection Configuration)**] を選択します。
- コンシューマーの場合は、[コンシューマーケース回避構成 **(Consumer Case Deflection Configuration)**] を選択します。
- コンシューマーとお客様の連絡先以外のユーザーエンティティの場合は、[新規] をクリックして別の回避構成を作成するか、既存の構成を変更します。

3. [回避構成] フォームで、既存の構成のデフォルトフィールド値を確認するか、カスタム構成の値を入力します。

[回避構成] フォーム

フィールド	説明
名前	回避構成の名前。
アクティビティコンテキスト	データを収集するアクティビティのタイプ。詳細については、「セルフサービスアナリティクスのアクティビティコンテキストの設定」を参照してください。
説明	構成のサマリー。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
アプリケーション	ユーザーエンティティを含むアプリケーションのスコープ。このフィールドは、アプリケーションピッカーで選択されたアプリケーションスコープに基づいて自動的に設定されます。
ウィンドウ	回避パターンに一致するアクティビティを追跡するためのアクティビティコンテキストウィンドウ (期間)。 例：1 日内のコンシューマーのケース作成アクティビティを追跡するには、期間を 1 日として設定します。 ○ コンシューマーがその期間内にケースを作成した場合、一致する回避パターンは「回避」ではありません。 ○ コンシューマーがその期間内にケースを作成しなかった場合、一致する回避パターンは「潜在的な回避」です。 ○ コンシューマーがケースを作成せず、最後のアクティビティがそのウィンドウ内のセルフサービスチャネルコンテンツに対して肯定的なフィードバックを送信した場合、一致する回避パターンは「確認済みの回避」です。

4. [回避パターン] 関連リストで、既存の回避パターンを追加または変更して、それらを回避構成に関連付けるか、新しいパターンを追加します。
この関連リストは、回避構成が存在する場合にのみ表示されます。
5. [回避メトリクス] 関連リストで、回避タイプに関連付けられたアクティビティパターンの回避データを保存する既存の回避メトリクステーブルを追加または変更します。
この関連リストは、回避構成が存在する場合にのみ表示されます。または、次の場所に移動して転送メトリクステーブルを構成することもできます: セルフサービス分析 > 回避測定基準.
6. [回避構成] フォームで、[更新] をクリックします。

次のタスク
セルフサービスアナリティクスのためのスケジュール済みジョブの構成。

セルフサービスアナリティクスのためのスケジュール済みジョブの構成

アクティビティウィンドウ内のアクティビティパターンに一致するアクティビティを生成するために、転送構成を実行するタイミングをスケジュールします。

始める前に
セルフサービスアナリティクスの転送構成の設定。

必要なロール：admin

このタスクについて
ユーザーエンティティの回避構成を処理する期間を構成します。この構成は、コンシューマーおよびお客様の連絡先ではオプションです。セルフサービスアナリティクス のスケジュール済みジョブはデータをキャプチャし、生成されたデータを回避メトリクス [ssa_deflection_metric] テーブルに保存します。

手順
1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. スケジュール済みジョブのユーザーエンティティに対して処理されるスケジュール設定済みスクリプトを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- コンシューマーの場合は、[コンシューマーの回避アナリティクス **(Deflection Analytics for Consumers)]** を選択します。
- お客様の連絡先の場合は、[連絡先の回避アナリティクス **(Deflection Analytics for Contacts)]** を選択します。
- コンシューマーとお客様の連絡先以外のユーザーエンティティの場合は、[新規] をクリックし、[選択したスクリプトを自動実行] を選択して、別のスケジュール済みジョブを作成するか、既存のスケジュール済みジョブを変更します。

3. [スケジュール済みスクリプト実行] フォームで、コンシューマーとお客様の連絡先のデフォルトフィールド値を検証するか、カスタム構成の値を入力します。

スケジュール済みスクリプト実行フォーム

フィールド	説明
名前	スケジュール済みスクリプト実行を識別する名前。
アクティブ	スケジュール済みの日時にスクリプトをアクティブ化するオプション。このジョブは、デフォルトでは非アクティブです。
実行	スクリプトを実行するスケジュールのタイプ。選択肢は次のとおりです。 ○ 日次 ○ 週次 ○ 月次 ○ 定期的 ○ 1 回
日	○ [実行] 値として [週次] を選択した場合は、曜日を指定します。 ○ [実行] 値として [月次] を選択した場合は、日付を指定します。
繰り返し間隔	[実行] 値として [定期的] を選択した場合、各スクリプトの実行間隔を指定します。 **注:** この設定では、夏時間の変更は考慮されません。たとえば、期間に 1 日を選択した場合、ジョブの開始時間が 24 時間追加されます。開始時刻が [夏時間] の期間中に設定されている場合、そのタイムゾーンが [夏時間] ではない日には、1 時間のオフセットでジョブが実行されます。
時刻	[日次]、[週次]、 または [月次] を [実行] 値として選択する場合、1 日の時間は 24 時間形式です。
開始中	最初にスケジュールされたスクリプト実行の日時。
アプリケーション	スクリプトが含まれるアプリケーション。
条件付き	関連するスクリプトで特定の条件が満たされた場合にスケジュール済みジョブを実行するオプション。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
条件	スケジュール済みジョブを実行する必要があるかどうかを決定する条件付きスクリプト。スクリプトの最後の式はブール値 (true または false) で評価されます。このフィールドは、[条件] チェックボックスが選択された場合にのみ表示されます。
このスクリプトを実行	スケジュール済みの日時に実行するスクリプト。 新しいスケジュール済みスクリプトの場合は、既存のスクリプト ([コンシューマーの回避アナリティクス (Deflection Analytics for Consumers)] または [連絡先の回避アナリティクス (Deflection Analytics for Contacts)]) からスクリプトをコピーし、[deflectionAnalyticsService.captureDeflectionAnalytics('*sys_ID*')] フィールド値を変更して、回避設定レコードの sys_id を含めます。sys_id の識別については、「一意のレコード識別子 (sys_id)」を参照してください。

4. コンシューマーおよびお客様の連絡先の [更新] をクリックするか、[送信] をクリックしてカスタム構成を保存します。

ナレッジベースとナレッジ記事へのアクセスの管理

寄稿および読み取りアクセスを制御することによって、特定のユーザーまたはユーザーのカテゴリがナレッジベースおよびナレッジ記事にアクセスできるかどうかを決定します。

ナレッジアドミニストレーター、ナレッジベースのマネージャー、またはナレッジベースの所有者は、ユーザー基準を割り当てて、ナレッジベースレベルで寄稿および読み込みアクセスを制御できます。この場合、次のようになります。

- 読み取りアクセスは、ナレッジベースのナレッジ記事を表示する機能を決定します。
- 寄稿アクセスは、ナレッジベースのナレッジ記事を作成、変更、廃止する機能を決定します。

ナレッジアドミニストレーター、ナレッジベースのマネージャー、またはナレッジベースの所有者は、ユーザー基準、ロール、またはその両方を割り当てて、ナレッジ記事レベルで読み取りアクセスを制御できます。

ナレッジ管理 v3 で導入されたユーザー基準のみを使用して、ナレッジ記事へのアクセスを制御するようにしてください。ナレッジ管理 v2 では、この目的のためにロールが使用されました。ナレッジベースに対してユーザー基準が選択されていない場合、すべてのユーザーがそのナレッジベースを閲覧でき、ロールを持つすべてのユーザーがそのナレッジベースに寄稿できます。

注:
デフォルトでは、ナレッジベースに寄稿アクセスが指定されていない場合、ユーザーは読み取りアクセスのロールとユーザー基準の両方の条件を満たす必要があります。ただし、`glide.knowman.search.apply_role_based_security` システムプロパティを false に設定することによってのみ、ナレッジ記事に設定されたロールを上書きして、ユーザー基準によるアクセスを提供することができます。このプロパティはデフォルトでは利用できないため、追加する必要があります。詳細については、「システムプロパティを追加する」を参照してください。

ナレッジアクセスのユーザー基準

ナレッジアドミニストレーター、ナレッジベースのマネージャー、またはナレッジベースの所有者は、次のテーブルで説明されているユーザー基準に従って、ユーザーのナレッジベースまたはナレッジ記事へのアクセスを制御します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ユーザー基準の定義

ユーザー基準	結果
寄稿不可	ナレッジベース内でナレッジ記事を寄稿 (つまり、作成、変更、または廃止) することはできません。[寄稿不可] ユーザー基準は、ナレッジベースでのみ使用できます。
寄稿可能	ナレッジベース内でナレッジ記事を寄稿 (つまり、表示、作成、変更、または廃止) できます。[寄稿可能] ユーザー基準は、ナレッジベースでのみ使用できます。
読込不可	ナレッジベースレベルでは、ナレッジベース内のナレッジ記事を表示することはできません。 ナレッジ記事レベルでは、ナレッジ記事を表示することはできません。
読込可能	ナレッジベースレベルで、ナレッジベース内のナレッジ記事を表示できます。 ナレッジ記事レベルで、ナレッジ記事を表示できます。

ナレッジベースとその記事へのアクセスは、次のテーブルに記載されているように、ユーザーのユーザー基準ステータスに基づいて定義されます。

ナレッジベースとナレッジ記事のユーザー基準の組み合わせ

ステータス	アクセス
ユーザーはナレッジベースレベルで [寄稿可能] と [寄稿不可] の両方に一致する	ユーザーは、ナレッジベースとその記事への寄稿アクセスを拒否されます。
ユーザーはナレッジベースレベルで [読込可能] と [読込不可] の両方に一致する	ユーザーは、ナレッジベースとその記事への読み取りアクセスを拒否されます。
ユーザーはナレッジベースレベルの [読込可能] とナレッジ記事レベルの [読込不可] に一致する	ユーザーは、ナレッジ記事への読み取りアクセスを拒否されます。
ユーザーはナレッジ記事レベルで [読込不可] と [読込可能] に一致する	ユーザーは、ナレッジ記事への読み取りアクセスを拒否されます。

特別なナレッジ権限を持つユーザー

特別なナレッジ権限を持つユーザーは、ユーザー基準に基づいて評価されず、次のテーブルに記載されているように、ナレッジベースとナレッジ記事へのアクセス権があります。

ナレッジベースおよびナレッジ記事への特別な権限を持つユーザーのアクセス

ユーザー	アクセス
ナレッジアドミニストレーター	• すべてのナレッジベースとその記事に寄稿し、読むことができます。 • すべてのナレッジベースの定義を変更し、そこにユーザー基準を割り当てることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジベースおよびナレッジ記事への特別な権限を持つユーザーのアクセス (続く)

ユーザー	アクセス
	注: このアクセス権は、スコープ付きナレッジベースには適用されません。詳細については、「スコープ付きナレッジベース」を参照してください。
ナレッジベースの所有者	• ナレッジベースに寄稿し、読むことができます。 • すべてのナレッジベースの定義を変更し、そこにユーザー基準を割り当てることができます。
ナレッジベースのマネージャー	• ナレッジベースに寄稿し、読むことができます。 • すべてのナレッジベースの定義を変更し、そこにユーザー基準を割り当てることができます。 注: 記事のバージョニング機能が有効になっている場合、ナレッジベースのマネージャーは、ドラフトステータスにある他の作成者のナレッジ記事を変更することはできません。詳細については、「記事のバージョニング」を参照してください。
ナレッジ記事に関連付けられた所有グループのメンバー	そのナレッジ記事を読み取り、変更、承認、廃止できます (所有グループ を参照)。

明示的なロールとユーザー基準

アドミニストレーターが Customer Service プラグイン (com.sn_customerservice) など、Explicit Roles プラグイン (com.glide.explicit_roles) もアクティブ化するプラグインをインストールすると、明示的ロール (snc_external and snc_internal) がインスタンスに追加されます。Explicit Roles プラグイン (com.glide.explicit_roles) を有効にしてナレッジベースを作成すると、アプリケーションはナレッジベースレベルで次の事前定義済みのユーザー基準を自動的に追加します。

- 「snc_internal」ロールを持つユーザー – [読込可能] ユーザー基準に追加され、snc_internal ロールを持つユーザーのみがナレッジベースへの読み取りアクセスを持つことができます。
- 「snc_internal」およびその他のロールを持つユーザー – [寄稿可能] ユーザー基準に追加され、snc_internal ロールと少なくとも 1 つその他のロールを持つユーザーのみがナレッジベースへの寄稿アクセスを持つことができます。

Explicit Roles プラグイン (com.glide.explicit_roles) を提供する製品バージョンに (Rome 以降から) アップグレードする場合、事前定義されたユーザー基準である「snc_internal」ロールを持つユーザーと「snc_internal」およびその他のロールを持つユーザーは、Explicit Roles プラグインがアクティブ化される前に作成された既存のナレッジベースに自動的に追加されません。これらの事前定義されたユーザー基準を既存のナレッジベースに追加するには、[保護されていないナレッジベースの修復 *(Fix unsecured knowledge bases)*] 修正スクリプトを実行します。明示的ロールと修正スクリプトの詳細については、「明示的なロール」と「修正スクリプト」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ユーザー基準を使用したナレッジベースとその記事への寄稿アクセスの決定

このセクションのフローチャートは、ナレッジベースおよび記事レベルで寄稿アクセスを決定するユーザー基準チェックを示しています。

注:
認証されていないユーザーがナレッジベース内のナレッジ記事を表示できるようにするには、ナレッジ管理サービスポータルページの対象者が公開に設定されていることを確認します。つまり、このページは、認証を必要とせずにアクセスできます。詳細については、「サービスポータルデザイナーを使用したページの作成および編集」を参照してください。

ナレッジベースとその記事のフローチャートへの寄稿アクセス権



[寄稿不可] が設定されていないか、ユーザーが [寄稿不可] と一致せず、さらに [寄稿可能] が設定されていない場合は、次のテーブルに示すように、*glide.knowman.block_access_with_no_user_criteria* プロパティ値がさらに評価されて寄稿アクセスが決定されます。

ナレッジベースに対するユーザー基準が設定されていない場合のナレッジベースへの寄稿アクセス権

プロパティ値	結果
true	特別なナレッジ権限を持つユーザーを除き、ナレッジベースへの寄稿アクセス権を持つユーザーはいません。
false	少なくとも 1 つのロールを持つすべてのユーザー (非認証ユーザーを含む) がナレッジベースに寄稿できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジベースに対するユーザー基準が設定されていない場合のナレッジベースへの寄稿アクセス権 (続く)

プロパティ値	結果
	Explicit Roles プラグイン (com.glide.explicit_roles) が有効になっている場合、snc_internal 以外の少なくとも 1 つのロールを持つユーザーは、ナレッジベースに寄稿できます。 非認証ユーザーがアクセスできるナレッジベースを確認するには、ユーザー基準診断機能を使用します。詳細については、「非認証ユーザーに対するナレッジベースへのアクセス設定」を参照してください。

ユーザーがナレッジベースへの寄稿アクセス権を持っている場合、次のテーブルで説明されているように、*glide.knowman.apply_article_read_criteria* プロパティが評価され、ナレッジベースの記事への寄稿アクセスが決定されます。

ユーザーがナレッジベースへの寄稿アクセス権を持っている場合の記事に対する寄稿アクセス権

プロパティ値	結果
true	記事レベルの読み取りアクセスは、ナレッジベースレベルで寄稿アクセスによって付与されるデフォルトの寄稿権限を上書きします。
false	ナレッジベースレベルでの寄稿アクセスは記事レベルのユーザー基準よりも優先され、ユーザーはナレッジベースのすべての記事への寄稿アクセス権を持ちます。

ユーザー基準を使用したナレッジベース記事への読み取りアクセスの決定

次のフローチャートは、ナレッジ記事への読み取りアクセスを決定するユーザー基準チェックを示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジ記事フローチャートへの読み取りアクセス権



[読込不可] が設定されていないか、ユーザーが [読込不可] と一致せず、さらに [読込可能] が設定されていない場合は、次のテーブルに示すように、*glide.knowman.block_access_with_no_user_criteria* プロパティ値がさらに評価されて読み取りアクセスが決定されます。

ナレッジベースに対するユーザー基準が設定されていない場合のナレッジベースに対する寄稿アクセス権

プロパティ値	結果
true	特別なナレッジ権限を持つユーザーとナレッジベースへの寄稿アクセス権を持つユーザーを除き、読み取り権を持つユーザーはいません。
false	認証されていないユーザーを含むすべてのユーザーがナレッジベースへの読み取りアクセス権を持ち、記事レベルのユーザー基準がさらに評価されます。 非認証ユーザーがアクセスできるナレッジベースを確認するには、ユーザー基準診断機能を使用します。詳細については、「非認証ユーザーに対するナレッジベースへのアクセス設定」を参照してください。

ユーザーがナレッジベースへの寄稿アクセス権を持っている場合、次のテーブルで説明されているように、*glide.knowman.apply_article_read_criteria* プロパティが評価され、ナレッジベースの記事への読み取りアクセスが決定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ユーザーがナレッジベースへの寄稿アクセス権を持っている場合の記事に対する読み取りアクセス権

プロパティ値	結果
true	記事レベルの読み取りアクセスは、ナレッジベースレベルで寄稿アクセスによって付与されるデフォルトの読み取り権限を上書きします。
false	ナレッジベースレベルでの寄稿アクセスは、記事レベルのユーザー基準よりも優先され、ユーザーはナレッジベースのすべての記事への読み取りアクセス権を持ちます。

重要:
ユーザー基準を追加した後、ユーザー基準診断機能を使用して、ユーザーがナレッジベースまたはナレッジ記事にアクセスできるかどうかを検証できます。詳細については、「ナレッジ管理 のユーザー基準診断」を参照してください。

関連情報

- ナレッジ管理のプロパティ
- ナレッジマネージャーの構成タスク
- ナレッジ管理の FAQ
- ナレッジベースおよび記事へのアクセスを制御するユーザー基準の作成

ナレッジベースおよび記事へのアクセスを制御するユーザー基準の作成

ユーザー基準を作成して、ナレッジベースおよび記事へのアクセスを制御します。

始める前に
必要なロール：user_criteria_admin

注:
ナレッジモジュールからユーザー基準レコードを作成するには、knowledge ロールに加えて user_criteria_admin ロールが必要です。アクセスの詳細については、「ナレッジベースとナレッジ記事へのアクセスの管理」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > アドミニストレーション > ユーザー基準.
2. [**New**] をクリックします。
3. [ユーザー基準] フォームのフィールドに記入します。

[ユーザー基準] フォーム

フィールド	説明
名前	ユーザー基準の一意の名前。
ユーザー	ユーザー基準に一致する必要があるユーザー。
グループ	ユーザー基準に一致する必要があるグループ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
ロール	ユーザー基準に一致するロール。 注: ○ ロールの評価はセッションでキャッシュされるため、ロールを変更すると再度ログインする必要があります。 ○ ユーザー基準は、昇格された特権ロールに適用できません。
詳細	ユーザー基準フォームの [スクリプト] フィールドを含む詳細オプションを表示または非表示にするオプション。
スクリプト	true または false を返す追加のユーザー基準を定義するスクリプト。このフィールドは、[ユーザー基準] フォームで [詳細] オプションが選択されている場合に使用できます。 注: ○ スクリプトは、ユーザー基準が作成された範囲内で評価されます。 ○ スクリプトの評価はセッションにキャッシュされるため、評価を変更するには、再ログインする必要があります。スクリプト化されたユーザー基準がナレッジベースに対して定義されている場合は、ナレッジベースへのユーザーアクセスはセッションごとに 1 回評価されます。セッションキャッシュのビルド後にスクリプトによって変更が生じた場合、その変更は次のセッションで有効になります。 ○ `gs.getUser()` またはその他のセッション API は診断ツールで使用すると競合が発生するため、使用しないでください。スクリプトで利用可能な事前定義済みの `user_id` 変数を使用して、スクリプトを評価するために使用されているユーザーのユーザー ID を取得します。 ○ スクリプトは動的に評価されます。したがって、ユーザー基準にスクリプトを含めると、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。
有効	ユーザー基準をアクティブ化/非アクティブ化するオプション。
会社	ユーザーレコードが一致する必要がある会社。
ロケーション	ユーザーレコードが一致する必要がある場所。
部門	ユーザーレコードが一致する必要がある部門。
すべて一致	入力された各ユーザー基準フィールドのすべての要素が一致する必要があるかどうかを判断するためのオプション。選択した場合、すべてのユーザー基準に一致するユーザーのみにアクセス権が付与されます。オフにした場合、ユーザーは、アクセス権が付与される 1 つ以上のユーザー基準のセットを満たす必要があります。 デフォルトでは、満たされた条件があれば一致するようにこのチェックボックスはオフになっています。 たとえば、次のユーザー基準レコードを使用します。 ○ 場所 A または B ○ 会社 C または D [すべて一致] を選択すると、これらすべての条件を満たすユーザーのみが一致します。たとえば、場所 A および会社 C に所属するユーザーです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	[すべて一致] を選択しないと、これらいずれかの条件を満たすユーザーが一致します。たとえば、場所 B のユーザー。 **注:** [すべて一致] を選択する場合は、決して満たされない矛盾した条件を作成しないようにしてください。たとえば、場所 A のすべてのユーザーが会社 G に対して作業している場合、この例の条件は決して満たせません。

4. [送信] をクリックします。

関連情報

ユーザー基準によるナレッジベースレベルでのアクセス制御

ユーザー基準によるナレッジ記事レベルでのアクセス制御

ユーザー基準によるナレッジベースレベルでのアクセス制御

ナレッジベースのユーザー基準を指定して、ナレッジ記事を読んだりナレッジベースに寄稿したりするためのアクセス権をどのユーザーに付与するかを制御します。

始める前に

必要なロール：knowledge_manager、knowledge_admin、または admin

注:
スコープ付きナレッジベースを管理するには、knowledge_admin または admin ロールに加えて、アプリケーション固有の admin ロールが必要です。詳細については、「スコープ付きナレッジベース」を参照してください。

このタスクについて

ユーザー基準を割り当てて、読み取りアクセスまたは寄稿アクセスを制御できます。たとえば、サポート部門のすべてのユーザーがナレッジベースへの寄稿アクセス権を持つことができるようにするには、必要な部門を [サポート] に設定してユーザー基準レコードを作成し、そのユーザー基準レコードを [寄稿可能] ユーザー基準に含めます。詳細については、「ナレッジベースとナレッジ記事へのアクセスの管理」を参照してください。ナレッジ管理 v3 で導入されたユーザー基準のみを使用して、ナレッジベースへのアクセスを制御するようにしてください。ナレッジ管理 v2 では、この目的のためにロールが使用されました。

注:

Washington DC のリリース以降、ナレッジ管理 v3 ホームページ (com.snc.knowledge3) は、将来の Y リリースでの廃止に向けて準備が進められています。これはナレッジ管理 サービスポータル (com.snc.knowledge_serviceportal) に置き換えられ、Madrid 以降のリリースのお客様にはデフォルトで有効になっています。新しいエクスペリエンスの詳細については、「ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > アドミニストレーション > ナレッジベース.
2. 管理対象のナレッジベースへのリンクをクリックします。
3. ナレッジベースにユーザー基準を追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. 設定するユーザー基準に応じて、1 つ以上の関連する関連リストを選択します。

関連リスト	説明
読込可能	ユーザーはナレッジベースにあるナレッジ記事を読むことができます。
読込不可	ユーザーはナレッジベースにあるナレッジ記事を読むことができません。
寄稿可能	ユーザーはナレッジベースにあるナレッジ記事を作成、変更、廃止できます。ナレッジベースへの寄稿アクセス権は、ナレッジベースのすべての記事への読み取りアクセス権も提供します。
寄稿不可	ユーザーはナレッジベースにあるナレッジ記事を作成、変更、廃止または読み取りできません。

注:
関連リストが表示されない場合は、表示するように [ナレッジ] フォームを設定します。詳細については、「Add a related list to a form (フォームに関連リストを追加する)」を参照してください。

b. 選択した関連リストで、必要なユーザー基準を追加します。

- admin ロールを持つユーザーとして、新しいユーザー基準レコードを追加するには、[新規] をクリックし、必須フィールドを指定して、 [送信] をクリックします。
- knowledge_manager、knowledge_admin、または admin ロールを持つユーザーとして、既存のユーザー基準レコードを追加するには、[編集] をクリックし、必要なユーザー基準を [コレクション] 列から [ナレッジ] 列に移動して、[保存] をクリックします。

4. ナレッジベースフォームで、[更新] をクリックします。

次のタスク

ユーザー基準を追加した後、ユーザー基準診断機能を使用して、ユーザーがナレッジベースまたはナレッジ記事にアクセスできるかどうかを検証できます。詳細については、「ナレッジ管理 のユーザー基準診断」を参照してください。

重要:
ユーザー基準の追加または変更を行った後で、前の設定をクリアするために、ログアウトしてから再度ログインすることが必要になる場合があります。

関連情報

- ナレッジベースの作成
- ナレッジベースおよび記事へのアクセスを制御するユーザー基準の作成
- ユーザー基準によるナレッジ記事レベルでのアクセス制御

ユーザー基準によるナレッジ記事レベルでのアクセス制御

ナレッジ記事のユーザー基準を指定して、ナレッジ記事への読み取りアクセス権をどのユーザーに付与するかを制御します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：knowledge_manager、knowledge_admin

注:
[読込可能] と [読込不可] フィールドを追加するためにフォームを構成しなければならない場合があります。

このタスクについて
ナレッジ管理 v3 で導入されたユーザー基準のみを使用して、ナレッジ記事へのアクセスを制御するようにしてください。ナレッジ管理 v2 では、この目的のためにロールが使用されました。詳細については、「ナレッジベースとナレッジ記事へのアクセスの管理」を参照してください。

注:

Washington DC のリリース以降、ナレッジ管理 v3 ホームページ (com.snc.knowledge3) は、将来の Y リリースでの廃止に向けて準備が進められています。これはナレッジ管理 サービスポータル (com.snc.knowledge_serviceportal) に置き換えられ、Madrid 以降のリリースのお客様にはデフォルトで有効になっています。新しいエクスペリエンスの詳細については、「ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能」を参照してください。

ナレッジベースの所有者またはマネージャーとして、*glide.knowman.apply_article_read_criteria* プロパティが有効になっていて、記事レベルのユーザー基準を満たしていない場合、記事はポータル検索に表示されません。ポータル検索で記事を表示できるようにするには、それに応じて記事レベルのユーザー基準を構成する必要があります。

記事に関連付けられた所有グループに属している場合は、記事レベルのユーザー基準に関係なく、ポータル検索で記事を表示できます。

手順

1. ナレッジ記事を開きます。

注:
ナレッジ記事の最新バージョンのみを更新できます。

2. ユーザー基準に基づいてアクセス権を割り当てます。

注:
[読込可能] と [読込不可] フィールドが表示されない場合は、表示するように [ナレッジ] フォームを設定します。詳細については、「フォームレイアウトの構成」を参照してください。

3. [ナレッジ] フォームで、[更新] をクリックし、[公開] をクリックして変更を適用します。

次のタスク
ユーザー基準を追加した後、ユーザー基準診断機能を使用して、ユーザーがナレッジベースまたはナレッジ記事にアクセスできるかどうかを検証できます。詳細については、「ナレッジ管理 のユーザー基準診断」を参照してください。

重要:
ユーザー基準の追加または変更を行った後で、前の設定をクリアするために、ログアウトしてから再度ログインすることが必要になる場合があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

ナレッジベースおよび記事へのアクセスを制御するユーザー基準の作成

ユーザー基準によるナレッジベースレベルでのアクセス制御

ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word の設定

Microsoft Word でナレッジ記事を作成してアクセスできるように、ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word を設定します。

始める前に
ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word を使用するには、次のタスクを完了します。

手順

1. ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word のアクティブ化。
2. ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word の展開。
3. ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word のセキュリティ設定。
4. オプション: ナレッジ記事のソース Microsoft Word ドキュメントのダウンロードの有効化。

関連情報

Microsoft Word でのナレッジ記事の作成

ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word のアクティブ化

admin ロールがある場合は、ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word プラグイン (com.snc.knowledge.ms_word) を有効にします。関連プラグインがまだインストールされていない場合、このプラグインにより有効になります。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   注:
   ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word の展開

Microsoft Word 内からナレッジ記事を作成するために、ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word を展開します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word を展開するには、ServiceNow インスタンスの次のロールのいずれかを持っているほか、Office365 のアドミニストレーターでなければなりません。

必要なロール：admin、sn_outlook_addin.outlook_addin_setup

手順

1. 移動先 すべて > **Office** 用 **ServiceNow** アドイン > **Office** アドインマニフェスト.
2. [アドイン名] 列で、 [ナレッジ管理] をクリックします。
3. [マニフェストをダウンロード] をクリックして、デスクトップにアドインマニフェストファイルをダウンロードします。

   注:
   Paris Patch 3 リリースより前のリリースの場合、ダウンロードしたマニフェストは Office 365 の検証エラーを報告します。このようなエラーを解決する方法の詳細については、HI ナレッジベースの「 ナレッジ MS-Word アドインの検証に失敗する [KB0858357] の有効化」の記事を参照してください。

4. ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word を展開します。
   詳細については、「アドミンセンターでのアドインの展開 (Deploy add-ins in the admin center) 」を参照してください。

関連情報

ナレッジベースへの Word 文書のインポート

ナレッジ管理 v3 によるナレッジベースへの Word 文書のインポート

ナレッジ管理 **- Add-in for Microsoft Word** のセキュリティ設定

sn_km_word.glide.knowman.word.xframe プロパティを使用して、ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word が埋め込まれている Microsoft Word Online アプリケーションのすべての親ドメインを指定します。

始める前に
ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word プラグインが有効になっており、アプリケーションスコープが [ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word] に設定されていることを確認します。
必要なロール：admin

このタスクについて
sn_km_word.glide.knowman.word.xframe プロパティで Microsoft Word アプリケーションに指定するドメインは、x-frame-options と content-security-policy ヘッダーの設定に使用されます。これらの設定により、オンライン版の Microsoft Word ドキュメントにナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word が安全に表示されます。

注:
sn_km_word.glide.knowman.word.xframe を正しく設定しないと、Word ドキュメントでナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word をロードできません。このようなエラーを解決する方法の詳細については、HI ナレッジベースの「ナレッジ Word Office マニフェストが検証に失敗する [KB0860916] 」の記事を参照してください。

手順

1. ナビゲーションフィルターで、「sys_properties.list」と入力します。
2. *sn_km_word.glide.knowman.word.xframe* プロパティを検索します。
3. [値] フィールドに、ドメインを入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

複数のエントリでは、ドメインをカンマで区切ります。

たとえば、Microsoft SharePoint と Microsoft OneDrive のドメインを入力するには、次のように指定します。https://*sitename*.sharepoint.com,https://*sitename*-my.sharepoint.com,https://word-edit.officeapps.live.com

4. [更新] をクリックします。

ナレッジ記事のソース **Microsoft Word** ドキュメントのダウンロードの有効化

ユーザーがポータルまたはワークスペースのナレッジ記事ビューページからナレッジ記事のソース Microsoft Word ドキュメントをダウンロードできるようにするには、*sn_km_word.glide.knowman.enable_document_download* プロパティを設定します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
Microsoft Word を使用してナレッジ記事を作成する場合、ポータルまたはワークスペースでナレッジ記事ビューページにアクセスするユーザーは、*sn_km_word.glide.knowman.enable_document_download* プロパティが true に設定されている場合に、ソース Microsoft Word ドキュメントをダウンロードできます。

> **注:**
> *sn_km_word.glide.knowman.enable_document_download* プロパティを有効にすると、ナレッジ記事の Microsoft Word ソースドキュメントも記事の添付ファイルとして検索結果に表示される場合があります。そのため、このプロパティを有効にすると、ナレッジ記事の検索関連性に影響を与える可能性があります。

手順

1. ナビゲーションフィルターで、「sys_properties.list」と入力します。
2. *sn_km_word.glide.knowman.enable_document_download* プロパティを検索します。
3. [値] フィールドに「true」と入力します。
4. [更新] をクリックします。

ナレッジ管理 のユーザー基準診断

ユーザー基準診断を使用して、ナレッジベースまたは記事へのユーザーアクセスを管理します。ユーザーがナレッジベースまたは記事にどのようなアクセス権限を持っているかを理解し、それらの権限を定義するユーザー基準を決定します。

ナレッジベースまたは記事へのユーザーアクセスは、以下に基づいて制限できます。

- ドメインセパレーション
- アクセス制御リスト (ACL) ルール
- ナレッジ ワークフロー
- [ナレッジベース] または [記事] に設定されたユーザー基準

この機能では、ナレッジベースおよび記事へのユーザーアクセスを決定する際に、ドメインセパレーションとユーザー基準を考慮します。

アクティベーション情報

ユーザー基準診断機能は、ナレッジ管理 v3 プラグイン (com.snc.knowledge3) でアクティブ化されます。詳細については、「プラグインをアクティブ化する」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注:

Washington DC のリリース以降、ナレッジ管理 v3 ホームページ (com.snc.knowledge3) は、将来の Y リリースでの廃止に向けて準備が進められています。これはナレッジ管理 サービスポータル (com.snc.knowledge_serviceportal) に置き換えられ、Madrid 以降のリリースのお客様にはデフォルトで有効になっています。新しいエクスペリエンスの詳細については、「ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能」を参照してください。

ナレッジベースへのユーザーアクセスの診断

ナレッジベースにアクセスできるユーザーと何がそのアクセスを可能しているかを特定します。

始める前に

必要なロール：knowledge_manager、knowledge_admin、または admin

手順

1. 次のいずれかのオプションを使用して、[ユーザー基準診断] ランディング ページにアクセスします。

アクセス方法	移動先
アプリケーションナビゲーターの使用	ナレッジ > アドミニストレーション > ユーザー基準診断
ナレッジベースから	**a.** ナレッジ > アドミニストレーション > ナレッジベース. **b.** ユーザーアクセスを診断するためのナレッジベースを選択します。 **c.** [関連リンク] セクションで、[ユーザー基準診断を実行] をクリックします。 [ユーザー基準診断] ランディング ページに、[ナレッジベースを選択してください] フィールドが事前設定されて表示されます。

2. ユーザーアクセスを診断するには：

   a. [ユーザーを選択] フィールドで、ユーザーを選択します。

   b. [レコード タイプを選択してください] 選択リストで、[ナレッジベース] を選択します。

   c. [ナレッジベースを選択してください] フィールドで、ナレッジベースを選択します。
   別のユーザー、レコード タイプ、またはナレッジベースを選択するたびに、ページがリフレッシュされ、選択したユーザーのデータが表示されます。

   d. [診断] をクリックします。
   ページに次の詳細が表示されます。
   - ユーザーが、ドメインに基づいてナレッジベースにアクセスできるかどうか。システムアドミニストレーターのみがドメイン情報を表示でき、ドメインを変更してユーザーにアクセス権を付与できる。
   - どのユーザー基準が、このユーザーに対してナレッジベースへの読み込みまたは読み込み/寄稿アクセスを提供し、どのタイプのユーザー基準定義がこのアクセスを有効にするか。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ユーザーが持つロール (knowledge_manager、knowledge_admin、またはナレッジベースの所有者) がこのアクセスを有効にするかどうか。
- このナレッジベースにアクセスできないユーザーの場合、アクセスを許可するためにどのユーザー基準を変更することができるか。

Example:
次の図は、ユーザーである Alene Reback が IT ナレッジベースにアクセスできない診断の例を示しています。

Alena は、次の場合にナレッジベースにアクセスできます。

- Alena が、ナレッジベースで定義されている既存のユーザー基準の 1 つに追加されている。
- Alena が、ナレッジベースに追加されている定義済みの新しいユーザー基準に追加されている。

IT ナレッジベースのリンクをクリックし、このナレッジベースのユーザー基準に Alena を追加するとアクセスが提供されます。



記事へのユーザーアクセスの診断

どのユーザーが記事にアクセスできるか、および何がそのアクセスを可能にしているかを特定します。

始める前に
必要なロール：knowledge_manager、knowledge_admin、または admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 次のいずれかのオプションを使用して、[ユーザー基準診断] ランディング ページにアクセスします。

アクセス方法	移動先
アプリケーションナビゲーターの使用	ナレッジ > アドミニストレーション > ユーザー基準診断.
記事から	**a.** ナレッジ > アドミニストレーション > ナレッジベース. **b.** ユーザーアクセスを診断する記事があるナレッジベースを選択します。 **c.** [ナレッジ] 関連リストで、記事を選択します。 **d.** [関連リンク] セクションで、[ユーザー基準診断を実行] をクリックします。 [ユーザー基準診断] ランディング ページに、[記事を選択します] フィールドが事前設定されて表示されます。

2. ユーザーアクセスを診断するには：

   a. [ユーザーを選択] フィールドで、ユーザーを選択します。

   b. [レコード タイプを選択してください] 選択リストから、[記事] を選択します。

   c. [記事を選択します] フィールドで、記事を選択します。
   別のユーザー、レコード タイプ、またはナレッジベースを選択するたびに、ページがリフレッシュされ、選択したユーザーのデータが表示されます。

   d. [診断] をクリックします。
   ページに次の詳細が表示されます。

   - ユーザーが、ドメインに基づいてナレッジ記事にアクセスできるかどうか。システムアドミニストレーターのみがドメイン情報を表示でき、ドメインを変更してユーザーにアクセス権を付与できる。
   - どのユーザ基準が、このユーザーに対して記事への読込または読込/寄稿アクセスを提供し、どのタイプのユーザー基準定義がこのアクセスを有効にするか。
   - ユーザーが持つロール (knowledge_manager、knowledge_admin、またはナレッジベースの所有者) がこのアクセスを有効にするかどうか。
   - この記事にアクセスできないユーザーの場合、アクセスを許可するためにどのユーザー基準を変更することができるか。

   > **注:**
   > 所有グループのメンバーには、所有グループが関連付けられているナレッジ記事への [寄稿] アクセス権が自動的に付与されます。

Example:
次の図は、ユーザーである Adela Cervantsz が IT ナレッジベースで KB の記事 KB0000001 v5.0 に対する読み込みアクセス権限を持つ診断の例を示しています。これは、Adela がナレッジベースで定義された [読込可能] ユーザー基準のいずれかに属しているためです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



非認証ユーザーに対するナレッジベースへのアクセス設定

ユーザー基準とシステムプロパティ設定に基づいて、非認証ユーザーがアクセスできるナレッジベースを特定します。

始める前に
ナレッジ管理 v3 (com.snc.knowledge3) プラグインをアクティブ化する必要があります。

必要なロール：knowledge_manager、knowledge_admin、または admin

注:

Washington DC のリリース以降、ナレッジ管理 v3 ホームページ (com.snc.knowledge3) は、将来の Y リリースでの廃止に向けて準備が進められています。これはナレッジ管理 サービスポータル (com.snc.knowledge_serviceportal) に置き換えられ、Madrid 以降のリリースのお客様にはデフォルトで有効になっています。新しいエクスペリエンスの詳細については、「ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > アドミニストレーション > ユーザー基準診断.
2. [非認証ユーザーがアクセス可能なナレッジベースを表示] 関連リンクをクリックします。
3. 未認証ユーザーがアクセス可能なナレッジベースを確認します。
4. オプション: ナレッジベースを選択し、そのアクセス設定を構成することにより、非認証ユーザーによるナレッジベースへのアクセスを制限します。
   - ユーザー基準を使用して、非認証ユーザーに対するナレッジベースへのアクセスを決定します。

     (Optional) 詳細については、「ナレッジベースとナレッジ記事へのアクセスの管理」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ナレッジベースにユーザー基準が指定されていない場合は、アドミニストレーターとして *glide.knowman.block_access_with_no_user_criteria* システムプロパティの値を **true** に設定できます。

  詳細については、「ナレッジ管理のプロパティ」を参照してください。

ナレッジ使用状況メトリクスの収集

記事ビュー、ページビュー、ポータル検索などのメトリクスをキャプチャして、ユーザーごとに集計されたナレッジ使用状況を追跡します。

始める前に

glide.knowman.usage_metrics_duration プロパティを使用して、メトリクスを集計する期間を設定します。詳細については、「その他のナレッジ プロパティ」を参照してください。デフォルトでは、プロパティ値は 60 分に設定されています。

ナレッジ管理 V3 (com.snc.knowledge3) プラグインをアクティブ化する必要があります。

必要なロール：admin

このタスクについて

ナレッジ使用状況メトリクスを監視して、ポータル全体のナレッジ使用状況の全体的な有効性を向上させます。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. [ナレッジ使用状況メトリクス] スケジュール済みジョブを検索して開きます。
3. [ナレッジ使用状況メトリクス] フォームで、[アクティブ] チェックボックスをオンにして、スケジュール済みジョブをアクティブにします。
   スケジュール済みジョブは、デフォルトでは非アクティブです。
4. [実行] フィールドで、スケジュール済みジョブの頻度として[定期的] を選択します。
   その他の頻度オプションについては、「スケジュール済みジョブ」トピックを参照してください。
5. [繰り返し間隔] フィールドに、スケジュール済みジョブを実行する繰り返し時間間隔を入力します。
   デフォルトでは、期間は 60 分に設定されています。
6. [更新] をクリックします。

次のタスク

ナレッジ使用状況メトリクスのデータ保持ポリシーの変更 がナレッジ使用状況メトリクス [kb_usage_metrics] テーブルから不要な古いデータを削除します。

ナレッジ使用状況メトリクスのデータ保持ポリシーの変更

データ保持ポリシーによりナレッジ使用状況メトリクス [kb_usage_metrics] テーブルから不要な古いデータを削除します。

始める前に

必要なロール：maint および admin

このタスクについて

kb_usage_metrics テーブルのデータ保持ポリシーをアクティブ化すると、不要になったレコードが削除されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システムのメンテナンス > テーブルのクリーンアップ.
2. [テーブル名] 列で kb_usage_metrics を検索し、**[kb_usage_metrics]** リンクをクリックします。
3. [自動フラッシュ] フォームで、[アクティブ] チェックボックスをオンにして、kb_usage_metrics テーブルのクリーンアップジョブを有効にします。
4. オプション: [経過時間 (秒)] フィールドの値を変更して、レコードを削除するまでにシステムが待機する時間を調整します。
   デフォルトでは、[経過時間 **(** 秒)] フィールド値は 2,592,000 秒 (30 日に相当) に設定されています。詳細については、「Autoflush フォーム」を参照してください。
5. [更新] をクリックします。

ナレッジ記事テンプレートの構成

ナレッジ記事テンプレートを構成して、要件に応じてコンテンツをカスタマイズして表示します。

記事テンプレートの作成およびそれを使用したナレッジ記事の作成

事前定義されたテンプレートに加えて、新しい記事テンプレートを作成します。コンテンツをカスタマイズおよび表示する方法に基づいて、新しいフィールドを追加します。

始める前に
次のプラグインをアクティブ化する必要があります。

- 高度なナレッジ管理 (com.snc.knowledge_advanced)
- 高度なナレッジ管理インストーラー (com.snc.knowledge_advanced.installer)

必要なロール：knowledge_admin または admin

このタスクについて
新しい記事テンプレートごとに、ナレッジ [kb_knowledge] テーブルの子テーブルが作成されます。テンプレートに新しいフィールドを追加すると、そのテンプレート用に作成されたテーブルに新しい列が追加されます。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > アドミニストレーション > 記事テンプレートをクリックし、[新規] をクリックします。
2. [記事テンプレート] フォームのフィールドに記入します。

[記事テンプレート] フォーム

フィールド	説明
名前	記事テンプレートの名前。名前には、小文字、英数字の ASCII 文字およびアンダースコア (_) だけを使用できます。
説明	記事テンプレートの説明。

注:
テンプレートが使用できるよう、デフォルトでは [有効] チェックボックスがオンになっています。

3. フォームヘッダーを右クリックし、 [保存] をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

4. [記事テンプレート] フィールド関連リストで、テンプレートにフィールドを追加します。

   a. [新規] をクリックします。

   b. [記事テンプレートフィールド] フォームのフィールドに記入します。

[記事テンプレートフィールド] フォーム

名前	説明
フィールド名	テンプレート フォームに表示するタイトル。
フィールド タイプ	利用可能なフィールド タイプ： ▪ HTML ▪ 文字列 ▪ 整数 ▪ 日付 ▪ 日時
順番	記事ページ ビューおよび記事編集ビューにおけるフィールドの位置。
記事テンプレート	(読み込み専用) このフィールドに関連付けられている記事テンプレートの名前。
テンプレート テーブル	(読み込み専用) このテンプレートのテーブルの名前。
テンプレート フィールド	(読み込み専用) このフィールドに関連付けられたテンプレート列の名前。
必須	このフィールドを必須にするオプション。選択した場合、このフィールドの入力は必須です。
展開/折りたたむ	デフォルトでテンプレートフィールドを折りたたんで表示するか展開して表示するかを定義します。
アクティブ	テンプレートにフィールドを表示するオプション。
見出しスタイル	テンプレートヘッダーに適用される CSS 形式。たとえば、テンプレートヘッダーの背景を赤色、24 ピクセルのフォントサイズ、Arial フォントファミリー、白のテキスト色で表示するには、次のコードを入力します。background-color:red; font-size:24px; font-family:Arial; color:white;
フィールドスタイル	テンプレートフィールドに適用される CSS 形式。[見出しスタイル] フィールドで指定されていない場合、フィールドレベルで適用される CSS 形式はヘッダーに自動的に適用されます。たとえば、300px のページ幅、25px の緑色の境界線、25px のパディング、および 25px のページマージンを表示するには、次のコードを入力します。width:300px;

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	border:25px solid green; padding:25px; margin:25px;
プレビューテキスト	記事テンプレートセレクターに表示されるプレビューテキスト。値を空にすると、ランダムなテキストが表示されます。

c. [送信] をクリックします。

フィールドがテンプレートに追加されます。

5. オプション: **[SEO** デスクリプションタグ] フィールドで、記事テンプレートフィールド名を検索して追加します。
このフィールドのコンテンツは、この記事テンプレートを使用して作成された記事を検索するためのメタ デスクリプション タグとして使用されます。
6. テンプレートに追加したフィールドを表示するように [ナレッジ] フォームを設定します。
   a. 移動先 ナレッジ > 記事 > 新規作成.
   b. ナレッジベースを選択してから、新しく追加された記事テンプレートを選択します。
   c. ヘッダーを右クリックし、 構成 > フォームレイアウト.
   d. 記事テンプレートに追加したフィールドを選択して、[利用可能] 列から [選択済み] 列に移動します。
   e. 上アイコンまたは下アイコンをクリックして、[ナレッジ] フォームに表示する順序にフィールドを配置します。
   f. [保存] をクリックします。

> **注:**
> テンプレートが作成またはアクティブ化される前にセッションを開始した作成者には、次回のログイン時に新しく追加されたテンプレートが表示されます。

次のタスク

新しいテンプレートから記事を作成するときに重複記事を検索する場合は、コンテキスト検索用に記事テンプレートテーブルを設定する必要があります。[テーブル構成] フォームで、[検索コンテキスト] フィールドを [ナレッジ **ML** 検索] に設定する必要があります。詳細については、「コンテキスト検索用のテーブル構成」を参照してください。

標準記事テンプレートのプレビューテキスト設定の構成

プレビューテキストの設定を構成して、標準の記事テンプレートのデフォルトのプレビューテキストをカスタマイズします。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スクリプトインクルード.
2. [スクリプトインクルード] ページの [名前] フィールドに、「ArticleTemplateUtilSNC」と入力します。
3. ArticleTemplateUtilSNC レコードを開きます。
4. [ArticleTemplateUtilSNC] ページで、[スクリプト] フィールドから次のコードをコピーします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
setPreviewTextForStandardArticle: function(){
        return null;
    },
```

5. [スクリプトインクルード] ページの [名前] フィールドに「ArticleTemplateUtil」と入力します。
6. ArticleTemplateUtil レコードを開きます。
7. [ArticleTemplateUtil] ページで、コピーしたコードを次に示すように貼り付けて、[スクリプト] フィールドのコードを変更します。

```
var ArticleTemplateUtil = Class.create();
        ArticleTemplateUtil.prototype = Object.extendsObject(ArticleTemplateUtilSNC,{
        type: 'ArticleTemplateUtil',
    setPreviewTextForStandardArticle: function(){
            return null;
        },
        });
```

8. [スクリプト] フィールドで null を削除し、プレビューテキストを入力します。
9. [更新] を選択します。

タスクの結果
標準記事テンプレートセレクターに表示される変更されたプレビューテキスト。

Example:
次のコードは、カスタムプレビューテキストを表示するように変更されています。プレビューテキストの表示を変更するための HTML タグを含めることもできます。

```
var ArticleTemplateUtil = Class.create();
        ArticleTemplateUtil.prototype = Object.extendsObject(ArticleTemplateUtilSNC,{
        type: 'ArticleTemplateUtil',
    setPreviewTextForStandardArticle: function(){
            return 'Demo for standard article';
        },
        });
```

記事テンプレートのフィールドへのアクセスの制限

暗号化モジュールを使用して、記事テンプレートのフィールドレベルのセキュリティを設定し、ロール権限に基づいてフィールドを表示します。

始める前に
必要なロール：security_admin

> **注:**
> ナレッジブロックを使用して、同じフィールド内のコンテンツを制限します。詳細については、「ナレッジブロック」を参照してください。

手順

1. 暗号化する記事テンプレートフィールド暗号化モジュールを作成します。
   詳細については、「暗号化モジュールの作成」を参照してください。
2. 記事テンプレートフィールドを暗号化モジュールに関連付けます。
   詳細については、「フィールドと添付ファイルの暗号化」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. 移動先 システムセキュリティ > フィールド暗号化 > 暗号化フィールド構成 をクリックし、[新規] をクリックします。

b. フォームで、フィールドに入力します。

[暗号化フィールド構成] フォーム

フィールド	説明
テーブル	記事テンプレートフィールドに関連付けられたテーブル。たとえば、ハウツー記事テンプレートフィールドの場合は、[ハウツー **[kb_template_how_to]]** を選択します。
列	暗号化する記事テンプレートフィールド。文字列、日付、日付/時刻、URL のフィールドのみがサポートされます。 ▪ 文字列と **URL** のフィールド：親テーブルまたは子テーブルに新しい暗号化設定を追加できます。 ▪ 日付と日付/時刻のフィールド：暗号化フィールドの設定を作成して、既存の [日付] および [日付/時刻] フィールドを暗号化することができます。新しい暗号化構成は、親テーブルのみに追加できます。新しい暗号化構成は、子テーブルに追加できません。 **注:** 暗号化している日付および日付/時刻フィールドの影響を受けるレコード数に応じて、暗号化構成の作成には数分かかることがあります。インスタンスのトランザクション量が低いときは、日付および日付/時刻フィールド暗号化構成を作成してください。
暗号化モジュール	記事テンプレートフィールドに作成した暗号化モジュール。
手法	▪ 単一の暗号化モジュール：単一の暗号化モジュールでのみデータを暗号化できます。フィールドは [暗号化モジュール **(Encryption module)]** フィールドで定義された暗号化モジュールで暗号化されます。暗号化モジュールを持たないユーザーは、フィールド値を表示または更新できません。 ▪ 複数の暗号化モジュール：複数の暗号化モジュールでデータを暗号化できます。このフィールドは、最初にデータを入力するユーザーの暗号化コンテキストによって暗号化されます。ユーザーが複数の暗号化モジュールを持っている場合、暗号化モジュールセレクターで定義されたコンテキストが使用されます。暗号化モジュールはレコードごとに設定されるため、リストのフィールドにはさまざまな暗号化モジュールが含まれる可能性があります。ただし、1 つのレコード内では、フィールドは 1 つのモジュールでのみ暗号化できます。 **注:** [複数の暗号化モジュール **(Multiple Encryption module)]** メソッドを使用する際に、一括暗号化は利用できません。 [単一の暗号化モジュール (single encryption module)] メソッドを使用して構成を作成すると、複数の暗号化モジュールを使用するようにレコードを更新できます。ただ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	し、複数の暗号化モジュールを使用してフィールドを変更し、単一の暗号化モジュールを使用するようにはできません。

c. [送信] をクリックします。

3. 暗号化フィールドのロール権限を定義します。

a. 移動先 ユーザー管理 > ロール.

b. [名前] 列で、このフィールドの表示を許可するロールへのリンクをクリックします。

c. [暗号化コンテキスト] フィールドで、選択したロールに適用する記事テンプレートフィールド暗号化コンテキストの名前を検索して選択します。

> **注:**
> [暗号化コンテキスト] フィールドを追加するには、ロールフォームを構成する必要がある場合があります。

d. [更新] をクリックします。

タスクの結果
暗号化フィールドに定義されたロール権限に応じて、ユーザーは記事テンプレートでフィールドを表示できます。

関連情報

Field Encryption

記事テンプレートを使用した記事の SEO 情報の生成

記事テンプレート フィールドのコンテンツを使用して、そのテンプレートを使用して作成された記事の SEO タグを生成することで、ナレッジ記事の検索可能性を向上させます。検索エンジン最適化 (SEO) は、公開検索エンジンの検索を最適化します。

始める前に
必要なロール：knowledge_admin または admin

このタスクについて

> **注:**
> [標準] の記事テンプレートを使用している場合は、テキスト フィールドのコンテンツがタグを生成するために使用されます。

タグで使用する文字数を `glide.knowman.seo.pages.meta_description.length` システムプロパティで定義できます。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > アドミニストレーション > 記事テンプレート.
2. 記事テンプレートを選択します。
3. **[SEO** デスクリプションタグ] フィールドで、記事テンプレートフィールドを検索して選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このフィールドのコンテンツは、この記事テンプレートを使用して作成された記事を検索するためのメタ デスクリプション タグとして使用されます。

4. **[Update** (更新)] をクリックします。

> **注:**
> SEOの生成にどの記事テンプレート フィールドを変更するかを変更することができます。変更は、変更後に作成または更新されたナレッジ記事にのみ適用されます。このテンプレートを使用して作成された既存のすべての公開記事に更新を適用するには、`[Populate Meta Description on KB Articles]` (KB 記事にメタ デスクリプションを入力) 修復スクリプトを実行します。

記事テンプレートページ

外部ナレッジソースとの統合

外部コンテンツ統合機能を使用して、さまざまな外部ソースのコンテンツをデータ連携し、ナレッジ検索結果をまとめて表示できます。

ユーザーはさまざまな外部ソースを使用してナレッジを保存および管理し、関連する結果を得るために各ソースを個別に検索します。外部コンテンツ統合により、WebDAV 準拠のすべてのソースコンテンツを単一の場所から取得および検索できます。これにより、複数のナレッジ ソースにわたるシームレスな検索エクスペリエンスがユーザーに提供され、プラットフォームがさらに使用されるよう促されます。

ナレッジアドミニストレーターはこの機能を使用して、ナレッジベースにインポートする外部コンテンツを定義し、定期的にコンテンツをインポートするジョブを実行できます。ナレッジ ユーザーには、複数のナレッジ ソースにわたる関連コンテンツを検索するシームレスなユーザーエクスペリエンスが提供されます。

外部コンテンツ統合プラグインのアクティブ化

外部コンテンツ統合機能は、ナレッジ管理 - 外部コンテンツ統合プラグイン (com.snc.knowledge.external_integration) を使用してアクティブ化されます。

始める前に

必要なロール：admin
ナレッジ管理 - 外部コンテンツ統合プラグインは、デフォルトでは有効ではありません。

ナレッジ管理 - 外部コンテンツ統合プラグインが有効になっていると、次のプラグインが自動的に有効になります。

- 「一元的接続および資格情報」プラグイン (com.snc.core.automation.connection_credential)
- ナレッジ管理 v3 プラグイン (com.snc.knowledge3)
- 高度なナレッジ管理インストーラープラグイン (com.snc.knowledge_advanced.installer)

[変更管理 - リスク アセスメント] プラグインが有効化されているときは、「 ナレッジ > アドミニストレーション モジュールには、ナレッジ管理 - 外部コンテンツ統合プラグインがアクティブ化されている場合に、 外部ナレッジソース および 外部ナレッジジョブ のサブモジュールが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

Washington DC のリリース以降、ナレッジ管理 v3 ホームページ (com.snc.knowledge3) は、将来の Y リリースでの廃止に向けて準備が進められています。これはナレッジ管理 サービスポータル (com.snc.knowledge_serviceportal) に置き換えられ、Madrid 以降のリリースのお客様にはデフォルトで有効になっています。新しいエクスペリエンスの詳細については、「ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   注:
   ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

外部ナレッジ ソースの定義

コンテンツをインポートする前に、Web 分散オーサリングおよびバージョニング (WebDAV) 準拠の外部ナレッジソースと、コンテンツをインポートする先の ServiceNow ナレッジベースの間の接続を作成して設定します。外部ナレッジ ソースのインポート パラメーターを定義します。

始める前に
ベーシック認証情報 を定義し、外部ソースに対して接続を開始 します。

注意:
この機能では、外部ソースエンドポイントが、公的にアクセス可能なエンドポイントであることが期待されます。MID サーバー構成はサポートされません。

必要なロール：admin

このタスクについて
外部コンテンツ統合機能では、ベーシック認証のみがサポートされています。

手順

1. 外部ソースとターゲット ナレッジベースからの接続を定義します。

   a. 移動先 ナレッジ > アドミニストレーション > 外部ナレッジソース.

   b. [**New**] をクリックします。

   c. 次のフィールドに入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
名前	外部ソースの一意の名前を入力します。
ターゲットナレッジベース	外部コンテンツの記事を作成するナレッジベースを選択します。
接続エイリアス	外部ソースに接続するための接続エイリアスを選択します。

d. フォームヘッダーを右クリックし、 [保存] をクリックします。

2. 外部コンテンツのインポート パラメーターを設定します。

a. [パラメーター] 関連リストで、[新規] をクリックします。

b. [名前] フィールドで、ドロップダウン リストからパラメーターの名前を選択します。

c. [値] フィールドに、パラメーターに対して目標値を入力します。
次のテーブルには、外部ソースに対して設定できるパラメーターと、それに対応する値を示しています。

パラメーター名	説明
このソースの最大サイズ制限 (MB)	このソースに許可された最大コンテンツ サイズを設定します。この制限に達した場合、コンテンツはそれ以上処理されません。デフォルト値は 400 MB です。
このソースでのファイル/コンテンツごとの最大サイズ制限 (KB)	この外部ソースから各ファイルに許可された最大サイズ制限を設定します。ファイルがこの制限を超えると、そのファイルは処理されません。デフォルト値は 4000 KB です。
元のソース システムで検索結果を開く	値を **true** に設定すると、外部ソース システムで検索結果を開きます。値を **false** に設定すると、ターゲット ナレッジベースで検索結果を開きます。デフォルト値は **false** に設定されています。
これらの正規表現パターンと一致した名前のフォルダーを含める	この外部ソースから含める必要があるフォルダー名のカンマ区切りの正規表現のリストを入力します。
これらの正規表現パターンと一致した名前のフォルダを除外する	この外部ソースから除外する必要があるフォルダー名のコンマで区切られた正規表現のリストを入力します。
ファイル名がこれらの正規表現パターンに一致する場合、記事を作成する	記事を作成するために含める必要のあるファイル名のカンマ区切りの正規表現のリストを入力します。
ファイル名がこれらの正規表現パターンに一致する場合、記事を作成しない	記事を作成するために除外する必要のあるファイル名のカンマ区切りの正規表現のリストを入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター名	説明
最大再試行回数制限	要求を外部ソースに送信するための最大再試行回数です。

d. [送信] をクリックします。

外部ナレッジ ソースからのコンテンツのインポート

インポート ジョブを手動で実行するか、データ連携された外部コンテンツを処理するスケジュールを設定します。

始める前に
必要なロール：admin または knowledge_admin

このタスクについて
各外部ソースは、インポート ジョブを実行するために **[Acquire handler]** (取得ハンドラー) と [プロセスハンドラー] の 2 つのハンドラーに関連付けられています。取得ハンドラーは、WebDAV クライアントを使用して外部コンテンツを取得して記事を作成します。記事にカテゴリを割り当てたり、ナレッジ記事に追加メタデータを入力したりするために、プロセスハンドラーをカスタマイズすることができます。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > アドミニストレーション > 外部ナレッジソース.

2. コンテンツをインポートする元の外部ナレッジ ソースを選択します。

3. [ハンドラー] タブで、取得およびプロセスハンドラーを実行するスケジュールを設定します。

4. [関連リンク] セクションで、[スケジュール済みジョブを実行] をクリックします。

5. 外部ソースのコンテンツをインポートするために実行するようスケジュールされたすべてのジョブを表示するには、[ジョブ] をクリックします。
直近のジョブを開いてステータスを監視することができます。

タスクの結果
外部コンテンツソースのファイルごとに、空白のナレッジ記事が作成され、外部ファイルが添付ファイルとして記事に追加されます。記事の簡単な説明は、外部コンテンツソースのファイル名から導出されます。

注:
外部からインポートされたコンテンツが感染している場合、感染した各ファイルに関する通知が、knowledge_admin ロールを持つユーザーと ナレッジベース 所有者に送信されます。通知されたユーザーは、感染したファイルに対して必要なアクションを実行できます。

ソース システムでナレッジ検索結果を開く

検索結果はインスタンス内で集計されますが、ユーザーはソースシステムで利用可能な機能 (Microsoft SharePoint での編集など) を利用することもできます。ホストシステムでナレッジ検索の結果を開くには、ソース システムで直接検索結果から記事を開くための外部ソース システムへの URL を設定します。

始める前に
外部ナレッジ ソースの [元のソース システムで検索結果を開く] インポート パラメーターが **true** に設定されていることを確認します。

たとえば、Microsoft SharePoint にナレッジ記事としてファイルがある場合は、この手順に従うことができます。

必要なロール：admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スクリプトインクルード.
2. [*KBWebDAVContentHandler*] を開きます。
3. [スクリプト] ウィンドウで、次に示すスクリプトを使用して *getFileURL* 関数を上書きします。*getFileURL* 関数を次に示します。

```
//fileObj.getName() - Returns name of the file
    //fileObj.getPath() - Returns path to the file from root folder
    //fileObj.getAbsolutePath() - Returns Absolute WebDAV URL of the file
    //fileObj.getCreationDate() - Returns creation date of the file as GlideDateTime object
    //fileObj.getModifiedDate() - Returns last modified date of the file as GlideDateTime
object
    //fileObj.getContentType() - Returns content type of the file as GlideDateTime object
    //fileObj.getSize() - Returns size of the file
```

```
getFileURL: function(fileObj) {
    //write your logic here
},
```

4. [更新] をクリックします。

外部ナレッジ コンテンツをデータ連携するための設定例

複数の外部ソースのコンテンツをデータ連携して、ユーザーが単一の場所からナレッジを取得して検索することができます。この設定例を使用して、外部アカウントへの接続を作成し、外部ナレッジ ソースを設定し、コンテンツをインポートして、統合コンテンツの検索結果を有効にします。

外部コンテンツをデータ連携するための要件

ナレッジ管理 - 外部コンテンツ統合プラグイン (com.snc.knowledge.external_integration) が有効になっていて、外部ソースが WebDAV に準拠していることを確認します。

ナレッジ管理アプリケーションへの外部ナレッジ ソースのデータ連携

認証情報と接続エイリアスを作成して、外部ナレッジ ソースを ServiceNow ナレッジ管理アプリケーションに接続します。データ連携されたコンテンツをインポートするために外部ソースのインポート パラメーターを定義します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 外部アカウントでベーシック認証を有効にします。

   注:
   ベーシック認証を有効にしても、外部アカウントのパスワードは影響を受けません。

2. ベーシック認証情報を使用して、外部アカウントへの接続を作成します。

   a. 移動先 接続と資格情報 > 認証情報.

   b. [**New**] をクリックします。

   c. [基本認証情報] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のフィールドに入力します。

フィールド	説明
名前	認証情報の名前。例：Demo_Auth。
ユーザー名	ベーシック認証用に作成された外部アカウントのユーザー名。
パスワード	ユーザー名の外部アカウントのパスワード。

d. [送信] をクリックします。

3. 外部アカウントへの HTTP 接続を作成します。

a. 移動先 接続 **&** 認証情報 > 接続と認証情報エイリアス.

b. **[New** (新規)] を選択します。

c. [名前] フィールドに、接続エイリアスの名前を入力します。

Example
例：Demo_Account。

d. フォームヘッダーを右クリックし、 [保存] をクリックします。

e. [接続] 関連リストで、[新規] をクリックします。
次のフィールドに入力します。

フィールド	説明
名前	HTTP 接続の名前。例：Demo_Connection。
認証情報	外部アカウントに接続するために作成された認証情報。 例：Demo_Auth。
接続 URL	外部アカウントへの WebDAV URL。これは外部アカウントの WebDAV エンドポイントです。 **注:** また、フォルダー パスを URL に追加することで、特定のフォルダーからコンテンツをインポートすることもできます。例：https://<extermal_account への Web リンク>/KnowledgeIT。

f. [送信] をクリックします。

4. コンテンツをインポートするための外部ナレッジ ソースを設定します。

a. 移動先 ナレッジ > アドミニストレーション > 外部ナレッジソース.

b. [新規] をクリックして、次のフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
名前	外部ソースの一意の名前。例：Demo_knowledge。
ターゲットナレッジベース	外部コンテンツの記事を作成するナレッジベース。例：IT。
接続エイリアス	外部ソースに接続するための接続エイリアス。例：Demo_Account。

c. フォームヘッダーを右クリックし、[保存] を選択します。

d. [パラメーター] 関連リストで、[新規] をクリックします。

e. [パラメーター] フォームで、外部ソース用に設定するインポート パラメーターの名前を選択し、パラメーターの値を設定します。
次のテーブルには、外部ソースに対して設定できるパラメーターと、それに対応する値を示しています。

パラメーター名	値
このソースの最大サイズ制限 (MB)	外部ソースからのインポートが許可される最大コンテンツ サイズ。例：250 MB。
このソースでのファイル/コンテンツごとの最大サイズ制限 (KB)	この外部ソースからインポートできる、添付ファイルを含め記事ごとに許可される最大サイズ。例：2000 KB。
元のソース システムで検索結果を開く	この値を **true** に設定する場合、外部ソース システムで検索結果を開きます。
これらの正規表現パターンと一致した名前のフォルダーを含める	この外部ソースから含めるフォルダ名のカンマ区切りの正規表現のリスト。例：文字 a と b で始まるすべてのフォルダ名を含めるには、a.*,b.* と入力します。
これらの正規表現パターンと一致した名前のフォルダを除外する	この外部ソースから除外するフォルダ名のカンマ区切りの正規表現のリスト。例：文字 a と b で始まるすべてのフォルダ名を除外するには、a.*,b.* と入力します。
ファイル名がこれらの正規表現パターンに一致する場合、記事を作成する	記事の作成時に含めるファイル名のカンマ区切りの正規表現のリスト。例：拡張子が .docx や .pdf のすべてのファイル名を含めるには、.*\.docx,.*\.pdf と入力します。
ファイル名がこれらの正規表現パターンに一致する場合、記事を作成しない	記事の作成時に除外するファイル名のカンマ区切りの正規表現のリスト。例：拡張子が .docx や .pdf のすべてのファイル名を除外するには、.*\.docx,.*\.pdf と入力します。
最大再試行回数制限	接続要求を外部ソースに送信できる回数の上限。例：5。

次のタスク
外部ナレッジ ソースからのコンテンツのインポートを行います。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

ソース システムでナレッジ検索結果を開く

ナレッジ管理サービスポータル検索結果ページ

ナレッジ記事の番号重複

ナレッジ記事をインスタンスにインポートすると、重複した番号で記事が作成されます。

ナレッジに [番号] フィールドが自動生成され、インスタンス内で新しい記事を作成するたびにインクリメントします。[番号] フィールドの初期値は 10,000 です。この番号をカスタマイズするには次の手順を実行します。

1. 移動先 システム定義 > 番号メンテナンス.
2. [テーブル] 列で、[ナレッジ] を検索して選択します。
3. [関連リンク] で **[Number Counter]** を選択し、[Number] フィールドを更新します。
4. [更新] を選択します。

ナレッジ記事を別のインスタンスから、または別のアプリケーションのデモデータの一部としてインポートすると、すでに使用されている番号の記事が紹介される可能性があります。ナレッジの [番号] フィールドは一意にインデックス付けされていないため、インポートはエラーなしで完了します。

重複したナレッジ記事番号が存在していると、ナレッジ番号を使用している記事ビューページへのリンクの動作に不整合が起きる可能性があります。たとえば、同じナレッジ番号 KB0000033 の記事が 2 つある場合、それに続くリンク、*kb_view.do?sysparm_article=KB0000033* では 2 つの記事のいずれかがランダムに開く可能性があります。ナレッジ検索結果では、結果をクリックして検索結果に表示された記事ではなく別の記事が開いてしまうということがあります。

ナレッジ記事の番号重複の回避

番号が重複したナレッジ記事を本番環境に挿入しないようにするため次のことに注意します。

- 本番環境でデモ データ記事をインポートしない。
- 挿入する記事の番号が、まだ使用されていないものであることを確認する。
- ナレッジ テーブル (kb_knowledge) に挿入前ビジネス ルールを作成して、新しい番号がまだ使用されていないものであることを確認する。

ナレッジの [番号] フィールドの初期値を更新して、新しく作成された記事が既存の記事と競合しないようにすることもできます。

1. 移動先 システム定義 > 番号メンテナンス.
2. [テーブル] 列で、[ナレッジ] を検索して選択します。
3. [コントロール] 関連リストの [番号] フィールドで、すでにシステム内の最大値より大きな番号にカウントを更新します。
4. [更新] をクリックします。

カスタム ナレッジのホームページの作成

システムアドミニストレーターは、ユーザーが特定のナレッジベースまたはカテゴリのナレッジホームページを開くことを可能にするモジュールを作成することができます。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて

注:
このトピックでは、従来の v3 ナレッジホームページを作成します。ポータルホームページを作成し、新しいルックアンドフィールに設定できます。詳細については、「 ナレッジ管理サービスポータルの設定 」を参照してください。

手順

1. アプリケーションナビゲーターで、アプリケーション名をポイントし、アプリケーションの編集アイコン ( ) をクリックします。
2. [モジュール] 関連リストで、[新規] をクリックします。
3. モジュールの [タイトル] を入力します。
4. [リンク タイプ] フィールドで、([引数] から) **[URL]** を選択します。
5. [引数] フィールドで、次の値から 1 つ以上を`$knowledge.do#/search?` に追加します。

オプション	説明
sysparm_kb=<ナレッジベース sys_id>	ナレッジベースの sys_id を入力して、ナレッジベースのナレッジ記事をデフォルトで表示します。 指定したナレッジベースが存在しない場合、カスタムホームページモジュールにアクセスしたときにデフォルトのナレッジホームページが表示されます。
sysparm_category=<ナレッジカテゴリ sys_id>	ナレッジカテゴリの sys_id を入力して、そのカテゴリからのナレッジ記事をデフォルトで表示します。 指定したカテゴリが存在しない場合、カスタムホームページモジュールにアクセスしたときに選択されたナレッジベースのデフォルトのカテゴリが表示されます。 注: このパラメーターで渡されるカテゴリは、*sysparm_kb* パラメーターで渡されたナレッジベースに属している必要があります。
sysparm_order=<view_count、last_modified、またはrelevancy>	記事が表示されるデフォルトのソート順を入力します。

Example:

関連情報

ナレッジ管理の構成

I18N - ナレッジのインターナショナリゼーション

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジログを表示

ナレッジログには、どのユーザーがナレッジ記事を閲覧したか、何をどこで検索したかに関する情報が表示されます。

始める前に
必要なロール：knowledge_admin、knowledge_manager

このタスクについて
ナレッジログは、カスタマーサービス ポータル、 ナレッジ管理 サービスポータル、 Now Mobile、エージェントワークスペース、 ナレッジ管理 v3 などのユーザーがナレッジ記事にアクセスできるすべての利用可能なソースから情報を取得します。

注:

Washington DC のリリース以降、ナレッジ管理 v3 ホームページ (com.snc.knowledge3) は、将来の Y リリースでの廃止に向けて準備が進められています。これはナレッジ管理 サービスポータル (com.snc.knowledge_serviceportal) に置き換えられ、Madrid 以降のリリースのお客様にはデフォルトで有効になっています。新しいエクスペリエンスの詳細については、「ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > アドミニストレーション > 検索ログ または **View Log**。
2. [検索ログ] または [ビューログ] を表示します。

ナレッジログ

ログ	説明
検索ログ	ユーザーがナレッジ記事にアクセスできるすべての利用可能なソースから、ナレッジ検索の検索ソース、検索用語、最高クリックランク、および検索結果の数に関するレコードを表示します。[検索ログ] には、ナレッジ検索 [ts_query_kb] テーブルのデータが表示されます。検索ソースの詳細については、「ナレッジ記事検索ソースを表示」を参照してください。
ログを表示	誰がどのナレッジ記事を閲覧したか、誰がいつナレッジ記事をタスクに添付したかを示すレコードを表示し、先行入力検索候補機能が有効になっている場合は最終検索用語を特定します。[ビューログ] には、ナレッジ使用 [kb_use] テーブルのデータが表示されます。 **注:** ○ アドミニストレーターは、kb_use テーブルクリーンアップジョブを有効にして、ナレッジ使用 [kb_use] テーブルから古いレコードを削除し、テーブルのパフォーマンスを向上させることができます。詳細については、「ビューログのデータ保持ポリシーの変更」を参照してください。 ○ [ビューログ] レコードには、グローバル検索結果からアクセスおよび表示されるナレッジ記事の情報は表示されません。

検索ログフィールドと説明

ナレッジ検索ログには、ユーザーが実行したすべてのナレッジ検索の履歴が保存されます。

検索ログは、ユーザーがナレッジ記事にアクセスできるすべての利用可能なソースから情報を保存します。検索ログには、ナレッジ検索 [ts_query_kb] テーブルのデータが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
ナレッジ検索ログは、Zing 検索からのデータのみをキャプチャします。AI 検索では機能しません。

アドミニストレーターおよびナレッジマネージャーは、次の場所に移動して検索ログにアクセスできます すべて > ナレッジ > アドミニストレーション > 検索ログ.

次のテーブルで、検索ログの一部のフィールドについて説明します。

検索ログフィールド	説明
検索用語	検索の実行に使用される検索用語。
結果	検索によって返された一致するナレッジ記事の数。
ユーザー	検索を実行したユーザーのユーザー ID
ソート順	検索の実行中のソート順 (関連性、ビュー、最新、またはアルファベット順)。
最終検索用語	この値が *[true]*の場合、[検索用語] の値は、検索セッションで使用された最後に成功した検索用語です。
最高クリッククランク	ユーザーが関連する検索結果を得るためにクリックした最初の検索結果のランク。検索数が少ないほど、検索操作が効率的であることを示します。
セッション ID	ユーザーセッションの一意の識別子。

ナレッジ記事の検索に使用されるソースの検索については、「ナレッジ記事検索ソースを表示」を参照してください。

ビューログフィールドと説明

ナレッジビューログには、ナレッジ記事ビューの履歴とその使用状況が保存されます。

ビューログには、誰がどのナレッジ記事を表示し、誰がナレッジ記事をタスクにいつ添付したかが表示されます。先行入力検索提案機能 (type-ahead search suggestions feature)が有効になっている場合は、最終検索用語を識別します。ビューログには、ナレッジ使用 [kb_use] テーブルのデータが表示されます。

アドミニストレーターおよびナレッジマネージャーは、次の場所に移動してビューログにアクセスできます すべて > ナレッジ > アドミニストレーション > ログを表示.

次のテーブルで、ビューログの一部のフィールドについて説明します。

ビューログフィールド	説明
作成日時	ユーザーが記事を表示または使用した日時。
記事	ユーザーが閲覧または使用した記事。
ユーザー	記事を閲覧または使用したユーザー
使用済み	[true] に設定すると、記事はタスク (ケース、インシデントなど) に添付されます。
表示	[true] に設定されている場合、記事が表示されたことを示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ビューログフィールド	説明
検索 ID	検索ログの参照 ID (ts_query_kb)。これにより、ユーザーが実行した検索が、検索結果から表示された記事にリンクされます。
セッション ID	ユーザーセッションの一意の識別子。
表示回数	記事が表示された回数。

ナレッジ記事検索ソースを表示

ナレッジ記事の検索に使用されるソースを検索して、ナレッジ検索を分析します。

始める前に
必要なロール：knowledge_admin、knowledge_manager

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > アドミニストレーション > 検索ログ.
2. [検索ログ] の対応する列にある検索レコードについて、次のデータを表示します。

検索ソースの詳細

列	検索レコードデータ
ソースドキュメント	ソーステーブルにあるソースレコード。 例：問題：*problem_number*、ケース：*case_number*、インシデント：*incident_number*、サービスポータル：カスタマーサポート
ソーステーブル	ソーステーブルのラベルと名前。 例：ナレッジ [kb_knowledge]、サービスポータル [sp_portal]、ケース [sn_customerservice_case]、インシデント [incident]、問題 [problem]、KCS 記事 [kb_template_kcs_article]
ソースタイプ	ナレッジ記事検索が実行されたアプリケーション。 [ソースタイプ] 列は、次のいずれかの値に設定されます。 ○ ポータル：サービスポータルアプリケーション ○ クラシック：ServiceNow AI Platform アプリケーション ○ **Workspace**: エージェントアシスト in ワークスペース ○ ナレッジクラシック：ナレッジ管理 v3 または v2 ○ その他：不明なソース
ソース URL	検索されたテキストクエリの URL。

関連情報

ナレッジログを表示

ビューログのデータ保持ポリシーの変更

データ保持ポリシーによりナレッジ使用 [kb_use] テーブルから不要な古いデータを削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
ビューログには、ナレッジ使用 [kb_use] テーブルのデータが表示されます。デフォルトでは、ナレッジ使用 [kb_use] テーブル内のすべてのレコードが保持されます。kb_use テーブルのデータ保持ポリシーをアクティブ化すると、不要になったレコードが削除されます。削除されたデータは、カスタマーサービスのセルフサービスアナリティクスダッシュボードやナレッジ管理ダッシュボードなどのダッシュボードで使用されるレポートには表示されません。

手順

1. 移動先 すべて > インスタンススキャン > テーブルのクリーンアップ.
2. [テーブル名] 列で [kb_use] を検索し、**[kb_use]** リンクをクリックします。
3. [自動フラッシュ] フォームで、[アクティブ] チェックボックスをオンにして、[kb_user] テーブルのクリーンアップジョブを有効にします。
4. オプション: [経過時間 (秒)] フィールドの値を変更して、レコードを削除するまでにシステムが待機する期間を調整します。
   デフォルトでは、[経過時間 (秒)] フィールド値は 31,536,000 秒 (365 日に相当) に設定されています。詳細については、「Autoflush フォーム」を参照してください。

   記事ビューの合計時に使用される日数を設定する *glide.knowman.view_age.days* プロパティがアクティブな場合、[経過時間 (秒)] フィールド値は、そのプロパティの値より大きい必要があります。詳細については、「ナレッジ管理のプロパティ」を参照してください

   。
5. [更新] をクリックします。

ナレッジ管理での拡張ポイントの使用

UI 拡張ポイントを使用し、ナレッジ記事のヘッダーとフッターをナレッジ記事に追加し、ナレッジ記事にコメントが追加されたときの通知用メールテンプレートをカスタマイズします。スクリプト化拡張ポイントを使用し、ナレッジ記事にコメントが追加されたときの通知用メールテンプレートで使用するフィードバックオブジェクトをカスタマイズします。

始める前に
KMFeedbackNotification UI 拡張ポイントおよび KMFeedbackObject スクリプト化拡張ポイントを表示するには、ナレッジ管理 詳細プラグイン (com.snc.knowledge_advanced) をアクティブ化する必要があります。これらの通知はサブスクリプション機能の一部であり、このプラグインによってアクティブ化されます。

Washington DC のリリース以降、ナレッジ管理 v3 ホームページ (com.snc.knowledge3) は、将来の Y リリースでの廃止に向けて準備が進められています。これはナレッジ管理 サービスポータル (com.snc.knowledge_serviceportal) に置き換えられ、Madrid 以降のリリースのお客様にはデフォルトで有効になっています。新しいエクスペリエンスの詳細については、「ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能」を参照してください。

必要なロール：admin

このタスクについて
拡張ポイントを使用すると、実際にベースコードを変更することなくカスタマイズを統合することが容易になります。カスタマイズされたスクリプトを使用して、標準的な基本機能を拡張することができます。

UI 拡張ポイントを ナレッジ管理 で使用するには、実装を作成し、必要に応じてデータを変更します。拡張ポイントごとに複数の実装を作成できますが、これらのシナリオでは、使用が 1 つの実装

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

のみに制限されます。拡張ポイントではコード例が提供されていますが、これは必要に応じて編集できます。

スクリプト化拡張ポイントでは、ベースシステムで実装が実現します。必要に応じてデータを変更し、フィールドを追加できます。

手順

1. UI 拡張ポイントを使用して、ナレッジ記事のヘッダーとフッター、およびナレッジ記事にコメントが追加されたときに送信されるメール通知をカスタマイズするには、次のように操作します。

   a. 移動先 システム拡張ポイント > **UI** 拡張ポイント.

   b. 使用する UI 拡張ポイントをクリックします。

   注:
   - ナレッジ管理 v3 で KMArticleViewFooter と KMArticleViewHeader の UI 拡張ポイントを使用し、ナレッジ記事のヘッダーとフッターをナレッジ記事ビューページ (kb_view.do) に追加します。
   - KMFeedbackNotification の UI 拡張ポイントを使用し、ナレッジ記事にコメントが追加されたときの通知用メールテンプレートをカスタマイズします。

   c. [実装を作成] をクリックします。

   d. 必要に応じてデータを変更します。

   e. [更新] をクリックします。

2. スクリプト化拡張ポイントを使用し、ナレッジ記事にコメントが追加されたときの通知用メールテンプレートで使用するフィードバックオブジェクトを更新するには、次のように操作します。

   a. 移動先 システム拡張ポイント > スクリプト化拡張ポイント.

   注:
   KMFeedbackObject スクリプト化拡張ポイントを使用し、ナレッジ記事にコメントが追加されたときの通知用メールテンプレートで使用するフィードバックオブジェクトをカスタマイズします。

   b. **[API** 名] 列で、`global.KMFeedbackObject` をクリックします。

   c. [実装] 関連リストで、`KMFeedbackObjectBaseImpl` クラスをクリックします。

   d. 必要に応じてデータを変更し、フィールドを追加します。

   e. [更新] をクリックします。

関連情報

拡張ポイントを使用してアプリケーション機能を拡張する

サーバー側スクリプトでのスクリプト拡張ポイントの使用

サーバー側 UI マクロの UI 拡張ポイントの使用

クライアント側 UI スクリプティングのクライアント拡張ポイントの使用

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ナレッジ管理の類似性ソリューションをトレーニングして関連記事を見つける

ナレッジ管理機能の Predictive Intelligence に含まれるナレッジ類似記事ソリューション定義をトレーニングして、ナレッジ記事を作成または表示するときに関連するナレッジ記事を検索します。

始める前に
Predictive Intelligence for Contextual Search プラグイン (com.snc.contextual_search_ml) およびナレッジ管理の予測インテリジェンスプラグイン (com.snc.knowledge_ml) がアクティブ化されていることを確認します。
必要なロール：admin

> **注:**
> このソリューションは、OOB (Out-ofBox) 類似性ソリューションにのみ適用され、手動で作成されたナレッジ記事には適用されません。

手順

1. 移動先 すべて > 予測インテリジェンス > 類似性 > ソリューション定義.
2. [類似性定義] リストで、ナレッジ類似記事ソリューション定義 (ml_sn_global_knowledge_similar_articles) を見つけ、選択します。
3. [類似性定義] フォームで、ナレッジ記事のデフォルトのフィールド値を確認します。

   類似性定義フォームフィールドの詳細については、「類似性ソリューションの作成とトレーニング」を参照してください。

   > **注:**
   > アプリケーションスコープが [ナレッジ管理 - 機械学習] に設定されていない場合、フォームを編集することはできず、警告メッセージが表示されます。フォームを編集できるようにするには、メッセージの末尾にある単語「ここ」をクリックします。

4. [更新 **&** 再トレーニング] をクリックします。
5. ナレッジ類似記事ソリューション定義 (ml_sn_global_knowledge_similar_articles) の [類似性定義] フォームを開きます。
6. [ML ソリューション] 関連リストの [進捗状況] 列で、トレーニングソリューションの進行状況を表示します。
   [進捗状況] が 100% の場合、[ML ソリューション] 関連リストで、類似性スコアに基づいて類似例を確認し、類似スコアのしきい値を更新することで、より有用なコンテンツを含めることができます。
7. オプション: 類似スコアしきい値を更新します。

   a. [アクティブ] 列で、ソリューションのリンクをクリックします。

   b. 類似例を確認するには、[ML ソリューション] フォームの [類似例] 関連リンクをクリックします。
   詳細については、「ソリューションの類似例の確認」を参照してください。

   c. [ML ソリューション] フォームの [ソリューション統計情報] 関連リストで、[類似スコアのしきい値] フィールドに必要な値を入力し、[ML ソリューション] フォームを右クリックして、[保存] をクリックします。
   詳細については、「類似スコアしきい値を更新する」を参照してください。

タスクの結果
ソリューションが完了すると、[類似記事 **(ML)]** オプションを選択したときに、関連するナレッジ記事が、ServiceNow AI Platform の [ナレッジ] フォームにある [ナレッジ結果] セクション、ナレッ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ジ管理 サービスポータル のナレッジ記事ビューページの [関連記事] セクション、および エージェントアシスト に表示されます。

関連情報

- Knowledge Management 向け 予測インテリジェンス
- ナレッジ管理サービスポータルの記事ビューページ機能
- ナレッジ記事の作成
- エージェントワークスペース でのナレッジ記事の作成
- Now Mobile for Knowledge Management の使用

アクション可能なナレッジ フィードバックの有効化

アクション可能なナレッジフィードバック機能は、ナレッジ管理サービスポータル (com.snc.knowledge_serviceportal) プラグインが有効になり、アクション可能なナレッジフィードバックプロパティが有効になっているときに利用可能です。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

アクション可能なフィードバック機能は、ナレッジ管理 サービスポータル および エージェントワークスペース で利用できます。他のサービスポータルでアクション可能なフィードバック機能を使用するには、[ナレッジ記事ビュー] ページルートマップを有効にします。新しいお客様の場合、[ナレッジ記事ビュー] ページルートマップがデフォルトで有効になっています。

注:
ナレッジ管理 v3 では、アクション可能なナレッジフィードバックはサポートされていません。

記事にフラグが設定されると、記事のフィードバックタスクが作成されます。記事が役に立たないと評価されたり、設定値以下の評価を受けたりした場合にフィードバックタスクを生成するには、以下の関連プロパティを設定する必要があります。

注:
記事フォームで [いいえ] を選択すると、アクション可能なフィードバックポップアップウィンドウが表示されます。[アクション可能フィードバック (Actionable feedback)] フォームで、フィードバックを提供する理由の 1 つを選択します。理由として [その他] を選択した場合は、フィードバックの詳細を提供することを検討してください。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > アドミニストレーション > プロパティ.
2. [アクション可能なフィードバックのプロパティ] セクションで、次のプロパティを設定します。

プロパティ	設定
記事にフラグが立てられている場合にアクション可能なフィードバックタスクを作成する	デフォルトでは、プロパティは [はい] に設定され、記事にフラグが設定されている場合はフィードバックタスクが作成されます。
記事が役に立たないとマークされている場合にアクション可能なフィードバックタスクを作成する	[はい] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	設定
記事がこの値以下に評価されている場合、アクション可能なフィードバック タスクが作成されます。0 または値が設定されていない場合、レートタイプのフィードバックに対してアクション可能なフィードバックタスクが有効になっていないことを示します	1 から 5 まで の値を入力して、フィードバック タスクを生成するための評価のしきい値を指定します。 例：この値を 3 に設定すると、ユーザーが 3 つ以下の星を選択して記事を評価すると、フィードバック タスクが生成されます。 注: 「0」を入力すると、否定的な記事フィードバックによりフィードバック タスクは生成されません。

3. [保存] をクリックします。

関連情報

アクション可能なナレッジ フィードバックのプロパティ

HR ケースからナレッジ記事へのフィールドマッピングの作成

HR ケーステーブルと KCS 記事テーブルの間にカスタムマッピングを作成し、HR ケースからナレッジ記事に情報をコピーします。

始める前に
必要なロール：admin

- Knowledge Advanced プラグイン (com.snc.knowledge_advanced) が有効であることを確認します。
- アプリケーションスコープが [ヒューマンリソース (HR)：**Core]**であることを確認してください。
- KCS 記事テンプレートがアクティブであることを確認します。
  1. 移動先 ナレッジ > アドミニストレーション > 記事テンプレート.
  2. KCS 記事テンプレートで [アクティブ] フィールドを **true** に設定します。

手順

1. フィルターナビゲーターに、「csm_table_map.list」と入力します。
2. [新規] をクリックします。
3. [マッピング名] フィールドに、「HR ケース KCS 記事」と入力します。
4. [ソーステーブル] フィールドに、「HR ケース」と入力します。
5. [ターゲットテーブル] フィールドに、「KCS 記事」と入力します。
6. フォームヘッダーを右クリックし、[保存] します。
7. [基本フィールド マッピング] 関連リストで、[新規] をクリックします。
8. 次のフィールドのマッピングを作成します。

ソース フィールド	ターゲット フィールド
Sys ID	ソースタスク
簡単な説明	簡単な説明
クローズメモ	解決

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ソース フィールド	ターゲット フィールド
説明	原因

注:
必要に応じて、その他のフィールドのフィールドマッピングを作成できます。

- [ソース] フィールドで、記事テンプレートターゲットテーブルのフィールドにコピーする情報を含むソース [HR ケース] テーブルのフィールドを選択します。
- [ターゲット] フィールドで、ソース [インシデント] テーブルのフィールドからコピーする情報が必要な記事テンプレートターゲットテーブルのフィールドを選択します。

9. [ナレッジ] チェックボックスを表示するタイミングと方法をカスタマイズするには、[条件] タブをクリックします。
10. [詳細条件を使用] を true に設定します。
11. [詳細条件] ウィンドウで、次のコードを貼り付けます。

```
(function(source) {

   //Only if selected article type is active
   var tem = new GlideRecord("kb_article_template");
   tem.addQuery("child_table", "kb_template_kcs_article");
   tem.addActiveQuery();
   tem.query();
   if (!tem.hasNext())
      return false;

   //Do not allow to create the knowledge again
   var now_GR = new GlideRecord("kb_knowledge");
   now_GR.addQuery("source", source.sys_id);
   now_GR.query();
   if (now_GR.next())
      return false;

   return true;
})(source);
```

12. 詳細スクリプトを使用してフィールドをマッピングするには、[詳細なフィールドマッピング] チェックボックスをオンにします。
13. [詳細なフィールドマッピング] タブで、次のコードを貼り付けます。

```
(function(source, target) {
   // Get the first comments from HR case and use it as Issue description for article
   target.short_description = source.short_description + '';
   target.kb_resolution = source.close_notes + '';
   target.kb_cause = source.description;
   target.text = "Working good";
   var notes = source.comments.getJournalEntry(-1);
   var entries = notes.split('\n\n');
   var comment = '';
   if (entries[entries.length - 2]) {
      comment = entries[entries.length - 2];
      var part = comment.toString().indexOf(')');
      if (part != -1) {
         comment = comment.toString().substring(part + 2).replaceAll('\r\n', '<br/>');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
  }
  if (comment)
    target.kb_issue = comment;


})(source, target);
```

HR ケースの最初のコメントは、ナレッジ記事の [問題の説明] フィールドにマッピングされます。

注:
同じソース フィールドまたはターゲット フィールドが基本フィールド マッピングと詳細なフィールド マッピングの両方で設定されている場合、詳細なフィールド マッピングが基本フィールド マッピングより優先されます。

基本フィールド マッピングと詳細なフィールド マッピングで設定されたフィールドが異なっている場合は、詳細なフィールド マッピングのフィールド設定が基本フィールド マッピングのフィールド設定に追加されます。

HR ケースからナレッジ記事を作成できるようにするプロパティの追加

ユーザーが HR ケースからナレッジ記事を作成できるようにするプロパティを追加します。

始める前に
必要なロール：admin
アプリケーションスコープが [ヒューマンリソース (HR)：**Core**]であることを確認してください。

手順

1. フィルターナビゲーターで、「sys_properties.list」と入力します。
2. [新規] をクリックします。
3. 次のフィールドに入力します。

システムプロパティフォーム

フィールド	説明
名前	enable_kcs_hr
説明	HR サービスデリバリ (HRSD) のナレッジ中心のサービス (KCS) を有効にします。
タイプ	true | false
値	true

4. [**Submit** (送信)] を選択します。

タスクの結果
プロパティが追加され、HR ケースからナレッジ記事を作成できるようになりました。

HR ケースからナレッジ記事を作成できるようにする UI アクションの作成

ナレッジチェックボックスを HR ケースフォームに追加する UI アクションを作成します。

始める前に
必要なロール：admin
アプリケーションスコープが [ヒューマンリソース (HR)：**Core**]であることを確認してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システム **UI** > **UI** アクション.
2. [**New**] をクリックします。
3. 次のフィールドに入力します。

[UI アクション]フォーム

フィールド	説明
名前	ナレッジを作成
テーブル	HR 事例
アクション名	create_knowledge

4. [クライアント] チェックボックスをオンにします。
5. [リスト **v3** 互換] チェックボックスをオンにします。
6. [フォームボタン] チェックボックスをオンにします。
7. **[Onclick]** フィールドに、「createKnowledgeClient()」と入力します。
8. [条件] フィールドに、「gs.getProperty("sn_hr_core.enable_kcs_hr") == 'true' && new global.CSMTableMapUtil (current).findMapByName("sn_hr_core.hr_case_kcs_article") && new global.KBKnowledge().canCreate()」と入力します。
9. [スクリプト] フィールドに次のコードを入力します。

```
function createKnowledgeClient() {
   if (g_form.modified) {
      alert(new GwtMessage().getMessage('You have unsaved changes. Please save them to
 continue.'));
   }else{
      //Call the UI Action again but skip the 'onclick' function
      gsftSubmit(null, g_form.getFormElement(), 'create_knowledge');
//MUST call the 'Action name' set in this UI Action
   }
}

//Code that runs without 'onclick'
//Ensure call to server-side function with no browser errors
if (typeof window == 'undefined')
   CreateKnowledgeServer();

   function CreateKnowledgeServer(){
   current.update();

   var map = new global.CSMTableMapUtil (current);
   map.findMapByName("sn_hr_core.hr_case_kcs_article");
   var targetURL = map.getTargetURL();
   var referenceLink =
"&sysparm_collection=sn_hr_core_case&sysparm_collectionID="+current.sys_id+"&sysparm
_collection_key=task&sysparm_link_collection=m2m_kb_task&sysparm_collection_related_fi
eld=kb_knowledge&sysparm_referring_url=sn_hr_core_case.do%3fsys_id%3d"+current.sys_
id;
   if(targetURL)
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    action.setRedirectURL(targetURL[0]+referenceLink);
}
```

10. [送信] をクリックします。

カスタマーサービスケースからの記事作成の有効化

作成者がケースの詳細を記事テンプレートにコピーしてケースの情報を再利用できるようにすることができます。記事テンプレートターゲット テーブルに事前定義されたカスタマーサービスケース テーブルを使用するか、2 つのテーブル間でケースから記事に情報をコピーするカスタム設定を作成します。

始める前に

- 高度なナレッジ管理プラグインが有効である必要があります。
- [変更管理 - リスク アセスメント] プラグインが有効化されているときは、「 とともにインストールされるプロパティ カスタマーサービス管理 (CSM) を有効にする必要があります
- 事前定義された KCS 記事テンプレートまたは新しく作成された記事テンプレートが有効である必要があります。

  注:
  ケースから記事を作成するには、次のいずれかを実行します。

  - 事前定義された **[Case KCS Article]** (ケース KCS 記事) マッピングをそのまま使用するか、ケース ソース テーブルと記事テンプレート ターゲット テーブルの間のフィールド マッピングを変更します。
  - 新しい記事テンプレート ターゲット テーブルを作成し、それをケース ソース テーブルにマッピングし、それらの間のフィールド マッピングをカスタマイズします。記事テンプレート作成の詳細については、「記事テンプレートの作成」を参照してください。
- ナレッジ ユーザーは、ケースから記事を作成するためにケース フォームの [ナレッジを作成] ボタンを使用します。また、ケースから記事を作成するためには有効である少なくとも 1 つのナレッジベースに対する「寄稿可能」権限を持っている必要があります。ユーザー権限の詳細については、「ナレッジ管理ロール」を参照してください。

必要な役割：sn_customerservice.customer_admin または admin

このタスクについて

事前定義された **[Case KCS Article]** (ケース KCS 記事) マッピングは CSM テーブル マップ [csm_table_map] テーブルに保存されます。この設定には、テーブル間で事前設定された 4 つのフィールド マッピングがある kb_template_kcs_article ターゲット記事テンプレート テーブルに設定された sn_customerservice_case ソース ケース テーブルがあります。既存のフィールド マッピングのカスタマイズまたはテーブル間の追加フィールドのマッピングを行うことができます。

手順

1. アプリケーション フィルター ナビゲーターに、csm_table_map.list と入力します。

2. **[Case KCS Article]** (ケース KCS 記事) をクリックします。

3. [ターゲット テーブル] リストから、事前定義された KCS 記事テンプレート テーブルを使用するか、新しく作成された記事テンプレート テーブルを選択します。

4. ナレッジ記事の作成に使用する必要がある各カスタマーサービスケースのフィールドをマッピングします。

a. [基本フィールド マッピング] 関連リストで、[新規] をクリックします。
フィールドをマッピングするには、次のフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カスタマーサービスケーステーブルから記事テンプレートターゲットテーブルへのフィールドマッピング

フィールド	説明
ソース フィールド	記事テンプレート ターゲット テーブルのフィールドにコピーする情報を含むソース ケース テーブルのフィールドを選択します。
ターゲット フィールド	ソース ケース テーブルのフィールドからコピーする情報が必要な記事テンプレート ターゲット テーブルのフィールドを選択します。

b. [送信] をクリックします。

c. 詳細スクリプトを使用してフィールドをマッピングするには、 [詳細なフィールド マッピング] チェックボックスをオンにした上で、[詳細なフィールド マッピング] タブの詳細スクリプトを使用してソース テーブルとターゲット テーブルの間のフィールドをマッピングします。

注:

同じソース フィールドまたはターゲット フィールドが基本フィールド マッピングと詳細なフィールド マッピングの両方で設定されている場合、詳細なフィールド マッピングが基本フィールド マッピングより優先されます。

基本フィールド マッピングと詳細なフィールド マッピングで設定されたフィールドが異なっている場合は、詳細なフィールド マッピングのフィールド設定が基本フィールド マッピングのフィールド設定に追加されます。

d. [ナレッジを作成] ボタンをいつどのように表示するかをカスタマイズするには、[条件] タブで条件ビルダーを使用するか、[詳細条件を使用] チェックボックスをオンにして、詳細スクリプトを使用して設定します。

注:
[Case KCS Artile] (ケース KCS 記事) マッピングのターゲット テーブルを変更する場合は、このボタンの表示に対して設定の変更でスクリプトも更新します。

5. [更新] をクリックします。

ナレッジデマンドインサイトの設定タスク

ナレッジデマンドインサイトの次の設定タスクをレビューします。

ナレッジデマンドインサイトの設定

ナレッジデマンドインサイト機能を設定し、ナレッジ記事がないトピックを特定して、そのトピックにアクション可能なナレッジギャップを作成できます。

始める前に

ナレッジ管理の予測インテリジェンスプラグイン (com.snc.knowledge_ml) を有効にします。詳細については、「Knowledge Management 向け 予測インテリジェンス」と「ナレッジ管理の追加プラグイン」を参照してください。

このタスクについて

ナレッジデマンドインサイト機能を設定するには、 ナレッジ管理 ガイド付きセットアップを使用します。ガイド付きセットアップに従って、セットアップと構成のすべての手順を実行します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このタスクでは、ナレッジデマンドインサイト機能を設定するための一般的なステップを提供します。この機能の詳細については、「ナレッジのデマンドに関するインサイト」を参照してください。

手順

1. 類似性およびクラスターリングソリューション定義を構成して、ナレッジベースをタスクタイプと比較できるようにします。
2. タスクタイプのスケジュール済みジョブで処理されるタスクテーブルと類似性およびクラスターリングソリューション定義の組み合わせを構成します。
3. 各タスクのスケジュール済みジョブを構成します。
4. ナレッジギャップタイプのフィードバックタスクを自動的に割り当てるようにアサインルールを設定します。

> **注:**
> アサインルールが設定されていない場合、ナレッジアドミンまたはナレッジマネージャーは、後でナレッジモジュールのフィードバック管理機能を使用して、フィードバックタスクを手動で割り当てることができます。

関連情報

デマンドインサイトダッシュボードからのナレッジギャップの分析およびナレッジギャップフィードバックタスクの作成

ソリューション定義の設定によるナレッジベースのギャップ検出

ナレッジデマンドインサイト機能は、ナレッジベースを既存のタスクと比較することで、ナレッジギャップを検出します。ナレッジベースをタスクタイプと比較するには、最初に類似性およびクラスターリングソリューション定義を構成します。

始める前に

このタスクでは、ソリューション定義を構成するプロセスについて説明します。
この手順で構成を行う代わりに、ガイド付きセットアップを使用することを検討してください。移動先 ナレッジ > アドミニストレーション > ガイド付きセットアップをクリックし、[開始] をクリックして、[ナレッジデマンドインサイト] セクションまでスクロールします。

必要なロール：admin

このタスクについて

タスクタイプ (インシデント、カスタマーサービスケース、またはその他のタスク) ごとに 1 つの類似タイプと 1 つのクラスターリングタイプのソリューション定義を構成します。類似性ソリューション定義は、既存のレコードを新しい類似レコードに収集して比較します。クラスタリングソリューション定義は、類似レコードをグループ化して、まとめて処理したり、パターンを判断したりすることができます。

手順

1. 移動先 ナレッジデマンドに関する見識 > ソリューション定義.
2. [ソリューション定義 (ML ビュー)] リストで、タスクタイプの類似性ソリューション定義を検索して選択します。
   - カスタマーサービスケースの場合は、[デマンドインサイト：類似のケースとナレッジ **(ml_sn_global_similar_cases_and_kbs)]** を選択します。
   - インシデントの場合は、[デマンドインサイト：類似のインシデントとナレッジ **(ml_sn_global_similar_incidents_and_kbs)]** を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- HR ケースの場合は、[デマンドインサイト：類似の **HR** ケースとナレッジ **(ml_x_sn_hr_core_global_demand_insights_similar_hr_cases_and_knowledge)]** を選択します。
- カスタマーサービスケース、インシデント、および HR ケース以外のタスクの場合は、[新規] をクリックして別の類似性ソリューション定義を作成します。

3. [類似性定義] フォームで、カスタマーサービスケースまたはインシデントのデフォルトフィールド値を検証するか、カスタム構成の値を入力します。

> **注:**
> アプリケーションスコープが [ナレッジ管理 - 機械学習] に設定されていない場合、フォームを編集することはできず、警告メッセージが表示されます。フォームを編集できるようにするには、メッセージの末尾にある単語「ここ」をクリックします。

類似性定義フォーム

フィールド	説明
ラベル	類似性ソリューションの一意の名前。
ワードコーパス	ナレッジギャップ分析のために選択されるナレッジ記事とタスクを定義します。 関連するワードコーパスがない場合には、「ワードコーパスの作成」の手順に従います。
テーブル	ナレッジ記事レコードが含まれているテーブル。ナレッジ記事を保存するために別のテーブルを使用する場合を除き、値を [Knowledge [kb_knowledge]] に設定します。 テーブル値をアサインすると、フィルター条件に一致するレコード数がリンクとして表示されます。
フィールド	ナレッジギャップ分析のために選択されたナレッジテーブルのフィールド。
フィルター	ナレッジギャップ分析でナレッジ記事レコードをフィルター処理する際にナレッジテーブルに適用されるフィルター条件。
テストテーブル	ナレッジ記事レコードと比較するタスクレコードが含まれているテーブル。
テストフィールド	ナレッジギャップ分析のために選択されたタスクテーブルのフィールド。
処理言語	ソリューション定義でトレーニングしているデータセットの主要言語。デフォルトでは、すべてのデータセットに英語の処理が適用されます。たとえば、イタリア語を選択した場合、システムは英語とイタリア語の両方でデータを処理します。 **注:** 「処理」という用語は、ソリューションのトレーニングの一環として使用される言語固有の手順の一部を示します。このステップには、単語のトークン化、ストップワードの削除、語幹の解釈などが含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
ストップワード	検索から除外する処理言語の一般用語 (前置詞など)。 処理言語を選択した場合、システムは同じ言語を使用しているストップワードリストを自動的に追加します。たとえば、処理言語がイタリア語の場合、[デフォルトのイタリア語のストップワード **(Default Italian Stopwords)**] リストが表示されます。選択時には、[デフォルトの英語のストップワード **(Default English Stopwords)**] リストも同様に表示されます。
トレーニング頻度	類似性ソリューション定義のモデルを再度トレーニングする必要がある頻度。
更新頻度	類似性ソリューション定義のモデルに新しいレコードを含める頻度。

4. ソリューション定義を送信してトレーニングします。
   - 新しいソリューション定義レコードの場合は、[送信してトレーニング] をクリックします。
   - 既存のソリューション定義レコードの場合は、[更新して再トレーニング] をクリックします。
5. オプション: 類似性スコアに基づいて類似例を確認し、類似スコアのしきい値を更新することで、より有用なコンテンツを含めます。
   詳細については、「ソリューションの類似例のレビュー」と「類似スコアしきい値を更新する」を参照してください。
6. [ソリューション定義 (ML ビュー)] リストで、タスクタイプのクラスターリングソリューション定義を検索して選択します。
   - カスタマーサービスケースの場合は、[デマンドインサイト：ケースクラスターにはナレッジが必要 **(ml_sn_global_cases_need_knowledge_cluster)**] を選択します。
   - インシデントの場合は、[デマンドインサイト：インシデントクラスターにはナレッジが必要 **(ml_sn_global_incidents_need_knowledge_cluster)**] を選択します。
   - HR ケースの場合は、[デマンドインサイト：**HR** ケースクラスターにはナレッジが必要 **(ml_x_sn_hr_core_global_demand_insights_hr_case_clusters_need_knowledge)**] を選択します。
   - カスタマーサービスケースとインシデントのタスクの場合は、[新規] をクリックして別のクラスターリングソリューション定義を作成します。
7. [クラスターリング定義] フォームで、カスタマーサービスケースまたはインシデントのデフォルトフィールド値を検証するか、カスタム構成の値を入力します。

   注:
   アプリケーションスコープが [ナレッジ管理 - 機械学習] に設定されていない場合、フォームを編集することはできず、警告メッセージが表示されます。フォームを編集できるようにするには、メッセージの末尾にある単語「ここ」をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラスターリング定義フォーム

フィールド	説明
ラベル	クラスターリングソリューションの一意の名前。
ワードコーパス	コレクションに選択されるタスク。
テーブル	ナレッジ記事を必要とするフィルター済みタスクを含むテーブル。フィルター済みタスクを保存するために別のテーブルを使用する場合を除き、値を [タスクナレッジの範囲 [kb_task_knowledge_coverage]] に設定します。 テーブル値をアサインすると、フィルター条件に一致するレコード数がリンクとして表示されます。
フィールド	ナレッジギャップ分析のために選択されたタスクナレッジ範囲テーブルのフィールド。
フィルター	ナレッジギャップ分析でナレッジ記事レコードをフィルター処理する際にタスクナレッジ範囲テーブルに適用されるフィルター条件。
処理言語	ソリューション定義でトレーニングしているデータセットの主要言語。デフォルトでは、すべてのデータセットに英語の処理が適用されます。たとえば、イタリア語を選択した場合、システムは英語とイタリア語の両方でデータを処理します。 注: 「処理」という用語は、ソリューションのトレーニングの一環として使用される言語固有の手順の一部を示します。このステップには、単語のトークン化、ストップワードの削除、語幹の解釈などが含まれます。
ストップワード	検索から除外する処理言語の一般用語 (前置詞など)。 処理言語を選択した場合、システムは同じ言語を使用しているストップワードリストを自動的に追加します。たとえば、処理言語がイタリア語の場合、[デフォルトのイタリア語のストップワード **(Default Italian Stopwords)**] リストが表示されます。選択時には、[デフォルトの英語のストップワード **(Default English Stopwords)**] リストも同様に表示されます。
更新頻度	クラスターリングソリューション定義のモデルに新しいレコードと更新されたレコードを含める頻度。
トレーニング頻度	クラスターリングソリューション定義のモデルを再度トレーニングする必要がある頻度。

8. ソリューション定義を送信してトレーニングします。
   - 新しいソリューション定義レコードの場合は、[送信してトレーニング] をクリックします。
   - 既存のソリューション定義レコードの場合は、[更新して再トレーニング] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク
KB キュレーション構成フォームに入力して、デマンドインサイトのスケジュール済みジョブを定義します。詳細については、「タスクテーブルを使用したソリューション定義のマッピング」を参照してください。

関連情報

- Knowledge Management 向け 予測インテリジェンス
- 類似性ソリューションの作成とトレーニング
- クラスタリングソリューションを作成してトレーニングする
- デマンドインサイトダッシュボードからのナレッジギャップの分析およびナレッジギャップフィードバックタスクの作成

タスクテーブルを使用したソリューション定義のマッピング

タスクタイプのスケジュール済みジョブで処理されるタスクテーブルと類似性およびクラスターリングソリューション定義の組み合わせを構成します。別のデマンドインサイト構成を作成することも、既存の構成を変更してデマンドインサイトのスケジュール済みジョブを定義することもできます。

始める前に
このタスクでは、スケジュール済みジョブを構成するプロセスについて説明します。
この手順で構成を行う代わりに、ガイド付きセットアップを使用することを検討してください。移動先 ナレッジ > アドミニストレーション > ガイド付きセットアップをクリックし、[開始] をクリックして、[ナレッジデマンドインサイト] セクションまでスクロールします。

タスクタイプに類似タイプとクラスターリングタイプのソリューション定義が構成されていることを確認します。詳細については、「ソリューション定義の設定によるナレッジベースのギャップ検出」を参照してください。

必要なロール：admin

このタスクについて
各タスクタイプのスケジュール済みジョブは、ビジネスルールを実行してから、類似性およびクラスターリングソリューション定義を実行します。[デマンドインサイト構成] モジュールで、タスクタイプのスケジュール済みジョブで処理されるタスクテーブルと類似性およびクラスターリングソリューション定義の組み合わせを構成します。この構成は、カスタマーサービスケースおよびインシデントではオプションです。

注:
カスタマーサービスケースとインシデント以外のタスクタイプの場合、admin ロールを持つユーザーは、次のタスクも実行する必要があります。

- ナレッジギャップ分析を実行するユーザーに、sn_km_ml.knowledge_curation_user ロールとタスクタイプに適したロールを割り当てます。ロールをアサインするには、ナレッジ管理 ガイド付きセットアップの [ナレッジデマンドインサイト] セクションで利用可能な [ナレッジキュレーターロールの割り当て] ガイド付きセットアップタスクを実行します。
- そのタスクタイプのデマンドインサイトダッシュボードを作成します。ダッシュボードを作成するには、「レスポンシブダッシュボードの作成または構成」を参照してください。

手順
1. 移動先 すべて > ナレッジデマンドに関する見識 > デマンドに関するインサイトの構成.
2. スケジュール済みジョブで処理されるタスクテーブルと類似性およびクラスターリングソリューション定義の組み合わせを構成します。
   - カスタマーサービスケースの場合は、**[sn_customerservice_case]** を選択します。
   - インシデントの場合は、**[incident]** を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- HR ケースの場合は、**[sn_hr_core_case]** を選択します。
- カスタマーサービスケース、インシデント、および HR ケース以外のタスクの場合は、[新規] をクリックして別の組み合わせを作成します。

3. [KB キュレーション構成] フォームで、カスタマーサービスケースまたはインシデントのデフォルトフィールド値を検証するか、カスタム構成の値を入力します。

KB キュレーション構成フォーム

フィールド	説明
キュレーションテーブル	データが情報をプルするテーブルの名前。たとえば、カスタマーサービスケースの場合は [ケース[sn_customerservice_case]] を選択し、インシデントの場合は [インシデント [incident]] を選択します。
フィールド	ナレッジ記事の ID を含むキュレーションテーブル内のフィールド。例：[解決メモ] フィールドのナレッジ記事 ID KB07276660。
クエリー条件	キュレーションテーブルからタスク数をフィルター処理するための条件。条件ビルダーを使用して条件を作成できます (「条件ビルダー」を参照)。
類似性ソリューション定義	タスクタイプの類似性ソリューション定義。たとえば、カスタマーサービスケースの場合は、[デマンドインサイト：類似のケースとナレッジ] を選択します。
クラスターリングソリューション定義	タスクタイプのクラスターリングソリューション定義。たとえば、カスタマーサービスケースの場合は、[デマンドインサイト：ケースクラスターにはナレッジが必要] を選択します。

4. インシデントまたはカスタマーサービスケースの [更新] をクリックするか、[送信] をクリックしてカスタム構成を保存します。

次のタスク

タスクのスケジュール済みジョブの頻度を設定します。詳細については、「ナレッジギャップ分析頻度の設定」を参照してください。

関連情報

ソリューション定義の設定によるナレッジベースのギャップ検出

ナレッジギャップ分析頻度の設定

ナレッジギャップ分析を自動的に実行するように、タスクのスケジュール済みジョブの頻度を設定します。

始める前に

このタスクでは、ナレッジギャップ分析の頻度を設定するプロセスについて説明します。
この手順で構成を行う代わりに、ガイド付きセットアップを使用することを検討してください。移動先 ナレッジ > アドミニストレーション > ガイド付きセットアップをクリックし、[開始] をクリックして、[ナレッジデマンドインサイト] セクションまでスクロールします。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジデマンドに関する見識 > スケジュール済みジョブ.
2. [スケジュール済みジョブ] リストの [名前] 列で、タスクのスケジュール済みジョブを選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- カスタマーサービスケースの場合は、 [[ナレッジキュレーション]：ケースクラスターの生成 **([Knowledge Curation]: Generate Case Clusters)]** を選択します。
- インシデントの場合は、 [[ナレッジキュレーション]：インシデントクラスターの生成 **([Knowledge Curation]: Generate Incident Clusters)]**を選択します。
- HR ケースの場合は、 [[ナレッジキュレーション]：**HR** ケースクラスターの生成 **([Knowledge Curation]: Generate HR Case Clusters)]** を選択します。
- カスタマーサービスケース、インシデント、および HR ケース以外のタスクの場合は、別のスケジュール済みジョブを作成します。詳細については、「スケジュール済みジョブの作成」を参照してください。

3. [スケジュール済みスクリプト実行] フォームで、分析を四半期に 1 回 (90 日ごと) 実行するというデフォルト値を受け入れるか、頻度を変更します。

> **注:**
> 最高のパフォーマンスを得るには、月に 1 回以上の頻度でナレッジギャップ分析を実行しないようにしてください。

4. [更新] をクリックします。

> **注:**
> アプリケーションスコープが [ナレッジ管理 - 機械学習] に設定されていない場合、警告メッセージが表示され、[更新] ボタンを使用できません。メッセージの最後にある単語 [ここ]をクリックしてスコープを変更し、[更新] をクリックし ます。

5. オプション: ジョブを直ちに実行するには、[今すぐ実行] をクリックします。

タスクの結果
ナレッジギャップ分析は、スケジュール済みジョブで設定された期間に繰り返し実行されます。

次のタスク
ナレッジギャップフィードバックタスクを割り当てるためのアサインルールを作成します。詳細については、「ナレッジギャップフィードバックタスクのコンテンツ作成者への割り当て」を参照してください。

関連情報
デマンドインサイトダッシュボードからのナレッジギャップの分析およびナレッジギャップフィードバックタスクの作成

ナレッジギャップフィードバックタスクのコンテンツ作成者への割り当て

作成者またはコンテンツ作成者のグループにナレッジギャップフィードバックタスクを割り当てるためのアサインルールを作成します。

始める前に
必要なロール：admin または assignment_rule_admin

このタスクについて
ナレッジデマンドインサイト機能によって作成されたナレッジギャップフィードバックタスクは、ナレッジギャップタイプのフィードバックタスクを作成します。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジデマンドに関する見識 > ナレッジギャップのアサイン.

2. [アサインルール] リストで、[新規] をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

3. [アサインルール] フォームのフィールドに入力します。

アサインルールフォーム

フィールド	説明
名前	アサインルールの説明的な名前です。
アクティブ	アサインルールをアクティブ化するオプション。アクティブなアサインルールのみが有効になります。
[適用先] タブ	
テーブル	ナレッジ記事のフィードバックタスクを保存するテーブル。このフィールドは、ナレッジフィードバックタスク **[kb_feedback_task]** に自動的に設定されます。
条件	ナレッジギャップタイプのフィードバックタスクを割り当てるための条件。このフィールドは、[フィードバックタスクタイプ] [次の値に等しい **(is)**] [ナレッジギャップ] に自動的に設定されます。必要に応じて、さらに条件を追加できます。
[アサイン先] タブ	
ユーザー	ナレッジギャップのフィードバックタスクタイプを割り当てられたユーザー。
グループ	ナレッジギャップのフィードバックタスクタイプを割り当てられた所有グループ。
[スクリプト] タブ	
スクリプト	動的変数とループを使用して、アサインルールのより複雑な条件を指定するために使用できるスクリプト。

4. [送信] をクリックします。

関連情報

アサインルールを作成

デマンドインサイトダッシュボードからのナレッジギャップの分析およびナレッジギャップフィードバックタスクの作成

デマンドインサイトダッシュボードからのナレッジギャップの分析およびナレッジギャップフィードバックタスクの作成

タスクの [デマンドインサイト] ダッシュボードを使用して、ナレッジギャップ候補を分析し、ナレッジギャップフィードバックタスクを作成します。

始める前に

分析するタスクへの読み取りアクセス権と sn_km_ml.knowledge_curation_user ロールが必要です。

このタスクについて

[デマンドインサイト] ダッシュボードに、ナレッジベースに十分なナレッジ範囲がないトピックとしてタスクが表示されます。トピックにナレッジギャップフィードバックタスクを作成して割り当てることができるため、ナレッジベースを使用して、タスクで説明されている問題を解決および回避することができます。タスクは、カスタマーサービスケース、インシデント、問題などを表します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. [ナレッジデマンドインサイト] に移動し、タスクのデマンドインサイトダッシュボードを選択するか、 すべて > セルフサービス > ダッシュボード.
   - カスタマーサービスケースの場合は、[ケースのデマンドに関するインサイト] を選択します。
   - インシデントの場合は、[インシデントのデマンドに関するインサイト] を選択します。
   - HR ケースの場合は、**[HR** ケースのデマンドに関するインサイト] を選択します。

   注:
   カスタマーサービスケース、インシデント、および HR ケース以外のタスクの場合は、別のダッシュボードを作成するか既存のダッシュボードを更新できます。詳細については、「ダッシュボードを作成および使用する」を参照してください。

2. 類似のタスクをグループ化して表示するには、パレート図のバーをクリックします。
   各バーは、同じトピックに関するものである可能性が高いため、グループ化された類似のタスクのコレクションを表します。最大数のタスクをカバーするバーから始まり、左から降順で表示されます。青い線は、十分なナレッジ範囲がないすべてのタスクの 80% をカバーするまでに分析する必要があるバーの数を示しています。詳細については、「ナレッジデマンドインサイトのパレート図」を参照してください。
3. オプション: 代表的なサンプルを生成して小さなリストを表示するには、ナレッジキュレーションタスクリストで [代表サンプルを生成] をクリックします。
   ナレッジキュレーションタスクリストが大きい場合は、ナレッジキュレーションタスクリストの代表サンプルのサブセットを生成できます。この小さなリストは、メインリストに含まれるタスクの特性を正確に反映することを目的としています。
4. サンプルを分析して、ナレッジギャップフィードバックタスクを作成するか、コレクション内のタスクを無視します。

タスクの結果

コレクション内のタスクがナレッジギャップとして報告された場合、選択したすべてのタスクに共通のフィードバックタスクが作成され、ナレッジ管理 アプリケーションに表示されます。アサインルールを使用して、フィードバックタスクを所有グループまたは作成者にアサインできます。[ナレッジキュレーションタスク] リストで、選択したタスクの [ナレッジギャップが作成されました] 列の値が **true** に設定されます。

[デマンドインサイト] ダッシュボードから無視されたコレクションを選択すると、コレクション内のタスクをナレッジギャップとしてレポートできなくなります。

関連情報

[ケースのデマンドに関するインサイト] ダッシュボード

[インシデントのデマンドに関するインサイト] ダッシュボード

ナレッジ管理の使用

ナレッジベースで、セルフヘルプ、トラブルシューティング、タスク解決などの情報を検索するには、ナレッジ管理 を使用します。

ユーザーのナレッジ管理ガイド

ナレッジベースが設定されたら、記事の検索と作成を開始できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要件

必要なロール：すべてのユーザーがナレッジ記事を読むことができます。ナレッジマネージャーがナレッジベースまたはナレッジ記事へのアクセスを制限していない限り、knowledge または sn_customerservice_agent などの他の履行者ロールを持つユーザーは、ナレッジベースでナレッジ記事を作成および編集できます。

これらの権限が必要な場合は、ナレッジベースのナレッジマネージャーまたはナレッジアドミニストレーターに連絡してください。

実行すべきこと

ナレッジ記事の作成

ナレッジベースに関して必要な権限がある場合は、その記事を作成することができます。レベルも でのインシデントからのナレッジ記事の作成 サービスオペレーション ワークスペース または Word文書をインポートします。

また、インシデントと問題からナレッジ記事を作成することもできます。

ナレッジ記事の検索

ナレッジホームページから、ナレッジベースを選択して記事と回答の検索を行うことができます。表示できるのは、アクセスしたナレッジベースのみです。

モバイル デバイス使用による記事へのアクセスがサポートされています。

次のステップ

記事が作成された後、次のタスクを実行して、記事が適切なナレッジベースに整理され、適切な場合に廃止されるようにすることができます。既存のナレッジベースがニーズに合っていない場合は、新しいナレッ ジベースを要求することができます。

- ナレッジ記事の移動
- ナレッジ記事の廃止
- ナレッジベースの要求

ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能

ナレッジ管理 サービスポータルホームページには、ナレッジベースやカテゴリ別に整理されたナレッジ記事、主なコンテンツや人気記事が表示されます。このホームページを操作して、役立つ情報や関連情報をすばやく検索する方法を習得してください。

ナレッジ管理サービスポータルを使用するには、ナレッジ管理サービスポータルプラグイン (com.snc.knowledge_serviceportal) をアクティブ化する必要があります。

注:
Madrid 以降のリリースのお客様には、デフォルトで有効になっています。既存のお客様またはアップグレードのお客様は、このプラグインをアクティブ化して *glide.knowman.serviceportal.enable_redirect* プロパティを有効にする必要があります。

ナレッジ管理サービスポータルのホームページを表示するには、インスタンスの URL の末尾に `/kb` を追加します。システムプロパティ *sn_km_portal.glide.knowman.serviceportal.portal_url* を設定することで、デフォルトのナビゲーションを変更できます。

組織でホームページをカスタマイズし、次のイメージとは異なる外観にすることができます。ナレッジホームページを表示するには、ログインする必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能

UI コンポーネント	説明
ナレッジプロファイルメニュー	ナレッジプロファイルを表示するかログアウトするには、プロファイル写真をクリックします。
検索	検索用語を入力してナレッジベースを検索します。
カウンタ	利用可能なナレッジベースの数およびナレッジ記事の合計数が表示されます。
質問する	このアクションは、knowledge ロールを持つログイン ユーザーが使用できます。[質問する] をクリックすると、質問ページが開きます。[質問] および [質問の詳細] フィールドに入力し、[質問を投稿] をクリックして質問を投稿します。
オーバーフローアイコン (…)	オーバーフローアイコンをクリックして [記事の作成] を選択し、ナレッジ記事を作成します。
ナレッジベースの参照	ナレッジベースをクリックし、これに保存されているナレッジ記事と質問を表示します。 ナレッジベースに保存されている記事と質問の数はカウンタに表示されます。 8 個までの利用可能なナレッジベースを表示するには、[すべて表示] をクリックします。
登録	そのナレッジベースに登録するには、[登録] をクリックします。登録解除は、[登録解除] をクリックして行います。
機能	固定されたすべてのナレッジ記事を表示します。詳細については、「主なコンテンツへのナレッジ記事の追加」を参照してください。
最も役立つ	役に立つとマークされた、上位 5 件の記事を表示します。
もっとも表示された	もっとも表示された、上位 5 件の記事を表示します。

注:
ナレッジ管理サービスポータルホームページはモバイル対応です。

ナレッジ管理サービスポータルで検索を使用する

検索結果のリスト、およびリストの項目のソートとフィルタリングを行うオプションが表示されます。その他のサービスポータルでナレッジ検索を使用することもできます。

注:
新しい検索を実行すると、ナレッジ管理の検索結果ページで以前に選択したフィルターは保存されません。さらに、この検索機能は Zing 検索のみをサポートしており、AI 検索はサポートしていません。すべての検索に適用するフィルターを再選択する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジ管理サービスポータル検索結果ページ

UI コンポーネント	説明
検索バー	追加情報を検索するには、ページの上部にある検索バーを使用します。
ソート	リストの上部にある [ソート基準] オプションを使用して、ナレッジベースまたは検索結果リスト内のアイテムをソートします。 • ビュー：記事ビューの数でソート。 • 最新：作成または更新された日付でソート。 • アルファベット：記事の [簡単な説明] フィールドでアルファベット順にソート。 • 関連性：検索用語との関連性でソート。 見出しには検索結果の数が表示されます。検索結果の数は、ユーザーがフィルターを選択または選択解除すると更新されます。 検索結果ページから離れて移動してから戻っても、以前のソート選択は保持されます。
検索結果リスト	ナレッジ記事と固定記事を表示します。 ナレッジ記事の検索結果には、簡単な説明、テキストコンテンツ、または添付ファイルコンテンツに検索用語が含まれている記事が含まれます。 ナレッジ記事の簡単な説明、記事が保存されているナレッジベース、作成者名、表示回数、評価の情報が表示されます。
言語フィルターファセットウィジェット	言語：アクティブ化されている言語が表示されます。検索結果を表示する 1 つまたは複数の言語を選択します。選択内容は、ログインしなおしても維持されます。複数言語検索を有効にすると、複数言語を同時に検索することが可能になります。
ナレッジベースフィルターファセットウィジェット	ナレッジベース：利用可能なナレッジベースをリスト
カテゴリフィルターファセットウィジェット	カテゴリ：利用可能なナレッジカテゴリをリストします。 **注:** アドミニストレーターがファセットウィジェットの [カテゴリ階層を表示 (kb_category にのみ有効)] インスタンスオプションを設定した場合に、カテゴリの階層を表示します。
その他のフィルターファセットウィジェット	検索結果を絞り込むには、フィルターファセットを使用します。 選択により、検索結果リストに表示されるアイテムをフィルタリングします。検索結果リストが更新され、選択に一致するアイテムのみが表示されます。フィルターファセットまたはブレッドクラムから選択を削除すると、リスト内のフィルター処理が元に戻ります。 選択したフィルター オプションのクリアは次のように行います。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジ管理サービスポータル検索結果ページ (続く)

UI コンポーネント	説明
	• 検索結果リスト見出しからオプションの 1 つを削除する。 • 検索結果リスト見出しで [すべて消去] をクリックする。 • フィルター ファセット ウィジェット ヘッダーで [クリア] をクリックする。 • 作成者：検索結果リストに含まれるナレッジ記事の作成者の名前をリスト • タグ：利用可能なナレッジ タグをリスト • リソース：ナレッジ記事など利用可能なアイテムのタイプをリスト • 評価：0 ～ 5 個の星による記事評価をリスト (評価をクリックすると、選択した評価以上の記事を表示) • 最終変更日：過去 1 か月間や過去 1 週間など、ナレッジ アイテム変更のタイミングに基づいた選択をリスト • 閲覧回数：50 より多いとか、10 未満といった、ナレッジ アイテムの閲覧回数をリスト。閲覧回数を計算する際に考慮する日数を、*glide.knowman.view_age.days* プロパティを使用して設定してください。このプロパティの詳細については、「ナレッジポータル プロパティ」を参照してください。
追加検索結果を表示	システムセットアップに応じて、次のいずれかのオプションを使用して追加の検索結果を表示します。 • Standard Pagenation (標準ページネーション)：複数のページに検索結果を表示します。 • Infinite Scroll (無限スクロール)：スクロール中に検索結果を表示します。

注:
ナレッジ検索結果ページのカスタムウィジェットが *KnowledgeSearchService* Angular サービスを使用する場合、 *sn.knowledgeApplication* 依存関係を追加してカスタムウィジェットの機能を有効にする必要があります。

1. 移動先 サービスポータル > 依存関係.
2. [名前] フィールドで、*sn.knowledgeApplication* 依存関係を検索します。
3. メッセージが表示されたら、**[here]** (ここ) をクリックして編集します。

   編集するには、 ナレッジ管理 - サービスポータル アプリケーションにいる必要があります。
4. [更新] をクリックします。

ナレッジ管理 サービスポータル ページの検索機能は、[ナレッジベースの検索] 検索コンテキストを使用して結果をフェッチします。検索動作に影響を与える可能性があるため、アドミニストレーターはこの検索コンテキストの定義を更新しないでください。コンテキスト検索の詳細については、「コンテキスト検索の概念」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジ管理サービスポータルの記事ビューページ機能

ナレッジ管理サービスポータルのナレッジ記事ビューページには、ナレッジ記事 (記事番号、簡単な説明、記事コンテンツを含む) が表示されます。記事に対してフィードバックやコメントすることもできます。

ナレッジ管理サービスポータルのナレッジ記事ビューページ

UI コンポーネント	説明
ブレッドクラム	ナレッジ記事が、どのナレッジベースに入っているかを表示します。
ヘッダー	ナレッジ記事の番号が表示されます。
登録済み	ナレッジ記事に登録するには、[登録] をクリックします。登録解除は、[登録解除] をクリックして行います。
アクション ···	ナレッジ記事を編集するか、誤ったコンテンツまたは不適切なコンテンツを含む記事にフラグを設定します。記事を編集するには、ナレッジ記事への寄稿アクセス権が必要です。 **注:** フラグ設定されたコメントは、ページを再ロードせずにコメントセクションに表示されます。 記事が Microsoft Word を使用して作成されている場合は、**[Word** としてダウンロード **(Download as Word)]** をクリックして記事を Microsoft Word ドキュメントとしてコンピュータにダウンロードします。このオプションは、記事が Microsoft Word を使用して作成され、システムアドミニストレーターによって *sn_km_word.glide.knowman.enable_document_download* プロパティが有効になっている場合にのみ表示されます。
記事のタイトル	簡単な説明を記事のタイトルとして表示します。
言語リスト	選択した記事の言語を選択します。このフィールドは、ナレッジ記事の他の言語の翻訳が利用可能な場合に表示されます。
ナレッジ記事コンテンツ	ナレッジ記事のテキストと画像が表示されます。 誰がいつ記事を作成したか、および記事の閲覧回数 (同一ユーザーからの複数の閲覧を含む) を表示します。
固定リンクのコピー	[固定リンクのコピー] をクリックして、最新バージョンの記事の URL をクリップボードにコピーします。 **注:** 固定リンクを使用してユーザー用に読み込まれる記事のバージョンは、記事へのアクセスレベルによって異なります。ビューアクセス権を持つユーザーには、最新の公開済みバージョンが表示されます。寄稿アクセス権を持つユーザーには、ドラフトも含めて最新バージョンの記事が表示されます。
役に立ちましたか？	役に立ったかどうかのマーク付けを行い、記事についてコメントを入力します。 自分以外の何名がその記事を役に立ったと評価したかの割合が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジ管理サービスポータルのナレッジ記事ビューページ (続く)

UI コンポーネント	説明
この記事を評価	ナレッジ記事を評価します。
この記事にコメントするには、ここをクリックしてください	記事にコメントを追加します。
添付ファイル	記事の [添付ファイルを表示] フィールドが有効である場合、記事の添付ファイルのリストを表示します。
次世代 BSM 関連アイテム	記事にマップされたカタログアイテムのリストを表示します。このセクションは、選択した記事で関連カタログアイテムが利用可能な場合にのみ表示されます。
関連する記事	選択した記事に類似した情報を含む関連記事のリストを表示します。関連記事は、手動でマッピングされる、自動的に予測される、またはその両方です。手動でマップされた記事が最初にセクションに表示されます。このセクションは、選択した記事で関連記事が利用可能な場合にのみ表示されます。
影響を受ける製品	影響される製品のリストが表示されます。
最新のタスク	インシデント、ケース、問題など、最近記事に関連付けられたタスクのリストを表示します。
最も役立つ	ユーザーが最も役に立つと評価したナレッジ記事のリストが表示されます。
検索バー	検索バーを使用して、新しい検索を開始します。検索は、記事を表示している現在のポータルで実行されます。

注:

- 有効にすると、ユーザーは記事のサブスクリプションを行ったり、記事バージョンを表示したり、役に立たないと評価された記事のフィードバックを作成したりすることができます。
- 動的タイトルは、ナレッジ管理サービスポータルのナレッジ記事ビューページには適用されません。

ナレッジ記事の **URL** パラメーター

記事の URL にパラメーターを追加して、最新バージョンと既存の翻訳を表示できます。

ナレッジ記事の **URL** 構造

ナレッジ記事の URL は、次の構造で表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- サービスポータル**I** からアクセスする場合： https://<instance-name>.service-now.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=<article number>&sysparm_language=<language code>

  たとえば、URL https://yourbusiness.service-now.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010053&sysparm_language=EN は、選択した言語の翻訳が存在する場合、選択した言語の最新バージョンの記事を返します。

  注:
  異なる記事に属する sysparm_article パラメーターと sys_kb_id パラメーターを使用して記事を開くと、sysparm_article に基づいて記事がロードされます。

- ナレッジベースビュー **(kb_view) UI** ページからアクセスする場合：kb_view.do?sysparm_article=<article number>&sysparm_language=<language code>'

  たとえば、URL https://yourbusiness.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0010044&sysparm_language=en は、選択した言語の翻訳が存在する場合、選択した言語の最新バージョンの記事を返します。

注:
リストされたパラメーターには、url パラメーターに sys_id を含めることができます。

パラメーター

ナレッジ記事の URL には、次のパラメーターを使用できます。

パラメーター	可能な値
sysparm_article	最新の記事バージョンを返します。例：https://yourbusiness.service-now.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010053。
sysparm_language	翻訳が存在する場合は、入力言語で最新の記事バージョンを返します。例：https://yourbusiness.service-now.com/kb?id=kb_article_view&sys_id=3b07857187032100deddb882a2e3ec

自動翻訳

ナレッジ管理 でのメール通知の管理

リマインダーを使用すると、関連するユーザーはナレッジ記事をレビューして関連するタスクを完了できます。

デフォルトでは、ナレッジ管理 アプリケーションには次のタイプのメール通知が含まれています。

- ナレッジ記事フィードバックタスクのメール通知。
- ナレッジサブスクリプションのメール通知。
- ナレッジ記事承認公開ワークフローのメール通知。
- 翻訳タスクのメール通知。
- 有効期限が切れるナレッジ記事のメール通知。
- 記事のクオリティインデックス (AQI) レビューのメール通知。

通知設定を行うことで、ナレッジ通知を受信する必要があるかどうかを決定できます。詳細については、「ナレッジ通知設定の実行」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジ記事フィードバックタスクのメール通知

ナレッジ記事フィードバックタスクのメール通知は、アドミニストレーターがナレッジ管理コアプラグイン (com.glideapp.knowledge) をアクティブ化すると利用可能になります。

次のテーブルに、ナレッジ記事フィードバックタスクに関する通知の受信者リストと、通知が送信されるときの関連条件を示します。

ナレッジ記事フィードバックタスクに関するメール通知の受信者リスト

通知	条件	受信者
KM フィードバックタスク：コメント済み	ユーザーフィードバックタスクにコメントが追加されました。	フィードバックタスクが割り当てられたユーザー
KM フィードバックタスク：作成済み	ユーザーフィードバックタスクが作成されました。	フィードバックタスクが割り当てられたユーザー
KM フィードバックタスク：送信者からの情報要求	ユーザーフィードバックタスクの送信者から、追加の情報が要求されました。	フィードバックタスクを送信したユーザー
KM フィードバックタスク：再割り当て済み	ユーザーフィードバックタスクが再割り当てされました。	フィードバックタスクが再割り当てされたユーザー
KM フィードバックタスク：解決策が承認されました	ユーザーフィードバックタスクに記述された解決策が承認されました。	フィードバックタスクが割り当てられたユーザー
KM フィードバックタスク：解決策が却下されました	ユーザーフィードバックタスクに記述された解決策が却下されました。	フィードバックタスクが割り当てられたユーザー
KM フィードバックタスク：解決済み	ユーザーフィードバックタスクが解決済みに設定されました。	フィードバックタスクを送信したユーザー

ナレッジサブスクリプションのメール通知

ナレッジサブスクリプションのメール通知は、アドミニストレーターがナレッジ管理コアプラグイン (com.glideapp.knowledge) をアクティブ化すると利用可能になります。所有グループに関連付けられた通知の場合、アドミニストレーターは 高度なナレッジ管理プラグイン (com.snc.knowledge_advanced) もアクティブ化する必要があります。

次のテーブルに、ナレッジサブスクリプションに関する通知の受信者リストと、通知が送信されるときの関連条件を示します。

ナレッジサブスクリプションに関するメール通知の受信者リスト

通知	条件	受信者
KM サブスクリプショングループ：記事のチェックアウト	登録済みのナレッジ記事がチェックアウトされました。	• 作成者 (所有グループが記事に関連付けられていない場合) • 所有グループマネージャーおよびメンバー (所有グループが記事に関連付けられている場合) • 改訂者

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジサブスクリプションに関するメール通知の受信者リスト (続く)

通知	条件	受信者
		注: 記事をチェックアウトしたユーザーは通知を受け取りません。
KM サブスクリプショングループ：記事がコメントされました	登録済みのナレッジ記事にコメントが追加されました	• 作成者 (所有グループが記事に関連付けられていない場合) • 所有グループマネージャーおよびメンバー (所有グループが記事に関連付けられている場合) • 改訂者
KM サブスクリプション：記事が公開されました	ナレッジ記事が、登録されたナレッジベースで作成されました。	• ナレッジベース所有者 • ナレッジベース登録者
KM サブスクリプション：記事が変更されました	登録済みのナレッジ記事が編集されました	• ナレッジベース所有者 • ナレッジ記事登録者 • 作成者 • 改訂者
KM サブスクリプション：登録された KB で記事が変更されました	登録されたナレッジベースにあるナレッジ記事が編集されました。	• ナレッジベース所有者 • ナレッジ記事登録者 • 作成者 • 改訂者 • ナレッジベース登録者

注:
記事のバージョニング機能が有効になると、ナレッジ記事の改訂者にメール通知が送信されます。

ナレッジ記事承認公開ワークフローのメール通知

ナレッジ記事承認公開ワークフローのメール通知は、アドミニストレーターがナレッジ管理コアプラグイン (com.glideapp.knowledge) をアクティブ化すると利用可能になります。

次のテーブルに、ナレッジ記事承認公開ワークフローに関する通知の受信者リストと、通知が送信されるときの関連条件を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジ記事承認公開ワークフローに関するメール通知の受信者リスト

通知	条件	受信者
KM：記事の公開を承認	ナレッジ記事の公開が承認されました (所有グループ機能が無効)。	ナレッジベースの所有者とアドミン
	ナレッジ記事の公開が承認されました (所有グループ機能が有効)。	所有グループマネージャーとメンバー
KM：記事の公開が承認されました	ナレッジ記事の公開が承認されました。	承認のために記事を送信したユーザー (作成者または改訂者)
KM：記事の公開が却下されました	ナレッジ記事の公開が却下されました。	承認のために記事を送信したユーザー (作成者または改訂者)

注:
記事のバージョニング機能が有効になると、ナレッジ記事の改訂者にメール通知が送信されます。

翻訳タスクのメール通知

翻訳タスクのメール通知は、アドミニストレーターが高度なナレッジ管理プラグイン (com.snc.knowledge_advanced) および I18N：ナレッジ管理インターナショナリゼーションプラグイン v2 プラグイン (com.glideapp.knowledge.i18n2) をアクティブ化すると利用可能になります。18N：インターナショナリゼーションプラグイン (com.glide.i18n) は I18N：ナレッジ管理インターナショナリゼーションプラグイン v2 プラグインを有効にします。

次のテーブルに、ナレッジ記事翻訳タスクに関する通知の受信者リストと、通知が送信されるときの関連条件を示します。

翻訳タスクに関するメール通知の受信者リスト

通知	条件	受信者
KM 翻訳タスク：自分にアサイン済み	翻訳タスクがアサインされました。	翻訳タスクが割り当てられたユーザー
KM 翻訳タスク：クローズ済み	ナレッジ記事の翻訳版が公開された後、翻訳タスクがクローズされました。	• 翻訳タスクが割り当てられたユーザー • 翻訳タスクを送信したユーザー

有効期限が切れるナレッジ記事のメール通知

有効期限が切れるナレッジ記事のメール通知は、アドミニストレーターがナレッジ管理コアプラグイン (com.glideapp.knowledge) を有効にし、*glide.knowman.enable_article_expiry_notification* プロパティの値を `true` に設定すると利用可能になります。デフォルトでは、このプロパティの値は false に設定されています。

ナレッジ記事では、記事の作成時に [有効期限] フィールドを使用して有効期限を設定します。有効期限の日付後、記事は検索結果に表示されません。

毎月の初日に、アプリケーションは承認済み受信者のリストにメール通知を送信して、翌月に期限切れになる予定の記事について知らせます。その後、ユーザーは、[有効期限] の日付を延長して記事へのアクセスを引き続き提供するかどうかを決定できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
ナレッジ記事の有効期限の日付を延長するには、ナレッジ記事の編集 を参照してください。

メール通知の内容は、来月に期限切れとなる記事の数によって決まります。

- 10 件まで – メール通知は、表形式で表示され、有効期限で昇順に並べられた記事リンクのリストが含まれます。リンクをクリックすると、ServiceNow AI Platform で記事が開きます。
- 10 件以上 – メール通知には、[期限切れが近い記事のリストを表示 **(View the list of expiring articles)**] リンクが含まれています。このリンクにアクセスすると、ServiceNow AI Platform で翌月に期限切れになるすべての記事のリストが開きます。

次のテーブルに、期限切れが近いナレッジ記事に関する通知の受信者リストと、通知が送信されるときの関連条件を示します。

有効期限が近いナレッジ記事に関するメール通知の受信者リスト

通知	条件	受信者
KM：記事の有効期限に関する警告	記事は翌月に期限切れになる予定です (所有グループ機能が無効)。	• 作成者 • ナレッジベースの所有者とアドミン • 更新およびチェックアウトされたバージョンの改訂者
	記事は翌月に期限切れになる予定です (所有グループ機能が有効)。	• 作成者 • ナレッジベースの所有者とアドミン • 更新およびチェックアウトされたバージョンの改訂者 • 所有グループマネージャーとメンバー

注:
記事のバージョニング機能が有効になると、ナレッジ記事の改訂者にメール通知が送信されます。

記事のクオリティインデックス (AQI) レビューのメール通知

ナレッジ記事の品質インデックスレビューのメール通知は、アドミニストレーターが高度なナレッジ管理プラグイン (com.snc.knowledge_advanced) をアクティブ化すると利用可能になります。

次のテーブルに、ナレッジ記事の AQI レビューに関する通知の受信者リストと、通知が送信されるときの関連条件を示します。

AQI レビューに関するメール通知の受信者リスト

通知	条件	受信者
KM：記事の AQI	ナレッジ記事で AQI が実行され送信されました (所有グループ機能が無効)。	記事を最後に更新したユーザー (作成者または改訂者)

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

AQI レビューに関するメール通知の受信者リスト (続く)

通知	条件	受信者
KM：所有グループ記事の AQI	ナレッジ記事で AQI が実行され送信されました (所有グループ機能が有効)。	• 記事を最後に更新したユーザー (作成者または改訂者) • 所有グループ

注:
記事のバージョニング機能が有効になると、ナレッジ記事の改訂者にメール通知が送信されます。

関連情報

- ナレッジ管理詳細プラグインのアクティブ化
- ナレッジ管理の追加プラグイン
- 所有グループ
- ナレッジ記事の有効期限
- ナレッジサブスクリプション

ナレッジ通知設定の実行

ナレッジベースとナレッジ記事の通知設定を行います。

始める前に
必要なロール：knowledge

このタスクについて
ユーザーは、ナレッジメニューまたはナレッジ管理サービスポータルから通知設定を行うことができます。

手順

1. [通知設定] ページに移動します。
2. [通知設定] タブをクリックします。
3. [ナレッジベース] をクリックして、ナレッジベース通知オプションを有効または無効にします。
4. [ナレッジ記事] をクリックして、ナレッジ記事通知オプションを有効または無効にします。

ナレッジ管理 **v3** のホームページの使用

ナレッジ管理 v3 ホームページには、ナレッジベースやカテゴリ別にまとめられたナレッジ記事および特集記事や人気記事が表示されます。

デフォルトのナレッジホームページを表示するには、次の場所に移動します: セルフサービス > ナレッジ.

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- ナレッジホームページは、Internet Explorer 9 以前のバージョンとは互換性がありません。これらのブラウザーのいずれかを使用すると、従来のナレッジポータルにリダイレクトされます。
- Knowledge v3 ホームページはカスタマイズできません。ナレッジ管理サービスポータルを使用して、簡単に設定できるユーザーエクスペリエンスを実現します。
- Washington DC のリリース以降、ナレッジ管理 v3 ホームページ (com.snc.knowledge3) は、将来の Y リリースでの廃止に向けて準備が進められています。これはナレッジ管理 サービスポータル (com.snc.knowledge_serviceportal) に置き換えられ、Madrid 以降のリリースのお客様にはデフォルトで有効になっています。新しいエクスペリエンスの詳細については、「ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能」を参照してください。

サービス管理アプリケーションからナレッジにアクセスすると、関連アプリケーションのナレッジホームページが開きます。

公開済みでまだ有効期限が切れていない (つまり、有効期限日に達していない) ナレッジ記事のみがホームページに表示されます。

そのホームページから、[記事をインポート] をクリックして Word 文書をナレッジベースにインポートできます。

注:
Madrid 以降、アプリケーションナビゲーターで利用可能な [記事のインポート] モジュールから Word ドキュメントをインポートできます。Madrid 以降のリリースのお客様には、この機能がデフォルトで有効になっています。リリースバージョンが Madrid より前の既存のお客様は、Knowledge V3 ホームページで Word のインポート機能を使用します。アップグレードのお客様は、デフォルトで Knowledge V3 ホームページで Word のインポート機能を使用します。必要に応じて、アプリケーションナビゲーターに記事のインポートモジュールを追加してください。モジュールを追加すると、Knowledge v3 ホームページに [記事をインポート] ボタンは表示されません。

また、[記事を作成] ボタンを使用して新しい記事を作成できます。

- Word 文書のインポート
- でのインシデントからのナレッジ記事の作成 サービスオペレーションワークスペース

注:
少なくとも 1 つの有効なナレッジベースに対する寄稿アクセス権が必要です。「ナレッジマネージャーの構成タスク」を参照してください。

ナレッジベースを選択して、ナレッジベース内の記事を参照することができます。アクセスできるナレッジベースのみを表示できます。

記事はカテゴリ別またはタグ別に体系化されています。カテゴリはアルファベット順にリストされます。最新の更新またはビュー数でコンテンツをソートすることができます。

記事に対してコメントすることもできます。Knowledge V3 ホームページのコメントに使用できる HTML 書式はありません。

New York より前のリリースバージョンをお持ちの既存のお客様は、次の方法でナレッジ記事フィードバックコメントを有効化できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- Knowledge v3 ホームページ上。
- ナレッジ管理 - サービスポータルプラグイン (com.snc.knowledge_serviceportal) がインストールされている場合は、ナレッジサービスポータル上。
- [ナレッジフィードバックにライブフィードを使用する] プロパティが有効な場合は、ライブフィード内。

New York 以降のリリースをお持ちの新規顧客の場合、コメントはナレッジサービスポータルでのみ表示できます。

管理者は、ナレッジホームページを設定して、各カテゴリ内の記事の数を表示することができます。この数には、サブカテゴリの記事が含まれます。記事の数を表示するには、`glide.knowman.show_number_on_categories` のプロパティを true に設定します。

関連情報

ナレッジ記事カテゴリの定義

ナレッジ管理 v3 によるナレッジベースへの Word 文書のインポート

ナレッジベースへの Word 文書のインポート

ナレッジ管理 **v3** による検索

ナレッジ管理 v3 ホームページにある検索バーを使用して、ナレッジホームページからナレッジ記事を検索します。

検索結果には、読み込む権限のある記事および質問のみが含まれます。検索結果の数では、記事に設定されているセキュリティルールが考慮されません。アクセス可能な記事の数は、検索結果ページに表示される数より少なくなる場合があります。記事に添付された文書は、検索結果にも表示されます。

注:

- 添付ファイルが検索結果にどのように表示されるかを変更するには、[ナレッジ検索結果の添付ファイルの表示方法] `glide.knowman.search.attachment` プロパティを設定します。添付ファイルは、テキストスニペット付きで表示することも、リンクのみで表示することも、まったく表示しないこともできます。

  警告:
  テキストスニペットで表示するように設定された添付ファイルは、速度低下の原因となる場合があります。

- 検索でワイルドカードを使用するには、 コンテキスト検索 > 検索コンテキスト > ナレッジベース検索 をクリックし、[ワイルドカード検索を有効にする] を選択します。

関連性、最新の更新、またはビュー数でナレッジコンテンツをソートします。

表示されるチェックボックスを使用して結果を絞り込みます。フィルタリング オプションは、検索テキストに応じて表示されます。ナレッジ ホームページ、記事の参照と検索、記事の表示、フィードバックの提供、質問の投稿、記事のインポート/作成

フィルタリング オプション

フィールド	説明
ナレッ	検索するナレッジベースを選択します。選択できるのはアクセスできるナレッジベースのみです。特定のナレッジベースを選択しない場合は、検索結果にはアクセスできるすべてのナ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィルタリング オプション (続く)

フィールド	説明
ジベース	レッジベースの記事および質問が含まれます。また、検索バーの選択リストからナレッ ジベースを選択することもできます。 固定された記事の場合は、選択されたナレッジベースのみが該当する言語で表示されます。
カテゴリ	1 つまたは複数のナレッジカテゴリを選択します。カテゴリはアルファベット順にリストされます。
作成者	1 人以上の作成者を選択してください。
言語	複数言語検索機能は、複数のサポート言語が有効になっている場合に使用できます。 **1.** 複数言語を有効にするには、I18N：ナレッジ管理インターナショナリゼーションプラグイン v2 プラグイン (com.glideapp.knowledge.i18n2) をアクティブ化するか、必要な言語のいずれかのインターナショナリゼーションプラグインをアクティブ化します。 **注:** 利用可能な言語のいずれかに対してインターナショナリゼーションプラグインをアクティブ化すると、I18N：ナレッジ管理インターナショナリゼーションプラグイン v2 プラグインが自動的にアクティブ化されます。 **2.** 利用可能なすべての言語で検索結果を同時に表示するには、*glide.knowman.enable_multi_language_search* プロパティを有効にします。 **a.** 移動先 ナレッジ > アドミニストレーション > プロパティ > ナレッジ検索プロパティ > 複数言語の検索を有効にします をクリックし、[はい] チェックボックスをオンにします。 **b.** フィルターナビゲーターに「sys_properties.list」と入力し、設定するプロパティを検索して、[値] フィールドに true と入力します。 **注:** デフォルトでは、*glide.knowman.enable_multi_language_search* プロパティは有効ではありません。検索結果は、検索ページの言語フィルターで選択した言語に基づいて表示されます。

注:

Washington DC のリリース以降、ナレッジ管理 v3 ホームページ (com.snc.knowledge3) は、将来の Y リリースでの廃止に向けて準備が進められています。これはナレッジ管理 サービスポータル (com.snc.knowledge_serviceportal) に置き換えられ、Madrid 以降のリリースのお客様にはデフォルトで有効になっています。新しいエクスペリエンスの詳細については、「ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能」を参照してください。

関連情報

ナレッジ管理のプロパティ

ナレッジ管理 **v3** によるナレッジベースへの **Word** 文書のインポート

ナレッジ管理 v3 ホームページを使用して Microsoft Word 文書をインポートして、ナレッジ記事を作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
少なくとも 1 つの有効なナレッジベースの寄稿アクセス権が必要です。

注:

Washington DC のリリース以降、ナレッジ管理 v3 ホームページ (com.snc.knowledge3) は、将来の Y リリースでの廃止に向けて準備が進められています。これはナレッジ管理 サービスポータル (com.snc.knowledge_serviceportal) に置き換えられ、Madrid 以降のリリースのお客様にはデフォルトで有効になっています。新しいエクスペリエンスの詳細については、「ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能」を参照してください。

次の条件では、[記事をインポート] ボタンが表示されません。

- [記事のインポート] モジュールは、アプリケーションナビゲーターで利用できます。

  注:
  Madrid 以降、Word ドキュメントのインポート機能がデフォルトで有効になり、アプリケーションナビゲーターに [記事をインポート] モジュールが表示されます。ナレッジ管理 v3 ページの [記事のインポート] オプションを引き続き使用できる既存のお客様に対しては、Word ドキュメントのインポート機能は自動的に有効になりません。詳細については、「ナレッジベースへの Word 文書のインポート」を参照してください。

- ナレッジベースに寄稿できません。

注:
アドミニストレーターは、[記事をインポート] ボタンの可視化を、他のナレッジ プロパティ [すべてのユーザーの「インポート」機能 (ボタンとドラッグアンドドロップ) を非表示にする] (*glide.knowman.import.hide_import_functionality*) を true に設定して制御することができます。

必要なロール：なし

このタスクについて
Microsoft Word ドキュメントは .doc および .docx 形式でインポートできます。

注:
ファイル拡張子は小文字でなければなりません。

ドキュメントをインポートすると、ドキュメントのテキスト コンテンツがナレッジ記事の作成に使用されます。記事は、TinyMCE エディターでサポート されているすべての編集機能をサポートしています。テーブル、リスト、リンクなどの TinyMCE でサポートされているすべての HTML、さらに太字や斜体などのスタイリングが保存されます。ドキュメントからのイメージは添付ファイルとしてナレッジ記事に追加され、記事の本文に埋め込まれます。

注:

一度に複数のファイルをインポートできます。ブラウザを閉じるか移動すると、進行中のアップロードはキャンセルされますが、完了したインポートから作成された記事は削除されません。

ドキュメントをモバイル デバイスからナレッジにインポートすることはできません。

.doc または .docx ファイルをナレッジベースにインポートするときは、次のスタイルおよび要素が保存されます。このリストに含まれていないスタイルや要素は、ドキュメントをインポートするときに保存されないことがあります。

- タイトル
- 見出し

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> デフォルトの見出し設定のみがサポートされています。番号付きの見出しと小見出しについては、番号はインポートされません。

- イメージ

> **注:**
> イメージは、インポートする Word 文書と同じように配置されない場合があります。

- リンク

> **注:**
> リンクは、.docx 形式のドキュメントに対してのみ保持されます。

- 太字テキスト
- 斜体テキスト
- 下線テキスト
- 順序付けされているリストと順序付けされていないリスト

> **注:**
> インポート後、順序付けされていないリスト内の箇条書きはドットに置き換えられます。

- テーブル

> **注:**
> デフォルトの見出し設定のみがサポートされています。カスタム見出しスタイルは、それらのスタイルのデフォルト設定を使用してインポートされます。テーブル スタイリングとボーダーはサポートされていません。

手順

1. 移動先 すべて > セルフサービス > ナレッジ.
2. 1 つまたは複数のドキュメントファイルを選択し、ナレッジホームページにドラッグします。
3. 新しい記事を追加する [ナレッジベース] を選択します。
   寄稿できるナレッジベースのみを選択できます。
4. オプション: そのナレッジベース内から [カテゴリ] を選択します。

   > **注:**
   > カテゴリピッカーを使用してカテゴリを追加します。ピッカーは、異なるカテゴリレベルを区別しません。カテゴリまたはサブカテゴリを選択して、[カテゴリ] フィールドに追加できます。

5. オプション: [公開] チェックボックスをオンにすると、インポートが終了した直後にインポートされた各記事の公開ワークフローが開始します。
   このチェックボックスは、v3 ナレッジベースにインポートするときにのみ、かつナレッジ管理プロパティ フォームで [ナレッジ インポートのポップアップに公開用チェックボックスを表示します] プロパティが [はい] に設定されている場合にのみ適用されます。v2 ナレッジベースにインポートされた記事を自動的に公開することはできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジ v2 の記事は、[ドラフト] ステータスになります。ナレッジ v3 の記事は、ナレッジベースに添付されたワークフロー (「公開承認」または「すぐに公開」) に応じて、[レビュー] または [公開] ステータスになります。

6. [インポート] を選択します。

アップロードされたドキュメントのコンテンツを使用して、選択したナレッジベースとカテゴリに新しい記事が作成されます。複数のドキュメントをアップロードした場合、それぞれに 1 つの記事が作成されます。ナレッジのインターナショナリゼーションを行う場合、新しい記事の言語は現在選択されているシステム言語に設定されます。

アップロードが完了すると、新しく作成された記事の番号と簡単な説明がポップアップ ウィンドウに表示されます。全文を表示する記事をクリックします。

アップロード中にエラーが発生すると、エラーを表示するポップアップ ウィンドウが表示されます。

関連情報

ナレッジベースへの Word 文書のインポート

ナレッジベースの要求

既存のナレッジベースがニーズに合わない場合は、サービスカタログを通じて新しいナレッジベースを要求できます。要求が承認されると、新しいナレッジベースの所有者として追加されます。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
ニーズを満たすナレッジベースが存在しない場合は、すべてのユーザーが新しいナレッジベースを要求できます。

手順

1. 移動先 すべて > セルフサービス > サービスカタログ.
2. [何かお困りですか？] を選択します。
3. [ナレッジベースの要求] カタログアイテムを選択します。
4. ナレッジベースを使用する理由と、ナレッジベースの名前を入力します。
5. [送信] をクリックします。

次のタスク
要求が承認または却下されると通知があります。要求が承認されると、新しいナレッジベースの所有者として追加されます。次に、新しいナレッジベースでマネージャーを割り当て、記事を管理することができます。

この要求プロセスで作成されたナレッジベースは、デフォルトでは非有効であるため、ナレッジベースを有効にしてユーザーが使用できるようにする必要があります。

関連情報

ナレッジベース マネージャーの割り当て

主なコンテンツへのナレッジ記事の追加

ナレッジ記事の作成

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジベースへの **Word** 文書のインポート

Word 文書をインポートして、ナレッジ記事を作成します。

始める前に

少なくとも 1 つの有効なナレッジベースの 寄稿可能アクセス権が必要です。

必要なロール：knowledge

このタスクについて

Madrid 以降、Word ドキュメントのインポート機能がデフォルトで有効になり、アプリケーションナビゲーターに [記事のインポート] モジュールが表示されます。既存のすべてのお客様は、ナレッジ管理 v3 ホームページの [記事をインポート] オプションを使用できます。Madrid 以前のバージョンをご利用のお客様が Word 文書のインポート機能を有効にするには、アドミニストレーターはまず *glide.knowman.import.hide_import_functionality* プロパティを true に設定し、アプリケーションナビゲーターに [記事のインポート] モジュールを追加して、ナレッジ管理 v3 ホームページの [記事のインポート] オプションを無効にする必要があります。

.doc または .docx ファイルをナレッジベースにインポートするとき、スタイルおよび要素は保存されます。このリストに含まれていないスタイルや要素は、ドキュメントをインポートするときに保存されないことがあります。

- タイトル
- 見出し

  注:
  デフォルトの見出し設定のみがサポートされています。番号付きの見出しと小見出しについては、番号はインポートされません。

- イメージ

  注:
  イメージは、インポートする Word 文書と同じように配置されない場合があります。

- リンク
- 太字テキスト
- 斜体テキスト
- 下線テキスト
- 順序付けされているリストと順序付けされていないリスト

  注:
  インポート後、順序付けされていないリスト内の箇条書きはドットに置き換えられます。

- テーブル

  注:
  デフォルトの見出し設定のみがサポートされています。カスタム見出しスタイルは、それらのスタイルのデフォルト設定を使用してインポートされます。テーブル スタイリングとボーダーはサポートされていません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

Washington DC のリリース以降、ナレッジ管理 v3 ホームページ (com.snc.knowledge3) は、将来の Y リリースでの廃止に向けて準備が進められています。これはナレッジ管理 サービスポータル (com.snc.knowledge_serviceportal) に置き換えられ、Madrid 以降のリリースのお客様にはデフォルトで有効になっています。新しいエクスペリエンスの詳細については、「ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 記事 > コンテンツインポート.
2. 記事を追加するナレッジベースに入ります。
3. オプション: ナレッジベース内から [カテゴリ] を選択します。

   注:
   カテゴリピッカーを使用してカテゴリを追加します。ピッカーは、異なるカテゴリレベルを区別しません。カテゴリまたはサブカテゴリを選択して、[カテゴリ] フィールドに追加できます。

4. オプション: [公開] チェックボックスをオンにすると、インポートが終了した直後にインポートされた各記事の公開ワークフローが開始します。

   注:
   [公開] チェックボックスは、[ナレッジインポートのポップアップに公開用チェックボックスを表示する] プロパティが有効になっている場合にのみ表示されます。プロパティを有効にするには、次に移動します: ナレッジ > アドミニストレーション > プロパティ をクリックし、ナレッジインポートポップアッププロパティの [公開を表示] チェックボックス を選択します。

5. インポートする 1 つまたは複数の Word ファイルを選択します。
6. [インポート] をクリックします。

   アップロードされたドキュメントのコンテンツを使用して、選択したナレッジベースとカテゴリに記事が作成されます。

   - 複数のドキュメントをアップロードした場合、それぞれに 1 つの記事が作成されます。
   - ナレッジのインターナショナリゼーションを行う場合、記事の言語は選択されているシステム言語に設定されます。
   - アップロードが完了すると、記事の番号と簡単な説明がポップアップウィンドウに表示されます。全文を表示する記事をクリックします。
   - アップロード中にエラーが発生すると、ポップアップウィンドウにエラーが表示されます。
   - [公開] チェックボックスがオンである場合、ナレッジベースに添付されているワークフローに応じて、ナレッジ記事は [レビュー] または [公開済み] ステータスになります。
   - [公開] チェックボックスがオフである場合、ナレッジ記事は [ドラフト] ステータスになり、レビューされてから公開されます。

関連情報

ナレッジ管理 v3 によるナレッジベースへの Word 文書のインポート

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

モバイル デバイスでのナレッジの使用

すべてのユーザーが、モバイル デバイスからナレッジにアクセスして、ナレッジ記事の検索や表示を行うことができます。

また、最近表示した記事や最も人気のある記事を表示、記事を検索、カテゴリ別に記事を参照、ナレッジ記事に対するフィードバック を Now Mobile から提供することもできます。詳細については、「 Now Mobile for Knowledge Management の使用 」を参照してください。

モバイル デバイスでのナレッジの参照

モバイル デバイスを使用してナレッジベースを参照することができます。

移動先 セルフサービス > ナレッジベース.

モバイルナレッジ ビュー



カテゴリをタップするか記事やサブカテゴリをブラウズして、ナレッジ参照します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

モバイルナレッジカテゴリ



注:

希望するカテゴリを選択し、選択したカテゴリの [クローズ] アイコン (⊗) をクリックして検索結果に反映します。

モバイルデバイスでのナレッジ記事を表示

モバイル デバイスを使用してナレッジ コンテンツを読み込むことができます。

記事を表示するには、タイトルをタップします。

注:

モバイル インターフェイス上のナレッジ記事を編集したり、コメントを追加したりすることはできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

モバイルナレッジ記事ビュー



モバイル デバイスでのナレッジの検索

特定の用語を検索して特定の記事を見つけます。

モバイルナレッジ検索



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Now Mobile for Knowledge Management の使用

Now Mobile アプリの情報アプレットを使用して、どこからでもナレッジ記事にアクセスできます。最近表示した記事や最も人気のある記事を表示、記事を検索、カテゴリ別に記事を参照、記事に対するフィードバックを提供することができます。

Now Mobile アプリの情報アプレットから記事にアクセスするには、iOS プラットフォームでは Apple App Store から、Android プラットフォームでは Google Play Store から ServiceNow アプリケーションをダウンロードする必要があります。

Now Mobile 情報アプレット



アドミニストレーターが Now Mobile アプリを有効にしていることを確認してください。詳細については、「Now Mobile アプリ」を参照してください。

記事にアクセスすると、作成者、公開日、閲覧回数、および記事の総合評価の詳細を表示できます。さらに、記事への返信と評価、関連アイテム、関連記事、および添付ファイルを表示することもできます。

Now Mobile アプリを使用すると、外部ユーザーでもナレッジ記事にアクセスしてフィードバックを提供できます。外部ユーザーの機能と能力の詳細については、「モバイル外部ユーザー」を参照してください。

アクティブ化情報

情報アプレットは Now Mobile アプリで利用できます。ServiceNow Mobile Request - ナレッジ管理画面・アプレットローンチャープラグイン (com.glideapp.knowledge.mobile_requestor) をインストールすると、情報アプレットが有効になります。情報アプレットは、新規のお客様とアップグレードのお客様の両方に対してデフォルトで有効になっています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

- ナレッジベースの構成
- Now Mobile アプリ
- Now Mobile 情報アプレットでの最も人気のある記事または最近表示された記事を表示
- Now Mobile 情報アプレットでの記事を表示
- Now Mobile 情報アプレットでのナレッジ記事に対するフィードバックの提供

Now Mobile 情報アプレットでの最も人気のある記事または最近表示された記事を表示

Now Mobile アプリの情報アプレットを使用すると、モバイルデバイスからナレッジ記事にアクセスできます。

始める前に

記事にユーザー基準を指定して、その記事を読むことができるユーザーを制御できます。記事にユーザー基準が定義されていない場合は、すべてのユーザーが記事を読むことができます。

手順

1. モバイルアプリケーションを使用してインスタンスにアクセスします。
2. Now Mobile アプリで、[情報] をタップします。
3. 最近閲覧した、または最も人気のあるナレッジ記事にアクセスします。

情報アプレットの記事ビュー

セクション	説明
最近の表示	過去 30 日以内に表示した最大 5 件の記事。
人気	最も人気のある最大 5 件のナレッジ記事。 Now Mobile アプリのホームページには、最も人気のある記事を最大 3 件表示する同様のセクションがあります。

注:
[すべて表示] をタップして、選択したセクション内の記事の完全なリストを表示します。

関連情報

- Now Mobile 情報アプレットでの記事の参照
- Now Mobile 情報アプレットでの記事の検索
- ユーザー基準によるナレッジ記事レベルでのアクセス制御

Now Mobile 情報アプレットでの記事の参照

Now Mobile 情報アプレットのカテゴリ内の記事を参照して、特定の件名またはグループに関連する記事を表示できます。

始める前に

記事にユーザー基準を指定して、その記事を読むことができるユーザーを制御できます。記事にユーザー基準が定義されていない場合は、すべてのユーザーが記事を読むことができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. モバイルアプリケーションを使用してインスタンスにアクセスします。
2. Now Mobile アプリで、[情報] をタップします。
3. [参照] セクションで、カテゴリリストからカテゴリをタップして、選択したカテゴリに関連付けられている記事と子カテゴリを表示します。

   注:
   [すべて表示] をタップして、完全なカテゴリリストを表示します。

4. 目的のカテゴリに関連付けられた記事リストが表示されるまで、さらに [カテゴリ] をタップします。
   親カテゴリに関連付けられた記事は、[その他] とラベル付けされたダミーの子カテゴリの下にグループ化されます。

   その他のカテゴリ

   

5. 記事を表示するには、記事リストの記事をタップします。

関連情報

Now Mobile 情報アプレットでの記事を表示

ユーザー基準によるナレッジ記事レベルでのアクセス制御

Now Mobile 情報アプレットでの記事の検索

Now Mobile 情報アプレットで記事を検索できます。

始める前に
記事にユーザー基準を指定して、その記事を読むことができるユーザーを制御できます。記事にユーザー基準が定義されていない場合は、すべてのユーザーが記事を読むことができます。

手順

1. Now Mobile アプリで、[情報] をタップします。
2. [サービス、記事、またはユーザーを検索] をタップし、記事に関連する検索用語を入力します。
3. アプリキーボードの検索アイコンをタップします。
   アプリが検索結果を表示します。
4. [記事] をタップすると、検索結果に記事のみが表示されます。
5. 検索結果で記事をタップすると、記事のコンテンツが表示されます。

関連情報

Now Mobile 情報アプレットでの記事を表示

ユーザー基準によるナレッジ記事レベルでのアクセス制御

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Now Mobile 情報アプレットでの記事を表示

Now Mobile 情報アプレットで、作成者、公開日、閲覧回数、および記事の総合評価の詳細を表示できます。さらに、記事への返信と評価、関連アイテムと関連記事を表示することもできます。

始める前に

記事にユーザー基準を指定して、その記事を読むことができるユーザーを制御できます。記事にユーザー基準が定義されていない場合は、すべてのユーザーが記事を読むことができます。

手順

1. Now Mobile アプリで、[情報] をタップします。
2. 情報アプレットで利用可能なセクションから目的の記事を検索または選択します。
   記事ページには、選択した記事のコンテンツと関連情報 (作成者、公開日、閲覧数、総合評価など) が表示されます。このページには、次のセクションも表示されます。

UI コンポーネント	説明
関連する記事	最大 5 件の、手動でマッピングされた、自動的に予測された、またはその両方の関連記事。[関連記事] セクションには、手動でマップされた記事が最初に表示されます。このセクションは、選択した記事で関連記事が利用可能な場合にのみ表示されます。
関連アイテム	手動でマッピングされた最大 5 件の関連アイテム。このセクションは、選択した記事で関連アイテムが利用可能な場合にのみ表示されます。
添付ファイル	記事に添付されたファイル。このセクションは、選択した記事で添付ファイルが利用可能な場合にのみ表示されます。 ファイルを表示するには、ファイル名をタップします。記事に 3 つ以上の添付ファイルが含まれている場合は、添付ファイルインジケーターの番号をタップしてから、ファイル名をタップします。

> **注:**
> [すべて表示] をタップして、[関連する記事] および [関連アイテム] セクション内の記事の完全なリストを表示します。

3. オプション: 記事に返信し、記事を評価します。

関連情報

- Now Mobile 情報アプレットでのナレッジ記事に対するフィードバックの提供
- ユーザー基準によるナレッジ記事レベルでのアクセス制御

Now Mobile 情報アプレットでのナレッジ記事に対するフィードバックの提供

Now Mobile 情報アプレットで、記事を評価し、記事を役に立ったまたは役に立たなかったとマークし、記事のコメントに投稿および返信することで、ナレッジ記事にフィードバックを提供できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
記事にユーザー基準を指定して、その記事を読むことができるユーザーを制御できます。記事にユーザー基準が定義されていない場合は、すべてのユーザーが記事を読むことができます。

手順

1. Now Mobile アプリで、[情報] をタップします。
2. 目的の記事を選択します。
3. 記事を評価し、役に立ったまたは役に立たなかったかをマークし、あるいはコメントを残して、記事のフィードバックを提供します。

アクション	説明
記事を評価する	記事に表示されている星のアイコンをタップして、その有効性を 1 ～ 5 のスケールで示します。 1 つ星から 3 つ星までの評価の場合は、設定に従って、記事に対するフィードバックタスクが自動的に作成され、作成者または所有グループにアサインされます。
記事を役に立ったまたは役に立たなかったとマークする	役に立ったアイコン ( ) または役に立たなかったアイコン ( ) をタップします。
コメントを入力する	[ここにコメントを入力してください] ボックスにコメントを入力し、[送信] をタップします。
記事に投稿されたすべてのコメントと返信を表示する	[コメント] セクションまで下へスクロールします。
記事のコメントに「いいね」をする	コメントの下にあるいいねアイコン ( ) をタップします。
記事のコメントに返信する	コメントの下にある返信アイコン ( ) をタップし、表示されるテキストボックスにコメントを入力して、[送信] をタップします。
前に投稿した以前のコメントまたは返信を削除する	コメントまたは返信に移動し、削除アイコン ( ) をタップします。メッセージが表示された場合は、**[OK]** をタップします。コメントを投稿したユーザー、ナレッジアドミニストレーター、およびナレッジ所有者のみがコメントを削除できます。
コメントの添付ファイルを表示する	コメントに添付されているファイルを表示します (利用可能な場合)。 ファイルを表示するには、ファイル名をタップします。コメントに 3 つ以上の添付ファイルが含まれている場合は、添付ファイルインジケーターの番号をタップしてから、ファイル名をタップします。

関連情報

Now Mobile 情報アプレットでの記事を表示

ユーザー基準によるナレッジ記事レベルでのアクセス制御

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

所有グループの管理

所有グループを作成し、ナレッジ記事に関連付けます。ナレッジグループマネージャーまたはナレッジアドミニストレーターは、所有グループを編集できます。

始める前に

ナレッジ管理 詳細プラグイン (com.snc.knowledge_advanced) をアクティブ化する必要があります。

必要なロール：knowledge_domain_expert ロールまたは knowledge_admin ロールを持つユーザーは所有グループを作成できます。

Knowledge_group_manager ロールまたは knowledge_admin ロールを持つユーザーは、所有グループを編集できます。

このタスクについて

所有グループを作成するには、メンバーとマネージャーを追加します。ナレッジアドミニストレーターは、所有グループを承認します。
ナレッジ記事が作成されたら、所有グループをその記事に関連付けることができます。所有グループは、記事の承認やフィードバックを管理し、関連付けられているナレッジ記事の編集と廃止ができます。

ナレッジグループマネージャーは、承認なしでメンバーの追加や削除を行い、管理している所有グループを編集できます。グループに割り当てられているマネージャーを変更することはできません。ナレッジアドミニストレーターのみが、マネージャーを再割り当てできます。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 所有グループ > グループの管理.
2. 所有グループを作成するには、[要求タイプ] リストから [所有グループの作成] を選択します。

   注:
   既存の所有グループを編集するには、[要求タイプ]リストから [所有グループの編集] を選択します。

3. フォームのフィールドに入力します。

ナレッジ所有グループの管理フォーム

フィールド	説明
名前	所有グループの名前。
グループ メール	所有グループ用のメールアドレス。メールは、次のような場合にグループメンバーに送信されます。 ○ 関連付けられている記事で、コメントなどのアクティビティがあった場合。 ○ 関連付けられている記事で記事の品質チェック (AQI) が実行された場合。 グループメールを定義しない場合、メールはグループメンバーの個人のメールに送信されます。
説明	所有グループを定義する説明。
マネージャー	所有グループのマネージャー。
グループメンバー	所有グループのメンバー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [注文する] をクリックします。
   所有グループは、承認を受けるため、ナレッジアドミニストレーターに送信されます。承認されると、所有グループは使用可能になり、ナレッジ記事に関連付けられます。

   注:
   既存のグループから所有グループを作成することもできます。

   a. 移動先 システムセキュリティ > ユーザーとグループ > グループ.

   b. グループをクリックします。

   c. [タイプ] フィールドに、「ナレッジ」と入力します。

      注:
      [タイプ] フィールドがフォームに表示されない場合は、フォームレイアウトを構成して追加します。

   d. [マネージャー] フィールドにマネージャーを入力し、knowledge_group_manager ロールを追加します。

   e. [ロール] 関連リストで、[編集] をクリックし、knowledge_group_member ロールをグループに追加します。

記事のバージョニングの使用

記事のバージョニングを使用して、ナレッジ記事の複数のバージョンを作成して管理します。

カスタマイズしたファイルの手動での更新

ナレッジ管理詳細インストーラープラグインの一部として更新されたファイルをカスタマイズした場合、これらのファイルはプラグインのアクティブ化中にスキップされており、手動で更新する必要があります。

カスタマイズ内容を手動で更新して、記事のバージョンニング関連の変更を含めます。

- まだ表示されていなければ、ナレッジフォームレイアウトとナレッジ リスト ビューに [バージョン] フィールドを追加します。
- まだ表示されていなければ、ナレッジフォームの [ワークフロー] 選択リスト フィールドに [期限切れ] 選択肢を追加します。この値を [期限切れ] のままにするのは、記事のバージョニング機能がこの選択肢に依存しているためです。
- の更新 ナレッジ > 自分のフラグ付き および セルフサービス > 自分のナレッジ記事 これらのモジュールにこの変更がまだ反映されていない場合、[フィルター] フィールドに次の条件を含めます: 改訂者 (動的) 自分。

ナレッジ管理概要ダッシュボード レポートをカスタマイズした場合は、これらのファイルもプラグインのアクティブ化中にスキップされており、手動で更新する必要があります。

公開記事のチェックアウトと新しいバージョンの作成

最新の公開バージョンをチェックアウトして、ナレッジ記事の新しいバージョンを作成します。

始める前に
必要なロール：ナレッジ所有者、ナレッジマネージャー、ナレッジアドミニストレーター

このタスクについて
すでにチェックアウトされたバージョンがない限り、公開された記事はチェックアウトできません。バージョンがチェックアウトされている場合、[チェックアウト] ボタンはナレッジフォームヘッダーに表示されず、ナレッジ記事は編集できません。変更するには、最初にナレッジ記事を公開する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

記事をチェックアウトするとき、記事の [有効期限] フィールドのデフォルト値は、ナレッジベースに設定された [記事の有効期間] フィールドに由来します (「ナレッジベースの作成」参照)。[記事の有効期間] フィールドが空の場合は、[有効期限] フィールドのデフォルトの日付は、2100 年 1 月 1 日に設定されます。記事の作成者または編集者は、デフォルトの [有効期限] を維持するか変更するかを選択できます。

記事をチェックアウトすると、記事のベース バージョンからの添付ファイルが新しい記事バージョンにコピーされ、これらの添付ファイルへの相対パスも更新されます。

注:
以前のリリースで作成された記事バージョンでは、添付ファイルへの相対パスが更新されないことがあります。それらを更新するには、「記事バージョンの添付ファイル リンクの修復」修復スクリプトをアクティブ化して実行します。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 記事 > 公開済み.
2. リストから目的の記事を選択します。
3. ナレッジフォームヘッダーの [チェックアウト] をクリックします。
   新しいバージョンのナレッジ記事が作成され、ユーザーにメッセージが表示されます。新しいバージョンの記事番号は同じままで、バージョン番号は 0.01 だけ増加し、ステータスは [ドラフト] に変更されます。
4. 変更を行い、[公開] をクリックします。
   記事の新しいバージョンがナレッジ リストに追加され、ナレッジフォームにある [記事のバージョン] 関連リストに追加されます。

期限切れ記事を現在のステータスに戻す

新しいバージョンを作成するために、期限切れバージョンの記事を使用します。

始める前に
必要なロール：ナレッジベースの所有者、knowledge_manager、knowledge_admin

このタスクについて
このアクションは、ステータスが [期限切れ] である以前の公開バージョンに対して利用でき、かつチェックアウトされたバージョンがない場合に限られます。バージョンがチェックアウトされている場合、ナレッジフォームヘッダーに [これを最新にする] ボタンは表示されません。

手順

1. 移動先 ナレッジ > 記事 > すべて.
2. [期限切れ] ステータスの記事を開きます。
3. ナレッジフォームヘッダーの [これを最新にする] をクリックします。
   システムによりナレッジフォームが表示されます。バージョン番号は、最新のバージョン番号に 0.01 を加えたものにインクリメントされ、ステータスは [ドラフト] に変更されます。たとえば、最新の公開された記事のバージョンが 3.0 で、古いバージョン 1.0 を選択して現在のバージョンにすると、バージョン番号は 3.01 に進みます。

記事のすべてのバージョンを表示

選択したナレッジ記事の使用可能なすべてのバージョンのリストを表示し、選択したバージョンを新しいタブで表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
選択したナレッジ記事の使用可能なすべてのバージョンのリストが、ナレッジフォームの [記事のバージョン] 関連リストに表示されます。読み取りアクセス権を持つユーザーは、メジャー バージョンを閲覧することができます。寄稿アクセス権を持つユーザーは、メジャー バージョンとマイナー バージョンを閲覧することができます。

手順

1. 移動先 ナレッジ > 記事 > すべて.
2. 目的の記事を開きます。
3. [記事のバージョン] タブをクリックして、関連リストを表示します。
4. [バージョン] をクリックして、新しいタブに目的の記事バージョンを表示します。
5. 必要に応じて、[バージョンを表示] 関連リンクをクリックして記事ビューページを表示します。

記事の 2 つのバージョンの比較

ナレッジ記事の 2 つのバージョンを選択して比較します。

始める前に
必要なロール：knowledge_manager、knowledge_admin

注:
ナレッジ記事バージョンのより良い比較エクスペリエンスについては、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事バージョンの比較」を参照してください。

手順

1. 移動先: ナレッジ > 記事 > すべて.
2. 複数のバージョンのナレッジ記事をクリックします。
3. [記事のバージョン] 関連リストで、比較する 2 つのバージョンの記事のチェックボックスをオンにします。

記事のバージョン



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [選択した行のアクション] リストで、[比較] を選択します。
   [バージョンの比較] ページが開き、選択した記事バージョンのフィールド (記事本文を含む) が並べて一覧表示されます。2 つの記事のバージョンの違いがハイライト表示されます。

   [バージョンの比較] ページ



5. [完了] をクリックしてナレッジフォームに戻ります。

バージョニングされた記事の廃止

最後に公開されたナレッジ記事を廃止することができます。ナレッジ記事を廃止しても、バージョンは作成されません。単に記事が [廃止] とマークされるだけです。

始める前に

必要なロール：ナレッジアドミニストレーター、ナレッジマネージャー、およびバージョニングされたナレッジ記事の最新の公開者 (kcs_candidate または kcs_contributor には使用できません)

このタスクについて

チェックアウトしたバージョンがない記事のみを廃止できます。バージョンがチェックアウトされている場合、[廃止] ボタンはナレッジフォームのヘッダーに表示されません。

注:
「ナレッジ - 廃止承認」ワークフローでは、廃止要求が承認された場合にのみこれが発生します。

記事の sys_id を使用して記事ビューページに移動すると、インシデントに添付された期限切れ記事に引き続きアクセスすることができます。期限切れ記事には、更新された記事が利用可能であるというメッセージが含まれています。

バージョニングが無効になっている場合は、最新バージョンの記事のみが検索結果とリストビューに表示されます。

廃止されたナレッジ記事を外部ユーザーや顧客が検索することはできません。廃止された記事を再利用するには、同じ内容の記事を作成します。これは承認後に公開されます。

Utah リリース以降、ナレッジ記事の廃止中に代替記事を提供できます。廃止された記事にアクセスすると、「記事 KBxxx は廃止されており、ナレッジ記事 KBxxx に置き換えられています。(The article KBxxx is retired and has been replaced with the knowledge article KBxxx.)」というメッセージが表示されて、自動的に代替記事にリダイレクトされます。代替記事がない場合、ページには「 ナレッジレコードが見つかりません」というメッセージが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 代替のある記事はコード 301 を返します。
- 代替のない記事はコード 404 を返します。
- デフォルトでは、廃止された記事の代替記事を提供するために *glide.knowman.enable_article_replacement_on_retire* システムプロパティは true に設定されています。デフォルトで、記事を代替記事にリダイレクトするように設定されています。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 記事 > 公開済み.
2. 記事を選択します。
3. ナレッジフォームヘッダーの [廃止] をクリックします。
   システムがナレッジ リストに戻ります。記事のステータスが [廃止待ち] に変更され、以前に公開されたバージョンのステータスは [期限切れ] に変更されます。

   注:
   廃止した記事をチェックアウトしたり編集したりすることはできません。

タスクの結果
選択した記事が廃止され、からアクセスできます ナレッジ > 記事 > 廃止

記事のバージョニング機能の無効化

システムアドミニストレーターロールを持つユーザーは、プロパティを設定して記事のバージョニング機能を無効にすることができます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
[記事のバージョニング機能を有効にします](glide.knowman.versioning.enabled) プロパティは、記事のバージョニング機能を制御します。このプロパティを **false** に設定すると、記事のバージョニング機能が無効になります。無効になると次のことが行われます。

- [バージョン] フィールドがナレッジフォームから削除されます。[バージョン] 列はナレッジ リストに残り、手動で削除することができます。
- [記事のバージョン] 関連リストがナレッジフォームから削除されます。
- [取り消し]、[チェックアウト]、および [これを最新にする] ボタンがナレッジフォームから削除されます。
- 期限切れ記事がナレッジリストビューから削除されます。
- バージョン履歴が記事ビューページに表示されなくなります。

記事はバックグラウンドで引き続きバージョニングされます。マイナー バージョンは記事が公開されるまでインクリメントされ、その上でバージョン番号が次のメジャー バージョンに増加します。

ユーザーはインシデントに添付された期限切れ記事にまだアクセスができます。期限切れ記事には、更新された記事が利用可能であるというメッセージが含まれています。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > アドミニストレーション > プロパティ.
2. 「記事のバージョニングのプロパティ」で、[記事のバージョニング機能を有効にします] プロパティを探します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. プロパティを無効にするには、チェックボックスをクリックします。
4. [保存] をクリックします。

ナレッジブロックの使用

ナレッジブロックを使用して、ライターによるナレッジ作成とリーダーによるナレッジ利用を簡易化します。

ナレッジ ブロックの作成

ナレッジブロックを作成するか変更し、コンテンツで再利用してナレッジベースのナレッジ記事に挿入できる部分を定義します。ナレッジブロックは、ユーザー、グループ、ロール、会社、場所、または部門が記事や検索のコンテンツを読み込めるか、読み込めないかを制御するユーザー基準によって保護されているため、ユーザーは関連するコンテンツをさらに簡単に表示できるようになります。

始める前に

ナレッジ ブロックのアクティブ化

必要なロール：ユーザーにはナレッジベースに対する貢献者アクセスが必要です。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > ナレッジブロック > 新規作成.
2. [新規] をクリックするか、レコードを開きます。
3. フォームのフィールドに入力します。

ナレッジブロック フォーム

フィールド	説明
番号	このフィールドは自動的にナレッジ ブロック番号に設定されます。
ナレッジベース	ナレッジベースの名前です。 ブロックを作成する予定のナレッジベースごとに、ナレッジ ブロック機能を有効にする必要があります。「各ナレッジベースのナレッジ ブロックの有効化」を参照してください。
カテゴリ	ナレッジカテゴリまたはサブカテゴリの名前です。
所有グループ	ナレッジブロックの所有権のグループです。所有グループ機能を有効にすると、このフィールドは表示されます。 ナレッジブロックは、所有グループ機能の有無に関係なく使用できます。機能を有効にする方法など、所有グループの詳細については、「所有グループ」を参照してください。
他のアプリケーションスコープからの読み取りアクセスを許可	ナレッジ ブロック レベルで読み取りアクセスを適用するためのユーザー基準です。 ナレッジベースおよび知識ブロックレベルで設定されたユーザー基準は、ユーザーが記事内のブロックコンテンツを読み取ることができるかどうかを制御します。ナレッジブロックのユーザー基準の選択については、「ナレッジブロックのユーザー基準の選択」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
読込不可	ナレッジ ブロック レベルで読み取り不可アクセスを適用するためのユーザー基準です。 ナレッジベースおよび知識ブロックレベルで設定されたユーザー基準は、ユーザーが記事内のブロックコンテンツを読み取ることができるかどうかを制御します。ナレッジブロックのユーザー基準の選択については、「ナレッジブロックのユーザー基準の選択」を参照してください。
有効期限	ナレッジ ブロックの有効期限が切れる日付です。有効期限が切れると、以下のようになります。 ○ ナレッジ記事ビューアは、関連するナレッジ記事に含まれる有効期限が切れたナレッジ ブロック コンテンツを表示しません。 ○ 検索時に、有効期限が切れたブロックにキーワードが含まれている場合、ナレッジ記事は返されません。
簡単な説明	ナレッジ ブロックの説明です。
テキスト	ナレッジ ブロックのテキストです。
バージョン	記事のバージョニング機能が有効になっている場合、このフィールドは自動的にバージョン番号に設定されます。 ナレッジブロックは、記事のバージョニング機能の有無に関係なく使用できます。機能を無効にする方法を含む、記事のバージョニングの詳細については、「記事のバージョニング」を参照してください。
記事タイプ	このフィールドは自動的に HTML に設定されます。 注: ナレッジブロックは、HTML ナレッジ記事でのみサポートされています。
Workflow	このフィールドは、「ドラフト」、「公開」、「廃止」など、ブロックの公開状態に自動的に設定されます。
ソースタスク	適用外です。

4. ブロックを作成または更新するには、[保存] または [更新] をクリックします。
5. ブロックを公開するには、[公開] をクリックします。

注:
ナレッジ ブロックの公開に必要な追加手順 (承認など) は、ナレッジベースの公開ワークフローによって異なります。詳細については、「ナレッジ ワークフロー」を参照してください。

次のタスク
ナレッジ ブロックが公開された後、ブロックをナレッジベース内の記事に追加することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジブロックのユーザー基準の選択

ナレッジベースおよびナレッジブロックレベルでユーザー基準を設定し、ナレッジベースの記事内のナレッジブロックコンテンツをどのユーザーが読み込むことができ、どのユーザーが読み込むことができないかを制御します。ナレッジ貢献者は、ナレッジブロックレベルでユーザー基準を適用できます。

始める前に

ナレッジ ブロックのアクティブ化

必要なロール：knowledge_admin または admin

手順

1. 移動先 ナレッジ > ナレッジブロック > すべて.
2. ナレッジブロックを開きます。
3. [読込可能] および [読込不可] フィールドの目的のユーザー基準を適用します。

名前	説明
読込可能	ナレッジブロックレベルで読み取りアクセスを適用するためのユーザー基準です。
読込不可	ナレッジブロックレベルで読み取り不可アクセスを適用するためのユーザー基準です。

注:

- 既存のユーザー基準レコードを使用することも、新しいユーザー基準レコードを作成することもできます。新しいレコードを作成するには、「ナレッジ管理でのユーザー基準レコードの作成」を参照してください。
- ユーザーがナレッジベースレベルで [寄稿可能] 基準を満たしている場合、ナレッジブロックレベルで [読込可能] や [読込不可] 基準が設定されているかどうかに関係なく、すべてのナレッジブロックコンテンツを読み込むことができます。
- ユーザーがナレッジブロックレベルで [読込不可] 基準を満たしている場合、ナレッジブロックレベルで [読込可能] 基準が設定されているかどうかに関係なく、ブロックコンテンツを読み込むことはできません。
- ユーザーがナレッジ記事にアクセスでき、記事内の 1 つ以上のブロックにアクセスできない場合でも、ブロックコンテンツを指定しなくてもコンテンツを読むことができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



4. フォームヘッダーを右クリックし、 [保存] をクリックします。

次のタスク

- ブロックを終了して公開するには、「ナレッジ ブロックの作成」を参照してください。
- 記事にブロックを追加するには、またさまざまなユーザーの代理操作で記事をプレビューするには、「ナレッジ記事へのナレッジブロックの追加」を参照してください。

ナレッジブロックの廃止

公開されたナレッジブロックを廃止して、ユーザーが表示または検索できないようにすることができます。

始める前に

必要なロール：ユーザーにはナレッジベースに対する貢献者アクセスが必要です。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > ナレッジブロック > 公開済み.

2. 該当するレコードを開きます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. [廃止] を選択して、ナレッジブロックを廃止します。

   注:
   - Yokohama リリース以降、 (*glide.knowman.allow_retire_block*) システムプロパティを true に設定することで、記事に添付されたナレッジブロックを廃止できます。
   - ナレッジ ブロックの廃止に必要な追加手順 (承認など) は、ナレッジベースのワークフローによって異なります。詳細については、「ナレッジワークフロー」を参照してください。
   - ナレッジブロックは、廃止された記事や以前のバージョンの記事を含め、ナレッジ記事で使用されていない場合にのみ、削除することができます。

タスクの結果
廃止されたナレッジブロックは記事に表示されなくなります。

ナレッジ記事へのナレッジブロックの追加

ナレッジベース内のナレッジ記事に 1 つ以上のナレッジブロックを挿入できます。ユーザー基準によって、記事のコンテンツを読むことできる人および読むことができない人が制御され、各ナレッジブロックは保護されます。

始める前に
ナレッジ管理詳細プラグインのアクティブ化

必要なロール：ユーザーにはナレッジベースに対する貢献者アクセスが必要です。

手順

1. 移動先 すべて > セルフサービス > 自分のナレッジ記事.
2. [新規] をクリックするか、レコードを開きます。
   [新規] をクリックすると、記事テンプレートを選択するためのオプションが表示されます。記事テンプレートは、 ナレッジ > 記事テンプレート.
3. 記事テンプレートを選択します。

   注:
   カスタムテンプレートを含む任意の記事テンプレートで、複数の HTML フィールドにナレッジブロックを追加または削除できます。

4. 必要に応じて、フォームのフィールドに入力します。
   ナレッジ記事の作成の詳細については、次を参照してください。 でのインシデントからのナレッジ記事の作成 ITSM エージェントワークスペース.

   注:
   ナレッジブロックは、HTML ナレッジ記事でのみサポートされています。[記事タイプ] フィールドが **HTML** に設定されていることを確認してください。

5. 記事の本文で、ブロックを挿入する必要がある場所をクリックし、[ブロックを追加] をクリックします。

   [ブロックを追加] ボタンが表示されない場合は、記事が含まれているナレッジベースに対してナレッジ ブロック機能が有効になっていることを確認してください。詳細については、「各ナレッジベースのナレッジ ブロックの有効化」を参照してください。

   注:
   ブロックはテキストフィールドにのみ追加できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ブロックを追加] サイドパネルで、ブロックの検索、詳細検索、表示、および記事へのナレッジブロックの挿入を行うことができます。詳細検索で条件ビルダーを使用するには、「条件ビルダー」を参照してください。また、サイドパネルから直接ブロックを作成することもできます。

- *glide.knowman.add_blocks.search_results* プロパティを使用して、[ブロックを追加] サイドパネルに表示される検索結果の数を設定できます。デフォルトでは、表示される検索結果の最小数は 6 で、表示される検索結果の最大数は 25 です。詳細については、「ナレッジプロパティ」を参照してください。
- 見つからないナレッジブロックがある場合は、ブロックが同じ言語で、記事と同じナレッジベースに公開されていることを確認してください。



6. オプション: 記事本文のナレッジブロックを再配置します。

Example

(Optional) 次の GIF は、ユーザーがキーボードを使用して記事内でナレッジブロックを移動する例を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



7. 記事を作成または更新するには、[保存] または [更新] をクリックします。

> **注:**
> ブロックを含む記事は、ユーザーごと、または公開されている場合は日付ごとにプレビューできます。詳細については、「ナレッジ記事とナレッジブロックのプレビュー」を参照してください。

8. 記事を公開するには、[公開] をクリックします。

> **注:**
> ナレッジ記事の公開に必要な追加手順 (承認など) は、ナレッジベースの公開ワークフローによって異なります。詳細については、「ナレッジ ワークフロー」を参照してください。

ナレッジ記事とナレッジブロックのプレビュー

ナレッジ記事とナレッジブロックを、ユーザーごと、または公開されている場合は日付ごとにプレビューします。未公開の記事では、さまざまなユーザーの代理操作を行って、記事でコンテンツがどのように表示されるか、または非表示になるかを確認して、ユーザーごとに記事をプレビューできます (ナレッジベースおよびナレッジブロックレベルで設定したユーザー基準に基づく)。公開済みの記事では、ユーザーと日付ごとに記事をプレビューし、さまざまなユーザーに過去バージョンの記事がどのように表示されるかを確認できます。

始める前に

必要なロール：ユーザーにはナレッジベースに対する貢献者アクセスが必要です。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 記事をクリックし、[未公開] や [公開済み] などのいずれかのモジュールを開きます。
2. ナレッジブロックを含むナレッジ記事を開きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. [関連リンク] セクションで、[記事とブロックをプレビュー] をクリックします。



4. 次のいずれかとして、この記事をプレビューします。

エージェントワークスペース でのナレッジブロックの作成

エージェントワークスペース でナレッジブロックを作成、編集、公開してコンテンツを再利用します。

エージェントワークスペース で次のナレッジブロック関連タスクを実行できます。

- ナレッジベースにナレッジブロックを作成します。
- 自分が作成した未公開および公開済みのナレッジブロックをすべて管理します。
- ナレッジ記事にナレッジ ブロックを追加します。

  ナレッジ記事にナレッジブロックを追加するとき、記事に使用されている場合は、記事テンプレートに関連付けられたフィールドにナレッジブロックを追加することもできます。

- ナレッジ記事で使用されていないナレッジブロックを廃止します。

エージェントワークスペース でのナレッジブロックを表示

エージェントワークスペース でナレッジブロック (ブロック番号、簡単な説明、ブロックコンテンツを含む) を表示します。

始める前に

表示するナレッジブロックを保存するナレッジベースへの読み取りアクセス権が必要です。
必要なロール：agent_workspace_user および knowledge

手順

1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
2. 自分または他のユーザーが作成したナレッジブロックを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- に移動してすべてのブロックを表示 リスト > ナレッジブロック > すべて.
- 次のいずれかに移動して、自分が作成したブロックを表示します。 リスト > ナレッジブロック > 公開済み または リスト > ナレッジブロック > 未公開.

3. 表示するナレッジブロックへのリンクをクリックします。
4. オプション: [バージョン] リストでバージョンを選択して、ナレッジブロックの別のバージョンを表示します。

> **注:**
> バージョンリストは、記事のバージョニング機能が有効になっている場合のみ表示されます。詳細については、「記事のバージョニング」を参照してください。

タスクの結果
選択したバージョンのナレッジブロックが エージェントワークスペース 内に開きます。ナレッジブロックの以前のバージョンはすべて期限切れとして示されます。以前のバージョンを表示しているときにナレッジブロックのバージョン番号をクリックすると、すべてのバージョンのリストが表示されます。

関連情報

- エージェントワークスペース に表示されるナレッジブロックの詳細
- エージェントワークスペース でのナレッジブロックの作成
- エージェントワークスペース でのナレッジブロックの編集
- エージェントワークスペース でのナレッジブロックの公開

エージェントワークスペース に表示されるナレッジブロックの詳細

エージェントワークスペース でナレッジブロックの詳細を表示します。

エージェントワークスペース のナレッジブロックビューページには、表示されたブロックに関する複数の詳細が表示されます。

エージェントワークスペース のナレッジブロックビューページの例



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エージェントワークスペース のナレッジブロックビューページに表示される記事情報

詳細	説明
ナレッジベース	ナレッジ記事と記事カテゴリを保存するナレッジベース。この例では、「ナレッジ」がナレッジベースで、「ポリシー」がナレッジブロックカテゴリです。
読了時間	ナレッジブロックを読むのにかかる平均時間で、ブロックを読む時間があるかどうかを判断するのに役立ちます。 読了時間は、200 ワード/分の平均読み取り速度に基づいて計算されます。中国語、日本語、韓国語などの言語のブロックの場合、読了時間は平均速度 500 文字/分で計算されます。 画像が記事に存在する場合、読了時間は次のルールを使用して計算されます。 • 最初の画像には 12 秒を追加し、2 番目の画像には 11 秒を追加する、のようにします。 • 画像が 10 個を超える場合は、10 番目の画像以降の各画像に 3 秒追加します。
最終更新時間	ナレッジブロックが前回更新された日時を現在の週の日数、週数、または年数で示します。
ナレッジブロックのコンテンツ	ナレッジブロックのテキストと画像。
作成者	ナレッジブロックの作成者。このフィールドは、ナレッジブロックの最初のバージョンにのみ表示されます。
改訂者	ナレッジブロックを改訂したユーザー。このフィールドは、ナレッジブロックが後で編集された場合に表示されます。
ナレッジブロック番号	一意の番号がナレッジブロックに自動的にアサインされます。この例では、「KBB0000101」がブロック番号です。
バージョン	ナレッジブロックの選択されたバージョン。このフィールドは、記事のバージョニング機能が有効になっている場合に表示されます。この例では、「2.0」がナレッジブロックの選択されたバージョンです。

関連情報

エージェントワークスペース でのナレッジブロックを表示

エージェントワークスペース でのナレッジブロックの作成

エージェントワークスペース でのナレッジブロックの編集

エージェントワークスペース でのナレッジブロックの公開

エージェントワークスペース でのナレッジブロックの作成

エージェントワークスペース でナレッジベースのナレッジブロック を作成し、そのナレッジベースでナレッジ記事のコンテンツを再利用します。

始める前に

- ブロックの作成を計画しているナレッジベースのナレッジブロック機能を有効にします。詳細については、「各ナレッジベースのナレッジ ブロックの有効化」を参照してください。
- ナレッジブロックを作成するナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

必要なロール：agent_workspace_user および knowledge

このタスクについて

記事パネルにアクセスするときにブロックを作成することもできます。詳細については、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事へのナレッジブロックの追加」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
2. オプション: この主題に関するナレッジブロックが既に利用可能かどうかを確認します。
   a. 移動先 リスト > ナレッジブロック > すべて.
   b. 一致する可能性のあるナレッジブロックを検索するためのフィルターを設定します。
      - 列ヘッダーをクリックします。列に含まれるデータタイプに基づいて、[フィルター] セクションでフィルターオプションを選択するか、適用するフィルター条件を入力します。たとえば、[ワークフロー] 列では、次の状況を選択できます。
        - ドラフト
        - 評価
        - 公開予定
        - 公開
        - 廃止待ち
        - 廃止
        - 期限切れ
      - フィルターパネルの表示アイコン ( ) をクリックし、[詳細ビュー] をクリックします。[詳細ビュー] ダイアログボックスの [以下の条件をすべて満たす必要があります] フィールドで条件を指定し、[更新] をクリックします。
3. ナレッジブロックリストで [新規] をクリックします。
4. [ナレッジブロック] フォームのフィールドに記入します。

フィールド	説明
番号	ナレッジブロックを識別するための一意の番号。このフィールドは、自動的に入力されます。
ナレッジベース	ナレッジブロックを追加するナレッジベースの名前。
カテゴリ	ナレッジベースに関連付けられたナレッジカテゴリまたはサブカテゴリの名前。
所有グループ	ナレッジブロックの所有権のグループです。所有グループ機能を有効にすると、このフィールドは表示されます (「所有グループ」を参照)。 **注:** ナレッジブロックは、所有グループ機能がなくても使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
読込可能	ナレッジ ブロック レベルで読み取りアクセスを適用するためのユーザー基準です。 **注:** ナレッジベースおよびナレッジブロックレベルで設定されたユーザー基準は、どのユーザーが記事内のブロックコンテンツを読み取ることができるかを制御します。(詳細については、「ナレッジブロックのユーザー基準の選択」を参照してください)。
読込不可	ナレッジ ブロック レベルで読み取り不可アクセスを適用するためのユーザー基準です。 **注:** ナレッジベースおよびナレッジブロックレベルで設定されたユーザー基準は、どのユーザーが記事内のブロックコンテンツを読み取ることができるかを制御します。(詳細については、「ナレッジブロックのユーザー基準の選択」を参照してください)。
有効期限	ナレッジ ブロックの有効期限が切れる日付です。有効期限の日付が過ぎている場合： ○ ナレッジ記事ビューページは、関連するナレッジ記事に含まれる有効期限が切れたナレッジブロックコンテンツを表示しません。 ○ 検索時に、有効期限が切れたブロックのみにキーワードが含まれている場合、ナレッジ記事検索でナレッジ記事は返されません。
簡単な説明	ナレッジ ブロックの説明です。
記事本文	ナレッジブロックのコンテンツ。
バージョン	ナレッジブロックのバージョン番号。記事のバージョニング機能が有効になっている場合、このフィールドは自動的にバージョン番号に設定されます。 **注:** ナレッジブロックは、記事のバージョニング機能なしで使用できます。機能を無効にする方法を含む、記事のバージョニングの詳細については、「記事のバージョニング」を参照してください。
記事タイプ	ブロックの書式設定に使用されるマークアップ言語。このフィールドは自動的に HTML に設定されます。 **注:** ナレッジブロックは、HTML ナレッジ記事でのみサポートされています。
Workflow	ブロックの公開ステータス。このフィールドは、「ドラフト」、「公開」、「廃止」など、ブロックの公開状態に自動的に設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> 使用されていない [ソースタスク] フィールドは無視してかまいません。

5. [保存] をクリックします。
   ナレッジブロックが保存され、エージェントワークスペース にあるナレッジブロックの [未公開] リストに表示され、フォームで追加機能が利用できるようになります。
6. オプション: [公開] をクリックしてブロックを公開します。

   (Optional) ナレッジブロックは、ナレッジベースのワークフロー設定に応じて公開されます。

   - [ナレッジ - すぐに公開]：ナレッジブロックはすぐに公開されます。
   - [ナレッジ - 公開承認]： ナレッジブロックは承認完了時に公開されます。

   公開されると、ナレッジブロックが エージェントワークスペース の [ナレッジブロック] の [公開済み] リストと [すべて] リストに表示されます。記事のバージョニング機能が有効になっている場合、ナレッジブロックのバージョン番号がインクリメントされます。

関連情報

エージェントワークスペース でのナレッジブロックの編集

エージェントワークスペース でのナレッジブロックの編集

エージェントワークスペース でナレッジベース内のナレッジブロックを編集して、ナレッジベース内の記事全体で再利用されたコンテンツを更新します。

始める前に

編集するナレッジブロックを保存するナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。デフォルトでは、ナレッジブロックに添付ファイルは表示されず、リンクとしてのみ表示されます。
必要なロール：agent_workspace_user および knowledge

手順

1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
2. 検索項目 リスト > ナレッジブロック > すべて.
3. ナレッジブロックリンクをクリックします。
4. [ナレッジブロック] フォームでフィールドを変更します。
   - 未公開のナレッジブロックの場合、記事を選択すると [ナレッジブロック] フォームが開きます。
   - 公開されたナレッジブロックの場合は、[編集] をクリックして [ナレッジブロック] フォームにアクセスします。

     > **注:**
     > 記事のバージョニング機能が有効になっている場合は、最新バージョンのナレッジブロックのみを編集できます。[編集] をクリックした後、[チェックアウト] をクリックします。

5. [保存] をクリックします。
   ナレッジブロックが保存され、[ナレッジブロック] の下の [未公開] リストに表示されます。記事のバージョニング機能が有効になっている場合、ナレッジブロックのバージョンは 0.01 ずつインクリメントされます。
6. オプション: [公開] をクリックしてナレッジブロックを公開します。
   ナレッジブロックは、ナレッジベースのワークフロー設定に応じて公開されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [ナレッジ - すぐに公開]：ナレッジブロックはすぐに公開されます。
- [ナレッジ - 公開承認]： ナレッジブロックは承認完了時に公開されます。

公開されると、ナレッジブロックが エージェントワークスペース の [ナレッジブロック] の [公開済み] リストと [すべて] リストに表示されます。記事のバージョニング機能が有効な場合、ナレッジブロックのバージョン番号は、次の整数に更新されます (例：2.02 から 3.0)。

エージェントワークスペース でのナレッジブロックの公開

ナレッジブロックを公開してナレッジ記事に追加できるようにします。

始める前に

公開するナレッジブロックを保存するナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。
必要なロール：agent_workspace_user および knowledge

手順

1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
2. 検索項目 リスト > ナレッジブロック > 未公開.
3. ナレッジブロックリンクをクリックします。
4. [ナレッジブロック] フォームで、[公開] をクリックします。

タスクの結果

ナレッジブロックは、ナレッジベースのワークフロー設定に応じて公開されます。

- [ナレッジ - すぐに公開]：ナレッジブロックはすぐに公開されます。
- [ナレッジ - 公開承認]： ナレッジブロックは承認完了時に公開されます。

公開されると、ナレッジブロックが エージェントワークスペース の [ナレッジブロック] の [公開済み] リストと [すべて] リストに表示されます。記事のバージョニング機能が有効になっている場合、ブロックのバージョンがインクリメントされます。

関連情報

エージェントワークスペース でのナレッジブロックを表示

エージェントワークスペース でのナレッジブロックの承認

エージェントワークスペース でレビュー待ちのナレッジブロックを承認します。

始める前に

必要なロール：agent_workspace_user および knowledge

手順

1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
2. 検索項目 リスト > ナレッジブロック > 未公開.
3. [レビュー] ワークフロー状況にあるナレッジブロックリンクをクリックします。
4. [編集] をクリックします。
5. [承認] 関連リストの [ステータス] 列で [要求済み] をクリックします。
   [承認] フォームが エージェントワークスペース 内の別のタブに表示されます。
6. [ステータス] リストから、[承認済み] を選択します。
7. [保存] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果
承認されたナレッジブロックはすぐに公開されます。記事のバージョニング機能が有効な場合、ナレッジブロックのバージョン番号は、次の整数にインクリメントされます (例：2.02 から 3.0)。[ナレッジブロック] フォームで、ワークフロー状況が [公開] に変更されます。ナレッジブロックの新しい公開バージョンが、[ナレッジブロック] フォームにある [ブロックのバージョン] 関連リストに追加されます。このバージョンは、 エージェントワークスペース の [ナレッジブロック] の下にある [すべて] リストでも利用できます。次に、 ナレッジブロック > すべて.

エージェントワークスペース でのナレッジ記事へのナレッジブロックの追加

エージェントワークスペース のナレッジ記事にナレッジ ブロックを追加します。

始める前に

- ナレッジ記事とナレッジブロックの両方が同じナレッジベースにある必要があります。
- ナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。
- 記事が含まれているナレッジベースに対してナレッジブロック機能が有効になっていることを確認してください。詳細については、「各ナレッジベースのナレッジ ブロックの有効化」を参照してください。

必要なロール：agent_workspace_user および knowledge

手順

1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
2. 検索項目 リスト > ナレッジ記事 > すべて.
3. 既存の記事リンクをクリックします。
   詳細については、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の編集」を参照してください。

   注:
   - ナレッジブロックは、HTML ナレッジ記事でのみサポートされています。[記事タイプ] フィールドが **HTML** に設定されていることを確認してください。
   - ナレッジ記事が記事テンプレートを使用する場合、記事テンプレートに関連付けられたフィールドにナレッジブロックを追加できます。

4. コンテキストサイドパネルで、ブロックの追加アイコン (⊞) をクリックします。
5. ナレッジブロックを追加する記事を検索します。
   詳細検索で条件ビルダーを使用するには、「条件ビルダー」を参照してください。
6. [挿入] をクリックして、ナレッジブロックを記事に追加します。
   ナレッジブロックがない場合は、[新規ブロックを作成] をクリックし、手順に従って別のブロックを作成します。詳細については、「エージェントワークスペース でのナレッジブロックの作成」を参照してください。
7. [更新] をクリックして変更を保存します。

   注:
   ブロックを含む記事をプレビューできます。詳細については、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事とナレッジブロックのプレビュー」を参照してください。

8. 記事を公開するには、[公開] をクリックします。

   ナレッジ記事は、ナレッジベースのワークフロー設定に応じて公開されます。詳細については、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の公開」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エージェントワークスペース でのナレッジ記事とナレッジブロックのプレビュー

エージェントワークスペース でナレッジ記事とナレッジブロックをプレビューします。

始める前に

ナレッジ記事を保存するナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。
必要なロール：agent_workspace_user および knowledge

手順

1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
2. 検索項目 リスト > ナレッジ記事 > すべて.
3. ナレッジブロックをプレビューする記事を選択し、[編集] をクリックします。
4. [ブロックでのプレビュー] をクリックします。
   記事編集ページが更新され、ナレッジブロックをプレビューするためのオプションが表示されます。
5. オプション: [ブロックを表示] をクリックして、記事に追加されたナレッジブロックをハイライトします。
6. **[OK]** をクリックします。

エージェントワークスペース でのナレッジブロックの廃止

ユーザーが表示または検索できないようにするには、公開されたナレッジブロックを廃止します。

始める前に

廃止するナレッジブロックを保存するナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。
必要なロール：agent_workspace_user および knowledge

このタスクについて

ナレッジブロックは、 ナレッジ記事で使用されていない場合のみ廃止できます。

手順

1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
2. 検索項目 リスト > ナレッジ記事 > 公開済み.
3. 廃止するナレッジブロックを選択します。
4. [編集] をクリックします。
5. [廃止] をクリックします。

タスクの結果

ナレッジブロックは、ナレッジベースのワークフロー設定に応じて廃止されます。

- [ナレッジ - すぐに廃止]：ナレッジブロックはすぐに廃止されます。
- [ナレッジ - 廃止承認]： ナレッジブロックは承認完了時に廃止されます。

廃止されると、ナレッジブロックが エージェントワークスペース の [ナレッジブロック] の [公開済み] リストに表示されなくなります。

カスタム検索またはナレッジ記事ビューアのナレッジ ブロックへのデータ連携

アプリケーションでカスタム検索またはナレッジ記事ビューアを使用している場合は、そのカスタム検索またはビューアを適切なナレッジまたはナレッジ ブロック API にデータ連携できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
データ連携は、カスタム検索またはナレッジ記事ビューアを使用している場合にのみ必要です。

KBPortalServiceImpl - グローバル

KBPortalServiceImpl API は、ナレッジ管理 v3 [com.snc.knowledge3] にスクリプトインクルードとして含まれています。カスタム検索とのデータ連携など、ナレッジとともに使用するためのメソッドを提供します。

KBPortalServiceImpl - KBPortalServiceImpl()

グローバル アプリケーションで KBPortalServiceImpl オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

KBPortalServiceImpl - getResultData(Object request)

ナレッジ記事およびユーザーに読込可能アクセス権限がある関連ナレッジからのキーワードに基づいて、検索結果を戻します。

ナレッジ ブロック機能を有効にし、アプリケーションに関するナレッジのカスタム検索を使用している場合、キーワードがブロックに含まれていると、関連する記事が戻されないことがあります。記事およびユーザーに読込可能アクセス権限がある関連ブロック コンテンツからのキーワードに基づいて検索結果を戻すためには、getResultData() メソッドをカスタム検索内で呼び出す必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
要求	オブジェクト	検索を絞り込む JSON オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	ナレッジ記事およびユーザーに読込可能アクセス権限がある関連ナレッジ ブロック コンテンツからのキーワードに基づく JSON 形式での検索結果の配列。

Example: カスタム検索のナレッジ ブロックへのデータ連携

```
function doKeywordSearch(queryText, count, queryLocation) {
  var results = [];

  // To set up the request.
  var request = {
    keyword: queryText,
    language: "",

    // To pass data to filter on different metadata.
    variables: {
      kb_knowledge_base: ['Knowledge'],
      kb_category: '',
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    author: ['']
  },

  // Provide the following.
  context: gs.getProperty('glide.knowman.sp.search_context', 'Knowledge Search'),
  resource: 'Knowledge',
  order: "relevancy,true",

  // Provide the pagination variables.
  start: queryLocation,
  end: queryLocation+count,

  attachment: false,

  // Provide any additional metadata you want to include in your results.
  knowledge_fields: [
    "number",
    "sys_id",
    "published"
  ]
};

// To execute the search.
var response = new KBPortalServiceImpl();
response.getResultData(request);

// To send the search results back to the UI or to store results in your object.
for (var i = 0; i < response.results.length; i++) {
  result = response.results[i];
  var article = {};
  article.sys_id = result.meta.sys_id.display_value;
  article.number = result.meta.number.display_value;
  article.short_description = article.short_description;
  article.title = result.title;
  article.published = result.meta.published.display_value;
  article.publishedUTC = result.meta.published.display_value;
  article.text = article.text;
  article.score = result.meta.score;
  article.label = article.short_description;
  article.shortDescription = article.short_description;
  results.push(article);
}

return results;
}
```

KBBlock - グローバル

KBBlock API は、ナレッジ ブロック [com.snc.knowledge_blocks] にスクリプトインクルードとして含まれています。カスタム ナレッジ記事ビューアとのデータ連携など、ナレッジ ブロック機能で使用するためのメソッドを提供します。

KBBlock - KBBlock()

グローバル アプリケーションで KBBlock オブジェクトをインスタンス化します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

KBBlock - getArticleContent(GlideRecord knowledgeRecord)

ユーザーに読込可能アクセス権限がある関連ナレッジ ブロック コンテンツを持つナレッジ記事を取得します。

ナレッジ ブロック機能を有効にし、アプリケーションでカスタム ナレッジ記事ビューアを使用している場合、ビューアは関連するブロック コンテンツを展開する記事を表示しないことがあります。ユーザーに読込可能アクセス権限があるブロック コンテンツを展開するには、カスタム ビューア内で `getArticleContent()` メソッドを呼び出す必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
knowledgeRecord	GlideRecord	表示するナレッジ記事の GlideRecord。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ユーザーに読込可能アクセス権限がある関連ナレッジ ブロック コンテンツを持つナレッジ記事。

Example: カスタム ナレッジ記事ビューアのナレッジ ブロックへのデータ連携

```
// This function returns the article text with expanded block content.
function getArticleText(kbSysId) {
  var knowledgeRecord = new GlideRecord('kb_knowledge');
  var kbText='';
  if(knowledgeRecord.get(kbSysId)) {
    if(new GlidePluginManager().isActive('com.snc.knowledge_blocks')) {
      kbText = new KBBlock();
      kbText.getArticleContent(knowledgeRecord);
    }
    else
      kbText = knowledgeRecord.getValue('text');
    }
  return kbText;
}

// This is an example of how to call the function defined above.
var kbText = getArticleText('01a1ca5b6710130038876c3b5685efd3');
```

ナレッジサブスクリプションの使用

ナレッジサブスクリプションを使用し、新しい記事および記事の変更またはコメントに関するメール通知を受信します。

ナレッジベースに登録

ナレッジベースに登録し、そのナレッジベースに記事が追加されたときに通知を受信します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
高度なナレッジ管理 (com.snc.knowledge_advanced) プラグインをアクティブ化する必要があります。詳細については、「ナレッジサブスクリプションの設定」を参照してください。

必要なロール：knowledge

このタスクについて
ユーザーは、ナレッジ管理 v3 ユーザーインターフェイスまたはナレッジ管理サービスポータルから、ナレッジベースに登録できます。

注:

Washington DC のリリース以降、ナレッジ管理 v3 ホームページ (com.snc.knowledge3) は、将来の Y リリースでの廃止に向けて準備が進められています。これはナレッジ管理 サービスポータル (com.snc.knowledge_serviceportal) に置き換えられ、Madrid 以降のリリースのお客様にはデフォルトで有効になっています。新しいエクスペリエンスの詳細については、「ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > ホームページ.
2. ナレッジベース タイルで [登録] リンクをクリックします。
   リンクが [登録済み] に変り、チェックマークが付きます。

タスクの結果
登録されたナレッジベースに記事が追加されたときに通知を受信します。

ナレッジベースから登録解除

ナレッジベースから登録解除します。

始める前に
必要なロール：knowledge

このタスクについて
ユーザーは、ナレッジ管理 v3 ユーザーインターフェイスまたはナレッジ管理サービスポータルから、ナレッジベースからの登録解除を行うことができます。

注:
記事に登録してからナレッジベースに登録している場合、ナレッジベースから登録解除すると、記事からの登録解除も行うことができます。

Washington DC のリリース以降、ナレッジ管理 v3 ホームページ (com.snc.knowledge3) は、将来の Y リリースでの廃止に向けて準備が進められています。これはナレッジ管理 サービスポータル (com.snc.knowledge_serviceportal) に置き換えられ、Madrid 以降のリリースのお客様にはデフォルトで有効になっています。新しいエクスペリエンスの詳細については、「ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > ホームページ.
2. ナレッジベース タイルの [登録済み] をポイントしてクリックすると、[登録解除] に切り替わります。
   ナレッジベースから登録解除した後に、リンクは [登録] に切り替わります。

ナレッジ記事に登録する

ナレッジベース内のナレッジ記事に登録し、新しい記事および記事の変更またはコメントに関するメール通知を受信します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：アドミンに問い合わせてください

このタスクについて
ユーザーは、ナレッジ管理 V3 ユーザーインターフェイスまたはナレッジ管理サービスポータルから、ナレッジ記事に登録できます。

注:

- すでにナレッジベースに登録されているユーザーは、そのナレッジベース内の記事にも登録されます。
- 基本サービスポータル (https://<instance name> /sp?) の記事に登録するには、基本サービスポータルから ナレッジ管理サービスポータル ページ (たとえば、https://<instance name>/sp?id=kb_home) に移動する必要があります。
- ナレッジベースとナレッジ記事のナレッジサブスクリプションを管理するには、「ナレッジサブスクリプションの管理」を参照してください。
- Washington DC のリリース以降、ナレッジ管理 v3 ホームページ (com.snc.knowledge3) は、将来の Y リリースでの廃止に向けて準備が進められています。これはナレッジ管理 サービスポータル (com.snc.knowledge_serviceportal) に置き換えられ、Madrid 以降のリリースのお客様にはデフォルトで有効になっています。新しいエクスペリエンスの詳細については、「ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > ホームページ.
2. ナレッジ記事の一番上にある [登録] をクリックします。
   システムが記事サブスクリプションに関する情報メッセージを表示し、ボタンが [登録済み] に切り替わります。メール通知に記事リンクが含まれている場合、リンクは ナレッジ管理 サービスポータルをポイントします。登録記事のメール通知には、ナレッジ記事 ID、簡単な説明、および記事へのリンクが含まれています。

ナレッジ記事から登録解除

ナレッジ記事から登録解除します。

始める前に
必要なロール：knowledge

このタスクについて
ユーザーは、ナレッジ管理 v3 ユーザーインターフェイスまたはナレッジ管理サービスポータルから、ナレッジ記事からの登録解除を行うことができます。

注:
ナレッジベースに登録していて、そのナレッジベースの記事から登録解除する場合は、親ナレッジベースからの登録解除も行う必要があります。

Washington DC のリリース以降、ナレッジ管理 v3 ホームページ (com.snc.knowledge3) は、将来の Y リリースでの廃止に向けて準備が進められています。これはナレッジ管理 サービスポータル (com.snc.knowledge_serviceportal) に置き換えられ、Madrid 以降のリリースのお客様にはデフォルトで有効になっています。新しいエクスペリエンスの詳細については、「ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > ホームページ.
2. [登録済み] をポイントしてクリックすると 、[登録解除] に切り替わります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジ記事に登録している場合、このアクションの結果、記事サブスクリプションが削除されたという情報メッセージが表示されます。親ナレッジベースにも登録している場合は、次の手順に進みます。

3. 親ナレッジベースに登録している場合は、[登録解除] ポップアップ ウィンドウの [はい] をクリックします。
   このアクションの結果、ナレッジベースのサブスクリプションが削除されたという情報メッセージが表示されます。

ナレッジサブスクリプションの管理

[通知設定] ページからナレッジベースおよびナレッジ記事のサブスクリプションを管理します。

始める前に
必要なロール：knowledge

このタスクについて
ユーザーは、ナレッジアプリケーションまたはナレッジ管理サービスポータルからナレッジサブスクリプションを管理できます。

手順

1. [通知設定] ページに移動します。
2. [登録] タブをクリックします。
3. [ナレッジベース] または [ナレッジ記事] をクリックして、現在のサブスクリプションのリストを表示します。
4. ナレッジベースまたはナレッジ記事から登録解除するには、[登録済み] をクリックします。
   リンクが [登録解除] に切り替わります。

翻訳管理の使用

翻訳管理を使用して、翻訳タスクを作成および管理します。

ナレッジ記事の翻訳割り当てを作成

正確な翻訳を保証するために、言語エキスパートにナレッジ記事をアサインします。言語エキスパートを特定し、アサインルールを作成して、言語エキスパートおよびグループに翻訳タスクを自動的にアサインできるようにします。

始める前に
必要なロール：knowledge_admin または admin

このタスクについて
アサインルールが作成されると、翻訳タスクは自動的に割り当てられます。アサインルールは、タスクが別のユーザーまたはグループにまだ割り当てられていない場合にのみ適用されます。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 翻訳管理 > 機械翻訳エンジンマッピング.
2. [新規] をクリックして、新しいアサインルールを作成します。
3. [名前] フィールドでアサインルールの名前を入力します。
4. [適用先] タブで、条件を設定して割り当てるタスクタイプを選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [テーブル] ドロップダウンリストからナレッジ翻訳タスク **[kb_translation_task]** テーブルを選択します。

b. [条件] フィールドにタスクを割り当てるための条件を設定します。
たとえば、英語に翻訳するタスクを割り当てるには、条件を [翻訳言語] [次の値に等しい] [英語] に設定します。

5. [アサイン先] タブで、タスクを割り当てるユーザーまたはグループを選択します。
6. オプション: [スクリプト] タブをクリックして、アサインルールをさらにカスタマイズするスクリプトを入力します。
7. [送信] をクリックします。

タスクの結果
翻訳タスクとソース記事へのリンクが記載されたメール通知が、タスクを割り当てられたユーザーまたはグループに送信されます。

翻訳タスクの自動作成

記事が公開された後に翻訳タスクを手動で作成する必要がないように、指定された言語で翻訳タスクを自動作成します。利用可能な言語は、インスタンスにインストール されている言語プラグインによって決定されます。

始める前に
必要なロール：knowledge_admin または admin

手順
1. 移動先 すべて > ナレッジ > アドミニストレーション > ナレッジベース.
2. 既存のナレッジベースを選択します。
3. [ロック] アイコンをクリックして、[言語] フィールドのロックを解除すると、インストールした言語が表示されます。
4. タスクを作成する言語をドロップダウンリストから選択します。
5. [翻訳タスクの自動作成] を選択します。
6. [送信] をクリックします。

次のタスク
ナレッジ記事を開いて、[ナレッジ翻訳タスク] 関連リストにアクセスし、関連する翻訳タスクを表示します。

ナレッジ記事の一括翻訳

ローカリゼーションフレームワーク アプリケーションを使用して、複数言語でナレッジ記事の一括翻訳を実行します。

一括翻訳機能は、 ナレッジ管理 のローカリゼーションサービスを拡張し、ナレッジ記事を顧客が話す言語にローカライズすることで、地域を横断して顧客をサポートします。ServiceNow ローカリゼーションフレームワーク アプリケーションを使用して、複数のナレッジ記事を選択し、 各種言語に翻訳することができます。翻訳プロセスが完了すると、ナレッジ [kb_knowledge] テーブルから翻訳された記事にアクセスできます。一度に最大 200 件の記事の翻訳を要求できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

翻訳ワークフロー

ワークフローを定義して、翻訳を完了するために必要なアクションを決定できます。詳細については、「ローカリゼーションフレームワークのワークフロー」を参照してください。

設定の構成

設定を通じて、アクティブ化された言語の翻訳を要求するための翻訳、ワークフロー、プロジェクトの設定を定義します。詳細については、「ローカリゼーションフレームワーク設定の構成」を参照してください。

アーティファクト構成

ナレッジアーティファクトはアーティファクト構成 [sn_lf_config] テーブルに含まれ、デフォルトでアクティブになっています。詳細については、「ナレッジベースのローカリゼーションフレームワークのサポート」を参照してください。

翻訳の検証

翻訳の検証により、翻訳のためにナレッジ記事を送信する前に、翻訳要求を確認および管理できます。実行される検証は次のとおりです。

- 要求された言語がナレッジベースで許可されている。
- 記事で使用されているブロックに、ターゲット言語の翻訳が含まれている。
- ソース記事が廃止または期限切れステータスではない。
- 記事のソース言語が要求された言語と異なる。
- ソース記事が翻訳された記事ではない。
- 選択された記事の総数が 200 未満。

手動翻訳での一括翻訳の使用

一括翻訳により、ナレッジ記事を各種言語に翻訳します。

一括翻訳では ServiceNow® ローカリゼーションフレームワーク アプリケーションを使用します。これにより、構成可能なワークフローを通じてナレッジアーティファクトの翻訳プロセスが向上します。複数のナレッジ記事と、コンテンツをローカライズする優先言語を選択できます。

複数のナレッジ記事の一括翻訳の要求

一括翻訳を通じて複数のナレッジ記事の翻訳を要求し、1 つ以上の言語にローカライズします。

始める前に

カスタムの ローカリゼーションフレームワーク 設定を追加して一括翻訳を有効にする。

必要なロール：翻訳を要求するローカライゼーション要求者

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 記事.
2. 翻訳する記事を選択します。
3. [翻訳を要求] を選択します。

> **注:**
> 。検証リストをチェックして、翻訳するすべての記事が検証されていることを確認します。詳細については、「ナレッジ記事の一括翻訳」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [翻訳を要求] ダイアログボックスで、記事を翻訳する言語を選択します。
5. [送信] を選択します。

タスクの結果
選択したすべての言語で、選択したアイテムのローカライゼーションタスクが作成されます。要求されたアイテムのリストへのリンクを含む成功メッセージが表示されます。リンクを選択すると、要求されたアイテムのリストが表示されます。

複数のナレッジ記事を各種言語に翻訳します。

複数のナレッジ記事を翻訳して、コンテンツをさまざまなロケールにローカライズします。

始める前に

- カスタムの ローカリゼーションフレームワーク 設定を追加して一括翻訳を有効にする。
- 複数のナレッジ記事の一括翻訳の要求。

必要なロール：翻訳要求を履行するローカゼーション履行者

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > ナレッジの翻訳 > 自分の翻訳要求.
2. [ローカライゼーション要求アイテム] ページで、歯車アイコン ( ) を選択して、ローカリゼーションタスクをタスクリストに追加します。
3. ローカリゼーションタスク
4. [ローカリゼーションタスク] ページで、フォームヘッダーの [翻訳] を選択します。
   2 列の比較 UI ページが開き、左側に [ソース言語] 列、右側に [ターゲット言語] 列が表示されます。表示は次のように設定できます。
   - 比較 UI ですべてのグループを展開するには、[すべて展開] を選択します。
   - 比較 UI ですべてのグループを折りたたむには、[すべて折りたたむ] を選択します。
   - コンテンツの翻訳時に翻訳が欠落しているグループのみを表示するには、[欠落している翻訳を含むグループを表示] を選択します。
5. 比較 UI ページで、[ソース言語] 列からコンテンツをコピーし、[ターゲット言語] 列に貼り付けます。
6. リストされた記事ごとにコピーアンドペーストのプロセスを繰り返します。
7. [翻訳を公開] を選択します。
8. [翻訳を公開] ダイアログボックスで、 [翻訳を公開] を選択します。

タスクの結果
選択した記事が選択した言語に翻訳され、バージョン 0.01 としてマークされます。記事には、ナレッジ [kb_knowledge] テーブルからアクセスできます。

動的翻訳での一括翻訳の使用

機械翻訳を使用してナレッジ記事を各種言語に翻訳します。

一括翻訳の動的翻訳は、ナレッジ記事のコンテンツをリアルタイムで翻訳し、顧客にシームレスなローカリゼーションエクスペリエンスを提供します。言語翻訳ツールの支援により、動的翻訳ではユーザーが入力したテキストの言語を自動的に検出し、翻訳したテキストを比較 UI ページに表示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

動的翻訳 を使用したナレッジ記事の翻訳

機械翻訳を使用してナレッジ記事を各種言語に自動的に翻訳します。

始める前に

カスタム ローカリゼーションフレームワーク 設定の追加による機械翻訳の有効化。

必要なロール：翻訳を要求するローカライゼーション要求者

このタスクについて

動的翻訳では ServiceNow® ローカリゼーションフレームワーク を使用して、手動による介入なしにナレッジ記事を各種ロケールに翻訳します。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 記事.
2. 翻訳する記事を選択します。
3. [翻訳を要求] を選択します。

   注:
   検証リストをチェックして、翻訳するすべての記事が検証済みであることを確認します。詳細については、「ナレッジ記事の一括翻訳」を参照してください。

4. [翻訳を要求] ダイアログボックスで、記事を翻訳する言語を選択します。
5. [送信] を選択します。
   動的翻訳が自動的に翻訳プロセスを開始し、翻訳された記事を作成します。

タスクの結果

選択した記事が選択した言語に翻訳され、バージョン 0.01 としてマークされます。記事には、ナレッジ [kb_knowledge] テーブルからアクセスできます。

翻訳タスクからのナレッジ記事の翻訳

記事が公開され、翻訳のためにアサインされたら、記事の翻訳を開始します。

始める前に

- 動的翻訳プラグイン（com.glide.dynamic_translation）を有効にします。
- `glide.knowman.translation.enable_translation_task` プロパティを有効にします。詳細については、「翻訳管理」を参照してください。

必要なロール：admin、knowledge_admin、または knowledge

このタスクについて

注:
この手順は ローカリゼーションフレームワーク に置き換えられました。詳細については、「Localization Framework support for Knowledge Base」を参照してください。この情報は、従来のコンテキスト用に提供されています。

アドミニストレーターが翻訳 API を構成する方法については、「DynamicTranslation API」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 翻訳管理 > 自分にアサインされたタスク.
2. [ナレッジ翻訳タスク] ページで、自分にアサインされているリストされた翻訳タスクのいずれかを選択します。
3. [翻訳] を選択します。
   次の図に示すように、[翻訳元] ペインと [翻訳先] ペインは、比較しやすいように並べて表示されます。



4. [機械翻訳] を選択すると、ターゲット言語に自動的に翻訳されます。
5. [ドラフト記事を作成] を選択して、翻訳された記事のドラフトバージョンを作成します。
   その言語の翻訳記事が既に存在する場合、新しいドラフトバージョンによって既存の翻訳コンテンツが上書きされます。
6. [公開] を選択します。

> **注:**
> デフォルトでは、翻訳済みバージョンは常に v1.0 として作成されるため、親バージョンはすべての翻訳済みバージョンで同じになります。詳細については、「Translated KB articles always show Parent version 1.0 regardless of version used for translation (翻訳された KB 記事は、翻訳に使用されるバージョンに関係なく常に親バージョン 1.0 を表示)」を参照してください。

タスクの結果
新しく作成されたドラフトが [翻訳済みバージョン] タブにリストされます。

記事内のナレッジブロックを翻訳する

選択した記事がナレッジブロックに翻訳がないことを示している場合は、記事を翻訳する前にナレッジブロックを翻訳する必要があります。

始める前に
必要なロール：translator

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 翻訳管理 > 自分にアサインされたタスク.
2. [ナレッジ翻訳タスク] ページで、翻訳タスクを選択し、[翻訳] をクリックします。
   翻訳のないナレッジブロックが 1 つ以上ナレッジ記事に含まれていることを示すメッセージが表示されます。
3. メッセージ内のリンクをクリックして、翻訳が必要なブロックのリストを表示します。
4. 翻訳が必要なブロックをクリックし、[翻訳] をクリックします。
   新しく翻訳されたブロック が [翻訳済みブロックバージョン] 関連リストに表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

ナレッジ記事へのナレッジブロックの追加

利用可能な言語にない翻訳の要求

設定したすべての言語に対して翻訳タスクが作成されていない記事がある場合は、翻訳タスクを手動で作成します。

始める前に

- 必要なロール：なし
- *glide.knowman.translation.enable_translation_task* プロパティが true に設定されていることを検証します。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 記事 > 公開済み.
2. 公開済みの記事のリストから記事を選択します。
3. [翻訳を要求] 関連リンクをクリックします。
4. 選択されていない、つまり関連付けられた翻訳タスクがない言語をリストから選択します。
5. [送信] をクリックします。

タスクの結果

その言語の翻訳タスクが作成され、[ナレッジ翻訳タスク] タブにリストされます。

フィードバックタスクでの作業

タスクのステータスを変更し、記事フィードバックによって生成されたタスクを解決したり再アサインすることができます。

始める前に

必要なロール：knowledge

このタスクについて

- 記事に所有権グループが割り当てられていない場合は、記事の作成者または改訂者がフィードバックタスクを使用できます。
- 記事に所有権グループが割り当てられると、フィードバックタスクは所有権グループのマネージャーに割り当てられます。マネージャーは、別のグループメンバーにタスクを再割り当てすることができます。すべてのグループメンバーの [すべてのオープンタスク] には、フィードバックタスクが表示されます。グループメンバーは、自分自身にタスクを再割り当てして [自分に割り当てられたタスク **(My Assigned Tasks)**] に表示できます。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > フィードバック管理 > 自分にアサインされたタスク.
2. フィードバック タスクを選択します。
3. 送信者が提供したフィードバックをレビューします。
   フィードバック タスクが生成されると、記事のフィードバック フォームの情報がフィードバック タスク フォームに次のようにコピーされます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィードバック タスク フォーム フィールド	記事フィードバック フォームからの情報
理由	フィードバックに対して選択された理由。
説明 **注:** フィードバックが否定的で、[詳細] フィールドが空白のままである場合、このフィールドは記事が役に立たなかったか、または評価が低かったことを示します。	[詳細] フィールドのテキスト。

4. フィードバックタスクで作業します。

フィードバック タスクの進捗状況の追跡

オープンおよびクローズ済みフィードバック タスクを監視し、フィードバック タスクが各ステータスにとどまる時間を追跡します。

始める前に
必要なロール：ナレッジベースの所有者、knowledge_manager、knowledge_admin、または admin

手順

1. 追跡するオープンまたはクローズ済みタスクに移動します。

2. [ナレッジ フィードバック タスクメトリクス] 関連リスト セクションで、フィードバック タスクメトリクスを選択して、開始時間と終了時間、およびフィードバック タスクの期間を表示します。

   注:

   - ナレッジアドミニストレーターは、ナレッジベースにある記事のフィードバック タスクとタスク評価指標を表示できます。ナレッジ所有者またはナレッジマネージャーの場合は、所有または管理しているナレッジベースのすべての記事のフィードバック タスクとタスクメトリクスを表示できます。
   - [関連リスト] セクションに [ナレッジフィードバックタスクメトリクス] を追加してフォームを構成する必要がある場合があります。詳細については、「Add a related list to a form (フォームに関連リストを追加する)」を参照してください。
   - フィードバックタスクのステータスは、記事のステータスの変更の影響を受けません。したがって、記事が廃止されると、フィードバックタスクにアサインされたフィードバックの所有者またはグループが、フィードバックタスクをクローズまたは解決する必要があります。

記事の品質インデックスの使用

記事のクオリティインデックス (AQI) を使用して、ナレッジ記事の品質を評価します。

AQI チェックリストの作成

レビュー担当者がナレッジ記事の品質の評価に使用できる質問のチェックリストを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：knowledge_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 記事の品質インデックス > **AQI** チェックリストをクリックし、[新規] をクリックします。
2. 次のフィールドに入力します。

フィールド	説明
チェックリスト	チェックリストの名前。
説明	チェックリストの説明。

3. フォームヘッダーを右クリックし、 [保存] をクリックします。
4. [チェックリストの質問] 関連リストで、チェックリストに質問を追加します。
質問を追加し、すべての質問の重み付けの合計が 100 に等しくなるまで質問の重みを調整します。この重み付けにより、その質問に対する回答が **true** に設定されているときに、記事の AQI レビュー スコアの合計に加算されるスコアが定義されます。AQI レビューで記事に適用できる最大スコアは 100 です。

   注:
   デフォルトの AQI 合格スコアは 70 です。合格スコアは「記事の品質インデックスのプロパティ」で変更できます。

   質問を追加するには：

   a. [新規] をクリックします。

   b. 次のフィールドに入力します。

   [チェックリストの質問] フォーム

フィールド	説明
質問	記事を評価するための質問のテキスト。
説明	記事の簡単な説明。
順番	チェックリスト内の質問の表示順序の値。 [順序] フィールドの値が小さいほど、チェックリストに表示される質問の順位は高くなります。 注: 表示順序の値を割り当てる前に、チェックリストに対して質問をいくつ作成するのかを考えてください。たとえば、チェックリストに 5 つの質問がある場合は、20 刻みで値を割り当てることができます。これにより、後でチェックリストに質問を追加する場合に割り当てる十分な値が確保されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
重み付け	記事の品質にスコアを付けるための質問の値。この値は、質問の回答が **true** に設定されているときに AQI スコアに加算されます。 注: ▪ すべての質問の比重の合計が 100 を超えることはできません。 ▪ チェックリスト内のすべての質問の比重合計は、ナレッジベースに割り当てるには 100 に等しくなければなりません。

c. [送信] をクリックします。

5. チェックリストに質問を追加し終わったら、[AQI チェックリスト] フォームで [更新] をクリックします。

次のタスク
チェックリストを作成した後に、それをナレッジベースにアサインします。

ナレッジベースへの **AQI** チェックリストのアサイン

ナレッジのレビュー担当者が AQI レビューを開始できるようにするには、AQI チェックリストをナレッジベースにアサインする必要があります。

始める前に
チェックリスト内のすべての質問の比重が 100 に等しい場合にのみ、ナレッジベースにチェックリストをアサインすることができます。ナレッジベースごとに、1 つのチェックリストがアサインされます。ただし、チェックリストを複数のナレッジベースにアサインすることができます。
必要なロール：knowledge_admin または admin

このタスクについて

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > アドミニストレーション > ナレッジベース.
2. チェックリストをアサインする先のナレッジベースをクリックします。
3. [ナレッジベース] フォームで、[チェックリスト] フィールドの検索アイコンをクリックし、適用する AQI チェックリストを選択します。
4. [更新] をクリックします。

次のタスク
ナレッジベースに AQI チェックリストをアサインした後に、AQI レビューの実行を開始することができます。

ナレッジベースからの **AQI** チェックリストの削除

ナレッジベースに割り当てられたチェックリストが編集できるようになるには、その前にナレッジベースからチェックリストを削除する必要があります。

始める前に
処理待ちの AQI レビューのチェックリストは、チェックリストに関連するすべての AQI レビューが完了するまでナレッジベースから削除できません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

必要なロール：knowledge_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > アドミニストレーション > ナレッジベース.
2. チェックリストを削除する元のナレッジベースをクリックします。
3. [ナレッジベース] フォームで、[チェックリスト] フィールドから AQI チェックリストの名前を削除します。
4. [更新] をクリックします。

AQI チェックリストから質問を削除

チェックリストの質問を削除すると、チェックリストを使用する以前に実行された AQI レビューの質問のテキストが削除されます。チェックリストから AQI 質問を削除しても、以前に実行された AQI レビューのスコアには影響しません。ただし、質問のテキストはチェックリストには表示されません。

始める前に

次の条件が満たされている場合、チェックリストから質問を削除できます。

- チェックリストがナレッジベースに添付されていない。詳細については、「ナレッジベースからの AQI チェックリストの削除」を参照してください。
- 進行中のチェックリストを使用した AQI レビューがない。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 記事の品質インデックス > **AQI** チェックリスト.
2. 1 つまたは複数の質問を削除する元の AQI チェックリストをクリックします。
3. [チェックリストの質問] 関連リストで、削除する質問の横にあるチェックボックスをオンにします。
4. [選択した行のアクション] 選択リストから、[削除] を選択します。
5. [確認] ウィンドウで、[削除] をクリックします。

記事品質インデックスのレビューを実行

記事の品質を評価するために、記事のクオリティインデックス (AQI) レビューを実行します。

始める前に

ナレッジベースには、アサインされた AQI チェックリストが必要です。
必要なロール：knowledge_domain_expert、knowledge_coach、knowledge_admin、または admin

このタスクについて

glide.knowman.aqi.article_workflow_states プロパティを設定して、AQI レビューを実行できる記事ワークフロー状況を設定します。1 つの記事に対して、いくつかの AQI レビューを実行できます。同じバージョンの記事に対して複数の AQI レビューを実行すると、最新の AQI スコアが記事の [最新の **AQI]** フィールドに表示されます。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 記事 をクリックし、[公開済み] をクリックします。
2. 記事リンクをクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注:
記事を読み、同時に AQI レビューを実行するには、ブラウザの 2 つの別々のタブまたはウィンドウで記事を開きます。その後、1 つのタブまたはウィンドウで記事を読み、別のタブまたはウィンドウから AQI を実行できます。

3. AQI レビューを実行します。

4. [記事チェックリスト回答] 関連リストで、質問を読んで、true である質問を評価します。

true である質問ごとに [回答] セルをダブルクリックして、**[true]** を選択し、緑色のチェックマークを選択します。

注:
回答が **[true]** に設定されている場合、関連する [重み付けしたスコア] が AQI スコアに適用されます。



注:

- 同じバージョンの複数の AQI レビューを実行する場合、最新の AQI スコアが [最新の **AQI]** フィールドに表示されます。
- カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーション内で ナレッジ管理 を使用している場合は、カスタマーサービス管理 (CSM) プラグイン (com.sn_customerservice) をインストールした後に *[KM サービスポータルページを公開する]* 修復スクリプトを実行することでナレッジを自動的に公開することができます。

標準ページネーション：複数のページに検索結果を表示します。

無限スクロール：スクロール中に検索結果を表示します。

5. 次のいずれかの操作を実行します。

次のタスク

完了したすべての AQI レビューを表示するには、次の場所に移動します ナレッジ > 自分の完了済み **AQI** チェックリスト.

すべての処理待ちおよび完了済み **AQI** レビューを表示

すべてのユーザーのチェックリストを表示して、処理待ちおよび完了済みのレビューを監視します。

始める前に

必要なロール：knowledge_admin または admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 記事の品質インデックス
2. 次のいずれかの操作を行います。
   - 完了しているすべての AQI チェックリストを表示するには、[すべての完了済み **AQI** チェックリスト] を選択します。
   - すべての処理待ちの AQI チェックリストを表示するには、[すべての処理待ちの **AQI** チェックリスト] を選択します。

AQI レビューの削除

誤って作成された、または不要になった AQI レビューを削除します。

始める前に
必要なロール：

- 送信済みステータスの AQI を削除するには：admin または knowledge admin
- 送信済みステータスではない AQI を削除するには：knowledge admin または AQI を開始したレビュー担当者

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 記事 > 自分の保留中の **AQI** チェックリスト.
2. 削除するすべてのチェックリストレビューを選択します。
3. [削除] をクリックします。

KCS 記事ステータスの管理

KCS 記事ステータスを使用して、KCS 記事の準備状況を管理し、規制情報に準拠します。

KCS 記事状況の詳細については、「KCS v6 Practices Guide (KCS v6 プラクティスガイド)」を参照してください。

すべての KCS ロールの詳細については、「ナレッジ管理 ロール」を参照してください。

アクティブ化情報

ナレッジ管理 KCS 機能プラグイン (com.snc.knowledge_kcs_capabilities) を有効にして、KCS ロール (kcs_contributor、kcs_publisher、kcs_candidate) および KCS 記事ステータス (ガバナンスおよび信頼性) のメタデータフィールドを使用できるようにします。詳細については、「ナレッジ管理 KCS 機能のアクティブ化」を参照してください。

> **注:**
> admin ではなく、kcs_contributor または kcs_candidate ロールのいずれかしか持っていない場合は、記事を廃止することはできません。

記事の信頼性

記事の信頼性ステータスは、記事がライフサイクルのどこにあるかを示します。[信頼性] フィールドの値を変更できるのは、knowledge_coach、knowledge_admin、kcs_contributor、または kcs_publisher ロールを持つユーザーのみです。

ナレッジ管理 KCS 機能プラグイン (com.snc.knowledge_kcs_capabilities) が有効になる前に存在していた記事の場合、[信頼性] フィールドは自動的に [なし] に設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジ管理 KCS 機能プラグイン (com.snc.knowledge_kcs_capabilities) が有効になった後に作成された記事の場合、[信頼性] フィールドは記事のワークフロー状況に基づいて自動的に設定されます。

記事ワークフローの状況と信頼性の値

ワークフロー状況	[信頼度] フィールド値
ドラフト、レビュー、または公開予定	対応中
公開	• 検証済み：knowledge_coach、kcs_contributor、または kcs_publisher ロールを持つユーザーによって公開された記事の場合。 • 未検証：knowledge_coach、kcs_contributor、または kcs_publisher 以外のロールを持つユーザーによって公開された記事の場合。
廃止待ちまたは期限切れ	[公開済み] ワークフロー状況と同じです。
廃止	アーカイブ化済み

記事ガバナンス

記事のガバナンスステータスは、エクスペリエンスベースまたはコンプライアンスベースのいずれかの規制要件に関する記事を管理できるユーザーを示します。ナレッジ記事への寄稿アクセス権を持つユーザーは、[ガバナンス] フィールドの値を変更できます。

関連情報

ITSM エージェントワークスペース のインシデントからのナレッジ記事の作成

エージェントワークスペース でのナレッジ記事の作成

インシデントからナレッジ記事を作成

ユーザーが、インシデントの情報をナレッジ記事ですぐに簡単に再利用できるようにします。

インシデントからのナレッジ記事の作成を有効にするには、次の手順を実行します。インシデント KCS 記事テンプレートを使用してインシデントからナレッジ記事を作成できます。詳細については、「記事テンプレートを使用したインシデントからナレッジ記事を作成する」を参照してください。

インシデントからナレッジ記事へのフィールドマッピングの作成

インシデントテーブルと KCS 記事テーブルの間にカスタムマッピングを作成し、インシデントからナレッジ記事に情報をコピーします。

始める前に
必要なロール：admin

- Knowledge Advanced プラグイン (com.snc.knowledge_advanced) をアクティブ化する必要があります。
- KCS 記事テンプレートをアクティブ化する必要があります。

1. 移動先 ナレッジ > アドミニストレーション > 記事テンプレート.
2. KCS 記事テンプレートで [アクティブ] フィールドを **true** に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. フィルターナビゲーターに、「csm_table_map.list」と入力します。
2. [新規] をクリックします。
3. [マッピング名] フィールドに、「インシデント KCS 記事」と入力します。
4. [ソーステーブル] フィールドに、「インシデント」と入力します。
5. [ターゲットテーブル] フィールドに、「KCS 記事」と入力します。
6. フォームヘッダーを右クリックし、[保存] します。
7. [基本フィールド マッピング] 関連リストで、[新規] をクリックします。
8. 次のフィールドのマッピングを作成します。

ソース フィールド	ターゲット フィールド
Sys ID	ソースタスク
簡単な説明	簡単な説明
解決メモ	解決

注:
必要に応じて、その他のフィールドのフィールドマッピングを作成できます。

- [ソース] フィールドで、記事テンプレートターゲットテーブルのフィールドにコピーする情報を含むソース [インシデント] テーブルのフィールドを選択します。
- [ターゲット] フィールドで、ソース [インシデント] テーブルのフィールドからコピーする情報が必要な記事テンプレートターゲットテーブルのフィールドを選択します。

9. [ナレッジ] チェックボックスを表示するタイミングと方法をカスタマイズするには、[条件] タブをクリックします。
10. 詳細スクリプトを使用してフィールドをマッピングするには、[詳細なフィールドマッピング] チェックボックスをオンにします。
11. [詳細なフィールドマッピング] タブで、次のコードを貼り付けます。

```
(function (source,target) {
   // Get the first comments from incident and use it as Issue description for article
   var notes = source.comments.getJournalEntry(-1);
   var entries = notes.split("\n\n");
   var comment = "";
   if(entries[entries.length-2]){
      comment = entries[entries.length-2];
      var part = comment.toString().indexOf(")");
      if(part != -1){
comment = comment.toString().substring(part+2).replaceAll("\r\n","<br/>");
   }
   }if(comment)
      target.kb_issue = comment;
})(source,target);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インシデントの最初のコメントは、ナレッジ記事の [問題の説明] フィールドにマッピングされます。

注:
同じソース フィールドまたはターゲット フィールドが基本フィールド マッピングと詳細なフィールド マッピングの両方で設定されている場合、詳細なフィールド マッピングが基本フィールド マッピングより優先されます。

基本フィールド マッピングと詳細なフィールド マッピングで設定されたフィールドが異なっている場合は、詳細なフィールド マッピングのフィールド設定が基本フィールド マッピングのフィールド設定に追加されます。

インシデントからナレッジ記事を作成できるようにするプロパティの追加

ユーザーがインシデントからナレッジ記事を作成できるようにするプロパティを追加します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. フィルターナビゲーターで、「sys_properties.list」と入力します。
2. [新規] をクリックします。
3. 次のフィールドに入力します。

システムプロパティフォーム

フィールド	説明
名前	enable_kcs_incident
説明	インシデント管理のナレッジ中心のサービス (KCS) を有効にします。
タイプ	true | false
値	true

4. [送信] をクリックします。

インシデントからナレッジ記事を作成できるようにする **UI** アクションの作成

ナレッジチェックボックスをインシデントフォームに追加する UI アクションを作成します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 システム **UI** > **UI** アクション.
2. [**New**] をクリックします。
3. 次のフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[UI アクション]フォーム

フィールド	説明
名前	ナレッジを作成
テーブル	インシデント
アクション名	create_knowledge

4. [クライアント] チェックボックスをオンにします。
5. [リスト **v3** 互換] チェックボックスをオンにします。
6. [フォームボタン] チェックボックスをオンにします。
7. **[Onclick]** フィールドに、「createKnowledgeClient()」と入力します。
8. [条件] フィールドに、「gs.getProperty("enable_kcs_incident") == 'true' && new global.CSMTableMapUtil (current).findMapByName("incident_kcs_article") && new global.KBKnowledge().canCreate()」と入力します。
9. [スクリプト] フィールドに次のコードを入力します。

```
function createKnowledgeClient() {
   if (g_form.modified) {
      alert(new GwtMessage().getMessage('You have unsaved changes. Please save them to
 continue.'));
   }else{
      //Call the UI Action again but skip the 'onclick' function
      gsftSubmit(null, g_form.getFormElement(), 'create_knowledge');
//MUST call the 'Action name' set in this UI Action
   }
}

//Code that runs without 'onclick'
//Ensure call to server-side function with no browser errors
if (typeof window == 'undefined')
   CreateKnowledgeServer();

function CreateKnowledgeServer(){
   current.update();

   var map = new global.CSMTableMapUtil (current);
   map.findMapByName("incident_kcs_article");
   var targetURL = map.getTargetURL();
      if(targetURL)
      action.setRedirectURL(targetURL[0]);
}
```

v2 から **v3** へのナレッジコンテンツの移行

従来の記事でナレッジ v3 で使用できる新しい機能を使用するには、これらの記事をデフォルトのナレッジベースから移行する必要があります。

ナレッジコンテンツを移行するには、記事ごとの [ナレッジベース] 値を変更することによってデフォルトのナレッジベースから記事を移動します。記事を移動しても、記事のステータスは変更されずにそのままとなります。新しいナレッジベースを選択した後、新しいナレッジベースで定義されたカテゴリ構造を使用して各記事にカテゴリを割り当てます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジ記事を移行した後に、従来のフィードバック機能は新しいナレッジ フィードバック メカニズムに自動的に置き換えられます。従来のフィードバックは、ライブ フィード メッセージ [live_message] テーブルにコピーされ、以前に提出されたフィードバックがナレッジ v3 の記事で利用できるようにします。

記事の作成と管理

ナレッジ記事を作成し、アイデアと経験を共有してください。ナレッジ記事を確認してフィードバックを提供し、カスタマーサービスや社内ヘルプデスクに連絡するのではなく、自分で問題を解決します。

ナレッジ記事の作成

ナレッジ貢献者は、ナレッジベース内のナレッジ記事を作成および編集して、組織全体の情報を共有できます。

始める前に

記事テンプレートを表示するには、記事テンプレート機能を有効にして、必要なテンプレートを有効にする必要があります。

必要なロール：
knowledge、knowledge_manager、knowledge_admin、knowledge_coach、knowledge_domain_expert、know
少なくとも 1 つの有効なナレッジベースの寄稿アクセス権が必要です。

このタスクについて

少なくとも 1 つのロールがあるユーザーは、ナレッジ記事を作成および編集できます。これらのユーザーは、ナレッジ貢献者として知られています。ロールのないユーザーは記事を読み込んでフィードバックを送信できますが、記事の作成や編集はできません。
一部のナレッジベースでは、特定のユーザーだけが寄稿できるようになっている場合があります。たとえば、IT 部門のメンバーは、デスクトップ サポート情報や企業 IT プロセスを説明する記事など、IT ナレッジベースにナレッジ記事を作成できます。

自動翻訳

手順

1. ナレッジ記事を作成する方法は 3 つあります。
   - 移動先 セルフサービス > ナレッジ をクリックし、[記事を作成] アイコンを選択します。
   - 移動先 ナレッジ > 記事 > 新規作成.
   - ナレッジ管理ホームページで、その他アイコン (···) を選択し、[記事の作成] を選択します。
2. [新規記事の作成] ページで、ナレッジベースを選択します。
   次のステップで選択する記事テンプレートのリストは、選択したナレッジベースで利用可能な記事テンプレートに従ってフィルター処理されます。

   注:

   [新しい記事を作成] ページで、[このページの以前のバージョンに切り替え] または [このページの更新バージョンに切り替え (推奨)] を選択できます。

3. 記事テンプレートを選択します。
4. [次へ] を選択します。
   [ナレッジ] フォームは、選択した記事テンプレートに基づいて表示されます。
5. [ナレッジ] フォームのフィールドに記入します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジフォーム

フィールド	説明
番号	記事の番号。このフィールドは自動的に番号に設定されます。詳細については、「ナレッジ記事の番号重複」を参照してください。
ナレッジベース	この記事に対して選択されたナレッジベース。 **注:** 記事は 1 つのナレッジベースにのみ関連付けることができます。 ナレッジベースは変更できますが、選択した記事テンプレートがナレッジベースで利用可能な場合に限られます。
カテゴリ	この記事のカテゴリ。[ナレッジベース] を選択すると、カテゴリが選択できるようになります。カテゴリのない記事は、(空の) カテゴリのナレッジホームページに表示されます。
所有グループ	このナレッジ記事の所有グループ。所有グループは、承認を担当して記事の品質を確保したり、フィードバックタスクを担当したりするメンバーとマネージャーのグループです。所有グループは、関連付けられているナレッジ記事の公開、編集、廃止ができます。 **注:** 所有グループが割り当てられていない場合は、ナレッジアドミニストレーターおよびナレッジマネージャーが記事を承認します。
言語	ナレッジ記事を作成する言語。リストは、選択されたナレッジベースに対して有効になっている言語に基づいて生成されます。
公開日をスケジュール	ナレッジ記事が自動公開される未来の日付。承認が有効になっている場合は、この日付より前に承認プロセスを完了する必要があります。
有効期限	このナレッジ記事の有効期限が切れる日付。[有効期限] 後または [有効期限] が空の記事は、検索結果に表示されません。 [有効期限] フィールドのデフォルト値は、ナレッジベースに設定された [記事の有効期間] フィールドに由来します (「ナレッジベースの作成」参照)。[有効期限] は、記事の作成日から [記事の有効期間] フィールドに指定された日数までの間に開始します。[記事の有効期間] フィールドが空の場合は、ナレッジ記事の [有効期限] フィールドのデフォルトの日付が 2100 年 1 月 1 日に設定されます。 記事の作成者または編集者は、デフォルトの [有効期限] を維持するか変更するかを選択できます。詳細については、「ナレッジ記事の有効期限」を参照してください。 毎月の初日に、アプリケーションは承認済み受信者のリストにメール通知を送信して、翌月に期限切れになる記事について知らせます。受信者は [有効期限] を延長して、記事を引き続き使用できます。詳細については、「ナレッジ管理 でのメール通知の管理」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: システムの日付形式またはユーザー設定が yy 年形式を使用するように設定されている場合に [有効期限] がデフォルトの日付に設定されている際は、問題が発生する可能性があります。アドミニストレーターに問い合わせるか、ユーザー設定を yyyy 年形式の日付形式を使用するように修正してしてください。詳細については、「グローバル日時フィールド形式」および「システムの日付形式のカスタマイズ」のトピックを参照してください。
信頼性	完全性と再利用性に基づく記事の成熟度
バージョン	記事のバージョン。このフィールドは、記事のバージョニング機能が有効になっている場合のみ表示されます。詳細については、「記事のバージョニング」を参照してください。
親	基本言語記事を表す記事の番号。この設定では、同じ記事の翻訳が互いに関連づけられます。親の記事に一貫して同じ言語を選択することを考慮してください。このフィールドは、 I18N：ナレッジ管理インターナショナリゼーションプラグイン v2 プラグイン (com.glideapp.knowledge.i18n2) がアクティブになっている場合にのみ表示されます。詳細については、「I18N - ナレッジのインターナショナリゼーション」を参照してください。 **注:** [親] フィールドには、親記事の最初のバージョンのみが含まれます。このフィールドは、翻訳管理機能によって、ソース記事とその翻訳の間の関係を維持するために使用されます。
記事タイプ	記事のタイプ (HTML または wiki のいずれか)。 **注:** このフィールドは、標準テンプレートでのみ表示されます。
Workflow	[読み込み専用] ドラフト、レビュー中、公開済みなどの記事の公開ステータス。既存の記事から新しい記事を挿入すると、新しい記事のステータスは [ドラフト] にリセットされます。
ソース	このナレッジ記事の作成の根拠であるタスク (存在する場合)。このフィールドは、タスク レコードからナレッジ記事を作成すると自動的に設定されます。
添付ファイルへ直接リンク	記事ビューを開く代わりに、ユーザーが記事にアクセスしたときに添付ファイルを自動的にダウンロードするためのオプション。このオプションを使用するには、記事に添付ファイルを 1 つ以上追加します。 **注:** 複数のファイルを添付することができますが、ほとんどの Web ブラウザーでは最初のものだけをダウンロードできます。すべてのファイルを確実にダウンロードするには、それらを WinZip などのアーカイブにバンドルし、アーカイブを添付します。[添付ファイル] リンクオプションは、検索リンクからアクセスされた記事のみに適用されます。他のナレッジ記事内のリンクとしてアクセスされた記事は、この動作を複製しません。
添付ファイルの表示	このナレッジ記事を表示しているユーザーに添付ファイルを表示するためのオプション。添付ファイルは記事テキストの下に表示されます。このオプションを使用するには、記事に添付ファイルを 1 つ以上追加します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
ガバナンス	機密性が高い、重要、または規制された情報を制御できるようにする記事の属性。コンプライアンスレビューの要件が異なる記事もあります。一部の記事は、記事を使用しているユーザーから集積された経験 (エクスペリエンスベース) に基づいています。他の記事は、厳格な管理 (コンプライアンスベース) を必要とするポリシーや法的情報が含まれています。
簡単な説明	記事のタイトル。このタイトルは、ナレッジ記事を参照したり検索したりするときや、記事の上部に表示されます。 このフィールドには最大 100 文字入力できます。 **注:** コンテキスト検索が有効になっている場合、入力された簡単な説明テキストに類似したナレッジ記事が [ナレッジ結果] セクションに表示されます。
記事本文	記事のコンテンツ。ナレッジ記事を参照して検索するときにコンテンツのプレビューが表示されます。 コンテンツを作成するには、HTML エディターの編集機能を使用します。詳細については、「HTML エディターでのナレッジ記事の編集機能」を参照してください。
検索ワード	外部検索エンジンからの検索を最適化するためのタグ。複数のエントリはカンマで区切ります。このフィールドを追加するためにフォームを構成しなければならない場合があります。詳細については、「フォームレイアウトの構成」を参照してください。 **注:** ナレッジ管理サービスポータルで AI 検索 が有効になっている場合、[メタ] フィールドに追加するタグはインデックス付きになりません。AI 検索 の結果を微調整するために、アドミニストレーターは結果改善ルールを設定できます。詳細については、「AI Search in Service Portal (サービスポータルでの AI 検索)」を参照してください。

注:
[信頼性] と [ガバナンス] の各フィールドは、ナレッジ管理 KCS 機能プラグイン (com.snc.knowledge_kcs_capabilities) をアクティブ化すると表示されます。詳細については、「KCS 記事ステータスの管理」を参照してください。

6. 記事をプレビューするには、フォームの下にある [関連リンク] セクションにある [記事の表示] リンクを選択します。

注:

このリンクから記事を表示するのは、編集した記事のプレビューを容易にするためだけであり、ドキュメントサイトでの記事の実際の閲覧回数には加算されません。

7. オプション: 類似の記事を検索するには、[関連検索] フィールドにテキストを入力するか、[ナレッジ結果] セクションのデフォルトテキストで続行します。
[ナレッジ] フォームに [ナレッジ結果] セクションが表示されない場合、アドミニストレーターは、フォームレイアウトを設定して、フォームに [コンテキスト検索結果] フィールドを追加することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 入力した検索テキストと高いテキストの類似性を持つナレッジ記事を検索するには、[類似記事 **(ML)**] を選択します。

  > **注:**
  > このオプションは、予測インテリジェンス 機能が有効になっていて、アドミニストレーターが ナレッジ管理 の類似性ソリューションをトレーニングしている場合にのみ利用できます。詳細については、「ナレッジ管理の類似性ソリューションをトレーニングして関連記事を見つける」を参照してください。

- 入力した検索テキストに一致するナレッジ記事を検索するには、[記事の検索] を選択します。

8. オプション: ポップアップウィンドウに記事全体を表示するには、記事タイトルへのリンクを選択します。
9. [送信] を選択して記事を作成します。
10. オプション: 既存の記事から重複するコンテンツを検索するには、[重複の検索] を選択します。
11. オプション: [この記事の **SEO** の提案については、こちらをクリックしてください] メッセージのリンクを選択して、記事を改善するための提案を確認します (ある場合)。
    複数の [見出し **1**] タグまたは [<H1>] タグの削除など、記事の検索エンジンの最適化とアクセシビリティの向上に役立つ提案が提供されます。[見出し 1`<h1>`] タグ、[アンカー `<a>`] タグ、および [画像 <img>] タグの提案が提供されます。
12. オプション: 記事の詳細を追加または変更するか、記事を公開します。
    - 記事の詳細を追加または変更します。

      (Optional) 詳細については、「ナレッジ記事の編集」を参照してください。

    - [公開] を選択して記事を公開します。

      ナレッジ記事は、ナレッジベースのワークフロー設定に応じて公開されます。

      - [ナレッジ - すぐに公開]：後日公開が予定されていない限り、ナレッジ記事はすぐに公開されます。
      - [ナレッジ - 公開承認]：後日公開が予定されていない限り、ナレッジ記事は承認完了時に公開されます。

        > **注:**
        > 所有グループがナレッジ記事に関連付けられている場合、所有グループのメンバーは自己作成記事の公開を承認できます。アドミニストレーターは `glide.knowman.ownership_group.enable_self_approval` プロパティを無効にして、この動作を上書きできます。詳細については、「所有グループ」を参照してください。

      詳細については、「ナレッジ記事の公開のスケジュール設定」を参照してください。

      記事がゲストユーザーに表示される場合は、「 この記事は公開後に非認証ユーザーに表示される可能性があります。本当に続行してもよろしいですか？」というメッセージが表示されます。

      公開されると、ナレッジ記事が [公開済み] リストと [すべて] リストに表示されます。[公開済み] リストを表示するには、次に移動します: ナレッジ > 記事 > 公開済み. [すべて] リストを表示するには、次の場所に移動します: ナレッジ > 記事 > すべて.

      記事のバージョニング機能が有効な場合、ナレッジ記事のバージョン番号は、次の整数にインクリメントされます (例：2.02 から 3.0)。詳細については、「ナレッジ記事のバージョン番号」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク

記事レコードを保存した後、記事を整理するためにタグを追加できます。
ナレッジ記事を作成して公開した後、記事に関連する次のアクションを実行できます。

- ナレッジ記事の翻訳を要求します。詳細については、「利用可能な言語にない翻訳の要求」を参照してください。
- ナレッジ記事を廃止します。[廃止] を選択して、廃止ワークフローを有効にします。詳細については、「ナレッジ記事の廃止」を参照してください。
- ナレッジ記事から直接ナレッジ記事を翻訳します。詳細については、「翻訳タスクからのナレッジ記事の翻訳」を参照してください。
- 公開されたナレッジ記事を削除します。[削除] を選択します。[削除] が表示されない場合は、その他のアクションアイコン (···) をクリックし、 [削除] をクリックします。

> **注:**
> 公開されたナレッジ記事を削除できるのは、admin ロールを持つユーザーのみです。

関連情報

マップ関連記事

Knowledge Management 向け 予測インテリジェンス

ナレッジ記事の編集

ナレッジベース内のナレッジ記事を編集して、組織全体の共有情報を更新します。

始める前に

必要なロール：knowledge

このタスクについて

少なくとも 1 つのロールがあるユーザーは、ナレッジを編集できます。これらのユーザーは、ナレッジ貢献者として知られています。ロールのないユーザーは記事を読み込んでフィードバックを送信できますが、記事の編集はできません。

ただし、ナレッジマネージャーは、特定のナレッジベースへのアクセスを制限するようにユーザー基準を設定できます。たとえば、IT 部門のメンバーのみが、デスクトップサポート情報や企業 IT プロセスを説明する記事など、IT ナレッジベースでナレッジ記事の作成または編集できます。

> **注:**
>
> - 記事のバージョニング機能が有効になっている場合、貢献者によって既にチェックアウトされていれば、作成者は記事を編集できません。この機能が無効になっている場合、記事への寄稿アクセス権を持つすべてのユーザーが、記事の下書きバージョンを編集できます。アドミニストレーターは、*glide.knowman.versioning.enabled* プロパティを (システムプロパティ [sys_properties]テーブルから) **false** に設定することで、記事のバージョニング機能を無効にできます。
> - 所有グループがナレッジ記事に関連付けられている場合、記事が公開された後は、記事の作成者または改訂者が記事に寄稿することはできません。アドミニストレーターは *glide.knowman.ownership_group.override* プロパティを有効にして、この動作を上書きできます。詳細については、「所有グループ」を参照してください。
> - *glide.knowman.translation.enable_translation_task* プロパティが有効にされた場合、既存の記事のナレッジベースを変更することはできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 記事.
2. [公開済み] または [未公開] カテゴリから記事を選択します。
3. [ナレッジ] フォームで、[編集] をクリックします。

   注:
   ナレッジ記事が Microsoft Word を使用して作成された場合は、Microsoft Word でのみ記事を編集できます。この場合は、**[Word** で開く] を選択して記事を Word Online で開きます。詳細については、「Microsoft Word でのナレッジ記事の編集」を参照してください。

   HTML エディターを使用して記事を編集するには、記事を Word からリンク解除します。詳細については、「リンクされた Microsoft Word ドキュメントからのナレッジ記事のリンク解除」を参照してください。

4. 記事のバージョニング機能が有効になっている場合は、公開されたナレッジ記事の [チェックアウト] をクリックします。
   ナレッジ記事の最新バージョンのみを編集できます。
5. [更新] をクリックします。
   ナレッジ記事を編集する場合、[有効期限] フィールドにデフォルト値が表示されます。デフォルトの [有効期限] を維持するか変更するかを選択できます。

   注:
   記事のバージョニング機能が有効になっている場合は、更新された記事バージョンの [有効期限] のデフォルト値は以下の基準に基づいて自動設定されます。

   - 記事に関連付けられたナレッジベースの [記事の有効期限] フィールドが空の場合は、記事の前のバージョンの [有効期限] の値は保持されます。
   - 記事に関連付けられたナレッジベースの [記事の有効期限] フィールドが空白でない場合は、[有効期限] は記事の更新日から [記事の有効期間] フィールドに指定された日数までの間に開始するように自動更新されます (記事更新日 + 記事の有効期間)。

   ナレッジ記事を別のナレッジベースに移動すると、更新された記事の [有効期限] のデフォルト値は、以下の基準に基づいて自動設定されます。

   - 選択したナレッジベースの [記事の有効期限] フィールドが空白の場合は、[有効期限] の値がナレッジ記事に対して保持されます。
   - 選択したナレッジベースの [記事の有効期限] フィールドが空白でない場合は、[有効期限] は記事の更新日から [記事の有効期間] フィールドに指定された日数までの間に開始するように自動更新されます (記事更新日 + 記事の有効期間)。

   [有効期限] フィールドのディクショナリ値が変更された場合は、[有効期限] フィールドのデフォルト値を [記事の有効期間] フィールドに従って上書きします。詳細については、「ナレッジ記事の有効期限」を参照してください。

   記事が保存されます。記事のバージョニング機能が有効になっている場合、ナレッジ記事のバージョンは 0.01 ずつインクリメントされます。詳細については、「ナレッジ記事のバージョン番号」を参照してください
6. オプション: [この記事の **SEO** の提案については、こちらをクリックしてください] メッセージのリンクを選択して、記事を改善するための提案を確認します (ある場合)。
   複数の [見出し **1]** タグまたは [<H1>] タグの削除など、記事の検索エンジンの最適化とアクセシビリティの向上に役立つ提案が提供されます。[見出し 1<h1>] タグ、[アンカー <a>] タグ、および [画像 <img>] タグの提案が提供されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

7. オプション: [公開] をクリックして記事を公開します。
   ナレッジ記事は、ナレッジベースのワークフロー設定に応じて公開されます。
   - [ナレッジ - すぐに公開]：後日公開が予定されていない限り、ナレッジ記事はすぐに公開されます。
   - [ナレッジ - 公開承認]：後日公開が予定されていない限り、ナレッジ記事は承認完了時に公開されます。

     注:
     - 所有グループがナレッジ記事に関連付けられている場合、所有グループのメンバーは自己作成記事の公開を承認できます。アドミニストレーターは *glide.knowman.ownership_group.enable_self_approval* プロパティを無効にして、この動作を上書きできます。詳細については、「所有グループ」を参照してください。
     - 記事がゲストユーザーに表示される場合は、次のようなメッセージが表示されます。 この記事は公開後に非認証ユーザーに表示される可能性があります。本当に続行してもよろしいですか？

   詳細については、「ナレッジ記事の公開のスケジュール設定」を参照してください。

   公開されると、ナレッジ記事が [公開済み] リストと [すべて] リストに表示されます。[公開済み] リストを表示するには、次に移動します: ナレッジ > 記事 > 公開済み. [すべて] リストを表示するには、次の場所に移動します: ナレッジ > 記事 > すべて.

   記事のバージョニング機能が有効な場合、ナレッジ記事のバージョン番号は、次の整数にインクリメントされます (例：2.02 から 3.0)。詳細については、「ナレッジ記事のバージョン番号」を参照してください。

関連情報

記事のバージョニング変更

HTML エディターでのナレッジ記事の編集機能

HTML エディターを使用して記事テキストを書式設定することにより、ナレッジ記事の読みやすさと有用性を向上できます。

ナレッジ記事で利用可能な HTML エディターは、組み込みの TinyMCE エディターを使用します。コンテンツがポータルに表示されるとき、テキストの書式設定は保持されます。

HTML エディター内の HTML ツールバーには、ナレッジ記事の本文テキストを編集および書式設定できる一連のアイコンが含まれています。HTML エディターを使用して、ナレッジ記事に画像、リンク、オーディオ、およびビデオを追加することもできます。

注:
アドミニストレーターは、HTML エディター内で HTML ツールバーを設定できます。詳細については、「TinyMCE 属性のカスタマイズ」を参照してください。

HTML エディターを使用して、次の機能を実行できます。

- ナレッジ記事の [記事本文] セクションに入力する際のスペルチェック。

  HTML エディターは、入力時に自動的にスペルをチェックし、スペルミスや間違いに赤で下線を引きます。

- 選択したテキストに適用されているスタイルとワード数を HTML エディターの下部ペインに表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 書式設定を適用します。
- 書式を設定せずに貼り付けます。
- テーブルを挿入し、テーブルのセル、行、列を変更します。
- HTML コンテンツを含めます。
- コードスニペットを挿入または編集します。
- カーソルの現在の位置に基本的な目次を挿入します。
- テキストを検索して置換します。
- ツールバーのアクセシビリティチェッカーを使用して、ナレッジ記事のアクセシビリティ関連の問題を特定して解決します。
- コンテンツ編集の現在のセッション中に行った変更を元に戻します。

ナレッジ記事の **HTML** コンテンツの管理

HTML エディターを使用して、ナレッジ記事の HTML コンテンツを管理できます。

ナレッジ記事の HTML コンテンツに対して、次の機能を実行できます。

- HTML ツールバーにあるリンクの挿入/編集アイコン ( ) を使用して、ハイパーリンクを挿入します。詳細については、「HTML フィールドの Web サイトへのリンク」を参照してください。
- HTML ツールバーにあるリンクの挿入/編集アイコン ( ) を使用して、画像を挿入します。詳細については、「HTML フィールドへの画像の埋め込み」を参照してください。
- HTML ツールバーにあるビデオの挿入/編集アイコン ( ) を使用して、ビデオライブラリ、添付ファイル、または URL からビデオを埋め込みます。ビデオライブラリにビデオを追加することもできます。詳細については、「HTML フィールドへのビデオの埋め込み」を参照してください。
- 外部ソースからコンテンツをコピーし、シンプルテキストとしてエディターに貼り付けます。詳細については、「HTML エディターへのコンテンツの貼り付け」を参照してください。
- HTML ツールバーにあるソースコードアイコン ( ) を使用して、HTML ソースコードを表示および編集します。詳細については、「拡張機能」を参照してください。

  注:
  コードスニペットを挿入または編集する方法については、「ナレッジ記事のコードスニペットの自動書式設定」を参照してください。

- [HTML] フィールドを展開して全画面表示を使用すると、全画面アイコン ( ) を使用して簡単に編集できます。詳細については、「拡張機能」を参照してください。

ナレッジ記事の書式設定オプション

HTML エディターを使用して、ナレッジ記事に書式設定を適用できます。

HTML ツールバーのオプションを使用して、ナレッジ記事テキストに次の書式設定を適用できます。

- ナレッジ記事のフォントまたはフォントサイズを変更します。
- テキストを太字、斜体、下線、または取り消し線で書式設定します。
- テキストの色とテキストの背景色を変更します。
- 箇条書きと番号付きリストを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 段落のインデントを変更します。
- テキストにスタイルを適用します。
- 記事の形式に合わせて、 Microsoft Word からコピーしたコンテンツを自動フォーマットします。
- 記事内に折りたたみ可能なセクションを作成して、コンテンツの表示と非表示を切り替えられるようにします。
- ID を使用してテキストの特定の部分にリンクできるブックマークを記事コンテンツに挿入します。
- ツールバーのアクセシビリティチェッカーを使用して、ナレッジ記事のアクセシビリティ関連の問題を特定して解決します。

詳細については、「HTML フィールドのアイコンの形式設定」を参照してください。

ナレッジ記事への書式設定なしのコンテンツ貼り付け

コンテンツの書式設定をコピーせずにナレッジ記事の本文にコンテンツを貼り付けます。

始める前に

HTML エディターを使用するナレッジ記事を開きます。

このタスクについて

また、ServiceNow AI Platform インターフェイスまたは エージェントワークスペース で ナレッジ管理 アプリケーションを使用してナレッジ記事を作成または編集する際は、HTML エディターを使用できます。ナレッジ記事を ServiceNow AI Platform インターフェイスで作成または編集するには、「ナレッジ記事の作成」または「ナレッジ記事の編集」を参照してください 。エージェントワークスペース でナレッジ記事を作成または編集するには、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の作成」または「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の編集」を参照してください。

手順

1. コンテンツソースからテキストをコピーします。
2. HTML ツールバーのテキストとして貼り付けアイコン ( ) をクリックします。
3. [記事本文] セクションで、コンテンツを貼り付ける位置にカーソルを置き、右クリックして、コンテキストメニューから [貼り付け] を選択します。

ナレッジ記事へのテーブルの追加

ナレッジ記事にテーブルを挿入し、テーブルのセル、行、列を変更できます。

HTML ツールバーのテーブルアイコン ( ) をクリックし、目的のテーブルオプションを選択すると、ナレッジ記事にテーブルを追加できます。たとえば、行と列の高さと幅、セルテキストとセル境界の間隔を調整したり、セルの色を変更したりできます。

詳細については、「HTML フィールドにテーブルを追加する」を参照してください。

ナレッジ記事への画像の挿入

HTML エディターを使用して、ナレッジ記事に画像を挿入します。

始める前に

必要なロール：寄稿可能アクセス権を持つユーザー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 記事 > すべて.
2. ナレッジ記事を選択します。
3. ナレッジ記事フォームの [記事本文] フィールドで、画像を挿入する場所にカーソルを置きます。
4. HTML エディターのツールバーで、画像の挿入/編集アイコン ( ) をクリックします。
5. [画像の挿入/編集 (Insert/Edit Image)] ダイアログボックスで、アップロードアイコン ( ) を選択します。
6. 画像を選択します。
7. [開く] を選択します。
8. [保存] を選択します。

タスクの結果
画像がナレッジ記事に含まれます。

ナレッジ記事のコードスニペットの自動書式設定

HTML エディターを使用して、ナレッジ記事のコードスニペットに構文のハイライト表示を追加します。

始める前に
HTML エディターを使用するナレッジ記事を開きます。

必要なロール：knowledge

このタスクについて
また、ServiceNow AI Platform インターフェイスまたは エージェントワークスペース で ナレッジ管理 アプリケーションを使用してナレッジ記事を作成または編集する際は、HTML エディターを使用できます。ナレッジ記事を ServiceNow AI Platform インターフェイスで作成または編集するには、「ナレッジ記事の作成」または「ナレッジ記事の編集」を参照してください 。エージェントワークスペース でナレッジ記事を作成または編集するには、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の作成」または「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の編集」を参照してください。

手順

1. [記事本文] セクションで、コードスニペットを挿入する場所にカーソルを置きます。
2. HTML ツールバーのコードサンプルの挿入/編集アイコン ( ) をクリックします。
3. [コードサンプルの挿入/編集] ダイアログボックスで、[言語] リストからマークアップまたはプログラミング言語を選択します。
4. [言語] リストの後のテキストボックスに、コードを入力します。
   または、外部ソースからコードをコピーして貼り付けることもできます。
5. **[OK]** をクリックします。
6. オプション: コードスニペットをクリックし、コードサンプルの挿入/編集アイコン (アイコン) をクリックしてコードを編集します。

ナレッジ記事への目次の挿入

ナレッジ記事の見出しに基づいて、階層的な目次 (toc) を挿入します。

始める前に
HTML エディターを使用するナレッジ記事を開きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

必要なロール：なし

このタスクについて
また、ServiceNow AI Platform インターフェイスまたは エージェントワークスペース で ナレッジ管理 アプリケーションを使用してナレッジ記事を作成または編集する際は、HTML エディターを使用できます。ナレッジ記事を ServiceNow AI Platform インターフェイスで作成または編集するには、「ナレッジ記事の作成」または「ナレッジ記事の編集」を参照してください 。エージェントワークスペース でナレッジ記事を作成または編集するには、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の作成」または「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の編集」を参照してください。

記事が見出し 1 から見出し 3 までの見出しレベルを使用し、標準記事である場合にのみ、目次を生成できます。

注:
[フォーマット] の選択を使用して、記事の見出しレベルを設定します。TinyMCE 属性を使用して HTML ツールバーを設定することもできます。詳細については、「TinyMCE 属性のカスタマイズ」を参照してください。

手順

1. [記事本文] セクションで、目次を挿入する場所にカーソルを置きます。
2. HTML ツールバーの目次アイコン ( ) をクリックします。
   ツールバーに目次アイコンが表示されない場合は、「TinyMCE 属性のカスタマイズ」で利用可能な手順を使用して追加します。
3. オプション: 既存のコンテンツテーブルを選択し、HTML ツールバーの更新アイコン ( ) をクリックして、既存のコンテンツテーブルを更新します。

タスクの結果
HTML エディターは、レベル (見出し 2 や見出し 3 など) を含むコンテンツ内の見出しを検索します。次に、見出し 1 から見出し 3 までの見出しレベルのみへのリンクを含む目次が自動的に生成されます。見出しレベルへのリンクは、見出し階層を表示するためにインデントされます。

ナレッジ記事のテキストの検索と置換

HTML エディターを使用して特定のテキストを検索して置換することにより、ナレッジ記事のコンテンツをグローバルに変更できます。

始める前に
HTML エディターを使用するナレッジ記事を開きます。

このタスクについて
また、ServiceNow AI Platform インターフェイスまたは エージェントワークスペース で ナレッジ管理 アプリケーションを使用してナレッジ記事を作成または編集する際は、HTML エディターを使用できます。ナレッジ記事を ServiceNow AI Platform インターフェイスで作成または編集するには、「ナレッジ記事の作成」または「ナレッジ記事の編集」を参照してください 。エージェントワークスペース でナレッジ記事を作成または編集するには、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の作成」または「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の編集」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. [記事本文] セクションで、任意の場所にカーソルを置きます。
2. HTML ツールバーの検索と置換アイコン (🔭) をクリックします。
3. [検索と置換] ダイアログボックスの [検索] フィールドに、検索する検索用語を入力します。
4. [次に置換 **(Replace with)**]フィールドに検索用語の置換テキストを入力し ます。
   繰り返し発生する検索テキストを削除する場合は、[次に置換 **(Replace with)**] フィールドを空白のままにします。
5. オプション: 検索の範囲を絞り込みます。
   - 検索用語の大文字と小文字を完全に一致するテキストに検索を制限するには、[大文字と小文字を区別する **(Match case)**] チェックボックスをオンにします。
   - 1 つ以上の完全な単語のみに一致するテキストに検索を制限するには、[完全一致 **(Whole words)**] チェックボックスをオンにします。
6. 検索用語を検索または置換します。

タスクの結果
出現する用語がなくなった場合、またはコンテンツ内で検索用語がまったく見つからない場合は、指定した文字列が見つからなかったことを示すメッセージが表示されます。

ツールバーのアクセシビリティチェッカー

ツールバーのアクセシビリティチェッカーを使用すると、 ナレッジ 記事のアクセシビリティ関連の問題を特定して解決できます。

始める前に
アクセシビリティチェッカーを使用する ナレッジ 記事を開きます。

必要なロール：寄稿可能アクセス権を持つユーザー

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 記事 > すべて.
2. ナレッジ記事を選択します。
3. 記事本文のツールバーにあるアクセシビリティ を選択します。
4. [アクセシビリティチェッカー] ウィンドウでアクセシビリティ関連の問題を、各問題の解決方法の提案とともに表示します。
5. [修理] を選択して提案を実装するか、[無視] を選択します。
   記事にアクセシビリティの問題がない場合、[アクセシビリティチェッカー] ウィンドウに成功メッセージが表示されます。

   アクセシビリティの問題は検出されませんでした

ナレッジ記事の作成中に入力アクションまたは書式設定を元に戻すまたはやり直す

HTML エディターを使用してナレッジ記事を編集している現在のセッション中に行った入力アクションまたは書式設定をすばやく元に戻すことができます。

始める前に
HTML エディターを使用するナレッジ記事を開きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて

また、ServiceNow AI Platform インターフェイスまたは エージェントワークスペース で ナレッジ管理 アプリケーションを使用してナレッジ記事を作成または編集する際は、HTML エディターを使用できます。ナレッジ記事を ServiceNow AI Platform インターフェイスで作成または編集するには、「ナレッジ記事の作成」または「ナレッジ記事の編集」を参照してください 。エージェントワークスペース でナレッジ記事を作成または編集するには、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の作成」または「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の編集」を参照してください。

手順

1. カーソルを [記事本文] セクションに置きます。
2. 入力アクションまたは書式変更を元に戻すか、やり直します。
   - 前の変更を元に戻すには、元に戻すアイコン ( ) をクリックします。
   - 取り消された変更をやり直すには、やり直しアイコン ( ) をクリックします。

   注:
   元に戻すアイコン ( ) およびやり直しアイコン ( ) は、保存されたアクションのうち元に戻せるアクションの数または元に戻せない特定のアクションに基づいて表示されます。

マップ関連記事

記事を表示しているときに、記事全体でトピックに関する類似の情報を見つけることができます。関連記事を手動でマッピングすることも、機械学習 (ML) アルゴリズムを使用してアプリケーションに関連記事を自動的に表示させることもできます。

始める前に

必要なロール：knowledge
記事を編集するには、関連した ナレッジベース に対するナレッジ貢献者アクセス権が必要です。

このタスクについて

記事の編集時に関連記事を手動でマッピングした場合、それらの記事は、ナレッジ管理 類似性ソリューションによって予測される関連記事の前に、ナレッジ記事ビューページの [関連記事] セクションにリスト表示されます。

注:
アドミニストレーターは、予測インテリジェンス 機能内の ナレッジ管理 のソリューション定義をトレーニングして、関連記事を見つけることができます。詳細については、「ナレッジ管理の類似性ソリューションをトレーニングして関連記事を見つける」を参照してください。

このタスクでは、記事を編集するときに関連記事を手動でマップするステップについて説明します。

手順

1. ServiceNow AI Platform で、関連記事をマップするナレッジ記事を開きます。
2. [ナレッジ] フォームで、[関連記事] 関連リストをクリックします。
3. [編集] をクリックします。
4. [メンバーの編集] フォームで、目的の記事を [コレクション] 列で利用できる記事から [関連記事リスト **(Related Articles List)**] 列に移動します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. 上アイコンまたは下アイコンをクリックして、記事ビューページの [関連記事] セクションに表示する順序で記事を配置し、[保存] をクリックします。

   注:
   ナレッジアドミニストレーターは、インスタンスオプションを使用して、[関連記事] セクションに表示される記事の数を設定できます。

関連情報

- ナレッジ記事の編集
- ナレッジ管理の類似性ソリューションをトレーニングして関連記事を見つける
- ナレッジ関連記事ウィジェットインスタンスオプションの設定

記事に関連するカタログアイテムのマッピング

ナレッジ記事に関連するカタログアイテムを手動でマッピングし、従業員が関連する製品またはサービスを要求できるようにします。

始める前に

必要なロール：knowledge
記事を編集するには、関連した ナレッジベース に対するナレッジ貢献者アクセス権が必要です。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 記事 > すべて.
2. 関連カタログアイテムをマップするナレッジ記事を開きます。
3. ナレッジフォームで、[関連カタログアイテム] 関連リストをクリックします。
4. [編集] をクリックします。
5. [メンバーの編集] フォームで、目的のカタログアイテムを [コレクション] 列の利用可能なカタログアイテムから [関連カタログアイテムリスト **(Related Catalog Items List)**] 列に移動します。
6. 上アイコンまたは下アイコンをクリックして、記事ビューページの [関連アイテム] セクションに表示する順序で記事を配置し、[保存] をクリックします。

   注:
   ナレッジアドミニストレーターは、インスタンスオプションを使用して、[関連カタログアイテム] セクションに表示されるカタログアイテムの数を設定できます。

関連情報

- ナレッジ記事の編集
- サービスカタログ 個のアイテム
- 関連カタログアイテムウィジェットインスタンスオプションの設定

ナレッジ記事の公開のスケジュール設定

ナレッジ記事を自動的に公開する特定の日時を設定します。

始める前に

公開をスケジュールするナレッジ記事を保存するナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。
システムアドミニストレーターは次の設定を確認する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ナレッジ管理 Advanced プラグイン (com.snc.knowledge_advanced) を有効にします。詳細については、「ナレッジ管理 Advanced プラグインのアクティブ化」を参照してください。
- 記事のバージョニング機能を有効にします。詳細については、「記事のバージョニング」を参照してください。

必要なロール：knowledge

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 記事 をクリックし、[未公開] をクリックします。
2. 記事リンクを選択します。
3. [公開予定日] フィールドで、日時の選択アイコン (アイコン) をクリックします。

   [予定公開日] フィールドを含めるには、ナレッジベースブロックフォームの設定が必要な場合があります。フォームコンテキストメニューアイコン ( ) をクリックし、次に移動します: 構成 > フォームレイアウト. スラッシュバケットを使用して、[予定公開日] フィールドを追加します。

   重要:
   [予定公開日] は、現在の日付から少なくとも 24 時間後に設定する必要があります。24 時間より前に記事を公開するには、フォームで利用可能な 記事の公開 をクリックします。

4. カレンダーから未来の日付を選択します。
5. [時間] フィールドに、hh:mm:ss の形式で時間を入力します。
6. 保存 (enter) アイコン ( ) を選択します。
7. 公開ワークフローを有効にするには、[公開] を選択します。
   記事は [すべて] リストで利用可能です。検索項目 ナレッジ > 記事 > すべて.

   ヒント:
   記事の公開予定をキャンセルして記事をドラフト状況に戻す場合は、[取り消し] をクリックします。

タスクの結果

ナレッジ記事は、ナレッジベースの以下のワークフロー設定に応じて、予定公開日に公開されます。

- ナレッジベースワークフローが [ナレッジ - すぐに公開] に設定されている場合、ナレッジ記事は予定公開日に自動的に公開されます。記事の [ナレッジ] フォームの [ワークフロー] フィールドが [公開予定] に更新されます。
- ナレッジベースワークフローが [ナレッジ - 公開承認] に設定されている場合、ナレッジ記事は承認完了時に公開されます。記事の [ナレッジ] フォームの [ワークフロー] フィールドが [レビュー] に更新されます。

  承認の完了は、スケジュールされた公開に次のように影響します。

  - 公開予定日より前に承認が完了した場合、記事の [ナレッジ] フォームの [ワークフロー] フィールドが [公開予定] に更新され、記事は公開予定日に公開されます。
  - 公開予定日以降に承認が完了した場合、記事は承認完了後すぐに公開されます。

関連情報

ナレッジ記事の編集

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レビュー中の記事の取り消し

追加の変更を行うためにレビュー中の記事を取り消します。

このタスクについて

所有権グループが有効でない場合は、記事の作成者、ナレッジアドミニストレーター、システムアドミニストレーターのみが記事を取り消すことができます。

所有権グループが有効である場合は、記事の作成者、所有権グループマネージャー、所有権グループのメンバー、ナレッジアドミニストレーター、システムアドミニストレーターが記事を取り消すことができます。

[レビュー] ステータスにある記事を取り消すと、マイナー バージョンのインクリメントがもたらされます。

更新された記事が [レビュー] ステータスにあるときは、該当するバージョンの更新者だけが記事を取り消して追加の変更を加えることができます。

手順

1. 移動先 ナレッジ > 記事 > すべて.
2. [レビュー] ステータスの記事を開きます。
3. ナレッジフォームヘッダーで [取り消し] をクリックします。
   システムによって記事のステータスが [ドラフト] に戻され、バージョン番号が 0.01 だけインクリメントし、ユーザーにメッセージが表示されます。

レビュー中の記事の承認

レビュー中の記事を承認し、新しい公開バージョンを作成します。

始める前に

必要なロール：Owner および knowledge manager

このタスクについて

記事が [レビュー] ステータスにあるときは、[承認] 関連リストに含まれているユーザーのみが記事を変更できます。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 記事 > 未公開.
2. [レビュー] ステータスにある記事を開いて、テキストをレビューします。
3. [承認] 関連リストで、[ステータス] 列の [要求済み] をクリックして、記事の承認フォームを表示します。
4. [承認] をクリックします。

タスクの結果

システムによりナレッジフォームが表示されます。記事のバージョン番号が次の整数にインクリメントされ (たとえば、2.02 から 3.0 に)、ステータスは [公開] に変更されます。記事の新しい公開バージョンがナレッジ リストに追加され、ナレッジフォームにある [記事のバージョン] 関連リストに追加されます。

ナレッジ記事の廃止

廃止ワークフローを開始して、ナレッジ記事を廃止します。ナレッジベースの所有者とマネージャーは、廃止された記事を表示できますが、ナレッジホームページとポータルで廃止された記事を検索することはできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジ記事には、公開ワークフローに類似した、関連の廃止ワークフローがあります。これにより、アドミニストレーターはこれらのワークフローを設定し、必要に応じて廃止するナレッジの承認およびレビュー プロセスを定義できます。

記事を編集するときは、[廃止] をクリックしてその記事に関連付けられている廃止ワークフローを開始します。ナレッジアドミニストレーター、ナレッジマネージャー、およびバージョニングされたナレッジ記事を最後に公開した公開者だけが、ナレッジ記事を廃止できます (kcs_candidate または kcs_contributor は廃止できません)。詳細については、「バージョニングされた記事の廃止」を参照してください。記事が廃止前に承認を必要とする場合、記事は承認待ちステータスになり、ワークフローは承認時に終了するか、必要な承認者によって却下された場合はキャンセルされます。廃止された記事に関連付けられた記事番号は再利用できません。ナレッジ記事のステータスについては、「ナレッジ記事の状況」を参照してください。

注:

- 記事が廃止された後は、アドミニストレーターとナレッジアドミニストレーターのみが記事を表示できます。廃止された記事を再利用するために、アドミニストレーターとナレッジアドミニストレーターは記事を再公開できます。詳細については、「廃止された記事の再公開」を参照してください。
- 記事とその翻訳には親子関係があります。親記事を廃止しても、すべての翻訳された子記事が自動的に廃止されるわけではありません。

San Diego リリース以降、ナレッジ記事の廃止中に代替記事を提供できます。廃止された記事にアクセスすると、「記事 KBxxx は廃止されており、ナレッジ記事 KBxxx に置き換えられています。(The article KBxxx is retired and has been replaced with the knowledge article KBxxx.)」というメッセージが表示されて、ユーザーは自動的に代替記事にリダイレクトされます。代替記事がない場合、ページには「 ナレッジレコードが見つかりません」というメッセージが表示されます。代替による廃止機能は、クラシックワークスペースではサポートされていません。

注:

- 代替のある記事はコード 301 を返します。
- 代替のない記事はコード 404 を返します。
- デフォルトでは、廃止された記事の代替記事を提供するために *glide.knowman.enable_article_replacement_on_retire* システムプロパティは true に設定されています。
- クラシックワークスペースでの廃止アクションでは、記事が廃止されるだけで、*glide.knowman.enable_article_replacement_on_retire*の設定に関係なく代替は提供されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

すぐに廃止および廃止承認ワークフロー



自動翻訳

廃止された記事の再公開

廃止された記事をすぐに再公開します。

始める前に

ナレッジ管理詳細 (com.snc.knowledge_advanced) プラグインをアクティブ化する必要があります。

必要なロール：admin または knowledge admin

> **注:**
> 廃止された記事を スコープ付きナレッジベース で再公開するには、スコープ指定された admin ロールも必要です。

このタスクについて

廃止された記事を再公開する必要がある場合があります。たとえば、現在情報が適用されず、後日適用される記事をアドミンが一時的に廃止したい場合があります。廃止された記事を表示できるアドミニストレーターまたはナレッジアドミニストレーターは、承認ワークフローを経由せずに記事を即座に再公開できます。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 記事 > 廃止.
2. 廃止された記事を選択し、[再公開] をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果
記事は、前回最後に公開されたバージョンとして即座に公開されます。

ナレッジ記事の移動

ナレッジベース間で記事を移動できます。

始める前に
必要なロール：ユーザーにはナレッジベースに対する貢献者アクセス権が必要です。

注:

- バージョン管理が有効になっている場合に、あるナレッジベースから別のナレッジベースに記事を移動すると、記事の最新バージョンが新しいナレッジベースに移動されます。ただし、以前のバージョンの記事は古いナレッジベースに残ります。古いナレッジベースから記事を廃止することをお勧めします。詳細については、「ナレッジ記事の廃止」を参照してください。
- あるナレッジベースから別のナレッジベースに記事を移動することはできますが、新しいナレッジベースに記事を作成することを検討してください。

手順

1. ナレッジ記事を編集します。
2. [ナレッジベース] フィールド値を変更します。
   記事を移動した後、[デフォルト値の適用] ダイアログ ボックスに、記事の特定のフィールドに新しいナレッジベースからデフォルト値を入力するように要求されます。新しいナレッジベースにデフォルト値がない場合、ダイアログ ボックスは表示されません。
3. **[OK]** をクリックしてデフォルト値でフィールドを上書きするか、[キャンセル] をクリックしてすべてのフィールドを変更しないままにしてください。

   ナレッジマネージャーは、[ナレッジベース] フォームの [デフォルトのナレッジフィールド値の設定] フィールドを使用して、管理しているナレッジベースの記事のデフォルト値を定義できます。
4. [更新] をクリックします。

ナレッジ記事へのコメント

ナレッジ記事にコメントする、またはコメントに返信します。

始める前に
ナレッジ管理 v3 (com.snc.knowledge3) プラグインをアクティブ化する必要があります。

必要なロール：読込可能アクセス権を持つユーザー。未認証ユーザーおよび snc_external ロールのみを持つユーザーは、コメントの添付ファイルを追加または表示できません。

注:

Washington DC のリリース以降、ナレッジ管理 v3 ホームページ (com.snc.knowledge3) は、将来の Y リリースでの廃止に向けて準備が進められています。これはナレッジ管理 サービスポータル (com.snc.knowledge_serviceportal) に置き換えられ、Madrid 以降のリリースのお客様にはデフォルトで有効になっています。新しいエクスペリエンスの詳細については、「ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能」を参照してください。

手順

1. ナレッジ管理サービスポータルに移動します。
2. コメントする記事、またはコメントに返信する記事をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. [コメントを投稿] を選択します。
   既存のコメントに返信する場合は、[返信] を選択します。

コメントの投稿



4. コメントまたは返信を入力し、必要に応じてリンク、画像、および添付ファイルを追加します。

> **注:**
> ナレッジ管理サービスポータルに投稿されたコメントの添付ファイルは、ライブフィードに表示されません。コメントの添付ファイルがライブフィードに投稿された場合、ナレッジ管理サービスポータルに表示されます。
>
> ウイルス対策保護が有効になっている場合、コメントが投稿されると、すべての添付ファイルに対して自動的にウイルススキャンが行われます。添付ファイルは、スキャンが完了して成功した場合にのみ表示されます。
>
> コメントの作成者は、コメントを削除できます。下にあるすべてのコメントと返信は自動的に削除されます。

5. [送信] をクリックします。

> **注:**
> [ナレッジフィードバックにライブフィードを使用する (Use Live Feed for Knowledge Feedback)] プロパティが有効になっている場合、ライブフィードのコメントは表示のみが可能です。デフォルトでは、これは非アクティブに設定されています。
>
> リリースバージョン New York にアップグレードする前にライブフィードに投稿されたコメントは、ナレッジ管理サービスポータルに階層的に表示されません。リリースバージョン New York にアップグレードした後にライブフィードに投稿されたコメントは、ナレッジサービスポータルに階層的に表示されます。

次のテーブルは、コメントを表示している場所に応じて、コメントおよびコメントへの返信がどのように表示されるかを示しています。

コメントおよびコメントへの返信の表示

表示元	HTML 書式設定	階層	添付ファイル
ナレッジ管理サービスポータル	あり	はい	あり
ライブフィード	なし	はい	あり
ナレッジ管理 v3	なし	いいえ	なし

インシデントまたは問題からのナレッジ作成

次回問題が発生したときに解決策を見つけやすくするために、ナレッジ記事を作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：knowledge

このタスクについて
インシデントからナレッジ記事を作成するには、「インシデントからのナレッジ記事の作成」を参照してください。

問題からナレッジ記事を作成するには、「既知のエラー記事を作成する」を参照してください。

glide.knowman.submission.workflow プロパティの値に応じて、インシデントや問題から作成されたナレッジは、追加の承認を必要とする可能性があります。このプロパティが true の場合、ナレッジ記事ではなく提案レコードが作成されます。knowledge ロールがあるユーザーは、ナレッジ記事作成のための提案を承認する必要があります。

手順

1. 解決済みのインシデントまたは問題を開きます。
2. フォームの [ナレッジ] チェックボックスを選択します。
   [言語] フィールドを含めるには、フォームの設定が必要な場合があります。フォームコンテキストメニューアイコン ( ) をクリックし、 構成 > フォームレイアウト. スラッシュバケットを使用して、[言語] フィールドを追加します。
3. インシデントまたは問題をクローズします。
   新しいドラフトのナレッジ記事が作成されます。
4. 追加の承認が必要な場合は、次に移動します: ナレッジ > 記事 > 提出中.
5. 提案レコードを選択します。
6. 提案をレビューして、コンテンツと設定が正しいことを確認します。
7. [記事の作成] をクリックします。
   新しいドラフトのナレッジ記事が作成されます。この方法で作成された記事は、プロパティ *glide.knowman.task_kb* で指定されたナレッジベースに追加されます。

Word 文書のインポートによる記事バージョンの作成

ナレッジ記事に Word 文書をインポートして、新しいバージョンを作成します。

始める前に

- ナレッジ管理詳細プラグイン (com.snc.knowledge_advanced) がインストールされていることを確認してください。
- 新しいバージョンは、[ドラフト] ステータスまたは [公開済み] ステータスの記事にのみアップロードできます。
- 記事テンプレートを使用して作成された記事、または記事タイプが **Wiki** である記事に新しいバージョンをアップロードすることはできません。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 記事.
2. 記事をクリックします。
3. [新しいバージョンをアップロード] 関連リンクをクリックします。

> **注:**
> TinyMCE で記述されたテキストは、ファイルがインポートされると上書きされます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

4. インポートするファイルを追加します。
5. オプション: すべての添付ファイルをナレッジ記事にコピーするには、[添付ファイルをコピー] チェックボックスをオンにします。

   注:
   記事が公開されると、添付ファイルは新しいバージョンの記事に追加されます。記事がドラフトの場合、添付ファイルは既存のナレッジ記事に追加されます。ドラフト記事は、レビューと公開が完了するまで、ユーザーのナレッジベース (KB) には表示されません。

6. [インポート] をクリックします。
   ドラフトバージョンが作成されて承認者に送信され、承認または却下されます。記事が承認されると、その記事は [記事のバージョン] 関連リストに表示されます。

ナレッジ記事ページでの人間が判読できる **URL** の使用

人間が判読できる URL には、URL 構造により判読しやすいキーワードが含まれています。

人間が判読できる URL は、短くシンプルな Web アドレスで、ナレッジ記事ページからの理解しやすい関連キーワードを使用しています。ユーザーは、リンクにアクセスしたときに表示される内容をさらによく把握できます。

技術的な URL ではなく、人間が判読できる URL を使用するメリットは次のとおりです。

- URL の可読性を向上させて、人間が理解しやすくする
- 検索エンジン最適化 (SEO) のランキングとクリックスルー率を向上させる

ナレッジ記事ビューページの人間が判読できる **URL** の有効化

[ナレッジ 記事の表示] ページで人間が判読できる URL 構造を更新して、検索ランキングとクリックスルー率を向上させます。

始める前に
必要なロール：admin、sp_admin

このタスクについて
Yokohama リリースより前のリリースからアップグレードする場合は、[ナレッジ 記事の表示] ページで人間が判読できる URL 機能を有効にする必要があります。Yokohama リリース以降、この機能はデフォルトで有効になっています。

注:
人間が判読できる URL 機能を無効にするには、*glide.service_portal.enable_human_readable_urls* システムプロパティ値を false に変更します。

手順

1. 移動先 すべて > サービスポータル > ページ.
2. [ページ] フォームで、ID kb_article_view を検索して選択します。
3. レコードを編集するには現在のアプリケーションを変更する必要があることを示すページフォームの情報メッセージで、[ここ **(here)**] という単語を選択します。
4. ナレッジ記事の表示ページで、[人間が判読できる **URL** 構造] フィールドに %short_descr 変数を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
変数を作成して、さまざまなデータソースから情報を追加することもできます。詳細については、「ページ URL への人間が判読できるキーワードの追加」を参照してください。

5. [更新] を選択します。

タスクの結果
%short_descr 変数が URL 構造に追加され、URL でより簡単な非技術的な用語を使用できるようになります。

Example: URL に人間が判読できるキーワードを含むナレッジ記事ビューページ

次のサンプル URL は、ナレッジ 記事 KB0000007 のキーワードを示しています。この URL では *en* が優先言語と見なされ、ナレッジ 記事のコンテンツが英語で表示されます。

```
https://<instance>.com/kb/en/faq/what-is-a-cookie?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0000007
```

この記事の URL には、次の表のフィールド変数とキーワードが含まれています。

URL 構造内のフィールド変数

フィールド	変数	キーワード
カテゴリ	%category	faq
簡単な説明	%short_descr	What is a cookie?

ナレッジ記事カテゴリの選択

ナレッジベース内のナレッジ記事は、カテゴリ別にグループ化されています。これらのグループは、ナレッジベースの分類を定義するのに役立ち、ユーザーがそのナレッジベース内の記事を検索するのに役立ちます。

始める前に
必要なロール：

このタスクについて
ナレッジ貢献者は、ナレッジ記事を編集するときにカテゴリピッカーを使用してカテゴリを選択し、ナレッジベースで有効になっている場合はカテゴリを追加または編集できます。

手順

1. [カテゴリ] フィールドの横にある参照ルックアップアイコンをクリックします。
2. 既存のカテゴリを選択するか、カテゴリの追加アイコン (+) をクリックして新しいカテゴリを追加します。
   カテゴリを選択すると、ペンアイコンをクリックしてそのカテゴリの名前を変更できます。変更を保存するには、Enter キーを押すか、選択したカテゴリの外部をクリックします。

   注:
   カテゴリの選択中に [キャンセル] をクリックすると、新しいカテゴリの選択キャンセルされますが、名前の変更や新しいカテゴリの追加など、カテゴリに加えた変更は元に戻りません。

3. 必要に応じて、フォームのフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. オプション: サブカテゴリを選択または追加します。
5. **[OK]** をクリックします。

ナレッジ記事と分類カテゴリの関連付け

ナレッジ記事を分類トピックに関連付けて、さまざまな種類のコンテンツにまたがって統一された分類構造を作成します。

始める前に
ナレッジ記事を含むナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。

必要なロール：knowledge

このタスクについて
分類機能を使用すると、記事を複数の分類の 1 つ以上のトピックにリンクできます。カタログアイテム、ナレッジ記事、コミュニティ投稿などのコンテンツタイプ間で統一されたコンテンツ分類を維持するのに役立ちます。詳細については、次を参照してください。 の統一分類 従業員センター

注:
[ドラフト]、[レビュー]、または [公開] ステータスの記事のみを関連付けることができます。

手順
1. 移動先 すべて > ナレッジ > 記事.
2. 記事ページで、分類トピックに関連付ける記事をクリックします。
3. [アサインされたトピック] 関連リストで、[追加] をクリックします。

注:
アドミンは、[接続済みコンテンツ] → [ナレッジ] を関連リストに含めるようにフォームを設定する必要がある場合があります。フォームコンテキスト アイコンをクリックして、 構成 > 関連リスト. スラッシュバケットを使用して、[接続済みコンテンツ] → [ナレッジ] を追加します。

4. トピックピッカーダイアログボックスのリストから分類カテゴリを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



5. トピックピッカーリストからトピックを選択し、**[OK]** をクリックします。

タスクの結果
選択した記事は、コンテンツの閲覧を向上させるために分類カテゴリに関連付けられます。

エージェントワークスペース でのナレッジ記事の作成

エージェントワークスペース でナレッジ記事を作成、編集、公開して、ジョブを効率的に完了します。

エージェントと作成者に固有の ナレッジ管理 機能は、ワークスペース で利用できます。ServiceNow AI Platform インターフェイスを使用して、ナレッジベースの作成、ナレッジ記事へのアクセスの管理、記事テンプレートの有効化など、ナレッジ管理に関連するタスクを実行します。

ワークスペース で次のナレッジ関連タスクを実行できます。

- デフォルトまたはカスタムの記事テンプレートを使用してナレッジ記事を作成します。
- 自分が作成した未公開および公開済みのナレッジ記事をすべて管理します。
- 自分にアサインされたフィードバックタスクに対応します。
- 2 つのナレッジ記事バージョンを比較します。
- 公開済みで未翻訳のナレッジ記事の翻訳を要求します。
- 自分にアサインされた翻訳タスクを完了します。
- 関連記事および関連カタログアイテムをナレッジ記事にマップします。
- 影響を受ける製品をナレッジ記事に追加します。
- 重複するコンテンツを含むナレッジ記事を作成しないようにするには、エージェントアシスト を使用します。

ワークスペース でのナレッジ記事の作成エクスペリエンスは、ServiceNow AI Platform と似ていますが、次の点が異なります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ナレッジブロックを作成、またはナレッジ記事に関連付けることはできません。ただし、ナレッジブロックを含む記事は表示できます。
- Wiki タイプのナレッジ記事はサポートされません。☒
- ナレッジ記事カテゴリを作成できません。

アクティベーション情報

ワークスペース のナレッジリストは、Agent Workspace プラグイン (com.glide.core-ui-components) をアクティブ化すると利用できます。エージェントワークスペースプラグインをインストールしてアクティブ化すると、ワークスペース で ナレッジ管理 を使用するための sn-component-workspace-knowledge プラグインもインストールされてアクティブ化されます。

関連情報

エージェントワークスペース でのナレッジ記事を表示
エージェントワークスペース でのナレッジ記事の作成
エージェントワークスペース でのナレッジ記事の編集
エージェントワークスペース でのナレッジ記事の公開のスケジュール設定
エージェントワークスペース でのフィードバックタスクの作業
エージェントワークスペース でのナレッジ記事バージョンの比較
エージェントワークスペース にない言語の翻訳要求

エージェントワークスペース でのナレッジ記事を表示

エージェントワークスペース でナレッジ記事 (記事番号、簡単な説明、記事コンテンツを含む) を表示します。

始める前に

ナレッジ記事に対する読み取りアクセス権が必要です。
必要なロール：agent_workspace_user

手順

1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
2. 自分または他のユーザーが作成したナレッジ記事を表示します。
   - に移動し、すべての記事を表示 リスト > ナレッジ > すべてのコンテンツ.
   - 次のいずれかに移動して、自分が作成した記事を表示します。 リスト > ナレッジ > 自分の記事：公開済み または リスト > ナレッジ > 自分の記事 - 未公開.
3. 表示するナレッジ記事へのリンクをクリックします。
4. オプション: [言語]リストで言語を選択して、ナレッジ記事を別の言語で表示します。

   注:
   言語リストは、記事の利用可能な翻訳バージョンに基づいて設定されます。

5. オプション: その他のアクションアイコン (···) をクリックし、[リンクをコピー] をクリックして、ナレッジ記事へのリンクをクリップボードにコピーします。
6. オプション: [その他のアクション] アイコン (···)、**[Word** としてダウンロード] の順に選択して、記事を Microsoft Word 文書としてコンピューターにダウンロードします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> このオプションは、記事が Microsoft Word を使用して作成され、アドミニストレーターによって *sn_km_word.glide.knowman.enable_document_download* プロパティが有効になっている場合にのみ表示されます。

7. オプション: [バージョン] リストでナレッジ記事のバージョンを選択して、ナレッジ記事の別のバージョンを表示します。

> **注:**
> バージョンリストは、記事のバージョニング機能が有効になっている場合のみ表示されます。

タスクの結果

選択したバージョンの記事が、エージェントワークスペース 内の別のタブに表示されるナレッジ記事ビューページで開きます。タブ名には、ナレッジ記事番号とそのバージョン番号が含まれます。

関連情報

- エージェントワークスペース でのナレッジ記事詳細の表示
- ナレッジベースとナレッジ記事へのアクセスの管理
- エージェントワークスペース のナレッジ記事に対するフィードバックの提供
- エージェントワークスペース でのナレッジ記事の編集

エージェントワークスペース でのナレッジ記事詳細の表示

エージェントワークスペース でナレッジ記事の詳細を表示します。

エージェントワークスペース のナレッジ記事ビューページには、表示された記事に関する複数の詳細が表示されます。

エージェントワークスペース のナレッジ記事ビューページの例



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エージェントワークスペース のナレッジ記事ビューページに表示される記事情報

詳細	説明
ナレッジベース	ナレッジ記事と記事カテゴリを保存するナレッジベース。この例では、「IT」がナレッジベースで、「お知らせ」がナレッジ記事カテゴリです。
読了時間	ナレッジ記事を読むのにかかる平均時間で、記事を読む時間があるかどうかを判断するのに役立ちます。 読了時間は、200 ワード/分の平均読み取り速度に基づいて計算されます。中国語、日本語、韓国語などの言語の記事の場合、読了時間は平均速度 500 文字/分で計算されます。画像が記事に存在する場合、読了時間は次のルールを使用して計算されます。 • 最初の画像には 12 秒を追加し、2 番目の画像には 11 秒を追加する、のようにします。 • 画像が 10 個を超える場合は、10 番目の画像以降の各画像に 3 秒追加します。
最終更新時間	ナレッジ記事が前回更新された日時を現在の週の日数、週数、または年数で示します。
ビュー数	システムアドミニストレーターが *glide.knowman.view_age.days* プロパティで設定した過去の日数にナレッジ記事が閲覧された回数。このプロパティの詳細については、「ナレッジポータル プロパティ」を参照してください。
平均評価	1～5 の数値によるナレッジ記事の加重平均評価の結果。平均評価は、記事の次のバージョンに持ち越されます。
ナレッジ記事コンテンツ	ナレッジ記事のテキストと画像。
作成者：	ナレッジ記事の作成者。このフィールドは、ナレッジ記事の最初のバージョンにのみ表示されます。
改訂者	記事を改訂したユーザー。このフィールドは、ナレッジ記事が後で編集された場合に表示されます。
記事番号	一意の番号がナレッジ記事に自動的にアサインされます。この例では、「KB0010090」が記事番号です。
バージョン	ナレッジ記事の選択されたバージョン。このフィールドは、記事のバージョニング機能が有効になっている場合に表示されます。この図では、「1.01」が記事の選択されたバージョンです。
言語	選択した記事の言語。このフィールドは、ナレッジ記事の他の言語の翻訳が利用可能な場合に表示されます。
添付ファイル	記事の添付ファイルのリスト。このフィールドは、ナレッジアドミニストレーターがナレッジ記事ビューページでの表示を有効にしている場合に表示されます。

関連情報

エージェントワークスペース でのナレッジ記事を表示

エージェントワークスペース でのナレッジ記事の作成

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エージェントワークスペース でのナレッジ記事の編集

エージェントワークスペース でのナレッジ記事の公開

エージェントワークスペース のナレッジ記事に対するフィードバックの提供

記事を評価し、記事を役に立ったまたは役に立たなかったとマークし、エージェントワークスペースで記事のコメントに投稿および返信することで、ナレッジ記事に関するフィードバックを提供します。

始める前に

ナレッジ記事に対する読み取りアクセス権が必要です。

必要なロール：agent_workspace_user

手順

1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
2. 検索項目 リスト > ナレッジ > すべての記事.
3. 表示するナレッジ記事へのリンクをクリックします。
4. 記事へのフィードバックを提供します。

関連情報

エージェントワークスペース でのナレッジ記事を表示

エージェントワークスペース でのフィードバックタスクの作業

エージェントワークスペース でのナレッジ記事の作成

エージェントワークスペース でナレッジ記事を作成して組織全体で情報を共有します。

始める前に

ナレッジ記事を作成するナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。
必要なロール：agent_workspace_user

このタスクについて

ナレッジブロックを追加するときにナレッジ記事を作成することもできます。詳細については、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事へのナレッジブロックの追加」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
2. オプション: このテーマに関するナレッジ記事が既に利用可能かどうかを確認するには、次の場所に移動します。 リスト > ナレッジ > すべてのコンテンツ 一致する可能性のある記事を検索するためのフィルターを設定します。
3. **[New]** をクリックします。
4. 記事テンプレートを選択するかデフォルトテンプレートを使用して、ナレッジ記事を作成します。

オプション	説明
選択済み記事テンプレート	ナレッジ記事を定義済みのフィールドと値を使用して作成するには、記事テンプレートを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
	[記事を作成] ダイアログボックスで以下を行ないます。 **a.** [ナレッジベース] リストから、ナレッジベースを選択します。 **b.** [記事テンプレート] リストから、目的の記事テンプレートを選択します。 注: [記事テンプレート] リストは、選択したナレッジベースに対して構成された記事テンプレートに基づいて生成されます。 **c.** [記事の作成] を選択します。 記事のバージョニングとナレッジ記事テンプレート機能が有効になっている場合は、[記事を作成] ダイアログボックスを利用できます。詳細については、「記事のバージョニング」と「ナレッジ記事テンプレート」を参照。
デフォルトの標準テンプレート	ナレッジ記事をデフォルトの標準テンプレートを使用して作成します。

5. フォームのフィールドに入力します。

注:
記事テンプレートを使用している場合は、利用可能なフィールドが異なります。

ナレッジフォーム

フィールド	説明
ナレッジベース	ナレッジ記事が保存されるナレッジベース。ナレッジ記事を 1 つのナレッジベースにのみ関連付けられます。記事テンプレートを使用している場合は、テンプレートが他のナレッジベースで利用可能である場合にのみこの値を変更できます。
カテゴリ	ナレッジ記事のカテゴリ。この値は、ユーザーが選択したカテゴリ内の記事を検索する際に役立ちます。選択したナレッジベース内で利用可能なカテゴリのみを選択できます。カテゴリのない記事が (空の) カテゴリに表示されます。
所有権グループ	ナレッジ記事の所有グループ。所有グループは、メンバーのグループおよび承認とフィードバックの各タスクを担当するマネージャーで構成されています。所有権グループは、関連付けられているナレッジ記事の公開、編集、廃止ができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: このフィールドは、*glide.knowman.ownership_group.enabled* プロパティが有効になっている場合にのみ利用できます。所有グループが割り当てられておらずナレッジ記事を公開するための承認が必要な場合は、ナレッジアドミニストレーターとナレッジマネージャーに承認のために自動送信されます。詳細については、「所有グループ」を参照してください。
バージョン	自動生成された記事のバージョン番号。公開された記事に変更が加えられるとこの数はインクリメントされます。 **注:** このフィールドは、記事のバージョニング機能が有効になっている場合に利用できます。
ワークフロー	[ドラフト]、[レビュー中]、[公開済み] など、ナレッジ記事のワークフロー状況の公開。新しい記事では、ワークフロー状況が [ドラフト] に設定されています。
言語	ナレッジ記事を作成する言語。リストは、選択されたナレッジベースに対して有効になっている言語に基づいて生成されます。このフィールドは、 I18N：ナレッジ管理インターナショナリゼーションプラグイン v2 プラグイン (com.glideapp.knowledge.i18n2) がアクティブになっている場合にのみ表示されます。詳細については、「I18N - ナレッジのインターナショナリゼーション」を参照してください。
簡単な説明	ナレッジ記事のタイトル。このタイトルは、ナレッジ記事を参照したり検索したりするときや、記事の上部に表示されます。 このフィールドには最大 100 文字入力できます。 **注:** 簡単な説明テキストに類似するナレッジ記事が エージェントアシスト に表示されます。
記事本文	ナレッジ記事のコンテンツ。 コンテンツを作成するには、HTML エディターの編集機能を使用します。詳細については、「HTML エディターでのナレッジ記事の編集機能」を参照してください。
ソースタスク	このナレッジ記事の作成元のタスク。このフィールドは、インシデントまたはカスタマーサービスケースなどのタスクや送信レコードからナレッジ記事を作成する際に自動設定されます。
予定公開日	ナレッジ記事が自動公開される将来の日付。詳細については、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の公開のスケジュール設定」を参照してください。
有効期限	このナレッジ記事の有効期限が切れる日付。[有効期限] 後または [有効期限] が空の記事は、検索結果に表示されません。 [有効期限] フィールドのデフォルト値は、ナレッジベースに設定された [記事の有効期間] フィールドに由来します (「ナレッジベースの作成」参照)。[有効期限] は、記事の作成日から [記事の有効期間] フィールドに指定された日数までの間に開始します。[記事の有効期間] フィールドが空の場合は、ナレッジ記事の [有効期限] フィールドのデフォルトの日付が 2100 年 1 月 1 日に設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	記事の作成者または編集者は、デフォルトの [有効期限] を維持するか変更するかを選択できます。詳細については、「ナレッジ記事の有効期限」を参照してください。 毎月の初日に、アプリケーションは承認済み受信者のリストにメール通知を送信して、翌月に期限切れになる記事について知らせます。受信者は [有効期限] を延長して、記事を引き続き使用できます。詳細については、「ナレッジ管理 でのメール通知の管理」を参照してください。 **注:** システムの日付形式またはユーザー設定が yy 年形式を使用するように設定されている場合に [有効期限] がデフォルトの日付に設定されている際は、問題が発生する可能性があります。アドミニストレーターに問い合わせるか、ユーザー設定を yyyy 年形式の日付形式を使用するように修正してしてください。詳細については、「グローバル日時フィールド形式」および「システムの日付形式のカスタマイズ」のトピックを参照してください。
信頼性	完全性と再利用性に基づく記事の成熟度
記事タイプ	記事のタイプ。HTML に自動設定されます。このフィールドは、標準テンプレートでのみ使用できます。 **注:** Wiki 記事タイプは エージェントワークスペース ではサポートされていません。
添付ファイルの表示	ナレッジ記事の添付ファイルを表示するオプション。記事に添付ファイルがある場合は、ナレッジ記事ビューページのナレッジ記事のテキストの下にリストされます。
添付ファイルへ直接リンク	ユーザーが記事にアクセスしたときに、記事を開く代わりに添付された記事を自動ダウンロードするためのオプション。[添付ファイル] リンクオプションは、検索リンクからアクセスされた記事のみに適用されます。 **注:** 複数のファイルを添付できますが、ほとんどの Web ブラウザーでは最初のファイルだけをダウンロードできます。すべてのファイルを確実にダウンロードするには、アーカイブにバンドルしてアーカイブを添付してください。他のナレッジ記事内のリンクとしてアクセスされた記事は、この動作を複製しません。
ガバナンス	機密性が高い、重要、または規制された情報を制御できるようにする記事の属性。コンプライアンスレビューの要件が異なる記事もあります。一部の記事は、記事を使用しているユーザーから集積された経験 (エクスペリエンスベース) に基づいています。他の記事は、厳格な管理 (コンプライアンスベース) を必要とするポリシーや法的情報が含まれています。
問題	問題の簡単な説明。 **注:** このフィールドは、KCS 記事テンプレートでのみ利用できます。
環境	問題発生時の環境の詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: このフィールドは、KCS 記事テンプレートでのみ利用できます。
原因	問題の原因。 注: このフィールドは、KCS 記事テンプレートでのみ利用できます。
解決	問題を解決するために使用する方法。 注: このフィールドは、KCS 記事テンプレートでのみ利用できます。
質問	質問として表示するテキスト。 注: このフィールドは、FAQ テンプレートでのみ利用できます。
回答	含まれている質問に対する回答として表示するテキスト。 注: このフィールドは、FAQ テンプレートでのみ利用できます。
前書き	トピックの概要。 注: このフィールドは、How To と What Is の各テンプレートでのみ利用できます。
説明	ハウツートピックの説明。 注: このフィールドは、How To テンプレートでのみ利用できます。
説明	何についてのトピックかの説。 注: このフィールドは、What Is テンプレートでのみ使用できます。

注:
[信頼性] と [ガバナンス] の各フィールドは、ナレッジ管理 KCS 機能プラグイン (com.snc.knowledge_kcs_capabilities) をアクティブ化すると表示されます。詳細については、「KCS 記事ステータスの管理」を参照してください。

6. オプション: エージェントアシスト を使用して作成しているナレッジ記事に関連するコンテンツの調査。

   a. [コンテキストサイド] パネルで、[エージェントアシスト] アイコン () を選択します。
   エージェントアシスト の検索結果には、デフォルトのコンテンツがテキストベースの検索に基づいて表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

b. [検索リソースを選択] アイコン ( ) をクリックして、検索リソースを選択します。
たとえば、ナレッジ記事を表示するには [ナレッジ記事] を選択します。

c. オプション: 検索結果では、ナレッジ記事などのリソースアイテムをクリックしてそのコンテンツを エージェントアシスト に表示できます。

ヒント:
見やすくするには、エージェントアシスト の [コンテキストサイド] パネルをサイズ変更できます。選択したリソースアイテムコンテンツを全画面表示するには、[全画面表示] をクリックします。リソースアイテムコンテンツが エージェントワークスペース 内の別のタブで開きます。

7. オプション: コンテンツが既存の記事のコンテンツに一致するかどうかを確認します。

a. 検索テキストを エージェントアシスト で利用できるテキストボックスに入力するか、デフォルトのテキスト (ナレッジ記事の簡単な説明) を保持します。

b. ルックアップアイコン ( ) を選択します。

c. [検索リソースを選択] アイコン ( ) を選択して、検索リソースを選択します。

- 入力した検索テキストと高いテキストの類似性を持つナレッジ記事を検索するには、[類似記事 **(ML)**] を選択します。

  注:
  このオプションは、予測インテリジェンス 機能が有効になっていて、アドミニストレーターが ナレッジ管理 の類似性ソリューションをトレーニングしている場合にのみ利用できます。詳細については、「ナレッジ管理の類似性ソリューションをトレーニングして関連記事を見つける」を参照してください。

- 入力した検索テキストに一致するナレッジ記事を検索するには、[ナレッジ記事] を選択します。

8. オプション: コンテキストサイドパネルの添付ファイルアイコン ( ) をクリックし、ファイルを選択して、サポート情報を含むファイルを添付します。
9. オプション: ナレッジブロックを追加します。
詳細については、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事へのナレッジブロックの追加」を参照してください。
10. [保存] をクリックします。
記事が保存され、[自分の記事 - 未公開] リストに表示され、追加機能がフォームで利用可能になります。
11. オプション: 記事の詳細を追加または変更するか、記事を公開します。
    - 記事の詳細を追加または変更します。

      (Optional) 詳細については、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の編集」を参照してください。

    - [公開] をクリックして記事を公開します。

      ナレッジ記事は、ナレッジベースのワークフロー設定に応じて公開されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [ナレッジ - すぐに公開]：後日公開が予定されていない限り、ナレッジ記事はすぐに公開されます。
- [ナレッジ - 公開承認]：後日公開が予定されていない限り、ナレッジ記事は承認完了時に公開されます。

> **注:**
> 所有グループがナレッジ記事に関連付けられている場合、所有グループのメンバーは自己作成記事の公開を承認できます。アドミニストレーターは *glide.knowman.ownership_group.enable_self_approval* プロパティを無効にして、この動作を上書きできます。詳細については、「所有グループ」を参照してください。

詳細については、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の公開のスケジュール設定」を参照してください。

公開されると、ナレッジ記事が [自分の記事 - 公開済み] リストと [すべての記事] リストに表示されます。記事のバージョニング機能が有効になっている場合、ナレッジ記事のバージョン番号が更新されます。詳細については、「ナレッジ記事のバージョン番号」を参照してください。

次のタスク

ナレッジ記事を作成して公開した後、記事に関連する次のアクションを実行できます。

- ナレッジ記事の翻訳を要求します。詳細については、「エージェントワークスペース にない言語の翻訳要求」を参照してください。
- ナレッジ記事を廃止します。[廃止] をクリックして、廃止ワークフローを有効にします。詳細については、「ナレッジ記事の廃止」を参照してください。
- ナレッジ記事から直接ナレッジ記事を翻訳します。詳細については、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の翻訳」を参照してください。
- 公開されたナレッジ記事を削除します。[削除] をクリックします。[削除] ボタンが表示されない場合は、その他のアクションアイコン (…) をクリックし、[削除] をクリックします。

> **注:**
> 公開されたナレッジ記事を削除できるのは、アドミンロールを持つユーザーのみです。

関連情報

エージェントワークスペース でのナレッジ記事を表示

エージェントワークスペース でのナレッジ記事の編集

エージェントワークスペース でのフィードバックタスクの作業

エージェントワークスペース のナレッジ記事に対するフィードバックの提供

ナレッジベースとナレッジ記事へのアクセスの管理

ナレッジ ワークフロー

ナレッジ記事テンプレート

エージェントワークスペースでのエージェントアシストの使用

インシデントまたは問題からのナレッジ作成

エージェントワークスペース でのナレッジ記事の公開

ナレッジ記事を公開してユーザーが利用できるようにします。

始める前に

公開するナレッジ記事を保存するナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

必要なロール：agent_workspace_user

手順

1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
2. 検索項目 リスト > ナレッジ > 自分の記事 - 未公開.
3. ナレッジ記事リンクをクリックします。
4. ナレッジフォームで、[公開] をクリックします。

タスクの結果
ナレッジ記事は、ナレッジベースのワークフロー設定に応じて公開されます。

- [ナレッジ - すぐに公開]：後日公開が予定されていない限り、ナレッジ記事はすぐに公開されます。
- [ナレッジ - 公開承認]：後日公開が予定されていない限り、ナレッジ記事は承認完了時に公開されます。

> **注:**
> 所有グループがナレッジ記事に関連付けられている場合、所有グループのメンバーは自己作成記事の公開を承認できます。アドミニストレーターは *glide.knowman.ownership_group.enable_self_approval* プロパティを無効にして、この動作を上書きできます。詳細については、「所有グループ」を参照してください。

詳細については、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の公開のスケジュール設定」を参照してください。

公開されると、ナレッジ記事が [自分の記事 - 公開済み] リストと [すべての記事] リストに表示されます。記事のバージョニング機能が有効になっている場合、ナレッジ記事のバージョンは バージョン番号パターンに基づいてインクリメントされます。

関連情報

エージェントワークスペース でのナレッジ記事の作成

エージェントワークスペース でのナレッジ記事の編集

ナレッジ ワークフロー

エージェントワークスペース でのナレッジ記事の編集

エージェントワークスペース のナレッジベース内でナレッジ記事を編集して、組織全体で共有する情報を更新します。

始める前に
編集するナレッジ記事を保存するナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- 記事のバージョニング機能が有効になっている場合、チェックアウトされたバージョンの記事を編集できるのはナレッジアドミニストレーター、ナレッジマネージャー、および作成者のみです。この機能が無効になっている場合、記事への寄稿アクセス権を持つすべてのユーザーが、記事の下書きバージョンを編集できます。アドミニストレーターは、*glide.knowman.versioning.enabled* プロパティを (システムプロパティ [sys_properties]テーブルから) **false** に設定することで、記事のバージョニング機能を無効にできます。
- 所有グループがナレッジ記事に関連付けられている場合、記事が公開された後は、記事の作成者または改訂者が記事に寄稿することはできません。アドミニストレーターは *glide.knowman.ownership_group.override* プロパティを有効にして、この動作を上書きできます。詳細については、「所有グループ」を参照してください。
- *glide.knowman.translation.enable_translation_task* プロパティが有効にされた場合、既存の記事のナレッジベースを変更することはできません。

必要なロール：agent_workspace_user

手順

1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
2. 検索項目 リスト > ナレッジ > すべてのコンテンツ.
3. ナレッジ記事リンクをクリックします。
4. [ナレッジ] フォームで、[編集] をクリックします。

   注:
   ナレッジ記事が Microsoft Word を使用して作成された場合は、Microsoft Word でのみ記事を編集できます。この場合は、**[Word** で開く] を選択して記事を Word Online で開きます。詳細については、「Microsoft Word でのナレッジ記事の編集」を参照してください。

   HTML エディターを使用して記事を編集するには、記事を Word からリンク解除します。詳細については、「リンクされた Microsoft Word ドキュメントからのナレッジ記事のリンク解除」を参照してください。

5. 記事のバージョニング機能が有効になっている場合は、公開されたナレッジ記事の [チェックアウト] をクリックします。
   ナレッジ記事の最新バージョンのみを編集できます。
6. 関連する関連リストにアクセスして情報を変更します。

[ナレッジフォーム] 関連リスト

関連リスト	説明
詳細	ナレッジ記事コンテンツとそのメタデータ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連リスト	説明
	注: 記事のバージョニング機能が有効になっている場合は、更新された記事バージョンの [有効期限] のデフォルト値は以下の基準に基づいて自動設定されます。 ◦ 記事に関連付けられたナレッジベースの [記事の有効期限] フィールドが空の場合は、記事の前のバージョンの [有効期限] の値は保持されます。 ◦ 記事に関連付けられたナレッジベースの [記事の有効期限] フィールドが空白でない場合は、[有効期限] は記事の更新日から [記事の有効期間] フィールドに指定された日数までの間に開始するように自動更新されます (記事更新日 + 記事の有効期間)。 ナレッジ記事を別のナレッジベースに移動すると、更新された記事の [有効期限] のデフォルト値は、以下の基準に基づいて自動設定されます。 ◦ 選択したナレッジベースの [記事の有効期限] フィールドが空白の場合は、[有効期限] の値がナレッジ記事に対して保持されます。 ◦ 選択したナレッジベースの [記事の有効期限] フィールドが空白でない場合は、[有効期限] は記事の更新日から [記事の有効期間] フィールドに指定された日数までの間に開始するように自動更新されます (記事更新日 + 記事の有効期間)。 [有効期限] フィールドのディクショナリ値が変更された場合は、[有効期限] フィールドのデフォルト値を [記事の有効期間] フィールドに従って上書きします。詳細については、「ナレッジ記事の有効期限」を参照してください。
フィードバック	公開されたバージョンの記事に対して受信したフィードバック。フィードバックの詳細を表示するには、[コメント] 列で記事の目的のバージョンのリンクを選択します。
フィードバックのタスク	ナレッジ記事バージョンに作成されたフィードバックタスクの詳細。
Approvals	ナレッジ記事の承認履歴。
記事のバージョン	ナレッジ記事のバージョン履歴。
翻訳済みバージョン	ナレッジ記事の翻訳済みバージョン。 この関連リストは、翻訳管理機能が有効になっている場合にのみ表示されます。ナレッジ記事を翻訳するには、[新規] をクリックします。この関連リストの [新規] ボタンは、*glide.knowman.translation.enable_translation_task* プロパティが非アクティブになっている場合に表示されます。
翻訳タスク	記事の翻訳のために送信されたタスク。 この関連リストは、翻訳管理機能と翻訳タスクの作成を有効にする *glide.knowman.translation.enable_translation_task* プロパティが有効になっている場合に表示されます。詳細については、「ナレッジ管理のプロパティ」を参照してください。
関連する記事	ナレッジ記事にマッピングされた関連記事。詳細については、「エージェントワークスペース での関連記事のマッピング」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連リスト	説明
関連カタログアイテム	ナレッジ記事にマッピングされた関連カタログアイテム。詳細については、「エージェントワークスペース での関連アイテムのマッピング」を参照してください。
影響を受ける製品	ナレッジ記事にマッピングされた製品。詳細については、「影響を受ける製品をエージェントワークスペース でナレッジ記事に追加します。」を参照してください。

7. オプション: エージェントアシスト を使用して作成しているナレッジ記事に関連するコンテンツの調査。

   a. [コンテキストサイド] パネルで、[エージェントアシスト] アイコン () を選択します。
   エージェントアシスト の検索結果には、デフォルトのコンテンツがテキストベースの検索に基づいて表示されます。

   b. [検索リソースを選択] アイコン () をクリックして、検索リソースを選択します。
   たとえば、ナレッジ記事を表示するには [ナレッジ記事] を選択します。

   c. オプション: 検索結果では、ナレッジ記事などのリソースアイテムをクリックしてそのコンテンツを エージェントアシスト に表示できます。

   ヒント:
   見やすくするには、エージェントアシスト の [コンテキストサイド] パネルをサイズ変更できます。選択したリソースアイテムコンテンツを全画面表示するには、[全画面表示] をクリックします。リソースアイテムコンテンツが エージェントワークスペース 内の別のタブで開きます。

8. オプション: コンテンツが既存の記事のコンテンツに一致するかどうかを確認します。

   a. 検索テキストを エージェントアシスト で利用できるテキストボックスに入力するか、デフォルトのテキスト (ナレッジ記事の簡単な説明) を保持します。

   b. ルックアップアイコン () を選択します。

   c. [検索リソースを選択] アイコン () を選択して、検索リソースを選択します。

   - 入力した検索テキストと高いテキストの類似性を持つナレッジ記事を検索するには、[類似記事 **(ML)]** を選択します。

     注:
     このオプションは、予測インテリジェンス 機能が有効になっていて、アドミニストレーターが ナレッジ管理 の類似性ソリューションをトレーニングしている場合にのみ利用できます。詳細については、「ナレッジ管理の類似性ソリューションをトレーニングして関連記事を見つける」を参照してください。

   - 入力した検索テキストに一致するナレッジ記事を検索するには、[ナレッジ記事] を選択します。

9. オプション: 添付ファイルを操作します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- コンテキストサイドパネルの添付ファイルアイコン ( ) をクリックし、ファイルを選択して、サポート情報を含むファイルを添付します。
- 添付ファイルに表示されるメニューアイコン ( ) をクリックして、既存の添付ファイルをダウンロード、削除、または名前を変更します。

10. [保存] をクリックします。
記事が保存され、[自分の記事 - 未公開] リストに表示されます。記事のバージョニング機能が有効になっている場合、ナレッジ記事のバージョンは 0.01 ずつインクリメントされます。詳細については、「ナレッジ記事のバージョン番号」を参照してください。

11. オプション: [公開] をクリックして記事を公開します。
ナレッジ記事は、ナレッジベースのワークフロー設定に応じて公開されます。
   - [ナレッジ - すぐに公開]：後日公開が予定されていない限り、ナレッジ記事はすぐに公開されます。
   - [ナレッジ - 公開承認]：後日公開が予定されていない限り、ナレッジ記事は承認完了時に公開されます。

     注:
     所有グループがナレッジ記事に関連付けられている場合、所有グループのメンバーは自己作成記事の公開を承認できます。アドミニストレーターは `glide.knowman.ownership_group.enable_self_approval` プロパティを無効にして、この動作を上書きできます。詳細については、「所有グループ」を参照してください。

   詳細については、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の公開のスケジュール設定」を参照してください。

   公開されると、ナレッジ記事が [自分の記事 - 公開済み] リストと [すべての記事] リストに表示されます。記事のバージョニング機能が有効な場合、ナレッジ記事のバージョン番号は、次の整数にインクリメントされます (例：2.02 から 3.0)。詳細については、「ナレッジ記事のバージョン番号」を参照してください。

関連情報

エージェントワークスペース でのナレッジ記事の作成

エージェントワークスペース でのナレッジ記事を表示

エージェントワークスペースでのエージェントアシストの使用

インシデントまたは問題からのナレッジ作成

エージェントワークスペース での関連記事のマッピング

ナレッジ記事を表示しているときに、トピックに関する記事全体で類似の情報を見つけることができます。関連記事を手動でマッピングすることも、機械学習 (ML) アルゴリズムを使用してアプリケーションに関連記事を自動的に表示させることもできます。

始める前に

関連記事を追加するナレッジ記事を保存するナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。
必要なロール：agent_workspace_user

このタスクについて

エージェントワークスペース で記事を編集しているときに関連記事を手動でマッピングした場合、それらの記事は、ナレッジ管理 類似性ソリューションによって予測される関連記事の前に、ナレッジ管理 サービスポータル のナレッジ記事ビューページの [関連記事] セクションにリスト表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
アドミニストレーターは、予測インテリジェンス 機能内の ナレッジ管理 のソリューション定義をトレーニングして、関連記事を見つけることができます。詳細については、「ナレッジ管理の類似性ソリューションをトレーニングして関連記事を見つける」を参照してください。

このタスクでは、エージェントワークスペース で記事を編集するときに関連記事を手動でマッピングするステップについて説明します。ServiceNow AI Platform インターフェイスの ナレッジ管理 アプリケーションから記事を編集するときに、関連する記事を手動でマップすることもできます。詳細については、「マップ関連記事」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
2. 検索項目 リスト > ナレッジ > すべてのコンテンツ.
3. 関連記事をマッピングするナレッジ記事へのリンクをクリックします。
4. [関連記事] 関連リストで、[新規] をクリックします。
5. [関連記事] フォームのフィールドに記入します。

[関連記事] フォーム

フィールド	説明
アクティブ	関連ナレッジ記事へのマッピングを有効にするオプション。
関連ナレッジ記事	関連情報を含むナレッジ記事。 レコードの検索アイコン (🔍) をクリックすると、利用可能なナレッジ記事のリストにアクセスできます。
ナレッジ記事	関連ナレッジ記事を追加するナレッジ記事の番号。
順番	ナレッジ管理 記事ビューページの [関連記事] セクションに表示する順序。 値が小さいほど、[関連記事] セクションに表示されるナレッジ記事の優先度が高くなります。デフォルト値は 100 です。

6. [保存] をクリックします。

タスクの結果
マッピングされた記事は、ナレッジ管理 サービスポータル の ナレッジ管理 記事ビューページの [関連記事] セクションで利用できます。「ナレッジ管理サービスポータルの記事ビューページ機能」を参照してください。

注:
システムアドミニストレーターは [関連記事] セクションに表示されるナレッジ記事の数を設定できるため、マッピングされたすべての関連記事が [関連記事] セクションに表示されない場合があります。詳細については、「ナレッジ関連記事ウィジェットインスタンスオプションの設定」を参照してください。

関連情報

エージェントワークスペース でのナレッジ記事の編集

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エージェントワークスペース での関連アイテムのマッピング

エージェントワークスペース のナレッジ記事に関連するカタログアイテムを手動でマッピングし、従業員が関連するカタログアイテムを要求できるようにします。

始める前に

関連記事を追加するナレッジ記事を保存するナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。
必要なロール：agent_workspace_user

このタスクについて

このタスクでは、エージェントワークスペース で記事を編集するときに関連カタログアイテムをマッピングするステップについて説明します。ServiceNow AI Platform インターフェイスの ナレッジ管理 アプリケーションから記事を編集するときに、関連するカタログアイテムをマッピングすることもできます。詳細については、「記事に関連するカタログアイテムのマッピング」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
2. 検索項目 リスト > ナレッジ > 公開済み 公開済みの記事の場合、または リスト > ナレッジ > 未公開 未公開の記事の場合。
3. 関連アイテムをマッピングするナレッジ記事へのリンクをクリックします。
4. ナレッジフォームで、[関連カタログアイテム] 関連リストをクリックします。
5. [新規] をクリックします。
6. [関連カタログアイテム] フォームのフィールドに記入します。

関連アイテム フォーム

フィールド	説明
アクティブ	関連カタログアイテムへのマッピングを有効にするオプション。
カタログアイテム	ナレッジ記事に関連したカタログアイテム。 レコードの検索アイコン (🔍) をクリックすると、利用可能なカタログアイテムのリストにアクセスできます。
ナレッジ記事	関連カタログアイテムを追加するナレッジ記事の番号。
順番	ナレッジ管理 記事ビューページの [関連アイテム] セクションにカタログアイテムを表示する順序。 値が小さいほど、関連アイテムセクションに表示されるカタログアイテムの優先度が高くなります。デフォルト値は 100 です。

7. [保存] をクリックします。

タスクの結果

マッピングされたカタログアイテムは、ナレッジ管理 サービスポータル の ナレッジ管理 記事ビューページの [関連アイテム] セクションにリストされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
システムアドミニストレーターは [関連アイテム] セクションに表示されるカタログアイテムの数を設定できるため、マッピングされたすべてのカタログアイテムが [関連アイテム] セクションに表示されない場合があります。詳細については、「関連カタログアイテムウィジェットインスタンスオプションの設定」を参照してください。

関連情報

エージェントワークスペース でのナレッジ記事の編集

サービスカタログ 個のアイテム

影響を受ける製品を エージェントワークスペース でナレッジ記事に追加します。

影響を受ける製品をナレッジ記事に追加して、ナレッジ記事に関連付けられた製品を表示します

始める前に

ナレッジ製品エンタイトルメントアプリケーションを使用するには、Knowledge Product Entitlements プラグイン (com.snc.kb_product_entitlements) をアクティブ化する必要があります。このプラグインをインストールすると、[影響を受ける製品] 関連リストが [ナレッジ] フォームに追加されます。詳細については、「ナレッジ製品エンタイトルメント」を参照してください。

影響を受ける製品を追加するナレッジ記事を保存するナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。

必要なロール：agent_workspace_user

このタスクについて

このタスクでは、影響を受ける製品を エージェントワークスペースのナレッジ記事に追加するステップを説明します。ServiceNow AI Platform インターフェイスの ナレッジ管理 アプリケーションを使用して、影響を受ける製品をナレッジ記事に追加することもできます。詳細については、「関連製品をナレッジベースまたはナレッジ記事に追加する」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
2. 検索項目 リスト > ナレッジ > すべてのコンテンツ.
3. 関連製品を追加するナレッジ記事へのリンクをクリックします。
4. [ナレッジ] フォームの [影響を受ける製品] 関連リストで、[新規] をクリックします。
5. [製品に関連するナレッジ] フォームの [構成アイテム] フィールドで、レコードの検索アイコン (🔍) をクリックします。
6. [構成アイテム] ダイアログボックスで、関連製品をクリックします。
7. [保存] をクリックします。

関連情報

エージェントワークスペース でのナレッジ記事の編集

エージェントワークスペース でのナレッジ記事の公開のスケジュール設定

エージェントワークスペース でナレッジ記事を自動的に公開する特定の日時を設定します。

始める前に

公開をスケジュールするナレッジ記事を保存するナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。
システムアドミニストレーターは次の設定を確認する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ナレッジ管理 Advanced プラグイン (com.snc.knowledge_advanced) を有効にします。詳細については、「ナレッジ管理 Advanced プラグインのアクティブ化」を参照してください。
- 記事のバージョニング機能を有効にします。詳細については、「記事のバージョニング」を参照してください。

> **注:**
> ServiceNow AI Platform インターフェイスの ナレッジ管理 アプリケーションから公開するナレッジ記事をスケジュールすることもできます。詳細については、「ナレッジ記事の公開のスケジュール設定」を参照してください。

必要なロール：agent_workspace_user

手順

1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
2. 検索項目 リスト > ナレッジ > 自分の記事 - 未公開記事.
3. 記事リンクをクリックします。
4. [公開予定日] フィールドで、カレンダーを表示アイコン (🗓) をクリックします。
5. カレンダーで未来の日付を選択します。
6. [時間を選択] フィールドに、hh:mm:ss の形式で時間を入力します。
7. **[OK]** をクリックします。
8. 公開ワークフローを有効にするには、[公開] をクリックします。

> **ヒント:**
> 記事の公開予定をキャンセルして記事をドラフト状況に戻す場合は、[取り消し] をクリックします。

タスクの結果
ナレッジ記事は、ナレッジベースの以下のワークフロー設定に応じて、予定公開日に公開されます。

- ナレッジベースワークフローが [ナレッジ - すぐに公開] に設定されている場合、ナレッジ記事は予定公開日に自動的に公開されます。記事の [ナレッジ] フォームの [ワークフロー] フィールドが [公開予定] に更新されます。
- ナレッジベースワークフローが [ナレッジ - 公開承認] に設定されている場合、ナレッジ記事は承認完了時に公開されます。記事の [ナレッジ] フォームの [ワークフロー] フィールドが [レビュー] に更新されます。

  承認の完了は、スケジュールされた公開に次のように影響します。
  - 公開予定日より前に承認が完了した場合、記事の [ナレッジ] フォームの [ワークフロー] フィールドが [公開予定] に更新され、記事は公開予定日に公開されます。
  - 公開予定日以降に承認が完了した場合、記事は承認完了後すぐに公開されます。

関連情報

エージェントワークスペースでのナレッジ記事の編集

ナレッジ ワークフロー

エージェントワークスペース でのフィードバックタスクの作業

エージェントワークスペース でフィードバックタスクの作業を開始し、説明を要求し、フィードバックタスクを解決またはクローズします。自分または自分の所有グループにアサインされたすべてのフィードバックタスクを表示できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
作業するナレッジ記事を保存するナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。
必要なロール：agent_workspace_user

このタスクについて
フィードバックタスクは、次のタイプのフィードバックソースに基づいて作成されます。

ソース	説明
ユーザーフィードバック	ナレッジ記事が役に立たないとしてマークされたか、低い評価を与えられました。
内部フィードバック	ナレッジ記事にフラグが付けられました。
ナレッジギャップ	ナレッジデマンドインサイト機能を使用して、ナレッジギャップフィードバックタスクが 1 つ以上のタスクに対して作成されました。
ナレッジギャップ - 手動	ナレッジギャップフィードバックタスクが、カスタマーサービスケースやインシデントなどのタスクから手動で作成されました。
失敗した検索	カスタマーサービスのセルフサービスアナリティクスダッシュボードで、ナレッジギャップフィードバックタスクが失敗した検索レポートから作成されました。
その他	他のソースからのナレッジ記事に対するフィードバック。 **注:** インスタンスをアップグレードすると、フィードバックタスクタイプが設定されていないか、サポートされているタイプと一致しない既存のレコードの場合、フィードバックタスクタイプが自動的に [その他] に設定されます。

手順

1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
2. クリック リスト > ナレッジ > 自分のタスク：フィードバック.
3. フィードバックタスク番号へのリンクをクリックします。
4. ナレッジフィードバックタスクフォームで、送信者から寄せられたフィードバックを確認します。
5. フィードバックタスクで作業します。
6. オプション: [作成] セクションで、すべての閲覧者が表示できるコメント、または内部ユーザーのみが表示できる作業メモを入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

7. オプション: [ナレッジフィードバックタスクのメトリクス] タブをクリックし、[値] 列のステータスへのリンクをクリックして、フィードバックタスクの各ステータスにかかった時間を追跡します。
8. [保存] をクリックします。

タスクの結果
フィードバックタスクが更新されます。

関連情報

エージェントワークスペース でのナレッジ記事を表示

エージェントワークスペース でのフィードバックタスクからのナレッジ記事作成

ナレッジ記事フィードバックタスクで作業しているときに、現在のナレッジ記事が問題に対応しない場合は、タスク内から別のナレッジ記事を作成できます。記事にフラグが付けられている場合、役に立たないとマークされている場合、評価が低い場合、またはトピックにナレッジギャップフィードバックタスクが作成されている場合は、ナレッジ記事にフィードバックタスクが作成されます。

始める前に
ナレッジ記事を保存するナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。
必要なロール：agent_workspace_user

このタスクについて
フィードバックタスクは、次の方法で作成されます。

- ユーザーがナレッジ記事にフィードバックを提供する。詳細については、「エージェントワークスペース のナレッジ記事に対するフィードバックの提供」を参照してください。
- デマンドインサイトダッシュボードからトピックに関するナレッジギャップフィードバックタスクを作成する。詳細については、「デマンドインサイトダッシュボードからのナレッジギャップの分析およびナレッジギャップフィードバックタスクの作成」を参照してください。

手順
1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
2. タスクリストに移動します。
   - ナレッジギャップによって作成されたフィードバックタスクの場合、またはナレッジ記事が役に立たないとマークされているか評価が低い場合は、次の場所に移動します ナレッジ > 自分のタスク：フィードバック.
   - 記事にフラグが立てられたときに作成されたタスクについては、 ナレッジ > 自分のタスク：フラグ付き.
3. [番号] 列で、自分または自分の所有グループにアサインされたフィードバックタスクへのリンクをクリックします。
4. [記事の作成] をクリックします。
5. 記事テンプレートを選択するかデフォルトテンプレートを使用して、ナレッジ記事を作成します。

オプション	説明
選択済み記事テンプレート	ナレッジ記事を定義済みのフィールドと値を使用して作成するには、記事テンプレートを選択します。 [記事を作成] ダイアログボックスで以下を行ないます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
	a. [ナレッジベース] リストから、ナレッジベースを選択します。 **b.** [記事テンプレート] リストから、目的の記事テンプレートを選択します。 注: [記事テンプレート] リストは、選択したナレッジベースに対して構成された記事テンプレートに基づいて生成されます。 **c.** [記事の作成] を選択します。 記事のバージョニングとナレッジ記事テンプレート機能が有効になっている場合は、[記事を作成] ダイアログボックスを利用できます。詳細については、「記事のバージョニング」と「ナレッジ記事テンプレート」を参照。
デフォルトの標準テンプレート	ナレッジ記事をデフォルトの標準テンプレートを使用して作成します。

6. フォームのフィールドに入力します。

注:
記事テンプレートを使用している場合は、利用可能なフィールドが異なります。

ナレッジフォーム

フィールド	説明
ナレッジベース	ナレッジ記事が保存されるナレッジベース。ナレッジ記事を 1 つのナレッジベースにのみ関連付けられます。記事テンプレートを使用している場合は、テンプレートが他のナレッジベースで利用可能である場合にのみこの値を変更できます。
カテゴリ	ナレッジ記事のカテゴリ。この値は、ユーザーが選択したカテゴリ内の記事を検索する際に役立ちます。選択したナレッジベース内で利用可能なカテゴリのみを選択できます。カテゴリのない記事が (空の) カテゴリに表示されます。
所有権グループ	ナレッジ記事の所有グループ。所有グループは、メンバーのグループおよび承認とフィードバックの各タスクを担当するマネージャーで構成されています。所有権グループは、関連付けられているナレッジ記事の公開、編集、廃止ができます。 注: このフィールドは、`glide.knowman.ownership_group.enabled` プロパティが有効になっている場合にのみ利用できます。所有グループが割り当てられておらずナレッジ記事を公開するための承認が必要な場合は、ナレッジアドミニストレーターとナレッジマネージャーに承認のために自動送信されます。詳細については、「所有グループ」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
バージョン	自動生成された記事のバージョン番号。公開された記事に変更が加えられるとこの数はインクリメントされます。 **注:** このフィールドは、記事のバージョニング機能が有効になっている場合に利用できます。
ワークフロー	[ドラフト]、[レビュー中]、[公開済み] など、ナレッジ記事のワークフロー状況の公開。新しい記事では、ワークフロー状況が [ドラフト] に設定されています。
言語	ナレッジ記事を作成する言語。リストは、選択されたナレッジベースに対して有効になっている言語に基づいて生成されます。このフィールドは、 I18N：ナレッジ管理インターナショナリゼーションプラグイン v2 プラグイン (com.glideapp.knowledge.i18n2) がアクティブになっている場合にのみ表示されます。詳細については、「I18N - ナレッジのインターナショナリゼーション」を参照してください。
簡単な説明	ナレッジ記事のタイトル。このタイトルは、ナレッジ記事を参照したり検索したりするときや、記事の上部に表示されます。 このフィールドには最大 100 文字入力できます。 **注:** 簡単な説明テキストに類似するナレッジ記事が エージェントアシスト に表示されます。
記事本文	ナレッジ記事のコンテンツ。 コンテンツを作成するには、HTML エディターの編集機能を使用します。詳細については、「HTML エディターでのナレッジ記事の編集機能」を参照してください。
ソースタスク	このナレッジ記事の作成元のタスク。このフィールドは、インシデントまたはカスタマーサービスケースなどのタスクや送信レコードからナレッジ記事を作成する際に自動設定されます。
予定公開日	ナレッジ記事が自動公開される将来の日付。詳細については、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の公開のスケジュール設定」を参照してください。
有効期限	このナレッジ記事の有効期限が切れる日付。[有効期限] 後または [有効期限] が空の記事は、検索結果に表示されません。 [有効期限] フィールドのデフォルト値は、ナレッジベースに設定された [記事の有効期間] フィールドに由来します (「ナレッジベースの作成」参照)。[有効期限] は、記事の作成日から [記事の有効期間] フィールドに指定された日数までの間に開始します。[記事の有効期間] フィールドが空の場合は、ナレッジ記事の [有効期限] フィールドのデフォルトの日付が 2100 年 1 月 1 日に設定されます。 記事の作成者または編集者は、デフォルトの [有効期限] を維持するか変更するかを選択できます。詳細については、「ナレッジ記事の有効期限」を参照してください。 毎月の初日に、アプリケーションは承認済み受信者のリストにメール通知を送信して、翌月に期限切れになる記事について知らせます。受信者は [有効期限] を延長して、記事を引き続き使用できます。詳細については、「ナレッジ管理 でのメール通知の管理」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: システムの日付形式またはユーザー設定が yy 年形式を使用するように設定されている場合に [有効期限] がデフォルトの日付に設定されている際は、問題が発生する可能性があります。アドミニストレーターに問い合わせるか、ユーザー設定を yyyy 年形式の日付形式を使用するように修正してしてください。詳細については、「グローバル日時フィールド形式」および「システムの日付形式のカスタマイズ」のトピックを参照してください。
信頼性	完全性と再利用性に基づく記事の成熟度
記事タイプ	記事のタイプ。HTML に自動設定されます。このフィールドは、標準テンプレートでのみ使用できます。 **注:** Wiki 記事タイプは エージェントワークスペース ではサポートされていません。
添付ファイルの表示	ナレッジ記事の添付ファイルを表示するオプション。記事に添付ファイルがある場合は、ナレッジ記事ビューページのナレッジ記事のテキストの下にリストされます。
添付ファイルへ直接リンク	ユーザーが記事にアクセスしたときに、記事を開く代わりに添付された記事を自動ダウンロードするためのオプション。[添付ファイル] リンクオプションは、検索リンクからアクセスされた記事のみに適用されます。 **注:** 複数のファイルを添付できますが、ほとんどの Web ブラウザーでは最初のファイルだけをダウンロードできます。すべてのファイルを確実にダウンロードするには、アーカイブにバンドルしてアーカイブを添付してください。他のナレッジ記事内のリンクとしてアクセスされた記事は、この動作を複製しません。
ガバナンス	機密性が高い、重要、または規制された情報を制御できるようにする記事の属性。コンプライアンスレビューの要件が異なる記事もあります。一部の記事は、記事を使用しているユーザーから集積された経験 (エクスペリエンスベース) に基づいています。他の記事は、厳格な管理 (コンプライアンスベース) を必要とするポリシーや法的情報が含まれています。
問題	問題の簡単な説明。 **注:** このフィールドは、KCS 記事テンプレートでのみ利用できます。
環境	問題発生時の環境の詳細。 **注:** このフィールドは、KCS 記事テンプレートでのみ利用できます。
原因	問題の原因。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: このフィールドは、KCS 記事テンプレートでのみ利用できます。
解決	問題を解決するために使用する方法。 注: このフィールドは、KCS 記事テンプレートでのみ利用できます。
質問	質問として表示するテキスト。 注: このフィールドは、FAQ テンプレートでのみ利用できます。
回答	含まれている質問に対する回答として表示するテキスト。 注: このフィールドは、FAQ テンプレートでのみ利用できます。
前書き	トピックの概要。 注: このフィールドは、How To と What Is の各テンプレートでのみ利用できます。
説明	ハウツートピックの説明。 注: このフィールドは、How To テンプレートでのみ利用できます。
説明	何についてのトピックかの説。 注: このフィールドは、What Is テンプレートでのみ使用できます。

注:
[信頼性] と [ガバナンス] の各フィールドは、ナレッジ管理 KCS 機能プラグイン (com.snc.knowledge_kcs_capabilities) をアクティブ化すると表示されます。詳細については、「KCS 記事ステータスの管理」を参照してください。

7. オプション: エージェントアシスト を使用して作成しているナレッジ記事に関連するコンテンツの調査。

   a. [コンテキストサイド] パネルで、[エージェントアシスト] アイコン () を選択します。
   エージェントアシスト の検索結果には、デフォルトのコンテンツがテキストベースの検索に基づいて表示されます。

   b. [検索リソースを選択] アイコン () をクリックして、検索リソースを選択します。
   たとえば、ナレッジ記事を表示するには [ナレッジ記事] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

c. オプション: 検索結果では、ナレッジ記事などのリソースアイテムをクリックしてそのコンテンツを エージェントアシスト に表示できます。

> **ヒント:**
> 見やすくするには、エージェントアシスト の [コンテキストサイド] パネルをサイズ変更できます。選択したリソースアイテムコンテンツを全画面表示するには、[全画面表示] をクリックします。リソースアイテムコンテンツが エージェントワークスペース 内の別のタブで開きます。

8. オプション: コンテンツが既存の記事のコンテンツに一致するかどうかを確認します。

a. 検索テキストを エージェントアシスト で利用できるテキストボックスに入力するか、デフォルトのテキスト (ナレッジ記事の簡単な説明) を保持します。

b. ルックアップアイコン (🔍) を選択します。

c. [検索リソースを選択] アイコン (⚙) を選択して、検索リソースを選択します。

- 入力した検索テキストと高いテキストの類似性を持つナレッジ記事を検索するには、[類似記事 **(ML)]** を選択します。

  > **注:**
  > このオプションは、予測インテリジェンス 機能が有効になっていて、アドミニストレーターが ナレッジ管理 の類似性ソリューションをトレーニングしている場合にのみ利用できます。詳細については、「ナレッジ管理の類似性ソリューションをトレーニングして関連記事を見つける」を参照してください。

- 入力した検索テキストに一致するナレッジ記事を検索するには、[ナレッジ記事] を選択します。

9. [保存] をクリックします。
記事が保存され、[自分の記事 - 未公開] リストに表示され、追加機能がフォームで利用可能になります。
10. オプション: 記事の詳細を追加または変更するか、記事を公開します。
    - 記事の詳細を追加または変更します。

      (Optional) 詳細については、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の編集」を参照してください。

    - [公開] をクリックして記事を公開します。

      ナレッジ記事は、ナレッジベースのワークフロー設定に応じて公開されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [ナレッジ - すぐに公開]：後日公開が予定されていない限り、ナレッジ記事はすぐに公開されます。
- [ナレッジ - 公開承認]：後日公開が予定されていない限り、ナレッジ記事は承認完了時に公開されます。

> **注:**
> 所有グループがナレッジ記事に関連付けられている場合、所有グループのメンバーは自己作成記事の公開を承認できます。アドミニストレーターは *glide.knowman.ownership_group.enable_self_approval* プロパティを無効にして、この動作を上書きできます。詳細については、「所有グループ」を参照してください。

詳細については、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の公開のスケジュール設定」を参照してください。

公開されると、ナレッジ記事が [自分の記事 - 公開済み] リストと [すべての記事] リストに表示されます。記事のバージョニング機能が有効になっている場合、ナレッジ記事のバージョン番号が更新されます。詳細については、「ナレッジ記事のバージョン番号」を参照してください。

次のタスク

ナレッジ記事を作成して公開した後、記事に関連する次のアクションを実行できます。

- ナレッジ記事の翻訳を要求します。詳細については、「エージェントワークスペース にない言語の翻訳要求」を参照してください。
- ナレッジ記事を廃止します。[廃止] をクリックして、廃止ワークフローを有効にします。詳細については、「ナレッジ記事の廃止」を参照してください。
- ナレッジ記事から直接ナレッジ記事を翻訳します。詳細については、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の翻訳」を参照してください。
- 公開されたナレッジ記事を削除します。[削除] をクリックします。[削除] ボタンが表示されない場合は、その他のアクションアイコン (…) をクリックし、[削除] をクリックします。

> **注:**
> 公開されたナレッジ記事を削除できるのは、admin ロールを持つユーザーのみです。

関連情報

エージェントワークスペース でのナレッジ記事を表示

Finding solutions by using Agent assist

エージェントワークスペース でのフィードバックタスクからのナレッジ記事編集

ナレッジ記事タスクで作業しているときに、タスク内からナレッジ記事を編集できます。記事にフラグが付けられている場合、役に立たないとマークされている場合、評価が低い場合、またはトピックにナレッジギャップフィードバックタスクが作成されている場合は、ナレッジ記事にフィードバックタスクが作成されます。

始める前に

必要なロール：ナレッジ記事を保存するナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
記事のバージョニング機能が有効になっている場合、チェックアウトされたバージョンの記事を編集できるのはナレッジアドミニストレーター、ナレッジマネージャー、および作成者のみです。この機能が無効になっている場合、記事への寄稿アクセス権を持つすべてのユーザーが、記事の下書きバージョンを編集できます。アドミニストレーターは、*glide.knowman.versioning.enabled* プロパティを (システムプロパティ [sys_properties]テーブルから) **false** に設定することで、記事のバージョニング機能を無効にできます。

必要なロール：agent_workspace_user

手順

1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
2. タスクリストに移動します。
   - ナレッジギャップによって作成されたフィードバックタスクの場合、またはナレッジ記事が役に立たないとマークされているか評価が低い場合は、次の場所に移動します ナレッジ > 自分のタスク：フィードバック.
   - 記事にフラグが立てられたときに作成されたタスクについては、 ナレッジ > 自分のタスク：フラグ付き.
3. [番号] 列で、自分または自分の所有グループにアサインされたフィードバックタスクへのリンクをクリックします。
4. [記事の編集] をクリックします。
5. 記事のバージョニング機能が有効になっている場合は、公開されたナレッジ記事の [チェックアウト] をクリックします。
   ナレッジ記事の最新バージョンのみを編集できます。
6. 関連する関連リストにアクセスして情報を変更します。

[ナレッジフォーム] 関連リスト

関連リスト	説明
詳細	ナレッジ記事コンテンツとそのメタデータ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連リスト	説明
	注: 記事のバージョニング機能が有効になっている場合は、更新された記事バージョンの [有効期限] のデフォルト値は以下の基準に基づいて自動設定されます。 ◦ 記事に関連付けられたナレッジベースの [記事の有効期限] フィールドが空の場合は、記事の前のバージョンの [有効期限] の値は保持されます。 ◦ 記事に関連付けられたナレッジベースの [記事の有効期限] フィールドが空白でない場合は、[有効期限] は記事の更新日から [記事の有効期間] フィールドに指定された日数までの間に開始するように自動更新されます (記事更新日 + 記事の有効期間)。 ナレッジ記事を別のナレッジベースに移動すると、更新された記事の [有効期限] のデフォルト値は、以下の基準に基づいて自動設定されます。 ◦ 選択したナレッジベースの [記事の有効期限] フィールドが空白の場合は、[有効期限] の値がナレッジ記事に対して保持されます。 ◦ 選択したナレッジベースの [記事の有効期限] フィールドが空白でない場合は、[有効期限] は記事の更新日から [記事の有効期間] フィールドに指定された日数までの間に開始するように自動更新されます (記事更新日 + 記事の有効期間)。 [有効期限] フィールドのディクショナリ値が変更された場合は、[有効期限] フィールドのデフォルト値を [記事の有効期間] フィールドに従って上書きします。詳細については、「ナレッジ記事の有効期限」を参照してください。
フィードバック	公開されたバージョンの記事に対して受信したフィードバック。フィードバックの詳細を表示するには、[コメント] 列で記事の目的のバージョンのリンクを選択します。
フィードバックのタスク	ナレッジ記事バージョンに作成されたフィードバックタスクの詳細。
Approvals	ナレッジ記事の承認履歴。
記事のバージョン	ナレッジ記事のバージョン履歴。
翻訳済みバージョン	ナレッジ記事の翻訳済みバージョン。 この関連リストは、翻訳管理機能が有効になっている場合にのみ表示されます。ナレッジ記事を翻訳するには、[新規] をクリックします。この関連リストの [新規] ボタンは、`glide.knowman.translation.enable_translation_task` プロパティが非アクティブになっている場合に表示されます。
翻訳タスク	記事の翻訳のために送信されたタスク。 この関連リストは、翻訳管理機能と翻訳タスクの作成を有効にする `glide.knowman.translation.enable_translation_task` プロパティが有効になっている場合に表示されます。詳細については、「ナレッジ管理のプロパティ」を参照してください。
関連する記事	ナレッジ記事にマッピングされた関連記事。詳細については、「エージェントワークスペース での関連記事のマッピング」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連リスト	説明
関連カタログアイテム	ナレッジ記事にマッピングされた関連カタログアイテム。詳細については、「エージェントワークスペース での関連アイテムのマッピング」を参照してください。
影響を受ける製品	ナレッジ記事にマッピングされた製品。詳細については、「影響を受ける製品をエージェントワークスペース でナレッジ記事に追加します。」を参照してください。

7. オプション: エージェントアシスト を使用して作成しているナレッジ記事に関連するコンテンツの調査。

   a. [コンテキストサイド] パネルで、[エージェントアシスト] アイコン () を選択します。
   エージェントアシスト の検索結果には、デフォルトのコンテンツがテキストベースの検索に基づいて表示されます。

   b. [検索リソースを選択] アイコン () をクリックして、検索リソースを選択します。
   たとえば、ナレッジ記事を表示するには [ナレッジ記事] を選択します。

   c. オプション: 検索結果では、ナレッジ記事などのリソースアイテムをクリックしてそのコンテンツを エージェントアシスト に表示できます。

   ヒント:
   見やすくするには、エージェントアシスト の [コンテキストサイド] パネルをサイズ変更できます。選択したリソースアイテムコンテンツを全画面表示するには、[全画面表示] をクリックします。リソースアイテムコンテンツが エージェントワークスペース 内の別のタブで開きます。

8. オプション: コンテンツが既存の記事のコンテンツに一致するかどうかを確認します。

   a. 検索テキストを エージェントアシスト で利用できるテキストボックスに入力するか、デフォルトのテキスト (ナレッジ記事の簡単な説明) を保持します。

   b. ルックアップアイコン () を選択します。

   c. [検索リソースを選択] アイコン () を選択して、検索リソースを選択します。

   - 入力した検索テキストと高いテキストの類似性を持つナレッジ記事を検索するには、[類似記事 **(ML)]** を選択します。

     注:
     このオプションは、予測インテリジェンス 機能が有効になっていて、アドミニストレーターが ナレッジ管理 の類似性ソリューションをトレーニングしている場合にのみ利用できます。詳細については、「ナレッジ管理の類似性ソリューションをトレーニングして関連記事を見つける」を参照してください。

   - 入力した検索テキストに一致するナレッジ記事を検索するには、[ナレッジ記事] を選択します。

9. [保存] をクリックします。
   記事が保存され、[自分の記事 - 未公開] リストに表示されます。記事のバージョニング機能が有効になっている場合、ナレッジ記事のバージョンは 0.01 ずつインクリメントされます。詳細については、「ナレッジ記事のバージョン番号」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

10. オプション: [公開] をクリックして記事を公開します。
ナレッジ記事は、ナレッジベースのワークフロー設定に応じて公開されます。
    - [ナレッジ - すぐに公開]：後日公開が予定されていない限り、ナレッジ記事はすぐに公開されます。
    - [ナレッジ - 公開承認]：後日公開が予定されていない限り、ナレッジ記事は承認完了時に公開されます。

      注:
      所有グループがナレッジ記事に関連付けられている場合、所有グループのメンバーは自己作成記事の公開を承認できます。アドミニストレーターは `glide.knowman.ownership_group.enable_self_approval` プロパティを無効にして、この動作を上書きできます。詳細については、「所有グループ」を参照してください。

    詳細については、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の公開のスケジュール設定」を参照してください。

    公開されると、ナレッジ記事が [自分の記事 - 公開済み] リストと [すべての記事] リストに表示されます。記事のバージョニング機能が有効な場合、ナレッジ記事のバージョン番号は、次の整数にインクリメントされます (例：2.02 から 3.0)。詳細については、「ナレッジ記事のバージョン番号」を参照してください。

関連情報

エージェントワークスペース でのフィードバックタスクの作業

エージェントワークスペース でのフィードバックタスクからのナレッジ記事作成

エージェントワークスペース でのナレッジ記事を表示

エージェントワークスペース のナレッジ記事に対するフィードバックの提供

エージェントワークスペースでのエージェントアシストの使用

エージェントワークスペース でのナレッジ記事バージョンの比較

エージェントワークスペース でナレッジ記事の 2 つのバージョンを選択して比較し、2 つの違いを表示します。

始める前に

ナレッジ記事を保存するナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。
必要なロール：agent_workspace_user

注:
Next Experience UI でのナレッジ記事のバージョンの比較については、「 記事の 2 つのバージョンの比較」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
2. クリック リスト > ナレッジ > すべてのコンテンツ.
3. 2 つのバージョンを比較するナレッジ記事へのリンクをクリックします。
4. [編集] をクリックして、ナレッジ記事フォームを開きます。
5. [記事のバージョン] 関連リストで、比較する 2 つのバージョンの記事を選択します。
6. [比較] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果
エージェントワークスペース 内で [バージョンの比較] タブが開き、選択したバージョンのフィールドが並べてリストされます。次の例に示すように、2 つのバージョンの違いがハイライトされます。

例：記事バージョンの比較



関連情報

記事のバージョニング

エージェントワークスペース でのレビュー中記事の取り消し

レビュー中の記事を取り消して、承認プロセスを停止します。

始める前に
取り消すナレッジ記事を保存するナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。
記事のバージョニング機能が有効になっていることを確認します。詳細については、「記事のバージョニング」を参照してください。

必要なロール：agent_workspace_user

このタスクについて
記事の作成者、ナレッジアドミニストレーター、システムアドミニストレーターが記事を取り消すことができます。所有グループがナレッジ記事に割り当てられている場合、所有グループマネージャーと所有グループメンバーもナレッジ記事を取り消すことができます。

ナレッジ記事のバージョンが [レビュー] ワークフロー状況の場合、該当するバージョンのみを取り消して追加の変更を行うことができます。記事を取り消すと、マイナーバージョンのインクリメントがもたらされます。

手順

1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
2. 検索項目 リスト > ナレッジ > すべてのコンテンツ.
3. 取り消す [レビュー] ワークフロー状況の記事へのリンクをクリックします。
4. [ナレッジ] フォームで、[取り消し] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果
記事が編集モードで開き、記事のワークフロー状況が [ドラフト] に変更されます。記事のバージョン番号は 0.01 ずつインクリメントされます。

関連情報

- エージェントワークスペース でのナレッジ記事の編集
- ナレッジ ワークフロー

エージェントワークスペース でのナレッジ記事の承認

エージェントワークスペース でレビュー待ちのナレッジ記事を承認します。

始める前に
必要なロール：agent_workspace_user

このタスクについて
記事のバージョニング機能が有効になっている場合、承認者としてアサインされたユーザーのみが、[レビュー] ステータスのナレッジ記事を変更できます。承認者ではないが、記事を変更する必要がある場合は、記事を取り消すことを検討してください。詳細については、「エージェントワークスペース でのレビュー中記事の取り消し」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
2. 検索項目 リスト > ナレッジ > 自分の記事 - 未公開.
3. [レビュー] ワークフロー状況の記事リンクをクリックします。
4. [編集] をクリックします。
5. [承認] 関連リストの [ステータス] 列で [要求済み] をクリックします。
   [承認] フォームが エージェントワークスペース 内の別のタブに表示されます。
6. [ステータス] リストから、[承認済み] を選択します。
7. [保存] をクリックします。
   承認されたナレッジ記事は、すぐに公開されるか、記事の公開がスケジュールされている場合は予定公開日に公開されます。記事のバージョニング機能が有効な場合、ナレッジ記事のバージョン番号は、次の整数にインクリメントされます (例：2.02 から 3.0)。記事の [ナレッジ] フォームで、ワークフローのステータスが [公開済み **(Published)**] に変更されます。記事の新しい公開済みバージョンが、[ナレッジ] フォームにある [記事のバージョン] 関連リストに追加されます。このバージョンは、 エージェントワークスペースの [すべての記事] リストでも入手できます。 ナレッジ > すべてのコンテンツ.

関連情報

- エージェントワークスペース でのナレッジ記事を表示

エージェントワークスペース にない言語の翻訳要求

エージェントワークスペース で翻訳タスクを作成して、公開されたナレッジ記事を利用可能な言語に翻訳するように要求します。

始める前に
ナレッジ記事を保存するナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。
システムアドミニストレーターは次の設定を確認する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ナレッジ管理詳細プラグイン (com.snc.knowledge_advanced) を有効にします。
- I18N: ナレッジ管理インターナショナリゼーションプラグイン v2 プラグイン (com.glideapp.knowledge.i18n2) を有効にします。

  注:
  18N: インターナショナリゼーションプラグイン (com.glide.i18n) は I18N：ナレッジ管理インターナショナリゼーションプラグイン v2 プラグインを有効にします。

- *glide.knowman.translation.enable_translation_task* プロパティを、ServiceNow AI Platform インターフェイスで true に設定します。詳細については、「ナレッジ管理のプロパティ」を参照してください。

必要なロール：agent_workspace_user

手順

1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
2. クリック リスト > ナレッジ > すべてのコンテンツ.
3. 翻訳タスクを作成するナレッジ記事へのリンクをクリックします。
4. [ナレッジ] フォームで、[編集] をクリックします。
5. [翻訳を要求] をクリックします。
6. [翻訳を要求] ダイアログボックスで、[言語を選択] リストから使用可能な言語を 1 つ以上選択します。
   言語がグレー表示されている場合は、その言語の翻訳が既に進行中であるか、完了しています。記事が含まれているナレッジベースに対してシステムアドミニストレーターが特定の言語のみを設定している場合、一部の言語が利用できないことがあります。
7. [送信] をクリックします。

タスクの結果
選択した言語で記事の翻訳タスクが作成され、アサインルール (設定されている場合) に基づいてグループまたはユーザーにアサインされます。

関連情報

ナレッジ記事の翻訳割り当てを作成

エージェントワークスペース で翻訳タスクからのナレッジ記事の翻訳

エージェントワークスペース でのナレッジ記事の翻訳

公開されたナレッジ記事を翻訳して、他の言語で利用できるようにします。

始める前に
ナレッジ記事を保存するナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。
システムアドミニストレーターは次の設定を確認する必要があります。

- ナレッジ管理詳細プラグイン (com.snc.knowledge_advanced) を有効にします。
- I18N: ナレッジ管理インターナショナリゼーションプラグイン v2 プラグイン (com.glideapp.knowledge.i18n2) を有効にします。

  注:
  18N: インターナショナリゼーションプラグイン (com.glide.i18n) は I18N：ナレッジ管理インターナショナリゼーションプラグイン v2 プラグインを有効にします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- *glide.knowman.translation.enable_translation_task* プロパティを、ServiceNow AI Platform インターフェイスで true に設定します。詳細については、「ナレッジ管理のプロパティ」を参照してください。

  注:
  glide.knowman.translation.enable_translation_task プロパティが false に設定されている場合は、[ナレッジ] フォームの [翻訳済みバージョン] 関連リストで [新規] をクリックしてナレッジ記事を翻訳します。記事を翻訳するために表示される [ナレッジ] フォームは、ソースナレッジ記事の記事テンプレートに基づいています。翻訳内容は [ナレッジ] フォームに入力できます。[ナレッジ] フォームに関する詳細については、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の作成」を参照してください。

必要なロール：agent_workspace_user

このタスクについて
ナレッジ記事への寄稿アクセス権がある場合は、直接 [ナレッジ] フォームからナレッジ記事を翻訳することができます。
システムアドミニストレーターがナレッジベースの言語を設定している場合は、該当する言語にのみ翻訳できます。詳細については、「ナレッジベースの作成」を参照してください。

注:
エージェントワークスペース のナレッジブロックでは、翻訳管理機能を使用できません。

手順

1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
2. クリック リスト > ナレッジ > すべてのコンテンツ.
3. [番号] 列で、翻訳するナレッジ記事へのリンクをクリックします。
4. [編集] をクリックします。
5. [翻訳] をクリックします。

   注:
   glide.knowman.translation.enable_translation_task プロパティが無効になっている場合、ナレッジ記事の翻訳が利用可能なすべての言語で利用可能である場合、または利用可能なすべての言語の翻訳タスクが既に作成されている場合、[翻訳] ボタンは使用できません。

   次の図に示すように、[元の言語] セクションと [翻訳言語] セクションは、見やすいように並べて表示されます。[翻訳された言語] セクションのテキストは、元の言語のコンテンツのまま表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



6. [翻訳言語] セクションに翻訳を入力します。
   - 動的翻訳が有効になっている場合は、[機械翻訳] をクリックして、[翻訳言語] セクションのドラフトコンテンツをターゲット言語の機械翻訳コンテンツに自動的に置き換えます。

     注:
     デフォルトの翻訳者構成が利用可能である必要があります。翻訳 API を構成する方法については、「Dynamic translation」を参照してください。

     [機械翻訳] をクリックした場合、[翻訳言語] セクションのドラフトコンテンツは機械翻訳コンテンツと自動的に置き換えられます。

   - 動的翻訳が利用できない場合は、[翻訳言語] セクションのドラフトコンテンツを翻訳されたテキストに置き換えます。
7. [ドラフト記事を作成] をクリックして、翻訳された記事のドラフトバージョンを作成します。
8. [公開] をクリックします。

タスクの結果
ナレッジ記事の翻訳版が公開されると、翻訳版に新しいナレッジ番号が割り当てられます。翻訳されたバージョンは、エージェントワークスペース の [すべての記事] リストで利用できます。また、元の翻訳されたナレッジ記事の [ナレッジ] フォームの [翻訳済みバージョン] 関連リストは、すべての翻訳されたバージョンで更新されます。

関連情報
エージェントワークスペース にない言語の翻訳要求

翻訳管理

エージェントワークスペース で翻訳タスクからのナレッジ記事の翻訳
翻訳タスクがアサインされている公開済みナレッジ記事を翻訳します。

始める前に
ナレッジ記事を保存するナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。
システムアドミニストレーターは次の設定を確認する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ナレッジ管理詳細プラグイン (com.snc.knowledge_advanced) を有効にします。
- I18N: ナレッジ管理インターナショナリゼーションプラグイン v2 プラグイン (com.glideapp.knowledge.i18n2) を有効にします。

  注:
  18N: インターナショナリゼーションプラグイン (com.glide.i18n) は I18N：ナレッジ管理インターナショナリゼーションプラグイン v2 プラグインを有効にします。

- *glide.knowman.translation.enable_translation_task* プロパティを、ServiceNow AI Platform インターフェイスで true に設定します。詳細については、「ナレッジ管理のプロパティ」を参照してください。

必要なロール：agent_workspace_user

このタスクについて
翻訳要求が送信されたとき、または翻訳タスクを自動的に作成するようにナレッジベースが設定されたときに、ナレッジ記事の翻訳タスクが作成されます。詳細については、「エージェントワークスペース にない言語の翻訳要求」と「ナレッジベースの作成」を参照してください。

注:
エージェントワークスペース のナレッジブロックでは、翻訳管理機能を使用できません。

手順

1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
2. クリック リスト > ナレッジ > 自分のタスク：翻訳.
3. [番号] 列で、翻訳タスクへのリンクをクリックします。
4. [翻訳] をクリックします。

   注:
   glide.knowman.translation.enable_translation_task プロパティが無効になっている場合、ナレッジ記事の翻訳が利用可能なすべての言語で利用可能である場合、または利用可能なすべての言語の翻訳タスクが既に作成されている場合、[翻訳] ボタンは使用できません。

   次の図に示すように、[元の言語] セクションと [翻訳言語] セクションは、見やすいように並べて表示されます。デフォルトでは、[翻訳言語] セクションに元の言語のコンテンツが含まれます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



5. [翻訳言語] セクションに翻訳を入力します。
   - 動的翻訳が有効になっている場合は、[機械翻訳] をクリックして、[翻訳言語] セクションのドラフトコンテンツをターゲット言語の機械翻訳コンテンツに自動的に置き換えます。

     注:
     デフォルトの翻訳者構成が利用可能である必要があります。翻訳 API を構成する方法については、「Dynamic translation」を参照してください。

     [機械翻訳] をクリックした場合、[翻訳言語] セクションのドラフトコンテンツは機械翻訳コンテンツと自動的に置き換えられます。

   - 動的翻訳が利用できない場合は、[翻訳言語] セクションのドラフトコンテンツを翻訳されたテキストに置き換えます。
6. [ドラフト記事を作成] をクリックして、翻訳された記事のドラフトバージョンを作成します。
7. [公開] をクリックします。

タスクの結果

ナレッジ記事の翻訳版が公開されると、翻訳版に新しいナレッジ番号が割り当てられます。翻訳されたバージョンは、エージェントワークスペース の [すべての記事] リストで利用できます。また、元の翻訳されたナレッジ記事の [ナレッジ] フォームの [翻訳済みバージョン] 関連リストは、すべての翻訳されたバージョンで更新されます。

関連情報

エージェントワークスペース にない言語の翻訳要求

翻訳管理

Microsoft Word でのナレッジ記事の作成

ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word を展開すると、Microsoft Word でナレッジ記事を作成してアクセスできます。

ナレッジベースへの寄稿アクセス権を持つユーザーは、Microsoft Word の [ナレッジ管理] ペイン内からナレッジ記事を開いたり、作成したり、編集したり、公開したり検索したりできます。ナレッジベースへの読み取りアクセス権を持つユーザーは、 Microsoft Word で記事を表示できます。ナ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レッジ管理 - Add-in for Microsoft Word は、オンライン版の Microsoft Word でのみ使用できます。

ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word は、Microsoft SharePoint や Microsoft OneDrive など、Microsoft Word のオンライン版と統合されたアプリケーションで動作します。

ナレッジ記事を維持するためにナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word を使用する場合は、次の点に注意してください。

- Microsoft SharePoint と Microsoft OneDrive でビジネスアカウントでのみ作成された Word ドキュメントの URL は自動的に生成されます。

  その他のアプリケーション、アカウントの種類、およびカスタム SharePoint URL の場合は、Microsoft Word の [ナレッジ] フォームの [ドキュメント **URL**] フィールドに URL を手動で入力する必要があります。詳細については、「Microsoft Word でのナレッジ記事の作成」を参照してください。

- ナレッジ記事を Microsoft Word ドキュメントから変換するのにかかる時間は、ドキュメントサイズに比例します。
- Microsoft Word ドキュメントのページに対応するヘッダーとフッターは、ナレッジ記事にそのまま表示されます。ナレッジ記事を作成または更新する前に、Microsoft Word ドキュメントのヘッダーとフッターを削除できます。

注:
アドミニストレーターは、 Microsoft Word アドインの制限付き発信者アクセス特権レコードを作成して、スコープ付きナレッジベースにナレッジ記事コンテンツを公開する必要があります。詳細については、「制限付きの発信者アクセス特権の設定」を参照してください。

アクティブ化情報

ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word プラグイン (com.snc.knowledge.ms_word) を有効にして、 Microsoft Word オンラインアプリケーション内からナレッジ記事にアクセスします。詳細については、「ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word のアクティブ化」を参照してください。

関連情報

- Microsoft Word でのナレッジ記事を表示
- Microsoft Word でのナレッジ記事の作成
- Microsoft Word でのナレッジ記事の編集
- Microsoft Word でのナレッジ記事の公開
- ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word の設定

ServiceNow インスタンスへのログインによる **Microsoft Word**でのナレッジ記事作成

Word Onlineアプリケーションから ServiceNow インスタンスにログインして、Microsoft Word のナレッジ記事を作成し、共同作業を行います。

始める前に

ナレッジ記事を作成するナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。
システムアドミニストレーターと Office 365 アドミニストレーターは、ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word を構成しておく必要があります。(詳細については、「ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word の設定」を参照してください)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
Microsoft Word を使用してナレッジ記事にアクセスして作成するには、ServiceNow インスタンス認証情報で認証する必要があります。セッションが期限切れになっている場合は、再認証が必要な場合があります。

手順

1. Office 365 アカウントにサインインします。
2. Microsoft 365 アプリランチャーからアイコンを選択して、Microsoft Word アプリを起動します。
   詳細については、「Office 365 アプリランチャーの使用」を参照してください。
3. [新規] セクションで、[新規空白ドキュメント **(New blank document)]** をクリックするか、既存の Microsoft Word ドキュメントを開きます。
4. [ホーム] タブで、ナレッジアイコン ( ) をクリックします。
5. Word ドキュメントの [ナレッジ管理] ペインで、**[ServiceNow** にログイン] をクリックします。
   ServiceNow ログインページがブラウザーの別のタブで開きます。
6. ServiceNow ログインページで、ServiceNow 認証情報を入力します。

タスクの結果
認証が正常に完了すると、ServiceNow インスタンスブラウザータブが閉じ、Microsoft Word ブラウザータブにリダイレクトされます。Microsoft Word ドキュメントの [ナレッジ管理] ペインにようこそ画面が表示されます。

Microsoft Word でのナレッジ記事を表示

Microsoft Word でナレッジ記事 (記事番号、簡単な説明、記事コンテンツを含む) を表示します。

始める前に

- アドミニストレーターが Microsoft Word のナレッジ管理アドインを構成していることを確認してください。(詳細については、「ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word の設定」を参照してください)。
- Word Online アプリケーションから ServiceNow インスタンスにログインしている必要があります。詳細については、「ServiceNow インスタンスへのログインによる Microsoft Wordでのナレッジ記事作成」を参照してください。
- ナレッジ記事に対する読み取りアクセス権が必要です。
- Office 365 アカウントにサインインしている必要があります。

手順

1. Microsoft 365 アプリランチャーからアイコンを選択して、Microsoft Word アプリを起動します。
   詳細については、「Office 365 アプリランチャーの使用」を参照してください。
2. [新規] セクションで、[新規空白ドキュメント **(New blank document)]** をクリックするか、既存の Microsoft Word ドキュメントを開きます。
3. Word ドキュメントの [ホーム] タブで、ナレッジアイコン ( ) をクリックします。
4. Word ドキュメントの [ナレッジ管理] ペインで記事にアクセスします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [ナレッジ管理] ペインの [検索] ボックスに、ナレッジ記事の番号または説明を入力します。
- [ナレッジ管理] ペインでナレッジベースをクリックして、ナレッジベース内のナレッジ記事のリストを表示します。寄稿または読み取りアクセス権を持つすべてのナレッジベースと関連するナレッジ記事が [ナレッジ管理] ペインに表示されます。

5. [ナレッジ管理] ペインで、表示するナレッジ記事へのリンクをクリックします。

ヒント:
[ナレッジ管理] ペインの前のビューに戻るには、左キャレットアイコン ( ) をクリックします。ランディング画面に戻るには、ホームアイコン ( ) をクリックします。

タスクの結果

ナレッジ記事が ServiceNow AI Platform インターフェイスの ナレッジ管理 アプリケーションから作成された場合、記事のコンテンツは [ドキュメント] ペインに表示され、記事の詳細は Microsoft Word ドキュメントの [ナレッジ管理] ペインに表示されます。

ナレッジ記事が別の Word ドキュメントを使用して作成された場合、ドキュメントは新しいブラウザタブで開き、コンテンツは [ドキュメント] ペインに、記事の詳細はそのドキュメントの [ナレッジ管理] ペインに表示されます。

注:
記事がテンプレートを使用している場合、記事は新しいブラウザタブの ServiceNow AI Platform インターフェイスで開きます。Microsoft Word でテンプレートを使用して記事を編集することはできません。

次の記事の詳細が [ナレッジ管理] ペインに表示されます。

ナレッジフォーム

フィールド	説明
番号	自動生成されたナレッジ記事の番号。
ナレッジベース	ナレッジ記事が保存されるナレッジベース。ナレッジ記事を 1 つのナレッジベースにのみ関連付けられます。
カテゴリ	ナレッジ記事のカテゴリ。この値は、ユーザーが選択したカテゴリ内の記事を検索する際に役立ちます。選択したナレッジベース内で利用可能なカテゴリのみを選択できます。カテゴリのない記事が (空の) カテゴリに表示されます。
所有権グループ	ナレッジ記事の所有グループ。所有グループは、メンバーのグループおよび承認とフィードバックの各タスクを担当するマネージャーで構成されています。所有権グループは、関連付けられているナレッジ記事の公開、編集、廃止ができます。 **注:** このフィールドは、*glide.knowman.ownership_group.enabled* プロパティが有効になっている場合にのみ利用できます。所有グループが割り当てられておらずナレッジ記事を公開するための承認が必要な場合は、ナレッジアドミニストレーターとナレッジマネージャーに承認のために自動送信されます。詳細については、「所有グループ」を参照してください。
Workflow	[ドラフト]、[レビュー中]、[公開済み] など、ナレッジ記事のワークフロー状況の公開。新しい記事では、ワークフロー状況が [ドラフト] に設定されています。
簡単な説明	ナレッジ記事のタイトル。このタイトルは、ナレッジ記事を参照したり検索したりするときや、記事の上部に表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジフォーム (続く)

フィールド	説明
	このフィールドには最大 100 文字入力できます。
ドキュメント URL	Microsoft Word のオンライン版にアクセスするための記事の URL。 Microsoft SharePoint と Microsoft OneDrive でビジネスアカウントでのみ作成された Word ドキュメントの URL は自動的に生成されます。その他のアプリケーションおよびアカウントタイプの場合は、[ドキュメント **URL]** フィールドに URL を手動で入力する必要があります。 **注:** ブラウザーの URL をコピーして貼り付けることは避けてください。常に機能するとは限りません。Word ドキュメントのコラボレーションツールに応じて、他のユーザーと共有するために特別に生成された URL を使用します。 URL を手動で入力する場合： • Microsoft SharePoint には、ドキュメントへのアクセス権を付与する特定のユーザー用に Word Online アプリケーションによって生成された URL を使用します。 • Box の場合は、Box 共有リンクを使用します。詳細については、「共有リンクの作成」を参照してください。
バージョン	自動生成された記事のバージョン番号。公開された記事に変更が加えられるとこの数はインクリメントされます。 **注:** このフィールドは、記事のバージョニング機能が有効になっている場合に利用できます。
有効期限	このナレッジ記事の有効期限が切れる日付。[有効期限] 後または [有効期限] が空の記事は、検索結果に表示されません。 [有効期限] フィールドのデフォルト値は、ナレッジベースに設定された [記事の有効期間] フィールドに由来します (「ナレッジベースの作成」参照)。[有効期限] は、記事の作成日から [記事の有効期間] フィールドに指定された日数までの間に開始します。[記事の有効期間] フィールドが空の場合は、ナレッジ記事の [有効期限] フィールドのデフォルトの日付が 2100 年 1 月 1 日に設定されます。 記事の作成者または編集者は、デフォルトの [有効期限] を維持するか変更するかを選択できます。 毎月の初日に、アプリケーションは承認済み受信者のリストにメール通知を送信して、翌月に期限切れになる記事について知らせます。受信者は [有効期限] を延長して、記事を引き続き使用できます。詳細については、「ナレッジ管理 でのメール通知の管理」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジフォーム (続く)

フィールド	説明
	注: システムの日付形式またはユーザー設定が yy 年形式を使用するように設定されている場合に、[有効期限] がデフォルトの日付に設定されている際は、問題が発生する可能性があります。システムアドミニストレーターに問い合わせるか、ユーザー設定を yyyy 年形式の日付形式を使用するように修正してしてください。詳細については、「グローバル日時フィールド形式」および「システムの日付形式のカスタマイズ」のトピックを参照してください。
予定公開日	ナレッジ記事が自動公開される将来の日付。詳細については、「Microsoft Word でのナレッジ記事の公開スケジュール設定」を参照してください。

関連情報

Microsoft Word でのナレッジ記事の作成

Microsoft Word でのナレッジ記事の編集

Microsoft Word でのナレッジ記事の作成

Microsoft Word でナレッジ記事を作成し、Word を使用してコンテンツを作成して共同作業します。

始める前に

- アドミニストレーターが Microsoft Word のナレッジ管理アドインを構成していることを確認してください。(詳細については、「ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word の設定」を参照してください)。
- Word Online アプリケーションから ServiceNow インスタンスにログインしている必要があります。詳細については、「ServiceNow インスタンスへのログインによる Microsoft Wordでのナレッジ記事作成」を参照してください。
- ナレッジ記事を作成するナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。
- Office 365 アカウントにサインインしている必要があります。

手順

1. Microsoft 365 アプリランチャーからアイコンを選択して、Office 365 アカウントから Microsoft Word アプリを起動し、Word ドキュメントを開きます。
   詳細については、「Office 365 アプリランチャーの使用」を参照してください。
2. [新規] セクションで、[新規空白ドキュメント **(New blank document)]** をクリックするか、既存の Microsoft Word ドキュメントを開きます。
3. Word ドキュメントの [ホーム] タブで、ナレッジアイコン ( ) をクリックします。
4. Word ドキュメントの [ナレッジ管理] ペインで、 [記事の作成] をクリックします。
5. [ナレッジ] フォームのフィールドに記入します。

ナレッジフォーム

フィールド	説明
番号	自動生成されたナレッジ記事の番号。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
ナレッジベース	ナレッジ記事が保存されるナレッジベース。ナレッジ記事を 1 つのナレッジベースにのみ関連付けられます。
カテゴリ	ナレッジ記事のカテゴリ。この値は、ユーザーが選択したカテゴリ内の記事を検索する際に役立ちます。選択したナレッジベース内で利用可能なカテゴリのみを選択できます。カテゴリのない記事が (空の) カテゴリに表示されます。
所有権グループ	ナレッジ記事の所有グループ。所有グループは、メンバーのグループおよび承認とフィードバックの各タスクを担当するマネージャーで構成されています。所有権グループは、関連付けられているナレッジ記事の公開、編集、廃止ができます。 **注:** このフィールドは、*glide.knowman.ownership_group.enabled* プロパティが有効になっている場合にのみ利用できます。所有グループが割り当てられておらずナレッジ記事を公開するための承認が必要な場合は、ナレッジアドミニストレーターとナレッジマネージャーに承認のために自動送信されます。詳細については、「所有グループ」を参照してください。
Workflow	[ドラフト]、[レビュー中]、[公開済み] など、ナレッジ記事のワークフロー状況の公開。新しい記事では、ワークフロー状況が [ドラフト] に設定されています。
簡単な説明	ナレッジ記事のタイトル。このタイトルは、ナレッジ記事を参照したり検索したりするときや、記事の上部に表示されます。 このフィールドには最大 100 文字入力できます。
ドキュメント URL	Microsoft Word のオンライン版にアクセスするための記事の URL。 Microsoft SharePoint と Microsoft OneDrive でビジネスアカウントでのみ作成された Word ドキュメントの URL は自動的に生成されます。その他のアプリケーションおよびアカウントタイプの場合は、[ドキュメント **URL]** フィールドに URL を手動で入力する必要があります。 **注:** ブラウザーの URL をコピーして貼り付けることは避けてください。常に機能するとは限りません。Word ドキュメントのコラボレーションツールに応じて、他のユーザーと共有するために特別に生成された URL を使用します。 URL を手動で入力する場合： ○ Microsoft SharePoint には、ドキュメントへのアクセス権を付与する特定のユーザー用に Word Online アプリケーションによって生成された URL を使用します。 ○ Box の場合は、Box 共有リンクを使用します。詳細については、「共有リンクの作成」を参照してください。
バージョン	自動生成された記事のバージョン番号。公開された記事に変更が加えられるとこの数はインクリメントされます。 **注:** このフィールドは、記事のバージョニング機能が有効になっている場合に利用できます。
有効期限	このナレッジ記事の有効期限が切れる日付。[有効期限] 後または [有効期限] が空の記事は、検索結果に表示されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	[有効期限] フィールドのデフォルト値は、ナレッジベースに設定された [記事の有効期間] フィールドに由来します (「ナレッジベースの作成」参照)。[有効期限] は、記事の作成日から [記事の有効期間] フィールドに指定された日数までの間に開始します。[記事の有効期間] フィールドが空の場合は、ナレッジ記事の [有効期限] フィールドのデフォルトの日付が 2100 年 1 月 1 日に設定されます。 記事の作成者または編集者は、デフォルトの [有効期限] を維持するか変更するかを選択できます。 毎月の初日に、アプリケーションは承認済み受信者のリストにメール通知を送信して、翌月に期限切れになる記事について知らせます。受信者は [有効期限] を延長して、記事を引き続き使用できます。詳細については、「ナレッジ管理 でのメール通知の管理」を参照してください。 **注:** システムの日付形式またはユーザー設定が yy 年形式を使用するように設定されている場合に、[有効期限] がデフォルトの日付に設定されている際は、問題が発生する可能性があります。システムアドミニストレーターに問い合わせるか、ユーザー設定を yyyy 年形式の日付形式を使用するように修正してしてください。詳細については、「グローバル日時フィールド形式」および「システムの日付形式のカスタマイズ」のトピックを参照してください。
予定公開日	ナレッジ記事が自動公開される将来の日付。詳細については、「Microsoft Word でのナレッジ記事の公開スケジュール設定」を参照してください。

6. Word ドキュメントの [ドキュメント] ペインで、記事の内容を入力します。
7. Word ドキュメントの [ナレッジ管理] ペインで、 [送信] をクリックします。
8. オプション: [公開] をクリックして記事を公開します。

   (Optional) ナレッジ記事は、ナレッジベースのワークフロー設定に応じて公開されます。

   - [ナレッジ - すぐに公開]：後日公開が予定されていない限り、ナレッジ記事はすぐに公開されます。
   - [ナレッジ - 公開承認]：後日公開が予定されていない限り、ナレッジ記事は承認完了時に公開されます。

   詳細については、「Microsoft Word でのナレッジ記事の公開スケジュール設定」を参照してください。

   記事のバージョニング機能が有効になっている場合、ナレッジ記事のバージョン番号が更新されます。詳細については、「ナレッジ記事のバージョン番号」を参照してください。

次のタスク
ユーザーがドキュメントを共同作成できるように、ドキュメントの URL を共有できます。詳細については、「ドキュメントのコラボレーションと共同作成」を参照してください。

Microsoft Word でのナレッジ記事の編集

Microsoft Word で最初に作成されたナレッジ記事を編集するには、Microsoft Word を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に

- アドミニストレーターが Microsoft Word のナレッジ管理アドインを構成していることを確認してください。(詳細については、「ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word の設定」を参照してください)。
- Word Online アプリケーションから ServiceNow インスタンスにログインしている必要があります。詳細については、「ServiceNow インスタンスへのログインによる Microsoft Wordでのナレッジ記事作成」を参照してください。
- ナレッジ記事への寄稿アクセス権が必要です。
- Office 365 アカウントにサインインしている必要があります。

このタスクについて

注:
Word で記事テンプレートを使用するナレッジ記事を編集することはできません。

手順

1. Microsoft 365 アプリランチャーからアイコンを選択して、Microsoft Word アプリを起動します。
   詳細については、「Office 365 アプリランチャーの使用」を参照してください。
2. [新規] セクションで、[新規空白ドキュメント **(New blank document)]** をクリックするか、既存の Microsoft Word ドキュメントを開きます。
3. Word ドキュメントの [ホーム] タブで、ナレッジアイコン ( ) をクリックします。
4. Word ドキュメントの [ナレッジ管理] ペインで記事にアクセスします。
   - [ナレッジ管理] ペインの [検索] ボックスに、ナレッジ記事の番号または説明を入力します。
   - [ナレッジ管理] ペインでナレッジベースをクリックして、ナレッジベース内のナレッジ記事のリストを表示します。寄稿または読み取りアクセス権を持つすべてのナレッジベースと関連するナレッジ記事が [ナレッジ管理] ペインに表示されます。ただし、寄稿アクセス権を持つナレッジ記事は編集できます。
5. [ナレッジ管理] ペインで、編集するナレッジ記事へのリンクをクリックします。
6. Word ドキュメントの [ドキュメント] ペインにコンテンツが含まれている場合は、そのコンテンツを保持または置換します。
   - Word ドキュメントの既存のコンテンツを選択した記事のコンテンツで上書きするには、[置換] をクリックします。
   - Word ドキュメントの既存のコンテンツを保持するには、[保持] をクリックします。

   注:
   記事を保存すると、Word ドキュメントのコンテンツが記事のコンテンツに置き換えられます。
7. 記事のバージョニング機能が有効になっている場合は、公開されたナレッジ記事の [チェックアウト] をクリックします。
   ナレッジ記事の最新バージョンのみを編集できます。
8. Microsoft Word で記事のコンテンツを編集します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ブラウザーで Microsoft Word を使用して、オンラインで記事のコンテンツを編集します。
- コンピュータで Word デスクトップアプリを使用して記事のコンテンツを編集します。この場合、デスクトップ版の記事コンテンツの編集が完了したら、ブラウザーのオンライン版に戻って記事コンテンツを ServiceNow インスタンスに保存する必要があります。

ヒント:
ナレッジ記事への寄稿アクセス権を持つ複数のユーザーが同じドキュメントを共同作成する必要がある場合は、ドキュメント URL を共有できます。詳細については、「ドキュメントのコラボレーションと共同作成」を参照してください。

9. [ナレッジ管理] ペインで、[保存] をクリックします。
10. オプション: [ナレッジ管理] ペインで [公開] をクリックして記事を公開します。
ナレッジ記事は、ナレッジベースのワークフロー設定に応じて公開されます。
    - [ナレッジ - すぐに公開]：後日公開が予定されていない限り、ナレッジ記事はすぐに公開されます。
    - [ナレッジ - 公開承認]：後日公開が予定されていない限り、ナレッジ記事は承認完了時に公開されます。

    詳細については、「Microsoft Word でのナレッジ記事の公開スケジュール設定」を参照してください。

    記事のバージョニング機能が有効な場合、ナレッジ記事のバージョン番号は、次の整数にインクリメントされます (例：2.02 から 3.0)。詳細については、「ナレッジ記事のバージョン番号」を参照してください。

リンクされた **Microsoft Word** ドキュメントからのナレッジ記事のリンク解除

リンクされた Microsoft Word ドキュメントからナレッジ記事のリンクを解除し、ServiceNow AI Platform の [ナレッジ] フォームから記事を直接編集します。

始める前に
記事がナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word を使用して作成されていることを確認してください。
必要なロール：admin

このタスクについて
ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word を使用してナレッジ記事を作成した場合は、Word Online アプリケーションでリンクされた Word ドキュメントのみを使用して記事を編集できます。ただし、リンクされた Word ドキュメントを削除または移動すると、Word ドキュメントおよび記事への URL が壊れてしまいます。そのため、リンクされた Word ドキュメントを使用して記事を編集することはできなくなります。このような記事の編集を続行するには：

- Microsoft Word の [ナレッジ] フォームにある [ドキュメント **URL**] フィールドに手動で新しいドキュメント URL を入力します。このフィールドの詳細については、「Microsoft Word でのナレッジ記事の作成」を参照してください。
- この手順のステップに従って、リンクされた Word ドキュメントから記事のリンクを解除します。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 記事.
2. [公開済み] または [未公開] カテゴリから記事を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. [ナレッジ] フォームで、**[Word** からリンクを解除] 関連リンクをクリックします。

> **重要:**
>
> Microsoft Word から記事のリンクを解除すると、エディターの HTML 形式に影響を与える可能性があります。この書式設定の変更は、編集および表示中のナレッジ記事の表示方法と機能に影響を与える可能性があります。

Microsoft Word でのナレッジ記事の公開

Word Online アプリケーションを使用して、Microsoft Word で最初に作成されたナレッジ記事を公開し、ユーザーが利用できるようにします。

始める前に

- アドミニストレーターが Microsoft Word のナレッジ管理アドインを構成していることを確認してください。(詳細については、「ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word の設定」を参照してください)。
- Word Online アプリケーションから ServiceNow インスタンスにログインしている必要があります。詳細については、「ServiceNow インスタンスへのログインによる Microsoft Wordでのナレッジ記事作成」を参照してください。
- ナレッジ記事を公開するナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。
- Office 365 アカウントにサインインしている必要があります。

手順

1. Microsoft 365 アプリランチャーからアイコンを選択して、Microsoft Word アプリを起動します。
   詳細については、「Office 365 アプリランチャーの使用」を参照してください。
2. [新規] セクションで、[新規空白ドキュメント **(New blank document)]** をクリックするか、既存の Microsoft Word ドキュメントを開きます。
3. Word ドキュメントの [ホーム] タブで、ナレッジアイコン ( ) をクリックします。
4. Word ドキュメントの [ナレッジ管理] ペインで記事にアクセスします。
   - [ナレッジ管理] ペインの [検索] ボックスに、ナレッジ記事の番号または説明を入力します。
   - [ナレッジ管理] ペインでナレッジベースをクリックして、ナレッジベース内のナレッジ記事のリストを表示します。
5. [ナレッジ管理] ペインで、公開するナレッジ記事へのリンクをクリックします。
6. [ナレッジ] フォームで、[公開] をクリックします。

タスクの結果

ナレッジ記事は、ナレッジベースのワークフロー設定に応じて公開されます。

- [ナレッジ - すぐに公開]：後日公開が予定されていない限り、ナレッジ記事はすぐに公開されます。
- [ナレッジ - 公開承認]：後日公開が予定されていない限り、ナレッジ記事は承認完了時に公開されます。

詳細については、「Microsoft Word でのナレッジ記事の公開スケジュール設定」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

記事のバージョニング機能が有効になっている場合、ナレッジ記事のバージョンは バージョン番号パターンに基づいてインクリメントされます。

Microsoft Word でのナレッジ記事の公開スケジュール設定

Microsoft Word で作成したナレッジ記事のドラフトバージョンを自動的に公開する特定の日時を設定します。

始める前に

- 公開をスケジュールするナレッジ記事を保存するナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。
- Word Online アプリケーションから ServiceNow インスタンスにログインしている必要があります。詳細については、「ServiceNow インスタンスへのログインによる Microsoft Wordでのナレッジ記事作成」を参照してください。
- Office 365 アカウントにサインインしている必要があります。

システムアドミニストレーターは次の設定を確認する必要があります。

- ナレッジ管理 Advanced プラグイン (com.snc.knowledge_advanced) を有効にします。詳細については、「ナレッジ管理 Advanced プラグインのアクティブ化」を参照してください。
- 記事のバージョニング機能を有効にします。詳細については、「記事のバージョニング」を参照してください。
- ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word を有効にします。(詳細については、「ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word の設定」を参照してください)。

手順

1. Microsoft 365 アプリランチャーからアイコンを選択して、Microsoft Word アプリを起動します。
   詳細については、「Office 365 アプリランチャーの使用」を参照してください。
2. [新規] セクションで、[新規空白ドキュメント **(New blank document)]** をクリックするか、既存の Microsoft Word ドキュメントを開きます。
3. Word ドキュメントの [ホーム] タブで、ナレッジアイコン ( ) をクリックします。
4. Word ドキュメントの [ナレッジ管理] ペインの [検索] ボックスに、ナレッジ記事の簡単な説明を入力します。
5. 公開をスケジュールする、ドラフト状況のナレッジ記事へのリンクをクリックします。

   注:
   ナレッジ記事は、最初に Microsoft Word を使用して作成されている必要があります。

6. [公開予定日] フィールドで、カレンダーを表示アイコン ( ) をクリックします。
7. カレンダーから未来の日付を選択します。
8. [時間を選択] フィールドに、hh:mm:ss の形式で時間を入力します。
9. **[OK]** をクリックします。
10. 公開ワークフローを有効にするには、[公開] をクリックします。

    ヒント:
    記事の公開予定をキャンセルして記事をドラフト状況に戻す場合は、[取り消し] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果
承認が無効になっている場合、ナレッジ記事のステータスは [公開予定] に変更され、記事は公開予定日に自動的に公開されます。

承認が有効になっている場合、ナレッジ記事のステータスは [レビュー]に変更されます。記事が承認されると、記事のステータスが [公開予定] に変更されます。記事が公開予定日以降に承認された場合、記事はすぐに公開されます。

ナレッジ記事のバージョン番号は、公開ワークフローに基づいてインクリメントされます。詳細については、「ナレッジ記事のバージョン番号」を参照してください。

関連情報

ナレッジ ワークフロー

レビュー中の記事の承認

Microsoft Word でのレビュー中記事の取り消し

レビュー中の Microsoft Word で作成されたナレッジ記事を取り消して、承認プロセスを停止します。

始める前に

- 取り消すナレッジ記事を保存するナレッジベースへの寄稿アクセス権が必要です。
- Word Online アプリケーションから ServiceNow インスタンスにログインしている必要があります。詳細については、「ServiceNow インスタンスへのログインによる Microsoft Wordでのナレッジ記事作成」を参照してください。
- Office 365 アカウントにサインインしている必要があります。

システムアドミニストレーターは次の設定を確認する必要があります。

- ナレッジ管理 Advanced プラグイン (com.snc.knowledge_advanced) を有効にします。詳細については、「ナレッジ管理 Advanced プラグインのアクティブ化」を参照してください。
- 記事のバージョニング機能を有効にします。詳細については、「記事のバージョニング」を参照してください。
- ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word を有効にします。(詳細については、「ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word の設定」を参照してください)。

このタスクについて
記事の作成者、ナレッジアドミニストレーター、システムアドミニストレーターが記事を取り消すことができます。所有グループがナレッジ記事に割り当てられている場合、所有グループマネージャーと所有グループメンバーもナレッジ記事を取り消すことができます。
ナレッジ記事のバージョンが [レビュー] ステータスの場合、該当するバージョンのみを取り消して追加の変更を行うことができます。記事を取り消すと、マイナーバージョンのインクリメントがもたらされます。

手順

1. Microsoft 365 アプリランチャーからアイコンを選択して、Microsoft Word アプリを起動します。
   詳細については、「Office 365 アプリランチャーの使用」を参照してください。
2. [新規] セクションで、[新規空白ドキュメント **(New blank document)]** をクリックするか、既存の Microsoft Word ドキュメントを開きます。
3. Word ドキュメントの [ホーム] タブで、ナレッジアイコン ( ) をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. Word ドキュメントの [ナレッジ管理] ペインの [検索] ボックスに、ナレッジ記事のタイトルまたは説明を入力します。
5. 取り消す [レビュー] ステータスの記事へのリンクをクリックします。
6. [ナレッジ] フォームで、[取り消し] をクリックします。

タスクの結果

記事が編集モードで開き、記事のステータスが [ドラフト] に変更されます。記事のバージョン番号は 0.01 ずつインクリメントされます。

カスタマーサービスケースからのナレッジ記事の作成

ケースからナレッジ記事を作成して、カスタマーサービスケースの情報を再利用します。

始める前に

アドミニストレーターはカスタマーサービスケースからの記事の作成の有効化を行う必要があります。

必要なロール：sn_customerservice_agent または knowledge

手順

1. 移動先 カスタマーサービス > ケース > すべて.
2. ナレッジ記事を作成するケースを選択します。
3. [ナレッジを作成] をクリックします。
   関連するフィールドが、ケースから開いたレコードに自動的にコピーされます。
4. [ナレッジベース] フィールドに、この記事を表示するナレッジベースの名前を入力します。
5. [送信] をクリックします。

ナレッジ記事へのフィードバックの提供

ナレッジ記事を表示し、フィードバックを提供することができます。

フィードバック オプション

次の方法でナレッジ記事のフィードバックを送信できます。

- 記事を不正確または不適切にフラグ設定する。
- 記事の評価値を入力する。
- 記事を役に立つまたは役に立たないとマークする。
- コメントを表示する、新しいコメントを追加する、または既存のコメントに返信する。

ユーザーは記事に直接コメントを表示できます。ナレッジマネージャーは、次の場所に移動して他のタイプのフィードバックを表示できます: ナレッジ > フィードバック.

注:
記事とともに表示されるナレッジ記事ビューのプロパティと評価オプションの詳細については、「ナレッジ記事ビュー プロパティ」を参照してください。

アドミンおよびナレッジマネージャーは、[ナレッジベース] フォームのフィールドを使用して、いくつかのフィードバックオプションを無効にできます。アドミニストレーターは、プロパティを使用してフィードバック オプションを設定できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

記事のフラグ設定

記事に不正確または不適切なコンテンツであるとのフラグを立てることができます。記事ヘッダーの [記事にフラグ設定] をクリックして、新しいウィンドウを開くと、提案された変更が入力できるようになります。

- フラグ設定されたコメントは記事表示ページに表示されません。admin、knowledge_admin、および knowledge_manager ロールを持つユーザーは、 すべて > ナレッジ > 記事 > すべてのフラグ付き. knowledge ロールを持つユーザーは、 すべて > ナレッジ > フィードバック管理 > 自分のフラグ付き.
- 無効にすると、記事の作成者と admin、knowledge_admin、および knowledge_manager のロールがあるユーザーが、すべてのフラグ設定されたコメントを参照できます。他のユーザーは、自分のフラグ付きコメントだけを参照できます。

注:

- その記事のすべてのフィードバック コメントのフラグを無効にするまで、記事のフラグ設定を無効にすることはできません。
- ナレッジベースレベルで [提案の無効化] がオンになっている場合、どのナレッジ記事に対しても [記事にフラグ設定] ボタンは表示されません。

フラグ付きコメントは、ナレッジ フィードバック (kb_feedback) テーブルに保存されますが、ライブフィード メッセージ (live_message) テーブルには保存されません。

記事の評価

記事タイトルの下にある 5 つの星で、記事の有効性を 1 ～5 のスケールで示すことができます。

注:
ナレッジベースレベルで [評価を無効化] がオンになっている場合、どのナレッジ記事に対しても [記事を評価 (Rating Article)] ボタンは表示されません。

記事のマーク

記事の下部にある [役に立ちましたか？] の質問により簡単に [はい] または [いいえ] と回答して記事の有用性を示すことができます。[はい] および [いいえ] オプションは、以前にオプションを選択した場合でも、ナレッジ記事ビューページで常に使用できます。

注:
ナレッジベースレベルで [役に立つとマークするオプションを無効化] がオンになっている場合、どのナレッジ記事に対しても [記事のマーク (Marking Article)] ボタンは表示されません。

コメント

記事の下部にあるナレッジ コメントは、ライブフィードを使用してナレッジ記事に関する会話を有効にします。たとえば、コメントへ返信を投稿し、添付ファイルを追加し、またはコメントに [いいね] することが可能です。*glide.knowman.use_live_feed* プロパティは、ナレッジ記事コメントの表示を制御します。有効にすると、システムはライブフィードを使用してナレッジ記事のフィードバックを管理および表示します。

注:
未認証ユーザーおよび snc_external ロールのみを持つユーザーは、コメントの添付ファイルを追加または表示できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

- コンテンツ改善のためのフィードバック管理の自動化
- ナレッジベースの要求
- ITSM エージェントワークスペース のインシデントからのナレッジ記事の作成

ナレッジ管理に関する参照情報

参照トピックでは、ナレッジ管理 を構成および管理するために使用できる追加情報を提供しています。

ドメインセパレーションと Knowledge Management

ドメインセパレーションは ナレッジ管理 でサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル：標準

- ベーシックレベルのサポートのすべての側面が含まれます。
- アプリケーションプロパティは、必要に応じてドメイン対応です。
- ビジネスロジック：サービスプロバイダー (SP) によって顧客ごとにプロセスを作成または変更できます。ユースケースには、単一のインスタンスでの複数のサービスプロバイダー顧客によるアプリケーションの正しい使用が反映されています。
- インスタンスのオーナーは、特定のアプリケーションに期待される通りに、テナントごとに MVP ビジネスロジックとデータパラメーターを設定できる必要があります。

サンプルユースケース：アドミンは、レコードを他のテナントに対してはクローズしないが、1 つのテナントに対してクローズする場合、コメントを必須にすることができる必要があります。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート)」を参照してください。

概要

ドメインセパレーションは、アプリケーションの異なるアクセス レベルで異なる動作をします。ナレッジ管理では、ナレッジベースへのデータ、要求者、履行者のアクセスがドメインセパレーションされています。

Knowledge Management におけるドメインセパレーションの仕組み

ナレッジ管理では、以下のルールが適用されます。

データ：ドメインセパレーションのデータ レベルでは、ドメイン間でデータの可視化が分離されます。ナレッジベース、ユーザー基準、記事、カテゴリ、記事フィードバック、記事バージョン、記事テンプレート、および外部ソースは、基本システムではドメインセパレーションされます。

> **注:**
> あるドメインのデータを他のドメインに表示することはできません。たとえば、ドメイン A にない記事テンプレートを使用してドメイン A で ナレッジ管理 記事を作成すると、その記事はドメイン A に表示されません。同様に、グローバルにないテンプレートを使用して、グローバルドメインで ナレッジ管理 記事を作成する場合、記事はすべてのドメインで表示されない可能性があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求者：要求者アクティビティはテナントドメイン内でサポートされます。ユーザーは、フィードバックが有効になっていて、ナレッジベース設定から記事の読み取りアクセス権が付与されているのであれば、そのドメイン、存在するのであればその子ドメイン、およびグローバル ドメインの記事の検索、表示、コメント、評価を行うことができます。

- ナレッジベースや記事レベルで読み取りアクセス権が付与されている場合、グローバル ドメインのユーザーはすべてのドメインの記事にアクセスできます。
- ナレッジベースや記事レベルで読み取りアクセス権が付与されている場合、親ドメインのユーザーは、そのドメイン、グローバルド メイン、およびそのすべての子ドメインの記事にアクセスできます。
- ナレッジベースや記事レベルで読み取りアクセス権が付与されている場合、子ドメイン内のユーザーはそのドメインとグローバル ドメインの記事にアクセスできます。

履行者：アプリケーションはテナントドメイン所有アプリケーションとしてテナントドメイン内の履行者が使用できます。ナレッジベースに寄稿アクセス権を付与するためのユーザー基準設定がある場合、ユーザーはそのドメイン、存在するのであればその子ドメイン、およびグローバル ドメインのナレッジベースで記事を作成することが許可されます。

- 記事が作成されると、記事は自動的にユーザーの現在のドメインに保存されます。
- glide.knowman.allow_edit_global_articles システムプロパティが有効になっている場合、グローバルドメイン以外のドメインのユーザーは、グローバル記事をチェックアウトして編集できます。有効になっていない場合は、システムアドミニストレーターとグローバルドメイン以外のドメインのユーザーはグローバル記事をチェックアウトできず、その旨の警告メッセージが表示されます。アクセス権に応じて、ユーザーは自分のドメインをグローバルドメインに変更して、グローバル記事をチェックアウトして編集することができます。
- バージョニングされた記事のドメインは、最新の記事バージョンのドメインに従って維持されます。これには、kb_version、kb_knowledge、kb_feedback、および sys_attachment テーブルのドメインの更新が含まれます。
- ドメインに別のドメインが含まれている場合：ドメイン A にドメイン B が含まれている場合、ドメイン A へのアクセス権を持つユーザーは、ドメインスコープを切り替えてドメイン B の記事を作成できます。ドメインスコープの切り替えの詳細については、「可視化ドメインと包含ドメイン」を参照してください。

ナレッジベースおよびナレッジ記事への寄稿および読み取りアクセスを制御する方法については、「ナレッジベースとナレッジ記事へのアクセスの管理」を参照してください。

ユースケース

このイメージは、基本システムで使用可能な基本的なドメイン階層を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



要求者ユース ケース

ユーザー ドメイン	ナレッジベース ドメイン	読込ユーザー基準ドメイン	記事ドメイン	結果
グローバル	グローバル	グローバル	グローバル	記事を表示、コメント、評価することができます。
	親ドメイン (TOP)	親ドメイン (TOP)	親ドメイン (TOP)	
	子ドメイン (TOP/ACME)	子ドメイン (TOP/ACME)	子ドメイン (TOP/ACME)	
	MSP ドメイン (TOP/MSP)	MSP ドメイン (TOP/MSP)	MSP ドメイン (TOP/MSP)	
親ドメイン (TOP)	グローバル	グローバル	グローバル	
	親ドメイン (TOP)	親ドメイン (TOP)	親ドメイン (TOP)	
	子ドメイン (TOP/ACME)	子ドメイン (TOP/ACME)	子ドメイン (TOP/ACME)	
	MSP ドメイン (TOP/MSP)	MSP ドメイン (TOP/MSP)	MSP ドメイン (TOP/MSP)	
子ドメイン (TOP/ACME)	グローバル	グローバル	グローバル	記事を表示、コメント、評価することができます。
	親ドメイン (TOP)	親ドメイン (TOP)	親ドメイン (TOP)	
	子ドメイン (TOP/ACME)	子ドメイン (TOP/ACME)	子ドメイン (TOP/ACME)	
	MSP ドメイン (TOP/MSP)	MSP ドメイン (TOP/MSP)	MSP ドメイン (TOP/MSP)	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

履行者ユース ケース

ユーザー ドメイン	ナレッジベース ドメイン	寄稿ユーザー基準ドメイン	記事ドメイン	結果
グローバル	グローバル	グローバル	グローバル	記事を作成、更新、表示、コメント、評価することができます。
	親ドメイン (TOP)	親ドメイン (TOP)	親ドメイン (TOP)	
	子ドメイン (TOP/ACME)	子ドメイン (TOP/ACME)	子ドメイン (TOP/ACME)	
	MSP ドメイン (TOP/MSP)	MSP ドメイン (TOP/MSP)	MSP ドメイン (TOP/MSP)	
親ドメイン (TOP)	グローバル	グローバル	グローバル	
	親ドメイン (TOP)	親ドメイン (TOP)	親ドメイン (TOP)	
	子ドメイン (TOP/ACME)	子ドメイン (TOP/ACME)	子ドメイン (TOP/ACME)	
	MSP ドメイン (TOP/MSP)	MSP ドメイン (TOP/MSP)	MSP ドメイン (TOP/MSP)	
子ドメイン (TOP/ACME)	グローバル	グローバル	グローバル	記事を作成、更新、表示、コメント、評価することができます。
	親ドメイン (TOP)	親ドメイン (TOP)	親ドメイン (TOP)	
	子ドメイン (TOP/ACME)	子ドメイン (TOP/ACME)	子ドメイン (TOP/ACME)	
	MSP ドメイン (TOP/MSP)	MSP ドメイン (TOP/MSP)	MSP ドメイン (TOP/MSP)	

既知の問題

- 次の AQI テーブルはドメインセパレーションではありません。
  - AQI チェックリスト [kb_quality_checklist]
  - チェックリスト質問 [kb_checklist_question]
  - 記事チェックリスト回答 [kb_article_checklist_answer]

    注:
    記事チェックリスト回答テーブルには [注文] フィールドが含まれていません。アプリケーションは、リストをランダムな順序で表示します。

- 記事のユーザーから提供されたコメントは、ユーザー ドメインではなく記事のドメインに保存されます。

関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

ナレッジ管理の追加プラグイン

ナレッジ管理 がアクティブ化された後、さまざまな追加のナレッジ管理機能にアクセスできるその他のプラグインをアクティブ化することができます。

以下の追加プラグインをアクティブ化するには、admin ロールが必要です。詳細については、「プラグインをアクティブ化する」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

Washington DC のリリース以降、ナレッジ管理 v3 ホームページ (com.snc.knowledge3) は、将来の Y リリースでの廃止に向けて準備が進められています。これはナレッジ管理 サービスポータル (com.snc.knowledge_serviceportal) に置き換えられ、Madrid 以降のリリースのお客様にはデフォルトで有効になっています。新しいエクスペリエンスの詳細については、「ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能」を参照してください。

プラグイン	説明
ナレッジ管理コア (com.glideapp.knowledge)	ナレッジ V3、ナレッジアドバンスド、ナレッジサービスポータルなど、他のナレッジ関連プラグインの動作を許可するために使用されるコア ナレッジ管理 アイテムをインストールします。このプラグインはデフォルトでは有効になっています。
高度なナレッジ管理インストーラー (com.snc.knowledge_advanced.installer)	高度なナレッジ管理プラグインをインストールします。このプラグインをアクティブ化/アップグレードすると、ナレッジ記事とナレッジベースが検証され、Knowledge Advanced プラグインを正常にインストールできるようになります。検証に失敗した場合は、プラグインアクティブ化ログを確認し、指示に従ってすべてのエラーを修正します。すべての問題を修正したら、このプラグインを再実行します。
高度なナレッジ管理 (com.snc.knowledge_advanced)	バージョン管理やサブスクリプションなどの高度な機能をナレッジ管理 に追加します。このプラグインでは、すべてのナレッジベースがバージョン Knowledge V3 である必要があります。高度なナレッジ管理インストーラープラグインを使用して、このプラグインをインストールします。
ナレッジ管理の予測インテリジェンス (com.snc.knowledge_ml)	機械学習ソリューションによって駆動されるさまざまな ナレッジ管理 機能を提供します。たとえば、類似の記事やナレッジのデマンドに関するインサイトなどの機能。本番インスタンスでこのプラグインをアクティブ化するには、別のライセンスが必要になる場合があります。詳細については、ServiceNow にお問い合わせください。 注: ナレッジ管理の予測インテリジェンスプラグイン (com.snc.knowledge_ml) をインストールしてアクティブ化すると、コンテキスト検索の予測インテリジェンスプラグイン (com.snc.contextual_search_ml) もアクティブ化されます。
パフォーマンスアナリティクス - コンテンツパック - ナレッジ管理 (com.snc.pa.knowledge_v2)	アナリティクスとレポート作成 ナレッジ管理 ソリューションのパフォーマンスアナリティクスコンテンツパックを有効化します。本番インスタンスでこのプラグインをアクティブ化するには、別のパフォーマンスアナリティクスライセンスが必要になる場合があります。詳細については、ServiceNow にお問い合わせください。
ナレッジ管理 v3 (com.snc.knowledge3)	ナレッジ管理 V3 のサポートを有効化します。Eureka またはそれ以前のバージョンからアップグレードする場合は、このプラグインをアクティブ化してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プラグイン	説明
I18N：ナレッジ管理インターナショナリゼーションプラグインプラグイン v2 (com.glideapp.knowledge.i18n2)	記事の作成および表示中に翻訳を簡単に管理できるように、さまざまな言語での記事の翻訳を作成および管理するのに役立ちます。利用可能な言語のいずれかに対してインターナショナリゼーションプラグインをアクティブ化すると、このプラグインが自動的にアクティブ化されます。
Knowledge Document (com.snc.knowledge_document)	ドキュメント管理プラグインにナレッジベースの機能を追加します。ドキュメントからナレッジ記事を作成することも、ナレッジドキュメントを新しいリビジョンに更新することもできます。
ナレッジ管理 - 外部コンテンツ統合 (com.snc.knowledge.external_integration)	ナレッジ管理 アプリケーションに外部コンテンツ検索機能を追加します。この機能を設定すると、ServiceNow に外部コンテンツのコピーがナレッジ記事として作成され、Zing Search により記事のインデックスが作成されます。この機能を使用して検索可能になるように外部ソースを設定する前に、適切な再利用およびコピー権限が必要です。
ナレッジ管理 Wiki サポート (com.glideapp.knowledge2.wiki)	ナレッジ記事を html タイプフィールドではなく wiki タイプフィールドに保存するためのサポートを有効にします。
ナレッジ管理 KCS 機能 (com.snc.knowledge_kcs_capabilities)	KCS ロール (kcs_contributor、kcs_publisher、kcs_candidate) の使用を有効にし、KCS 記事のステータス (ガバナンスと信頼性) のメタデータフィールドを使用します。
ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word (com.snc.knowledge.ms_word)	Microsoft Word でコンテンツを作成し、Word アドインを使用してナレッジ記事として公開できるようにします。
ナレッジブロック (com.snc.knowledge_blocks)	既存のナレッジ記事に含めることができる再利用可能なコンテンツブロックを作成できます。この機能は、記事の一部のみを特定のユーザーに表示することができます。
ナレッジの概要 (com.sn_knowledge_overview)	ナレッジベースと記事データの概要を示すレポートを生成できます。

ナレッジ管理コアとともにインストールされるコンポーネント

いくつかのタイプのコンポーネント (ユーザーロールやテーブルなど) が、ナレッジ管理コアプラグイン (com.glideapp.knowledge) のアクティブ化とともにインストールされます。

注:
アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

デモ データが利用可能です。

インストールされるロール

ロール	説明	ロールを含む
ナレッジ [knowledge]	knowledge ロールを持つユーザーは、デフォルトのナレッジベースに寄稿することができ、また、ナレッジアプリケーション メニューにアクセスするこ	なし。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロール	説明	ロールを含む
	とができます。ナレッジロールは履行者ロールであり、要求者ロールではありません。	
ナレッジアドミニストレーター [knowledge_admin]	ナレッジアドミニストレーターは、新しいナレッジベースを作成し、すべてのナレッジベースを管理することができます。	ナレッジアドミニストレーターには、knowledge ロールが含まれています。
ナレッジマネージャー [knowledge_manager]	ナレッジマネージャーは、カテゴリの定義、重要な記事の固定、記事への変更の承認など、管理しているナレッジベースの管理機能を実行します。ナレッジベースのマネージャーとして選択されたユーザーは、このロールを自動的に受け取ります。	ナレッジマネージャーには、ナレッジアドミニストレーターのロールが含まれています。

インストールされるテーブル

テーブル	説明
CSM テーブルマップ [csm_table_map]	マッピングソースとターゲットテーブルに関する情報を保存します。たとえば、カスタマーサービスケースからナレッジ記事を作成する場合、ソーステーブルはカスタマーサービスケース [sn_customerservice_case] になり、ターゲットテーブルはナレッジ [kb_knowledge] になります。
CSM フィールドマップ [csm_field_map]	ソーステーブルからターゲットテーブルにマップされたフィールドに関する情報を、指定されたテーブルマップ (CSM テーブルマップ) に保存します。たとえば、カスタマーサービスケース [sn_customerservice_case] からナレッジ記事を作成する場合、ソースフィールド値は case.short description になり、ターゲットフィールド値は knowledge.short description になります。
関連する記事 [kb_2_kb]	関連するナレッジ記事に関する情報を保存します。
関連カタログアイテム [kb_2_sc]	関連カタログアイテムに関する情報を保存します。
ナレッジカテゴリ [kb_category]	ナレッジ記事のカテゴリを保存します。
ナレッジフィードバックタスク [kb_feedback_task]	ナレッジ記事に関するフィードバックタスクの情報を保存します。
ナレッジフィードバック [kb_feedback]	ナレッジ記事に関するフラグ付きコメントの情報を保存します。
ナレッジキーワード [kb_keyword]	ナレッジ管理サービスポータルのホームページで、注目のナレッジ記事に関連付けられたキーワードに関する情報を保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
ナレッジベース [kb_knowledge_base]	ナレッジ記事を保存するナレッジベースに関する情報を保存します。
ナレッジキーワード [kb_knowledge_keyword]	ナレッジ記事とキーワード間のマッピングに関連する情報を保存します。
ナレッジ [kb_knowledge]	ナレッジホームページには、ナレッジベースやカテゴリ別にまとめられたナレッジ記事および特集記事や人気記事を保存します。
ナレッジベースに寄稿可能 [kb_uc_can_contribute_mtom]	ナレッジベースの読み取りと書き込みができるユーザーに関する情報を保存します。
ナレッジベースを読込可能 [kb_uc_can_read_mtom]	ナレッジベースの読み取りができるユーザーに関する情報を保存します。
ナレッジベースに寄稿不可 [kb_uc_cannot_contribute_mtom]	ナレッジベースの読み取りと書き込みができないユーザーに関する情報を保存します。
ナレッジベースの読み取り不可 [kb_uc_cannot_read_mtom]	ナレッジベースの読み取りができないユーザーに関する情報を保存します。
ナレッジ使用 [kb_use]	インシデント、問題、またはケースで記事が表示された回数とナレッジ記事が使用された回数に関する情報を保存します。
製品に関連するナレッジ [m2m_kb_ci]	ナレッジ記事に関連する製品の情報を保存します。
ナレッジコメント「いいね」 [m2m_kb_feedback_likes]	ナレッジフィードバックのコメントに「いいね」をしたユーザーに関する情報を保存します。
タスクに適用されるナレッジ [m2m_kb_task]	タスクに添付された記事に関する情報 (インシデント、ケース、または問題) を保存します。

ナレッジ ブロックとともにインストールされたコンポーネント

いくつかのタイプのコンポーネント (テーブルなど) が、ナレッジ ブロック プラグインのアクティブ化とともにインストールされます。

注:
アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

この機能ではデモデータを利用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インストールされるテーブル

テーブル	説明
ナレッジ ブロック [kb_knowledge_block]	ナレッジがテーブルをブロックします。 **注:** このテーブルはナレッジ [kb_knowledge] テーブルを拡張します。
ブロックする KB ナレッジ [m2m_kb_knowledge_to_block]	テーブルをブロックする KB ナレッジ。
履歴をブロックする KB ナレッジ [m2m_kb_to_block_history]	履歴テーブルをブロックする KB ナレッジ。

テーブル管理およびデータ管理方法の詳細については、「テーブルアドミニストレーション」を参照してください。

ナレッジ管理 ロール

ナレッジ管理機能を使用するには、特定のロールが必要です。

注:
ユーザー基準によってナレッジ記事へのアクセスが決定されます。詳細については、「ナレッジベースとナレッジ記事へのアクセスの管理」を参照してください。

kcs_candidate、kcs_contributor、および kcs_publisher ロールには、knowledge ロールも含まれます。これらの KCS 関連ロールの詳細については、「KCS v6 プラクティスガイド」を参照してください。

ナレッジ **[knowledge]**

knowledge ロールを持つユーザーは、デフォルトのナレッジベースに寄稿することができ、また、ナレッジアプリケーションメニューにアクセスすることができます。ナレッジロールは履行者ロールであり、要求者ロールではありません。要求者は、ナレッジ記事を表示したり、コメントしたり、フィードバックを提供したりすることができます。ただし、要求者は記事を作成または編集することはできません。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

なし。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジマネージャー **[knowledge_manager]**

ナレッジマネージャーは、カテゴリの定義、重要な記事の固定、記事への変更の承認など、管理しているナレッジベースの管理機能を実行します。ナレッジベースのマネージャーとして選択されたユーザーは、このロールを自動的に受け取ります。ナレッジロールは従属ロールとして提供されます。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

なし。

ナレッジアドミニストレーター **[knowledge_admin]**

ナレッジアドミニストレーターは、ナレッジ管理システムのメンテナンスに関連するすべての管理タスクを実行できます。ナレッジアドミンとして選択されたユーザーは、スコープ付きナレッジベースを除くすべてのナレッジベースを変更できます。ナレッジロールは従属ロールとして提供されます。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

なし。

ナレッジコーチ **[knowledge_coach]**

ナレッジコーチは、記事に関する記事のクオリティインデックス (AQI) サーベイを行い、ナレッジ記事を作成、編集およびレビューし、ベストプラクティスについてチームに指導することができます。ナレッジロールは従属ロールとして提供されます。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

なし。

特別な考慮事項

注:
より分化したロールが利用可能な場合は、管理者ロールを付与しないでください。

ナレッジドメインエキスパート **[knowledge_domain_expert]**

ナレッジ ドメイン エキスパートは、記事に関する AQI サーベイを行い、ナレッジ管理の記事を作成、編集、およびレビューすることができます。ナレッジドメインエキスパートは、ナレッジベースの健全性を追跡します。ナレッジロールは従属ロールとして提供されます。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

なし。

アドミニストレーター **[admin]**

アドミニストレーターは、ナレッジワークフローの設定、ナレッジプロパティの設定、ナレッジフォームとダッシュボードの管理を行うことができます。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

- sn_templated_snip.template_snippet_admin
- sn_employee.admin
- taxonomy_admin
- sn_ace.ace_user

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

注:
より分化したロールが利用可能な場合は、管理者ロールを付与しないでください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジグループマネージャー **[knowledge_group_manager]**

ナレッジグループマネージャーは、管理している所有権グループでメンバーの追加または削除ができます。グループに割り当てられているマネージャーを変更することはできません。マネージャーを再割り当てできるのはナレッジアドミニストレーターのみです。ナレッジグループマネージャーには、デフォルトでフィードバックタスクが割り当てられます。ナレッジグループマネージャーが別のグループメンバーにタスクを再割り当てするか、グループメンバーがフィードバックタスクを自分自身に割り当てることができます。knowledge_group_member ロールは従属ロールとして提供されます。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

なし。

ナレッジグループメンバー **[knowledge_group_member]**

ナレッジグループメンバーは、ナレッジ記事に関連付けられる所有権グループの一部です。ナレッジ記事の承認、自分自身へのフィードバックタスクの割り当て、フィードバックタスクの処理、所有権グループが割り当てられているナレッジ記事の編集が可能です。ナレッジロールは従属ロールとして提供されます。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

なし。

KCS 候補 **[kcs_candidate]**

ナレッジ中心のサービス (KCS) 候補は、ナレッジ中心のサービス (KCS) の基本を理解しています。ナレッジロールは従属ロールとして提供されます。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

なし。

KCS 貢献者 **[kcs_contributor]**

ナレッジ中心のサービス (KCS) 貢献者は、ナレッジコーチによるレビューを受けずに、自分の製品領域でナレッジ記事を作成または検証できます。また、幅広い対象者が参照できるように、記事を作成して承認することもできます。ナレッジロールは従属ロールとして提供されます。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

なし。

KCS パブリッシャー **[kcs_publisher]**

ナレッジ中心のサービス (KCS) パブリッシャーは、KCS 標準に精通し、より多くの外部向け記事を作成することができます。ナレッジロールは従属ロールとして提供されます。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

なし。

ナレッジ管理のプロパティ

アドミニストレーターは、ナレッジ管理 プロパティにより多数のナレッジベースの外観と機能を設定できます。

ナレッジ管理プロパティにアクセスするには、 ナレッジ > アドミニストレーション > プロパティ.

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジポータル プロパティ

ナレッジポータル プロパティは、従来のポータルページの外観と機能を制御します。このポータルページには、最新のナレッジ記事とその公開日がトピック別に一覧表示されます。

プロパティ	説明
ナレッジポータルページの列数 (*glide.knowman.columns*)	ナレッジポータルでトピックを配置するための列の数を設定します。 **注:** このプロパティは ナレッジ管理 v2 ページにのみ適用されます。このプロパティは ナレッジ管理 v3 ページではサポートされていません。
ホームページ上のコンテンツブロックあたりの最大記事数 (*glide.knowman.content_block_limit*)	ナレッジホームページの [最も役立つ] および [もっとも表示された] セクション表示する記事の最大数を入力します。 **注:** このプロパティは ナレッジ管理 v2 ページにのみ適用されます。このプロパティは ナレッジ管理 v3 ページではサポートされていません。
空のナレッジトピックとカテゴリを省略する (*glide.knowman.show_only_populated*)	チェックボックスをオンにすると、トピックに関する記事がある場合にのみトピックセクションが表示されます。チェックボックスをオフにすると、記事が割り当てられていないものも含め、すべてのトピック セクションが表示されます。 **注:** このプロパティは、[新規] カテゴリには適用されません。 このプロパティは、デフォルトのナレッジベースと従来のナレッジポータルにのみ適用されます。 ナレッジ管理 v3 の記事は、トピックを指定しません。したがって、このプロパティはナレッジ v2 ページにのみ適用されます。このプロパティはナレッジ管理 v3 ページではサポートされていません。
ナレッジセクションの説明を表示する (*glide.knowman.show_descriptions*)	チェックボックスをオンにすると、ナレッジポータルにトピックの説明が表示されます。これらの説明を入力するには次の手順を実行します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	1. 既存のナレッジ記事を編集します。 **2.** [トピック] フィールド ラベルを右クリックして、[選択リストを表示] を選択します。 **3.** トピック名のレコードを開いて、[ヒント] フィールドに説明を入力します。 このチェックボックスをオフにすると、ナレッジポータルのセクションの説明が省略されます。 **注:** このプロパティは ナレッジ管理 v2 ページにのみ適用されます。このプロパティは ナレッジ管理 v3 ページではサポートされていません。
セクション内でプレビューするナレッジベースアイテム数 (*glide.knowman.section_limit*)	ナレッジポータルのトピックごとの記事の最大数を設定します。表示される特定の記事は、[ナレッジ セクション ソート フィールド] プロパティの設定に依存します。 **注:** このプロパティは ナレッジ管理 v2 ページにのみ適用されます。このプロパティは ナレッジ管理 v3 ページではサポートされていません。
ナレッジセクションソートフィールド (*glide.knowman.section_sort*)	ナレッジポータルの各トピック セクション内の記事のデフォルトの順序を選択します。 • 公開：公開された日付を使用。 • 閲覧回数：「記事ビューを集計する際に使用する日数」プロパティに指定された期間中に記事が閲覧された回数を使用 (ナレッジ管理 v2 でのみ適用されます) • アルファベット順：記事タイトルの最初の文字を使用 ([簡単な説明] フィールド)。 **注:** このプロパティは ナレッジ管理 v2 ページにのみ適用されます。このプロパティは ナレッジ管理 v3 ページではサポートされていません。
ナレッジベースセクションのソート方向 (*glide.knowman.section_sort_direction*)	ナレッジポータルの各トピック セクション内で記事が一覧表示される順序を [昇順] または [降順] から選択します。ソー

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	トに使用される値は、「ナレッジ セクション ソート フィールド」プロパティ設定されます。 注: このプロパティは ナレッジ管理 v2 ページにのみ適用されます。このプロパティは ナレッジ管理 v3 ページではサポートされていません。
ナレッジベースポータルおよびトピックリスト内の未公開の記事を表示する (*glide.knowman.show_unpublished*)	チェックボックスをオンにすると、ユーザーはナレッジポータル内の未公開の記事とナレッジ検索結果を表示できます。それに続く [...ロールのリスト] プロパティを使用して、どのユーザーがさまざまな未公開状況の記事を表示できるかを指定します。これが選択されていない場合、適切なロールを持つユーザーは、[ナレッジベース] アプリケーションの他のモジュールによって未公開の記事にアクセスできます。
ナレッジポータルおよびトピックリスト内のレビューワークフロー状態の記事を表示できるロールのリスト (カンマ区切り形式) (*glide.knowman.section.view_roles.review*)	ロール名をに表示されるとおりに正確に入力します ユーザー管理 > ロール. 「ナレッジベースポータルおよびトピックリスト内の未公開の記事を表示」が選択されている場合、これらのロールを持つユーザーには、ナレッジポータルのレビューワークフロー状態の記事、ポータルのトピックタイトルをクリックしたときに表示されるトピックリスト、およびナレッジ検索の結果が表示されます。
ナレッジポータルおよびトピックリスト内のドラフトワークフロー状態の記事を表示できるロールのリスト (カンマ区切り形式) (*glide.knowman.section.view_roles.draft*)	ロール名をに表示されるとおりに正確に入力します ユーザー管理 > ロール. 「ナレッジベースポータルおよびトピックリスト内の未公開の記事を表示」が選択されている場合、これらのロールを持つユーザーには、ナレッジポータルのドラフトワークフロー状態の記事、ポータルのトピックタイトルをクリックしたときに表示されるトピックリスト、およびナレッジ検索の結果が表示されます。
他のカスタムワークフロー状況で記事を表示できるロールを定義する (*glide.knowman.section.view_roles.stagesAndRoles*)	ロール名をに表示されるとおりに正確に入力します ユーザー管理 > ロール. 「ナレッジベースポータルおよびトピックリストに未公開の記事を表示」が選択されている場合、カスタムフィールドとロールを「workflow state:[roles];」のように定義します。これらのロールを持つユーザーには、ナレッジポータルのカスタムワークフロー状態の記事が表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	このプロパティは、廃止されたナレッジ記事には適用されません。knowledge_admin ロールを持つユーザーのみが、廃止された記事を表示できます。
検索によって返された記事を 1 ページに表示する数 (*glide.knowman.search.articles_per_page*)	検索中に表示される記事の数を入力します。 **注:** このプロパティは ナレッジ管理 v3 ページにのみ適用されます。このプロパティは ナレッジ管理 v2 ページではサポートされていません。
ポータルページにナレッジのトピックタイトルのみを表示する (記事リンクなし) (*glide.knowman.home_titlesonly*)	チェックボックスをオンにすると、ナレッジポータルからすべての記事タイトルが省略され、トピック名のみが表示されます。ユーザーはトピック タイトルをクリックして、関連記事のリストを表示できます。 **注:** このプロパティは ナレッジ管理 v2 ページにのみ適用されます。このプロパティは ナレッジ管理 v3 ページではサポートされていません。
記事ビューを集計する際に使用する日数 (整数、デフォルトは 30) (*glide.knowman.view_age.days*)	閲覧回数を計算する際に考慮する日数を入力します。[ナレッジ] フォームの [閲覧回数] フィールドは定期的に更新され、このプロパティに基づいて閲覧回数が反映されます。たとえば、60 を入力すると、閲覧回数は過去 60 日間の合計閲覧数になります。日付に関係なく ServiceNow がすべてのビューを考慮するようにするには 0 を入力します。 **注:** このプロパティを編集する場合は、[ナレッジ使用のカウント (Count Knowledge Use)] スケジュール済みジョブを実行して、変更をすぐに確認します。デフォルトでは、[ナレッジ使用のカウント (Count Knowledge Use)] スケジュール済みジョブが毎日実行され、ナレッジ記事の閲覧回数が更新されます。スケジュール済みジョブを表示するには、次に移動します: システムスケジューラ > スケジュール済みジョブ > スケジュール済みジョブ.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	Paris リリース時点の新しいお客様は、[閲覧回数] プロパティと [ナレッジのカウント (Count Knowledge)] スケジュール済みジョブにアクセスできなくなります。Paris リリースより前の既存のお客様は、プロパティとスケジュール済みジョブを引き続き使用できます。 プロパティ値を 0 に設定した場合： • [ナレッジのカウント (Count Knowledge)] スケジュール済みジョブは実行されません。 • 記事の閲覧回数にはローリングカウントはありません。既存の閲覧回数は記事の閲覧ごとに増えます。 **注:** Vancouver リリース以降、*glide.knowman.view_age.* およびカウントナレッジのスケジュール済みジョブは廃止されます。したがって、*glide.knowman.view_age.day* をゼロに設定し、使用しないでください。
ナレッジポータルの検索ボックスにカーソルを自動配置する (*glide.knowman.portal_search_focus*)	チェックボックスをオンにすると、ServiceNow はユーザーがナレッジポータルを開いたときに検索フィールドにカーソルを配置します。検索用語を入力する前にユーザーが検索フィールドをクリックするようにするには、チェックボックスをオフにします。 **注:** このプロパティは ナレッジ管理 v2 ページにのみ適用されます。このプロパティは ナレッジ管理 v3 ページではサポートされていません。
「最も役立つ記事」のセッションレベルのキャッシュ (*glide.knowman.use_session_cache_for_most_useful_articles*)	「最も役立つ記事」ポータルウィジェットでセッションレベルのキャッシュを有効にするには、プロパティを True に設定します。 • タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所：システムプロパティ
記事ビューページの選択したポータルの SEO を有効にする。 (*glide.knowman.serviceportal.seo_portals*)	値には、サービスポータルレコード sys_ids のカンマ区切りリストが含まれています。ナレッジ記事の SEO インデックス作成は、リストに記載されてい

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	るポータルで有効になります。他のポータルでは、noindex メタタグによってブロックされます。少なくとも 1 つのポータルがリストされている場合、ユーザーがナレッジ記事を作成または編集するときに SEO 提案が表示されます。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：なし • 場所：システムプロパティ 注: プロパティ値が空の場合、すべてのポータルでインデックス作成が有効になります。
サービスポータルレコード sys_id のカンマ区切りリスト (*glide.knowman.serviceportal.use_numbered_url.portals*)	ポータルの sys_id を含むようにプロパティ値を設定し、ポータルウィジェットの記事 URL (最も役に立つ記事、特集記事、最も閲覧された記事、関連記事および検索結果で sys_kb_id パラメーターの代わりに sysparm_number パラメーターが使用されるようにします。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：なし • 場所：システムプロパティ 注: 複数のポータルがある場合は、その sys_id をカンマ (,) で区切ります。
別のユーザーとして記事を表示する (*glide.knowman.enable_view_as_user*)	別の許可されたユーザーとして記事を検索して表示するには、 このプロパティを true に設定します。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所：システムプロパティ
(*glide.knowman.serviceportal.seo_user_agent*)	このプロパティには、ユーザーエージェントが検索クローラーボットかどうかを確認するために使用されるボット名パターンが含まれています。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：なし • 場所：システムプロパティ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジ検索プロパティ

ナレッジ検索プロパティを使用すると、ユーザーが使用できる検索オプションと検索結果の表示を制御できます。

注:
ナレッジ検索プロパティは、Zing 検索にのみ適用されます。AI 検索の実装を構成するには、次を参照してください 構成： AI 検索 .

プロパティ	説明
ナレッジ検索結果順序 (*glide.knowman.order.search*)	検索結果を表示する順序を次のとおり選択します。 • ビュー数：「記事ビューを集計する際に使用する日数」ロパティに基づく順序で検索結果を表示。 • 関連性：検索用語に類似するコンテンツに基づく順序で索結果を表示。 • 最終変更日：変更日に基づく順序で検索結果を表示。 このプロパティは、ナレッジ管理 アプリケーション内の検に適用されますが、ServiceNow AI Platform グローバル索には適用されません。
タスクから、または直接ナレッジベースでナレッジ記事を見つけるための検索方法 (*glide.knowman.search.operator*)	検索用語に複数の単語が含まれている場合に使用する検索プローチを選択します。 • 「OR」クエリー：検索用語から少なくとも 1 つの単語含む記事を返します。 • 「AND **then** OR」クエリー：検索用語のすべての単語を む記事をまず検索します (「AND」クエリーと一致するのが見つからない場合、「OR」クエリーが実行されます
ナレッジ検索結果の作成者を表示する (*glide.knowman.search.show_author*)	ナレッジ検索結果に各記事の作成者を含めるには、チェックボックスをオンにします。 記事のバージョニング機能が有効になっている場合、バージョン番号が 1.0 以下の記事は [作成者：**<**名前**>]** を表示し、バージョン番号が 1.0 より大きい記事は [更新者：**<**名**>]** を表示します。
ナレッジ検索結果に最終変更日時を表示する (*glide.knowman.search.show_last_modified*)	ナレッジ検索結果に記事が最後に編集された日時を表示すには、チェックボックスをオンにします。
ナレッジ検索結果に公開日を表示 (*glide.knowman.search.show_published*)	記事がナレッジ検索結果に公開された日付を表示するにはチェックボックスをオンにします。
ナレッジ検索結果のカテゴリを表示する (*glide.knowman.search.show_category*)	ナレッジ検索結果に各記事のカテゴリのブレッドクラムを示するには、チェックボックスをオンにします。
ナレッジ検索結果のビュー回数を表示する (*glide.knowman.search.show_view_count*)	ナレッジ検索結果に各記事が表示された回数を含めるにはチェックボックスをオンにします。
ナレッジ検索結果の添付ファイルの表示方法 (*glide.knowman.search.attachment*)	検索結果に添付ファイルがどのように表示されるかの動作次のとおり選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	• 添付ファイルを表示しない • 添付ファイルのリンクのみ表示 (デフォルト) • テキストスニペットで添付ファイルを表示 最高のパフォーマンスを得るには、「添付ファイルを表示しない」、または「添付ファイルのリンクのみ表示する」を選択してください。 注: San Diego リリース以降、[添付ファイルのリンクのみ表示する] がデフォルトで有効になっています。San Diego リリースより前の既存のお客様の場合、デフォルトの選択は、[テキストスニペットで添付ファイルを表示]です。
ナレッジ検索結果の関連性を表示する (*glide.knowman.search.show_relevancy*)	チェックボックスをオンにすると、各検索結果が検索文字にどれくらい関連しているかが表示されます。 [関連性] 値はナレッジ検索結果の順序プロパティが [関連性] に設定されている場合にのみ表示されます。
ナレッジ記事を作成または更新するときに、ナレッジブロックの検索結果にナレッジブロック数を表示する (*glide.knowman.add_blocks.search_results*)	ナレッジブロックの検索時に表示できる検索結果の数を定義します。デフォルトでは、最小値は 6、最大値は 25 です。
ナレッジのクイック検索結果を有効にする (*glide.knowman.search.instant_results*)	検索結果をすぐに検索できるようにするには、チェックボックスをオンにします。デフォルト値は [なし (None)] に設定されています。
ナレッジ検索結果にナレッジベース名を表示する (*glide.knowman.search.show_knowledgebase*)	チェックボックスをオンにすると、ナレッジ記事が属するナレッジベースが表示されます。例：**IT**。
ナレッジ検索結果の平均評価を表示する (*glide.knowman.search.show_rating*)	ナレッジベース記事の平均評価を星の数で表示するには、チェックボックスをオンにします。 このプロパティは、ナレッジ管理サービスポータルの検索結果ページに表示されるナレッジ記事の検索結果やナレッジ特集記事またはナレッジの最も閲覧された記事などのサービスポータルウィジェットに適用されます。詳細については、「ナレッジ管理サービスポータルで検索を使用する」「ホームページウィジェットのインスタンスオプションを設定します。」を参照。
ナレッジ検索結果の記事番号を表示する (*glide.knowman.search.show_article_number*)	検索結果に各記事の記事番号を表示するには、チェックボックスをオンにします。 記事のバージョニング機能が有効になっている場合は、検索結果に各記事の記事番号とバージョン番号が表示されます。
記事を検索するためのデフォルト言語を指定する (*glide.knowman.search.default_language*)	記事を検索するためにプロパティをデフォルト言語に設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	• タイプ：文字列 • デフォルト値:ユーザー指定 • 場所：システムプロパティ 注: *glide.knowman.enable_multi_language_sear* プロパティが **True** に設定されている場合には、複数言語の検索機能がデフォルト言語の検索機能に優先します。
複数言語の検索を有効にする (*glide.knowman.enable_multi_language_search*)	プロパティを **True** に設定すると、複数言語を同時に検索ることが可能になります。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所：システムプロパティ 注: このプロパティが **True** に設定されている場合、*glide.knowman.search.default_language* プロパティの設定が上書きされます。
ナレッジブロック機能の無効化 (*glide.knowman.blocks.enable*)	ナレッジブロック機能を部分的に無効にすることができます。 • タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所：システムプロパティ 注: プロパティが **[True]** に設定され、[ブロックを有効化 **(Enable Blocks)]** フィールドが選択されている場合： • ナレッジベースで新しいブロックを作成できます。 • ナレッジベースの記事にブロックを追加できます。 プロパティが **[false]** に設定されている場合： • 新しいブロックは作成できません。 • 新規または既存の記事にブロックを追加することはできません。 • [ブロックを有効化 **(Enable Blocks)]** フィールドがナレッジベースフォームで無効になっています。 • ブロックコンテンツを含む既存の記事は、引き続きコンテンツを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジ記事ビュー プロパティ

記事ビュー プロパティでは、記事に表示されるメタ データと評価オプションを制御できます。また、ユーザー ロールに基づいて個々のフィードバック オプションへのアクセスを許可することもできます。

プロパティ	説明
最近記事が添付されたタスクを表示する (*glide.knowman.recent_tasks.display*)	チェックボックスをオンにすると、記事に関連付けられたタスクのリストが記事ビューに表示されます。関連タスクのリストが、記事ビューページの最新のタスクウィジェットに表示されます。ウィジェットは、タスクが記事に添付されていて、このプロパティが [はい] に設定されている場合にのみ表示されます。ナレッジ記事は、フォームから検索した後に **[Attach to Task]** (タスクに添付) ボタンをクリックしてタスクに添付することができます。
記事の表示時に表示する添付タスク数 (*glide.knowman.recent_tasks*)	記事ビューで一覧表示するタスクの最大数を指定します。
記事の評価セクションを表示する。はい/いいえ形式の評価、星による評価、およびフラグ設定オプションなどが表示される場合あり (*glide.knowman.show_rating_options*)	チェックボックスをオンにすると、特定のロールを持つユーザーの評価オプションが表示されます。ロールに関係なく、すべてのユーザーの評価セクションを省略するには、このチェックボックスをオフにします。 [フィードバック] フィールドは、常にすべてのユーザーに対して表示されます。
記事の評価セクションを表示できるロールのリスト (カンマ区切り形式)。はい/いいえ形式の評価、星による評価、およびフラグ設定オプションなどが表示される場合あり (*glide.knowman.show_rating_options.roles*)	ロール名をに表示されるとおりに正確に入力します ユーザー管理 > ロール.[記事の評価セクションを表示する] が選択されている場合、ここにリストされているロールを持つユーザーには、関連するプロパティ設定に従って、はい/いいえ形式の評価、星による評価、およびフラグ設定オプションが表示されます。 これらの評価オプションのいずれかを表示できるようにする必要があるすべてのロールを必ず含めてください。個別のプロパティを使用すると、各オプションの特定のロールを個別に識別できます。これらのプロパティのロールも、すべてここにリストされている必要があります。
「はい/いいえ」形式の [この記事は役に立ちましたか？] オプションを表示する (*glide.knowman.show_yn_rating*)	チェックボックスをオンにすると、関連付けられたプロパティに設定されたロールを持つユーザーに「この記事は役に立ちましたか？」の評価が表示されます。これは、[記事の評価セクションを表示す

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	る] プロパティが選択されている場合にのみ表示されます。
[このナレッジは役に立ちましたか？] 評価オプション (はい/いいえ) が表示されるロールのリスト (カンマ区切り形式) (*glide.knowman.show_yn_rating.roles*)	ロール名をに表示されるとおりに正確に入力します ユーザー管理 > ロール.[記事の評価セクションを表示する] と [「この記事は役に立ちましたか？」オプションを表示する] の両方のプロパティが選択されている場合、ここにリストされているロールを持つユーザーに記事ビューで「この記事は役に立ちましたか？」の評価が表示されます。 ここにリストされているロールも、すべて [記事の評価セクションを表示できるロールのリスト] プロパティにリストされている必要があります。
[インシデントの作成] リンクを表示する (*glide.knowman.create_incident_link.display*)	[はい] チェックボックスをオンにすると、[インシデントの作成] リンクが表示されます。
[インシデントの作成] リンクに使用する URL (*glide.knowman.create_incident_link*)	[[インシデントの作成] リンクを表示する] プロパティが選択されている場合にのみ、ユーザーがインシデントを作成できるページの URL を入力します。 この URL を見つけるには、適切なページを開いて、ヘッダー バーを右クリックして **[URL** のコピー] を選択します。表示される URL をハイライト表示し、ブラウザのコピー アンド ペースト機能を使用して、このプロパティ フィールドに配置します。
5 つ星評価オプションを表示する (*glide.knowman.show_star_rating*)	チェックボックスをオンにすると、関連付けられたプロパティに設定されたロールを持つユーザーに 5 つ星評価が表示されます。これは、[記事の評価セクションを表示する] プロパティが選択されている場合にのみ表示されます。 このプロパティは、ナレッジ管理サービスポータルのナレッジ記事ビューページに適用されます。詳細については、ナレッジ管理サービスポータルの記事ビューページ機能 を参照してください。
5 つ星評価オプションを表示できるロールのリスト (カンマ区切り形式) (*glide.knowman.show_star_rating.roles*)	ロール名をに表示されるとおりに正確に入力します ユーザー管理 > ロール.[記事の評価セクションを表示する] と **[5** つ星評価オプションを表示する] の両方のプロパティが選択されている場合、ここにリストされているロールを持つユーザー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	に記事ビューで 5 つ星評価オプションが表示されます。 ここにリストされているロールも、すべて [記事の評価セクションを表示できるロールのリスト] プロパティにリストされている必要があります。
不完全/不正確な記事を識別する [記事にフラグ設定] オプションを表示する (*glide.knowman.show_flag*)	チェックボックスをオンにすると、関連付けられたプロパティに設定されたロールを持つユーザーに [記事にフラグ設定] オプションが表示されます。これは、[記事の評価セクションを表示する] プロパティが選択されている場合にのみ表示されます。
不完全/不正確な記事にフラグを設定できるロールのリスト (カンマ区切り形式) (*glide.knowman.show_flag.roles*)	ロール名をに表示されるとおりに正確に入力します ユーザー管理 > ロール.[記事の評価セクションを表示する] と [[記事にフラグ設定] オプションを表示する] の両方のプロパティが選択されている場合、ここにリストされているロールを持つユーザーに記事ビューで [記事にフラグ設定] オプションが表示されます。 ここにリストされているロールも、すべて [記事の評価セクションを表示できるロールのリスト] プロパティにリストされている必要があります。
ナレッジ記事のユーザーコメントを表示する (*glide.knowman.show_user_feedback*)	関連付けられたプロパティに設定されたロールを持つユーザーに対して、**[When article loads** (記事がロードされるとき)]、**[When user clicks link to show comments** (コメントを表示するリンクをユーザーがクリックしたとき)]、または **[Never** (表示しない)] から、ユーザーコメントを表示するオプションを選択します。
記事のユーザーコメントを表示できるロールのリスト (カンマ区切り形式) (*glide.knowman.show_user_feedback.roles*)	ロール名をに表示されるとおりに正確に入力します ユーザー管理 > ロール.[ナレッジ記事のユーザーコメントを表示] プロパティが選択されている場合、ここにリストされているロールを持つユーザーが記事ビューでユーザーコメントを追加して表示できます。
ナレッジ記事に表示する最大ユーザー コメント数 (*glide.knowman.feedback.display_threshold*)	表示するユーザー コメントの最大数を設定します。値が設定されていない場合、すべてのコメントが表示されます。このプロパティは、記事ビューページのライブフィードコメントには適用されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
ナレッジフィードバックにライブフィードを使用する (*glide.knowman.use_live_feed*)	プロパティを **True** に設定すると、ナレッジ記事のフィードバックの管理と表示にライブフィードが使用されます。 • タイプ：true|false • デフォルト値：false • 場所：システムプロパティ
ユーザーが 1 日に投稿できるナレッジ記事のフィードバックの最大数を決定します (*glide.knowman.max_comments_per_user_daily*)。	1 日あたりの最大フィードバック数を定義する値を入力します。 • タイプ：整数 • デフォルト値： • 場所：システムプロパティ **注:** 値が定義されていない場合、フィードバックの数に制限は適用されません。

ナレッジホームページ プロパティ

ナレッジホームページ プロパティは、ナレッジホームページの主なコンテンツを制御します。

テーブルタイトル

プロパティ	説明
ナレッジホームページ内の記事数および質問数を表示または非表示にする (*glide.knowman.show_number_on_homepage*)	ナレッジホームページ内の記事数および質問数を表示または非表示に選択します。
固定記事を取得するためのデフォルトのキーワード (*glide.knowman.default_keyword*)	固定記事に対するデフォルトのキーワードを入力します。指定したキーワードで固定された記事は、ナレッジホームページの [主なコンテンツ] セクションに表示されます。
カテゴリおよび子カテゴリ内の記事数および質問数を表示または非表示 (*glide.knowman.show_number_on_categories*)	ナレッジベースを参照または検索するときに、サブカテゴリを含む各カテゴリ内の記事と質問の数を表示する場合に選択します。
ユーザーが 1 つのナレッジベースのみにアクセスするときにナレッジホームページを表示します (*glide.knowman.show_home_if_one_kb*)	選択すると、現在のユーザーが 1 つのナレッジベースにのみアクセスするときにナレッジホームページが表示されます。
ナレッジホームページの固定記事セクションに対するデフォルトのヘッダータイトル (*glide.knowman.default_pinned_section_header_title*)	ナレッジホームページの [主なコンテンツ] セクションのタイトルを入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

その他のナレッジ プロパティ

その他のナレッジプロパティを使用すると、一般的なナレッジ管理機能を制御できます。

プロパティ	説明
インシデントに記事を添付する場合、このフィールドに内容をコピー (*glide.knowman.attach.fields*)	ユーザーがタスク フォーム (インシデント検索し、**[Attach to Task]** (タスクに添付) [値] 列で指定されたフィールドに記事番号コピーされます。このフィールドは、一般のようなジャーナルフィールドです。 記事のコンテンツを関連レコードにコピーす。指定したフィールドが存在しない場合 プロパティに値がない場合は、コメントが
コンテキスト検索から記事を表示するときに、読み取り専用の記事ビューページを表示する (*glide.knowman.contextual_search.show_read_only_article*)	コンテキスト検索からナレッジ記事を表示ビューページを表示します。 • タイプ：true|false • デフォルト値：true 注: *glide.knowman.contextual_sea*プロパティはデフォルトで有効になっない場合は、手動で追加し、その値を検索からアクセスする読み取り専用のについては、「システムプロパティをい。
ServiceNow フレームがなくなった場合に表示する Knowledge Management ロゴ (*glide.knowman.frameless_logo*)	参照ルックアップ ツール (🔍) をクリックン フレームの外部で使用されるナレッジ択します。たとえば、ナレッジページを含作成する場合、ここで選択したロゴ画像が使用するために、データベースに保存されともできます。 注: このプロパティはナレッジ v2 ページティはナレッジ v3 ページではサポー
すべてのユーザーの「インポート」機能 (ボタンとドラッグアンドドロップ) を非表示にする (*glide.knowman.import.hide_import_functionality*)	[はい] を選択すると、[記事をインポート] ナレッジ v3 に移行しておらず、従来のナユーザーがナレッジベースに記事をインポ事をインポート] ボタンの表示を設定でき
ナレッジインポートのポップアップに公開用チェックボックスを表示する (*glide.knowman.import.show_publish_checkbox*)	[いいえ] を選択すると、インポート プロいようナレッジ インポート フォームの [公ます。デフォルトは [はい] です。
送信ワークフローを使用する (*glide.knowman.submission.workflow*)	[はい] チェックボックスをオンにすると、わりにナレッジ提案ワークフローが使用さると、インシデントまたは問題からユーザ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	コンテンツが「提案」レコードに配置され 換は、特定のワークフローに従います。
タスクレコードからナレッジを作成する際のナレッジベースの sys_id (*glide.knowman.task_kb*)	ナレッジベースの sys_id を入力して、タ 記事を加えます。
検索結果や記事ビューの記事のテキストを表示する前に、適切なフィールド (kb_knowledge.text (HTML 記事) または kb_knowledge.wiki (wiki テキスト記事)) のフィールドレベルの ACL を確認する (*glide.knowman.text.check_can_read*)	ナレッジ検索結果の記事プレビューを読む [kb_knowledge] テーブルのテキスト フィ 権限がユーザーに必要な場合は、このチェ
検索フィルターをビルドするときに考慮する結果件数を定義する (*glide.knowman.search.facet_depth*)	検索フィルターに入力する検索結果から検 義します。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：300 • 場所：システムプロパティ
記事承認ワークフロー内の承認者と作成者に通知を送信する (*glide.knowman.enable_approval_notification*)	承認メール通知を送信するには、このチェ プロパティはデフォルトで有効になってい
グローバルドメインの記事を別のドメインのユーザーがチェックアウトまたは編集できるようにする (*glide.knowman.allow_edit_global_articles*)	グローバルドメイン以外のドメインのユー チェックアウトと編集を有効にするには、 • タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所：システムプロパティ
ナレッジポータルから記事のリストを表示する場合 (kb_list UI ページを使用)、リストを作成する前にユーザーが表示できない記事を削除する (*glide.knowman.list.filter*)	ナレッジポータルで記事リストを作成する 削除できるようにするには、値として true • タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所：システムプロパティ ナレッジベースに多数の記事がある場合、 と、パフォーマンスに悪影響を及ぼします
記事が公開されたときに翻訳タスクを作成する (*glide.knowman.translation.enable_translation_task*)	翻訳タスクの作成を有効にするには、値に • タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所：システムプロパティ **注:** このプロパティを有効にすると、既存 ることはできません。
ナレッジベースに対し、[読込可能] および [寄稿可能] ユーザー基準リストのいずれも指定されていな	[寄稿可能] または [読込可能] ユーザー基準 ジベースへの寄稿アクセスを拒否するには

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
い場合に、ナレッジベースへのアクセスを拒否する (*glide.knowman.block_access_with_no_user_criteria*)	• タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所：システムプロパティ
記事レベルで [読込可能] および [読込不可] ユーザー基準に基づいて寄稿アクセス権を上書きする (*glide.knowman.apply_article_read_criteria*)	記事レベルで、[読込可能] および [読込不ジ記事に対する寄稿アクセス権を上書きす。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所：システムプロパティ
来月で有効期限が切れる記事について、各月の最初の日にメール通知を送信する (*glide.knowman.enable_article_expiry_notification*)	値を true として入力すると、翌月で期限切知が毎月 1 日に受信者のリストに送信されループと記事のバージョニング機能によっ「ナレッジサブスクリプション」を参照し • タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所：システムプロパティ
検索結果に ACL を適用するかどうかを決定する (*glide.knowman.search.apply_acls*)	ナレッジ記事の検索結果にナレッジ ACL 入力します。 • タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所：システムプロパティ 注: *glide.knowman.search.apply_a* 合、ナレッジベースでフィルター処理しないナレッジベースがナレッジフィとがあります。詳細については、「フトインスタンスオプションの設定」を
ナレッジ管理の Word アドインを利用できる Office365 オンラインサイトのすべてのドメインのリスト (カンマ区切り) (*sn_km_word.glide.knowman.word.xframe*)	Knowledge Management - Microsoft W る Microsoft Word Online アプリケーシを入力します。複数のエントリでは、ドメ • タイプ：文字列 • デフォルト値：なし • 場所：システムプロパティ
ポータルと Workspace の記事ビューページから元の Word ドキュメントをダウンロードする。プロパティを有効に	ポータルと Workspace の記事ビューペー ダウンロードするには、値を true として

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
すると、記事の検索関連性に影響を与える可能性がある (*sn_km_word.glide.knowman.enable_document_download*)	• タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所：システムプロパティ
メトリクス (記事ビュー、ポータルページビュー、およびポータル検索) をキャプチャするために必要な期間を決定する *glide.knowman.usage_metrics_duration*	ナレッジ使用状況メトリクスをキャプチャす。 • タイプ：整数 • デフォルト値： 60 • 場所：システムプロパティ
翻訳タスクからのナレッジ記事の翻訳 (*glide.knowman.translation.enable_translation_task*)	翻訳を有効にするには、値に [true] を入力 • タイプ：true|false • デフォルト値：true
ナレッジ記事を検索するためのデフォルト言語 (*glide.knowman.search.default_language*)	ログイン言語とは異なる記事を検索するた す。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：なし • 場所：システムプロパティ デフォルトの検索言語を設定するための 2 • en - 英語 (米国) • fr - フランス語 • es - スペイン語 • it - イタリア語 • de - ドイツ語 異なる言語を同時に検索できるようにする ニストレーション > プロパティ > 複数言語 し、チェックボックスをオンにします。 注: *glide.knowman.search.default* が無効の場合は、一度に 1 つの言語を 有効にすると、複数言語を同時に検索
廃止された記事の代替記事を提供する (*glide.knowman.enable_article_replacement_on_retire*)	廃止されたナレッジ記事の代替記事を提供 では、このプロパティ値は true に設定さ • タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所：システムプロパティ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
記事に添付されたナレッジブロックを廃止する (*glide.knowman.allow_retire_block*)	値 true を入力し、記事に添付されている • タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所：システムプロパティ 注: (*glide.knowman.allow_retire_* true に設定し、かつ次の場合： • 記事が、ポップアップウィンドウに クに関連付けられている。このブロ す。このブロックを廃止しますか？ • ポップアップウィンドウに以下が表 付けられている記事がない。このブ か？
推奨ドキュメントサイズを決定する (*glide.knowman.import.max_document_size*)	ドキュメントのインポート時に推奨ファイ できます。デフォルトでは、値は 30 に設 • タイプ：整数 • デフォルト値：30 • 場所：システムプロパティ

記事バージョニング プロパティ

ナレッジアドミニストレーターは、ユーザーが新しいバージョンを作成せずに公開された記事で特定のフィールドを編集できるようにするナレッジプロパティを設定できます。

記事のバージョニング機能には、ナレッジ管理詳細プラグイン (com.snc.knowledge_advanced) が必要です。詳細については、「ナレッジ管理詳細プラグインのアクティブ化」と「記事のバージョニング」を参照してください。

プロパティ	説明
記事のバージョニング機能を有効にする (*glide.knowman.versioning.enabled*)	チェックボックスをオンにすると、記事のバージョニング機能が有効になります。 • タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所： ナレッジ > アドミニストレーション > プロパティ
新しいバージョンを作成せずに、公開された記事に対する軽微な編集を有効にする (*glide.knowman.versioning.enable_minor_edits*)	チェックボックスをオンにすると、新しいバージョンを作成せずに公開された記事と関連付けられた添付ファイルに対する軽微な編集が有効になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	• タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所： ナレッジ > アドミニストレーション > プロパティ **注:** 公開された記事に対して軽微な編集を行うには、ユーザーはナレッジベースの所有者、ナレッジアドミニストレーター者、またはナレッジベースのマネージャーである必要があります。
新しいバージョンを作成することなく、公開されている記事上で編集可能なフィールドのカンマ区切りリスト (*glide.knowman.versioning.minor_edit_fields*)	公開記事上で新しいバージョンを作成することなく編集可能なフィールドをカンマ区切り形式のリストに入力します。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：valid_to • 場所： ナレッジ > アドミニストレーション > プロパティ プロパティ値 attachments を入力して、記事をチェックアウトせずにナレッジ記事に関連付けられた添付ファイルを追加または削除することもできます。

ナレッジサブスクリプション プロパティ

ナレッジアドミニストレーターは、ユーザーがナレッジベースとナレッジ記事に登録できるようにする構成プロパティを設定できます。

プロパティ	説明
KM のサブスクリプション機能を有効にする (*glide.knowman.enable_km_subscription*)	チェックボックスをオンにすると、ナレッジサブスクリプション機能が有効になります。 • タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所： ナレッジ > アドミニストレーション > プロパティ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
サブスクリプションの機能を持つことができるロールのリスト (カンマ区切り) (*glide.knowman.enable_km_subscription.roles*)	ナレッジサブスクリプション機能を使用できるロールをカンマ区切り形式のリストに入力します。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：ナレッジ • 場所： ナレッジ > アドミニストレーション > プロパティ
サブスクリプション機能を持つことができるワークフロー状況のリスト (カンマ区切り) (*glide.knowman.enable_km_subscription.workflow_state*)	ユーザーが登録できるナレッジ記事のワークフロー状況をカンマ区切り形式のリストに入力します。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：ドラフト、レビュー、公開 • 場所： ナレッジ > アドミニストレーション > プロパティ

記事の品質インデックス プロパティ

ナレッジアドミニストレーターは、ナレッジ プロパティ ページを使用して、AQI レビューの合格スコアを設定できます。

記事の品質インデックスのプロパティ

プロパティ	説明
AQI レビューの合格スコア (*glide.knowman.aqi_pass_score*)	AQI レビューの合格スコアを設定します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：70 • 指定可能な値の範囲：1 ～ 100
AQI レビューを実行する記事のワークフロー状況の一覧 (*glide.knowman.aqi.article_workflow_states*)	ユーザーが AQI レビューを実行できる記事のワークフロー状況をカンマ区切り形式のリストに入力します。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：ドラフト、レビュー、公開

外部コンテンツ統合プロパティ

アドミニストレーターは、許可されたコンテンツタイプを追加し、外部コンテンツ統合機能の UI ラベルを変更するためのプロパティを設定できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

外部コンテンツ統合のプロパティ

プロパティ	説明
ナレッジ管理における外部コンテンツの合計サイズの上限 (GB) (*sn_km_intg.glide.knowman.external.max_content_size*) 注: これは読み込み専用フィールドです。	• タイプ：整数 • デフォルト値：2
添付ファイルを含めた外部記事の最大サイズ (MB) (*sn_km_intg.glide.knowman.external.max_article_size*) 注: これは読み込み専用フィールドです。	• タイプ：整数 • デフォルト値：8
ソース システムから処理される許可されたコンテンツ タイプのリスト (編集可能なカンマ区切り形式) (*sn_km_intg.glide.knowman.external.allow_content_types*)	• タイプ：カンマ区切りの値 • デフォルト値：application/ applicatio/vnd.openxmlfor officedocument.wordproc application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlfo officedocument.spreadsh application/vnd.ms-power application/vnd.openxmlfo officedocument.presentat application/pdf, text/plain gif, image/jpeg, image/pn • その他の可能な値：applicati audio/mpeg
ソース システムから処理できないコンテンツ タイプのリスト (*sn_km_intg.glide.knowman.external.reject_content_types*) 注: このプロパティは読み込み専用で、許可されたコンテンツ タイプよりも優先されます。	• タイプ：カンマ区切りの値 • デフォルト値：application/ application/x-apple-diskim vnd.microsoft.portable-ex
検索結果ページと記事の表示ページの外部記事を示す UI ラベル (*sn_km_intg.glide.knowman.external.ui_label_for_external_content*)	• タイプ：文字列 • デフォルト値：外部コンテン

アクション可能なナレッジ フィードバックのプロパティ

ナレッジアドミニストレーターは、アクション可能なフィードバック タスクを作成する構成プロパティを設定できます。

アクション可能なナレッジ フィードバックのプロパティ

プロパティ	説明
記事にフラグが立てられている場合にアクション可能なフィードバックタスクを作成する	チェックボックスをオンに

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アクション可能なナレッジ フィードバックのプロパティ (続く)

プロパティ	説明
(*glide.knowman.feedback.enable_actionable_feedback_for_flag*)	すると、記事に不正確または不適切なコンテンツであるとのフラグが立てられている場合にアクション可能なフィードバック タスクが生成できるようになります。 • タイプ：true|false • デフォルト値：true • 場所： ナレッジ > アドミニストレーション > プロパティ
記事が役に立たないとマークされている場合にアクション可能なフィードバック タスクを作成する (*glide.knowman.feedback.enable_actionable_feedback_for_helpful*)	チェックボックスをオンにすると、記事が役に立たなかったとマークされている場合にアクション可能なフィードバック タスクが生成できるようになります。 • タイプ：true|false • デフォルト値：false • 場所： ナレッジ > アドミニストレーション > プロパティ
記事がこの値以下に評価されている場合、アクション可能なフィードバック タスクを作成する。0 または値が設定されていない場合、レート タイプのフィードバックに対してアクション	記事がこの値以下に評価されている場合にアクション

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アクション可能なナレッジ フィードバックのプロパティ (続く)

プロパティ	説明
可能なフィードバック タスクが有効になっていないことを示す (*glide.knowman.feedback.enable_actionable_feedback_for_rating*)	可能なフィードバック タスクが作成されます。記事は 1 ～ 5 段階で評価されます。 • タイプ：整数 • デフォルト値：なし • 場所： ナレッジ > アドミニストレーション > プロパティ
否定的なフィードバックに対してフィードバックの詳細が提供されている場合にのみ、アクション可能なフィードバックタスクを作成します (*glide.knowman.feedback.enable_explicit_feedback*)	否定的なフィードバックに対してアクション可能なフィードバックタスクの生成を有効にするには、チェックボックスをオンにします。 • タイプ：true|false • デフォルト値：false • 場所： ナレッジ > アドミニストレーション > プロパティ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アクション可能なナレッジ フィードバックのプロパティ (続く)

プロパティ	説明
	注: 次の場合、プロパティを **[True]** に設定してフィードバックタスクの生成を無効にします。 • [フィードバック] ダイアログボックスが閉じられた、またはキャンセルされた。 • その他のオプションが選択され、理由が指定されていない。

自動翻訳

グループの所有権プロパティ

ナレッジアドミニストレーターは、ナレッジ記事の所有グループを使用できるようにするグループ所有権プロパティを設定し、公開されたナレッジ記事を編集および承認できるユーザーを決定できます。

プロパティ	説明
このナレッジ記事の所有グループを有効にする (*glide.knowman.ownership_group.enabled*)	所有グループとナレッジ記事の関連付けを有効にするには、チェックボックスをオンにします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	注: このプロパティを **true** に設定した後は、**false** に変更しないようにしてください。このプロパティを **false** に設定しなおす前に、所有権グループに関連付けられているすべてのナレッジ記事を手動で再割り当てし、所有権グループに送信されたすべての記事承認をクローズして、所有権グループに割り当てられているすべての保留中フィードバックタスクを解決します。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所： ナレッジ > アドミニストレーション > プロパティ
所有グループにリンクされたナレッジ記事の作成者または改訂者の寄稿アクセス権を保持する (*glide.knowman.ownership_group.override*)	所有グループが記事に関連付けられている場合でも、ナレッジ記事の作成者と改訂者が記事への寄稿アクセス権を保持できるようにするには、チェックボックスをオンにします。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所： ナレッジ > アドミニストレーション > プロパティ
所有グループのメンバーとして、自動作成された記事の承認を許可する (*glide.knowman.ownership_group.allow_self_approval*)	所有グループのメンバーが自己作成記事の公開を承認できるようにするには、チェックボックスをオンにします。 • タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所： ナレッジ > アドミニストレーション > プロパティ

ナレッジ管理のクイックスタートテスト

アプリケーションの開発やアップグレードの適用などの構成変更を行った後も、ナレッジ管理 が変わらず正常に動作するかを検証します。自分のインスタンスに固有のデータを使用するときは、それが成功するように、これらのクイックスタートテストをコピーしてカスタマイズします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジ管理クイックスタートテストでは、Knowledge Management Core プラグイン (com.glideapp.knowledge)、Knowledge Management Advanced Installer プラグイン (com.snc.knowledge_advanced.installer)、ナレッジブロックプラグイン (com.snc.knowledge_blocks)、Customer Service Management Demo Data プラグイン (com.snc.customerservice.demo) のアクティブ化が必要です。

KM ：ナレッジ管理テストスイート

テスト	説明	リリースバージョン
KM：承認公開ワークフローを使用して KCS テンプレート記事を作成する	承認公開ワークフローを使用して、KCS テンプレート記事の作成を確認します。 **注:** 高度なナレッジ管理インストーラープラグインが必要です。	Madrid
KM：承認公開ワークフローを使用してマルチバージョンの標準記事を作成する	承認公開ワークフローを使用して、マルチバージョン管理された標準記事の作成を確認します。 **注:** 高度なナレッジ管理インストーラープラグインが必要です。	Madrid
KM：記事レベルのサブスクリプション	ユーザーがナレッジ記事に登録できることを確認します。 **注:** 高度なナレッジ管理インストーラープラグインが必要です。	New York
KM：ナレッジベースの canRead と canContribute および記事レベルでの canRead をカバーするユーザー基準	ナレッジベースに対して canRead および canContribute ユーザー基準が作成され、記事に対して canRead ユーザー基準が作成されていることを確認します。 **注:** ナレッジ管理コアプラグインが必要です。	Madrid
KM：ケースから KCS 記事を作成する	ケースから KCS 記事が作成されたことを確認します。	Madrid

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

KM ：ナレッジ管理テストスイート (続く)

テスト	説明	リリースバージョン
	注: 高度なナレッジ管理インストーラーおよびカスタマーサービス管理 (CSM) デモデータプラグインが必要です。	
KM：ナレッジベースレベルのサブスクリプション	ユーザーが ナレッジベース に登録できることを確認します。 **注:** 高度なナレッジ管理インストーラープラグインが必要です。	New York
KM：AQI	AQI チェックリストの作成、アサイン、レビューを確認します。 **注:** 高度なナレッジ管理インストーラープラグインが必要です。	New York
KM：要求者が検索を実行して、記事を表示し、フィードバックを提供 (フィードバックタスクには役立たない)	検索リクエスト、レビュー、役に立たないというフィードバックのプロビジョン、ナレッジ管理 サービスポータル での記事へのフィードバックタスクの作成を確認します。 **注:** 高度なナレッジ管理インストーラープラグインが必要です。	New York
KM：フィードバックタスクフォームから記事を作成および編集する	[記事の作成] および [記事の編集] ボタンが [ナレッジフィードバックタスク] フォームで利用できることを確認します。 **注:** 高度なナレッジ管理インストーラープラグインが必要です。	New York
KM：固定記事を検索し、最高クリックランクを確認	検索要求を検証して、ナレッジ検索 (ts_query_kb) テーブルに固定記事のクリックランク値が	New York

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

KM ：ナレッジ管理テストスイート (続く)

テスト	説明	リリースバージョン
	追加されていることを確認します。 **注:** 高度なナレッジ管理インストーラープラグインが必要です。	
KM：所有グループを作成し、編集権限およびサブスクリプションを確認	所有権グループに記事をアサインしたことを確認し、その所有権グループのメンバー全員が記事に登録され、編集権限が割り当てられていることを確認します。 **注:** 高度なナレッジ管理インストーラープラグインが必要です。	New York
KM：ナレッジ記事とナレッジブロックの作成、検索、および表示	ナレッジブロックの作成とナレッジ記事への追加を確認します。また、ナレッジブロックコンテンツが検索可能であることを確認します。 **注:** ナレッジブロックプラグインが必要です。	Orlando
KM：ナレッジ - 廃止承認ワークフローの検証	公開されたナレッジ記事を廃止して、ナレッジ - 承認の廃止ワークフローが成功することを確認します。 **注:** 高度なナレッジ管理インストーラープラグインが必要です。	Orlando
KM：所有グループマネージャーへのフィードバックタスクアサインの検証	ナレッジ記事の所有権グループマネージャーへのフィードバックタスクのアサインを確認します。 **注:** 高度なナレッジ管理インストーラープラグインが必要です。	Orlando

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

KM ：ナレッジ管理テストスイート (続く)

テスト	説明	リリースバージョン
KM：記事テンプレートセレクターにナレッジベースと記事テンプレートが含まれていることの検証	記事テンプレートセレクターに、寄稿アクセス権のあるすべてのナレッジベースと各ナレッジベースに適用可能な記事テンプレートが含まれていることを確認します。 **注:** 高度なナレッジ管理インストーラーが必要です。	Orlando
KM：公開承認ワークフローの検証	承認プロセスを通じて、ナレッジ記事を取り消し、却下してから承認することで、ナレッジ - 承認公開ワークフローが成功することを確認します。 **注:** 高度なナレッジ管理インストーラープラグインが必要です。	Orlando
KM：古いバージョンの記事を最新バージョンにする	古いバージョンのナレッジ記事が最新バージョンになることを確認します。 **注:** 高度なナレッジ管理インストーラープラグインが必要です。	Orlando
KM：関連記事ウィジェットにマップされた関連記事が表示されることの検証	ナレッジ記事にマップされた関連記事が、 ナレッジ記事ビューページの関連記事ウィジェットに表示されることを確認します。 **注:** 高度なナレッジ管理インストーラープラグインが必要です。	Orlando
KM：マップされた関連カタログアイテムが関連アイテムウィジェットに表示されることの検証	ナレッジ記事にマップされた関連カタログアイテムが、ナレッジ記事ビューページの関連アイテムウィジェットに表示されることを確認します。	Orlando

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

KM ：ナレッジ管理テストスイート (続く)

テスト	説明	リリースバージョン
	注: 高度なナレッジ管理インストーラープラグインが必要です。	
KM：バージョニングされた記事が作成、公開、チェックアウト、および廃止されたことを検証	エージェントワークスペース でナレッジ記事を作成、公開、更新、および廃止することで、バージョニングされたナレッジ記事での UI アクションの成功を確認します。 注: 高度なナレッジ管理インストーラープラグインが必要です。	Quebec
KM：ナレッジ記事のスケジュール済みの公開機能を確認	公開承認ワークフローで記事を作成し、その記事を公開するためにスケジュールを設定し、ステータスが[公開予定] から [公開済み] に変更することを確認することで、ナレッジ記事のスケジュール済みの公開機能を確認します。 注: 高度なナレッジ管理インストーラープラグインが必要です。	Quebec
KM：エージェントワークスペースでのナレッジ - 廃止承認ワークフローの検証	エージェントワークスペースでの承認プロセスを通じて、ナレッジ記事を取り消してから承認することで、ナレッジ - 承認公開ワークフローが成功することを確認します。 注: 高度なナレッジ管理インストーラープラグインが必要です。	Quebec

関連情報

クイックスタートテスト

ナレッジナレッジベースへのアクセスについて

ユーザー基準を使用して、ナレッジナレッジベースへのアクセスを管理できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジベースは、ナレッジ管理アプリケーションのデモ例として提供されています。Paris リリースから、ゲスト (非認証) ユーザーのアクセスを制御できるように、ナレッジナレッジベースにユーザー基準が追加されました。

- 任意のユーザーがナレッジナレッジベースの記事を読むことができる、[読込可能 (Can Read)] の任意のユーザーユーザー基準。

- [読込不可 (Cannot Read)] のゲストユーザー。これにより、ゲストまたは非認証ユーザーはナレッジナレッジベースの記事を読むことができなくなります。

注:
Paris リリースより前のリリースバージョンを使用している場合、ユーザー基準なしでアクセスを管理する方法については、「非認証ユーザーに対するナレッジベースへのアクセス設定 」を参照してください。

ナレッジナレッジベースを引き続き使用することもできますが、コンテンツを保存、共有、および管理するための独自のナレッジベースを作成することを検討してください。ユーザー基準を使用してナレッジベースへのアクセスを設定できます。詳細については、「ナレッジベースの作成」を参照してください。

ナレッジ ワークフロー

ナレッジ記事の公開および廃止プロセスは、その記事が属するナレッジベースに定義されたワークフローによって制御されます。

各 ナレッジベース に異なるワークフローをアサインできます。

デフォルトのワークフローの 1 つを使用するか、独自のワークフローを作成して、ナレッジ タイプごとにカスタマイズした公開および廃止プロセスを定義することができます。

承認が必要なワークフローの場合、*KBWorkflow* スクリプトインクルードで *getApprovers()* 機能を編集することによって、どのユーザーが承認または廃止を行うことができるかを設定できます。

チューリッヒにアップグレードする ナレッジ管理 の既存のユーザーは、 ナレッジベース フォームでワークフローとフローの両方にアクセスできます。ただし、ナレッジベースのワークフローまたはフローのいずれかを使用できます (デフォルトのオプションは ワークフロー)。

公開と廃止について、フローとワークフローを相互に選択することはできません。

ナレッジフローの承認レコードは削除できません。承認または却下できるのはレコードのみです。

デフォルトのナレッジ ワークフロー

Workflow	説明
ナレッジ - 公開承認	ナレッジベースのマネージャーに承認を要求します。承認中の記事は、[レビュー中] ステータスになり、承認されると [公開済み (Published)] ステータスに移行するか、後で公開するように設定されている場合は [公開予定 (Scheduled for publish)] に移行します。マネージャーが要求を却下した場合、ワークフローはキャンセルされ、その記事は [ドラフト] ステータスのままとなります。 所有グループが有効になっている場合、記事へのリンクを含むメール通知が所有グループのメンバーに送信され、承認されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デフォルトのナレッジ ワークフロー (続く)

Workflow	説明
	所有グループが有効になっていない場合、記事へのリンクを含むメール通知がナレッジベース アドミニストレーターに送信され、承認されます。 記事が承認または却下されたことを知らせるために、記事の作成者または改訂者にも通知が送信されます。 承認メール通知をオンにするには、*glide.knowman.enable_approval_notification* プロパティを true に設定します。 **注:** アクティブなユーザーのみが通知を受け取ります。
ナレッジ - 廃止承認	記事を廃止ステータスに移行する前に、ナレッジベースのマネージャーからの承認を要求します。ワークフローはキャンセルされ、アドミニストレーターが要求を却下した場合、その記事は公開ステータスのままとなります。 所有グループが有効になっている場合、記事へのリンクを含むメール通知が所有グループのメンバーに送信され、承認されます。 所有グループが有効になっていない場合、記事へのリンクを含むメール通知がナレッジベース アドミニストレーターに送信され、承認されます。
ナレッジ - すぐに公開	承認を必要とせずにドラフト記事を即時公開するか、後で公開するように設定されている場合は公開予定日に公開します。
ナレッジ - すぐ廃止	承認を要求せずに公開記事をすぐに廃止します。
ナレッジ - ナレッジの公開	ナレッジ記事を公開ステータスに移行するサブフロー。独自のワークフローを定義するときに、このサブフローを使用できます。
ナレッジ - ナレッジの廃止	ナレッジ記事を廃止ステータスに移行するサブフロー。独自のワークフローを定義するときに、このサブフローを使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- 記事が廃止された後は、アドミニストレーターとナレッジアドミニストレーターのみが記事を表示できます。廃止された記事を再利用するために、アドミニストレーターとナレッジアドミニストレーターは記事を再公開できます。詳細については、「廃止された記事の再公開」を参照してください。
- 記事とその翻訳には親子関係があります。親記事を廃止しても、すべての翻訳された子記事が自動的に廃止されるわけではありません。

承認ワークフローのメール通知

承認ワークフローのメール通知を送信できます。

- 承認を受けるために送信されたナレッジ記事について承認者に通知します。
- ナレッジ記事の承認ステータスを作成者に通知します。

承認ワークフローのメール通知を送信するには、[記事承認ワークフロー内の承認者と作成者に通知を送信する] プロパティ (*glide.knowman.enable_approval_notification*) を有効にします。New York 以降、このプロパティはデフォルトで有効になっています。New York より前のリリースバージョンをお持ちの既存のお客様は、このプロパティを有効にしてメール通知を送信できます。このプロパティを有効にする前に、記事承認のカスタム通知を無効にします。*glide.knowman.enable_approval_notification* プロパティが利用できない場合、管理者はプロパティを作成し、その値を true に設定できます。詳細については、「ナレッジ管理のプロパティ」を参照してください。

関連情報

ナレッジ記事のステータス

レビュー中の記事の承認

バージョニングされた記事の廃止

ナレッジフロー

ナレッジ記事の公開および廃止プロセスは、その記事が属するナレッジベースに定義されたフローによって制御されます。

Zurich 以降、ナレッジフローは ナレッジ管理 のすべての新規ユーザーが利用できます。

[公開フロー] フィールドと [廃止フロー] フィールドは、 ナレッジベース フォームで必須です。

すぐに使える (OOB) フローを使用するか、独自のフローを作成して、さまざまなタイプのナレッジのカスタム公開および廃止プロセスを定義できます。詳細については、「https://www.servicenow.com/docs/bundle/vancouver-build-workflows/page/administer/flow-designer/concept/flow-designer.html」を参照してください。

承認が必要なフローについては、*KBWorkflow* スクリプトインクルードで *getApprovers()* 機能を編集することによって、どのユーザーが承認または却下できるかを設定できます。

ナレッジフローの承認レコードは削除できません。承認または却下できるのはレコードのみです。

デフォルトのナレッジフロー

フロー	説明
ナレッジ - 公開承認	ナレッジベースのマネージャーに承認を要求します。承認中の記事は、[レビュー中] ステータスになり、承認されると [公開済み (Published)] ステータスに移行するか、後で

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デフォルトのナレッジフロー (続く)

フロー	説明
	公開するように設定されている場合は [公開予定 (Scheduled for publish)] に移行します。マネージャーが要求を却下した場合、フローはキャンセルされ、記事は [ドラフト] ステータスのままになります。 所有グループが有効になっている場合、記事へのリンクを含むメール通知が所有グループのメンバーに送信され、承認されます。 所有グループが有効になっていない場合、記事へのリンクを含むメール通知がナレッジベースアドミニストレーターに送信され、承認されます。 記事が承認または却下されたことを知らせるために、記事の作成者または改訂者にも通知が送信されます。 承認メール通知をオンにするには、*glide.knowman.enable_approval_notification* プロパティを true に設定します。 **注:** アクティブなユーザーのみが通知を受け取ります。
ナレッジ - 廃止承認	記事を廃止ステータスに移行する前に、ナレッジベースのマネージャーからの承認を要求します。マネージャーが要求を却下した場合、フローはキャンセルされ、記事は [公開] ステータスのままになります。 所有グループが有効になっている場合、記事へのリンクを含むメール通知が所有グループのメンバーに送信され、承認されます。 所有グループが有効になっていない場合、記事へのリンクを含むメール通知がナレッジベースアドミニストレーターに送信され、承認されます。
ナレッジ - すぐに公開	承認を必要とせずにドラフト記事を即時公開するか、後で公開するように設定されている場合は公開予定日に公開します。
ナレッジ - すぐ廃止	承認を要求せずに公開記事をすぐに廃止します。
ナレッジ - ナレッジの公開	記事を公開するためのアクション。
ナレッジ - ナレッジの廃止	記事を廃止するためのアクション。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- 記事が廃止された後は、アドミニストレーターとナレッジアドミニストレーターのみが記事を表示できます。廃止された記事を再利用するために、アドミニストレーターとナレッジアドミニストレーターは記事を再公開できます。詳細については、「廃止された記事の再公開」を参照してください。
- 記事とその翻訳には親子関係があります。親記事を廃止しても、すべての翻訳された子記事が自動的に廃止されるわけではありません。

承認フローのメール通知

承認フローのメール通知を送信できます。

- 承認を受けるために送信されたナレッジ記事について承認者に通知します。
- ナレッジ記事の承認ステータスを作成者に通知します。

承認フローのメール通知を送信するには、[記事承認フローで承認者と作成者に通知を送信する] プロパティ (*glide.knowman.enable_approval_notification*) を有効にします。このプロパティはデフォルトで有効になっています。*glide.knowman.enable_approval_notification* プロパティが利用できない場合、管理者はプロパティを作成し、その値を true に設定できます。詳細については、「ナレッジ管理のプロパティ」を参照してください。

ナレッジ管理サービスポータルプロパティ

ナレッジ管理サービスポータルプロパティは、ナレッジポータルでの情報の表示方法を決定します。構成プロパティを設定するには、admin ロールが必要です。

次のシステムプロパティは、ユーザーをナレッジ管理サービスポータルのホームページに誘導し、ホームページの URL 接尾辞を指定するように設定されています。

プロパティ	説明
sn_km_portal.glide.knowman.serviceportal.enable_redirect	ユーザーを目的のナレッジホームページに誘導します。 • タイプ：true|false • デフォルト値：false **true** に設定すると、v2 ページまたは v3 ページに移動するユーザーは、ナレッジ管理サービスポータルのホームページにリダイレクトされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	注: このプロパティは、次のユースケースでは使用できません。 • インシデントフォームでのコンテキスト検索 • コネクト • グローバル検索
sn_km_portal.glide.knowman.serviceportal.portal_url	ナレッジ管理サービスポータルの URL 接尾辞。デフォルトは **kb** です。

ナレッジ管理サービスポータルは、「ナレッジ管理 v3 プロパティ」をサポートしています。ポータルページでウィジェットインスタンスオプションを設定すると、これらのプロパティを上書きできます。

注:

Washington DC のリリース以降、ナレッジ管理 v3 ホームページ (com.snc.knowledge3) は、将来の Y リリースでの廃止に向けて準備が進められています。これはナレッジ管理 サービスポータル (com.snc.knowledge_serviceportal) に置き換えられ、Madrid 以降のリリースのお客様にはデフォルトで有効になっています。新しいエクスペリエンスの詳細については、「ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能」を参照してください。

ナレッジ管理 **v3** ホームページとナレッジ管理サービスポータルの比較

ナレッジ管理 v3 ホームページとナレッジ管理サービスポータルで利用可能な機能の比較。

注:

Washington DC のリリース以降、ナレッジ管理 v3 ホームページ (com.snc.knowledge3) は、将来の Y リリースでの廃止に向けて準備が進められています。これはナレッジ管理 サービスポータル (com.snc.knowledge_serviceportal) に置き換えられ、Madrid 以降のリリースのお客様にはデフォルトで有効になっています。新しいエクスペリエンスの詳細については、「ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能」を参照してください。

ページ		コンポーネント	**V3** ホームページ	ナレッジ管理サービスポータル
ホームページへ。		記事を作成	Y	Y
		記事をインポート	Y	N
		ナレッジベース	Y	Y
		主なコンテンツ	Y	Y
		最も役立つ	Y	Y

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ページ		コンポーネント	V3 ホームページ	ナレッジ管理サービスポータル
		もっとも表示された	Y	Y
		言語選択メニュー	Y	N
		検索テキストボックス	Y	Y
検索結果ページ		記事を作成	Y	N
		記事をインポート	Y	N
		言語選択のある検索ボックス	Y	Y
	ソート基準	関連性	Y	Y
		最終更新日 (最新)	Y	Y
		ビュー	Y	Y
		アルファベット	N	Y
	フィルター基準	ナレッジベース	Y	Y
		カテゴリ	Y	Y
		作成者	Y	Y
		タグ	N	Y
		リソース	N	Y
		評価	N	Y
		閲覧回数	N	Y
	記事メタ データ	作成者：	Y	Y
		記事番号	Y	Y
		最終変更日	Y	Y
		カテゴリ	Y	Y
		ビュー数	Y	Y
		星による評価	Y	Y
		関連性ランク	Y	Y
		タグ	Y	N
		添付ファイル	Y	Y
記事ビューページ		戻るボタン	Y	N
		お気に入りの作成アイコン	Y	N
		ナビゲーション階層パス	Y	Y
		記事メタ データ	Y	Y

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ページ		コンポーネント	V3 ホームページ	ナレッジ管理サービスポータル
		• 記事番号 • 記事のバージョン • 作成者： • 最終変更日 • ビュー数 • 星による評価		
		登録オプション	Y	Y
		記事にフラグ設定オプション	Y	Y
		インシデントの作成オプション	Y	Y
		編集オプション	Y	Y
		記事言語選択オプション	Y	Y
		役に立つ「はい/いいえ」オプション	Y	Y
		星による評価	Y	Y
		コメント用のテキスト ボックス	Y	Y
		ライブフィードのコメント	Y	N
		固定リンクのコピー	Y	Y
		最新のタスク ウィジェット	N	Y
		影響を受ける製品 ウィジェット	N	Y
		もっとも表示されたウィジェット	N	Y
		最も役立つウィジェット	N	Y

sn_km_portal.glide.knowman.serviceportal.enable_redirect プロパティは、次のユースケースでは使用できません。

- インシデント フォームでのコンテキスト検索
- コネクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

ナレッジベースへの Word 文書のインポート

ナレッジ管理 v3 によるナレッジベースへの Word 文書のインポート

正規 **URL** およびローカライズされたナレッジ記事の **SEO**

正規 URL のタグと翻訳されたナレッジ記事の *hreflang* タグを追加して、ナレッジ記事の検索性を向上させます。

正規 URL のデフォルトタグおよび *hreflang* タグを追加するには、ナレッジ記事ビュー [kb_article_view] ページレコードの **[SEO** スクリプトを使用] チェックボックスをオンにします。詳細については、「ポータルページの正規 URL とローカライズバージョンの SEO を有効にする」を参照してください。

[SEO スクリプトを使用] オプションが選択されている場合：

- ナレッジ記事の正規 URL がナレッジ記事ビューページに追加されます。

  正規 URL の例： https://<instance name>.servicenow-com/csp?id=kb_article_view&sysparm_article=<article number>

- ナレッジ記事の翻訳済みバージョンの *hreflang* タグがナレッジ記事ビューページに追加されます。

  hreflang タグが付いた URL の例：<link rel=“alternate” href=“https://<instance name>.servicenow-com/csp/fr?id=kb_article_view&sysparm_article=<article number>” hreflang=“fr”/>

  注:
  自己参照 *hreflang* URL も、現在のナレッジ記事の言語に追加されます。

  たとえば、英語のナレッジ記事を表示するには、次の形式の URL にアクセスします。

  https://<instance name>.servicenow-com/csp/?id=kb_article_view&sys_kb_id=<sys_id>

  翻訳用に追加された *hreflang* タグに加えて、英語の自己参照 *hreflang* タグが追加されます。

  <link rel=“alternate” href=“https://<instance name>.servicenow-com/csp/?id=kb_article_view&sys_kb_id=<sys_id>” hreflang=“en”/>

正規 **URL** および **hreflang** タグのスクリプトインクルード

デフォルトでは、ナレッジ記事ビューページは *SPSEOHeaderTagsArticleViewSNC* スクリプトインクルードを使用して、正規 URL および *hreflang* タグを追加します。

次のテーブルでは、ナレッジ記事ビューページを含むサービスポータルページに正規 URL および *hreflang* タグを追加するためのスクリプトインクルードについて説明します。

正規 **URL** および **hreflang** タグのスクリプトインクルード

スクリプトインクルード	説明
SPSEOHeaderTagsSNC	サービスポータルページの正規 URL と *hreflang* タグのデフォルト実装が含まれています。 このスクリプトインクルードは読み取り専用です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

正規 **URL** および **hreflang** タグのスクリプトインクルード (続く)

スクリプトインクルード	説明
	詳細については、「ポータルページの正規 URL とローカライズバージョンの SEO を有効にする」を参照してください。
SPSEOHeaderTags	サービスポータルページの *SPSEOHeaderTagsSNC* スクリプトインクルードのデフォルト実装を上書きできます。 *SPSEOHeaderTags* スクリプトインクルードは、*SPSEOHeaderTagsSNC* スクリプトインクルードを拡張します。
#SPSEOHeaderTagsArticleViewSNC	*SPSEOHeaderTags* スクリプトインクルードで設定されたナレッジ記事ビューページの *generateHrefLangArray* および *generateCanonicalURL* 関数を上書きします。 *SPSEOHeaderTagsArticleViewSNC* スクリプトインクルードは、読み取り専用で、*SPSEOHeaderTags* スクリプトインクルードを拡張します。
SPSEOHeaderTagsArticleView	ナレッジ記事ビューページの *SPSEOHeaderTagsArticleViewSNC* スクリプトインクルードのデフォルト実装を上書きできます。 *SPSEOHeaderTagsArticleView* は *SPSEOHeaderTagsArticleViewSNC* スクリプトインクルードを拡張します。

アドミニストレーターは、 *SPSEOHeaderTagsArticleView* スクリプトインクルードを更新することで、正規 URL、 *hreflang* タグ、およびナレッジ記事のカスタムヘッダーを追加できます。詳細については、「正規 URL およびローカライズされたナレッジ記事用のカスタム SEO タグの構成」を参照してください。

記事のバージョニング変更

記事のバージョニングでは、ナレッジ ユーザーが既存の記事のバージョンを作成および更新できるようにする新しいアクションが導入されました。また、ナレッジフォームには新しいフィールドと関連リストが、ナレッジ リストには新しい列が、ナレッジ ダッシュボード レポートには更新が導入されています。

新しいユーザー アクション

記事バージョン作成の一部として、ユーザーは次のことを行うことができます。

- [ナレッジ] フォームの [チェックアウト] をクリックして、公開記事をチェックアウトして別のバージョンを作成する。

  注:
  ドラフト状況の記事を編集できるのは、作成者、ナレッジベース所有者、および knowledge_admin ロールを持つユーザーのみです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- ナレッジフォームの [取り消し] をクリックして、レビュー中または公開がスケジュールされている記事を取り消す。
- 期限切れステータスになっている以前の公開記事を選択し、ナレッジフォームヘッダーの [これを最新にする] をクリックして、現在の公開バージョンにする。

注:
新しいバージョンを作成せずに公開記事を編集するためには、*glide.knowman.versioning.enable_minor_edits* プロパティが有効になっていることを確認してください。

ナレッジ リストへの変更

記事のバージョニング機能により、次のものがナレッジ リストに追加されています。

- [バージョン] 列に、記事のバージョン番号を表示。ナレッジ リストに、複数バージョンの記事を表示。
- [ワークフロー] 列に、新しい [期限切れ] ステータスを表示。

ナレッジフォームへの変更

記事のバージョニング機能により、次のものがナレッジフォームに追加されています。

- [バージョン] フィールドに、記事のバージョン番号を表示。
- [表示番号] フィールドに、記事番号とバージョン番号の組み合わせを表示。たとえば、KB0010004 v1.02 と表示されます。ナレッジ記事への参照は、すべてこの表示番号を使用します。
- [ベースバージョン] フィールドに、現在の記事がベースにしているナレッジ記事の番号とバージョンを表示。
- [更新者] フィールドに、公開記事をチェックアウトして新しいバージョンを作成したユーザーの名前を表示。
- [記事のバージョン] 関連リストに、記事のすべてのバージョンのリストを表示。このリストから、次のことを行うことができます。
  - [バージョン] をクリックして、特定バージョンの記事をします。
  - [記事を表示] 関連リンクをクリックして、記事のページ ビューを表示します。

注:
必要に応じて、フィールドと関連リストを表示するようにフォームを設定します。

ナレッジ モジュールへの変更

記事のバージョニング機能では、ナレッジ モジュールの次の変更が導入されています。

- 自分のナレッジ記事
  - ナレッジ ユーザーの場合、このモジュールにはユーザーによって作成された記事のレコードと、ユーザーによって更新された各記事のレコードが含まれます。
  - ナレッジ更新者の場合、このモジュールには、ユーザーが公開した記事のレコードと、ユーザーによって更新された各記事のレコードが含まれます。
- 自分のフラグ付き

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ナレッジ ユーザーの場合、このモジュールにはユーザーによって作成された記事に加えられた各リビジョンのレコードが含まれます。
- ナレッジ更新者の場合、このモジュールにはユーザーによって更新された各記事のレコードが含まれます。

注:
これらのモジュールをカスタマイズしたユーザーには、これらの変更は表示されません。

ナレッジ管理ダッシュボード レポートへの変更

ナレッジ管理概要ダッシュボード レポートが更新され、高度なナレッジ管理プラグインがアクティブ化されたときの記事のバージョニング関連の変更が含まれます。

- 過去 30 日間にフラグが付けられた記事
- 過去 30 日間に役に立たないとマークされた記事
- 1 か月あたりの使用記事数
- ナレッジ使用
- ナレッジ ビュー
- 過去 30 日間に更新されたナレッジ
- 過去 30 日間にフラグ付けされたナレッジ
- ワークフロー ステータス別のナレッジ
- 作成者が作成したナレッジ
- 過去 30 日間に作成されたナレッジ
- 過去 30 日間に作成された新しいナレッジ記事
- 過去 30 日間のナレッジの評価

ナレッジ管理サービスポータルで利用できるバージョニング情報

ナレッジ検索結果には、記事ごとの記事番号とバージョン番号が表示されます。

注:

検索結果の記事番号の横に記事のバージョン番号を表示するには、ナレッジ管理プロパティページのナレッジ検索プロパティセクションで *glide.knowman.search.show_article_number* プロパティを有効にします。

KB 記事への URL を使用して基本システムまたはナレッジサービスポータルから記事にアクセスする場合は、記事バージョン番号も URL に含める必要があります。たとえば、ナレッジ記事 KB0000005 にアクセスするには、URL として https：//<インスタンス名>/sp?id=kb_article&sys_id=KB0000005 を使用する代わりに、https：//<インスタンス名>/sp?id=kb_article&sys_id=KB0000005%20V1.0 を使用して記事を表示する必要があります。

記事ビューページには、更新された記事のバージョン履歴セクションが表示されます。このセクションには、バージョン番号、更新日、作成者または更新者の名前が含まれます。

- [最新バージョン] またはバージョン番号と現在のステータスを使用して、バージョン履歴セクションを展開します。
- バージョン番号をクリックすると、その特定のバージョンの記事が開きます。
- 期限切れの記事を表示すると、より新しい更新バージョンが利用可能であることを知らせるメッセージが表示されます。このメッセージには、最新バージョンへのリンクが含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

記事のバージョンに関するフィードバック

記事のバージョニング機能により、ユーザーは現在バージョンのナレッジ記事を表示し、フィードバックを書き込むことができます。

フィードバック オプションの詳細については、「ナレッジ フィードバック」を参照してください。

フィードバック オプション	このオプションが記事のバージョニングでどう機能するか
記事の評価	記事の平均評価は、チェックアウトされたバージョンに引き継がれます。平均評価計算が更新され、現在のバージョンの記事に表示されます。
記事を役に立つとマーク	以前のバージョンの記事で役に立つとされた割合も、ホームページの「役に立つ」列に表示されたときに新しい新しいバージョンに対して考慮されます。
コメント	ライブフィードが有効になっていない限り、記事の下部にある [コメント] セクションに以前のバージョンのコメントが表示されます。ライブフィードは現在のバージョンのコメントのみを表示します。
記事のフラグ設定	記事をチェックアウトするか、以前のバージョンを現在のバージョンに設定すると、フラグ設定された値が false にリセットされます。
閲覧回数	閲覧回数は、チェックアウトされた記事に引き継がれます。記事のバージョンに閲覧があると、後続のすべての公開済みバージョンの閲覧回数がインクリメントします。新しいバージョンの記事の閲覧は、以前のバージョンの閲覧回数には影響しません。ドラフト記事が公開されると、合計閲覧回数には、以前に公開された記事の閲覧回数とそれ自体のスタンドアロン閲覧回数の合計が表示されます。
使用回数	使用回数は、チェックアウトされた記事に引き継がれます。記事のバージョンを使用すると、後続のすべてのバージョンの使用回数をインクリメントします。新しいバージョンの記事を使用しても、以前のバージョンの使用回数には影響しません。

ナレッジ記事のバージョン番号

ナレッジ記事のバージョン番号は特定のパターンに従います。バージョン番号のインクリメントはリビジョン タイプに依存します。

記事のバージョン番号は、<メジャーリリース番号.マイナーリリース番号> というパターンに従います。

記事に加えられているリビジョンのタイプによってインクリメントが決定します。マイナー リビジョンでは、バージョン番号が 0.01 ずつインクリメントします。記事を公開するなどのメジャー リビジョンでは、バージョンを次の整数、たとえばバージョン 2.02 から 3.0 にインクリメントします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、バージョニングされた記事のライフ サイクルとバージョン番号の変化を示しています。

ユーザー アクション	記事ステータス	バージョン番号
ナレッジ作成者が新しい記事を作成	ドラフト	0.01
ナレッジ作成者が記事を変更して更新	ドラフト	0.01
ナレッジ作成者がレビューのために記事を送信	評価	0.02
ナレッジ作成者が別の変更を行うために記事を取り消し	ドラフト	0.03
ナレッジ記事がレビューのために記事を送信	評価	0.04
承認者が記事を却下し、変更を要求	ドラフト	0.05
ナレッジ作成者が変更を行い、レビューのために記事を送信	評価	0.06
承認者が記事を承認	公開予定	0.07
記事は公開済み	公開	1.0
ナレッジ作成者が公開記事をチェックアウト	ドラフト	1.01
ナレッジ作成者がレビューのために記事を送信	評価	1.02
承認者が記事を承認	公開予定	1.03
記事は公開済み バージョン 2.0 の記事が公開されると、バージョン 1.0 の記事のステータスは [期限切れ] に変更されます。	公開	2.0

記事のステータスに変更があると、[廃止待ち]、[廃止]、および [期限切れ] ステータスとの間のものを除き、バージョンのインクリメントが発生します。

注:
マイナーバージョンの編集の詳細については、「 記事のバージョニング変更」を参照してください。

ナレッジ記事のバージョン情報

ユーザーは、ナレッジ ビューページからナレッジ記事のバージョン情報を表示できます。

ナレッジ記事番号とバージョン番号は、タイトルのすぐ下の記事の上部に表示されます。バージョン番号をクリックすると、使用可能な記事バージョンのリストを含むバージョン履歴セクションが展開されます。ユーザー ロールによって、このリストに含まれる内容が次のとおり決まります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ナレッジベースの読み取りアクセス権のあるユーザーは、最新の公開バージョンおよび以前のメジャー バージョンを表示できます。
- ナレッジベースの読み取りアクセス権と寄稿アクセス権のあるユーザーは、最新の公開バージョン、以前のメジャー バージョン、およびドラフトまたはレビュー バージョンを表示できます。

リストのバージョン番号をクリックすると、以前のバージョンの記事を表示できます。以前のバージョンを表示すると、記事上部のメッセージは、更新されたバージョンが利用可能であることを示します。

ナレッジ記事の最下部には、記事に関する追加情報 (作成者または更新者の名前、記事が最後に変更された日付など) が表示されます。

ナレッジ記事の有効期限

ナレッジ記事の有効期限は、ナレッジ記事の期限が切れる日付です。[有効期限] 後または [有効期限] が空の記事は、検索結果に表示されません。-

[ナレッジ] フォームの [有効期限] フィールドを使用して、ナレッジ記事の有効期限を決定します。[ナレッジ] フォームは、ナレッジ記事を作成または編集するときに使用できます。

ナレッジ記事を作成または編集すると、[有効期限] フィールドにデフォルト値が表示されます。記事の作成者または編集者は、デフォルトの [有効期限] の日付を維持するか変更するかを選択できます。

注:
システムの日付形式またはユーザー設定が yy 年形式を使用するように設定されている場合に [有効期限] がデフォルトの日付に設定されている際は、問題が発生する可能性があります。システムアドミニストレーターに問い合わせるか、ユーザー設定を yyyy 年形式の日付形式を使用するように修正してしてください。詳細については、「グローバル日時フィールド形式」および「システムの日付形式のカスタマイズ」のトピックを参照してください。

ナレッジ記事を作成するときのデフォルトの記事の有効期間

[有効期限] フィールドのデフォルト値は、ナレッジベースに設定された [記事の有効期間] フィールドに由来します (「ナレッジベースの作成」参照)。[有効期限] は、記事の作成日から [記事の有効期間] フィールドに指定された日数までの間に開始します。[記事の有効期間] フィールドが空の場合は、ナレッジ記事の [有効期限] フィールドのデフォルトの日付が 2100 年 1 月 1 日に設定されます。

ナレッジ記事を編集するときのデフォルトの記事の有効期間

記事のバージョニング機能が有効になっている場合は、更新された記事バージョンの [有効期限] のデフォルト値は、次のテーブルに記載されているように自動設定されます。

更新された記事バージョンの [有効期限] 日

関連するナレッジベースの [記事の有効期間] 値	デフォルトの [有効期限] 値	メモ
空	以前のバージョンの [有効期限] 日の値	記事に関連付けられたナレッジベースの [記事の有効期限] フィールドが空の場合は、記事の前のバージョンの [有効期限] の値は保持されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

更新された記事バージョンの [有効期限] 日 (続く)

関連するナレッジベースの [記事の有効期間] 値	デフォルトの [有効期限] 値	メモ
空ではありません	記事の更新日 + 記事の有効期間	記事に関連付けられたナレッジベースの [記事の有効期間] フィールドが空白でない場合は、[有効期限] は記事の更新日から [記事の有効期間] フィールドに指定された日数までの間に開始するように自動更新されます。

ナレッジ記事を別のナレッジベースに移動すると、更新された記事の [有効期限] のデフォルト値は、次のテーブルに記載されているように自動設定されます。

ナレッジ記事を別のナレッジベースに移動する日付まで有効

更新されたナレッジベースの [記事の有効期間] 値	デフォルトの [有効期限] 値	メモ
空	以前の [有効期限] 日の値	選択したナレッジベースの [記事の有効期限] フィールドが空白の場合は、[有効期限] の値がナレッジ記事に対して保持されます。
空ではありません	記事の更新日 + 記事の有効期間	選択したナレッジベースの [記事の有効期間] フィールドが空白でない場合は、[有効期限] は記事の更新日から [記事の有効期間] フィールドに指定された日数までの間に開始するように自動更新されます。

注:
[有効期限] フィールドのディクショナリ値が変更された場合は、[有効期限] フィールドのデフォルト値を [記事の有効期間] フィールドに従って上書きします。

有効期限が切れるナレッジ記事のメール通知

毎月の初日に、アプリケーションは承認済み受信者のリストにメール通知を送信して、翌月に期限切れになる記事について知らせます。受信者は [有効期限] を延長して、記事を引き続き使用できます。詳細については、「ナレッジ管理 でのメール通知の管理」を参照してください。

ナレッジ記事のステータス

ナレッジ記事のバージョンは、作成サイクルを経て進行するにつれて、いくつかのステータスの 1 つになる可能性があります。

注:
ナレッジ管理詳細プラグイン (com.snc.knowledge_advanced) をアクティブ化して、`glide.knowman.versioning.enabled` システムプロパティを true に設定する必要があります。詳細については、「ナレッジ管理詳細プラグインのアクティブ化」および「記事バージョニング プロパティ」を参照してください。

状況	説明
ドラフト	記事が作成の過程にあります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

状況	説明
	注: ドラフトステータスでバージョニングされたナレッジ記事は、所有グループが記事に追加されている場合、ナレッジベースへの寄稿アクセス権を持つ作成者または改訂者、ナレッジベースの所有者、admin および knowledge_admin ロールを持つユーザー、および所有グループのメンバーのみが変更できます。
評価	記事のドラフト バージョンが承認または却下のためにレビュー担当者に送信されています。
公開予定	ナレッジ記事のドラフトバージョンは、後日公開がスケジュールされています。
公開	記事が承認され、公開されます。記事のステータスが [公開] に変更されると、その記事の以前に公開されたバージョンのステータスが [期限切れ] に変更されます。 **注:** 所有グループを持つナレッジ記事が承認されると、ナレッジベースの所有者と所有グループのメンバーだけが記事への寄稿アクセス権を持ちます。
廃止待ち	公開記事が廃止のために選択され、承認待ちになっています。
廃止	公開記事は廃止されています。 廃止されたナレッジ記事は、外部ユーザーや顧客は検索できません。廃止された記事を再利用するには、同じ内容の新しい記事を作成します。これは承認後に公開されます。
期限切れ	この記事のより最近のバージョンが公開されています。エンド ユーザーは、公開記事と期限切れバージョンを読み込むことができます。

関連情報

ナレッジアクセス制御

ナレッジサブスクリプション メール通知テンプレート

ナレッジサブスクリプション機能は、メール通知テンプレートを使用してナレッジ ユーザーにサブスクリプション通知を送信します。

メールテンプレート	サブスクリプション タイプ
KM サブスクリプション：記事が公開されました	ナレッジベース

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

(続く)

メールテンプレート	サブスクリプション タイプ
KM サブスクリプション：KB で記事が変更されました	ナレッジベース
KM サブスクリプション：記事がチェックアウトされました	ナレッジ記事
KM サブスクリプション：記事が変更されました	ナレッジ記事
KMサブスクリプション：記事がコメントされました	ナレッジ記事

admin または knowledge_admin ロールを持つユーザーが、これらのメール通知テンプレートをカスタマイズできます。テンプレートを見つけるには、 システム通知 > メール > 通知. テンプレートのカスタマイズの詳細については、「メール通知を作成する」を参照してください。

サブスクリプション通知には、メールの下部にあるユーザーの通知設定ページへのリンクが含まれます。

ナレッジ管理 のアナリティクスおよびレポート作成ソリューション

次のトピックでは、ナレッジ管理 に関する プラットフォームアナリティクスソリューション および デマンドインサイトダッシュボードについての情報を提供します。

ナレッジ管理 プラットフォームアナリティクスソリューション

プラットフォームアナリティクスソリューション には事前構成済みのダッシュボードが含まれます。これらのダッシュボードには、アクション可能なデータ表示方法が豊富に用意されており、ビジネスプロセスとビジネスプラクティスの改善に役立ちます。

プラットフォームアナリティクスソリューション

プラットフォームアナリティクス データの可視化では、 パフォーマンスアナリティクス インジケーター データを使用してデータを経時的に表示し、ビジネスプロセスを分析して改善が必要な領域を特定するのに役立ちます。プラットフォームアナリティクスソリューション を使用すると、最小限のセットアップで パフォーマンスアナリティクス からアプリケーションに関する値を取得できます。いつでも独自のオブジェクトを作成することもできます。

ナレッジ管理ソリューションを有効にするには、管理者は パフォーマンスアナリティクス > ガイド付きセットアップ.[ようこそ] をクリックして、ナレッジ管理 のセクションにスクロールします。ガイド付きセットアップに従って、セットアップと構成のすべての手順を実行します。

注:
ナレッジ管理詳細プラグインのアクティブ化を実行する必要があります。

ドメインセパレーションと「別のユーザーとして実行」ユーザー

一部のソリューションでは、システムアドミニストレーターは、プラットフォームアナリティクス ソリューション のデータコレクションジョブの [別のユーザーとして実行] ユーザーです。他のソリューションでは、データコレクションジョブの [別のユーザーとして実行] ユーザーは空白のままです。[別のユーザーとして実行] ユーザーがインスタンスに存在すること、およびこのユーザーが適切なレベルのアクセス権を持っているかどうかを確認してください。不適切な別のユーザーとして実行ユーザーでは、エラーが発生したり、収集されるデータが制限されたりすることがあります。この設定は、ドメインセパレーションが有効になっている場合のみ効果があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このソリューションの新規バージョンおよび廃止バージョン

London では、このソリューションは新規バージョンの com.snc.pa.knowledge_v2 に置き換わりました。前バージョンのソリューションをアクティブ化してインスタンスをアップグレードした場合でも、以前のソリューションは存在し、使用可能です。既存のインジケーターやブレークダウンからデータを失うことなく、新しいバージョンをアクティブ化することもできます。新しいバージョンをアクティブ化する場合は、履歴データコレクションジョブを実行して、新しいインジケーターとブレークダウンを設定します。

ナレッジ管理ダッシュボードにセルフサービスアナリティクスを追加する

セルフサービスアナリティクスをインスタンスでアクティブ化してある場合は、セルフサービスアナリティクスウィジェットを パフォーマンスアナリティクス ダッシュボードまたはサービスポータルに追加できます。インジケーターとブレークダウンの既製セットを取得するには、セルフサービスアナリティクス PA (*com.snc.pa.self_service_analytics*) プラグインをアクティブ化してください。セルフサービスインジケーターを パフォーマンスアナリティクス アドミンコンソールで検索して、ウィジェットを作成してダッシュボードまたはポータルに追加します。[SSA] セルフサービスアナリティクスデータコレクションジョブもアクティブ化します。

関連情報

パフォーマンスアナリティクスサブスクリプションのアクティブ化

ナレッジ管理ダッシュボード

ナレッジ管理ダッシュボードは、ナレッジコンテンツの所有者とマネージャーがナレッジコンテンツの使用率と品質を判断するのをサポートします。また、コンテンツ作成のために適切なプロセスと手順に従っていることを確認するのにも役立ちます。

注:

- このドキュメントは、London で導入されたナレッジ管理 v2 のパフォーマンスアナリティクスコンテンツパックを参照しています。それより古い、非推奨バージョンは参照していません。
- ナレッジ管理ソリューションを有効にするには、管理者は パフォーマンスアナリティクス > ガイド付きセットアップ. [ようこそ] を選択して、ナレッジ管理 のセクションにスクロールします。ガイド付きセットアップに従って、セットアップと構成のすべての手順を実行します。
- ナレッジ管理ダッシュボードにアクセスするには、次に移動します: すべて > セルフサービス > ダッシュボード.[ダッシュボードを検索] フィールドで、ナレッジ管理ダッシュボードを検索します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジ管理ダッシュボードの [コンテンツ使用率] タブ



ナレッジ管理ダッシュボードの [コンテンツガバナンス] タブ



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジ管理ダッシュボードの [コンテンツの品質] タブ



エンドユーザーとロール

エンドユーザーと目標	必要なロール	メリット
ナレッジマネージャー：重要領域を特定し、リソースを最適に管理する必要があります。	knowledge_manager	コンテンツ公開の速度を確認でき、お客様がどのようなコンテンツを検索しているかを確認して、コンテンツ所有者の作業をより効率的に管理できます。
ナレッジアドミニストレーター：ナレッジコンテンツの使用率と品質を明確に可視化する必要があります。	knowledge_admin	コンテンツ作成を計画して管理できます。
コンテンツ作成者：所有しているコンテンツの利用率を確認し、改善点を確認する必要があります。	pa_viewer	対象領域でどのようなコンテンツをお客様が求めているかを確認できます。

CSM ナレッジ管理ダッシュボードのインジケーター

CSM ナレッジ管理ダッシュボードには、コンテンツ使用率、コンテンツガバナンス、コンテンツ品質の 3 つのビューがあります。

ナレッジ管理ダッシュボードには、次の重要業績評価指標が表示されます。

公開されたナレッジ記事の割合

数式、[[公開されたナレッジ記事の数]] / [[有効なナレッジ記事の数]] を使用して毎日算出

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

記事の月次平均評価

その月のすべての記事評価の総数を、その月に評価されたナレッジ記事の数で割って毎月算出。

平均選択ランク (Average select Rank)

数式、[[ナレッジ検索ランクの合計]] / ランクによるナレッジ検索の数]] を使用して毎月算出

選択スルーレート (Select Through Rate)

数式、[[ランクによるナレッジ検索の数]] / [[ナレッジ検索の数]] を使用して毎月算出

公開までの平均時間

公開までの平均時間は、日数単位で毎日再計算されます。このインジケーターの目標は、スコアを最小にすることです。

検索を実行したアクティブなユーザーの数 - 月次

前月にナレッジベースの検索を 1 回以上実行した認証済みユーザーの数。目標は、数を最大にすることです。

記事を表示したアクティブなユーザーの数 - 月次

前月にナレッジ記事を 1 件以上閲覧した認証済みユーザーの数。目標は、数を最大にすることです。

ナレッジ検索の数とランク - 月次

最高選択ランクの値が 0 より大きい、その月のナレッジ検索の数。目標は、数を最大にすることです。

ナレッジ検索の数 - 月次

その月のナレッジ検索の数。目標は、数を最大にすることです。

評価されたナレッジ記事の数 - 月次

その月に作成されたナレッジフィードバックレコードの数で、評価フィールドが空のレコードは除かれます。目標は、数を最大にすることです。

公開されたナレッジ記事の数

その日に公開状態になったナレッジ記事の総数。目標は、数を最大にすることです。

アクティブなナレッジ記事の数

ワークフローが最新である、その日の有効なナレッジ記事の数。目標は、数を最大にすることです。

ナレッジ記事の評価合計 - 月次

ナレッジ記事評価の月次合計。このインジケーターは、記事の月次平均評価を計算するためにのみ使用されます。

ナレッジ検索ランクの合計 - 月次

その月に行われたナレッジ検索のフィードバックランキングの合計です。空の最高選択ランクの値は除外されます。目標は、数を最大にすることです。

非認証ユーザーの平均選択ランク (Average select Rank for Unauthenticated Users)

非認証ユーザーのアクティビティに関する平均選択ランクの月次計算。スコアは、[[非認証ユーザーによるナレッジ検索ランクの合計 - 月次]]/[[非認証ユーザーによるナレッジ検索の数とランク - 月次]] の式に従って計算されます。値が小さいほどランキングが高くなります。

非認証ユーザーの選択スルー率 (Select Through Rate for Unauthenticated Users)

非認証ユーザーのアクティビティに関する選択スルー率 (%) の月次計算。スコアは、[[非認証ユーザーによるナレッジ検索の数とランク - 月次]]/[[非認証ユーザーによ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

るナレッジ検索の数 - 月次]] * 100 の式に従って計算されます。値が大きいほどランキングが高くなります。

非認証ユーザーによるナレッジ検索の数 - 月次 (Number of Knowledge Searches by Unauthenticated Users- Monthly)

非認証ユーザーによるナレッジ検索の月次の数。

非認証ユーザーによる記事の閲覧回数 - 月次

非認証ユーザーにより閲覧されたナレッジ記事の月次の数。

認証されていないユーザー別のナレッジ検索ランクの合計 - 月次

非認証ユーザーのアクティビティに関するナレッジ検索ランクの月次合計。

非認証ユーザーによるナレッジ検索の数とランク - 月次 (Number of Knowledge Searches with Rank for Unauthenticated Users- Monthly)

非認証ユーザーのアクティビティに関するナレッジ検索の月次の数および選択ランク。

ブレークダウン

ダッシュボードのインジケーターは、次のように分析されます。

- グループ公開までの時間
- ナレッジベース
- ナレッジカテゴリ

データの可視化

ダッシュボードには、次の可視化が含まれています。

タイトル	タイプ	説明
作成者が非アクティブな記事	列	アクティブ = true、Author.Active = False
無効な記事	列	アクティブ = true、ワークフローは、ドラフト、レビュー、公開、廃止待ちのいずれか、有効期限は本日の前、最新 = true
1 年以上前に作成した記事	列 ( )	アクティブ = true、作成 = 1 年前
未公開記事	列 ( )	アクティブ = true、ワークフローはドラフトまたはレビュー

関連情報

ダッシュボード

ナレッジ管理概要ダッシュボード

ナレッジ管理概要ダッシュボードには、ナレッジ記事に関連付けられたさまざまな使用状況のメトリクスの概要が表示されます。ナレッジの使用状況とビューを表示および追跡し、コンテンツ所有者の作業をより効率的に 管理できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

以前のリリースからアップグレードする場合は、ナレッジ管理概要ダッシュボードを有効にするには、Knowledge Overview (com.sn_knowledge_overview) プラグインをアクティブにする必要があります。ナビゲーションパスも更新する必要があります。詳細については、「ナレッジ管理 概要ダッシュボードのナビゲーションパスの更新」を参照してください。

glide.cms.enable.responsive_grid_layout システムプロパティを true に設定することで、レスポンシブダッシュボードを有効にしてアナリティクスを最適化します。

ナレッジ管理概要ダッシュボードにアクセスするには、次に移動します: すべて > セルフサービス > ダッシュボード. ナレッジ管理概要ダッシュボードを検索します。デフォルトでは、ダッシュボードが開き、[記事のライフサイクル] タブが表示されます。

ナレッジ管理概要ダッシュボード



エンドユーザーとロール

エンドユーザーと目標	必要なロール	利点
ナレッジマネージャー：重要領域を識別し、リソースを最適に管理します。	knowledge_manager	コンテンツ公開の速度を確認でき、お客様がどのようなコンテンツを検索しているかを確認できます。
ナレッジアドミニストレーター:ナレッジコンテンツの使用率と品質を明確に可視化します。	knowledge_admin	コンテンツ作成を計画して管理できます。

レポート

ナレッジ管理概要ダッシュボードにはさまざまなレポートが含まれています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
記事のライフサイクル		
過去 30 日間に作成された記事	単一スコア (42)	過去 30 日間に作成された記事の総数。
レビュー中の記事の数	単一スコア (42)	レビュー状況の記事の総数。
ワークフロー状況別の記事	円グラフ ( )	ワークフロー状況別に記事を表示します。
レビュー期間が 30 日を超える記事	水平棒グラフ ( )	30 日以上レビューステータスになっている記事を表示します。
過去 30 日間に作成された記事	ピボットテーブル ( )	過去 30 日間に作成された記事と、記事に関連付けられたナレッジベースとワークフローを表示します。
過去 30 日間に更新された記事	ピボットテーブル ( )	過去 30 日間に更新された記事と、記事に関連付けられたナレッジベースとワークフローを表示します。
今後 90 日以内に期限切れになる記事。	ピボットテーブル ( )	今後 90 日以内に期限切れになる記事を表示します。
ドラフト状況の記事	水平棒グラフ ( )	ドラフト状況の記事を表示します。
記事のフィードバック		
過去 30 日間にフラグ付けされた記事	単一スコア (42)	過去 30 日間にフラグが付けられた記事の総数。
過去 30 日間に「役に立たない」とマークされた記事	単一スコア (42)	過去 30 日間に「役に立たない」とマークされた記事の総数。
過去 30 日間に追加されたコメント	単一スコア (42)	過去 30 日間にコメントを受信した記事の総数。
過去 30 日間の記事の評価	ピボットテーブル ( )	さまざまなワークフロー状況にある記事の評価を表示します。また、さまざまなナレッジベースの記事の平均評価も表示します。
記事の平均評価	単一スコア (42)	評価された記事の平均評価を表示します。
記事の使用率		
ナレッジ使用	垂直棒グラフ ( )	添付ファイルとして使用されている記事の数を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
記事ビュー	垂直棒グラフ ()	閲覧された記事の数をナレッジベース別に表示します。
ナレッジ使用の月別傾向	折れ線グラフ ()	添付ファイルとして使用された記事数の月別傾向を表示します。
記事閲覧回数の月別傾向 (Article view count trend by month)	折れ線グラフ ( )	閲覧された記事数の月別傾向を表示します。
作成者のメトリクス		
月次の作成者別ナレッジ使用状況 (Monthly knowledge usage by author)	トレンドグラフ ( )	添付ファイルとして使用された記事数の月別傾向を作成者別に表示します。
月次の作成者別ナレッジ閲覧	トレンドグラフ ()	閲覧された記事数の月別傾向を作成者別に表示します。
作成者別の作成された記事	トレンドグラフ ()	作成された記事数の月別傾向をナレッジ作成者別に表示します。

ナレッジ管理 概要ダッシュボードのナビゲーションパスの更新

ナレッジ管理 概要ダッシュボードにアクセスするためのナビゲーションパスを更新します。

始める前に

- ナレッジ概要 (com.sn_knowledge_overview) プラグインをアクティブ化します。
- 以前のリリースからアップグレードする場合は、モジュール (sys_app_module) テーブルのナレッジの概要エントリを更新する必要があります。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > モジュール.
2. [モジュール (Modules)] ページの [タイトル **(Title)]** フィールドに「 overview」と入力します。
3. [アプリケーションメニュー] フィールドに、「knowledge」と入力します。
4. 概要モジュールを開きます。
5. [モジュールの概要 (Module Overview)] ページで、[リンクタイプ] をクリックします。
6. [リンクタイプ] フィールドで、リストから **[URL** ([引数] から)] を選択します。
7. [引数] フィールドに「 now/platform-analytics-workspace/dashboards/params/edit/false/sys-id/5d5e18458731fd51a2522b5a4309cacc」と入力します。
8. **[Update** (更新)] を選択します。

タスクの結果

ナレッジ管理ダッシュボードのナビゲーションパスは次のように更新されます すべて > ナレッジ > アドミニストレーション > 概要.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ナレッジデマンドインサイトのパレート図

ナレッジデマンドインサイトのパレート図を使用すると、候補となるナレッジギャップを可視化し、ナレッジギャップを解決する順序に優先順位を付けることができます。

ナレッジデマンドインサイトのパレート図では、次の情報を利用できます。

- 左側の Y 軸は、ナレッジ範囲がないか不十分なタスクの数です。
- 右側の Y 軸は、評価対象のタスクの合計数の累積パーセンテージです。
- 各バーは、十分なナレッジ範囲がない類似タスクのコレクションを表します。バーは、タスクの数が最も多いコレクションが左側から降順で配置されます。この順序では、最大のコレクションを最初に解決できます。バーをポイントすると、バーに含まれるタスクの数と累積パーセンテージが表示されます。
- 折れ線グラフは、各コレクションに含まれるタスクの累積パーセンテージを示します。
- 青い線は、ナレッジ範囲がないか不十分なタスクの合計数の 80% を示します。青い線と折れ線グラフの交点は、タスクの 80% をカバーするまでに解決する必要があるコレクションの最小数を示しています。

Example: デマンドインサイトのパレート図

次の図は、インシデントのナレッジギャップ候補を特定するためのパレート図を示しています。



関連情報

[ケースのデマンドに関するインサイト] ダッシュボード

[インシデントのデマンドに関するインサイト] ダッシュボード

[HR ケースのデマンドに関するインサイト] ダッシュボード

ナレッジのデマンドに関するインサイト

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

[ケースのデマンドに関するインサイト] ダッシュボード

[ケースのデマンドに関するインサイト] ダッシュボードを使用すると、カスタマーサービスケースマネージャーは、ナレッジの範囲がないかまたは不十分であるケースを特定できます。その後、そのようなケースを回避するために、ナレッジギャップのフィードバックタスクを作成できます。

ナレッジ管理の予測インテリジェンスプラグイン (com.snc.knowledge_ml) は、[ケースのデマンドに関するインサイト] ダッシュボードを搭載しています。詳細については、「Knowledge Management 向け 予測インテリジェンス」と「ナレッジ管理の追加プラグイン」を参照してください。このダッシュボードを表示するためのナビゲーションパスは次のとおりです すべて > プラットフォームアナリティクス > ライブラリー > ダッシュボード. 検索フィールドを使用して、ダッシュボードを見つけます。



エンドユーザーとロール

エンドユーザーと目標	必要なロール
カスタマーサービスケースマネージャー：適切なナレッジ範囲がないケースを特定する必要があります。	sn_km_ml.knowledge_curation_user および sn_customerservice_manager

レポート

役職	タイプ	説明
ケースのナレッジギャップ候補	パレート図	ナレッジキュレーションタスク [kb_curation_task_cluster] テーブルのデータを次の条件で表示します。 キュレーション構成 = sn_customerservice_case かつ Solution.Active = true

関連情報

- ナレッジデマンドインサイトのパレート図
- ナレッジのデマンドに関するインサイト

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

[インシデントのデマンドに関するインサイト] ダッシュボード

インシデントマネージャーとして、[インシデントのデマンドに関するインサイト] ダッシュボードを使用して、ナレッジの範囲がないかまたは不十分なインシデントを特定できます。その後、そのようなインシデントを回避するために、ナレッジギャップのフィードバックタスクを作成できます。

ナレッジ管理の予測インテリジェンスプラグイン (com.snc.knowledge_ml) には、[インシデントのデマンドに関するインサイト] ダッシュボードが搭載されています。詳細については、「Knowledge Management 向け 予測インテリジェンス」と「ナレッジ管理の追加プラグイン」を参照してください。

[インシデントのデマンドに関するインサイト] ダッシュボード



エンドユーザーとロール

エンドユーザーと目標	必要なロール
インシデントマネージャー：適切なナレッジ範囲がないインシデントを特定する必要があります。	sn_km_ml.knowledge_curation_user および incident_manager

レポート

役職	タイプ	説明
インシデントのナレッジギャップ候補	パレート図	ナレッジキュレーションタスク [kb_curation_task_cluster] テーブルのデータを次の条件で表示します。 キュレーション構成 = incident AND Solution.Active = true

関連情報

- ナレッジデマンドインサイトのパレート図
- ナレッジのデマンドに関するインサイト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[HR ケースのデマンドに関するインサイト] ダッシュボード

HR エージェントとして、[HR ケースのデマンドに関するインサイト] ダッシュボードを使用して、どの HR ケースに、ナレッジの範囲がないかまたは不十分であるかを特定できます。その後、そのようなHR ケースを回避するために、ナレッジギャップのフィードバックタスクを作成できます。

注:
[HR ケースのデマンドに関するインサイト] ダッシュボードで、ヒューマンリソース (HR) スコープ対象のアプリ：Core プラグイン [com.sn_hr_core] およびナレッジ管理の予測インテリジェンスプラグイン [com.snc.knowledge_ml] を有効にします。

[HR ケースのデマンドに関するインサイト] ダッシュボード



エンドユーザーとロール

エンドユーザーと目標	必要なロール
HR エージェント：適切なナレッジ範囲がない HR ケースを特定する必要があります。	sn_km_ml.knowledge_curation_user および sn_hr_core.admin

レポート

役職	タイプ	説明
HR ケースのナレッジギャップ候補	パレート図	HR ケースのナレッジギャップ候補。

Now Assist は ナレッジ管理 の値のいずれか

ナレッジ管理で ServiceNow Now Assist を使用して、Now Assist パネル、クラシック環境、またはそれぞれの構成可能ワークスペースを介してケースまたはインシデントの新しいナレッジ記事を生成します。エージェントはこれらの記事を使用することで、より迅速に解決策を顧客に提案できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

開始するには

探索	構成	使用方法
		
ナレッジ管理 の Now Assist で利用可能な生成 AI スキルについて説明します。	ナレッジ管理 で Now Assist をアクティブ化し、生成 AI スキルを構成します	Now Assistナレッジ管理で新しい記事を生成します。

トラブルシューティングとサポート

- ナレッジ管理コミュニティフォーラム
- 既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

AI の制限事項

このアプリケーションは、データ内のパターンに基づいて予測を生成する急速に進化している研究分野である人工知能 (AI) と機械学習を使用しています。その結果、このアプリケーションは必ずしも正確、完全、または適切な情報を生成するとは限りません。さらに、このアプリケーションがユースケースに合わせて完全にトレーニングまたはテストされているという保証はありません。これらの問題を軽減するために、ユースケースに対する正確性、害、および適切性について、このアプリケーションの使用をテストおよび評価し、出力を人間が監視し、意思決定の目的で AI で生成された出力のみに依存しないようにするのは、ユーザーの責任です。これは、医療、ファイナンス、法務、雇用、セキュリティ、インフラストラクチャなど、結果が影響を与える分野にこのアプリケーションを展開することを選択した場合に特に重要です。ServiceNow の AI 利用規定 に従うことに同意するものとします。このポリシーは ServiceNow によって更新される場合があります。

データ処理

このアプリケーションでは、ServiceNow 顧客の個々のインスタンスから一元化された ServiceNow 環境にデータを転送する必要があります。この環境は、インスタンスが存在するデータセンターとは異なるデータセンターリージョンに配置されている可能性があり、場合によっては Microsoft Azure などのサードパーティクラウドプロバイダーにも転送されます。このデータは、コアコンプライアンスポータル から利用可能なポリシーを含む、ServiceNow の内部ポリシーと手順に従って処理されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データコレクション

ServiceNow は、このアプリケーションの入力、出力を収集して使用し、出力を編集して、ServiceNow モデルや AI 製品などの ServiceNow テクノロジーを開発および改善します。お客様は、「」で説明されているように、いつでも将来のデータコレクションをオプトアウトできます。 Now Assist オプトアウトページ .

ナレッジ管理での **Now Assist** の詳細

ナレッジ管理アプリケーションで Now Assist を使用すると、エージェントは、Now Assist パネル、クラシック環境、および構成可能ワークスペースを介してケースまたはインシデントの新しいナレッジ記事を生成できます。

https://player.vimeo.com/video/1009282001?h=fc84a7cd87&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

上のビデオは、エージェントが IT Service Management の類似のインシデントからNow Assistナレッジ記事を生成する方法を示しています。

ナレッジ管理の **Now Assist** の概要

ナレッジ管理で Now Assist をアクティブ化して構成すると、エージェントは次の生成 AI 機能を利用できるようになります。

- エージェントは Now Assist パネルから記事を生成できます。
- エージェントは該当する構成可能ワークスペースから記事を生成できます。
- エージェントはナレッジベースの記事を編集し、公開することもできます。

ナレッジ管理での **Now Assist** のスキル

ナレッジ管理アプリケーションのNow Assistには、エージェントがケースまたはインシデントの作業中にナレッジ記事を生成できるようにする KB 生成スキルが含まれています。エージェントは、ナレッジ管理 内で有効になっているさまざまな生成 AI 機能を使用して解決策を文書化し、それらを顧客に中継して、クエリや問題を迅速に解決できます。

Now Assist パネル

エージェントは、自分のワークスペースに用意された Now Assist パネルを使用できます。この会話型インターフェイスを使用して、エージェントはケースまたはインシデントに関連する新しいナレッジ記事を生成することができます。Now Assist パネルの詳細については、「Now Assist panel 」を参照してください。

関連情報

- Generate a knowledge article from the CSM Configurable Workspace and classic environment with Now Assist
- Generate a knowledge article from the Service Operations Workspace for ITSM and classic environment by using Now Assist
- Generate a knowledge article from HR Agent Workspace with Now Assist for HRSD
- Now Assist を使用したクラシック環境からのナレッジ記事の生成

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Now Assist の ナレッジ管理 での構成

admin ロールを持っている場合は、ナレッジ管理アプリケーションで Now Assist を構成して、エージェントがアプリケーションワークスペースとクラシック環境内で生成 AI スキルを使用できるようにすることができます。

構成の概要

エージェントが生成 AI 機能を使用して新しいナレッジ記事を生成する方法を設定します。

KB 生成スキルの構成

エージェントが Now Assist を使用してナレッジ記事の下書きを作成するために使用できる、KB 生成スキルを構成します。

始める前に

KB 生成スキルを設定する前に、次のアプリケーションとそれぞれのプラグインをインストールする必要があります。

- 最新バージョンのストアアプリのナレッジ管理の Now Assist、および UI ビルダーのナレッジ機能を、次の構成手順を行う前にインストールする必要があります。
- インストール手順 ServiceNow Store については、「 ServiceNow Store アプリケーションのインストール 」を参照してください。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > **Now Assist** アドミン > 機能.
2. KB 生成スキルを設定するアプリケーションを選択します。
3. [ナレッジ] 機能カードで、[詳細を表示] を選択します。
4. [スキルのアクティブ化 (Activate Skills)] セクションで、その他のアクションアイコン ( ) を選択し、[編集] を選択して、KB 生成用のスキル構成ウィンドウを開きます。
5. [入力の選択 (Choose input)] ウィンドウで値を確認し、[保存して続行] を選択します。
   読み取り専用フィールドで、詳細を確認します。
   - 入力テーブル：KB の生成に使用されるレコードタイプ。たとえば、CSM 向け Now Assist の場合、値は「ケース」です。
   - 入力フィールド：ナレッジ記事のドラフトを作成するために情報を収集するフィールド。入力テーブルに基づいて、入力フィールドを構成できます。これらは共に、記事が作成されたケースまたはインシデントからの Now LLM サービスへの入力として機能します。
   - **NAP** のデフォルトのナレッジベース **(Default Knowledge Base for NAP)**：Now Assist パネルが記事を生成するナレッジベース。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



6. KB 生成スキルを常に利用可能にするか、それとも一連の条件に基づいて利用可能にするかを構成しま



す。

7. KB 生成スキルを表示する場所を選択します。
[製品内]、[Now Assist パネル]、またはその両方を選択できます。
   - 製品内 **(In-product)**：選択すると、Now Assist スキルがフォームとワークスペースに表示されます。トグルスイッチの横にある矢印を選択して、このスキルを製品内で使用できるロールを定義します。
   - **Now Assist** パネル **(Now Assist panel)**：選択すると、Now Assist パネルで Now Assist スキルを使用できるようになります。トグルスイッチの横にある矢印を選択して、Now Assist パネルでこのスキルを使用できるロールを定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



8. [保存して続行] を選択して、次の手順に進みます。
9. 選択内容を確認し、[アクティブ化] を選択して構成を完了しま



す。

タスクの結果
スキルが構成されました。

関連情報

- Skill inputs and triggers for Now Assist for IT Service Management (ITSM)
- Skill inputs and triggers for Now Assist for HRSD
- Skill inputs for Now Assist for Field Service Management (FSM)

コンテキストメニューのスキル **Now Assist** 構成

ナレッジコンテンツ管理スキルを構成して、エージェントが Now Assist コンテキストメニューを使用して ナレッジ 記事を詳しく説明したり短縮したりできるようにします。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > **Now Assist** アドミン > **Now Assist** 機能 > プラットフォーム.
2. ナレッジ機能カードで [詳細を表示] を選択し、[アクティブなスキル] に移動します。



3. ナレッジコンテンツ推奨スキルに対応する ⋮ から編集を選択します。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. 製品内表示を有効にし、[完了] を選択してスキルをアクティブ化します。



Now Assist重複記事を識別するスキルを構成してアクティブ化する

アドミンとマネージャーがNow Assist重複記事を識別するスキルをアクティブ化できるように、ナレッジコンテンツ管理スキルを構成します。

始める前に

必要なロール:knowledge_adminおよびknowledge_manager

このタスクについて

このスキルにより、アドミニストレーターとマネージャーは重複するコンテンツを識別してレビューできます。

手順

1. 移動先 すべて > アドミンセンター > **Now Assist** アドミン > **Now Assist** スキル > プラットフォーム.
2. [プラットフォームのスキルを Now Assist] リストビューで、[重複記事の識別 (Identify duplicate articles)] スキルまで下にスクロールします。
3. [アクティブ化] を選択して、スキル構成ページに移動します。
4. [入力の選択] セクションで、[スコープの切り替え] を選択し、次のフィールドを指定します。

フィールド	説明
テーブル名	スキルが構成されているテーブル。これはデフォルト値を持つ読み取り専用フィールドです。
フィールド	重複記事の識別に使用するフィールドを指定します。OOB テンプレートでこのジョブを実行するには、[カスタム テンプレートの構成] を選択します。構成後、これは読み取り専用フィールドになります。
フィルター	記事 ID、ベースバージョン、ナレッジベースなどのナレッジ関連条件を追加して、フィルターを構築します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
重複の生成頻度	重複記事を識別するジョブの実行頻度を設定します。 注: ○ 頻度が設定されるたびにスキルをリセットする必要があります。 ○ [**1** 回実行] オプションを選択してスキルをアクティブ化すると、アプリケーションはアクティブ化直後にジョブを実行します。その他のオプションを選択すると、アクティブ化後すぐにジョブが実行され、その後の実行では選択した頻度に従ってジョブが実行されます。
カスタムテンプレートの構成	テンプレートを使用して、重複記事の識別ジョブで使用するすべてのフィールドを指定します。このテンプレートで指定されたフィールドは、ジョブ実行の構成に使用されます。

5. **[Save and continue** (保存して続行)] を選択します。

6. [レビューとアクティブ化] セクションで入力を確認し、[完了] を選択します。

タスクの結果
Now Assist重複記事を識別するスキルが構成されています。

ナレッジ記事テンプレートのカスタムプロンプトを使用したスキルの構成

Now Assistナレッジ管理 では、すぐに使える (OOB) KB 生成スキルが拡張され、OOB およびカスタムナレッジ記事テンプレートのカスタムプロンプトが作成されました。

始める前に
記事レコードのフォーム構成で、アドミンは ナレッジ生成 **AI** メッセージ と ナレッジ **Now Assist** モーダルの可用性を確認する必要があります。存在しない場合、アドミニストレーターはそれらを [利用可能] リストから [選択済み] リストに追加する必要があります。

必要なロール:sn_skill_builder.admin、sn_nowassist_admin.nsa_admin

このタスクについて
OOB およびカスタムナレッジ記事テンプレートのカスタムプロンプトを作成するには、 Now Assist スキルキット (NASK) から既存の KB 生成スキルをクローンします。詳細については、次を参照してください: Now Assist Skill Kit スキルの構成は、次の 3 つのステップで行われます:

- OOB KB 生成スキルをクローンする
- プロンプト構成
- スキルをアクティブ化

手順

1. 移動先 すべて > **Now Assist** スキルキット > ホーム.

2. [**ServiceNow** スキル] タブで、KB 生成スキルを検索します。

3. 構成するワークフロー (ITSM、CSM など) に関連付けられた KB 生成スキルを開きます。

4. [クローン] を選択して、OOB スキルのクローンを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

重要:
プロンプトは、クローンされたスキルでのみ構成でき、OOB スキルでは構成できません。

5. [スキルをクローン **(Clone skill**)] ウィンドウで、必須フィールドに入力して [クローン] を選択します。

6. 成功メッセージウィンドウで、[クローンスキルを開く] を選択します。

7. クローンされたスキルページで、[プロンプト] メニューに移動し、[追加] アイコンを選択します。



8. [プロンプトを追加] テーブルで、次のように必須フィールドに入力し、[追加] を選択します。

フィールド名	説明
プロンプト名	プロンプトを定義する名前を入力してください
プロバイダー	使用するサードパーティ AI プロバイダーを選択します
プロバイダー API	サードパーティ AI プロバイダーの API の詳細を選択します

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

9. プロンプトを作成するには、「 プロンプトを作成するためのガイドライン」を参照してください。
10. プロンプトを保存します。
11. プロンプトを評価します。
詳細については、次を参照してください。 Evaluate a prompt
12. [設定] アイコンを選択して、[構成] 設定パネルを開きます。
13. [使用条件] まで下にスクロールし、[追加] アイコンを選択して、入力に基づいてプロンプトを使用するタイミングに関する条件を定義します。
14. [キー] フィールドと [値] フィールドに入力して 、使用条件 モーダルでフィルターを作成し、[適用] を選択します。

キー	値
prompt_type	タイプ:単一または複数
source_table	インシデントまたはケース
target_table	テンプレートテーブルのタイプ名

15. [プロンプトのファイナライズ] を選択します。
提供されたプロンプトで JSON 出力マップを確認した後、プロンプトをファイナライズします。
16. ステップ 8 ～ 15 を繰り返して、MultiKB 記事のプロンプトを作成します。

> **注:**
>
> 単一 KB と複数 KB の両方の記事のプロンプトを確定してから、スキルを公開します。

17. 単一 KB 記事と複数 KB 記事の両方のプロンプトを公開するには、[公開] を選択します。

    選択したワークフローの **Now Assist** アドミン ページでスキルが公開され、使用できるようになります。ただし、Now Assist からの記事生成時に使用できるようにするには、スキルをアクティブ化する必要があります。
18. スキルをアクティブ化するには、**Now Assist** アドミンに移動し、[スキル公開済み **(Skill published)**] ウィンドウで **[NAA** にリンク **(Link to NAA)**] を選択します。
19. [スキルをアクティブ化] を選択して、クローンされたスキルをアクティブ化します。

    Now Assistの KB 生成スキルがアクティブ化され、プロンプトで定義されたカスタムテンプレートを使用する準備が整いました。

プロンプトを作成するためのガイドライン

このガイドラインは、標準提供 (OOB) およびカスタムのナレッジ記事テンプレートのプロンプトを記述する際に役立ちます。次の手順に従って、ナレッジ記事を生成するための AI モデルの使用を最適化する理想的なプロンプトを作成します。

インシデントのハウツー記事テンプレートのプロンプトの開発

理想的なプロンプトは、テンプレートフォームの次の 3 つのフィールドにマップされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 前書き:重大度レベルとともにインシデントの問題の説明が含まれます。
- 手順:インシデントで説明されている問題の解決手順が含まれます。
- 簡単な説明:インシデントで説明されている問題のタイトルが含まれます

プロンプトのマッピングセクション

セクション	マッピング
問題管理	導入
重大度	導入
解決手順	解決手順
タイトル	簡単な説明

プロンプトの構造

- プロンプトのタイトル
- 入力ソースデータ
- 記事を生成するためのガイドラインを入力します
- プロンプトの 4 つのセクションを生成するための指示

注:
テンプレートフィールドにマップする出力構造を作成します。[記事テンプレート] フィールドがキーで、[セクション] がそのキーの値です。

プロンプトの開発

- 入力形式

```
{{short_description}}
{{description}}
{{activities}}
{{close_notes}}
```

プロンプトを確定する前に、番号付きリストのすべてのケースで、各リストアイテムが新しい行にあることを確認します。常に有効な JSON オブジェクトを生成します。次の形式で JSON 応答を生成します。

- 出力形式

```
"kb_introduction": {
"Problem": "string",
"Severity": "string
},
"kb_instructions": {
"Steps To Resolve": "string"
},
“short_description”: {
“Title”: “string”
}
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

記事生成のガイドライン

指針	詳細
インシデントで指定された詳細を使用	• インシデントに明示されている以外の外部知識を含めないでください。 • インシデントにない詳細を推測したり推測したりしないでください。セクションに十分な情報が不足している場合は、「N/A」と入力します。
匿名性とプロフェッショナリズムを確保する	名前、メール、電話番号、マシン名などの個人情報を除外します。
その他の詳細	• 記事は一般化可能であり、サポートエージェントが元のインシデントにアクセスしなくても同様の問題を解決できる必要があります。 • 問題、根本原因、および解決手順を理解するための完全なコンテキストを提供します。 • ナレッジ記事または既存のケースを参照する場合は、記事の関連セクションにインシデント ID を含めます。 • 問題となっている特定のエンティティ (ソフトウェアなど) を含めます。 • 問題の解決に必要なすべての関連ハイパーリンクを含めます。たとえば、wiki ページ、記事の Web ページなどです。

プロンプトのコンテンツガイドライン

セクション	指針
問題管理	ケースの説明フィールドとコメントフィールドから情報を導出します。問題を文形式で包括的に説明し、次の内容を含めます。 • 問題の目に見える兆候の観察事項。 • 問題の理解に直接関連するエラーメッセージまたはログの詳細。 • 問題を再現する手順。各ステップは、単一のアクションのみを記述する番号付きリストです。 • 各ステップの末尾に改行文字を追加して、個々のステップを最終出力の個別の行に表示します。
重大度	ケースの詳細から説明を読んだ後、問題の重大度を計算し、ユーザーにとってどの程度重要かを判断します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロンプトのコンテンツガイドライン (続く)

セクション	指針
解決	問題を解決するために必要な各手順を一覧表示し、次のことを確認します。 • 各ステップは文形式で記述されています。 • 試行されるトラブルシューティング手順が含まれています。 • ステップは番号付きリストで、各ステップで 1 つのアクションを説明する必要があります。 • 各ステップの末尾に改行文字を追加して、個々のステップを最終出力の個別の行に表示します。 • 関連するすべての手順を検証した後、ケースのコメント、作業メモ、または解決メモから情報を導出します。 • ケースに解決策が指定されていない場合は、「N/A」と入力します。
タイトル	問題を正確に説明する簡潔で正式なタイトルを入力します。インシデントの簡単な説明からタイトルを取得します。

で多言語サービスを有効にする **Now Assist**

さまざまなサードパーティ AI モデルプロバイダーでさまざまな言語をサポートするにはNow Assistナレッジ管理 のアドミンで多言語サービスを有効にします。各 AI モデルプロバイダーに対して有効にする言語を選択し、ネイティブ翻訳と動的翻訳のサポートを有効にします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > **Now Assist** アドミン > 設定 > 多言語サービス.
2. ネイティブ翻訳で、トグルボタンを選択して、AI モデルプロバイダーの組み込みの多言語機能を使用して、Now Assistがユーザーの優先言語で応答できるようにします。
3. 動的翻訳で、トグルボタンを選択して、AI モデルプロバイダーでサポートされていない言語の追加サポートを取得します。
4. AI モデルプロバイダーの言語サポートの追加または削除を管理するには、[編集] を選択します。

タスクの結果
ナレッジ管理 のNow Assistに対して多言語サービスが有効になっています。

ナレッジ管理の **Now Assist** の使用

ナレッジ管理の Now Assist は、人工知能 (AI) を使用して、ケースまたはインシデントに提供された解決策に基づいて新しいナレッジ記事を生成することで、エージェントエクスペリエンスを向上させます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジ記事の生成

ナレッジ記事は、CSM の Now Assist、IT Service Management (ITSM) の Now Assist、HR サービスデリバリ (HRSD) 向け Now Assist、フィールドサービス管理 (FSM) 向け Now Assist で生成できます。詳細については、次を参照してください。

- Generate a knowledge article from the CSM Configurable Workspace and classic environment with Now Assist。
- Generate a knowledge article from the Service Operations Workspace for ITSM and classic environment by using Now Assist。
- Generate a knowledge article from HR Agent Workspace with Now Assist for HRSD。
- Generate a knowledge article from the CSM/FSM Configurable Workspace and classic environment with Now Assist
- Now Assist パネルのケースまたはインシデントに基づいてナレッジ記事を生成するには、「Now Assist パネルからのナレッジ記事の生成」を参照してください。
- Now Assist を使用したクラシック環境からのナレッジ記事の生成。

Now Assist パネルからのナレッジ記事の生成

Now Assist パネルからケースまたはインシデントの新しいナレッジ記事を生成します。

始める前に
HR サービスデリバリ (HRSD) 向け Now Assistの場合、ナレッジ記事は HR ケースレコード (sn_hr_core_case) でのみサポートされ、拡張テーブルのレコードではサポートされません。

必要なロール：agent

手順

1. 自分にアサインされているケースまたはインシデントを開きます。
2. Now Assist アイコン (✦) を選択して、Now Assist パネルを開きます。
3. Now Assist パネルで、[記事を生成 **(Generate Article)]** を選択または入力します。

   Now Assist がナレッジ (KB) 記事を生成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



4. チャットウィンドウで **[KB** 記事を表示 **(View KB article)]** リンクを選択して、ドラフト記事を表示します。
   記事が一意の ID 番号とともに新しいタブに表示されます。
5. 記事をレビューし、必要に応じて編集します。
6. 画面上の該当するボタンを使用して、記事を表示、編集、公開します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

7. オプション: 高評価アイコン ( ) また低評価アイコン ( ) を選択して、記事が役に立ったかどうかのフィードバックを提供します。



自動翻訳

Now Assist を使用したクラシック環境からのナレッジ記事の生成

作成者またはエージェントは、クラシック環境のタスクで Now Assist を使用して、新しいナレッジ記事を生成します。

始める前に
Now Assist を使用してクラシック環境からナレッジ記事を生成する場合は、標準テンプレートと KCS テンプレートのみを使用できます。個々のワークスペースでこれらの設定を有効にする方法の詳細については、それぞれのナレッジ記事生成のトピックを参照してください。

[記事を作成] ページで Now Assist エクスペリエンスを表示するには、次のナレッジ生成基準を設定する必要があります。

- KB 生成スキルがインストールされていることを確認します。
- Now Assist アドミンで、次の基準が満たされていることをアドミンに確認してください。
  - テーブルレコードと入力フィールドを指定する必要があります。
  - スキル可用性の条件は、属性のリストから指定する必要があります。
  - KB 生成機能の製品内パネルまたは Now Assist パネルの表示を指定する必要があります。

必要なロール：author または agent

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エージェント向けのクラシック環境での記事の生成

手順

1. 自分にアサインされたタスクを開きます。
2. レコードに表示される UI アクションを使用して記事を生成します。

   注:
   ナレッジ管理のシステムプロパティの設定時にアドミニストレーターが選択したテンプレートに基づいて、KCS または標準テンプレートを記事に適用できます。

3. [この記事の下書きに AI を使用しますか？(Use AI to draft this article?)] モーダルで、[はい、Now **Assist** でドラフトを作成します] を選択します。



4. 生成 AI を利用した新しいモーダルで、記事を生成するための追加の関連ケースを最大 5 つ選択して、[選択したタスクを続行します] を選択します。



記事が一意の ID 番号とともに新しいタブに表示されます。

作成者向けのクラシック環境での記事の生成

作成者は、クラシック環境内のタスクNow Assistを使用して、新しいナレッジ記事を生成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：author

手順

1. クラシック環境でのオーサーエクスペリエンスについては、次に移動します: リスト > ナレッジ > すべての記事 [新規] を選択します。
2. [記事を作成] モーダルで、ナレッジベースと記事テンプレートを選択し、[記事を作成] を選択します。
3. [AI を使用してこの記事の下書きを作成 (Use AI to draft this article)] モーダルで、[はい、Now **Assist** でドラフトを作成します] を選択します。
4. [この記事の下書きを作成するためのタスクを検索] モーダルで、最大 5 つのタスクタイプを選択し、キーワードまたはタスク番号を入力して類似ケースを検索します。



5. [選択したタスクを使用して新しい記事のドラフト作成に役立てる **(Use selected tasks to help draft new article)]** を選択して、記事を生成します。
完了した記事が、成功メッセージとともに選択したテンプレートに表示されます: この記事は Now Assist によって作成されました。保存する前に、正確かどうか必ず確認してください。

注:

- 類似のタスクが存在しない場合、このモーダルは表示されずに、記事が作成されます。生成された記事は、選択した関連レコードに基づいて、親タスクと選択したすべての関連ケースの両方にリンクされます。
- 下書きは保存する前に変更できます。記事は、ナレッジ記事の一意の ID 番号とともに新しいタブに表示され、親レコードに添付されます。
- Now Assist で生成された記事を確認した後、[保存] または [公開] を選択すると、Now Assist の成功メッセージは消えます。これは、Now LLM サービスで生成された記事ではないことを意味しています。
- Now LLM サービスが結果の生成に失敗すると、エラーメッセージが表示されます。
- Now Assist を使用して記事を作成する場合、プロセスは一度トリガーされると停止できません。モーダルを閉じても、Now Assist は記事の生成を続行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

6. Now Assist により生成された記事を確認し、[保存] または [公開] を選択します。
   Now Assist の成功メッセージが消えます。これは、Now LLM サービスにより生成された記事ではなくなったことを意味します。

多言語サポートを使用した ナレッジ 記事の生成

Now Assistナレッジ管理 では、ナレッジ記事を生成するための多言語サポートが提供されます。ナレッジ管理のNow Assist多言語サポートにより、複数の言語でナレッジ記事を生成します。エージェントは、アドミンが設定した言語セレクターを使用して、英語以外の言語で文書化されているインシデント、ケース、およびその他のタスクタイプから記事を生成できます。

始める前に

言語セレクターで使用可能な言語は、以下によって決定されます。

- にインストールされている言語パッケージ ナレッジベース
- ナレッジ設定でアドミニストレーターが選択した言語設定

必要なロール：author または agent

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 記事 > すべて
2. 英語以外の言語で文書化されている、自分にアサインされたケースまたはインシデントを開きます。
3. [ナレッジを作成] を選択します。



4. [この記事の下書きに AI を使用しますか？(Use AI to draft this article?)] モーダルで、[はい、Now **Assist** でドラフトを作成します] を選択します。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. [オプションを選択] モーダルで、記事を公開する ナレッジベース と、記事の生成に使用する 記事の言語 を選択します。



6. **[Continue** (続行)] を選択します。



Now Assist は、選択した言語で ナレッジ 記事を生成します。

Now Assist コンテキストメニューを使用した記事の編集

エージェントが ナレッジ管理 で Now Assist の生成 AI 機能を活用できるようにする Now Assist コンテキストメニュー機能を使用して、ナレッジ記事内のコンテンツを詳しく説明したり短縮したりします。

始める前に

コンテキストメニュー機能を有効にするために必要な Now Assist ナレッジ コンテンツ推奨スキルは、アドミンによってアクティブ化されます。スキルを設定するには、 コンテキストメニューのスキル Now Assist 構成 を参照してください コンテキストメニュー機能の精巧で短い機能は、すべての記事テンプレートで使用できます。

必要なロール：author または agent

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. ナレッジ記事を開くか、新しい記事を作成します。
2. フォーム内の任意のフィールドから、詳細化または短縮するコンテンツを選択します。



3. [Now Assist] アイコン を選択し、コンテキストメニューから [詳細] または [短縮] を選択します。



4. [挿入] を選択して、Now Assist生成されたコンテンツを記事に追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされているタグ

Now Assist ナレッジコンテンツ推奨スキルは現在、限られたHTMLタグとスタイルのセットのみをサポートしています。

Now Assist ナレッジコンテンツ推奨事項でサポートされている HTML タグとサポートされていない HTML タグを次の表に示します。サポートされていないタグを含むテキストに対してコンテンツ推奨スキルを使用すると、エラーメッセージがトリガーされ、作成者はテキストを手動で更新する必要があります。

サポートされている **HTML** タグ

タグ	説明
p	パラグラフ
br	改行
OL、LI、UL	順序付きおよび順序付けされていないリスト
h1, h2, h3, h4, h5, h6	ヘッダー (H1 ～ H6)
strong、em、s	太字
a	アンカー (URL へのリンク)

サポートされていない **HTML** タグ

タグ	説明
img、video、audio、picture、source、iframe、embed、object	メディアタグ
テーブル、詳細、サマリー、ナレッジブロック	その他のタグ

注:

- 選択したコンテンツでサポートされていない HTML タグがあると、次のエラーメッセージが表示されます。

  > テーブル、ナレッジブロック、メディアファイルなどのサポートされていないコンテンツが選択に含まれます。再選択して、もう一度お試しください。

- 太字、斜体、表、リンクなどのスタイルは保持されず、予期しない結果が生じる可能性があります。

重複する ナレッジ 記事を特定して確認する

Now Assist重複記事を特定してレビュー機能を使用して、重複ナレッジ記事をレビューします。

始める前に
必要なロール:knowledge_adminおよびknowledge_manager

重複記事の識別機能を有効にするために必要な Now Assist ナレッジ スキルは、アドミンによってアクティブ化されます。スキルを構成するには、「 Now Assist重複記事を識別するスキルを構成してアクティブ化する」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > ナレッジ > 記事 > 重複記事.
2. 重複するトピックの各リストを展開して、重複する ナレッジ 記事を表示します。
3. 記事のカテゴリを確認し、その下にリストされている重複する記事を選択します。
4. [選択した行のアクション] メニューから、選択した記事に適用する [重複としてマーク解除] アクションを選択します。

重要:

重複としてマークされていない記事は、レコードの再グループ化により、ジョブ実行の次回のスケジュール時にリストに再び表示される場合があります。レコードのグループ化は、ジョブが実行されるたびに行われます。ジョブの実行後に作成されたレコードは、次のスケジュールで考慮されます。

この機能は、新しい記事、公開済みの記事、新しいドラフト、またはレビュー中の記事に適用できます。

この機能は、英語以外の記事では期待どおりに機能しない場合があります。

応答テンプレート

応答テンプレートを使用して、迅速かつ効率的にケースを解決したり、問題をサポートできます。応答テンプレート (旧テンプレート化されたスニペット) は、ケースまたはタスクのフォームにコピーできる再利用可能なメッセージで、素早く一貫したメッセージをユーザーに提供したり、エージェントチャット の要求に標準のチャット応答メッセージを表示したりすることができます。

注:
応答テンプレートは、既存のレコードに対してのみ使用できます。

応答テンプレートのロールの割り当て

応答テンプレート プラグインを有効にすると、次のロールがインストールされます。

応答テンプレートのロール	説明
応答テンプレートアドミニストレーター [sn_templated_snip.template_snippet_admin]	応答テンプレート機能のスコープ対象の管理へのアクセス権を付与します。
応答テンプレートのライター [sn_templated_snip.template_snippet_writer]	応答テンプレートのコンテンツの作成、読み取り、更新、および削除 (CRUD) を行うためのアクセス権を付与します。
応答テンプレートのリーダー [sn_templated_snip.template_snippet_reader]	応答テンプレートのコンテンツを読み取るためのアクセス権を付与します。
システムアドミニストレーター [admin]	応答テンプレートアドミニストレーター [sn_templated_snip.template_snippet_admin]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答テンプレートのロール	説明
	注: アドミンは、デフォルトでこのロールを継承します。関連する人事アプリケーションを有効にすることなくテンプレート化された応答 [com.sn_templated_snip] プラグインを有効にした場合でも、応答テンプレートを使用できます。 • アドミンは、このロールを他のユーザーに再アサインできます。 • アドミンは、含まれているロール [sys_user_role_contains] テーブルを削除して、アドミンユーザーがデフォルトでこのロールを継承しないようにすることもできます。または： 1. インスタンスのフィルターナビゲーター検索バーに **sys_store_app_list.do** と入力するか、Web ブラウザから **https://YOUR_INSTANCE/sys_store_app_list.do** と入力します。 2. [テンプレート化されたスニペット] を検索して選択します。 3. [関連リンク] で下へスクロールします。 4. [アドミンが付与したロールから削除] をクリックします。

応答テンプレートの使用を開始する前に、これらのロールをアプリケーションの適切なロール、グループ、またはユーザーに割り当てる必要があります。

- 別のロールにロールを割り当てるには、「既存のロールにロールを追加する」を参照してください。
- グループにロールを割り当てるには、「グループへのロールの割り当て」を参照してください。
- ユーザーにロールを割り当てるには、「ユーザーへのロールの割り当て」を参照してください。

例を次に示します。

- HR サービスデリバリ (HRSD) アプリケーションでは、人事アドミニストレーターロールを持つユーザーには応答テンプレートのアドミニストレーターロールが割り当てられ、人事マネージャーロールを持つユーザーには応答テンプレートのライターロールが割り当てられ、人事ケースのライターロールを持つユーザーには応答テンプレートのリーダーロールが割り当てられます。
- カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションでは、カスタマーサービスマネージャーロール (sn_customerservice_manager) を持つユーザーは、応答テンプレートライターロールを継承します。カスタマーサービスエージェントロール (sn_customerservice_agent) を持つユーザーは、応答テンプレートリーダーロールを継承し、自分が属するすべてのグループにアサインされた応答テンプレートにアクセスできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答テンプレートの使用方法

応答テンプレートライター [sn_templated_snip.template_snippet_writer] ロールを持つユーザーは、応答テンプレートを作成できます。各テンプレートは、タスク [task] またはインタラクション [interaction] テーブルの拡張であるテーブルに関連付けられています。応答テンプレートには、メッセージの特定に使用可能なショートカットを指定するための短い名前が含まれています。エージェントワークスペースで使用されるチャット応答テンプレートの場合、エージェントは短い名前のスラッシュコマンドを使用して、チャット中に標準メッセージを表示します。テンプレートを次のように構成することもできます。

- テーブルから取得した変数を含める
- 条件ビルダーを使用して、特定の人事サービスなど、テンプレートを使用するために満たす必要がある条件を指定する

詳細については、「応答テンプレートを作成または変更する」を参照してください。

応答テンプレートリーダー [sn_templated_snip.template_snippet_reader] ロールを持つユーザーは、指定された条件を満たすケースまたはタスクのフォームで作業しているとき、応答テンプレートのコンテンツをコピーし、ユーザーへの応答にそれを使用できます。たとえば、給与不一致のケースに応答テンプレートを使うと、HR エージェントは、そのケースタイプへの応答時に標準化されたメッセージを使用できます。HR 固有の例については、「HR ケースに応答テンプレートをコピーする」を参照してください。

Example: 給与不一致のケースをエスカレートする応答テンプレート

企業の HR 組織の一員として、HR サービスデリバリ (HRSD)アプリケーションを使用しています。人事エージェントに、給与不一致のケースに応答し、必要に応じて迅速かつ一貫した方法でエスカレートしてもらいたいと考えています。そのケースタイプに関して人事エージェントが従業員に応答する際に同じメッセージを繰り返し使えるように、応答テンプレートを作成します。

応答テンプレートのライターロールを持ついずれかの HR マネージャーは、給与不一致のケースをエスカレートするためのテンプレートを作成する責任があります。テンプレートは人事給与ケース [sn_hr_core_case_payroll] テーブルに関連付けられ、ある条件により、給与不一致という適切な人事サービスに適合するケースがフィルタリングされます。テンプレート本文には、挨拶する相手の名前などの変数が入った応答テキストが表示されます。

応答テンプレートのリーダーロールを持つ人事ケースライターは、応答テンプレートの内容をコピーして、ケースで作業する際に従業員への回答に使用することができます。応答テンプレートを使用すると、ケースを迅速かつ効率的に解決することができます。

アクティブ化情報

アプリケーションで応答テンプレートを使用するには、応答テンプレートを有効にする必要があります。この機能を使用してインストールされるコンポーネントの詳細については、「応答テンプレートとともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

応答テンプレートを有効化する

admin ロールを持っている場合は、応答テンプレート (以前はテンプレート化されたスニペットと呼ばれていました) [com.sn_templated_snip] を有効にすることができます。このプラグインはデモデータを含んでおり、関連プラグインがまだ有効化されていない場合はそれらを有効化します。

始める前に

必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
エージェントチャット を使用している場合は、エージェントチャット (com.glide.interaction.awa) プラグインによって応答テンプレートが自動的に有効化されます。

このタスクについて
応答テンプレートは、関連プラグインがまだ有効化されていない場合は有効化します。

応答テンプレートのプラグイン

プラグイン	説明
スコープ対象のアプリケーション制限付きの発信者アクセス [com.glide.scope.access.restricted_caller]	スコープ対象のアプリケーションで、公開テーブルおよびスクリプトインクルードへのアクセスを制限できるようにします。

手順
1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   注:
   ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

関連情報
プラグインのリスト (Madrid)

応答テンプレートとともにインストールされるコンポーネント
いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザー ロールなど) が、テンプレート化された応答 (com.sn_templated_snip) プラグインのアクティブ化とともにインストールされます。

注:
アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

この機能ではデモデータを利用できます。

インストールされるロール

デフォルトでは、次の HR ロールに次の応答テンプレートのロールが含まれます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注:
テンプレート化された応答 [com.sn_templated_snip] プラグイン は、sn_templated_snip.min_admin_count システムのプロパティ [sys_properties.list] を有効にします。このプロパティは、このロールを持つアクティブなユーザーの最小数 (デフォルトは 2) を要求することによって、唯一の応答テンプレートアドミンユーザーを削除できないようにします。

応答テンプレートとともにインストールされるロール

ロールタイトル [名前]	説明	ロールを含む
応答テンプレートアドミン [sn_templated_snip.template_snippet_admin]	応答テンプレート機能のスコープ対象の管理へのアクセス権を付与します。	sn_templated_snip.template_snippet_writer
応答テンプレートライター [sn_templated_snip.template_snippet_writer]	応答テンプレートのコンテンツの作成、読み取り、更新、および削除 (CRUD) を行うためのアクセス権を付与します。	sn_templated_snip.template_snippet_reader
応答テンプレートリーダー [sn_templated_snip.template_snippet_reader]	応答テンプレートのコンテンツを読み取るためのアクセス権を付与します。	なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

これらのロールを、アプリケーションの適切なロール、グループ、またはユーザーにアサインすることができます。

- 別のロールにロールを割り当てるには、「既存のロールにロールを追加する」を参照してください。
- グループにロールを割り当てるには、「グループへのロールの割り当て」を参照してください。
- ユーザーにロールを割り当てるには、「ユーザーへのロールのアサイン」を参照してください。

ユーザー管理およびユーザーの管理方法の詳細については、「ユーザー管理」を参照してください。

インストールされるテーブル

応答テンプレートとともにインストールされるテーブル

テーブル	説明
応答テンプレート [sn_templated_snip_note_template]	応答テンプレート情報を保存します。応答テンプレートは、ケースまたはタスクフォームにコピーできる再利用可能なメッセージです。応答テンプレートを使用して、ユーザーに一貫性のあるメッセージを迅速に提供したり、エージェントチャットで要求者に標準的なチャット応答メッセージを表示したりします。
チャネルへの M2M 応答テンプレート [m2m_response_template_to_channel]	応答テンプレートにチャネルをマップします。
応答テンプレートチャネル [sn_templated_snip_channel]	応答テンプレートチャネルに関する情報を保存します。
テーブル用のメモのテンプレート [sn_m2m_note_template_for_table]	メモを応答テンプレートにマップします。

テーブル管理およびデータ管理方法の詳細については、「テーブルアドミニストレーション」を参照してください。

応答テンプレートを作成または変更する

応答テンプレート (旧テンプレート化されたスニペット) を作成または変更し、ケースフォームまたはタスクフォームにコピーできる再利用可能なメッセージを定義したり、エージェントチャット セッションで使用したりすると、素早く一貫したメッセージをユーザーに提供できます。

始める前に

必要な役割：sn_templated_snip.template_snippet_writer

このタスクについて

各応答テンプレートは、タスク [task] テーブルまたはインタラクション [interaction] テーブル (エージェントワークスペース を使用している場合) の拡張であるテーブルに関連付けられています。テンプレートは、そのテーブルから引き出された変数を含むように構成できます。条件ビルダーを使用して、特定の人事サービスやチャットなどにテンプレートを使用するためにケースが満たす必要がある条件を指定することもできます。チャット応答テンプレートでは、応答メッセージをユーザーにすばやく表示する方法としてスラッシュコマンドで使用する短い名前 (ショートカット) を指定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > 応答テンプレート構成.
2. [新規] を選択して、応答テンプレートを選択します。
   または、リストから変更する既存の応答テンプレートを選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

応答テンプレートフォーム

フィールド	説明
名前	応答テンプレートの名前。
短い名前	エージェントワークスペース でチャットを使用する際の応答テンプレートを識別する簡単な説明。 短い名前をクイックコマンド (/) と共に使用して、応答テンプレートのテンプレート本文のテキストをチャット中に表示します。この機能により、迅速かつ一貫した方法でチャット中にテキストを入力することができます。 たとえば、gm という短い名前では、「おはようございます」という挨拶に対するチャット応答テンプレートを識別します。この応答テンプレートのテキストを表示するには、チャットウィンドウに **/gm** と入力します。
テーブル	応答テンプレートが関連付けられているテーブルの名前。 エージェントワークスペースチャットの応答テンプレートを作成している場合、関連付けられるテーブルはインタラクション [interaction] テーブルになります。それ以外の応答テンプレートでは、テーブルはタスク [task] テーブルの拡張でなければなりません。 **注:** カスタム COE テーブルを作成しても、[クリップボードにコピー] UI アクションを追加することはできません。ユーザーは引き続きコピーアンドペースト機能を使用できます。
条件	応答テンプレートが使用可能になるタイミングを決定する条件です。 大文字と小文字の区別や null 値などの条件を定義する場合は、「API GlideFilter - Scoped, Global」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: 使用可能な条件は、選択したテーブルによって異なります。チャット応答テンプレートの場合は、**[Type] [is] [Chat]** という条件を指定します。
アプリケーション	応答テンプレートを作成したアプリケーション。
グループの可視化	どのグループが応答テンプレートにアクセスできるかを示します。 回答テンプレートを表示できるグループフィルターを追加します。 注: このフィールドを空白のままにすると、すべてのグループが応答テンプレートを使用できるようになります。
本文	特定のケースまたはタスクに応答する方法についてエージェントに指示を提供する応答テンプレートのテキスト。 フィールド値を参照するには、選択したテーブルに基づいて [変数] リストから変数を選択します。 カスタム変数参照を手動で入力することができます： ○ 現在のユーザー：$ {current_user} ○ 現在の日付：${Date} または、カスタム変数参照を表示する場所にマウスを合わせ、[現在のユーザーを挿入 **(Insert Current User)**] または [現在の日付を挿入 **(Insert Current Date)**] ボタンを選択します。 注: 応答テンプレートはリッチテキストをサポートしていません。
変数を選択	テンプレート本体に追加できる変数です。たとえば、HR ケース (sn_hr_core_case) テーブルを選択した場合、テンプレート本文に表示する [対象者] 変数を選択すると、応答テンプレートが使用されたときに、その変数が実際の対象者の名前に置き換えられます。 注: 使用可能な変数は、選択したテーブルによって異なります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example

次の GIF は、給与不一致ケースをエスカレートするための応答テンプレートを作成するHR サービスデリバリ (HRSD)アプリケーションでの HR マネージャーの例です。テンプレートは HR 給与ケース [sn_hr_core_case_payroll] テーブルに関連付けられ、条件は給与不一致 HR サービスと一致するケースをフィルタリングするように設定されます。テンプレートテキストが本文に貼り付けられ、その後、対象者の変数が挨拶に追加されます。





4. [送信] または [更新] をクリックします。
[チャネル]は、追加したチャネルのみに応答テンプレートを制限します。空白のままにすると、応答テンプレートはどのチャネルでも使用できません。この機能を使用すると、チャット、メール、またはフォームにさまざまなメッセージを表示できます。詳細については、「Create a response template channel」を参照してください。
[チャネル] 関連リストが表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク
応答テンプレートの内容は、指定した条件を満たすフォームのフィールドにコピーできます。

次の GIF は、HR サービスデリバリ (HRSD)アプリケーションで HR ケースのライターが給与不一致ケースを開き、従業員が読む HR ケースフォームのコメントフィールドに給与不一致エスカレーションテンプレートをコピーする例を示しています。



サービス機能の管理

ServiceNow® サービスカタログ アプリを使用して、顧客に製品に合わせてカスマイズされたカタログを提供し、サービス要求のポータルを作成します。

セルフサービス	サービス管理	サービスカタログ
		
組織の IT サポートのための効率的なフロントエンドを設計します。	ServiceNow AI Platform上のビジネスアプリのすべてのサポートサービスの設定を制御します。	カタログを作成および管理して、顧客にセルフサービスオプションを提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

セルフサービス

Self-service を使用して、さまざまな一般的なアクションとカタログ要求を活用します。ServiceNow AI Platform を使用すると、ホームページ、ナレッジ記事、カタログにアクセスでき、インシデントやサーベイを処理できます。さらにサービスの委任を使用すると、承認、タスク、および通信を行う他のユーザーを選択できます。

サービス管理

サービス管理を使用して、ビジネスインフラストラクチャに合わせたサポートを提供します。アセスメントとサーベイを使用して、受信者からデータを収集したり、システム内のテーブルからデータを評価したりします。Approvals を使用してタスクを追跡し、ユーザーまたはグループに承認ロールをアサインします。状況フローを使用してデータ変更をカスタマイズし、それらの移行に基づいてシステム作業トリガーを作成します。位置情報管理を使用して、チームに移動ルートと移動時間の効率化をもたらします。

サービスカタログ 管理

ServiceNow® サービスカタログ アプリを使用して、お客様にカスタマイズされたセルフサービスオプションを提供します。さまざまな製品やサービスを含むカタログを開発、テスト、および展開します。ポータルは、これらの要求を行うための迅速かつ簡単な手段を提供します。標準化された履行とインベントリ追跡により、カタログサービスの正確性と効率性を維持します。

パスワードリセット

ServiceNow® パスワードリセット システムでログインセキュリティとユーザー検証を管理します。パスワードを処理するためのセルフサービスおよびエージェントアシストのオプションを提供するとともに、複数の検証および認証タイプ、およびさまざまなリセットプログラムへの登録を可能にします。

セルフサービス

セルフサービス アプリケーションは、サポートされているエンド ユーザーに、IT サポート組織へのクリーンでシンプルなフロント エンドを提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

開始

セルフサービスの詳細



セルフサービス アプリケーションは、サポートされているエンド ユーザーに、IT サポート組織へのクリーンでシンプルなフロント エンドを提供します。

セルフサービスの構成



ServiceNow の Web ベースのインターフェイスを使用して、新しいアイテムを要求に追加します。

サービスの委任の詳細

サービスの委任とは、自分に送信された承認やアサインされたタスクを他のユーザーが表示および操作できるようにする機能です

サービスの委任の設定



承認とタスクを他のユーザーに委任する方法、および [代理人] 関連リストを表示するようにユーザープロファイルフォームを設定する方法について説明します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

セルフサービスの詳細

セルフサービス アプリケーションは、サポートされているエンド ユーザーに、IT サポート組織へのクリーンでシンプルなフロント エンドを提供します。

デフォルトでは、セルフサービス アプリケーションは、ホームページの表示、サービスカタログ へのアクセス、ナレッジ記事の表示、インシデントの操作、サーベイの実施など、一般的なアクションへのアクセスを提供します。

サービスカタログ要求

このページには、サービスカタログ要求についてのコンテンツへのリンクが含まれています。

新しい要求アイテムを追加する

ServiceNow の Web ベース インターフェイスを使用して、新しいアイテムを要求に追加します。

始める前に

必要なロール：アドミンまたは catalog_admin ロールを持つユーザーのみが、送信された要求に新しいアイテムを追加できます。

このタスクについて

要求を変更しても、要求が承認プロセスに再送信されるわけではありません。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > オープンレコード > 要求 をクリックし、既存の要求を開きます。
2. [新規項目を追加] をクリックします。

   注:
   [新規項目を追加] ボタンは、現在の [要求ステータス] が [承認待ち] の場合にのみ表示されます。要求が承認されると、このボタンは使用できなくなり、新しい項目を追加することはできなくなります。

3. 表示されるダイアログ ボックスで、追加するアイテムと数量を選択します。
4. **[OK]** をクリックします。

サービスカタログからの **Amazon EC2** インスタンスの要求

ユーザーは、ServiceNow のサービスカタログを通じて、Amazon EC2 仮想コンピューティング環境にある仮想コンピューター (Linux または Windows) のプロビジョニングと削除を要求できます。

Amazon EC2 のサービスを利用するには、ServiceNow オーケストレーション自動化の購入と有効化が必要です。

インスタンスを要求する

サービスカタログを通じて、新しい Amazon EC2 インスタンスのプロビジョニングを要求します。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > セルフサービス > サービスカタログ.
2. [アプリケーション インフラストラクチャの要求] カテゴリから **[Amazon EC2** インスタンス] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

EC2 のサービスカタログ **2**



3. オペレーティング システム、インスタンスのタイプ (「大」または「小」)、要求するインスタンスの数を選択します。

   Amazon EC2 インスタンスタイプの「大」または「小」インスタンスについては、仕様を参照してください。

4. 要求の理由を入力します。

EC2 のサービスカタログ



5. [注文する] をクリックしてインスタンスを注文します。

   注文ステータス フォームが表示され、要求の要約が表示されます。ステータス バーで、EC2 インスタンスの承認とプロビジョニングの進行状況を追跡します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

EC2 の注文ステータス



インスタンスが正常に作成されると、作成されたインスタンスのインスタンス ID、IP アドレス、パブリック DNS を記載したメールが送信されます。

インスタンスを終了する

サービスカタログを通じて、Amazon EC2 インスタンスをシャットダウンします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > ルーチン変更 > **Amazon EC2** インスタンスを終了する.

   自分にアサインされたインスタンスを表示するリストが表示されます。

2. リストからインスタンスを選択し、[注文] をクリックします。

   このリストでは複数行の選択はできません。また、元に戻す機能もありません。

チェックアウト リダイレクト プロパティ

サービスカタログで仮想マシンの要求者に表示されるビューは、ワンステップチェックアウトリダイレクトと呼ばれるプロパティ (*glide.vm.checkout_redirect*) によって制御されます。

デフォルトでは、このプロパティは **False** に設定されており、要求者が [注文する] をクリックするとビューから注文ステータス フォームにリダイレクトされます。このプロパティを **True** に設定すると、ServiceNow によって要求者は [自分の仮想資産] ポータルにリダイレクトされます。このプロパティの場所: クラウド管理 > アドミニストレーション > プロパティ.

要求アイテムを削除する

ServiceNow の Web ベース インターフェイスを使用して、要求からアイテムを削除します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
すべてのユーザーが、配送前にいつでも自分の要求からアイテムを削除できます。要求を変更しても、要求が承認プロセスに再送信されるわけではありません。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > オープンレコード > 要求 をクリックし、既存の要求を開きます。
2. [要求アイテム] 関連リストで、削除するアイテムの横にあるチェック ボックスをオンにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. [アクション] 選択リストで、[削除] を選択します。

ServiceNow によって注文の価格と配送日が再計算されます。

要求をする

ServiceNow の Web ベース インターフェイスを使用して、あらかじめ定義された商品やサービスを注文します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > セルフサービス > サービスカタログ.

デフォルトのカタログ ビューでは、アイテムがカテゴリとサブカテゴリに整理されています。



2. 注文するアイテムを選択します。

> **注:**
> アイテムの一部は、簡単に注文できるように関連のアイテムを組み合わせた注文ガイドです。たとえば、[新規社員雇用] という注文ガイドでは、新規社員が通常受け取るアイテム (机、電話、コンピューター、メールアカウント) のリストが表示されます。注文するアイテムを選択すると、注文ガイドによって必要な情報が要求され、注文した各アイテムの個別の配送時間が表示されます。

注文画面では、要求者の名前や場所、アイテムを必要とする日付など、その他の必要な情報を要求します。また、承認後のアイテムの配送時間も表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

配送時間



3. 注文が迅速に処理されるように、正確な情報を完全に入力してください。
4. 必要な他のアイテムを注文します。
5. 注文が完了したら [注文する] をクリックします。

ServiceNow の注文確認画面が表示されます。

送信された注文



注文の処理状況は [ステージ] 列で確認できます。

> **注:**
> 場合によっては、後で参照できるように注文番号を書き留めておくと便利です。

ServiceNow によって、承認が必要な場合は自動的に承認者に通知が送られ、組織のプロセスに従って注文を実行するための作業指示が作成されます。たとえば、新しいノートブック コンピューターを注文した場合、購入グループが、コンピューターを注文するための作業指示を受け取り、デスクトップ サービス グループが、到着後に新しいコンピューターを構成してオフィスに届けるための作業指示を受け取る、などが考えられます。

要求されたアイテムからインシデントと変更要求を作成する

要求されたアイテムから、インシデントまたは変更要求を すばやくオープンすることができます。また、要求されたアイテムと、その関連するインシデントまたは変更要求との間の 関係も維持されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
アドミニストレーターは、要求されたアイテム [sc_req_item] テーブルに対して [変更要求を作成] および [インシデントの作成] UI アクションを有効にする必要があります。アドミニストレーターは、これらの UI アクションを編集する 場合、[有効] フィールドを true に設定する必要があります。

必要なロール：itil

手順

1. 移動先 すべて > セルフサービス > 要求アイテム.
2. 要求されたアイテムを開きます。
3. [他のアクション] メニューアイコン ( ) をクリックし、 [変更要求を作成] または [インシデントの作成] を選択します。

関連情報

- レコードプロデューサー
- サービスカタログ要求

要求ステータスを表示する

要求のステータスを表示して進行状況を確認し、いつ実行できるかを判断します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > セルフサービス > 要求アイテム.
2. 注文番号をクリックして詳細を表示します。
3. 注文の処理状況を [ステージ] フィールドで確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



4. [入荷待ち] フィールドを確認し、アイテムが入荷待ちである場合は、その在庫戻しに関する情報がないかコメントを確認します。

サービスの委任

サービスの委任とは、自分に送信された承認やアサインされたタスクを他のユーザーが代わりに表示し操作できるようにし、自分に送信されたすべてのメール通知のコピーを他のユーザーが受け取れるようにする機能です。

注:
責務について委任を受けたユーザーには、委任の期間に関係なく、すべての処理待ちのタスクと承認が表示されます。

注:
委任はカスケード形式にはなりません。あるユーザーが別の代理人となった場合でも、その代理人がさらにサードパーティに委任することはできません。アサインや通知を受け取るユーザーは最初の代理人のみです。委任では、発信者または要求者が委任の作成対象ユーザーであるタスクに対して、委任アクセス権限を付与しません。

代理人関連リストをユーザープロファイルに追加する

承認およびタスクを他のユーザーに委任するには、[代理人] 関連リストを表示するように自分のユーザープロファイルフォームを設定します。

始める前に

必要なロール：personalize_list または admin

手順

1. 移動先 すべて > セルフサービス > プロファイル.
2. フォームコンテキストメニューで、次に移動します: 構成 > 関連リストをクリックし、[委任者> ユーザー] 関連リストを追加します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果
[代理人] 関連リストが、ユーザープロファイルフォームの下部に表示されます。

承認とタスクを別のユーザーに委任する

自分がオフィスにいないときに、一定の期間、別のアクティブユーザーに責務を委任することができます。

始める前に
必要なロール：なし

[代理人] 関連リストがフォームに表示されていることを確認します。[代理人] 関連リストが表示されない場合は、次のいずれかを実行します。

- ITIL ビューやデフォルトビューなどの別のビューを選択します。 [他のアクション] メニュー > 表示 > (ビューの名前).



- [代理人] 関連リストを追加するようにフォームを設定します。詳細については、「Configuring the form layout」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > セルフサービス > プロファイル.
2. [代理人] 関連リストで、[新規] をクリックします。
3. アクティブユーザーを代理人として選択します。
4. [開始] および [終了] フィールドから日付値を選択して、代理人が自分の代理として作業できる期間を設定します。
5. 次のチェックボックスを選択して、代理人が引き受ける責務を指定します。
   次を委任できます。
   - 承認：代理人は、あなたの代理としてアイテムを承認できます。
   - アサイン：代理人は、あなたにアサインされたタスクを表示して作業できます。
   - すべての通知：代理人は、あなたに送信されたメール通知のコピーを受け取ります。ただし、「会議への招待」とマークされたメール通知は除きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- [承認] チェックボックスがオンになっているが、[すべての通知] はオフになっている場合、代理人は承認を受信できません。
- 代理人にメール通知が送信される場合、あなたに送信されたものと同じ通知が送られます。代理人が「あなたにアサインされたインシデント」というメールを見て混乱しないよう、代理人であることを事前に伝えてください。

- ミーティング招待：代理人は、「ミーティング招待」タイプとして送信されたメール通知のコピーを受け取ります。

サービス管理

サービス管理を使用して、ビジネスインフラストラクチャに合わせたサポートを提供します。

サービス管理アプリケーション

アセスメントとサーベイ	クラシックの承認
アセスメントとサーベイアプリケーションは、サーベイの回答を作成、送信、および収集するのに役立ちます。また、システム内のテーブルのレコードを評価し、スコアを設定してランク付けすることにも役立ちます。	クラシック承認は、作業を行う前にタスクに対する承認を要求する従来のプロセスです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

状況フロー



状況フローを使用すると、アドミニストレーターは、あるステータスから別のステータスへの移行をカスタマイズし、特定のステータスへの移行時に作業を実行するようにシステムを設定できます。

位置情報管理



位置情報管理機能では、Google Map を使用してユーザーを追跡し、場所間の効率的なルートを計画し、この情報が必要なアプリケーション (作業管理など) に正確な移動時間の検索を支援します。

サービス管理の詳細

ビジネス アプリケーションまたはプラットフォームをサポートするサービスの設定を構成します。

アセスメントとサーベイ

アセスメントとサーベイ アプリケーションは、サーベイの回答を作成、送信、および収集することに役立ちます。また、システム内のテーブルのレコードを評価し、スコアを設定してランク付けすることにも役立ちます。

アセスメント、サーベイ、クイズの違いや、それぞれを使用するタイミング、またサーベイプロセスの 3 つのステージ「設計」、「共有」、「評価」の簡単な説明も提供しています。

開始

探索

アセスメントとサーベイの概念と機能について説明します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サーベイの使用 サーベイの使用方法について説明します。	サーベイの参照 フィールドやプロパティなどのサーベイの詳細を取得します。
アセスメントの使用 アセスメントの使用方法について説明します。	アセスメントの参照 フィールドやプロパティなどのアセスメントに関する詳細を取得します。
クイズを使用 アセスメントの使用方法について説明します。	クイズの参照 フィールドやプロパティなどのクイズの詳細を取得します。

トラブルシューティングとサポート

- IT サービスマネジメントフォーラムで質問や回答をする
- Known Error Portal で既知のエラー記事を検索
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

アセスメントとサーベイ の探索

アセスメントとサーベイ アプリケーションは、サーベイの回答を作成、送信、および収集することに役立ちます。また、システム内のテーブルのレコードを評価し、スコアを設定してランク付けすることにも役立ちます。1 人または複数のユーザーにアサインして、任意のサブジェクトについてのナレッジを評価することができるアンケートを作成します。

基本的なサーベイを作成して分析用のデータを収集する

基本のサーベイを作成、送信、および回答を収集できます。インストールされている場合は、サーベイウィジェットを使用して サービスポータル でサーベイを設定することもできます。

アセスメントを使用してデータを評価、ランク付け、スコアリングして結果を要約する

効果的な管理を行うために経営者が評価を希望しているプロジェクトをアセスメントしたり、ベンダーの商品やサービスを評価比較したりすることができます。アセスメントを使用して、選択したユーザーにカスタム アンケートを送信したり、データベースに直接クエリするスクリプトを作成したりします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クイズを使用してユーザーの知識をテストする

クイズ機能はアセスメントエンジン上にビルドされており、アセスメントやサーベイの機能と同じものの多くを提供します。

サーベイ

サーベイを使用すると、基本のサーベイを作成、送信、および回答を収集できます。インストールされている場合は、サーベイ ウィジェットを使用してサービスポータル内でサーベイを設定することもできます。

最新のバージョンであるサーベイと旧サーベイの 2 つのバージョンのアプリケーションがサポートされています。サーベイにより、ユーザーインターフェイスが改善され、旧サーベイアプリケーションの機能が拡張されます。

https://player.vimeo.com/video/1108236698?h=f16542e709&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

サーベイの設定

サーベイでは、詳細設定を行うための多くのオプションがあります。

- サーベイの作成、質問の追加、および受信者の選択をすべて、1 つのインターフェイスで行うことができます。
- ユーザーが特定の方法で他の質問に回答する場合のみ表示される条件付きの質問を作成できます。
- 特定のサーベイユーザーだけが回答できるようにサーベイを制限し、それらのユーザーに同時に招待状を送信できます。または、サーベイを公開して (ServiceNow システムにログインしていない) 匿名ユーザーでもサーベイに回答できるように設定することも可能です。

  ヒント:
  公開サーベイでは、assessment_take2 UI ページを公開する必要があります。公開されていない場合、匿名ユーザーはそのページにアクセスできず、公開サーベイは機能しません。

- 自動的にサーベイをユーザーにアサインして、同じユーザーがサーベイに回答できる頻度を制限するようにスケジュールを設定できます。
- サーベイのアンケートの外観と使用感をカスタマイズできます。
- 匿名のサーベイ回答を保存できます。
- サーベイ回答を数値スコアに変換し、スコアカードに表示できます。
- メンテナンスのためにサーベイを非アクティブ化したり、削除せずに廃止したりすることができます。

注:
サーベイでは、同じテーブルおよび他のバックエンド コンポーネントをアセスメントとして使用するため、サーベイ機能全体にわたって特定の場所にテーブル名やフィールド名などのアセスメント要素が表示されることがあります。

旧・サーベイ

サーベイアドミニストレーターは引き続き、従来のサーベイ機能およびデータを使用できますが、旧サーベイをサーベイアプリケーションに移行することをお勧めします。両方のサーベイ アプリケーションを同時に使用すると、混乱と冗長性が生じる可能性があります。

サーベイウィザードは影響を受けず、移行できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
旧・サーベイ アプリケーションは、表示されているドキュメントでは説明されていません。これは、ServiceNow Wiki で文書化されています。

バージョンの比較

機能	サーベイ	旧・サーベイ
サービスポータルでのサーベイ。	✔	
ユーザーが同じサーベイに回答するたびに新しいサーベイ回答を保存する。	✔	
質問テンプレートを作成して、回答オプションのセットを再利用する。	✔	
アンケートの質問を分類し、カテゴリの結果について報告する。	✔	
サーベイを削除せずに非アクティブ化する。	✔	
条件付きの質問を作成する。	✔	
スケジュールに基づいて自動的にサーベイを送信する。	✔	
サーベイのアンケートのカラー スキームをカスタマイズする。	✔	
ログイン ユーザーの匿名のサーベイ回答を保存する。	✔	
グラフィカル スコアカードでサーベイ回答を表示する。	✔	
サーベイを公開する準備が整うまで、ドラフト状況で保存する。	✔	
1 つのページでサーベイを作成して送信する。	✔	
特定のユーザーのみがサーベイにアクセスできるようにする。	✔	
条件に基づいてサーベイを送信する。	✔	✔
サーベイのメール通知を送信する。	✔	✔
ユーザーが同じサーベイに回答できる頻度を制限する。	✔	✔
前書きのテキストと「結びの挨拶」のテキストを追加する。	✔	✔
サーベイ モジュールを作成する。	✔	✔
公開サーベイ：ログインしなくてもユーザーがサーベイに回答できるようにする。	✔	✔
更新セットを使用して変更を追跡する。	✔	✔

関連情報

- 従来のサーベイの移行
- サーベイデザイナー
- サーベイのロール
- サービスポータル と Now Mobile アプリ のサーベイ
- サービスポータル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サーベイの使用

サーベイアドミニストレーター (survey_admin ロールのあるユーザー) は、サーベイを作成して管理し、サーベイを配布および公開する方法を設定します。サービスポータルのサーベイもサポートされています。

サーベイ アンケート

アサインされたすべてのサーベイは、個人アセスメントおよびサーベイ キューに表示されます。

サーベイを完了するために特別なロールは必要ありませんが、ログインしてサーベイがアサインされる必要があります。サーベイを送信すると、応答が保存されます。

サーベイ通知

メールを送信するようにシステムを設定している場合は、サーベイがアサインされたときに通知が送信されます。メッセージには、サーベイへのリンクと、アセスメントおよびサーベイ キューを表示するための手順が含まれています。

サーベイの実施

個人アセスメントおよびサーベイキューに表示される、アサインされたすべてのサーベイを実施します。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
各アセスメントまたはサーベイは、キュー内のクリック可能なカードとして表示され、カードをクリックすることで起動できます。カードには、サーベイ名、状態、期日などの有益な情報が含まれています。サーベイを送信する前に、赤色のアスタリスクで示されている必須の質問にすべて回答する必要があります。サーベイの実施を開始しても完了できない場合は、回答を保存して後で再開します。すべての質問に回答し、内容を確認したら、サーベイを送信します。

> **注:**
> トリガーレコードへのアクセス権がないユーザーとしてサインインし、URI パラメーターを使用してサーベイにアクセスした場合、関連付けられたレコード番号は表示されません。サーベイは引き続き実施できます。

手順

1. 移動先 すべて > セルフサービス > 自分のアセスメントとサーベイ.
   サーベイアドミニストレーターを含め、assessment_admin ロールを持つユーザーは、自分のアセスメントとサーベイに加え、他のユーザーのアセスメントとサーベイを表示できます。アセスメントおよびサーベイを表示したり、非表示にしたりするには、キューの下部にある [すべて表示] および [自分への割り当てを表示] 関連リンクを使用します。関連するメトリクスタイプまたはサーベイ定義を開くには、別のユーザーに割り当てられたカードをクリックします。
2. サーベイカードをクリックして、アンケートを開きます。
   サーベイのカテゴリが複数ある場合は、折りたたみアイコン (⊟) または展開アイコン (⊞) をクリックして、カテゴリ内の質問を非表示または表示することができます。
3. 各質問にできるだけ回答するようにしてください。
   質問に回答する方法が不明な場合、または質問が特定のレコードに当てはまらない場合は、利用可能であれば、[該当なし] を選択します。
4. 次のいずれかの手順を実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
回答を送信せずに保存する	[保存] をクリックします。アンケートを閉じて、後でキューからアクセスできます。 **注:** 日付フィールドの文字など、無効な回答がある場合、システムはサーベイを保存しません。サーベイが保存できるようになるには、その前に有効な回答を入力するか、無効な回答を削除する必要があります。
すべての質問に回答した後にサーベイを送信する	[送信] をクリックします。送信後は、アンケートに戻ることはできません。 **注:** 未回答の必須の質問または無効な回答がある場合は、エラーメッセージが表示され、問題のある質問が一時的にハイライト表示されます。

サーベイ回答と結果

各サーベイインスタンスの各質問に対するユーザーの回答ごとに、メトリクスの結果のレコードがあります。それぞれの質問およびカテゴリのサーベイ結果は、メトリクスの結果のレコードに基づいて自動的に計算されます。

結果とスコアカードに対してサーベイ結果の計算を使用する場合は、回答オプションに基づいて、質問に対して[正のインジケーター] フィールドが適切に設定されるようにしてください。結果を得るには、スコアのある質問がカテゴリに含まれている必要があります。

サーベイ回答

サーベイ回答はメトリクスの結果 [asmt_metric_result] テーブルに保存され、カテゴリ内の各質問に対する受信者の回答が表示されます。一般的な結果を表示するには、次に移動します: サーベイ > サーベイ回答. 特定の基準の結果を表示するには、メトリクスの結果 [asmt_metric_result] テーブルでフィルタを一使用します。たとえば、アサイン先グループに基づいて結果を表示するには、アサイン先グループのフィルター条件を適用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サーベイメトリクスの結果



カテゴリ結果

カテゴリの結果は、アセスメントカテゴリ結果 [asmt_category_result] テーブルに格納され、採点された各質問の重み付け値に基づいて各カテゴリの全体的な評価が表示されます。これらの結果を表示するには、次に移動します: アセスメント > 結果 > カテゴリ結果 をクリックし、[**Type.Evaluation method] [is] [Survey]** 条件を使用して結果をフィルタリングします。

アセスメントカテゴリ結果



サーベイ スコアカード

スコアカードは、質問が回答された方法に基づいて、カテゴリ別にサーベイ回答の視覚的なブレークダウンを示します。スコアカードへのアクセスについては、「サーベイスコアカードの表示」を参照してください。

関連情報

- サーベイスコアカードの表示
- サーベイデザイナーの要素
- サーベイのカテゴリ重み付けの設定

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

すべてのサーベイの結果の表示

メトリクスの結果 [asmt_metric_result] テーブルに保存されているサーベイ回答を表示できます。

始める前に
必要なロール：survey_admin または survey_reader

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > サーベイ回答.
   このモジュールを混同しないでください サーベイ > 旧サーベイ > サーベイ回答:従来のサーベイ回答が表示されます。

   [タイプ] 列には、それぞれの回答が関連付けられているサーベイ定義が表示されます。

2. 回答を選択して、その詳細を表示します。

サーベイの結果の表示

1 つのサーベイ定義に対する回答を表示できます。サーベイ結果は、メトリクスの結果 [asmt_metric_result] テーブルに保存されます。

始める前に
必要なロール：survey_admin または survey_reader

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > サーベイを見る.
2. サーベイ定義を開きます。
3. [関連リンク] で [レスポンスを表示] を選択して、各ユーザーの応答に関する情報を表示します。
   結果はメトリクス別にグループ化されます。これは、アセスメントでどの質問が呼び出されるかを示します。
4. [関連リンク] で [スコアカードを表示] を選択し、円グラフで表されているすべての応答をまとめたデータを確認します。
   詳細については、「サーベイスコアカードの表示」を参照してください。
5. メトリクスの結果を開いて、詳細を表示します。
   メトリクスの結果には、ユーザーの回答と、詳細なサーベイのアドミニストレーターに関心のある計算値が含まれています。[メトリクスの結果] テーブルはアセスメント機能でも使用されるため、フィールド名の多くはサーベイのコンテキストでは不明瞭です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example



フィールド値の説明については、「[メトリクスの結果] フォーム」を参照して ください。

サーベイスコアカードの表示

サーベイスコアカードは、質問が回答された方法に基づいて、カテゴリ別にサーベイ回答の視覚的なブレークダウンを示します。

始める前に

必要なロール：survey_admin または survey_reader

このタスクについて

スコアカードにはサーベイ結果のチャートが表示され、カテゴリと質問の回答が分析され、現在の評価が以前の評価と比較されます。ユーザーは評価を経時的に調べたり、質問の評価を比較したり、すべてのカテゴリの評価を比較したりすることができます。すべての評価は、選択した時間範囲の平均です。スコアカードを表示するたびにシステムによってそれが動的に更新されるため、評価は最近完了したサーベイを反映します。

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > サーベイを見る.
2. サーベイ定義を開きます。
3. [スコアカードを表示 **(View Scorecard)]** 関連リンクを選択します。

> **注:**
> [スコアカードを表示 **(View Scorecard)]** 関連リンクは、レポートするサーベイ結果がある場合にのみ、選択可能になります。

インタラクティブスコアカードには、次のフィルターが表示されます。

- 質問結果：すべての質問または個別の質問の結果が表示されます。
- カテゴリ結果：個別のカテゴリまたはすべてのカテゴリに関連付けられたすべての質問の結果が表示されます。
- 平均評価：個別のカテゴリまたはすべてのカテゴリでのサーベイ質問ごとの重み付け平均評価が表示されます。
- 履歴：すべての質問の結果が履歴と比較して (暦年または四半期別に) 表示されます。
- 感情分析結果：サーベイの感情分析の結果が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サーベイ スコアカード カテゴリ結果

[カテゴリ結果] ビューは、個別のカテゴリのすべての質問または回答者数によるすべてのカテゴリのサーベイ結果を示す積み重ねバーのグラフです。

リストからカテゴリを選択して、そのカテゴリからの質問をグラフに表示します。

このビューには、次のデータタイプを使用する回答が表示されます。

- チェックボックス
- 選択肢
- リッカートスケール
- 番号
- テンプレート
- はい/いいえ
- 複数選択
- 画像スケール
- 数値スケール

注:
[チェック ボックス] および [はい/いいえ] のデータタイプは、サーベイデザイナーの [ブーリアン] データタイプにまとめられます。

サーベイカテゴリ結果



特定の回答に関する詳細を表示するには、カラー バーをポイントして、回答、回答の数、およびその質問に対するすべての回答を表すパーセンテージを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サーベイスコアカードカテゴリ結果の詳細

サーベイ スコアカード質問結果

[質問結果] フィルターは、すべての質問の結果または個別の質問をグラフまたはリストを使用して表示します。文字列、添付ファイル、日付、日付/時刻、参照、およびランキングのデータタイプの場合、結果はリスト ビューに表示されます。他のすべてのデータタイプの結果は円グラフ ビューに表示されます。

円グラフ

円グラフは、リスト ビューに表示されているもの以外のすべてのデータタイプの質問結果を示します。「サーベイの質問データタイプ」を参照してください。

- チェック ボックス
- ブーリアン
- 選択肢
- リッカート尺度
- 番号
- パーセンテージ
- はい/いいえ
- 画像スケール
- 複数選択
- テンプレート(質問結果は、推奨者/反対者/受動的で集計されたネット プロモーター スコア (NPS) を示します)

ネット プロモーター スコア カテゴリ

質問スコア	**NPS** カテゴリ
9 または 10	推奨者
7 または 8	受動的またはどちらでもない
0 ～ 6	反対者

結果は次のように計算されます。

- 推奨者率 = 推奨者の数 / サンプル サイズ
- 反対者率 = 反対者の数 / サンプル サイズ
- 受動的率 = 受動的の数 / サンプル サイズ
- NPS = 推奨者率 - 反対者率

注:
[チェック ボックス] および [はい/いいえ] のデータタイプは、サーベイ デザイナーの [ブーリアン] データタイプにまとめられます。

ユーザーがサーベイを送信すると、**asmt_nps_result** テーブルに [年]、[四半期]、[月次] の 3 つのレコード (各期間に 1 つ) が作成/更新されます。たとえば、ユーザーが第 3 四半期に該当する

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

2023 年 11 月にサーベイを送信した場合、その日付に対して次のように 3 つのレコードが生成されます。

- 年：2023-01-01
- 四半期：2023-10-01
- 月次：2023-11-01

ここで、2 番目のユーザーが 2023 年の 12 月に送信すると、これは上記のシナリオと同じ第 3 四半期に該当します。この場合、月次の時間枠に対して 1 つのレコードのみが作成されます。

サーベイ スコアカード質問結果：円グラフ



サーベイ スコアカード平均評価

[平均評価] ビューには、個別のカテゴリまたはすべてのカテゴリでのサーベイ質問ごとの重み付け平均評価が表示されます。

個々の質問がカテゴリの総合評価にどのように影響するかを確認するには、このビューを使用します。選択リストからサーベイカテゴリを選択して、そのカテゴリのグラフを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サーベイ スコアカード平均評価



カテゴリ全体の評価についての各質問の評価の影響を表示するには、カラー バーをポイントします。ポップアップ ボックスに、個々の質問の加重平均で表される合計評価の割合が表示されます。

平均評価の詳細



サーベイ スコアカード履歴

[履歴] ビューでは、カテゴリとその質問の現在の評価を、過去 3 年間または 4 四半期の評価と比較します。

減点された評価は赤でハイライト表示され、負の数値で表示されます。加点された評価は緑でハイライト表示され、正の数値で表示されます。[差分] 列の値の横にある矢印アイコンは、前のサーベイに対する現在のサーベイの傾向を示します。

カテゴリをポイントすると、そのカテゴリの評価傾向を示す線グラフが表示されます。カテゴリをクリックして、サーベイの質問を含む [サーベイカテゴリ] フォームを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サーベイ スコアカード傾向グラフ



3 年

現在の評価を計算するために、直近 12 か月 (TTM) 期間からの評価の平均が算出されます。[差分] 列には、現在の評価と前年度の評価との間の不一致が表示されます。

サーベイ スコアカード履歴：**3** 年

Service Desk Satisfaction Survey

Survey Scorecard

History: 3 Years

	Current	Diff	2013	2012	2011
Overall Rating	5.40	0.00 ⇦	5.40	0.00	0.00
Service Desk Satisfaction Survey	5.40	0.00 ⇦	5.40	0.00	0.00
How satisfied were you with the response time to your incident? (1=not at all, 6=completely)	0.00	-1.02 ⇩	1.02	0.00	0.00
How courteous and respectful was the technician who responded? (1=poor, 6=excellent)	0.00	-1.21 ⇩	1.21	0.00	0.00
Please rate the technical competency of the technician serving you (1=poor, 6=excellent)	0.00	-1.02 ⇩	1.02	0.00	0.00
Was technician able to resolve your issue during the first call?	0.00	-1.00 ⇩	1.00	0.00	0.00
How satisfied are you with your overall service experience? (1=not at all, 6=completely)	0.00	-1.14 ⇩	1.14	0.00	0.00

4 四半期

四半期ごとのサーベイでは、現在の四半期における各質問およびカテゴリの平均評価が、前の 4 四半期の平均評価と比較されます。[差分] 列には、現在の評価と前四半期の評価との間の不一致が示されます。列ラベルは、現在の四半期から四半期ごとに遡ってカウントされます。たとえば、現在の四半期が 2015 年の [第 **3]** 四半期である場合、その前の四半期は [2015] の [第 **2]** 四半期、その前は

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[2015] の [第 **1]** 四半期、その前は [2014] の [第 **4]** 四半期、その前は [2014] の [第 **3]** 四半期というふうに表示されます。前の全 4 四半期は、それらの四半期にデータが存在していたかどうかにかかわらず表示されます。

サーベイ スコアカード履歴：**4** 四半期



サーベイ スコアカードを画像としてエクスポート

スコアカードをプレゼンテーションやその他のドキュメントで使用する画像としてエクスポートすることができます。

始める前に
必要なロール：admin または survey_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. メニュー アイコン ( ) をクリックして、**[PNG** として保存] または **[JPEG** として保存] を選択し、エクスポートが完了するのを待ちます。

Example



2. [ダウンロード] をクリックし、スコアカード画像を保存場所に保存します。

クイズのスコアカードを画像としてエクスポート

スコアカードを画像としてエクスポートすることができます。

始める前に

必要なロール：assessment_admin または admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. メニューアイコンをクリックして、ダウンロード形式として **[PNG** として保存] または **[JPEG** として保存] を選択します。
2. エクスポートが完了したら、[ダウンロード] を選択してスコアカード画像を保存場所に保存します。

サーベイの翻訳の要求

1 つ以上の言語にローカライズするには、サーベイの翻訳を要求します。選択したすべての言語で、選択したサーベイにローカリゼーション要求アイテム (LRITM) が作成されます。

始める前に

必要なロール：localization_requestor

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > サーベイを見る.
2. 翻訳するサーベイを 1 つ以上選択します。
3. [選択した行のアクション] リストから、[翻訳を要求] を選択します。
4. [翻訳を要求] ダイアログボックスで、言語を選択します。
5. [送信] をクリックします。

   選択したすべての言語で、選択したサーベイにローカリゼーション要求アイテムが作成されます。要求されたサーベイのリストへのリンクを含む成功メッセージが表示されます。リンクをクリックすると、リストを表示できます。

サーベイの翻訳の編集

サーベイの翻訳を編集し、変更を加えた後に翻訳を公開できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
サーベイの翻訳の編集を開始する前に、ローカリゼーションフレームワーク インストーラープラグイン (com.glide.localization_framework.installer) をインストールする必要があります。詳細については、「Localization Framework」を参照してください。

必要なロール：localization_editor

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > サーベイを見る.
2. 翻訳を編集するサーベイを開きます。
3. [翻訳を編集] をクリックします。

   翻訳の編集中は、次のアクションを実行できます。

   - 翻訳を手動で編集します。
   - 機械翻訳を使用して (ローカリゼーションフレームワーク 設定で構成した場合)、翻訳されていないフィールドを翻訳します。機械翻訳の詳細については、「翻訳ツール構成を作成」を参照してください。
   - 翻訳のためにファイルをエクスポートします。ファイルをエクスポートするには、[ソースファイルをエクスポート] をクリックし、ファイルタイプを選択し、[ファイルをエクスポート] をクリックします。
   - 翻訳されたファイルをインポートして翻訳を更新します。ファイルをインポートするには、[ソースファイルをエクスポート] リストから、[翻訳ファイルをインポート] を選択します。
4. 変更が完了したら、[翻訳を公開] をクリックします。

   サーベイの翻訳が公開されると、サーベイを実施するすべてのユーザーが利用できるようになります。

データベースビューのサーベイ回答

レポート目的で、データベースビューでサーベイの回答を表示できます。サーベイインスタンスごとに、インスタンスを 1 つの行として表示し、サーベイの各質問 (メトリクス) に対する回答を対応する列に表示できます。回答を簡単に分析し、必要に応じてサーベイの回答をエクスポートします。

サーベイ定義フォームにデータベースビューを作成できます。データベースビューの作成後に、ServiceNow プラットフォームの標準機能を使用してサーベイ回答をエクスポートしたり、レポートモジュールを使用してサーベイ回答のレポートを作成することができます。

サーベイ定義フォームの [レスポンスを行に表示] 関連リンクを使用して、各サーベイインスタンスの回答を個別の行に表示し、各サーベイの質問を対応する列の名前として表示します。質問に対する回答がその列に表示されます。サーベイの回答を表形式でエクスポートするには、コンテキストメニューで [エクスポート] をクリックします。

フォームの最初の 3 列には、サーベイインスタンスの番号 (インスタンス ID)、サーベイの担当者、およびタスクが表示されます。デフォルトでは、最大 5 つのアクティブなメトリクスがビューに表示されます。次の条件が発生した場合、サーベイ定義フォームには [レスポンスを行に表示] 関連リンクが表示されません。

- アクティブなメトリクスが 6 つ以上あります。
- サーベイインスタンスへの回答はありません。
- その特定のサーベイに対して 10 万件を超える回答があります。サーベイ回答のこのデータベースビューを表示するには、回答数が 10 万以下である必要があります。ただし、データベースビューが既に新しいタブで開かれている場合は、10 万件を超える回答でも表示できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データベースビューには、開始日、期日、有効期限、および完了日を表示できますが、この情報はデフォルトでは利用できません。サーベイインスタンスがトリガーされると、トリガーレコードが [タスク] 列に表示されます。サーベイ回答の合計数はデータベースビューに表示されません。ランキングおよび複数選択肢のメトリクスでは、ユーザーサーベイの回答に基づいて、サーベイインスタンスごとに 1 つのレコードではなく複数のレコードが表示されます。

注:
サーベイ設定またはメタデータに対する変更または更新 (新しいメトリクスやカテゴリの追加や削除など) は、データベースビューに影響を与える可能性があります。このような場合、ユーザーがデータを同期するために必要なアクションを実行できるように、イベント (survey.results_view.updated) が生成されます。

サーベイ管理

サーベイアドミニストレーター (survey_admin ロールのあるユーザー) は、サーベイを作成して管理し、サーベイを配布および公開する方法を設定します。サービスポータルのサーベイもサポートされています。

サーベイ管理には、以下の手順が含まれます。

- サーベイの作成、カスタマイズ、公開。
- サーベイの質問の書き込みと管理。
- インシデントが終了したときなど、サーベイがユーザーに送信されるときのトリガー条件の定義。
- サーベイとサーベイの質問を組織のニーズの変化に合わせて維持する。

サービスポータル でサーベイを設定するには、まずサービスポータルをインストールしてから、を使用したページの作成と編集 サービスポータル デザイナー ページ上で。ベースシステムにはサーベイウィジェットが含まれています。

サーベイレポートを表示

サーベイの概要ダッシュボードを使用して、メトリクスタイプとステータス別のサーベイなど、各種のサーベイレポートを表示します。

始める前に

注:
サーベイの概要ダッシュボードは廃止されました。展開、拡張、またはサポートは終了しています。詳細については、Now Support ナレッジベースの Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184] の記事を参照してください。

必要なロール：survey_admin、survey_reader、または survey_admin

このタスクについて

ダッシュボードには、ウィジェットに配置されたサーベイレポートが表示されます。ダッシュボードに新しいウィジェットを追加できます。

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > 概要.
2. レポート内の [要素 (elements)] をクリックして、詳細な情報を表示します。

   ダッシュボードの操作の詳細については、「ダッシュボード」を参照してください。

サーベイデザイナー

survey_admin ロールのあるユーザーは、サーベイデザイナーを使用できます。サーベイデザイナーにより、サーベイカテゴリと質問を作成し、詳細を設定し、特定のユーザーやグループに向けてサーベイを公開できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

すべてのカテゴリからすべての質問を受け取った個々のユーザーまたはグループにサーベイをアサインできます。また、各質問をカスタマイズし、それを別の質問の回答に関連付けることもできます。サーベイの作成と公開で従う手順を次のとおり説明します。

- サーベイカテゴリを作成します。
- 各カテゴリ内で質問を作成します。
- 導入および終結のメッセージや期限など、サーベイの詳細を設定します。
- サーベイの受信者を選択します。
- 選択したユーザーまたはグループにサーベイを公開します。

注:
サーベイデザイナーが、旧サーベイ アプリケーションのサーベイ クリエーターの後を継いでいます。バージョン 8 以前の Internet Explorer を使用している場合は、サーベイ クリエーターにリダイレクトされます。

関連情報

- サーベイデザイナーテンプレートの質問の作成
- サーベイデザイナーでのサーベイ受信者の選択
- サーベイデザイナーでのサーベイの公開

サーベイデザイナーの要素

サーベイデザイナーには以下からアクセスできます。 サーベイ > サーベイデザイナー.

サーベイデザイナーには、[コントロール] タブ、[質問] タブ、[カテゴリ] タブ、ヘッダーバー、デザインキャンバスが含まれています。

[コントロール] タブ

質問を作成するには、適切なデータタイプ コントロールを [コントロール] パレットからドラッグして、デザイナー キャンバスにドロップします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コントロール



アセスメントエンジンには、回答をスコアのある質問のデータタイプに変換する組み込み結果計算機能があり、スコアは 0 ～ 10 です。

質問データタイプ

データタイプ	採点済み	説明
添付ファイル	なし	ユーザーが 1 つまたは複数のファイルを添付できる、[添付ファイルを管理] アイコンがある質問。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

質問データタイプ (続く)

データタイプ	採点済み	説明
ブーリアン	あり	ユーザーの回答のためにチェック ボックスまたは [はい] と [いいえ] の選択肢がある質問。
選択肢	あり	事前定義済みオプションのリスト。詳細については、「サーベイデザイナーでの質問の作成」の [選択肢] フィールドの定義を参照してください。 **注:** 選択肢の値は数値のみにすることができ、文字列値は保存されません。
日付	なし	[日付] フィールド。
日付/時刻	なし	[日付/時刻] フィールド。
番号	なし	事前定義された最小値と最大値を持つ数値フィールド。デフォルトは 1 ～ 10 です。
パーセンテージ	なし	範囲が指定されている [パーセンテージ] フィールド。
スケール	あり	事前定義されたリッカート尺度。回答オプションはラジオ ボタンとして表示されます。
数値スケール	あり	選択可能な数値スケール。デフォルトは 1 ～ 5 です。回答オプションはラジオ ボタンとして表示されます。
文字列	なし	1 行または複数行のテキスト フィールド。
テンプレート	あり	オプションの事前定義済みスケールを示すテンプレートの選択リスト。詳細については、「クイズのスコアカード」を参照してください。
参照	なし	指定された参照テーブルからのフィールドの選択リスト。このデータタイプは参照修飾子をサポートしていません。 たとえば、sys_user を参照テーブルとして指定する場合、ユーザーはユーザー名を選択できます。
画像スケール	あり	選択できる画像の選択肢がある質問。 同じ画像を複数の質問に適用するためにテンプレートを使用できます。
複数選択	あり	選択できる複数のチェック ボックスがある質問。
ランキング		オプションごとに選択する順番の番号がある質問。 1 つの順番の番号を 2 回選択することはできません。この質問は必須にすることが可能で、親の質問に依存することもできますが、その逆はできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[質問] タブ

このタブには、サーベイの質問バンクに追加されたすべてのメトリクスが表示されます。質問を検索するには、[フィルター] フィールドを使用します。各メトリクスは、その名前とタイプとともに表示されます。

[カテゴリ] タブ

このタブには、サーベイの質問集に追加されたすべてのメトリクスカテゴリが表示されます。質問集内のメトリクスはすべて、対応するメトリクスカテゴリの下にグループ化されています。カテゴリまたは質問を検索するには、[フィルター] フィールドを使用します。

ヘッダー バー

ヘッダー バーのタブには、ビューと機能のメニューが表示されます。キャンバス上のビューを変更するには、タブをクリックします。

- デザイン：カテゴリと質問のプロパティを追加および設定します。これがデフォルトの表示です。
- 設定：サーベイの前書きと「結びの挨拶」を作成し、署名を選択します。
- 可用性：サーベイの各カテゴリの受信者を選択します。

メニュー アイコン ( ) をポイントして、オプションを選択します。オプションのリストは、現在開いているサーベイに依存します。

- 保存：現在のサーベイをその状態を変更せずに保存します。
- プレビュー：受信者に表示されるサーベイのプレビューを表示します。
- 公開：選択した受信者にサーベイを配布します。
- 保存して公開：サーベイを [ドラフト] 状況に保存し、ワンステップでサーベイを配布します。
- 新規サーベイ：新規サーベイのために新しいキャンバスを開きます。
- サーベイのロード：既存のサーベイのリストを表示します。
- サーベイをコピー：現在のサーベイをコピーします。

デザイン キャンバス

新規サーベイが、[デザイン] ビューのキャンバスで開きます。サーベイ の [名前] フィールドが、キャンバスの最初のカテゴリの上に表示されます。空白の質問フィールドがカテゴリ コンテナーに表示されます。

サーベイデザイナー キャンバスの初期外観

サーベイデザイナーでのサーベイの設定

構成設定がサーベイ全体に適用されます。

始める前に

必要なロール：survey_creator、survey_admin、または admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > サーベイを見る.
2. サーベイデザイナーでサーベイの定義を開きます。
3. [構成] タブを選択します。
4. サーベイデザイナー設定フォームの各フィールドに記入します。
   フィールド値の説明については、「サーベイデザイナー設定フォーム」を参照して ください。
5. [可用性] タブを選択し、フォームに入力します。

関連情報

- サーベイスコアカードの表示
- サーベイデザイナーテンプレートの質問の作成
- サーベイデザイナーでのサーベイ受信者の選択
- サーベイデザイナーでのサーベイの公開
- イベントスケジューリング
- アセスメント署名の作成

サーベイ カテゴリ

サーベイ カテゴリは、所定のサーベイで類似したテーマの質問をグループ化する方法を提供します。

サーベイ定義ごとに少なくとも 1 つのサーベイ カテゴリがある必要があり、サーベイのすべての質問が 1 つのカテゴリに関連している必要があります。サーベイを作成すると、すべての質問が属するカテゴリが 1 つ生成されます。

シンプルなサーベイでは、通常は 1 つのカテゴリで十分です。次のタスクのいずれかを達成しようとする場合は、追加のカテゴリを作成することを考慮してください。

- サーベイのアンケートでのカテゴリ別に、質問を折りたたみ可能なセクションに個別にグループ化。
- 各カテゴリ内のすべての質問に対する回答に基づいて計算される、カテゴリ スコアに関するレポート。

サーベイデザイナーでのカテゴリの作成

カテゴリは、サーベイ トピックの特定の要素を評価するためのテーマを表し、そのテーマに関連する質問を含みます。

始める前に
必要なロール：admin または survey_admin

このタスクについて
サーベイを作成すると、サーベイの名前を使用してデフォルトのカテゴリが作成されます。このカテゴリを使用し、変更し、必要に応じて追加のカテゴリを作成することができます。結果を得るには、スコアのある質問がカテゴリに含まれている必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > サーベイデザイナー.
2. [名前] フィールドにサーベイの名前を入力します。
   この名前が、サーベイと最初のカテゴリの名前としてシステムで使用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. カテゴリを設定するには、そのタイトルバーのギア アイコンをクリックし、[プロパティ] ダイアログ ボックスで次の手順を実行します。
   a. カテゴリの新しい名前と説明を入力します。
   b. カテゴリを受信者に紹介または説明するテキストを [詳細] フィールドに入力します。
   c. **[X]** アイコンをクリックして、[プロパティ] ダイアログ ボックスを閉じて、設定を保存します。
4. 新しいカテゴリを追加するには、既存カテゴリのタイトルバーにある **[+]** アイコンをクリックします。
   新しいカテゴリは、作成するために選択したカテゴリの下に表示されます。カテゴリ ヘッダーで **[X]** アイコンをクリックして、誤って追加したカテゴリを削除します。

サーベイでのサーベイカテゴリの作成

既存のサーベイを修正して、1 つ以上のサーベイカテゴリを追加することができます。

始める前に
必要なロール：admin または survey_admin

このタスクについて
各サーベイに要求されるカテゴリは 1 つだけですが、必要に応じてカテゴリを追加できます。

手順
1. 移動先 すべて > サーベイ > サーベイを見る.
2. サーベイ定義を開きます。
3. [メトリクスカテゴリ] 関連リストで、カテゴリを開くか、[新規] をクリックします。
   各サーベイカテゴリは、サーベイでの使用のために変更されたビューとともにメトリクスカテゴリ [asmt_metric_category] テーブルのレコードとして保存されます。
4. サーベイカテゴリの名前と説明を入力します。
   カテゴリ名は、次のいずれかが true であるときにアンケートに表示されます。
   - サーベイに複数のカテゴリがある。
   - カテゴリが 1 つしかなく、その名前がサーベイ定義名とは異なっている。サーベイ クリエーターを使用してサーベイを作成する場合、カテゴリ名はサーベイ定義名と同じになります。
5. フォームヘッダーを右クリックし、 [保存] をクリックします。
   [アセスメントメトリクス] および [ユーザー] 関連リストが表示されます。
6. [更新] をクリックします。

サーベイデザイナーでの質問の作成

サーベイデザイナーでは、カテゴリごとに複数の質問を作成できますが、各質問は 1 つのカテゴリにのみ関連付けることができます。

始める前に
必要なロール：admin または survey_admin

このタスクについて
各質問に対して選択するデータタイプにより、サーベイの受信者がどのように回答できるかが決定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. [デザイン] ビューで、[コントロール] パレットからデータタイプ アイコンをドラッグし、それをカテゴリコンテナにドロップします。
2. 質問を設定するには、そのタイトルバーにあるギア アイコンをクリックします。
   [プロパティ] ダイアログ ボックスが開きます。
3. プロパティフォームのフィールドに入力します。
   フィールド値の説明については、「プロパティフォーム」を参照してください。
4. サーベイに質問が表示される前に満たす必要のある特別な条件を作成するには、[依存関係] タブをクリックします。
   質問のデータタイプは、[ブーリアン]、[選択肢]、[スケール]、または [テンプレート] である必要があります。

   たとえば、「インドで訪問した州はいくつありますか」という質問は、「インドのその他の州を訪問しましたか」という現在の質問に依存する質問です。依存する質問は、回答が現在の質問の条件を満たす場合にのみ、現在の質問の下に表示されます。満たさない場合、依存する質問はサーベイのどこにも表示されません。
5. [表示するタイミング] フィールドで質問を選択します。
   システムにより適切な演算子が選択され、選択された質問に対して可能な回答が表示されます。
6. 条件を満たす回答を選択します。
   複数の回答を選択できます。選択した回答にはチェックマークが付きます。

   システムは質問間で再帰的な依存関係が生じることを防ぎます。たとえば、質問 A が質問 B に依存している場合は、質問 B は質問 A に依存できません。
7. **[X]** アイコンをクリックして、[質問のプロパティ] ダイアログ ボックスを閉じて設定を保存します。
8. カテゴリの既存の質問と同じデータタイプ質問を追加するには、既存の質問のタイトルバーにある **[+]** アイコンをクリックします。
9. 質問をドラッグ アンド ドロップしてカテゴリ内の順番を変更するか、カテゴリ間で質問を移動します。
10. 質問を削除するには、そのタイトルバーにある **[X]** アイコンをクリックします。

関連情報

アンケートの質問テンプレート

サーベイデザイナーテンプレートの質問の作成

サーベイの質問データタイプ

サーベイの質問ごとにデータタイプを選択する必要があります。データタイプによって、サーベイのアンケートで収集される質問の形式とデータの種類が決まります。

サーベイには次のデータタイプが利用可能です。

添付ファイル データタイプ

アンケートでは、ユーザーは質問に 1 つまたは複数のファイルを添付できます。

ユーザーは [添付ファイルを管理] アイコンをクリックし、[添付ファイル] ポップアップ ウィンドウで 1 つ以上のファイルを選択して質問に添付します。このウィンドウから、ユーザーは次のことができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 添付ファイルのリストの表示
- 個別のウィンドウでの添付ファイルの表示
- 添付ファイルの名前の変更
- ファイルの追加または削除

サーベイが送信されると、添付ファイルの更新や削除はできなくなります。

プラットフォームによってサポートされている任意のタイプのファイルを質問に添付することができます。サーベイの実施中またはアセスメントの入力中に、1 つまたは複数のファイルを質問を添付することができます。

アセスメントアドミニストレーターは、個々の質問に関連付けられた添付ファイルと、サーベイに関連付けられた添付ファイルを表示できます。

詳細については、「添付ファイルの管理」を参照してください。

ブーリアンデータタイプ

アンケートでは、ステートメントの横にあるチェック ボックスを選択するか、クリアしたままにします。

ブーリアンデータタイプの質問



[ブーリアン] を選択する場合、[スケール定義] フィールドに入力する必要があります。ユーザーがチェック ボックスをオンにするのが最適である場合は [高] を選択します。

選択肢データタイプ

アンケートでは、ユーザーは選択肢のリストから値を選択します。

選択肢データタイプの質問



[選択肢] を選択する場合、[スケール定義] フィールドに入力して、回答オプションを作成する必要があります。メトリクスの定義の [値] が最大である回答オプションが最適である場合は、スケール定義に [高] を選択します。

注:
関連付けられたメトリクスの定義の [値] の設定に基づいて、[最小] および [最大] フィールドがシステムによって自動的に設定されます。

日付および日付/時刻データタイプ

[日付] データタイプと [日付/時刻] データタイプは類似しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 日付：アンケートで、ユーザーが日付を選択します。

日付データタイプの質問



- 日付/時刻：アンケートで、ユーザーが日付と時刻を選択します。

日付/時刻データタイプの質問



リッカート尺度データタイプ

アンケートで、カスタムのリッカートスケールから複数の選択値をユーザーが選択します。各回答オプションは、スケール上のラジオ ボタンで表されます。リッカート尺度の質問でアプリケーションの使いやすさを評価するときは、「簡単」、「普通」、「難しい」といった回答オプションになります。

リッカート尺度データタイプの質問



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[リッカー尺度] を選択する場合、[スケール定義] フィールドに入力して、回答オプションを作成する必要があります。メトリクスの定義の [値] が最大である回答オプションが最適である場合は、スケール定義に [高] を選択します。

注:
関連付けられたメトリクスの定義の [値] の設定に基づいて、[最小] および [最大] フィールドがシステムによって自動的に設定されます。

数データタイプ

アンケートで、ユーザーが数を入力します。

数データタイプの質問



[数] を選択する場合、次の追加フィールドに入力する必要があります。

- スケール定義：四半期に行われた販売数を測定する質問など、数が大きいほど良い場合は [高] を選択します。
- 最小と最大：ユーザーが入力できる最小の数と最大の数を入力します。質問のテキストで許容可能な回答の範囲を示します。

パーセンテージ データタイプ

アンケートで、ユーザーが数を入力します。

パーセンテージデータタイプの質問



[パーセンテージ] を選択する場合、次の追加フィールドを入力する必要があります。

- スケール定義：エージェントが完了した作業の割合を測定する質問など、パーセンテージが大きいほど良い場合は [高] を選択します。
- 最小と最大：ユーザーが入力できる最小の数と最大の数を入力します。一般に、**0** と **100** が適切な最小値と最大値です。**0** と **100** 以外の値を選択する場合は、通常は質問テキストで許容可能な回答の範囲を示すのが最善です。

参照データタイプ

アンケートで、指定された参照テーブルから生成されているリストからユーザーが値を選択します。回答フィールドはオートコンプリートをサポートしています。

注:
参照修飾子はサポートされていません。

たとえば、参照テーブルとしてユーザー [sys_user] を指定する場合、ユーザーは質問に回答してユーザー名を選択できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

参照データタイプの質問



文字列データタイプ

アンケートで、ユーザーがテキストを入力します。[文字列] を選択すると、[文字列オプション] フィールドが表示されます。アンケートに文字列フィールドを表示する方法を決定するには、次のいずれかのオプションを選択します。

- **1**行

- **1**行幅

- 複数行

テンプレート データタイプ

アンケートで、事前定義された一連の回答オプションからユーザーが値を選択します。このデータタイプを使用するには、質問テンプレートを定義する必要があります。

[テンプレート] を選択する場合、次の追加フィールドを入力する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- テンプレート：テンプレートを選択します。
- スケール定義：テンプレート定義の [値] が最大である回答オプションが最適である場合は [高] を選択します。

「はい/いいえ」データタイプ

アンケートで、リストからユーザーが [はい] または [いいえ] を選択します。

「はい/いいえ」データタイプの質問



[はい/いいえ] を選択する場合、[スケール定義] フィールドに入力する必要があります。[はい] が最適の回答である場合は [高] を選択します。

画像スケール データタイプ

アンケートで、事前定義された画像のセットからユーザーがその回答として画像を選択します。画像スケールの質問は、同じタイプの回答オプションがあるサーベイでパフォーマンス向上のためにテンプレートで使用することもできます。

リッカート尺度 (「非常に不満足」から「非常に満足」まで) と類似した 5 つの絵文字があります。ただし、JPG、PNG、または GIF 形式で追加の画像をアップロードできます。選択されている場合と選択されていない場合の 2 つの画像をアップロードすることができます。たとえば、選択されている画像を に、選択されていない画像を  にすることができます。サイズが大きい画像は 64 x 64 ピクセルに縮小されます。

画像スケールデータタイプの質問



結果の動作は、画像のアップロードの有無に左右されます。選択されている画像が未アップロードの場合には、質問は空白になります。

選択されている画像	選択されていない画像	結果
はい	あり	選択されていない画像がロードされます。画像をクリックすると、選択されている画像に変わります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

選択されている画像	選択されていない画像	結果
あり	なし	選択されている画像が 50% の不透明度でロードされます。画像をクリックすると、不透明度が 100% に変わります。
いいえ	あり	空白のプレースホルダー ボックスが表示されます。
なし	なし	空白のプレースホルダー ボックスが表示されます。

注:

- 画像スケール タイプの質問には、[適用外] オプションはサポートされていません。
- 画像スケールタイプの質問の場合、選択されていない画像の非表示の従属質問に対する回答として、空の文字列が保存されます。

複数選択データタイプ

アンケートで、適用されるすべての回答を示す複数のチェック ボックスをユーザーが選択できます。たとえば、複数選択の質問で「該当するすべてを選択」するように指示できます。

複数選択データタイプの質問



ランキング データタイプ

アンケートで、オプションごとに異なる順番の番号をユーザーが選択してランク付けできます。ドラッグアンドドロップ機能もサポートされており、ユーザーは番号を入力するか、単にオプションをドラッグできます。

オプションの順番の設定

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1 つの順番の番号を 2 回選択することはできません。この質問は必須にすることが可能で、親の質問に依存することもできますが、その逆はできません。

関連情報

アンケートの質問テンプレート

カスタムメトリクスタイプの作成

サーベイの設計中にサーベイデザイナーで必要なメトリクスタイプが見つからない場合は、独自のカスタムメトリクスタイプを作成します。

始める前に

必要なロール：survey_admin、survey_creator、または survey_admin

このタスクについて

サーベイのカスタムメトリクスタイプモジュールを使用して、カスタムメトリクスタイプを作成できます。Now Mobile アプリ を使用してカスタムメトリクスタイプを設定する場合は、ウィジェットがモバイル従業員 サービスポータル の現在のテーマをサポートしていることを確認します。

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > アドミニストレーション > カスタムメトリクスタイプ.
2. [カスタムメトリクス] ページで、[新規] をクリックします。
3. カスタムメトリクスフォームのフィールドに入力します。
   フィールド値の説明については、「カスタムメトリクスフォーム」を参照して ください。
4. [送信] を選択します。

注:

- [マクロ]、[ウィジェット]、および [結果タイプ] フィールドの既存の値を更新または削除すると、一貫性のない結果が生じる可能性があります。
- 作成したカスタムメトリクスタイプは、公開サーベイには表示されません。公開サーベイで表示するには、サービスポータル の設定を開き、公開するようにサーベイウィジェットを設定します。ウィジェットセキュリティの設定の詳細については、「ウィジェットセキュリティの設定」を参照してください。
- カスタムメトリクスタイプが無効または削除されている場合、質問はサーベイフォームに表示されません。
- [マクロ] または [ウィジェット] フィールドの値が更新された場合、マクロまたはウィジェットの値を更新する前にインスタンスが作成されていても、更新された値を使用してサーベイフォームがレンダリングされます。

サーベイデザイナーでのサーベイの編集

サーベイデザイナーを使用してサーベイを修正することができます。

始める前に

必要なロール：admin または survey_admin

このタスクについて

サーベイが配布された後でもサーベイは編集可能であり、次のとおりの結果がもたらされます。

- 追加された質問は、この変更後に配布されるサーベイでのみ利用可能。
- 既存の質問に加えられた変更は、サーベイの提出前または再提出期間であれば、ユーザーがすぐに利用可能。これには、選択肢の追加やデータタイプの変更など、回答に対する変更が含まれます。
- 削除された質問は、ユーザーのキューにある配布済みサーベイからも削除。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
現在のセッションと同じアプリケーションスコープにあるサーベイのみを編集できます。

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > サーベイデザイナー.
2. サーベイ ヘッダー バーのメニュー アイコンをポイントして、[サーベイのロード] を選択します。
3. リストからサーベイを選択し、必要に応じて変更します。
4. サーベイヘッダーバーのメニューアイコンにカーソルをポイントして、 [保存] または [保存して公開] を選択します。
   編集したサーベイを公開すると、関連付けられたサーベイユーザーに対してサーベイインスタンスが生成されます。

サーベイのカテゴリ重み付けの設定

サーベイの各カテゴリに重み付けを割り当てることができます。設定した重み付けから結果が計算されます。

始める前に
[サーベイカテゴリ] フォームを設定して、[重み付け] フィールドを表示します。

必要なロール：admin または survey_admin

このタスクについて
重み付けにはデフォルトで値 **10** が設定されますが変更が可能です。

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > サーベイを見る をクリックし、リストからサーベイを選択します。
2. [サーベイ定義] フォームで、[メトリクスカテゴリ] 関連リストからカテゴリを選択します。
3. デフォルトの重み付け値を編集します。
4. [更新] をクリックします。

サーベイインスタンスの表示

サーベイインスタンスは、1 人のユーザーにアサインされた 1 つのアンケートを表します。インスタンスを表示して、サーベイイ ンスタンスが作成されたことを確認したり、サーベイインスタンスの状態を確認したり、サーベイインスタンスを再アサインしたりすることができます。

始める前に
必要なロール：admin または survey_admin

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > サーベイインスタンス.

   インスタンスの状態に基づいて次のサブモジュールが利用可能です。

   - 取得可能：ユーザーが取得する準備ができているサーベイのインスタンスを表示します。デフォルトでは、これらのインスタンスは [番号] フィールドの昇順でソートされます。
   - 処理中：処理中のサーベイインスタンスを表示します。デフォルトでは、これらのインスタンスは [番号] フィールドの昇順でソートされます。
   - 完了：完了したサーベイインスタンスを表示します。デフォルトでは、これらのインスタンスは [取得日] フィールドの降順でソートされます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- キャンセル：キャンセルされたサーベイインスタンスを表示します。デフォルトでは、これらのインスタンスは [番号] フィールドの昇順でソートされます。
- すべて：すべての状況でのサーベイインスタンスを表示します。デフォルトでは、これらのインスタンスは [番号] フィールドの昇順でソートされます。

2. 必須サブモジュールからサーベイのインスタンスを開きます。

   デフォルトでは、次のフィールドが [完了] でないすべてのサブモジュールに対して [サーベイインスタンス] フォーム に表示されます。

   - 番号
   - メトリクスタイプ
   - 期日
   - ステータス
   - アサイン先
   - ドメイン
   - 有効期限
   - ユーザーの回答を表示
   - 感情分析を再試行
   - アセスメントのインスタンスの質問

   注:

   - [完了] サブモジュールでインスタンスを選択すると、「ユーザーの回答」ページにリダイレクトされます。
   - サーベイのインスタンスのそれぞれは、サーベイでの使用のために変更されたビューとともにアセスメントのインスタンス [asmt_assessment_instance] テーブルのレコードとして保存されます。

関連情報

繰り返し期間

イベントスケジューリング

サーベイユーザーとグループ

サーベイユーザーとサーベイユーザーグループは、誰がサーベイを実施できるかをサーベイアドミニストレーターがコントロールするのに役立ちます。

サーベイアドミニストレーターは、サーベイアドミニストレーターが別のユーザーにサーベイを手動でアサインしない限り、指定されたユーザーのみがアクセスできるようにサーベイを制限できます。サーベイユーザーグループは、複数のサーベイユーザーを迅速に指定する方法を提供します。

サーベイユーザーの管理

サーベイに対するサーベイユーザーのリストが、[サーベイ定義] および [サーベイ カテゴリ] フォームに表示されます。サーベイユーザーのリストにいつでもユーザーを追加し、あるいはリストから削除することができます。サーベイユーザーを指名しても、次の両方の条件が true でない限り、そのユーザーのサーベイインスタンスが自動的に生成されるわけではないことに注意してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- サーベイ定義の [スケジュール] 期間は [日次]、[週次]、[月次]、または [年次] に設定されます。この場合、システムは各スケジュール期間の開始時に各サーベイユーザーに新しいサーベイインスタンスをアサインします。
- ユーザーには、サーベイのインスタンスが不完全であるか、または有効期限に達していないインスタンスはありません。

サーベイデザイナー、[サーベイ定義] フォーム、または [サーベイ カテゴリ] フォームからサーベイユーザーを指名することができます。

注:
サーベイのトリガー条件がある場合は、サーベイユーザーを作成しないでください。代わりに、[トリガー条件] フォームを使用してユーザーをアサインします。

関連情報

サーベイの招待状をユーザーに送信する

サーベイ トリガー条件

サーベイ カテゴリ

サーベイ定義

サーベイユーザーグループの作成

サーベイユーザーグループとは [タイプ] フィールドがサーベイに設定されていて、サーベイに最も関連する情報のみが表示されるグループのことです。サーベイ グループまたは任意のユーザーグループをサーベイにアサインすることができます。

始める前に
必要なロール：admin または user_admin

このタスクについて
いずれのグループのメンバーもサーベイユーザーとして指名することは可能ですが、サーベイ グループを作成する理由の 1 つは、サーベイの [ユーザーグループ] モジュールで便利に表示できることです。

デフォルトでは、サーベイ作成者ユーザーグループが利用可能です。このグループにユーザーを追加すると、survey_creator ロールがユーザーに割り当てられます。このロールで、サーベイ、クイズ、またはアセスメントを作成できます。また、該当のユーザーが作成したサーベイ、クイズ、または割り当てのみを表示します。

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > アドミニストレーション > ユーザーグループ.
2. [**New**] をクリックします。
3. [グループ] フォームに入力します。
4. フォームヘッダーを右クリックし、 [保存] をクリックします。
   [グループメンバー] および [グループ] 関連リストが表示されます。
5. グループメンバーを追加するには、次の手順を実行します。
   a. [グループメンバー] 関連リストで、[編集] をクリックします。
   b. 左側のリストからユーザーを選択し、右側の **[Group Members List]** (グループメンバー リスト) に追加します。
   c. [保存] をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

関連情報

Create a group

サーベイデザイナーでのサーベイ受信者の選択

サーベイのデザインまたは変更中にサーベイユーザーをアサインすることができます。

始める前に

必要なロール：admin または survey_admin

手順

1. サーベイデザイナーで、[可用性] タブをクリックします。
2. [アクセス可能]の下で、 [特定のユーザー] オプションを選択してからユーザーを選択します。
3. 必要に応じ、[サーベイ グループのみ] チェック ボックスをオンにしてから、サーベイユーザーグループまたはその他のグループを選択します。
4. [保存] をクリックします。

サーベイユーザーの指名

[サーベイ定義] フォームから一度に 1 人のサーベイユーザーを指名することができます。

始める前に

必要なロール：admin または survey_admin

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > サーベイを見る.
2. サーベイ定義を開きます。
   少なくとも 1 つのカテゴリが必要です。
3. [サーベイユーザー] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. [ユーザー] を選択します。
5. [送信] をクリックします。
   [サーベイ定義] フォームが再び開きます。
6. オプション: サーベイユーザーを削除するには、[サーベイユーザー] 関連リストで、ユーザーの横にあるチェック ボックスをオンにしてから、リストの下にあるアクション リストから [削除] を選択します。

複数のサーベイユーザーを一度に指名または削除

[サーベイカテゴリ] フォームを使用して、一度に複数のサーベイユーザーを指名または削除します。

始める前に

必要なロール：admin または survey_admin

手順

1. サーベイ定義を開きます。
2. [メトリクスカテゴリ] 関連リストで、カテゴリを開きます。
   どのカテゴリを選択することもできます。システムは、サーベイユーザーの変更をすべてのサーベイのカテゴリに自動的に適用します。
3. [ユーザー]関連リストで、[編集]をクリックします。
4. スラッシュバケットを使用して、サーベイユーザーを追加または削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. [保存] をクリックして、サーベイカテゴリに戻ります。
   変更内容は、サーベイ定義の [サーベイユーザー] にも反映されます。

受信者にサーベイの再提出を許可

サーベイの期日までに受信者が何回でも回答を再送信できるようにサーベイを設定できます。

始める前に
[サーベイ定義] フォームを設定して [再提出を許可] フィールドを表示します。詳細については、次を参照：

フォームの構成 。

必要なロール：admin または survey_admin

このタスクについて
結果は、サーベイの設定時間が経過するまで計算されません。ユーザーのキュー内のカードは、サーベイの期日まで表示され、再提出を許可するボタンが表示されます。

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > サーベイを見る.
2. リストからサーベイを選択します。
3. [再提出を許可] チェック ボックスをオンにします。
4. [更新] をクリックします。

サーベイをコピー

類似のデータを持つ別のサーベイを作成する労力を削減するには、少なくとも 1 つのカテゴリを持つサーベイのコピーを作成します。

始める前に
必要なロール：survey_admin または admin

このタスクについて
すべての関連する質問 (タイプ)、設定、カテゴリ、メトリクス、ドメインセパレーションルール、およびロールベースのカテゴリがコピーされます。アサインされたユーザー、カテゴリユーザー、インスタンス、およびトリガー条件はコピーされません。

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > サーベイを見る.
2. サーベイ定義を開きます。
3. 次のいずれかの手順を実行します。

サーベイを公開

サーベイインスタンスを受信して入力できるように、サーベイを公開する必要があります。

始める前に
必要なロール：admin または survey_admin

このタスクについて
[サーベイ定義] フォームの [状態] フィールドは、サーベイの状態 [ドラフト] または [公開] のいずれであるかを示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
公開された後にサーベイを [ドラフト] 状況に戻すことはできません。[有効] チェック ボックスをオフにすることによってサーベイを非アクティブ化するオプションがあります。

手順

1. [サーベイ] > [サーベイを見る] に移動し、公開するサーベイを選択します。
2. [公開] をクリックします。
   サーベイを公開すると、関連付けられたサーベイユーザーに対してサーベイインスタンスが生成されます。他のユーザーに手動でサーベイをアサインすることができます。

サーベイデザイナーでのサーベイの公開

特定の受信者またはグループに公開できるようにするには、その前にサーベイに加えた変更内容を保存する必要があります。

始める前に
必要なロール：admin または survey_admin

手順

1. サーベイデザイナーで、メニューをポイントして、[サーベイのロード] を選択します。
2. 公開するサーベイを選択します。
3. サーベイをユーザーとしてプレビューするには、メニュー アイコンをポイントして、[プレビュー] をクリックします。
4. サーベイに満足である場合は、[保存して公開] または [公開] をクリックして配布します。
   サーベイを公開すると、受信者とそのマネージャーにメール通知が送信されます。各受信者の [自分のアセスメントとサーベイ] ポータルにあるカードに、サーベイへのリンクが表示されます。

サーベイの外観のカスタマイズ

アセスメントおよびサーベイのアドミニストレーターは、アンケートのさまざまな要素の色をカスタマイズするためのプロパティを設定できます。

始める前に
必要なロール：survey_admin または admin

このタスクについて
色のプロパティに、HTML 色名または 16 進数値のいずれかを入力します。16 進数値の場合、`#` 文字が必須です。値の大文字と小文字は区別されません。

たとえば、`LightGray`、`lightgray`、`#D3D3D3` の形式はいずれも有効です。色のプレビューがフィールドの横に表示されます。

行ったカスタマイズはすべてのアセスメントとサーベイに適用されます。

手順

1. 次のいずれかのモジュールに移動します。
   - アセスメント > 管理者 > アセスメントのプロパティ
   - サーベイ > アドミニストレーション > プロパティ
   プロパティの説明については、「」を参照してください。
2. [プロパティ] ページで、必要に応じてプロパティを編集します。
   アセスメントのアンケートのどの部分がプロパティによってコントロールされているかを確認するには、次のスクリーンショットを参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
ネクストエクスペリエンス がオフの場合にのみ、キャプションのフォントの色、キャプションの背景色、および質問ヘッダーの背景色をカスタマイズできます。



3. [保存] をクリックします。
更新を確認するには、ブラウザのキャッシュをクリアします。

サーベイ定義

サーベイ定義は、サーベイが作成される対象のルート レコードです。

サーベイデザイナーは、サーベイを保存または公開すると自動的にサーベイ定義を生成します。サーベイアドミニストレーターは、サーベイ定義を変更して、サーベイの追加オプションを設定したり、配布の準備ができた時点でサーベイを公開することができます。

サーベイアドミニストレーターとサーベイ読者は、サーベイ定義からユーザーに直接サーベイ招待を送信することもできます。

関連情報

サーベイの招待状をユーザーに送信する

サーベイ定義の変更

サーベイ定義の追加オプションを設定することができます。

始める前に
必要なロール：admin、survey_creator、または survey_admin

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > サーベイを見る.
それぞれのサーベイ定義は、サーベイでの使用のために変更されたビューとともにアセスメントメトリクスタイプ [asmt_metric_type] テーブルのレコードとして保存されます。
2. サーベイ定義を開きます。
サーベイインスタンスカウントの週次の傾向を示す [応答傾向] グラフ、およびインスタンスの状況に基づく全体的なサマリ回答を示す [サーベイサマリ] グラフが表示されます。
3. [サーベイ定義] フォームのフィールドを変更します。

注:
現在のセッションと同じアプリケーションスコープにあるサーベイのみを編集できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[サーベイ定義] フォーム

フィールド	説明
名前	アンケートに表示されるサーベイの名前。
説明	サーベイに関する有益な情報。
アクティブ	サーベイ定義をアクティブ化するチェックボックス。[有効] チェックボックスをオフにすると、新しいサーベイインスタンスを生成することができず、ユーザーは既存のサーベイインスタンスに入力できません。[有効] チェックボックスを使用して、公開されたサーベイを非アクティブ化またはアクティブ化します。
所有者	サーベイの所有者。survey_creator、survey_admin または assessment_admin ロールを持つユーザーを追加できます。
匿名返答	このサーベイのすべての回答が、送信したユーザー名なしで保存されるようにするチェックボックス。ユーザーがサーベイを送信すると、システムは関連付けられたサーベイインスタンスの [アサイン先] フィールドをクリアします。また、匿名サーベイのサーベイ回答には、[アサイン先] 値は含まれていません。 **注:** [アサイン先] フィールドはクリアされます。ただし、各回答レコードには survey_admin ロールのあるユーザーがアクセス可能な [作成者] および [更新者] フィールドが含まれています。
状況	サーベイのステータス：[ドラフト] または [公開]。
再提出を許可	ユーザーが完了したサーベイに対する回答を変更できるようにするチェックボックス。ユーザーは、期日になるまでは何回でも好きなだけサーベイを再提出できます。期日を過ぎると、システムはユーザーの [自分のアセスメントとサーベイ] ページからサーベイを削除します。
スケジュール済みジョブ	繰り返し期間が繰り返し間隔の場合、このサーベイ定義に対してシステムが作成するスケジュール済みジョブ。スケジュール済みジョブは、選択した繰り返し期間に従って実行されるように設定されます。 ○ 繰り返し期間を変更してサーベイ定義を保存すると、システムによって古いスケジュール済みジョブが削除されます。 ○ 繰り返し期間を選択すると、新しいスケジュール済みジョブが作成されます。たとえば、繰り返し期間を [日次] から [週次] に変更して、レコードを保存すると、次のようになります。 ○ 日次スケジュール済みジョブが削除されます。 ○ 現在の日付から 1 週間実行するように設定された週次スケジュール済みジョブが作成されます。 このフィールドは、繰り返し期間が [日次]、[週次]、[月次]、または [年次] である場合のみ、アドミニストレーターに表示されます。
アセスメント期間	サーベイインスタンスが生成された時点から開始された、アサインされたサーベイインスタンスの完了までの時間の長さ。アセスメント期間により、各サーベイインスタンスの期日が設定されます。デフォルトの期間は 14 日間です。このフィールドを表示するには、フォームを構成します。
通知を送信	アクティブな通知セットアップがある場合、サーベイが公開されたときにアサインされたユーザーに通知を送信します。このフィールドを表示するには、フォームを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
その他のオプション	
サンプル評価指標	サーベイユーザーに送信されたメールまたは招待に画像として含めることができる、現在のサーベイの評価指標。サーベイユーザーがメール内の画像をクリックするか、または HTML 本体をプレビューしているときに、サーベイ全体が実施に利用できます。 **注:** このフィールドで選択した評価指標を編集または削除することはできません。
署名	サーベイに関連した要件、勧告、またはポリシーについてのサーベイ受信者による確認回答。署名では、受信者がチェックボックスをオンにするか、これらのアサーションの読み込みを確認するために完全な署名の入力が要求される場合があります。署名を要求せずにアサーションを表示することができます。リストから既存の署名を選択するか、[新規] をクリックして新しい書名を作成します。署名フォームには次のフィールドがあります。 ○ 名前：この署名の説明的な名前。 ○ 署名タイプ：要求される署名のタイプ。選択は、[チェックボックス]、[フルネーム]、または [アサーションのみ] です。[アサーションのみ] が選択される場合は、サーベイの送信に署名は要求されません。 ○ アサーション：受信者に表示するテキスト。 デフォルトでは、[ユーザー署名の認証を要求します] (*com.snc.assessment.signature_authentication*) というプロパティにより、フルネーム署名の提供時にユーザーに認証が求められます。
繰り返し期間	ユーザーが同じサーベイを実施できる頻度と、スケジュールに従ってサーベイインスタンスを生成するかどうかを決定するオプション。 **注:** サーベイに対してトリガー条件を使用する場合は、繰り返し期間が [無制限] に設定されていることを確認してください。トリガー条件は、ユーザーがサーベイインスタンスを受信できる頻度を規定するために別の手法を使用します。
サーベイの前書きを表示しない	サーベイが起動されたときに前書きをスキップするためのチェックボックス。この機能は、ServiceNow AI Platform と サービスポータル 両方のバージョンの製品で適用されます。
サービスポータルビューのページネーション設定	サービスポータルのデスクトップビューまたはタブレットビューに基づくページネーションの設定。 ○ カテゴリ：デフォルト ○ 質問：ページあたり 1 つの質問 (モバイルでは自動) ○ なし：ページネーションなし **注:** このフィールドは、サービスポータルがインストールされているときにのみ表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
ワンクリックサーベイ	サービスポータルでワンクリックサーベイを有効にします。 **注:** このオプションは、「サービスポータルビューのページネーション設定」が [なし] に設定されている場合に選択できます。
ソーステーブル	そのフィールドが、トリガーされたサーベイの質問の動的な値として使用されるテーブル。 **注:** ソーステーブルを選択するときは、その関連フィールドがメトリクスの [ソースフィールド] 値として選択されるようにしてください。
チャットのサーベイ	チャットサーベイでサーベイの質問がサポートされているかどうかを検証するオプションです。チャットクライアントで会話型アンケート (チャット前およびチャット後のサーベイ) を有効にします。また、チャットコンテキスト変数をサーベイの質問にマップすることもできます。ITSM 仮想エージェント のチャットサーベイの詳細については、「ITSM 仮想エージェントのサーベイ」を参照してください。 **注:** このフィールドは、Glide 会話サーバープラグイン (com.glide.cs) がアクティブ化されている場合にのみ使用できます。
Outlook のアクション可能なメッセージ	サーベイのメール通知には埋め込みサーベイを含めます。このチェックボックスをオンにし、サーベイを保存した後、すべてのサーベイの質問がサポートされていることを確認するための検証が実行されます。 **注:** このフィールドは、Outlook Actionable Messages (sn_ms_oam) プラグインがインストールされている場合のみ使用できます。
感情分析を許可	このサーベイの感情分析を有効にします。
前書き & 結びの挨拶	
前書き	サーベイアンケートに表示する紹介コンテンツ。会社のロゴ、「ようこそ」メッセージ、サーベイに関する背景情報、手順などを追加することを検討してください。
結びの挨拶	サーベイアンケートが送信されたときに表示される「結びの挨拶」メッセージ。「ありがとうございました」メッセージ、フォローアップの手順、またはその他の適用可能な情報を追加することを考慮してください。
関連リンク	
公開アクセスを有効にする 公開アクセスを削除する	公開サーベイとしてサーベイを有効または無効にするリンク。公開サーベイ (トリガー条件のあるサーベイを含む) にログインする必要はなく、ユーザーまたは非ユーザーは匿名で回答することができます。完了した公開サーベイでは、[アサイン先] フィールド値は「Guest」です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: [サーベイ **URL** を見る] 関連リンクを使用して、ユーザーとの間で URL を共有することができます。
レスポンスを表示	このサーベイに対するレスポンスのリストを開くリンク。この関連リンクは、サーベイの結果がある場合にのみ利用可能です。
スコアカードを表示	このサーベイに対するスコアカードを開くリンク。この関連リンクは、サーベイの結果がある場合にのみ利用可能です。
サーベイ URL を見る	このサーベイに対する URL を表示するダイアログボックスを開くリンク。この URL は、公開サーベイの共有に役立ちます。 この関連リンクは、[有効] チェックボックスがオンになっている場合にのみ利用可能です。サーベイ定義が公開されるまで、URL は機能しません。
Benchmarks を表示	重要業績評価指標 (KPI) と傾向を可視化する Benchmarks ダッシュボードを開きます。 注: ○ この関連リンクは、bm_viewer ロールのある survey_admin、assessment_admin、および survey_reader にのみ利用可能です。 ○ ダッシュボードを表示するには、Benchmarks をオプトインする必要があります。「Benchmarks の有効化」を参照してください。 ○ これは公開されたサーベイにのみ適用されます。
改善イニシアチブを作成	[改善イニシアチブ] ウィンドウを開いて、サーベイのパフォーマンス向上に役立つ改善イニシアチブレコードを作成します。 注: ○ この関連リンクは、survey_admin および assessment_admin ロールでのみ利用できます。survey_reader は作成された改善イニシアティブレコードの表示のみが可能です。 ○ 継続的改善管理プラグイン (com.sn_cim) をアクティブ化する必要があります。
感情分析を再試行	感情分析データを持たないこのサーベイのすべてのサーベイインスタンスをチェックし、分析のために送信します。
関連リスト	
トリガー条件	サーベイに関連付けられたすべてのトリガー条件を表示します。
サーベイ回答	サーベイに関連付けられたすべての回答を表示します。
メトリクスカテゴリ	このサーベイに対するすべてのサーベイカテゴリ。
サーベイユーザー	このサーベイを実施する権限があるすべてのサーベイユーザー。リストに表示されているユーザーがいない場合は、どのユーザーもこのサーベイを実施できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
アセスメントのインスタンス	このサーベイに対するすべてのサーベイインスタンス。表示のためにこの関連リストを追加するようにフォームを設定します。 **注:** 関連リストをフォームに追加する場合は、リストコントロールを使用して [新規] ボタンを省略します。システムは、サーベイインスタンスを生成して機能的サーベイを作成します。
改善イニシアチブ	サーベイに関連付けられた改善イニシアティブを表示します。 **注:** この関連リストは、少なくとも 1 つの改善イニシアティブレコードがある場合にのみ利用可能です。
サーベイ受信者のリスト	サーベイに追加されている受信者のリスト。

4. レコードを保存します。

関連情報

- サーベイ トリガー条件
- サーベイを公開
- イベントスケジューリング

繰り返し期間

利用可能な繰り返し期間は、**[1** 回のみ]、[無制限]、[日次]、[週次]、[月次]、および [年次] です。

デフォルトの繰り返し期間は [無制限] です。繰り返し期間を **[1** 回のみ] または [無制限] 以外のどれかに設定すると、システムは対応するスケジュール済みジョブを作成します。このスケジュール済みジョブでは、次のアクションが実行されます。

- ユーザーが繰り返し期間ごとに同じサーベイの 1 つのサーベイ インスタンスを実施できるようにします。
- サーベイ ユーザーがサーベイの不完全なインスタンスを持たない限り、新しい繰り返し期間の開始時にサーベイ ユーザーごとに新しいサーベイ インスタンスを生成します。状態が [完了] でない場合は、サーベイ インスタンスは未完了です。

たとえば、繰り返し期間を [月次] に設定して、誰かがサーベイ招待の送信を同じ日に 2 回試みた場合、システムはサーベイ ユーザーに対して初回のみサーベイ インスタンスを生成します。次の繰り返し期間の開始時に、システムは前回のサーベイを完了したサーベイ ユーザーごとに別のサーベイ インスタンスを生成します。

繰り返し期間は、サーベイ インスタンスの [有効期限] フィールドによって強制されます。サーベイ インスタンスの有効期限が過ぎていない限り、アサインされたユーザーは新しいサーベイ インスタンスを受信することができません。システムがサーベイ インスタンスを生成し、繰り返し期間が [無制限] 以外である場合は 、[有効期限] フィールドは自動的に適切な日付に設定されます。たとえば、繰り返し期間が [週次] の場合、有効期限はサーベイ インスタンスが生成されてから 1 週間後になります。

繰り返し期間を変更すると、スケジュール済みジョブは自動的に正しいスケジュールに更新されます。ただし、サーベイのサーベイ インスタンスを持つユーザーは、新しい繰り返し期間に関係な

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

く、既存のサーベイ インスタンスが期限切れになるまで、新しいサーベイ インスタンスを受信することはできません。

次の例を考えてみます。Sal Pindell さんが、繰り返し期間が [週次] であるときにサーベイ インスタンスを受信するとします。翌日、サーベイアドミニストレーターが繰り返し期間を [無制限] に変更したとします。そうすると、Sal さんは、次のいずれかのアクションが発生するまで別のサーベイ インスタンスを受信することができなくなります。

- Sal さんのサーベイ インスタンスが生成された時点から 7 日間が経過。
- サーベイアドミニストレーターが、Sal さんのサーベイ インスタンスを削除。

これらのアクションの 1 つが発生した後は、Sal さんはサーベイの未完了のインスタンスがない限り、いつでも新しいサーベイ インスタンスを受信することができます。

注:
サーベイに対してトリガー条件を使用する場合は、繰り返し期間が [無制限] に設定されていることを確認してください。トリガー条件は、ユーザーがサーベイインスタンスを受信できる頻度を規定するために別の手法を使用します。

関連情報

サーベイを公開

サーベイ トリガー条件

サーベイデザイナーテンプレートの質問の作成

テンプレートから選択リストを使用する質問を作成できます。

始める前に
必要なロール：admin または survey_admin

このタスクについて
テンプレートの詳細については、「アンケートの質問テンプレート」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > サーベイデザイナー をクリックし、サーベイをロードするか、新しいサーベイを作成します。
2. [テンプレート] データタイプをカテゴリコンテナにドラッグします。
3. 質問のタイトルバーにあるギア アイコンをクリックして、テンプレート プロパティのダイアログボックスを開きます。
4. リストから事前定義済みのスケールを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



そのテンプレートに対して、質問エントリー フィールドが表示されます。

5. テンプレートに適した質問を 1 つ以上入力します。



6. 質問の右側にある矢印をクリックして、プロパティを設定します。
質問ごとに名前を指定する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



7. テンプレート プロパティのダイアログ ボックスに戻るには、戻る矢印をクリックします。
8. 残りの質問のプロパティを設定します。
9. **[X]** アイコンをクリックしてテンプレート プロパティのダイアログ ボックスを閉じ、設定を保存します。

関連情報

- サーベイデザイナーの要素
- サーベイデザイナー
- サーベイデザイナーでのサーベイの編集

サーベイの質問

サーベイの質問は、関連付けられたサーベイ定義のサーベイ アンケートに表示されます。

サーベイ クリエーターが、質問と回答オプションを自動的に生成します。ただし、質問テキストやデータタイプなど、質問の基本的な設定オプションのみが用意されています。質問を条件付きで表示するか、質問を必須にするなど、追加の質問を作成したり、質問の詳細設定オプションを設定することができます。質問テンプレートを使用して、再利用可能な回答オプションのセットを定義することもできます。

サーベイの質問は以下から利用できます サーベイ > 質問. このリストには、[タイプ] 列にリストされた関連付けられたサーベイ定義、およびデータタイプを含む、各質問に関する情報が表示されます。サーベイアドミニストレーターはこれらの質問を変更できます。

サーベイの質問の作成または変更

サーベイの質問を作成して管理することができます。

始める前に

必要なロール：admin または survey_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
質問の追加や質問テンプレートの変更など、サーベイに加える変更は、既存のサーベイインスタンスにはすぐに適用されません。ただし、変更が保存された後に作成された新しいサーベイインスタンスがあれば、変更がすぐに適用されます。

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > サーベイを見る.
2. サーベイ定義を開きます。
3. [メトリクスカテゴリ] 関連リストで、カテゴリを開きます。
4. [アセスメントメトリクス] 関連リストで、既存の質問を開くか、[新規] をクリックします。
   サーベイのそれぞれの質問は、サーベイでの使用のために変更されたビューとともにアセスメントメトリクス [asmt_metric] テーブルのレコードとして保存されます。
5. サーベイの質問フォームで、フィールドに入力します。
   表示されるフィールドは、選択された [データタイプ] に依存します。

   フィールド値の説明については、「[サーベイの質問] フォーム」を参照して ください。
6. レコードを保存します。

注:

- [選択肢] または [リッカート尺度] データタイプを選択する場合は回答オプションを作成するようにしてください。
- ユーザー回答のあるサーベイの質問 (メトリクス) は削除できません。ユーザー回答のあるサーベイの質問を削除するには、応答を削除してからサーベイの質問を削除する必要があります。

関連情報

アンケートの質問テンプレート

トリガー条件の例

サーベイ トリガー条件

サーベイの質問データタイプ

サーベイの質問ごとにデータタイプを選択する必要があります。データタイプによって、サーベイのアンケートで収集される質問の形式とデータの種類が決まります。

サーベイには次のデータタイプが利用可能です。

添付ファイル データタイプ

アンケートでは、ユーザーは質問に 1 つまたは複数のファイルを添付できます。

ユーザーは [添付ファイルを管理] アイコンをクリックし、[添付ファイル] ポップアップ ウィンドウで 1 つ以上のファイルを選択して質問に添付します。このウィンドウから、ユーザーは次のことができます。

- 添付ファイルのリストの表示
- 個別のウィンドウでの添付ファイルの表示
- 添付ファイルの名前の変更
- ファイルの追加または削除

サーベイが送信されると、添付ファイルの更新や削除はできなくなります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プラットフォームによってサポートされている任意のタイプのファイルを質問に添付することができます。サーベイの実施中またはアセスメントの入力中に、1 つまたは複数のファイルを質問を添付することができます。

アセスメントアドミニストレーターは、個々の質問に関連付けられた添付ファイルと、サーベイに関連付けられた添付ファイルを表示できます。

詳細については、「添付ファイルの管理」を参照してください。

ブーリアンデータタイプ

アンケートでは、ステートメントの横にあるチェック ボックスを選択するか、クリアしたままにします。

ブーリアンデータタイプの質問



[ブーリアン] を選択する場合、[スケール定義] フィールドに入力する必要があります。ユーザーがチェック ボックスをオンにするのが最適である場合は [高] を選択します。

選択肢データタイプ

アンケートでは、ユーザーは選択肢のリストから値を選択します。

選択肢データタイプの質問



[選択肢] を選択する場合、[スケール定義] フィールドに入力して、回答オプションを作成する必要があります。メトリクスの定義の [値] が最大である回答オプションが最適である場合は、スケール定義に [高] を選択します。

注:
関連付けられたメトリクスの定義の [値] の設定に基づいて、[最小] および [最大] フィールドがシステムによって自動的に設定されます。

日付および日付/時刻データタイプ

[日付] データタイプと [日付/時刻] データタイプは類似しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 日付：アンケートで、ユーザーが日付を選択します。

日付データタイプの質問



- 日付/時刻：アンケートで、ユーザーが日付と時刻を選択します。

日付/時刻データタイプの質問



リッカート尺度データタイプ

アンケートで、カスタムのリッカートスケールから複数の選択値をユーザーが選択します。各回答オプションは、スケール上のラジオ ボタンで表されます。リッカート尺度の質問でアプリケーションの使いやすさを評価するときは、「簡単」、「普通」、「難しい」といった回答オプションになります。

リッカート尺度データタイプの質問



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[リッカー尺度] を選択する場合、[スケール定義] フィールドに入力して、回答オプションを作成する必要があります。メトリクスの定義の [値] が最大である回答オプションが最適である場合は、スケール定義に [高] を選択します。

注:
関連付けられたメトリクスの定義の [値] の設定に基づいて、[最小] および [最大] フィールドがシステムによって自動的に設定されます。

数データタイプ

アンケートで、ユーザーが数を入力します。

数データタイプの質問



[数] を選択する場合、次の追加フィールドに入力する必要があります。

- スケール定義：四半期に行われた販売数を測定する質問など、数が大きいほど良い場合は [高] を選択します。
- 最小と最大：ユーザーが入力できる最小の数と最大の数を入力します。質問のテキストで許容可能な回答の範囲を示します。

パーセンテージ データタイプ

アンケートで、ユーザーが数を入力します。

パーセンテージデータタイプの質問



[パーセンテージ] を選択する場合、次の追加フィールドを入力する必要があります。

- スケール定義：エージェントが完了した作業の割合を測定する質問など、パーセンテージが大きいほど良い場合は [高] を選択します。
- 最小と最大：ユーザーが入力できる最小の数と最大の数を入力します。一般に、**0** と **100** が適切な最小値と最大値です。**0** と **100** 以外の値を選択する場合は、通常は質問テキストで許容可能な回答の範囲を示すのが最善です。

参照データタイプ

アンケートで、指定された参照テーブルから生成されているリストからユーザーが値を選択します。回答フィールドはオートコンプリートをサポートしています。

注:
参照修飾子はサポートされていません。

たとえば、参照テーブルとしてユーザー [sys_user] を指定する場合、ユーザーは質問に回答してユーザー名を選択できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

参照データタイプの質問



文字列データタイプ

アンケートで、ユーザーがテキストを入力します。[文字列] を選択すると、[文字列オプション] フィールドが表示されます。アンケートに文字列フィールドを表示する方法を決定するには、次のいずれかのオプションを選択します。

- **1**行

- **1**行幅

- 複数行

テンプレート データタイプ

アンケートで、事前定義された一連の回答オプションからユーザーが値を選択します。このデータタイプを使用するには、質問テンプレートを定義する必要があります。

[テンプレート] を選択する場合、次の追加フィールドを入力する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- テンプレート：テンプレートを選択します。
- スケール定義：テンプレート定義の [値] が最大である回答オプションが最適である場合は [高] を選択します。

「はい/いいえ」データタイプ

アンケートで、リストからユーザーが [はい] または [いいえ] を選択します。

「はい/いいえ」データタイプの質問



[はい/いいえ] を選択する場合、[スケール定義] フィールドに入力する必要があります。[はい] が最適の回答である場合は [高] を選択します。

画像スケール データタイプ

アンケートで、事前定義された画像のセットからユーザーがその回答として画像を選択します。画像スケールの質問は、同じタイプの回答オプションがあるサーベイでパフォーマンス向上のためにテンプレートで使用することもできます。

リッカート尺度 (「非常に不満足」から「非常に満足」まで) と類似した 5 つの絵文字があります。ただし、JPG、PNG、または GIF 形式で追加の画像をアップロードできます。選択されている場合と選択されていない場合の 2 つの画像をアップロードすることができます。たとえば、選択されている画像を に、選択されていない画像を  にすることができます。サイズが大きい画像は 64 x 64 ピクセルに縮小されます。

画像スケールデータタイプの質問



結果の動作は、画像のアップロードの有無に左右されます。選択されている画像が未アップロードの場合には、質問は空白になります。

選択されている画像	選択されていない画像	結果
はい	あり	選択されていない画像がロードされます。画像をクリックすると、選択されている画像に変わります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

選択されている画像	選択されていない画像	結果
あり	なし	選択されている画像が 50% の不透明度でロードされます。画像をクリックすると、不透明度が 100% に変わります。
いいえ	あり	空白のプレースホルダー ボックスが表示されます。
なし	なし	空白のプレースホルダー ボックスが表示されます。

注:

- 画像スケール タイプの質問には、[適用外] オプションはサポートされていません。
- 画像スケールタイプの質問の場合、選択されていない画像の非表示の従属質問に対する回答として、空の文字列が保存されます。

複数選択データタイプ

アンケートで、適用されるすべての回答を示す複数のチェック ボックスをユーザーが選択できます。たとえば、複数選択の質問で「該当するすべてを選択」するように指示できます。

複数選択データタイプの質問



ランキング データタイプ

アンケートで、オプションごとに異なる順番の番号をユーザーが選択してランク付けできます。ドラッグアンドドロップ機能もサポートされており、ユーザーは番号を入力するか、単にオプションをドラッグできます。

オプションの順番の設定

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1 つの順番の番号を 2 回選択することはできません。この質問は必須にすることが可能で、親の質問に依存することもできますが、その逆はできません。

関連情報

アンケートの質問テンプレート

アンケートの質問テンプレート

質問テンプレートにより、サーベイの質問に対する再利用可能な回答オプションのセットが定義されます。

質問テンプレートは、質問に回答するための再利用可能な評価スケールを定義します。ここで、スケールのそれぞれの回答オプションはテンプレート定義です。たとえば、[満足度] という名前のテンプレートには、[非常に満足]、[満足]、**[Neutral]** (どちらでもない)、[不満足]、および [非常に不満足] というテンプレート定義が含まれています。

テンプレートの定義



テンプレートは、[データタイプ] が [テンプレート] に設定されているサーベイの質問で利用可能です。次の質問テンプレートは、基本システムで利用できます。「サーベイの質問テンプレートの作成」で説明されているとおりにテンプレートを作成または更新することができます。

デフォルト質問テンプレート

名前	テンプレートの定義
総計	なし、少数または少量、平均時間、多数、かなり多い
複雑さ	とても複雑、複雑、中、シンプル、とてもシンプル
頻度	まったくない、めったにない、ときどき、ほとんどの場合、常に
リッカート 5	まったくそう思わない、そう思わない、どちらでもない、そう思う、強くそう思う
品質	とても不満、不満、普通、良い、とても良い
満足度	非常に不満足、不満足、どちらでもない、満足、非常に満足
サイズ	非常に小、小、平均、大、非常に大

サーベイの質問テンプレートの作成

質問テンプレートを作成して管理することができます。

始める前に

必要なロール：admin または survey_admin

このタスクについて

質問テンプレートの変更など、サーベイに加える変更は、既存のサーベイインスタンスにはすぐに適用されます。作成したテンプレートは、サーベイとアセスメントの両方で使用できます。

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > テンプレート.
   各テンプレートは、アセスメントメトリクステンプレート [asmt_template] テーブルにレコードとして保存されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

2. [新規] をクリックします。
3. [名前] を入力します。
4. フォームヘッダーを右クリックし、 [保存] をクリックします。
5. [アセスメントテンプレートの定義] 関連リストで、[新規] をクリックします。
   質問に表示する回答オプションごとにテンプレートの定義を作成します。
6. フォームに入力します。

フィールド	説明
表示	回答オプションとして表示するテキストを入力します。
値	回答オプションと等しくさせる数値を 0 以上の値で入力します。値は結果の計算に使用されます。 テンプレートを使用する質問を表示すると、回答オプションは [値] が最小のものから最大のものへと順番に表示されます。与えられたテンプレートに対する各テンプレート定義は、一意の [値] を持っていなければなりません。

7. [更新] をクリックします。

テンプレートに一致するように最小値と最大値を更新

サーベイ結果の計算データを使用する場合は、テンプレートを使用する質問の [最小] と [最大] の値が、テンプレート定義の最小と最大の [値] に等しくなるようにします。

始める前に
必要なロール：admin または survey_admin

このタスクについて
[テンプレート] データタイプを選択すると、システムはテンプレート定義値に基づいて [最小] および [最大] フィールドを設定します。新しいテンプレート定義をテンプレートに追加する場合、または既存のテンプレートの [値] を更新する場合は、既存の質問のフィールドは更新されません。新しい [値] が、テンプレートを使用する質問の最小値よりも小さいか、最大値よりも大きい場合は、それに応じて質問を更新します。

手順
1. 移動先 すべて > サーベイ > 質問.
2. リストを設定して、[最小] および [最大] 列を表示します。
3. [テンプレート] [次の値に等しい **(=)] [<select the template you updated>]** とのリスト フィルター条件を追加します。
4. [最小] および [最大] 値が、選択したテンプレートのテンプレート定義の最小と最大の [値] と一致することを確認します。
   値が一致しない場合は、リストから直接 [最小] および [最大] 値を編集します。

   注:
   データタイプがテンプレートである場合、フォームから [最小] と [最大] が編集されないよう UI ポリシーで防止します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サーベイの質問集へのメトリクスカテゴリとメトリクスの追加

サーベイの質問集に追加された質問カテゴリ (メトリクスカテゴリ) および質問 (メトリクス) を再利用します。メトリクスカテゴリやメトリクスは、質問集からサーベイへ、またはサーベイから質問集へ追加することができます。

始める前に

必要なロール：admin または survey_admin
質問集のデモデータにアクセスするには、サーベイ質問バンクサンプルデータプラグイン (com.snc.question_bank_data) をアクティブ化します。

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > 質問集.
2. [**New**] をクリックします。
3. メトリクスカテゴリフォームのフィールドに入力します。

メトリクスカテゴリのフィールド

フィールド	説明
名前	メトリクス カテゴリの名前。
説明	メトリクスカテゴリの説明。
合計メトリクス	メトリクスカテゴリにおけるメトリクスの合計数。この数は、カテゴリでメトリクスが追加または削除されると、自動的に更新されます。

4. タイトルバーを右クリックし、[保存] をクリックします。
5. [アセスメントメトリクス] 関連リストで [新規] をクリックします。
6. [サーベイの質問] フォームで、フィールドに入力します。
   これらのフィールドの詳細については、「サーベイの質問の作成または変更」を参照してください。
7. [送信] をクリックします。

質問集を使用したサーベイのメトリクスのカテゴリまたはメトリクスの設定

サーベイを作成または更新する際に、質問カテゴリ (メトリクスのカテゴリ) と質問 (メトリクス) を [質問集] モジュールから再利用します。

始める前に

必要なロール：admin または survey_admin
質問集のデモデータにアクセスするには、サーベイ質問バンクサンプルデータプラグイン (com.snc.question_bank_data) をアクティブ化します。

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > サーベイを見る.
2. サーベイ定義を開きます。
3. オプション: プラットフォームで質問集からサーベイにメトリクスカテゴリを追加するには、次の手順を実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [メトリクスカテゴリ] 関連リストで、[バンクからの新しいカテゴリ] をクリックします。
[バンクからの新しいカテゴリ] ダイアログボックスが表示され、質問集に追加されたすべてのメトリクスカテゴリのリストが示されます。

b. 必須のカテゴリを選択し、[選択項目を追加] をクリックします。
メトリクスカテゴリと対応するメトリクスの定義のコピーが、[メトリクスカテゴリ] 関連リストに作成されます。

4. オプション: プラットフォームで質問集からサーベイにメトリクスを追加するには、次の手順を実行します。

a. [メトリクスカテゴリ] 関連リストで、メトリクスカテゴリの定義を開きます。

b. [アセスメントメトリクス] 関連リストで [バンクからの新しいメトリクス] をクリックします。
[バンクからの新しいメトリクス] ダイアログボックスが表示され、質問集で利用可能な質問のリストが示されます。

c. 必須のメトリクスを選択し、[選択項目を追加] をクリックします。
メトリクスと対応するメトリクス定義のコピーが、カテゴリの [アセスメントメトリクス] 関連リストに作成されます。

5. オプション: プラットフォームでサーベイから質問集にメトリクスカテゴリを追加するには、次の手順を実行します。

a. [メトリクスカテゴリ] 関連リストで、メトリクスカテゴリの定義を開きます。

b. [質問集に追加 **(Add to question Bank)]** をクリックします。
質問集内のそのメトリクスとメトリクス定義とともにカテゴリのコピーが作成されます。

6. オプション: プラットフォームでサーベイから質問バンクにメトリクスを追加するには、次の手順を実行します。

a. [メトリクスカテゴリ] 関連リストで、メトリクスカテゴリの定義を開きます。

b. [アセスメントメトリクス] 関連リストで、必須のメトリクス定義を開きます。

c. [質問集に追加 **(Add to question Bank)]** をクリックします。
[質問集に追加] ダイアログボックスが表示されます。

d. [この質問/メトリクスを追加する質問集を選択 **(Choose a question bank to add this question/metric)]** フィールドで、このメトリクスを追加するメトリクスカテゴリを選択し、**[OK]** をクリックします。
質問集で選択したカテゴリのメトリクスと対応するメトリクス定義のコピーが作成されます。

7. オプション: サーベイデザイナーで質問集からサーベイにメトリクスカテゴリまたはメトリクスを追加するには、次の手順を実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. サーベイデザイナーでサーベイを開きます。

b. オプション: 質問集からメトリクスカテゴリを追加するには、左側のパネルの [カテゴリ] タブで、必要なカテゴリバナーをドラッグして [デザイン] タブにドロップします。

c. オプション: 質問集からメトリクスを追加するには、必要なメトリクスを [質問] タブまたは [カテゴリ] タブからドラッグアンドドロップします。

注:

- メトリクスカテゴリをドラッグアンドドロップすると、そのカテゴリ内のすべての依存関係もサーベイに追加されます。
- [カテゴリ] タブから、メトリクスカテゴリ内の個々のメトリクスをドラッグアンドドロップできます。
- 親メトリクスをドラッグアンドドロップすると、すべての依存する質問もメトリクスカテゴリに追加されます。
- 子メトリクスをドラッグ&ドロップすると、子の質問のみがメトリクスカテゴリに追加されます。

回答オプションの作成または変更

[データタイプ] が [選択肢] または [リッカート尺度] に設定されているサーベイの質問に対して、メトリクスの定義と呼ばれる回答オプションを作成している必要があります。

始める前に

必要なロール：admin または survey_admin

このタスクについて

回答オプションの追加や変更など、サーベイに加える変更は、既存のサーベイインスタンスにすぐに適用されます。

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > 質問.

2. 選択肢またはリッカート尺度のサーベイの質問を開きます。

3. [アセスメントメトリクスの定義] 関連リストで、メトリクスの定義を開くか、[新規] をクリックします。
各回答オプションは、アセスメントメトリクスの定義 [asmt_metric_definition] テーブルにレコードとして保存されます。

4. [アセスメントメトリクスの定義] フォームの入力

[アセスメントメトリクスの定義] フィールド

フィールド	説明
表示	回答オプションとして表示されるテキスト。
値	回答オプションと等しくさせる数値 (0 以上)。値は、回答オプションが表示される順番を決定します。次の例を参照してください。 値は、サーベイ結果の計算にも使用されます。与えられた質問に対する各メトリクスの定義は、異なる [値] を持つ必要があります。

5. [送信] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example:
サーベイ アンケートでは、質問の回答オプションは [値] が最小ものから最大のものへと順番に表示されます。たとえば、[良い]、[どちらでもない]、および [悪い]の回答オプションがある「どうお感じになりますか？」というサーベイの質問を考えてみます。次のテーブルは、[値] に基づいて回答オプションの順番を示しています。

値に基づく回答オプションの順番

回答オプション	値	順番
良好	1	第 1
どちらでもない	3	第 2
悪い	5	第 3

サーベイ結果の計算を使用する場合は、回答オプションに基づいて質問の [スケール定義] が適切に設定されるようにしてください。前の例では、[良い] の回答オプションが最高のスコアを獲得するようにする場合は、[良い] が最小値であるため、スケール定義が [低] である必要があります。

サーベイの質問の順番の変更

サーベイの質問は、カテゴリ レベルまたは質問レベルで簡単に並べ替えることができます。

始める前に
必要なロール：admin または survey_admin

このタスクについて
1つのカテゴリの質問が表示される順序を、同じ調査定義の他のカテゴリの質問と比較して変更することができます。他の質問を作成した後に手動で新しい質問を追加する場合に、質問の順番を変更することができます。

サーベイ クリエーターを使用して質問を作成すると、最初の質問の [順番] フィールドが **101** に、2番目が **102** というふうに設定されます。サーベイ クリエーターの外部で新しい質問を作成した後、[順番] は **100** に設定されています。これは、サーベイ クリエーターによってすべての質問が生成される前に表示されていることを意味します。

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > サーベイを見る をクリックし、適切なサーベイ定義を開きます。
2. [メトリクスカテゴリ] 関連リストで、[順番] 列の値を編集します。
3. カテゴリ内の質問の順番を変更するには、次の手順を実行します。
   a. [アセスメントメトリクス] 関連リストを開きます。
   b. [順番] 列の値を編集します。
4. [更新] をクリックします。

サーベイ トリガー条件

トリガー条件は、特定のサーベイとその送信先を送信するタイミングを指定します。

サーベイアドミニストレーターは、トリガー条件を使用して、たとえばインシデントまたは変更要求がクローズしたときなど、特定のアクションが指定されたテーブルで発生するたびにサーベイインスタンスを生成するようにシステムを設定できます。システムは、たとえばインシデントの問い合わせユーザーや変更要求のアサイニーなど、トリガー レコードに関連するユーザーにサーベイを送信します。条件が満たされるたびにサーベイを送信するか、条件が満たされたときにシステムがランダムにサーベイを送信する可能性を設定することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

トリガー条件は、トランザクション サーベイの送信に最適です。トランザクション サーベイは通常、インシデントの終結やアイテムの購入など、最近の経験に対する満足度を測定します。

> **注:**
> トリガー条件は、従来のサーベイでのサーベイ条件と同等です。サーベイ条件がある旧サーベイを移行する場合は、サーベイ条件をトリガー条件として再作成する前に、サーベイ条件が非アクティブ化されていることを確認してください。

サーベイのトリガー条件の設定

トリガー条件を設定して、特定のサーベイを送信するタイミングと送信先を指定します。

始める前に

必要なロール：admin または survey_admin または survey_creator

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > アドミニストレーション > トリガー条件.
2. [**New**] をクリックします。

   > **注:**
   > 特定のユーザーのみがサーベイの実施を許可されているため、トリガーされるサーベイに対して特定のユーザーを指定してはなりません。

3. トリガー条件フォームのフィールドに入力します。

   フィールド値の説明については、「サーベイのトリガー条件フォーム」を参照して ください。

   また、サーベイ作成者から直接トリガー条件を作成することもできます。[特定のユーザーは条件に応じて、このサーベイを行うことができます] を [サーベイユーザーによるアクセス] セクションで選択すると、[ドラフトとして保存] または [公開] を選択したときに [トリガー条件] フォームが自動的に開きます。

Example:

サーベイの [トリガー条件] フォーム



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

繰り返し期間

トリガー条件の例

インシデントがクローズまたは解決されたときに自動トリガーされるサーベイを送信することができます。

トリガー条件は次のように構成されます。

- アセスメント：サービスデスク満足度サーベイ
- テーブル：インシデント [incident]
- ユーザー フィールド：発信者
- 繰り返し間隔: 30 日
- 有効: true
- ランダムに起動: false
- 関連フィールド **1**：アサイン先
- 関連フィールド **2**：問題
- 条件：[状態] [は] [クローズ済み] [または] [状態] [は] [解決済み]

C さんは、サービスデスク技術者の B さんにアサインされているインシデント INC00004305 に関する問合せユーザーです。B さんは C さんの苦情に基づいて PRB010101 を作成し、インシデントをクローズします。サーベイインスタンスが作成されて C さんに割り当てられ、C さんはインシデント体験に対する満足度を評価することができます。

トリガー条件の一部として関連する 2 つのフィールドが選択されたため、サーベイインスタンスはインシデントから次の情報を格納します。

- ユーザー (関連フィールド 1)：**Boris Catino**
- 問題 (関連フィールド 2)：**PRB010101**
- タスク (自動的に作成)： **INC00004305**

タスク フィールドは自動的に入力されるため、インシデント (またはタスクベースのテーブル) をドットウォークする UI ベースのフィルタリングは、サーベイ結果に関するレポートを作成するときにサポートされます。たとえば、グループに割り当てられたインシデントに関連するすべてのサーベイインスタンスを照会することができます (ネットワーキンググループに割り当てられたすべてのインシデントに関するサーベイ レポートなど)。

条件が満たされるたびにトリガーされるようにトリガー条件が設定されていても、繰り返し間隔を設定することで、最初のインシデントが 30 日以内にクローズした場合は C さんが別のインシデントのサーベイを受け取らないようにすることができます。

タスク フィールドに基づくサーベイ レポートの例

サーベイの最も一般的な使用例の 1 つは、インシデント、リクエスト、またはタスクがクローズされたときに自動トリガーされたサーベイを送信することです。サーベイの結果が戻ってきたら、アサイン先グループやアサイニーなど、チケットに関連するユーザーとグループごとに結果をフィルタリングできます。

サーベイの結果をフィルタリングすることで、チケット データに基づいて人員やチームの実績をより詳細に把握することができます。この情報は自動的にキャプチャされるので、データをフィルタリングしながらドットウォークすることができます (以前のように サーベイ トリガー条件フォームの関連フィールドを使用するのではなく)。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

サーベイ結果のフィルタリングとしてのタスクの使用

Number ▼	Metric type	Due date	State	Assigned to	Trigger table	Trigger ID	Task
AINST0010011	Customer Satisfaction Survey	2016-09-20	Ready to take	System Administrator	Incident [incident]	Incident: INC0010008	INC0010008

アサイン先グループ別のインシデントによってトリガーされたサーベイ回答に関するレポートを作成するには、次の場所に移動してタスクアセスメントの詳細に関するレポートを設定します レポート レポートを表示/実行 し、[レポートの作成] をクリックします。

インシデントによってトリガーされるサーベイ回答に関するレポートの定義



サーベイの配布

サーベイアドミニストレーターがサーベイをユーザーに配布するには、いくつかの方法があります。

サーベイは、以下のいずれかの方法で配布されます。

- サーベイの招待状をユーザーに送信します。
- サーベイを直接開くサーベイ URL を共有する。
- サーベイを開くモジュールを作成する。

サーベイのためのメール通知

アドミニストレーターがサーベイを作成してユーザーに割り当てると、メール通知がそのユーザーに送信されます。メール通知のサーベイへのリンクを選択すると、ユーザーはサーベイのページにリダイレクトされ、サーベイを受けることができます。このタイプのサーベイは、非トリガーサーベイと呼ばれます。

トリガーサーベイは、トリガー条件が満たされたときにユーザーが取得するサーベイです。トリガーサーベイでは、イベントがイベントキューに挿入されます。ユーザーにメール通知を送信するかどうかを決定するために、イベントを特定のチーム向けに構成することができます。イベントがメール通知を送信するように構成されている場合、トリガー条件が満たされると、自動化されたメールが送信されます。トリガー条件の構成の詳細については、「サーベイのトリガー条件の設定」を参照してください。

注:
[Outlook のアクション可能なメッセージ] チェックボックスを使用すると、サーベイのメール通知に埋め込みサーベイを含めることができます。このチェックボックスをオンにし、サーベイを保存した後、すべてのサーベイの質問がサポートされていることを確認するための検証が実行されます。このフィールドは、Outlook Actionable Messages (sn_ms_oam) プラグインがインストールされている場合のみ使用できます。詳細については、「Outlook Actionable Messages」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サーベイの招待状をユーザーに送信する

サーベイの招待状は、[サーベイ定義] フォームで [サーベイを割り当て] または [招待状を送信] ボタンを使用して送信することができます。

始める前に
必要なロール：admin または survey_admin

このタスクについて
[招待状を送信]ボタンを使用して、サーベイ定義にリストされている各サーベイユーザーにすぐにサーベイインスタンスを割り当てます。[サーベイを割り当て] ボタンを使用して、一度に 1 人のユーザーにサーベイインスタンスを割り当てます。

各ボタンは、適切なユーザーに割り当てられたサーベイインスタンスを生成します。さらに、インスタンスが電子メールを送信するように設定されている場合は、サーベイ通知が生成されます。いずれかのボタンを利用できるようにするには、サーベイ定義が以下の条件をすべて満たしている必要があります。

- [有効] チェック ボックスが選択されている。
- 状態は公開。
- サーベイは、少なくとも1つの質問に関連付けられています。

注:
ユーザー (またはトリガー) は、いつでも複数のサーベイのインスタンスをユーザーに送信できます。

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > サーベイを見る.
2. 有効な公開サーベイを選択します。
3. 次のいずれかの操作を実行します。

オプション	説明
サーベイユーザー関連リストにあるユーザーにサーベイを割り当てる	[招待状を送信] をクリックします。
任意のユーザーにサーベイを割り当てる	[サーベイを割り当て] をクリックして 1 人または複数のユーザーを選択し、**[OK]** をクリックします。

ユーザーに新しいサーベイインスタンスを受け取る資格があると仮定して、ユーザーに割り当てられるサーベイインスタンスが作成されます。[サーベイを割り当て] ボタンを使用すると、選択したユーザーはサーベイユーザーとして保存されません。

サーベイの受信者リストの定義

受信者リストを使用して、サーベイへの招待を送信先となり得るターゲットとなるユーザーセットを定義できます。複数のサーベイに対して 1 つの受信者リストを使用できます。

始める前に
必要なロール：admin または survey_admin または survey_creator

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > アドミニストレーション > 受信者リスト.
2. [**New**] をクリックします。
3. 受信者リストフォームのフィールドに入力します。
   フィールド値の説明については、「[受信者リスト] フォーム」を参照して ください。
4. [送信] をクリックします。
   ファイルのアップロードで作成された受信者リストの場合には [送信] をクリックすると Excel ファイルのレコードが検証されます。検証に続き、有効または無効なユーザーレコードを含むアップロード結果を示すポップアップウィンドウが表示されます。
5. オプション: 更新されたユーザーリストを取得するには、受信者リストに移動して [受信者リストの更新] をクリックします。

サーベイへの受信者リストの追加

サーベイに受信者リストを追加して、サーベイへの招待をターゲットのユーザーセットに送信します。

始める前に
必要なロール：admin または survey_admin
受信者リストは、受信者リストサブモジュールで事前定義されている必要があります。受信者リストを定義する方法の詳細については、「サーベイの受信者リストの定義」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > サーベイを見る.
2. サーベイ定義を開きます。
3. 次のいずれかの手順を実行します。

4. すべてのサーベイユーザーと受信者リストにサーベイへの招待を送信するには、[招待状を送信] をクリックします。

   注:
   - [招待状を送信] UI アクションは、サーベイに少なくとも 1 つの受信者リストまたは 1 人のサーベイユーザーが存在する場合に利用可能です。
   - 1 人のユーザーが [サーベイユーザー] 関連リストと複数の受信者リストで利用可能な場合、サーベイへの招待は 1 回のみそのユーザーに送信されます。

Outlook メールクライアント内へのサーベイの埋め込み

ユーザーに送信するメール通知にインタラクティブサーベイを埋め込みます。ユーザーは、新しいブラウザータブでサーベイを開く代わりに、メールクライアントからサーベイの質問に回答し、サーベイを送信できます。

始める前に
必要なロール：admin または survey_admin
Outlook Actionable Messages プラグイン (sn_ms_oam) をアクティブ化する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- Outlook Actionable Messages (OAM) 機能は、すべての Microsoft メール製品とバージョンでサポートされているわけではありません。使用しているバージョンの Outlook が OAM をサポートしているかどうかを確認するには、Microsoft Web サイトを参照してください。
- アクション可能メッセージは、@service-now.com メールアドレスから送信されたメールの場合のみサポートされます。カスタマイズされたメールアドレスにメールを送信する場合は、Microsoft ウェブサイトでスコープを [組織] に設定し、新しいサービスとして登録する必要があります。`sn_ms_oam.outlookactionable.originator` プロパティにプロバイダー ID 値を指定します。
- アクション可能メッセージは、メール送信者を検証するために、Sender Policy Framework (SPF)/DomainKeys Identified Mail (DKIM) 検証に基づいています。メール受信者が外部プロバイダー経由でメールを受信する場合は、メールがアダプティブカードとして表示されないことがあります。
- デフォルトのアクション可能メッセージテンプレートをカスタマイズすることはできません。

手順

1. 移動先 すべて > システム通知 > メール > 通知.
2. サーベイ招待通知の場合は、[内容 **(What it will contain)]** タブで、既存の情報に加えて次のスクリプトを [メッセージ] フィールドに追加します。

   ```
   ${mail_script:include_survey_actionable}
   ```

   このスクリプトには、ユーザーに送信されるメール通知の Outlook のアクション可能メッセージが含まれます。
3. 移動先 サーベイ > サーベイを見るをクリックし、サーベイを開きます。
4. サーベイユーザーにメール通知を送信するには、[通知を送信 **(Send notifications)]** チェックボックスをオンにします。
5. **[Outlook** のアクション可能なメッセージ] チェックボックスをオンにして、サーベイを保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- 画像スケールタイプの質問は、サーベイに質問が 1 つある場合にのみサポートされます。
- 画像オプションを使用したテンプレートタイプの質問は、サーベイに質問が 1 つある場合にのみサポートされます。
- 日付/時刻タイプの質問は Outlook の Web クライアントではサポートされていますが、Microsoft が Outlook デスクトップクライアントで日付/時刻をサポートしていないため、デスクトップクライアントではサポートされていません。
- 内部値が正しく送信されない可能性があるため、重複する 2 つの選択肢の値を使用しないでください。
- 文字列タイプの質問に対する回答は、[フィールドの検証] フィールドで選択したオプションに基づいて検証できます。たとえば、オプションをメールアドレスとして選択した場合、入力できる回答は email-id 形式のみです。他の形式の回答は受け入れられません。
- Microsoft Outlook のバージョンでは、埋め込みサーベイを作成する際に次の質問タイプはサポートされていません。
  - 添付ファイル
  - 参照
  - ランキング
- 依存する質問はサポートされていません。
- 署名はサポートされていません。
- 必須の質問はサポートされています。

プラットフォーム UI とサーベイデザイナーの両方で、すべてのサーベイの質問がサポートされていることを確認するための検証が実行されます。

6. [サーベイを割り当て] をクリックして、ユーザーにサーベイを割り当てます。
埋め込みサーベイを含むメール通知がユーザーに送信されます。ユーザーは、新しいブラウザータブでサーベイを開く代わりに、メールクライアントからサーベイに回答し、それを送信できます。

サーベイのローカリゼーションの有効化

サーベイユーザーは複数の言語でサーベイに回答できるようになります。

始める前に
必要なロール：admin または survey_admin
サーベイで利用可能にする言語のプラグインがインストールされている必要があります。

注:
ローカリゼーションは公開サーベイに対してのみ適用できます。

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > アドミニストレーション > プロパティ.
2. [パブリックサーベイを行う際に言語ピッカーを表示するかどうかを有効/無効にする **(Enable/Disable whether to show language picker when a public survey is taken)]** (*show_lang_picker_for_publicsurveys*) プロパティを有効にします。
3. [システム設定] ウィンドウで [言語] リストからサーベイで利用可能にする言語を選択します。

注:
[言語] リストは、言語プラグインがインストールされている場合にのみ利用可能です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

4. 移動先 サーベイ > サーベイを見る をクリックし、公開サーベイを開きます。
5. サーベイのタイトル、質問、および回答の翻訳済みテキストを入力します。
6. サーベイを保存して公開します。

> **注:**
> [アセスメントプロパティでメールのサーベイリンクをサービスポータルビューで開くことを許可 (サーベイにのみ適用)**(Assessment Properties Allow survey link from email to open in service portal view (applies only for surveys))**] (*sn_portal_surveys.sp_survey.email_redirection*) プロパティが有効になっている場合にも、ローカリゼーションはサービスポータルに適用されます。

- サーベイユーザーは、翻訳された言語でサーベイを利用できます。
- ユーザーは、言語ピッカーを使用して、サーベイの言語を変更できます。

サーベイ **URL**

サーベイユーザーにサーベイ URL を提供することで、サーベイを配布することができます。

サーベイアドミニストレーターは、次のタイプの URL のいずれかを取得できます。

- サーベイの一般的な URL。これを開いてサーベイのアンケートに回答できます。次のプロセスが発生します。
  - 誰かが URL を開くと、その人がログインしていることが確認されます。次に、ログインしているユーザーに割り当てられている関連するサーベイのインスタンスを検索します。
  - サーベイインスタンスが見つかった場合、サーベイインスタンスの状態に応じて適切なアクションが発生します (テーブルを参照)。複数の有効なサーベイインスタンスがある場合 (取得可能または処理中)、期限が最も早いインスタンスが開きます。
  - サーベイインスタンスが見つからない場合、サーベイの新しいインスタンスを作成し、それをユーザーに割り当て、サーベイのアンケートを開きます。
- 割り当てられたユーザーがサーベイのアンケートを開いて回答できる特定のサーベイインスタンスの URL。次のプロセスが発生します。
  - 誰かが URL を開くと、その人がサーベイインスタンスが割り当てられているユーザーとしてログインしていることが確認されます。割り当てられたユーザーのみがサーベイのアンケートにアクセスできます。
  - 適切なアクションが、サーベイインスタンスの状態に応じて発生します (テーブルを参照)。

サーベイの状況

サーベイインスタンスの状態	**URL** を開く際のアクション
取得可能：ユーザーは回答を何も保存していません。	サーベイのアンケートが表示され、ユーザーはアンケートを開始できます。ユーザーは回答を保存または送信できます。
処理中：ユーザーが少なくとも 1 つ回答を保存しました。	サーベイのアンケートが表示され、ユーザーはアンケートを続行できます。以前に保存された回答が表示されます。ユーザーは回答を保存または送信できます。
完了：ユーザーが必要なすべての回答を提出しました。	スケジュール期間が無制限または期間制限が切れた場合は、新しいサーベイインスタンスに対するサーベイのアンケートが表示され、ユーザーはログインして開始することができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サーベイの状況 (続く)

サーベイインスタンスの状態	**URL** を開く際のアクション
	スケジュール期間によってユーザーが同じサーベイを実施できる回数が制限され、ユーザーが最後にサーベイを完了してから期間制限が切れていない場合は、エラーメッセージが表示されます。

非公開または非アクティブ化されたサーベイの URL を開くと、エラーメッセージが表示されます。

一般的なサーベイ **URL** を入手して配布する

適格ユーザーがサーベイのアンケートを開くことができるように、一般的なサーベイ URL を配布することができます。

始める前に
必要なロール：admin または survey_admin

このタスクについて
一般 URL は、[サーベイ定義] フォームと [サーベイ作成者] で利用できます。公開されている パブリック サーベイの URL を電子メールで送信することもできます。

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > サーベイを見る.
2. [アセスメントメトリクスタイプ] リストからサーベイ定義を開きます。
3. URL を表示またはコピーするには、 [サーベイ **URL** を見る] 関連リンクをクリックします。
   この関連リンクは、サーベイの定義が有効の場合にのみ表示されます。
4. URL をユーザーに配布するには、コピーした URL を必要に応じて貼り付けるか、 [メール] ボタンをクリックして電子メールで送信します。
   [メール] ボタンは公開されている公開サーベイでのみ表示されます。

次のタスク
サーベイユーザーが一般サーベイ URL をクリックすると、サーベイユーザーが [取得可能] 状態のインスタンスを持たない場合は、サーベイインスタンスが作成されます。サーベイインスタンスが生成されると、システムはデフォルトでメール通知を送信するように設定されます。

結果として、サーベイユーザーは、一般サーベイ URL で送信した通知に加えて、2 通目の通知を受け取ります。これはサーベイユーザーを混乱させる可能性があります。この問題を回避するため、自動通知を非アクティブ化できます。

サーベイの自動通知を非アクティブ化

自動通知を無効にして、システム生成の 2 回目のメール通知がユーザーに送信される問題を回避します。

始める前に
必要なロール：admin または survey_admin

このタスクについて
サーベイがユーザーに割り当てられると、一般サーベイ URL を含むメール通知がユーザーに送信されます。ただし、システム生成の 2 番目の通知をユーザーが受け取る場合もあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システム通知 > メール > 通知.
2. サーベイ招待通知を開きます。
3. [イベント作成者に送信 **(Send to event creator)]** オプションを [受信者 (Who will receive)] セクションに追加するようにフォームを設定します。
   [イベント作成者に送信 **(Send to event creator)]** オプションはデフォルトで選択されています。
4. [イベント作成者に送信] チェック ボックスをオフにします。
   サーベイユーザーに自動通知メッセージは送信されなくなります。

サーベイインスタンスの **URL** を取得する

サーベイインスタンスの URL を配布して、割り当てられたユーザーがサーベイのアンケートを開くことができるようになります。

始める前に
必要なロール：admin または survey_admin

このタスクについて
サーベイインスタンスの URL は、サーベイインスタンス レコードで使用できます。

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > サーベイインスタンス.
2. サーベイのインスタンスを開きます。
3. URL を表示またはコピーするには、 [インスタンス **URL** の表示] 関連リンクをクリックします。
   関連リンクは、サーベイインスタンスの状態が [取得可能] または [処理中] であり、関連するサーベイ定義が有効の場合にのみ使用できます。
4. ダイアログ ボックスで、URL を選択してコピーし、**[OK]** または[キャンセル]をクリックします。
5. 割り当てられたユーザーに URL を配布します。

サーベイ **URL** をテストする

サーベイに関連付けられたサーベイユーザーがいる場合、サーベイは制限されており、それらのユーザーのみがサーベイ URL を使用できます。サーベイ URL をテストして、その URL が制限されていることを確認することができます。

始める前に
必要なロール：admin または survey_admin

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > サーベイを見る で、サーベイユーザーではないサーベイを開きます。
2. [関連リンク] で、[サーベイ **URL** を見る] をクリックします。
3. URLをコピーして、**[OK]** または [キャンセル] をクリックします。
4. URL に移動します。
   [このサーベイを受ける権限がありません] というメッセージが表示されます。

サーベイ モジュールの作成

サーベイを開くモジュールを作成することができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：admin または survey_admin

このタスクについて
ユーザーがサーベイ モジュールをクリックすると、サーベイの設定オプションやその他の要因に応じて、次のいずれかのアクションが実行されます。

- 新しいサーベイインスタンスを作成します。
- 既存のサーベイインスタンスを開きます。
- エラーメッセージを表示します。

手順

1. UI のバージョンに応じて適切なアクションを実行します。
   - コア **UI**：サーベイモジュールを追加するモジュールを含むアプリケーションメニューをポイントし、アプリケーションの編集 (鉛筆) アイコンをクリックします。
   - **UI15**：モジュールを追加するアプリケーション メニューを右クリックし、[アプリケーション メニューの編集] を選択します。
2. [モジュール] 関連リストで、[新規] をクリックします
3. 次のフィールドに入力します。
   - リンク タイプ：アセスメント

     [サーベイ] を選択しないでください。これは従来のサーベイにのみ使用されます。

   - アセスメント：サーベイを選択するとモジュールが開きます。
4. フォームに入力して保存します。

サーベイの共有

サーベイをエクスポートして別の ServiceNow インスタンスにインポートすることができます

> **注:**
> 更新セットは、Helsinki リリースで利用でき、1 つのインスタンスから別のインスタンスにデータを移動するために使用する必要があります。更新セットの詳細については、「システム アップデートセット」を参照してください。

サーベイ定義 [asmt_metric_type] を含む単一の XML ファイルと、以下を含む関連レコードがエクスポートされます。

- アセスメントメトリクステンプレート [asmt_template]
- アセスメントテンプレートの定義 [asmt_template_definition]
- アセスメントメトリクスの定義 [asmt_metric_definition] (サーベイの質問回答オプション)
- サーベイに関連付けられたスケジュール済みジョブ [sys_trigger]
- サーベイカテゴリ [asmt_metric_category]
- サーベイの質問 [asmt_metric]
- サーベイユーザー [asmt_m2m_category_user]
- トリガー条件 [asmt_condition]

サーベイをエクスポートする

サーベイをエクスポートして別のインスタンスにインポートすることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：admin、survey_reader、または survey_admin
更新セットの詳細については、「システムアップデートセット」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > サーベイを見る.
2. コンテキストメニューを表示するには、レコードの名前を右クリックします。
3. [アセスメントをエクスポート] を選択します。
4. 該当する場合は、ブラウザのプロンプトに従って XML ファイルを保存します。

サーベイをインポートする

XML ファイルとしてエクスポートされたサーベイをインポートできます。エクスポートされた XML ファイルには結果データが含まれません。

始める前に
必要なロール：admin または survey_admin

> **注:**
> 更新セットは、Helsinki リリースで利用でき、1 つのインスタンスから別のインスタンスにデータを移動するために使用する必要があります。更新セットの詳細については、「システムアップデートセット」を参照してください。

このタスクについて

手順

1. ターゲット インスタンスでアセスメントが有効になっていることを確認します。
2. Import data from XML の手順を実行し、 アセスメントをインポートします。

サーベイとアセスメントに更新セットを使用

更新セットを使用して、サーベイとアセスメントの変更をキャプチャします。

始める前に
必要なロール：admin または survey_admin

手順

更新セットを作成し、それを使用して開発インスタンスを変更します。

> **注:**
> 詳細については、「System update sets」を参照してください。

サーベイとアセスメントを開発する際は、更新セットを使用して変更をキャプチャし、開発インスタンスから本番インスタンスに移動します。更新セットが作成され、現在のマークが付くと、次のテーブルの更新はすべて更新セットに記録されます。

次のテーブルは更新セット対応になり、アプリケーションファイルも拡張されます。

- アセスメントメトリクステンプレート [asmt_template]
- アセスメントメトリクスタイプ [asmt_metric_type]
- アセスメントテンプレートの定義 [asmt_template_definition]
- アセスメントメトリクスの定義 [asmt_metric_definition]：サーベイ質問の回答オプション

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- スケジュール [sys_trigger]：サーベイに関連付けられたスケジュール済みジョブ
- アセスメントメトリクスカテゴリ [asmt_metric_category]：サーベイカテゴリ
- アセスメントメトリクス [asmt_metric]：サーベイ質問
- アセスメントカテゴリユーザー [asmt_m2m_category_user]：サーベイユーザー
- トリガー条件 [asmt_condition]

コネクトチャットサポートでのサーベイの設定

サポートエージェントとのチャット後にユーザーがサーベイに回答できるように設定します。

始める前に
必要なロール：admin または survey_admin

注:
コネクトサポートプラグイン (com.glide.connect.support) をアクティブ化する必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > コネクトサポート > サポート管理 > チャットのサーベイ.
2. [**New**] をクリックします。
3. [チャットサーベイ] フォームで、フィールドに入力します。

[チャットサーベイ] フォームのフィールド

フィールド	説明
サーベイ	コネクトサポートで利用可能にする必要のあるインスタンスを持つサーベイ。
タイプ	サーベイが利用可能なチャットのタイプ。Connect：サーベイはコネクトサポートで利用可能です。
チャットキュー	サーベイが使用可能なチャットキュー。
アクティブ	チャットサーベイ設定がアクティブかどうかを指定します。
説明	チャットサーベイ設定の説明。

4. [送信] をクリックします。
チャットキューに関連付けられたアサイン先グループのサポートエージェントがユーザーとのチャットを終了すると、そのユーザーのチャットウィンドウでサーベイインスタンスが利用可能になります。

注:
コネクトチャットの後に表示されるサーベイ URL は、仮想エージェントチャットウィジェットのクリック可能なリンクではありません。URL をコピーして貼り付け、サーベイにアクセスします。

関連情報

着信するコネクトサポート会話の監視

Outlook Actionable Messages

Outlook Actionable Messages プラグインにより、ユーザーは Microsoft Outlook アプリケーション内からサーベイに回答できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

Outlook Actionable Messages プラグインのインストール

Outlook Actionable Messages (sn_ms_oam) プラグインをインストールして、アクション可能なメッセージを設定します。

始める前に
必要なロール：oam_admin

手順

1. 移動先 システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. 検索フィールドに「 Outlook Actionable Messages」と入力します。
   名前または ID でアプリケーションを検索できます。アプリケーションが見つからない場合は、ServiceNow ストアから要求する必要がある場合があります。ServiceNow ストア Web サイトにアクセスして、利用可能なすべてのアプリを表示し、要求をストアに送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのこれまでのリリースノート情報については、「ServiceNow ストアのバージョン履歴リリースノート」を参照してください。
3. [インストール]をクリックします。

承認メッセージのフィールドのカスタマイズ

Microsoft Outlook で送信される要求、変更、要求したアイテムの承認の本文メッセージをカスタマイズします。

要求の承認メッセージのフィールドのカスタマイズ

Microsoft Outlook で送信される要求、要求したアイテムの本文メッセージをカスタマイズします。

始める前に
必要なロール：oam_admin

手順

1. 移動先 すべて > アクション可能なメッセージ > **OAM** 定義.
2. 次のいずれかを選択します。

OAM 定義

オプション	アクション
要求	**[OAM** 承認リクエスト] をクリックします。
要求アイテム	**[OAM RITM** 承認] をクリックします。

3. [OAM コンテナー] セクションで、必要に応じて次のフィールドをカスタマイズします。
   a. タイトル：Outlook 承認通知のタイトル。
   b. 要求者情報 **(Requester info)**：要求を作成したユーザー。
   c. 要求の詳細：このフィールドはカスタマイズできます。要件に応じてさらにフィールドを追加することもできます。
4. [更新] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

承認メッセージは、以下のように Microsoft Outlook に表示されます。[詳細を表示] ボタンをクリックして、ServiceNow インスタンスで要求を表示します。

変更要求の承認メッセージのフィールドのカスタマイズ

Microsoft Outlook で送信される変更要求の承認に関する本文メッセージをカスタマイズします。

始める前に

必要なロール：oam_admin

手順

1. 移動先 すべて > アクション可能なメッセージ > **OAM** 定義.
2. **[OAM** 変更承認] をクリックします。
3. [OAM コンテナー] セクションで、必要に応じて次のフィールドをカスタマイズします。
   a. タイトル：Outlook 承認通知のタイトル。
   b. 要求者情報 **(Requester info)**：要求を作成したユーザー。
   c. 要求の詳細：このフィールドはカスタマイズできます。要件に応じてさらにフィールドを追加することもできます。
4. [更新] をクリックします。

承認メッセージは、以下のように Microsoft Outlook に表示されます。[承認要求を表示 **(View Approval Request)]** をクリックして、ServiceNow インスタンスで要求を表示します。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Outlook のアクション可能なメッセージ定義の詳細ビューの有効化

詳細ビューを有効にして、Microsoft Outlook の要件に従ってアクション可能なメッセージをカスタマイズします。

始める前に
必要なロール：oam_admin

手順

1. 移動先 すべて > アクション可能なメッセージ > **OAM** 定義.
2. 次のいずれかを選択します。

OAM 定義

オプション	アクション
要求	**[OAM** 承認リクエスト] をクリックします。
要求アイテム	**[OAM RITM** 承認] をクリックします。
変更	**[OAM** 変更承認] をクリックします。

3. [関連リンク] の [詳細 **OAM]** をクリックします。
4. [OAM 定義] フォームで、次のアクションを実行します。
   a. 必要に応じてスクリプトを変更します。
   b. [更新] をクリックします。

サーベイに対する感情分析

感情分析を使用して、サーベイに対するユーザーの回答が正、負、中立のいずれとみなされるかを判断できます。

感情分析 (com.snc.sentiment_analysis) プラグインを有効にします。

サーベイでは、分析に使用する必要がある質問を選択できます。これらの質問に対するサーベイの回答は、指定されたコネクタ設定を介して、分析のために第三者のプラットフォームに送られます。

注:
感情分析には文字列タイプの質問のみ使用できます。

感情分析の結果は、 サーベイ > 質問の感情結果. 感情ラベルは正規化されたスコアに基づいています：

感情ラベル

正規化されたスコア	感情ラベル
-1～0	否定的
0	どちらでもない
0～1	好意的

感情コネクターの設定

感情分析に使用するサードパーティ製 API のサービス URL およびその他の設定情報を指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 現在のセッションのスコープを [感情分析] に変更します。
2. 移動先 感情分析 > 感情コネクタ構成.
3. Google、IBMWatson、および MSAzure などのサードパーティーベンダーのコネクタ設定を追加または編集します。

   注:
   デフォルトでは、Google、IBMWatson、および MSAzure のコネクターを設定するためにプレースホルダーを使用できます。

   感情コネクターのフィールド

フィールド	説明
名前	感情分析コネクター設定の名前。
アクティブ	チェック ボックスをオンにすると、コネクター設定が有効になります。
認証情報エイリアス	コネクター設定に関連付けられた認証情報エイリアス。これには、システム レベルのテーブル (sys_alias_list) への参照があります。
デフォルト	これをデフォルトのコネクター設定にするチェック ボックス。
説明	コネクター設定の説明。
スクリプト	感情分析 API をコールして値を正規化するスクリプト。

4. コネクターの認証情報を設定する

   a. [認証情報エイリアス] フィールドのレコードを開きます。

   b. [接続] タブで、接続を選択します。

   c. [接続 **URL**] フィールドに値を入力します。

   d. [認証情報] フィールドで参照するレコードを開きます。

   e. 認証情報を入力します。

      注:
      - それぞれのサードパーティベンダーから接続資格情報を取得する必要があります。
      - 認証情報が API キーである場合は、その値を指定します。認証情報がベーシック認証、つまりユーザー名とパスワードである場合は、対応する情報を指定します。

   f. [有効] チェック ボックスを選択し、[更新] をクリックします。

5. コネクター設定の [有効] チェック ボックスを選択して [更新] をクリックします。

感情分析プロパティ

感情分析プロパティを使用して、[感情分析] モジュールをカスタマイズできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

感情分析プロパティ

名前	説明
感情分析 **API** の発信コールに対する応答時間 (*sn_nlp_sentiment.glide.sentiment.transaction.timeout*)	感情分析 API のアウトバウンド コールがタイムアウトするまでに実行される予想最大時間 (ミリ秒)。

関連情報

サーベイに対する感情分析

感情分析結果

感情分析結果ビューには、好意的、否定的、どちらでもないの結果の割合と、各カテゴリのインスタンス数を表示する棒グラフが表示されます。

色インジケーター

棒グラフの色インジケーターは次のとおりです。

- 緑：好意的
- 赤：否定的
- 青：どちらでもない

サービスポータル と **Now Mobile** アプリ のサーベイ

サービスポータル をインストールしてある場合は、サービスポータル の アセスメントとサーベイウィジェットを使用できます。ユーザーは サービスポータル でサーベイを表示できます。サービスポータル は Now Mobile アプリ がインストールされているモバイルデバイス上のユーザーのサーベイもサポートしています。アセスメントとサーベイウィジェットは、 サービスポータル ホームページでデフォルトで使用できます。

サービスポータルのサーベイ

ユーザーにとって直感的なインターフェイスを作成するために、サービスポータル でサーベイを設定することができます。サービスポータル をアクティブ化して My アセスメントとサーベイ ウィジェットを表示します。これは サービスポータル のホームページに表示されます。

サービスポータル のアクティブ化の詳細については、「サービスポータルをアクティブ化する」を参照してください。

ウィジェットの設定の詳細については、「ウィジェットインスタンスの設定」を参照してください。

サービスポータル ページでサーベイウィジェットを設定するには、CTRL キーを押しながらウィジェットの見出しを右クリックして、[インスタンスオプション] を選択します。

サービスポータル のサーベイウィジェットのインスタンスオプション (プロパティ)

プロパティ	説明
最大レコード数	サービスポータル のホームページのウィジェットに一覧表示するサーベイの最大数。[すべて表示] リンクをクリックすると、すべてのサーベイを表示できます。 デフォルト：**5**

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスポータル のサーベイウィジェットのインスタンスオプション (プロパティ) (続く)

プロパティ	説明
ウィジェットのタイトル	サーベイ ウィジェットのタイトルバーに表示されるテキスト。 デフォルト：自分のアセスメントとサーベイ

サービスポータル ホームページのアセスメントとサーベイウィジェット



Now Mobile アプリ のサーベイ

ユーザーは、Now Mobile アプリ でデフォルトで利用可能な アセスメントとサーベイ アプレットランチャーを使用して、モバイルデバイスでサーベイを表示して実施できます。

ユーザーにサーベイを割り当てると、サーベイの実施に関するメール通知がユーザーに送信されます。ユーザーが Now Mobile アプリ をインストールしてある場合、モバイルプッシュ通知がモバイルデバイスにも送信されます。通知をタップすると、Now Mobile アプリ のモバイル従業員 サービスポータル にサーベイの [概要 (introduction)] ページが開きます。このページには [開始 **(Get started)**] リンクが表示されます。概要ページと [開始 **(Get started)**] リンクは、関連する設定が有効になっている場合にのみ使用できます。ユーザーはリンクをタップして、サーベイを表示して実施できます。プッシュ通知を有効にするには、*`glide.sg.universal_links.enabled`* システムプロパティを **[true]** に設定します。

注:
トリガーサーベイにはプッシュ通知は適用されません。トリガーサーベイでは、イベントがイベントキューに挿入されます。イベントを設定して、通知を送信するかどうかを決定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

モバイルデバイス上の アセスメントとサーベイ アプレット



注:
Yokohama バージョンでは、アサインされたアセスメントとサーベイがアイテムビューではなくカードビューに表示されます。古いバージョンの アセスメントとサーベイ で従来のカードアイテムビューのスタイルをカスタマイズした場合、Yokohama にアップグレードした後でもカードはアイテムビューに表示され続けます。従来のカードがカスタマイズされていない場合にのみ、Yokohama で新しいカードビューを表示できます。

ユーザーが サービスポータル または Now Mobile アプリ のいずれかでサーベイを開くと、サーベイは次の機能を提供します。

- サーベイのページに、サービスポータル のブレッドクラムナビゲーションが表示されます。ユーザーは、ブレッドクラム内のリンクをクリックして、前のページまたはホームページに移動できます。たとえば、ブレッドクラムの [自分のサーベイ] リンクをクリックすると、すべてのサーベイのリストを表示するページに移動します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- サーベイが進行中の場合、サーベイの各ページで利用可能な進捗状況バーに、進捗状況がパーセンテージで表示されます。完了率は、サーベイのページに基づいています。たとえば、サーベイが 3 ページあるとします。3 ページ目は、サーベイの 66% 完了を示しています。ただし、3 ページ目の質問のいずれかに回答すると、別のページ (4 ページ目) に新しい質問が開きます。4 ページ目には、サーベイの進捗状況が 75% 完了として表示されます。これは、全体的な進捗状況とページインジケーターに影響します。ユーザーは、サーベイ全体のページネーション (合計ページ数) と、ユーザーが現在表示しているページを確認できます。この進捗状況バーを非表示または表示するには、*sn_portal_surveys.sp_survey.show_progress_bar* プロパティを使用します。
- ユーザーがサーベイの次のページに移動すると、ユーザーの各回答は自動的に保存されます。ユーザーがサーベイで必須の質問に回答せずに [次へ] をクリックすると、回答していないすべての必須の質問に対するエラーメッセージがページの上部に表示されます。このエラーメッセージは、未回答の必須の質問の正確な場所をユーザーが見つけるのに役立ちます。[次へ] をクリックする前に回答していない質問が必須の質問でない場合は、回答済みとみなされます。質問は完了済みとしてカウントされます。
- サーベイの質問の詳細に 4 行または 5 行を超えるテキストが含まれている場合、これらの行の後のテキストは表示されません。このような場合、ユーザーは [さらに表示] リンクをクリックして、詳細をすべて表示できます。[少なく表示] リンクをクリックすると、デフォルトの動作に戻ることができます。

- 回答オプションが [はい]、[いいえ]、および [該当なし **(Not Applicable)]** である質問の場合、オプションのリストの最後に [該当なし **(Not Applicable)]** オプションが表示されます。[該当なし **(Not Applicable)]** オプションは、質問の作成中に設定できます。

- サーベイユーザーが送信せずに終了した場合は、前のセッションで中断した同じページからサーベイを後ほど開始できます。

注:
モバイルユーザーの場合、ページネーションは常に、サーベイの質問ごとになります。ページネーション設定の詳細については、「サーベイデザイナーでのサーベイの設定」を参照してください。

自動翻訳

ワンクリック サーベイ

ワンクリックサーベイには サービスポータル に [概要 (introduction)] ページはありません。このサーベイには、デスクトップおよび iPad ビューに [送信 **(Submit)]** および [キャンセル **(Cancel)]** ボタンはありません。

注:

- ワンクリックサーベイは、モバイルデバイスビューではサポートされていません。
- [ワンクリック サーベイ] フィールドをサーベイ定義で選択する必要があります。
- ワンクリックサーベイへのパブリックアクセスが有効になっている場合、ユーザーはログインしなくてもサーベイを送信できます。
- サーベイへのパブリックアクセスが有効になっている場合、サーベイに署名または添付ファイルを構成することはできません。
- 発行された公開サーベイでは、[署名] フィールドは非表示になり、添付ファイルを追加できません。

キオスク サーベイは、次のいずれかのタイプの質問が 1 つしかないワンクリック サーベイです。

- 画像スケール
- 選択肢

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- リッカートスケール
- 数値スケール
- はい/いいえ

サービスポータル でキオスクサーベイの質問への回答をクリックすると、サーベイが送信され、サーベイの質問と同じページに後書きが表示されます。キオスクサーベイは、クリックすると読み取り専用になります。

注:

- キオスクサーベイには、[送信 **(Submit)]** ボタンも [キャンセル **(Cancel)]** ボタンもありません。
- キオスクサーベイは、署名、従属的な質問、または補足情報を持つことはできません。
- キオスクサーベイでは、前書きは表示されません。

ワンクリック サーベイの **URI** パラメーター

これらの URI パラメーターを `createAssessment()` API を使用して渡し、その値をプラットフォームビューと サービスポータル ビューの両方の asmt_assessment_instance テーブルに保存します。

URI パラメーター

パラメーター	説明
`sysparm_refresh_interval`	サーベイ送信後に別のインスタンスを作成するためのリフレッシュ時間 (秒単位)。たとえば、sysparm_refresh_interval=5 などとします。
`sysparm_trigger_table`	asmt_assessment_instance テーブルの [トリガーテーブル] フィールドとして保存される場所。たとえば、sysparm_trigger_table=incident などとします。
`sysparm_trigger_id`	asmt_assessment_instance テーブルの [トリガー **ID]** フィールドとして保存される場所 sys_id。たとえば、sysparm_trigger_id=1c741bd70b2322007518478d83673af3 などとします。
`sysparm_kiosk`	**[true]** に設定すると、sysparm_trigger_table パラメーターと sysparm_trigger_id パラメーターの両方を指定する必要があります。これはキオスク要求に必須のパラメーターです。たとえば、sysparm_kiosk=true などとします。

関連情報

- サービスポータル
- サービスポータル デザイナーを使用したページの作成と編集
- サーベイデザイナー
- サーベイデザイナーでのサーベイの設定

ITSM 仮想エージェントのサーベイ

ITSM 仮想エージェントのサーベイを使用して、チャットクライアントの会話アンケート (チャット前後のアンケート) を通じてユーザーからのサーベイ回答を収集できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

チャットサーベイは「仮想エージェントフィードバックの提供」トピックを通じて ITSM 仮想エージェントで利用できます。サーベイを動的にレンダリングする理論は、再利用可能なサーベイトピックブロックから呼び出されます。ITSM 仮想エージェントの一般的な定義では、サーベイセットアップトピックとして「仮想エージェントフィードバックの提供」トピックの使用が一般的です。これによって、ユーザーは会話の最後にサーベイを自動受信します。サーベイトピックブロックの詳細については、「ITSM 仮想エージェント」を参照してください。

サーベイの [チャットサーベイ] チェックボックスをオンにすると、ITSM 仮想エージェントのサーベイに対して次の条件が検証されます。

- サーベイには、メトリクスカテゴリを 1 つだけ含める必要があります。
- サーベイには、これらのメトリクスタイプのみを含めることができます。
  - 添付ファイル
  - ブーリアン
  - チェックボックス
  - 選択肢
  - 日付
  - 日付/時刻
  - 画像スケール
  - 番号
  - 数値スケール
  - パーセンテージ
  - スケール
  - 文字列

サーベイの設定については、「サーベイ定義の変更」と「サーベイデザイナーでのサーベイの設定」を参照してください。

サーベイでは、次の機能がサポートされています。

- 依存関係サーベイフィールド
- 前書き & 結びの挨拶

サーベイと仮想エージェントチャットの関連性

仮想エージェント会話でサーベイが送信された後に、サーベイインスタンスが作成されます。このインスタンスでは次の情報が表示されます。

- トリガー ID。仮想エージェントチャットで作成された関連インタラクション ID の sys_id
- インタラクションテーブルであるトリガーテーブル

関連情報

ITSM 仮想エージェント

従来のサーベイの移行

survey_admin ロールを持つユーザーは、従来のサーベイ データを移行して、従来のサーベイのコピーとその関連レコードをアセスメント テーブルに作成できます。アセスメントエンジンでビルドされたサーベイ管理アプリケーションは、従来のサーベイの代替手段として利用できます。

次の従来のサーベイのコンポーネントが移行されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- サーベイ マスター
- サポートされているサーベイの質問と質問の選択肢
- サーベイインスタンス
- サーベイ回答

従来のサーベイの条件は移行されないため、トリガー条件として再作成する必要があります。

注:

- レガシー サーベイおよびレガシー管理モジュールは、以前のリリースからアップグレードしたインスタンスに対して使用できますが、 新規インスタンスに対しては利用できません。従来のサーベイまたはサーベイウィザードを使用している顧客は、サーベイ管理アプリケーションに移行して、顧客のユーザーにとって最新で高品質なサーベイを作成できるようになります。
- 次の従来のサーベイ プラグインは、デフォルトでは無効で、リクエストに応じて利用できます。
  - Best Practice - タスクサーベイ管理 (ID：com.snc.bestpractice.task_survey)
  - サーベイ管理 (ID：com.glideapp.survey)
  - Assessment Components (ID：com.snc.assessment)
  - サーベイウィザード (ID：com.glideapp.survey_wizard)
- サーベイウィザードは移行できません。

従来のサーベイの移行

従来のサーベイとその関連レコードを移行すると、より強力な機能セットを活用できます。

始める前に

必要なロール：admin または survey_admin

このタスクについて

膨大なサーベイを原因として発生するタイム アウトを避けるために、トランザクション クォータを無効にすることができます。「トランザクション割り当て」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > サーベイ > 旧サーベイ > マスター.

   従来のサーベイ マスターのリストが表示されます。デフォルトでは、リストには移行されていないサーベイ マスターのみが表示されます。すべてのサーベイ マスターを表示するには、 [アセスメントが空] ブレッドクラムを削除します。

2. サーベイを開き、**[Migrate to New Survey Management]** (新しいサーベイ管理に移行する) 関連リンク、またはタイトルバーの **[Migrate to New Survey Management]** (新しいサーベイ管理に移行する) をクリックします。
   サーベイの移行時に何が起こるかがダイアログ ボックスに示されます。特定のタイプのサーベイ質問は移行できないことに注意してください。
3. **[OK]** をクリックします。

   システムは、サーベイ マスター、対象となる質問と選択肢、結果、およびその他の関連サーベイの構成要素に基づいて、アセスメント テーブルのレコードを生成します。元のサーベイの構成要素は影響を受けません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

移行できなかった質問を通知したり、移行された複数選択肢のある質問を確認するようアドバイスするシステム メッセージが、サーベイ フォームの上部に表示される場合があります。

4. オプション: [アセスメント] フィールドの横にある参照アイコンをクリックして、新しいサーベイ定義を表示します。
5. オプション: すべてのユーザーがサーベイを取得できるようにするには、サーベイユーザーをアセスメント サーベイから削除します。
   サーベイを移行すると、そのサーベイを受けたユーザーは自動的にアセスメント サーベイに関連付けられ、サーベイユーザーになります。アセスメント サーベイに関連付けられたサーベイユーザーがいる場合は、そのユーザーのみがサーベイを受けることができます。
6. 次の手順を実行して、サーベイに関連付けられたサーベイ条件を非アクティブ化します。
   a. 移動先 サーベイ > 旧バージョンの管理 > サーベイ条件.
   b. [有効] 列で、移行されたサーベイを参照するサーベイ条件の値が false であることを確認します。
7. 移動先 サーベイ > アドミニストレーション > トリガー条件 移行されたサーベイの新しいトリガー条件を作成します。

タスクの結果

従来のサーベイ レコードの [アセスメントに移行] 関連リンクは、移行後は利用できなくなります。ただし、[アセスメント] フィールドで参照しているレコードを削除すると関連リンクが再度表示され、従来のサーベイを再度移行することができるようになります。

サーベイの質問の移行

従来のサーベイを移行する前に、互換性のない質問タイプが原因で移行できない従来のサーベイの質問があることに注意してください。

従来のサーベイの質問は、サーベイの質問 [survey_question_new] テーブルからアセスメント評価指標 [asmt_metric] テーブルに移行されます。従来のサーベイでは、サーベイ質問テーブルの [タイプ]フィールドでサーベイ アンケートでの質問の表示方法を決定していました。アセスメント サーベイでは、アセスメントメトリクステーブルの [データタイプ] フィールドが同様の目的で使用されます。従来の特定のサーベイ タイプは、アセスメント サーベイではサポートされていません。

次のテーブルは、従来の各サーベイの質問タイプとアセスメントデータタイプ (存在する場合) の変換パスを示しています。

サーベイの質問の移行

従来のサーベイのタイプ	アセスメントデータのタイプ
ブレーク	利用不可
チェック ボックス	チェックボックス
日付	日付
日付/時刻	日付/時刻
HTML	利用不可
ラベル	利用不可
リストコレクタ	利用不可
複数選択肢をルックアップ	利用不可
選択ボックスをルックアップ	利用不可

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サーベイの質問の移行 (続く)

従来のサーベイのタイプ	アセスメントデータのタイプ
マクロ	利用不可
ラベル付きマクロ	利用不可
複数行テキスト	文字列 (文字列オプションを設定複数行)
複数選択肢	リッカートスケール
数値スケール	番号
参照	利用不可
選択ボックス	選択肢
1 行テキスト	文字列 (文字列オプションを **1** 行に設定)
UI ページ	利用不可
ワイドな 1 行テキスト	文字列 (文字列オプションを **1** 行幅に設定)
はい/いいえ	はい/いいえ

移行されたコンポーネント

サーベイを移行すると、サーベイ テーブルのレコードがアセスメント テーブルにマップされます。

アセスメント フレームワークで機能サーベイを作成するために、サーベイ レコードが論理的に最も同等のアセスメント サーベイ レコードに変換されます。これは、複数のアセスメント サーベイ レコードが 1 件の従来のサーベイ レコードを表していることを意味します。

移行されたコンポーネント

サーベイ コンポーネント	アセスメント サーベイ コンポーネント
サーベイ マスター [survey_master]	• サーベイ定義 [asmt_metric_type] • アセスメント可能なレコード [asmt_assessable_record] (システムでの使用のみ) • サーベイカテゴリ [asmt_metric_category]
サーベイの質問 [survey_question_new]	サーベイの質問 [asmt_metric]
質問の選択肢 [question_choice]	アセスメントメトリクスの定義 [asmt_metric_definition]
サーベイインスタンス [survey_instance]	• アセスメントグループ [asmt_assessment] (システムでの使用のみ) • サーベイインスタンス [asmt_assessment_instance]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

移行されたコンポーネント (続く)

サーベイ コンポーネント	アセスメント サーベイ コンポーネント
サーベイの回答 [survey_response]	• サーベイインスタンスの質問 [asmt_assessment_instance_question] • サーベイの回答 [asmt_metric_result] • カテゴリ結果 [asmt_category_result] (システムでの使用のみ)

移行された質問のレビュー

結果計算の正確性を維持するには、移行されたサーベイ レコードの一部に対して軽微な調整を行い、結果が正しく計算されるようにする必要があります。

注:
アセスメントエンジンには、各サーベイの回答を 0～10 のスコアに変換する組み込みの結果計算機能があります。結果計算の正確性を維持するために必要な設定は詳細で、基本的なサーベイの実装には推奨されません。結果計算データを使用しない場合は、このセクションの情報を無視してください。

移行された従来の質問ごとに、サーベイの質問レコードがアセスメントメトリクス [asmt_metric] テーブルに作成されます。複数の選択肢と選択ボックスタイプの従来の質問については、アセスメントメトリクス定義 [asmt_metric_definition] テーブルに、従来の質問の各選択肢に対してメトリクス定義レコードも作成されます。

メトリクス定義とサーベイの質問の選択肢の比較

サーベイの質問の選択肢フィールド	関連メトリクス定義フィールド
テキスト	表示
値 (任意の文字列値)	値 (数値でなければなりません)
順番	値 (値が最小のメトリクス定義が最初)

従来のサーベイの質問の選択肢を移行するときには、従来の順序を使用して各メトリクス定義の値を設定します。従来の質問の選択肢に設定されている順序の値が最小の場合、対応するメトリクス定義の値が **1** に設定されます。従来の質問の選択肢に設定されている順序の値が 2 番目に小さい場合、メトリクス定義の値は **2**、というように設定されます。

移行されたサーベイの質問フォームのスケール定義フィールドで、サーベイの結果計算において、より小さなまたはより大きなメトリクス定義値のどちらが良いスコアかを決定します。デフォルトでは、スケール定義は高いに設定されており、これはより大きな値が良いスコアであることを意味します。従来のサーベイを移行するときは、デフォルトのスケール定義が各質問に対して適切かどうかを確認します。

たとえば、次のテーブルに、移行された質問の例と、自動的に作成されたメトリクス定義を示します。従来のサーベイの質問の選択肢の順序を使用して、メトリクスの定義値が設定されていることを思い出してください。優秀の順序の値は最も小さいため、この質問の選択肢に対してメトリクスを定義するときには、 値は **1** に設定されます。この場合、デフォルトのスケール定義値高は適切ではありません。理由は優秀の回答のスコアが最低として計算されてしまうためです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

従来の質問：サービスの総合的な品質を評価してください

質問の選択肢のテキスト	質問の選択肢の値	質問の選択肢の順序
優秀	A	100
良好	B	200
普通	C	300
不満	D	400

移行された質問：サービスの総合的な品質を評価してください

メトリクス定義の表示	メトリクス定義の値
優秀	1
良好	2
普通	3
不満	4

従来のサーベイの質問の選択肢に順序の値が指定されていない場合は、従来のテキスト値の英数字順序に基づいて、対応する各メトリクス定義の値が設定されます。

移行された質問：サービスの総合的な品質を評価してください

メトリクス定義の表示	メトリクス定義の値
優秀	1
良好	2
普通	3
不満	4

他の移行された質問においても、 スケール定義の設定変更が必要になる場合があります。詳細については、各サーベイの質問データタイプのスケール定義の推奨事項を参照してください。

サーベイの参照

参照トピックには、サーベイでの作業中に使用するフォーム、フィールド、およびプロパティに関する追加情報が記載されています。

サーベイのロール

サーベイアプリケーションでは、次のロールを使用します。

サブスクリプション管理の詳細については、「Managing per-user subscriptions in Subscription Management」を参照し、アカウント担当者にお問い合わせください。

アサインされたサーベイ アンケートに回答するためにロールは必要ありません。

サーベイアドミニストレーター **[survey_admin]**

サーベイを作成および管理します。サーベイアドミニストレーターは、必要なサーベイのタイプ、サーベイの送信時期、サーベイの送信先を把握します。サーベイアドミニストレーターは、サーベイアプリケーションメニューのすべてのモジュールを使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

- survey_reader
- assessment_admin

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

なし。

サーベイリーダー **[survey_reader]**

サーベイおよび関連情報 (サーベイ回答、サーベイ グループ、スコアカード、レポートなど) を表示します。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

なし。

サーベイ作成者 **[survey_creator]**

サーベイを作成し、実施と送信を行えるユーザーにサーベイを割り当てることができます。サーベイ作成者はアセスメントを作成することもできます。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

なし。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

主要なサーベイ用語

これらのサーベイ用語は、サーベイ管理の機能を説明するために文書全体で使用されています。

主要なサーベイ用語

用語	説明
サーベイ定義	サーベイが作成されるルート レコード。サーベイ定義には、サーベイ名、州、および配布スケジュールなどの情報が含まれています。各サーベイ定義には、独自のカテゴリと質問があります。 サーベイ定義は従来のサーベイ マスターに相当します。
公開サーベイ	あらゆるユーザー (ServiceNow システムにログインしていないユーザーでも) が公開サーベイに回答できます。完了したサーベイでは、[アサイン先] フィールド値は「Guest」です。
サーベイカテゴリ	サーベイの質問のテーマを表します。カテゴリには 1 つ以上の質問が含まれます。デフォルトでは、サーベイごとに 1 つのカテゴリが作成されます。追加のカテゴリはオプションです。
サーベイの質問	関連付けられたサーベイ定義のサーベイ アンケートに表示される質問。 サーベイの質問は、従来のサーベイの質問と同等です。
サーベイユーザー	制限付きサーベイの招待状を受信する権限があるユーザー。
サーベイインスタンス	1 人のユーザーにアサインされた 1 つのサーベイ アンケートを表します。 サーベイインスタンスは、従来のサーベイインスタンスと同等です。
トリガー条件	インシデントが解決したときなど、テーブルでアクションが発生したときにシステムからサーベイを送信できるようにするルールを定義します。 トリガー条件は、従来のサーベイ条件に相当します。
スコアカード	サーベイ回答を視覚的に表現したものです。スコアカードには、1 つのサーベイ定義に対するさまざまなデータ サマリーが表示されます。

サーベイの概要ダッシュボード

サーベイの概要ダッシュボードには、メトリクスタイプとステータス別のサーベイなど、さまざまなサーベイレポートが表示されます。

注:
サーベイの概要ダッシュボードは廃止されました。展開、拡張、またはサポートは終了しています。詳細については、Now Support ナレッジベースの Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184] の記事を参照してください。

サーベイの概要ダッシュボードレポート

レポート	テーブル
アサイン先グループ顧客満足度 90 日平均	メトリクスの結果 [asmt_metric_result]
サービスデスクサーベイ「適切なタイミングの回答」90 日間	メトリクスの結果 [asmt_metric_result]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サーベイの概要ダッシュボードレポート (続く)

レポート	テーブル
メトリクスタイプおよびステータス別のサーベイ	アセスメントのインスタンス [asmt_assessment_instance]
サービスデスクサーベイ「全体的な感想」60 日間	メトリクスの結果 [asmt_metric_result]
サービスデスクサーベイ「技術者の応対」90 日間	メトリクスの結果 [asmt_metric_result]
サービスデスクサーベイ「最初の応対での解決」60 日間	メトリクスの結果 [asmt_metric_result]
サービスデスクサーベイ「技術者の能力」60 日間	メトリクスの結果 [asmt_metric_result]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サーベイレポート



[メトリクスの結果] フォーム

メトリクスの結果フォームのフィールド値の説明。

[メトリクスの結果] フォーム

フィールド	説明
アセスメントグループ	メトリクスの結果が属するアセスメントグループ。アセスメントグループは、単一インスタンスで生成されたサーベイインスタンスと結果のコンテナです。少なくとも 1 つのサーベイインスタンスが作成されるたびに、アセスメントグループが生成されます。サーベイアドミニストレーターがサーベイユーザーのリストに招待を送信したときなど、複数のサーベイインスタンスが同時に作成された場合、それらはすべて同じアセスメントグループに保存されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[メトリクスの結果] フォーム (続く)

フィールド	説明
メトリクス	ユーザーが回答した質問。
データタイプ	ユーザーが回答した質問のデータタイプ。
手法	アセスメント手法。サーベイでは、常に [アセスメント] です。
更新日時	メトリクスの結果が最後に更新された日時。
ソース	関連付けられたサーベイインスタンスの生成元のサーベイ定義。
担当者	サーベイ アンケートに入力したユーザー。
インスタンス	[アサイン先] ユーザーによって入力されたサーベイインスタンス。
実際の値	質問に対するユーザー回答から得られた値。実際の値は、質問のデータタイプによって決まります。 • チェック ボックス：チェック ボックスがオフの場合は *0*、オンの場合は *1* です。 • 選択肢またはリッカート尺度：実際の値は、選択された回答の選択肢に関連付けられたメトリクスの定義の [値] と等しくなります。 • 日付、日付/時刻、または文字列：実際の値は *-1* で、これらのデータタイプがカテゴリ結果の計算に寄与しないことを示します。 • テンプレート：実際の値は、選択された回答の選択肢に関連付けられたテンプレート定義の [値] と等しくなります。 • はい/いいえ：実際の値は、回答が [いいえ] の場合は *0*、[はい] の場合は *1* です。
正規化値	[スケール定義] 設定、最小値と最大値、その他の要因からなる調整値。 値を生成する方程式と計算例が「アセスメントの正規化値」にあります。
文字列値	アンケートに表示される回答を表示する値。場合によっては、これは [実際の値] と同じになります (質問のデータタイプが [パーセンテージ] であるときなど)。文字列値は、特定のデータタイプの未回答の質問に対しては [適用外] となります。

アセスメントの正規化値

正規化値は、一次方程式とメトリクスのスケール定義に基づいて計算されます。この値はリスクアセスメントに使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

任意のメトリクスの正規化値

正規化値は、メトリクスのスケール定義に正比例します。スケール定義が小さい場合、つまりスケール値が小さいほど良い場合には、「正規化値 = 1.0 - 正規化」となります。

レポートの目的では、メトリクスの結果 [asmt_metric_result] テーブルを使用します。

正規化値 = (入力値 - メトリクスで定義された最小値) / (メトリクスで定義された最大値 - メトリクスで定義された最小値) * (現在のメトリクスの重み付け * バイアス / (メトリクスカテゴリにおけるすべてのメトリクスの重み付けの合計)) * scale_factor

バイアスは、カテゴリのメトリクスの重み付けの合計とメトリクスカテゴリの有効なメトリクスの重み付けの合計の比率です。バイアスの計算中、スクリプト化されたメトリクスは除外されます。

注:

- アセスメントを実施するときにメトリクスがスキップされた場合は、メトリクスカテゴリの有効なメトリクスの重み付けの合計を計算する際にその重み付けが除外されます。
- 次のメトリクスタイプは、正規化値の計算から除外されます。
  - 文字列
  - 日付
  - 日付/時刻
  - 参照
  - 添付ファイル
  - ランキング

たとえば次のシナリオを考えます。

「技術者の能力を評価してください」というメトリクスの正規化値を計算するとします。

メトリクスの値

入力値	3
最小値	1
最大値	6
現在のメトリクスの重み付け	10
メトリクスカテゴリにおけるメトリクスの数	6 • タイプが [番号] のものが 4 つ • タイプが [はい/いいえ] のものが 1 つ • タイプが [文字列] のものが 1 つ (無効なデータタイプ、値が計算不能)
回答ごとのメトリクスの有効な重み付け	10
尺度値	10

正規化値 = (3 - 1) / (6 - 1) * (10 / (10 + 10 + 10 + 10 + 10)) * 10 = 0.8

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

複数選択メトリクスの正規化値

複数選択メトリクスの正規化値は、メトリクスの重み付けとメトリクスの各選択肢のスコアを使用して計算されます。

複数選択メトリクスでは、正規化計算に使用する必要がある各選択肢に対して正規化入力値を定義します。

`正規化値 = (すべての選択肢のスコア) * (現在のメトリクスの重み付け/メトリクスカテゴリの有効なメトリクスの重み付けの合計) * scale_factor`

ここで、メトリクスのすべての選択肢のスコアは、各選択肢の個々のスコアの合計です。

- `複数選択メトリクスの各選択肢のスコア = 選択肢の正規化入力/メトリクスの最大値`
- `メトリクスの最大値 = メトリクスのすべての選択肢に対する正規化入力の合計`
- `メトリクスの最小値は常に 0`

たとえば次のシナリオを考えます。

3 つの選択肢 A、B、C を使用して「技術者の能力を評価してください」という複数選択メトリクスの正規化値を計算するとします。

メトリクスの値

選択肢 A	正規化入力は 1
選択肢 B	正規化入力は 1
選択肢 C	正規化入力は 2
最小値	0
最大値	4
現在のメトリクスの重み付け	10
メトリクスカテゴリにおけるメトリクスの数	5
メトリクスごとのメトリクスの有効な重み付け	10
尺度値	10

選択肢 A と B が選択されている場合は、`正規化値 = ((1 / 4) + (1 / 4)) * (10 / (10 + 10 + 10 + 10 + 10)) * 10 = 1`

リスクアセスメントの重み付け値

リスクアセスメントの場合、メトリクス結果テーブルの重み付け値は次のように計算されます。

`weighted_value = metric.weight * result.actual_value`

ドメインセパレーションとサーベイ

サーベイではドメインセパレーションをサポートしています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートレベル：ベーシック

- アプリケーションサービスプロバイダーのユースケースに合わせてデータが適切なドメインに送られるようにするビジネスロジックが存在します。
- このアプリケーションは、ドメインセパレーションを完全にサポートしています。ドメインセパレーションには、ユーザーインターフェイス、キャッシュキー、レポート、ロールアップ、および集計からのドメインの分離が含まれます。
- インスタンスのオーナーは、複数のテナント間で正常に機能するようにアプリケーションをセットアップする必要があります。

サンプルユースケース：サービスプロバイダーがチャットを使用してテナント顧客のメッセージに応答する場合、お客様がサービスプロバイダーの応答を確認できるようにする必要があります。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート)」を参照してください。

ドメインセパレーションの概要

サーベイの作成者として、survey_admin はアサインされているドメインでサーベイを作成できます。グローバル ドメインである survey_admin は、どのドメインでもサーベイを作成または編集できます。

サーベイ実施者として、ユーザーはサーベイ レコードにアクセスして、サーベイ レコードおよびユーザーのドメインに基づいてサーベイを実施することができます。グローバル ドメイン ユーザーは、どのドメインでもサーベイを実施することができます。

サーベイにおけるドメインセパレーションの仕組み

サーベイでは、ドメインセパレーションがどのように機能するかを考慮する必要がある、いくつかの主要な領域があります。

ドメインで区切られたインスタンスでのサーベイ

次のドメインは、「ドメイン サポート - ドメイン拡張」インストーラー [com.glide.domain.msp_extensions.installer] プラグインを有効にした後にデフォルトで利用できます。このプラグインを有効にできるのは、ServiceNow の従業員のみです。

- グローバル
- Acme
- Cisco

ドメインで区切られたインスタンスでのサーベイへのアクセス

サーベイ レコードとユーザーのドメインに基づいて、ユーザーはサーベイ レコードにアクセスしてサーベイを実施することができます。

グローバル ドメイン ユーザーは、どのドメインにあるサーベイ レコードにもアクセスできます。その他のドメインのユーザーは、自身のドメインとグローバル ドメインにあるレコードにアクセスできます。たとえば、Acme ドメインのユーザーは、Acme ドメインとグローバル ドメインのレコードにアクセスできます。

グローバル ドメイン ユーザーは、どのドメインでもサーベイを実施することができます。その他のドメインのユーザーは、自身のドメインとグローバル ドメインでサーベイを実施できます。たとえ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ば、Acme ドメインのユーザーは、Acme ドメインとグローバル ドメインでサーベイを実施することができます。

サーベイ レコードの場所	サーベイのアクセスと実施ができるユーザー		
該当なし	グローバル	Acme	Cisco
グローバル	はい	はい	はい
Acme	はい	はい	いいえ
Cisco	はい	いいえ	はい

どのドメイン ユーザーも、そのドメインにあるサーベイを同じドメインのユーザーまたはグローバル ドメイン ユーザーにアサインすることができます。たとえば、Acme ドメイン ユーザーは、グローバル ドメイン ユーザーまたは Acme ドメイン ユーザーにサーベイをアサインすることができます。その他のドメインのユーザーは、Acme ドメイン ユーザーには表示されません。

グローバル ドメイン ユーザーは他のドメインからのサーベイを表示できますが、このユーザーは 1 つのドメインのサーベイを別のドメインのユーザーにアサインすることはできません。たとえば、グローバル ドメイン ユーザーは、Acme ドメインから別のグローバル ドメイン ユーザーまたは Acme ドメイン ユーザーにサーベイをアサインできますが、Cisco ドメイン ユーザーにはアサインできません。

注:
タスクが子ドメインでクローズしていて、アサインされているサーベイが子ドメインまたはグローバル ドメインのいずれかにある場合には、子ドメインからのユーザーはサーベイを実施することができます。

ドメインで区切られたインスタンスでの条件のトリガー

グローバル ドメイン ユーザーは、任意のドメインからのサーベイに対してトリガー条件を作成できます。グローバル ドメイン ユーザーは、[問い合わせユーザー] の下の [ユーザー フィールド] で他のドメインからのユーザーを選択することによって、インシデントを作成し、サーベイをトリガーすることができます。ただし、グローバル ユーザーは、異なるドメインのユーザーにサーベイをアサインすることはできません。

ユーザーがグローバル ドメインまたはサーベイ ドメインに属している場合、ユーザーはサーベイにトリガー条件を割り当てることができます。

トリガー条件のドメイン パスがない場合、どのドメインのユーザーもトリガー条件を表示できます。たとえば、ドメイン パスの列がない asmt_condition テーブルで、Acme ドメインのユーザーは、Cisco ドメイン ユーザーによって作成されたトリガー条件を表示することができます。

関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

サーベイデザイナー設定フォーム

サーベイデザイナー設定フォームのフィールド値の説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[設定] タブのフィールド

フィールド	説明
アクティブ	このチェック ボックスをオンにすると、このサーベイの受信者への配布が有効になります。
サーベイ所有者	サーベイの所有者。survey_creator、survey_admin または assessment_admin ロールを持つユーザーを追加できます。
匿名返答	サーベイ回答を匿名で収集するには、このチェック ボックスをオンにします。受信者はサーベイ結果とともにリストされません。ユーザーがサーベイを送信すると、システムは関連付けられたサーベイインスタンスの [アサイン先] フィールドをクリアします。また、匿名サーベイのサーベイ回答には、[アサイン先] 値は含まれていません。 **注:** [アサイン先] フィールドはクリアされます。ただし、各回答レコードには survey_admin ロールのあるユーザーがアクセス可能な [作成者] および [更新者] フィールドが含まれています。
説明	この設定または設定が添付されているサーベイの説明。
サーベイの前書きを表示しない	サーベイが起動されたときに前書きをスキップするためのチェックボックス。この機能は、ServiceNow AI Platform と サービスポータル 両方のバージョンの製品で適用されます。
前書き	サーベイに表示する紹介コンテンツ。サーベイについての「ようこそ」メ ッセージやバックグラウンド情報を追加できます。
署名	サーベイに関連した要件、勧告、または予想についてのサーベイ受信者による確認応答。
戻り先 URL	入力したサーベイを送信した後にユーザーに提示される Web ページの宛先アドレス。戻り先 URL が設定されている場合、[結びの挨拶] の内容は表示されません。
結びの挨拶	入力したサーベイを送信した後に受信者に表示されるコンテンツ。「ありがとうございました」メッセージ、フォローアップの手順、またはその他の適用可能な情報を追加することができます。「結びの挨拶」は、[戻り先 **URL]** が指定されている場合には表示されません。
公開サーベイ	サーベイの公開アクセスを有効にします。公開サーベイにはログインする必要はなく、ユーザーまたは非ユーザーは匿名で回答することができます。完了した公開サーベイでは、[アサイン先] フィールド値は「Guest」です。 **注:** このチェック ボックスは、サーベイを保存した後にのみ利用できます。
サーベイ公開 URL	ユーザーと共有できるサーベイの URL を指定します。 **注:** このフィールドは、サーベイを公開した後にのみ利用できます。
サービスポータルビュー	サービスポータルのデスクトップまたはタブレット ビューでページがユーザーにどのように表示されるかを指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[設定] タブのフィールド (続く)

フィールド	説明
のページネーション設定	• カテゴリ：各カテゴリを個別のページに表示します。 • 質問：各質問を個別のページに表示します。これは、この設定に関係なくモバイルで発生します。 • なし：すべてのアイテムを単一のページに表示します (ページネーションなし)。 デフォルト：カテゴリ **注:** このフィールドは、サービスポータルがインストールされているときにのみ表示されます。
チャットのサーベイ	チャットサーベイでサーベイの質問がサポートされているかどうかを検証するオプションです。チャットクライアントで会話型アンケート (チャット前およびチャット後のサーベイ) を有効にします。また、チャットコンテキスト変数をサーベイの質問にマップすることもできます。ITSM 仮想エージェントのチャットサーベイの詳細については「ITSM 仮想エージェントのサーベイ」をご参照ください。 **注:** このフィールドは、Glide 会話サーバープラグイン (com.glide.cs) が有効になっている場合にのみ使用できます。
ワンクリックサーベイ	サービスポータルでワンクリックサーベイを有効にします。 **注:** このオプションは、「サービスポータルビューのページネーション設定」が [なし] に設定されている場合に選択できます。
ソーステーブル	そのフィールドが、トリガーされたサーベイの質問の動的な値として使用されるテーブル。 **注:** ソーステーブルを選択するときは、その関連フィールドがメトリクスの [ソースフィールド] 値として選択されるようにしてください。
感情分析を許可	このサーベイの感情分析を有効にします。
期間	サーベイが生成された時点から受信者がこのサーベイへの入力を完了するために与えられた時間の量。デフォルトの期間は 14 日間です。
Outlook のアクション可能なメッセージ	サーベイのメール通知には埋め込みサーベイを含めます。このチェックボックスをオンにし、サーベイを保存した後、すべてのサーベイの質問がサポートされていることを確認するための検証が実行されます。 **注:** このフィールドは、Outlook Actionable Messages (sn_ms_oam) プラグインがインストールされている場合のみ使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[可用性] タブのフィールド

アクセス可能	サーベイにアクセスできるユーザーを定義します。可能な値次のとおりです。 • 任意の人：誰でもサーベイリンクにアクセスできます。 • 特定のユーザー：指定されたユーザーがアクセスできます。
サーベイグループのみ	選択した場合、サーベイはサーベイグループにのみ利用可能です。 注: このフィールドは [アクセス可能] が [特定のユーザー] である場合のみ表示されます。
グループユーザーの追加	サーベイを利用可能なグループユーザー 注: このフィールドは [アクセス可能] が [特定のユーザー] である場合のみ表示されます。
ユーザーを追加	サーベイを利用可能なユーザー 注: このフィールドは [アクセス可能] が [特定のユーザー] である場合のみ表示されます。
受信者リストを追加 (Add recipients lists)	サーベイを利用可能な受信者リスト 注: このフィールドは [アクセス可能] が [特定のユーザー] である場合のみ表示されます。

プロパティフォーム

サーベイデザイナーのプロパティフォームのフィールド値の説明。

質問プロパティ フィールド

フィールド	説明
名前	質問の簡潔な名前。システムでは [アセスメントメトリクス] リストおよびスコアカードチャートの質問を識別するためにこの値が使用されます。
質問	サーベイの質問として表示するテキスト。理解しやすい明確で直接的な質問を入力します。
タイプ	この質問に対して選択されたデータタイプ。利用可能なデータタイプについては、「コントロール」のテーブルを参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

質問プロパティ フィールド (続く)

フィールド	説明
アクティブ	この質問がサーベイで利用可能かどうかを示すチェック ボックス。質問は、その質問が無効になった後に生成されたサーベイには表示されません。
必須	ユーザーに質問への回答を要求するチェック ボックス。必須の質問は、赤色のフィールドのステータス インジケーターで示され、サーベイを送信する前に回答する必要があります。 このフィールドは、質問に依存関係がなく、かつ質問タイプがチェック ボックス オプションのある [ブーリアン] でないときに利用可能です。
補足情報を許可	選択すると、[補足情報ラベル] フィールドが有効になります。[補足情報ラベル] フィールドの値は、サーベイ回答ページのフィールドとして、質問の補足情報を表示します。 **注:** これは、文字列およびテンプレートのデータタイプには適用されません。
ブーリアン オプション	ブーリアン質問のオプションとして、チェック ボックスまたは [はい/いいえ] リストのいずれかが表示されます。
文字列オプション	質問内の文字列フィールドの外観の設定。このフィールドは、質問タイプが [文字列] であるときに利用可能です。文字列オプションには次のものが含まれます。 • **1** 行：任意の長さの文字列が可能な、長さが 40 文字の 1 行のテキスト フィールド。 • **String line wide (1** 行幅)：任意の長さの 1 行のエントリーが可能な、全ページ幅のテキスト フィールド。 • 複数行：ワード ラップとリターンが可能な、全ページ幅の複数行テキスト フィールド。
最小	ユーザーが質問に回答するために入力または選択できる最小の正の整数。このフィールドは、質問タイプが [番号]、[パーセンテージ]、または [数値スケール] であるときに利用可能です。
最大	ユーザーが質問に回答するために入力または選択できる最大の正の整数。このフィールドは、質問タイプが [番号]、[パーセンテージ]、または [数値スケール] であるときに利用可能です。
該当なしを許可	この質問のオプションとして [適用外] が含まれるチェック ボックス。ユーザーは、質問に回答するために十分な情報がない場合に [適用外] を選択できます。[適用外] のユーザー回答は、結果の計算からは除外されます。 このフィールドは、質問に依存関係がなく、かつ質問タイプがチェック ボックス オプションのある [ブーリアン] でないときに利用可能です。
選択肢のラン	回答オプションをランダムな順序で表示するチェック ボックス。回答の優先傾向は、オプションが表示される順番によって影響を受けることがあり、結果にバイアスがかかる可能性があります。選択肢のランダム表示は、このバイアスを防ぐのに役立ちます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

質問プロパティ フィールド (続く)

フィールド	説明
ダム表示	**注:** 特定の質問に選択肢のランダム表示があると、それらの質問でユーザーが混乱する可能性があります。一般的には、論理的な順序に従わないオプションのみをランダム表示します。
正のインジケーター	結果の計算で数値が小さいほど良いスコアか、大きいほど良いスコアかを決定する設定。ベンダーのインシデントの数を測定する質問など、数値が小さいほどよい場合は [低い値] を選択します。ユーザー満足度を 1 ～ 5 のスケールで測定する質問など、数値が大きいほど良い場合は [高い値] を選択します。
ソース フィールド	トリガーされたサーベイの質問の動的な値として表示されるソース テーブル フィールド。このフィールド値が選択されると、質問ラベルの最後に *${param}* プレースホルダーが追加されます。 **注:** このプレースホルダーは、質問ラベルのどこにでも移動できます。 ユーザーがサーベイに参加すると、動的な値を持つ質問がサーベイインスタンスに含まれ、*${param}* プレースホルダーがソースフィールドの値に置き換えられます。 トリガー条件で指定されたレコードテーブルがサーベイに指定されたソーステーブルと一致しない場合、あるいはソースレコードから動的な値を取得できなかった場合は、*${param}* プレースホルダーはどの値とも置き換えられず、質問にそのまま表示されます。 たとえば、サーベイが **PRB** レコードからトリガーされ、サーベイ質問が [インシデント] からの動的な値で設定されている場合、サーベイ質問ラベルの *${param}* プレースホルダーはどの動的な値とも置き換えられず、そのまま表示されます。 サーベイの質問をサーベイアドミンが他の言語に翻訳する場合、*${param}* プレースホルダーは翻訳してはいけません。
感情分析を許可	サーベイの感情分析にこの質問を含めます。 **注:** このフィールドは、文字列タイプの質問にのみ利用できます。
詳細	サーベイに表示される質問に関する情報。ユーザーが質問に答える方法を理解するのに役立つ詳細を含めます。
選択肢	データタイプが [選択肢] または [スケール] である質問のオプション。オプションごとに編集できるテキストと値がシステムにより自動的に追加されます。少なくとも 2 つのオプションが必要で、それぞれのオプションの値は一意でなければなりません。 **[+]** アイコンをクリックしてオプションを追加するか、**[X]** アイコンをクリックしてオプションを削除します。デフォルトでは、値によって設定された順番でオプションが配置されます。順番を変更するには、オプションをドラッグ アンド ドロップします。 **注:** 値の数値は、サーベイ回答スコアの計算にも役立ちます。これは、詳細なサーベイのアドミニストレーターが使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

質問プロパティ フィールド (続く)

フィールド	説明

カスタムメトリクスフォーム

カスタムメトリクスフォームのフィールド値の説明。

カスタムメトリクスフォーム

フィールド	説明
名前	カスタムメトリクスタイプの名前。名前は [カスタムメトリクス] ページに表示されます。
アプリケーション	カスタムメトリクスタイプを作成するアプリケーションの名前。
アイコン	カスタムメトリクスタイプのアイコン。カスタムメトリクスタイプは、サーベイデザイナーに選択したアイコンとして表示されます。
アクティブ	カスタムメトリクスタイプを有効または無効にするオプション。選択すると、サーベイデザイナーにカスタムメトリクスタイプが表示されます。
マクロ	カスタムメトリクスタイプをレンダリングするために使用されるマクロ。 **注:** • [マクロ] フィールドが空の場合、質問はプラットフォームフォームに表示されません。 • 選択するマクロレコードには、次の属性を持つ入力要素が含まれている必要があります。この入力要素は、メトリクスの値を保持します。 ○ `datatype="custom"` ○ `name= "${jvar_question_name}"` • 値パラメーターには、*`${jvar_value_params}`* オブジェクトを使用して、マクロでアクセスできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カスタムメトリクスフォーム (続く)

フィールド	説明
ウィジェット	ウィジェットは、カスタムメトリクスをレンダリングするために使用されます。 注: • [ウィジェット] フィールドが空の場合、質問はポータルフォームに表示されません。 • 選択するウィジェットレコードには、次の属性を持つ入力要素が含まれている必要があります。この入力要素は、メトリクスの値を保持します。 ○ ng-model="page.fieldValue" ○ ng-model-options="{getterSetter: true}" • クライアントスクリプトには、関数定義のパラメーターの 1 つとして *$scope* が含まれている必要があります。値パラメーターは、*$scope.page.field.value_params* オブジェクトを使用してアクセスできます。
結果タイプ	カスタムメトリクスタイプの結果タイプ。 値が変更された場合、新しい結果は新しい値に従って保存され、以前の結果は変更されません。値を文字列から数値に変更すると、レポートにチャートが正しく表示されない場合があります。値を数値から文字列に変更すると、スコアカードがリストビューに表示されます。
値パラメーター	カスタムメトリクスタイプレンダラーに渡される値のペア。たとえば、星による評価では、5 個の星の場合は 5、10 個の星の場合は 10 の値を渡すことができます。

自動翻訳

[サーベイインスタンス] フォーム

サーベイインスタンスフォームのフィールド値の説明。

[サーベイインスタンス] フォーム

フィールド	説明
番号	自動的に生成されるレコード番号。
メトリクスタイプ	このサーベイインスタンスが作成された元のサーベイ定義。サーベイ定義は [アセスメントのインスタンス] テーブルに保存され、そのテーブルのフィールド ラベルは [メトリクスタイプ] です。
期日	それまでにサーベイインスタンスを完了させる必要がある日付。期日は関連付けられたサーベイ定義 の[アセスメント期間] に基づいて入力され、デフォルトは 14 日間に設定されています。 サーベイの期日は、基本システムでは強制されません。期日を強制する場合は、サーベイが期限切れになったときにサーベイ受信者にリマインダーを送信するワークフローなどの仕組みの使用を検討してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[サーベイインスタンス] フォーム (続く)

フィールド	説明
	注: デフォルトでは、システムは「*Cancel Expired Assessments*」スクリプトを 30 日ごとに実行し、ステータスが [対応中] または [取得可能] である、期限切れのサーベイ、 アセスメント、およびクイズのインスタンスをキャンセルします。
状況	サーベイインスタンスの状態。
担当者	このサーベイインスタンスがアサインされているユーザー。このフィールドは、状態が [処理中]、[完了]、または [キャンセル] であるときは読み込み専用になります。
ドメイン	インスタンスに関連付けられたドメイン。
有効期限	アサイン先ユーザーが同じサーベイ定義の新しいインスタンスを受信できる日付。システムは関連付けられたサーベイ定義の [繰り返し期間] に基づいて有効期限に自動的に入力します。
関連リンク	
ユーザーの回答を表示	ユーザーが入力したサーベイの回答の読み込み専用バージョンを表示します。
感情分析を再試行	感情分析のためにサーベイインスタンスを送信します。 注: このリンクは、次のインスタンスで感情分析結果が利用できない場合にのみ使用できます。 サーベイ > 質問の感情結果
関連リスト	
アセスメントのインスタンスの質問	サーベイ アンケートの質問ごとにユーザー回答値を保存するすべてのインスタンスの質問レコード。次の列がサーベイに関連しています。 • カテゴリ：質問が属しているサーベイカテゴリを表示します。 • メトリクス：サーベイの質問を表示します。

関連情報

サーベイインスタンスの表示

[サーベイの質問] フォーム

サーベイ質問フォームのフィールド値の説明。

[サーベイの質問] フォーム

フィールド	説明
名前	質問の名前。サーベイを作成するとき、質問名は [質問] フィールドにあるテキストと同じになります。
質問	サーベイ アンケートに表示される、質問に使用するテキスト。
データタイプ	質問のデータタイプ。回答のフィールドは、データタイプに依存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[サーベイの質問] フォーム (続く)

フィールド	説明
	注: この質問に別の質問が依存している場合、データタイプを変更することはできません。
テンプレート	回答オプションに使用する質問テンプレート。 このフィールドが表示されて必須なのは、データタイプが [テンプレート] の場合のみです。 **注:** この質問に別の質問が依存している場合、テンプレートを変更することはできません。
スケール定義	結果の計算で数値が小さいほど良いスコアか、大きいほど良いスコアかを決定する設定。ベンダーのインシデントの数を測定する質問など、数値が小さいほど良い場合は [低] を選択します。ユーザー満足度を 1 ～ 5 のスケールで測定する質問など、数値が大きいほど良い場合は [高] を選択します。 このフィールドが表示されて必須なのは、特定のデータタイプが選択されている場合のみです。
選択肢のランダム表示	ユーザーがサーベイを開くたびに、この質問の回答オプションをランダムな順番で提示するかどうかを決定するチェック ボックス。回答の優先傾向は、回答オプションが表示される順番によって影響を受けることがあり、結果にバイアスがかかる可能性があります。選択肢のランダム表示は、このバイアスを防ぐのに役立ちます。 このフィールドは、データタイプが [選択肢] または [リッカート尺度] である場合にのみ表示されます。 **注:** 回答オプションのランダム表示は、質問を紛らわしくする場合があります。一般的には、論理的な順序に従わない回答の選択肢のみをランダムに表示します。
必須	サーベイ アンケートで質問を必須 (選択) またはオプション (選択解除) にするチェック ボックス。ユーザーは、赤色のフィールド ステータス インジケーターで示される、必須のすべての質問に有効な回答を入力するまで、アンケートを送信することはできません。 このフィールドは、[依存] フィールドが空で、かつデータタイプが [チェック ボックス] でない場合にのみ表示されます。他の質問やチェック ボックスの質問に関連付けられた質問は必須ではありません。
該当なしを許可	サーベイ アンケートでこの質問に [適用外] 回答オプションを含めるかどうかを決定するチェック ボックス。[適用外] のユーザー回答は、結果の計算からは除外されます。 このフィールドは、データタイプが [選択肢]、[リッカート尺度]、[テンプレート]、または [はい/いいえ] である場合にのみ表示されます。
補足情報を許可	選択すると、[補足情報ラベル] フィールドが有効になります。[補足情報ラベル] フィールドの値は、サーベイ回答ページのフィールドとして、質問の補足情報を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[サーベイの質問] フォーム (続く)

フィールド	説明
	注: • これはサービスポータルでのみ利用可能であり、プラットフォームビューまたはモバイルビューではサポートされていません。 • これは、文字列およびテンプレートのデータタイプには適用されません。
依存する作業指示タスク	これを条件付きの質問にするための設定で、ユーザーが別の質問に特定の方法で回答したときにのみ表示されることを意味します。 質問を別の質問に依存させるには、この質問と同じカテゴリの [チェック ボックス]、[選択肢]、[テンプレート]、および [はい/いいえ] の質問を表示している既存の質問をリストから選択します。次に、[表示するタイミング] フィールドを使用して、この質問をサーベイに表示させている条件を設定します。 システムは質問間で再帰的な依存関係が生じることを防ぎます。たとえば、質問 A が質問 B に依存している場合は、質問 B は質問 A に依存できません。
表示するタイミング	サーベイで選択されたときにこの質問を表示する、選択された [依存] 質問に対する回答オプション。このフィールドが表示されて必須なのは、[依存] フィールドが設定されている場合のみです。
最小	この質問の回答オプションとして使用される最小の数値。このフィールドが表示されて必須なのは、データタイプが [選択肢]、[リッカート尺度]、[番号]、または [パーセンテージ] である場合のみです。
最大	この質問の回答オプションとして使用される最大の数値。このフィールドが表示されて必須なのは、データタイプが [選択肢]、[リッカート尺度]、[番号]、または [パーセンテージ] である場合のみです。
文字列オプション	サーベイ アンケートにこの質問のために表示される回答テキスト ボックスの種類を決定する選択。このフィールドが表示されて必須なのは、データタイプが [文字列] の場合のみです。
ソースフィールド	トリガーされたサーベイの質問の動的な値として表示されるソース テーブル フィールド。このフィールド値が選択されると、質問ラベルの最後に `${param}` プレースホルダーが追加されます。 注: このプレースホルダーは、質問ラベルのどこにでも移動できます。 ユーザーがサーベイに参加すると、動的な値を持つ質問がサーベイインスタンスに含まれ、`${param}` プレースホルダーがソースフィールドの値に置き換えられます。 トリガー条件で指定されたレコードテーブルがサーベイに指定されたソーステーブルと一致しない場合、あるいはソースレコードから動的な値を取得できなかった場合は、`${param}` プレースホルダーはどの値とも置き換えられず、質問にそのまま表示されます。 たとえば、サーベイが **PRB** レコードからトリガーされ、サーベイ質問が [インシデント] からの動的な値で設定されている場合、サーベイ質問ラベルの `${param}` プレースホルダーはどの動的な値とも置き換えられず、そのまま表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[サーベイの質問] フォーム (続く)

フィールド	説明
	サーベイの質問をサーベイアドミンが他の言語に翻訳する場合、`${param}` プレースホルダーは翻訳してはいけません。
感情分析を許可	サーベイの感情分析にこの質問を含めます。 **注:** このフィールドは、文字列タイプの質問にのみ利用できます。
条件	[参照] フィールドで指定されたテーブルの参照レコードをフィルタリングするための条件。 **注:** このフィールドは、参照メトリクスタイプに対してのみ表示されます。
フィールドの妥当性確認	サーベイの文字列タイプメトリクスに入力された値を検証します。可能な検証は次のとおりです。 • メール • IP アドレス (IPV4、IPV6) • 電話番号 (E.164) • URL **注:** このフィールドは、文字列メトリクスタイプに対してのみ表示されます。
関連リスト	
アセスメントメトリクスの定義	この質問に対する回答オプション。 この関連リストは、[データタイプ] が [選択肢] または [リッカート尺度] である場合にのみ利用可能です。

関連情報

サーベイの質問の作成または変更

サーベイのトリガー条件フォーム

サーベイのトリガー条件フォームのフィールド値の説明。

[トリガー条件] フォーム

フィールド	説明
アセスメント	送信するサーベイ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[トリガー条件] フォーム (続く)

フィールド	説明
テーブル	トリガー条件を実行する対象のテーブル。選択できるのは、現在のアプリケーションスコープ内のテーブルのみです。たとえば、インシデントがクローズするたびにサーベイを送信するには、インシデント [incident] テーブルを選択します。
ユーザーフィールド	サーベイの送信先のユーザーを保存するフィールド。ユーザー [sys_user] テーブルを参照する、選択したテーブルまたは参照先テーブルの任意のフィールドを選択できます。ツリーピッカーを使用してフィールドを選択します。 **注:** トリガー条件によってサーベイを実施するためにログインをユーザーに要求することを回避するには、サーベイを [公開] に設定します。
繰り返し間隔	同じユーザーにサーベイを再送信できるようになるまでトリガー条件が経過しなければならない最小期間。たとえば、繰り返し間隔が 30 日に設定されているとします。同じユーザーがこのトリガー条件からの複数サーベイの資格があったとしても、システムが送信できるのは 30 日ごとに 1 つのサーベイのみです。 **注:** • 選択したサーベイ定義の繰り返し期間が [無制限] に設定されていることを確認します。繰り返し期間が異なる値に設定されている場合、トリガー条件が予想どおりにサーベイを送信できなくなります。 • サーベイが匿名に設定されている場合、トリガー条件は繰り返し間隔に関係なくサーベイインスタンスを作成します。
アプリケーション	[アドミンのみ] アプリケーションがコアに設定されます。
アクティブ	このトリガー条件が有効 (選択済み) かどうかを決定するチェックボックス。
ビジネスルール	[admin のみ] 選択されたテーブルを監視するためにシステムが作成するビジネスルール。条件が満たされると、ビジネスルールはサーベイを正しいユーザーに送信します。このビジネスルールには構成は必要ありません。
ランダムにトリガー	条件が満たされる (クリアされる) たびに、または時間 (選択済み) の割合でのみ、適切なユーザーにサーベイを送信するかを決定するチェックボックス。
可能性 (%)	条件が満たされるたびにサーベイが送信されるおおよその可能性。たとえば、可能性が 50 に設定されている場合、システムは条件が満たされたときの約 50% でサーベイを送信します。繰り返し間隔の制限はありません。このフィールドが表示され必須であるのは、[ランダムに起動] が選択されている場合のみです。
関連フィールド	レポート目的で保存する値を含むフィールド。選択されたテーブル上の任意の参照フィールドを選択できます。トリガー条件がサーベイインスタンスを生成すると、システムはトリガーレコードの値を保存します。最大 4 つのフィールドを指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[トリガー条件] フォーム (続く)

フィールド	説明
1 ～ 4	たとえば、[インシデント] テーブルを選択し、関連フィールドとして [アサイン先] と [問題] を選択するとします。そうすると、インシデントに関連付けられたアサイン先ユーザーや問題が [関連レコード 1] および [関連レコード 2] としてサーベイインスタンスのレコードに保存されます。フィールドを表示するには、サーベイインスタンスのフォームを設定します。 注: [番号] 列が選択できないため、チケット番号の関連フィールドは使用できません。ただし、テーブルの trigger_id 列を使用できます。
説明	トリガー条件を特定する概要情報。 注: トリガーされたレコードの場合は、テーブルのタイトルがサーベイの説明に使用されます。
条件	サーベイを送信するために true でなければならない基準を定義する条件ビルダー。たとえば、インシデントがクローズするたびにサーベイを送信する場合は、[状態] [次の値に等しい **(=)**] [クローズ済み] の条件を作成します。 注: 大文字と小文字の区別や null 値などの条件を定義する場合は、「GlideFilter - スコープ付き、グローバル」を参照してください。

関連情報

サーベイのトリガー条件の設定

[受信者リスト] フォーム

受信者リストフォームのフィールド値の説明。

[受信者リスト] フォーム

フィールド	説明
名前	受信者リストの名前。
タイプ	リストに含めるユーザーのタイプ。可能な値： • 連絡先 • 内部ユーザー 各タイプを選択すると、動的条件が変更されます。たとえば、[内部ユーザー] を選択した場合、[テーブル] フィールドには [ユーザー **[sys_user]]** として値が表示されます。
状況	受信者リストのステータス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[受信者リスト] フォーム (続く)

フィールド	説明
	• 新規：リストがまだ生成されていません。 • 処理中：リストを現在生成中です。(非常に大きな受信者リストを生成している場合のみ、この状態が表示されます。) • 完了：リストは生成されています。
セットアップ	
手法	受信者リストを生成するために使用する手法。可能な値： • ファイルのアップロード：指定したテンプレートを使用して、受信者リストを含む Excel ファイルをアップロードします。 • 動的条件：受信者リストを作成するためのスクリプトまたは条件ビルダーを実行します。 注: [メソッド] が [動的条件] である場合は、スクリプトまたは条件ビルダーのいずれかを使用して受信者リストを作成できます。
ファイルを選択	Excel テンプレートをダウンロードし、その後、指定したテンプレートを使用してユーザー情報を含む Excel ファイルをアップロードできます。 注: • このフィールドは、[メソッド] が [ファイルをアップロード (Upload File)] の場合にのみ使用できます。 • テンプレートは、[タイプ] フィールドで選択したエンティティによって異なります。アカウントの場合、テンプレートには sys_id とアカウント番号の値の列が含まれます。連絡先、コンシューマー、および内部ユーザーの場合は、テンプレートには sys_id とメールの値の列が含まれます。
スクリプトを表示	選択した場合、受信者リストを作成するためのスクリプトが表示されます。 注: このフィールドは [手法] が [動的条件] の場合のみ利用可能です。
スクリプト	受信者リストを作成するためのスクリプト。 注: このフィールドは [メソッド] が [動的条件] で [スクリプトを表示] チェックボックスがオンの場合のみ利用可能です。
テーブル	ユーザー情報を格納するテーブル。テーブルは、[タイプ] フィールドに基づいて選択されます。 注: このフィールドは [手法] が [動的条件] の場合のみ利用可能です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[受信者リスト] フォーム (続く)

フィールド	説明
ユーザーフィールド	ユーザーを参照するテーブルのフィールド。 注: このフィールドは [手法] が [動的条件] の場合のみ利用可能です。
条件	指定したテーブルとユーザーフィールドに基づいて受信者リストを作成するための条件ビルダー。条件は、選択したフィールド、演算子、および値で構成されます。[AND] および [OR] ボタンを使用して条件を追加します。条件を削除するには、条件の右側にある [削除] ボタンをクリックします。 注: このフィールドは [手法] が [動的条件] の場合のみ利用可能です。

関連情報

- サーベイの受信者リストの定義
- 受信者リストの作成

アセスメント

アセスメントを使用して、システム内のテーブルのレコードを評価し、スコアを設定してランク付けします。

効果的な管理を行うために経営者が評価を希望しているプロジェクトをアセスメントしたり、ベンダーの商品やサービスを評価比較したりすることができます。アセスメントを使用して、選択したユーザーにカスタム アンケートを送信したり、データベースに直接クエリするスクリプトを作成したりします。その後、独自のグラフィック表示 (主要業績情報が強調されている) を使用して、レコードのアセスメント結果を比較することも可能です。ServiceNow つのインスタンス間でアセスメントを共有する場合は更新セットを使用します。これは、インスタンスからインスタンスへとアセスメントデータを移動させる場合に推奨される方法です。

アセスメント プラグインはデフォルトで有効になっています。

編集できるのは、現在のセッションと同じアプリケーションスコープのアセスメントのみです。

アセスメント、サーベイ、クイズの違いや、それぞれを使用するタイミング、またサーベイプロセスの 3 つの段階「設計」、「共有」、「評価」の簡単な説明も提供しています。

アセスメントの使用

アセスメントを作成する前に、組織の適切なユーザーに assessment_admin ロールを割り当て、アセスメントの目的を決定します。

アセスメントアドミニストレーターのタスク

アセスメントを作成する前に、組織の適切なユーザーに assessment_admin ロールを割り当て、アセスメントの目的を決定します。

評価するシステム内のレコード セットや、興味を持っているテーマや、どのような特性を測定するかを決定します。比較するデータを取得するための組織のオプションを検討してください。アセスメントアンケートを使用する場合は、その質問にどのユーザーが回答できるかを検討します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アセスメント用語

アセスメントアドミニストレーターは、アセスメントを扱う際にいくつかの用語を使用します。

用語	説明
メトリクスタイプ	メトリクスタイプは、ベンダー、プロジェクト、従業員など、評価する一連のレコードを定義します。
アセスメント可能なレコード	アセスメント可能なレコードは、Amazon を表す会社レコードや営業担当者を表すユーザー レコードなどの評価するレコードを、ベンダーや従業員などのメトリクスタイプにリンクします。メトリクスタイプを作成するとき、アセスメント可能なレコードのセットを定義します。
メトリクスカテゴリ	メトリクスカテゴリは、アセスメント可能なレコードを評価するためのテーマを表します。カテゴリには、テーマを構成する特定の特性または値を定義する 1 つ以上の個別のメトリクスが含まれます。カテゴリの例としては、ベンダーの全体的な業績や配信サービスの品質があります。カテゴリ内のメトリクスに対して評価するアセスメント可能なレコードを制御するフィルター条件を設定することもできます。
メトリクス	メトリクスとは、アセスメント可能なレコードを評価するために使用する特性または価値です。メトリクスは、アセスメントアンケートで主観的な値を測定したり、スクリプトによって実行されるデータベースクエリで達成目標値を収集したりできます。メトリクスの例としては、営業担当者の礼儀や、ベンダーあたりのインシデント数があります。
カテゴリユーザー	カテゴリユーザーとは、特定のカテゴリについて知る人物です。1 人のユーザーが複数のカテゴリのカテゴリユーザーになることができます。カテゴリユーザーの例には、すべての購入操作を監督するベンダー マネージャーや、営業チームの上司があります。
ステークホルダー	ステークホルダーとは、特定のアセスメント可能なレコードについて知っているカテゴリユーザーです。ステークホルダーの例としては、Amazon からの購入を調整するベンダー マネージャーや、特定の従業員を管理する営業チームの上司などがあります。
アセスメントのインスタンス	アセスメントのインスタンスは、1 人のユーザーに割り当てられた 1 つのアセスメントアンケートを表します。次のとき、割り当てられた各ユーザーに対して新しいアセスメントのインスタンスが生成されます。 • アセスメント生成のスケジュール済みジョブが実行されます。 • アセスメントアドミニストレーターがオンデマンドアセスメントを作成します。
スコアカード	スコアカードは、アセスメント結果に基づいて、アセスメント可能なレコードの実績を視覚的に示します。スコアカードを使用して、1 つのアセスメント可能なレコードのさまざまなデータ サマリーを表示し、評価を他のアセスメント可能なレコードと比較します。
ディシジョンマトリクス	ディシジョンマトリクスとは、複数のアセスメント可能なレコードのアセスメント結果を表す 2 軸のグラフです。ディシジョンマトリクスを使用して、選択したカテゴリにおけるアセスメント可能なレコードの相対的な順位を決定します。
バブルチャート	バブルチャートとは、複数のアセスメント可能なレコードのアセスメント結果を表す 3 軸のグラフです。バブルチャートを使用して、1 つのカテゴリを強調して選択したカテゴリにおけるアセスメント可能なレコードの相対的な順位を決定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アセスメント ロール

アセスメントアプリケーションでは、アセスメント タスクを実行するために特定のロールが必要です。割り当てられたアセスメントアンケートに回答するためにロールは必要ありません。

ロール タイトル	ロール名	説明
アセスメントアドミニストレーター	assessment_admin	アセスメントアドミニストレーターはアセスメントを設定します。彼らは、評価するレコードや、そのレコードを評価するための基準や、アセスメントの割り当て先にする人を知っています。 **注:** デフォルトでは、assessment_admin ロールを持つユーザーはシステム権限が限られており、評価するソースレコードのすべてにはアクセスできない可能性があります。アセスメントを計画するときは、必要に応じてアセスメントアドミニストレーターに追加のロールを付与します。たとえば、ベンダーアセスメントを作成および管理するには、アセスメントアドミニストレーターは company_manager ロールも持つ必要があります。このロールがあると、会社テーブルやその他の関連テーブルへのアクセスが許可されます。
ITIL ユーザー	ベースシステムロール	ITIL ユーザーは、システムで基本的な技術者操作を実行します。アセスメントアプリケーションでは、「アセスメント可能なレコード」テーブルへの読み込みアクセス権を持ちます。
アドミニストレーター	ベースシステムロール	アドミニストレーターは、 アセスメント プロセスのすべての側面にアクセスできます。アドミンのみがアセスメント スケジュールを設定できます。

アセスメント手法

利用可能な手法は、スクリプト化済みメトリクス用のアセスメント、およびスクリプト化済みでないメトリクス用のスクリプトです。各手法は機能が異なり、特定のデータタイプで使用できます。

[手法] フィールドを使用して、メトリクスの使用方法を指定します。

アセスメント手法

手法をアセスメントに設定したメトリクスは、スクリプト化済みでないメトリクスと呼ばれます。スクリプト化済みでないメトリクスのそれぞれを使用して、アセスメントアンケートの質問を定義します。スクリプト化済みでないメトリクスは、個人の意見などの主観的なデータを取得する場合に便利です。

アセスメント手法は次の*Data type*値と併用することができます。

- 添付ファイル
- チェックボックス
- 選択肢
- 日付

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 日付/時刻
- リッカートスケール
- 番号
- パーセンテージ
- 文字列
- テンプレート
- はい/いいえ

スクリプト手法

手法をスクリプトに設定したメトリクスは、スクリプト化済みメトリクスと呼ばれます。スクリプト化済みメトリクスのそれぞれを使用して、データベース クエリー用のカスタム スクリプトを定義します。スクリプト化済みメトリクスは、評価する特性について信頼できるデータがシステムに含まれている場合に便利です。

スクリプト手法は次の*Data type*値と併用することができます。

- 期間
- 番号
- パーセンテージ

[スクリプト] フィールドを使用して JavaScript コードを記述します。デフォルトでは、このフィールドには使用可能な変数に関する情報と例が含まれています。スクリプトの基礎として使用したり、完全に置き換えたりすることができます。

```
// The following variables are available:
// - primary: contains the sys_id of the assessable object to be evaluated
// - string_result: the script sets the display string value for this metric to this variable
// - actual_result: the script sets the actual value for this metric to this variable
// - scaled_result: the script sets the scaled value (used in calculations) for this metric to this variable
//
// For example:
// var gr = new GlideRecord('cmdb_ci');
// gr.addQuery('manufacturer', primary);
// gr.query();
// actual_result = gr.getRowCount();
// string_result = actual_result + '';
// if (actual_result &gt; 100) scaled_result = 5;
// else scaled_result = 1;
```

スクリプトでは次の変数を使用する必要があります。

- *primary*：アセスメント対象レコードの sys_id にアクセスするために使用する入力変数。
- *string_result*:このメトリクスの表示文字列値を含む出力変数
- *actual_result*：このメトリクスの実際の値を含む出力変数。この変数を使用して、[メトリクスの結果] フォームの [実際の値] フィールドに値が入力されます。*actual_result* ごとに、対応する **scaled_result** 値を指定する必要があります。
- *scaled_result*：実際の値を表す数値のスケール値を含む出力変数。この変数を使用して、[メトリクスの結果] フォームの [スケール値] フィールドに値が入力されます。指定したスケール値は、必ずメトリクスの最小値と最大値の間にあるか、いずれかに等しいようにします。[スケール定義] フィールドは、スケール値がどのように使用されるかを決定します。低のスケール定義とは、ベンダーのインシデント数を測定するメトリクスなど、数値が小さいほど良いという意味です。高とは、1 ～ 5 のスケールのユーザー満足度を測定するメトリクスなど、数値が大きいほど良いという意味です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクリプトの例

有効なデバイスの数というメトリクスでは、以下に示すスクリプトを使用します。*primary* 変数は、アセスメント対象のベンダー レコードに関連付けられた CI を見つけるために使用されます。スクリプトは actual_result、つまりベンダーに関連付けられた CI の数を取得してから、正しい scaled_result を計算します。スクリプトは最小 ～ 最大値の一連のスケール値を使用して、実際の値を表します。スケール定義は高に設定されているので、最大のスケール値、つまりほとんどの最高の CI スコアに関連付けられたベンダーが最も優れています。実際の値とスケール値は、ベンダーのメトリクス結果レコードに保存されます。

スクリプト化済みメトリクスの例



関連情報

- アセスメントメトリクス
- カテゴリのアセスメントメトリクスの作成
- アセスメントメトリクス定義の作成
- テンプレートに一致するようにメトリクスの最小値と最大値を更新

アセスメントの構成

選択したアセスメント可能なレコードで新しいアセスメントを作成して、システム内の任意のテーブルのレコードの評価、スコアリング、ランク付けを行うことができます。次に、アセスメントのメトリクスカテゴリとアセスメントメトリクスを作成し、アセスメントを公開して、選択したユーザーにアサインします。

始める前に

必要なロール：admin、survey_creator、または assessment_admin

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > メトリクスの定義 > タイプ.
2. **[New]** をクリックします。
3. アセスメントメトリクスフォームのフィールドに入力します。
   フィールド値の説明については、「[アセスメントメトリクス] フォーム」を参照して ください。
4. 新しいアセスメントを作成して、査定人にアサインします。
   アセスメントメトリクスフォームで次の操作を行います。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. 条件の追加：[条件] タブで、アセスメントを作成するアセスメント可能レコードを定義する条件を追加します。

b. ディシジョンマトリクスの追加：[ディシジョンマトリクス]タブで、このタイプのディシジョンマトリクスとスコアカード平均に対するフィルターメニューの選択肢を特定するために必要なフィルターフィールドを追加します。詳細については、「ディシジョンマトリクス」を参照してください。

c. 査定人を選択：**[** 査定人] タブで、アセスメントをアサインするユーザーを選択します。

d. アセスメント可能レコードの生成：アセスメントを保存して [アセスメント可能なレコードを生成] をクリックすると、ユーザーフィールドの一意のユーザーごとにアセスメント可能なレコードが作成されます。

> **注:**
>
> - 条件を更新するたびに、アセスメント可能なレコードを生成する必要があります。
> - 条件の更新後にのみ、アセスメント可能なレコードを生成できます。

新しいアセスメントが作成されます。次に、メトリクスカテゴリを作成し、各メトリクスカテゴリにアセスメントメトリクスを追加する必要があります。次に、アセスメントを公開し、選択したユーザーにアセスメントをアサインします。

e. メトリクスカテゴリの作成：メトリクスカテゴリを作成するには、次の手順を実行します。

i. 作成したアセスメントを開き、[メトリクスカテゴリ] タブで [新規] をクリックします。フォームに入力します。

これらのフィールドの詳細については、「メトリクスカテゴリフォーム」のフォームを参照してください。

> **ヒント:**
> メトリクスカテゴリを作成する別の方法については、「アセスメント可能なレコードのカテゴリの作成」を参照してください 。

ii. メトリクスカテゴリを開き、条件を追加して、[アセスメント可能なレコード] タブをクリックします。アセスメント可能なレコードは、メトリクスカテゴリフォームでの選択に基づいて表示されます。

iii. メトリクスカテゴリを開き、[アセスメントメトリクス] タブをクリックして質問を追加します。[新規] をクリックします。

フォームフィールドの詳細については、「カテゴリのアセスメントメトリクスフォーム」を参照してください。

> **ヒント:**
> アセスメントメトリクスカテゴリを作成する別の方法については、「カテゴリのアセスメントメトリクスの作成」を参照してください 。

f. アセスメントを公開するには、[公開] をクリックします。詳細については、「メトリクスタイプの公開」を参照してください。

g. 必要なユーザーにアセスメントをアサインします。次の操作を実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

i. オンデマンドアセスメントの場合は、[アセスメントをアサイン] または [査定人に アサイン] リンクをクリックしてアセスメントをアサインします。詳細については、「アセスメント可能な複数のレコードのオンデマンド アセスメントの生成」を参照してください。

ii. スケジュールされたアセスメントの場合は、[アセスメントを生成] リンクをクリックして、スケジュール済みジョブをただちにトリガーします。詳細については、「スケジュール設定済みアセスメントを手動で生成」を参照してください。

アセスメントの生成

アセスメントアプリケーションでは、すべての前提条件の手順が完了したときに、アドミニストレーターまたはアセスメントアドミニストレーターは、スケジュール設定済みのアセスメントまたはオンデマンド アセスメントの生成をトリガーすることができます。

アセスメントアドミニストレーターは、アセスメントの生成を可能にするためにメトリクスタイプを公開する必要があります。

アセスメントを生成するときに、以下のタスクが実行されます。

- スクリプト化済みでないメトリクスからアセスメントアンケートを作成し、ユーザーにアンケートを割り当てます。ユーザーが割り当てられたアンケートを完了すると、ユーザーの回答を使用してアセスメント結果が計算されます。
- 各カテゴリからスクリプト化済みのメトリクスを実行してデータベースにクエリーを行い、アセスメント結果を計算します。

アセスメントが生成されるたびに、以下のコンポーネントの一部またはすべてが作成されます。潜在的にかなりの量のアセスメントデータが生成される可能性があるため、アドミニストレーターに定期的なデータ クリーンアップのスケジュールを設定させることを検討してください。

- アセスメントグループ
- アセスメントのインスタンス
- アセスメント結果

アセスメントグループ

アセスメントグループは、単一の発生で生成されたアセスメントのインスタンスとアセスメント結果のコンテナーです。

あるタイプのカテゴリに関連付けられたアセスメント可能なレコードが少なくとも 1 つ存在する場合、スケジュール済みジョブが実行されるかAPI が呼び出されるたびに、アセスメントグループが生成されます。アセスメントグループのレコードは、 アセスメント > アセスメントグループ.

[アセスメントグループ] フォームには、グループ [番号]、関連付けられた [メトリクスタイプ]、および次の関連リストが表示されます。

- アセスメント インスタンス：このグループ内のすべてのアセスメント インスタンスをリスト表示します。この関連リストにはレコードが存在しない可能性があります。タイプに対してスクリプト化済みメトリクスしかない場合、アセスメント インスタンスは生成されません。
- メトリクスの結果：このグループのすべてのメトリクスの結果をリスト表示します。当初、この関連リストにはレコードが存在しない可能性があります。スクリプト化済みメトリクスの場合、メトリクスの結果がすぐに生成されますが、スクリプト化済みでないメトリクスの場合はすぐには生成されません。スクリプト化済みでないメトリクスはアセスメント時に質問として表示され、ユーザーの回答が必要です。ユーザーがアセスメントアンケートを完了すると、このリストのレコードが動的に更新されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- アセスメントカテゴリの結果：このグループのすべてのカテゴリ結果をリスト表示します。当初、この関連リストにはレコードが存在しない可能性があります。カテゴリにスクリプト化済みメトリクスしかない場合、カテゴリ結果がすぐに生成されます。そうでなければ、カテゴリからの質問を含むアセスメントアンケートをユーザーが完了するまで、カテゴリ結果は計算されません。

注:
重要なアセスメントデータが失われないようにするために、アセスメントグループにアセスメント インスタンス、メトリクス結果、またはカテゴリ結果が含まれている場合、アセスメントグループを削除することはできません。

アセスメントメトリクスカテゴリの表示

Demand Workbench で、バブルチャートを生成する際に、アセスメントメトリクスタイプとアセスメントメトリクスとともに使用されるアセスメントメトリクスカテゴリを表示します。バブルチャートは、デマンドマネージャーが視覚的にデマンドを評価するために役立ちます。

始める前に
必要なロール：it_pps_admin

このタスクについて
デマンド管理 アプリケーションには、[デマンド] というアセスメントメトリクスタイプ、5 つのデフォルトのアセスメントメトリクスカテゴリ、およびアセスメントメトリクスが付属しています。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > 設定 > アセスメントメトリクスカテゴリ.
2. 確認するアセスメントメトリクスカテゴリを開きます。
   次のデフォルトのアセスメントメトリクスカテゴリが デマンド管理 で利用可能です。

デマンドアセスメントメトリクスカテゴリ

アセスメントメトリクスカテゴリ	データソース	説明
サイズ	[デマンド] フォームの **[T** シャツサイズ] フィールド	デマンドサイズを他のデマンドのサイズと相対的に評価します。
戦略的配置	戦略的配置のメトリクスカテゴリのアセスメントカテゴリ結果の [アセスメントカテゴリ結果の表示 (View an assessment category result)] フィールド	デマンドが他のデマンドと比較して組織の戦略目標とどれほど緊密に整合しているかを評価します。
リスク	リスクのメトリクスカテゴリのアセスメントカテゴリ結果における [評価] フィールド。	デマンドリスクを他のデマンドと比較して評価します。
ROI	デマンドフォームの [影響度] および [収支] フィールド。	投資に対するデマンドリターンを他のデマンドと比較して評価します。
コスト	デマンドフォームの [人件費]、[資本経費]、および [運用経費] フィールド。	デマンドコストを他のデマンドと比較して評価します。

アセスメントメトリクスカテゴリ

アセスメントアプリケーションでは、メトリクスカテゴリは、特定のメトリクスタイプのアセスメント可能なレコードを評価するためのテーマを表します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

各カテゴリには、その重要度を他のカテゴリと相対的に示す数値である重み付けの値があります。カテゴリ内では、メトリクスと呼ばれるレコードは、アセスメント可能なレコードを評価するために使用される特性または値です。たとえば、ベンダーメトリクスタイプの内部には、多くのカテゴリがあります。その中には、ベンダーのカスタマーサポートサービスの品質を測定するメトリクスを含むサポート評価が含まれています。アセスメント可能なレコードは、評価の対象となるカテゴリに関連付ける必要があります。アセスメントアドミニストレーターはカテゴリを作成し、各カテゴリが関連付けられているアセスメント可能なレコードを管理します。

重み付けカテゴリとメトリクス

メトリクスカテゴリまたはメトリクスを作成するときは、他のカテゴリおよびメトリクスと相対的なそのカテゴリまたはメトリクスの重要性を示す数値である、重み付けを指定する必要があります。

重み付けの値が大きいほど、アイテムは重要になります。重み付けの値はアセスメント結果計算で使用されます。重み付けの値を選択するときは、次の推奨事項を検討してください。

- 重み付けスケールを決定し、一貫して使用します。一般に、小さい数値範囲のスケールを使用します。通常は1 ～ 10 の標準スケールが適切です。1 が最も小さく、10 が最も重要です。重み付けスケールの最大値を大きくすると、関連するすべての結果計算に影響があることを理解してください。
- メトリクスカテゴリとメトリクスには同じ重み付けスケールを使用します。制限はありませんが、使用する値を覚えやすくするために、カテゴリとメトリクスの両方に同じまたは非常に類似した重み付けスケールを使用することを検討してください。1 ～ 10 のスケールは有効かつ単純な重み付けシステムですが、すべての組織に適しているとは限りません。

注:
重み付けを使用しない場合は、すべてのカテゴリとメトリクスに同じ重み付けの値を設定します。デフォルトの重み付けの値は 10 です。

関連情報

- アセスメントメトリクス
- カテゴリのアセスメントメトリクスの作成
- アセスメントメトリクス定義の作成
- メトリクステンプレート
- テンプレートに一致するようにメトリクスの最小値と最大値を更新

アセスメント可能なレコードのカテゴリの作成

メトリクスタイプを作成して、アセスメント可能なレコードを生成した後、アセスメント可能なレコードを評価するために使用することに興味があるテーマのカテゴリを作成します。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > メトリクスの定義 > カテゴリ.
2. [新規] をクリックして、新しいメトリクスカテゴリを作成します。
3. メトリクスカテゴリフォームのフィールドに入力します。
   フィールド値の説明については、「メトリクスカテゴリフォーム」を参照して ください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

アセスメントメトリクス

アセスメントメトリクスカテゴリ

アセスメント可能なレコードの関連付け

アセスメント可能なレコードの関連付け

カテゴリに関連付けられたアセスメント可能なレコードのみが、そのカテゴリのメトリクスを使用して評価できます。関連付けを作成および削除することで、各カテゴリについて評価するアセスメント可能なレコードを管理します。

カテゴリに関連付けられたアセスメント可能なレコードのみが、そのカテゴリのメトリクスを使用して評価できます。関連付けを作成および削除することで、各カテゴリについて評価するアセスメント可能なレコードを管理します。

注:
[アセスメント可能なレコード] フォームを使用して、アセスメント可能なレコードが関連付けられているカテゴリを管理することもできます。

関連情報

アセスメントメトリクス

アセスメント可能なレコードのカテゴリの作成

アセスメント可能なレコードの自動管理

アセスメント可能なレコードをカテゴリに自動的に関連付けるには、[メトリクスカテゴリ] フォームで少なくとも 1 つのフィルター条件を定義します。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > メトリクスの定義 > カテゴリ.
2. カテゴリを開きます。
3. [フィルター] フィールドで、このカテゴリに関連付けるレコードを定義する条件文を作成します。

   利用可能なフィールドは、メトリクスタイプ用に定義されたテーブルからのものです。たとえば、[ベンダー] タイプのカテゴリには、条件 **[Country] [is] [Germany]** を作成することができます。このカテゴリのメトリクスは、ドイツに拠点があるベンダーを評価する目的でのみ使用されます。

4. レコードを保存します。

   このカテゴリは、フィルター条件と一致するすべてのアセスメント可能なレコードに関連付けられます。条件に合致する新しいアセスメント可能なレコードが生成されると、このカテゴリに関連付けられます。フィルター条件を変更すると、必要に応じてアセスメント可能なレコードの関連付けが削除および作成されます。

   次の点に注意してください。

   - アセスメント可能なレコードがフィルター条件と一致しない場合でも、手動で作成されたアセスメント可能なレコードの関連付けは削除されません。
   - カテゴリからアセスメント可能なレコードの関連付けが削除されるとき、関連するステークホルダーがある場合は削除されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 関連するソースレコードが変更されても、アセスメント可能なレコードの関連付けは作成または削除されません。たとえば、ドイツに拠点を置くベンダーのすべてのアセスメント可能なレコードが特定のカテゴリに関連付けられていた前述の例を考えてみましょう。ユーザーがベンダーレコードの 1 つの国をドイツからカナダに変更するものとします。関連するアセスメント可能なレコードは、フィルター条件に一致しなくなっても、カテゴリから関連付けを削除されません。

> **注:**
> メトリクスタイプのすべてのアセスメント可能なレコードをカテゴリに自動的に関連付けるように構成するには、メトリクスタイプ条件と同じカテゴリ条件を使用します。たとえば、ベンダーメトリクスタイプに条件 **[Vendor] [is] [true]** がある場合、カテゴリに同じ条件を作成します。メトリクスタイプに条件が指定されていない場合は、任意のテーブルのすべてのレコードを含むカテゴリ条件 **[Sys ID] [is not empty]** を使用できます。

関連情報

アセスメントメトリクス

アセスメント可能なレコードのカテゴリの作成

アセスメント可能なレコードの手動管理

[メトリクスカテゴリ] フォームの関連リストを使用して、カテゴリへのアセスメント可能なレコードの関連付けを手動で作成および削除できます。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて
カテゴリからアセスメント可能なレコードの関連付けを削除すると、関連するステークホルダーがあれば削除され、そのカテゴリのメトリクスを使用してアセスメント可能なレコードを評価することはできなくなります。

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > メトリクスの定義 > カテゴリ.
2. カテゴリを開きます。
3. [アセスメント可能なレコード] 関連リストで、[編集] をクリックして、スラッシュ バケットを使用して、1 つまたは複数のアセスメント可能なレコードを追加または削除します。

   このカテゴリのメトリクスタイプに関連付けられたアセスメント可能なレコードのみが選択可能です。

関連情報

アセスメントメトリクス

アセスメント可能なレコードのカテゴリの作成

カテゴリの削除

カテゴリを削除すると、関連付けられたカテゴリユーザーおよびステークホルダーも削除されます。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > メトリクスの定義 > カテゴリ.

   または、カテゴリの関連リストを含むレコードに移動します。

2. リストからレコードを開きます。
3. [メトリクスカテゴリ] フォームで、[削除] をクリックします。
4. 求められたら **[OK]** をクリックして、アクションを確認します。

   実行されたアクションを説明するメッセージがフォームの上部に表示されます。

関連情報

アセスメントメトリクス

アセスメント可能なレコードのカテゴリの作成

アセスメントメトリクス

アセスメントアプリケーションでは、メトリクスとはアセスメント可能なレコードを評価するために使用される特性または値です。

測定方法に応じて、メトリクスは次のいずれかとして使用できます。

- サービスカタログで提供されている各携帯電話の使用をどのくらい楽しんでいるかなど、主観的価値を得るためのアセスメントアンケートでの質問
- データベースにクエリーし、各携帯電話に関連するインシデント数などの達成目標値を取得するためのスクリプト

各メトリクスは 1 つのメトリクスカテゴリに関連付けられており、そのカテゴリのみのアセスメント可能なレコードを評価するために使用することができます。たとえば、サポート評価カテゴリには、ベンダーのカスタマー サポート サービスの品質を測定するメトリクスが含まれています。あるメトリクスは、製品ドキュメントの品質に対応しています。他のメトリクスは、ユーザー コミュニティの強み、セルフサービス オプション、オンライン トレーニング、およびその他のサポート サービスに対応しています。各メトリクスには、同じカテゴリの他のメトリクスとの相対的な重要度を示す重み付けの数値があります。

アセスメントアドミニストレーターは、メトリクスとメトリクステンプレートを作成して管理することができます。メトリクステンプレートは、アセスメント質問として使用されるメトリクスの回答オプションの再利用可能なセットを定義します。メトリクステンプレートを使用する場合は、メトリクスを作成する前にこのテンプレートを作成することをお勧めします。

> **注:**
> アセスメントメトリクスとメトリクステンプレートの変更は、ユーザーがすでに回答を保存していても、アセスメント アンケートと結果に反映されます。可能であれば、メトリクスの質問、データタイプ、または既存のアセスメントで使用中のメトリクステンプレートの当初の意味を変更しないでください。

関連情報

テンプレートに一致するようにメトリクスの最小値と最大値を更新

カテゴリのアセスメントメトリクスの作成

カテゴリを作成したら、そのカテゴリのアセスメント可能なレコードを評価するために使用できるメトリクスを作成します。

始める前に

必要なロール：assessment_admin または admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このタスクについて
メトリクスを作成するときは、カテゴリの焦点と、評価するアイテムについて測定する特性を考慮してください。

手順

1. 次の方法のいずれかで移動します。

オプション	説明
アセスメント > メトリクスの定義 > カテゴリ	カテゴリを開き、[アセスメントメトリクス] 関連リストを見つけます。 メトリクスは作成元のカテゴリにリンクするので、これは推奨されるナビゲーション パスです。
アセスメント > メトリクスの定義 > メトリクス	

2. [**New**] をクリックします。
3. アセスメントメトリクスフォームのフィールドに入力します。
フィールド値の説明については、「カテゴリのアセスメントメトリクスフォーム」を参照して ください。
4. レコードを保存します。
[選択肢] または [リッカート尺度] 質問を作成する場合、メトリクス定義を作成するために [アセスメントメトリクス] フォームを送信した後、[アセスメントメトリクス] フォームを再度開きます。これらのデータタイプの質問に対する回答を作成せずにアンケートを配布すると、受信者は質問に回答することができません。それらの質問が必須の場合、受信者はアンケートを提出できません。

関連情報

アセスメントメトリクス

アセスメントメトリクス定義の作成

テンプレートに一致するようにメトリクスの最小値と最大値を更新

アセスメントメトリクス定義の作成

データタイプが [選択肢] または [リッカート尺度] のメトリクスには、アンケートの回答オプションを表すために定義されたメトリクスの定義が存在する必要があります。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて
各メトリクスの定義は、アセスメントアンケートの質問への 1 つの回答オプションとして表示されます。たとえば、「このベンダーの品質にどれくらい満足していますか」という質問のメトリクスには、非常に満足、やや満足、および満足していないという 3 つの回答オプションを作成するためのメトリクスの定義が 3 つあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 編集するメトリクスレコードを開きます。
2. [アセスメントメトリクスの定義] 関連リストで [新規] をクリックして、新しいメトリクスの定義を作成します。
3. フィールドを入力します。
   - 表示：回答オプションとして表示するテキストを入力します。
   - 値：回答オプションと等しい 0 以上の数値を入力します。値はメトリクス結果の計算に使用されます。アセスメント質問を表示すると、メトリクスの定義は最小値から最大値の順に表示されます。
     - メトリクスの定義値に従って、最小値と最大値が設定されます。
     - レポートの混乱を避けるため、特定のメトリクスのメトリクス定義 2 つは同じ値にしないでください。
4. [送信] をクリックします。

関連情報

アセスメントメトリクス

メトリクステンプレート

回答の順序の変更

デフォルトでは、データタイプ [選択肢] または [リッカート尺度] の質問を作成するとき、回答オプションの順序が決定されます。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて
各選択肢の順序値は、送信するときに元のリストの中にある場所に基づいて作成されます。この順序は、回答に指定する [値] 設定に対応します。最も低い順序番号の選択肢が最初に表示され、最も高い順序番号の選択肢が最後に表示されます。回答オプションの順序を再構成する場合は、そのために [値] フィールドではなく [順序] フィールドを編集する必要があります。

[順序] 列はベースシステムでは非表示です。

手順

1. 質問レコードにアクセスします。
2. [順序] 列が表示されるように [アセスメントメトリクスの定義] 関連リストを構成します。
3. リスト内の注文番号を編集します。

> **注:**
> [値] 設定は再編成後の回答オプションごとに同じままです。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

アセスメントメトリクス

メトリクスタイプとアセスメント可能なレコード

[アセスメント] アプリケーションで、アセスメントアドミニストレーターはメトリクスタイプとアセスメント可能なレコードを作成および管理します。

メトリクスタイプでは、ベンダー、プロジェクト、従業員など、組織が評価するレコードのセットが定義されます。それぞれのタイプについて、ベンダー Amazon や Intel を表す個々のレコードなど、評価する必要があるレコードにタイプをリンクする固有のアセスメント可能なレコードが生成されます。ソースレコードが複数のタイプの基準を満たしている場合、同じソースレコードに対して複数のアセスメント可能なレコードが存在する場合があります。たとえば、異なるカテゴリとメトリクスを使用して、会社テーブルのレコード、たとえば Intel をベンダーおよび製造元として評価したい場合があります。

構成の提案については、「アセスメントアドミニストレーターのタスク」 を参照してください。

アセスメント可能なレコード

アセスメント可能なレコードは、Amazon を表す会社レコードや営業担当者を表すユーザー レコードなどの評価するソースレコードをベンダーや従業員などのメトリクスタイプにリンクします。

アセスメントを使用して、アセスメント可能なレコードを評価します。[アセスメントメトリクスタイプ] フォームで設定されたテーブルと条件に一致するソースレコードから、アセスメント可能なレコードが生成されます。評価する特性と値を定義するメトリクスカテゴリとメトリクスを使用して、アセスメント可能なレコードを評価します。[オンデマンド] スケジュール タイプのメトリクスタイプの場合、[アセスメント可能なレコード] フォームからオンデマンド アセスメントを生成することができます。このアセスメント生成方法は、簡単なアンケートを作成してプレビューしたり、特定のアセスメント可能なレコードのアセスメント結果を迅速に取得したりするのに役立ちます。

アセスメント可能なレコードの複数のフィールドの情報を含み、複数行で表示されるアセスメント記述を設定することができます。この設定では、アセスメントアンケートで要求されている情報のさらに詳細でわかりやすい説明が、アセスメントを受けているユーザーに提供されます。テーブル タイトルを使用して、複数行の説明を作成します。複数行の説明は、選択したテーブルのフィールドを 1 つ以上使用するように定義できます。

関連情報

サーベイとアセスメントに更新セットを使用

メトリクスタイプとアセスメント可能なレコード

アセスメント可能なレコードの表示

メトリクスタイプの作成とアセスメント可能なレコードの生成

メトリクスタイプを作成します。これによって、評価するレコードのセットを定義するテーブルおよびフィルターの条件が設定されます。

始める前に

必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて

たとえば、ベンダーパフォーマンスアプリケーションには [ベンダー] メトリクスタイプがあり、これはによって会社 [core_company] テーブルの中で [ベンダー] フィールドが選択されている各ソースレコードのアセスメント可能レコードが定義されます。ベンダー、組織内のユーザー、プロジェクトなど、評価するレコード セットごとにメトリクスタイプを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メトリクスタイプによって、アセスメント可能なレコードが定義されるほか、ディシジョンマトリクス データをフィルタリングする方法も決定され、スケジュール タイプも設定されます。スケジュール タイプによって、アセスメントがオンデマンドかスケジュール設定済みかが決定されます。

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > メトリクスの定義 > タイプ.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

[メトリクスタイプ] フォーム

フィールド	説明
名前	[必須] タイプの名前。タイプには、タイプによって定義されるレコードを示す名前を付けるのが実用的でしょう。
アセスメント期間	アセスメントが生成された時点から、査定人が割り当てられたアンケートを完了するのに必要な時間の量です。アセスメント期間によって、アセスメント インスタンスに表示される期日が設定されます。[GRC Control Test Definition] (GRC コントロール テスト定義) フォームで証明書の期間を変更すると、その変更はこのフィールドで動的に更新されます。デフォルトの期間は 14 日間です。
ライブフィード	このタイプから作成されたアセスメント可能なすべてのレコードのスコアカードでライブフィード ビューを有効 (選択) または無効 (選択解除) のどちらにするかを決定するチェック ボックス。
遅延の場合にマネージャー通知	ユーザーが割り当てられたアンケートを時間内に提出しなかった場合に、(選択された) メール通知をそのユーザーのマネージャーに送信するかどうかを決定するチェック ボックス。
アセスメント マネージャー	このアセスメントメトリクスタイプのマネージャー。これらのユーザーは、結果の管理でなく、アセスメント プロセスの管理のみを担当します。このメトリクスタイプのアセスメントが期限切れになると、アセスメント マネージャーが通知されます。
採点のタイプ	データタイプが証明書の質問に使用する採点方法。選択肢は次のとおりです。 ○ パーセント：採点された質問に対する正解の重み付けされたパーセンテージとしての証明書スコア。この採点のタイプを選択すると、カテゴリを [パーセント] または[すべてまたはなし] として採点できます。 ○ すべてまたはなし：証明書タイプの質問に対するすべての回答が正しいことが必要であり、そうでなければ証明書全体のスコアがゼロです。この採点のタイプを選択すると、すべてのカテゴリが自動的に [すべてまたはなし] として採点されます。
尺度値	[必須] アセスメント結果の最高スコアを表す数。このタイプのアセスメントのすべての結果は、この数値にスケールされます。10 は一般的には良い尺度値です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: このフィールドは値を含むと読み込み専用になり、メトリクスタイプを保存します。メトリクスタイプを保存する前に、満足している尺度値を選択します。
サービスポータルビューのページネーション設定	サービスポータルのデスクトップまたはタブレット ビューでページがユーザーにどのように表示されるかを指定します。 ○ カテゴリ：各カテゴリを個別のページに表示します。カテゴリは次の順番で表示されます。 ▪ 最初のアセスメント可能なレコードの個別のページで、各カテゴリが順番に表示されます。 ▪ 次にアセスメント可能なレコードの個別のページで、各カテゴリが順番に表示されます。 ▪ 以下同様 ○ 質問：各質問を個別のページに表示します。モバイル デバイスの場合はこの設定に関係なく、質問は個別のページに表示されます。それぞれの質問は、 カテゴリ設定で記述したとおりのカテゴリごとに表示されます。 ○ なし：すべてのアイテムを単一のページに表示します (ページネーションなし)。 デフォルト：カテゴリ 注: このフィールドは、サービスポータルがインストールされているときにのみ表示されます。
ロール	このタイプに関連付けられた結果とアクセス レコードを表示できる追加のユーザー ロール。指定されたロールを持つユーザーは、このタイプのレコード、ならびに関連するカテゴリ、メトリクス、アセスメント可能なレコードとスコアカード、カテゴリユーザー、ステークホルダー、およびディシジョンマトリクスへの読み込みアクセス権を持ちます。 注: これらのロールを持つユーザーは、同時にアセスメントアドミニストレーターでなければ、アセスメント モジュールにアクセスできません。これらのロールを持つユーザーは、アセスメントのインスタンスの参照フィールドからなど、他の手段でレコードに移動できます。このフィールドには、特別な場合に特定のユーザーに特定のアセスメントデータへのアクセス権を簡単に付与するオプションがあります。たとえば、 ベンダーメトリクスタイプは、vendor_manager ロールを持つユーザーにアクセス権を提供するので、これらのユーザーはベンダーパフォーマンスアプリケーションでスコアカードやディシジョンマトリクスを開いたとき、結果を表示し、アセスメント可能なレコードを比較することができます。
署名	[オプション] アセスメントに関連する要件、勧告、または予想についてのサーベイ対象者による確認応答。詳細については、「アセスメント署名の作成」を参照してください。
戻り先 URL	このメトリクスタイプのアセスメントを提出した後のユーザーに提示される Web ページの宛先アドレス。戻り先 URL が設定されている場合、[結びの挨拶] の内容は表示されません。
状況	[読み込み専用] アセスメントのステータス：[ドラフト] または [公開]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
ビジネス ルール	[アドミンのみ] 指定したテーブルを監視するために作成されるビジネス ルール。メトリクスタイプ条件を満たすレコードがテーブルに追加されると、このビジネス ルールによって対応するアセスメント可能なレコードが生成されます。 メトリクスタイプのテーブルまたは条件が変更されると、変更を反映してビジネス ルールが更新されます。メトリクスタイプに関連付けられた既存のアセスメント可能なレコードは影響を受けません。
スケジュール タイプ	どのアセスメント プロセスを使用するかを決定する設定。[オンデマンド] または[スケジュール済み] を選択します。
スケジュール済み ジョブ	[アドミンのみ] このメトリクスタイプのアセスメントを生成するために作成されるスケジュール済みジョブ。レコードを初めて保存するとき、このフィールドに値が入力されます。スケジュール済みジョブの名前は、<タイプ名> アセスメント作成という形式に従います。アドミニストレーターはメトリクスタイプに対して繰り返しのアセスメント生成スケジュールを構成できます。 このフィールドが表示されるのは、スケジュール タイプが [スケジュール済み] の場合のみです。 **注:** スケジュール タイプを [スケジュール済み] から [オンデマンド] に変更すると、スケジュール済みジョブが削除されます。スケジュール タイプを [スケジュール済み] に戻すと、新しいスケジュール済みジョブが作成されます。以前のアセスメント生成スケジュールは保存されませんが、必要に応じて再構成することができます。
評価方法	[アドミンのみ] このメトリクスタイプの評価方法を示します。このフィールドは、メトリクスタイプの作成方法に基づいて設定されます。可能な評価方法は次のとおりです。 ○ アセスメント：メトリクスタイプのデフォルトのフィルター値。アセスメント可能なレコード、条件、およびステークホルダーを使用するのは、この評価方法のみです。 ○ 証明書：詳細については、次を参照してください。 証明書 - 従来 ○ サーベイ：詳細については、「サーベイ定義」を参照してください。
尺度値	[必須] アセスメント結果の最高スコアを表す数。このタイプのアセスメントのすべての結果は、この数値にスケールされます。**10** は一般的には良い尺度値です。 **注:** このフィールドは値を含むと読み込み専用になり、メトリクスタイプを保存します。メトリクスタイプを保存する前に、満足している尺度値を選択します。
再提出を許可	ユーザーが完了したアセスメント、クイズ、サーベイ、または証明書への回答を変更できるようにするチェック ボックス。期限が過ぎると、アセスメントはユーザーの [アセスメントとサーベイ] ページから削除されます。
アクティブ	メトリクスタイプが有効かどうかを決定するチェック ボックス。メトリクスタイプが無効 (選択解除) の場合、アセスメントの生成は無効になり、ユーザーは既存のアセスメントを受けることができません。
説明	このタイプに関する有用な情報。タイプとその目的の明確な説明を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
前書き	アセスメントアンケートに表示する前書きの内容。会社のロゴ、「ようこそ」メッセージ、サーベイに関する背景情報、手順などを追加することを検討してください。このフィールドを表示するには、フォームの設定が必要な場合があります。
結びの挨拶	誰かがアセスメントアンケートを提出すると表示される画面に表示する内容。「ありがとうございました」メッセージ、フォローアップの手順、またはその他の適用可能な情報を追加することを検討してください。このフィールドを表示するには、フォームの設定が必要な場合があります。「結びの挨拶」は、[戻り先 **URL]** が指定されている場合には表示されません。
通知を送信	このアセスメント、サーベイ、または証明書の通知を送信するには、チェック ボックスをオンにします。このフィールドを表示するには、フォームの設定が必要な場合があります。
[条件] セクション	
テーブル	[必須] 評価するレコードを含むテーブル。指定した条件があれば、このテーブルで条件を満たすレコードに対するアセスメント可能なレコードが作成されます。一致するレコードの数は、[条件] フィールドにリンクとして表示されます。テーブルの選択を変更すると、リンクが動的に更新されます。リンクをクリックすると、一致するレコードリストが新しいタブまたはウィンドウで開きます。 **注:** 特定のテーブルのレコードを表示するには、追加ロールが必要です。アクセス権のないテーブルを選択すると、一致するレコードの数があるはずの [条件] フィールドによって警告メッセージが表示されます。十分なロールがないテーブルに対しては、アセスメント可能なレコードを生成することはできません。
条件を強制	選択したテーブルまたは条件を変更したときにアセスメント可能なレコードに何が起こるかを決定するチェック ボックス。
条件	選択されたテーブルから評価する特定のレコードを定義する条件ビルダー。条件をまったく指定しないと、選択したテーブルのすべてのレコードに対してアセスメント可能なレコードが作成されます。リフレッシュ アイコンをクリックすると、隣接するレコード数が更新されます。 **注:** テーブルまたは条件を変更する場合は、[アセスメント可能なレコードを生成] をクリックして、新しいアセスメント可能なレコードを作成する必要があります。
[ディシジョンマトリクス] セクション	
フィルターフィールド	[必須] 選択したテーブルにあり、ディシジョンマトリクスおよびスコアカードの結果をフィルタリングするために使用できるフィールド。たとえば、選択したテーブルが会社 [core_company] であり、[ベンダータイプ] をフィルターフィールドとして選択すると、次のようになります。 ○ このタイプのディシジョンマトリクスを表示すると、プロットされたアイテムをフィルタリングするためのディシジョンマトリクス メニューに、[アプリケーション]、[ハードウェア]、[サービス]、および [ソフトウェア] というベンダー タイプがリスト表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	 ○ このタイプのスコアカードの [平均] ビューにベンダー タイプ別の評価が表示されます。 
フィルター条件	テーブルのどのレコードをフィルター メニューの選択肢として利用できるかを定義する条件ビルダー。たとえば、フィルター フィールドが [ベンダー タイプ] であり、フィルター条件 **[Name] [does not contain] [Hardware]** を作成すると、ベンダー タイプが [アプリケーション]、[サービス]、および [ソフトウェア] のレコードのみが、ディシジョンマトリクス フィルターとして可能な選択肢です。
デフォルトのマトリクス フィルター	ディシジョンマトリクスおよびスコアカードのデフォルトのフィルター選択肢として使用するレコード。選択した [フィルター フィールド] と [フィルター条件] によって、利用可能なレコードの選択肢が制御されます。レコードがある場合に表示するには、フィールドの横にあるリフレッシュ アイコンをクリックします。フィルター フィールドが [ベンダー タイプ] であり、[アプリケーション] をデフォルトのマトリクス フィルターとして選択するというケースについて考えます。このタイプのディシジョンマトリクスのフィルター選択肢は、デフォルトでは [アプリケーション] に設定されます。 [テーブル] または [フィルター条件] フィールドの値を変更したら、リフレッシュ アイコンをクリックして、更新された [デフォルトのマトリクス フィルター] の選択肢を表示する必要があります。そうしないと、レコードを保存するとき、更新されたフィールド選択肢から最初に利用可能な選択肢が選択されます。
関連リスト	
メトリクス カテゴリ	タイプに関連付けられているすべてのメトリクスカテゴリ。
アセスメント可能	そのタイプに関連付けられたすべてのアセスメント可能なレコード。この関連リストは、このフォームの [証明書] ビューでは非表示です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
なレコード	

スケジュール設定済みアセスメントの特定の場合に、[アセスメントを生成] ボタンがアドミニストレーターに表示されます。前提条件タスクの完了後まではボタンをクリックしないでください。

4. タイプの設定に問題がなければ、[アセスメント可能なレコードを生成] をクリックして、レコードを保存し、アセスメント可能なレコードを作成します。
[アセスメント可能なレコードを生成] をクリックして、タイプ レコードに指定されたテーブルと条件に基づいて、アセスメント可能なレコードの初期セットを作成する必要があります。その後、一致する新しいレコードが作成されるたびに、アセスメント可能なレコードが作成されます。[アセスメント可能なレコードを生成]は、[関連リンク] にあります。

   注:
   [アセスメント可能なレコードを生成] をクリックすると、特定の状況下で既存のアセスメント可能なレコードの削除をトリガーすることができます。詳細については、「アセスメント可能なレコードを削除する条件の強制」を参照してください。

   このページは、作成されたアセスメント可能なレコードリストにリダイレクトされます。

関連情報

- アセスメント スコアカードの平均
- アセスメントのスケジュール
- スケジュール タイプ
- アセスメント生成スケジュールの設定
- オンデマンド アセスメント
- アセスメント可能なレコードを削除する条件の強制
- メトリクスタイプとアセスメント可能なレコード
- フォームレイアウトの構成

メトリクスタイプの削除

メトリクスタイプを削除すると、多くの関連レコードが削除されます。

始める前に

必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて

これらのレコードの一部は、タイプを削除する前に手動で削除する必要がありますが、他のレコードはタイプとともに自動的に削除されます。

手順

1. 削除するタイプに関連付けられたレコードを削除します。
   - アセスメント結果 (メトリクスの結果とカテゴリ結果)
   - アセスメント インスタンス (質問とアセスメントのインスタンス、その順序)
   - アセスメントグループ
2. タイプを削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

確認のダイアログ ボックスが表示され、そのタイプに関連付けられた特定のレコードも削除されることが警告されます。

3. **[OK]** をクリックすると、タイプと次の関連レコードが削除されます。

   - アセスメント生成のスケジュール済みジョブ
   - アセスメント可能なレコードの生成のビジネス ルール
   - アセスメント可能なレコード
   - メトリクスカテゴリ
   - カテゴリユーザー
   - ステークホルダー
   - メトリクス
   - メトリクスの定義
   - ディシジョンマトリクス

関連情報

メトリクスタイプとアセスメント可能なレコード

アセスメントのエクスポート

アセスメントをエクスポートして、次に別のインスタンスでそのアセスメントをインポートすることによって、ServiceNow インスタンス間でアセスメントを共有することができます。

始める前に

必要なロール：assessment_admin または admin

注:
更新セットは、Helsinki リリースで利用でき、1 つのインスタンスから別のインスタンスにデータを移動するために使用する必要があります。更新セットの詳細については、「システムアップデートセット」を参照してください。

このタスクについて

注:
結果データを含まない単一の XML ファイルがエクスポートされます。

XML ファイルにはメトリクスタイプ [asmt_metric_type] が含まれており、次のレコードがこのタイプに関連付けられています。

- アセスメント可能なレコード [asmt_assessable_record]
- メトリクスカテゴリ [asmt_metric_category]
- メトリクス [asmt_metric]
- メトリクスの定義 [asmt_metric_definition]
- カテゴリユーザー [asmt_m2m_category_user]
- ステークホルダー [asmt_m2m_stakeholder]
- ディシジョンマトリクス [asmt_decision_matrix]、[asmt_m2m_xcategory_matrix]、および [asmt_m2m_ycategory_matrix]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > メトリクスの定義 > タイプ.
2. レコードを右クリックし、[アセスメントをエクスポート] を選択します。
3. XMLファイルを保存します。

関連情報

アセスメントのインポート

メトリクスタイプとアセスメント可能なレコード

アセスメントのインポート

以前にエクスポートしたアセスメントをインポートすることにより、ServiceNow インスタンス間でアセスメントを共有します。

始める前に
必要なロール：admin

注:
更新セットは、Helsinki リリースで利用でき、1 つのインスタンスから別のインスタンスにデータを移動するために使用する必要があります。更新セットの詳細については、「システムアップデートセット」を参照してください。

手順

1. ターゲット インスタンスでアセスメントが有効になっていることを確認します。
2. 「Import data from XML」で詳述した手順に従います。

関連情報

アセスメントのエクスポート

サーベイとアセスメントに更新セットを使用

更新セットを使用して、サーベイとアセスメントの変更をキャプチャします。

始める前に
必要なロール：admin または survey_admin

手順

更新セットを作成し、それを使用して開発インスタンスを変更します。

注:
詳細については、「System update sets」を参照してください。

サーベイとアセスメントを開発する際は、更新セットを使用して変更をキャプチャし、開発インスタンスから本番インスタンスに移動します。更新セットが作成され、現在のマークが付くと、次のテーブルの更新はすべて更新セットに記録されます。

次のテーブルは更新セット対応になり、アプリケーションファイルも拡張されます。

- アセスメントメトリクステンプレート [asmt_template]
- アセスメントメトリクスタイプ [asmt_metric_type]
- アセスメントテンプレートの定義 [asmt_template_definition]
- アセスメントメトリクスの定義 [asmt_metric_definition]：サーベイ質問の回答オプション

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- スケジュール [sys_trigger]：サーベイに関連付けられたスケジュール済みジョブ
- アセスメントメトリクスカテゴリ [asmt_metric_category]：サーベイカテゴリ
- アセスメントメトリクス [asmt_metric]：サーベイ質問
- アセスメントカテゴリユーザー [asmt_m2m_category_user]：サーベイユーザー
- トリガー条件 [asmt_condition]

アセスメント署名の作成

アセスメントアンケートの署名に含まれるアサーションによって、指示、法律上の声明、または対象者に検討してもらいたい任意のテキストを伝えることができます。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて
対象者がフォームを送信する前にアサーションの受け入れを確認応答するように、チェック ボックスを選択するか、完全な署名を提供するように求めることができます。署名を要求せずにアサーションを表示することができます。[ユーザー署名の認証を要求する] と呼ばれるアセスメント プロパティを用いて、アセスメントで正式な署名が要求されたときにユーザーに自分のユーザー名とパスワードを提供するように要求することができます。

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > メトリクスの定義 > 署名.

   システム内のすべての署名がこのリストに表示されます。

2. [新規] をクリックします。
3. テーブルのフィールドを使用してフォームを完了し、提出します。

アセスメント署名フィールド

フィールド	説明
名前	この署名の説明的な名前
署名のタイプ	要求される署名のタイプ。選択肢は [チェック ボックス]、[フル ネーム]、または [アサーションのみ] です。[アサーションのみ] を選択する場合、アンケートを提出するために署名は必要ありません。デフォルトでは、フルネームを入力するためのユーザー認証が必要です。
アサーション	確認応答を要求することを対象者に提示するテキスト。

アセスメント可能なレコード

アセスメント可能なレコードは、Amazon を表す会社レコードや営業担当者を表すユーザー レコードなどの評価するソースレコードをベンダーや従業員などのメトリクスタイプにリンクします。

アセスメントを使用して、アセスメント可能なレコードを評価します。[アセスメントメトリクスタイプ] フォームで設定されたテーブルと条件に一致するソースレコードから、アセスメント可能なレコードが生成されます。評価する特性と値を定義するメトリクスカテゴリとメトリクスを使用して、アセスメント可能なレコードを評価します。[オンデマンド] スケジュール タイプのメトリクスタイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プの場合、[アセスメント可能なレコード] フォームからオンデマンド アセスメントを生成することができます。このアセスメント生成方法は、簡単なアンケートを作成してプレビューしたり、特定のアセスメント可能なレコードのアセスメント結果を迅速に取得したりするのに役立ちます。

アセスメント可能なレコードの複数のフィールドの情報を含み、複数行で表示されるアセスメント記述を設定することができます。こうして、アセスメントアンケートで要求されている情報のさらに詳細でわかりやすい説明が、アセスメントを受けているユーザーに提供されます。テーブル タイトルを使用して、複数行の説明を作成します。複数行の説明は、選択したテーブルのフィールドを 1 つ以上使用するように定義できます。

関連情報

メトリクスタイプとアセスメント可能なレコード

アセスメント可能なレコードの表示

アセスメント可能なレコードの表示

[アセスメント可能なレコード] フォームを表示して、プリファレンスを編集し、さまざまなアクションを実行します。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > 評価可能なレコード.
2. リストからレコードを開きます。
   デフォルトでは、 有効なメトリクスタイプのアセスメント可能なレコードのみがリストに表示されます。
3. [アセスメント可能なレコード] フォームでフィールドを編集し、必要に応じて他のアクションを実行します (テーブルを参照)。

アセスメント可能なレコードの表示

フィールド	説明
名前	[読み込み専用] ソースレコードの「フィールドをテーブルの表示値として選択する」に基づくアセスメント可能なレコードの名前名前はアセスメントアンケートに表示されます。 
ソース	[読み込み専用] アセスメント可能なレコードのリンク先のソースレコード。[ソース] には、テーブル名とソースレコードの表示値が反映されます。たとえば、[名前] フィールドが会社テーブルの表示値の場合、**Amazon** という名前の会社レコードに対するアセスメント可能なレコードは、[ソース] 値が [会社: **Amazon]** です。
ライブフィード	このチェックボックスをオンにすると、アセスメント可能なレコードに対して、スコアカードに表示されるライブフィードグループが作成されます。ライブフィードグループの作成後にチェックボックスをオフにすると、ライブフィードグループとそのすべてのメッセージが削除されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
Type (タイプ)	[読み込み専用] アセスメント可能なレコードの作成元となったメトリクスタイプ
ディシジョンマトリクス	このチェック ボックスを選択すると、このアセスメント可能なレコードの結果データが同じメトリクスタイプのディシジョンマトリクスに表示されます。ディシジョンマトリクスとは、複数のアセスメント可能なレコードのアセスメント結果をプロットするグラフです。チェック ボックスをオフにしても、アセスメント可能なレコードのスコアカードの [ディシジョンマトリクスを表示] 関連リンクをクリックすると、アセスメント可能なレコードはデフォルトのディシジョンマトリクスに表示されます。
ライブフィード グループ	[読み込み専用] このアセスメント可能なレコードに対するライブフィード グループ。[ライブフィード] チェック ボックスをオンにしてレコードを保存すると、このフィールドに値が入力されます。
関連リンク	
スコアカードを表示	アセスメント可能なレコードのスコアカードを開きます。
関連リスト	
カテゴリ	アセスメント可能なレコードに関連付けられたすべてのメトリクスカテゴリ。アセスメント可能なレコードは、評価の対象となるカテゴリに関連付ける必要があります。[編集] をクリックして、カテゴリの関連付けを追加または削除します。[メトリクスカテゴリ] フォームを使用してカテゴリにアセスメント可能なレコードを関連付けるほうが効率的な場合が多いことに注意してください。
カテゴリ ユーザー	このアセスメント可能なレコードについてのアセスメントアンケートを受けることができるすべてのステークホルダー。[編集] をクリックして、ステークホルダーの作成と削除を行います。ステークホルダーを作成するこの方法またはその他の方法の詳細については、「ステークホルダー」を参照してください。 この関連リストは、関連付けられたメトリクスタイプが [スケジュール済み] スケジュール タイプの場合のみ使用できます。

関連情報

メトリクスタイプとアセスメント可能なレコード

アセスメント可能なレコードを削除する条件の強制

デフォルトでは、タイプのテーブルまたは条件を変更して、既存のアセスメント可能なレコードが一致しなくなっても、アセスメント可能なレコードは削除されません。

始める前に

必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて

タイプのテーブルと条件に一致しないアセスメント可能なレコードの削除をトリガーできるように、システムを構成することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. [アセスメントメトリクスタイプ] フォームで、[条件を強制] チェック ボックスを選択すると、指定したテーブルまたは条件に一致しないこのタイプの既存のアセスメント可能なレコードが削除できるようになります。

   このチェック ボックスをオフにすると、指定したテーブルおよび条件と一致しない場合でも、このタイプの既存のアセスメント可能なレコードは保持されます。

2. [アセスメント可能なレコードを生成] をクリックすると、現在のテーブルおよび条件と一致しないタイプに関連付けられたアセスメント可能なレコードがすべて削除されます。

   [条件を強制] チェック ボックスを選択しても、アセスメント可能なレコードが自動的に削除されることはありません。一致しないアセスメント可能なレコードを削除しようとするたびに、チェック ボックスを選択したまま、[アセスメント可能なレコードを生成] をクリックする必要があります。

関連情報

メトリクスタイプとアセスメント可能なレコード

アセスメント可能なレコードの削除

アセスメント可能なレコードを削除すると、レコードのステークホルダーが削除されます。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて

注:
ソースレコードが削除されると、関連付けられたアセスメント可能なレコードが削除されます。ソースレコードを削除するには、関連付けられたすべてのメトリクスの結果とカテゴリ結果を最初に削除する必要があります。

手順

アセスメント可能なレコードを削除します。

- 単一レコードを削除するには、レコードを開いて、[削除] をクリックします。
- 複数のレコードを削除するには、[アセスメント可能なレコード] リストを使用します。

関連情報

メトリクスタイプとアセスメント可能なレコード

アセスメントの質問バンクにメトリクスカテゴリとメトリクスを追加する

アセスメントの質問バンクに追加された質問カテゴリ (メトリクスカテゴリ) および質問 (メトリクス) を再利用します。メトリクスカテゴリまたはメトリクスは、質問バンクからアセスメントへ、またはアセスメントから質問バンクへ追加することができます。

始める前に
必要なロール：admin または assessment_admin

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > 質問集.
2. [**New**] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. [メトリクスカテゴリ] フォームで、フィールドに入力します。

メトリクスカテゴリのフィールド

フィールド	説明
名前	メトリクス カテゴリの名前。
説明	メトリクスカテゴリの説明。
合計メトリクス	メトリクスカテゴリにおけるメトリクスの合計数。この数は、カテゴリでメトリクスが追加または削除されると、自動的に更新されます。

4. タイトルバーを右クリックし、[保存] をクリックします。
5. [アセスメントメトリクス] 関連リストで [新規] をクリックします。
6. [アセスメントメトリクス] フォームで、フィールドに入力します。
   アセスメントメトリクスフィールドの詳細については、「」を参照してください。
7. [送信] をクリックします。

質問バンクを使用してアセスメントのメトリクスカテゴリまたはメトリクスを設定する

アセスメントを作成または更新する際に、質問カテゴリ (メトリクスカテゴリ) と質問 (メトリクス) を [質問集] モジュールから再利用します。

始める前に

必要なロール：admin または assessment_admin

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > メトリクスの定義 > タイプ.
2. アセスメントの定義を開きます。
3. オプション: プラットフォームで質問バンクからアセスメントにメトリクスカテゴリを追加するには、次の手順を実行します。

   a. [メトリクスカテゴリ] 関連リストで、[バンクからの新しいカテゴリ] をクリックします。
      [バンクからの新しいカテゴリ] ダイアログボックスが表示され、質問集に追加されたすべてのメトリクスカテゴリのリストが示されます。

   b. 必須のカテゴリを選択し、[選択項目を追加] をクリックします。
      メトリクスカテゴリと対応するメトリクスのコピーが、[メトリクスカテゴリ] 関連リストに作成されます。

4. オプション: プラットフォームで質問バンクからアセスメントにメトリクスを追加するには、次の手順を実行します。

   a. [メトリクスカテゴリ] 関連リストで、メトリクスカテゴリの定義を開きます。

   b. [アセスメントメトリクス] 関連リストで [バンクからの新しいメトリクス] をクリックします。
      [バンクからの新しいメトリクス] ダイアログボックスが表示され、質問集で利用可能な質問のリストが示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

c. 必須のメトリクスを選択し、[選択項目を追加] をクリックします。
メトリクスと対応するメトリクス定義のコピーが、カテゴリの [アセスメントメトリクス] 関連リストに作成されます。

5. オプション: プラットフォームでアセスメントから質問バンクにメトリクスカテゴリを追加するには、次の手順を実行します。

a. [メトリクスカテゴリ] 関連リストで、メトリクスカテゴリの定義を開きます。

b. [質問集に追加] をクリックします。
質問集内のそのメトリクスとメトリクス定義とともにカテゴリのコピーが作成されます。

6. オプション: プラットフォームでアセスメントから質問バンクにメトリクスを追加するには、次の手順を実行します。

a. [メトリクスカテゴリ] 関連リストで、メトリクスカテゴリの定義を開きます。

b. [アセスメントメトリクス] 関連リストで、必須のメトリクス定義を開きます。

c. [質問集に追加 **(Add to question Bank)]** をクリックします。
[質問集に追加] ダイアログボックスが表示されます。

d. [この質問/メトリクスを追加する質問集を選択 **(Choose a question bank to add this question/metric)]** フィールドで、このメトリクスを追加するメトリクスカテゴリを選択し、**[OK]** をクリックします。
質問集で選択したカテゴリのメトリクスと対応するメトリクス定義のコピーが作成されます。

アセスメントのコピー

類似のデータを持つ別のアセスメントを作成する労力を削減するには、少なくとも 1 つのカテゴリを持つアセスメントのコピーを作成します。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて
すべての関連する質問 (タイプ)、設定、カテゴリ、メトリクス、ドメインセパレーションルール、およびロールベースのカテゴリがコピーされます。アサインされたユーザー、カテゴリユーザー、インスタンス、およびトリガー条件はコピーされません。

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > メトリクスの定義 > タイプ.
2. アセスメントメトリクスタイプを選択します。
3. タイトルバーで、[コピー] をクリックするか、メニューアイコンをクリックして [コピー] を選択します。

メトリクステンプレートの作成

メトリクステンプレートを作成して、スクリプト化されていないメトリクスを評価するための再利用可能な評価スケールを定義します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > メトリクスの定義 > テンプレート.
2. [**New**] をクリックします。
3. アセスメントメトリクステンプレート フォームの [名前] フィールドに入力します。
4. 画像スケールの質問など、テンプレートの選択に画像を使用するには、[画像を許可] を選択します。
5. [送信] をクリックします。
6. [アセスメントテンプレートの定義] 関連リストの下で、[新規] をクリックします。
   アセスメントの質問に表示する回答オプションごとにテンプレート定義を作成します。
7. 次のフィールドに入力します。
   - 表示：回答オプションとして表示するテキストを入力します。
   - 値：回答オプションと等しくさせる数値を 0 以上の値で入力します。値は結果の計算に使用されます。
   - 選択されている画像：クリックすると、選択した状態に使用する画像が追加されます。
   - 選択されていない画像：クリックすると、選択していない状態に使用する画像が追加されます。

   テンプレートを使用するアセスメント質問を表示する際、回答オプションは最小値から最大値の順に表示されます。

   ヒント:
   レポートの混乱を予防するため、特定の 1 つのテンプレートに対する 2 つのテンプレート定義が同じ値となってはなりません。

8. [更新] をクリックします。

関連情報

アセスメントメトリクス

カテゴリのアセスメントメトリクスの作成

アセスメントメトリクス定義の作成

メトリクステンプレート

メトリクステンプレートは、スクリプト化されていないメトリクスを評価するための再利用可能な評価スケールを定義します。

スケール上のそれぞれの回答オプションは、メトリクスの定義と同様にテンプレート定義として定義されます。たとえば、[満足度] という名前のメトリクステンプレートには、[非常に満足]、[満足]、**[Neutral]** (どちらでもない)、[不満足]、および [非常に不満足] というテンプレート定義が含まれています。

メトリクステンプレートは、データタイプが [テンプレート] であるメトリクスに利用可能です。次のメトリクステンプレートが、デフォルトで利用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デフォルトメトリクステンプレート

名前	アセスメントテンプレートの定義
リッカート 5	まったくそう思わない、そう思わない、どちらでもない、そう思う、強くそう思う
満足度	非常に不満足、不満足、どちらでもない、満足、非常に満足
頻度	まったくない、めったにない、ときどき、ほとんどの場合、常に
総計	なし、少数または少量、平均時間、多数、かなり多い
サイズ	非常に小、小、平均、大、非常に大
品質	とても不満、不満、普通、良い、とても良い
複雑さ	とても複雑、複雑、中、シンプル、とてもシンプル

関連情報

アセスメントメトリクス

アセスメントメトリクス定義の作成

テンプレートに一致するようにメトリクスの最小値と最大値を更新

アセスメント結果を適切に計算するには、テンプレートを使用するメトリクスの最小値と最大値が、それぞれ最小と最大のテンプレート定義値に等しくなければなりません。

始める前に

必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて

テンプレート定義値に基づいて、テンプレート データタイプのメトリクスを作成する際にシステムにより [最小] および [最大] フィールドが自動的に設定されます。ただし、新しいテンプレート定義をテンプレートに追加した場合、または既存のテンプレート定義の値を更新した場合、既存のメトリクスのこれらのフィールドは更新されません。新しい値が、テンプレートを使用するメトリクスの最小値よりも小さいか、または最大値よりも大きい場合は、それに応じてメトリクスを更新してください。

テンプレート データタイプを持つ質問の最小値と最大値を編集するには、次の手順に従います。

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > メトリクスの定義 > メトリクス.
2. 「リストのレイアウトの構成」を設定して、[最小] および [最大] 列を表示します。
3. 次のリスト フィルター条件を実行します：[テンプレート] [次の値に等しい (=)] [<select the template you updated>]
4. 最小値と最大値が、それぞれ選択したテンプレートの最小と最大のテンプレート定義値と一致することを確認します。

   値が一致しない場合は、リストから直接 [最小] と [最大] を編集します。

   注:
   データタイプがテンプレートである場合、フォームから [最小] と [最大] が編集されないよう UI ポリシーで防止します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

- アセスメントメトリクス
- カテゴリのアセスメントメトリクスの作成
- アセスメントメトリクス定義の作成

カテゴリのユーザーとステークホルダー

アセスメントを受けるユーザーは、アセスメントカテゴリとアセスメント対象レコードに関する特定のナレッジを持つ組織内の個人です。

特定のカテゴリのメトリクスからアセスメント質問に回答する資格のある人物が、そのカテゴリに関連付けられたときにカテゴリユーザーになります。カテゴリユーザーは、特定のアセスメント可能なレコードに関連付けられているときにステークホルダーとなります。

ユーザーがステークホルダーであるメトリクスカテゴリおよびアセスメント可能なレコードを参照することによって、ユーザーがどのアセスメント可能なレコードおよび質問を受け取るかがシステムによって決定されます。アセスメントアドミニストレーターは、カテゴリのユーザーとステークホルダーを作成および管理できます。

注:
カテゴリユーザーとステークホルダーは、スケジュール設定済みアセスメントにのみ使用されます。

カテゴリユーザー

カテゴリユーザーは、スケジュール設定済みアセスメントに対する特定のメトリクスカテゴリに関するアセスメント質問に回答できる可能性のあるユーザーです。カテゴリユーザーは、カテゴリとそのカテゴリに含まれるメトリクスに関する特別のナレッジを持つ必要があります。カテゴリユーザーは、アセスメント可能なレコードに関連付けられているときにステークホルダーとなります。アセスメントアンケートに使用するカテゴリごとに少なくとも 1 人のカテゴリユーザーを作成します。 スクリプト化されたメトリクスのみがカテゴリに含まれている場合、カテゴリユーザーは必要ありません。

ステークホルダー

ステークホルダーは、アセスメント可能なレコードに関連付けられた特定の製品またはサービスのナレッジを持つカテゴリユーザーです。ステークホルダーは、アセスメント可能なレコードと特定のカテゴリ内のすべてのメトリクスに精通しています。同じカテゴリのユーザーを複数のアセスメント可能なレコードに関連付けることができます。この場合、システムは関連ごとにステークホルダー レコードを作成します。

ステークホルダーを作成するには、次のとおり複数の方法があります。

- ステークホルダーを自動的に作成するようにシステムを設定
- 複数のカテゴリユーザーをアセスメント可能な複数レコードに関連付け
- 複数のカテゴリユーザーをアセスメント可能な 1 つのレコードに関連付け
- 1 人のカテゴリユーザーをアセスメント可能な 1 つのレコードに関連付け

注:
ステークホルダーの作成を試みる前に、必要なユーザーとアセスメント可能なレコードの関連付けをカテゴリに設定するようにしてください。

関連情報

- カテゴリユーザーの作成
- 複数のカテゴリユーザーをアセスメント可能な複数のレコードに関連付け

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

複数のカテゴリユーザーをアセスメント可能な 1 つのレコードに関連付け
1 人のカテゴリユーザーをアセスメント可能な 1 つのレコードに関連付ける
アセスメント可能な複数のレコードのステークホルダーの削除
アセスメント可能な 1 つのレコードのステークホルダーの削除

カテゴリユーザーの作成

システム内のユーザーをメトリクスカテゴリに関連付けることによってカテゴリユーザーを作成します。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて
カテゴリユーザーを作成するときは、知識が豊富で、そのカテゴリの質問に回答できるユーザーを選択します。たとえば、購入エージェントは、ベンダーのディスカウント プラクティスを評価する測定指標の優れたカテゴリユーザーです。

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > メトリクスの定義 > カテゴリ.
2. カテゴリ レコードを開きます。

   注:
   カテゴリは、スケジュール タイプ が [スケジュール済み] に設定されているメトリクスタイプに関連付けられている必要があります。

3. [ユーザー]関連リストで、[編集]をクリックします。
4. このカテゴリに対して適切なユーザーを選択します。

関連情報

カテゴリのユーザーとステークホルダー
複数のカテゴリユーザーをアセスメント可能な複数のレコードに関連付け
複数のカテゴリユーザーをアセスメント可能な 1 つのレコードに関連付け
1 人のカテゴリユーザーをアセスメント可能な 1 つのレコードに関連付ける
アセスメント可能な複数のレコードのステークホルダーの削除
アセスメント可能な 1 つのレコードのステークホルダーの削除

ステークホルダーを自動的に作成

[メトリクスカテゴリ] フォームの [ステークホルダーを作成] チェック ボックスを使用して、すべてのカテゴリユーザーおよびカテゴリに関連付けられたアセスメント可能なレコードから自動的にステークホルダーを作成するようにシステムを設定することができます。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて
カテゴリにユーザーを関連付けると、得られるカテゴリユーザーはカテゴリに関連付けられたすべてのアセスメント可能なレコードのステークホルダーになります。同様に、カテゴリに新しいアセスメント可能なレコードを関連付けると、すでにステークホルダーになっていない場合すべてのカテゴリユーザーがそのレコードのステークホルダーになります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
[ステークホルダーを作成] チェック ボックスは注意して使用してください。必要以上にステークホルダーが多くなり、不必要な評価データが大量になる可能性があります。ステークホルダー自動作成は、カテゴリユーザーに、各カテゴリに関連付けられたアセスメント可能なレコードのすべて、またはほとんどについての知識がある場合のアセスメント実装に最も適しています。

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > メトリクスの定義 > カテゴリ.
2. [カテゴリ] を選択します。
3. カテゴリユーザーとアセスメント可能なレコードをカテゴリに関連付けます。
4. [ステークホルダーを作成] チェック ボックスをオンにします。
5. [更新] をクリックします。
   すべてのカテゴリユーザーが、すべてのアセスメント可能なレコードにステークホルダーとして関連付けられます。
6. [アセスメント可能なレコード] 関連リストで、[編集] をクリックします。
7. スラッシュバケットを使用して、アセスメント可能なレコードをカテゴリに関連付けます。



8. [保存] をクリックします。
   すべてのカテゴリユーザーが、新しいアセスメント可能なレコードのステークホルダーになります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



9. 必要に応じてステークホルダーを削除します。

関連情報

- カテゴリのユーザーとステークホルダー
- カテゴリユーザーの作成
- 複数のカテゴリユーザーをアセスメント可能な複数のレコードに関連付け
- 複数のカテゴリユーザーをアセスメント可能な 1 つのレコードに関連付け
- 1 人のカテゴリユーザーをアセスメント可能な 1 つのレコードに関連付ける
- アセスメント可能な複数のレコードのステークホルダーの削除
- アセスメント可能な 1 つのレコードのステークホルダーの削除

複数のカテゴリユーザーをアセスメント可能な複数のレコードに関連付け

「ステークホルダーを作成」モジュールのステークホルダー リスト ヘルパーは、複数のカテゴリユーザーを単一のインターフェイスでアセスメント可能な複数のレコードに関連付ける最も効率的な方法です。

始める前に

必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて

一度に 1 つのカテゴリからカテゴリユーザーを選択することができます。

> **注:**
> リスト ヘルパーを使用してステークホルダーを編集または削除することはできません。

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > 詳細 > ステークホルダーを作成.
ステークホルダー リスト ヘルパーが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



2. 利用可能なタイプのリストからメトリクスタイプを選択します。

> **注:**
> スケジュール設定済みアセスメントに対するメトリクスタイプのみが利用可能です。オンデマンド アセスメントでは、カテゴリユーザーまたはステークホルダーは使用されません。

3. 利用可能なカテゴリのリストからカテゴリを選択します。

> **注:**
> 選択したメトリクスタイプ内のカテゴリのみが利用可能です。

選択されたカテゴリに関連付けられたアセスメント可能なレコードおよびカテゴリユーザーを使用して、[カテゴリユーザー] および [アセスメント可能なレコード] リストがシステムによって入力されます。

4. [カテゴリユーザー] リストから 1 人または複数のカテゴリユーザーを選択します。

5. [アセスメント可能なレコード] リストからアセスメント可能な 1 つまたは複数のレコードを選択します。

6. リストの間にある [関連付け] 矢印をクリックして関連付けを完了します。
リスト ヘルパーの上にあるメッセージは、選択されたカテゴリユーザーが、選択されたアセスメント可能なレコードのステークホルダーとなったことを知らせるものです。

関連情報

- カテゴリのユーザーとステークホルダー
- カテゴリユーザーの作成
- 複数のカテゴリユーザーをアセスメント可能な 1 つのレコードに関連付け
- 1 人のカテゴリユーザーをアセスメント可能な 1 つのレコードに関連付ける
- アセスメント可能な複数のレコードのステークホルダーの削除
- アセスメント可能な 1 つのレコードのステークホルダーの削除

アセスメント可能な複数のレコードのステークホルダーの削除

アセスメント可能な複数のレコードのステークホルダーを削除することができます。

始める前に

必要なロール：assessment_admin または admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > 詳細 > アセスメントのステークホルダー.
2. 希望する表示セットに応じて、[アセスメント可能なレコード] または [カテゴリユーザー] でリストをソートします。
3. 削除する各ステークホルダーのチェック ボックスをオンにします。
4. [アクション] 選択リストで、[削除] を選択します。
5. **OK** をクリックするとそのアクションを確認します。
   ステークホルダーが削除されます。

関連情報

- カテゴリのユーザーとステークホルダー
- カテゴリユーザーの作成
- 複数のカテゴリユーザーをアセスメント可能な複数のレコードに関連付け
- 複数のカテゴリユーザーをアセスメント可能な 1 つのレコードに関連付け
- 1 人のカテゴリユーザーをアセスメント可能な 1 つのレコードに関連付ける
- アセスメント可能な 1 つのレコードのステークホルダーの削除

1 人のカテゴリユーザーをアセスメント可能な 1 つのレコードに関連付ける

[アセスメントのステークホルダー] モジュールのリストを使用して、単一のステークホルダーを作成します。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて
カテゴリユーザーをアセスメント可能なレコードに関連付けます。

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > 詳細 > アセスメントのステークホルダー.
2. [**New**] をクリックします。
3. [アセスメントのステークホルダー] フォームで、次のフィールドに入力します。
   - カテゴリユーザー：カテゴリユーザーを選択します。
   - アセスメント可能なレコード：アセスメント可能なレコードを選択します。
4. [送信] をクリックします。

タスクの結果
選択されたカテゴリユーザーは、選択されたアセスメント可能なレコードのステークホルダーとなります。関連付けを確認するには、アセスメント可能なレコードに移動し、選択されたカテゴリユーザーが [カテゴリユーザー] 関連リストにあることを確認してください。



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注:
異なるメトリクスタイプのカテゴリユーザーおよびアセスメント可能なレコードからステークホルダーを作成しないでください。

関連情報

- カテゴリのユーザーとステークホルダー
- カテゴリユーザーの作成
- 複数のカテゴリユーザーをアセスメント可能な 1 つのレコードに関連付け
- 複数のカテゴリユーザーをアセスメント可能な複数のレコードに関連付け
- アセスメント可能な複数のレコードのステークホルダーの削除
- アセスメント可能な 1 つのレコードのステークホルダーの削除

複数のカテゴリユーザーをアセスメント可能な**1**つのレコードに関連付け

[アセスメント可能なレコード] フォームから、アセスメント可能な単一のレコードに対して多数のステークホルダーを作成します。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて
フォームからステークホルダーを編集または削除することもできます。

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > 評価可能なレコード.
2. リストからレコードを開きます。
3. [カテゴリユーザー] 関連リストで、[編集] をクリックします。
   これらのカテゴリユーザーは、このアセスメント可能なレコードのステークホルダーです。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. カテゴリユーザーを追加してステークホルダーを作成するか、カテゴリユーザーを削除してステークホルダーを削除します。
システムによって表示されるのは、アセスメント可能なレコードに関連付けられたカテゴリのカテゴリユーザーのみです。たとえば、アセスメント可能なレコードがコンプライアンススコアおよびサポート採点カテゴリにのみ関連付けられている場合、ユーザー満足度カテゴリのユーザーは表示されません。

関連情報

- カテゴリのユーザーとステークホルダー
- カテゴリユーザーの作成
- 複数のカテゴリユーザーをアセスメント可能な 1 つのレコードに関連付け
- 1 人のカテゴリユーザーをアセスメント可能な 1 つのレコードに関連付ける
- アセスメント可能な複数のレコードのステークホルダーの削除
- アセスメント可能な 1 つのレコードのステークホルダーの削除

アセスメント可能な1つのレコードのステークホルダーの削除

アセスメント可能な 1 つのレコードのステークホルダーを削除することができます。

始める前に

必要なロール：assessment_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > 評価可能なレコード.
2. アセスメント可能なレコードを開きます。
3. [カテゴリユーザー] 関連リストで、削除する各ステークホルダーのチェック ボックスをオンにします。
4. [アクション] 選択リストで、[削除] を選択します。
5. **OK** をクリックするとそのアクションを確認します。
ステークホルダーが削除されます。

関連情報

- カテゴリのユーザーとステークホルダー
- カテゴリユーザーの作成
- 複数のカテゴリユーザーをアセスメント可能な複数のレコードに関連付け
- 複数のカテゴリユーザーをアセスメント可能な 1 つのレコードに関連付け
- 1 人のカテゴリユーザーをアセスメント可能な 1 つのレコードに関連付ける
- アセスメント可能な複数のレコードのステークホルダーの削除

オンデマンド アセスメント

オンデマンド アセスメントは、[スケジュール タイプ] フィールドを [オンデマンド] に設定してメトリクスタイプに対して生成することができます。

システムがオンデマンド アセスメントを適切に生成するためには、メトリクスが有効かつ公開されている必要があります。メトリクスタイプは、少なくとも 1 つのメトリクスカテゴリにも関連付けられている必要があります。そのメトリクスカテゴリは、次の各アイテムの 1 つ以上に関連付けられている必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- アセスメント可能なレコード
- メトリクス

デフォルトでは、アセスメントアドミニストレーターは、アセスメント可能な 1 つのレコードまたはアセスメント可能な複数のレコードに対してオンデマンド アセスメントを生成することができます。

関連情報

アセスメントの生成

スケジュール設定済みアセスメント

アセスメント可能な複数のレコードのオンデマンド アセスメントの生成

アセスメントのインスタンスの表示

アセスメントデータのクリーン アップ

オンデマンドアセスメントの生成

オンデマンドアセスメントを使用して、基本的なアセスメントプロセスを理解し、最小限の構成でアンケートをテストします。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて
評価する [アセスメント可能なレコード] を選択し、カテゴリと質問を作成してから、システム内のユーザーにアセスメントをアサインします。事前設定された「ステークホルダー」はオンデマンド アセスメントには使用されません。

手順

1. メトリクスタイプを作成して、[スケジュール タイプ] を [オンデマンド] に設定してアセスメント設定のテストを可能にします。
2. 作成したメトリクスタイプの [アセスメント可能なレコード] を生成します。
3. 選択されたアセスメント可能なレコードを評価するために必要な [メトリクスカテゴリ] を作成します。
4. カテゴリごとに、1 つもしくは複数のアセスメント質問、またはメトリクスを作成します。
5. アセスメントを公開します。
6. オンデマンドアセスメントを実行して、カテゴリとメトリクスをテストします。
7. アセスメントスコアカードまたはディシジョンマトリクスでアセスメント評価を分析します。

関連情報

アセスメント

アセスメント可能な 1 つのレコードのオンデマンド アセスメントの生成

[アセスメント可能なレコード] フォームからオンデマンド アセスメントを生成するとき、得られるアセスメントにはアセスメント可能なレコードに関連付けられたカテゴリからの質問が含まれます。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

アセスメントを公開します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > 評価可能なレコード.
2. スケジュール タイプが [オンデマンド] であるメトリクスタイプに関連付けられたアセスメント可能なレコードを開きます。
3. アセスメントの [査定人] タブで設定されたユーザーと他の指定されたユーザーにアセスメントをアサインするには、次の手順を実行します。
   a. [アセスメントメトリクスタイプ] フォームで、[アセスメントをアサイン] をクリックします。
   b. [最新の Assessor] リストからユーザーを選択するか、別のユーザーを選択します。
   c. **[OK]** をクリックします。
4. アセスメントの [査定人] タブで設定されたユーザーにアセスメントをアサインするには、[査定人にアサイン] をクリックします。

タスクの結果
選択したユーザーに割り当てられたアセスメントのインスタンスが生成されます。

関連情報

- アセスメントの生成
- スケジュール設定済みアセスメント
- アセスメントデータのクリーン アップ

アセスメント可能な複数のレコードのオンデマンド アセスメントの生成

[アセスメントメトリクスタイプ] フォームからオンデマンドアセスメントを生成するとき、得られるアセスメントにはメトリクスタイプのアセスメント可能なレコードに関連付けられたすべてのカテゴリからの質問が含まれます。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin
アセスメントを公開します。

このタスクについて
たとえば、アセスメントメトリクスのあるカテゴリ 1 つ以上に関連付けられたアセスメント可能なレコードが 15 個ある場合、アセスメントにはアセスメント可能な 15 個のレコードに対する質問がすべて含まれます。

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > メトリクスの定義 > タイプ.
2. スケジュール タイプが [オンデマンド] であるメトリクスタイプを開きます。
3. アセスメントの [査定人] タブで設定されたユーザーと他の指定されたユーザーにアセスメントをアサインするには、次の手順を実行します。
   a. [アセスメントメトリクスタイプ] フォームで、[アセスメントをアサイン] をクリックします。
   b. [最新の Assessor] リストからユーザーを選択するか、別のユーザーを選択します。
   c. **[OK]** をクリックします。
4. アセスメントの [査定人] タブで設定されたユーザーにアセスメントをアサインするには、[査定人にアサイン] をクリックします。

タスクの結果
選択したユーザーに割り当てられたアセスメントのインスタンスが生成されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

- アセスメントの生成
- スケジュール設定済みアセスメントを手動で生成
- アセスメントグループ
- アセスメントデータのクリーン アップ

オンデマンド API によるアセスメントの生成

[アセスメントをアサイン] ボタンは、オンデマンド アセスメントを生成する API を呼び出します。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて

手順

1. アセスメントを生成するには、ビジネスルールやクライアントスクリプトなど、システム内のスクリプトから AssessmentCreation API を呼び出します。
2. 次のアイテムの sys_id を使用します。
   - 評価するアセスメント可能なレコード。アセスメント可能なレコードは、オンデマンド タイプと、スクリプト化されていないメトリクスを含む少なくとも 1 つのカテゴリに関連付けられている必要があります。
   - アセスメントを実行する必要のある 1 人以上のユーザー。API は、ユーザーごとに指定されたアセスメント可能なレコードに関するアンケートを生成します。

関連情報

- アセスメントの生成
- スケジュール設定済みアセスメント
- スケジュール設定済みアセスメントを手動で生成
- ベンダー タイプ アセスメントをマニュアルで生成
- アセスメント生成スケジュールの設定
- アセスメントのインスタンス
- アセスメントのインスタンスの表示
- アセスメントデータのクリーン アップ

スケジュール設定済みアセスメント

[スケジュール タイプ] フィールドを [スケジュール済み] に設定することで、メトリクスタイプごとに一意のスケジュール済みジョブがシステムによって生成されます。

[スケジュール タイプ] フィールドを [スケジュール済み] に設定することで、メトリクスタイプごとに一意のスケジュール済みジョブがシステムによって生成されます。各スケジュール済みジョブは、関連するメトリクスタイプに対してアセスメント コンポーネントを生成します。デフォルトでは、アドミニストレーターが手動で実行したときにスケジュール済みジョブが実行されますが、アドミニストレーターは繰り返しベースでアセスメントを自動的に生成するスケジュールを設定できます。

スケジュール設定済みアセスメントをシステムが適切に生成するためには、メトリクスタイプが有効で公開されている必要があります。メトリクスタイプは、少なくとも 1 つのメトリクスカテゴリにも関連付けられている必要があります。そのメトリクスカテゴリは、次の各アイテムの 1 つ以上に関連付けられている必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- アセスメント可能なレコード
- アセスメント可能なレコードの 1 つに関連付けられているステークホルダー
- メトリクス

関連情報

アセスメントメトリクス

アセスメントのスケジュール

オンデマンドアセスメントを使用してアンケートを評価した後、必要に応じてカテゴリとメトリクスを編集し、メトリクスタイプレコードをリセットし、アセスメント可能なレコードを評価する資格のあるユーザーを選択します。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

手順

1. オンデマンド アセスメントに対して作成したメトリクスタイプを開いて、[スケジュール タイプ] を [スケジュール済み] に設定します。
2. オンデマンドアセスメントに対して作成したカテゴリとメトリクスが正しいことを確認します。
3. カテゴリについて特別な知識のあるカテゴリユーザーを作成します。
4. 特定のアセスメント可能なレコードにカテゴリユーザーを関連付けることによってステークホルダーを作成します。
5. スケジュールを設定する自動評価の生成または手動で評価を生成する 。

   注:
   この手順は、システムアドミニストレーターが行う必要があります。

6. メール通知を設定して、従業員がアセスメント期限を逸したときに、アサインされているアセスメントをユーザーに通知し、マネージャーに報告します。
7. アセスメントスコアカードまたはディシジョンマトリクスでアセスメント評価を分析します。

関連情報

アセスメント

スケジュール タイプ

事前設定されたユーザーのアセスメントをスケジュールするか、オンデマンドのユーザーがあればそのユーザーにアセスメントを送信できます。

オンデマンド アセスメントでは、セットアップが少なくて済みます。スケジュール設定済みアセスメントにより、ユーザー、または評価対象のレコードについての特別なナレッジを持っている「ステークホルダー」が定義され、スケジュールされた間隔でそれらのユーザーにアセスメントアンケートが自動的に送信されます。ベスト プラクティスは、まずオンデマンド アセスメントを設定して、プロセスについて自分が学んでから、アンケートをテストすることです。カテゴリと質問に満足したら、スケジュール設定済みアセスメントに対して再設定します。これらの設定パスは、両方のアセスメント タイプにとって最も簡単です。これらの手順で使用される用語の定義については、「主な用語」を参照してください。

関連情報

アセスメント

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アセスメント生成スケジュールの設定

アセスメント生成スケジュールを設定できます。メトリクスタイプごとにスケジュールを個別に設定する必要があります。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > メトリクスの定義 > タイプ.
2. 適切なメトリクスタイプ レコードを開きます。
3. [スケジュール済みジョブ] フィールドの横にある参照アイコンをクリックして、スケジュール レコードを開きます。
4. [トリガー タイプ] フィールドを探して、スケジュール済みジョブに対して繰り返しスケジュールを設定します。

   たとえば、毎月アセスメント コンポーネントを生成する場合は、[間隔] または [繰り返し] トリガー タイプを選択して、[繰り返し] 値を 30 日に設定します。あるいは、[月日] を選択して、[実行時間] および [特定日付に実行] を指定します。

   アセスメント生成に最適な頻度は、主観に左右されます。スケジュールを設定するときは、評価するレコードの数、組織が要求するアセスメント結果の更新頻度、ユーザーがアセスメントを完了するために必要な時間と労力、および関連するその他の要因に留意します。

メトリクスタイプの公開

アセスメントを生成できるようにするには、関連付けられたメトリクスタイプをアセスメントアドミニストレーターが公開する必要があります。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて
[アセスメントメトリクスタイプ] フォームの [状態] フィールドにより、そのタイプが公開されているかどうかが示されます。デフォルトの状態は [ドラフト] で、これによりシステムによるアセスメントの生成が無効になります。

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > メトリクスの定義 > タイプ.
2. メトリクスタイプ レコードを開き、[公開] をクリックします。

   [公開] ボタンは、状態が [ドラフト] で、タイプに関連付けられたメトリクスが少なくとも 1 つある場合にのみ利用可能です。

   注:
   メトリクスタイプは、公開された後は [ドラフト] 状況に戻すことはできません。

スケジュール設定済みアセスメントを手動で生成

アドミニストレーターは、スケジュール設定済みアセスメントを手動で生成できます。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
たとえば、スケジュールを設定していて、次回にスケジュールされている実行日までにアセスメントを生成する場合は、このオプションを使用します。

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > メトリクスの定義 > タイプ.
2. 適切なメトリクスタイプ レコードを開きます。
3. [アセスメントを生成] をクリックして、スケジュール済みジョブをただちにトリガーします。

> **注:**
> [アセスメント可能なレコードを生成] ではなく、[アセスメントを生成] をクリックするよう注意してください。

ベンダー タイプ アセスメントをマニュアルで生成

ベンダーパフォーマンス機能は、ベンダーメトリクスタイプに対してアセスメントを生成する直接的な方法を提供します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > ベンダーパフォーマンス > 管理者 > アセスメントを生成.
2. [アセスメントを生成] をクリックして、[ベンダー] タイプに対してスケジュール済みジョブを実行します。

アセスメントデータのクリーン アップ

アセスメント プロセスはかなりの量のデータを生成しますが、その一部は短時間で役に立たなくなります。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて
アセスメント プロセスはかなりの量のデータを生成しますが、その一部は短時間で役に立たなくなります。アセスメントには、アドミンだけが利用できる「*Remove Old Assessment Data*」と呼ばれるスケジュール済みジョブが含まれます。スケジュール済みジョブが、1 年以上経過している場合にこれらのアイテムを削除します。

- アセスメントのインスタンスの質問
- アセスメントのインスタンス
- メトリクスの結果

デフォルトでは、スケジュール済みジョブは手動で実行されます。アドミニストレーターは、スケジュール済みジョブを繰り返しスケジュールで自動的に実行するように設定できます。

手順

1. 移動先 すべて > システムスケジューラ > スケジュール済みジョブ > スケジュール済みジョブ.
2. 「古いアセスメントデータを削除」レコードを開きます。
3. スケジュール フォームで、[トリガー タイプ] フィールドを設定して、繰り返しスケジュールでスケジュール済みジョブを実行します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

スケジュール済みジョブは、毎週または毎月実行するように設定することをお勧めします。

4. オプション: [今すぐ実行] をクリックして、スケジュール済みジョブを実行します。

アセスメントのインスタンス

アセスメントのインスタンスは、1 人のユーザーにアサインされたアンケートの 1 回の発生を表します。

スケジュール設定済みアセスメントおよびオンデマンド アセスメントに説明されているとおりに必要な条件が満たされ、かつスクリプト化されていないメトリクスが少なくとも 1 つのカテゴリにある場合にのみ、アセスメントのインスタンスがシステムによって生成されます。

システムがメトリクスタイプに対してスケジュール設定済みアセスメントを生成する際は、各アセスメント インスタンスには、アセスメント可能なレコードおよびアサインされたステークホルダーに関連するカテゴリについての質問が含まれます。

例：

1 つのユーザー レコードに関連付けられた複数のステークホルダー レコードが存在する可能性があるとします。Minh Leclare さんが、[ベンダー] メトリクスタイプに関連する以下のアイテムのステークホルダーであるとします。

アセスメント可能なレコード

アセスメント可能なレコード	カテゴリ
Amazon	ユーザー満足度
Acme	ユーザー満足度
Acme	信頼性
Cisco	信頼性

スケジュール設定されたアセスメントがシステムによって生成されると、Minh には、カテゴリからの質問にステークホルダーとして回答することで、Amazon、Acme、および Cisco を評価するための 1 つのアセスメントインスタンスがアサインされます。「ユーザー満足度」カテゴリに 3 つの質問があり、「信頼性」に 6 つの質問があるとすると、Minh さんのアンケートには Amazon に関する 3 つの質問、Acme に関する 9 つの質問、Cisco に関する 6 つの質問が含まれることになります。

特定のアセスメント可能なレコードに対してオンデマンド アセスメントがシステムによって生成されると、アセスメントのインスタンスにはアセスメント可能なそのレコードおよび関連するすべてのカテゴリに関する質問が含まれます。メトリクスタイプに対してオンデマンド アセスメントがシステムによって生成されると、アセスメントのインスタンスにはすべてのメトリクスタイプのアセスメント可能なレコードおよびそれに関連付けられたカテゴリに関する質問が含まれます。

アセスメントのインスタンスの表示

アセスメントのインスタンスは、1 人のユーザーにアサインされたアンケートの 1 回の発生を表します。

始める前に

必要なロール： survey_admin、assessment_admin、または admin

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > アセスメントインスタンス.
   インスタンスの状態に基づいて次のサブモジュールが利用可能です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 取得可能：ユーザーによる取得が可能になっているアセスメントのインスタンスを表示します。デフォルトでは、これらのインスタンスは [番号] フィールドの昇順でソートされます。
- 処理中：処理中のアセスメントのインスタンスを表示します。デフォルトでは、これらのインスタンスは [番号] フィールドの昇順でソートされます。
- 完了：完了したアセスメントのインスタンスを表示します。デフォルトでは、これらのインスタンスは [取得日] フィールドの降順でソートされます。
- キャンセル：キャンセルされたアセスメントのインスタンスを表示します。デフォルトでは、これらのインスタンスは [番号] フィールドの昇順でソートされます。
- すべて：すべての状況でのアセスメントのインスタンスを表示します。デフォルトでは、これらのインスタンスは [番号] フィールドの昇順でソートされます。

2. アセスメントインスタンス番号をクリックして、必要なサブモジュールからレコードを開きます。

デフォルトでは、[完了] 以外のすべてのサブモジュールの [アセスメントのインスタンス] フォームに、次のテーブルのフィールドが表示されます。

注:
[完了] サブモジュールでインスタンスを選択すると、「ユーザーの回答」ページにリダイレクトされます。

フィールド	説明
番号	自動生成されたレコード番号。
メトリクスタイプ	このアセスメントのメトリクスタイプ。
アセスメントグループ	このアセスメントが属するアセスメントグループ。
期日	それまでにアセスメントのインスタンスを完了する必要がある日付。メトリクスタイプの [アセスメント期間] フィールドにある値からシステムによって期日が入力されます。期日に関連するメール通知がシステムによって生成されます。 **注:** デフォルトでは、システムは「有効期限切れのアセスメントをキャンセル」スクリプトを 30 日ごとに実行し、状況が [対応中] または [取得可能] である、期限切れのサーベイ、アセスメント、およびクイズのインスタンスをキャンセルします。
状況	アセスメントの状態。
ドメイン	インスタンスに関連付けられたドメイン。
担当者	このアセスメントが割り当てられているユーザー。このフィールドは、状態が [処理中]、[完了]、または [キャンセル] であるときは読み込み専用になります。
署名	このアセスメントに添付されている署名レコードの名前。署名は、アセスメント対象者がアンケートに添付されたアサーションの読み込みを行ったことの確認を要求します。
署名結果	署名が必要なときに対象者によって提供される検証。この値は、ユーザー [sys_user] テーブルからの対象者のフル ネーム、または対象者がチェック ボックスをオンにすることによってアサーションの読み込みを確認したことを示す [オン] のいずれかです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. [アセスメントを実施] をクリックして、アンケートを開きます。
詳細については、「アセスメントの実施」を参照してください。

このボタンは、アセスメントのインスタンスで次の条件がすべて満たされている場合に使用できます。

- [アサイン先] が自分である。
- [状態] が [取得可能] または [処理中] である。
- 関連付けられたメトリクスタイプが [有効] である。

関連情報

アセスメントの生成

スケジュール設定済みアセスメントを手動で生成

イベントスケジューリング

アセスメントのトリガー条件の設定

トリガー条件は、特定のアセスメントを送信するタイミングとアセスメントを送信する相手を指定します。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > 管理者 > トリガー条件.
2. トリガー条件フォームのフィールドに入力します。
フィールド値の説明については、「アセスメントのトリガー条件フォーム」を参照して ください。

関連情報

サーベイ トリガー条件

アセスメント可能なレコード

アセスメントのトリガー条件

トリガー条件は、特定の条件に基づいて、指定されたアセスメントをいつ送信するかをシステムに指示します。

トリガー条件を使用すると、アセスメントアドミニストレーターは、インシデントまたは変更要求がクローズしたときなど、特定のアクションが発生するたびにアセスメントを生成するようにシステムを設定できます。トリガー条件は、インシデントの問い合わせユーザーや変更要求のアサイニーなど、トリガー レコードに関連する特定のユーザーにアセスメントを送信します。条件が満たされるたびにアセスメントを送信するか、または条件が満たされたときにシステムがランダムにアセスメントを送信する可能性を設定することができます。

トリガー条件フォームのフィールド値の説明については、「アセスメントのトリガー条件フォーム」を参照してください。

トリガー条件の設定

アセスメント	ベンダー
テーブル	インシデント [incident]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

トリガー条件の設定 (続く)

ユーザーフィールド	担当者
繰り返し間隔	30 日間
有効	true
ランダムにトリガー	false
アセスメント可能なレコードフィールド	ベンダー これは、[テーブル] フィールドから選択されたテーブルのフィールドです。指定されたフィールドで選択された参照レコードには、アセスメント可能なレコードが必要です。 **注:** このフィールドの値には、選択したメトリクスタイプのアセスメント可能なレコードが必要です。この条件が満たされると、アセスメントのみがトリガーされます。
関連フィールド 1	問い合わせユーザー
関連フィールド 2	ベンダー
条件	[状態] [次の値に等しい (=)] [クローズ済み] かつ [ベンダー] [は空ではない]

トリガー条件の例

Modesto Scroggie さんは、Boris Catino さんにアサインされているインシデントに関する問い合わせユーザーである、サービスデスクの技術者です。Modesto さんの問題を解決するため Boris さんがベンダーに連絡し、[ベンダー] フィールドを **[Microsoft]** に設定します。インシデントがクローズすると、システムは Boris さんにアサインされているアセスメントのインスタンスを作成し、Boris さんはベンダーとして Microsoft を評価することができます。

2 つの関連フィールドがトリガー条件の一部として選択されたため、アセスメントのインスタンスには、インシデントからの以下の情報が保存されます。

- 関連レコード **1**：ユーザー：Modesto Scroggie
- 関連レコード **2**：会社：Microsoft

注:
条件が満たされるたびにトリガー条件がトリガーされるように設定されていても、[繰り返し間隔] 設定により Boris さんがアサインされている別のベンダー インシデントが最初のものから 30 日以内にクローズした場合、Boris さんは別のアセスメントを受け取らないようにできます。

マネージャー通知の有効化

assessment_admin ロールを持つユーザーは、「アセスメントが遅延の場合にマネージャーに Notify」メール通知を有効にできます。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
この通知は、アサインされているアセスメントを査定人が時間通りに完了していないときに、査定人のマネージャーにメールを送信します。詳細は、「アセスメント通知のテーブル」を参照してください。このメール通知は、メトリクスタイプごとに個別に有効または無効にする必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > メトリクスの定義 > タイプ.
2. メトリクスタイプを開きます。
3. [遅延の場合に通知] チェック ボックスをオンにします。



マネージャー通知を無効にするには、チェック ボックスをオフにします。

4. レコードを保存します。

> **注:**
> 査定人のユーザー レコードには、この通知を使用するマネージャーが [マネージャー] フィールドに指定されている必要があります。このフィールドを使用するには、フォームの設定が必要な場合があります。

アセスメント通知

アセスメントのメール通知を送信するようにシステムを設定できます。

アセスメント可能なレコードを生成する過程で、次のどのタイプの通知でも設定できます。

- アセスメントユーザーに通知：このメッセージは、アセスメントがアサインされたことを通知するもので、タイプ、期日、および基本的な説明が含まれます。このメッセージには、アセスメントを取得するレコードへのリンクも含まれています。

  > **注:**
  > ユーザーに処理待ちのアセスメントがある場合、システムは同じアセスメントの別のインスタンスを生成しません。

- アセスメントユーザーへのリマインダー：このメッセージは、時間が半分経過した時点でアセスメントを完了していない場合に期日のリマインダーを行います。メッセージの内容は最初の通知と同じです。
- アセスメントの遅延をマネージャーに Notify：期日までにアセスメントを完了しない場合、システムは設定に応じてマネージャーに通知を送信することがあります。

> **注:**
> デフォルトでは、システムは 30 日ごとにスクリプトを実行して、[対応中**Variables Choice List]** または [取得可能] 状態にある期限切れのアセスメントおよびサーベイインスタンスをキャンセルします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

メトリクスタイプの作成とアセスメント可能なレコードの生成

イベントスケジューリング

アセスメント通知ワークフロー

アセスメントユーザーに通知ワークフローに従ってアセスメント 通知がシステムによって送信されます。workflow_admin、workflow_creator、または workflow_publisher ロール を持つユーザーは、ワークフローを表示することができます。

1. グラフィカルなワークフローエディターを開くには ワークフロー > ワークフローエディター.
2. アクティビティメニューで、リンクをクリックして既存のワークフローを選択します。

ワークフロー ウィンドウ



3. ワークフローバージョンリストから、**[Notify assessment user]** (アセスメントユーザーに通知) を選択します。

ワークフローが表示されます。

「アセスメントユーザーに通知」ワークフロー



関連情報

アセスメント通知

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メトリクスの結果の表示

メトリクスの結果には、スクリプトの実行からの、または 1 人のユーザーからの単一の評価に基づき、特定のメトリクスに対して評価されたレコードのパフォーマンスを表す値が含まれます。メトリクスの結果には、実際の値と計算された値が含まれます。メトリクスの結果からの値を使用してカテゴリ結果が計算されます。

始める前に

必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて

アセスメントが生成されたときにスクリプト化された有効なメトリクスが存在している場合、システムは関連付けられたアセスメント可能なレコードごとにメトリクスの結果を自動的に生成します。入力されたアセスメントアンケートでユーザーが回答した各質問について追加のメトリクスの結果がシステムにより生成されます。複数のユーザーが同一のアセスメント可能なレコードについて同じ質問のアンケートに入力した場合、システムはユーザーの応答ごとにメトリクスの結果を生成します。たとえば、3 人のユーザーが、Acme Corporation のレコードに関する 4 つの同じ質問を含むアンケートに入力するとします。そうすると、質問ごとに 1 人のユーザー当たり 1 つで、12 のメトリクスの結果がシステムにより生成されます。

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > 結果 > メトリクスの結果.
2. 表示するメトリクスの結果のレコードを開きます。
   [更新日時] と [文字列値] を除くフォーム上のフィールドはすべて読み込み専用です。

[メトリクスの結果] フォームのフィールド

フィールド	説明
アセスメントグループ	メトリクスの結果が関連付けられているアセスメントグループ。
メトリクス	これらのメトリクスの結果の値が適用されるメトリクスの名前。
データタイプ	メトリクスのデータタイプ。
手法	メトリクスの手法。
更新日時	メトリクスの結果が最後に更新された日時。
ソース	評価されたアセスメント可能なレコードのソースレコード。
担当者	アセスメントアンケートに入力したユーザー。このフィールドは、手法が [スクリプト] であるときは空白です。
インスタンス	[アサイン先] ユーザーによって入力されたアセスメントのインスタンス。このフィールドは、手法が [スクリプト] であるときは空白です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
実際の値	手法に応じて、ユーザーの応答またはスクリプトからの、スケーリングされていない値。 ○ アセスメント：アセスメントのインスタンスの質問に対するユーザーの応答から得られた値。実際の値は、メトリクスデータタイプによって決まります。 ▪ チェック ボックス：チェック ボックスがオフの場合は 0、オンの場合は 1 です。 ▪ 選択肢またはリッカート尺度：実際の値は、選択された回答の選択肢に関連付けられたメトリクスの定義の [値] と等しくなります。 ▪ 日付、日付/時刻、または文字列：実際の値は -1 で、これらのデータタイプがカテゴリ結果の計算に寄与しないことを示します。 ▪ テンプレート：実際の値は、選択された回答の選択肢に関連付けられたテンプレート定義の [値] と等しくなります。 ▪ はい/いいえ：実際の値は、回答が [いいえ] の場合は 0、[はい] の場合は 1 です。 ○ スクリプト：*actual_result* 変数に置かれているスクリプトの値。 このフィールドは非表示であり、データタイプが [期間] のときは空白のままとなります。
期間の値	データタイプが [期間] である場合にのみ適用される、特別な種類の実際の値。期間の値は、ベンダーの平均機能停止期間など、*actual_result* パラメーターからのスクリプトクエリーによって取得される値です。

スケール値	関連付けられたメトリクススクリプトにおける *scaled_result*変数からの適切な値。スクリプト化されたメトリクスでのコードにより、取得する実際の値に対するスケーリング スキームが定義されます。たとえば、スクリプト化されたメトリクスが CMDB にクエリを行って、ベンダーの構成アイテム (CI) の数を戻します。コードにはこのスケーリングスキームが含まれており、ここで *actual_result* は CI の数であり、*scaled_result* は CI の数量を表します。
	`if (actual_result < 1)`
	`scaled_result = 0;`
	`else if (actual_result < 1000)`
	`scaled_result = 1;`
	`else if (actual_result < 10000)`
	`scaled_result = 2;`
	`else if (actual_result < 25000)`
	`scaled_result = 3;`
	`else if (actual_result < 100000)`
	`scaled_result = 4;`
	`else`
	`scaled_result = 5;`
	スクリプトがベンダーに対して 315 の CI を検出する場合、このメトリクスの結果に対する [*Actual value*] は 315、[*Scaled value*] は 1 です。
	注:
	このフィールドは手法が [スクリプト] であるときにのみ表示されますが、スケール値が [正規化値] 計算で使用されるため、手法が [アセスメント] であるときにはシステムは*Actual value*をフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
正規化値	重み付け、スケール定義、最小値と最大値、メトリクスに影響するその他の要因 (サーベイ回答や入力値など：ユーザーが指定した実際の値) を考慮した調整値。「アセスメントカテゴリ結果の表示」の [正規化値] の例を参照してください。
文字列値	アンケートに表示される回答を表示する値。場合によっては、これは *Actual value* と同じになります (メトリクスデータタイプが [パーセンテージ] であるときなど)。文字列値は、特定のデータタイプの未回答の質問に対しては [適用外] となります。[添付ファイル] データタイプの場合、添付ファイルの名前はカンマ区切り形式の値として表示されます。

アセスメント結果

アセスメントアプリケーションでは、システムが完了したアンケートを処理するか、スクリプト化されたメトリクスクエリーから戻された値を収集すると、メトリクスの結果とカテゴリ結果と呼ばれるアセスメント結果レコードが生成されます。

アセスメントアドミニストレーターは、アセスメント結果を表示できます。

システムにより、メトリクスの結果がまず計算され、スコアが正規化されてから、カテゴリ結果が計算されます。メトリクスの結果とカテゴリ結果の各レコードには、評価された特定のカテゴリおよびソースレコードに対して、1 つのアセスメントグループからのデータが保存されます。具体的には次のとおりです。

- メトリクスの結果：1 つのメトリクスの 1 つの評価から計算されたデータを保存。
- カテゴリ結果：カテゴリ内のすべてのメトリクスの重み付けから計算されたデータを保存。

注:
結果データは、メトリクスの結果およびカテゴリ結果レコードの形式で表示できますが、結果を表示する最も有意義な方法はスコアカードとディシジョンマトリクスです。これらのツールは、最も関連性の高いデータのみをグラフィカルな比較形式で表示します。

除外される応答

システムによって応答のメトリクスの結果が作成されますが、次のいずれかが true である場合は、それらはカテゴリ結果の計算には含まれません。

- ユーザがアンケートで [適用外] 回答オプションを選択している。
- ユーザーが質問に回答しておらず、かつデータタイプが [チェック ボックス] でない。
- 質問のデータタイプが [日付]、[日付/時刻]、または [文字列] のいずれかである。
- メトリクスの結果である [実際の値]、[スケール値]、および [正規化値] フィールドが「*-1*」に設定されている。

メトリクスの添付ファイル

サーベイまたはアセスメントが送信された後、ユーザーによって追加されている添付ファイルがあれば、メトリクスの結果のレコードに移動されます。添付ファイルの名前が、[メトリクスの結果] フォームの [文字列値] フィールドに追加されます。

注:
メトリクスの結果から添付ファイルを追加または削除することはできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アセスメント概要ダッシュボード

アセスメント概要ダッシュボードには、タイプ別の評価可能レコード、メトリクスタイプ別の合計メトリクス、ステータス別のアセスメントなど、さまざまなアセスメントレポートが表示されます。

ダッシュボードにこれらのレポートのすべてが表示されない場合があります。特定のレポートを表示する場合は、そのレポートをダッシュボードに追加できます。

アセスメント概要ダッシュボードレポート

レポート	テーブル
タイプ別のアセスメント可能なレコード	アセスメント可能なレコード [asmt_assessable_record]
アセスメントグループ別のアセスメントのインスタンス	アセスメントのインスタンス [asmt_assessment_instance]
状態別のアセスメント	アセスメントのインスタンス [asmt_assessment_instance]
アサイン先ユーザー別の回答済みの質問	サーベイインスタンスの質問 [asmt_assessment_instance_question]
タイプ別の平均評価	アセスメントカテゴリ結果 [asmt_category_result]
カテゴリ別のカテゴリ結果評価	アセスメントカテゴリ結果 [asmt_category_result]
データタイプ別のメトリクス	アセスメントメトリクス [asmt_metric]
カテゴリごとのステークホルダー	アセスメントステークホルダー [asmt_m2m_stakeholder]
評価の高いアイテム	メトリクスの結果 [asmt_metric_result]
メトリクスタイプ別の合計メトリクス	アセスメントメトリクス [asmt_metric]
アサイン先ユーザー別の未回答の質問	サーベイインスタンスの質問 [asmt_assessment_instance_question]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アセスメント概要ダッシュボード



アセスメントレポートを表示

アセスメント概要ダッシュボードを使用して、アセスメントレポートを表示します。

始める前に

必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて

ダッシュボードには、ウィジェットに配置されたレポートが表示されます。ダッシュボードに新しいウィジェットを追加できます。

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > 概要.
2. レポート内の [要素 (elements)] をクリックして、詳細な情報を表示します。

   ダッシュボードの操作の詳細については、「ダッシュボード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アセスメント結果の計算

すべてのアセスメントグループに、アセスメント結果があります。

1 つのメトリクスの評価から計算されたデータは、メトリクスの結果として分類されます。カテゴリ内のすべてのメトリクスの結果の重み付けから計算されたデータは、カテゴリ結果として分類されます。アセスメントが生成されたときに一部のアセスメント結果が計算され、ユーザーがアンケートに入力したときにその他のアセスメント結果が計算されます。

関連情報

- スケジュール設定済みアセスメントを手動で生成
- ベンダー タイプ アセスメントをマニュアルで生成
- アセスメントグループ

アセスメントのバブルチャートを表示

アセスメントアドミニストレーターは、バブルチャートを表示して、アセスメント可能なレコードの相対的な順位を 3 つのメトリクスカテゴリで比較することができます。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > 管理者 > バブルチャート.
2. [名前] をクリックして、バブルチャートのレコードを開きます。
3. [関連リンク] で、[バブルチャートを表示] をクリックします。

> **注:**
> デマンドアドミニストレーターとベンダーマネージャーは、デマンド管理アプリケーションとベンダーパフォーマンスアプリケーションを介してバブルチャートを表示できます。詳細については、「プロジェクトポートフォリオスイート」を参照してください。

アセスメントのバブルチャート

バブルチャートは、複数のアセスメント可能なレコードのアセスメント結果をプロットする、動的に更新されるグラフです。

アセスメントアドミニストレーターは、バブルチャートを作成および使用して、アセスメント可能なレコードの相対的な順位を 3 つのメトリクスカテゴリで比較することができます。X 軸と Y 軸はそれぞれ別のカテゴリを表します。アセスメント可能なレコードは、チャート上に円形マーカーまたはバブルとしてプロットされます。そのサイズは、3 番目のカテゴリのスコアによって異なります。

バブルチャートの作成

アセスメントアドミニストレーターは、バブルチャートを作成して、アセスメント可能なレコードの相対的な順位を 3 つのメトリクスカテゴリで比較することができます。

バブルチャートを作成するには、次に移動します: アセスメント > 管理者 > バブルチャート をクリックし、レコードを作成します (フィールドの説明についてはテーブルを参照)。

> **注:**
> 色付きのフィールドでは、HTML 色名 または 16 進数 値が許容されます。16 進数値の場合、# 文字はオプションです。値の大文字と小文字は区別されません。たとえば、値 LightGray、lightgray、#D3D3D3、d3d3d3 はいずれも有効です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[バブルチャート] フォーム



[バブルチャート] フォームのフィールド

フィールド	説明
名前	バブルチャートを説明する名前。バブルチャートを表示すると、名前に **Bubble Chart** が追加されます。
• 左上ラベル • 右上ラベル • 左下ラベル • 右下ラベル	左上、右上、左下、右下それぞれの四分割ラベルのテキスト。結果の解釈に役立つラベルを選択します。たとえば、バブルチャートが表示するアセスメント結果に次のような四分割ラベルがある場合、右上の四分割ラベルのベンダーのスコアが最高になります。 • 左上のラベル：リソース • 右上のラベル：非常に重要なパートナー • 左下のラベル：業績の悪いベンダー • 右下のラベル：再評価
• 左上の色	左上、右上、左下、右下それぞれの四分割ラベルの境界色。バブルは、それが属する四分割ラベルの色になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[バブルチャート] フォームのフィールド (続く)

フィールド	説明
• 右上の色 • 左下の色 • 右下の色	
タイプ	このバブルチャートに関連付けられたメトリクスタイプ。選択されたメトリクスタイプのアセスメント可能なレコードの結果のみがバブルチャートにプロットされます。
• X 軸ラベル • Y 軸ラベル • Z 軸ラベル	バブルチャートの X 軸、Y 軸、および Z 軸のカテゴリのラベル テキスト。これらのラベルは、X 軸および Y 軸に沿って表示され (該当する場合)、バブル スコア サマリー ウィンドウにも表示されます。通常、メトリクスカテゴリ名が良いラベルとなります。これらのフィールドを空のままにすると、バブルチャートには、選択したカテゴリ名がラベルとして自動的に表示されます。
• メトリクス X カテゴリ • メトリクス	各軸が表すメトリクスカテゴリ。Z 軸カテゴリの結果によって、各バブルのサイズが決定されます。一般に、Z 軸が 3 つのうち最も重要なカテゴリを表します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[バブルチャート] フォームのフィールド (続く)

フィールド	説明
Y カテゴリ • メトリクス Z カテゴリ	
四分割ラベルの色	四分割境界のラベル テキストの色。
デフォルト	バブルチャートをデフォルトとして有効 (オン) または無効 (オフ) にするチェック ボックス。メトリクスタイプごとにデフォルトのバブルチャートは 1 つしかありません。

バブルチャートのコンポーネント

X 軸と Y 軸はそれぞれ別のメトリクスカテゴリを表します。アセスメント可能なレコードは、チャート上に円形マーカーまたはバブルとしてプロットされます。そのサイズは、3 番目のカテゴリのスコアによって異なります。

バブルチャート ページには、次のコンポーネントが含まれています。

- バブルチャート
  - **X** 軸と **Y** 軸：各軸はメトリクスカテゴリを表します。
  - バブル：ラベルの付いた各バブルは、アセスメント可能なレコードのカテゴリ結果データの平均を表します。バブルをポイントすると、アセスメント可能なレコードのスコア サマリーが表示されます。バブルまたはバブル ラベルをクリックすると、アセスメント可能なレコードのスコアカードが表示されます。
- ソースレコード リスト：関連付けられたメトリクスタイプの [テーブル] および [条件] によって定義されたすべてのレコードリスト。バブルチャートでは、アセスメント結果が存在するレコードのみがプロットされることに注意してください。実際には、アセスメント結果は、リストされているソースレコードのそれぞれに対するアセスメント可能なレコードに関連付けられています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

バブルチャート



Name	Street	City	Zip / Postal code	Phone	Updated
Acer	333 W. San Carlos St.,Ste. 1500	San Jose	95110	(408) 533-7700	2013-06-05 08:47:42
Adobe Systems	345 Park Avenue	San Jose	95110-2704	408-536-6000	2013-05-09 13:30:25
Adtran	901 Explorer Boulevard	Huntsville	35806-2807	(256) 963-8000	2013-06-05 15:29:17
Altiris	350 Ellis Street	Mountain View	94043	(650) 527-8000	2013-05-08 10:50:49
Amazon	1200 12th Ave. South, Ste. 1200	Seattle	98144-2734	(866) 216-1072	2013-05-07 10:18:47
America Online	770 Broadway	New York, NY 10003	10003	(800) 827-6364	2013-05-08 10:54:37
Apache Software Foundation	2000 Post Oak Boulevard, Suite 100	Houston	77056-4400	(713) 296-6000	2013-05-08 11:00:57
APC	520 8th Ave., 21st Floor	New York	10018	(212) 594-9333	2013-05-09 13:33:25
Apple	1 Infinite Loop	Cupertino	95014	(408) 996-1010	2013-05-07 10:21:57
Asus	800 Corporate Way	Fremont	94539	(510) 739-3777	2013-05-09 13:35:52

1 to 10 of 78

自動翻訳

アセスメント可能なレコードのスコア サマリー

バブルをポイントして、そのバブルが表しているアセスメント可能なレコードのスコア サマリーを表示します。

サマリーには、X 軸カテゴリ、Y 軸カテゴリ、Z 軸カテゴリの順に、各カテゴリのアセスメント可能なレコードの平均スコアが表示されます。スコアは過去 12 か月間のデータに基づいています。

バブルチャート スコア サマリー



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アセスメント スコアカードの表示

アセスメントアプリケーションは、印刷可能なスコアカードを用意しています。スコアカードには、アセスメント可能なレコードの現在の計算された評価が以前の評価または他のレコードの評価と比較される、解釈が容易なアセスメント結果が表示されます。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて
ユーザーは、時間の経過とともに評価を調べたり、アセスメント可能なレコードの評価をテーブルにあるアセスメント可能なすべてのレコードと比較したり、アセスメント可能な 2 つのレコードの評価を比較することができます。すべての評価は、選択した時間範囲の平均です。スコアカードを表示するたびにシステムによってそれが動的に更新されるため、評価は最近完了したアセスメントとスクリプト化されたメトリクスを反映します。

アドミニストレーターは、アセスメント可能なレコードについて [関連リンク] を作成することによって、任意のテーブルに対してスコアカードを表示することができます。ベンダーパフォーマンスが有効であるときは、デフォルトで [会社] フォームにこのリンクがシステムによって提供されます。

ベンダーパフォーマンスアプリケーションでは、ベンダーの拡張スコアカードビューが提供されています。

ベンダーパフォーマンスを参照してください。Project Portfolio Suite に含まれています。

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > 評価可能なレコード.
2. レコードを開きます。
3. [関連リンク] で、[スコアカードを表示] をクリックします。

スコアカードへのリンクの作成

admin ロールを持つユーザーは、UI アクションを作成して、ユーザーがテーブルからスコアカードを表示できるようにすることができます。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

手順

1. 評価するアセスメント可能なレコードを生成します。
   たとえば、[プロジェクト] と呼ばれるメトリクスタイプを作成して、プロジェクト管理 (PM) レコードを評価します。
2. 移動先 システム定義 > **UI** アクション.
3. 「スコアカードを表示」レコードを開きます。
4. ヘッダー バーを右クリックし、コンテキストメニューから [挿入と維持] を選択して重複レコードを作成します。
5. [テーブル] 名を、UI アクションを表示するテーブルに変更します。
   たとえば、プロジェクト [pm_project] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



6. [アクション名] フィールドや [条件] スクリプトは編集しないでください。
7. レコードを保存します。
8. UI アクションを作成したテーブルに移動し、アセスメント可能なレコードを開きます。
   a. この例では、 プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
   b. リスト内のレコードを開きます。
   c. [関連リンク] の下にある [スコアカードを表示] をクリックし、そのアセスメント可能なレコードのスコアカードを開きます。

スコアカードは、 **<table display name>** [スコアカード] のフォームにタイトルとともに表示されます。たとえば、プロジェクト [pm_project] テーブルにあるアセスメント可能なレコードのスコアカードに **[Project Scorecard]** という名前が付けられます。

> **注:**
> 関連付けられたアセスメント可能なレコードにアセスメント結果や関連するライブフィードグループがない限り、コンテンツはスコアカードに表示されません。

9. 関連リンクを表示するテーブルごとに、新しい [スコアカードを表示] UI アクション レコードを挿入します。

アセスメント スコアカードの平均

平均ビューは、各メトリクスカテゴリのアセスメント可能なレコードの現在の評価と、フィルター内のすべてのアセスメント可能なレコードの平均値、最小値、および最大値を比較します。すべての評価は、直近 12 か月 (TTM) にわたって生成されたアセスメントに基づいています。

フィルター オプションを選択すると、現在のレコードとそのフィルター内のすべてのアセスメント可能なレコードを比較します。アセスメントアドミニストレーターは、これらのオプションを [アセスメントメトリクスタイプ] フォームの [フィルター フィールド] フィールドで設定します。

評価の差異は次のように強調表示されます。

- 赤：このカテゴリでの評価が平均以上。差分の値は負の数値として表示されます。
- 緑：このカテゴリでの評価が平均以下。差分の値は正の数値として表示されます。
- 白：このカテゴリでの評価が平均。差分の値は 0.0 です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例では、現在のグループの評価が Don Goodliffe さんがマネージャーである他のグループと比較されています。

評価フィルターのあるグループスコアカード



アセスメント スコアカードのカテゴリ

[カテゴリ] ビューには、選択した時間間隔における各カテゴリの平均評価を示す棒グラフが表示されます。

次のレポート期間から選択します。

- すべての履歴
- 過去 3 か月間
- 過去 12 か月

スコアカードカテゴリ

アセスメント スコアカードのカテゴリメトリクス

[カテゴリメトリクス] ビューには、あるカテゴリにおける各メトリクスの加重平均結果が表示されます。個々のメトリクスがカテゴリの総合評価にどのように影響するかを確認するには、このビューを使用します。

選択リストからメトリクスカテゴリを選択して、グラフを表示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコアカードのカテゴリメトリクス



アセスメント スコアカードの **1** 対 **1** の比較ビュー

[1 対 1 の比較] ビューでは、同じタイプの 2 つのアセスメント可能なレコードの評価を比較できます。選択リストからアセスメント可能なレコードを選択して、現在のレコードの直近 12 か月 (TTM) の評価と比較します。

1 対 **1** の比較

[差分] 列には、アセスメント可能な各レコードの最新の TTM 評価間の差分が表示されます。デフォルトでは、このビューを開くと、リスト内の最初のアセスメント可能なレコードが選択されます。スコアカードには、比較レコードの 3 年間の評価が表示されます。すべての評価は平均で表されます。

スコアカードの **1** 対 **1** の比較



総合評価

総合評価は次のように計算されます。

```
(sum of normalized values in category result) / (number of assessment groups)
```

次の例では、計算は以下のようになります。

```
(2.13 + 2.86 + 3.79 + 1.43 + 2.39 + 3.7) / 2 = 8.15
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

正規化値



Assessment group	Category	Weight	Source	Rating	Normalized value
ASG0010010	Politeness	5	Group: NY DB	9.37	2.13
ASG0010010	Recommendation	7	Group: NY DB	9	2.86
ASG0010010	Responsiveness	10	Group: NY DB	8.34	3.79
ASG0000804	Politeness	5	Group: NY DB	6.29	1.43
ASG0000804	Recommendation	7	Group: NY DB	7.5	2.39
ASG0000804	Responsiveness	10	Group: NY DB	8.14	3.7

グループスコアカードの総合評価



アセスメント スコアカードの履歴

[履歴] ビューでは、各カテゴリの現在の評価を、過去 3 年間または 4 四半期の評価と比較します。

減点された評価は赤でハイライト表示され、負の数値で表示されます。加点された評価は緑でハイライト表示され、正の数値で表示されます。[差分] 列の値の横にある矢印アイコンは、前のアセスメントに対する現在のアセスメントの傾向を示します。

- **[3** 年]：現在の評価を計算するために、直近 12 か月 (TTM) 期間からの評価の平均が算出されます。[差分] 列には、現在の評価と前年度の評価との間の不一致が表示されます。

スコアカード履歴：**3** 年



- **[4** 四半期]：四半期ごとのアセスメントでは、現在の四半期における各カテゴリの平均評価が、前の 4 四半期の平均評価と比較されます。[差分] 列には、現在の評価と前四半期の評価との間の不

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

一致が示されます。列ラベルは、現在の四半期から四半期ごとに遡ってカウントされます。たとえば、現在の四半期が 2013 年の [第 **3]** 四半期である場合、その前の四半期は [2013] 年の [第 **2]** 四半期、その前は [2013] 年の [第 **1]** 四半期、その前は [2012] 年の [第 **4]** 四半期、その前は [2012] 年の [第 **3]** 四半期のように表示されます。前の全 4 四半期は、それらの四半期にデータが存在していたかどうかにかかわらず表示されます。

スコアカード履歴：**4** 四半期

アセスメント可能なレコードのライブフィード ビュー

ライブフィードビューには、アセスメント可能なレコードに適用されるライブフィードグループが表示されます。ユーザーは、タグ付けされたコメントを含むグループ フィードを表示し、自分のコメントを追加できます。

ライブフィードビューを設定するには、アセスメントアドミニストレーターが [アセスメント可能なレコード] フォームの [ライブフィード] チェックボックスをオンにします。他のビューにカテゴリ結果が存在しない場合でも、スコアカードではライブフィードを使用できます。

[ライブフィード] ビューには、次の表示オプションがあります。

- 自分のフィード：ユーザーの [自分のフィード] 初期設定が表示されます。
- 会社：ユーザーの会社フィードが表示されます。
- グループ：利用可能なすべてのグループが表示され、ログインしたユーザーには、グループからの退会またはグループへの参加を選択するオプションが提供されます。グループを選択すると、そのグループの会話が表示されます。
- タグ：ライブフィードのコメントに含まれるすべてのタグが表示されます。タグをクリックすると、そのタグが含まれる会話が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ライブフィード グループ スコアカード



アセスメント スコアカード評価

スコアカード評価セクションには、アセスメント可能なレコードのさまざまな評価が表示されます

さまざまな評価を提示する次のいくつかのビューから 1 つを選択してください。

- 平均
- カテゴリ
- カテゴリメトリクス
- 1 対 1 の比較
- 履歴
- ライブフィード

一部のビューには、アセスメント可能なレコードの評価に使用されるカテゴリをリストする総合評価の列が表示されます。スコアカードには、アセスメント可能なレコードが評価されたカテゴリのみが表示されます。評価セクションにデータが何も表示されない場合、アセスメント可能なレコードまたはアセスメント可能なレコードに関連付けられたカテゴリ結果は削除されています。

カテゴリをクリックして、カテゴリ レコードを表示します。カテゴリをポイントすると、そのカテゴリの評価傾向を示す線グラフが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ベンダースコアカードトレンドグラフ



ディシジョンマトリクスの作成

ディシジョンマトリクスの名前およびラベルは、軸に選択したカテゴリに密接にリンクされています。そのため、最初にメトリクスタイプを選択して X および Y 軸を定義してから、[ディシジョンマトリクス] フォームのその他のフィールドに入力してください。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > 管理者 > ディシジョンマトリクス.
2. [**New**] をクリックします。
3. メトリクス [タイプ] を選択して結果をプロットします。
4. フォームヘッダーを右クリックし、[保存] を選択します。
   X 軸と Y 軸に関連するリストが表示されます。
5. 軸が表すメトリクスカテゴリを定義します。
   各軸は、単一のカテゴリまたは複数のカテゴリを表すことができます。ディシジョンマトリクスが正しくレンダリングされるためには、軸ごとに少なくとも 1 つのカテゴリを指定する必要があります。利用可能なカテゴリは、選択したメトリクスタイプに関連付けられたカテゴリに制限されます。混乱を避けるために、メトリクスカテゴリを編集したり、軸に追加したり後は、軸および四分割ラベルのテキストを必ず更新してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ディシジョンマトリクスの軸



6. [ディシジョンマトリクス] フォームの残りのフィールドに入力し、レコードを保存します。



自動翻訳

注:
色付きのフィールドでは、HTML 色名または 16 進数値が許容されます。16 進数値の場合、# 文字はオプションです。値の大文字と小文字は区別されません。たとえば、値 LightGray、lightgray、#D3D3D3、d3d3d3 はいずれも有効です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ディシジョンマトリクス] フォーム

フィールド	説明
名前	ディシジョンマトリクス ページのタイトルとして表示されるディシジョンマトリクスの名前。名前に軸のカテゴリを含めることをお勧めします。たとえば、X 軸として [重要性評価] を、Y 軸として [ユーザー満足度] を選択するなら、マトリクスに「重要性対ユーザー満足度」といった名前を付けます。ユーザー満足度。
タイプ	このディシジョンマトリクスに関連付けられたメトリクスタイプ。選択したメトリクスタイプのアセスメント可能なレコードの結果のみがディシジョンマトリクスにプロットされます。
デフォルト	これがデフォルトのディシジョンマトリクスであるかどうかを決定します。スコアカードで [ディシジョンマトリクスを表示] をクリックすると、デフォルトのディシジョンマトリクスが開きます。マトリクスをデフォルトのディシジョンマトリクスとして設定するには、このチェック ボックスを選択します。 メトリクスタイプごとに複数のデフォルトのディシジョンマトリクスを作成することはできません。このタイプのデフォルトのディシジョンマトリクスがすでに存在する場合に、チェック ボックスを選択した別のマトリクスを保存しようとすると、エラーメッセージが表示されます。デフォルトのディシジョンマトリクスの最大値は、[ディシジョンマトリクスフィールドフィルタで表示する最大項目数] プロパティ *(com.snc.assessment.decision_matrix_filter_max_entries)* によって制御されます。このデフォルト値は 1000 です。
四分割デザイン セクション	
四分割ラベルの色	四分割のラベル テキストの色。各四分割ラベルは四分割の中央に表示されます。これとその他の色フィールドに対して HTML 色名または 16 進数値を入力することができます。
X 軸ラベル	ディシジョンマトリクスの X 軸のラベル テキスト。ラベル テキストにメトリクスカテゴリ名を含めることをお勧めします。たとえば、[重要性評価] の X 軸カテゴリなら、X 軸ラベルを「重要性」などとします。
プロットされたアイテムの色	プロットされた項目の表示に使用される色。
左上ラベル	左上の四分割のラベル テキスト。X 軸のラベルが [重要性] で、Y 軸のラベルが [サポート] なら、左上の四分割に「低い重要度、高いサポート」などとラベルを付けます。
左上の色	左上の四分割の塗りつぶし色。
左下ラベル	左下の四分割のラベル テキスト。
左下の色	左下の四分割の塗りつぶし色。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
左下ラベル	左下の四分割のラベル テキスト。
左下の色	左下の四分割の塗りつぶし色。
Y 軸ラベル	ディシジョンマトリクスの Y 軸のラベル テキスト。
ハイライト表示されたアイテムの色	ハイライト表示されたプロット済みアイテムの色。アセスメント可能なレコードのスコアカードからディシジョンマトリクスを表示すると、アセスメント可能なレコードのプロット済みアイテムがハイライト色で表示されます。[プロットされたアイテムの色] とは異なるハイライト色を指定します。 
右上ラベル	右上の四分割のラベル テキスト。
右上の色	右上の四分割の塗りつぶし色。
右下ラベル	右下の四分割のラベル テキスト。
右下の色	右下の四分割の塗りつぶし色
関連リスト	
X 軸	ディシジョンマトリクスの X 軸を定義するカテゴリをリストします。
Y 軸	ディシジョンマトリクスの Y 軸を定義するカテゴリをリストします。

ディシジョンマトリクス

アンケートおよびスクリプト化されたメトリクスから取得されたアセスメント結果は、ディシジョンマトリクスにマッピングすることができます。

アセスメントアドミニストレーターは、これらの動的に更新されたグラフを表示および作成することができます。これにより、アセスメント可能なレコードをカテゴリごとに比較できるようになります。ディシジョンマトリクスには、直近 12 か月 (TTM) 期間のデータが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
アセスメントアドミニストレーターは、アセスメントアプリケーションを介してディシジョンマトリクスにアクセスでき、ベンダーマネージャーは、Vendor Management Workspace アプリケーションを介してこれらのマトリクスにアクセスすることができます。

ディシジョンマトリクスのコンポーネント

ディシジョンマトリクスページには、次のコンポーネントが含まれています。

コンポーネント	説明
オプション	
フィルター	表示するアセスメント可能なレコードのサブセットを選択します。利用可能なフィルタ オプションは、各タイプの [フィルタ] フィールドと [フィルタ条件] フィールドの設定に基づき、メトリクスタイプによって異なります。 ディシジョンマトリクスのコンポーネント  フィルターの最大値は、[ディシジョンマトリクスフィールドフィルタで表示する最大項目数] プロパティ *(com.snc.assessment.decision_matrix_filter_max_entries)* によって制御されます。このデフォルト値は 1000 です。
スケール	ディシジョンマトリクスのスケールを選択します。スケールが大きいほど、表示されるディシジョンマトリクスは大きくなります。
ディシジョンマトリクス	
X 軸と Y 軸	各軸は、1 以上のメトリクスカテゴリを表します。軸に複数のカテゴリが使用されている場合、それぞれの重み付けによってプロットされたアイテムの位置が決定されます。
プロットされたアイテム	ディシジョンマトリクスに表示される、プロットされたアイテムと呼ばれるラベル付きのポイントは、アセスメント可能なレコードのカテゴリ結果データの平均値を表します。プロットされたアイテム ラベルをポイントすると、そのアセスメント可能なレコードの評価サマリーが表示されます。プロットされたアイテム ラベルをクリックすると、アセスメント可能なレコードのスコアカードが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コンポーネント	説明
	ベンダーディシジョンマトリクス 

プロットされたアイテムの評価サマリー

ディシジョンマトリクスでプロットされたアイテム ラベルをポイントすると、評価サマリーが表示されます。サマリーには、各軸のアセスメント可能なレコードの平均評価が表示されます。軸が 1 つのカテゴリを表す場合、評価は、そのカテゴリの結果から平均を計算した値になります。軸が複数のカテゴリを表す場合、評価は、すべてのカテゴリの重み付けされた結果から平均を計算した値になります。

サマリーには次の情報が表示されます。

- 現在の評価
- 現在の評価と前年の評価の差
- 3 年間遡った、各前年の評価

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ディシジョンマトリクスの評価サマリー



アセスメントの実施

アセスメントおよびサーベイキューからアサインされたアセスメントを実施します。

始める前に

必要なロール：なし

このタスクについて

アセスメントカードには、アセスメント名、状態、期日、および関連するインシデント番号が表示されます。準備ができたら、カードをクリックしてアセスメントを実施します。

アセスメントを完了して送信する前に、赤色のアスタリスクで示されている必須の質問にすべて回答する必要があります。アセスメントの実施を開始しても完了できない場合は、回答を保存して後で再開します。すべての質問に回答し、内容を確認したら、アセスメントを送信します。

注:
期限切れのアセスメントとサーベイは、[自分のサーベイ] ウィジェットと [自分のアセスメントとサーベイリスト] ページに表示されなくなります。

デフォルトでは、送信後にアセスメントに対する回答を変更することはできません。ただし、アドミニストレーターが再提出を許可するようにアセスメントを設定している場合は、回答を編集してアンケートを再送信することができます。再提出用に設定された完了済みアセスメントは、期日までキューに残り、[アセスメントを変更] がカードに表示されます。カードをクリックしてアセスメントを変更します。

注:
アセスメントが作成されたアセスメント可能なレコードへのアクセス権がない場合、関連するレコード番号は表示されません。アセスメントは引き続き実施できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > セルフサービス > 自分のアセスメントとサーベイ.

   注:
   assessment_admin ロールを持つユーザーは、自分のアセスメントとサーベイに加え、他のユーザーのアセスメントとサーベイを表示できます。アセスメントおよびサーベイを表示したり、非表示にしたりするには、[すべて表示] および [自分への割り当てを表示] 関連リンクを使用します。関連するメトリクスタイプまたはサーベイ定義を開くには、別のユーザーに割り当てられたカードをクリックします。

2. アセスメント カードにある期日に注意します。

   注:
   設定に応じて、期日を知らせるメール通知を受信する場合があります。

3. カードをクリックして、アンケートを開きます。
   アセスメントアンケートは、セクション (最初にレコード別、次にカテゴリ別) に配列されています。セクション タイトルとして各レコードが表示されます。レコードの下にレコードの質問が表示され、カテゴリ別にグループ化されています。レコード名の下にサブセクションとして各カテゴリが表示されます。カテゴリの質問やレコードのすべてのカテゴリおよび質問を表示したり、非表示にしたりするには、折りたたみアイコン (⊟) または展開アイコン (⊞) をクリックします。カラー バーは、各質問のステータスを示します。



4. 各質問にできるだけ回答するようにしてください。
   詳細については、質問をポイントしてください。



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

質問に回答する方法が不明な場合、または質問が特定のレコードに当てはまらない場合は、利用可能であれば、[該当なし] を選択します。

5. 必要に応じて、アセスメントの終わりにあるアサーションを読み、署名して承認します。

   署名では、チェック ボックスを選択するか、読み込み専用フィールドに表示されるフル ネームを認証する必要があります。必要な署名を入力するまで、アセスメントへの回答を送信することはできません。

6. アセスメントを保存または送信します。

   - 保存：応答を送信せずに保存します。アンケートを閉じて、後でキューからアクセスできます。
   - 送信：終了したら、入力を完了したアセスメントを送信します。

7. メッセージが表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力してフル ネーム署名を確認します。

   すべての質問が有効な値で回答されると、成功メッセージが表示されます。未回答の必須の質問または無効な応答が検出された場合、アセスメントは送信されず、アンケートの上部にエラーを説明するメッセージが表示されます。問題のある質問は一時的にハイライト表示されます。



8. 期日まではアセスメントに対する回答を変更することができます。
   回答を更新し、再提出が許可されているアセスメントを再送信するには、カードをクリックして変更します。

関連情報

メトリクスタイプとアセスメント可能なレコード

サーベイ定義

サービスポータル および **Now Mobile** アプリ でのアセスメント

サービスポータル をインストールしてある場合は、サービスポータル の アセスメントとサーベイウィジェットを使用できます。ユーザーは サービスポータル でアセスメントを表示したり実施したりできます。サービスポータル はまた、Now Mobile アプリ がインストールされているモバイルデバイスでのユーザーのアセスメントもサポートしています。アセスメントとサーベイウィジェットは、 サービスポータル ホームページでデフォルトで使用できます。

サービスポータル でのアセスメント

ユーザーにとって直感的なインターフェイスを作成するために、サービスポータル でアセスメントを設定することができます。サービスポータル をアクティブ化して My アセスメントとサーベイウィジェットを表示します。これは サービスポータル のホームページに表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスポータル のアクティブ化の詳細については、「サービスポータルをアクティブ化する」を参照してください。

ウィジェットの設定の詳細については、「ウィジェットインスタンスの設定」を参照してください。

サービスポータル ホームページでアセスメントとサーベイウィジェットを設定するには、CTRL キーを押しながらウィジェットの見出しを右クリックして、[インスタンスオプション] を選択します。

サービスポータル のアセスメントとサーベイウィジェットのインスタンスオプション (プロパティ)

プロパティ	説明
最大レコード数	サービスポータル ホームページでウィジェットに表示するアセスメントの最大数。ユーザーは、[すべて表示] リンクをクリックして、すべてのアセスメントを表示できます。 デフォルトのアセスメント数： **5**
ウィジェットのタイトル	サーベイウィジェットのタイトルバーに表示されるテキスト。 デフォルトタイトル：アセスメントとサーベイ

サービスポータル ホームページのアセスメントとサーベイウィジェット



Now Mobile アプリ でのアセスメント

ユーザーは、Now Mobile アプリ でデフォルトで利用可能な アセスメントとサーベイ アプレットランチャーを使用して、モバイルデバイスでアセスメントを表示したり実施できます。

ユーザーにアセスメントを割り当てると、アセスメントの実施に関するメール通知がユーザーに送信されます。ユーザーが Now Mobile アプリ をインストールすると、モバイルプッシュ通知が、モバイルデバイスにも送信されます。通知をタップすると、Now Mobile アプリ のモバイル従業員サービスポータル にアセスメントの [概要 (Introduction)] ページが開きます。このページには [開始 **(Get started)]** リンクが表示されます。概要ページと [開始 **(Get started)**] リンクは、関連する設定が有効になっている場合にのみ使用できます。ユーザーはリンクをタップして、アセスメントを表示して実施できます。プッシュ通知を有効にするには、*glide.sg.universal_links.enabled* システムプロパティを **[true]** に設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

モバイルデバイス上の アセスメントとサーベイ アプレット



注:
Yokohama リリースでは、アサインされたアセスメントとサーベイがアイテムビューではなくカードビューに表示されるようになりました。古いバージョンの アセスメントとサーベイ で従来のカードアイテムビューのスタイルをカスタマイズした場合、Yokohama にアップグレードした後でもカードはアイテムビューに表示され続けます。従来のカードがカスタマイズされていない場合にのみ、Yokohama で新しいカードビューを表示できます。

ユーザーが サービスポータル または Now Mobile アプリ のいずれかでアセスメントを開くと、アセスメントは以下の機能を提供します。

- アセスメントページには、サービスポータル のブレッドクラムナビゲーションが表示されます。ユーザーは、ブレッドクラム内のリンクをクリックして、前のページまたはホームページに移動できます。たとえば、ブレッドクラムの [自分のサーベイ] リンクをクリックすると、すべてのアセスメントのリストを表示するページに移動します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- アセスメントが進行中の場合、アセスメントの各ページで利用可能な進捗状況バーに、進捗状況がパーセンテージで表示されます。完了率は、アセスメントのページ数に基づいています。たとえば、アセスメントが 3 ページあるとします。3 ページ目は、アセスメントの 66% 完了を示しています。ただし、3 ページ目の質問のいずれかに回答すると、別のページ (4 ページ目) に新しい質問が開きます。4 ページ目には、アセスメントの進捗状況が 75% 完了として表示されます。これは、全体的な進捗状況とページインジケーターに影響します。ユーザーは、アセスメント全体のページネーション (合計ページ数) と、ユーザーが現在表示しているページを確認できます。この進捗状況バーを非表示または表示するには、*sn_portal_surveys.sp_survey.show_progress_bar* プロパティを使用します。
- ユーザーがアセスメントの次のページに移動すると、ユーザーの各回答は自動的に保存されます。ユーザーがアセスメントで必須の質問に回答せずに [次へ] をクリックすると、回答していないすべての必須の質問に対するエラーメッセージがページの上部に表示されます。このエラーメッセージは、未回答の必須の質問の正確な場所をユーザーが見つけるのに役立ちます。[次へ] をクリックする前に回答していない質問が必須の質問でない場合は、回答済みとみなされます。質問は完了済みとしてカウントされます。
- アセスメントの質問の詳細に 4 行または 5 行を超えるテキストが含まれている場合、これらの行の後のテキストは表示されません。このような場合、ユーザーは [さらに表示] リンクをクリックして、詳細をすべて表示できます。[少なく表示] リンクをクリックすると、デフォルトの動作に戻ることができます。
- 回答オプションが [はい]、[いいえ]、および [該当なし **(Not Applicable)]** である質問の場合、オプションのリストの最後に [該当なし **(Not Applicable)]** オプションが表示されます。[該当なし **(Not Applicable)]** オプションは、質問の作成中に設定できます。
- ユーザーは、生成した複数のインシデントレコードのアセスメントを実施できます。たとえば、ユーザーが 2 つのインシデントレコードを生成したとします。ユーザーは、同一のアセスメントのインスタンスを使用して、生成した両方のインシデントレコードにアセスメントを実施することができます。
- アセスメントユーザーが送信せずに終了した場合は、前のセッションで中断した同じページからアセスメントを後ほど開始できます。

> **注:**
> モバイルユーザーの場合、ページネーションは常に、アセスメントの質問ごとになります。

関連情報

サービスポータルをアクティブ化する

アセスメントアンケート

アセスメント プロセスでは、ユーザーは将来のビジネス上の意思決定のために主観的なデータを提供するために、関心のあるトピックに関するアセスメントアンケートに入力します。

アセスメントの入力に特別なロールは必要ありません。自分にアサインされているアセスメントに入力することができます。たとえば、カスタマーサービスに関連する特性に基づいて、組織が連携しているベンダーを評価することが求められたとします。意思決定者が評価対象のアイテムのパフォーマンスを比較することができるよう、応答がシステムによって保存されます。重要なアセスメント情報のリマインダーとして、評価したユーザーとそのマネージャーにメール通知が送信される場合があります。

関連情報

アセスメント通知

アセスメントの実施

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メトリクスタイプとアセスメント可能なレコード

[アセスメント] アプリケーションで、アセスメントアドミニストレーターはメトリクスタイプとアセスメント可能なレコードを作成および管理します。

メトリクスタイプでは、ベンダー、プロジェクト、従業員など、組織が評価するレコードのセットが定義されます。それぞれのタイプについて、ベンダー Amazon や Intel を表す個々のレコードなど、評価する必要があるレコードにタイプをリンクする固有のアセスメント可能なレコードが生成されます。ソースレコードが複数のタイプの基準を満たしている場合、同じソースレコードに対して複数のアセスメント可能なレコードが存在する場合があります。たとえば、異なるカテゴリとメトリクスを使用して、会社テーブルのレコード、たとえば Intel をベンダーおよび製造元として評価したい場合があります。

構成の提案については、「アセスメントアドミニストレーターのタスク」 を参照してください。

アセスメント可能なレコード

アセスメント可能なレコードは、Amazon を表す会社レコードや営業担当者を表すユーザー レコードなどの評価するソースレコードをベンダーや従業員などのメトリクスタイプにリンクします。

アセスメントを使用して、アセスメント可能なレコードを評価します。[アセスメントメトリクスタイプ] フォームで設定されたテーブルと条件に一致するソースレコードから、アセスメント可能なレコードが生成されます。評価する特性と値を定義するメトリクスカテゴリとメトリクスを使用して、アセスメント可能なレコードを評価します。[オンデマンド] スケジュール タイプのメトリクスタイプの場合、[アセスメント可能なレコード] フォームからオンデマンド アセスメントを生成することができます。このアセスメント生成方法は、簡単なアンケートを作成してプレビューしたり、特定のアセスメント可能なレコードのアセスメント結果を迅速に取得したりするのに役立ちます。

アセスメント可能なレコードの複数のフィールドの情報を含み、複数行で表示されるアセスメント記述を設定することができます。この設定では、アセスメントアンケートで要求されている情報のさらに詳細でわかりやすい説明が、アセスメントを受けているユーザーに提供されます。テーブル タイトルを使用して、複数行の説明を作成します。複数行の説明は、選択したテーブルのフィールドを 1 つ以上使用するように定義できます。

関連情報

- サーベイとアセスメントに更新セットを使用
- メトリクスタイプとアセスメント可能なレコード
- アセスメント可能なレコードの表示

アセスメント可能なレコードの削除

アセスメント可能なレコードを削除すると、レコードのステークホルダーが削除されます。

始める前に

必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて

注:
ソースレコードが削除されると、関連付けられたアセスメント可能なレコードが削除されます。ソースレコードを削除するには、関連付けられたすべてのメトリクスの結果とカテゴリ結果を最初に削除する必要があります。

手順

アセスメント可能なレコードを削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 単一レコードを削除するには、レコードを開いて、[削除] をクリックします。
- 複数のレコードを削除するには、[アセスメント可能なレコード] リストを使用します。

関連情報

メトリクスタイプとアセスメント可能なレコード

アセスメント可能なレコードの表示

[アセスメント可能なレコード] フォームを表示して、プリファレンスを編集し、さまざまなアクションを実行します。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > 評価可能なレコード.
2. リストからレコードを開きます。
   デフォルトでは、 有効なメトリクスタイプのアセスメント可能なレコードのみがリストに表示されます。
3. [アセスメント可能なレコード] フォームでフィールドを編集し、必要に応じて他のアクションを実行します (テーブルを参照)。

アセスメント可能なレコードの表示

フィールド	説明
名前	[読み込み専用] ソースレコードの「フィールドをテーブルの表示値として選択する」に基づくアセスメント可能なレコードの名前名前はアセスメントアンケートに表示されます。 
ソース	[読み込み専用] アセスメント可能なレコードのリンク先のソースレコード。[ソース] には、テーブル名とソースレコードの表示値が反映されます。たとえば、[名前] フィールドが会社テーブルの表示値の場合、**Amazon** という名前の会社レコードに対するアセスメント可能なレコードは、[ソース] 値が [会社: **Amazon]** です。
ライブフィード	このチェックボックスをオンにすると、アセスメント可能なレコードに対して、スコアカードに表示されるライブフィードグループが作成されます。ライブフィードグループの作成後にチェックボックスをオフにすると、ライブフィードグループとそのすべてのメッセージが削除されます。
Type (タイプ)	[読み込み専用] アセスメント可能なレコードの作成元となったメトリクスタイプ
ディシジョンマトリクス	このチェック ボックスを選択すると、このアセスメント可能なレコードの結果データが同じメトリクスタイプのディシジョンマトリクスに表示されます。ディシジョンマトリクスとは、複数のアセスメント可能なレコードのアセスメント結果をプロットするグラフです。チェック ボックスをオフにしても、アセスメント可能なレコードのスコアカー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	ドの [ディシジョンマトリクスを表示] 関連リンクをクリックすると、アセスメント可能なレコードはデフォルトのディシジョンマトリクスに表示されます。
ライブフィード グループ	[読み込み専用] このアセスメント可能なレコードに対するライブフィード グループ。[ライブフィード] チェック ボックスをオンにしてレコードを保存すると、このフィールドに値が入力されます。
関連リンク	
スコアカードを表示	アセスメント可能なレコードのスコアカードを開きます。
関連リスト	
カテゴリ	アセスメント可能なレコードに関連付けられたすべてのメトリクスカテゴリ。アセスメント可能なレコードは、評価の対象となるカテゴリに関連付ける必要があります。[編集] をクリックして、カテゴリの関連付けを追加または削除します。[メトリクスカテゴリ] フォームを使用してカテゴリにアセスメント可能なレコードを関連付けるほうが効率的な場合が多いことに注意してください。
カテゴリユーザー	このアセスメント可能なレコードについてのアセスメントアンケートを受けることができるすべてのステークホルダー。[編集] をクリックして、ステークホルダーの作成と削除を行います。ステークホルダーを作成するこの方法またはその他の方法の詳細については、「ステークホルダー」を参照してください。 この関連リストは、関連付けられたメトリクスタイプが [スケジュール済み] スケジュール タイプの場合のみ使用できます。

自動翻訳

関連情報

メトリクスタイプとアセスメント可能なレコード

アセスメントの参照

参照トピックには、アセスメントでの作業中に使用するフォーム、フィールド、およびプロパティに関する追加情報が記載されています。

アセスメントのデータタイプ

メトリクスデータタイプには、選択した手法によって異なる機能があります。

アセスメントデータタイプ

データタイプ	互換性のある手法	説明
添付ファイル	アセスメント	アンケートで、ユーザーは質問に 1 つまたは複数のファイルを添付します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アセスメントデータタイプ (続く)

データタイプ	互換性のある手法	説明
チェックボックス	アセスメント	アンケートで、ユーザーはステートメントの横にあるチェック ボックスを選択するか、またはクリアされたままにします。 チェックボックス  選択したチェック ボックスが良スコアに等しい場合、[スケール定義] フィールドを [高] に設定します。
選択肢	アセスメント	アンケートで、ユーザーはカスタム回答オプションのリストから値を選択します。各回答オプションのメトリクス定義を作成します。 選択肢 
日付	アセスメント	アンケートで、ユーザーは日付を選択します。 日付 
日付/時刻	アセスメント	アンケートで、ユーザーは日付と時刻を選択します。 日付/時刻 
期間	スクリプト	スクリプトが実行されると、[メトリクスの結果] フォームの [期間の値] フィールドと [スケール値] フィールドに、メトリクススクリプトの *actual_result* 変数と *scaled_result* 変数からの適切な値が入力されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アセスメントデータタイプ (続く)

データタイプ	互換性のある手法	説明
リッカートスケール	アセスメント	アンケートで、ユーザーは回答オプションのカスタム スケールから値を選択します。スケールのラジオ ボタンで表される各回答オプションのメトリクス定義を作成します。アプリケーションの使いやすさを評価するリッカート尺度メトリクスには、簡単、 平均、および困難というメトリクス定義が存在する場合があります。 複数のメトリクスに対して一連の回答オプションを再利用する場合は、 メトリクステンプレートを作成し、リッカート尺度データタイプの代わりにテンプレートデータタイプを使用します。 リッカートスケール 
番号	アセスメント、スクリプト	アセスメント：アンケートで、ユーザーが数を入力します。 番号 スクリプト：スクリプトが実行されると、[メトリクスの結果] フォームの [実際の値] フィールドと [スケール値] フィールドに、メトリクススクリプトの *actual_result* 変数と *scaled_result* 変数からの適切な値が入力されます。
パーセンテージ	アセスメント、スクリプト	アセスメント：アンケートで、ユーザーが数を入力します。 パーセンテージ  スクリプト：スクリプトが実行されると、[メトリクスの結果] フォームの [実際の値] フィールドと [スケール値] フィールドに、メトリクススクリプトの *actual_result* 変数と *scaled_result* 変数からの適切な値が入力されます。
文字列	アセスメント	アンケートで、ユーザーがテキストを入力します。[文字列] フィールドのサイズは、選択した文字列オプションによって異なります。 文字列 文字列 **1** 行幅データタイプ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アセスメントデータタイプ (続く)

データタイプ	互換性のある手法	説明
		追加コメント
テンプレート	アセスメント	アンケートで、事前定義された一連の回答オプションからユーザーが値を選択します。このデータタイプを使用するために定義された少なくとも 1 つのテンプレートが存在する必要があります。テンプレートの場合、各回答オプションに対してテンプレート定義があり、ラジオ ボタンで表されます。
はい/いいえ	アセスメント	アンケートで、リストからユーザーが [はい] または [いいえ] を選択します。 はい/いいえ  [はい] を選択するほうが高いスコアになる場合、[スケール定義] フィールドを[高] に設定します。

関連情報

- アセスメントメトリクス
- アセスメントメトリクス定義の作成
- テンプレートに一致するようにメトリクスの最小値と最大値を更新

[アセスメントメトリクス] フォーム

アセスメントメトリクスフォームのフィールド値の説明。

アセスメントメトリクスフォーム

フィールド	説明
名前	アセスメントの名前。
アセスメント期間	生成後の割り当てを完了するための許容期間。
ライブフィード	このタイプの新しく生成されたアセスメント可能なレコードのライブフィード グループを自動的に作成するためのチェックボックス。
遅延の場合にマネージャーに通知	アセスメントが遅延したときにマネージャーに通知を送信するためのチェックボックス。
尺度値	すべてのアセスメント結果のスケール値。
サービスポータルビュー	サービスポータルのデスクトップビューまたはタブレットビューに基づくページネーションの設定。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アセスメントメトリクスフォーム (続く)

フィールド	説明
のページネーション設定	• カテゴリ：デフォルト • 質問：ページあたり 1 つの質問 (モバイルでは自動) • なし：ページネーションなし **注:** このフィールドは、サービスポータルがインストールされているときにのみ表示されます。
ビジネスルール	アセスメント可能なレコードの生成のために自動的に作成されるビジネス ルール。
スケジュールタイプ	スケジュール設定済み、またはオンデマンドのアセスメント タイプ。
スケジュール済みジョブ	繰り返し期間が繰り返し間隔の場合、このアセスメント定義に対して作成されるスケジュール済みジョブ。スケジュール済みジョブは、選択した繰り返し期間に従って実行されるように設定されます。 • 繰り返し期間を変更してサーベイ定義を保存すると、システムによって古いスケジュール済みジョブが削除されます。 • 繰り返し期間を選択すると、新しいスケジュール済みジョブが作成されます。 たとえば、繰り返し期間を [日次] から [週次] に変更して、レコードを保存すると、次のようになります。 • 日次スケジュール済みジョブが削除されます。 • 現在の日付から 1 週間実行するように設定された週次スケジュール済みジョブが作成されます。 このフィールドは、繰り返し期間が [日次]、[週次]、[月次]、または [年次] である場合のみ、アドミニストレーターに表示されます。
評価方法	アセスメントのタイプ。
ロール	このメトリクスタイプの読み込みアクセス権を持つロール
アクティブ	このアセスメントを対象者に配布する場合は、チェック ボックスをオンにします。
所有者	アセスメントのオーナー。survey_creator、survey_admin または assessment_admin ロールを持つユーザーを追加できます。
説明	アセスメントの説明。
条件	
テーブル	このタイプについて評価するレコードを含むテーブル
条件を強制	指定した条件を満たしていないこのタイプのアセスメント可能な既存レコードを削除するためのチェック ボックス
条件	このタイプのアセスメント可能なレコードが満たす必要がある条件
ディシジョンマトリクス	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アセスメントメトリクスフォーム (続く)

フィールド	説明
フィルターフィールド	このタイプのディシジョンマトリクスとスコアカード平均に対するフィルター メニューの選択肢を特定するためのフィルター テーブルのフィールド
フィルター条件	このタイプのディシジョンマトリクスとスコアカード平均に関する結果をフィルタリングするための条件
デフォルトのマトリクスフィルター	このタイプのディシジョンマトリクスにおけるデフォルトのフィルターメニュー選択肢
査定人	
ユーザーフィールド	[条件] タブで指定されたテーブルのユーザーフィールド。アセスメントは、テーブルのこのユーザーフィールドのすべてのユーザーにアサインされます。 アセスメントを保存して [アセスメント可能なレコードを生成] をクリックすると、ユーザーフィールドの一意のユーザーごとにアセスメント可能なレコードが作成されます。これは、スケジュール設定済みアセスメントおよびオンデマンドのアセスメントに適用されます。 オンデマンドアセスメントの場合、査定人はすべてのアセスメント可能なレコードを評価します。スケジュール設定済みアセスメントの場合、各査定人は対応するアセスメント可能なレコードのみを評価します。
関連リンク	
アセスメント可能なレコードを生成	このメトリクスタイプのアセスメント可能なレコードを作成します。
Benchmarksを表示	重要業績評価指標 (KPI) と傾向を可視化する Benchmarks ダッシュボードを開きます。 注: • この関連リンクは、bm_viewer ロールのある survey_admin、assessment_admin、および survey_reader にのみ利用可能です。 • ダッシュボードを表示するには、Benchmarks をオプトインする必要があります。「Benchmarks の有効化」を参照してください。 • これは公開されたサーベイにのみ適用されます。
改善イニシアチブを作成	アセスメントのパフォーマンスの改善に役立つ改善イニシアチブレコードを作成するための [改善イニシアチブ] ウィンドウを開きます。 注: • この関連リンクは、survey_admin および assessment_admin ロールでのみ利用できます。survey_reader は作成された改善イニシアティブレコードの表示のみが可能です。 • 継続的改善管理プラグイン (com.sn_cim) をアクティブ化する必要があります。
関連リスト	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アセスメントメトリクスフォーム (続く)

フィールド	説明
メトリクスカテゴリ	このアセスメントのすべてのメトリクスカテゴリ。
アセスメント可能なレコード	このアセスメントのすべてのアセスメント可能なレコード。
改善イニシアチブ	サーベイに関連付けられた改善イニシアティブを表示します。 **注:** この関連リストは、少なくとも 1 つの改善イニシアティブレコードがある場合にのみ利用可能です。

関連情報

アセスメントの構成

メトリクスカテゴリフォーム

メトリクスカテゴリフォームのフィールド値の説明。

メトリクスカテゴリフォーム

フィールド	説明
名前	メトリクス カテゴリの名前。名前はアセスメントアンケートに表示されます。
タイプ	[必須] このカテゴリが使用されているメトリクスタイプ。このカテゴリのメトリクスを使用して、選択したタイプのアセスメント可能なレコードを評価できます。レコードを保存すると、このフィールドは読み込み専用になります。
ステークホルダーを作成	このカテゴリのステークホルダーの自動作成を有効にする (選択)、または無効にする (選択解除) ためのチェック ボックス。このチェック ボックスを選択すると、関連付けられたすべてのカテゴリユーザーが、このカテゴリに関連付けられたアセスメント可能な各レコードのステークホルダーになります。このため、ステークホルダーを手動で作成するのに必要な時間が節約されます。詳細については、「ステークホルダーの自動作成」を参照してください。チェック ボックスをオフにしても、既存のステークホルダーは影響を受けません。
テーブル	[読み込み専用] このカテゴリのメトリクスを使用して評価するレコードを含むテーブル。このフィールドには、選択したメトリクスタイプと同じテーブルが自動的に入力されます。フォームを保存するまで、テーブルはフィールドに表示されません。 タイプが選択されているかどうかによって、このフィールドは表示されます。
重み付け	[必須] このカテゴリの重要性を他のカテゴリと相対的に示す数値。値が大きいほど重要度が高いことを示します。詳細については、「重み付けカテゴリとメトリクス」を参照してください。デフォルト値は 10 です。
採点のタイプ	証明書カテゴリの採点方法。このフィールドが表示されるのは、メトリクスタイプがパーセントの採点タイプを持つ証明書である場合だけです。このフィールドを使用して、特定の証明書カテゴリに異なる採点タイプを構成します。可能な選択肢は次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メトリクスカテゴリフォーム (続く)

フィールド	説明
	• パーセント：採点された質問に対する正解の重み付けされたパーセンテージとしての証明書スコア。 • すべてまたはなし：証明書タイプの質問に対するすべての回答が正しいか、カテゴリ全体でスコアがゼロかのどちらかでなければなりません。
合計メトリクス	[読み込み専用] このカテゴリに関連付けられているメトリクスの数。
フィルター	このカテゴリのメトリクスを使用して評価されるためにアセスメント可能レコードが満たす必要があるフィルター条件。 フィルターは、選択したテーブルのフィールドで動作します。 フィルター条件を指定すると、レコードを保存するとき、一致するアセスメント可能なレコードがカテゴリに自動的に関連付けられます。フィルター条件を変更すると、必要に応じてアセスメント可能なレコードの関連付けが削除および作成されます。関連付けを削除されるアセスメント可能なレコードのステークホルダーも削除されます。アセスメント可能なレコードがフィルター条件と一致しない場合でも、ユーザーが作成したアセスメント可能なレコードの関連付けは削除されません。 このフィールドが表示されるのは、[タイプ] が選択されている場合のみです。
説明	アセスメントアンケートに表示されるカテゴリに関する記述。
ロール	指定されたロールを持つユーザーのみがこのカテゴリのアセスメントを実行できます。ロールが指定されていない場合は、任意のロールを持つユーザーがこのカテゴリのアセスメントを実行できます。 **注:** [ロール] プロパティがフォームに表示されない場合は、アドミンにプロパティの追加を依頼してください。
詳細	HTML エディターを含むテキスト フィールド。アセスメント対象者にこのカテゴリに関する重要な詳細を提示するには、このフィールドを使用します。詳細には、フォーマットされたリスト、画像、ビデオ、または外部 Web サイトへのリンクが含まれます。このフィールドを表示するには、フォームの設定が必要な場合があります。
関連リスト	
アセスメントメトリクス	このカテゴリに関連付けられているすべてのメトリクス。カテゴリに関連するアセスメントを使用するには、カテゴリに関連付けられたメトリクスが少なくとも 1 つ必要です。
アセスメント可能	このカテゴリに関連付けられたアセスメント可能なすべてのレコード。カテゴリのアセスメントを使用するには、カテゴリに関連付けられたアセスメント可能なレコードが少なくとも 1 つ必要です。評価方法が証明書の場合、この関連リストは表示されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メトリクスカテゴリフォーム (続く)

フィールド	説明
なレコード	注: カテゴリユーザーは、アセスメントの公開後にアセスメントの [査定人] タブで指定された [ユーザー] フィールドに基づいて自動的に生成されます。
ユーザー	このカテゴリに関連付けられたすべてのユーザー。このカテゴリのメトリクスを使用してスケジュール設定済みのアセスメントを作成するには、少なくとも 1 人のカテゴリユーザーが必要です。 アセスメントの [査定人] タブで [ユーザー] フィールドが指定された場合は、アセスメントの公開後に対応するユーザーが自動的に生成されます。 この関連リストを利用できるのは、関連付けられたメトリクスタイプのスケジュール タイプがスケジュール済みに設定されている場合のみです。カテゴリユーザーはオンデマンド アセスメント プロセスの一部ではありません。

関連情報

アセスメント可能なレコードのカテゴリの作成

カテゴリのアセスメントメトリクスフォーム

アセスメントメトリクスフォームのフィールド値の説明。カテゴリのアセスメントメトリクスを作成する場合は、このフィールドを使用します。

アセスメントメトリクスフォーム

フィールド	説明
名前	メトリクスの名前。
カテゴリ	メトリクスが属するメトリクスカテゴリ。[メトリクスカテゴリ] フォームから新しいメトリクスを作成すると、このカテゴリに値が自動的に入力されます。 注: [依存] フィールドが設定されている場合や、別のメトリクスがこのメトリクスに依存する場合、カテゴリを変更することはできません。
手法	メトリクスの使用方法を決定します。 • アセスメント価：スクリプト化済みでないメトリクス。メトリクスをアセスメントアンケートの質問として利用可能にします。アセスメント手法は、期間を除くすべてのデータタイプで互換性があります。 • スクリプト：スクリプト化済みのメトリクス。カスタム スクリプトを記述して値を取得します。スクリプト手法は、期間、番号、およびパーセンテージ データタイプと互換性があります。 • デフォルトの回答元フィールド：このオプションが表示されるのは、テーブルを含む [アセスメントメトリクスタイプ] を選択してある場合のみです。[全般] タブでは 2 つのフィールドが追加されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アセスメントメトリクスフォーム (続く)

フィールド	説明
	○ デフォルトの回答：質問のデフォルトの回答を選択します。リストは選択したテーブルからのものです。 ○ 質問する：質問するタイミングを指定します。常時か、デフォルトの回答が空の場合のみのいずれかです。 • デフォルトの回答元スクリプト：[全般] タブではフィールドが追加されます。 質問する：質問するタイミングを指定します。常時か、スクリプトにデフォルトの回答が含まれない場合のみのいずれかです。スクリプトは [フィールド タイプ] タブで定義されます。 **注:** 選択した手法と互換性がないデータタイプを選択すると、自動的に手法が正しい値に変更されます。
重み付け	同じカテゴリの他のメトリクスと相対的にこのメトリクスの重要度を表す数値。デフォルトでは、重み付けは 10 です。重み付けの提案については、「重み付けメトリクスとメトリクスカテゴリ」を参照してください。 [データタイプ] が [日付]、[日付/時刻]、または [文字列] でなければ、このフィールドは表示され、必須です。これらのデータタイプは結果の計算に含まれません。
順番	アセスメントアンケートでのメトリクス質問の順序を同じカテゴリの他のメトリクス質問と相対的に決定する数値。順序値が最小のメトリクスは、カテゴリセクションの最初の質問として表示されます。デフォルトでは、順番は 100 です。アンケートのレイアウトの詳細については、「アセスメントアンケートの完了」を参照してください。 **注:** スクリプト手法を用いるメトリクスはアンケートに表示されないので、どの順序値を使用しても関係ありません。
アクティブ	このメトリクスを使用してアセスメント結果を収集するかどうかを決定するチェック ボックス。スクリプト化済みでないメトリクス (アセスメント手法) が有効でない場合、メトリクスが無効になった後に生成されたアセスメントアンケートに質問は表示されません。スクリプト化済みメトリクス (スクリプト手法) が有効でない場合、スクリプトは実行されません。
必須	アセスメントアンケートでメトリクスの質問を必須 (選択) またはオプション (選択解除) にするチェック ボックス。赤いフィールド ステータス インジケーターが表示されるすべての必須の質問に有効な回答を提供するまで、ユーザーはアンケートを送信することができません。 このフィールドが表示されるのは、 [手法] が [アセスメント] であり、[依存] フィールドが空であり、データタイプが [チェック ボックス] でない場合のみです。
該当なしを許可	アセスメントアンケートでこのメトリクスの質問に適用外回答オプションを含めるかどうかを決定するチェック ボックス。質問に回答するのに十分な情報がない場合や、特定のアセスメント可能なレコードに質問が適用されない場合、ユーザーは [適用外] を選択できます。[適用外] のユーザー回答は、結果の計算からは除外されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アセスメントメトリクスフォーム (続く)

フィールド	説明
	このフィールドが表示されるのは、[手法] が [アセスメント] であり、特定のデータタイプが選択されている場合のみです。 
フォームをカスタマイズして追加できる追加フィールド	
詳細	HTML エディターを含むテキスト フィールド。アセスメント対象者にこのメトリクスに関する重要な詳細を提示するには、このフィールドを使用します。詳細には、フォーマットされたリスト、画像、ビデオ、または外部 Web サイトへのリンクが含まれます。 
[全般] セクション	
質問	アセスメントアンケートの質問として使用するテキスト。答えやすい、明確で簡単な質問を入力してください。たとえば、事務用品の購入にこのベンダーをどの程度推奨しますかです。 
説明	メトリクスとその評価対象についての情報。[手法] が [アセスメント] の場合、ユーザーが質問の回答方法を理解するのに役立つ詳細を含めます。ユーザーがアンケート上で質問テキストを指すと、このテキストがヒントとして表示されます。 
依存する作業指示タスク	このメトリクスを条件付きの質問にするために使用する設定。リストから既存のメトリクスの質問を選択します。リストにはこのメトリクスと同じカテゴリの[チェック ボックス]、[選択肢]、[リッカート尺度]、[テンプレート]、および [はい/いいえ]というメトリクスが表示されます。次に、[表示するタイミング] フィールドを使用して、このメトリクスの質問をアンケートに表示する条件を設定します。メトリクス間に再帰的な依存関係が作成されるのが防止されます。たとえば、メトリクス A がメトリクス B に依存する場合、メトリクス B はメトリクス A に依存できません。 このフィールドが表示されるのは、手法がアセスメントの場合のみです。
表示するタイミング	選択した [依存] メトリクスの質問の回答オプションであり、アンケートで選択されると、このメトリクスの質問が表示されます。 このフィールドが表示されて必須なのは、[依存] フィールドが設定されている場合のみです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アセスメントメトリクスフォーム (続く)

フィールド	説明
[フィールド タイプ] セクション	
データタイプ	[必須] 予想される回答データの形式。データタイプの機能は、選択した手法によって異なります。手法がアセスメントの場合、データタイプによって、ユーザーがアンケートで対応する質問にどのように回答するかが決まります。手法がスクリプトの場合、データタイプによって、アセスメント結果がどのように計算されるかが決まります。 **注:** 別のメトリクスがこのメトリクスに依存する場合、データタイプを変更することはできません。
選択肢のランダム表示	このメトリクスの質問の回答オプションをランダムな順序で提示するかどうかを決定するチェック ボックス。ユーザーが回答オプションの順序の影響を受けて、偏りのある結果になる可能性があります。回答の選択肢をランダムに表示すると、このバイアスがかかるのを防ぐのに役立ちます。 このフィールドは、メトリクスの定義が必要なデータタイプが選択されている場合にのみ表示されます。 **注:** 特定の質問の回答オプションをランダム表示すると、これらの質問が回答者にとって紛らわしくなることがあります。一般的には、論理的な順序に従わない回答の選択肢のみをランダムに表示します。たとえば、ランダム表示が有効になっている場合、次の質問は紛らわしくなります。 
テンプレート	メトリクスの質問に使用するメトリクステンプレート。メトリクステンプレートは、あらかじめ定義された一連の回答の選択肢です。 このフィールドが表示されて必須なのは、データタイプが [テンプレート] の場合のみです。 **注:** 別のメトリクスがこのメトリクスに依存する場合は、テンプレートを変更できません。
依存プラグイン	スクリプトでクエリーされるテーブルを含むプラグイン。プラグインが有効な場合のみ、メトリクススクリプトが実行されます。デフォルトの利用可能な値は、資産管理、**CMDB**、コア、コスト管理、 調達管理、およびソフトウェア資産管理です。[手法] が [スクリプト] の場合、プラグインを選択します。 このフィールドが表示されるのは、[手法] が [スクリプト] の場合のみです。 **注:** 場合によっては、アドミニストレーターがフィールドにプラグインの選択リストのオプションを定義 する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アセスメントメトリクスフォーム (続く)

フィールド	説明
スケール定義	アセスメント結果の計算で大きい数値と小さい数値のどちらのほうが良いスコアに等しいかを決定する設定。ベンダーのインシデント数を測定するメトリクスなど、数値が小さいほうがよい場合は、[低] を選択します。ユーザーの満足度を 1 から 5 の尺度で測定するメトリクスなど、数値が大きいほうがよい場合は、[高] を選択します。デフォルト値は [高] です。 [データタイプ] が [日付]、[日付/時刻]、または [文字列] でなければ、このフィールドは表示され、必須です。これらのデータタイプの結果は、結果の計算に含まれません。 **注:** 数値を設定する必要のないデータタイプのスケール定義を設定する方法については、「データタイプ」を参照してください。
最小	アセスメントの回答オプションとして、またはスクリプト化済みメトリクスのスケール値として使用される最小の数値。 このフィールドが表示されて必須なのは、特定のデータタイプが選択されている場合のみです。データタイプが [選択肢] または [リッカート尺度] の場合、このフィールドは読み込み専用であり、最小のメトリクスの定義 [値] に基づいて自動的に設定されます。
最大	回答オプションまたはスケール値として使用する最も高い数値。 このフィールドが表示されて必須なのは、特定のデータタイプが選択されている場合のみです。データタイプが [選択肢] または [リッカート尺度] の場合、このフィールドは読み込み専用であり、最大のメトリクスの定義 [値] に基づいて自動的に設定されます。
スクリプト	必要なシステム情報を取得するスクリプト。 このフィールドは、[手法] が [スクリプト] の場合にのみ表示され、必須になります。 **注:** スクリプトは、アセスメントアドミンのみが編集できるようになりました。サーベイ作成者はスクリプトを編集できなくなります。
関連リスト	
アセスメントメトリクスの定義	アセスメントアンケートの質問に対する回答オプションとして表示されるすべてのメトリクスの定義を一覧表示します。[新規] をクリックして、新しいメトリクスの定義を作成します。 この関連リストは、[データタイプ] が [選択肢] または [リッカート尺度] である場合にのみ利用可能です。

関連情報

カテゴリのアセスメントメトリクスの作成

アセスメントのトリガー条件フォーム

アセスメントのトリガー条件フォームのフィールド値の説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[トリガー条件] フォーム

フィールド	説明
アセスメント	[必須] アセスメントのインスタンスを生成するためのメトリクスタイプ。トリガーされたアセスメントは、メトリクスタイプが [オンデマンド] スケジュールタイプに設定されている場合にのみ機能します。
テーブル	[必須] トリガー条件を実行するテーブル。選択できるのは、現在のアプリケーションスコープ内のテーブルのみです。 テーブルは、選択された [アセスメント] のアセスメント可能なレコードに接続されている必要があります。たとえば、アセスメント対象のベンダーに関連するインシデントがクローズしたときにベンダーアセスメントを送信したい場合があります。この場合、インシデント [imcident] テーブルを選択します。テーブルを選択した後、[アセスメント可能なレコードフィールド] にオプションが少なくとも 1 つあることを確認します。存在しない場合は、別のテーブルを選択します。
ユーザーフィールド	[必須] アセスメントを送信するユーザーを保存するフィールド。ユーザー [sys_user] テーブルを参照する、選択した [テーブル] または関連テーブルの任意のフィールドを選択できます。ツリーピッカーを使用してフィールドを選択します。 
繰り返し間隔	同じユーザーにアセスメントを再送信できるようになるまでトリガー条件が経過しなければならない最小期間。たとえば、繰り返し間隔が 30 日に設定されているとします。同じユーザーがこのトリガー条件からの複数アセスメントの対象であったとしても、システムはユーザーに 30 日ごとに 1 つのアセスメントしか送信できません。
アクティブ	このトリガー条件が有効 (選択済み) かどうかを決定するチェックボックス。
ビジネスルール	[admin のみ] 選択されたテーブルを監視するためにシステムが作成するビジネスルール。条件が満たされると、ビジネスルールはアセスメントを正しいユーザーに送信します。このビジネスルールには構成は必要ありません。
ランダムに	条件が満たされる (クリアされる) たびに、または [可能性 **(%)**] フィールドで指定された時間 (選択済み) の割合でのみ、適切なユーザーにアセスメントを送信するかを決定するチェックボックス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[トリガー条件] フォーム (続く)

フィールド	説明
トリガー	
可能性 (%)	条件が満たされるたびにアセスメントが送信される可能性をパーセントで示します。たとえば、可能性が 50 に設定されている場合、システムは、繰り返し間隔の制限がないとみなし、条件が満たされた時間の約 50% のアセスメントを送信します。このフィールドは、[ランダムに起動] チェックボックスがオンになっている場合にのみ表示および要求されます。
アセスメント可能なレコードフィールド	[必須] どのアセスメント可能なレコードがアセスメントの対象となるかを決定する、選択された [テーブル] 上のフィールド。選択された [テーブル] 上の適切な参照フィールドのみを選択に利用できます。[アセスメント可能なレコードフィールド] オプションが利用可能でない場合は、別の [テーブル] を選択する必要があります。 選択された[アセスメント] が会社 [core_company] テーブル上のレコードを評価し、選択された [テーブル] が [インシデント] である場合、唯一の [アセスメント可能なレコードフィールド] オプションは [会社] テーブルを参照する [インシデント] テーブル上のフィールドです。これは、たとえば [会社] です。あるいは、ベンダーチケッティングが有効であれば [ベンダー] です。[ベンダー] を選択する場合、トリガー条件は、関連付けられた会社にアセスメント可能なレコードがあるとみなし、インシデントに対する [ベンダー] についてのアセスメントを送信します。アセスメントには、アセスメント可能なレコードに関連付けられたすべてのメトリクスカテゴリの質問が含まれます。 **注:** このフィールドは、選択された [アセスメント] がサーベイに使用されるメトリクスタイプである場合には利用できません。「サーベイ トリガー条件」を参照してください。
関連フィールド 1 ～ 関連フィールド 4	レポート目的で保存する値を含むフィールド。選択されたテーブル上の任意の参照フィールドを選択できます。トリガー条件がアセスメントのインスタンスを生成すると、システムはトリガーレコードの値を保存します。最大 4 つのフィールドを選択します。 たとえば、[インシデント] テーブルを選択している場合に関連フィールドとして [問い合わせユーザー] や [ベンダー] を選択したりします。そうすると、インシデントに関連付けられた問い合わせユーザーやベンダーが [関連レコード **1]** および [関連レコード **2]** としてアセスメントのインスタンスのレコードに保存されます。これらのフィールドを表示するために、[アセスメントのインスタンス] フォームを設定します。
説明	トリガー条件を特定する概要情報。
条件	[必須] アセスメントを送信するために true でなければならない基準を定義する条件ビルダー。たとえば、インシデントがクローズするたびにアセスメントを送信する場合は、[ステータス] [次の値に等しい (=)] [クローズ済み] の条件を作成します。

関連情報

サーベイのトリガー条件の設定

ドメインセパレーションとアセスメント

アセスメントではドメインセパレーションがサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることが

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

できます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル：標準

- ベーシックレベルのサポートのすべての側面が含まれます。
- アプリケーションプロパティは、必要に応じてドメイン対応です。
- ビジネスロジック：サービスプロバイダー (SP) によって顧客ごとにプロセスを作成または変更できます。ユースケースには、単一のインスタンスでの複数のサービスプロバイダー顧客によるアプリケーションの正しい使用が反映されています。
- インスタンスのオーナーは、特定のアプリケーションに期待される通りに、テナントごとに MVP ビジネスロジックとデータパラメーターを設定できる必要があります。

サンプルユースケース：アドミンは、レコードを他のテナントに対してはクローズしないが、1 つのテナントに対してクローズする場合、コメントを必須にすることができる必要があります。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート」を参照してください。

関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

アセスメントとサーベイとともにインストールされる内容

アセスメントとサーベイ のアクティブ化によって、数種類のコンポーネントがインストールされます。

- アセスメントとサーベイ のデモデータが利用可能です。
- ServiceNow® ベンダーパフォーマンス は、ベンダーアセスメントのデモデータの追加セットを提供します。

テーブル

テーブル	説明：アセスメント	説明：サーベイ
アセスメント可能なレコード [asmt_assessable_record]	すべてのアセスメント可能なレコードを保存します。	システム専用
アセスメントカテゴリ結果 [asmt_category_result]	すべてのカテゴリ結果を保存します。	システム専用
アセスメントカテゴリユーザー [asmt_m2m_category_user]	ユーザーとユーザーによる評価が可能なメトリクスカテゴリとの関連性を保存します。カテゴリに関連付けられているユーザーはカテゴリユーザーです。	ユーザーとサーベイとの関連性を保存します。サーベイに関連付けられているユーザーはサーベイユーザーであり、サーベイの全カテゴリに自動的に関連付けられます。
アセスメントグループ [asmt_assessment]	すべてのアセスメントグループを保存します。	システム専用

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明：アセスメント	説明：サーベイ
アセスメントのインスタンス [asmt_assessment_instance]	すべてのアセスメント インスタンスを保存します。	すべてのサーベイインスタンスを保存します。
アセスメントのインスタンスの質問 [asmt_assessment_instance_question]	アセスメントのインスタンスの質問をすべて保存します。質問のそれぞれが、アセスメントのインスタンス 1 つについての質問 1 つを表します。	サーベイインスタンスの質問をすべて保存します。質問のそれぞれが、サーベイインスタンス 1 つについての質問 1 つを表します。
アセスメントメトリクス [asmt_metric]	すべてのメトリクスを保存します。	すべてのサーベイ用質問を保存します。
アセスメントメトリクスの定義 [asmt_metric_definition]	すべてのメトリクスの定義を保存します。	サーベイ用質問に対する、すべての回答オプションを保存します。
アセスメントメトリクステンプレート [asmt_template]	すべてのメトリクステンプレートを保存します。	すべての質問テンプレートを保存します。
アセスメントメトリクスタイプ [asmt_metric_type]	すべてのメトリクスタイプを保存します。	すべてのサーベイの定義を保存します。
アセスメントのステークホルダー [asmt_m2m_stakeholder]	アセスメント可能なレコードとカテゴリユーザーとの関連性を保存します。アセスメント可能なレコードに関連付けられているカテゴリユーザーがステークホルダーです。	サーベイには使用されません。
アセスメントテンプレートの定義 [asmt_template_definition]	すべてのメトリクステンプレートの定義を保存します。	すべての質問テンプレートの定義を保存します。
アセスメント X カテゴリ マトリクス [asmt_m2m_xcategory_matrix]	ユーザーは、メトリクスカテゴリをディシジョンマトリクスの X 軸として指定できます。	サーベイには使用されません。
アセスメント Y カテゴリ マトリクス [asmt_m2m_ycategory_matrix]	ユーザーは、メトリクスカテゴリをディシジョンマトリクスの Y 軸として指定できます。	サーベイには使用されません。
バブルチャート [asmt_bubble_chart]	すべてのバブルチャートの定義を保存します。	サーベイには使用されません。
カテゴリ アセスメント可能なレコード [asmt_m2m_category_assessment]	アセスメント可能なレコードとメトリクスカテゴリとの関連性を保存します。	システム専用
ディシジョンマトリクス	すべてのディシジョンマトリクスを保存します。	サーベイには使用されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明：アセスメント	説明：サーベイ
[asmt_decision_matrix]		
メトリクスカテゴリ [asmt_metric_category]	すべてのメトリクスカテゴリを保存します。	すべてのサーベイカテゴリを保存します。
メトリクスの結果 [asmt_metric_result]	すべてのメトリクスの結果を保存します。	すべてのサーベイ回答を保存します。
署名 [asmt_signature]	アセスメントと [[証明書|GRC 証明書]] 用のすべての署名レコードを保存します。	サーベイ のすべての署名レコードを保存します。
トリガー条件 [asmt_condition]	すべてのアセスメント トリガー条件を保存します。	すべてのサーベイ トリガー条件を保存します。

プロパティ

アセスメントとサーベイ のアンケートの外観をカスタマイズしたり、ユーザー署名の認証を要求したり、メールから サービスポータル ビューでサーベイを開いたり、ディシジョンマトリクスフィールドフィルターに表示されるアイテムの数を制限したりするために、さまざまなプロパティを設定できます。

アセスメントとサーベイ は、次のプロパティをインストールします。これらのプロパティは、次の場所にあります。

- すべて > アセスメント > アドミニストレーション > アセスメントのプロパティ
- すべて > サーベイ > アドミニストレーション > プロパティ

重要:
ネクストエクスペリエンス がオフの場合にのみ、css.assessment.question.header.background.color、assessment.caption.background.color、および the css.assessment.caption.font.color フィールドをカスタマイズできます。

プロパティ	説明
sn_portal_surveys.sp_survey.email_redirection	このプロパティを有効にすると、ユーザーは、メール内のリンクを使用して、サービスポータル でサーベイまたはアセスメントを開くことができます。 • タイプ：[はい] または [いいえ] • デフォルト値：[はい]
com.snc.assessment.signature_authentication	このプロパティを有効にすると、ユーザー署名による認証が必要です。[はい] を選択すると、このプロパティにはフルネーム署名の認証情報が必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	• タイプ：[はい] または [いいえ] • デフォルト値：[はい] 署名の操作の詳細については、「署名」を参照してください。
com.snc.assessment.collect.stats	asmt_assessment_stat テーブルで [最近の送信] および [最近の完了] の統計を収集する必要があるアセスメントのリスト。適格なアセスメントメトリクスタイプ Sys ID のカンマ区切りリスト。
css.assessment.question.header.background.color	アセスメントとサーベイのアンケートにある質問ヘッダーの背景色。 • タイプ：色 • デフォルト値：**#767676**
sn_portal_surveys.sp_survey.show_progress_bar	サービスポータル のサーベイページで進捗状況バーを表示または非表示にします。 • タイプ：[はい] または [いいえ] • デフォルト値：[はい] **注:** [ページネーション] 設定が [なし] に設定されている場合、サーベイは 1 ページに表示され、進捗状況バーは表示されません。
show_lang_picker_for_publicsurveys	パブリックサーベイを行う際に言語ピッカーを表示するかどうかを有効または無効にします。 • タイプ：[はい] または [いいえ] • デフォルト値：[はい]
css.assessment.caption.background.color	アセスメントとサーベイのアンケートにあるキャプションの背景色を設定します。 • タイプ：色 • デフォルト値：**#eee**
com.snc.assessment.decision_matrix_filter_max_entries	[ディシジョンマトリクス] フィールドのフィルタで表示する最大項目数です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	• タイプ：整数 • デフォルト値：**1000**
css.assessment.caption.font.color	アセスメントとサーベイのアンケートにあるキャプションテキストのフォントの色を設定します。 • タイプ：色 • デフォルト値： **#ffffff**

サーベイの外観のカスタマイズの詳細については、「サーベイの外観のカスタマイズ」を参照してください。

ユーザーロール

ロール タイトル [名前]	説明	ロールを含む
アセスメントアドミニストレーター [assessment_admin]	アセスメントアプリケーションを管理できます。アセスメントアプリケーションのすべてのモジュールにアクセスできます。 **注:** assessment_admin ロールは itil_admin ロールの一部です。このロールは、survey_admin ロールの一部でもあります。	なし

スクリプトインクルード

名前	説明
AssessmentUtils	アセスメント機能のコアコード。
AssessmentUtilsAJAX	スコアカードデータを表示するための AJAX ベースのコード。
MigrateSurveyToAssessment	アセスメント サーベイへと旧サーベイを移行させるためのコード。
RatingUtilsAJAX	将来の使用のために予約されています。
SurveyUtils	サーベイ機能のコアコード。

クライアントスクリプト

名前	テーブル	説明
「アセスメント可能なレコード フィールド」選択リストを計算	トリガー条件 [asmt_condition]	[アセスメント可能なレコード] フィールドの選択肢を、選択しているアセスメントに対応するもののみに限定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	テーブル	説明
サーベイ スケジュールの期間を確認	トリガー条件 [asmt_condition]	選択しているサーベイ定義の繰り返し期間を確認します。[繰り返し期間]が [1 回のみ] に設定されている場合は、選択しているサーベイを 1 回しか取得できないという警告メッセージを表示します。
依存関係が変更された時点で display_when を消去	アセスメントメトリクス [asmt_metric]	[依存先] フィールドが設定されている場合は、[表示タイミング **(Display when)]** フィールドを表示します。[依存先] フィールドが変更され、オプションを変更する必要がある場合は、[表示タイミング **(Display when)]** フィールドを消去します。
条件付きでサーベイのタイプを設定	グループ [sys_user_group]	[ユーザーグループ] モジュールから新しいグループを作成する場合に、サーベイにユーザーグループ タイプを設定します。
データタイプ -- サーベイの選択肢を非表示	アセスメントメトリクス [asmt_metric]	有効な [データタイプ] オプションしかサーベイ用質問フォームに表示されないようにします。
データタイプ -- 該当なしを表示/非表示	アセスメントメトリクス [asmt_metric]	測定方法が [アセスメント] で、データタイプが [パーセンテージ]、[チェックボックス]、[日付]、[日付/時刻]、[数値]、[文字列] の場合は、[該当なしを許可] フィールドを非表示にして、値を **[false]** に設定します。
サーベイの場合、データタイプはデフォルトで「文字列」に設定されています。	アセスメントメトリクス [asmt_metric]	サーベイ用質問フォームの [データタイプ] フィールドのデフォルト値を [文字列] に設定します。
最小/最大をフェッチ	アセスメントメトリクス [asmt_metric]	アセスメントアドミニストレーターがテンプレートの値を選択または変更した場合は、メトリクステンプレート定義の最小値と最大値になるように、[最小] フィールドと [最大] フィールドを更新します。
アセスメント可能なレコード フィールドを非表示	トリガー条件 [asmt_condition]	[アセスメント] フィールドで選択されているメトリクスタイプの評価方法が [アセスメント] である場合を除き、[アセスメントレコード] フィールドを非表示にします。
空白の場合はサーベイインスタンスのトリガー ID を非表示	アセスメントのインスタンス [asmt_assessment_instance]	値が含まれている場合を除き、[トリガー **ID]** フィールドを非表示にして、読み込み専用にします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	テーブル	説明
ユーザー リストを非表示	アセスメント可能なレコード [asmt_assessable_record]	関連付けられたメトリクスタイプのスケジュールタイプが [オンデマンド] の場合は、[カテゴリユーザー] の関連リストを非表示にします。
ユーザー関連のリストを非表示	メトリクスカテゴリ [asmt_metric_category]	関連付けられたメトリクスのスケジュールタイプが [オンデマンド] で、[評価方法] が [サーベイ] でない場合は、[ユーザー] 関連リストを非表示にします。
値または文字列の値を非表示	アセスメントのインスタンスの質問 [asmt_assessment_instance_question]	関連付けられたメトリクスデータタイプが [日付] または [日付/時刻]、または [文字列] の場合は、[値] フィールドを非表示にし、[文字列値] フィールドを表示します。それ以外のデータタイプでは、この逆となります。
ライブフィードの削除の警告	アセスメント可能なレコード [asmt_assessable_record]	アセスメントアドミニストレーターが [ライブフィード] チェックボックスをオフにした場合は、警告メッセージを表示します。
メソッド -- 該当なしを表示/非表示	アセスメントメトリクス [asmt_metric]	メトリクス手法が [スクリプト] の場合は、[必須] フィールドと [該当なしを許可] フィールドを非表示にして、両方の値を **[false]** に設定します。メトリクス手法が [アセスメント] の場合は、[必須] フィールドを表示します。データタイプが [パーセンテージ]、[チェックボックス]、[日付]、[日付/時刻]、[数値]、[文字列] である場合を除き、測定方法が [アセスメント] の場合は、[該当なしを許可] フィールドを表示します。
最小/最大制御	アセスメントメトリクス [asmt_metric]	データタイプが [テンプレート] の場合を除き、[最小] フィールドと [最大] フィールドを必須にします。
最小/最大読み込み専用	アセスメントメトリクス [asmt_metric]	データタイプが [選択肢] または [リッカート尺度] の場合は、[最小] フィールドと [最大] フィールドを読み込み専用にします。
グループを自動入力	アセスメントメトリクスタイプ [asmt_metric_type]	[フィルター]フィールドの使用可能な値を、選択したメトリクスタイプのテーブルのフィールドから入力します。
読み込み専用タイプ	メトリクスカテゴリ [asmt_metric_category]	値が含まれている場合は、[タイプ] フィールドを読み込み専用にします。
ディシジョンマトリクスのフィルタ列を再ロード	アセスメントメトリクスタイプ [asmt_metric_type]	[フィルター] フィールドの値が変更された場合は、必要に応じて [デフォルトのマトリクス **(Default matrix)**] フィ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	テーブル	説明
		ルターの使用可能な選択肢を入力します。
デフォルトフィルタを再ロード	アセスメントメトリクスタイプ [asmt_metric_type]	[すべてのフィルターを表示] の値が変更された場合に、必要に応じて [デフォルトフィルター **(Default filter)]** の使用可能な選択肢を入力します。
尺度値を設定	アセスメントメトリクスタイプ [asmt_metric_type]	将来の使用のために予約されています。
テーブルフィールドを設定	メトリクスカテゴリ [asmt_metric_category]	カテゴリ テーブルの値をメトリクスタイプの値に設定します。
スケジュール済みジョブを表示、非表示	アセスメントメトリクスタイプ [asmt_metric_type]	スケジュールタイプが [オンデマンド] の場合は [スケジュール済みジョブ] フィールドを非表示にし、スケジュールタイプが [スケジュール設定済み **(Scheduled)]** の場合は [スケジュール済みジョブ] フィールドを表示します。
スケジュール済みジョブのサーベイビューを表示、非表示	アセスメントメトリクスタイプ [asmt_metric_type]	繰り返し期間が [日次 **(Daily)]** または [週次 **(Weekly)]**、[月次 **(Monthly)]**、[年次 **(Yearly)]** の場合は、[サーベイ定義] フォームに [スケジュール済みジョブ] フィールドを表示します。
メトリクスの定義を切り替え (ロード)	アセスメントメトリクス [asmt_metric]	データタイプが [選択肢 **(Choice)]** または [リッカート尺度 **(Likert Scal)]** の場合は、[アセスメントメトリクスの定義] の関連リストを表示します。
メトリクスの定義を切り替え (更新)	アセスメントメトリクス [asmt_metric]	データタイプが [選択肢 **(Choice)]** または [リッカート尺度 **(Likert Scal)]** の場合は、[アセスメントメトリクスの定義] の関連リストを表示します。データタイプが 1 つのメソッドのみに対応する場合は、[メソッド **(Method)]** フィールドを適切な値に設定します。
最小と最大のデフォルト値を更新	アセスメントメトリクス [asmt_metric]	[最小] フィールドと [最大] フィールドのデフォルト値を、データタイプに基づいて妥当な値に設定します。
確率を検証	サーベイ トリガー条件 [asmt_condition]	可能性 **(%)** の値が **1** ～ **100** の整数になるようにします。
最大を検証	アセスメントメトリクス [asmt_metric]	メトリクス手法が [アセスメント] の場合は、[最大] の値が [最小] の値より大きく、ゼロ以上であることを検証します。
最小を検証	アセスメントメトリクス	メトリクス手法が [アセスメント] の場合は、[最小] の値が [最大] の値より小

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	テーブル	説明
	[asmt_metric]	さく、ゼロ以上であることを検証します。
値を確認する	アセスメントメトリクスの定義 [asmt_metric_definition]	値がゼロ以上であることを検証します。
値を確認する	アセスメントテンプレートの定義 [asmt_template_definition]	値がゼロ以上であることを検証します。

ビジネスルール

アセスメントのビジネス ルール

名前	テーブル	説明
アセスメント可能なドメインがタイプに一致	アセスメント可能なレコード [asmt_assessable_record]	すべてのアセスメント可能な新規レコードが、メトリクスタイプと同じドメインに属するようにします。これは、すべてのレコードが同じドメインに属する必要があるという、アセスメントのドメインセパレーションの特殊要件です。
自動ステークホルダー作成	アセスメントカテゴリユーザー [asmt_m2m_category_user]	関連付けられているカテゴリで [ステークホルダーを作成] オプションが選択されている場合は、新規カテゴリユーザーをアセスメント可能なレコードのステークホルダーとして自動的に割り当てます。
自動ステークホルダー作成	カテゴリ アセスメント可能なレコード [asmt_m2m_category_assessment]	次の場合に、カテゴリのカテゴリユーザー全員からアセスメント可能な新規レコードのステークホルダーを自動的に作成します。 • メトリクスカテゴリの [ステークホルダーを作成] オプションが選択されている場合 • アセスメント可能な新規レコードに同じメトリクスカテゴリが関連付けられている場合
自動ステークホルダー作成	メトリクスカテゴリ [asmt_metric_category]	[ステークホルダーを作成] オプションがカテゴリに対して選択されている場合は、そのカテゴリのカテゴリユーザー全員を、そのカテゴリに関連付けられたアセスメント可能な各レコードのステークホルダーとして割り当てます。
カテゴリの比重の最大値を計算	アセスメントメトリクス [asmt_metric]	あるカテゴリのメトリクスの比重の合計を計算します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アセスメントのビジネス ルール (続く)

名前	テーブル	説明
通知ワークフローをキャンセル	アセスメントのインスタンス [asmt_assessment_instance]	アセスメントインスタンスが削除されたり、ステータスが [完了 **(Complete)]** または [キャンセル **(Canceled)]** に変更された場合、アセスメントメール通知を生成するワークフローをキャンセルします。
カテゴリ ドメインがタイプに一致	メトリクスカテゴリ [asmt_metric_category]	すべての新規カテゴリが、メトリクスタイプと同じドメインに属するようにします。これは、すべてのレコードが同じドメインに属する必要があるという、アセスメントのドメインセパレーションの特殊要件です。
ライブフィード グループを確認	アセスメント可能なレコード [asmt_assessable_record]	ライブフィードグループがソースレコードに関連付けられている場合は、[ライブフィード] オプションを選択します。[ライブフィード] オプションが選択されており、ソースレコードに関連付けられたライブフィードグループがない場合は、このビジネスルールによってチェックボックスがオフになります。
デフォルトが 1 つのみであることを確認	バブルチャート [asmt_bubble_chart]	メトリクスタイプのデフォルトのバブルチャートが 1 つのみであることを確認します。
デフォルトが 1 つのみであることを確認	ディシジョンマトリクス [asmt_decision_matrix]	メトリクスタイプのデフォルトのディシジョンマトリクスが 1 つのみであることを確認します。
実際の結果を作成	アセスメントのインスタンス [asmt_assessment_instance]	ユーザーがアセスメントを完了した場合に、ユーザーの回答からアセスメントおよびカテゴリの結果を生成します。
リモート テーブルにビジネス ルールを作成	アセスメントメトリクスタイプ [asmt_metric_type]	アセスメントアドミニストレーターがメトリクスタイプを作成または更新した場合、次のビジネスルールを生成します。 • 「アセスメントに関する自動ビジネス ルール」と呼ばれるビジネス ルール (メトリクスタイプで選択されているテーブルを監視するためのルール)。メトリクスタイプ条件を満たすレコードが追加されると、このビジネスルールによってアセスメント可能なレコードが生成されます。メトリクスタイプのテーブルまた

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アセスメントのビジネス ルール (続く)

名前	テーブル	説明
		は条件が変更されると、変更を反映して「リモート テーブルにビジネス ルールを作成」ビジネス ルールによって自動ビジネス ルールスクリプトが更新されます。 • 「アセスメントに関する自動削除ルール」と呼ばれるビジネス ルール (レコードがメトリクスまたはカテゴリの結果に関連付けられている場合、メトリクスタイプのテーブルのレコードを削除できないようにするルール)。関連付けられた結果が含まれていないレコードをユーザーが削除した場合は、このビジネス ルールによって、関連付けられたアセスメント可能なレコードが削除されます。 「リモート テーブルにビジネス ルールを作成」ビジネスルールは、評価方法が「アセスメント」に設定されているメトリクスタイプについてのみ、自動ビジネス ルールを生成します。
スケジュール済みジョブを作成	アセスメントメトリクスタイプ [asmt_metric_type]	アセスメント：次のいずれかの条件が満たされている場合に、アセスメント コンポーネントを作成する目的でスケジュール済みジョブを生成します。 • スケジュールタイプが [スケジュール済み] に設定されたメトリクスタイプが新規作成される場合 • スケジュールタイプが [オンデマンド] から [スケジュール設定済み] に変更される場合 サーベイ：サーベイ定義の繰り返し期間が [毎日] または[毎週]、[毎月]、[毎年] に設定されている場合に、サーベイ コンポーネントを作成する目的でスケジュール済みジョブを生成します。
サーベイ レコードを作成	アセスメントメトリクスタイプ [asmt_metric_type]	さまざまなレコードを生成するとともに、メトリクスタイプの評価方法が [サーベイ] に設定されたサーベイ定義が新規作成され

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アセスメントのビジネス ルール (続く)

名前	テーブル	説明
		た場合にそれらレコードの特定のフィールドに値を自動入力します。具体的には、このビジネス ルールは、サーベイカテゴリとアセスメント可能なレコード (どちらもサーベイ定義に関連付けられている) を生成するものです。
リモート テーブルに UI アクションを作成	アセスメントメトリクスタイプ [asmt_metric_type]	将来の使用のために予約されています。
decision_matrix_axis	グローバル [global]	ディシジョンマトリクス フォームでメトリクスタイプが指定されている場合に、X 軸および Y 軸のカテゴリをそのタイプに属するカテゴリのみに制限します。
ライブフィード グループを削除	アセスメント可能なレコード [asmt_assessable_record]	アセスメントアドミニストレーターがアセスメント可能なレコードを削除した時点で、そのレコードのライブフィードグループ (ある場合) を削除します。
関連ユーザーを削除	カテゴリ アセスメント可能なレコード [asmt_m2m_category_assessment]	アセスメントアドミニストレーターがアセスメント可能なレコードとカテゴリの関連付けを解除した時点で、そのレコードとカテゴリのステークホルダーを削除します。
カテゴリの変更を許可しない	アセスメントメトリクス [asmt_metric]	条件付きの質問に現在のレコードに関連する依存関係が存在する場合は、[カテゴリ] フィールドが変更されないようにします。
データタイプの変更を許可しない	アセスメントメトリクス [asmt_metric]	現在のレコードに依存する条件付きの質問がある場合は、[データタイプ **(Data type)]** フィールドと [テンプレート **(Template)]** フィールドが変更されないようにします。
タイプを一致させる	アセスメントメトリクス [asmt_metric]	メトリクスのタイプを関連付けられたカテゴリのタイプに設定します。
タイプを一致させる	アセスメントのステークホルダー [asmt_m2m_stakeholder]	ユーザーが同じタイプのカテゴリユーザーおよびアセスメント可能レコードからのみステークホルダーを作成できるようにします。
タイプを一致させる	カテゴリ アセスメント可能なレコード [asmt_m2m_category_assessment]	ユーザーが、あるタイプのカテゴリを異なるタイプのアセスメント可能なレコードに関連付けないようにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アセスメントのビジネス ルール (続く)

名前	テーブル	説明
フィルターを評価	アセスメント可能なレコード [asmt_assessable_record]	システムがアセスメント可能なレコードを新規生成した後に以下を実行します。 • タイプ内のカテゴリのすべてのフィルター条件を確認します。 • アセスメント可能な新規レコードを、カテゴリ フィルター条件を満たしたすべてのカテゴリに自動的に関連付けます。
アセスメント トリガー条件を生成	トリガー条件 [asmt_condition]	サーベイまたはアセスメントのトリガー条件がサーベイまたはアセスメントの送信に使用するビジネスルールを生成します。
ステークホルダーを取得	グローバル [global]	ユーザーがカテゴリユーザー関連リストを編集するときに、アセスメント可能なレコードに関連付けられたカテゴリのカテゴリユーザーのみがアセスメント可能なレコード フォームに表示されるようにします。
アセスメント可能なレコードとカテゴリをリンク	メトリクスカテゴリ [asmt_metric_category]	新規作成されたサーベイカテゴリについて、非表示フィールドを次のとおり設定します。 • テーブル：アセスメントメトリクスタイプ [asmt_metric_type] • フィルタ：<新しいサーベイカテゴリが関連付けられているサーベイ定義の sys_id>
ライブフィード グループ	アセスメント可能なレコード [asmt_assessable_record]	アセスメント可能なレコードが [ライブフィード] オプションが選択された状態で保存されている場合は、そのレコードのライブフィードグループを作成します (存在しない場合)。チェックボックスをオフにしてレコードを保存した場合は、このビジネスルールによって既存のライブフィードグループが削除されます。
メトリクスドメインがカテゴリに一致	アセスメントメトリクス [asmt_metric]	すべての新規メトリクスが、それぞれが属するカテゴリと同じドメインに属するようにします。このルールは、すべてのレコードが同じドメインに属する必要があるという、アセスメントのドメインセパレーションの特殊要件です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アセスメントのビジネス ルール (続く)

名前	テーブル	説明
アセスメントユーザーに通知	アセスメントのインスタンス [asmt_assessment_instance]	アセスメントインスタンスが [準備完了] ステータスに変わった時点、または割り当てられているユーザーが変更された時点で、そのユーザーにメール通知を送信するワークフローを開始します。このワークフローではその後の段階で、他のアセスメント メール通知も生成されます。
再帰的な依存関係を防止	アセスメントメトリクス [asmt_metric]	[依存先] フィールドが、再帰的な条件付きの質問の依存関係を作成するような形で設定されないようにします。
サーベイを公開	アセスメントメトリクスタイプ [asmt_metric_type]	サーベイインスタンスを生成し、サーベイ定義のステータスが [ドラフト **(Draft)]** から [公開 **(Published)]** に変更されるときに、関連付けられたサーベイユーザーにそれを割り当てます。
自動作成ビジネス ルールを削除	アセスメントメトリクスタイプ [asmt_metric_type]	アセスメントアドミニストレーターがメトリクスタイプを削除すると、そのメトリクスタイプに対して自動的に作成されたビジネス ルールを削除します。
自動作成 UI アクションを削除	アセスメントメトリクスタイプ [asmt_metric_type]	将来の使用のために予約されています。
自動作成されたビジネス ルールを削除する	サーベイ トリガー条件 [asmt_condition]	誰かがサーベイ トリガー条件を削除したときに自動的に作成されたビジネス ルールを削除します。
スケジュール済みジョブの削除	アセスメントメトリクスタイプ [asmt_metric_type]	アセスメント：これらの条件のいずれかが満たされている場合、メトリクスタイプのスケジュール済みジョブを削除します。 • 誰かがメトリクスタイプを削除します。 • スケジュールタイプが [スケジュール設定済み **(Scheduled)]** から [オンデマンド] に変更される場合 サーベイ：繰り返し期間が [1回のみ] または[無制限] に設定されている場合、サーベイ定義のスケジュール済みジョブを削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アセスメントのビジネス ルール (続く)

名前	テーブル	説明
メトリクスの最小/最大をリセットする	アセスメントメトリクスの定義 [asmt_metric_definition]	メトリクス定義の値に基づいて、メトリクスとサーベイの質問の [最小] フィールドと [最大] フィールドを更新します。
M2M カテゴリ アセスメント可能なレコードのドメインを設定する	カテゴリ アセスメント可能なレコード [asmt_m2m_category_assessment]	アセスメント可能なレコードが同じドメイン内のカテゴリにのみ関連付けられるようにします。このルールは、すべてのレコードが同じドメインに属する必要があるという、アセスメントのドメインセパレーションの特殊要件です。
M2M カテゴリユーザーのドメインを設定する	アセスメントカテゴリユーザー [asmt_m2m_category_user]	ユーザーが同じドメイン内のカテゴリにのみリンクされるようにします。これは、すべてのレコードが同じドメインに属する必要があるという、アセスメントのドメインセパレーションの特殊要件です。
M2Mステークホルダーのドメインを設定する	アセスメントのステークホルダー [asmt_m2m_stakeholder]	アセスメント可能なレコードが同じドメイン内のカテゴリユーザーにのみリンクされるようにします。これは、すべてのレコードが同じドメインに属する必要があるという、アセスメントのドメインセパレーションの特殊要件です。
スクラッチパッド フィールドを設定する	アセスメントメトリクスタイプ [asmt_metric_type]	[アセスメントメトリクスタイプ] フォームで実行される他のスクリプトで使用するためのフィールド値をキャッシュします。
ビュー タイプを保存する	メトリクスカテゴリ [asmt_metric_category]	[タイプ] フィールドでユーザーがアセスメントに使用するメトリクスタイプのみを選択できるようにします。
カテゴリ サーベイ ユーザーを同期させる	アセスメントカテゴリユーザー [asmt_m2m_category_user]	同じユーザーがサーベイのすべてのカテゴリに関連付けられるようにします。
サーベイユーザーとステークホルダーを同期させる	メトリクスカテゴリ [asmt_metric_category]	サーベイの既存のカテゴリに関連付けられているすべてのユーザーを、そのサーベイの新しく作成されたカテゴリに追加します。
カテゴリ カウントの更新	アセスメントメトリクス [asmt_metric]	メトリクスがカテゴリに追加されたり、カテゴリから削除された場合は、[メトリクスカテゴリ] フォームの [合計メトリクス] フィールドの値を更新します。
フィルターに一致するレコードを更新する	メトリクスカテゴリ [asmt_metric_category]	アセスメントアドミニストレーターが [フィルター] フィールドを

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アセスメントのビジネス ルール (続く)

名前	テーブル	説明
		編集すると、自動的に次のタスクが実行されます。 • フィルター条件を満たすアセスメント可能なレコードにカテゴリを関連付けます。 • フィルター条件を満たさないアセスメント可能なレコードからカテゴリの関連付けを削除します。 レコードが保存されるとき、これらの変更がアセスメント可能なレコードの関連リストに反映されます。
スケジュール変更時にスケジュール済みジョブを更新する	アセスメントメトリクスタイプ [asmt_metric_type]	繰り返し期間の変更を反映するために、サーベイ作成スケジュール設定済みのジョブを更新します。
必須と該当なしを検証	アセスメントメトリクス [asmt_metric]	メトリクス手法が [スクリプト] の場合は、[必須] フィールドと [該当なしを許可] フィールドを **[false]** に設定します。メトリクスデータタイプが [パーセンテージ] の場合、ビジネスルールによって [該当なしを許可] フィールドが **[false]** に設定されます。
最小/最大を確認する	アセスメントメトリクス [asmt_metric]	最小が 0 以上かつ最大より小さくなるようにします。データタイプが [チェックボックス] または [(はい/いいえ] の場合は、最小を 0 に、最大を 1 に設定します。
値を確認する	アセスメントテンプレートの定義 [asmt_template_definition]	メトリクステンプレートの定義値が次のとおりであることを確認します。 • 0 以上です。 • テンプレートに関連する他のすべてのメトリクステンプレート定義の値と異なります。
値を確認する	アセスメントメトリクスの定義 [asmt_metric_definition]	ユーザーがゼロ以上のメトリクス定義値のみを入力できるようにします。メトリクス定義の値が、メトリクスに関連する他のすべてのメトリクス定義の値と異なることを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アセスメントとサーベイのクイックスタートテスト

アプリケーションの開発やアップグレードの適用などの構成変更を行った後も、アセスメントとサーベイ が変わらず正常に動作するかを検証します。自分のインスタンスに固有のデータを使用するときは、それが成功するように、これらのクイックスタートテストをコピーしてカスタマイズします。

アセスメントとサーベイ クイックスタートテストでは、自動テストフレームワーク (ATF) 調査プラグイン (com.glide.automated_testing_impl. サーベイ) を有効にする必要があります。

注:
Yokohama リリースでは、アセスメントまたはサーベイカードのすべてのボタンが削除されました。自動テストフレームワーク (ATF) テストを正常に実行するには、「[サーベイを実施] ボタンをクリックする」ステップが含まれるすべてのテストで、このステップを「サーベイカードをクリックする」ステップに置き換える必要があります。

調査用のテストスイート

名前	説明	リリースバージョン
サーベイ：基本的なプラットフォームベースのテスト	プラットフォーム UI アクションを使用して調査を作成します。	Madrid
サーベイ：動的検証のためのプラットフォームテスト	サーベイを動的に検証します。	Madrid
サーベイ：クローンアクション	サーベイのクローンを作成し、元のサーベイとクローンされたサーベイのレコードを検証します。	New York
サーベイ：質問集フロー	サーベイに対する質問集の追加を確認します。	New York
サーベイ：サーベイクリエーター作業フロー	サーベイクリエーターは、サーベイを作成し、実施と送信を行えるユーザーにサーベイを割り当てることができます。	New York
アセスメント：アセスメントの査定人へのアサイン	アセスメントを査定人にアサインし、査定人にインスタンスが作成されたことを確認します。	Orlando
アセスメント：サーベイの作成者としてアセスメントを作成	サーベイの作成者としてアサインを作成します。	Orlando
アセスメント：スケールとテンプレートのサポート	アセスメントを作成、公開、およびアサインします。次に、アセスメントを実施します。	Rome
アセスメント：基本テストフロー	アセスメントの基本フローを確認します。	Orlando

関連情報

クイックスタートテスト

クイズ

クイズは、1 人または複数のユーザーにアサインして、任意のサブジェクトについてのナレッジを評価することができるアンケートです。クイズ機能はアセスメントエンジン上にビルドされており、アセスメントやサーベイの機能と同じものの多くを提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

各質問にはスコアが付けられ、全体のスコアはユーザーが正しく回答した質問の割合を示します。クイズには、一部のユーザーにのみアサインされるカテゴリの質問が含まれている場合があります。個々の質問または質問カテゴリに重み付け値を割り当てて、全体的なスコアを計算する際に重要度を増減させることができます。クイズは、システムアドミニストレーターによるアクティブ化が必要です。

[store-future: BEGIN review] アセスメント、サーベイ、クイズの違いや、それぞれを使用するタイミング、またサーベイプロセスの 3 つのステージ「設計」、「共有」、「評価」の簡単な説明も提供しています。 [End]

- アドミニストレーターは、任意の目的のためにクイズを作成し、それを単一のユーザーまたは複数のユーザーにアサインすることができます。
- クイズには、質問の 1 つ以上のカテゴリを含めることができます。各カテゴリは、そのカテゴリの質問にのみ回答するユーザーにアサインすることができます。
- システムは、これらのユーザーにメール通知を送信できます。
  - 受信者：受信者は、クイズがアサインされたとき、クイズが許可された期間の 50% に達したとき、クイズの期限が切れたときに通知を受信できます。
  - 受信者のマネージャー：受信者のマネージャーは、クイズが期限切れになったときに通知を受信できます。
  - クイズマネージャー：クイズマネージャーは、割り当てられている期限切れクイズの通知を受信できます。
- クイズには、スコアのある、またはスコアのない質問を含めることができます。スコアのない質問は、意見を評価したり、日付を伴うものであり、最終スコアにはカウントされません。スコアのある質問では、正しい回答が指定され、0% または 100% としてスコア付けされます。スコアのある質問に重み付けスケールを適用して、相対的な重要性を確立することができます。これらのデータタイプを使用して、質問をスコアのある質問として指定することができます。
  - チェックボックス
  - 選択肢
  - 期間
  - リッカートスケール
  - 数値スケール
  - テンプレート
  - はい/いいえ
- クイズの質問は、スコアのある質問に対する回答に従属的である場合があります。たとえば、特定の質問に受信者が「いいえ」と回答した場合にのみ表示される補足情報を要求する従属的な質問を作成することができます。

重要な用語

クイズ アプリケーションには、いくつかの用語が含まれています。

クイズ アプリケーションで使用される用語

クイズ	クイズには、期間、州、および通知コントロールなどの情報が含まれ、既存のカテゴリが一覧表示されます。アドミニストレーターは、クイズ フォームのテキスト フィールドを使用して、受信者に表示される紹介コンテンツと「結びの挨拶」を作成できます。
カテゴリ	クイズ カテゴリは、クイズの質問のテーマを表します。各カテゴリには 1 つ以上の質問が含まれ、そのカテゴリの質問に対して受信者が指名されます。デフォルトでは、クイズと同じ名前で 1 つのカテゴリが作成されます。必要に応じて追加のカテゴリを作成できます。カテ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クイズ アプリケーションで使用される用語 (続く)

	ゴリは、全体的なスコアにおけるそのカテゴリの重要性を判定するために重み付けの増減が可能です。
質問	クイズの質問は、カテゴリに対して設定され、そのカテゴリのユーザーにのみ送信されます。質問にはさまざまなデータタイプがあり、個別に重み付けの増減が可能です。質問はスコアのある質問またはスコアのない質問が可能です。
カテゴリユーザー	カテゴリユーザーは、特定のカテゴリに対する質問の受信者です。カテゴリごとに質問に回答する別々のユーザーを選択できます。
テンプレート	テンプレートは、質問に対する回答の再利用可能な評価スケールを提供する質問データタイプです。たとえば、「満足度」という名前の回答テンプレートには、「非常に満足」から「非常に不満足」までの満足度スケールが含まれています。

クイズ ロール

クイズ アプリケーションは次のロールを使用します。アサインされているクイズを受けるためにロールは必要ありません。

クイズ ロール

ロール名 [名前]	ロールの説明
アセスメントアドミニストレーター [assessment_admin]	アセスメントアプリケーションとすべてのクイズ レコードを管理できます。アセスメントアプリケーションのすべてのモジュールにアクセスできます。 **注:** itil_admin ロールと survey_admin ロールには、assessment_admin ロールが含まれています。
アドミン [admin]	アセスメントとサーベイのプロセスのすべての側面にアクセスできます。サーベイ通知を変更したり、サーベイ モジュールを作成したり、サーベイをインポートすることができるのはアドミンのみです。

関連情報

アセスメントメトリクス

クイズの使用

クイズを使用できます。

クイズの設定と管理

クイズを設定し、管理します。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. オプション: クイズのための再利用可能な質問テンプレートを作成します。
2. クイズデザイナーを使用するか、ナビゲーション メニューからフォームにアクセスしてクイズを作成します。

   クイズ レコードには、期間、通知設定、アンケートの前書き、受信者に表示される「結びの挨拶」などの詳細が含まれます。
3. デフォルトのカテゴリを編集するか、必要に応じて追加のカテゴリを作成します。
   システムは、クイズと同じ名前のカテゴリを作成します。
4. 各カテゴリのユーザーを定義します。

   これらは、カテゴリ内の質問に回答する受信者です。カテゴリごとに異なるユーザーを定義できます。
5. 各カテゴリの質問を作成します。
6. 各質問の回答を作成し、質問にスコアがあるかどうかを判定します。

   独自の回答を作成することも、テンプレートから事前設定されている回答を選択することもできます。

次のタスク

クイズを公開して配布します。クイズは、単一のユーザーまたは各カテゴリのすべてのユーザーに送信できます。

レポートおよびスコアカードで、提出されたクイズからの結果をレビューします。

関連情報

クイズの作成

メトリクステンプレート

クイズのデータタイプ

各クイズの質問ごとにデータタイプを選択する必要があります。さまざまなデータタイプが、異なる種類のデータの収集や分析に役立ちます。

利用可能なデータタイプ

データタイプ	説明
添付ファイル	ユーザーが 1 つまたは複数のファイルを添付できる、[添付ファイルを管理] アイコンがある質問。
ブーリアン	ユーザー応答のためにチェック ボックスまたは [はい/いいえ] リストがある質問。
選択肢	事前定義済みオプションのリスト。詳細については、「クイズ質問の作成」トピックにある選択肢 の定義を参照してください。複数の正解がサポートされています。
日付	[日付] フィールド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

利用可能なデータタイプ (続く)

データタイプ	説明
日付/時刻	[日付/時刻] フィールド。
番号	事前定義された最小値と最大値を持つ数値フィールド。デフォルトは 1 ～ 10 です。
パーセンテージ	範囲が指定されている [パーセンテージ] フィールド。
スケール	事前定義されたリッカート尺度。回答オプションはラジオ ボタンとして表示されます。複数の正解がサポートされています。
画像スケール	事前定義された画像のセット。リッカート尺度 (「非常に不満足」から「非常に満足」まで) と類似した 5 つの絵文字が提供されています。ただし、JPG、PNG、または GIF 形式で追加の画像をアップロードできます。複数の正解がサポートされています。
数値スケール	選択可能な数値スケール。デフォルトは 1 ～ 5 です。回答オプションはラジオ ボタンとして表示されます。複数の正解がサポートされています。
文字列	1 行または複数行のテキスト フィールド。
テンプレート	オプションの事前定義済みスケールを示すテンプレートの選択リスト。詳細については、「テンプレート質問の設定」を参照してください。複数の正解がサポートされています。
参照	指定された参照テーブルからのフィールドの選択リスト。このデータタイプは参照修飾子をサポートしていません。

関連情報

- フォームでクイズを作成
- クイズの作成
- 回答の順序の変更

クイズデザイナーのアクティブ化

アドミニストレーターは [クイズデザイナー] プラグインをアクティブ化できます。

始める前に

必要なロール：assessment_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。

3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

> **注:**
> ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

クイズレポートを表示

クイズ概要ダッシュボードを使用して、ステータス別のクイズ、データタイプ別の質問、正解数などのデータに関するさまざまなレポートを表示します。

始める前に

必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて

クイズ概要ダッシュボードを表示して、ビューを更新したり、新しいウィジェットを追加したりすることができます。

手順

1. 移動先 すべて > クイズ > 概要.
2. レポート内の [要素 (elements)] をクリックして、詳細な情報を表示します。

クイズ概要ダッシュボードには、次のレポートが表示されます。

クイズ概要ダッシュボードレポート

レポート	テーブル
州別のクイズ	アセスメントのインスタンス [asmt_assessment_instance]
クイズ別の質問総数	アセスメントメトリクス [asmt_metric]
データタイプ別の質問	アセスメントメトリクス [asmt_metric]
アサイン先ユーザー別の正しい回答	メトリクスの結果 [asmt_metric_result]
正しい回答の数	メトリクスの結果 [asmt_metric_result]
アサイン先ユーザー別の間違った回答	メトリクスの結果 [asmt_metric_result]
間違った回答の数	メトリクスの結果 [asmt_metric_result]

ダッシュボードの操作の詳細については、「ダッシュボード 」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クイズデザイナー

クイズデザイナーは、assessment_admin ロールのあるユーザーがクイズの作成、編集、配布に使用できる単一のインターフェイスを提供します。

既存のクイズを編集したり、スコアリング パラメーターを変更したりすることもできます。

あるいは、アセスメントエンジンのモジュールを使用して、クイズを構成するレコードの作成および編集を行うことができます。すべてのクイズ レコードはアセスメント テーブルに保存され、それらのテーブルのクイズビューに表示されます。詳細については、「フォームでクイズを作成」を参照してください。

クイズデザイナーのツール

クイズデザイナーには、デザイン キャンバス、ヘッダー バー、およびクイズを作成するために使用できる多くのコントロールが含まれています。

クイズデザイナーを開くには、 クイズ > クイズデザイナー.

デザイナーには次の要素が含まれています。

- [コントロール] タブ
- [質問] タブ
- [カテゴリ] タブ
- ヘッダーバー
- デザイン キャンバス

[コントロール] タブ

サポートされている質問データタイプコントロールが、[コントロール] パレットで利用可能です。コントロールをデザイン キャンバスにドラッグ アンド ドロップして、そのタイプの質問を作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

質問コントロール



自動翻訳

質問コントロール

データタイプ	説明	採点済み
添付ファイル	ユーザーが 1 つまたは複数のファイルを添付できる、[添付ファイルを管理] アイコンがある質問。	Y
ブーリアン	ユーザー応答のためにチェック ボックスまたは [はい/いいえ] リストがある質問。	
選択肢	事前定義済みオプションのリスト。詳細については、[選択肢] クイズ質問の作成 の定義を参照してください。複数の正解がサポートされています。	Y
日付	[日付] フィールド。	N
日付/時刻	[日付/時刻] フィールド。	N
番号	事前定義された最小値と最大値を持つ数値フィールド。デフォルトは 1 ～ 10 です。	N

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

質問コントロール (続く)

データタイプ	説明	採点済み
パーセンテージ	範囲が指定されている [パーセンテージ] フィールド。	N
スケール	事前定義されたリッカート尺度。回答オプションはラジオ ボタンとして表示されます。複数の正解がサポートされています。	Y
数値スケール	選択可能な数値スケール。デフォルトは 1 ～ 5 です。回答オプションはラジオ ボタンとして表示されます。複数の正解がサポートされています。	Y
画像スケール	事前定義された画像のセット。リッカート尺度 (「非常に不満足」から「非常に満足」まで) と類似した 5 つの絵文字が提供されています。ただし、JPG、PNG、または GIF 形式で追加の画像をアップロードできます。複数の正解がサポートされています。	Y
文字列	単一または複数のテキストフィールド。	N
テンプレート	オプションの事前定義済みスケールを示すテンプレートの選択リスト。詳細については、「テンプレート質問の設定」を参照してください。複数の正解がサポートされています。	Y
参照	指定された参照テーブルからのフィールドの選択リスト。このデータタイプは参照修飾子をサポートしていません。	

自動翻訳

[質問] タブ

このタブには、クイズの質問バンクに追加されたすべてのメトリクスが表示されます。質問を検索するには、[フィルター] フィールドを使用します。各メトリクスは、その名前とタイプとともに表示されます。

[カテゴリ] タブ

このタブには、クイズの質問バンクに追加されたすべてのメトリクスカテゴリが表示されます。質問集内のメトリクスはすべて、対応するメトリクスカテゴリの下にグループ化されています。カテゴリまたは質問を検索するには、[フィルター] フィールドを使用します。

ヘッダー バー

ヘッダー バーには、さまざまなビューとさまざまな機能のメニューを表示するタブが含まれています。

キャンバス内のビューを変更するには、次のいずれかのタブをクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- デザイン：カテゴリと質問を追加し、それぞれのプロパティを設定します。これは、デザイナーを開いたときのキャンバスのデフォルトのビューです。
- 設定：クイズの前書きと「結びの挨拶」を作成して、署名を選択します。
- 可用性：クイズの各カテゴリの受信者を選択します。

クイズデザイナーの右上にあるメニュー アイコン ( ) をポイントして、次のオプションを選択します。

- 保存：現在のクイズを保存します。
- プレビュー：受信者に表示されるクイズのプレビューを表示します。
- 公開：選択した受信者にクイズを配布します。
- 保存して公開：ワンステップでクイズを保存して配布します。
- 新規クイズ：新規クイズのために新しいキャンバスを開きます。
- クイズのロード：選択して編集できる既存のクイズのリストを開きます。
- クイズをコピー：クイズのコピーを作成します。

各オプションの可用性は、クイズデザイナーで開いているクイズのステータスに依存します。

デザイン キャンバス

新規クイズが [デザイン] ビューで開きます。クイズの [名前] フィールドが、キャンバスの最初のカテゴリの上に表示されます。空白の質問フィールドがカテゴリ コンテナーに表示されます。

関連情報

- アセスメントカテゴリ結果の表示
- クイズのスコアカードの表示
- クイズの作成
- クイズの編集

クイズの作成

クイズを作成するときは、1 つまたは複数のカテゴリを作成してから、各カテゴリに質問を追加することができます。

始める前に

必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて

各カテゴリは、異なるユーザーまたは同じユーザーにアサインすることができます。また、各質問をカスタマイズし、それを別の質問の回答に関連付けることもできます。

手順

次の手順を使用してクイズを作成します。

クイズカテゴリの作成

クイズトピックの特定の要素を評価するためのテーマを表し、そのテーマに関連する質問を含む、クイズカテゴリを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて
クイズを作成すると、クイズの名前を使用してデフォルトのカテゴリが作成されます。このカテゴリを使用したり、変更したり、必要に応じて追加のカテゴリを作成することができます。結果を得るには、スコアのある質問がカテゴリに含まれている必要があります。

手順

1. 次のいずれかに移動します。 クイズ > クイズデザイナー または クイズ > クイズ をクリックし、リスト見出しの [クイズデザイナー] をクリックします。
2. [名前] フィールドにクイズの名前を入力します。
   この名前が、クイズと最初のカテゴリの名前としてシステムで使用されます。
3. カテゴリを構成します。

   a. タイトルバーの歯車アイコンをクリックします。

   b. [プロパティ] ダイアログボックスで、プロパティを設定または変更します。

      カテゴリの名前を変更し、その説明を追加し、受信者にカテゴリを紹介または説明する [詳細] フィールドにテキストを入力することができます。入力すると、カテゴリが更新されます。

   c. [X] アイコンをクリックして、カテゴリ プロパティ ダイアログ ボックスを閉じて、設定を保存します。



4. オプション: 既存カテゴリのタイトルバーにある **[+]** アイコンをクリックして、新しいカテゴリを追加します。

関連情報

クイズデザイナー

クイズの作成

クイズ質問の作成

各カテゴリの複数の質問を作成します。各質問は、1 つのカテゴリにのみ関連付けることができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて
各質問に対して選択するデータタイプにより、クイズの受信者がどのように回答できるかが決定されます。

スコアを付ける質問を指定することができます。クイズ結果にはスコアのある質問のみが表示され、カテゴリの結果を計算する際に考慮されます。スコアのある質問に対して正しい回答を指定する必要もあります。

注:

質問をスコアありに指定するには、[アセスメント] フォームを使用する必要があります。手順については、「スコアのある質問の設定」を参照してください。

手順

1. [デザイン] ビューで、[コントロール] パレットからデータタイプ アイコンをドラッグし、それをカテゴリコンテナにドロップします。



2. 質問を構成します。

注:
カテゴリの既存の質問と同じデータタイプ質問を追加するには、既存の質問のタイトルバーにある **[+]** を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. タイトルバーの歯車アイコンを選択します。



b. プロパティフォームのフィールドに入力します。
フィールド値の説明については、「質問のプロパティフォーム」を参照してください。

c. クイズに質問を表示するために満たす必要がある特別な条件を作成するには、[依存関係] タブを選択して、フィールドに入力します。

受信者が同じカテゴリの別の質問に対する特定の回答または回答の組み合わせを選択すると、従属的な質問がクイズに表示されます。

d. [表示するタイミング] フィールドで質問を選択します。
システムにより適切な演算子が選択され、選択された質問に対して可能な回答が表示されます。

e. 条件を満たす回答を選択します。

選択した回答にはチェックマークが付きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



f. [X] を選択して、[質問のプロパティ] ダイアログボックスを閉じて設定を保存します。

3. オプション: 質問をドラッグしてカテゴリ内の順番を変更するか、カテゴリ間で質問を移動します。
4. オプション: 質問を削除するには、そのタイトルバーにある [X] を選択します。

テンプレートの質問の設定

クイズをデザインする際、テンプレートの質問を設定できます。

始める前に

必要なロール：assessment_admin または admin

手順

1. [テンプレート] データタイプをカテゴリコンテナにドラッグします。
2. 質問のタイトルバーにあるギア アイコンをクリックして、テンプレート プロパティのダイアログボックスを開きます。
3. リストから事前定義済みのスケールを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



そのテンプレートに対して、質問エントリー フィールドが表示されます。

4. テンプレートに適した質問を 1 つ以上入力します。



5. 質問の右側にある矢印をクリックして、プロパティを設定します。

質問ごとに名前を指定する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



6. 上矢印または下矢印をクリックして質問間を移動するか、戻る矢印をクリックしてテンプレート プロパティのダイアログ ボックスに戻ります。
7. 残りの質問のプロパティを設定します。
8. **[X]** アイコンをクリックしてテンプレート プロパティのダイアログ ボックスを閉じ、設定を保存します。

関連情報

クイズデザイナー

クイズの作成

採点済みの質問の設定

カテゴリとクイズの結果を計算する際、「採点済み」の質問のみが考慮されます。

始める前に

必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて

質問には、得点対象に指定した正解が必要です。採点済み質問の結果のみがクイズのスコアカードに表示されます。

手順

1. 移動先 すべて > クイズ > クイズ.
2. 採点済みとしてマークする質問を含むクイズを開きます。
3. [アセスメントメトリクスタイプ] フォームの [メトリクスカテゴリ] 関連リストで、採点済みとしてマークする質問のカテゴリを選択します。
4. [メトリクスカテゴリ] フォームの [アセスメントメトリクス] 関連リストで、そのリストから質問を選択します。
5. [アセスメントメトリクス] フォームの [質問タイプ] セクションを選択し、 [採点済み] チェックボックスをオンにします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

質問のデータタイプが採点のためにサポートされていない場合、このチェック ボックスは使用できません。

6. この質問の [正解] を選択します。

   注:
   いくつかのデータタイプでは、複数の正解がサポートされています。「クイズのデータタイプ」を参照してください。

7. [更新] をクリックします。
8. システムで採点するカテゴリのすべての質問に対してこのプロセスを繰り返します。
9. メトリクスカテゴリのリストに戻り、別のカテゴリを選択してそのカテゴリで適切な質問の採点を設定します。

クイズの設定

クイズ全体を設定できます。

始める前に

必要なロール：assessment_admin、survey_creator、または admin

このタスクについて

このページで入力して選択した値は、クイズ全体に適用されます。

手順

クイズデザイナーで、[設定] をクリックしてから、テーブルで説明されているとおりにフィールドに入力します。

クイズデザイナーの設定

フィールド	説明
アクティブ	このクイズの受信者への配布を可能にするチェック ボックス。
説明	この設定または設定が添付されているクイズの説明。
前書き	クイズに表示する紹介コンテンツ。クイズについてのウェルカムメ ッセージやバックグラウンド情報を追加できます。
所有者	クイズのオーナー。survey_creator、survey_admin または assessment_admin ロールを持つユーザーを追加できます。
署名	[オプション] クイズに関連する要件、勧告、または予想についてのクイズ受信者による確認応答。
戻り先 URL	入力したクイズを送信した後にユーザーに提示される Web ページの宛先アドレス。戻り先 URL が設定されている場合、[結びの挨拶] の内容は表示されません。
結びの挨拶	入力したクイズを送信した後に受信者に表示されるコンテンツ。「ありがとうございました」メッセージ、フォローアップの手順、またはその他の適用可能な情報を追加することができます。「結びの挨拶」は、[戻り先 **URL]** が指定されている場合には表示されません。
期間	クイズが生成された時点から受信者がこのクイズへの入力を完了するために与えられた時間の合計。デフォルトの期間は 14 日間です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
マネージャー	このクイズのアセスメント マネージャー。これらのユーザーは、結果ではなく、クイズ プロセスの管理のみを担当します。このクイズの提出の期限が過ぎているときに、システムがマネージャーに通知します。
遅延の場合にマネージャー通知	受信者のマネージャーに対して、そのユーザーがアサインされているクイズを期日前に提出しなかったときにメール通知を送信するチェック ボックス。
関連リンク	
Benchmarksを表示	重要業績評価指標 (KPI) と傾向を可視化する Benchmarks ダッシュボードを開きます。 注: • この関連リンクは、bm_viewer ロールのある survey_admin、assessment_admin、および survey_reader にのみ利用可能です。 • ダッシュボードを表示するには、Benchmarks をオプトインする必要があります。「Benchmarks の有効化」を参照してください。 • これは公開されているクイズにのみ適用されます。

クイズ受信者の選択

システムがクイズを配布すると、カテゴリユーザーとそのマネージャーにメール通知が送信されます。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて
カテゴリは 1 人以上の割り当てられたユーザーを持つことができ、同じユーザーを複数のカテゴリに割り当てることができます。

システムはまた、受信者の [自分のアセスメントとサーベイ] ポータルにクイズへのリンクも作成します。ユーザーは、アサインされているカテゴリの質問にのみ回答できます。

手順

各クイズ カテゴリの受信者を選択するには、[可用性] をクリックしてから、テーブルで説明されているとおりにフィールドに入力します。

受信者の選択

フィールド	説明
カテゴリを選択	選択されたユーザーが受信者であるカテゴリ。
ユーザーを追加	このカテゴリの受信者として選択されたユーザー。選択リストには、システム内のすべてのユーザーが表示されます。

関連情報

クイズデザイナー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クイズの公開

クイズを公開すると、受信者とそのマネージャーにメール通知が送信されます。各受信者の [自分のアセスメントとサーベイ] ポータルにあるカードに、クイズへのリンクが表示されます。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

手順

1. 受信者に表示されることになるクイズを参照する場合は、クイズデザイナーの右上にあるメニューアイコンをポイントして、[プレビュー] をクリックします。
2. クイズに満足である場合は、[保存して公開] または [公開] をクリックして配布します。

関連情報

クイズデザイナー

クイズをコピー

類似のデータを持つ別のクイズを作成する労力を削減するには、少なくとも 1 つのカテゴリを持つクイズのコピーを作成します。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて
すべての関連する質問 (タイプ)、設定、カテゴリ、メトリクス、ドメインセパレーションルール、およびロールベースのカテゴリがコピーされます。アサインされたユーザー、カテゴリユーザー、インスタンス、およびトリガー条件はコピーされません。

手順

1. 移動先 すべて > クイズ > クイズ.
2. クイズを選択します。
3. 次のいずれかの手順を実行します。

クイズの編集

クイズが配布された後に、クイズを更新することができます。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて
現在のセッションと同じアプリケーション スコープにあるクイズのみを編集できます。

- 追加した質問は、更新後に配布されるクイズでのみ利用できます。
- クイズが送信される前または再提出期間：
  - 既存の質問の変更は、すぐにユーザーに公開されます。これには、選択肢の追加やデータタイプの変更など、回答に対する変更が含まれます。
  - 削除された質問は、ユーザーのキュー内の配布済みクイズから削除されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

クイズを開く：次のいずれかのオプションでサービス詳細フォームをグループ化します。

関連情報

クイズデザイナー

採点済みの質問の設定

カテゴリとクイズの結果を計算する際、「採点済み」の質問のみが考慮されます。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて
質問には、得点対象に指定した正解が必要です。採点済み質問の結果のみがクイズのスコアカードに表示されます。

手順

1. 移動先 すべて > クイズ > クイズ.
2. 採点済みとしてマークする質問を含むクイズを開きます。
3. [アセスメントメトリクスタイプ] フォームの [メトリクスカテゴリ] 関連リストで、採点済みとしてマークする質問のカテゴリを選択します。
4. [メトリクスカテゴリ] フォームの [アセスメントメトリクス] 関連リストで、そのリストから質問を選択します。
5. [アセスメントメトリクス] フォームの [質問タイプ] セクションを選択し、 [採点済み] チェックボックスをオンにします。

   質問のデータタイプが採点のためにサポートされていない場合、このチェック ボックスは使用できません。

6. この質問の [正解] を選択します。

   注:
   いくつかのデータタイプでは、複数の正解がサポートされています。「クイズのデータタイプ」を参照してください。

7. [更新] をクリックします。
8. システムで採点するカテゴリのすべての質問に対してこのプロセスを繰り返します。
9. メトリクスカテゴリのリストに戻り、別のカテゴリを選択してそのカテゴリで適切な質問の採点を設定します。

テンプレートの質問の設定

クイズをデザインする際、テンプレートの質問を設定できます。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. [テンプレート] データタイプをカテゴリコンテナにドラッグします。
2. 質問のタイトルバーにあるギア アイコンをクリックして、テンプレート プロパティのダイアログ ボックスを開きます。
3. リストから事前定義済みのスケールを選択します。



そのテンプレートに対して、質問エントリー フィールドが表示されます。

4. テンプレートに適した質問を 1 つ以上入力します。



5. 質問の右側にある矢印をクリックして、プロパティを設定します。

   質問ごとに名前を指定する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



6. 上矢印または下矢印をクリックして質問間を移動するか、戻る矢印をクリックしてテンプレート プロパティのダイアログ ボックスに戻ります。
7. 残りの質問のプロパティを設定します。
8. **[X]** アイコンをクリックしてテンプレート プロパティのダイアログ ボックスを閉じ、設定を保存します。

関連情報

クイズデザイナー

クイズの作成

クイズの再提出の有効化

クイズの期日までに受信者が何回でも回答を再送信できるようにクイズを設定できます。

始める前に

必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて

結果は、クイズの設定時間が経過するまで計算されません。ユーザーのキュー内のカードは、クイズの期日まで表示され、再提出を許可するボタンが表示されます。

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > メトリクスの定義 > タイプ.
2. リスト内のすべてのレコードを表示するには、**[Evaluation method = assessment]** (評価方法 = アセスメント) フィルター条件を削除します。
3. クイズを開きます。
4. [アセスメントメトリクスタイプ] フォームで、[再提出を許可] チェック ボックスをオンにしてレコードを保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

クイズデザイナー

クイズの公開

クイズの結果の表示

質問およびカテゴリごとにクイズの結果を表示したり、クイズのスコアカードを表示して詳細なブレークダウンを確認したりすることができます。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて
クイズの結果は、メトリクスの結果 [asmt_metric_result] テーブルに保存され、カテゴリ内の各質問に対する受信者の回答が表示されます。

手順

移動先 すべて > クイズ > クイズの結果.



関連情報

クイズデザイナー

クイズの公開

クイズデザイナーのスコアカードを見る

クイズ スコアカードが [カテゴリ結果] ビューで開きます。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
スコアカードの詳細については、「クイズのスコアカード」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > クイズ > クイズ.
2. 結果を表示したいクイズを開きます。
3. [関連リンク] で、[スコアカードを表示] を選択します。

   選択したクイズのスコアカードが [カテゴリ結果] ビューに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. チャートの上にある選択リストから表示するカテゴリを選択します。



関連情報

クイズデザイナー

クイズのスコアカードの表示

クイズレコードのスコアカードを表示できます。

始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて
スコアカードの詳細については、「クイズのスコアカード」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > クイズ > クイズ.
2. クイズレコードを開きます。
3. [スコアカードを表示] 関連リンクを選択します。

> **注:**
> 報告するクイズの結果がない場合、スコアカードのリンクは非表示になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコアカードには、クイズの名前を表示するヘッダーと、結果または評価比較を表示するセクションが含まれています。

4. 表示する情報を決定します。
   使用可能なビューは、次のとおりです。
   - カテゴリ結果
   - 質問結果
   - 平均評価
   - 履歴

アセスメントカテゴリ結果の表示

カテゴリ結果には、特定のメトリクスカテゴリで評価されたレコードのパフォーマンスを表す値が含まれます。各カテゴリ結果レコードには、1 つのアセスメントグループからのデータが保存されます。カテゴリ結果値は、カテゴリおよびメトリクスの重み付けに基づき、同じカテゴリのメトリクスの結果値から計算されます。

始める前に

必要なロール：assessment_admin または admin

このタスクについて

注:
カテゴリ結果計算の特定の応答からのメトリクスの結果は含まれません。補正するために、同じカテゴリ内のその他の正規化されたメトリクスの結果値の重みが調整されます。

手順

1. 移動先 すべて > アセスメント > 結果 > カテゴリ結果.
2. アセスメントグループ番号の隣にある参照アイコン ( ) をクリックして、カテゴリ結果レコードを開きます。



3. [アセスメントカテゴリ結果] フォームを表示します。
   フォーム内のフィールドはすべて読み込み専用です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[アセスメントカテゴリ結果] フォーム

フィールド	説明
カテゴリ	カテゴリ結果値が適用されるメトリクスカテゴリの名前。
評価	評価はスコアカードとディシジョンマトリクスで使用されます。ユーザーがアセスメントを完了すると、評価が動的に更新されます。評価は次のように計算されます。 (Sum of all normalized values that share a particular assessment group, category, and assessable record) / (Number of assessment instances for the assessment group) たとえば、アセスメントカテゴリ結果テーブルの例で、アセスメントグループ **[ASG0000801]** (グループ **[NY DB]** (アセスメント可能なレコード) からのカテゴリ [洗練]) の [評価] 値 が **[8.86]** であるとします。 関連付けられた [メトリクスの結果] テーブルに、このグループの **4** つのインスタンス (**[AINST0000801]**、**[AINST0000802]**、**[AINST0000803]**、**[AINST0000804]**) が表示されているとします。 そうすると、次のとおり評価が計算されます。 (5.14+5.14+1.43+5.71+5.14+4.29+4.29+4.29) / 4 = 8.86 
アセスメントグループ	カテゴリ結果が関連付けられているアセスメントグループ。カテゴリ結果の [評価] および [正規化値]は、このアセスメントグループのみのメトリクスの結果から計算されます。
正規化値	評価されたレコードのアセスメントに使用するカテゴリの重み付けと比較して [評価] を測定する計算値。 正規化値は次のように計算されます。 正規化値 = 評価 x (関連付けられたカテゴリの重み付け/ソースレコードにこのアセスメントグループのカテゴリ結果があるすべてのカテゴリの重み付けの合計) 例：ソースレコードには、アセスメントグループ ASG0000907 に関連する 4 つのカテゴリ結果 (次のカテゴリに 1 つずつ) があるとします。 ○ 重要性評価 (重み付け = 10) ○ 製品の信頼性 (重み付け = 9)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	○ 企業配置 (重み付け = 9) ○ コンプライアンス スコア (重み付け = 9) このソースレコードの製品の信頼性に関するカテゴリ結果の評価が 7.81 の場合、正規化値の計算は次のようになります。 7.81 x [9 / (10+9+9+9)] = 1.9
重み付け	関連付けられたカテゴリの重み付け。このフィールドを表示するには、フォームの設定が必要な場合があります。
ソース	アセスメント対象として評価されるレコード。このフィールドを表示するには、フォームの設定が必要な場合があります。

関連情報

アセスメント結果

フォームレイアウトの構成

メトリクスの結果の表示

クイズのスコアカード

クイズ アプリケーションは、印刷可能なスコアカードを用意しています。

スコアカードにより、カテゴリと質問の応答が分析され、現在の評価が以前の評価と比較されます。評価を経時的に調べたり、質問の評価を比較したり、すべてのカテゴリの評価を比較したりすることができます。すべての評価は、選択した時間範囲の平均です。

スコアカードを表示するたびにシステムによってそれが動的に更新されるため、評価は最近完了したクイズを反映します。

カテゴリ結果

[カテゴリ結果] ビューは、カテゴリ内のすべての質問に対する回答の積み上げ棒グラフです。

グラフの上にある選択リストから表示するカテゴリを選択します。カテゴリの結果は、採点済み質問に対してのみ計算されます。

このビューには、次のデータタイプを使用する回答が表示されます。

- チェックボックス
- 選択肢
- リッカートスケール
- 番号
- テンプレート
- はい/いいえ

注:
[チェック ボックス] および [はい/いいえ] のデータタイプは、クイズデザイナーの [ブーリアン] データタイプにまとめられます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クイズのカテゴリ結果



質問に対する特定の回答の詳細を表示するには、特定の回答を表す色分けされたセグメントをポイントします。グラフには、それらの回答のカウントと、その質問に対する合計回答数の割合が表示されます。

クイズのカテゴリ結果の詳細



質問結果

[質問結果] ビューには、クイズ内のすべての質問の結果が表示されます。

データタイプに基づいて、結果を円グラフまたは棒グラフで表示するには、選択リストから名前で質問を選択します。

円グラフ

円グラフは、次のデータタイプの質問結果を示します。

- チェックボックス
- 選択肢

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- リッカートスケール
- 番号
- テンプレート
- はい/いいえ

注:
[チェック ボックス] および [はい/いいえ] のデータタイプは、クイズデザイナーの [ブーリアン] データタイプにまとめられます。

クイズのスコアカードの質問結果 - 円グラフ



棒グラフ

質問結果でこのデータタイプを使用すると、棒グラフが表示されます。

パーセンテージ

デフォルトでは、パーセンテージの質問のすべての結果は 20% セグメントのレポート範囲を使用します。レポート範囲を設定するには、次に移動します: レポート > アドミニストレーション > レポート範囲.

平均評価

[平均評価] ビューには、カテゴリ内の各質問の加重平均評価の棒グラフが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

個々の質問がカテゴリの総合評価にどのように影響するかを確認するには、このビューを使用します。グラフの上にある 2 番目の選択リストからカテゴリを選択します。評価は、採点済み質問に対してのみ計算されます。

[平均評価] ビュー



カテゴリ全体の評価についての各質問の評価の影響を表示するには、カラー バーをポイントします。ポップアップ ボックスに、個々の質問の加重平均で表される合計評価の割合が表示されます。

クイズのスコアカードの評価詳細

スコアカード履歴

[履歴] ビューでは、カテゴリとその質問の現在の評価を、過去 3 年間または 4 四半期の評価と比較します。

減点された評価は赤でハイライト表示され、負の数値で表示されます。加点された評価は緑でハイライト表示され、正の数値で表示されます。[差分] 列の値の横にある矢印アイコンは、前の評価に対する現在の評価の傾向を示します。評価は、採点済み質問に対してのみ計算されます。

カテゴリをポイントすると、そのカテゴリの評価傾向を示す線グラフが表示されます。カテゴリをクリックして、質問を含む [メトリクスカテゴリ] フォームを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコアカード傾向グラフ



[3 年]：現在の評価を計算するために、直近 12 か月 (TTM) 期間からの評価の平均が算出されます。[差分] 列には、現在の評価と前年度の評価との間の不一致が表示されます。

スコアカード履歴：**3** 年



[4 四半期]：四半期ごとのクイズでは、現在の四半期における各質問およびカテゴリの平均評価が、前の 4 四半期の平均評価と比較されます。[差分] 列には、現在の評価と前四半期の評価との間の不一致が示されます。列ラベルは、現在の四半期から四半期ごとに遡ってカウントされます。たとえば、現在の四半期が 2013 年の [第 3] 四半期である場合、その前の四半期は [2013] 年の [第 2] 四半期、その前は [2013] 年の [第 1] 四半期、その前は [2012] 年の [第 4] 四半期、その前は [2012] 年の [第 3] 四半期のように表示されます。前の全 4 四半期は、それらの四半期にデータが存在していたかどうかにかかわらず表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコアカード履歴：**4** 四半期



カテゴリの重み付けの変更

アセスメントカテゴリ結果 [asmt_category_result] テーブルに格納されたカテゴリの結果を表示します。これは、採点された各質問の重み付け値に基づく各カテゴリの全体的な評価です。デフォルトの重み付け値は編集できます。

始める前に

必要なロール：なし

手順

1. 移動先 クイズ > カテゴリ結果.



各カテゴリに対して設定された重み付けから結果が計算されます。重み付けにはデフォルトで値 10 が設定されますが変更が可能です。

2. 移動先クイズ > カテゴリをクリックし、リストからカテゴリを選択します。

3. [メトリクスカテゴリ] フォームで、[重み付け] フィールドのデフォルト値を編集します。

4. [更新] をクリックします。

> **注:**
> また、[アセスメントメトリクス] フォームの [クイズ] ビューで質問の重み付けを編集することもできます。

関連情報

クイズデザイナー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クイズを受ける

割り当てられたすべての利用可能なクイズは、個人アセスメントおよびサーベイのキューに表示されます。クイズを送信すると、回答が保存されます。クイズを再度受けることができる場合は、期日まで何度でも再送信することができます。

始める前に

必要なロール：なし

このタスクについて

クイズを完了するために特別なロールは必要ありませんが、ログインしてクイズが割り当てられる必要があります。

電子メールを送信するように設定されている場合は、クイズが割り当てられたときに通知が送信されます。メッセージには、クイズへのリンクと、アセスメントおよびサーベイキューを表示するための手順が含まれています。

割り当てられた各クイズは、起動ボタンを含むクイズに関する情報を含むカードとして、アセスメントおよびサーベイのキューに表示されます。期限切れのクイズは、赤色のアイコンと赤色の期日で示されます。

クイズを送信する前に、赤い星印で示された必要なすべての質問に答える必要があります。クイズを開始し、完了できない場合は、回答を保存して後から継続することができます。すべての質問に回答し、内容を確認したら、結果を提出してください。

デフォルトでは、送信後にクイズに対する回答を変更することはできません。ただし、アドミニストレーターがこのクイズを再度受けることを許可するように設定している場合、クイズは完了後にキューに残り、カードに [クイズを変更する] ボタンが表示されます。期日前であれば何回でもクイズを受けることができます。

手順

1. 移動先 すべて > セルフサービス > 自分のアセスメントとサーベイ.
2. クイズ カードで [クイズを受ける] をクリックし、アンケートを開きます。
   クイズのカテゴリが複数ある場合は、折りたたみまたは展開アイコンをクリックして、カテゴリ内の質問の非表示または表示を切り替えることができます。
3. 各質問にできるだけ回答するようにしてください。
   質問に回答する方法が不明な場合、または質問が自身に当てはまらない場合、[該当なし] が使用可能であればこれを選択します。
4. [保存] をクリックすれば、回答を送信することなくいつでも保存することができます。
   再開する準備ができたら、キューからクイズを開くことができます。
5. 完了したクイズを送信する準備ができたら、注目する必要がある規定を読んでください。
6. チェック ボックスが存在する場合は選択して、規定を確認します。

   注:
   フルネームが表示されている場合は、クイズを送信した後に規定を確認するために認証する必要があります。

7. [送信] をクリックします。
8. メッセージが表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力して署名を確認します。
   すべての必須質問に対して有効な回答を提供した場合は、成功メッセージが表示され、設定された結びの挨拶が表示されます。クイズを再度受けることが可能な場合は、送信後もカードはキューに残り、[クイズを変更する] ボタンが表示されます。再度受けることが許可されていない場合は、カードはキューから消えます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

9. 質問に無効な回答がある、または回答が必要な質問が残っていることを示すエラーメッセージが表示された場合は、エラーを修正してクイズを再送信してください。
10. オプション: 回答を編集し、再度受けることが許可されているクイズを再送信するには、[クイズを変更する] をクリックします。
期日まではクイズに対する回答を変更することができます。

クイズのインスタンスを表示する

インスタンスを表示してクイズ インスタンスが作成されたことを確認し、クイズ インスタンスの状態をチェックして、クイズ インスタンスの再割り当てを行います。クイズのインスタンスとは、1 人のユーザーに割り当てられた 1 つのアンケートを表します。

始める前に
必要なロール：admin または assessment_admin

手順

1. 移動先 すべて > クイズ > クイズインスタンス.
インスタンスの状態に基づいて次のサブモジュールが利用可能です。
   - 取得可能 **(Ready to take)**：ユーザーが取得できるクイズのインスタンスを表示します。デフォルトでは、これらのインスタンスは [番号] フィールドの昇順でソートされます。
   - 処理中：処理中のクイズのインスタンスを表示します。デフォルトでは、これらのインスタンスは [番号] フィールドの昇順でソートされます。
   - 完了：完了したクイズのインスタンスを表示します。デフォルトでは、これらのインスタンスは [取得日] フィールドの降順でソートされます。
   - キャンセル：キャンセルされたクイズのインスタンスを表示します。デフォルトでは、これらのインスタンスは [番号] フィールドの昇順でソートされます。
   - すべて：すべての状況のクイズのインスタンスを表示します。デフォルトでは、これらのインスタンスは [番号] フィールドの昇順でソートされます。
2. 必須サブモジュールからクイズのインスタンスをクリックします。

   デフォルトでは、以下のテーブルにリストされているフィールドは、[完了] サブモジュール以外のすべてのサブモジュールに表示されます。

   注:
   [完了] サブモジュールでインスタンスを選択すると、[ユーザーの回答] ページにリダイレクトされます。

3. フォームのフィールドに入力します。

   [クイズインスタンス] フォーム

フィールド	説明
番号	自動的に生成されるレコード番号。
メトリクスタイプ	このクイズのメトリクスタイプ。
期日	クイズのインスタンスを完了させる日。期日は関連付けられたクイズ定義の [アセスメント期間] に基づいて入力され、デフォルトは14日間に設定されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	クイズの期日は、基本システムでは強制されません。期日を強制する場合は、サーベイが期限切れになったときにサーベイ受信者にリマインダーを送信するワークフローなどの仕組みの使用を検討してください。
状況	クイズの状態。
担当者	クイズのインスタンスが割り当てられているユーザー。このフィールドは、状態が [処理中]、[完了]、または [キャンセル] であるときは読み込み専用になります。
ドメイン	インスタンスに関連付けられたドメイン。
関連リンク	
ユーザーの回答を表示	ユーザーが入力したサーベイの回答の読み込み専用バージョンを表示します。
関連リスト	
アセスメントのインスタンスの質問	各質問のユーザー回答値をクイズのアンケートに保存するすべてのインスタンスの質問レコード。次の列はクイズに関連しています。 ○ カテゴリ：質問が属するクイズのカテゴリを表示します。 ○ メトリクス：クイズの質問を表示します。

関連情報

イベントスケジューリング

クイズの質問バンクにメトリクスカテゴリとメトリクスを追加する

クイズの質問バンクに追加された質問カテゴリ (メトリクスカテゴリ) および質問 (メトリクス) を再利用します。メトリクスカテゴリまたはメトリクスは、質問バンクからクイズへ、またはクイズから質問バンクへ追加することができます。

始める前に

必要なロール：admin または assessment_admin

手順

1. 移動先 すべて > クイズ > 質問集.
2. [**New**] をクリックします。
3. [メトリクスカテゴリ] フォームで、フィールドに入力します。

メトリクスカテゴリのフィールド

フィールド	説明
名前	メトリクス カテゴリの名前。
説明	メトリクスカテゴリの説明。
合計メトリクス	メトリクスカテゴリにおけるメトリクスの合計数。この数は、カテゴリでメトリクスが追加または削除されると、自動的に更新されます。

4. タイトルバーを右クリックし、[保存] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. [アセスメントメトリクス] 関連リストで [新規] をクリックします。
6. [アセスメントメトリクス] フォームで、フィールドに入力します。
7. [送信] をクリックします。

質問集を使用したクイズのメトリクスカテゴリまたはメトリクスの設定

クイズを作成または更新する際に、質問カテゴリ (メトリクスカテゴリ) と質問 (メトリクス) を [質問集] モジュールから再利用します。

始める前に

必要なロール：admin または assessment_admin

手順

1. 移動先 すべて > クイズ > クイズ.
2. クイズ定義を開きます。
3. オプション: プラットフォームで質問集からクイズにメトリクスカテゴリを追加するには、次の手順を実行します。
   a. [メトリクスカテゴリ] 関連リストで、[バンクからの新しいカテゴリ] をクリックします。
   [バンクからの新しいカテゴリ] ダイアログボックスが表示され、質問集に追加されたすべてのメトリクスカテゴリのリストが示されます。
   b. 必須のカテゴリを選択し、[選択項目を追加] をクリックします。
   メトリクスカテゴリと対応するメトリクスの定義のコピーが、[メトリクスカテゴリ] 関連リストに作成されます。
4. オプション: プラットフォームで質問集からクイズにメトリクスを追加するには、次の手順を実行します。
   a. [メトリクスカテゴリ] 関連リストで、メトリクスカテゴリの定義を開きます。
   b. [アセスメントメトリクス] 関連リストで [バンクからの新しいメトリクス] をクリックします。
   [バンクからの新しいメトリクス] ダイアログボックスが表示され、質問集で利用可能な質問のリストが示されます。
   c. 必須のメトリクスを選択し、[選択項目を追加] をクリックします。
   メトリクスと対応するメトリクス定義のコピーが、カテゴリの [アセスメントメトリクス] 関連リストに作成されます。
5. オプション: プラットフォームでクイズから質問集にメトリクスカテゴリを追加するには、次の手順を実行します。
   a. [メトリクスカテゴリ] 関連リストで、メトリクスカテゴリの定義を開きます。
   b. [質問集に追加] をクリックします。
   質問集内のそのメトリクスとメトリクス定義とともにカテゴリのコピーが作成されます。
6. オプション: プラットフォームでクイズから質問集にメトリクスを追加するには、次の手順を実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [メトリクスカテゴリ] 関連リストで、メトリクスカテゴリの定義を開きます。

b. [アセスメントメトリクス] 関連リストで、必須のメトリクス定義を開きます。

c. [質問集に追加 **(Add to question Bank)]** をクリックします。
[質問集に追加] ダイアログボックスが表示されます。

d. [この質問/メトリクスを追加する質問集を選択 **(Choose a question bank to add this question/metric)]** フィールドで、このメトリクスを追加するメトリクスカテゴリを選択し、**[OK]** をクリックします。
質問集で選択したカテゴリのメトリクスと対応するメトリクス定義のコピーが作成されます。

7. オプション: クイズデザイナーで質問集からクイズにメトリクスカテゴリまたはメトリクスを追加するには、次の手順を実行します。

a. クイズデザイナーでクイズを開きます。

b. オプション: 質問集からメトリクスカテゴリを追加するには、左側のパネルの [カテゴリ] タブで、必要なカテゴリバナーをドラッグして [デザイン] タブにドロップします。

c. オプション: 質問集からメトリクスを追加するには、必要なメトリクスを [質問] タブまたは [カテゴリ] タブからドラッグ＆ドロップします。

注:

- メトリクスカテゴリをドラッグ＆ドロップすると、そのカテゴリ内のすべての依存関係もクイズに追加されます。
- [カテゴリ] タブから、メトリクスカテゴリ内の個々のメトリクスをドラッグアンドドロップできます。
- 親メトリクスをドラッグアンドドロップすると、すべての依存する質問もメトリクスカテゴリに追加されます。
- 子メトリクスをドラッグ&ドロップすると、子の質問のみがメトリクスカテゴリに追加されます。

フォームでクイズを作成

クイズデザイナーの代わりに、アセスメントアプリケーションのレコードを使用してクイズ全体を作成することができます。

カテゴリ、質問、回答のクイズのすべての要素が、アセスメントエンジンで使用されるテーブルに保存され、これらのテーブルの [クイズビュー **(quiz views)]** に表示されます。アセスメントアプリケーションでクイズを作成するユーザーには、assessment_admin ロールが必要です。

ここに示す順番で次の手順に従って、アセスメント フォームを使用してクイズを作成します。

- クイズを作成します。
- カテゴリを設定します。
- クイズの質問を作成します。
- 質問の回答を作成します。
- 受信者にクイズを配布します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
クイズを作成および編集するための推奨される方法は、クイズデザイナーを使用することです。クイズデザイナーを使用すると、単一の直感的なインターフェイスが提供され、クイズをすばやく作成および編集することができます。クイズデザイナーでは提供されない特定の機能をクイズに追加する必要があると判断した場合は、ここで説明する特定の手順の一部を使用してクイズを作成することができます。

関連情報

- クイズの作成
- アセスメント可能なレコードのカテゴリの作成

カテゴリの設定

カテゴリは、クイズ トピックの特定の要素を評価するためのテーマを表し、そのテーマに関連する質問を含みます。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
クイズを作成すると、クイズの名前を持つデフォルトのカテゴリが作成されます。このカテゴリを使用したり、変更したり、必要に応じて追加のカテゴリを作成することができます。カテゴリは、[メトリクスカテゴリ] テーブルの [クイズビュー **(quiz views)]** にあるレコードです。

カテゴリには、クイズの全体スコアに貢献する重み付け値があります。デフォルトでは、すべてのカテゴリに 10 の重み付け値が与えられます。カテゴリに任意の重み付けを割り当てることができます。結果を得るには、スコアのある質問がカテゴリに含まれている必要があります。

手順

新しいカテゴリを作成するか、クイズ レコードの [メトリクスカテゴリ] 関連リストから既存のカテゴリを編集することができます。



関連情報

- フォームでクイズを作成
- クイズの作成
- カテゴリに対するユーザーの選択
- クイズのデータタイプ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 回答の順序の変更
- クイズの配布
- 公開済みクイズの修正

カテゴリに対するユーザーの選択

カテゴリユーザーは、各カテゴリの質問の受信者です。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
カテゴリは 1 人以上の割り当てられたユーザーを持つことができ、同じユーザーを複数のカテゴリに割り当てることができます。システムでクイズが配布されると、設定されている場合はカテゴリユーザーにメール通知が送信され、ユーザーの [アセスメントとサーベイ] ポータルに適切なアンケートへのリンクが作成されます。ユーザーは、アサインされているカテゴリに添付された質問にのみ回答できます。

手順

カテゴリに対してユーザーを選択するには、カテゴリ レコードで [ユーザー] 関連するリストを選択し、[編集] をクリックします。



関連情報
- フォームでクイズを作成
- クイズの作成
- カテゴリの設定
- クイズのデータタイプ
- 回答の順序の変更
- クイズの配布
- 公開済みクイズの修正

質問の作成

クイズの質問を作成します。カテゴリには複数の質問を関連付けることができます。

始める前に
必要なロール：なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
各質問は、1 つのカテゴリにのみ関連付けることができます。各質問には、受信者が質問に回答する方法を決定する回答データタイプがあります。質問は、[アセスメントメトリクス] テーブルのクイズビューにおけるレコードです。

手順

1. カテゴリレコードを開きます。
2. 次のいずれかの方法で質問レコードを作成します。
   - [アセスメントメトリクス] 関連リストにアクセスして、[新規] を選択します。
   - 移動先 クイズ管理 > 質問 [新規] を選択します。

> **警告:**
> [選択肢] または [リッカート尺度] の質問を作成した場合、質問を提出後に [アセスメントメトリクス] フォームを再び開いて回答を作成する必要があります。これらのデータタイプの質問に対する回答を作成しないでアンケートを配布すると、受信者はそれらの質問に回答することができません。それらの質問が必須の場合、受信者はアンケートを提出できません。



フォームのフィールドに入力します。

フィールド	説明
名前	[必須] 質問の名前。
カテゴリ	[必須] 質問が属するカテゴリ。[メトリクスカテゴリ] フォームから新しい質問を作成する場合、システムがこのカテゴリに値を入力します。 **注:** [依存] フィールドが設定されている場合や、別のメトリクスがこのメトリクスに依存する場合、カテゴリを変更することはできません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
手法	質問をどのように使用するかを決定する設定。 ○ アセスメント：ユーザーに配布されたクイズで質問を利用できるようにします。アセスメント手法は、期間を除くすべてのデータタイプで互換性があります。 ○ スクリプト：ユーザーの介入なしでデータベースを照会します。スクリプト化された質問は、トピックに関するユーザーのナレッジを評価しないため、クイズには限られた価値しかありません。 **注:** 選択した手法と互換性がないデータタイプを選択すると、自動的に手法が正しい値に変更されます。
重み付け	同じカテゴリの他の質問と相対的にこの質問の重要性を表す数値。デフォルトでは、重み付けは 10 です。重み付けの提案については、「重み付けカテゴリとメトリクス」を参照してください。このフィールドは、[データタイプ] が [日付]、[日付/時刻]、または [文字列] でない限り利用可能で、かつ必須です。これらのデータタイプは結果の計算に含まれません。
順番	[必須] カテゴリ内での質問の順番を決定する数値。順番の値が最小である質問は、カテゴリのセクションに最初の質問として表示されます。デフォルトでは、順番は 100 です。 **注:** どの順番の値を [スクリプト] 手法でメトリクスに使用するかは、アンケートには表示されないため、関係ありません。
アクティブ	この質問がクイズに表示されるかどうかを示すチェック ボックス。質問が無効である場合は、質問が無効になった後に生成されたクイズには表示されません。
必須	ユーザーに質問への回答を要求するチェック ボックス。ユーザーは、赤色のフィールド ステータス インジケーターで示される、必須のすべての質問に有効な回答を入力するまで、アンケートを送信することはできません。 このフィールドは、[手法] が [アセスメント] で、[依存] フィールドが空で、かつ [データタイプ] が [チェックボックス] でない場合にのみ利用可能です。
該当なしを許可	この質問に対して可能な回答として [適用外] が含まれるチェック ボックス。ユーザーは、質問に回答するために十分な情報がない場合に [適用外] を選択できます。[適用外] のユーザー回答は、結果からは除外されます。
質問	
質問	クイズに表示される質問。理解しやすい明確で直接的な質問を入力します。
詳細	質問とその評価対象についての情報。ユーザーが質問に答える方法を理解するのに役立てるために、または質問の HTML で拡張された詳細が必要な場合に詳細を含めます。リンクや画像の埋め込みなど、WYSIWYG エディターでこのフィールドに HTML テキストを作成できます。
依存する作業指示	この質問が依存している既存の質問。この質問と同じカテゴリから、[チェック ボックス]、[選択肢]、[リッカート尺度]、[テンプレート]、および [はい/いいえ] の質問を選択できます。次に、[表示するタイミング] フィールドを使用して、この質問を表示するため

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
タスク	の条件を設定します。システムは質問間で再帰的な依存関係が生じることを防ぎます。たとえば、質問 A が質問 B に依存している場合は、質問 B は質問 A に依存できません。
質問タイプ	
データタイプ	[必須] 予想される回答データの形式。詳細については、[データタイプ] のテーブルを参照してください。 **注:** 別の質問がこの質問に依存している場合、データタイプを変更することはできません。
選択肢のランダム表示	質問が表示されるたびにこの質問に対して可能な回答をランダムな順序で表示するチェック ボックス。回答の優先傾向は、回答オプションが表示される順番によって影響を受けることがあり、結果にバイアスがかかる可能性があります。回答の選択肢をランダムに表示すると、このバイアスがかかるのを防ぐのに役立ちます。このチェック ボックスは、[データタイプ] が [選択肢] または [リッカート尺度] である場合にのみ利用可能です。 **注:** 特定の質問に対して選択肢をランダムに表示すると、それらの質問でユーザーが混乱する可能性があります。一般的には、論理的な順序に従わない回答の選択肢のみをランダムに表示します。
スケール定義	クイズ結果の計算で数値が小さいほど良いスコアか、大きいほど良いスコアかを決定する設定。数値が小さいほど良い場合は、[低] を選択します。数値が大きいほど良い場合は、[高] を選択します。デフォルト値は [高] です。このフィールドは、[データタイプ] が [日付]、[日付/時刻]、または [文字列] でない限り利用可能で、かつ必須です。これらのデータタイプの結果は、結果の計算に含まれません。[採点済み] チェック ボックスがオンになっている場合は、スケール値は [高] に設定され、フィールドは非表示になります。 **注:** 数値を設定する必要のないデータタイプのスケール定義を設定する方法の詳細については、「アセスメントのデータタイプ」を参照してください。
最小	回答オプションとして使用できる最小の数値。このフィールドは、[データタイプ] が [番号]、[期間]、または [パーセンテージ] である場合のみ利用可能で、かつ必須です。
最大	回答オプションまたはスケール値として使用できる最も高い数値。このフィールドは、[データタイプ] が [番号]、[期間]、または [パーセンテージ] である場合に利用可能で、かつ必須です。
文字列オプション	質問内の文字列フィールドの外観の設定。このフィールドは、質問タイプが [文字列] であるときに利用可能です。文字列オプションは次のとおりです。 ○ **1** 行：任意の長さの文字列が可能な、長さが 40 文字の 1 行のテキスト フィールド。 ○ **String line wide (1** 行幅)：任意の長さの 1 行のエントリーが可能な、全ページ幅のテキスト フィールド。 ○ 複数行：ワード ラップとリターンが可能な、全ページ幅の複数行テキスト フィールド。
採点済み	カテゴリ結果の採点に回答を使用し、それらをクイズ結果に表示するためのチェック ボックス。採点済みの質問は、次のデータタイプで利用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	○ 選択肢 ○ リッカートスケール ○ テンプレート ○ チェックボックス ○ はい/いいえ このチェック ボックスを選択すると、[スケール定義] フィールドが非表示になり、そのフィールドの値が [高] に設定されます。
正しい回答	[必須] スコアのある質問に対する望ましい回答。このフィールドは、[採点済み] チェック ボックスが選択されている場合に利用可能です。いくつかのデータタイプでは、複数の正解がサポートされています。「クイズのデータタイプ」を参照してください。
テンプレート	この質問で使用する回答テンプレート。このフィールドは、[データタイプ] が [テンプレート] である場合に利用可能です。
関連リスト	
アセスメント メトリクスの定義	この質問に対するオプションのリスト。この関連リストは、[データタイプ] が [選択肢] または [リッカート尺度] である場合にのみ利用可能です。

関連情報

- アセスメントメトリクス
- フォームでクイズを作成
- クイズの作成
- カテゴリの設定
- カテゴリに対するユーザーの選択
- クイズのデータタイプ
- 質問の作成

質問への回答の作成

データタイプが [選択肢] または [リッカート尺度] の質問に対する回答オプションを作成します。

始める前に

必要なロール：なし

このタスクについて

これらのデータタイプのいずれかを使用して質問を作成すると、[アセスメントメトリクスの定義] 関連リストが表示されます。それぞれのメトリクスの定義は、クイズの質問に対する 1 つの回答オプションとして表示されます。たとえば、「会社のポリシーで許可されていない男性用ズボンのタイプは何ですか？」という質問に、「スラックス」、「ジーンズ」、および「木綿カジュアル」という 3 つの回答がメトリクスの定義として設定されているとします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 編集する質問レコードを開きます。
2. [アセスメントメトリクスの定義] 関連リストで [新規] をクリックします。



3. [値] フィールドに階層番号を入力して、クイズに回答が表示される順序を設定します。

関連情報

- フォームでクイズを作成
- クイズの作成
- カテゴリの設定
- カテゴリに対するユーザーの選択
- クイズのデータタイプ
- 回答の順序の変更
- クイズの配布
- 公開済みクイズの修正

クイズの配布

クイズの質問の回答を設定し終わったら、クイズを配布する準備が整いました。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
クイズのために設定されたすべてのカテゴリのユーザーまたは単一のカテゴリのユーザーにクイズを送信できます。

手順

1. 移動先 すべて > クイズ管理 > クイズ.
2. クイズ レコードを開いて、[公開] をクリックします。
   クイズが [公開] 状態になり、そのすべてのカテゴリユーザーに送信されます。
3. オプション: 公開済みクイズを編集します。
   さまざまな修正がクイズの内容にどのように影響するかについては、「公開済みクイズの修正」を参照してください。
4. オプション: カテゴリのあるユーザー、またはカテゴリのすべてのユーザーのいずれかに、クイズを再送信します。
   - [クイズのアサイン] をクリックして、1 人のカテゴリユーザーにクイズを送信します。
   - [クイズを送信] をクリックして、カテゴリのすべてのユーザーにクイズを送信します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
これらのボタンは、そのクイズに対して定義されているカテゴリユーザーがいない場合は非表示となります。



関連情報

クイズの作成

公開済みクイズの修正

公開済みクイズの修正

既存の質問に加えた変更をただちに投稿します。クイズを開始していないユーザーが新しい質問を利用できるようにします。

始める前に
必要なロール：なし

手順

クイズが配布された後でもクイズは編集可能であり、次のとおりの結果がもたらされます。

- 追加された質問は、この変更後に配布されるクイズでのみ利用可能。
- 既存の質問に加えられた変更は、クイズの提出前または再提出期間であれば、ユーザーがすぐに利用可能。これには、選択肢の追加やデータタイプの変更など、回答に対する変更が含まれます。
- 削除された質問は、ユーザーのキューにある配布済みクイズからも削除。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

クイズの作成

回答の順序の変更

クイズの参照

参照トピックには、クイズでの作業中に使用するフォーム、フィールド、およびプロパティに関する追加情報が記載されています。

クイズのスコアカード

クイズ アプリケーションは、印刷可能なスコアカードを用意しています。

スコアカードにより、カテゴリと質問の応答が分析され、現在の評価が以前の評価と比較されます。評価を経時的に調べたり、質問の評価を比較したり、すべてのカテゴリの評価を比較したりすることができます。すべての評価は、選択した時間範囲の平均です。

スコアカードを表示するたびにシステムによってそれが動的に更新されるため、評価は最近完了したクイズを反映します。

カテゴリ結果

[カテゴリ結果] ビューは、カテゴリ内のすべての質問に対する回答の積み上げ棒グラフです。

グラフの上にある選択リストから表示するカテゴリを選択します。カテゴリの結果は、採点済み質問に対してのみ計算されます。

このビューには、次のデータタイプを使用する回答が表示されます。

- チェックボックス
- 選択肢
- リッカートスケール
- 番号
- テンプレート
- はい/いいえ

注:
[チェック ボックス] および [はい/いいえ] のデータタイプは、クイズデザイナーの [ブーリアン] データタイプにまとめられます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クイズのカテゴリ結果



質問に対する特定の回答の詳細を表示するには、特定の回答を表す色分けされたセグメントをポイントします。グラフには、それらの回答のカウントと、その質問に対する合計回答数の割合が表示されます。

クイズのカテゴリ結果の詳細



質問結果

[質問結果] ビューには、クイズ内のすべての質問の結果が表示されます。

データタイプに基づいて、結果を円グラフまたは棒グラフで表示するには、選択リストから名前で質問を選択します。

円グラフ

円グラフは、次のデータタイプの質問結果を示します。

- チェックボックス
- 選択肢

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- リッカートスケール
- 番号
- テンプレート
- はい/いいえ

注:
[チェック ボックス] および [はい/いいえ] のデータタイプは、クイズデザイナーの [ブーリアン] データタイプにまとめられます。

クイズのスコアカードの質問結果 - 円グラフ



棒グラフ

質問結果でこのデータタイプを使用すると、棒グラフが表示されます。

パーセンテージ

デフォルトでは、パーセンテージの質問のすべての結果は 20% セグメントのレポート範囲を使用します。レポート範囲を設定するには、次に移動します: レポート > アドミニストレーション > レポート範囲.

平均評価

[平均評価] ビューには、カテゴリ内の各質問の加重平均評価の棒グラフが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

個々の質問がカテゴリの総合評価にどのように影響するかを確認するには、このビューを使用します。グラフの上にある 2 番目の選択リストからカテゴリを選択します。評価は、採点済み質問に対してのみ計算されます。

[平均評価] ビュー



カテゴリ全体の評価についての各質問の評価の影響を表示するには、カラー バーをポイントします。ポップアップ ボックスに、個々の質問の加重平均で表される合計評価の割合が表示されます。

クイズのスコアカードの評価詳細

質問のプロパティフォーム

質問のプロパティフォームのフィールド値の説明。

質問のプロパティフォーム

フィールド	説明
名前	[必須] 質問の名前。質問に対して簡潔で簡単に認識可能な名前を作成します。システムでは [アセスメントメトリクス] リストおよびスコアカード チャートの質問を識別するためにこの値が使用されます。
質問	クイズの質問として表示するテキスト。理解しやすい明確で直接的な質問を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

質問のプロパティフォーム (続く)

フィールド	説明
タイプ	[読み込み専用] この質問に対して選択されたデータタイプ。可能なデータタイプについては、「コントロール」のテーブルを参照してください。
アクティブ	この質問がクイズで利用可能かどうかを示すチェック ボックス。質問が無効とマークされている場合、その質問が無効になった後に生成されたクイズには表示されません。
ブーリアンオプション	ブーリアン質問のオプションとして、チェック ボックスまたは [はい/いいえ] リストのいずれかが表示されます。
必須	ユーザーに質問への回答を要求するチェック ボックス。赤色の Introduction_to_Fields # Field_Status_Indicator " --> フィールドの状態インジケーターで示された必須の質問のすべてに答えるまで、クイズを送信することはできません。 このフィールドは、質問に依存関係がなく、かつ質問のコントロールがチェック ボックス オプションのある [ブーリアン] でないときに利用可能です。
文字列オプション	質問内の文字列フィールドの外観の設定。このフィールドは、質問タイプが [文字列] であるときに利用可能です。文字列オプションは次のとおりです。 • **1** 行：任意の長さの文字列が可能な、長さが 40 文字の 1 行のテキスト フィールド。 • **String line wide (1** 行幅)：任意の長さの 1 行のエントリーが可能な、全ページ幅のテキスト フィールド。 • 複数行：ワード ラップとリターンが可能な、全ページ幅の複数行テキスト フィールド。
最小	ユーザーが質問に回答するために入力または選択できる最小の正の整数。このフィールドは、質問タイプが [番号]、[パーセンテージ]、または [数値スケール] であるときに利用可能です。
最大	ユーザーが質問に回答するために入力または選択できる最大の正の整数。このフィールドは、質問タイプが [番号]、[パーセンテージ]、または [数値スケール] であるときに利用可能です。
該当なしを許可	この質問のオプションとして [適用外] が含まれるチェック ボックス。ユーザーは、質問に回答するために十分な情報がない場合に [適用外] を選択できます。[適用外] のユーザー回答は、結果の計算からは除外されます。このフィールドは、質問に依存関係がなく、かつ質問のデータタイプがチェック ボックス オプションのある [ブーリアン] でないときに利用可能です。
選択肢のランダム表示	質問がクイズに表示されるたびに回答オプションをランダムな順序で表示するチェック ボックス。回答の優先傾向は、オプションが表示される順番によって影響を受けることがあり、結果にバイアスがかかる可能性があります。選択肢のランダム表示は、このバイアスを防ぐのに役立ちます。 特定の質問に選択肢のランダム表示があると、それらの質問でユーザーが混乱する可能性があります。一般的には、論理的な順序に従わないオプションのみをランダム表示します。
詳細	クイズに表示される質問に関する情報。ユーザーが質問に答える方法を理解するのに役立つ詳細を含めます。このフィールドには、WYSIWYG エディターを使用して HTML テキスト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

質問のプロパティフォーム (続く)

フィールド	説明
	を入力することもできます。たとえば、リンクや画像を埋め込むための HTML を含めることができます。
正しい回答	ユーザーに選択してもらいたい回答オプション。質問に対して正しい回答を指定すると、システムはその質問にスコアを付けます。このフィールドは、日付、日付/時刻、文字列を除くすべてのデータタイプで利用可能です。いくつかのデータタイプでは、複数の正解がサポートされています。「データタイプ」を参照してください。
選択肢	データタイプが [選択肢] または [スケール] である質問のオプション。オプションごとに編集できるテキストと値がシステムにより自動的に追加されます。**[+]** アイコンをクリックしてオプションを追加するか、**[X]** アイコンをクリックしてオプションを削除します。デフォルトでは、値によって設定された順番でオプションが配置されます。順番を変更するには、オプションをドラッグ アンド ドロップします。 
依存関係	
表示するタイミング	同じカテゴリの別の質問に対する回答に応じて質問を非表示または表示にする条件ビルダー。既存の質問を [ブーリアン]、[選択肢]、[スケール]、または [テンプレート] データタイプのリストから選択します。[次の値に等しい **(=)**] または [は次の値のいずれかを含む] 演算子を使用して、従属的な質問を参照するために受信者に対して必要な条件を作成します。システムは質問間で再帰的な依存関係が生じることを防ぎます。たとえば、質問 A が質問 B に依存している場合は、質問 B は質問 A に依存できません。

関連情報

クイズ質問の作成

クイズ レポート

アセスメントアドミニストレーターが重要な統計情報を表示できるように、クイズによっていくつかのグローバル レポートが提供されます。

これらのレポートを特定のユーザーまたはグループと共有し、表示オプションを変更することができます。

詳細なフィールド情報とレポート オプションについては、グラフの [タイプ] のリンクをクリックしてください。列を昇順または降順でソートするには、列見出しの矢印をクリックします。

クイズ レポート

タイプ	説明
州別のクイズ	配布されたクイズの状態。このグラフには、配布されたクイズが取得可能、処理中、完了、またはキャンセルである割合が表示されます。 • タイプ：円グラフ • テーブル：アセスメントのインスタンス [asmt_assessment_instance]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クイズ レポート (続く)

タイプ	説明
クイズ別の質問総数	各クイズにおけるすべてのカテゴリの質問の合計数。 • タイプ：棒グラフ • テーブル：アセスメントメトリクス [asmt_metric]
データタイプ別の質問	データタイプ別のすべてのクイズにおける質問の合計数。 • タイプ：棒グラフ • テーブル：アセスメントメトリクス [asmt_metric]
アサイン先ユーザー別の正しい回答	アサインされた各ユーザーによって正しく回答された採点済み質問の合計数。 • タイプ：棒グラフ • テーブル：メトリクスの結果 [asmt_metric_result]
正しい回答の数	採点済み質問ごとの正しい回答の合計数。 • タイプ：棒グラフ • テーブル：メトリクスの結果 [asmt_metric_result]
アサイン先ユーザー別の間違った回答	アサインされた各ユーザーによって間違って回答された採点済み質問の合計数。 • タイプ：棒グラフ • テーブル：メトリクスの結果 [asmt_metric_result]
間違った回答の数	採点済み質問ごとの間違った回答の合計数。 • タイプ：棒グラフ • テーブル：メトリクスの結果 [asmt_metric_result]

クラシックの承認

クラシック承認は、作業を行う前にタスクに対する承認を要求する従来のプロセスです。以前のリリースでは、承認レコードを作成して承認タスクを定義し、ユーザーまたはグループを関連付けて承認または却下することができました。

アドミニストレーターは、次に移動してクラシック承認ロジックを定義できます: すべて > システム ポリシー > ルール > 承認.

重要:
クラシック承認ルールは ワークフロースタジオ Ask for Approval action に置き換えられました。ワークフロースタジオ を使用して、より良いレポート情報を提供する、管理しやすいワークフロー駆動型の承認ロジックを作成します。

アドミニストレーターは、次の場所に移動してすべての承認要求を表示できます すべて > セルフサービス > 自分の承認 リストフィルターを削除します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

承認レコードは次のフィールドで構成されています。

承認レコードのコンポーネント

フィールド	入力値
承認者	関連レコードの承認を担当するユーザーへの参照。
状況	選択肢は次のとおりです。 • 未要求 (この状態は、承認者にこの要求を承認するよう求めていないことを示します。ステータスを [要求済み] に設定するまで要求に関するメール通知は送信されません) • 要求済み • 承認済み • 却下
承認中	任意のテーブルで承認中のレコードへの document_id 参照フィールド。
コメント	承認に関するコメントを保存するジャーナル フィールド。
承認サマライザー	フォーマッターを作成して 参照文書からの承認に関連するキーフィールドを表示するフォームに追加します。参照されているレコードがない場合、このサマライザーは表示されません。

承認エンジン

さまざまなアプリケーション (サービスカタログ要求や変更管理など) の承認の違いに加え、会社が承認を処理する方法の違いについては、アプリケーション内で承認を設定する際の柔軟性をサポートする必要があります。

重要:
クラシック承認ルールは ワークフロースタジオ Ask for Approval action に置き換えられました。ワークフロースタジオ を使用して、より良いレポート情報を提供する、管理しやすいワークフロー駆動型の承認ロジックを作成します。

この柔軟性は、各タスク テーブル (つまり、タスク テーブルを拡張するすべてのテーブル) の承認を管理するために使用される「承認エンジン」の選択によって提供されます。

各タスク テーブルには、3 種類の承認エンジン オプションが用意されています。

承認エンジン オプション

オプション	説明
承認ルール	1 つがタスク テーブルに一致するまで評価される簡単な一連のルール。一致する承認ルールは、タスクを承認するユーザーを作成するために使用されます。に移動し、承認ルールを設定します。 システムポリシー > 承認.
処理ガイド	承認と却下の処理方法を制御できる一連の承認ステップ。このオプションは廃止されているため、使用しないでください。
エンジンをオフにする	このタスク テーブルの両方の承認エンジンをオフにします。ワークフローを使用してテーブルの承認プロセスを管理する場合、このオプションを選択して読み込み専用にする必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

承認エンジン オプション (続く)

オプション	説明
	注: 承認エンジンをオフにしないと、パフォーマンスや動作がインスタンスに影響する可能性があります。

承認エンジンの設定

システム内の各タスク テーブルの承認を管理するには、承認エンジンを設定します。

重要:
クラシック承認ルールは ワークフロースタジオ Ask for Approval action に置き換えられました。ワークフロースタジオ を使用して、より良いレポート情報を提供する、管理しやすいワークフロー駆動型の承認ロジックを作成します。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 移動先 すべて > システムプロパティ > 承認エンジン.

システム内の各タスク テーブルの [承認エンジン] オプションとともに、次のページが表示されます。[承認エンジン] オプションがグレー アウトされ、**[Turn engines off]** (エンジンをオフにする) が表示されている場合、同じ行にある [メモ] を参照してください。承認エンジンがオフにされる最も一般的な理由は、ワークフローがテーブルで承認を管理している場合です。承認エンジンをオフにすると、さまざまな問題を生じさせる可能性があるワークフローとの競合が防止されます。テーブルで承認エンジンを使用する場合は、ワークフローを無効に設定します。


Select the Approval Engine to be used for each of the Task tables. The valid options are:
- Approval Rules - Use Approval Rules to create approvals
- Process Guides - Use Process Guides to create approvals
- Turn engines off - Turn the approval engines off for this table (use this when Workflow is being used to manage approvals)

Table	Name	Approval Engine	Notes
Change Phase	change_phase	Turn engines off	
Change Request	change_request	Turn engines off	Workflows are managing approvals on this table.
IMAC	change_request_imac	Turn engines off	
Change Task	change_task	Process Guides	
HR Case	hr_case	Turn engines off	Workflows are managing approvals on this table.
HR Task	hr_task	Approval Rules	
Incident	incident	Turn engines off	
Incident Task	incident_task	Turn engines off	
Request new Knowledge Base	kb_knowledge_base_request	Turn engines off	Workflows are managing approvals on this table.
KB Submission	kb_submission	Turn engines off	
Problem	problem	Turn engines off	
Problem Task	problem_task	Turn engines off	
Reconcile Duplicate Task	reconcile_duplicate_task	Turn engines off	
Release Phase	release_phase	Turn engines off	

2. 選択リストから各タスク テーブルの承認エンジンオプションを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. [保存] をクリックします。
これらの設定は、*glide.approval_engine.<table_name>* という名前のシステムプロパティとして保存されます。

承認ルール

多くの組織は、要求が合理的であり、組織の予算に適合していることを確認するために承認プロセスに依存しています。

> **重要:**
> クラシック承認ルールは ワークフロースタジオ Ask for Approval action に置き換えられました。ワークフロースタジオ を使用して、より良いレポート情報を提供する、管理しやすいワークフロー駆動型の承認ロジックを作成します。

サービスカタログでは、次のクラスの承認を使用できます。

- ゲーティング承認:要求を開始する前に行う必要があります。たとえば、マネージャーは従業員の会社車の要求を却下することができます。承認のゲーティングの詳細については、「ゲーティング承認」を参照してください。
- プロセスの承認:開始された実行計画プロセス内で行われます。たとえば、セキュリティグループは、従業員のマネージャーが SSN へのアクセスの要求を承認しても、それを却下することができます。プロセス承認の詳細については、「プロセスの承認」を参照してください。

> **注:**
> 承認プロセスがスムーズに運用されるようにするには、適切なユーザーが正しいロールを持っていること、およびそのロールが必要なテーブルへのアクセス権を関連するすべての部門およびドメインのユーザーに対して付与することを確認します。

自動承認ルールの設定

承認ルールによって、承認状態を [未要求] 以外の状態に自動的に設定することができます。その結果、承認ルールによって一連の承認者が作成されます。また、承認状態を [要求済み] に設定して承認プロセスを開始することもできます。

> **重要:**
> クラシック承認ルールは ワークフロースタジオ Ask for Approval action に置き換えられました。ワークフロースタジオ を使用して、より良いレポート情報を提供する、管理しやすいワークフロー駆動型の承認ロジックを作成します。

必須条件

必要なロール：admin

承認ルールには、次の 2 つの新しいフィールドがあります。

- [前の実行ルール]：true の場合、レコードの挿入/更新の前に承認ルールが実行されます。
- [セット状態]：このルールが適用される場合、タスク レコードの承認状態が自動的にこの値に設定されます。

  > **注:**
  > [セット状態] フィールドは、 [前のルール実行] チェック ボックスを有効にした場合にのみ、想定どおりに動作します。

- 以下の例では、このルールにより、タスクの状態が自動的に [承認済み] に設定されるため、タスクが自動承認されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

承認ルール フィールド



ゲーティング承認

ゲーティング承認は、要求の開始前に要求が通過しなければならないゲートとして機能します。

すべてのゲーティング承認を満たすまで、通知は送信されず、技術者にタスクが送信されず、誰も問題の要求の作業を開始しません。

次のようにゲーティング承認を生成します。

ゲーティング承認

タイトル	説明
承認ルール	サービスカタログおよびその他のタスク テーブルに適用できます。
アイテムベースの承認	特定のカタログ アイテムに特定の承認が必要であるとフラグを付けます。これらのアイテムの要求には、自動的にこれらの承認が必要です。

関連情報

- 承認ルールを使用したゲーティング承認の設定
- 注文されたアイテムに基づくゲーティング承認の設定

承認ルールを使用したゲーティング承認の設定

承認ルールを使用してゲーティング承認を設定できます。

重要:
クラシック承認ルールは ワークフロースタジオ Ask for Approval action に置き換えられました。ワークフロースタジオ を使用して、より良いレポート情報を提供する、管理しやすいワークフロー駆動型の承認ロジックを作成します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、次を選択します システムポリシー > 承認ルール.

2. **[New]** をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



承認ルール

フィールド	説明
名前	このルールの名前。
テーブル	このルールが適用されるタスク テーブル。ほとんどのサービスカタログ承認では、[要求] を選択します。 **注:** このリストには、承認ルールとアプリケーションスコープにあるテーブルビューとデータベースビューのみが表示されます。
アクティブ	ルールが有効かどうかを示すインジケーター (デフォルトは true)。
前の実行ルール	要求レコードを保存する前または後にルールが実行されるかどうかを示すインジケーター。ほとんどの承認では、このチェック ボックスをオンにします。
ユーザー	この要求を承認する必要があるユーザー (空でもよい)。
グループ	この要求を承認する必要があるグループ (空でもよい)。
セット状態	このルールの実行後のタスクにおける承認フィールドの値。ほとんどの場合、[要求済み] を選択します。
条件	ルールが適用される条件。
スクリプト	承認者が誰であるかをプログラムで指定するためのオプションのサーバー スクリプト。たとえば、1 行のスクリプト current.requested_for.manager の場合、ServiceNow では、現在のレコードで requested_for 参照フィールドをチェックします。次に、参照レコードでマネージャーフィールドを検索し、その人物を承認者として割り当てます。その他の例については、ServiceNow によって提供されている承認ルールのスクリプト フィールドを参照してください。

注意事項および制限事項：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. 特定のテーブルに好きなだけルールを設定することができます。複数のルールが適用される場合は、承認者も複数になります。

b. 承認者を重複させることはできません。たとえば、2 つのルールの両方で Fred Luddy さんに特定の要求を承認させる場合、Fred さんに対して作成される承認エントリーは 1 つだけです。

c. デフォルトでは、すべての要求は [未要求] の承認状態で開始します。承認通知は、要求の承認状態が [要求済み] に設定されるまで送信されません。これは、手動またはスクリプトで実行できますが、最も簡単な方法は [セット状態] を使用して要求を自動的に [要求済み] に設定することです。

注文されたアイテムに基づくゲーティング承認の設定

承認ルールによる承認の追加に加えて、注文されているアイテムの種類に基づいて承認を追加することもできます。

重要:
クラシック承認ルールは ワークフロースタジオ Ask for Approval action に置き換えられました。ワークフロースタジオ を使用して、より良いレポート情報を提供する、管理しやすいワークフロー駆動型の承認ロジックを作成します。

承認ルールによる承認の追加に加えて、注文されているアイテムの種類に基づいて承認を追加することもできます。たとえば、すべての Blackberry に David Loo さんによる承認が必要であることを指定することができます。

これを行うには、問題のアイテムに移動し、必要な承認者の関連リストまでスクロールします。次の 2 つのリストがあります。

- グループにより承認：このアイテムの要求を承認する必要があるグループのリスト
- 承認者：このアイテムの要求を承認する必要があるユーザーのリスト

承認リスト



上記の例では、この要求はハードウェア グループのすべてのメンバーと David Loo さんによって承認される必要があります。

注意事項および制限事項：

1. 承認ルールと同様に、エントリの重複から保護されます。したがって、ある人がハードウェアグループのメンバーであり、スタンドアロンの承認者でもある場合、その人が取得する承認要求は 1 つだけです。
2. 承認ルールの代わりにアイテムベースの承認が機能するため、両方を使用することができます (おそらく使用することになります)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロセスの承認

要求がそのゲーティング承認を通過すると、関連する実行計画が開始されます。

重要:
クラシック承認ルールは ワークフロースタジオ Ask for Approval action に置き換えられました。ワークフロースタジオ を使用して、より良いレポート情報を提供する、管理しやすいワークフロー駆動型の承認ロジックを作成します。

さらに、これらの計画により、必要な一連のタスクが作成されます。適切な時点で発生するように設定されている承認ステップを実行計画に追加することができます。

左側のナビゲーションペインで、次を選択します サービスカタログ > 実行計画をクリックし、承認ステップを追加する計画を選択します。次に、[新規承認] ボタンをクリックします。

承認の追加



[承認タスク] 画面が表示されます。通常のサービスカタログ実行タスクと同様に、承認実行タスクには次のフィールドがあります。

- 名前：このタスクの名前
- 順番：計画内のこのタスクの順番
- **SLA**：このタスクが適用される SLA
- 配送時間：このタスクの完了に許可された時間

タスクの作成後、タイトル バーを右クリックして [保存] を選択します。2 つの関連リストが画面の下部に表示されます。

- グループにより承認：このタスクが完了する前に要求を承認する必要があるグループのリスト
- 承認者：このタスクが完了する前に要求を承認する必要があるユーザーのリスト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

承認タスク



上記の例では、このセキュリティ承認タスクは Fred Luddy さんによって承認される必要があります。

注:
処理中の承認が却下されると、その特定の品目もキャンセルされますが、要求自体は必ずしもキャンセルされるわけではありません。したがって、Blackberry とラップトップを注文し、Blackberry が却下された場合、ラップトップの要求は引き続き処理されます。

処理ガイドによる承認

処理ガイドは、実行ルールが条件によって制御される点で承認ルールと同様に機能します。

重要:
クラシック承認ルールは ワークフロースタジオ Ask for Approval action に置き換えられました。ワークフロースタジオ を使用して、より良いレポート情報を提供する、管理しやすいワークフロー駆動型の承認ロジックを作成します。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
承認タスクのデフォルト バージョンでは、問題の承認が次の人物によって承認されるように指定できます。

1. 1 人または複数の特定の人々
2. 1 つまたは複数の人々のグループ

オプションで、承認タスクの代わりに処理ガイドを使用できます。処理ガイドは、以下を可能にする点でより柔軟性があります。

1. 「任意の」または「すべての」承認
2. 連続承認

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

処理ガイドを実行タスクにリンクすることができます。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、次を選択します システムポリシー > 処理ガイド.
2. 新しいガイドを作成します。
3. テーブルを [カタログ タスク] に設定します。
4. このガイドが付随する条件を入力します。

例 1：すべての「キャパシティ レビュー」タスクに適用します。

例 2：要求者がアトランタにいるすべての「キャパシティ レビュー」タスクに適用します。



処理ガイドのヒントと秘訣：

a. すべてのカタログ タスクは、要求が初めて送信されたときに生成されますが、有効ではないタスクの状態は「保留中」です。したがって、タスクが実際に開始されるまで承認要求を送信しない場合は、条件の一部として [状態] [=] [オープン] を追加します。
b. システムには、シーケンス番号が 10,000 のカタログ タスク用の「デフォルト」の処理ガイドがあります。これは、古い前処理ガイド コードが承認に関して実行したのとまったく同じように動作します。承認はタスク関連のリストの実行に基づきます。

仮想的な承認プロセスの概略図

仮想的な承認プロセスを示す下記の図では、ゲーティング承認は青色に、処理中の承認はオレンジ色になっています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

承認プロセス



承認サマライザーフォーマッター

承認サマライザーフォーマッターにより、承認フォームの下部にサマリーが作成されます。

承認サマライザーには、変更要求やサービスカタログ要求など、承認中の内容に応じて異なる情報が表示されます。以下に 2 つの例を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

変更要求のサマリー



カタログ要求のサマリー



[却下] ボタンを使用すると、承認者は、要求全体を承認する前に、複数アイテム要求で 1 つ以上のアイテムを拒否することができます。要求アイテムが拒否された場合、そのアイテムのワークフローは開始されません。その後、承認者はアイテムの [承認] を選択することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
要求全体が承認されたら、この [却下] ボタンが非表示になっていることを確認する必要があります。要求承認後にこのボタンを使用すると、要求アイテムのワークフローがキャンセルされ、ステージが矛盾した状態になります。同様に、要求アイテムの [承認] ボタンは、要求全体が承認または却下される前にのみ表示されます。

関連情報

Using formatters

サマライザー

承認サマライザーは、マクロ [sys_ui_macro] テーブルに保存されます。

左側のナビゲーションペインで、次を選択します システム **UI** > **UI** マクロ. サマライザーでは、approval_summarizer_ + '<table_name> という命名規則を使用します (たとえば、approval_summarizer_change_request は変更要求のサマライザーで、approval_summarizer_sc_request はサービスカタログ要求のサマライザーです)。

各サマライザーは、Jelly スクリプトで記述され、内部フォームの定義に使用されます。スクリプトは、UI マクロ フォームの下部にある大きな XML フィールドに保存されます。

承認サマライザーの変更

既存の承認サマリーを変更して、補足情報を含めることができます。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
これらは高度なカスタマイズであり、すべての実装に適切でない可能性があり、カスタム フォームを作成する必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > システム **UI** > **UI** マクロ.
2. 変更するサマライザーを開きます。
3. スクリプトを元に戻す必要がある場合は、スクリプトを別の場所にコピーしてから編集します。
4. スクリプトを変更します。
5. [更新] をクリックします。

新しいカスタム承認サマライザーの作成

承認がある新しいテーブルをインスタンスに追加した後、新しい UI マクロを作成し、それを適切なフォームに追加して、カスタムアクティビティフォーマッターを追加できます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
approval_summarizer は、グローバルスコープの承認フォームでのみ使用できます。

手順

1. 移動先 すべて > システム **UI** > **UI** マクロ
2. [**New**] をクリックします。
3. サマリーの命名規則 (approval_summarizer_ <tablename>) に従ってマクロに名前を付けます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. フォームの残りの部分に入力し、[送信] をクリックします。
5. アクティビティフォーマッターを作成 して、それを適切なフォームに追加します。
   アクティビティフォーマッターの詳細については、「アクティビティフォーマッター 」を参照してください。

Approval with e-signature

ログイン認証情報を再入力して、承認レコードを承認または却下します。アクティビティストリームまたは監査履歴から承認の履歴を表示します。

連邦規則集第 21 編 (CFR) パート 11 のサポート

Approval with e-signature プラグインは、Title 21 CFR Part 11 の電子署名要件について検証されています。このプラグインは、21 CFR Part 11 に準拠するために必要です。

誰かがレコードを承認するたびに、以下の情報が保存されます。

- 署名者の印字名
- 署名が行われた日時
- 署名の意味 (承認または却下)

この情報は、レコードのアクティビティストリームと監査履歴の一部として保存されます。

承認テーブル

デフォルトでは、Approval with e-signature は次のテーブルをサポートしています。

- 変更要求 [change_request]
- 標準的な変更提案 [std_change_proposal]

承認テーブルを追加する場合、テーブルの承認には電子署名認証が必要です。サポートしている Approval with e-signature からテーブルを追加または削除するには、「承認テーブルの選択」を参照してください。

[承認者認証] ダイアログ

承認者は、承認ステータスを変更するためにユーザー認証情報を入力する必要があります。認証情報が不正な場合、承認は変更されません。システムは、ローカルユーザーレコードまたはアクティブなシングルサインオン統合に対してユーザー認証情報をチェックします。

承認履歴

各承認 [sysapprover_approver] レコードには、変更を追跡するアクティビティストリームがあります。電子署名による承認は、フィールドの変更として保存されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アクティビティストリームの例



利用可能な承認オプション

変更要求 [change_request] テーブルは、次の承認オプションを提供します。

リストオプション

変更要求テーブルには、レコードを承認または却下するためのコンテキストメニューオプションがあります。[承認] または [却下] コンテキストメニューオプションを選択すると、[承認者認証] 確認ダイアログが表示されます。

UI アクション

変更要求フォームには、レコードを承認または却下するための UI アクションがあります。[承認] または [却下] の UI アクションを選択すると、[承認者認証] 確認ダイアログが表示されます。

変更レコードの状態

変更要求テーブルには、レコードを承認または却下するためのステータスフィールドがあります。[承認] または [却下] ステータスを選択すると、[承認者認証] 確認ダイアログが表示されます。

ユーザー認証情報のソース

Approval with e-signature では、次のタイプのユーザー認証情報ソースをサポートしています。

- ローカルユーザー [sys_user] レコードのセット。
- 複数プロバイダーのシングルサインオン (SSO) 統合によってアクセスされるリモート ID プロバイダーサービス。

Approval with e-signature を有効にする前に、ユーザー認証情報を設定する必要があります。ローカルユーザーレコードを作成するには、「Creating users」を参照してください。

Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0 ID プロバイダーとの統合を作成するには、「Multi-Provider single sign-on (SSO)」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

電子署名による承認プラグインのアクティブ化

電子署名による承認プラグイン (com.glide.e_signature_approvals) を使用すると、ユーザーはログイン認証情報を再入力して要求を承認することができます。

始める前に
必要なロール：admin

> **注:**
> 電子署名プラグインをインストールするには、コード署名の署名 (com.glide.code_signing.signatures) をインストールする必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   > **注:**
   > ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

電子署名の無効化

電子署名を無効にするには、この手順を使用します。

プラグインは削除できませんが、電子署名は無効にすることができます。

1. 移動先 システム定義 > 電子署名レジストリ.
2. 電子署名が不要になったテーブルで [有効] を **[False]** に設定します。

承認テーブルの選択

デフォルトでは、Approval with E-signature プラグインを有効にすると、承認が存在するすべてのテーブルの電子署名が有効になります。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
電子署名承認は、テーブル単位で有効にすることもできます。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > **e-Signature** レジストリ.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. [テーブル名] で、ドロップダウン リストを使用して特定のテーブルを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブルの説明

フィールド	入力値
テーブル	承認のために電子署名が必要なテーブル
有効	承認に電子署名を要求するオプション。電子署名要件を削除するには、このオプションをクリアします。

4. [送信] を選択します。

ローカルデータベースからの承認の設定

ユーザーは、ローカルデータベースの認証情報を使用して電子署名承認を許可できるようになります。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. **Approval with e-signatures** プラグインをアクティブ化します。
2. 承認ユーザーのユーザー レコードを作成します。

複数プロバイダー **SSO** を使用した **SAML 2.0** 認証の **SSO** 承認の設定

電子署名による SSO 承認では、SAML IdP および ServiceNow インスタンスの設定が必要です。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
SAML IdP は、SAML アサーション要求で forceAuthn 属性をサポートし、優先する必要があります。この IdP 設定がないと、電子署名は機能しません。SAML 2.0 認証の認証情報を使用して電子署名による承認を設定します。

手順

1. Activate Multi-Provider SSO プラグイン を使用して、SAML 2.0 を有効にするか、SAML 2.0 にアップグレードします。
2. Approval with E-Signature プラグインをアクティブ化します。
3. 移動先 マルチプロバイダー **SSO** > **ID** プロバイダー をクリックし、2.0 SAML IdP 構成の [詳細] タブに [**AuthnRequest** の強制] 属性がオンになっていることを確認します。
   SAML 2.0 IdP が **[AuthnRequest** の強制] 属性をサポートしている必要があります。サポートしていない場合、電子署名はサポートされません。
4. [eSignature の承認] タブで、次の電子署名の SAML プロパティを入力します。

オプション	説明
eSignature 認証用の Assertion Consumer URL	このプロパティのデフォルトは、適切な URL です。このプロパティを設定するには、ロックアイコンを選択してこのフィールドを編集可能にします。編集後、そのアイコンを選択してフィールドをロックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
eSignature 認証用の Assertion Consumer Index	サービス プロバイダーが AssertionConsumerURL の複数の URL セットを保有している場合は、eSignature で使用するためにインデックス 1 以上で始まるインデックスを設定できます。
eSignature 認証用の AuthnRequest URL	eSignature 認証用の SAML 2.0 IdP AuthnRequest URL を示す URL を入力できます。URL が Assertion Consumer URL と同じである場合は、この設定を空のままにすることができます。
認証ポップアップダイアログの幅	ユーザーが eSignature を使用して要求を承認すると、ポップアップが開き、認証情報を入力できます。この設定は、ダイアログ ボックスの幅を制御します。デフォルトは 500 です。
認証ポップアップダイアログの高さ	ユーザーが eSignature を使用して要求を承認すると、ポップアップが開き、認証情報を入力できます。この設定は、ダイアログ ボックスの高さを制御します。デフォルトは 300 です。



自動翻訳

5. タブの下にある [メタデータを生成] ボタンを選択して、サービス プロバイダーのメタデータを再生成します。
6. サービスプロバイダーのメタデータをコピーし、SAML IdP でそれを更新します。

電子署名による承認とともにインストールされるプロパティ

電子署名による承認をインストールすると、特定のプロパティがインストールされます。

- モジュール：e-Signature レジストリ
- UI アクション：承認 (テーブル sysapproval_approver 上、アクション名なし)
- UI アクション：承認 (テーブル sysapproval_approver 上、アクション名なし)
- UI アクション：承認 (テーブル sysapproval_approver 上、アクション名 authenticated_list_approval あり)
- UI ページ：form_login_validate_dialog
- UI ページ：login_validate_dialog
- UI ページ：saml2_esignature_login (承認者が要求を承認しようとしたときに表示される再認証ページ)

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- プロパティ：「電子署名の SAML プロパティ」を参照
- クライアントスクリプト：承認者の認証
- スクリプトインクルード：User
- スクリプトインクルード：UserAuthentication
- プロセッサ：eSigSaml2AssertionConsumer

プラグインをインストールすると、sysapproval_approver テーブルですぐに使える 2 つの承認 UI アクションも無効になります。

承認ステータス

変更要求の承認ステータスは、すべての承認者の現在のステータスを確認することによって決定されます。

承認者が変更を却下した場合、承認ステータスは [却下] になります。すべての承認者が変更を承認した場合、承認ステータスは [承認済み] になります。すべての承認者が「未要求」ステータスになっている場合、または承認者がいない場合、変更ステータスは「未要求」になります。それ以外の場合、ステータスは「要求済み」になります。

承認者グループの 1 人だけが承認する必要がある「1 つの」承認を設定する機能など、承認を作成する際の柔軟性を高める場合は、ワークフローの使用を検討してください。

関連情報

クラシックの承認

承認ルールを使用した承認の生成

特定の基準を満たした場合、個人またはグループへの承認要求が自動的に生成されます。承認要求の自動生成は、システム ポリシー機能を使用して行われます。

以下の例、[ネットワーク] カテゴリーで開かれた変更がシステムアドミニストレーターに割り当てられます。

承認ルール



承認者が承認ルールに基づいて自動的に追加されると、承認のステータスのデフォは、自動的に「要求済み」になります。

関連情報

クラシックの承認

承認者関連リストを使用した承認の生成

手動で承認者を要求に追加することができます。

追加の承認者を追加するには、要求の下部付近にある [承認者] セクションの [編集] ボタンをクリックします。承認者が手動で追加されると、その承認者のステータスのデフォルトは [未要求] になり

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ます。承認者のステータスが [要求済み] に変更されると、承認アクションを要求するメールが承認者に送信されます。

関連情報

クラシックの承認

ワークフローを使用した承認の生成

ワークフローは、承認を生成するための強力かつ柔軟な方法です。ワークフローを使用して、グループ承認とユーザー承認を作成します。

承認プロセスを微調整するために、承認または却下が行われたときに発生するアクションを含むさまざまな変数が利用可能です。ワークフロー アクティビティによって承認レコードが生成されると、承認レコードの [ワークフロー アクティビティ] フィールドにアクティビティへの参照が入力されます。ビジネス ロジックの作成時にこのフィールドを使用しないでください。詳細については、「承認およびロールバック アクティビティ」を参照してください。

注:
テーブルの承認プロセスがワークフロー エンジンと承認エンジンの両方で管理される場合、競合が発生する可能性があります。一般に、テーブルの承認プロセスを管理するワークフローがある場合、そのテーブルに対して承認エンジンをオフにする必要があります。

関連情報

クラシックの承認

複数の承認者

複数の承認者が存在する場合は、ステータスが「承認済み」に変更される前にすべての承認者が要求を許可する必要があります。

承認者が要求を却下した場合、ステータスは直ちに「却下」に設定されます。

関連情報

クラシックの承認

通知の受信

指定された承認者である個人は、承認ステータスの更新などの承認通知を自動的に受信します。

承認通知は、次のときに送信されます。

- 個人が自動的に、または手動で承認者として割り当てられたとき。グループを選択した場合、グループのすべてのメンバーにメールが送信されます。デフォルトでは、承認者が受信するメールには、承認者が各自のメールシステムから直接要求を承認または却下できる「mailto」リンクが含まれます。
- 要求が承認済みステータスになると、要求に割り当てられた個人に要求が承認されたことを示すメールが送信されます。

メールに含まれる詳細と送信ポイントは、 システム定義 > ビジネスルール および システムポリシー。

Blackberry ユーザーに対する注意事項：上記の「mailto」リンクを表示して要求を承認または却下するには (つまり、「ここをクリックして CHG55555 を承認する」または「ここをクリックして CHG55555 を却下する」)、Blackberry デバイスで HTML メールをサポートするバージョン 4.5 のソフトウェアが使用されている必要があります。Blackberry デバイスでそれ以前のバージョンが使用されている場合、「mailto」リンクを表示または使用することはできません。ただし、回避策として、ユーザーはメールに返信し、メールを送信して自動承認/拒否機能を強制的に実行する前に

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メールの本文内にステートメント `state:approved` または `state:rejected` を追加することができます。

適切な受信メールアクションを作成する場合、承認者に簡単な「はい」または「いいえ」の回答で承認メール通知に応答させることができます。

Outlook のメールクライアント内で承認要求を埋め込む

ユーザーに送信される電子メール通知に、サービスカタログ要求に対する対話型の承認要求を埋め込みます。ユーザーは、メールクライアントから承認要求を受諾または拒否できます。

始める前に
必要なロール：admin
Outlook のアクション可能メッセージプラグイン (com.sn_ms_oam) を有効化する必要があります。

注:

- Outlook Actionable Messages (OAM) 機能は、すべての Microsoft メール製品とバージョンでサポートされているわけではありません。使用しているバージョンの Outlook が OAM をサポートしているかどうかを確認するには、次を参照してください Microsoft ドキュメント。
- アクション可能メッセージは、@service-now.com メールアドレスから送信されたメールの場合のみサポートされます。カスタマイズされたメールアドレスにメールを送信する場合は、Microsoft ウェブサイトでスコープを [組織] に設定し、新しいサービスとして登録する必要があります。*`sn_ms_oam.outlookactionable.originator`* プロパティにプロバイダー ID 値を指定します。
- アクション可能メッセージは、メール送信者を検証するために、Sender Policy Framework (SPF)/DomainKeys Identified Mail (DKIM) 検証に基づいています。メール受信者が外部プロバイダー経由でメールを受信する場合は、メールがアダプティブカードとして表示されないことがあります。
- デフォルトのアクション可能メッセージテンプレートをカスタマイズすることはできません。

手順

1. 移動先 すべて > システム通知 > メール > 通知.
2. ユーザーの承認が必要な承認通知の場合、[含まれる内容 **(What it will contain)**] タブで、既存の情報に加え次のスクリプトを [メッセージ] フィールドに追加するか、該当する場合は、設定済みのメールテンプレートの [メッセージ] フィールドに追加します。

   ```
   ${mail_script:include_approval_actionable}
   ```

   たとえば、カタログ承認要求通知および承認要求通知では、`request.itil.approve.role` および `change.itil.approve.role` メールテンプレートにスクリプトを含めることができます。

   このスクリプトには、承認のためにユーザーに送信されるメール通知の Outlook のアクション可能メッセージが含まれます。
3. [更新] をクリックします。

ダイナミック承認フォーム

承認要求を確認すると、フォームに承認対象のアイテムのコンテキストに適したサマリーがあります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

重要:
クラシック承認ルールは ワークフロースタジオ Ask for Approval action に置き換えられました。ワークフロースタジオ を使用して、より良いレポート情報を提供する、管理しやすいワークフロー駆動型の承認ロジックを作成します。

たとえば、変更管理承認要求を確認すると、関連する変更要求の詳細が表示されます。サービスカタログ承認要求の場合、要求の詳細が表示されます。

変更要求承認の例



サービスカタログ承認の例



スクリプトおよびエンジンの実行順序

スクリプト、アサインルール、ビジネスルール、ワークフロー、エスカレーション、およびエンジンはすべて、挿入や更新などのデータベース操作に関連して有効です。多くの場合、これらのイベントの順序は重要です。

注:
ブラウザで Ajax を使用したり JavaScript として実行したりするクライアントベースのコードは、常にサーバーへフォームを送信する前に実行されます。

実行順序は次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. ビジネスルールの前：1000 未満の順番でデータベース操作の前に実行するように構成されたスクリプト
2. エンジンの前：以下は、特定の順序で実行されません。
   - 承認エンジン (タスクおよび sys_approval_approver テーブル用)
   - 割り当てルールエンジン (タスクテーブル用)
   - エスカレーションエンジン
   - データポリシーエンジン
   - フィールド正規化エンジン
   - ロールエンジン - sys_user_has_role テーブルと同期してロール変更を保持 (sys_user、sys_user_group、sys_user_grmember、および sys_user_role テーブル用)
   - 実行計画エンジン (タスクテーブル用)
   - バージョン エンジンの更新 - sys_update_xml エントリが書き込まれるときにバージョン エントリを作成 (sys_update_xml テーブル用)
   - データ検索エンジンの挿入または更新
   - ワークフローエンジン (デフォルトのワークフロー用)
3. ビジネスルールの前：1000 以上の順番でデータベース操作の前に実行するように構成されたスクリプト
4. データベース操作 (挿入、更新、削除)
5. ビジネスルールの後：1000 未満の順番でデータベース操作の前に実行するように構成されたスクリプト
6. エンジンの後：以下は、特定の順序で実行されません。
   - ラベルエンジン
   - リスナーエンジン
   - テーブル通知エンジン
   - ロールエンジン - sys_user_has_role テーブルと同期してロール変更を保持 (sys_user、sys_user_group、sys_user_grmember、および sys_user_role テーブル用)
   - テキストインデックス作成エンジン
   - 同期エンジンの更新
   - ワークフローエンジン (保留ワークフロー用)
   - トリガーエンジン (すべての ワークフロースタジオ フロー用)
7. メール通知：通知レコードの重みに基づいて、以下が実行されます。
   - 挿入、更新、または削除時に送信される通知
   - イベントベースの通知
8. ビジネスルールの後 (アクティブなレコードのみ)。1000 以上の順序のデータベース運用の後に実行するように構成されたスクリプト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
アフタービジネスルールと同様に、非同期ビジネスルールはデータベース操作が発生した後にロジックを実行します。事後ビジネスルールとは異なり、非同期ビジネスルールは非同期に実行され、他のプロセスと同時にバックグラウンドで実行されます。非同期 ビジネスルールは、ユーザーがフォームを送信した後、およびビジネスルールから作成されたスケジュール済みジョブをスケジューラーが実行した後に実行されます。ユーザーがフォームを送信してから、データベース内のレコードに対して何らかのアクションが実行されるまでに、システムがビジネスルールからスケジュール済みジョブを作成します。

状況フロー

状況フローにより、アドミニストレーターはタスク [task] テーブルから派生したテーブルであるステータスから別のステータスへの移行をカスタマイズし、特定のステータスへの移行時に作業を実行するようにシステムを設定することができます。

状況移行の例は、インシデントの [ステータス] フィールドが [アクティブ] から [ユーザー情報待ち] に変更される場合などです。アドミニストレーターは、この移行中にイベントをトリガーしたり、インシデントが終了ステータスになったときに特定のフィールドを必須にしたりすることができます。

フィールドサービス管理 (FSM) アプリケーションの状況移行は、状況フローを使用するために再実装されました。フィールドサービス管理 (FSM) の状況フローのカスタマイズの詳細については、「State flow customization」を参照してください。

状況フローとともにインストールされるコンポーネント

いくつかのタイプのコンポーネントが、状況フローとともにインストールされます。

状況フローとともにインストールされるテーブル

テーブルは、状況フローとともに追加されます。

テーブル	説明
状況フロー [sf_state_flow]	状況フロー定義が含まれます。このテーブルには、作業指示書および作業指示書タスクの状況フロー定義を含むすべての状況フロー定義が含まれます。
作業指示書フロー [sf_work_order]	作業指示の状況フロー定義が含まれます。このテーブルは、フィールドサービス管理 (FSM) が有効化されているときにインストールされます。
作業タスク フロー [sf_work_task]	作業指示タスクの状況フロー定義が含まれます。このテーブルは、フィールドサービス管理 (FSM) が有効化されているときにインストールされます。

状況フローとともにインストールされるビジネス ルール

ビジネス ルールは、状況フローとともに追加されます。

ビジネスルール	テーブル	説明
状況フローにおけるアサート フィールドの一意性	状況フロー [sf_state_flow]	ビジネス ルールと UI アクションが誤って新しい状況フローにコピーされないようにします。
クライアント スクリプトの確認	状況フロー [sf_state_flow]	クライアントス クリプトを新しいレコードに追加します。
イベント ルールの確認	状況フロー	イベント フィールドが更新されると、イベント ルールを追加または削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ビジネスルール	テーブル	説明
	[sf_state_flow]	
作業メモ ルールの確認	状況フロー [sf_state_flow]	状況フローの作業メモが更新されると、作業メモ ルールを追加または削除します。
ビジネス ルールの作成	状況フロー [sf_state_flow]	自動条件またはスクリプトが存在する場合、ビジネス ルールを自動的に作成します。
フィールド コントロールのスクリプトの作成	状況フロー [sf_state_flow]	フィールド コントロールが使用されているときに、フィールド コントロールのスクリプトを作成します。
UI アクションの作成	状況フロー [sf_state_flow]	手動条件またはスクリプトが入力されたときに、UI アクションを自動的に作成します。
関連要素の削除	状況フロー [sf_state_flow]	状況フローが削除されると、関連するすべてのクライアントスクリプト、ビジネスルール、UI アクション、および上書きを削除します。
フィールド コントロールのスクリプトの削除	状況フロー [sf_state_flow]	すべてのフィールドコントロールが無効になっている場合、クライアントスクリプトのいずれかを削除する必要があるかどうかを確認します。
状態の変更	状況フロー [sf_state_flow]	状態が変更されたときに、状態の正しい選択値を取得します。
従属レコードの更新	状況フロー [sf_state_flow]	状況フローが有効または無効になったときに、ビジネスルールと UI アクションも有効または無効になるようにします。

状況フローとともにインストールされるスクリプトインクルード

スクリプトインクルードは、状況フローとともに追加されます。

状況フローのスクリプトインクルード

スクリプトインクルード	説明
StateFlow	状況フローを実装し、ビジネスルール、UI アクション、辞書オーバーライド、クライアントスクリプトなどの状況フロー要素の作成をサポートします。
StateFlowAJAX	クライアントスクリプトからの状況フロー機能へのアクセスを許可します。

状況フローの使用

状態を使用する任意のテーブルにカスタム状況フローを作成できます。

任意の順序で状況移行を発生させるか、ビジネス プラクティスに従って特定の状況をスキップします。状況フローは、タスク フォームのフィールドの動作およびフィールドの可視化を管理できます。また、状況フローは、メール/SMS 通知 の送信などの作業を実行するシステムイベントをトリガーすることもできます。

アドミニストレーターは、次のように状況フローを設定できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 状況フローに有効な状態のみを含めるために [状況] フィールドの選択リストを制限する。
- 状況移行の発生時および特定の終了状況におけるタスク フォームの特定のフィールドの動作および可視化を定義する。
- タスクで状況が変更されたときにトリガーされるイベントを設定する。
- 特定の状況移行を実装するための、またはタスクが特定の状況にある間の UI アクションおよびビジネス ルールを設定する。

[状況フロー] プラグインにより、作業指示書および作業指示タスクの状況移行を制御するために作業管理で使用されるレコードがインストールされます。作業管理の状況フローの使用の詳細については、「State flow customization」を参照してください。

状況フローの作成およびカスタマイズには、スクリプティングに関するナレッジが必要です。アドミン ロールを持つユーザーが、状況フロー レコードを作成できます。

状況フローの辞書オーバーライド

状況フローの辞書オーバーライドにより、特定のテーブル内のすべての新しいレコードの開始状態が定義されます。

カスタマイズが拡張テーブルにのみ適用されるように、ベース テーブルのみを拡張するテーブルで上書きを設定します。

1. 状況フロー レコードで、[終了状態] を選択します。

   これは、指定されたテーブル内のすべての新しいレコードの開始状態になる上書き値です。

2. [デフォルト値を作成] をクリックします。

   [辞書オーバーライド] フィールドに [ステータス] の値が入力されます。これは、オーバーライドの影響を受けるタスク テーブルのフィールドです。[辞書オーバーライド] フィールドは読み込み専用です。オーバーライドが作成されると、そのテーブルの後続のすべての [状況フロー] フォームで [デフォルト値を作成] ボタンが非表示になります。

状態の変更でトリガーされるイベント

タスクが開始状態から指定された終了状態に移行したときに、登録されたシステムイベントをトリガーするように状況フローを設定できます。

たとえば、イベントを使用してメール通知をトリガーし、スクリプト アクションを作成できます。状況フローにイベントを添付すると、状況フロー イベントで指定されたテーブルの <table name> に対して状況フロー イベントと呼ばれるビジネス ルールが作成されます。開始および終了状態を指定すると、レコードが開始状態から終了状態に移行したときにビジネス ルールが実行されます。状況フローで終了状態のみが指定されている場合、その終了状態に達すると、必ずビジネス ルールが実行されます。1 つのテーブルにイベントを含んでいるすべての状況フローに対して 1 つのビジネス ルールが作成されます。テーブルのすべてのイベントまたはすべての状況フローを削除すると、ビジネス ルールは削除されます。

フィールド コントロール

レコードが状況間を移行するときに適用される個々のフィールド コントロールを定義できます。

[状況フロー] フォームの [フィールド コントロール] セクションの設定により、指定された状況移行が検出された場合、またはフォームを開いたときに終了状態が現在の状態である場合にフィールド コントロールを適用することができます。このコントロールは、フォームの既存のフィールドにのみ適用されます。状況フローは、フィールドをフォームに追加することはできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

たとえば、インシデントが [問題待ち] 状態に移行したときに [問題] フィールドを表示するとします。インシデントの状態が [ユーザー情報待ち] に変わった場合、[問題] フィールドを非表示にして [問い合わせユーザー] フィールドを必須にします。

フィールド コントロールの作成時に、終了状態の状況フロー レコードのみを設定し、制御する終了状態ごとに正しい動作を作成します。この設定により、ユーザーが新しい状態を選択したとき、およびユーザーがレコードの [ステータス] フィールドを元の状態に戻したときに、フィールド コントロールが正しく設定されるようになります。その正確な状態の移行に対して特定の動作が必要な場合は、開始状態と終了状態の両方で完全な状態の移行のみを指定します。

注:
状況フローは、クライアントスクリプトを使用してフィールドコントロールを強制します。クライアントスクリプトの後に実行される既存の UI ポリシーによって設定を変更することが可能です。

状況フローでフィールド プロパティを適用するために、必要に応じて、次のオブジェクトが作成されます。

フィールド コントロール

タイプ	名前	説明
ビジネスルール	状況フロー メモ： <table name>	必須フィールドの動作が定義されているテーブルに対して必須フィールドを強制します。
クライアント スクリプト (onLoad)	<table name> 状況フロー	レコードのロード時に可能な状況と初期の必須、読み込み専用、および表示可能プロパティを設定します。
クライアント スクリプト (onChange)	<table name> 状況フローの変更	レコードの変更時に更新された必須、読み込み専用、および表示可能プロパティを設定します。

状況フローの再作成

既存の sys_id と新しい sys_id の不一致が発生したときに、状況フローを再作成することができます。

XML ファイルを使用して状況フロー レコードをインスタンスにインポートすると、sys_id を比較することによって受け取ったステータスと既存のステータスの照合が試行されます。選択リスト内のアイテムの sys_id が同じでも、インスタンス間で異なる可能性があるため、状況の照合が失敗することがあります。

照合に失敗した場合、影響を受けるレコードの開始および終了状態は空白のままか、数値が含まれます。これらのレコードを修復するには、次の場所に移動します: 状況フロー > 管理者 > 状況フローの再作成. このモジュールにより、インポートされた状況フローレコード内で一致が見つかるまで [ステータス] フィールドの選択リスト内の各アイテムの数値を比較するスクリプトが実行されます。

状況フローのクリーンアップ

作業メモ

関連情報

状況フローの使用

状況フローの作成

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

状況フローの作成

状況フローを作成します。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 移動先 すべて > 状況フロー > 状況フロー をクリックし、[新規] をクリックします。
2. 必要に応じて、フィールドに入力します。

   [状態] フィールドの選択リストをフィルタリングする同じクライアント スクリプトでフィールド コントロールが強制されます。

状況フローの作成

フィールド	説明
番号	自動的に生成されるレコード番号
テーブル	[必須] 状況フロー レコードが実行されるテーブル。タスク [task] テーブルを拡張するテーブルのみがリストで利用できます。
開始状態	移行の開始時の状態の名前。このフィールドの選択は、選択したテーブルの考えられる状況によってフィルタリングされます。
終了状態	移行終了時の状態の名前。このフィールドの選択は、選択したテーブルの考えられる状況によってフィルタリングされます。
クライアントスクリプト	この移行のために実行するクライアント スクリプト。クライアント スクリプトは、[状況] 選択リストの内容を有効な状況に制限することによって、選択できる利用可能な状況を制御します。また、このクライアントス クリプトは、フォームの [フィールド コントロール] セクションでの状態変更に対して設定された特定のフィールド動作も制御します。
イベント	この移行が発生したときにトリガーする既存のイベントの名前。詳細については、「状態変更でトリガーされるイベント」を参照してください。
名前	このレコードの名前。名前が、状態の移行またはレコードが実行している処理を説明しているものであることを確認してください。この名前は一意である必要はありません。
ロール	いかなる処理にも使用されません。
アクティブ	この状況フロー レコードを有効または無効にします。
クラス	このレコードの状況フロー クラスを定義します。次のオプションから適切なクラスが選択されます。 ○ 状況フロー：作業管理のタスクベースのテーブルを除くすべてのタスクベースのテーブルの状況フローに作成されたレコード。 ○ 作業指示フロー：作業指示 [wm_order] テーブルの状況フローに作成されたレコード。このクラスは、作業管理を有効化している場合に利用可能です。 ○ 作業タスクフロー：作業指示タスク [wm_task] テーブルの状況フローに作成されたレコード。このクラスは、作業管理を有効化している場合に利用可能です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
辞書オーバーライド	状況フロー レコードで指定されたテーブルのすべての新しいレコードで [状態] フィールドの開始値を設定します。手順については、「辞書オーバーライド」を参照してください。
作業メモ	この状況フローの移行に関して注意すべきコメント。これらのメモの使用方法の詳細については、「作業メモ」を参照してください。
コメント	カスタマイズされたレコードの詳細。
手動 (ユーザーがボタンや関連リンクをクリックする必要がある UI アクションからスクリプトを実行)	
手動条件文字列	条件ビルダーで定義できない UI アクションを有効にするための条件。たとえば、この文字列を使用して、モバイル デバイスの UI アクションを定義できます。この条件は、[手動条件] フィールドの条件と [AND] 関係があります。
手動条件	ターゲット テーブルのフィールドに定義できる UI アクションを有効にするための条件。この条件は、[手動条件文字列] フィールドの条件と [AND] 関係があります。
手動スクリプト	条件が True である場合に UI アクションの実行内容を定義するスクリプト。このスクリプトは、ユーザーがボタンまたは関連リンクをクリックしたときに実行されます。
UI アクション	[読み込み専用] この移行を有効にするためにシステムで作成されるボタンの名前。ラベルを作成した状況フロー レコードと同じ名前を使用してラベルが作成されます。
自動 (タスク レコードの変更および更新時にビジネス ルールを自動的に実行します)	
自動条件文字列	提案された移行が有効なフローであるかどうかを評価するなど、条件ビルダーで定義できないビジネス ルールを実行するための条件。この条件は、[自動条件] フィールドの条件と [AND] 関係があります。
自動条件	ターゲット テーブルのフィールドに定義できるビジネス ルールを実行するための条件。この条件は、[自動条件文字列] フィールドの条件と [AND] 関係があります。
自動スクリプト	条件が True である場合に追加作業を実行するスクリプト。このスクリプトは、移行が発生した日時を更新したり、特定の状態変更が発生したときにメールを使用して通知したりするなどのタスクを実行できます。自動状況移行は、タスク レコードが変更されたときに発生します。
ビジネスルール	この移行のために作成されたビジネス ルールの名前。このビジネス ルールの実行前に、2 つの条件を満たす必要があります。タスクが特定の開始状態で、[自動状態] が True である必要があります。これらの条件の両方を満たすと、ビジネス ルールにより、状況フロー フォームの開始および終了状況を使用して、要求された移行が実行されます。
フィールド コントロール (レコードが状況間を移行したり、特定の終了状況に達したときにフィールド プロパティを決定)	
必須フィールド	この移行が発生したとき、または終了状態が現在の状態のときに、選択したフィールドを必須にします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
読み込み専用フィールド	この移行が発生したとき、または終了状態が現在の状態のときに、選択したフィールドが編集されないようにします。
表示フィールド	この移行が発生したとき、または終了状態が現在の状態のときに、選択したフィールドを表示します。
任意	この移行が発生したとき、または終了状態が現在の状態のときに、選択したフィールドをオプションにします。
非読み込み専用	この移行が発生したとき、または終了状態が現在の状態のときに、選択したフィールドを編集可能にします。
非表示	この移行が発生したとき、または終了状態が現在の状態のときに、選択したフィールドを非表示にします。

3. 状態の移行方法を手動または自動にするかどうかを決定し、フォームで適切なセクションを開きます。
   - 手動：**[UI** アクションを作成] をクリックして、ユーザーが手動で移行を実行できるタスク フォームにボタンを作成します。UI アクションのラベルとして [名前] フィールドの値が使用されます。UI アクションにより、条件が True である場合に [手動スクリプト] フィールドのスクリプトが実行されます。たとえば、手動移行では、インシデントが [新規] 状態で、ユーザーがインシデントを有効としてマークすることができる場合に、[有効化] ボタンを作成できます。
   - 自動：[ビジネス ルールの作成] をクリックしてビジネス ルールを作成します。ビジネス ルールにより、条件が True である場合に [自動スクリプト] フィールドのスクリプトが実行されます。たとえば、システムによって作成されたビジネス ルールにより、[アサイン先] フィールドに値が入力された場合に、インシデント状態を [アサイン済み] に設定することができます。状況フロー レコードを削除すると、ビジネス ルールは自動的に削除されます。詳細については、「ビジネスルール」を参照してください。
4. オプション: [クライアント スクリプトを作成] をクリックして、タスク レコードの [状況] フィールドで示される値をその移行に有効な状況に制限するスクリプトを作成します。
5. タスク レコードで状況が変更されたときに特定のフィールドの表示方法を制御するように [フィールド コントロール] セクションのフィールドを設定します。

関連情報

状況フローの使用

状況フローのクリーンアップ

カスタム移行を実行するために自動的に作成されるビジネスルール、クライアントスクリプト、および UI アクションは、それらを使用する状況フローレコードが存在する間にのみ存在します。

テーブルのすべての状況フローを削除すると、次の条件を使用して、そのテーブルで作成された不要なプログラミング要素の削除が試行されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

状況フローのクリーンアップ

要素	削除される条件
UI アクション ビジネスルール 辞書オーバーライド	それを作成した状況フローを削除した場合。
状況フローによってトリガーされたイベントを処理するビジネス ルール	イベントが設定された、指定されたテーブルのすべての状況フローを削除した場合。
クライアント スクリプト (onLoad)	テーブルのすべての状況フローを削除した場合。
クライアント スクリプト (onChange)	フィールド コントロールを含むすべての状況フローを削除した場合。
作業メモのビジネス ルール	フィールド コントロールまたは作業メモを含むすべての状況フローを削除した場合。

関連情報

状況フローの使用

状況フローの作成

作業メモ

作業メモは、状況フロー プロセスの重要な部分であり、状況移行に関する情報を伝えるために使用されます。

状況フローにより、これらの作業メモが、この移行を行う任意のタスクの [作業メモ] フィールドに追加されます。

状況フローの作業メモには、次のルールが適用されます。

- 開始状態がない状況フローの場合、タスクが終了状態に移行するたびに作業メモが追加されます。
- 開始状態と終了状態がある状況フローの場合、タスクがその開始状態から終了状態に移行したときにのみ作業メモが追加されます。
- 作業メモを含む 2 つの状況フローに同じ終了状態があり、開始状態が 1 つだけである場合、開始状態の状況フローから作業メモが追加されます。これにより、状況フローの作業メモを、特定の開始状況と終了状況の間のより重要な移行にうまく一致させることができます。

関連情報

状況フローの使用

状況フローの作成

ドメインセパレーションと状況フロー

状況フローではドメインセパレーションはサポートされていません。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル: サポートなし

- ドメインフィールドがデータテーブル に存在している可能性がありますが、データを管理するロジックがありません。
- このレベルでは、ドメイン分割は考慮されません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート」を参照してください。

概要

ドメインセパレーションは、ドメイン固有のユーザーに対して完全なデータ分離を提供します。

関連情報

- サービスプロバイダーのドメインセパレーション

位置情報管理

位置情報管理機能では、Google Map を使用してユーザーを追跡し、場所間の効率的なルートを計画し、この情報が必要なアプリケーション (作業管理など) に正確な移動時間の検索を支援します。

システムでは、モバイル デバイスまたはブラウザーによって提供される緯度および経度情報からユーザーを特定します。特定のユーザーの場所を追跡することで、作業指示タスクの完了などのビジネスプロセスを改善できます。たとえば、作業管理の位置情報管理では、エージェントがタスク レコードを更新するたびにエージェントの位置が更新されます。エージェントの場所が頻繁に更新されると、エージェントおよびディスパッチャーは自動ルーティングなどの機能を使用して効率的なスケジュールを作成できます。

位置情報管理機能は、admin ロールを持つユーザーが設定できます。

関連情報

- 位置情報管理の Google キー
- 位置情報管理履歴
- 位置のトラッキング
- 位置情報管理のアクティブ化

位置情報管理のアクティブ化

アドミニストレーターは位置情報管理プラグインを有効にすることができます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用して位置情報管理プラグイン (com.snc.geolocation) を検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

関連情報

位置情報管理

位置情報管理とともにインストールされる内容

いくつかのコンポーネント タイプが位置情報管理とともにインストールされます。

位置情報管理プラグインにより、位置情報管理の追跡と呼ばれるフィールドがユーザー [sys_user] テーブルに追加されます。このフィールドにより、個々のユーザーをその地理的座標で追跡することができます。

位置情報管理とともにインストールされるビジネス ルール

ビジネス ルールは、位置情報管理のアクティブ化とともに追加されます。

名前	テーブル	説明
更新された位置情報管理データ	ユーザー [sys_user]	ユーザー [sys_user] テーブルの [緯度] および [経度] フィールドが更新されると、位置情報管理履歴 [geo_history] テーブルの [緯度] および [経度] フィールドに入力されます。

関連情報

位置情報管理とともにインストールされる内容

位置情報管理とともにインストールされるクライアントスクリプト

クライアントスクリプトは、位置情報管理のアクティブ化とともに追加されます。

名前	テーブル	説明
タスクの位置情報管理の更新	タスク [task]	ユーザーがタスク テーブルまたはタスクを拡張するテーブルのレコードをロードすると、ユーザー レコードの [緯度] および [経度] フィールドに GPS 座標が入力されます。これが発生するのは、ユーザーの位置情報管理の追跡が有効になっている場合だけです。

関連情報

位置情報管理とともにインストールされる内容

位置情報管理とともにインストールされるプロパティ

位置情報管理では、次の構成可能なプロパティが提供されます。 位置情報管理 > アドミニストレーション > 位置情報管理のプロパティ.

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Google Maps プラグインには、特定の位置情報管理機能の実装および制御に使用する追加のマップのプロパティ が用意されています。ここにリストされているプロパティを活用するには、Google Maps API for Business の秘密鍵が必要です。

プロパティ

名前	説明
glide.geolocation.allow.toll.roads	有料道路の使用を許可。エージェントのタスクを自動ルーティングまたは最適化する際に有料道路の使用が許可されます。 • タイプ：True/False • デフォルト値：True
glide.geolocation.default.start.time	スケジュールが設定されていない場合のすべてのエージェントのデフォルト開始時間。スケジュールされたタスクが存在しない、または前日から継続している場合、この値により、現在の日以外の日の開始時間が設定されます。このプロパティでは、24 時間制を使用します。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：08:00
glide.geolocation.evening.rush.hours	夕方のラッシュアワーの時間帯 (形式：14:30-16:00)。すべての時間は、スペースなしでダッシュで区切られた範囲として表されます。この形式を使用しない時間は無視されます。このプロパティは、work.management.morning.rush.hours および work.management.rush.travel.buffer プロパティとともに使用する必要があります。このプロパティでは、24 時間制を使用します。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：0
glide.geolocation.history.cleanup	履歴データを保持する日数。ServiceNow は、この値で指定された日数のエージェントの位置情報管理履歴を保持します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：30
glide.geolocation.morning.rush.hours	朝のラッシュアワーの時間帯 (形式：06:30-08:00)。このプロパティでは、24 時間制を使用します。すべての時間は、スペースなしでダッシュで区切られた範囲として表されます。この形式を使用しない時間は無視されます。このプロパティは、work.management.evening.rush.hours および work.management.rush.travel.buffer プロパティとともに使用する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ (続く)

名前	説明
	• タイプ：文字列 • デフォルト値：0
glide.geolocation.proximity	エージェントが新しい場所で対象となるために移動する必要がある最小距離 (メートル)。この設定により、エージェントが同じ周辺に複数のタスクを持っている場合に ServiceNow で不要な履歴レコードが作成されないようにする位置情報管理の境界が確立されます。たとえば、エージェントが 1 つの建物で複数のタスクを持っている場合などです。システムでは、指定された半径内のすべてのタスク アクティビティが 1 つのレコードの一部であると見なし、エージェントが建物周辺でタスクからタスクに移動するときに追加のレコードを作成しません。 • タイプ：整数 • デフォルト値：500 **注:** アプリの iOS バージョンでは、モバイルデバイスがそのオペレーティングシステムの判断に基づいて重要な場所の変更を検出した際にのみ、位置情報管理を更新します。オペレーティングシステムで場所が更新されると、その場所の変更に伴ってアプリが更新されます。ServiceNow アプリの iOS バージョンでは、距離と時間のプロパティ値は考慮されません。
glide.geolocation.proximity.location	エージェントが特定の場所から離れて、その場所に配置できる最大距離 (メートル)。この設定により、エージェントが指定された場所から離れて、システムによってその場所に配置できる最大距離が定義されます。 • タイプ：整数 • デフォルト値：200
glide.geolocation.rush.travel.buffer	すべてのラッシュアワーの移動時間に追加する割合。システムでは、エージェントの自動ルーティング時にこの割合を使用してスケジュールを計算します。朝と夕方の両方のラッシュアワー時間が定義されている場合は、このプロパティを使用します。有効な時間バッファーの割合の例は 15 です。 • タイプ：整数 • デフォルト値：0
glide.geolocation.tracking.frequency	ユーザーの地理座標の更新を試行する間にシステムが待機する繰り返し間隔の長さを秒単位で設定します。位置情報管理の追跡が有効になっているユーザーの地理座標のみが更新されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ (続く)

名前	説明
	ユーザーの場所を更新する間隔の最小時間 (秒)。この設定により、タスクのアクティビティや移動に関係なく、エージェントの場所を更新するまでシステムが待機する時間が定義されます。これにより、ServiceNow で、ある場所のエージェントがタスクを複数回表示した場合に、不要な履歴レコードが作成されなくなります。 • タイプ：整数 • デフォルト値：300 次の点に注意してください。 • アプリの Android バージョンでは、位置情報管理データが 15 分間隔で更新されます。アプリはこのプロパティで設定された間隔を使用してユーザーの場所を収集しますが、そのデータは引き続き 15 分ごとにインスタンスにアップロードされます。 • アプリの iOS バージョンでは、モバイルデバイスがそのオペレーティングシステムの判断に基づいて重要な場所の変更を検出した際にのみ、位置情報管理を更新します。オペレーティングシステムで場所が更新されると、その場所の変更に伴ってアプリが更新されます。ServiceNow アプリの iOS バージョンでは、距離と時間のプロパティ値は考慮されません。
glide.geolocation.travel.buffer	すべての移動時間に追加する割合。有効な割合値の例は 15 です。 • タイプ：整数 • デフォルト値：0
glide.geolocation.work.spacing	タスクの最後から次の移動開始までの時間 (分)。有効な時間値の例は 10 です。 • タイプ：整数 • デフォルト値：0

位置情報管理とともにインストールされるスクリプトインクルード

スクリプトインクルードは、位置情報管理のアクティブ化とともに追加されます。

名前	説明
GeolocationAJAX	位置情報管理の AJAX の呼び出し時にシステムで使用されるユーティリティ。
GeolocationUtils	位置情報管理機能のコアユーティリティ。

関連情報

位置情報管理とともにインストールされる内容

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

位置情報管理の Google® キー

ServiceNow AI Platform の位置情報管理機能で Google Maps を使用できるようにするには、Google Maps API for Business ライセンスまたは Google Maps Javascript API Key が必要です。

フィールドサービス管理 (FSM) の自動ルーティングまたは自動ディスパッチ機能には、正確な予定移動時間を計算するためにこのライセンスまたは Javascript API Key が必要です。これらの値がないと、正確な移動時間を計算できないため概算または固定時間を代用します。

メンテナンス システムプロパティ > **Google Map**で、 Google Maps API for Business ライセンスまたは Google Maps Javascript API キーからの適切なエントリを使用して、位置情報管理機能を有効にします。詳細については、「Google Maps API の設定」を参照してください。

関連情報

位置情報管理

位置情報管理履歴

位置情報管理履歴 [geo_history] テーブルには、追跡された各ユーザーの経時的な位置の履歴が含まれています。

位置情報管理履歴を表示するには、 位置情報管理 > 位置情報管理履歴. レコード リストに、位置情報管理の追跡に設定されたすべてのユーザーに関するタイム スタンプ付きの位置データが表示されます。

次のシステムプロパティは、 位置情報管理 > アドミニストレーション > 位置情報管理のプロパティで、このテーブルに表示されるデータを制御します。

- エージェントが新しい場所で対象となるために移動する必要がある最小距離 (m)：複数のタスクが存在する 1 つの場所を定義する境界。このプロパティにより、複数のタスクが同じ一般的な場所にある場合にシステムで不要な履歴レコードが作成されなくなります。

  注:
  ユーザーがほぼ同じ場所にとどまっている場合、このプロパティが 0 に設定されている場合でも、ユーザーの geo_history はログに記録されません。

- エージェントが特定の場所から離れて、その場所に配置できる最大距離 (m)：システムによる履歴データの作成時に、ユーザーが指定された場所から離れてその場所に移動できる最大距離。
- 履歴データを保持する日数：システムで履歴データが保持される期間。
- ユーザーの場所を更新する間隔の最小時間 (秒)：ユーザーがタスクにアクセスする頻度に関係なく、ユーザーの場所を更新するまでシステムが待機する時間。

位置のトラッキング

位置情報管理では、[位置情報管理の追跡] フィールドがユーザー フォームに追加されます。ユーザー レコードのデフォルト ビューで、[位置情報管理の追跡] チェック ボックスをオンにしてユーザーの位置の追跡を有効にします。

ユーザーが位置情報管理の追跡を有効にすると、ユーザーがタスク [task] テーブルまたはタスクを拡張するテーブルからレコードを開いたり、ロードしたりするたびに、ユーザーの地理座標が更新されます。この初期更新の後、ユーザーがレコードを閉じたり、再ロードしたりしない場合、繰り返し間隔でユーザーの地理座標の更新が続行されます。この間隔の長さを編集するには、次に移動します: 位置情報管理 > アドミニストレーション > 位置情報管理のプロパティ をクリックし、ユーザーの場所の更新間隔を規制する プロパティ の設定を変更します。このプロパティのデフォルト設定は **300** 秒 (5分) です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- ブラウザで位置情報サービスが有効になっているユーザーの地理座標のみが更新されます。[位置情報管理の追跡]チェック ボックスをオンにしたユーザーでも、ブラウザでユーザーの場所を共有または保留するよう求められることがあります。
- ユーザーがほぼ同じ場所にとどまっている場合、[エージェントが新しい場所で対象となるために移動する必要がある最小距離 (メートル)] プロパティが 0 に設定されている場合でも、ユーザーの geo_history はログに記録されません。

関連情報

位置情報管理

サービスカタログ

ServiceNow® サービスカタログ アプリケーションを使用して、顧客にセルフサービスの機会を提供するサービスカタログを作成します。顧客が提供サービスや製品などのカタログアイテムを要求できるポータルをカスタマイズします。また、カタログ内のアイテムの正確性と可用性を保証するために、要求実行を標準化することもできます。

開始するには

探索	構成	統合
		
サービスカタログの概念、カタログアイテムのタイプ、カタログビルダー、およびカタログアイテムについて説明します。	サービスカタログ を構成します。セットアップ、カテゴリ、スコーピング、要求実行、および サービスカタログ のセキュリティについて説明します。	サービスカタログ と他のアプリケーション (ServiceNow® 従業員センター、ServiceNow® サービスポータル、Now® Mobile、ServiceNow® 仮想エージェントなど) との統合について説明します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログ ウィザードの作成



必要な入力が膨大で複雑な場合に使用できる サービスカタログ ウィザードについて説明します。ウィザードは、要求者にステップバイステップのエクスペリエンスを提供し、サイドパネルでコンテキストヘルプも提供します。

カタログビルダーの設定



カタログアイテムビルドプロセスの設定について説明します。

カタログアイテムテンプレートの作成または編集

カタログ、カテゴリ、変数タイプ、ポータル設定などの属性に値を事前に指定したり、制限を設定します。これらの属性は、カタログアイテムの作成または編集プロセス中に適用されます。

デバッグ



カタログアイテムのユーザー基準、 サービスカタログ ページの UI カスタマイズ、カタログアイテム変数に対するアクション、カタログアイテムのパフォーマンス診断などをデバッグします。

参照



フィールドやプロパティなどのコンポーネントに関する詳細を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

トラブルシューティングとサポート

- サービスカタログコミュニティで質問/質問に回答
- Known Error Portal で既知のエラー記事を検索
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート
- 開発者トレーニング
- 開発者ドキュメント

サービスカタログ の探索

サービスカタログ を使用して、顧客がサービスや製品の提供などのカタログアイテムを要求できるポータルをカスタマイズできます。また、カタログ内のアイテムの正確性と可用性を保証するために、要求実行を標準化することもできます。

サービスカタログ の概要

1 つ以上のサービスカタログを設定することができ、セルフサービスの機会を提供します。特定の対象者をターゲットにした複数のカタログを公開する機能を使用して、カタログ製品を整理します。

カタログビルダーの概要

カタログビルダーエクスペリエンスを使用すると、カタログアイテムの作成とメンテナンスを委任できます。

ビジュアルおよびガイド付きエクスペリエンスと指定された制限を併用して、カタログアイテム (カタログアイテムまたはレコードプロデューサー) を作成または編集できます。

カタログアイテムの作成に使用できるテンプレートも作成できます。テンプレートの作成時には、カタログ、カテゴリ、変数タイプ、ポータル設定に対する制限など、テンプレートを使用して作成したアイテムに対して値または制限を指定できます。

カタログビルダーのホームページから、次の操作を実行できます。

- Create a catalog item (カタログアイテムの作成)
- カタログアイテムテンプレートの作成
- 利用可能なカタログアイテムの表示
- 利用可能なカタログアイテムテンプレートの表示
- 最近更新されたカタログアイテムの表示
- 組織内のカタログビルドプロセスを説明する構成済みコンテンツの表示

関連情報

カタログビルダー

カタログアイテムのタイプ

サービスカタログ は、いくつかのタイプのカタログアイテムを提供します。

基本的な サービスカタログ アイテムタイプは次のとおりです。

- レコードプロデューサー：インシデントなどの情報を、サービスカタログを介して追加する別の方法を提供します。
- 注文ガイド：1 回の要求で複数のカタログアイテムをグループ化します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- コンテンツアイテム：物品またはサービスではなく、情報を提供するカタログアイテムです。
- 標準カタログアイテム

レコードプロデューサー

レコードプロデューサーは、エンドユーザーがインシデントレコードなどのタスクベースのレコードをサービスカタログから作成できる、特定のタイプのカタログアイテムです。

レコードの作成に定期的なタスクベースのフォームを使用するのではなく、レコードプロデューサーを使用して優れたエンド ユーザー エクスペリエンスを提供します。レコードプロデューサーの外観と使用感は、カタログアイテムに似ています。ただし、レコードプロデューサーでは、リクエストされたアイテムではなく、インシデントなどのタスクレコードが生成されます。

レコードプロデューサーは、そのレコードプロデューサーと同じスコープ内にあるテーブルおよびデータベースビューに対して作成できます。また、他のスコープ内にあるアプリケーションからの作成アクセスを許可するテーブルに対しても、レコードプロデューサーを作成できます。

サービスカタログ内で、またはテーブルレコードからレコードプロデューサーを定義します。

注:

- タスクベースのレコードのみを作成するには、レコードプロデューサーを使用してください。
- 予定どおりにワークフローを開始するなど、標準サービスカタログプロセスに確実に従うようにするには、リクエストされたアイテムレコードをレコードプロデューサーから作成しないでください。その代わりに、カタログアイテムを使用してリクエストされたアイテムを作成します。
- レコードプロデューサースクリプトがレコード生成を中断すると、レコードは [アイテム生成レコード] [sc_item_produced_record] テーブルに生成されません。

  注:
  予期しない動作を避けるために、update、setAbortAction メソッドを呼び出したり、現在のレコードに sys_class_name を設定したりしないでください。

レコードプロデューサーを作成する

レコードプロデューサーは、そのレコードプロデューサーと同じスコープ内にあるテーブルおよびデータベースビューに対して作成できます。また、他のスコープ内にあるアプリケーションからの作成アクセスを許可するテーブルに対しても作成できます。

始める前に
必要なロール：catalog_admin または admin

このタスクについて
サービスカタログ内のレコードプロデューサーの概要：概要と作成方法、および変数とテンプレートの定義方法。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > レコードプロデューサー.
2. [新規] をクリックするか、編集するレコードプロデューサーを選択します。
3. [レコードプロデューサー] フォームに入力します。

   [レコードプロデューサー] フォームのフィールドとその説明の詳細については、「[レコードプロデューサー] フォーム」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. 情報や指示書などの添付ファイルをカタログアイテムに追加する方法については、「添付ファイルの追加」を参照してください。
5. [送信] をクリックします。

   フォームを送信すると、[変数]、[変数セット]、[カテゴリ]、および [カタログ] 関連リストが使用可能になります。
6. レコードを再度開いて、レコードプロデューサーの変数を定義します。

テーブルからのレコードプロデューサーの作成

テーブルレコードから サービスカタログ レコードプロデューサーを直接作成することができます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
テーブルレコードからレコードプロデューサーを作成するには：

手順
1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル をクリックし、テーブルレコードを開きます。

   注:
   レコードプロデューサーでワークフローを使用する場合は、条件を [ワークフローを実行] に設定します。
2. [関連リンク] で、[サービスカタログに追加] をクリックします。
3. [名前]、[簡単な説明]、および [カテゴリ] フィールドには、 サービスカタログのアイテムと同様に入力します。
4. リストを使用して、フィールド、およびフィールドを表示する順番を選択します。
5. コンテナ変数を使用するには、**|- container start -|** および **|- container end -|** を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



6. [保存して開く] をクリックしてレコードプロデューサーを開き、追加のオプションを定義します。または、[保存] をクリックしてテーブルレコードに戻ります。
   - レコードプロデューサーが次の値で作成されます。
     - [テーブル名]：手順 1 で開いたテーブルレコード
     - [名前]、[簡単な説明]、および [カテゴリ]：手順 3 で入力した情報
   - 選択した各フィールドに対して、次の値を持つ変数が作成されます。
     - [名前]：フィールドの列名
     - [タイプ]：フィールドタイプに対応する変数タイプ
     - [順番]：スラッシュバケットで選択された位置 (たとえば、最初のフィールドは 100、2 番目のフィールドは 200)
     - [質問]：フィールドの列ラベル
   - フィールドタイプが [選択肢] である場合、対応する質問の選択肢が各フィールド選択肢に対して作成されます。
   - 新しいレコードプロデューサーがテーブルレコードの [レコードプロデューサー] 関連リストに追加されます。

レコードプロデューサーのデータの入力およびユーザーのリダイレクト

レコードプロデューサーによって作成されたすべてのレコードのデータを入力し、レコードプロデューサーを送信した後に、エンドユーザーを特定のページにリダイレクトすることができます。

レコードプロデューサーでデータを入力するには、次のいずれかの方法を組み合わせて使用します。

- レコードプロデューサーで、ターゲットレコードのフィールドと同じ名前の変数を作成します。たとえば、[新しいインシデントの作成] レコードプロデューサーの caller_id という名前の変数は、新しいインシデントレコードの caller_id フィールドに値を設定します。フィールドタイプに対応する変数タイプを使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- テンプレート を定義し、レコードプロデューサーによって作成されたすべてのレコードの静的フィールド値を割り当てます。
- 任意の変数またはサーバー側のオブジェクトと関数を使用して値を割り当てるスクリプトを定義します。
  - current.*FIELD_NAME* を使用して、作成中のレコードのフィールドを参照します。
  - producer.*VARIABLE_NAME* を使用して、エンドユーザーが入力した値を参照します。
  - RP.getParameterValue を使用して、URL で渡されたパラメーター値を返します。RP は Record Producer (レコードプロデューサー) ではなく Render Properties (レンダープロパティ) の略です。

レコードプロデューサーを送信した後のリダイレクト

レコードプロデューサーの送信後にエンドユーザーを特定のページにリダイレクトするには、次のいずれかを使用して [スクリプト] フィールドでリダイレクトリンクを定義します。

- producer.redirect：プラットフォーム UI 内のリダイレクト動作を有効にします。
- producer.portal_redirect：サービスポータル内のリダイレクト動作を有効にします。

たとえば、次のコードでは、レコードプロデューサーを送信した後にユーザーをホームページにリダイレクトします。

- プラットフォーム UI 内：

```
producer.redirect="home.do";
```

- サービスポータル内：

```
producer.portal_redirect = "sp?id=sc_home"
```

次のコードは、レコードプロデューサーの ID を与えます。

```
RP.getParameterValue('sysparm_id')
```

注文ガイド

注文ガイドは、複数のアイテムを生成する 1 つのサービスカタログ要求を送信します。

たとえば、新規従業員雇用の注文ガイドには、名刺、コンピューター、携帯電話など、新しい従業員が一般的に必要ないくつかのアイテムを含めることができます。この注文ガイドを選択した後、顧客は新しい従業員に関する情報 (場所、役職など) を提供することができます。その後、提供された詳細に基づいて、注文ガイドから名刺などのカタログアイテムの注文が送信されます。

注文ガイドは、注文ガイドルール条件を評価して、注文するカタログアイテムを決定します。顧客が注文ガイド内で入力する情報は、オーダー済みアイテムにカスケード変数として渡すことができます。このため、共通の情報を複数のアイテムにわたって再利用することができます。

アドミンおよびカタログアドミニストレーターは、サービスカタログの注文ガイドを作成できます。

注文ガイドは自動的に実行でき、サービスカタログ要求を手動で送信しなくてもオーダー済みアイテムのセットを生成できます。たとえば、新しい従業員の新入社員研修ワークフローで自動的に注文ガイドを実行し、その従業員のアイテムを注文できます。注文ガイドは、注文ガイドのアイテムを論理的な順序で並べ替えるように構成することもできます。たとえば、新しいメールの要求を実行する前に、新しいラップトップの要求を実行するように注文ガイドを設定できます。

注文ガイドの [スクリプト] フィールドを使用して、注文ガイドに対してカタログアイテムを追加または削除します。フォームレイアウトを構成して、カタログアイテムを注文ガイドフォームに追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ルールベースを使用して注文ガイドに追加されていないカタログアイテムを追加するには、スクリプトフィールドに次のコードを記述します。

```
guide.add("<sys_id_of_cat_item>")
```

- ルールベースを使用して注文ガイドに追加されたカタログアイテムを削除するには、スクリプトフィールドに次のコードを記述します。

```
guide.remove("<sys_id_of_cat_item>")
```

Create an order guide (注文ガイドの作成)

2 ステップまたは 3 ステップの注文プロセスからなる注文ガイドを作成することができます。

始める前に
必要なロール：catalog_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > 注文ガイド.
2. [**New**] をクリックします。
3. 必要に応じてフィールドを入力します。

   [注文ガイド] フォームのフィールドとその説明の詳細については、「注文ガイドフォーム」を参照してください。
4. フォームヘッダーを右クリックし、 [保存] をクリックします。
5. [ルールベース] 関連リストで、注文に含まれるアイテムを決定するルールを定義します。

   詳細については、「ルールの作成」を参照してください。
6. オプション: [シーケンスを生成] ボタンを選択して、注文ガイドのルールベースのアイテムを履行する必要がある順序を設定します。

   (Optional) 詳細については、「注文ガイドのアイテムを履行するための順序の構成」を参照してください。
7. オプション: [変数] 関連リストで、必要な変数を定義します。

注文ガイドのアイテムを履行するための順序の構成

プレイブック で順序を設定し、注文ガイドのアイテムを履行します。順序を定義すると、依存アイテムを履行する前に、必須アイテムが履行されているかどうかを手動で確認する必要はありません。

始める前に
注文ガイド順序履行 (com.glideapp.servicecatalog.order_guide_senablecing) プラグインがインストールされている必要があります。[システムプラグイン] に移動し、このプラグインを検索します。プラグインフォームを使用すると、プラグインをアクティブ化または修復できます。

注文ガイドには、ルールベースに少なくとも 1 つのアイテムが含まれている必要があります。

必要なロール：admin または catalog_admin と playbook.admin の両方

このタスクについて
注文ガイドの履行が開始された直後に注文ガイドのすべてのアイテムが進行中のステータスにならないように、注文ガイドに順序を定義することができます。アイテムをいつ履行する必要があるかを設定できます。要求アイテムは、注文ガイドの履行が要求アイテムを履行しなければならない時点に達

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

するまで、処理待ちのステータスのままになります。レコードプロデューサーを介して生成されたレコードは、注文ガイドの履行がレコードを処理する時点に達したときにのみ生成されます。

レコードプロデューサーのみをルールベースアイテムとして持つ注文ガイド用に生成された順序は考慮されません。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > 注文ガイド.
2. アイテムを履行する必要がある順序を作成する注文ガイドを選択します。
3. フォームで、右上隅にある [シーケンスを生成] ボタンを選択します。
4. [プロセス名 **(Process name)]** フィールドにシーケンスプロセスの名前を入力します。
5. [生成] を選択します。
   プレイブック ページが新しいタブに表示され、ルールベースの順序に従って、アイテムが [レーン **1]** に追加されます。

   最初のレーンのデフォルト名であるレーン 1 を変更するには、 レーンアクション > レーンを構成 そして名前を変更します。



6. レーンで、構成するアイテムのアクティビティカードを選択します。
7. アクティビティのプロパティを設定します。

アクティビティのプロパティ

フィールド	説明
ラベル	シーケンス内のルールベースの名前。
説明	アクティビティの説明です。
開始時期	アクティビティをすぐに実行するか、前のアクティビティで実行するか、前のアクティビティの後に実行するかを決定します。
注文ガイドアイテム	アクティビティを実行する必要がある注文ガイドのアイテム。
タスクレコードの完了を待た	タスクレコードが完了する前にアクティビティを終了するオプション。たとえば、インシデントがクローズされる前にアクティビティを終了して次のアク

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
ずにアクティビティを終了	ティビティを開始する場合は、インシデントアクティビティに対してこのオプションを選択できます。

8. オプション: [条件を追加] を選択して、前のアクティビティの後に実行するように設定されたアクティビティの条件を追加します。
   前のアクティビティの出力 (生成されたタスクレコード、レコード ID、テーブル) は、条件を適用できるオプションとして使用できます。[生成されたタスクレコード] 出力は、ターゲットテーブルがタスクテーブルの拡張であるカタログアイテムとレコードプロデューサーでのみ使用できます。
9. オプション: [すべてのプロパティを表示] を選択して、アクティビティの構成済みプロパティを表示します。
10. オプション: [別のプロセスアクティビティを追加] を選択してレーンに新しいアイテムを追加し、[アクティビティを追加] ダイアログボックスでアクティビティを選択します。

    (Optional) 注文ガイドに 20 を超えるルールベースアイテムが含まれている場合、最初の 20 アイテムのみが最初のレーンに追加されます。残りのアクティビティをシーケンスに手動で追加するには、[アクティビティを追加] ダイアログボックスで [注文ガイドの履行] アクティビティを選択します。注文ガイドスクリプトで追加したアイテムも手動で追加する必要があります。
11. [保存して閉じる] を選択します。

    注:
    シーケンス処理で同じアクティビティが複数回追加された場合、アクティビティはシーケンスで初めて発生したときに 1 回だけ実行されます。
12. オプション: [別のレーンを追加] を選択して、類似のカタログアイテムをグループ化するレーンを作成します。
13. オプション: レーン内またはレーン間でアクティビティカードをドラッグして、アクティビティの順序を変更します。
14. オプション: [開始時期 **(When to start)**] ドロップダウンメニューからオプションを選択して、レーンをいつ実行するかを決定します。
15. オプション: 右上隅にある [プロパティ] ボタンを選択して、構成されたシーケンスのプロパティを表示します。
16. [アクティブ化] を選択して、 順序付けプロセスを公開します。

    注文ガイドでアイテムを実行するシーケンスを設定する方法については、この 6 分間のビデオをご覧ください。 注文ガイドのアイテムを履行するための順序を構成

関連情報

プロセスオートメーションデザイナー

注文ガイドの要求

作成された注文ガイドは、デフォルトで 3 ステップの注文プロセスを顧客に提示します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. [ニーズを説明]：指示に従って情報を入力します。
   注文ガイドルールは、注文するカタログアイテムを決定するためにこの情報を評価します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

2. [オプションを選択]：オーダー済みアイテムの構成オプションを選択し、添付ファイルを含む追加情報を入力します。
3. [チェックアウト]：アイテム情報を確認および編集し、[送信の順序] をクリックして要求を送信します。

   要求されたアイテムが注文ガイドの一部として注文された場合、[要求されたアイテム] フォームの [注文ガイド] フィールドに注文ガイドの名前が表示されます。

   > **注:**
   > [チェックアウト] のステップを注文ガイドから省略して、より迅速な 2 ステッププロセスを提供できます。この 3 番目のステップを省略するには、注文ガイドを作成するときに **[2** ステップ] チェックボックスをオンにします。

注文ガイドの例の確認

新入社員研修プロセスの一環としてサービスとアイテムを提供する新規従業員雇用注文ガイドがあるシナリオを考えてみましょう。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

手順

1. ：注文ガイドにより、エンドユーザーに情報の入力が求められます。



2. [オプションを選択]：注文ガイドは入力された情報と定義済みのルールを使用してオプションを生成します。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エンドユーザーは、オーダー済みアイテムの構成オプションを選択し、追加情報を入力します。

3. [チェックアウト]：エンドユーザーはアイテム情報を確認および編集し、[送信の順序] をクリックして要求を送信します。



カタログアイテムを追加するための注文ガイドルールの作成

特定のルールを使用して、注文ガイドにカタログアイテムを追加することができます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

注文ガイドルールは、特定のアイテムが注文に含まれるために満たす必要のある条件を定義します。たとえば、新規従業員雇用注文ガイドルールでは、新規従業員の役職が CTO または Director で、部門が IT の場合は、エグゼクティブデスクトップアイテムを注文に追加するよう規定できます。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > 注文ガイド.
2. 注文ガイドを開きます。
3. [ルールベース] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. フォームのフィールドに入力します。

ルールガイド

フィールド	説明
ガイド	作成されたルールが適用される注文ガイド。
この位置	タブの位置は左から右の順に番号が付けられ、画面の左に最小の番号が表示されます。
アプリケーション	使用されているアプリケーションの名前。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
この条件が True の場合	このルールを適用するためには true でなければならない条件。条件ビルダー を使用して条件ステートメントを作成します。条件は、[キーワード]、[要求者]、[要求元]、またはその注文ガイドに定義されている任意の変数に対して評価することができます。
このアイテムを入れる	[この条件が *True* の場合] に定義されたすべての条件が一致する場合、その注文に含めるアイテム。 **注:** 注文ガイドのレコードプロデューサーを含めることもできます。
必須の評価を無視	顧客が [ニーズを説明 (Describe Needs)] および [オプションを選択 (Choose Options)] 画面の必須フィールドを入力せずに続行できるようにするオプション。フィールドの必須ステータスは、そのフィールドを定義する変数によって決まります。 必須フィールドが強制されない場合、関連情報はオーダー済みアイテムに渡されません。たとえば、新規従業員雇用注文ガイドでは、住所が入力されない場合、この情報は注文された名刺に含まれません。
カートレイアウトの使用	構成されているカートレイアウトを使用するためのオプション。
数量を表示	顧客がサービスポータルまたは Now Mobile アプリから注文ガイドを要求したときに、[オプションを選択 (Choose Options)] セクションにカタログアイテムの注文数量を表示するオプション。 **注:** カタログアイテムの作成または編集中に [数量を非表示 **(Hide Quantity)]** ポータル設定が選択されている場合、注文数量は [サマリー (Summary)] セクションに表示されますが、[オプションを選択 (Choose Options)] セクションには表示されません。
数量	注文ガイドのカタログアイテムのデフォルトの数量を選択するオプション。数量が表示されている場合、この値はチェックアウト時に変更することができます。

5. [送信] をクリックします。

注文ガイド変数の作成

注文ガイド内に変数を作成することができます。

注文ガイド変数を作成または編集するには、注文ガイドを開き、[変数] 関連リストからエントリを選択します。

注文ガイド内のサービスカタログ変数は、注文中に顧客に提示される質問および潜在的な回答を定義します。この情報は注文ガイドルールで使用されます。変数をカスケードすることもでき、その場合は変数値を個々のオーダー済みアイテムに渡します。

変数セットを使用して変数の価格設定を定義し、その変数セットを注文ガイドに関連付ける場合であっても、注文ガイド変数の価格設定はサポートされません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アイテム変数のアサインの作成

ユーザーが必要な値にのみ集中できるように、カタログアドミニストレーターが注文ガイドのコンテキストでデフォルト値のメカニズムを設定できるアイテム変数のアサインを作成します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
たとえば、iPhone のデフォルトストレージを営業向けには 64 GB、開発向けには 16 kB に設定できます。この設定は、相互に排他的なルールを使用し、営業と開発のそれぞれにストレージ変数を設定することによって、新規雇用注文ガイドで構成します。

アイテム変数の値は、次の順序で決定されます。

1. アイテム変数のアサイン
2. カスケード値 (アイテム変数のアサインがない場合)
3. 変数定義で定義されたデフォルト値 (カスケード値またはアイテム変数の割り当てが存在しない場合)

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > 注文ガイド.
2. 注文ガイドを開きます。
3. ルールを開きます。
4. [アイテム変数のアサイン] 関連リストで、[新規] をクリックします。
5. フォームのフィールドに入力します。

[アイテム変数のアサイン] フォーム

フィールド	説明
アイテム変数	アイテム変数の名前。リストからアイテム変数を選択するか、アイテム変数を作成します。
アクティブ	レコードをアクティブにするためのチェックボックス。
アサインタイプ	アサインタイプの名前。[注文ガイド変数] または [値] のいずれかを選択します。[注文ガイド変数] を選択すると、[注文ガイド変数] フィールドが有効になります。
注文ガイド変数	注文ガイド変数の名前。リストから注文ガイド変数を選択するか、または注文ガイド変数を作成します(このフィールドは、[アサインタイプ] が [注文ガイド変数] の場合にのみ表示されます)。

6. [送信] をクリックします。

次のタスク
アイテム変数のアサインを使用して、注文ガイド変数値に一致するアイテム変数値を設定するか、注文ガイドのデフォルト値を設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注文ガイド変数のカスケード

カスケードにより、最初の注文フォームの変数に入力された値を、注文されたカタログアイテムの同等の変数に渡すことができます。

カスケードにより、最初の注文フォームの変数に入力された値を、注文されたカタログアイテムの同等の変数に渡すことができます。たとえば、最初の注文フォームの変数で、顧客に配送場所の値を入力するよう求めるとします。カスケードを有効にすると、この変数の値によって、各オーダー済みアイテムの配送場所フィールドが入力されます。

カスケードを有効にするには、注文ガイドを作成するときに [カスケード変数] チェックボックスをオンにします。次に、注文ガイドで対応する変数の名前と一致するカタログアイテムに変数を作成します。顧客が注文すると、注文品目の変数は、注文ガイドで同名の変数の値を継承します。

変数セットの使用

注文ガイドで変数セットを使用することができます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
変数をカスケードするには、同じ変数が注文ガイドとオーダー済みアイテムの両方にあることが必要です。変数セットで各変数を一度定義し、その変数セットを注文ガイドと個々のカタログアイテムの両方に割り当てると便利です。このアプローチは重複を避け、変数が両方の場所で同じであることを保証します。

注文ガイドで変数セットを使用するには：

手順

1. 変数セットを作成します。
2. [変数セット] フォームで、各変数を作成します。
3. 変数セットを注文ガイド、および関連する各カタログアイテムに追加します。

> **注:**
> 変数セットの個々の変数は、 注文ガイドまたは [カタログアイテム] フォームには表示されません。変数セット内の変数を表示するには、変数セットレコードを開きます。

カスケードされた変数の非表示

[オプションを選択] 画面で重複した変数を非表示にすることで、画面をすっきりさせることができます。

変数をカスケードするときは、 画面で重複した変数を非表示にして、画面をすっきりさせることができます。

サービスカタログプラットフォーム UI の最初の [ニーズを説明] 画面の後にすべての画面で重複する変数を非表示にするには、*onLoad catalog client* スクリプトを実行します。

```
function onLoad(){
  var item = g_form.getControl("current_item");
  var guide = g_form.getControl("sysparm_guide");

  if (item == null && guide == null )
  return;

  if(item != null && guide != null && item.value == guide.value)
    return;
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
  g_form.setDisplay('YOUR_VARIABLE_NAME',false);
}
```

サービスポータルの最初の [ニーズを説明] 画面の後にすべての画面で重複する変数を非表示にするには、`isOrderGuide()` メソッドを使用します。

```
if(g_service_catalog.isOrderGuide())
  g_form.setDisplay('variable_name', false);
```

必須フィールドの適用の回避

タブ内で必須フィールドの適用を回避できます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
デフォルトでは、注文ガイドの [オプションを選択] セクションでタブを切り替える前に、必須フィールドに入力する必要があります。

注文ガイドの必須フィールド



この例では、顧客が [番地] フィールドを入力せずに別のタブを選択しようとすると、警告プロンプトが表示されます。顧客はこの情報を入力せずにタブを切り替えることはできません。

すべての注文ガイドでこの適用を回避するには：

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ管理 > プロパティ.
2. 注文ガイド の「オプションを選択」セクションのタブを切り替えるとき、[必須フィールドを検証 (Validate mandatory fields)] というプロパティを探します (`glide.sc.guide.tab.validate`)。
3. [はい] チェックボックスをオフにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このように変更しても、必須フィールドは引き続き必須ですが、顧客は必須フィールドに入力する前にタブを切り替えることができます。顧客が次のステップに進むと、適用が確認されます。

必須フィールドの適用を完全に回避するには、関連する注文ガイドルール内の [必須の評価を無視] チェックボックスを使用します。

注文ガイドの自動実行

ワークフローまたはサーバースクリプト内から注文ガイドを自動的に実行し、その注文ガイドにパラメーターを渡して変数値を定義することができます。

サービスカタログ要求を手動で送信したり、既存の情報を再入力したりする必要なく、より幅広いプロセスの一環として一連のオーダー済みアイテムを自動的に生成します。

たとえば、注文ガイドを実行して人事の新入社員研修要求を実行すると、新入社員の地位や部門などのパラメーターを渡すことができます。その後、注文ガイドは、これらのパラメーターに基づいて、ラップトップやメールアカウントなど、一連の要求アイテムを生成します。

関連情報

Service Catalog API

コンテンツアイテムの定義

コンテンツアイテムは、商品またはサービスではなく、情報を提供するサービスカタログアイテムです。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
コンテンツ アイテムは、ナレッジ記事、静的なテキスト ブロック、または外部 Web ベースのコンテンツを参照できます。

コンテンツアイテムを定義するには：

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ>カタログ定義>コンテンツアイテム.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームを入力してアイテムを定義します。

コンテンツアイテムフォーム

フィールド	説明
名前、カテゴリ、アイコン、ロール、アクティブ、	標準カタログアイテムの場合。
コンテンツタイプ	ユーザーがアイテムを選択した場合に表示する情報のタイプ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	○ **KB** 記事：指定したロールのユーザーが利用可能な ServiceNow ナレッジ記事。 ○ カタログコンテンツ：HTML でフォーマットされたテキストの静的ブロック。 ○ 外部コンテンツ：ベースシステムインスタンスの外部に保存されたドキュメントまたは Web ページ。
ターゲット	コンテンツが表示される場所。 ○ カタログ内：カタログ iFrame ウィンドウ内にコンテンツが表示されます (一部の外部ウェブサイトが正しく表示されない場合があります)。 ○ 新しいウィンドウ/タブ：新しいブラウザウィンドウまたはタブにコンテンツが表示されます。コンテンツがカタログ内で正しく表示されない場合は、このオプションを選択します。
URL	ユーザーがアイテムを選択した場合に表示される外部コンテンツの完全 URL (プリフィックス http:// または https:// を含む)。このフィールドは、[コンテンツタイプ] が [外部コンテンツ] の場合にのみ使用できます。 **注:** ベースシステムインスタンスには HTTPS 経由でアクセスするため、HTTP サイトへのリンクにより、ブラウザのセキュリティ設定に応じて混在モードのコンテンツエラーまたは警告が発生する可能性があります。
KB 記事	ユーザーがアイテムを選択した場合に表示されるナレッジ記事。このフィールドは、[コンテンツタイプ] が **[KB** 記事] の場合にのみ使用できます。
簡単な説明、説明、画像	標準カタログアイテムの場合。これらのフィールドは、[コンテンツタイプ] が [カタログコンテンツ] の場合にのみ使用できます。
検索ワード	コンテンツアイテムの検索に使用されるタグのカンマ区切りリスト。「カタログアイテムのキーワード検索の設定」を参照してください。
サービスポータルで非表示	これを選択すると、コンテンツアイテムはサービスポータルで使用できなくなります。

4. [送信] をクリックします。

サービスカタログ変数のデフォルト幅の構成

カタログアイテムページの変数のデフォルト幅を設定して、画面サイズの何パーセントになるかを指定します。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

次の図に、さまざまな Apple iPhone 5 オプションの変数が異なる幅に設定されている様子を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

さまざまな幅の変数を持つ **iPhone 5** カタログアイテムのページ



デフォルトの幅のサイズは設定できません。または次の変数には適用されません。

- ブレーク、コンテナー終了、コンテナー分割、コンテナー開始、およびラベル変数。
- 2 列レイアウトのコンテナーに配置された任意の変数。
- 2 列のレイアウトの変数セット。
- 変数フォームの [変数の幅] フィールドが設定されたカスタム幅で作成した変数。詳細については、サービスカタログ変数の作成を参照してください。変数のカスタム幅は、変数タイプに設定されているデフォルトの幅を上書きします。

注:
カスタム変数の幅は、モバイルポータルまたはサービスポータルのどちらでもサポートされていません。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ変数 > 変数のデフォルトサイズ.
2. 各変数タイプに応じて、デフォルトの幅を選択します。

オプション	説明
25%	利用可能な画面サイズの 25% になるように変数を設定します。
50%	利用可能な画面サイズの 50% になるように変数を設定します。デフォルトでは、一部の変数の最小幅を 50% に設定する必要があります。
75%	利用可能な画面サイズの 75% になるように変数を設定します。
100%	利用可能な画面サイズの 100% になるように設定します。

3. [保存] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

変数に対する正規表現の定義

正規表現を定義して、変数の値を検証します。

始める前に
必要なロール：catalog_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ変数 > 変数の妥当性確認の正規表現.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームの各フィールドに入力します。

フィールド	説明
名前	正規表現の名前です。
検証メッセージ	妥当性確認が失敗したときに表示されるメッセージです。
アクティブ	正規表現がアクティブかどうかを指定します。
正規表現	変数値のフォーマットを定義する文字のシーケンスです。 例を次に示します。 ○ 無効な正規表現：/(((ftp|http|https):\/\/)|(www\.))([-\w\.\/#$\?=+@&%_:;]+)/i ○ 有効な正規表現：(((ftp\|http\|https):\/\/)\|(www\.))([-\w\.\/#$\?=+@&%_:;]+) 注: ○ 正規表現が壊滅的なバックトラッキングを引き起こさないようにしてください。 ○ 埋め込みフラグ式は使用しないでください。 ○ 無視ケースのためには [正規表現フラグ] リストを使用します。
正規表現フラグ	正規表現の妥当性確認で考慮される文字セットです。 ○ None：正規表現フラグは適用されません。 ○ Case Insensitive：大文字と小文字を区別しないマッチングを有効にします。大文字と小文字を区別しないマッチングでは、US-ASCII 文字セットの文字のみが一致すると想定されます。Unicode-aware case-insensitive マッチングを有効にするには、正規表現フラグとして **Both** を選択します。 ○ Unicode Case：(将来の使用のために予約済み) **None** と同じように動作します。 ○ Both：大文字と小文字を区別しないマッチングが、Unicode Standard と矛盾しない方法で行われます。

4. [送信] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

サービスカタログ変数の作成

タスク間で変数を渡す

実行プロセスの 1 ステップから別のステップに変数を渡します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
変数は、要求アイテムに関連付けられたワークフローまたは実行計画で処理できます。

注:
タスク間で変数を渡すには、サービスカタログ変数を作成する場合に [グローバル] チェックボックスをオンにします。

たとえば、新しい PC カタログアイテムの実行プロセスでは次のタスクをお勧めします。

手順

1. PC を調達します。
2. 企業の標準ソフトウェアをインストールします。
3. メールアカウントを設定します。
4. 依頼者の PC を配達して設定します。
   ステップ 4 では、ステップ 3 の情報 (PC 上でメールを設定するためのメールアカウント認証情報) が必要になる場合があります。異なる実行グループでステップ 3 と 4 が実行される場合、変数を使用して、ステップ 3 と 4 のタスクでこの情報を表示できます。その後、2 つ目のグループがメールアカウント認証情報にアクセスできるように、グループ間で情報を渡すことできます。

カタログアイテムの作成または編集

サービスカタログを使用して個々のカタログアイテムを定義します。カタログアイテムの作成、編集、およびコピーを行うことができます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > アイテムの管理.
2. [**New**] をクリックします。
3. [カタログアイテム] フォームで、フィールドに記入します。

   [カタログアイテム] フォームのフィールドとその説明の詳細については、「カタログアイテム フォーム」を参照してください。
4. [送信] をクリックします。

次のタスク

- 必要に応じて、追加のカタログおよびカテゴリにアイテムを割り当てます。
- 該当する場合は、アイテムの変数を定義します。
- 情報や指示書などの添付ファイルをカタログアイテムに追加する方法については、「添付ファイルの追加」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連トピックを読む：

- サービスカタログ変数の作成
- アイテムへのユーザー基準の適用
- 繰り返し発生料金の設定

カタログアイテムの編集

カタログアドミニストレーターは、サービスカタログリストからアイテムを編集できます。また、カタログマネージャーおよびカタログエディターがアイテムに割り当てられると、そのアイテムを編集することもできます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
サービスカタログリストからカタログアイテムを編集するには：

手順

ヘッダーを右クリックし、次のいずれかのオプションを選択します。

- 変数の設定：アイテムに対する変数の追加または削除を行います。
- 新しい変数：アイテムの新しい変数を作成します。
- アイテムの設定：アイテム定義を編集します。
- クライアントスクリプトの設定：アイテムのカタログクライアントスクリプトを編集します。
- **UI** ポリシーの設定：アイテムのカタログ UI ポリシーを編集します。

カタログアイテムのコピー

アイテムをコピーして、アイテムの詳細、添付ファイル、変数、クライアントスクリプト、承認を含む、このアイテムの完全な複製を作成します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
アイテムの詳細のみをコピーするため、コピー機能は挿入機能よりも便利な場合があります。

手順

1. カタログアイテムフォームを開きます。
2. [コピー] ボタンを使用して、[アイテム名] のコピーと呼ばれる、カタログアイテムの新しいコピーを作成します。

   注:

   - アクティブなカタログアイテムをコピーすると、そのコピーもアクティブになります。変更が完了するまで [アクティブ] チェックボックスをオフにして、コピーを無効にすることをお勧めします。
   - アイテムのコピーアクションに含める必要がある関係テーブルでテーブルを指定する場合。テーブル名はカンマで区切る必要があります プロパティ サービスカタログ > カタログ管理 > プロパティ ページでは、カタログアイテムへの参照を持つテーブルレコードもコピーされます。[コピー] UI アクションを使用してカタログアイテムをコピーする場合にのみ適用されます。テーブル名はスペースなしでカンマ区切りにする必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ツールバーのアクセシビリティチェッカー

ツールバーのアクセシビリティチェッカーを使用すると、サービスカタログでカタログアイテムを作成するときにアクセシビリティ関連の問題を特定して解決できます。

始める前に
必要なロール：admin

次のプロパティにアクセシビリティチェッカーの正しい値が含まれていることを確認してください:

プロパティ	値
glide.ui.html.editor.toolbar	allyチェック
glide.ui.html.editor.enabled_plugins	allychecker

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > アイテムの管理.
2. **[New** (新規)] を選択します。

   注:
   既存のカタログアイテムのコンテンツのアクセシビリティを確認する場合は、リストからカタログアイテムを選択します。

3. [アイテムの詳細] タブを選択します。
4. [説明] フィールドで、アクセシビリティチェッカーアイコン を選択します。
5. [アクセシビリティチェッカー] ウィンドウでアクセシビリティ関連の問題を、各問題の解決方法の提案とともに表示します。
6. [修理] を選択して提案を実装するか、[無視] を選択します。

   記事にアクセシビリティの問題がない場合、[アクセシビリティチェッカー] ウィンドウに成功メッセージが表示されます。

   アクセシビリティの問題は検出されませんでした

カタログアイテムを追加

サービスカタログ を使用すると、カタログアイテムを複数のカタログおよびカテゴリに追加できます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
カタログアイテムは複数のカタログとカテゴリで使用できます。たとえば、ラップトップキャリングケースは、「ラップトップとケース」と「アクセサリー」の両方のカテゴリから使用できます。
アイテム内：

- カタログ関連リストは、アイテムが利用可能なカタログを定義します。
- [カテゴリ] 関連リストは、アイテムが利用可能なカテゴリを定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

アイテムを別のカテゴリまたはカタログに割り当てるには、適切な関連リストに新しい詳細を入力します。

> **注:**
> これらのリストの値は、カタログアイテムフォームの [カタログ]　フィールドと [カテゴリ] フィールドの値を上書きします。いずれかの関連リストの値を変更すると、この変更によってこれらのフィールドの値が自動的に更新されます。

カタログ間でカタログアイテムを共有する

カタログアイテムを共有すると、ユーザーは異なるカタログからそのアイテムを注文できるようになります。たとえば、異なるチームに対応するカタログ間でパスワードリセットアイテムを共有できます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
複数のカタログ間のカタログアイテムを共有するには：

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > アイテムの管理
2. 共有するアイテムを開きます。
3. [カタログ] フィールドにそのアイテムの追加カタログを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

共有カタログアイテム



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



4. [更新] を選択します。

   その後、共有アイテムは、選択した各カタログに関連するカタログアイテムリストに表示されます。

サービスカタログ カスタマイズ

サービスカタログ では、さまざまな方法でカタログをカスタマイズできます。

次の内部サービスカタログテーブルでは、直接またはビジネスルールによる更新はサポートされていません。

- オプション [sc_item_option]
- 変数所有権 [sc_item_option_mtom]
- 質問と回答 [question_answer]
- アイテム生成レコード [sc_item_produced_record]
- 複数行の質問と回答 [sc_multi_row_question_answer]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カートレイアウト

サービスカタログを使用すると、カタログアドミニストレーターは、組織で使用されているサービスカタログカートのレイアウトと機能を設定して、カタログアイテムのリクエストを行うことができます。

利用できなくなった買い物かごアイテムをチェックアウトすることはできません。

次の操作を実行できます。

- コンポーネントの削除。たとえば、カタログで価格設定を使用しない場合、買い物かご全体で価格を非表示にします。
- ラベルの変更。たとえば、[注文する] ボタンのラベルを買い物かごの [要求アイテム] に変更します。
- 要素の順序の変更。たとえば、注文ステータス画面で列の順序を変更します。
- 機能の設定、非表示、または作成。たとえば、[要求元] 参照フィールドをカートに追加します。

カートレイアウトの設定

カートレイアウトレコードを設定し、買い物かご内のウィジェットまたは画面の機能を定義します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > カートレイアウトの管理.
2. ウィジェットまたは画面を選択します。
   - 買い物かごウィジェット：アイテム注文ウィジェット、買い物かごウィジェット、またはアイテム注文ガイド
   - プレビュー画面：買い物かごビュー、買い物かごビュー (2 ステップ)、買い物かごビュー (ウィッシュリスト)、買い物かごビュー (クラシックモバイル)
   - 注文ステータス画面：注文ステータス画面または注文、ステータス画面 (クラシックモバイル)
3. [タイトル] フィールドを更新し、ウィジェットに表示されるタイトルを変更します。
4. デフォルトの [ターゲット] 値のままにします。
   この値は定義中の買い物かごの要素を識別するため、変更しないでください。
5. 必要に応じて、カートレイアウトレコードの他のセクションを更新します。
   これらのセクションの可用性は、ウィジェットおよび画面レコードごとに異なります。

   - [コンポーネント] セクションで、配送時間、アイテム説明、価格など、表示するコンポーネントを選択します。
   - [列] セクションで、アイテムの説明列、配送時間列、または価格列など、表示する列を選択します。
   - [ボタン] セクションで、[カートに追加]、[買い物かごの編集]、[アイテムの削除] など、表示するボタンを選択します。
   - [ボタンラベル] セクションで、デフォルトのボタンラベルを置き換える新しいラベルを入力します。

     ボタンが表示されるすべての画面で新しいラベルが使用されます。たとえば、[買い物を続ける] ボタンは複数の画面で使用されるため、このラベルを変更するとそのすべての画面に影響します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

6. 必要に応じて、ウィジェットと列のマクロを設定します。
7. レコードを保存し、サービスカタログからアイテムを注文して構成の結果をテストします。

インスタンスの一部の設定およびプロパティにより、カートレイアウトが上書きされたり、影響を受ける可能性があります。

カートレイアウトの考慮事項

カートレイアウトを有効にすると、サービスカタログプロパティが影響を受けます。考えられる結果を検討し、必要なカートレイアウトと機能を実現するために設定またはプロパティを変更します。

カートレイアウトを使用すると、これらのプロパティの一部が影響を受けます。たとえば、注文ステータス画面では、[サービスカタログカートへの価格と小計の表示時期] (glide.sc.price.display) プロパティは、価格を表示するカートレイアウト設定よりも優先されます。

テーブルタイトル

プロパティ	影響
ESS ユーザーに、精算画面で要求をキャンセルするオプションを許可します。 [glide.sc.checkout.cancel]	カートレイアウト設定の [要求のキャンセル] チェックボックスがオンになっている場合に上書きされます。このチェックボックスをオンにすると、プロパティが [いいえ] に設定されていても、[キャンセル] ボタンが表示されます。
チェックアウト時、クローン要求を有効にします。 glide.sc.allow.checkout.clone	カートレイアウトが有効な場合は使用されません (非推奨)。カートレイアウト設定の [クローンチェックアウト] チェックボックスに置き換えられました。 新しいインスタンスでは、デフォルトで [クローンチェックアウト] チェックボックスがオフになっています。アップグレードされたインスタンスの場合、チェックボックスは glide.sc.allow.checkout.clone プロパティの既存値に設定されます。
買い物かごの数量セレクターを使用できるロールのリスト (カンマ区切り) [glide.sc.allow.quantity]	関連するカートレイアウト設定を上書きします。
精算画面の各品目の要求アイテム番号を表示します (デフォルトは false)。 [glide.sc.checkout.request.number]	カートレイアウトが有効な場合は使用されません (非推奨)。カートレイアウト設定の [要求アイテム番号列] チェックボックスに置き換えられました。
2 ステップ精算画面に [カタログに戻る] ボタンを表示します。 [glide.sc.checkout.twostep.back]	カートレイアウトが有効な場合は使用されません (非推奨)。カートレイアウト設定の [カタログに戻る] チェックボックスに置き換えられました。
サービスカタログカートへの価格と小計の表示時期。 [glide.sc.price.display]	関連するカートレイアウト設定を上書きします。

ウィジェットと列のマクロの設定

各ウィジェットまたは画面内の要素の機能を定義するマクロを構成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
一部のウィジェットまたは画面には、買い物かごコンテンツの水平レイアウトと構成を定義する列マクロもあります。

これらのマクロを設定すると、ウィジェットまたは画面内の要素の表示順序を変更したり、要素を非表示にしたりできます。新しいマクロを作成し、追加の要件を実装することもできます。

手順

1. 移動先 すべて > ウィジェットマクロ > 列マクロ 関連付けられます
2. マクロの順序番号エントリーをクリックすると、その表示順序を編集したり、アクティブ化または非アクティブ化したりできます。



3. [更新] をクリックします。
4. マクロの [ウィジェット/ビューマクロ] をクリックし、その機能設定を表示します。
デフォルトのマクロの機能設定は編集できませんが、これらの設定は独自のウィジェットマクロを作成するための参考になります。

カートレイアウトのマクロの作成

Jelly スクリプトを使用してカートレイアウトレコードのマクロを作成し、ウィジェットまたは画面内でカスタマイズされた動作および表示を定義します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
カスタマイズしたウィジェット機能は一般的な買い物かごの動作とは異なるため、作成したマクロはアップグレードに影響しません。

手順

1. 関連するカートレイアウトレコードを開きます。
2. [ウィジェットマクロ] または [列マクロ] 関連リストに移動します。
3. [新規] をクリックします。
4. マクロの詳細を入力します。

マクロフォーム

フィールド	説明
名前	新しいマクロの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
アクティブ	マクロを表示するかどうかを示すチェックボックス。
説明	マクロの使用方法の概要。
アクティブ	マクロを表示するかどうかを示すチェックボックス。
XML	使用するマクロに適用する Jelly スクリプト。

5. マクロレコードを保存します。

Example:
この例では、[参照用に要求元] フィールドをウィジェットマクロとしてカートレイアウトレコードに追加するスクリプトを示します。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<j:jelly trim="false" xmlns:j="jelly:core" xmlns:g="glide" xmlns:j2="null" xmlns:g2="null">
   <j:set var="ref" value="sc_cart" />
   <j:set var="jvar_ref" value="${jvar_cart.getRequestedFor()}" />
   <j:set var="jvar_ref_display" value="${jvar_cart.getRequestedForDisplayName()}" />
   <tr>
      <td colspan="3">
         ${gs.getMessage('Requested for')}:
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td colspan="3" style="padding: 4px;">
         <g:catalog_requested_for />
      </td>
   </tr>
</j:jelly>
```

自動翻訳

特定のアイテムのカートレイアウトの設定

カタログアイテムフォームのフィールドを設定し、特定のアイテムのカートレイアウトを設定します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
一般的なカートレイアウト設定を上書きします。たとえば、アイテムの価格を非表示にするには、そのアイテムの [買い物かごの価格を省略] フィールドを **[true]** に設定します。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > アイテムの管理.
2. カタログアイテムを選択します。
3. フォームを設定し、[カートレイアウトの使用] と次に示す必要なアイテム構成フィールドの両方を追加します。
   - 買い物かごの価格を省略
   - カートなし
   - オーダーなし
   - [今すぐ注文] ボタンを使用しない

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- チェックアウトに進まない
- 数量なし

4. [カートレイアウトの使用] チェックボックスをオフにして、そのアイテムの構成フィールドを表示します。
5. 必要に応じてアイテム構成フィールドの値を設定します。



6. [更新] をクリックします。

アイテムのカートレイアウトの上書き

サービスカタログを使用すると、追加の方法を使用して買い物かごの動作やレイアウトを設定し、カートレイアウトレコード設定を上書きできます。

たとえば、カートレイアウトレコード設定でアイテムの価格を非表示にできますが、[営業ラップトップ] の価格を表示します。その場合、このカタログアイテムに関連する構成値を設定します。この追加方法の影響に注意して、買い物かごの動作が希望どおりになるようにします。

注:

カートレイアウトに移行する場合、カートレイアウト設定に影響する他の設定およびプロパティを定義しておくことができます。

サービスカタログ買い物かごウィジェットの設定

買い物かご、カタログアイテム、および注文ガイドのウィジェットを設定できます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
サービスポータルのサービスカタログの構成可能なオプションの概要とこれらの設定の実行方法について説明します。

注文ガイド ウィジェットの設定

注文ガイドまたはウィザードの現在のカタログアイテムの詳細を表示するウィジェットをカスタマイズできます。

始める前に
必要なロール：admin、catalog_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
注文ガイド買い物かごウィジェットは、注文ガイドアイテムが注文された場合に表示されます。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > カートレイアウトの管理.
2. [アイテム注文ガイド] レコードを開きます。
3. コンポーネントを追加/削除し、ウィジェットタイトルの名前を変更できます。
4. [更新] をクリックします。

注文ガイドアイテムに表示される買い物かごウィジェット



注:
デフォルトでは、注文ガイドは 2 ステッププロセスを使用し、カタログアイテムは 1 ステップ精算プロセスを使用します。精算プロセスを設定すると、注文ガイドおよびカタログアイテムが異なる精算プロセスを使用する場合、買い物かごの処理が異なります。

カタログアイテムウィジェットの設定

カタログアイテムに表示されるウィジェットをカスタマイズできます。

始める前に
必要なロール：admin、catalog_admin

このタスクについて
買い物かごとアイテム注文ウィジェットの両方が、標準カタログページと ESS カタログページに表示されます。また、買い物かごウィジェットは、カタログのホームページなど、他の場所でも利用できます。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > カートレイアウトの管理.
   a. [アイテム注文ウィジェット] レコードを開いて、注文アイテムのウィジェットを変更します。
   b. [買い物かごウィジェット] レコードを開いて、買い物かごのウィジェットを変更します。
2. コンポーネントとボタンを追加/削除し、ウィジェットタイトルとボタンラベルの名前を変更できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. [更新] をクリックします。

アイテム注文と買い物かごのウィジェット



サービスカタログプレビュー画面の設定

1 ステップと 2 ステップの買い物かご、ウィッシュリスト、およびクラシックモバイルアプリの買い物かごビューを設定できます。

ウィッシュリスト画面の設定

サービスカタログ を使用して、ウィッシュリストアイテムの買い物かごのプレビュー画面をカスタマイズします。

始める前に

必要なロール：admin、catalog_admin

このタスクについて

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > カートレイアウトの管理.
2. [買い物かごビュー (ウィッシュリスト)] レコードを開きます。
3. コンポーネント、列、ボタンを追加/削除し、ラベルの名前を変更できます。
   詳細については、「カートレイアウトの設定」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [更新] をクリックします。

ウィッシュリストアイテムの買い物かごビュー



クラシックモバイル買い物かご画面の設定

サービスカタログ を使用して、モバイル端末に表示されている買い物かご画面をカスタマイズします。

始める前に

重要:

Mobile Classic は廃止されました。

アプリはストアから削除され、アクティブ化することはできません。アプリの機能拡張、バグ修正、サポートは提供していません。詳細については、「ServiceNow クラシックモバイルアプリの廃止 (2022 年 9 月 15 日)」を参照してください。

必要なロール：admin、catalog_admin

このタスクについて

クラシックモバイルデバイスの買い物かごは、2 ステップ精算プロセスを常に使用します。クラシックモバイル端末でウィジェットマクロまたはボタンラベルを変更することはできません。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > カートレイアウトの管理.
2. [買い物かごビュー (クラシックモバイル)] レコードを開きます。
3. コンポーネントおよびボタンを追加/削除できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [更新] をクリックします。

クラシックモバイルの買い物かご画面

1 ステップ買い物かご画面の設定

サービスカタログ を使用して、1 ステップ精算プロセスの買い物かご画面をカスタマイズします。

始める前に

必要なロール：admin、catalog_admin

このタスクについて

1 ステップ精算は、カタログアイテムのデフォルトの精算プロセスです。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > カートレイアウトの管理.
2. [買い物かごビュー] レコードを開きます。
3. コンポーネント、列、ボタンを追加/削除し、タイトルとボタンのラベルの名前を変更できます。
   「カートレイアウトの設定」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [更新] をクリックします。

デフォルトの 1 ステップ精算プロセス用に表示される買い物かご画面



2 ステップ買い物かご画面の設定

サービスカタログ を使用して、2 ステップ精算プロセスの買い物かご画面をカスタマイズします。

始める前に

必要なロール：admin、catalog_admin

このタスクについて

2 ステップレコードに加えられた変更は、プロパティで 2 ステップ精算プロセスが有効になっている場合にのみ表示されます。デフォルトでは、カタログアイテムは 1 ステップ精算プロセスを使用します。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > カートレイアウトの管理.
2. [買い物かごビュー (2 ステップ)] レコードを開きます。
3. コンポーネント、列、ボタンを追加/削除し、タイトルとボタンのラベルの名前を変更できます。詳細については、「カートレイアウトの設定」を参照してください。

   [コンポーネント] タブでは、[出荷場所] と [出荷先] は両方同時にはサポートされません。選択したコンポーネントの選択を解除して、他のコンポーネントを選択します。

   [コンポーネント] タブで [出荷先] を有効にすると、編集可能な [出荷先] フィールドが買い物かごビューに表示されます。[コンポーネント] タブで [出荷場所] を有効にすると、編集可能な [出荷場所] フィールドおよび読み取り専用の [出荷先] フィールドが買い物かごビューに表示されます。

4. [更新] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[出荷先] が有効な場合の **2** ステップ精算プロセスの買い物かごビュー



[出荷場所] が有効な場合の **2** ステップ精算プロセスの買い物かごビュー



自動翻訳

サービスカタログステータス画面の設定

デスクトップおよびクラシックモバイル注文の買い物かごステータス画面を設定できます。

デスクトップ注文ステータス画面の設定

サービスカタログ を使用して、デスクトップに表示される注文ステータス画面をカスタマイズします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：admin、catalog_admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > カートレイアウトの管理.
2. [[注文ステータス] 画面] レコードを開きます。
3. コンポーネント、列、ボタンを追加/削除し、ラベルの名前を変更できます。
   「カートレイアウトの設定」を参照してください。
4. [更新] をクリックします。

デスクトップ上の注文ステータス画面



自動翻訳

クラシックモバイル注文ステータス画面の設定

サービスカタログ を使用して、クラシックモバイルデバイスに表示される注文ステータス画面をカスタマイズします。

始める前に
必要なロール：admin、catalog_admin

このタスクについて
クラシックモバイル端末でウィジェットマクロまたはボタンラベルを変更することはできません。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > カートレイアウトの管理.
2. [[注文ステータス] 画面 (クラシックモバイル)] レコードを開きます。
3. コンポーネントおよびボタンを追加/削除できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [更新] をクリックします。

クラシックモバイルの注文ステータス画面

カートレイアウトへの移行

サービスカタログを使用すると、カートレイアウトを設定して、サービスカタログカートの要素を追加、削除、または変更することができます。カートレイアウトを使用するようにシステムを移行する前に、カタログコンテンツの既存の設定を理解し、これらの設定を廃棄または維持するかどうかを決定します。

デフォルトでは、この機能は新しいインスタンスで有効になっており、デフォルトのカートレイアウト設定が実装されています。アップグレードの場合、アップグレードスクリプトは、現在の買い物かごマクロがカスタマイズされているかどうかを確認します。アドミン ロールを持つユーザーのみがカートレイアウトを移行できます。

- 買い物かごマクロがカスタマイズされていない場合、カートレイアウト構成はデフォルトで有効になっています。
- 買い物かごマクロがカスタマイズされている場合、カートレイアウト構成は無効になっています。この機能を使用するようにシステムを移行します。

買い物かご構成設定

次の項目について、現在の設定を確認します。

- アイテムにリンクされたカスタム買い物かごを定義する UI マクロ。
- カートレイアウトに影響を受けるサービスカタログプロパティ。
- カートレイアウトレコード設定を上書きできるアイテム固有の設定。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アイテム固有の設定

一部のカタログアイテムでは、アイテム固有のカートレイアウト設定を使用できます。

たとえば、一般的なカートレイアウトレコード設定で価格が表示されなくても、これらのアイテムは価格を表示できます。

アイテム固有の設定を保持するには、カタログアイテムフォームの [カートレイアウトの使用] チェックボックスをオフにします。

アイテム固有の設定



注:
[カートレイアウトの使用] チェックボックスを表示するようにフォームを設定できます。

カスタマイズの移行とカートレイアウトの有効化

カスタマイズをカートレイアウトウィジェットに移動し、カートレイアウトを有効にします。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
いくつかの UI マクロをカスタマイズする場合、カートレイアウトを有効にする前に、カスタマイズをカートレイアウトウィジェットに移行する必要があります。
カートレイアウトを有効にする前にカスタマイズの移行が必要な UI マクロは次のとおりです。

- sc_catalog_homepage_cart
- sc_catalog_requested_for
- catalog_item
- catalog_cart_default
- sc_cart_main

また、com.glideapp.servicecatalog_category_view UI ページまたはカタログ買い物かごの動的コンテンツをカスタマイズした場合は、カートレイアウトを有効にする前にこれらのカスタマイズを移行する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 後で参照できるようにカスタマイズのコピーを保存します。
2. カスタマイズしたマクロまたは他のコンテンツを標準状態に戻すには、カスタマイズを元に戻します。
3. カスタマアップデート [sys_update_xml] テーブルからカスタマイズのレコードを削除します。
4. [バックグラウンドスクリプト] で次のスクリプトを実行して、プロパティを設定し、カタログ内のすべてのアイテムに正しい状態を設定します。

```
var cm = new
 CartLayoutMigration();cm.configureLayoutProperty();cm.setLayoutFalse();cm.setEmptyLayout();
```

5. ウィジェットマクロを設定して、アップグレードされたインスタンスで維持するカートレイアウトのカスタマイズを再実装します。
6. カートレイアウトを有効にするには、サービスカタログシステムプロパティ *glide.sc.use_cart_layouts* を [はい] に設定します。

従来の柔軟な精算と配送フォーム

ServiceNow アドミニストレーターがサービスカタログのテンプレート主導型フォームを制御できるいくつかのオプションがあります。

精算フォームなどの一部のサービスカタログフォームは、インシデントフォームなど、システム内の他のフォームのようなデータ主導型ではなく、テンプレートから生成されます。

テンプレート主導型フォームは標準のデータ主導型フォームよりも外観と操作性に優れていますが、フォームコンテンツの制御はより限定的です。

注:

カートレイアウトを設定する場合は、カートレイアウトレコードを使用することをお勧めします。カートレイアウトレコードを使用すると、スクリプトの作成や管理を行わなくてもサービスカタログカートを設定できます。

配送画面の変更

最後の精算ステップで、サマリー画面に注文したすべてのアイテムとサービスのリストが表示されます。

警告:
[注文ステータス] または [サマリー] 画面を変更するには、高度なスクリプティングと Jelly の知識が必要です。また、アップグレードプロセスでは、 カスタマイズ後のサマリー画面への更新も省略されます。これらの制約に注意して、*com.glideapp.servicecatalog_checkout_view* UI ページを編集することによってサマリー画面を変更できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カタログ注文サマリーステータス



依頼者検索結果

2 ステップ精算プロセスを有効にすると、[要求元] フィールドが要求フォームに表示されます。

[要求元] フィールドはユーザー [sys_user] テーブルを参照し、オートコンプリート機能を使用します。2 つのサービスカタログプロパティ (サービスカタログ > カタログ管理 > プロパティ) を使用すると、アドミニストレーターはこのフィールドの検索結果に列を追加し、いずれかの列でリストを並べ替えることができます。

サービスカタログプロパティ

プロパティ	説明
サービスカタログウィジェットの [要求] 追加列。 (glide.sc.request_for.columns)	ユーザー [sys_user] テーブルのフィールドを選択します。セミコロンで区切る必要があります。
サービスカタログウィジェットの [要求] 照合順序。 (glide.sc.request_for.order_by)	ユーザー [sys_user] テーブルのフィールドを選択します。

精算フォームの変更

精算フォームを変更して代替の説明フィールドを使用するか、各行の要求アイテム番号を追加することができます。

デフォルトでは、精算フォームは、[説明]、[配送日付]、[ステージ]、[価格]、[数量]、および [合計] 列をリスト表示します。デフォルトの精算フォームの例を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デフォルトの精算



精算フォームへの要求アイテム番号の追加

要求アイテム番号を追加して、精算フォームで余分な列としてこの番号を表示します。デフォルトでは、要求アイテム番号はリストに表示されません。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ管理 > プロパティ.
2. [精算画面の各品目に対して、要求アイテム番号を表示します (デフォルトは **False**)] プロパティを見つけます。
3. チェックボックスをオンにすると、番号列が精算フォームに追加されます。

精算番号

精算フォームで代替の説明フィールドを使用する

代替の説明フィールドを使用し、精算フォームにカテゴリアイテムを記述します。デフォルトでは、カタログアイテムの **short_description** 列がアイテム説明として表示されます。

始める前に

必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログポリシー > プロパティ.
2. [チェックアウトフォームの説明列に使用するフィールド名。空の場合、デフォルト **(short_description)** が使用されます] プロパティを見つけます。
3. 代替フィールド (カタログアイテム [sc_cat_item] の列) の名前を入力して保存します。
   たとえば、 名前を選択した場合：

精算名

Summary

Your request number is **REQ10005**, which you can use to refer to this request in future interactions with the service desk.

You may also bookmark the following link to get back to Request REQ10005.

Note that clicking on the bookmark link (above) will simply take you back to this screen.

Description	Delivery Date	Stage	Price (ea.)	Qty	Total
Blackberry	2007-04-08		$500.00	1	$500.00
				Total:	**$500.00**

Delivery Information

Estimated Delivery Date of Complete Order: **2007-04-08**

アイテムの数量選択肢の定義

サービスカタログで、デフォルトの数量選択肢は 1 ～ 10 です。他の選択肢を使用して数量セレクターを設定できます。また、この構成はサービスポータルにも適用されます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて



手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > 選択リスト.
2. テーブル **sc_cart_item** および要素 **quantity** を検索します。
   既存の数量の選択肢が表示されます。
3. 数量の選択肢を追加し、既存の選択肢の後の選択肢をモデル化します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



カタログアイテムに使用可能な数量を減らすには、関連する数量レコードを削除します。たとえば、数量範囲を 1 ～ 3 に減らすには、4 と 5 のレコードを削除します。

数量を変更できるロールを制限するには、[買い物かごの数量セレクターを使用できるロールのリスト (カンマ区切り)] (*glide.sc.allow.quantity*) サービスカタログプロパティを編集します。例えば、この機能を admin ロールと catalog_admin ロールに制限することができます。

関連情報

サービスカタログ 管理

アイテム制限の削除

サービスカタログ では、すべての注文ガイド、レコードプロデューサー、およびウィザードランチャーの制限を削除したり、制限を適用したりできます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
カタログアドミニストレーターはサービスカタログプロパティを使用し、カタログアイテムの動作および使用法を設定できます。

デフォルトでは、すべての注文ガイド、レコードプロデューサー、およびウィザードランチャーには次の制限があります。

- 要求アイテムに追加することはできません
- [お試し] アクションはありません
- アイテムとしてカートに追加されません

これらの制限を削除するか、他の種類のアイテムにこれらの制限を適用する場合：

手順

次のプロパティでカンマ区切りリストのテーブルを変更します。

- 既存の要求に追加できないカタログアイテムのクラス名のリスト(*glide.sc.item.cannot_add_to_request*)：エンドユーザーの要求後に、要求アイテムに追加できるアイテムを制限します。たとえば、既存の要求へのコンテンツアイテムの追加を制限するには、このプロパティのリストに sc_cat_item_content を追加します。
- デフォルトの「お試し」UI アクションを使用しない、カタログアイテムのクラス名のリスト(*glide.sc.item.cannot_try_it*)：アイテムフォーム上の [お試し] をクリックしてサービ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スカタログにどのように表示されるかをプレビューできるアイテムを制限します。このように制限されたアイテムでは、フォーム上に [お試し] が表示されません。

- 通常の買い物かごアイテムを生成しないカタログアイテムのクラス名のリスト(*glide.sc.item.not_normal_cart_item*)：デフォルトでカートに追加されるアイテムタイプを制限します。

価格セットアップの変数の使用

各サービスカタログアイテムの価格を定義することができます。カタログアイテムの価格または繰り返し発生料金は、このアイテムの基本価格を引き上げる変数で変更できます。

この価格設定は、ユーザーによる注文フォームの入力方法に基づいて動的に計算される価格または繰り返し発生料金が必要になる場合に便利です。たとえば、アイテムの価格は、PC の余分なメモリーなど、ユーザーが選択したオプションに基づいて上がります。

次の変数タイプは、アイテムの合計価格を変更するように設定できます。

- チェックボックス
- 複数選択肢
- 参照
- リストコレクター
- 選択ボックス
- 選択ボックスをルックアップ

チェックボックス

チェックボックス変数は、注文するアイテムの価格または繰り返し発生料金を設定するのに役立ちます。

チェックボックス変数を作成し、アイテムの価格を設定できます。[選択した場合、価格] または [選択した場合、繰り返し発生する料金] フィールドを使用し、オプションを選択した場合にこの変数の価格と繰り返し発生料金の差を指定します。

[タイプ仕様] タブで、異なる通貨タイプで価格を指定することができます。また、次の価格設定モデルで価格を設定することもできます。

- 計算済み
- 固定
- 複数

価格設定モデルの詳細については、「価格フィールド」を参照してください。

複数選択肢

複数選択肢の場合、価格設定には 2 つのオプションがあります。

- 質問選択肢で [価格] フィールドの価格差を指定します。
- 質問選択肢で [繰り返し発生料金] フィールドの繰り返し発生料金格差を指定します。

注:
選択ボックスは複数選択肢変数と同じように動作しますが、選択ボックスとして表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

参照

参照変数には、[想定される価格] フィールドが含まれます。

このフィールドが選択され、参照テーブルに **price**、**u_price**、**recurring_price**、または **u_recurring_price** フィールドがある場合、このフィールドの値は、参照値が選択されたときに注文されるアイテムのコストを変更するために使用されます。

たとえば、フェニックス州のコンピューターが注文価格より 100 ドル高く、ボイシ州のコンピューターが注文価格より 100 ドル安いとします。

1. 場所 [cmn_location] テーブルの参照変数を設定します。
2. 場所テーブルに **u_price** フィールドを配置します。
3. フェニックス州の場所のこのフィールドを `100` に設定します。
4. ボイシ州の場所のこのフィールドを `-100` に設定します。

コンピューターを注文する場合、[フェニックス州] をこの変数の場所として選択すると、注文価格は 100 ドル高くなります。[ボイシ州] を選択すると、注文価格は 100 ドル安くなります。

注:
リストコレクターは参照変数と同じように動作しますが、[リストテーブル] フィールドを使用して参照するテーブルを指定します。これはリストコレクター変数であるため、注文価格または繰り返し発生料金をすべて変更する複数の選択を設定できます。

選択ボックスをルックアップ

[選択ボックスをルックアップ] 変数は参照変数よりも強力です。

[選択ボックスをルックアップ] 変数を作成する場合は、次の項目を指定します。

- テーブルからルックアップ：値がクエリーされるテーブル。
- ルックアップ値フィールド：ルックアップテーブルのフィールドで、その値は変数 (通常は sys_id) の値として使用されます。
- ルックアップラベルフィールド：ルックアップテーブルのフィールドのカンマ区切りリストで、その値は選択ボックスの選択肢を表示するために使用されます。たとえば、ソフトウェア [cmdb_ci_spkg] テーブルのメーカー名では、選択肢は次のように表示されます。
  - Microsoft | Excel
  - Adobe | Photoshop Elements
- ルックアップ価格フィールド：注文されるアイテムの価格を変更するために値が使用されるフィールド。
- 繰り返し発生する料金のルックアップ用フィールド：注文されるアイテムの繰り返し発生する料金を変更するために値が使用されるフィールド。

繰り返し発生料金の設定

カタログアイテムでは、初期価格に加えて繰り返し発生する料金を使用できます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
価格と繰り返しの頻度はカタログアイテムレコードで設定されます。価格および頻度が設定されると、カタログ、カタログ検索結果、アイテムのカタログページ、買い物かご、注文サマリー画面に繰り返し発生する料金が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

たとえば、携帯電話契約のサブスクリプションは 500.00 ドルで、繰り返し発生する毎月の料金は 30.00 ドルです。



同一の繰り返し発生頻度を持つ複数のアイテムが買い物かごに配置されている場合、そのアイテムはグループ化されます。このグループ化により、各頻度 (たとえば、毎週、毎月、毎年) のアイテムの価格を簡単に確認できるようになります。買い物かごに繰り返し発生する料金が設定されたアイテムと設定されていないアイテムが含まれる場合、アイテムは個別にグループ化されます。

同一の繰り返し発生頻度を持つ複数のアイテムが買い物かごに配置されている場合、そのアイテムはグループ化されます。このグループ化により、各頻度 (たとえば、毎週、毎月、毎年) のアイテムの価格を簡単に確認できるようになります。買い物かごに繰り返し発生する料金が設定されたアイテムと設定されていないアイテムが含まれる場合、アイテムは個別にグループ化されます。



要求レコードでは、繰り返し発生する価格は頻度別にグループ化され、[繰り返し発生する価格] 関連リストに表示されます。次の例では、2 つのアイテムでそれぞれ毎月繰り返し発生する料金が 100.00 ドルで、その価格は毎月 200.00 ドルの単一レコードとしてグループ化されています。毎年繰り返し発生する料金が 500.00 ドルの別のアイテムは別のレコードとしてリストされています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



要求レコードに同一の繰り返し発生頻度を持つ複数の明細が含まれている場合は、対応する繰り返し発生する料金の横にある矢印をクリックして詳細を表示します。

価格設定モデルの拡張

価格設定モデルは、ユーザーによる注文フォームの入力方法に基づいて動的に計算される価格または繰り返し発生料金が必要になる場合に便利です。アイテム価格または繰り返し発生料金を編集すると、カタログアイテムの価格設定モデルを拡張できます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、次を選択します システム定義 > スクリプトインクルード.
2. アイテム価格をカスタマイズするには CatalogPriceCalculator スクリプトを編集し、繰り返し発生料金をカスタマイズするには CatalogRecurringPriceCalculator をカスタマイズします。

サービスカタログの価格を非表示にする

アドミニストレーターは、特定のアイテムのリスト、特定の種類のアイテム、またはすべてのアイテムのサービスカタログ内のカタログアイテムの価格を非表示にするオプションを設定できます。

アイテム価格は次の場所に表示されます。

- [このアイテムを注文] パネルのカタログアイテムのリスト。
- カテゴリとサブカテゴリのカタログアイテムのリスト。
- [買い物かご] パネル。
- [買い物かごの編集]、[注文の確認]、[注文ステータス] ページ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

グローバルに価格を非表示にする

グローバルに価格が非表示になるようにサービスカタログプロパティを設定します。

サービスカタログプロパティを表示および編集するには、次に移動します: サービスカタログ > カタログ管理 > プロパティ.

アイテムタイプごとに価格を非表示にする

デフォルトでは、注文ガイド、レコードプロデューサー、ウィザードランチャーには価格が表示されません。

価格を表示するカタログアイテムタイプを変更するには、[リスト内の価格を表示しないカタログアイテムのクラス名のリスト] プロパティ (*glide.sc.item.cannot_show_price*) を使用します。価格を非表示にするアイテムタイプのテーブル名のカンマ区切りリストを指定します。

たとえば、標準カタログアイテムの価格を非表示にするには、**sc_cat_item** をリストに追加します。

また、既存のエントリを削除し、そのアイテムタイプの価格を表示することもできます。たとえば、注文ガイドの価格を表示するには、注文ガイドエントリ **sc_cat_item_guide** をリストから削除します。

すべての商品の価格を非表示にする

デフォルトでは、価格がゼロのアイテムの価格はリストと買い物かごで表示されません。

価格の表示と非表示を常に切り替えるようにこの動作を設定するには、[サービスカタログカートへの価格と小計の表示時期] プロパティ (*glide.sc.price.display*) を使用します。

すべてのサービスカタログ画面ですべてのアイテムの価格を表示するには、このプロパティを [価格を常に表示] に設定し、すべてのサービスカタログ画面ですべてのアイテムの価格を非表示するには、[価格を表示しない] に設定します。

特定のアイテムの価格を非表示にする

特定のアイテムの価格を組織の要件に合わせて非表示にすることができます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > アイテムの管理.
2. 関連するアイテム定義を開きます。
3. [買い物かごの価格を省略] チェックボックスをオンにします。

   価格はカタログリストに表示されません。またはアイテムがカートに追加されたときに表示されません。価格は、[買い物かごの編集]、[注文の確認]、[注文ステータス] 画面で「-」と表示されます。

サービスカタログ要求のコピーを最大 **10** 個作成します

要求をクローンすると、同じ情報を毎回入力しなくても、異なるユーザーに対して同じ サービスカタログ 要求のコピー (クローン) を最大 10 個作成できます。たとえば、指定された複数のユーザーに新しい機器を要求し、最初の 1 つの要求から複数の個別の要求をすばやく生成することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：admin または catalog_admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > カートレイアウトの管理
2. [対象種別：ブラウザ画面] セクションで、[注文ステータス画面] を選択します。
3. [コンポーネント] タブで、[クローンチェックアウト] チェックボックスをオンにします。
4. 移動先 サービスカタログ > カタログ管理 > プロパティ.
5. [買い物かご] カテゴリで、次の手順を実行します。
   - [チェックアウト時、クローン要求を有効にします] プロパティを有効にします。
   - [一括注文機能を使用できるロールのリスト (カンマ区切り)] プロパティに対して、これらのロールを持つすべてのユーザーに対して一括注文機能を有効にするロールを入力するか、このフィールドを空白のままにしてすべてのユーザーに対してこの機能を有効にします。
6. [保存] をクリックします。

関連情報

要求のクローン

サービスポータルからのカタログアイテムの要求

サービスポータルからの注文ガイドの要求

委任された要求エクスペリエンス

スクリプトの作成

サービスカタログ では、特定のスクリプトを使用することができます。

特に サービスカタログ で、一部の 機能を使用できます：

- クライアント側スクリプトにより、カタログ設計者は他のフォームで利用可能な同じ機能を使用できます。
- サービスカタログスクリプト API により、内部ビジネスルールからカタログを簡単に注文できます。
- スクリプト可能な実行計画の割り当てでは、スクリプト化された条件に基づいて注文時に実行計画を選択することができます。

カスタム買い物かごの作成

Jelly の知識を持つアドミニストレーターは、UI マクロ機能を使用して、グローバルまたは特定のカタログアイテムのサービスカタログカートの外観と操作性をカスタマイズできます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて

注:
スクリプティングなしでカートレイアウトを設定できます。

手順

1. 移動先 すべて > システム **UI** > **UI** マクロ.
2. [新規] をクリックして新しいマクロを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

3. 詳細を入力し、カスタム買い物かごを定義するためのスクリプトを作成します。

   注:
   カスタム買い物かごを設計するには、Jelly 式言語の知識が必要です。参考として、デフォルトの買い物かごスクリプトはリストに `catalog_cart_default` として表示されます。

4. [送信] をクリックします。

次のタスク
カスタムカードを作成したら、そのカードを再利用してカタログアイテムにリンクすることができます。

アイテムへの買い物かごのリンク

デフォルトまたはカスタムの買い物かごをアイテムにリンクするため、依頼者は関連情報を表示します。

始める前に
必要なロール：catalog_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログアイテム.
2. アイテムを開いて新しい買い物かごをテストします。
3. [買い物かご] フィールドで、使用する買い物かごを選択します。
   フォームレイアウトを構成し、このフィールドをフォームに追加できます。
4. 変更されたフォームを保存します。

サービスカタログ ホームページ構成

サービスカタログのホームページは、そのカタログ内のアイテムを注文するための主要なフロントエンドを提供します。サービスカタログ 内のページのさまざまな要素を設定できます。

重要:

インスタンスからの情報を整理してデータに関するストーリーを伝える、ホームページの機能は、新しいインスタンスのダッシュボードにあります。ネクストエクスペリエンス を有効にしてアップグレードされたインスタンスでは、ユーザーは直接 URL を持っている場合は既存のホームページを表示できますが、作成や編集はできません。レスポンシブダッシュボードと アナリティクスセンター ダッシュボードがホームページの機能を引き継ぎます。

ホームページ廃止ヘルプツール を使用して、インスタンスのホームページをレスポンシブダッシュボードに変換します。

詳細については、以下を参照してください。

- アナリティクスセンターでのダッシュボード
- レスポンシブダッシュボードの操作 。

アドミンおよびカタログアドミニストレーターは、次のいずれかの方法でホームページを設計できます。

- カタログホームページのカスタマイズ。
- カテゴリの追加、削除、および並べ替え。
- コンテンツタイプの有効化。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- カタログプロパティを使用した動作と外観の詳細な制御。
- レンダラーを使用したカテゴリの外観の定義。

> **注:**
> エンドユーザーは、カスタマイズ可能なユーザーホームページ、またはカテゴリーのコンテンツブロックを使用するコンテンツ管理ページを使用してカタログにアクセスできます。

検索とナビゲーションの設定

サービスカタログプロパティを使用して、サービスカタログホームページ内の検索とナビゲーションを設定できます。

移動先 サービスカタログ > カタログ管理 > プロパティ サービスカタログのプロパティを表示します。

検索アクセスの制限

各カタログホームページには、ホームページに表示されないアイテムの特定に役立つ検索バーがあります。デフォルトでは、カタログホームページにアクセスできるユーザーはこの検索バーを使用して検索できます。

この検索機能へのアクセスをロール別に制限するには、[サービスカタログを検索できるロールのリスト (カンマ区切り形式)] プロパティ (*glide.sc.can_search*) を使用します。

たとえば、ログインしているユーザーのみが検索にアクセスできるようにするには、このフィールドを空白に設定します。すべてのユーザーの検索機能を削除するには、このフィールドを [なし] に設定します。

> **注:**
> 検索結果には、ログインしているユーザーがアクセスできるアイテムのみが表示されます。

非アクティブなカテゴリの検索結果を非表示にする

デフォルトでは、非アクティブなカテゴリを含むすべてのカテゴリから検索結果が返されます。

非アクティブなカテゴリの結果を返さないようにするには、[サービスカタログは、非アクティブカテゴリ内のリターン項目を検索します] プロパティ (*glide.sc.search.disabled_cats*) を **No** に設定します。たとえば、新しいカテゴリを設計する場合、アクティブにする準備が完了するまで、このカテゴリの検索結果を表示しないようにすることができます。

> **注:**
> また、セキュリティ制約により、カテゴリまたはカタログアイテムにアクセスできなくすることもできます。

アイテムタイプによる検索の制限

デフォルトでは、注文ガイド、レコードプロデューサー、およびウィザードランチャーを表示する場合、検索フィールドは表示されません。

検索フィールドが表示されないカタログアイテムタイプを定義するには、[検索フィールドが表示されないカタログアイテムのクラス名のリスト] (*glide.sc.item.cannot_show_search*) プロパティでこれらのタイプをリストします。

たとえば、レコードプロデューサーを表示するときに検索を有効にするには、このリストから sc_cat_item_producer を削除します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

削除したサービスカタログの検索バー



有効にしたサービスカタログの検索バー



ブレッドクラムリンクの有効化

デフォルトでは、コンテンツ管理ページをサービスカタログのホームページとして使用すると、ブレッドクラムはリンクなしで表示されます。

このブレッドクラムをリンク付きで表示するには、[**CMS** サイト経由でアクセスされた、サービスカタログページ内に表示されたブレッドクラムへのリンクを使用します] プロパティ (*glide.sc.use_breadcrumb_links.cms*) を [はい] に設定します。この設定により、エンドユーザーに高度なナビゲーション制御が提供されます。

検索の提案の無効化

デフォルトでは、検索結果が返されず、別のスペルまたは同様の最近の検索が行われた場合、サービスカタログの検索に「次の意味ですか？」と提案が表示されます。

この提案を無効にするには、[検索の提案を有効にするかどうかを指定します] プロパティ (*glide.sc.search.suggestions*) を [いいえ] に設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

検索結果の絞り込み

プロパティを使用して、サービスカタログの検索結果を絞り込みます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
オートコンプリート機能は、入力された文字の組み合わせと完全に一致する値を返します。

カタログのオートコンプリート



アドミニストレーターは、サービスカタログウィジェット [要求元] の追加列 (`glide.sc.request_for.columns`) プロパティを使用して、列をこのリストに追加できます。これは、検索結果を絞り込み、2 人のユーザーが同じ名前を使用するときに選択するユーザーを決定するのに役立ちます。

この例では、[部門] と [タイトル] の 2 つの追加列が表示されるようにプロパティが設定されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

部門を使用したカタログのオートコンプリート



アドミニストレーターは、「サービスカタログウィジェットの [要求：] 照合順序」(*glide.sc.request_for.order_by*) プロパティを使用して、いずれかの値でソートする列を設定できます。

この例では、[部門] ごとに結果リストをソートするように設定されています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

部門ごとのカタログのオートコンプリートの結果



また、オートコンプリートは [要求] フィールドに適用されるため、サービスカタログのホームページに追加できます。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ.
2. [カテゴリを追加] をクリックします。
3. [要求] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. ページにカテゴリを配置します。

カタログセクションへの要求の追加



カタログアイテムのキーワード検索の設定

サービスカタログ でカタログアイテムをキーワード検索すると、カタログテーブルのいくつかのフィールドが考慮され、検索結果が表示されます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

キーワードが完全に一致しない場合、最も近い一致は [提案を意味しますか] と表示されます。この検索機能は、 サービスポータルにも適用できます。

検索結果は、キーワードの頻度に基づいて次の順序でソートされます。

- [名前] フィールドにキーワードが含まれているカタログアイテム (上位)。
- [メタ] フィールドにキーワードが含まれているカタログアイテム。

> **注:**
> メタフィールドは Zing 検索にのみ使用され、AI 検索には使用されません。[メタ] フィールドが入力されていない場合、Zing 検索では簡単な説明や名前などの他のソースを使用して検索します。

- [説明] または [簡単な説明] フィールドにキーワードが含まれているカタログアイテム。
- [名前] または [説明] フィールドにキーワードが含まれているカテゴリ。
- [名前] または [説明] フィールドにキーワードが含まれているカテゴリ、または [クラス] フィールドにキーワードが含まれているカタログアイテム (下位)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- 組織に複数のサービスカタログがある場合、検索では、表示されているカタログからのみ結果が返されます。
- アイテムがアクティブで、カタログとカテゴリの関連付けが有効で、そのアイテムを表示する権限がある場合にのみ、検索結果が返されます。

手順

1. 次の手順を実行して、sys_metadata テーブルのテキストインデックスを再生成します。
   a. 移動先 システム定義 > テキストインデックス.
   b. アプリケーションファイル [sys_metadata] テーブルのテキストインデックスを開きます。
   c. [テキストインデックスの再生成] 関連リンクを選択し、[**OK]** を選択します。
   システムによってテーブルのテキストインデックスの作成がスケジュールされます。
2. 次の手順を実行して、[次の意味ですか？] 提案を有効にします。
   a. 移動先 システムプロパティ > テキスト検索.
   b. [プロパティということですか？] セクションで、[ナレッジ検索、カタログ検索、またはグローバル検索で、提案する代わりの検索文字列] プロパティを有効にします。

関連情報

検索の管理
サービスカタログ マネージャーとエンドユーザー向け
テーブルのテキストインデックスの再生成
[次の意味ですか？] 提案の設定
カタログアイテムの作成または編集
レコードプロデューサーを作成する
Create an order guide (注文ガイドの作成)
コンテンツアイテムの定義

AI ベースのカタログ検索エクスペリエンスの構成

サービスポータル と Now Mobile の AI ベースのカタログ検索エクスペリエンスによって、従業員のエンゲージメントを向上します。インテリジェントなクエリ機能によって、ユーザーは必要な回答をすばやく簡単に検索できます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

ポータルと Now Mobile で、AI ベースのカタログ検索エクスペリエンスを構成できます。サービスポータルと Now Mobile のデフォルトの Search アプリケーション構成は次のとおりです。

- サービスポータルのデフォルト検索アプリケーション。サービスポータルの AI 検索の詳細については、以下を参照してください。 AI 検索 次の値のいずれか サービスポータル.
- NowMobile アプリ検索構成。Now Mobile の AI 検索の詳細については、「モバイルの AI 検索」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

これらの各 Search アプリケーションの構成には、検索結果のフィルタリングや表示の基盤となる検索プロファイルが関連付けられています。

> **注:**
> Now Mobile で AI 検索が有効になっている場合、**[NOW Mobile** で利用できないアイテムのエクスペリエンス] (*glide.sc.mobile.unsupported_discover*) プロパティは適用されません。Now Mobile プロパティについては「サービスカタログ のプロパティ」を参照してください。

AI ベースのカタログ検索エクスペリエンスには、次のいくつかの制限があります。

- サービスポータル のファセットには、カタログアイテムのプライマリカテゴリが常に表示されます (ユーザーがプライマリカテゴリにアクセスできず、アイテムへのアクセス可能なパスがアイテムが関連付けられている別のカテゴリ経由である場合でも)。
- ユーザーがカテゴリレコードとそのフィールドに対する読み取り権限を持っていない場合は、Now Mobile の検索結果カードにはアイテムのカテゴリは表示されません。

手順

1. 移動先 すべて > **AI** 検索 > 検索エクスペリエンス > 検索アプリケーション.
2. ポータルまたは Now Mobile で検索可能なカタログを編集するには、次のステップを実行します。

   > **注:**
   > ポータルに関連付けられているカタログに関わらず、アイテムは検索ソースで構成されているカタログでのみ検索されます。カタログをポータルに関連付ける方法については、「サービスポータルのカタログの設定」を参照してください。

   a. [Search アプリケーションの構成] リストで、ポータルに関連付けられている Search アプリケーションの構成を選択します。
   サービスポータルの場合は、[サービスポータルのデフォルト検索アプリケーション] などです。

   b. [アプリケーション構成を検索] フォームで検索プロファイルを開きます。
   サービスポータルに指定した [サービスポータルのデフォルト検索プロファイル] などです。

   > **注:**
   > 将来のアップグレードに対する競合を回避するために、ベースシステムで利用可能な検索プロファイルを使用するのではなく、検索プロファイルを作成することをお勧めします。

   c. [検索ソース] 関連リストから検索ソースを選択します。
   [サービスポータルカタログ **(Service Portal Catalogs)]** などです。

   d. [条件] フィールドで、アイテムを検索するカタログを追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスポータルの検索可能なカタログ



e. [更新] をクリックします。

関連情報

AI 検索

プレビューの設定

アイテムの詳細を表示するために [プレビュー] セクションが展開されるアイテムの数を設定します。表示されるアイテムとカテゴリのデフォルト数 (5) を変更して、[カテゴリに存在] 情報を非表示にすることもできます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

デフォルトでは、ポップアップを使用してアイテムの詳細を表示しない場合、 カテゴリ表示に表示されている最初の 2 つのアイテムの [プレビュー] セクションが展開され、アイテムの詳細が表示されます。

この情報が展開されるアイテムの数を変更するには、[詳細表示のためにポップアップアイコンを使用していないとき、閲覧や検索時に展開するカタログアイテムの数] (glide.sc.auto_expand) プロパティを必要な数に設定します。

2 つのアイテムを展開	1 つのアイテムを展開

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



プレビューするアイテムとカテゴリの数の設定

デフォルトでは、ホームページの各カテゴリには最大 5 つのアイテムまたはカテゴリが表示されます。

このタスクについて

この番号を変更するには、*Number of Catalog Items/Categories to preview in a section* (glide.sc.max_items) プロパティを必要な値に設定します。

5 つのアイテムをプレビュー



2 つのアイテムをプレビュー



カテゴリ表示での存在するカテゴリの非表示

デフォルトでは、複数のカテゴリにあるカタログアイテムには、アイテムが利用可能な他のカテゴリを示す [カテゴリに存在] 情報が表示されます。この情報は非表示にすることができます。

始める前に

必要なロール：admin

手順

[カタログ アイテムを表示するとき、追加のカテゴリセクションを表示] (glide.sc.show_additional.cats) プロパティを [いいえ] に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

その他のカテゴリの表示



その他のカテゴリの非表示



レンダラーの作成

UI マクロを使用してレンダラーを作成または変更し、レンダリングの指示を提供します。 レンダラーは、カタログまたはカテゴリに特定の外観を定義します。

始める前に

必要なロール：catalog_admin または admin

このタスクについて

レンダラーを使用して、次の形式を指定します。

- カタログがマルチ カタログ ホームページにどのように表示されるか。
- カテゴリがカタログホームページにどのように表示されるか。

たとえば、カテゴリのホームページ画像、説明、およびカテゴリ内の最初の 2 つのカタログアイテムを表示するレンダラーを作成できます。

手順

1. オプション: UI マクロを作成して具体的なレンダリングの指示を定義します。
2. 移動先 サービスカタログ > カタログ定義 > レンダラ.
3. [**New**] をクリックします。
4. カタログレンダラーまたはカテゴリレンダラーの作成を選択します。
5. レンダラーの詳細を入力します。

レンダラーの詳細

フィールド	説明
名前	レンダラーの名前。
マクロ	使用する UI マクロ。
カタログタイトルを表示	カタログレンダラーに表示されます。マルチカタログホームページでカタログのタイトルバーを表示するためのチェックボックスです。
タイトルを表示	カテゴリレンダラーに表示されます。カタログホームページでカテゴリのタイトルバーを表示するためのチェックボックスです。 **注:** **admin** および **catalog_admin** ロールは、チェック ボックスが選択されていなくても [タイトルを表示] を表示できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログ レンダラー



6. [送信] をクリックします。

> **注:**
> デフォルトのカタログレンダラーまたはカテゴリレンダラーを変更するには、デフォルトのレンダラーのいずれかを選択して、同様のプロセスを行います。

この新しいレンダラーは、レンダラーを適用するときに利用可能な選択肢のリストに追加されます。

カタログのレンダラーの選択

レンダラーを選択してカタログに適用し、外観を変更します。

始める前に

必要なロール：catalog_admin または admin

このタスクについて

次のデフォルトのカタログレンダラースキームを利用できます。

- [すべての詳細]：カタログ画像、タイトル、およびカテゴリを表示します。
- [イメージのみ]：カタログ画像のみを表示します。
- [タイトルおよびイメージ]：タイトルとカタログ画像を表示します。
- [タイトルのみ]：タイトルのみを表示します。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ.
2. 右上にあるコンテンツを追加アイコン (+) をクリックします。
3. ポップアップウィンドウの中央パネルでカタログを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログ ホームページのレイアウト



4. 右側のパネルに表示されているリストからレンダラーを選択します (例：[タイトルのみ])。
5. [クローズ] をクリックして、定義したレンダラー設定でカタログを保存します。

カテゴリのレンダラーの選択

カテゴリのレンダラースキームを選択します。

始める前に

必要なロール：catalog_admin または admin

このタスクについて

次のデフォルトのカテゴリレンダラースキームを利用できます。

- [カテゴリアイテム]：カタログ画像、タイトル、および説明を表示します。
- [カテゴリアイテム、タイトルなし]：カタログ画像と説明を表示します。
- [カタログ詳細]：そのカテゴリのサブカテゴリとアイテムを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ.
2. 右上にあるコンテンツを追加アイコン (+) をクリックします。
3. ポップアップウィンドウの中央パネルでカテゴリを選択します。
4. 右側のパネルに表示されているリストからレンダラーを選択します (例：[カテゴリアイテム])。
5. 閉じるアイコン (x) をクリックして、選択したレンダラーでカタログを保存します。

カタログホームページのカスタマイズ

エンドユーザーが 1 つのホームページからカタログにアクセスできるように、カタログホームページをカスタマイズします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ.
2. ページ上部にあるコンテンツを追加アイコン (+) をクリックして、カテゴリを追加します。
3. 表示されるポップアップウィンドウの中央パネルでカテゴリを選択します。

サービスカタログ ポップアップウィンドウ



4. ホームページのカテゴリが表示される場所で [ここに追加] をクリックします。
5. オプション: 手順 3 ～ 4 を繰り返して、カテゴリをさらに追加します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

6. ポップアップウィンドウを閉じます。
7. オプション: カテゴリの場所を変更するには、適切な場所にドラッグします。
8. オプション: カテゴリを削除するには、カテゴリヘッダーの右上にある (**X**) アイコンをクリックします。
9. オプション: ページに買い物かごを追加します。

パネル内のサブカテゴリの表示

デフォルトでは、カテゴリページの下部にあるパネルにサブカテゴリが表示されます。システムプロパティを変更して、サブカテゴリを上部に表示することができます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

[カテゴリビューでパネル内のサブカテゴリを表示する] プロパティ (*glide.sc.use_sub_cat_section*) を使用します。

フォームの名前

[はい] に設定すると、下部のパネルにサブカテゴリが表示されます。	に設定すると、サブカテゴリが上部のリストとして表示されます。
[はい] に設定	[いいえ] に設定
	

マルチカタログ ホームページのカスタマイズ

エンドユーザーが 1 つのホームページから複数のカタログにアクセスできるように、マルチカタログホームページをカスタマイズします。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
このタスクは、個々のカタログのホームページのカスタマイズに似ています。このタスクでは、カタログカテゴリではなくカタログを追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ.
2. ページ上部の [カタログの追加] を選択して、このページにカタログを追加します。
3. ポップアップウィンドウの中央パネルでカタログを選択します。

マルチカタログホームページの配置



注:
アドミンのみが、アクティブなカテゴリまたはアイテムを含まないカタログを表示できます。

4. オプション: 右側のパネルから レンダラーを選択します (例：[タイトルのみ])。
5. ホームページのカタログが表示される場所で [ここに追加] をクリックします。
6. オプション: 手順 3 ～5 を繰り返して、カタログをさらに追加します。
7. ポップアップウィンドウを閉じて変更を保存します。

マルチカタログホームページ



ホームページ内のカタログの配置を変更できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- カタログの場所を変更するには、適切な場所にドラッグします。
- カタログを削除するには、カタログのタイトルバーの [X] をクリックします。
- カタログの詳細を編集するには、カタログのタイトルバーの鉛筆アイコンをクリックします。
カタログがホームページに表示されます。

セクションまたはポップアップでのアイテムの詳細の表示

デフォルトでは、サービスカタログカテゴリでは、最初の 2 つのアイテムがアイテムの詳細を表示するためにプレビューセクションが展開された状態で表示されます。プレビューされるアイテムの数を変更することや、プレビューがポップアップウィンドウに表示されるように変更することができます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ管理 > プロパティ.
2. プレビューされるアイテムの数を変更するには、[詳細表示のためにポップアップアイコンを使用していないとき、閲覧や検索時に展開するカタログアイテムの数] (`glide.sc.auto_expand`) プロパティを必要な数に設定します。

Example

2 つのアイテムを展開しました。	1 つのアイテムを展開しました。
2 つのアイテム	**1** つのアイテム
	

3. プレビューアイコンを使用するには、[カテゴリを閲覧するとき、アイテムの詳細を表示するためにポップアップアイコンを使用] (`glide.sc.cat_view_use_popup_for_details`) プロパティを [はい] に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[いいえ] に設定した場合は、[プレビュー] をクリックするとアイテムの詳細が表示されます。	[はい] に設定した場合は、アイテムアイコンにカーソルを合わせると、アイテムの詳細がポップアップとして表示されます。
[いいえ] に設定 	[はい] に設定 

クラシックモバイルデバイスの設定

クラシックモバイルデバイスでサービスカタログを設定する場合は、カタログのレイアウトとプレゼンテーションを定義できます。その後、製品とサービスの注文や、レコードプロデューサーを使用したインシデントと問題の送信などのアクションを実行できます。

始める前に

重要:

Mobile Classic は廃止されました。

アプリはストアから削除され、アクティブ化することはできません。アプリの機能拡張、バグ修正、サポートは提供していません。詳細については、「ServiceNow 従来版モバイルアプリの廃止 (2022 年 9 月 15 日)」を参照してください。

必要なロール：admin

このタスクについて

ユーザーはクラシックモバイルデバイスでサービスカタログにアクセスして、次のことを実行できます。

- 製品とサービスのビューと注文
- レコードプロデューサーを使用したインシデントと問題の送信

注:

ユーザーは、クラシックモバイルデバイスから注文ガイド、ウィザード、またはコンテンツアイテムにアクセスすることはできません。

アドミニストレーターとカタログアドミニストレーターは、クラシックモバイルデバイス用のサービスカタログのレイアウト、プレゼンテーション、およびその他の側面を設定できます。

次に例を示します。

- クラシックモバイルカテゴリのレンダリングオプションの定義
- クラシックモバイルカタログアイテムのレンダリングオプションの定義

モバイルデバイスでの サービスカタログ へのアクセス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログにアクセスするには、 セルフサービス > カタログ.

クラシックモバイルの サービスカタログ ホームページ



カタログアイテムはカテゴリにグループ化され、1 つ以上のサブカテゴリも含めることができます。

アイテムを参照して選択することができます。カテゴリ内のアイテムを参照するには、カテゴリフィルターをタップして、カテゴリまたはサブカテゴリを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サンプルサービスカタログカテゴリ



アイテムを要求するには：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. アイテムを選択します。

クラシックモバイルのアイテム注文



2. 矢印 (>) のあるフィールドをタップすると、要求者の名前または場所、希望入手日、またはアイテム数量などの情報を追加できます。
3. [カートに追加] をタップして買い物かごにアイテムを追加します。

   注文画面が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラシックモバイルのアイテム注文 **2**



4. 必要に応じて、[編集] をタップして注文を編集します。
5. 指定したアイテムを注文するには、[オーダー] をタップし、注文の確認を求めるプロンプトが表示されたら **[OK]** をタップします。
   確認メッセージが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラシックモバイル注文の確認



6. 詳細を表示するには、アイテムをタップします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラシックモバイル注文の要求されたアイテムの詳細



7. 確認メッセージに戻るには、戻る矢印をタップします。
8. サービスカタログに戻るには、[ブラウズを続ける] をタップします。

   要求が送信されると、ServiceNow は要求実行プロセスに従い、オーダー済みアイテムを処理します。

モバイルレイアウトの定義

サービスカタログ内のカテゴリ用にクラシックモバイルレイアウトを設定できます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

デフォルトでは、サービスカタログカテゴリはデスクトップデバイスと同じ順序でモバイル端末に表示されます。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > クラシックモバイルアドミン > クラシックモバイル用レイアウト サービスカタログのリストを表示します。
2. 設定するサービスカタログのルックアップアイコンをクリックします。
   モバイルレイアウトにカタログの詳細が表示されます。
3. [編集] をクリックして、モバイル端末に表示されるカテゴリとその順序を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログ クラシックモバイルレイアウトカタログ



4. 選択したモバイルカテゴリを追加、削除、または並べ替えし、[保存] をクリックします。

> **注:**
> そのカタログに関連付けられているポータルページのデフォルトのデスクトップレイアウト設定に表示を戻すには、[カテゴリをデスクトップレイアウトに置き換え] 関連リンクをクリックします。

クラシックモバイル UI の説明のサイズの制限

デフォルトでは、スマートフォンインターフェイスでのアイテムの説明は、最大 2 行に短縮されます。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ管理 > プロパティ.
2. [カテゴリやアイテムのリストの説明をモバイル **UI** の **2** つの行に制限] プロパティ (glide.sc.mobile.limit.description) を [いいえ] に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[はい] に設定すると、説明が 2 行に制限されます	[いいえ] に設定すると、完全な説明が表示されます
[はい] に設定 	[いいえ] に設定 

でのコンテンツ管理システムの使用 サービスカタログ

コンテンツ管理システム (CMS) を使用して、サービスカタログのカスタムインターフェイスを作成します。

重要:
CMS の代わりにサービスポータルを使用して新しい開発を行います。サービスポータルは CMS の代替となるもので、ユーザーエクスペリエンスが向上しています。ベースシステムではデフォルトで有効になっています。詳細については、「Service Portal」と「Content Management and Service Portal」を参照してください。

CMS サイトでのカタログの管理

組織でコンテンツ管理システム (CMS) と サービスカタログ を使用する場合は、CMS サイト内でサポートされるカタログを選択できます。

始める前に
必要なロール：catalog_admin または admin

このタスクについて
カタログとサイトを関連付けることで、ユーザーが常に適切なカタログにアクセスできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > カタログの管理 をクリックし、カタログを開いてサイトに関連付けます。
2. [サイト] 関連リストで、[編集] をクリックし、カタログに関連付けるサイトを選択して、[保存] をクリックします。
3. サイト名の横にある参照アイコンをクリックし、[レコードを開く] をクリックします。

サービスカタログの詳細 - カタログサイトの詳細



4. 必要に応じて、フィールドに値を入力します。

フィールド	説明
CMS ホームページ	このサイトのホームページ。
CMS 検索ページ	サイトの検索ページの場所。
CMS 買物継続時のリダイレクト先ページ名	エンドユーザーがその CMS サイトで [買い物を続ける] ボタンをクリックしたときに誘導する場所。このフィールドは、コンテンツページの URL 接尾辞を参照するように設計されています。

5. [更新] をクリックします。

カタログポータルページの設定

カタログポータルページの [sc_catalog_view_mtom] テーブルは、カタログを CMS ポータルページにリンクし、URL で使用されるデフォルトのカタログとポータルページの組み合わせを定義します。

たとえば、サービスカタログのデフォルトのポータルページは、catalog_default ページです。

カタログポータルページレコードは、 フォームの [カタログポータルページ] 関連リストに表示されます。[カタログポータルページ] テーブルは、URL に **[sysparm_catalog_view]** と **[sysparam_catalog]** の 2 つの値を生成します。必要に応じて、[カタログポータルページ] フォームを使用してカスタムリンクを入力します。

欠損カタログポータルページの解決

カタログレコードがカタログポータルページレコードに関連付けられていない場合、ServiceNow はセットプリフィックス **catalog_<catalog name>** に基づいてビューの表示を試みます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

たとえば、デフォルトのサービスカタログにカタログポータルページレコードがない場合、システムは **[sysparm_view]** を **[catalog_Service_Catalog]** に設定します。この設定では、 セルフサービス > サービスカタログでは、既存の入力済みの **catalog_default** ポータルページではなく、新しい明らかに空白の **catalog_Service_Catalog** ポータルページが表示されます。

修正するには、 フォームの [サイト] 関連リストに移動し、手動で新しいカタログポータルページレコードを追加します。

たとえば、デフォルトのサービスカタログに、次の値を持つレコードを追加します。

- [カタログ]：サービスカタログ
- [ポータル ページ]：カタログ (catalog_default)
- [デフォルト]： true

カタログポータルページを管理する

サービスカタログ を使用すると、カタログの複数のポータルページを作成および管理できます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

カタログポータルページには、特定のカタログのホームページがあります。ポータルページを使用して、ユーザーグループごとに異なるカタログビューを作成できます。各ポータルページは、同じカタログコンテンツにアクセスしますが、異なる方法でコンテンツを提示します。

カタログポータルページの詳細には、そのページで使用する所有者、タイトル、およびビューが含まれます。

手順

1. [カタログポータルページ] 関連リストには、そのカタログで使用可能なポータルページが表示されます。
   各カタログには、カタログ作成時に自動的に作成されるデフォルトページがあります。
2. 適切なアクションを選択します。
   - [新規] をクリックして、新しいポータルページを作成します。
   - [編集] をクリックして、カタログの別のポータルページを選択します。
   - ポータルページを選択して、そのページの詳細を表示および編集します。

カスタマイズと構成

ServiceNowアプリケーションのカスタマイズと構成には重要な違いがあります。ServiceNowプラットフォームはカスタマイズと構成を受け入れるように構築されていますが、その方法は、ServiceNowサポート、将来のServiceNowプラットフォームバージョンへのアップグレード、およびServiceNowプラットフォームの機能に大きな影響を与える可能性があります。

カスタマイズに関する一般的なルールは次のとおりです。

- アプリケーションの本来の意図を拡張する場合にのみ、アプリケーションをカスタマイズします。たとえば、IT 機能を ITSM に追加しますが、移動ワークフローは追加しません。アプリケーションを過度にカスタマイズするのではなく、クリエータースタジオ や ServiceNow スタジオ などのApp Engine製品を使用して新しいアプリケーションを作成します。
- アプリケーションをカスタマイズする前に、できるだけ多くの構成を行います。
- すぐに利用可能な機能にコードを追加したり、その他の変更を加えたりすると、それらの機能を所有することになります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

構成とは

構成とはServiceNowServiceNowインスタンスへのベースラインインストールの一部であるフローやコードを変更することなく、組み込みのツールと機能を使用してアプリケーションの動作を変更するプロセスです。

構成は、 ServiceNow 組み込みツールを使用してテーブルなどを追加したり、インスタンス全体のパラメーターを設定したり、コードを使用してビジネスニーズに合わせてアプリケーションの機能を拡張したりします (コードがベースラインコードのインストールを変更しない限り)。プラットフォーム全体は、構成コードを追加するように設計されています。

ワークフロースクリプトなどのコードを追加する場合は、ベースラインコードのインストールを変更しなくても、そのコードを所有することになります。これには、 ServiceNow プラットフォーム全体に与える影響を所有することも含まれます。コードの追加によって発生する問題は、デバッグに対する ServiceNow サポートの範囲を超えています。

構成を元に戻すためにベースラインコードを変更する必要はありません。

構成の例を次に示します。

- フォーム:テーブル、フィールド、データタイプ、デフォルト値、およびフィールドの依存関係を構成して、キャプチャして表示するデータを構成します。
- UI 要素:レイアウトの変更、関連リストの追加、ボタンの追加、フィールド名の変更を行います。
- サービスカタログ:顧客がサービスや製品オファリングなどのカタログアイテムを要求できるポータルを構成します。
- ACL:権限のないユーザーによるフォームやデータへのアクセスを制限します。
- システムプロパティ値:すべてのユーザーに対するアプリケーションのエクスペリエンスを変更します。

カスタマイズとは

カスタマイズとは、 ServiceNow インスタンスへのベースラインインストールの一部であるフローまたはコードに加えられた変更です。アプリケーションをカスタマイズするには ServiceNow 製品またはコードを使用します。

コードを追加すると、ベースラインのインストールを変更しなくても、そのコードを所有することになります。これには、 ServiceNow プラットフォーム全体に与える影響を所有することも含まれます。

カスタマイズの例は次のとおりです。

- スクリプティング:JavaScript を使用してスクリプティングすることで ServiceNow をカスタマイズします。これには、クライアントスクリプト、サーバーサイドスクリプト、およびベースラインコードを変更する複雑なロジックを含むビジネスルールの作成が含まれます。
- カスタムテーブル:標準のテーブルに収まらない特殊なデータに対応するカスタムテーブルを開発します。
- 統合:シームレスなデータ交換のために、API や Web サービスなどの外部システムとの統合をカスタマイズします。
- ウィジェットとポータル:カスタムウィジェットとポータルを作成して、独自の機能とユーザーエクスペリエンスを提供します。
- ワークフロー: ワークフロースタジオを使用してワークフローを作成および変更します。1 つの設計環境からプレイブック、フロー、アクション、ディシジョンテーブル、統合を作成および管理して、タスクを自動化します。新しいバージョンのフローにアップグレードするには、カスタマイズを再適用する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カスタマイズと構成のためのツール

ServiceNow には、 ServiceNow アプリケーションのすぐに利用可能な動作を変更するための、ビジネスルールなどの多くのツールと機能が用意されています。アプリケーションをカスタマイズまたは構成するかどうかは、使用方法によって異なります。これらのツールを使用してインストールされているコードベースを変更すると、カスタマイズが構成されます。これらのツールを使用して、フローを変更しないコードを追加するか、インストールされたコードベースを追加すると構成が構成されます。どちらの場合も、追加するコードと、それが ServiceNow プラットフォームに与える影響を所有します。

ServiceNow ツールには次のものが含まれます。

- UI ポリシー:ユーザーの入力に従って、フォーム上のフィールドと属性の表示を動的に変更します。
- ビジネスルール:指定された条件に基づいてアクションを自動的にトリガーします。
- UI アクション:クリックされたときに特定のアクションを実行するボタン、コンテキストメニューアイテム、またはその他の UI 要素を追加して、フォームとリストを拡張およびカスタマイズします。
- クライアントサイドスクリプト:フォームまたは UI ページで特定のアクションが発生したときに、ユーザーのブラウザー内で実行されるスクリプト。
- サーバーサイドスクリプト:ServiceNow サーバーまたはデータベースで実行されるスクリプト。たとえば、データベースクエリの実行時にレコードフィールドを更新します。

パーソナライゼーションとは

パーソナライズとは、ユーザーがすぐに利用可能なアプリケーションツールを使用して、アプリケーションのルックアンドフィールを自分だけに変更することです。アドミニストレーターはすべてのユーザーのルックアンドフィールを変更でき、これは構成と見なされます。パーソナライズの例としては、ユーザーがダークモードの使用を選択したり、表示するテーブル列を選択したりします。

カスタマイズでは、 ServiceNow インスタンスへのベースラインコードのインストールは変更されません。そのため、カスタマイズがカスタマーサポートに影響を与えたり、新しい ServiceNow バージョンへのアップグレードを妨げたりすることはありません。

ServiceNow 製品のカスタマイズの影響

ServiceNowプラットフォームは非常に柔軟性が高く、幅広いビジネス要件を満たすためのカスタマイズと構成を受け入れるように構築されています。ただし、 ServiceNow アプリケーションをどのようにカスタマイズするかは、 ServiceNow サポート、将来の ServiceNow プラットフォームバージョンへのアップグレード、およびプラットフォームの機能に大きな影響を与える可能性があります。ServiceNowアプリケーションをカスタマイズする代わりに、クリエータースタジオやServiceNow スタジオなどのApp Engine開発製品を使用して新しいアプリケーションを作成することを検討してください。

ServiceNowプラットフォームは、タスクの処理方法、複数のブラウザでのフォームのレンダリング方法、および全体的なユーザーエクスペリエンスにおいてアプリケーションをサポートするフレームワークを使用します。ServiceNow、一貫した方法で開発およびサポートを提供するために、フレームワークの整合性に依存しています。カスタマイズすると、このフレームワークが損なわれ、プラットフォームの機能が変更され、ワークフローとアップグレード性が損なわれる可能性があります。

カスタマイズにより、プラットフォームがトリガーされてsys_update_xmlレコードが作成され、このレコードは顧客アップデートテーブルに保存されます。ServiceNowプラットフォームの新しいバージョンに更新すると、プラットフォームはすべてのカスタマイズをマークし、カスタマイズされたレコードをスキップします。つまり、カスタマイズを手動で更新する必要があります。これは、新しいプラットフォームバージョンへの更新に必要な時間とリソースに大きな影響を与える可能性があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
Customer Update テーブルには、新しいカタログアイテムや新しいワークフローの作成など、構成メタデータに対する変更または追加も含まれています。

詳細については、「Customer Updates table」を参照してください。カスタマイズの数が増えると、カスタマイズのメンテナンスの複雑さが劇的に増すことに注意してください。

インストールされたコードベースのカスタマイズは、コストがかかり、技術的負債が発生し、アップグレードサイクルが長くなり、カスタムコードが新しいプラットフォームバージョンに簡単に移行できない場合があるため、将来のプラットフォームのアップグレードを複雑にする可能性があります。カスタムコードは、意図しない方法で ServiceNow プラットフォームの標準機能を変更する可能性があります。カスタマイズの要求を慎重に評価し、明確なビジネス価値があり代替手段がない場合にのみカスタマイズに頼る。可能な限り、カスタマイズを避けるため、代わりに構成を使用してください。

製品をカスタマイズする場合:

- 今後のカスタマイズを維持する責任があります。
- カスタマーサービス & サポート はカスタムコードによる問題はサポートしません。これが問題の原因である場合、サポート チームは、すぐに使用できるコードに戻すようにアドバイスする可能性があります。

カスタマイズのサポートに関する カスタマーサービス & サポート スタンスは何ですか?

カスタマイズに対する ServiceNow カスタマーサービス & サポート スタンスは、コードを追加する場合は、コードとその結果を所有するということです。どうしてですか？カスタマーサポートはカスタムビジネスロジックに精通しておらず、予期される動作がどうあるべきかがわからず、すぐに利用可能なインスタンスで問題を再現できず、カスタマーサポートエンジニアは認定の実装スペシャリストではないため、カスタマイズされたコードロジックをレビューする認定を受けていません。

カスタマイズの代替手段

拡張の要件やアイデアがある場合は、インストールされているコードベースをカスタマイズする代わりに、次のことができます。

- カスタマイズではなく構成を使用します。
- 拡張要求を ServiceNow 開発チームに送信します。各要求が評価され、承認された場合は将来のリリースに組み込まれます。
- App Engine開発者製品を使用してアプリを作成し、必要な機能を処理します。

カスタマイズする代わりに App Engine 開発者製品を使用する場合

会社が ServiceNow プラットフォームに新しい機能を追加する必要がある場合は、ITSM などの既存のアプリケーションをカスタマイズしたり、クリエータースタジオ や ServiceNow スタジオ などのApp Engine開発者製品を使用して新しいアプリケーションを作成したりできます。選択するパスの簡単なガイドラインは次のとおりです。

- カスタマイズによってアプリケーションの意図した目的が拡張される場合は、カスタマイズした方が効果的です。たとえば、 ITSMに IT 機能を追加できます。
- カスタマイズによってアプリケーションの意図した目的が拡張されない場合は、 App Engine 開発者製品を使用して新しいアプリケーションを作成する方が効果的です。たとえば、出張要求ワークフローの作成に ITSM ワークフローを再利用しないでください。

たとえば、 ITSM は IT の問題を処理するように設計されています。出張要求を処理するようにカスタマイズすることは、 ITSMの本来の意図を超えています。IT 部門と出張要求ではワークフローが異

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

なるため、ITSMをカスタマイズするのではなく、クリエータースタジオ や ServiceNow スタジオなどのApp Engine開発者ツールを使用して出張要求アプリを作成することをお勧めします。

App Engine開発者製品を使用するケースの例

ServiceNow 製品は、意図したとおりに使用すると最適に機能します。アプリケーションを再利用するために大幅にカスタマイズする場合は、 App Engine 開発者製品を使用して新しいアプリケーションを作成することをお勧めします。

次のシナリオは、既存の ServiceNow アプリケーションを大幅にカスタマイズするよりも、新しいアプリケーションを作成する方がうまく機能することを示しています。

- どの製品ワークフローにも合わないアプリの新しいユースケースがあります。
- すぐに利用可能なアプリケーションを大幅にカスタマイズすることで構築できるユースケースがあるが、既存のアプリケーションで意図されていたこととと一致していない。
- 会社に、OOTB 製品ワークフローとは別のユーザーグループまたはビジネスプロセスがある。

ServiceNow 製品のカスタマイズに関するガイドライン

カスタマイズする必要がある場合は、次の提案を検討してください。

- まず、構成オプションを最大化します。
- オブジェクトのコピーは避けてください。代わりに、 サービスポータル ウィジェットや再利用するように指定されたその他のアイテムを除き、可能な限りその場でオブジェクトを更新します。
- デフォルトは「編集前に追加」です。つまり、たとえば、既存のフィールドのタイプを変更するのではなく、フォームにフィールドを追加する必要があります。追加するときは、すぐに利用可能なオブジェクト、メソッド、またはクラスと同じ名前を使用しないでください。
- フォームに追加するフィールドの数を最小限に抑えます。フォームのフィールドが多いほど、ロードに時間がかかることがあります。
- カスタマイズする前に、元のレコードをバックアップとしてエクスポートします。将来復元する必要がある場合に備えて、すぐに使用できるsys_idを追跡します。
- スコープ対象のアプリケーションを新しいカスタム開発のデフォルトとして使用します。
- すべてのカスタマイズを文書化します。カスタマイズの理由を説明するコメントを追加します (ビジネス上の根拠を含む)。アップグレードする前にすべてのコメントを確認して、すぐに利用可能なコードに戻せるかどうかを確認してください。
- すべてのカスタマイズのテストを作成します。可能な場合は、すべてのカスタマイズに対して自動テストフレームワーク (ATF) テストを記述します。
- ヘルススキャンを定期的に使用して、不要なカスタマイズを特定します。
- 必要に応じてベースラインオブジェクトをカスタマイズして、競合の解決と意思決定を更新に適切に記録できるようにする必要があります。非表示のカスタマイズにより、復元または結合が必要になった場合に、アドミニストレーターが今後のアセスメントで更新を見落とす可能性があります。
- すべてのユースケースでカスタマイズをテストします。パフォーマンステストと意図しない結果の導入を含めます。
- アドミニストレーターは、 ServiceNow プラットフォームのアップグレード後にカスタマイズが機能することを確認し、どのようなカスタマイズが行われたかを追跡する責任があります。

アップグレード時のカスタマイズの処理

カスタマイズにより、プラットフォームがトリガーされ、顧客アップデートテーブルに保存されるsys_update_xmlレコードが作成されます。これらのレコードは、プラットフォームバージョンのアップグレード中に更新されません。ServiceNowServiceNow アップグレードモニターでス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

キップされたレコードとしてマークします。アップグレードされたインスタンスに正常に移植されたことを確認するには、スキップされた変更を手動で処理する必要があります。詳細については、「Customer Updates table」を参照してください。

ビジネス上の根拠を含め、すべてのカスタマイズを文書化したと仮定して、文書化されたインベントリを取得し、アップグレードモニターで特定されたスキップされたレコードと比較します。スキップされたレコードの原因となった低リスクの変更 (フィールドラベルやフォームレイアウトなど) を除外した後、次のいずれかを決定する必要があります。

- 各カスタマイズを保持
- デフォルト設定に戻す
- カスタマイズをベースシステムと結合して競合を解決する

サービスカタログ マネージャーとエンドユーザー向け

ログインしているすべてのユーザーは、組織内の部門のサービスカタログからアイテムを表示および注文できます。これらのカタログアイテムには、商品、サービス、および情報を含めることができます。

個別に注文可能なものは、カタログアイテムとして注文できます。より大きな全体の一部としてのみ存在するものは、カタログアイテムにすることはできません。たとえば、ラップトップはカタログアイテムにできますが、ラップトップの高解像度ディスプレイはカタログアイテムにできません。

注文をした後、その進捗状況を依頼者が追跡できます。実行グループは、必要な承認を含む実行プロセスで、事前定義された一連のタスクを完了します。

マネージャーは、サービスカタログプロセスを改善するために、レコード履歴をレビューすることや、レポートを実行することができます。たとえば、マネージャーは最も一般的な注文されたアイテム、または入荷待ちを見ることができます。

サービスカタログホームページ

サービスカタログのホームページには、そのカタログから注文できる商品とサービスが一覧表示されます。

カタログアイテムはカテゴリにグループ化され、1 つ以上のサブカテゴリも含めることができます。デフォルトでは、カテゴリ内の最初の 10 個のアイテムが、サービスカタログのホームページのカテゴリ名の下に表示されます。

デフォルトのサービスカタログホームページにアクセスするには、次の場所に移動します セルフサービス > サービスカタログ.

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログのホームページ



カテゴリ名をクリックすると、そのカテゴリ内のすべてのサブカテゴリとアイテムのリストが表示されます。

サービスカタログのサブカテゴリとアイテム



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログの検索

組織に複数のサービスカタログがある場合は、[検索] フィールドを使用して必要なカタログを検索できます。検索結果には、アクティブなカテゴリ内のアイテムと、そのアイテムの簡単な説明が一覧表示されます。

注:
組織に複数のサービスカタログがある場合、検索は現在表示されているカタログからのみ結果を返します。

カタログ内の特定のアイテムを検索するには、[検索] フィールドを使用します。下矢印をクリックすると、以前の検索のリストが表示されます。カタログ検索は、カタログページおよびカテゴリページで利用できます。

サービスカタログの [検索] フィールド



検索結果には、アクティブなカテゴリ内のアイテムと、そのアイテムの簡単な説明が一覧表示されます。別のページにすばやく移動するには、ヘッダーバーまたは簡単な説明の下にあるブレッドクラムを使用します。[検出場所] リストには、検索結果に関連するカテゴリが階層形式で表示されます。

サービスカタログの検索結果



検索結果の選択リストを使用して、1 ページに表示される結果の数を制御できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

検索結果の選択リスト



カタログの一覧表示内で、階層内の 1 つ以上のレベルをすばやく移動するには、画面上部にあるブレッドクラム内のリンクをクリックします。

ブレッドクラムから検索用語を削除するには、用語の横にある **[x]** をクリックします。

検索で複数の結果が返された場合は、[プレビュー] をクリックして特定のカタログアイテムの詳細を取得します。

注:
システムは、キーワードのみに基づいて先行入力検索を実行します。

関連情報

サービスカタログ マネージャーとエンドユーザー向け

サービスカタログ 要求画面

サービスカタログから要求を行うには、カタログホームページに移動し、注文するアイテムを選択します。

アイテムが注文されると、ベースシステムにより注文を追跡するための要求が生成され、[ステージ] 列に注文ステータスを含むサマリーが表示されます。

サービスカタログ要求ステータス



要求内の個々のカタログアイテムは、個別の要求アイテムを作成します。たとえば、2 台の PC、1 台の椅子、および 1 台の机の要求は、単一の要求で 4 つの要求アイテムを生成します。

買い物かご画面

買い物かご画面には、注文が行われる直前の買い物かごのプレビューが表示されます。

1 ステップまたは 2 ステップのカタログチェックアウトプロセスのレイアウトを設定できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注文ステータス画面

注文ステータス画面は、正常に注文を行った後にサービスカタログに表示される最後の概要画面です。

サービスカタログアイテムの要求生成

顧客がカタログから何かを注文すると、注文を追跡するための要求が生成されます。

要求されたアイテム (sc_req_item) レコードの [開始者 **(Opened By)**] フィールドで指定されたユーザーには、読み取りアクセス権があります。

サービスカタログ要求



要求の一部である個々のカタログアイテムは、その要求で個別の要求アイテムを作成します。

たとえば、2 台の PC、1 台の椅子、および 1 台の机の要求は、次の要求を生成します。

要求 REQ0000001 -- 4 つのもの

- 要求アイテム RITM0000001 -- 2 台の PC
- 要求アイテム RITM0000002 -- 1 台の椅子
- 要求アイテム RITM0000003 -- 1 台の机

サービスカタログ要求を送信すると、履行者はそのアイテムの在庫がないと判断することができます。履行者は [入荷待ち] チェックボックスをオンにして、アイテムの在庫がいつ入るかについてのコメントを入力できます。入荷待ちステータスは、レポートやダッシュボードで使用できます。

サービスカタログ要求がキャンセルされると、関連するすべての発注書 (PO) と未受領の転送注文がキャンセルされます。

関連情報

サービスカタログホームページ

要求のクローン

通知リストで、要求を最大 10 名のユーザーに対してクローンできます。

始める前に
要求をクローンする前に、管理者が要求のクローンを有効にする必要があります。詳細については、「要求のクローン」を参照してください。

必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
複数行の変数セットを含む要求をクローンすると、複数行の変数セットで指定された情報は、すべてのクローンされた要求で利用可能になります。複数行の変数セットのすべての UI ポリシーとクライアントスクリプトもクローンされます。

手順

1. サービスカタログ 要求を作成します。
2. チェックアウトページで、要求をコピーするユーザーを [このリクエストをコピー：] 参照フィールドに入力します (最大 10 名)。



3. [注文する] をクリックします。

カタログアイテムの監査履歴の表示

要求したアイテムに対する変更の監査履歴を表示できます。たとえば、変数値に対する変更を表示して、誰が変更を行ったかを知ることができます。履行者とアドミニストレーターは、要求アイテムの履歴を表示できます。

始める前に
必要なロール：admin (履歴リストまたはカレンダー)、itil (カレンダーのみ)

手順

1. 履歴を表示するには、次のいずれかの操作を実行します。

オプション	説明
自分の要求アイテムの履歴の表示	移動先 セルフサービス > 要求アイテム をクリックし、要求したアイテムを開きます。
任意の要求アイテムの履歴の表示	移動先 サービスカタログ > オープンレコード > アイテム をクリックし、表示する要求アイテムを開きます。

2. フォームのコンテキストメニューを開き、 履歴 > カレンダー又は 履歴 > リスト (許可を得て)。履歴カレンダーには、レコードの変更日、変更者、および変更時間が表示されます。履歴リストには、各変更がリストビューで表示されます。変数の履歴レコードには「VARIABLE:」というプリフィックスが付きます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. 日の数字をクリックしてその日の変更のビューを表示するか、週の数字をクリックして週次ビューを表示します。

ウィッシュリストへのカタログアイテムの保存

ウィッシュリストにカタログアイテムを保存し、後で注文プロセスを完了することができます。

たとえば、特定のソフトウェアがインストールされたラップトップが必要だとします。ラップトップをウィッシュリストに追加して、完全なソフトウェア構成のリストが用意できてから、ウィッシュリストにアクセスします。ウィッシュリストにアイテムを追加したときの、入力したデータが保存されています。

catalog_admin ロールまたは admin ロールを持つユーザーは、ウィッシュリスト機能を有効または無効にすることや、エンドユーザー用のウィッシュリストの買い物かごを設定することができます。デフォルトでは、カタログのウィッシュリストは常に無効になっています。

カタログエンドユーザーのウィッシュリスト機能を有効にするには、カタログレコードの [ウィッシュリストの有効化] チェックボックスをオンにします。

ウィッシュリスト機能は、プロパティ `glide.ui.doctype` が `false` に設定されていると機能しません。

ウィッシュリスト機能を表示するカタログホームページ



注:
カタログのウィッシュリスト機能が無効になっている場合、そのウィッシュリストのアイテムはすべて削除されます。ウィッシュリスト内のアイテムは、そのアイテムが別のウィッシュリストが有効になっているカタログに関連付けられている場合にのみ保持されます。

ウィッシュリストの操作

アイテムをウィッシュリストに保存するには、カタログアイテムページの [ウィッシュリストに追加] をクリックします。アイテムがウィッシュリストに追加されたことを示すポップアップダイアログが表示されます。アイテムの重複したエントリは、ウィッシュリストに追加されません。既にウィッシュリストに入っているアイテムを追加しようとすると、ウィッシュリスト内のそのアイテムの最新のエントリが更新されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ウィッシュリストのポップアップダイアログ



カタログアイテムのウィッシュリストにアクセスするには、ポップアップダイアログの [ウィッシュリストを表示] をクリックします。ヘッダーのウィッシュリストアイテムへのリンクをクリックすることもできます。ウィッシュリストの買い物かごでは、ウィッシュリストアイテムを更新または削除することができます。

ウィッシュリストアイテムを更新するには、ウィッシュリストの買い物かごに移動してアイテムの [ビュー] をクリックします。情報を変更し、[更新] をクリックして変更を保存します。アイテムの注文に進むには、[カートに追加] をクリックします。アイテムがウィッシュリストから削除され、最終的なチェックアウトのためにカートに追加されます。

サービスカタログ 個のアイテム

カタログ全体は、個々のカタログアイテムの集まりで構成されています。

基本的な サービスカタログ アイテムタイプは次のとおりです。

- 標準カタログアイテム
- レコードプロデューサー: サービスカタログを介してインシデントなどの情報を追加する別の方法を提供します。
- 注文ガイド:1 回の要求で複数のカタログアイテムをグループ化できるようにします。
- コンテンツアイテム:物品やサービスではなく、情報を提供するカタログアイテムです。

標準カタログアイテム

カタログアイテムは、物品またはサービスです。何かを単独で注文することができる場合、それはカタログアイテムです。全体の一部としてしか意味をなさない物の場合、それ自体はアイテムではなく、アイテムの一部です。たとえば、新しい Dell サーバーは、新しいエグゼクティブデスクと同様にカタログアイテムです。

カタログアイテムを使用して、サービスをユーザーに公開します。サービスの説明、画像、ワークフローを追加して、カタログアイテムの承認プロセスとフルフィルメントプロセスを決定します。

変数を使用して、ユーザーからの情報を表示および収集します。また、カタログUI ポリシーとカタログクライアントスクリプトを追加して、ユーザーの入力に基づいてアイテムの動作を制御することもできます。

カタログアイテムの関連アイテムと記事の指定

カタログアイテムの関連アイテムと記事を指定して、代替品および追加情報を提供します。これらのアイテムと記事は、サービスポータル および Now Mobile のカタログアイテムページに表示されます。

始める前に

必要なロール：admin、catalog_admin、または catalog_editor

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
注文ガイドの関連アイテムと記事を指定することはできません。
これらのタイプのアイテムをカタログアイテムの関連アイテムとして指定することはできません。

- ウィザードランチャ
- コンテンツアイテム
- 標準的な変更テンプレート
- 管理ホームカタログ内の任意のアイテム

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > アイテムの管理.
2. 必要なカタログアイテムを選択します。
3. 関連記事を指定するには、次の手順を実行します。
   a. [関連記事] 関連リストで、[編集] をクリックします。
   b. [メンバーの編集] フォームで、必要な記事を [コレクション] 列から [関連記事リスト **(Related Articles List)**] 列に移動します。
   c. 上アイコンまたは下アイコンをクリックして、記事を必要な順序で配置し、[保存] をクリックします。
4. 関連するカタログアイテムを指定するには、次の手順を実行します。
   a. [関連カタログアイテム] 関連リストで、[編集] をクリックします。
   b. [メンバーの編集] フォームで、必要なアイテムを [コレクション] 列から [関連カタログアイテムリスト **(Related Catalog Items List)**] 列に移動します。
   c. 上アイコンまたは下アイコンをクリックして、アイテムを必要な順序で配置し、[保存] をクリックします。

   注:
   サービスポータル で、インスタンスオプションを使用して、[関連する記事] および [関連アイテム] セクションに表示される記事とアイテムの数を設定します。「関連カタログアイテムウィジェットインスタンスオプションの設定」または「ナレッジ関連記事ウィジェットインスタンスオプションの設定」を参照してください。

関連情報

マップ関連記事

アイテムへのオーダー済みアイテムのリンクの追加

オーダー済みアイテムのリンクを使用して、アイテムに関する詳細を提供するリンクをオーダー済みアイテム画面に追加します。

始める前に
必要なロール：カタログアドミニストレーター

このタスクについて
カタログアイテムを注文した後、そのリンクをクリックして、注文したアイテムに関する関連情報 (標準の配送契約条件など) を表示することができます。URL のテキストおよびリンクは、1 度定義して複数のアイテムに再利用することができます。

リンクは、要求アイテムの sys_id を指定する追加パラメーターで表示されます。たとえば、リンクが mylink.com の場合、mylink.com?req_item=abcde12345 と表示されます。この追加パラメーターは、仮想プロビジョニングの場合に役立ちます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
オーダー済みアイテムのリンクをクラシックモバイルデバイス用に設定することはできません。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > 注文済みアイテムのリンク.
2. [**New**] をクリックします。
3. オーダー済みアイテムのリンクの [名前] を入力します。
4. リンクとして表示する [リンクテキスト] を入力します。
   たとえば、iPhone の詳細については、ここをクリックしてくださいなどです。
5. 正確なリンク **URL** を入力します。
   たとえば、http://www.mylink.com などです。
6. [ターゲット] を選択します。
   新しいウィンドウやタブまたはカタログ内のリンクを開くことができます。[カタログ内] を選択する場合、リンクは同じサイト内になければなりません。HTTP サイトは HTTPS 内から呼び出すことはできません。
7. [**Submit** (送信)] を選択します。
8. 移動先 サービスカタログ > カタログ定義 > アイテムの管理.
9. アイテムの [名前] をクリックします。
10. [オーダー済みアイテムのリンク] フィールドで、参照ルックアップアイコンをクリックします。
11. オーダー済みアイテムのリンクの [名前] をクリックします。
12. [更新] をクリックします。

サービスカタログクライアントスクリプトの作成

クライアントスクリプトを作成して、カタログをカスタマイズすることができます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
カタログクライアントスクリプトを使用して、ユーザーに表示されるカタログアイテムの動作を制御します。カタログクライアントスクリプトは、カタログアイテムまたは変数セットに適用することができます。これらのスクリプトは、サーバーではなくブラウザで実行されるため、ユーザーが送信する情報をより適切にコントロールすることができます。

g_form API の優先順位は次のとおりです。

1. 必須 (最高)
2. 読み取り専用/表示

変数が必須に設定されており、値が設定されていない場合、読み取り専用または非表示はこの変数では機能しません。変数が非表示または読み取り専用で、必須に設定されている場合、変数フィールドは表示可能または編集可能になります。

優先順位は、変数セットおよびコンテナーにも適用できます。変数セットまたはコンテナに値のない必須変数を指定すると、コンテナまたは変数セットを非表示にすることはできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ管理 > カタログクライアントスクリプト.
   現在のカスタムカタログクライアントスクリプトのリストが表示されます。
2. [新規] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

フィールド	説明
名前	カタログクライアントスクリプトの一意の名前。
適用先	このクライアントスクリプトが適用されるアイテムタイプ： ○ カタログアイテム：カタログアイテムフィールドを有効にします。 ○ 変数セット：変数セットフィールドを有効にします。
アクティブ	クライアントスクリプトを有効にするためのチェックボックス。スクリプトを無効にするには、このチェックボックスをオフにします。
UI タイプ	このフィールドをデスクトップ、クラシックモバイル、またはその両方に適用するかどうか。
スクリプト	サービスカタログアイテムで実行するクライアントスクリプトを入力します。
タイプ	**onLoad** や **onSubmit** などのスクリプトを実行するタイミングを選択します。
カタログアイテムまたは変数セット	リストからカタログアイテムまたは変数セットを選択します。使用可能なフィールド名とオプションは、[適用先] フィールドの選択によって異なります。
カタログアイテムビューに適用	サービスカタログの注文画面内に表示されているカタログアイテムにカタログクライアントスクリプトを適用するためのチェックボックス。依頼者のビューで利用可能です。
要求アイテムに適用	アイテムが要求された後、要求アイテムフォームにカタログクライアントスクリプトを適用するためのチェックボックス。履行者のビューで利用可能です。「VEditor」を参照してください。
カタログタスクに適用	アイテムのカタログタスクフォームが表示されている場合にカタログクライアントスクリプトを適用するためのチェックボックス。履行者のビューで利用可能です。「VEditor」を参照してください。
ターゲットレコードに適用	レコードプロデューサーを使用してタスク拡張テーブル用に作成されたレコードでカタログクライアントスクリプトをサポートするためのチェックボックス。「デフォルトの変数エディター」を参照してください。

4. [送信] を選択します。

サービスカタログアイテムの翻訳

ServiceNow® ローカリゼーションフレームワーク を使用して、サービスカタログアイテムを複数言語に翻訳できます。

構成可能なワークフローを通じて、ローカリゼーションフレームワークはサービスカタログアイテムなどのアーティファクトの翻訳プロセスを標準化して拡張します。詳細は、「Localization Framework」を参照してください。ローカリゼーションフレームワークインストーラープラグイン (com.glide.localization_framework.installer) をアクティブ化することで、サービスカタログア

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

イテムを翻訳できます。プラグインのアクティブ化については、「ローカリゼーションフレームワークのアクティブ化」のトピックを参照してください。

カタログアイテムリストから単一または複数のアイテムの翻訳を要求できます。詳細については、「サービスカタログアイテムの翻訳を要求する」を参照してください。

注:

- フォームまたはリストからカタログアイテムを翻訳すると、対応する変数、変数セット、カタログクライアントスクリプト、カタログアイテムに関連付けられたカタログ UI ポリシーも翻訳されます。
- カタログアイテムはプライマリ言語でのみ作成できます。カタログビルダーを使用して言語を変更してカタログアイテムを編集した場合、カタログアイテムの対応するコンテンツは翻訳されません。

サービスカタログアイテムの全体的なローカライズの健全性は [ローカライゼーションインサイト] ダッシュボード から監視できます。ダッシュボードではシステムのローカリゼーションの健全性に、スケジュール済みジョブに従ってローカリゼーションインサイトレコードから生成されたレポートを提供します。

カタログアイテムのローカライゼーションプロセスの詳細については、この 6 分間の動画を視聴してください。

ローカリゼーションフレームワークの概要

集計されたカタログアイテムデータの監視

サービスカタログ 概要ダッシュボードを使用して、実行自動化範囲、翻訳範囲、会話範囲などの集計カタログアイテムデータを監視します。

集計されたカタログアイテムデータのグラフ

[サービスカタログ] 概要ダッシュボードで集計されたカタログアイテムデータグラフにアクセスするには、[すべて] > [サービスカタログ] > [サービスカタログ の概要] に移動します (catalog_admin ロールがある場合)。

カタログアイテムの翻訳範囲グラフは、ローカリゼーションフレームワークを有効にしている場合にのみ表示されます。詳細については、「Localization Framework」を参照してください。

サービスカタログ 概要ダッシュボード

グラフ	説明
カタログ要求チャネル分析 - 過去 12 か月	過去 12 か月間に 仮想エージェント、 サービスポータル、モバイルなどのさまざまなチャネルを介して行われたカタログ要求のカウントを表す垂直棒グラフ。
カタログアイテムのベストプラクティスからの逸脱	アイテムの健全性を示すカタログアイテムのアイテム診断結果レポートスコアを表す円グラフ。スコアが高いほど、アイテムにはベストプラクティスからの逸脱が多いことを意味します。たとえば、カタログアイテムの重複する変数はより高いスコアを表します。各スコアは異なる色で表されます。
カタログアイテムの VA 表示タイプ	仮想エージェントでのカタログアイテムの表示方法の個々のカウントを表す水平棒グラフ。アイテムを仮想エージェントでポップアップ、ウィ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログ 概要ダッシュボード (続く)

グラフ	説明
	ンドウ、または会話として表示するかどうかを指定します。
カタログアイテムの実行自動化範囲	カタログアイテムの実行自動化範囲のカウントを表す垂直棒グラフ。アイテムが完全自動化、半自動化、手動、未指定、または空であるかを指定します。
カタログアイテムの翻訳範囲	カタログアイテムの翻訳ステータスのカウントを表す垂直棒グラフ。アイテムが完全に翻訳されているか、部分的に翻訳されているか、翻訳されていないか、または処理中かを指定します。



関連情報

ダッシュボードの概要

サービスカタログの構成

サービスカタログを使用すると、カタログアドミニストレーターロール (catalog_admin) を持つユーザーがサービスカタログを設定できます。

構成の概要

1 つ以上のサービスカタログを設定することができ、セルフサービスの機会を提供します。特定の対象者をターゲットにした複数のカタログを公開する機能を使用して、カタログ製品を整理することができます。

サービスカタログカテゴリ

カテゴリーにより、サービスカタログアイテムが論理グループに分類されます。 アドミンおよびカタログアドミニストレーターは、カテゴリを作成および構成し、その特性を定義し、カタログアイテムなどのコンテンツを追加することができます。

カテゴリーには、親子の階層関係 (**IT**、ラップトップなど) があります。子カテゴリーはその親カテゴリーのサブカテゴリーです。各カタログアイテム、注文ガイド、レコードプロデューサー、コンテ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ンツアイテム、サブカテゴリーは、カテゴリー内で 1 つのアイテムとして表示されます。1 つのカタログアイテムが複数のカテゴリーに存在する場合もあり、カタログ内の複数の場所から同じサービスを柔軟に提供できます。

ServiceNow サービスカタログにカテゴリを作成する方法を紹介します。

サービスカタログカテゴリ



特定のシステムプロパティは、次の サービスカタログ カテゴリ構成を制御します。

- ユーザーにカテゴリを表示する方法。たとえば、サブカテゴリはパネルに表示されるか、カテゴリビューのリストとして表示されます。
- ホームページで利用可能なコンテンツタイプ、検索要素、ナビゲーション要素。たとえば、サービスカタログの検索をすべてのユーザーに対して有効または無効にすることができます。
- ユーザーにカタログアイテム、アイテムクラス名、およびアイテムカテゴリを表示する方法。たとえば、セクション内でプレビューするカタログアイテムやカテゴリの数。

カタログマネージャーおよびカタログ編集者は、カテゴリを構成することもできますが、割り当てられたカテゴリだけに限られます。

注:

- カテゴリーの階層にアクティブなアイテムがない場合、そのカテゴリーはカタログに表示されず、カタログに追加できません。
- admin または catalog_admin ロールを持つユーザーは、カテゴリにアクティブなアイテムがあり、[可用性] が [デスクトップ] または [両方] に設定されている場合にのみ、カテゴリを表示できます。
- *glide.sc.category.canview.override* プロパティを設定して、この動作のロールを変更します。

カテゴリの作成

アドミンおよびカタログアドミニストレーターは、カテゴリを作成または編集できます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

カテゴリを作成または編集するには：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > カテゴリの管理.
   既存のカテゴリのリストが表示されます。[親] フィールドが空白の場合、そのカテゴリには親カテゴリがありません。
2. [新規] をクリックするか、編集するカテゴリを選択します。

   注:
   カテゴリの可視化は、ユーザー基準によって制御されます。「アイテムとカテゴリへのユーザー条件の適用」を参照してください。

サービスカタログ カテゴリ



3. 必要に応じて、フォームのフィールドに入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログ カテゴリフォーム

フィールド	説明
タイトル	カテゴリの記述名。
アプリケーション	カテゴリが適用可能なアプリケーションスコープ。
カタログ	このカテゴリの所属先カタログ。
アクティブ	カテゴリをサービスカタログホームページに追加できることを示すチェックボックス。
ロケーション	カテゴリに関連する任意の場所情報。
親	このカテゴリがサブカテゴリである親カテゴリ。
説明	カテゴリに関する情報。説明は、サービスカタログホームページでカテゴリが折りたたまれているときに表示されます。説明は、ユーザーが親カテゴリのタイトルをクリックしたときに [関連カテゴリ] リストにも表示されます。
アイコン	カテゴリがサブカテゴリとしてリストされている場合、カテゴリ名の横に表示される小さなアイコン。
ヘッダーアイコン	カテゴリがトップレベルのカテゴリである場合、カテゴリヘッダーの横に表示されるアイコン。
カタログ画像	サービスカタログ ホームページでカテゴリに表示される大きな画像。この画像は、関連するレンダラーが使用することを定義した場合にのみ表示されます (デフォルトレンダラーはこのフィールドを表示しません)。
クラシックモバイル用画像	クラシックモバイルデバイスでこのカテゴリに使用する画像。モバイル用画像が選択されていない場合、[クラシックモバイルサブカテゴリの表示の識別タイプ] が [カード] に設定されていれば、[カタログ画像] が表示されます。
クラシックモバイルサブカテゴリの表示の識別タイプ	サブカテゴリの表示方法を制御する表示オプション。単一列リストの場合は [リスト]、複数列表示の場合は [カード] を選択します。
詳細を隠す (クラシックモバイル閲覧)	クラシックモバイルデバイスのリストの上部に説明を表示するオプション。

ダイナミックカテゴリの構成

ダイナミックカテゴリを使用すると、一般的に要求されるアイテムおよびナレッジ記事を整理して表示することができます。デフォルトでは、ダイナミックカテゴリはサービスカタログホームページの右側に表示されます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
ダイナミックカテゴリを使用して、変化する要求トレンドに自動的に適応するアクセスオプションをユーザーに提供します。

ダイナミックカタログカテゴリを構成するには：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > ダイナミックカテゴリの管理.
2. [新規] を選択するか、既存のダイナミックカテゴリを開きます。
3. 必要に応じて、[ダイナミックカテゴリ] フォームのフィールドに入力します。

   [ダイナミックカテゴリ] フォームには、[カテゴリ] フォームと同じフィールドが多数含まれています。追加のフィールドは次のとおりです。

   フォームの名前

フィールド	説明
タイプ	表示するアイテムの種類。[要求済みアイテム] または **[KB** 記事] を指定できます。
期間を検索	カタログアイテムの場合のみ、最も一般的な要求を検索する期間。たとえば、過去 7 日間に最も一般的に要求されたアイテムを表示するには、「7 00:00:00」と入力します。
エントリー数	ダイナミックカテゴリに表示するアイテムの数。

4. このステップ例で追加の情報を使用します。
   表示される結果は、現在表示されているカタログで使用可能なアイテムまたはナレッジアイテムに限定されます。

自動翻訳

サービスカタログのセットアップ

サービスカタログを使用すると、カタログアドミニストレーターロール (catalog_admin) を持つユーザーがサービスカタログを設定できます。

サービスカタログ では、1 つ以上の サービスカタログを設定することができ、セルフサービスの機会を提供します。特定の対象者をターゲットにした複数のカタログを公開する機能を使用して、カタログ製品を整理することができます。

ServiceNow サービスカタログ管理の概要。

サービスカタログを設定する

サービスカタログを設定するには、組織がサービスカタログのアイテムを定義し維持する方法と、それを実行する方法を計画します。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

アドミニストレーターとカタログアドミニストレーター (catalog_admin ロールを持つユーザー) は、サービスカタログアプリケーションを使用して、サービスカタログのコンテンツとレイアウトを定義できます。catalog_manager ロールを持つユーザーであるカタログマネージャーは、単一のサービスカタログを定義して管理できます。catalog_editor ロールを持つユーザーであるカタログ編集者は、単一のサービスカタログを管理できます。

アドミニストレーターとカタログアドミニストレーターは、複数のサービスカタログを定義して管理できます。カタログマネージャーは、単一のカタログを定義して管理することができます。1 人以上のカタログエディターで 1 つのカタログを管理できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログを計画するには、次の手順を実行します。

手順

1. サービスカタログで作業しているユーザーにロールを割り当てます。
2. サービスカタログで提供するコンテンツを定義します。

カタログアイテム	カタログ内で利用可能な商品とサービス。
カテゴリ	カタログのホームページに表示されるアイテムのグループ
変数	特定のニーズに合わせてカタログアイテムを調整するためのオプション。

3. クラシックモバイルレイアウトの定義などの要件を満たすようにサービスカタログホームページをカスタマイズします。
4. 注文されたカタログアイテムを提供するために組織が使用する要求実行プロセスを定義します。
5. オプション: 新しいカタログのナビゲーションモジュールを作成します。
6. オプション: マルチカタログのホームページにカタログを追加します。

次のタスク
アドミンおよびカタログアドミニストレーターは、特化したカタログアイテム、構成オプション、およびスクリプティング機能を使用して、サービスカタログをさらに拡張してより強力な機能を提供することができます。たとえば、アドミニストレーターはカタログアイテムを注文する際に使用される精算プロセスをカスタマイズできます。

関連情報

サービスカタログ の用語とロール

カタログモジュールのプラットフォーム **URL** の設定

その特定のカタログ内にあるモジュールの URL を介して、特定のカタログにユーザーを誘導することができます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
カタログページ用のモジュールを作成すると、ユーザーを特定のカタログに誘導し、URL 経由でこのモジュールから表示することができます。

手順

[リンクタイプ] セクションで ([引数] から) **URL** を選択し、[引数] フィールドに、フォーム catalog_home.do?sysparm_catalog=<sc_catalog レコードの ID>&sysparm_catalog_view=<sys_portal_page のビュー名> の URL を入力します。

例： catalog_home.do?sysparm_catalog=742ce428d7211100f2d224837e61036d&sysparm_catalog_view=catalog_technical_catalog

注:
デフォルトのカタログを非アクティブにする場合は、[カタログ] モジュールを非アクティブ化します。そうしないと、ユーザーはそのモジュールを使用して非アクティブなカタログに引き続きアクセスできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL に有効な *sysparm_catalog* パラメーターがあるが、*sysparm_catalog_view* パラメーターがないか無効である場合、対応するカタログポータルページのレコードからのデフォルト値を持つビューが使用されます。

URL に有効な *sysparm_catalog_view* パラメーターがあるが、*sysparm_catalog* パラメーターがないか無効である場合、対応するカタログポータルページのレコードがカタログの設定に使用されます。

注:
ピークパフォーマンスを確保するには、両方のパラメーターを正しく定義します。

複数のサービスカタログのセットアップ

複数のサービスカタログを使用すると、IT サービス、ヒューマンリソース (HR)、施設管理といった組織の異なる部門に異なるサービスを提供することができます。

アドミニストレーターとカタログアドミニストレーターは、複数のサービスカタログを定義して管理できます。エンドユーザーは、単一のホームページから複数のカタログにアクセスしたり、すべてのカタログを検索したり、各カタログ内で直接検索したりすることができます。

カタログへのアクセスを有効にする

カタログ (sc_catalog) テーブルにルール **read ACL** を適用することにより、カタログへの読み取りアクセスを有効にすることができます。詳細については、「アクセス制御ルール」を参照してください。

カタログを作成する

サービスカタログ を使用すると、カタログを作成し、カタログ内のアイテムとカテゴリを定義できます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > カタログの管理.

2. **[New** (新規)] を選択します。



3. 新しいカタログの詳細を入力します (表を参照)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. フォームヘッダーを右クリックし、[保存] を選択します。
5. カタログに含めるカタログアイテムとカテゴリを定義します。
6. オプション: カタログの追加ポータルページを定義します。
7. オプション: CMS システムを使用している場合は、サイトを管理します。

フィールド	説明
タイトル	カタログの記述名。
アプリケーション	このカタログのアプリケーションスコープ。アプリケーションスコープの詳細については、「アプリケーションスコープ」を参照してください。
マネージャー	このカタログに割り当てられているカタログマネージャーの名前。 (Optional) マネージャーは、サービスカタログ、およびカタログ内のカテゴリとカタログアイテムを編集および更新できます。マネージャーは、エディターを割り当てることができ、また、必要に応じて、カタログに対して異なるマネージャーを割り当てることができます。 カタログにアサインできるマネージャーは 1 人だけで、カタログマネージャーロールまたはcatalog_adminロールがアサインされている必要があります。
アクティブ	エンドユーザーがカタログを利用できるようにするには、チェックボックスをオンにします。
エディター	カタログエディターの名前。 (Optional) エディターは、カタログ、およびカタログ内のカテゴリとカタログアイテムを編集および更新できます。エディターは他のエディターを割り当てることができますが、マネージャーを変更することはできません。 複数のエディターをカタログに割り当てることができます。各ユーザーには、カタログエディターロールが割り当てられている必要があります。
ウィッシュリストの有効化	カタログのウィッシュリスト機能を有効にするには、チェックボックスをオンにします。
説明	カタログに関する情報。マルチカタログのホームページに表示されます。
背景色	マルチカタログのホームページでカタログの背景に使用される色。
カタログ画像	マルチカタログのホームページでカタログに表示する大きな画像。この画像は、デフォルトの [タイトルおよびイメージ] レンダラーなど、選択したレンダラーに画像表示が含まれている場合にのみ表示されます。
「カタログホーム」ページ	サービスカタログユーザーが [カタログホーム] ボタンをクリックしたときに誘導する場所。このフィールドは、コンテンツページの URL 接尾辞を参照するように設計されています。
買物継続時のリダイレクト先ページ名	サービスカタログユーザーが [買い物を続ける] ボタンをクリックしたときに誘導する場所。このフィールドは、コンテンツページの URL 接尾辞を参照するように設計されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク
新しいカタログのナビゲーターにモジュールを追加するには、「モジュールの作成」を参照してください。

カタログ内のアイテムを管理する

サービスカタログ を使用すると、カタログ内のアイテムを表示および管理できます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
フォームで [カタログアイテム] 関連リストを使用して、カタログで使用可能なアイテムを表示および管理します。



Name	Short description	Active	Roles	Catalogs	Category
Service Category Request	Start managing your own service requests	true		Service Catalog	Departmental Services
Item Designer Category Request	Request a category that you can use to c...	true		Service Catalog	Can We Help You?
Access	Microsoft Access	true		Service Catalog	Software
Apple iPad 3	Apple iPad 3	true		Service Catalog	Tablets
Finishing Services	Professional binding and finishing for d...	true		Service Catalog	Services
Document Creation	Document creation and design services	true		Service Catalog	Services
Paper and Supplies	Order office supplies such as paper, sta...	true		Service Catalog	Office

カタログの新しいカタログアイテムを定義するには、[新規] をクリックし、アイテムの詳細を入力します。

カタログポータルページを管理する

サービスカタログ を使用すると、カタログの複数のポータルページを作成および管理できます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
カタログポータルページには、特定のカタログのホームページがあります。ポータルページを使用して、ユーザーグループごとに異なるカタログビューを作成できます。各ポータルページは、同じカタログコンテンツにアクセスしますが、異なる方法でコンテンツを提示します。

カタログポータルページの詳細には、そのページで使用する所有者、タイトル、およびビューが含まれます。

手順

1. [カタログポータルページ] 関連リストには、そのカタログで使用可能なポータルページが表示されます。
   各カタログには、カタログ作成時に自動的に作成されるデフォルトページがあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

2. 適切なアクションを選択します。
   - [新規] をクリックして、新しいポータルページを作成します。
   - [編集] をクリックして、カタログの別のポータルページを選択します。
   - ポータルページを選択して、そのページの詳細を表示および編集します。

複数のサービスカタログを備えたテーブル

アドミニストレーターとカタログアドミニストレーターは、複数のサービスカタログにアップグレードする前に、以下の点を考慮する必要があります。

アップグレード前に、基本的な サービスカタログ データモデルに対して行われた変更を知っておいてください。これらの変更は複数のカタログを実装するために行われ、標準のアップグレードには影響しません。ただし、データモデルの変更などのカスタマイズを行った場合、その変更がインスタンスに影響する可能性があります。

次のテーブルが複数のサービスカタログで提供されています。

複数のサービスカタログを備えたテーブル

テーブル [名前]	説明
カタログサイト [sc_catalog_site]	カタログをサイトに関連付けます。
カタログポータルページ [sc_catalog_view_mtom]	カタログを CMS ポータルページにリンクします。デフォルトのリンクで使用される、デフォルトのカタログとポータルページの組み合わせを定義します。
カタログアイテムカタログ [sc_cat_item_catalog]	アイテムが利用可能なカタログを格納します。
カタログアイテムカテゴリ [sc_cat_item_category]	アイテムが利用可能なカテゴリを格納します。

カタログサイトレコード

カタログサイトレコードは、 フォームの [サイト] 関連リストに表示されます。

カタログサイト [sc_catalog_site] テーブルは、カタログを CMS Web サイト に関連付けます。

いくつかのサービスカタログシステムプロパティは、異なるカタログで使用される異なるサイトの値を指定するために使用されます。

カタログサイトレコードプロパティ

プロパティ	カタログサイトフィールド [名前]
glide.sc.home.cms_page	CMS ホームページ [cms_home]
glide.sc.search.cms_page	CMS 検索ページ [cms_search]
glide.sc.continue.shopping.target	CMS 買物継続時のリダイレクト先ページ名 [cms_continue_shopping]

サービスカタログのスコーピング

スコーピングサポートは、サービスカタログのエンティティの制限を定義するために利用できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- カタログには、さまざまなスコープのカテゴリを含めることができます。
- カテゴリは、その親カテゴリと同じスコープにのみ含めることができます。
- カタログアイテムを別のスコープのカテゴリに関連付けることができます。
- カタログアイテムには、異なるスコープの変数セットを含めらることができます。
- 変数は、カタログアイテムまたは変数セットと同じスコープ内にのみ存在できます。
- カタログ UI ポリシーは、カタログアイテムまたは変数セットと同じスコープ内にのみ存在できます。
- カタログクライアントスクリプトは、カタログアイテムまたは変数セットと同じスコープ内にのみ存在できます。
- カタログデータルックアップは、カタログアイテムまたは変数セットと同じスコープ内にのみ存在できます。
- 注文ガイドのルールベースには、さまざまなスコープのアイテムを含めることができます。
- レコードプロデューサーとターゲットテーブルのスコープは同じである必要があります。

スクリプト可能サービスカタログ変数

スクリプティングを使用して、スコープ指定された環境およびスコープ指定されていない環境内のテーブルから任意の要求アイテム変数を参照できます。

変数参照の例を次に示します。

```
current.variables.<variable_name>
```

ここで current は現在のレコードを指し、*<variable_name>* は変数の名前です。

注:
JavaScript から変数を参照するには、その変数に名前が必要です。

変数が変数セットの一部である場合、変数を current.variables.<variable_name> または current.variables.<variable_set_name>.<variable_name> として参照できます。

変数セットは、サービスカタログの第一級要素でもあります。変数と同様に、変数セットには読み取り、書き込み、作成の各ロールがあります。変数セットにロールが指定されている場合、ロールはそのセット内の変数に適用されます。個々の変数のロールは、変数セットのロールによって上書きされます。

変数を出力する

```
var original = current.variables.original_number;
gs.print(original);
```

変数を設定する

```
current.variables.name = "Auto-Generated:" + current.variables.asset_tag;
```

変数からフィールドセットでインベントリアイテムを作成する

```
doCreation();

function doCreation ( ) {
var create = current.variables.create_item;
if (create == 'true') { // we want to create an asset
  var computer = new GlideRecord('cmdb_ci_computer');
  computer.initialize();
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
computer.asset_tag = current.variables.asset_tag;
computer.serial_number = current.variables.serial_number;
computer.name = current.variables.name;
computer.manufacturer = current.variables.company;
computer.insert(); } }
```

GlideRecord に関連付けられた変数と変数セットの GlideElementVariable を取得する

```
now_GR.variables
```

GlideRecord に関連付けられた変数の名前の値のペアを取得する

```
now_GR.variables.getVariableValue();
```

タスクレコード内の変数の GlideElementVariable のリストを取得する

```
now_GR.variables.getElements();
```

タスクレコード内の変数 (複数行の変数セットを含む) の GlideElementVariable のリストを取得する

```
now_GR.variables.getElements(true);
```

注:
`getElements()` メソッドは、ラベル、ブレーク、コンテナ終了、コンテナ分割などのフォーマッター変数を除く、指定されたタスクレコードに存在するすべての変数を返します。

GlideElementVariable の API

- `now_GR.variables.<var_name>.isMultiRow()`：GlideElementVariable が複数行の変数セットであるか変数であるかどうかを取得します。
- `now_GR.variables.<var_name>.getQuestion()`：変数の Question オブジェクトを取得します。変数 (`isMultiRow()` は false) にのみ適用され、複数行の変数セットには適用されません。
- `now_GR.variables.<var_name>.getLabel()`：GlideElementVariable のラベルを取得します。変数には、変数のラベルが返されます。複数行の変数セットには、変数セットのタイトルが返されます。
- `now_GR.variables.<var_name>.canRead()`：ユーザーが変数または複数行の変数セットを表示できるかどうかを取得します。
- `now_GR.variables.<var_name>.canWrite()`：ユーザーが変数または複数行の変数セットを編集できるかどうかを取得します。
- `now_GR.variables.<var_name>.getDecryptedValue()`：マスク済み変数の復号化された値を取得します。マスク済み変数にのみ適用されます。
- `now_GR.variables.<var_name>.getRows()`：複数行の変数セットの行オブジェクトのリストを取得します。複数行の変数セット (`isMultiRow()` は true) にのみ適用されます。
- `now_GR.variables.<var_name>.getRowCount()`：複数行の変数セットの行数を取得します。複数行の変数セット (`isMultiRow()` は true) にのみ適用されます。

タスクテーブルの GlideRecord の変数にアクセスする例

```
var now_GR = new GlideRecord('sc_req_item');
if (now_GR.get('635a1f5387320300e0ef0cf888cb0b73')) {
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
    var variables = now_GR.variables.getElements();
    for (var i=0;i<variables.length;i++) {
        var question = variables[i].getQuestion();
        gs.log(question.getLabel() + ":" + question.getValue())
    }
}
```

タスクテーブルの **GlideRecord** の複数行の変数セットにアクセスする例

```
var now_GR = new GlideRecord('sc_req_item');
now_GR.get('02c38dcd87013300e0ef0cf888cb0bb2');

var vars = now_GR.variables.getElements(true);

for (var i=0; i<vars.length; i++) {
    var now_V = vars[i];
    if (now_V.isMultiRow()) {
        var rows = now_V.getRows();
        for (var j=0; j<now_V.getRowCount(); j++) {
            var row = rows[j];
            var cells = row.getCells();
            for (var k=0; k<cells.length; k++) {
                var cell = cells[k];
                gs.info(cell.getLabel() + ":" + cell.getCellDisplayValue())
            }
        }
    }
}
```

複数行の変数セット

複数行の変数セット

運用	使用法
テーブルの操作	
JSON アレイの値を文字列として返す	`now_GR.variables.table_var`
複数行の変数セットの値を設定する	`now_GR.variables.table_var = <val>` **注:** 順序付けされた (キー、値) ペアのアレイも入力として適用できます。
複数行変数セットの列 var1 の値を取得する	`now_GR.variables.table_var.var1`
変数セット var1 の値を設定する	`now_GR.variables.table_var.var1 = <val>` **注:** 順序付けされた (キー、値) ペアのアレイも入力として適用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

複数行の変数セット (続く)

運用	使用法
行の操作	
現在の行数を取得する	`now_GR.variables.table_var.getRowCount()`
変数「i」で指定された行を返す - getRow(<int> i)	`var row = now_GR.variables.table_var.getRow(<int> i);`
<var_name> にマップされた質問列のセル値を取得する	`row.<var_name>`
<var_name> にマップされた質問列のセル値を設定する	`row.setCellValue('<var_name>',value)`
<var_name> にマップされた質問列のセル値を設定する	`row.<var_name> = value`
テーブルの最後に空の行を追加し、スクリプト可能オブジェクトを返す	`var row = now_GR.variables.table_var.addRow()`
行を削除する	`row.deleteRow()`

注意と制限

- // table_Var の単一の列
- now_GR.variables.table_var.var1
- now_GR.variables.table_var.var1 = <val>

1. 前のビジネスルールに変数を設定することのみが可能です。後のルールに設定された変数はデータベースに書き込まれません。
2. 変数との名前空間の衝突を防ぐ方法は用意されていません。computer_speed という名前の 2 つの変数を作成すると、そのうちの 1 つだけが表示され、2 番目の変数で最初の変数が上書きされます。
3. 日付/時刻変数は、システム内の他のすべての日付と同じタイムゾーンのフォーマットおよびストレージルールを使用します。それらは GMT で内部的に保存されますが、表示用にはユーザーのローカルのタイムゾーンと形式に変換されます。

[自分の要求] のフィルターの定義

要求フィルターを定義して、インシデント、要求、またはタスクをフィルタリングします。 セルフサービス > 自分の要求 ServiceNow AI Platformモジュール、サービスポータルの [自分の要求] ウィジェット、Now Mobile アプリの [自分の要求] アプレット。

始める前に
必要なロール：catalog_admin または admin

[自分の要求フィルター] [request_filter] テーブルはフィルター [sys_filter] テーブルの親として再指定されているため、[自分の要求フィルター] テーブルのいくつかのフィールドが [フィルター] テーブルのフィールドに移行されています。[自分の要求フィルター] テーブルの [簡単な説明] フィー

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ルドが、[フィルター] テーブルの [タイトル] フィールドに移行されています。[自分の要求フィルター] テーブルの [テーブル名] フィールドが、[フィルター] テーブルの [テーブル] フィールドに移行されています。

注:
[自分の要求フィルター] フォームが変更されている場合でも、フォームには無効になった [簡単な説明] フィールドと [テーブル名] フィールドが表示されます。フォームからこれらの無効なフィールドを削除して、[タイトル] フィールドと [テーブル] フィールドをフォームに追加します。

手順

1. 移動先 サービスカタログ > カタログ管理 > 自分の要求フィルター.
2. フォームの各フィールドに入力します。

[自分のリクエストフィルター] フォーム

フィールド	説明
タイトル	フィルターの名前。
テーブル	フィルター条件が適用されるテーブル。
アプリケーション	フィルターのアプリケーションスコープ。
アクティブ	true に設定すると、フィルターがアクティブになります。
適用先	フィルターを適用できるインターフェイス。可能な値： ○ デスクトップ ○ サービスポータル ○ Desktop/サービスポータル ○ モバイル
フィルター	要求をフィルタリングする条件。
ポータルの設定	
このセクションは、[適用先] フィールドが [サービスポータル] または [すべて] に設定されている場合に表示されます。	
ポータルページ	要求をクリックしたときに開くポータルページ。
表示するプライマリフィールド	要求について表示されるプライマリ情報。
表示するセカンダ	要求について表示されるセカンダリ情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
リフィールド	注: ○ 最大 3 つのセカンダリフィールドを追加します。 ○ 画像フィールドを追加しないでください。 ○ [要求] [sc_request] テーブルが選択されている場合、セカンダリフィールドは構成されません。要求に含まれるアイテムが 1 つだけの場合は、[要求アイテム] 名が表示されます。それ以外の場合は、要求アイテム数が含まれます。

3. [送信] をクリックします。

関連情報

自分の要求ウィジェット

標準チケットページのページルートマップのアクティブ化

委任された要求エクスペリエンス

要求元変数を使用して、別のユーザーまたは複数のユーザーの代わりにカタログアイテムを要求できます。

委任された要求エクスペリエンスは、次のエンティティで構成されます。

- カタログアイテムの要求元変数。この変数については「#unique_2033_Connect_42_RequestedFor」を参照してください。
- 要求されたアイテム (RITM)の [要求元] フィールド

注:
フォームビュー、リストビュー、メール通知は、RITM の [要求元 フィールドを反映するようには更新されません。

設定オプション

次の設定オプションを利用できます。

- 要求元変数を使用して、どのユーザーの代わりに要求の送信するのか指定します。また、要求元変数をレコードプロデューサーのテーブルのフィールドにマッピングすることもできます。
- 必要に応じて、RITM フォームの [要求元] フィールドを設定します。このフィールドには、要求元変数の値が自動で格納されます。
- [アクセスタイプ] フィールドを使用してカタログアイテムの委任された要求を許可します。このフィールドでは、カタログアイテムへのアクセス権を持たないユーザーの代わりに要求を送信できるかどうかを指定できます。
- サービスポータルで複数のユーザーの代わりにアイテムに対して 1 つの要求を送信します。

重要:
2 ステップチェックアウトが有効になっている場合、委任された要求エクスペリエンスはサポートされません。

要求管理

カタログアイテム要求を送信すると、要求元変数の値が RITM の [要求元] フィールドにコピーされます。このフィールドが RITM フォームで利用できない場合は、設定する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
カタログアイテムを送信した後は、要求元変数が変更されても [要求元] フィールドの値は自動的に更新されません。また、その逆も同様です。

サービスポータルで、

- RITM の要求元ユーザーが複数存在する場合は、注文ステータスページに次の情報が表示されます。
  - RITM の要求元ユーザーを表示する [要求] 列。
  - [注文ステータス] ページを表示しているユーザーが要求を送信したユーザーではない場合は、[要求者] 情報には、該当の要求の要求元ユーザーが表示されます。これは、RITM を表示しているユーザーが要求したユーザーではない場合の Now Mobile にも当てはまります。
- RITM の要求元ユーザーが要求 (REQ) の要求元ユーザーとは異なる場合、[自分の要求] メニューには RITM を要求しているユーザーに対する RITM レコードが表示されます。RITM 要求元ユーザーが REQ 要求元ユーザーと同じである場合は、 [自分の要求] メニューに REQ が表示されます。
- 要求元変数を含むカタログアイテムを追加して買い物かごからバンドルを作成すると、アイテムは変数値を保持します。後で別のユーザーの代わりに要求するために買い物かごにそのアイテムを追加する場合は、必要に応じて要求元変数の値を編集する必要があります。

レコードプロデューサーの要求エクスペリエンス

レコードプロデューサーを送信すると、[フィールドにマッピング **(Map To Field)]** 構成に基づいて、要求元変数の値がターゲットレコードのフィールドにコピーされます。

注文ガイドの要求エクスペリエンス

このエクスペリエンスは、次の条件が満たされる場合にのみ注文ガイドでサポートされます。

- 注文ガイドに要求元変数がある
- 注文ガイドのすべてのアイテムに要求元変数がある

カタログアイテムは、要求元ユーザーのカタログアイテムに対するアクセスに応じて、注文ガイドに含まれます。

- ユーザーがカタログアイテムにアクセスできず、その [アクセスタイプ] が [制限付き] に設定されている場合、そのアイテムは注文ガイドに含まれません。
- ユーザーがカタログアイテムにアクセスできず、その [アクセスタイプ] が [委任済み (Delegated)] に設定されている場合、そのアイテムは注文ガイドに含まれます。

[ニーズを説明] セクションの要求元変数の値は、ルールベースのカタログアイテムの要求元変数に常にカスケードされます。

- 要求元変数の値のカスケードは、変数名ではなく変数タイプにのみ依存します。
- 注文ガイドで [カスケード変数] チェックボックスがオフになっていても、要求元変数の値はカスケードされます。
- 含まれているカタログアイテムの要求元変数は編集できません。

複数のユーザーの代わりにカタログアイテム要求を送信する

複数のユーザーの代わりに要求を送信できるようにするために、カタログアイテムの要求元変数を構成できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

1. [タイプ仕様] タブで [追加要求の有効化] チェックボックスをオンにします。
2. 複数のユーザーの代わりにカタログアイテム要求を送信できる [追加要求を使用するロール] フィールドで、ロールを指定します。ロールが指定されていない場合は、カタログアイテムにアクセスできるすべてのユーザーが要求を送信できます。

カタログアイテムの要求元変数を設定すると、サービスポータルにそのアイテムの [追加要求 **(Also request for)]** フィールドが表示されます。このフィールドで複数ユーザーを指定すると、次を実行できます。

- アイテムをカートに追加する
  - [追加要求 **(Also request for)]** フィールドで指定されたユーザーごとに、個別の買い物かごアイテムが作成されます。
  - 各買い物かごアイテムの要求元変数には、対応するユーザーが設定されます。
- 要求を送信する
  - 単一の要求が作成されて、アイテムを要求している現在ログインしているユーザーに割り当てられます。
  - [追加要求の有効化] フィールドと要求元変数で指定されたユーザーごとに、個別の RITM が作成されます。

注:

- このエクスペリエンスはサービスポータルで利用できます。
- このエクスペリエンスは Now Mobile とワークスペースでは利用できません。
- このエクスペリエンスはレコードプロデューサーと注文ガイドでは利用できません。
- [追加要求 **(Also request for)]** フィールドはウィッシュリストと買い物かごには表示されません。
- カタログクライアントスクリプト、カタログ UI ポリシー、g_form() API は [追加要求 **(Also request for)]** フィールドには適用されません。
- [追加要求 **(Also request for)]** フィールドは、要求元変数が編集可能である場合にのみ表示されます。たとえば、要求ユーザーに要求元変数の書き込み権限がない、またはカタログクライアントスクリプトで変数が読み取り専用に設定されている場合、このフィールドは表示されません。
- [追加要求 **(Also request for)]** フィールドには、最大 50 ユーザーを追加できます。
- いずれかのユーザーが [アクセスレベル] が [制限付き] に設定されているカタログアイテムに対するアクセス権を持ってない場合、そのアイテムをカートに追加することはできません。

要求のクローン

要求をクローンする場合：

- クローンされた要求の要求元値は、要求がクローンされているユーザーで更新されます。
- (要求元変数の有無に関わらず) クローズされた RITM の要求元値は、次のエンティティについて要求がクローンされているユーザーで更新されます。
  - RITM 要求元ユーザー
  - 要求元変数の値

要求のクローンについては「サービスカタログ要求のコピーを最大 10 個作成します」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

重要:

- 要求をクローンできるのは、すべての RITM が同じユーザーのために要求される場合のみです。
- 要求のアイテムに対するアクセス権 ([アクセスタイプ] に基づく) を持たないユーザーのために要求をクローンすることはできません。
- 要求元変数における変数の依存関係は、要求をクローンする際には考慮されません。

買い物かごの動作

要求元変数を使用すると、さまざまなユーザーのために複数のカタログアイテムをカートに追加して、買い物かごを 1 つの要求として送信できます。複数のアイテムを含む買い物かごの要求を送信すると、個別の RITM によってカタログアイテムごとに、単一の要求が作成されます。この場合、各 RITM の [要求] フィールドは対応する要求元変数の値を継承します。

さまざまなユーザーの買い物かごに複数のアイテムを追加して要求を送信すると、個別の RITM によってカタログアイテムごとに、対応する要求元ユーザーの要求が 1 つ作成されます。

買い物かご送信シナリオ

シナリオ	買い物かごの動作
買い物かごのすべてのアイテムに要求元変数があり、同一のユーザーのために要求される	• RITM の要求元値は、要求元変数の値です。 • 要求の要求元値は、要求元変数の値です。
買い物かごのすべてのアイテムに要求元変数があり、複数のユーザーのために要求される	• RITM の要求元値は、要求元変数の値です。 • 要求の要求元値は、ログインしたユーザーまたは買い物かごで指定されているデフォルトの要求元ユーザーです。
買い物かごのアイテムに要求元変数がない	• RITM の要求元値は、買い物かごで指定されているデフォルトの要求元ユーザーです。 • 要求の要求元値は、ログインしたユーザーまたは買い物かごで指定されているデフォルトの要求元ユーザーです。
買い物かごの一部のアイテムに要求元変数がある一方、その他のアイテムにはない	• RITM の要求元値は、次のいずれかです。 ○ 要求元変数が存在する場合、それは変数値です。 ○ 要求元変数値が存在しない場合は、ログインしたユーザーまたは買い物かごで指定されているデフォルトの要求ユーザーです。 • 要求の要求元値は、ログインしたユーザーまたは買い物かごで指定されているデフォルトの要求元ユーザーです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求元変数のパラメーターを渡す

ServiceNow AI Platform と サービスポータル のパラメーターを使用して、カタログアイテムのデフォルトの要求元変数の値を指定できます。

- プラットフォームで、ユーザーの sys_id を URL の *sysparm_requested_for* の値として渡します。
- サービスポータルで、ウィジェットインスタンスオプションの *requested_for_id* と *requested_for_display* の各パラメーターを指定します。

  たとえば、カタログアイテムウィジェットに移動し、Ctrl キーを押しながら [ページ編集者のインスタンス] を選択して、以下のパラメーターを [追加オプション、JSON 形式] フィールドで指定します。

```
"requested_for_id": "a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a
"requested_for_display": "Abraham Lincoln"
```

注:
カタログフォームのロード後に、要求元値が設定されます。

関連情報

サービスカタログ変数のタイプ

他のユーザーためにアイテムを要求するデフォルトの動作を構成する

glide.sc.req_for.roles プロパティにロールが指定されていない場合のデフォルトの動作を定義します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
glide.sc.req_for.roles プロパティでは、他のユーザーのためにアイテムを要求できるロールのリストを指定します。ロールが指定されていない場合は、*glide.sc.req_for.roles.default* プロパティによってデフォルトの動作が定義されます。*glide.sc.req_for.roles* プロパティについては「サービスカタログ のプロパティ」を参照してください。

glide.sc.req_for.roles.default プロパティに指定できる値は次のとおりです。

- プロパティが allow に設定されている場合は、すべてのユーザーが他のユーザーのためにアイテムを要求できます。
- プロパティが deny に設定されている場合は、ユーザーは他のユーザーのためにアイテムを要求することはできません。

glide.sc.req_for.roles.default プロパティの値は次のシナリオで allow と見なされるため、すべてのユーザーが他のユーザーのためにアイテムを要求できます。

- *glide.sc.req_for.roles.default* プロパティが定義されていない
- *glide.sc.req_for.roles.default* プロパティの値が空、allow、または deny 以外の文字列

admin ロールを持つユーザーは、他のユーザーのためにアイテムを要求できます。この場合、glide.sc.req_for.roles と glide.sc.req_for.roles.default の両プロパティの値は考慮されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

zBoot ユーザーは、デフォルト値が `deny` の *`glide.sc.req_for.roles.default`* プロパティをベースシステムで利用できます。ユーザーのアップグレードにより、必要に応じてプロパティを追加したり変更できます。

手順

1. sys_properties.list に移動します。
2. *`glide.sc.req_for.roles.default`* プロパティを選択します。
3. [システムプロパティ] フォーム の [値] フィールドで、値を指定します。
4. [更新] をクリックします。

サービスカタログ 要求実行

ユーザーがカタログアイテムを注文すると、実行プロセスに従う要求が作成されます。実行プロセスは、承認を要求し、実行タスクを割り当て、要求を実行するためのステップを定義します。実行プロセスの定義には、ワークフロースタジオ フロー、ワークフロー、または実行計画が使用されます。

カタログアイテム要求を実行するための準備には、次のアクティビティが含まれます。

- タスクに割り当てる実行グループを設定します。
- ワークフロースタジオ フロー、ワークフロー、または実行計画を使用して実行プロセスを定義します。
- 実行プロセスをカタログアイテムに割り当てます。

ワークフロースタジオのフローの使用

ワークフロースタジオ アプリケーションにより、プロセスオーナーは、承認、タスク、通知をコード化することなく自動化できるようになります。再利用可能なコンポーネントから複数手順のフローをビルドします。詳細については、「Exploring Workflow Studio (ワークフロースタジオの詳細)」を参照してください。

ワークフローの使用

ワークフローは、実行計画よりも柔軟性が高く、リニアーです。ワークフローでは、プロセスの最後までさまざまなパスを使用できます。たとえば、承認者は要求を却下してプロセスを終了できます。要求が承認された場合は、プロセスの最後まで実行が続けられます。

実行ワークフローを定義するには、ワークフローエディターを使用します。ワークフローエディターには次の機能があります。

- グラフィックを使用してワークフローを編集する
- アクティビティと条件を変更する
- ワークフローアクティビティ間の移行を定義する
- 段階的にワークフローの進捗状況を要約する
- ワークフローを検証して潜在的な問題を特定する
- 他のユーザーが使用できるよう、ワークフローを公開する

サービスカタログワークフロー

ベースシステムには、2 つのサービスカタログワークフローが用意されています。グラフィカルワークフローエディターを使用して、デフォルトのワークフローを変更するか、追加のサービスカタログワークフローを作成します。サービスカタログワークフローは、ドメインセパレーションをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デフォルトのサービスカタログワークフロー

- サービスカタログ要求：シンプルな注文を実行するシンプルなワークフロー
- サービスカタログアイテム要求：複雑な注文を実行する複雑なワークフロー

サービスカタログ要求ワークフロー



サービスカタログアイテム要求ワークフロー



サービスカタログワークフローの定義

ワークフローを作成するには、次のプロセスが必要です。

- カタログアイテムを処理するワークフローの作成
- カタログアイテムを処理するワークフローアクティビティの定義
- カタログアイテムワークフローの公開
- カタログアイテムワークフローを呼び出すための カタログアイテムの作成または編集

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> カタログワークフローでカタログ変数にアクセスするためにカタログタスクが必要な場合は、親ワークフローからカタログタスクを作成します。カタログワークフローは、サブフローによって作成されたカタログタスクからカタログ変数にアクセスすることはできません。

カタログワークフローレコードの削除

ユーザーがワークフローに必要なレコードを削除すると、サービスカタログワークフローのワークフローステージフィールドが表示されます。ユーザーがカタログアイテムを削除し、そのカタログアイテムに実行中のアクティブな要求ワークフローがある場合は、ワークフローステージフィールドに [カタログアイテムが削除されました] と表示されます。同様に、関連ワークフローコンテキストを削除すると、ステージフィールドに [ワークフローコンテキストが削除されました] と表示されます。

ドメイン固有のワークフローへのアイテムの関連付け

ドメインセパレーションとともにサービスカタログワークフローを使用する場合は、カタログアイテムがドメイン固有のワークフローを使用することを確認してください。ワークフローのドメイン固有のバージョンを作成した場合、既存のカタログアイテムは引き続き元のワークフローを使用します。ドメイン固有のワークフローを使用するようにカタログアイテムを設定するには、カタログアイテムレコードの [ワークフロー] フィールドで新しいワークフローを選択します。

カタログ ワークフローの作成

実行プロセスにデフォルトのワークフローが適切でない場合は、サービスカタログワークフローを作成します。

始める前に
必要なロール：workflow_creator、workflow_admin、または admin

このタスクについて
この例では、ラップトップ要求の実行を設定する手順について説明します。

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > ワークフローエディター
2. [新規ワークフロー] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログワークフローフォーム



3. フォームに次の情報を入力します。

フィールド	入力値
名前	Laptop Fulfillment
テーブル	要求アイテム **[sc_req_item]** 次の情報を考慮してください。 ○ サービスカタログ 要求アイテム [sc_req_item] テーブルのワークフローが、単一のカタログアイテムの要求を実行します。各要求アイテムは、そのアイテムが注文されたときに独自の実行ワークフローをトリガーします。要求アイテムのワークフローを追加するには、[要求アイテム] テーブルを使用します。 **注:** 承認タイプのワークフローがスムーズに運用されるようにするには、適切なユーザーが、すべてのドメインの必要なテーブルにアクセスするための正しいロールを持っていることを確認します。 ○ 要求したアイテムレコードへのアクセスが制限されている可能性があるため、*before query* ビジネスルールを使用する場合は注意します。 ○ 要求 [sc_request] テーブルのワークフローは、注文されたアイテムに関係なく、サービスカタログ要求が送信されると常に実行されます。このワークフローは要求プロセス全体を制御します。これには、複数の要求アイテムの展開が含まれます。 そのため、要求テーブルのワークフローは、アイテムの管理フォームから特定のアイテムに割り当てられません。サービスカタログ要求に要求テーブルを使用する場合は、ワークフローに条件を追加して、正しいアイテムが要求されたときに実行されるようにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	入力値
予定時間	[日間] は 7、[時間] は 00:00:00。ワークフロー内のすべてのアクティビティに定義された時間があるわけではないため、ワークフローは終了時間を計算できません。そのため、ワークフローの [予定時間] がカタログ要求の [配送時間] になります。 **注:** [予定時間] と [スケジュール] の両方が入力されている場合は、両方の組み合わせに基づいてカタログの配送時間が計算されます。たとえば、[予定時間] を 2 日にすると、48 時間と計算されます。その後、作業日を 8 時間と定義するスケジュールを追加すると、配送時間は 48 / 8 = 6 日間になります。スケジュールで週末が除外されている場合は、計算でも週末に 2 日間が追加され、配送時間は 8 日間になります。
スケジュール	[平日 **8** 時 ～ **5** 時]。
タイムゾーン	[米国/太平洋]。スケジュールが適用されるタイムゾーンです。
説明	ラップトップ要求実行のワークフロー.

4. [送信] をクリックします。

サービスカタログワークフローフォームのアクティビティ



自動翻訳

次のタスク
ワークフローを開始したら、ワークフローアクティビティをワークフローに追加します。ワークフローアクティビティは、右ペインの [コア] タブに表示されます。

カタログ ワークフローへのアクティビティの追加

ワークフローにアクティビティを追加して、スクリプトの実行、通知の送信、または承認の要求などのタスクを実行できます。アクティビティは成功または失敗する可能性があり、その結果、他のアクティビティによって実行されるアクションが行われる可能性があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：workflow_creator、workflow_admin、または admin

このタスクについて
ラップトップの実行プロセスを追加するワークフローを作成し、アクティビティを追加します。

手順

1. マネージャーの承認を要求するアクティビティを追加するには、次の手順を実行します。

a. [コア] ペインで、[承認] を展開し、[承認 - ユーザー] アクティビティを [開始] と [終了] の間の矢印にドラッグします。
このアクティビティでは、ラップトップを要求しているユーザーのマネージャーからの承認を得ます。

b. フォームに次の情報を入力します。

- [名前]：Manager Approval
- [ステージ]： [承認待ち]
- ： セクションのロックアイコンをクリックし、フィールド選択アイコンをクリックします。展開 要求済み > 要求元をクリックし、[マネージャー] を選択します。

c. [**Submit** (送信)] を選択します。

2. 次の手順を実行して、承認者が要求を却下したときのアクションを追加します。

a. [コア] ペインの [ユーティリティ] を展開し、[値の設定] アクティビティを承認者の下のスペースにドラッグします。

b. フォームに次の情報を入力します。

- [名前]：Rejected
- [ステージ]：[完了]
- [値] 条件ビルダー：[承認] [却下]

c. [送信] をクリックします。

d. [承認 - ユーザー] アクティビティの [却下] の横にある黄色のボックスから、新しい [値の設定] アクティビティにドラッグします。

e. [値の設定] アクティビティの [常時] の横にある黄色のボックスから、[終了] に再度ドラッグします。
このアクティビティでは、マネージャーが要求を却下してワークフローを終了すると、却下されたものとして要求がマークされます。

3. 次の手順を実行して、承認者が要求を承認したときのアクションを追加します。

a. [値の設定] アクティビティを [承認 - ユーザー] と [終了] の間の矢印にドラッグします。

b. フォームに次の情報を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [名前]：Approved
- [ステージ]：[達成]
- [値] 条件ビルダー：[承認] [承認]
このアクティビティでは、マネージャーが要求を承認すると、承認されたものとして要求がマークされます。

c. [送信] をクリックします。

4. [タスク] を展開し、[タスクの作成] アクティビティを [承認 - ユーザー] と [終了] の間の矢印にドラッグし、次の情報を追加して [送信] をクリックします。

- [名前]：ラップトップ調達
- [ステージ]：[達成]
- [タスクタイプ]：[カタログタスク] **[sc_task]**
- [優先度]：**[3 -** 中]
- [実行グループ]：[調達]
- [簡単な説明]：Procure a Laptop
このタスクは、ユーザーのラップトップを調達するように [調達] に指示します。

5. [通知] を展開し、[通知] アクティビティを [ラップトップ調達] と [終了] の間の矢印にドラッグし、次の情報を追加して [送信] をクリックします。

- [名前]：調達
- [ステージ]：[達成]
- ： セクションのロックアイコンをクリックし、フィールド選択アイコンをクリックします。[要求済み] を展開し、[要求元] を選択します。
- [件名]：Your laptop has been procured.
このアクティビティでは、マネージャーが要求を承認すると、承認されたものとして要求がマークされます。

6. [タスクの作成] アクティビティを [調達] と [終了] の間の矢印にドラッグし、フォームに入力します。

オプション	説明
名前	Set Up Laptop
ステージ	達成
タスクタイプ	カタログタスク
優先度	3 - 中
実行グループ	ハードウェア
簡単な説明	Set up laptop.

このタスクは、ラップトップを構成し、使用の準備をするように [ハードウェア] に指示します。

7. [タスクの作成] アクティビティを **[Set Up Laptop]** と [終了] の間の矢印にドラッグし、次の情報を追加して [送信] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [名前]：Pickup Laptop
- [ステージ]：[配送]
- [タスクタイプ]：[カタログタスク] **[sc_task]**
- [優先度]：**[3 -** 中]
- [担当者]：[詳細] フィールドのスクリプトによりこのタスクが依頼者に割り当てられるため、このフィールドは空のままにします。
- [簡単な説明]：Pick up laptop.
- [詳細]：チェックボックスをオンにし、[詳細スクリプト] の値を task.assigned_to=current.requested_for; に設定します。

このタスクは、依頼者にラップトップを集荷するように通知します。

8. [ログメッセージ] アクティビティを **[Pickup Laptop]** と [終了] の間の矢印にドラッグし、次の情報を追加して [送信] をクリックします。
   - [名前]：Delivered
   - [ステージ]：[完了]
   - [メッセージ]：The laptop delivery workflow is complete.

   ログにメッセージを残して、ワークフローの正常終了を記録します。

カタログ ワークフローの公開

カタログワークフローを公開して、システムで利用できるようにします。

始める前に
必要なロール：workflow_creator、workflow_admin、workflow_publisher、または admin

このタスクについて
ワークフローにアクティビティを追加し、ワークフローを公開して利用できるようにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. ワークフロー名の左側にあるワークフローアクションメニューを開きます。
2. ワークフローを公開するには、[公開] をクリックします。



実行計画

実行計画は、カタログアイテムの調達、構成、インストールの方法を示します。

実行計画では、シンプルなリニアープロセスを記述できます。各実行計画には、1 つ以上のタスクが含まれています。たとえば、組織は次のタスクを含む企業標準 PC を展開するための実行計画を作成できます。

1. サプライヤーから PC を調達する
2. 依頼者の指定に従い PC を構成する
3. PC を依頼者に配送する

実行計画は、1 つのカタログアイテムに固有のものではありません。ユーザーはさまざまなモデルの PC を注文できますが、すべての注文で同じ実行計画が使用されます。充実したサービスカタログの個々のカタログアイテムごとに新しい実行計画を作成する必要はありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
実行計画は、ワークフローほど強力でも柔軟でもなく、グラフィカルエディターを使用して設計することもできません。実行計画は、プログラムやインポートによってプロセスをビルドする場合など、状況によっては役立ちます。ServiceNow は、要求実行プロセスにはワークフローを使用することを推奨します。

実行計画の作成

アドミニストレーターとカタログアドミニストレーターは、実行計画と関連変数タスクを作成および管理できます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ管理 > 実行計画.
2. [**New**] をクリックします。

新しい実行計画



3. 実行計画の [名前] と [簡単な説明] を入力します。
4. [合計配送時間] フィールドと [カレンダー上] フィールドに配送情報を指定します。
5. [送信] をクリックします。

タスクへのカタログアイテム変数の追加

タスクにカタログアイテムの変数を追加して、要求カタログアイテムに関する情報を指定することができます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
たとえば、ユーザーがラップトップを要求したときに、どの画面サイズとどの量のメモリを注文するかを実行グループが把握する必要がある場合があります。

各カタログアイテムには、アイテムを要求するユーザーからの情報を収集するための 1 つ以上の変数を含めることができます。関連カタログアイテムが実行計画に関連付けられている場合は、情報を必要とする特定の作成済みタスクにこれらの変数を関連付けることができます。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ管理 > 実行計画.
2. 実行計画を開きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. [実行計画タスク] 関連リストで、タスクを開きます。
   フォームに計画ビューが表示されていることを確認します。そうでない場合は、ヘッダー バーを右クリックし、 表示 > 計画.
4. [利用できる変数] 関連リストに移動し、[編集] をクリックします。
5. スラッシュバケットを使用して、タスクに適した変数を選択します。

   この実行計画を使用する可能性があるすべての種類のカタログアイテムを検討し、それらに割り当てることができるすべての変数を選択します。
6. [保存] をクリックして、これらの変数を実行計画タスクに関連付けて、アクセスできるようにします。

実行計画タスク

実行計画には、承認を得るためのタスクなど、1 つ以上の実行計画タスクが含まれます。実行計画タスクは実行グループに割り当てられます。

各タスクは、要求実行プロセス全体の一部として、特定のグループによって実行される作業を表します。

アドミニストレーターは、実行計画の定義の一部として、タスクのテンプレートを作成します。これらのタスクテンプレートに基づいて、関連アイテムが要求されたときにカタログタスク自体が作成されます。

実行計画承認タスクの設定

承認タスクは、実行計画内のタスクの特定のタイプです。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
承認タスクが却下された場合、実行計画は前のタスクにロールバックできますが、承認レコードはロールバックしません。

ロールバックアクションを含む承認タスクを設定するには：

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > 実行計画.
2. 実行計画を選択します。
3. [実行計画タスク] 関連リストから、[新規承認] を選択して承認タスクを作成します。
4. その承認タスクのフィールドに入力します。

   却下時



5. [却下時] フィールドを使用して、タスクが却下された場合に実行するアクションを定義します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- [以降のタスクをすべてキャンセル]：[デフォルト] 実行計画の以降のタスクをすべてキャンセルし、親要求アイテムもキャンセルします。
- [前のタスクに移動]：この実行計画がロールバックするタスクを選択できる [却下時移動先] フィールドを表示します。

6. タスクを [保存] し、[承認者] リストまで下方向にスクロールして、タスクの承認者を 1 名以上選択します。

   承認スクリプトを使用して承認者を選択することもできます。

7. [更新] を選択して、タスクを実行計画に追加します。

   この例では、Blackberry の電話を注文するための要求を使用して、プロセスが実際にどのように機能するかを示します。

   まず、要求が注文されます。

   ロールバック **1**

Catalog Tasks | New | Request item = RITM10007 | 1 to 5 of 5

Number	Assignment group	Assigned to	Short description	Due date	Work start	Work end	State
TASK10007	Procurement		Order Blackberry Hardware or Move from I...	2009-08-06 11:48:10	2009-08-05 11:48:12		Open
TASK10008	Field Services		Pick up Blackberry and deliver to IT Labs	2009-08-07 11:48:10			Pending
TASK10009			Example Approval Tasks	2009-08-07 11:48:10			Pending
TASK10010	Hardware		Configure Blackberry	2009-08-09 11:48:10			Pending
TASK10011	Field Services		Deliver Blackberry to Customer	2009-08-10 11:48:10			Pending

   次に、最初の 2 つのステップが完了すると、承認タスクが開始されます。

   ロールバック **2**

Catalog Tasks | New | Request item = RITM10007 | 1 to 5 of 5

Number	Assignment group	Assigned to	Short description	Due date	Work start	Work end	State
TASK10007	Procurement		Order Blackberry Hardware or Move from I...	2009-08-06 11:48:10	2009-08-05 11:48:12		Closed Complete
TASK10008	Field Services		Pick up Blackberry and deliver to IT Labs	2009-08-07 11:48:10			Closed Complete
TASK10009			Example Approval Tasks	2009-08-07 11:48:10			Open
TASK10010	Hardware		Configure Blackberry	2009-08-09 11:48:10			Pending
TASK10011	Field Services		Deliver Blackberry to Customer	2009-08-10 11:48:10			Pending

Actions on selected rows... | 1 to 5 of 5

   要求を却下して実行計画を前のタスクにロールバックし、中間タスクをリセットして処理待ちにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロールバック 3



Catalog Tasks | New | Request item = RITM10007 | 1 to 5 of 5

Number	Assignment group	Assigned to	Short description	Due date	Work start	Work end	State
TASK10007	Procurement		Order Blackberry Hardware or Move from I...	2009-08-06 11:48:10	2009-08-05 11:48:12		Open
TASK10008	Field Services		Pick up Blackberry and deliver to IT Labs	2009-08-07 11:48:10			Pending
TASK10009			Example Approval Tasks	2009-08-07 11:48:10			Pending
TASK10010	Hardware		Configure Blackberry	2009-08-09 11:48:10			Pending
TASK10011	Field Services		Deliver Blackberry to Customer	2009-08-10 11:48:10			Pending

計画がロールバックされると、ServiceNow がロールバックされたタスクに、ロールバックされたこととその理由を示すメモを追加します。

注:
ロールバックは、実行計画内のすべての中間タスクを元に戻します。ただし、同じ要求内の他の計画はロールバックされません。

実行グループの設定

実行グループは、注文の実行に関連するタスクを実行します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
このグループ設定には、コンテンツや価格などの特性に基づいた注文の承認や、注文を完了するために必要な直接のアクションを含めることができます。たとえば、ソフトウェアのロードやハードウェアのインストールなどです。既存の ユーザーグループ (ユーザー管理 > グループ) に実行タスクを割り当てることができます。

受注処理のために特別にグループを作成するには：

手順

1. 移動先 サービスカタログ > カタログポリシー > 実行グループ.
2. [**New**] をクリックします。
3. グループの作成の説明に従い、グループフォームに入力します。
   これらのグループのタイプはカタログで、カタログと itil のロールが割り当てられていますが、それ以外は通常のグループです。

タスクの配送情報

実行計画を管理するときに、カタログアドミニストレーターは配送情報を指定して、実行計画に基づいて予定配送日を提供することができます。

[合計配送時間] フィールドを使用して、実行計画内の各タスクの予定配送時間を指定します。この推定は、その実行計画内のタスクの合計時間に基づいて計算されます。

デフォルトでは、時間の推定は「作業日」カレンダーシステムを使用せず、シンプルな経過時間に基づいています。たとえば、5 日間の実行計画の場合、金曜日に要求を送信すると、配送日は翌週の水

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

曜日となります。この推定は、週末に組織が作業をしていない場合でも、5 日後となることを意味します。

カレンダーを月曜日から金曜日 (9:00 a.m. ～ 5:00 p.m.) に設定すると、1 日の長さが 8 時間と定義されますが、タスクの配送時間では 1 日は 24 時間です。1 日 (24 時間) かかるタスクを作成した場合、計画は、合計配送時間としてそのタスクが 3 営業日 (1 日は 8 時間) を要するものとして計算します。同様に、タスクが 2 日 (48 時間) かかる場合、計画は合計配送時間として 8 日かかると計算します。この合計は、タスクが 6 営業日 (各 8 時間) に分割され、6 日間は 5 日間の平日を超えて 2 日間の週末をはさむためです。配送時間を割り当てるときは、この計算プロセスを念頭に置いてください。

[カレンダー上] フィールドを使用して、実行計画に適用するカレンダーシステムを指定し、より正確な配送時間の推定に役立てます。

このカレンダーシステムを推定配送時間に使用する場合は、推定が作業時間と作業日で表されることを確認してください。たとえば、9 時～ 5 時のカレンダーで 1 日かかる予定のタスクは、24 作業時間がかかると想定されます。このプロセスには 3 作業日がかかります。

注:
このカレンダーシステムは配送の推定の提供を支援するためにのみ使用され、実行タスクに設定した SLA にはリンクされません。

スキップされたタスク

タスクがスキップされると、要求実行プロセスは次のタスクに移ります。

実行計画の最後のタスクがスキップされた場合、プロセスは終了し、該当する要求アイテムは完了としてクローズされます。スキップされたタスクの状態は [スキップしてクローズ] に設定され、要求アイテムリストではグレーのボックスとして表示されます。

実行計画タスクの作成

実行計画には、1 つ以上のタスクテンプレートが含まれています。各タスクテンプレートは、特定の実行グループによって完了できる作業を定義します。

実行計画はカタログアイテムに関連付けられます。関連カタログアイテムが要求されると、これらのタスクテンプレートを使用してタスクが生成されます。これは、要求アイテムの要求実行プロセスの一部として実行されるタスクです。要求アイテム内の生成された各タスクには、カタログタスク番号が割り当てられます。

例

エグゼクティブデスクトップコンピューターカタログアイテムの実行計画は、実行計画で次のタスクテンプレートを定義できます。

- 管理上の承認の取得
- ハードウェアの注文
- 標準の企業アプリケーションのインストール
- 依頼者へのコンピューターの配送

このカタログアイテムが注文されると、次の要求、要求アイテム、およびタスクが作成されます。

要求 REQ0002 -- 1 台の PC

要求アイテム ITEM0004 -- 1 台のエグゼクティブデスクトップ

- カタログタスク Task0001 -- 管理上の承認の取得
- カタログタスク Task0002 -- ハードウェアの注文

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- カタログタスク Task0003 -- 標準の企業アプリケーションのインストール
- カタログタスク Task0004 -- 依頼者へのコンピューターの配送

タスク テンプレートの定義

各実行計画には、要求を実行するために必要なアクションを定義する、1 つ以上のタスクテンプレートが含まれています。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
実行計画を作成したら、このタスクテンプレートを定義します。

関連カタログアイテムが注文されると、この情報に基づいて、要求アイテムの要求タスクが生成されます。

実行計画タスクテンプレートを定義するには：

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログポリシー > 実行計画.
2. 実行計画を開きます。
3. [実行計画タスク] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. [実行計画タスク] フォームのフィールドに入力します (表を参照)。
5. [送信] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カタログデータ処理タスク 1



タスクテンプレートの定義

フィールド	説明
名前	タスクの名前。この名前が、作成されるタスクの名前になります。
実行グループ	タスクを実行するグループ。ユーザーがこの実行計画に関連付けられたカタログアイテムを要求するたびに、タスクが実行グループに自動的に割り当てられます。グループへの自動割り当てが不要な場合は、空白のままにします。
アサイン先	タスクを実行する個人。ユーザーへの自動割り当てが不要な場合は、空白のままにします。
SLA	この実行計画に関連付けられたカタログアイテムに適用されるサービスレベルアグリーメント。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: この機能はサービスレベル管理機能に取って代わられたため、通常このフィールドは空白のままにします。
配送計画	このタスクの親実行計画。
順番	実行計画のタスクシーケンスを表す番号。順序番号の間に「間隔を空けておく」ことが推奨されます (100、200、300 など)。これにより、既存のタスクの順序番号を変更せずに新しいタスクを挿入することができます。 (複数の実行計画タスクの順番が同じ場合、これらのタスクは同時に開始されます)。
配送時間	タスクにかかると予想される時間。この値は、実行計画を完了するための時間全体のコンポーネントになります。
条件	タスクが実行される条件 (条件が満たされない場合、タスクはスキップされます)。
簡単な説明	タスクアクティビティの簡単な説明。この情報は、作成されたタスクの簡単な説明のフィールドに入力されます。
説明	タスクのために実行されるアクティビティの詳細。この情報は、作成されたタスクの説明のフィールドに入力されます。
作業メモ	タスクテンプレートに関するコメントを入力するためのジャーナルフィールド。注意：この情報は、作成されたタスクの作業メモのフィールドとは別です。

実行計画タスクを実行する条件

アドミンおよびカタログアドミニストレーターは、関連アイテムが要求されたときに、特定の実行計画タスクが実行される条件またはスキップされる条件を定義できます。

たとえば、実行計画には次のタスクを含めることができます。

1. ハードウェアの注文
2. ハードウェアの受領
3. ハードウェアの環境設定
4. ハードウェアの配送

要求されたハードウェアが既に現地にある場合は、注文する必要はありません。リスト内の最初のタスクはスキップできます。

注:
スキップされたタスクのレコードも作成されますが、スキップされたとマークされ、実行計画内で処理されません。

条件付きタスク

実行計画タスクを条件付きにするには、タスクが実行される条件を定義します。

1. 移動先 サービスカタログ > 実行計画.
2. 実行計画を開き、その計画内のタスクを開きます。
3. [条件] フィールドを使用して、タスクが実行される条件を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

条件が設定されていない場合は、ユーザーがこの実行計画に関連付けられたアイテムを注文するたびにタスクが実行されます。

アトランタに拠点を置く IT ラボの条件付きタスクの例を次に示します。

実行計画タスクへの条件の適用



この例では、要求自体がアトランタにある場合、**[IT** ラボに配送] ステップは実行されません。既に IT ラボにある場合は、IT ラボに配送する必要はありません。

タスクを実行する条件スクリプト

アドミニストレーターは、条件に加えて (または条件の代わりに) 条件スクリプトを使用して、タスクが実行されるかどうかを決定できます。

注:
(条件フィールドによる) 条件と条件スクリプトの両方を使用する場合、タスクが実行される前は両方とも true でなければなりません。

スクリプトを使用するには、[実行計画タスク] フォームを設定して、[条件スクリプト] フィールドを追加する必要があります。スクリプトが true を返すと、タスクが実行されます。スクリプトが false を返すと、タスクは実行されません。

スクリプトで使用される変数を実行計画タスクに追加していることを確認します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

条件スクリプトの使用



自動翻訳

サービスカタログ実行計画

サービスカタログでは、実行計画をカタログアイテムに関連付けることができます。

実行計画レコードを作成した後は、必要に応じてカタログアイテムに関連付けることや、タスクテンプレートを作成することや、カタログアイテム変数をタスクに関連付けることができます。

また、次のこともできます。

- タスクに条件を適用する
- 承認タスクを作成し、承認者が要求を却下した場合に前のステップに戻れるようにする

アイテムへの実行計画の関連付け

実行計画レコードを送信したら、実行計画を使用するカタログアイテムを選択します。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

この関連付けは後で行うこともできますが、この段階で行うと、実行計画内の関連カタログアイテム変数にアクセスできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > アイテムの管理.
2. [カタログアイテム] を選択します。
3. [実行計画] フィールドで、新しい実行計画を選択します。
4. [更新] をクリックします。

サービスカタログチェックアウトモデル

サービスカタログは、デフォルトでは 1 ステップチェックアウトモデルですが、2 ステップチェックアウトも使用できます。catalog_admin ロールを持つアドミニストレーターとユーザーは、2 ステップチェックアウトモデルを有効にして設定し、配送先の入力方法を制御することができます。

サービスカタログは、デフォルトでは 1 ステップチェックアウトモデルです。ユーザーが [精算に進む] または [注文する] をクリックすると、買い物かご内のアイテムが注文され、注文概要画面または注文ステータス画面が表示されます。1 ステップチェックアウトモデルは、次の順序で実行されます。

[チェックアウト] を押します > 注文概要

サービスカタログでは、2 ステップチェックアウトモデルもサポートされています。このモデルでは、ユーザーが [精算に進む] または [注文する] をクリックすると、注文確認画面が表示されます。注文を送信する前に、注文を編集することや、配送場所を選択することや、添付ファイルをアップロードすることができます。2 ステップチェックアウトモデルは、次の順序で実行されます。

[チェックアウト注文] を押します > 確認画面 > 注文を送信 > 注文概要.

カタログアイテムのアクセスチェックは、チェックアウト時に実行されます。このチェックは、スクリプトと API にも適用できます。

2 ステップ精算プロセスの有効化

2 ステップ精算を有効にして、受信者、配送先、および注文に関する特別な指示を指定することができます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ管理 > プロパティ.
2. [*2* ステップカタログチェックアウトモデルを使用します (デフォルトは *False*)] プロパティを見つけます。
3. [はい] チェックボックスをオンにして、2 ステッププロセスを有効にします。
4. *[2* ステップ精算画面に [カタログに戻る] ボタンを表示します] プロパティを見つけます。
5. [はい] チェックボックスをオンにして、注文確認画面 (デフォルト) からカタログに戻るボタンを表示します。
   チェックボックスをオフにすると、ボタンが非表示になります。

依頼者の場所の指定

アドミニストレーターは、配送先の入力方法を制御できます。デフォルトでは、配送先は set location という名前のクライアントスクリプトによって定義されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求元



2 ステップ精算プロセスが有効になっている場合、set location スクリプトはユーザーの住所を取得し、[配信先] フィールドに書式設定済みの詳細を入力します。

別のフローからのカタログ要求の作成

別のフローからサービスカタログフローに参加するカタログ要求を作成することができます。たとえば、インシデントフローから要求を作成し、その要求をインシデントに関連付けることができます。これは、インシデントに関連付けられた要求をトラッキングする場合や、その逆をトラッキングする場合に役立ちます。

始める前に

必要なロール：itil

- 要求を親テーブルレコードに関連付けるには、対応するマッピング構成を カタログ管理 > 要求の親のマッピング サブモジュール。
- レコードプロデューサー要求を親テーブルレコードに関連付けるには、*sysparm_parent_sys_id* および *sysparm_parent_table* パラメーターを、レコードプロデューサーの [スクリプト] の RP.getParameterValue() メソッドを使用して、URL から取得します。

> **注:**
> **[sc_layout** で制御される買い物かごマクロを使用します (デフォルトは **True)]** (*glide.sc.use_cart_layouts*) プロパティを **false** に設定して親テーブルレコードから要求を作成すると、その要求は親テーブルレコードとは関連付けられません。

手順

1. 必要なテーブルに移動し、親レコードを選択します。
2. 他のアクションメニューアイコン をクリックし、[要求の作成] を選択します。
   カタログホームページが表示され、アクセスできるすべてのアクティブなカタログが表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> アクティブなカタログが 1 つのみの場合は、そのカタログページが利用可能なカテゴリとともに表示されます。

3. 必要なカタログを選択し、そのカテゴリ間およびアイテム間を移動します。
4. 必要なカタログアイテム、注文ガイド、またはレコードプロデューサーをチェックアウトします。チェックアウトモデルの詳細については、こちらを参照してください。
   カタログアイテムまたは注文ガイドの場合は、要求が作成され、親テーブルレコードの [要求] タブに表示されます。レコードプロデューサーの場合は、対応するタスクが作成され、インシデントなどの親テーブルレコードの [問題] タブに表示されます。

   > **注:**
   > - 関連インシデントは、要求プロセス全体にわたって注釈メッセージで指定されます。
   > - 1 ステップ精算および 2 ステップ精算の両方で、インシデントの問い合わせユーザーは、要求の [要求元] ユーザーとして自動的に設定されます。2 ステップ精算が有効になっている場合、履行者は [要求元] を変更できます。
   >
   >   > **注:**
   >   > 委任された要求エクスペリエンスの場合、インシデントの発信者は要求元変数に設定されます。委任された要求エクスペリエンスについては、「委任された要求エクスペリエンス」を参照してください。
   >
   > - このフローでウィッシュリストにアイテムを追加することや、レコードプロデューサーを保存することはできません。

要求の親マッピングの構成

親レコードと要求レコードの間の関連付けを指定するマッピングを構成できます。

始める前に
必要なロール：admin または catalog_admin

手順

1. 移動先 すべて > カタログ管理 > 要求の親のマッピング.

   > **注:**
   > デフォルトでは、インシデントテーブルと要求テーブルの間のマッピングを作成するインシデント要求構成を利用できます。

2. [新規] をクリックし、フィールド情報を指定します。

[要求の親のマッピング] のフィールド

フィールド	説明
名前	要求のマッピング構成の名前。
親テーブル	要求の作成元であるテーブル。
要求の親	親テーブルとの関連付けを指定する要求テーブルフィールド。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
親要求者	要求の要求者として指定された親テーブルのユーザー参照フィールド。 **注:** 委任された要求エクスペリエンスの場合、親テーブルレコードのユーザーが要求元変数に設定されます。委任された要求エクスペリエンスについては、「委任された要求エクスペリエンス」を参照してください。

3. [送信] をクリックします。

要求実行の実行計画におけるクローズ状態

カタログアイテムの要求実行プロセスにおけるクローズ状態は、関連カタログタスク、要求アイテム、および要求のステータスによって異なります。これは、実行フローにのみ適用されます。

カタログタスクと **RITM** の間のクローズ状態の依存関係

- すべてのカタログタスクが [完了してクローズ] としてクローズされている場合、RITM は [完了してクローズ] としてクローズされます。
- 少なくとも 1 つのカタログタスクが [未完了でクローズ] としてクローズされている場合、RITM は [未完了でクローズ] としてクローズされます。
- すべてのカタログタスクが [スキップしてクローズ] としてクローズされている場合、RITM は [スキップしてクローズ] としてクローズされます。

RITM と要求の間のクローズ状態の依存関係

- すべての RITM が [完了してクローズ] としてクローズされている場合、要求は [完了してクローズ] としてクローズされます。
- 少なくとも 1 つの RITM が [未完了でクローズ] としてクローズされている場合、要求は [未完了でクローズ] としてクローズされます。
- すべての RITM が [スキップしてクローズ] としてクローズされている場合、要求は [スキップしてクローズ] としてクローズされます。

要求通知を表示

カタログ要求のライフサイクルの中で特定のイベント中に送信される要求通知を表示します。これらの通知は、従業員センター ユーザーや ITIL ユーザーなどのさまざまな受信者に送信されます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

Employee Experience Foundation (com.snc.sn_ex_emp_fd) プラグインに付属のメール通知レイアウトとテンプレートを使用して、一貫性があり、業界のベストプラクティスレイアウトでビルドされた通知を配信します。メール通知にレイアウトを適用してルックアンドフィールを高め、ブランド化された通知の配信に役立てます。詳細については、「メール通知レイアウトの使用」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 **[All] > [System Notification] > [Email] > [Notifications]**.
2. **sc_request** と **sc_req_item** で [テーブル] フィールドをフィルタリングして、要求に関連する通知を表示します。
3. 詳細を表示するには、通知名をクリックします。

> **注:**
> これらの通知を受信するには、エンドユーザーが通知を有効にしている必要があります。詳細については、「Subscription-based notifications」を参照してください。

サービスカタログ セキュリティ

サービスカタログ では、ユーザー基準でカタログのセキュリティを設定できます。

アイテムとカテゴリのセキュリティの設定

アドミニストレーターは、ユーザー基準レコードを作成して適用することによって、サービスカタログ内のコンテンツへのアクセスを制御できます。

カタログマネージャーおよびカタログエディターは、割り当てられるアイテムおよびカテゴリに既存のユーザー基準を適用できます。カタログマネージャーおよびカタログエディターは、ユーザー基準を直接作成または編集することはできません。

ユーザー情報の条件を定義するユーザー条件レコードを作成し、これらの条件レコードをカタログアイテムおよびカテゴリに適用することができます。このようにすると、これらのアイテムおよびカテゴリへのアクセスを制御できます。

たとえば、営業チームに属して米国に拠点を置くユーザーと一致する米国営業ユーザー条件レコードを作成します。次に、このレコードを米国 **IT** ハードウェアカタログカテゴリに適用するため、レコードに一致するユーザーのみがこのカテゴリにアクセスできます。

デフォルトでは、この機能は、新しい Fuji インスタンスおよびエンタイトルメントベースのアクセス制御を使用しないアップグレードされたインスタンスで有効になっています。資格を使用するインスタンスをアップグレードする場合は、ユーザー基準に移行して、改善されたコントロール、柔軟性、および再利用を利用することができます。

アクセス制御を使用する場合：

- 1 つのユーザー条件レコードで複数のアイテムおよびカテゴリへのアクセスを管理します。たとえば、英国従業員のユーザー基準レコードを 1 つ作成し、英国の従業員が利用できる複数のアイテムおよびカテゴリに適用します。
- ある条件が一致した場合、またはすべての条件が一致した場合にアクセスを許可します。たとえば、特定の場所にいて特定の部門に所属するユーザーのみがアクセスできるように定義します。
- [利用可能] および [使用不可] リストを使用して、条件レコード内の条件に一致するユーザーへのアクセスを許可または禁止します。たとえば、米国に拠点を置くユーザーは米国ベースのカタログカテゴリーを使用できますが、販売部門に所属するユーザー (米国内であるかどうかにかかわらず) は使用できないように指定します。
- スクリプトを使用せずに、User [sys_user] テーブル内の追加フィールドに一致する条件を作成するためにマッチングを拡張します。たとえば、条件を追加して、アイテムをユーザーレコードの [コストセンター] フィールドと照合することができます。

> **重要:**
> ユーザー基準の追加または変更を行った後で、前の設定をクリアするために、ログアウトしてから再度ログインすることが必要になる場合があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

カタログアイテムのユーザー基準のデバッグ

サービスカタログでユーザー条件レコードを作成する

ユーザーレコードに対して評価される条件を定義するようにユーザーレコードを作成します。

始める前に

必要なロール：admin、catalog_admin

このタスクについて

1 つのカタログアイテムまたはカテゴリに複数のユーザー条件レコードを適用できます。この場合、ユーザーはこれらの条件レコードの 1 つだけを照合してアクセスします。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > ユーザー基準 レコードを作成します。
2. 必要に応じて、フォームのフィールドに入力します。

ユーザー基準フィールド

フィールド	説明
名前	条件レコードの名前。
ユーザー	一致する個々のユーザーレコード。
グループ	一致するグループレコード。
ロール	一致するロール。 注: ○ ロールの評価はセッションにキャッシュされるため、ロールを変更するには、ACL (アクセス制御リスト) のロールと同様に、ログアウトしてからログインする必要があります。 ○ ユーザー基準は、昇格された権限ロールには適用されません。
詳細	[スクリプト] フィールドを表示または非表示にするチェックボックス。
スクリプト	追加の条件を定義するスクリプト、**[true]** または **[false]** を返すスクリプト。このフィールドは、[詳細] が選択されている場合にのみ使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: ○ スクリプトは、ユーザー基準が作成された適用範囲内で評価されます。 ○ スクリプトの評価はセッションにキャッシュされるため、評価を変更するには、ACL のロールと同様に、ログアウトしてからログインする必要があります。 ○ `gs.getUser()` またはその他のセッション API を使用しないでください。診断ツールで使用された場合に競合が発生します。スクリプトにある事前定義済みの `user_id` 変数を使用して、スクリプトの評価に使用されているユーザーのユーザー ID を取得します。 ○ ユーザー基準のスクリプトを含め、スクリプトは動的に評価されるため、レコードのパフォーマンスが低下する可能性があります。 ○ answer は事前予約されたキーワードなので、回答としてその名前が付いた関数、つまり answer() を使用しないでください。
有効	この条件レコードをアクティブ化または非アクティブ化するチェックボックス。
会社	一致する会社。
所在地	一致する所在地。
部門	一致する部門。
すべて一致	入力された各条件フィールドのすべての要素が一致する必要があるかどうかを判断するためのチェックボックス。選択すると、すべての基準に一致するユーザーのみにアクセス権が与えられます。オフにすると、アクセス権を取得するためにユーザーは 1 つまたは複数の設定基準を満たす必要があります。 デフォルトでは、満たされた条件があれば一致するようにこのチェックボックスはオフになっています。 たとえば、次のユーザー基準レコードを使用します。 ○ 場所 A または B ○ 会社 C または D [すべて一致] を選択すると、これらすべての条件を満たすユーザーのみが一致します。たとえば、場所 A および会社 C に所属するユーザーです。 [すべて一致] をオフすると、これらいずれかの条件を満たすユーザーが一致します。たとえば、場所 B のユーザー。 注: [すべて一致] をオンにした場合は、決して満たされない矛盾した条件を作成しないようにしてください。たとえば、場所 A の会社 G に所属するすべてのユーザーの場合、この例の条件は決して満たされません。

ユーザー基準の実装

システムのユーザー基準を作成する場合、以下の推奨事項を順守してください。

- 再利用のための設計基準：

  最大限再利用できるようにユーザー基準を設計するようにしてください。組織の要件に一致する条件の共通セットを持つユーザー基準レコードを作成します。個々のアイテムとカテゴリに複数の類

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

似した基準レコードを作成するのではなく、できるだけ多くのアイテムとカテゴリで共有できるようにします。

- 名前付け規則：各ユーザーの条件レコードに意味のある名前を付けると、そのレコードの機能を判断するのに役立ちます。例を次に示します。
  - Cloud Dimensions 社に所属し、かつマドリードにいるユーザー
  - Cloud Dimensions 社に所属する、またはマドリードにいるユーザー
  - グループ開発、IT、または営業に属するユーザー
  - ロール itil、asset_manager、または catalog_admin を持つユーザー
- 開発インスタンスまたはテストインスタンスでユーザー基準をテストし、更新セット を使用して、ユーザー条件テーブルのレコードおよびカタログレコードを本番インスタンスに転送します。

アイテムとカテゴリへのユーザー条件の適用

アイテムやカテゴリまたはユーザー基準フォームのいずれかから、ユーザー基準レコードをアイテムおよびカテゴリに適用します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
ユーザー基準制限は、適用される特定のアイテムの サービスカタログ 内でのみ適用されます。ただし、ユーザー基準制限は、ユーザーがテーブルを介してアイテムにアクセスできる サービスカタログ 外には適用されません。

アイテムまたはカテゴリに基準を直接適用するには、[アイテム] または [カテゴリ] フォームの [利用可能] または [利用不可] 関連リストを使用します。

注:

- 場所や部門などのユーザーのプロファイルへの変更は、標準ユーザー基準にすぐに適用されます。カタログアイテムの可視化は、新しいセッションを必要とせずに更新されます。ただし、スクリプト化されたユーザー基準では、変更を有効にするためにセッションを再起動する必要があります。
- カテゴリのユーザー基準制限は、カテゴリ内のカタログアイテムに自動的には適用されません。必要に応じて、個々のカタログアイテムにユーザー基準制限を適用する必要があります。

フォームから条件を直接適用するには、[カタログアイテムに利用可能] および [カタログアイテムに利用不可] 関連リストにアイテムを追加し、[カテゴリで利用可能] および [カテゴリに利用不可] 関連リストにカテゴリを追加します。このリストを追加するように [ユーザー基準] フォームを設定できます。

注:

[利用不可] 設定は [利用可能] 設定を上書きます。アイテムの [利用不可] リストにあるユーザーは、そのアイテムの [利用可能] リストにあっても、そのアイテムにアクセスできません。

アイテムへのユーザー基準の適用

アイテムにユーザー基準を適用して、このアイテムにアクセスできるユーザーとアクセスできないユーザーを定義します。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
注文ガイド、コンテンツアイテム、レコードプロデューサーなど、すべてのタイプのカタログアイテムにユーザー基準を適用できます。

> **注:**
> ユーザー基準制限は、適用される特定のアイテムのサービスカタログ内のみに適用されます。ただし、ユーザー基準制限は、ユーザーがテーブルを介してアイテムにアクセスするサービスカタログ以外には適用されません。

手順

1. アイテムレコードで、[利用可能] または [利用不可] 関連リストに移動します。
2. [編集] をクリックして既存のユーザー基準レコードを追加するか、[新規] をクリックして新しいレコードを作成します。
3. レコードを保存してユーザー基準レコードとアイテムに関連付けます。

> **注:**
> [利用不可] 設定は [利用可能] 設定を上書きます。ユーザーがアイテムの [利用可能] リストにも含まれていても、アイテムの [利用不可] リストにこのユーザーが含まれる場合はこのアイテムにアクセスできません。

カテゴリへのユーザー基準の適用

カテゴリにユーザー基準を適用して、カテゴリにアクセスできるユーザーとアクセスできないユーザーを定義します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. カテゴリレコードで、[利用可能] または [利用不可] 関連リストに移動します。
2. [編集] をクリックして既存のユーザー基準レコードを追加するか、[新規] をクリックして新しいレコードを作成します。
3. レコードを保存してユーザー基準レコードとカテゴリに関連付けます。

> **注:**
> - [利用不可] 設定は [利用可能] 設定を上書きます。ユーザーがカテゴリの [利用可能] リストにも含まれていても、カテゴリの リストにこのユーザーが含まれる場合はこのカテゴリにアクセスできません。
> - カテゴリのユーザー基準制限は、カテゴリ内のカタログアイテムに自動的には適用されません。必要に応じて、個々のカタログアイテムにユーザー基準制限を適用する必要があります。

ユーザー基準の拡張

使用可能なユーザー基準フィールドが十分でない場合は、ユーザー基準テーブルを拡張してください。ユーザー基準は、部門、会社、グループなどのさまざまなユーザーフィールド (ユーザー [sys_user] テーブルのフィールド) を参照します。ユーザー基準をカスタムフィールドで拡張して、必要な他のユーザー参照フィールド (ユーザー [sys_user] テーブルのフィールド) を含めることができます。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて

たとえば、ユーザー基準を拡張してユーザーのコストセンターを含め、次に特定のカタログアイテムがそのコストセンターのメンバーだけになるように限定できます。
ユーザー基準テーブルを拡張するには、以下のルールを満たしてください。

- 追加するフィールドは、ユーザーレコード内の参照フィールドである必要があります。
- ユーザー基準テーブルに追加されたフィールドは、リストタイプである必要があります。
- フィールドは、一致する名前を持つ必要があります。例えば、**cost_center** [sys_user] および **u_cost_center** ("u" プレフィックスはテーブル内のカスタムフィールドに追加されます) は一致すると見なされます。

この例では、現在のユーザー基準レコードを拡張して、コストセンターをオプションとして含める方法を示します。

コストセンターを拡張する前のユーザー基準レコード



手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. [ユーザー基準] レコードを開きます。
3. [テーブル列] 関連リストで、[新規作成] をクリックします。
4. タイプを [リスト] に設定し、次に列ラベルとして「コストセンター」と入力します。
   [列名] フィールドには、**u_cost_center** が入力されます。
5. [参照仕様] フォームセクションで、参照フィールドに対して [コストセンター] を選択します。
6. 必要に応じて、条件や追加情報を辞書エントリに追加します。
7. [送信] をクリックします。
8. [サービスカタログ] **>** [カタログ定義] **>** [ユーザー基準] に移動します。
9. ユーザー基準レコードを選択または作成して、新しいフィールドを使用できることを確認します。

次のタスク

ユーザー基準レコードをテストするには、次の場所に移動します。 サービスカタログ > カタログ定義 > ユーザー基準をクリックし、任意のレコードを開きます。拡張フィールドが使用可能であることを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コストセンターを使用したユーザー基準



ユーザー基準で考慮したい他のテーブルのフィールドがある場合は、ユーザー [sys_user] テーブルを拡張できます。[ユーザー] テーブルを拡張したら、この手順のステップに従ってそれをユーザー基準に拡張します。

ユーザー基準の移行

サービスカタログユーザー基準レコードは、サービスカタログアイテムおよびカテゴリのアクセスを制御します。

ユーザー制御を使用するようにアクセス制御を移行できます。ユーザー基準機能は、新しいインスタンスで自動的に有効になります。インスタンスをアップグレードすると、スクリプトが実行され、現在のアクセス制御の使用状況が判断されます。

- インスタンスでエンタイトルメントベースのアクセス制御を使用しない場合、ユーザー基準機能は自動的に有効になります。
- インスタンスで資格が使用されている場合、ユーザー基準機能は無効です。ユーザー基準を使用する場合は、このページに記載されている手順を使用して、資格からユーザー基準にアクセス制御を移行します。

資格と比較して、より多くの再利用、制御、および柔軟性を提供するためにユーザー基準に移行します。

たとえば、単一の基準レコードを使用して、次のすべての要件を満たすユーザーのみが複数のカタログアイテムを使用できるようにすることができます。

- EMEA または APAC に拠点がある
- ACER に所属している
- トレーニング部門に所属している

サービスカタログユーザー基準に移行する

サービスカタログ では、資格からユーザー基準への移行時にサービスカタログに必要なアクセス制御を管理できます。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ管理 > プロパティ をクリックし、システムでユーザー基準機能がまだ有効になっていないことを確認します。
   - プロパティ [カタログアイテムおよびカテゴリへのアクセスを定義するには、 を使用します] (*glide.sc.use_user_criteria*) を **true** に設定すると、次の手順をスキップできます。資格が古いシステムで使用されていないため、ユーザー基準機能は自動的に有効になります。
   - このプロパティが **[false]** に設定されている場合は、次の手順に進みます。システム上でユーザー基準機能がまだ有効になっていません。
2. ユーザー基準機能をプレビューするには、サービスカタログプロパティ [エンタイトルメントから移行するときにカタログアイテムおよびカテゴリの [ユーザー基準] と [エンタイトルメント] の両方の関連リストを有効にします] (*glide.sc.user_criteria_migration*) を **true** に設定します。
   このオプションを使用すると、ユーザー基準に完全に切り替える前に、ユーザー基準レコードおよび資格を比較できます。
3. サービスカタログアイテムおよびカテゴリを調べて、ユーザー基準レコードを設定できるアクセス制御セットを特定します。
   現在の資格を確認し、アクセス制御の現在の設計を記録します。複数のアイテムが同じ場所やグループなどの組み合わせを使用するパターンを特定することに集中します。各組み合わせは利用可能なアクセス制御セットです。
4. サービスカタログの検査で特定したアクセス制御セットごとに、ユーザー基準レコードを作成します。
   リスト、メモ、および画像が含まれる手順を使用します。
5. 識別されたアイテムおよびカテゴリにこれらのユーザー基準レコードを適用し、同等の資格を置き換えます。
6. サービスカタログプロパティ [カタログアイテムおよびカテゴリへのアクセスを定義するには、 を使用します] (*glide.sc.use_user_criteria*) を **true** に設定して、システム上でユーザー基準を有効にします。
   このプロパティを **true** に設定すると、残りのエンタイトルメントは使用されなくなります。

   注:
   ユーザー基準内のスクリプトは、エンタイトルメントスクリプトと同様にカテゴリまたはカタログ・アイテムを [最新] のものとして参照することはできません。ユーザー基準スクリプトの場合、カテゴリまたはカタログアイテムに対して現在評価中のユーザーが使用可能な **user_id** を使用します。

データ構造の違い

資格とユーザー基準の間にはデータ構造に大きな違いがあります。これは移行中に注意する必要があります。

資格を使用すると、次のテーブルがレンダリングの前にメモリにロードされ、評価されます。

カタログアイテム

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エンタイトルメントデータ構造 - カタログアイテム



カテゴリの場合：

エンタイトルメントデータ構造 - カテゴリ



ユーザー基準アーキテクチャは、ユーザー基準 [user_criteria] テーブルのすべてのユーザー属性を収集します。

ユーザー基準レコードは、次のようにアイテムおよびカテゴリにリンクできます。

カタログアイテム

- [sc_cat_item_user_criteria_mtom] で利用可能なカタログアイテム
- [sc_cat_item_user_criteria_no_mtom] で利用不可のカタログアイテム

ユーザー基準データ構造 - カタログアイテム



カテゴリの場合：

- [sc_category_user_criteria_mtom] で利用可能なカテゴリ
- [sc_category_user_criteria_no_mtom] で利用不可のカテゴリ

ユーザー基準データ構造 - カテゴリ



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

従来のサービスカタログのアクセス制御

サービスカタログは、カタログアイテムまたはカテゴリへのアクセスを制御するいくつかの方法をサポートしています。この制御は、カタログエンタイトルメントとしても知られています。

アクセス制御ではなく、カタログアイテムおよびカテゴリに対してサポートされているセキュリティモデルであるユーザー基準を使用します。ユーザー基準の詳細については、「アイテムとカテゴリへのユーザー条件の適用」を参照してください。

特定のアクセス制御のないサービスカタログアイテムはすべてのユーザーが使用できます。アクセス制御を指定すると、すべての条件を満たすユーザーのみがアクセスできます。

以下の資格が利用可能です。

- ロール
- カスタムスクリプト
- 会社、部門、グループ、ユーザー、または場所

アクセス制御は、ロール、スクリプト、会社、部門、グループ、ユーザー、または場所の順にチェックされます。

> **注:**
> ここで説明されている機能は、ユーザー基準を使用したアクセス制御によって置き換えられます。アクセス制御を定義するために、柔軟性に優れ、再利用可能な方法でユーザー基準に移行します。

サービスカタログ 管理

サービスカタログ では、アドミニストレーターがサービスカタログを設定できます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > アイテムの管理 または サービスカタログ > カテゴリの管理.
2. アイテムまたはカテゴリを開いて、フォームの関連リストを設定し、[部門に利用可能] と [会社で利用可能] を追加します。
3. [更新] をクリックしてフォームレイアウトを保存します。
4. 保護するアイテムまたはカテゴリを開き、関連リストに会社や部門を追加します。

   アイテムまたはカテゴリは、リストされている会社および部門に対してのみ使用できます。会社または部門がリストされていない場合、そのアイテムまたはカテゴリはすべての会社または部門で使用可能です。

アクセスの制限

サービスカタログ では、アドミニストレーターが会社、部門、グループ、ユーザー、または場所ごとにサービスカタログアイテムまたはカテゴリへのアクセス権を付与または拒否することができます。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > アイテムの管理 または サービスカタログ > カテゴリの管理.
2. 関連するカタログアイテムまたはカテゴリを開きます。
3. フォームを設定 し、適切な [利用可能] または [利用不可] リストを追加します。

アクセス制御



4. 会社、部門、グループ、ユーザー、または場所を適切なリストに追加します。
5. [更新] をクリックします。

ロールによるアクセスの制限

デフォルトでは、個々のカタログアイテムおよびカテゴリにはアクセス制限がありません。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

アドミニストレーターは、ロールに基づいてサービスカタログアイテムまたはカテゴリへのアクセス権を付与または拒否できます。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > アイテムの管理 または サービスカタログ > カテゴリの管理.
2. 関連するカタログアイテムまたはカテゴリを開きます。
3. [ロール] フィールドに必要なロールを追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

必要に応じて、フォームを設定 するか、[デフォルトビュー] に変更し、[ロール] フィールドを確認します。

許可されるロール



スクリプトによるアクセスの制限

サービスカタログ では、カスタムスクリプトを使用してサービスカタログアイテムまたはカテゴリへのアクセスを制御できます。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > アイテムの管理 または サービスカタログ > カテゴリの管理.
2. 関連するカタログアイテムまたはカテゴリを開きます。
3. フォームを設定 し、[エンタイトルメントスクリプト] フィールドを追加します。

エンタイトルメントスクリプト



4. [エンタイトルメントスクリプト] フィールドにアクセス制御スクリプトを入力します。

スクリプトサンプル：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のスクリプトサンプルでは、Fr (フランス語) の言語を使用するユーザーに French Blackberry という名前のカタログアイテムへのアクセス権を付与します。

```
gs.log ( 'Running Entitlement script for French Blackberry' ) ;

 if (gs. getUser ( ). getLanguage ( ) == 'fr' )
    answer = true ; else
    answer = false ;

answer ;
```

次のスクリプトサンプルを使用すると、サービスカタログ上のユーザーの 2 つのカテゴリ (フルアクセスのユーザーとアクセスが制限されているユーザー) を区別できます。

```
var userid  = gs. getUserID ( ) ; var now_GR  = new GlideRecord ( 'sys_user' ) ;
now_GR. get ( 'sys_id' , userid ) ;

 if (now_GR. source )
    answer = true ; else
    answer = false ;

answer ;
```

ロールによるエンタイトルメントスクリプトの上書き

a. 移動先 サービスカタログ > プロパティ.

b. カタログ内の通常のエンタイトルメントチェックを上書きできるロールのプロパティリスト (カンマ区切り) でエンタイトルメントスクリプト (アクセス権の付与) を上書きするロールを入力します。ロール「itil」を指定した場合、その itil ロールは、エンタイトルメント制限により保護されている場合でも、任意のカタログアイテムを注文できることを表しています。

サービスカタログ および **CSDM**

サービスカタログを使用すると、セルフサービスポータル、モバイルアプリ、仮想エージェントなど、使用するチャネルでセルフサービスの機会を提供する他のカタログ (要求カタログや製品カタログなど) を作成できます。

この製品ビューの目的は、サービスカタログ 主要エンティティがコア CSDM フレームワークでどのように機能するかを理解することです。

関連情報

CSDMガイドラインを製品に適用する - 製品ビュー

サービスカタログ と **CSDM** テーブル

サービスカタログ は CSDM テーブルを管理および使用します。いくつかの ServiceNow 製品は、サービスカタログ のメリットを活用し、それに対して価値を付加します。

サービスカタログ によって管理される **CSDM** テーブル

サービスカタログ は、主に販売/消費ドメインのビジネスサービスを管理します。テクニカルサービスは、イベント管理 の操作ドメインからも表示されます。

サービスカタログ はカタログアイテムテーブル [sc_cat_item] を管理します。　カタログアイテムテーブルは、要求管理で要求を作成します。要求には通常、要求を実行するための承認とタスクで構成される自動ワークフロー、半自動ワークフロー、またはビジネスワークフローがあります。サービスポートフォリオ管理 の一部である場合、CI はサービスオファリングに関連付けられます。カタログアイテムをリンクすると、サービスオファリングに関連付けられたすべてのカタログアイテムに対

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

する要求アクティビティを追跡できます。1 つのオファリングに複数のカタログアイテムを含めることができます。

CI には次のものを含めることができます。

- PC ハードウェアアイテム (pc_hardware_cat_item)：資産管理 ワークフローに含まれるハードウェア資産要求を送信します。
- PC ソフトウェアアイテム (pc_software_cat_item)：資産管理 ワークフローに含まれるソフトウェア資産要求を送信します。
- レコードプロデューサー (sc_cat_item_producer)：要求を送信するか、要求管理によって処理されないサービス (人事ケース、施設要求、法務要求など) の要求管理テーブル以外のレコードの要求を送信するかレコードを生成します。

サービスカタログが管理する **CSDM** テーブル



サービスカタログによって使用される **CSDM** テーブル

1. 構成アイテムテーブル [cmdb_ci*]
2. サービスオファリングテーブル [sc_cat_item_subscribe]
3. アプリケーションサービステーブル [cmdb_ci_service_discovered]
4. 製品モデルテーブル [cmdb_model]

> **注:**
> 以前にカタログアイテムへのアクセスを提供していた次の従来の CMDB 関係は、サポートされなくなりました。アクセスを提供するには、テーブルにリストされている新しい関係を使用します。

関係テーブル

CMDB テーブル	カタログアイテム関係テーブル	代わりに使用する新しい関係
ユーザー (sys_user)	sc_cat_item_user_mtom、sc_cat_item_user	cat_item 基準_no_mtom
グループ (sys_user_group)	sc_cat_item_group_mtom、sc_cat_item_group	cat_item 基準_no_mtom
部門 (cmn_department)	sc_cat_item_dept_mtom、sc_cat_item_dept	cat_item 基準_no_mtom

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

CMDB テーブル	カタログアイテム関係テーブル	代わりに使用する新しい関係
場所 (smn_location)	sc_cat_item_location_mtom、sc_cat_item 基準	location_no_mtom
会社 (core_company)	sc_cat_item_company_mtom、sc_cat_item 基準	company_no_mtom

サービスカタログによって使用される **CSDM** テーブル



サービスカタログ からメリットを得る製品

サービスポートフォリオ管理 (サービスポートフォリオ管理)

カタログアイテムをサービスオファリングに結合する。サービスオーナーがカタログアイテムをより簡単に作成および保守できるようにし、サービスオファリングの可視化を向上させます。

ハードウェア資産管理 および ソフトウェア資産管理

セルフサービスカタログを使用すると、資産を注文し、サービスデリバリを追跡できます。

ヒューマンリソース (HR)

人事ケースの作成者 (レコードプロデューサー) を公開し、関連するセルフサービスカタログ (ポータル、モバイル、仮想エージェントなど) にレコードプロデューサーを表示します。

カスタマーサービス管理 (CSM) (CSM)

カスタマーサービスケースの作成者 (レコードプロデューサー) を公開し、関連するセルフサービスカタログ (セルフサービスポータル、モバイル、仮想エージェント など) にレコードプロデューサーを表示します。

サービスカタログ のユースケース

特定のサービスや製品などのアイテムを要求できるカスタマイズされたカタログを作成できます。このユースケースでは、CSDM は、サービスオファリングとサービスへの サービスカタログ 接続を提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログ のユースケース

カタログは、カタログアイテムを含んでおり、利用可能なサービスにアクセスするための開始点です。要求カタログと製品カタログは、サービスカタログ から作成できるカスタマイズされた 2 つのカタログです。詳細については、「サービスカタログ」を参照してください。

- 要求カタログとは、注文できるビジネスおよび技術製品、サービス、サービスコミットメントオプション、オファリングのリストです。
- 製品カタログ は、個々のモデルに関する一連の情報です。モデルは、資産の特定のバージョンまたは構成です。資産アドミニストレーターは、製品カタログ をモデル情報の中心リポジトリとして使用します。

サービスカタログ ユースケースの主な機能

デジタルポートフォリオ管理 (DPM) は CSDM フレームワークを使用して、サービスポートフォリオに移動します。その後でサービスポートフォリオを使用して、サービスとその関連サービスオファリング、カタログアイテム、依存、依存関係、メトリクスのロールアップ、コスト、およびイニシアチブを見つけることができます。関連付けられたメトリクスは、CSDM フレームワークを使用し、関連するテーブルを使用して集計されます。

カタログアイテム

カタログアイテムとは、カタログから要求できるアイテムまたはサービスです。サービスには、複数のカタログアイテムを含めることができます。カタログアイテムはカタログポータルに一覧表示され、それらを必要とするユーザーが (サブスクリプションまたは職責を介して) 使用できます。各カタログアイテムは、1 つのサービスオファリングにリンクされています。

カタログアイテムフォームには、次のタブが含まれています。

- アイテムの詳細：カタログアイテムの説明。
- プロセスエンジン：カタログアイテム要求を実行するために使用される定義済みのプロセス。
- 画像：カタログアイテムがカタログに表示されるときにカタログアイテムを表すために使用される画像。
- 価格設定：カタログアイテムの価格設定の詳細。
- ポータル設定：カタログポータルでカタログアイテムを操作する方法に関する特定の設定。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カタログアイテムフォーム



製品カタログのユースケース

製品カタログ を使用して、製品モデルに関する情報を指定します。製品モデルとは、資産の特定のバージョンまたは構成のことです。資産アドミニストレーターは、製品カタログ をモデル情報の中心リポジトリとして使用します。

詳細でよく管理された 製品カタログ は、サービスカタログ、資産、調達、要求、契約、ベンダー情報と連携が取れます。製品カタログ に公開されたモデルは、自動的に サービスカタログ に公開されます。サービスカタログ には、商品 (モデル) やサービスに関する情報が含まれています。モデルが複数のベンダーから入手可能な場合、モデルは複数回一覧に表示されます。モデルは 資産管理 に含まれています。

製品カタログ ユースケースの主な機能

このユースケースでは、ハードウェアとソフトウェアの製品情報を 製品カタログ にアイテムとして含めることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品カタログアイテム



製品カタログのユースケースの結果

CSDM フレームワークは、製品モデルがカタログで利用可能であり、モデルを使用するように定義されたプロセスがあることを確認します。

サービスカタログ の考慮事項

CSDM フレームワークを実装する際は、次の点を考慮してください。

- 製品カタログ は サービスカタログ に基づいてビルドされています。製品カタログには、使用可能な製品モデルが記載されています。製品固有の属性は、各カタログアイテムにキャプチャされます。製品カタログは、ポートフォリオ内の製品のタイプ別に作成できます。
- 提供される製品やサービスのタイプを反映するカタログタイプを作成できます。

サービスカタログウィザードの作成

サービスカタログ ウィザードは、複数のステップから構成されるウィザードのようなエクスペリエンスを作成するのに役立ちます。

始める前に

サービスカタログ ウィザードは、要求者にステップバイステップのエクスペリエンスを提供し、サイドパネルでコンテキストヘルプも提供するため、必要な入力が膨大で複雑な場合に特に便利です。ビザの申請は、個人情報、教育情報など、順を追ってデータを提示する必要があるため、サービスカタログ ウィザードが活躍する良い例です。

サービスカタログ ウィザードを作成するための前提条件：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- コンポジットレコードプロデューサーまたはレコードプロデューサーが設定されていることを確認します。詳細については、「レコードプロデューサーを作成する」を参照してください。
- コンポジットレコードプロデューサーまたはレコードプロデューサーは、ウィザードでレコードを作成できるように、[保存オプション] フィールドの値が [宛先に保存] になっている必要があります。
- [コンポジットレコードプロデューサー] または [レコードプロデューサー] フォームで [編集を許可] オプションを選択して、ウィザードでレコードを編集できるようにする必要があります。

必要なロール：wizard_admin または admin

このタスクについて

サービスカタログ ウィザードは、UI ビルダー (UIB) のコンポーネントとして使用できます。これを使用して、コンポジットレコードプロデューサーまたはレコードプロデューサーに基づくガイド付きエクスペリエンスを作成できます。サービスカタログ ウィザードを使用して、複数ステップのウィザードエクスペリエンスを作成できます。

サービスカタログ ウィザードは次のモードで使用されます。

- 通常モード：レコードプロデューサーで構成されたテーブル、またはウィザードに関連付けられたコンポジットレコードプロデューサーでレコードを作成する場合。
- テンプレートモード：アドミニストレーターがいくつかのデータを事前定義し、レコードの作成を微調整してカスタマイズできるテンプレートを作成する場合。

手順

1. 移動先 サービスカタログウィザード > ウィザードの管理をクリックし、[新規] をクリックして新しいウィザードを作成します。
2. フォームで、フィールドに入力します。

サービスカタログ ウィザードフォーム

フィールド	説明
名前	ウィザードの名前。
タイプ	ウィザードでは、コンポジットレコードプロデューサーまたはレコードプロデューサーを使用します。
プロデューサー	コンポジットレコードプロデューサーまたはレコードプロデューサーの参照。
フィードバックパネルあり	ウィザードにフィードバックパネルを含めるかどうかを指定するオプション。
レイアウト [積み重ね/タブ付き]	ウィザードステップのレンダリングは、積み重ねまたはタブ付きレイアウトモードのいずれかです。
タイトル	ウィザードのタイトル。 **注:** タイトルは、${variable} 構文を使用して、コンポジットレコードプロデューサーまたはレコードプロデューサー変数を動的に参照することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
保存を有効にする	各ステップの変更時にウィザードを自動保存します。
レビューステップを表示	[レビューと送信] ステップが表示され、ウィザードのステップとフィールド値が要約されます。
最後のステップで送信を表示	**true** の場合、最後のステップに [送信] ボタンが表示されます。
ステップラベルのレビュー	レビューおよび送信ステップのラベル。

サービスカタログ ウィザードのフィールド、ステップ、セクション、または質問の詳細については、以下を参照してください。

- カタログアイテムウィザードへのステップ、セクション、または質問の追加
- カタログウィザードフォーム



フィールド値を設定すると、手順、レイアウト、ラベル、およびその他の要素を含むウィザードが次のように表示されます。

サービスカタログウィザードの要素

3. UI ビルダー (UIB) コンポーネントを使用して、カタログウィザードのコンポーネントプロパティを設定します。詳細については、「Customize UI Builder pages using components」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳



a. [ウィザードを選択]：エクスペリエンスを作成するウィザードを選択します (前のステップで作成したウィザードを選択できます)。

b. [ウィザードモード]：このエクスペリエンスのモードを選択します。

c. [フィールドスペース]：ウィザードのフィールド間に表示するスペースを指定します。可能な値は、[小]、[中]、[大]、および [特大] です。

d. [レコードの **Sys_id]**：[通常] モードで、ウィザードによって編集または作成されているレコードの sys_id。テンプレートモードで、編集中のテンプレートの sys_id。

e. [テンプレートを選択]：ウィザードに適用する必要があるテンプレートを選択します。[テンプレートを選択] オプションは、通常モードでのみ適用されます。

f. [テンプレートを必須にする]：**true** の場合、テンプレートの指定はレコードの作成に必須となり、通常モードでのみ適用されます。

g. [ホームボタンアイコン]：ホームボタンアイコンの代わりに表示されるアイコンを選択します。

h. [ホームボタンを非表示]：**true** の場合、ウィザードで [ホーム] ボタンが非表示になります。

i. [ステップナビゲーターの戻るボタンを非表示]：**true** の場合、ウィザードでフッターの [戻る] ボタンが非表示になります。

j. [ステップナビゲーターの進むボタンを非表示]：**true** の場合、ウィザードでフッターの [進む] または [続行] ボタンが非表示になります。

k. [ステップナビゲーターの進むボタンタイプ]：ウィザードフッターの [進む] ボタンのボタンタイプを指定します。可能な値は、[プライマリ] または [セカンダリ] です。

詳細については、開発者ドキュメントサイトの「Next Experience コンポーネント」を参照してください。

サービスカタログウィザードの宣言アクションの作成

宣言アクションを作成して設定すると、アドミニストレーターは サービスカタログ ウィザードでボタン (ウィザードアクション) を設定できるようになります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
カタログウィザードには、次の 2 つのタイプの宣言アクションがあります。

- UXF クライアントアクション：宣言アクションを作成し、アクションを UIB ページレベルのイベントハンドラーにマップします。ダイアログボックスを開く、別のカタログウィザードを開くなど、UIB レベルでイベントを処理する必要がある場合は、これを使用します。
- クライアントスクリプト：ボタンのクリックで実行されるクライアントスクリプトを使用します。カタログウィザードにリンクされているコンポジットレコードプロデューサーの g_form フィールドを操作する必要がある場合は、これを使用します。

カタログウィザードモデルは、カタログウィザードの宣言アクションモデルであり、ウィザードのプロパティを定義するモデルフィールドがあります。これらのフィールドを使用して、ペイロードに含めることができる内容を定義したり (UXF クライアントアクションタイプの場合)、ウィザードのボタン表示の条件を定義したりします。すべてのウィザードでは、カタログウィザードモデルを使用して宣言アクションを作成する必要があります。

必要なロール：wizard_admin または admin

手順

1. 移動先 サービスカタログウィザード >カタログウィザードの宣言アクション.

> **重要:**
> このナビゲーションパスは、宣言アクションを作成する場合にのみ使用します。このパスは、宣言アクションフォームがロードされたときにフィールドを正しく設定します。

2. [新規] をクリックして、新しい宣言アクションを作成します。
3. ペイロードを作成するカタログウィザードのアクションモデルフィールドを指定します。アクションモデルフィールドは、デフォルトでカタログウィザードの宣言アクションに使用でき、アクションのアサインフォームの [アクションモデルフィールド] タブに表示されます。



[アクションモデルフィールド] タブ

フィールド	説明
[現在のステップ順序 **(Current Step Order)**]	現在選択されているステップの順序。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
[ターゲットテーブル]	ウィザードで使用されるレコードプロデューサーまたはコンポジットレコードプロデューサーのターゲットテーブル。
[レコードプロデューサー]	ウィザードで使用されるレコードプロデューサーまたはコンポジットレコードプロデューサーのターゲットテーブル。
[ウィザード **ID**]	ウィザードの sys_id。
保存を有効にする	ウィザードレコードの [保存を有効にする] フィールドの値。
変数	ウィザードに関連付けられたコンポジットレコードプロデューサー変数の名前と値を含むオブジェクト。
新規レコード	ウィザードを使用して新しいレコードを作成する場合、この値は **True** です。
テンプレート **ID**	ウィザードに適用したテンプレートの sys_id。
[レビューステップあり **(Has Review Step)**]	ウィザードレコードの [レビューステップあり **(Has Review Step)**] フィールドの値。
[最後のステップ **(Is Last Step)**]	ウィザードの最後のステップかどうかを示します。最後のステップは順序に依存せず、クライアントスクリプトまたはウィザードの UI ポリシーに基づいて動的に変更する可能性があります。
[フォームがダーティ **(Form Dirty)**]	ウィザードに未保存の変更がある場合、この値は **True** です。
送信中	ウィザードの送信が進行中の場合、この値は **True** です。
モード	ウィザードが動作しているモード (テンプレートまたは通常モード)。
[ターゲットレコードデータ **(Target Record Data)**]	適用外 (このフィールドは使用されません)。
レコード **ID**	ウィザードによって編集または作成されるレコードの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. アクション (挿入、削除など) の [アクションラベル] リンクをクリックしま



す。

アクションのアサインフォーム

フィールド	説明
アクションラベル	ウィザードのボタンの表示ラベル。
アクション名	アクションの識別子。
実装方法	ウィザード宣言アクションの [UXF クライアントアクション] または [クライアントスクリプト]。
クライアントアクションを指定	[実装方法] が [UXF クライアントアクション] の場合のペイロード定義。
クライアントスクリプト	[実装方法] フィールドの値が [クライアントスクリプト] の場合は、この値を指定する必要があります。 **重要:** ウィザードにリンクされている CRP の変数のみを使用できます。
ツールヒント	ボタンのツールヒント。
ボタンタイプ	可能な値は、[プライマリ] または [セカンダリ] です。
順序	ボタンが表示される順序。
グループ	ボタンがグループの一部である場合に選択する必要があるオプション。
グループ	[グループ] オプションのボタンが属するグループ。グループ化されたボタンは、ウィザードで分割ボタンとして表示されます。
[スクリプト化されたクライアント条件]	ボタンの表示中に評価される条件。例：mode==‘template’&&variables.var==‘xxxx’。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: このフィールドはデフォルトでフォームに表示されません。

5. [送信] をクリックしてウィザードアクションを作成します。
6. 移動先 サービスカタログウィザード > カタログウィザードアクション構成 をクリックし、[新規] をクリックします。
ウィザードで宣言アクションを使用できるように、ウィザードアクション構成レコードを作成します。フォームに次のフィールドを入力します。

ウィザードアクション構成レコード

フィールド	説明
名前	ウィザードアクション構成レコードの識別子。
宣言アクション	カタログウィザードモデルを使用して作成された宣言アクションを選択します。
適用先	このアクションが表示されるウィザードモード。値は、[通常モード]、[テンプレートモード]、または [すべて] (両方のモード) です。
グローバル	このアクション構成は、特定のウィザードにマッピングされているかどうかに関係なく、すべてのウィザードに適用されます。 注: デフォルトでは、グローバルアクションの保存および送信を使用できます。
オーバーフロー	ボタンはオーバーフローメニューの一部として表示されます。
強制保存	アクションをトリガーする前にウィザードでフィールド値が更新された場合に、ウィザードを保存します。
ラベルの上書き	宣言アクションで指定されたラベルを上書きするラベルを入力します。
ボタンタイプの上書き	宣言アクションによって指定されたボタンが上書きされます。

7. 移動先 カタログウィザード > ウィザードの管理.

宣言アクションをウィザードのボタンとして表示するには、ウィザードアクション構成をカタログウィザードにマッピングします。

宣言アクションを追加するウィザードを開きます。関連リスト [ウィザードアクション構成] を使用して、ウィザードとウィザードアクション構成間のマッピングレコードを作成します。

a. [新規] をクリックして、新しい構成を直接作成します。
b. [編集] をクリックして既存の構成を追加し、ウィザードと構成間のマッピングレコードを作成します。マッピングレコードには、特定のアクションを非表示にするトグルもあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

c. [アクションを非表示] フィールドを True に切り替えて、特定のアクションを非表示にします。

> ヒント:
> グローバル構成のボタンは、デフォルトでウィザードで使用できます。ウィザードでグローバルアクションを非表示にするには、グローバル構成をウィザードにマッピングし、[アクションを非表示] を true に設定します。

カタログウィザードの詳細については、「サービスカタログウィザードの作成」を参照して ください。

8. UI ビルダーの [構成] タブの [宣言アクションイベントマッピングの設定] アクションを使用します。
[宣言アクションイベントマッピングの設定] は、 UXF クライアントアクションタイプの宣言アクションにのみ適用されます。ページレベルのイベントハンドラーを作成し、宣言アクションをページレベルのイベントハンドラーにマップしてペイロードを指定します。UI ビルダーで宣言アクションにイベントをバインドする方法の詳細については、「宣言アクションへのイベントのバインド」を参照してください。

サービスカタログ の統合

サービスカタログ は、サービスポータル や 従業員センター などの他のアプリケーションと統合できます。

サービスカタログ の統合

- 従業員センター からカタログアイテムを使用して、サービスおよび製品のオファリングの要求を送信できます。
- 改良されたバージョンのカタログを構成します。顧客から提供するサービスと製品などのカタログアイテムを要求できる サービスポータル をカスタマイズします。
- モバイルを使用して サービスカタログ の要求および承認フローを追跡します。
- カタログアイテムまたはレコードプロデューサーを構成し、要求が送信されたときにユニバーサル要求を作成します。
- 要求の送信タスクを実行するための再利用可能なトピックブロックを含めることにより、仮想エージェントでトピック会話を設計します。

従業員センター ポータルの サービスカタログ

従業員は 従業員センター ポータルからカタログアイテムを使用して、サービスおよび製品のオファリングの要求を送信できます。

ServiceNow® 従業員センター は、従業員が情報を検索し、人事、IT、法務、職場、調達などのさまざまな部門にサービスを要求するための、単一の統一されたポータルエクスペリエンスを提供します。コンテンツ分類フレームワークを使用して、デフォルトの IT 分類を変更し、カタログアイテムをトピックまたは子トピックのコンテンツとして含めることができます。

従業員センター ポータルで サービスカタログ を有効にするには、次の ServiceNow アプリケーションとプラグインがインストールされていることを確認します。

- 従業員センター プラグイン (sn_ex_sp)
- Employee Experience Taxonomy プラグイン (sn_ect)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

従業員センター の IT 分類

従業員エクスペリエンス分類プラグインをインストールすると、ベースシステム分類 (従業員) がインストールされます。カタログアイテムを提供するために、IT 分類では、次の IT 分類構造をデフォルトで使用できます。☒

1. ハードウェア
2. ソフトウェア
3. ネットワーク
4. **IT** 参照

カタログアイテムを 従業員センター の分類トピックに関連付ける

既存および新規のカタログアイテム、ナレッジベース記事、およびクイックリンクを適切な分類トピックに関連付けて、カタログアイテムがトピックまたは子トピックのコンテンツとして 従業員センター で使用できるようにします。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
従業員センター に表示するカタログアイテムを分類トピックに関連付ける必要があります。

デフォルトでは、従業員センター アプリケーションは、IT、人事、職場、法務、および調達のための従業員中心の分類および分類トピックを収めます。デフォルトの IT 分類を使用して、カタログアイテムを関連付けたり、分類をクローンして、要件に一致するデフォルトのトピック構造に独自の追加または変更を加えることができます。分類をクローンするには「従業員コンテンツの分類をクローン」トピックに記載されている手順を参照してください。

コンテンツ分類から直接、既存または新規のカタログアイテムを分類トピックに関連付けることもできます。既存または新規のカタログアイテムを分類トピックに関連付けるには、「接続されたコンテンツのトピックへの関連付け」トピックに記載されている手順を参照してください。

詳細については、「従業員センターの統一分類」を参照してください。

サービスカタログ からカタログアイテムを関連付けるには：

手順
1. 移動先 すべて > *Service Catalog*（サービスカタログ）> カタログ定義 > アイテムの管理.
2. 分類トピックに関連付けるアイテムを選択します。
3. [アサインされたトピック] 関連リストで、[追加] をクリックします。
4. [分類] リストから基本分類を選択します。
5. 適切なトピックを選択します (**IT** など)。
6. トピックリストから適切な子トピックを選択します。
   たとえば、ラップトップを追加するには、[ハードウェア] [コンピューター] を選択します。
7. **[OK]** をクリックします。

タスクの結果
カタログアイテムは、選択した分類トピックに関連付けられ、従業員センター に表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

従業員センター で [買い物かご] と [ウィッシュリストに追加] の各オプションを有効にする

従業員センター のメインメニュー構成を変更して、カタログアイテム要求時に [買い物かご (Shopping Cart)] と [ウィッシュリストに追加 (Add to Wish List)] の各オプションを利用できるようにします。

始める前に

カタログのウィッシュリスト機能を有効にします。ウィッシュリストを有効にする方法については、「ウィッシュリストへのカタログアイテムの保存」を参照してください。

必要なロール：admin

このタスクについて

デフォルトで サービスポータル で利用可能な [買い物かご (Shopping Cart)] と [ウィッシュリストに追加 (Add to Wish List)] の各メニューオプションは、従業員センター では利用できません。従業員が [買い物かご] と [ウィッシュリスト] にカタログアイテムを追加できるようにするには、従業員センター でこれらのオプションを有効にする必要があります。

これらの機能が不要な場合は、サービスカタログ でこれらのオプションを無効にし、従業員センター でのエクスペリエンスをシームレスにすることを検討してください。サービスカタログ で [買い物かご (shopping cart)] オプションを有効または無効にするには、「買い物かごウィジェットの有効化」トピックに記載されている最初の 3 つの手順に従います。サービスカタログ の [ウィッシュリスト] オプションの有効化または無効化については、「ウィッシュリストへのカタログアイテムの保存」のトピックを参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > サービスポータル > ポータル.
2. [従業員センター] を検索して選択します。
3. [このレコードを編集するにはここをクリックしてください] というメッセージが表示されたら、ここをクリックしてください。
4. [このレコードをプレビュー] アイコン (ⓘ) をクリックして [メインメニュー] を開きます。
5. **enable_cart** と **enable_wishlist** の値を **True** に変更します。

```
{
 "enable_cart":{
  "displayValue":"true",
  "value":true
 },
 "auto_update_cart":{
  "displayValue":"true",
  "value":true
 },
 "exclude_search_on_homepage":{
  "displayValue":"true",
  "value":true
 },
 "enable_wishlist":{
  "displayValue":"true",
"value":true
```

6. [更新] をクリックします。

タスクの結果

従業員センター に表示される [買い物かご] と [ウィッシュリストに追加] の各オプション。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

従業員センター のウィッシュリストにアイテムを追加する

カタログアイテムやレコードプロデューサーをウィッシュリストに追加し、必要に応じてレビューします。

始める前に
必要なロール：requester

手順

1. 移動先 すべて > 従業員センター > **IT**.
2. トピックを選択してカタログアイテムを表示し、カタログからカタログアイテムまたはレコードプロデューサーを選択します。
3. 注文ウィジェットの [ウィッシュリストに追加] アイコン ( ) をクリックします。

   注:
   ウィッシュリストに追加されたアイテムを編集すると、対応する注文ウィジェットに [ウィッシュリストの更新] アイコン ( ) が表示されます。

4. 確認メッセージまたはメインナビゲーションバーの [ウィッシュリスト] メニューオプションから [ウィッシュリストを表示] をクリックします。
   ウィッシュリストの詳細ページが表示されます。
5. 必要に応じて、次のいずれかの操作を実行します。

オプション	説明
アイテムを削除	ウィッシュリストからアイテムを削除するには、 アイコン ( ) をクリックします。
ウィッシュリストのクリアー	ウィッシュリストをクリアーするには、[ウィッシュリストのクリアー] をクリックします。
カタログを表示	サービスカタログのランディングページに移動するには、[カタログを表示] をクリックします。

6. ウィッシュリストのアイテムページに移動するには、ウィッシュリストの詳細ページでアイテムのイメージまたは名前をクリックします。

   注:
   これにより、アイテムの新しいインスタンスではなくウィッシュリストにあるインスタンスが開かれ、その詳細を編集できます。

従業員センター の買い物かごにカタログアイテムを追加する

買い物かごにカタログアイテムまたは注文ガイドを追加して 1 か所に保管し、チェックアウトします。

始める前に
必要なロール：requester

手順

1. 移動先 すべて > 従業員センター > **IT**.
2. トピックを選択してカタログアイテムを表示し、カタログからカタログアイテムまたはレコードプロデューサーを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. 注文ウィジェットの [カートに追加] をクリックします。

   注:
   - 同じアイテムを買い物かごに複数回追加できます。アイテムをカートに追加するたびに、アイテムの新しいインスタンスが作成されます。
   - 買い物かご情報は自動的に更新されます。

4. 確認メッセージまたはメインナビゲーションバーの [買い物かご] オプションから [買い物かごを表示] をクリックします。
   買い物かごの詳細ページが表示されます。
5. 買い物かごアイテムのページに移動するには、買い物かごの詳細ページでアイテムのイメージまたは名前をクリックします。

   注:
   これにより、アイテムの新しいインスタンスではなく買い物かごにあるインスタンスが開かれ、その詳細を編集できます。

6. オプション: 必要に応じて、アイテムの数量を編集します。
7. オプション: 買い物かごからアイテムを削除するには、[アイテムを削除] アイコン ( ) をクリックします。
8. オプション: このアイテムを変更するには、アイテムを選択し、[ドラフトとして保存] を選択します。

   (Optional) アイテムが買い物かごから削除されます。保存されたドラフトには、[ドラフト] タブの自分の要求ウィジェットからアクセスできます。

9. サービスカタログのランディングページに移動するには、[買い物を続ける] をクリックします。
10. オプション: 買い物かごからすべてのアイテムをクリアーするには [買い物かごをクリアー] をクリックします。
11. オプション: 買い物かごからバンドルを作成するには：
    a. [バンドルとして保存] をクリックします。
    b. [新規バンドルを作成] ウィンドウで、バンドル名を指定し、組み込むアイテムを選択します。
    c. [保存] をクリックします。

    注:
    注文ガイドを含む買い物かごからバンドルを作成すると、アイテムから注文ガイドへの関連付けが失われます。

12. オプション: 保存済みバンドルをカートに追加するには、[自分の保存済みバンドル] セクションからバンドルを開き、[カートに追加] をクリックします。
13. オプション: 買い物かごのアイテムを保存済みバンドルで置き換えるには、[自分の保存済みバンドル] セクションからバンドルを開き、[買い物かごを置換] をクリックします。
14. [精算に進む] をクリックします。
    [注文の確認] ウィンドウが表示されます。
15. オプション: [配送情報] と [特別な指示] を指定します。
16. オプション: カートに 1 つ以上の添付ファイルを追加するには、 [添付ファイルを追加] アイコン ( ) をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

(Optional) [添付ファイルを追加] ウィンドウで、ファイルを参照して選択するか、ファイルをドラッグするか、コピーして貼り付けることができます。

17. [チェックアウト] をクリックします。

[自分の要求 (My Requests)] ページに対応する要求の要求番号、注文全体の予定配送日、価格、および個々のオーダー済みアイテムの注文ステータスが表示されます。

関連情報

カタログアイテムのドラフトの保存

従業員センターからのカタログアイテムの要求

従業員センターの SC カタログアイテムウィジェットを使用して、カタログアイテムを要求します。

始める前に

必要なロール：requester

手順

1. 移動先 すべて > 従業員センター > **IT**.
2. トピックを選択してカタログアイテムを表示し、カタログからカタログアイテムまたはレコードプロデューサーを選択します。
3. カタログアイテムフォームに必要な情報を入力します。
4. [数量] フィールドにアイテム数を入力します。
5. 必要に応じて、次のいずれかの操作を実行します。

オプション	説明
添付ファイルを追加	カタログアイテムに 1 つ以上の添付ファイルを追加するには、[ファイルを選択] リンクを選択してファイルを参照して選択するか、[添付ファイルを追加] ウィンドウでファイルを直接ドラッグします。
カートに追加	買い物かごにカタログアイテムを追加するには [カートに追加] をクリックします。
ウィッシュリストに追加	ウィッシュリストにカタログアイテムを追加するには、[ウィッシュリストに追加] アイコン ( ) をクリックします。

6. [注文する] をクリックします。
[注文の確認] ウィンドウが表示されます。
7. [要求] リストから、要求されているユーザーを選択します。

注:
デフォルトでは、ログインしているユーザーがこのリストで選択されています。

8. 必要に応じて、[配送情報] と [特別な指示] を指定します。
9. [チェックアウト] をクリックします。
[自分の要求] ページに対応する要求の要求番号、注文の予定配送日、価格、および注文ステータスが表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

従業員センター の注文ガイドを要求する

特定の目的のために、従業員センター から注文ガイドとして複数のカタログアイテムをまとめて要求します。

始める前に
必要なロール：requester

このタスクについて
注文ガイドは複数のカタログアイテムを含む単一のサービスカタログ要求を送信するため、各アイテムは手動で要求不要です。詳細については、「注文ガイド」を参照してください。

たとえば、新規従業員雇用の注文ガイドには、名刺、コンピューター、携帯電話など、新しい従業員が一般的に必要ないくつかのアイテムを含めることができます。この注文ガイドを選択した後、顧客は新しい従業員に関する情報 (場所、役職など) を提供することができます。その後、提供された詳細に基づいて、注文ガイドから名刺などのカタログアイテムの注文が送信されます。

手順

1. 移動先 すべて > 従業員センター > **IT**.

2. カタログから注文ガイドを選択します。

3. [ニーズを説明] セクションに必要な情報を入力し、[次へ] をクリックします。

> **注:**
> [次へ] ボタンは、フォーム上のすべての必須フィールドを入力するまで無効になります。

4. [オプションを選択] セクションにカタログアイテムの要件を入力し、[次へ] をクリックします。

> **注:**
> - カタログアイテムにユーザー入力が必要なフィールドがある場合、[オプション] がアコーディオンに表示されます。
> - フィールドが必須の場合は、[オプション] の横に赤いアスタリスクが表示されます。

a. カタログアイテム情報を展開または折りたたむには、アコーディオンをクリックします。

b. 注文ガイド要求にカタログアイテムを含めたり除外したりするには、メニューの切り替えスイッチをオフに設定します。

> **注:**
> アイテムが注文ガイド要求から除外された場合、そのアイテムは編集可能ではなく、対応する必須フィールドの制限は無視されます。

c. 添付ファイルをカタログアイテムに追加するには、 アイコン ( ) をクリックし、必要な添付ファイルを選択します。

d. [前へ] をクリックして、[ニーズを説明] セクションに移動します。

5. [サマリー] セクションで、注文ガイドのサマリーを確認します。

6. オプション: 買い物かごに注文ガイドを追加するには [カートに追加] をクリックします。

> **注:**
> 買い物かごに注文ガイドを追加すると、買い物かご内の注文ガイドのインスタンスのみを編集できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

7. オプション: [オプションを選択] セクションに移動して注文ガイドのアイテムを編集するには、[オプションの編集] をクリックします。
8. [注文する] をクリックします。
   [注文の確認] ウィンドウが表示されます。
9. [要求] リストから、要求されているユーザーを選択します。

   注:
   デフォルトでは、ログインしているユーザーがこのリストで選択されています。

10. オプション: 必要に応じて、[配送情報] と [特別な指示] を指定します。
11. オプション: カートに 1 つ以上の添付ファイルを追加するには、 [添付ファイルを追加] アイコン ( ) をクリックします。

    (Optional) [添付ファイルを追加] ウィンドウで、ファイルを参照して選択するか、ファイルをドラッグするか、コピーして貼り付けることができます。

12. [チェックアウト] をクリックします。
    [自分の要求 (My Requests)] ページに対応する要求の要求番号、注文全体の予定配送日、価格、および個々のオーダー済みアイテムの注文ステータスが表示されます。

関連情報

注文ガイドの要求

Create an order guide (注文ガイドの作成)

カタログアイテムのドラフトの保存

従業員センター、 サービスポータル、Now Mobile などでカタログアイテムを要求する際に、そのドラフトを保存します。

始める前に

必要なロール：requester

このタスクについて

有効にしたら、フォームを破棄せずに後で編集したい場合は、ドラフトを保存します。たとえば、次の手順では、下書きを従業員センターに保存する方法を示しています。

[ドラフトとして保存] の有効化については、「カタログアイテムフォーム」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > 従業員センター > **IT**.
2. 要求するアイテムを選択し、フォームへの入力を開始します。
3. フォームに入力するための追加情報が必要で、それを保存しておきたい場合は、[ドラフトとして保存 **(Save as Draft)]** を選択します。

   これでドラフトが保存されます。保存されたドラフトには、[ドラフト] タブの自分の要求ウィジェットからアクセスできます。

   新たに同じアイテムを開いて要求すると、このアイテムのドラフトが既に保存されている場合は、このアイテムのドラフトが存在することを示すメッセージが表示されます。この新たに開いたアイテムのドラフトも保存する場合は、 [ドラフトとして保存 **(Save as Draft)]** フィールドでこのアイテムに一意の名前を付けて、[保存] を選択する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ドラフト] タブには、同じアイテム名に関連するすべてのドラフトアイテムが表示されます。

4. 編集するドラフトアイテムを開き、まだ送信しない場合は [ドラフトを更新] を選択し、送信する場合は [送信] を選択します。

関連情報

従業員センター の買い物かごにカタログアイテムを追加する

サービスポータルのサービスカタログ

サービスポータルを使用して、改良されたバージョンのカタログを構成します。顧客がサービスや製品の提供などのカタログアイテムを要求できるサービスポータルをカスタマイズできます。サービスカタログウィジェットを使用して、ポータルのカタログをビルドすることができます。

注:
サービスポータルを使用している既存のお客様には、より良いエクスペリエンスを得るために従業員センターに移行することをお勧めします。従業員センターの詳細については、「従業員センター」を参照してください。

カタログのランディングページには、カタログアイテム、要求、承認、人気のあるアイテム、最近のアイテム、および保存済みバンドルにアクセスできるインターフェイスが用意されています。zBoot ユーザーの場合、このページはデフォルトで利用可能です。

注:
アップグレードユーザーは、サービスポータル - サービスカタログ v2 プラグイン (com.glideapp.servicecatalog.portal) を有効にする必要があります。

サービスポータルのサービスカタログの構成可能なオプションの概要とこれらの設定の実行方法について説明します。

サービスポータルの [カタログ] ランディングページにアクセスするには、サービスポータルのメインメニューヘッダーの [カタログ] オプションを使用します。

ランディングページには以下の機能があります。

- サービスポータルで構成されているすべてのカタログ内を検索するための検索バーです。特定のアイテムを検索すると、検索結果ページには構成済みのカタログとカテゴリに基づいて結果が表示されます。

  カタログとカテゴリに関連付けられているアイテムのみが検索可能です。アイテムのプライマリーカテゴリは、[カテゴリ] フィルターの下に表示されます。アイテムに対するプライマリーカテゴリが定義されているカタログは、[カタログ] フィルターの下に表示されます。

- サービスカタログ 内のカテゴリーのリストやその中のアイテムに移動する [カテゴリー別参照] オプション。このオプションをクリックすると、カテゴリのランディングページに移動します。
- ユーザーに関連付けられている要求および承認のリストを表示する要求および承認ウィジェット。このリストは、プラットフォームの [自分の要求フィルター] モジュールで使用できる構成に基づきます。[自分の要求フィルター] モジュールについては「[自分の要求] のフィルターの定義」を参照してください。
- ユーザーに関連付けられた保存済みバンドルを表示する自分の保存済みバンドル ウィジェット。バンドルを削除したり、バンドルを開いてバンドル内のアイテムをカートに追加したり、買い物かごのアイテムを置き換えたりできます。
- ユーザーによって最近表示された、または要求されたカタログアイテム、レコードプロデューサー、または注文ガイドを表示する自分の最近のアイテムウィジェット。このウィジェットのイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ンスタンスオプションを使用すると、表示済みアイテムまたは要求済みアイテムを表示できます。データがない場合、このウィジェットは表示されません。

- 組織全体で他のユーザーが注文した最も人気のあるカタログアイテムを表示する人気のあるアイテムウィジェット。これらのアイテムは、[トップリクエスト] ダイナミックカテゴリに基づいて表示されます。データがない場合、このウィジェットは表示されません。

注:

- 要求の注文ステータスページで、ステージレンダラーは現在のステージを折りたたまれたビューで表示します。このビューはすべてのステージで展開できます。
- これらのページには、選択したエンティティの名前を表示するための動的なタイトルが含まれています。
  - カタログアイテム [sc_cat_item]
  - カタログカテゴリ [sc_category]
  - 注文ガイド [sc_cat_item_guide]

関連情報

サービスカタログウィジェット

コンテンツ管理とサービスポータル

サービスポータルでサービスカタログカテゴリにアクセスする

サービスカタログカテゴリにアクセスして、その中のカタログアイテムにアクセスします。

始める前に
必要なロール：requester

手順

1. 移動先 すべて > サービスポータル > サービスポータルホーム.
   サービスポータルのホームページが表示されます。
2. 次のいずれかをクリックします。
   - サービスポータル のランディングページの [何かを要求] リンク。
   - サービスポータル のメインメニューヘッダーの [カタログ] オプション、次に [カテゴリ別参照] オプション。

   すべてのカテゴリから人気のあるアイテムが表示されます。
3. [カタログ] セクションで、リストから必要なカタログを選択します。
   カタログを構成する方法については、「サービスポータルのカタログの構成」を参照してください。

   注:
   - [カタログ] セクションが使用できるのは、複数のカタログがあり、複数のカタログのアイテムにアクセスできる場合のみです。
   - このリストには、サービスポータル用に構成されているすべてのカタログが含まれています。

   次の情報が表示されます。
   - [カテゴリ] セクションで選択したカタログのカテゴリ。
   - 選択したカタログの人気のあるアイテム。
4. [カテゴリ] セクションで、必要なカテゴリをクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カテゴリの詳細とその中のアイテムが表示されます。

注:

- カテゴリ数または行内の任意の場所をクリックして、カテゴリの詳細を表示できます。
- 長い名前のカテゴリの場合は、他のテキストが省略記号として表示されます。他のテキストを表示するには、カテゴリ名をポイントします。

5. カテゴリアイテムの表示を変更するには、カードビューアイコン ( ) またはグリッドビューアイコン ( ) をクリックします。

注:
カタログのランディングページまたは先行入力検索の結果からカタログアイテムにアクセスすると、そのアイテムに構成されているプライマリカテゴリに基づいて、アイテムのブレッドクラムにパスが表示されます。特定のカテゴリからアイテムにアクセスすると、そのカテゴリに基づいて、アイテムのブレッドクラムにパスが表示されます。

関連情報

[SC カテゴリ] ウィジェット

サービスポータルのウィッシュリストにアイテムを追加する

カタログアイテムやレコードプロデューサーをウィッシュリストに追加し、必要に応じてレビューします。

始める前に
必要なロール：requester

手順

1. 移動先 すべて > サービスポータル > サービスポータルホーム.
サービスポータルのホームページが表示されます。
2. サービスカタログからカタログアイテムまたはレコードプロデューサーを選択します。
3. 注文ウィジェットの [ウィッシュリストに追加] アイコン ( ) をクリックします。

注:
ウィッシュリストに追加されたアイテムを編集すると、対応する注文ウィジェットに [ウィッシュリストの更新] アイコン ( ) が表示されます。

4. 確認メッセージまたはメインナビゲーションバーの [ウィッシュリスト] メニューオプションから [ウィッシュリストを表示] をクリックします。
ウィッシュリストの詳細ページが表示されます。
5. 必要に応じて、次のいずれかの操作を実行します。

オプション	説明
アイテムを削除	ウィッシュリストからアイテムを削除するには、 アイコン ( ) をクリックします。
ウィッシュリストのクリアー	ウィッシュリストをクリアーするには、[ウィッシュリストのクリアー] をクリックします。
カタログを表示	サービスカタログのランディングページに移動するには、[カタログを表示] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

6. ウィッシュリストのアイテムページに移動するには、ウィッシュリストの詳細ページでアイテムのイメージまたは名前をクリックします。

   注:
   これにより、アイテムの新しいインスタンスではなくウィッシュリストにあるインスタンスが開かれ、その詳細を編集できます。

関連情報

[SC ウィッシュリストの買い物かご] ウィジェット

買い物かごへのカタログアイテムの追加

買い物かごにカタログアイテムまたは注文ガイドを追加して 1 か所に保管し、チェックアウトします。

始める前に
必要なロール：requester

手順

1. 移動先 すべて > サービスポータル > サービスポータルホーム.
   サービスポータルのホームページが表示されます。
2. サービスカタログからカタログアイテムまたは注文ガイドを選択します。
3. 注文ウィジェットの [カートに追加] アイコン ( ) をクリックします。

   注:
   - 同じアイテムを買い物かごに複数回追加できます。アイテムをカートに追加するたびに、アイテムの新しいインスタンスが作成されます。
   - 買い物かご情報は、開いているすべてのタブまたはウィンドウで自動的に更新されます。

4. 確認メッセージまたはメインナビゲーションバーの [買い物かご] メニューオプションから [買い物かごを表示] をクリックします。
   買い物かごの詳細ページが表示されます。
5. カートアイテムのページに移動するには、買い物かごの詳細ページでアイテムのイメージまたは名前をクリックします。

   注:
   これにより、アイテムの新しいインスタンスではなく買い物かごにあるインスタンスが開かれ、その詳細を編集できます。

6. 必要に応じて、アイテムの数量を編集します。
7. 買い物かごからアイテムを削除するには、[アイテムを削除] アイコン ( ) をクリックします。
8. サービスカタログのランディングページに移動するには、[買い物を続ける] をクリックします。
9. 買い物かごをクリアーするには、[買い物かごをクリアー] をクリックします。
10. 買い物かごからバンドルを作成するには：
    a. [バンドルとして保存] をクリックします。
    b. [新規バンドルを作成] ウィンドウで、バンドル名を指定し、組み込むアイテムを選択します。
    c. [保存] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
注文ガイドを含む買い物かごからバンドルを作成すると、アイテムから注文ガイドへの関連付けが失われます。

11. 保存済みバンドルをカートに追加するには、[自分の保存済みバンドル] セクションからバンドルを開き、[カートに追加] をクリックします。
12. 買い物かごのアイテムを保存済みバンドルで置き換えるには、[自分の保存済みバンドル] セクションからバンドルを開き、[買い物かごを置換] をクリックします。
13. [精算に進む] をクリックします。
[注文の確認] ウィンドウが表示されます。
14. [要求] リストから、要求されているユーザーを選択します。

注:

- デフォルトでは、ログインしているユーザーがこのリストで選択されています。
- ユーザー [sys_user] テーブル列は、サービスカタログウィジェットの [要求：] 追加列に指定されています。sys_user テーブル内のフィールドを選択してください。セミコロンで区切る必要があります (*glide.sc.request_for.columns*) サービスカタログプロパティは [要求 **(Request for)]** リストに表示され、指定した列でユーザーを検索できます。
- 追加のウィジェットオプションを提供して、[要求元] のデフォルト値を制御することができます。例：

```
"requested_for_id": {
"value": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1"
},
"requested_for_display": {
"value": "Abel Tuter"
}
```

15. 必要に応じて、[配送情報] と [特別な指示] を指定します。
16. カートに 1 つ以上の添付ファイルを追加するには、 [添付ファイルを追加] アイコン ( ) をクリックします。

    [添付ファイルを追加] ウィンドウで、ファイルを参照して選択するか、ファイルをドラッグするか、コピーして貼り付けることができます。
17. [チェックアウト] をクリックします。

    [注文ステータス] ページに対応する要求の要求番号、注文全体の予定配送日、価格、および個々のオーダー済みアイテムの注文ステータスが表示されます。

注:

- [注文ステータス] ページのインスタンスオプションを使用して、事前定義された列を表示します。
- RITM 番号またはカタログアイテムの名前を表示できます。デフォルトでは、カタログアイテムの名前が表示されます。

関連情報

[SC 買い物かご] ウィジェット

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスポータルからのカタログアイテムの要求

サービスポータルの SC カタログアイテムウィジェットを使用して、カタログアイテムを要求します。

始める前に

必要なロール：requester

[注文ステータス] ページの [クローニングの許可] インスタンスオプションを選択すると、要求を出した後の [他のアクション] セクションが表示されます。

SC カタログアイテムウィジェットについては「SC カタログアイテムウィジェット」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > サービスポータル > サービスポータルホーム.
   サービスポータル のホームページが表示されます。
2. サービスカタログ からカタログアイテムまたはレコードプロデューサーを選択します。
3. カタログアイテムフォームに必要な情報を入力します。
4. [数量] フィールドにアイテム数を入力します。
5. 必要に応じて、次のいずれかの操作を実行します。

オプション	説明
添付ファイルを追加	カタログアイテムに 1 つ以上の添付ファイルを追加するには、[ファイルを選択] リンクを選択してファイルを参照して選択するか、[添付ファイルを追加] ウィンドウでファイルを直接ドラッグします。
カートに追加	買い物かごにカタログアイテムを追加するには、 アイコン ( ) をクリックします。
ウィッシュリストに追加	ウィッシュリストにカタログアイテムを追加するには、[ウィッシュリストに追加] アイコン ( ) をクリックします。

6. [注文する] をクリックします。
   [注文の確認] ウィンドウが表示されます。

   注:
   レコードプロデューサーの場合は、[ウィジェットインスタンス] オプションを使用して [送信] ボタンのラベルを編集できます。

   たとえば、ラベルを [要求] に変更する場合は、[カタログアイテム] ウィジェットで ctrl キーを押しながら [ページ編集者のインスタンス] を選択して、以下のパラメーターを [追加オプション、JSON 形式] フィールドで指定します。

```
"record_producer_label":{
  "value" : "Request"
 }
```

7. [要求] リストから、要求されているユーザーを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- デフォルトでは、ログインしているユーザーがこのリストで選択されています。
- ユーザー [sys_user] テーブル列は、サービスカタログウィジェットの [要求：] 追加列に指定されています。sys_user テーブル内のフィールドを選択してください。セミコロンで区切る必要があります (*glide.sc.request_for.columns*) サービスカタログプロパティは [要求 **(Request for)]** リストに表示され、指定した列でユーザーを検索できます。
- 追加のウィジェットオプションを提供して、[要求元] のデフォルト値を制御することができます。例：

```
"requested_for_id": {
"value": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1"
},
"requested_for_display": {
"value": "Abel Tuter"
}
```

8. 必要に応じて、[配送情報] と [特別な指示] を指定します。
9. [チェックアウト] をクリックします。
   [注文ステータス] ページに対応する要求の要求番号、注文の予定配送日、価格、および注文ステータスが表示されます。

注:

- [注文ステータス] ページのインスタンスオプションを使用して、事前定義された列を表示します。
- RITM 番号またはカタログアイテムの名前を表示できます。デフォルトでは、カタログアイテムの名前が表示されます。
- サービスカタログアイテムが既存のレコードから注文されると、注文アイテム要求と親レコードの間にリンクが追加されます。

10. オプション: 要求を他のユーザーに対してクローンするには、以下の手順を実行します。
    a. [他のアクション] セクションで、[も要求します。] リストから、必要なユーザーを選択して [送信] をクリックします。
    b. [要求のクローン中] ウィンドウで、**[OK]** をクリックします。

注:

- ログインしているユーザーは [一括注文機能を使用できるロールのリスト (カンマ区切り)] の指定に含まれている必要があります。空の場合、すべてのユーザー (*glide.sc.allow.clone.roles*) プロパティが適用されます。
- 要求を複数のユーザーに対してクローンできます。
- 複数行の変数セットを含む要求をクローンすると、複数行の変数セットで指定された情報は、すべてのクローンされた要求で利用可能になります。複数行の変数セットのすべての UI ポリシーとクライアントスクリプトもクローンされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 指定したユーザーごとに個別の要求が作成され、そのユーザーが要求の [要求元] フィールドに表示されます
- クローンされた要求の [オープン者] フィールドはログインユーザーによって更新されます。
- [要求] メニューオプションまたはカタログホームページの [自分の要求] ウィジェットを選択して、作成されたクローン済み要求を表示します。

関連情報

サービスカタログ 要求画面

変数セットを作成してアイテムに追加する

サービスポータルからの注文ガイドの要求

サービスポータルで SC 注文ガイドウィジェットを使用して、特定の目的のためにいくつかのカタログアイテムを含む注文ガイドを要求します。

始める前に
必要なロール：requester

[注文ステータス] ページの [クローニングの許可] インスタンスオプションを選択すると、要求を出した後の [他のアクション] セクションが表示されます。

SC 注文ガイドウィジェットについては「SC 注文ガイドウィジェット」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > サービスポータル > サービスポータルホーム.
   サービスポータルのホームページが表示されます。
2. サービスカタログから注文ガイドを選択します。
3. [ニーズを説明] セクションに必要な情報を入力し、[次へ] をクリックします。

   注:
   [次へ] ボタンは、フォーム上のすべての必須フィールドを入力するまで無効になります。

4. [オプションを選択] セクションにカタログアイテムの要件を入力し、[次へ] をクリックします。

   注:
   - カタログアイテムにユーザー入力が必要なフィールドがある場合、[オプション] がアコーディオンに表示されます。
   - フィールドが必須の場合は、[オプション] の横に赤いアスタリスクが表示されます。
   - 注文数量の値は [数量 **(Quantity)**] フィールドに表示され、注文ガイドルールベースの作成時に [数量を表示 **(Show quantity)**] オプションが選択されている場合にのみ変更できます。

   a. カタログアイテム情報を展開または折りたたむには、アコーディオンをクリックします。

   b. 注文ガイド要求にカタログアイテムを含めたり除外したりするには、アコーディオンの切り替えをクリックします。

      注:
      アイテムが注文ガイド要求から除外された場合、そのアイテムは編集可能ではなく、対応する必須フィールドの制限は無視されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

c. 添付ファイルをカタログアイテムに追加するには、 アイコン ( ) をクリックし、必要な添付ファイルを選択します。

d. [前へ] をクリックして、[ニーズを説明] セクションに移動します。

5. [サマリー] セクションで、注文ガイドのサマリーを確認します。
6. 買い物かごに注文ガイドを追加するには、[カートに追加] アイコン ( ) をクリックします。

   注:
   買い物かごに注文ガイドを追加すると、買い物かご内の注文ガイドのインスタンスのみを編集できます。

7. [オプションを選択] セクションに移動して注文ガイドのアイテムを編集するには、[オプションの編集] をクリックします。
8. [注文する] をクリックします。
   [注文の確認] ウィンドウが表示されます。
9. [要求] リストから、要求されているユーザーを選択します。

   注:
   - デフォルトでは、ログインしているユーザーがこのリストで選択されています。
   - ユーザー [sys_user] テーブル列は、サービスカタログウィジェットの [要求：] 追加列に指定されています。sys_user テーブル内のフィールドを選択してください。セミコロンで区切る必要があります (*glide.sc.request_for.columns*) サービスカタログプロパティは [要求 **(Request for)]** リストに表示され、指定した列でユーザーを検索できます。
   - 追加のウィジェットオプションを提供して、[要求元] のデフォルト値を制御することができます。例：

```
"requested_for_id": {
"value": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1"
},
"requested_for_display": {
"value": "Abel Tuter"
}
```

10. 必要に応じて、[配送情報] と [特別な指示] を指定します。
11. 注文ガイドに 1 つ以上の添付ファイルを追加するには、 添付ファイルの追加アイコン ( ) をクリックします。

    [添付ファイルを追加] ウィンドウで、ファイルを参照して選択するか、ファイルをドラッグするか、コピーして貼り付けることができます。

12. [チェックアウト] をクリックします。
    [注文ステータス] ページに対応する要求の要求番号、注文全体の予定配送日、価格、および個々のオーダー済みアイテムの注文ステータスが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- [注文ステータス] ページのインスタンスオプションを使用して、事前定義された列を表示します。
- RITM 番号またはカタログアイテムの名前を表示できます。デフォルトでは、カタログアイテムの名前が表示されます。

13. オプション: 要求を他のユーザーに対してクローンするには、以下の手順を実行します。

a. [他のアクション] セクションで、[も要求します。] リストから、必要なユーザーを選択して [送信] をクリックします。

b. [要求のクローン中] ウィンドウで、**[OK]** をクリックします。

注:

- ログインしているユーザーは [一括注文機能を使用できるロールのリスト (カンマ区切り)] の指定に含まれている必要があります。空白の場合、すべてのユーザー (*glide.sc.allow.clone.roles*) プロパティが含まれます。
- 要求を複数のユーザーに対してクローンできます。
- レコードプロデューサーが注文ガイドに含まれている場合は、レコードプロデューサー以外のすべてのアイテムに対して要求が作成されます。
- 複数行の変数セットを含む要求をクローンすると、複数行の変数セットで指定された情報は、すべてのクローンされた要求で利用可能になります。複数行の変数セットのすべての UI ポリシーとクライアントスクリプトもクローンされます。

- 指定したユーザーごとに個別の要求が作成され、そのユーザーが要求の [要求元] フィールドに表示されます
- クローンされた要求の [オープン者] フィールドはログインユーザーによって更新されます。
- ユーザーは、そのユーザー用に作成されたクローン要求を [要求] メニューオプションまたはカタログホームページの自分の要求ウィジェットから表示できます。

関連情報

注文ガイドの要求

Create an order guide (注文ガイドの作成)

モバイルの サービスカタログ

モバイルを使用して サービスカタログ の要求および承認フローを追跡できます。

モバイルエージェント の履行者エクスペリエンス

ITSM ServiceNow エージェント アプリケーションを使用して、どこからでもカタログ要求、要求されたアイテム、または変更要求を承認します。

ITSM のエージェントまたは技術者は、オンライン接続状態でモバイルアプリを使用して、次の操作を実行できます。

- 承認待ち要求を承認または却下します。
- 完了した承認要求を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- このモバイルアプリでは、要求エクスペリエンスを利用できません。
- オンロードカタログ UI ポリシー (スクリプト化されていません) は、レコードビューの変数 (要求アイテムやインシデントなど) をサポートしています。
  - 可視化条件のみが考慮されます。
  - 値のない変数は表示されません。
  - またこれらのポリシーは、コンテナー変数とチェックボックスのグループにも適用できます。
  - 複数行の変数セットが表示できないことを示すメッセージと共に表示されている場合は、これらのポリシーを使用してそのメッセージを表示/非表示できます。

モバイルアプリで承認要求を管理する方法については、この 3 分間のビデオをご覧ください。このビデオでは、承認モバイルアプリへのアクセスと、要求の表示と承認または却下について取り扱います。

アクティベーション情報

このモバイルアプリケーションは、ServiceNow® モバイルプラットフォームで実行します。ITSM モバイルアプリケーションを有効にする ITSM モバイルエクスペリエンス (com.sn_itsm_mobile) プラグインを有効にする必要があります。

承認のためのモバイルアプリの開始

モバイルデバイスを使用して、モバイルアプリで [自分の承認] アプリケーションインスタンスにアクセスして、承認要求を管理します。

始める前に

必要なロール：business_stakeholder または approver_user

このタスクについて

ServiceNow モバイルアプリケーションをダウンロードします (iOS プラットフォームには Apple App Store から、Android プラットフォームには Google Play Store から)。

手順

1. そのモバイルアプリを開き、プラスアイコン ( ) をタップします。
2. ServiceNow インスタンスを追加します。インスタンス追加の詳細については、「ServiceNow インスタンスの追加」を参照してください。
3. [自分の承認] をタップして、要求の管理を開始します。

関連情報

エージェントモバイルアプリ

カタログ要求の承認管理

アサインされたカタログ要求または要求アイテムを管理するために、モバイルデバイスを使用してどこからでも承認または却下します。

始める前に

必要なロール：business_stakeholder または approver_user

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. モバイルアプリ上で [自分の承認] をタップします。
2. 処理待ちの承認要求を承認または却下するには、次の手順を実行します。

   a. [承認待ち] アプレットをタップします。
   要求状態のすべての承認が表示されます。

   b. 要求をスワイプして、[承認] または [却下] をタップします。

   > 注:
   > 要求を拒否する場合は、理由を示す必要があります。

   c. オプション: 処理待ちの承認要求の詳細を表示するには、それをタップします。

   > 注:
   > 要求を承認または却下するには、メニューアイコン ( ) をタップして、[承認] または [却下] をタップします。

3. 完了した承認要求を表示するには、次の手順を実行します。

   a. [完了済みの承認] アプレットをタップします。
   承認または却下されたすべての承認要求が表示されます。

   b. 要求の詳細を表示するには、それをタップします。

Now Mobile の要求エクスペリエンス

ユーザーがモバイルで Now® Mobile アプリを使用してアイテムまたはサービスを要求し、要求を追跡または承認できるようにすることができます。

サービスカタログの Now Mobile のアクティベーション

admin ロールを持っている場合は、ServiceNow モバイル要求のネイティブアプリケーション画面とアプレットランチャープラグイン (com.glide.mobile-employee) を有効にします。「Now Mobile アプリ」を参照してください。このプラグインは、デフォルトで サービスカタログ 機能を有効にします。

[自分用] タブ

Now Mobile にログインすると、サービスカタログ に関連する次の機能が利用可能になります。

- 自分の **To Do**：要求の承認レコードと、ユーザーにアサインまたは委任された要求アイテムを表示します。
- [自分の要求]：[自分の要求フィルター] でモバイル用に定義されたフィルターに基づいて要求を表示します。デフォルトでは、インシデントモバイルとサービスカタログ要求のモバイルフィルターを利用できます。フィルターの設定の詳細については、「[自分の要求] のフィルターの定義」および「自分の要求の設定」を参照し、設定してください。

  > 注:
  > 未解決の要求のみを含めることをお勧めします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスタブ

要求を送信または追跡することができます。

- [最新のサービス]：最近ログインしたユーザーによって要求されたアイテムとサービス (過去 12 か月内の 10 個のアイテムとサービス) が表示されます。
- [人気のあるサービス **(Popular Services)**]：ユーザーに表示される、最も要求されているアイテムとサービス (過去 12 か月内の 10 個のアイテムとサービス) が表示されます。過去 12 か月内の 10 個のアイテムとサービスを表示します。
- [サービスを参照]：参照および注文することができる、アイテムとサービスのカテゴリを表示します。

  注:

  - カテゴリにアイテムとサブカテゴリの両方が含まれている場合は、カテゴリに固有のアイテムが [その他] の下に表示されます。
  - カテゴリリスト機能では、sc_category テーブルのレコードに対する読み取り権限があるロールを持たないユーザーには、カタログ情報は表示されません。このようなユーザーには、ACL を追加して sc_catalog テーブルの [タイトル] フィールドに読み取り権限を付与できます。

注:

- モバイルアプリでこれらのアイテムタイプを要求することはできません。
  - コンテンツアイテム
  - ウィザード
  - 標準的な変更テンプレート
- サービスポータル で非表示になっているアイテムはすべて、モバイルアプリで非表示になります。
- RITM およびレコードビューでは、これらの変数タイプはサポートされていません。
  - HTML
  - カスタム
  - ラベル付きカスタム
  - UI ページ
- RITM および要求ビューでは、複数行の変数セットはサポートされていません。このビューには、この変数セットが表示できないというメッセージが表示されます。
- オンロードカタログ UI ポリシー (スクリプト化されていません) は、レコードビューの変数 (要求アイテムやインシデントなど) をサポートしています。
  - 可視化条件のみが考慮されます。
  - 値のない変数は表示されません。
  - またこれらのポリシーは、コンテナー変数とチェックボックスのグループにも適用できます。
  - 複数行の変数セットが表示できないことを示すメッセージと共に表示されている場合は、これらのポリシーを使用してそのメッセージを表示/非表示できます。

Now Mobile から、次のタスクも実行できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- カテゴリ階層とカタログ階層を併用して、カタログアイテムを参照します。この構成については「カタログ階層を使用したカタログアイテムの参照」を参照してください。
- レコードプロデューサーの [送信] ボタンラベルを変更します。ボタンラベルの編集については「レコードプロデューサーの [送信] ボタンラベルの編集」を参照してください。
- モバイルカメラを使用して、カタログアイテムの変数値を識別するためのバーコードをスキャンします。これは、1 行テキスト変数の *barcode* 属性を使用する場合にのみ適用されます。この変数属性については「サービスカタログ 変数の属性」を参照してください。

クイックアクション

クイックアクションを作成することにより、カタログアイテムへのアクセスを簡単に行うことができます。Now Mobile でのクイックアクションの作成の詳細については、「クイックアクションを作成」を参照してください。

Siri ショートカット

iOS ユーザーは、Siri ショートカットを使用して、モバイルアプリの次のページを開くことができます。

- アイテムとサービスを参照する。
- 自分の要求を開く。

「Siri ショートカット」を参照してください。

Now Mobile のプロパティ

Now Mobile プロパティを構成することにより、さまざまなカタログエンティティに対して次の動作を定義できます。これらのプロパティの構成方法については「Now Mobile のプロパティの構成」を参照してください。

- [順序] フィールドでカテゴリをソートします。
- 次のいずれかの方法でカタログアイテムの可用性を定義します。
  - 可用性 が Now Mobile で [デスクトップのみ] に設定されているカタログアイテムを含めます。
  - Now Mobile で除外するカタログアイテムタイプを指定します。
- カタログアイテムを検出可能で表示不能にするか完全に利用不可にすることにより、カタログアイテムの可用性以外の動作を定義します。
- モバイルテーマに合わせてボタンの色を指定します。

関連情報

Now Mobile アプリ

モバイルプラグインとアップグレード

カタログの構成

ユーザーが Now Mobile アプリ内の関連アイテムを表示して要求できるようにします。カタログが選択されていない場合、ユーザーはシステム内のすべてのカタログのアイテムを表示して要求できます。アプリでは、デフォルトで サービスカタログ が使用されます。

始める前に
必要なロール: admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
サービスカタログ、ナレッジベース、および自分の要求をNow Mobile アプリで構成する方法を示します。

手順

1. 移動先 すべて > **Now Mobile** アプリ > カタログ.
2. オプション: ポータルカタログ [m2m_sp_portal_catalog] テーブルで、基本システムカタログに加えてカタログを追加するか、または基本システムレコードに関連付けられているカタログを変更します。

   a. [新規] をクリックするか、または基本システムレコードを開きます。

   b. フォームのフィールドに記入します。

   ポータルカタログフォーム

フィールド	説明
ポータル	選択したポータル。[従業員センター] を選択します。
カタログ	アプリに関連付けるカタログ。
順番	構成を実行する順番を示す番号。ポータルに複数の構成がある場合、選択した構成が最小から最大の順に実行されます。

タスクの結果
ユーザーは、追加されたすべてのカタログからアイテムを表示して要求することができます。

カタログ階層を使用したカタログアイテムの参照

カテゴリ階層と適切なコンテキストのカタログ階層を併用して、カタログアイテムを参照します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムモバイル > **Now Mobile** アプリ > アプレットランチャー.
2. [サービス] アプレットランチャーを選択します。
3. [サービスを参照] アプレットランチャーセクションを [カタログを参照] アプレットランチャーセクションに置き換えます。

   a. アプレットランチャーフォームで [本文] セクションに移動します。

   b. [セクション] 列で [サービスを参照] をクリックします。

   c. アイテムセクションフォームで [宛先画面] を [カタログを参照] に設定します。

   d. [更新] をクリックします。
   [カタログを参照] アプレットランチャーセクションが有効になると、カタログが最初のレベルの参照として、次にカテゴリが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求の送信と追跡

Now Mobileアプリを使用して、アイテムまたはサービスの要求を送信し、要求の進捗状況を追跡します。

始める前に

必要なロール：なし

手順

1. ナビゲーションバーで [サービス] をタップします。
2. アイテムやサービスを参照するか、またはアイテムを検索します。
3. 要求するアイテムまたはサービスをタップします。

   注:
   管理者が設定した場合、[関連アイテム] および [記事] エリアに代替および補足情報が示されます。

4. [今すぐ注文] を選択します。
5. フォームのフィールドに記入します。

フィールド	説明
要求元	他のユーザーのアイテムを順序付けする場合は、このフィールドを変更します。
配送情報	アイテムの送付先を確認してください。
特別な指示 (オプション)	アイテムに対する特別な指示を追加します。

6. [チェックアウト] をタップします。
   要求が送信されたことを知らせる確認が表示されます。
7. アイテムのリストに戻るには、[クローズ] をタップします。
8. ナビゲーションバーで [自分用] をタップします。
9. すべての要求を表示するには、[自分の要求] をタップします。
10. 要求のステータスを表示するには、注文したアイテムをタップします。
    a. 要求に関する情報を表示するには、[詳細] タブを使用します。

       注:
       オープンなインシデントにコメントを追加することができます。

    b. 要求に関するフィールドの変更とコメントを表示するには、[更新] タブを使用します。

    c. + をタップすると、コメントと作業メモの追加や、ファイルの添付ができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
解決されたインシデントにコメントを追加すると、そのインシデントを再オープンすることができます。



自動翻訳

モバイルアプリケーションでのクイックアクション作成

クイックアクションを作成することで、重要なアイテムへのアクセスが容易になります。たとえば、サービスカタログのアイテムを開くクイックアクションを作成できます。

始める前に
必要なロール: admin

手順

1. クイックアクション用の機能を作成します。

a. 移動先 システムモバイル > 機能.
機能 [sys_sg_button] テーブルが開きます。

b. [新規] をクリックします。

c. フォームのフィールドに記入します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ボタンのフィールドフォーム

フィールド	説明
名前	機能レコードの名前。
説明	他のユーザーが機能の目的を簡単に理解できるようにする説明。
タイプ	作成するクイックアクションのタイプ。 サービスカタログ アイテムを開くクイックアクションを作成するには、**[URL]** を選択します。 機能タイプの詳細については、「スマートボタンを構成する」を参照してください。
コンテキスト	機能が適用されるレベルがレコードかテーブルかを示します。 ▪ レコード：レコードレベルでのみ適用されるアクション。たとえば、フィールドの更新などです。 ▪ グローバル：テーブルレベルでのみ適用されるアクション。たとえば、レコードの作成または削除です。 この例では、[グローバル] を選択します。
リンクのラベル	リンクのラベル。この値は、ユーザーインターフェイスには表示されません。
リンク URL	ユーザーが機能をクリックしたときに開くアイテムの相対 URL。たとえば、 Now Mobileポータルでサービスカタログアイテムを開くには、「/mesp? id = sc_cat_item & sys_id=060f3afa3731300054b6a3549dbe5d3e」と入力します。 このフィールドは、[タイプ] フィールドが **[URL]** である場合にのみ表示されます。
相対 URL	URL が相対かどうかを判断するために選択されるオプション。この例では、[選択済み] を選択します。 このフィールドは、[タイプ] フィールドが **[URL]** である場合にのみ表示されます。
条件	
テーブル	条件が実行されるテーブル。
条件	アクションを成功させるために満たす必要のある条件。カタログアイテムの場合は、「var item = new sn_sc.CatItem('3f1dd0320a0a0b99000a53f7604a2ef9'); answer = item.canView() && item.isVisibleServicePortal();」と入力すると、アイテムを表示する権限をエンドユーザーが有する場合にのみ、クイックアクションが表示されます。
ロール	クイックアクションを表示するためにユーザーに割り当てるロール。

2. 作成した機能のインスタンスをページに追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. ネイティブ UI で、 **Now Mobile** アプリ > アプレットランチャー.

b. クイックアクションを追加するアプレットランチャーレコードを開きます。

c. [本文] タブを選択します。

d. [クイックアクションメニューマップ] の関連リストに新しい行を挿入します。
行を挿入できない場合は、**[ServiceNow Now Mobile** アプリの画面とアプレットランチャー] アプリケーションスコープで作業していることを確認してください。

e. アイテムをルックアップするには、虫眼鏡をクリックします。
関数インスタンス [sys_sg_button_instance] テーブルが開きます。

f. [新規] をクリックします。

g. フォームのフィールドに記入します。

機能インスタンスフォーム

フィールド	説明
名前	機能インスタンスの名前。
説明	他のユーザーが機能インスタンスの目的を簡単に理解できるようにする説明。
親タスク	クイックアクションを追加するページ。たとえば、クイックアクションをホームページに追加する場合は、[アプレットランチャー：ホームページ] を選択します。まず、[親テーブル] フィールドで値を選択します。
アプリケーション	アプリケーション スコープです。
親テーブル	ボタンが表示されるレコードタイプを含むテーブル。たとえば、クイックアクションをアプレットランチャーページに追加するには、[アプレットランチャー **[sys_sg_applet_launcher]]** を選択します。
関数	以前に作成した機能レコード。
ラベル	クイックアクションで開く対象をユーザーが理解できるようにするラベル。たとえば、機能停止を報告します。
ロケーション	UI でボタンが表示される場所。この例では、[クイックアクション] を選択します。
アイコン	ラベルの横に表示されるアイコン。モバイルアイコンの詳細は、「モバイルのアイコン」を参照してください。 **注:** リストされているすべてのアイコンがクイックアクションで機能するわけではありません。互換性のあるアイコンのリストを表示するには、[アイコン] フィールドに [now-mobile-icons-buttons] が含まれるリストをフィルタリングします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: デフォルトでは、[アイコン] フィールドはアイコンリスト上にありません。[アイコン] フィールドをリストに追加するには、リストヘッダーを右クリックし、 構成 > リストレイアウト. 次に、選択済みリストに [アイコン] フィールドを追加します。参照フィールドリストに [アイコン] フィールドが表示されます。
順序	機能がリストされる順序を示す番号。同じ場所に複数のインスタンスがある場合、最小から最大の順にアプリで表示されます。

h. [送信] をクリックします。

i. アプレットランチャーレコードを保存します。

タスクの結果

ユーザーはアプレットランチャーページの アイコンを選択することで、クイックアクションを開くことができます。

Now Mobile の通知の有効化

要求が更新されたときにモバイルデバイスでのプッシュ通知を許可します。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. ナビゲーションバーの [通知] をタップします。

2. [通知の有効化] ラジオボタンをタップします。
次のいずれかのシナリオで通知を受け取ります。

- 要求が完了した (1 つの RITM)
- 要求が完了した (複数の RITM)
- 要求が処理されない
- 承認レコードがアサインされた - RITM
- 承認レコードがアサインされた - 要求
- 要求却下
- エージェントによって要求アイテムにコメントが追加された

Now Mobile での買い物かごの有効化

要求者が買い物かごにアイテムを追加または編集できるようにします。Now Mobile では、買い物かごはデフォルトで無効になっています。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. sys_properties.list に移動します。

2. *glide.sc.cart.enabled* プロパティで、[値] を `true` として指定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

3. [更新] をクリックします。
   買い物かごアイコンがアプリの上部に表示され、アイテムに対して [カートに追加] ボタンが有効になります。

レコードプロデューサーの [送信] ボタンラベルの編集

関連付けできるレコードプロデューサーの送信エクスペリエンスのために、[送信] ボタンラベルを編集します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスポータル > ウィジェット.
2. [SC カタログアイテム] (widget-sc-cat-item-v2) ウィジェットを選択します。
3. [インスタンス] 関連リストから、ServiceNow Now モバイルアプリ - カタログ画面とアプレットランチャーアプリケーションのインスタンスをプレビューして開きます。
4. [追加オプション、JSON 形式] フィールドで、*record_producer_label* のパラメーターを指定します。

   たとえば、ラベルを [要求] に変更する場合は、[カタログアイテム] ウィジェットで ctrl キーを押しながら [ページ編集者のインスタンス] を選択して、以下のパラメーターを [追加オプション、JSON 形式] フィールドで指定します。

```
"record_producer_label":{
  "value" : "Request"
 }
```

5. [更新] をクリックします。

Now Mobile のプロパティの構成

Now Mobile でさまざまなカタログエンティティの動作を定義します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ管理 > プロパティ.
2. [サービスカタログ構成] フォームで [モバイル] セクションを選択します。
3. 必要なプロパティを構成します。

Now Mobile のプロパティ

プロパティ	説明
Now Mobile のカタログカテゴリソートオプション (*glide.sc.mobile.category.order_by*)	Now Mobile のカテゴリのオプションをソートします。 ○ タイトル: カテゴリはタイトルでソートされます。デフ では、カテゴリはタイトルのアルファベット順にソー す。 ○ 順序: カテゴリは順序でソートされます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
Now Mobile に「デスクトップのみ」のアイテムを含める (*glide.sc.mobile.include_desktop_only_items*)	可用性が Now Mobile で [デスクトップのみ] に設定されたカタログアイテムを含めるオプション。
Now Mobile では利用できないカタログアイテムクラス (カンマ区切りリスト) (*glide.sc.mobile.item_class_not_supported*)	Now Mobile で除外するカタログアイテムタイプ。例: sc_cat_item_content や sc_cat_item_producer。
NOW Mobile で利用できないアイテムのエクスペリエンス (*glide.sc.mobile.unsupported_discover*)	カタログアイテムの可用性以外の動作を定義するオプション。選択可能なオプション： ○ [検出可能 - Now Mobile でアイテムが表示できないことメッセージを表示 (Discoverable-show message that not viewable in Now mobile)]：アイテムは検索と参照のエクスペリエンスで検出できますが、閲覧できません。 ○ [検出不能 - 検索と参照のエクスペリエンスに表示しない (Not discoverable-do not show in search and browse experience)]：アイテムは検索と閲覧のエクスペリエンスで検出および表示できません。 **注:** ○ Now Mobile で AI 検索が有効になっている場合、このプロパティは適用できません。 ○ このプロパティは、次のいずれかのプロパティが有効な場合にのみサポートされます。 ▪ Now Mobile に「デスクトップのみ」のアイテムを含める (*glide.sc.mobile.include_desktop_on* ▪ Now Mobile では利用できないカタログアイテムクラス (カンマ区切りリスト) (*glide.sc.mobile.item_class_not_supp*
Now Mobile のカタログ要求エクスペリエンスにあるボタンのプライマリカラー (*glide.sc.mobile.primary_color*)ネクストエクスペリエンス がオンの場合、プロパティは無視されます。	カタログ要求エクスペリエンスにあるボタンの色。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

重要:
次のプロパティは相互に依存しています。

- Now Mobile に「デスクトップのみ」のアイテムを含める
- Now Mobile では利用できないカタログアイテムクラス (カンマ区切りリスト)
- NOW Mobile で利用できないアイテムのエクスペリエンス

NOW Mobile の「デスクトップのみ」アイテムと **NOW Mobile** プロパティで利用できないアイテムのエクスペリエンスの間の依存関係

カタログアイテムの可用性値	**Now Mobile** に「デスクトップのみ」のアイテムを含める **(true)**	**Now Mobile** に「デスクトップのみ」のアイテムを含める **(false)** デスクトップのみ
デスクトップのみ	検索および参照エクスペリエンスで表示可能	○ *Experience for items not available in NOW Mobile* プロパティを使用して検出可能として設定されている場合は、検索および参照エクスペリエンスでは表示可能ですが、アイテムをクリックしても利用できません。 ○ 検出不可に設定されている場合は、検索および参照エクスペリエンスでは表示できません。
デスクトップとクラシックモバイル	検索および参照エクスペリエンスで常に表示可能	検索および参照エクスペリエンスで常に表示可能
クラシックモバイルのみ	検索および参照エクスペリエンスで表示不能	検索および参照エクスペリエンスで表示不能

NOW Mobile で利用できないアイテムのエクスペリエンスプロパティと **NOW Mobile** で利用できないカタログアイテムクラスを使用して除外されたアイテム (カンマ区切りリスト) プロパティの依存関係

NOW Mobile で利用できないアイテムのエクスペリエンスプロパティ値	**Now Mobile** で利用できないカタログアイテムクラスを使用して除外されたアイテム (カンマ区切りリスト) プロパティ
検出可能 - アイテムがモバイルで表示不能であることを示すメッセージ	アイテムタイプは検索および参照エクスペリエンスでは表示可能ですが、アイテムをクリックしても利用できません。
検出不可 - 検索および参照エクスペリエンスで表示されない	アイテムタイプは検索および参照エクスペリエンスに表示されません。

4. [保存] をクリックします。

ユニバーサル要求の サービスカタログ 構成

カタログアイテムまたはレコードプロデューサーを構成し、要求が送信されたときにユニバーサル要求を作成するようにできます。関連付けられた要求アイテム (カタログアイテムの場合) またはタスクベースのレコード (レコードプロデューサーの場合) が、そのユニバーサル要求のプライマリチケットになります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

カタログアイテムの作成または編集

レコードプロデューサーを作成する

ユニバーサル要求を作成するためにカタログアイテムまたはレコードプロデューサーを構成

ユニバーサル要求を作成するためにすべてのカタログアイテムまたはレコードプロデューサーを構成する

すべてのカタログアイテムまたはすべてのレコードプロデューサーをユニバーサル要求作成用に一度に構成することで、実装時間を短縮します。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

カタログアイテムの場合、RITM はユニバーサル要求のサービスとして登録する必要があります。

レコードプロデューサーの場合、ターゲットテーブルはユニバーサル要求のサービスとして登録する必要があります。

サービス構成については「サービス構成フォーム」を参照してください。

手順

1. sys_properties.list に移動します。
2. [新規] をクリックします。
3. すべてのカタログアイテムを構成してユニバーサル要求を作成するには、次の手順に従います。
   a. フォームのフィールドに入力します。

      システムプロパティフォーム

フィールド	説明
名前	プロパティの一意の識別子。*sn_uni_req.enable_ur_all_cat_items* を指定します。
タイプ	プロパティのタイプ。ブール値を指定します。
値	すべてのカタログアイテムを一度に構成してユニバーサル要求を作成できるかどうかを指定するオプション。可能な値は **true** または **false** です。

   b. [送信] をクリックします。
4. ユニバーサル要求を作成するためにすべてのレコードプロデューサーを構成するには、次の手順に従います。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. フォームのフィールドに入力します。

システムプロパティフォーム

フィールド	説明
名前	プロパティの一意の識別子。*sn_uni_req.enable_ur_all_rec_prod_items* を指定します。
タイプ	プロパティのタイプ。ブール値を指定します。
値	すべてのレコードプロデューサーを一度に構成してユニバーサル要求を作成できるかどうかを指定するオプション。可能な値は **true** または **false** です。

b. [送信] をクリックします。

要求済みアイテムの標準チケットページ

関連情報を表示するために、さまざまなポータルで要求アイテムの標準チケットページを構成できます。この構成により、送信された要求をポータルで表示するときに一貫したエクスペリエンスが確保されます。

たとえば、 サービスポータル では、メインメニューヘッダーの [要求] オプションを使用して、要求されたアイテムのチケットページにアクセスできます。

サービスカタログ に関する参照情報

参照トピックには、リストやフォームに関する追加情報が記載されています。

サービスカタログ の用語とロール

サービスカタログ アプリケーションは、これらのロールを使用して、アプリケーションのさまざまな側面を管理します。

サービスカタログ 用語

実行計画
: 実現方法を定義します。たとえば、PDA は、デスクトップソフトウェアの調達/アクティベーション/インストールを行うことができます。

実行計画タスク
: 計画タスクは、実行計画のステップを表し、実行グループに関連付けられています。また、おおよその実行期間が設けられています。

実行グループ
: 実行グループは、実行タスクを実行します。たとえば、あるグループは携帯電話をアクティベートし、別のグループはデスクトップソフトウェアをインストールすることができます。

チケット
: チケットは、実行計画の一環として実行グループによって行われる作業を表します。

アドミン **[admin]**

UI マクロやビジネスルールの作成などのスクリプティング機能を含む、サービスカタログアプリケーションのあらゆる側面を管理できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

注:
より分化したロールが利用可能な場合は、管理者ロールを付与しないでください。

カタログアドミニストレーター **[catalog_admin]**

カタログ、カテゴリ、およびアイテムを含む サービスカタログ アプリケーションを管理できますが、アドミニストレーターが使用できるスクリプティング機能は含まれません。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

注:
より分化したロールが利用可能な場合は、管理者ロールを付与しないでください。

カタログマネージャー **[catalog_manager]**

サービスカタログ、およびカタログ内のカテゴリとカタログアイテムを編集および更新できます。マネージャーは、エディターを割り当てることができ、また、サービスカタログに対して異なるマネージャーを割り当てることができます。これらのアクションは、マネージャーとして割り当てられているカタログでのみ実行できます。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

特別な考慮事項

なし。

カタログ編集者 **[catalog_editor]**

サービスカタログ、およびカタログ内のカテゴリとカタログアイテムを編集および更新できます。エディターは他のエディターを割り当てることができますが、カタログマネージャーを変更することはできません。これらのアクションは、エディターとして割り当てられているカタログでのみ実行できます。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

なし。

カタログビルダー開発者 **[catalog_builder_developer]**

カタログビルダー でクライアントスクリプトを作成、編集、または削除できるように、カタログビルダー で詳細なカタログアイテムを作成および管理できます。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

catalog_builder_editor

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし

特別な考慮事項

カタログビルダー開発者は、カタログビルダーエディターで実行できるすべてのことを実行できます。ただし、カタログビルダー開発者は他の高度な機能にもアクセスできるため、このロールを持つユーザーは カタログビルダーで次の機能を追加または編集できます。

- 質問の [その他詳細] タブの動的参照修飾子と詳細参照修飾子
- 変数の属性
- スクリプト可能デフォルト値
- [可用性] セクション
- カタログ クライアント スクリプト

また、カタログビルダー開発者は、テンプレートを使用せずに新しいカタログアイテムを作成できます。この動作は、デフォルトで有効になっている

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

glide.sc.builder.allow_create_from_scratch プロパティによって管理されます。このプロパティがオフになっている場合、カタログビルダー開発者はテンプレートを使用して新しいカタログアイテムを作成する必要があります。

カタログビルダーエディター **[catalog_builder_editor]**

ユーザーがアクセスできるテンプレートを使用して、カタログビルダーでアイテムを作成して管理できます。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

なし。

サービスカタログ のプロパティ

サービスカタログ アプリケーションには、アプリケーションのさまざまな設定を構成するために使用されるプロパティが含まれています。

サービスカタログシステムプロパティを設定するには、次に移動します: サービスカタログ > カタログ管理 > プロパティ. プロパティは次のセクションに分類されます。

- [ホームページ]：サービスカタログ ホームページを設定し、ホームページに表示されるカテゴリおよびアイテムの動作を制御します。
- [カタログアイテム]：カタログアイテムおよびレコードプロデューサーを設定します。
- 注文ガイド > 全般:注文ガイドを設定します。
- 注文ガイド > スクリプト可能注文ガイド:スクリプト可能注文ガイドを設定します。
- [買い物かご]：買い物かごおよび精算画面の動作を制御します。
- [要求実行]：要求の実行プロセスを設定します。
- [検索]：サービスカタログ ホームページの検索設定を構成します。
- [セキュリティ]：サービスカタログ のセキュリティを設定します。
- [価格設定]：価格設定エンジンと価格設定表示を設定します。
- [ポータル]：カタログポータルウィジェットを設定します。
- 仮想エージェント：仮想エージェントで要求の送信設定を構成します。

  サービス管理仮想エージェントトピックブロック プラグイン (com.glideapp.cs.sm_topic_blocks) をアクティブ化した際にのみ、このセクションは表示されます。

- モバイル：Now Mobile の設定を行います。
- [その他]：サービスカタログ の追加設定を行います。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログ のプロパティ

名前	説明
ホームページ	
セクション内でプレビューするカタログアイテム/カテゴリの数 (*glide.sc.max_items*)	セクション内でプレビューするカ • タイプ：整数 • デフォルト値：5
カテゴリビューページにカテゴリの説明を表示します (*com.glide.servicecatalog.view_includes_category_descriptions*)	カテゴリビューページにカテゴリ • タイプ： yes | no • デフォルト値：はい
カテゴリビューでパネル内のサブカテゴリを表示します (*glide.sc.use_sub_cat_section*)	カテゴリビューでパネル内のサブ • タイプ：true | false • デフォルト値： true
[展開/折りたたみ] アイコンを、サービスカタログホームページのカテゴリウィジェットに表示するかどうかを切り替えます (*glide.sc.homepage.show.collapse*)	アイコンを、サービスカタログホ り替えます。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false
カテゴリを閲覧するときにアイテムの詳細を表示するためにポップアップアイコンを使用 (*glide.sc.cat_view_use_popup_for_details*)	カテゴリまたはカタログアイテム にある情報アイコンを使用して、 • タイプ：true | false • デフォルト値：false
詳細表示のためにポップアップアイコンを使用していない場合に閲覧や検索時に展開するカタログアイテムの数 (*glide.sc.auto_expand*)	詳細表示のためにポップアップア タログアイテムの数です。 • タイプ：整数 • デフォルト値：2
カタログアイテムを表示するとき、追加のカテゴリセクションを表示 (*glide.sc.show_additional_cats*)	カタログアイテムを表示するとき • タイプ：true | false • デフォルト値： true
カテゴリやアイテムのリストの説明をモバイル UI の 2 つの行に制限 (*glide.sc.mobile.limit.description*)	カテゴリやアイテムのリストの説 • タイプ：true | false • デフォルト値：true

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログ のプロパティ (続く)

名前	説明
カタログホームページで許可するコンテンツタイプのリストです (カンマ区切り形式)。空にした場合、すべてのコンテンツタイプを許可します。(*glide.sc.home.filter*)	カタログホームページで許可する た場合、すべてのコンテンツタイ
画像が定義されていないアイテムのプレースホルダー画像の名前 (*glide.sc.placeholder.image*)	画像が定義されていないアイテム のみ適用され、デスクトップには デフォルトでは、**sc_placeholde** 画像を使用できます。さらに、デ デフォルト値： sc_placeholder_i
カタログアイテム	
レコード生成後のレコードプロデューサーのデフォルトの動作を指定します (*glide.sc.producer.redirect_url*)	レコード生成後のレコードプロデ 可能な値： • [生成されたタスクレコード]： ドにリダイレクトします。 • [カタログホームページ]：レコ ダイレクトします。 この動作を上書きするには、レコ 集するか、レコードプロデューサ ます。
これを有効にすると、添付ファイル変数にアップロードされた添付ファイルがフォームで置換/削除された場合、置換/削除時点でシステムから削除されます (*glide.sc.variable.attachment.delete.v2*)。	カタログアイテムの添付ファイル と、sys_attachment レコードが
既存の要求に追加できないカタログアイテムのクラス名のリスト (*glide.sc.item.cannot_add_to_request*)	既存の要求に追加できないカタロ • タイプ：文字列 • デフォルト値： sc_cat_item_g
デフォルトの「お試し」UI アクションを使用しないカタログアイテムのクラス名のリスト (*glide.sc.item.cannot_try_it*)	デフォルトの「お試し」UI アクシ す。 • タイプ：文字列 • デフォルト値： sc_cat_item_guide、sc_cat_it
通常の買い物かごアイテムを生成しないカタログアイテムのクラス名のリスト (*glide.sc.item.not_normal_cart_item*)	通常の買い物かごアイテムを生成 • タイプ：文字列 • デフォルト値： sc_cat_item_g
アイテムのコピーアクションに含める必要がある関係テーブル。テーブル名をカンマ区切りにします (*glide.sc.item.copy.include_relationship*)	UI アクションを使用してカタログ を持つレコードもコピーされるテ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログ のプロパティ (続く)

名前	説明
	注: テーブル名はスペースなしで
参照変数の情報アイコンによるクリックスルーを無効にします。この機能を有効にするには、値を True に設定します (*glide.sc.variable.reference.clickthrough*)	参照変数の情報アイコンによるク 値を True に設定します。
注文ガイド	
全般	
注文ガイドに含まれないカタログアイテムのクラス名のリスト (*glide.sc.item.order_guide_exclusion*)	注文ガイドに含まれないカタログ sc_cat_item_guide や sc_cat_ite
注文ガイドの「オプションを選択」セクションのタブを切り替えた場合、必須フィールドを検証する (*glide.sc.guide.tab.validate*) (Validate mandatory fields when switching tabs in 'Choose Options' section of Order Guides)	注文ガイドの [オプションを選択] します： • タイプ：true | false • デフォルト値： true
買い物かごプレビューと注文ステータスページに注文ガイドを表示 (*glide.sc.render_order_guide_column*)	買い物かごプレビューと注文ステ イドの一部である場合、注文ガイ に属するアイテムを削除しようと
注文ガイドでユーザーが [ニーズを説明] ボタンを使って戻った場合にアイテムのカスケード変数または割り当てられた変数の値をリセットします (*glide.sc.reset_cascade*)。 注: このプロパティは、ポータルではなく、プラットフォームでのみサポートされています。	注文ガイドで、ユーザーが [ニース の値をリセットします。
注文ガイドで、ユーザーが [ニーズを説明] ボタンを使って戻った後、アイテムのカスケード変数または割り当てられた変数の値がリセットされるときに、すべての変数をリセットします (*glide.sc.reset_cascade_all*) 注: このプロパティは、ポータルではなく、プラットフォームでのみサポートされています。	注文ガイドで、ユーザーが [ニース ときに、アイテムのカスケード変 ると、カスケード変数の値のみが
スクリプト可能注文ガイド	
スクリプト可能注文ガイドの処理中に、JSON ペイロードが空である場合に失敗レコードが作成されます (*glide.sc.sog.empty_payload*)	選択すると、スクリプト可能注文 レコードが作成されます。
スクリプト可能注文ガイドの処理中に、注文ガイドが非アクティブである場合に失敗レコードが作成されます (*glide.sc.sog.inactive_order_guide*)	選択すると、スクリプト可能注文 失敗レコードが作成されます。
スクリプト可能注文ガイドの処理中に、注文ガイド sys_id が無効である場合に失敗レコードが作成されます (*glide.sc.sog.invalid_order_guide_id*)	選択すると、スクリプト可能注文 失敗レコードが作成されます。
スクリプト可能注文ガイドの処理中に、一般的な JSON 解析エラーが発生した場合に失敗レコードが作成されます (*glide.sc.sog.json_parsing*)	選択すると、スクリプト可能注文 合に失敗レコードが作成されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログ のプロパティ (続く)

名前	説明
スクリプト可能注文ガイドの処理中に、JSON パラメータが不足している場合に失敗レコードが作成されます (*glide.sc.sog.mandatory_json_parameters*)	選択すると、スクリプト可能注文ガイドの処理中に、JSON パラメータが不足している場合に失敗レコードが作成されます。
買い物かご	
チェックアウト時、クローン要求を有効にします。sc_layout 使用廃止バージョン。sc_layout が有効な場合、このプロパティは使用されません (*glide.sc.allow.checkout.clone*)	チェックアウト時、クローン要求を有効にします。 注: 買い物かごのレイアウトが有効
一括注文機能を使用できるロールのリスト (カンマ区切り形式)。空の場合、すべてのユーザーが表示できます (*glide.sc.allow.clone.roles*)	他のユーザーへの要求をクローンするロールのリスト (カンマ区切り形式)。空の場合、すべてのユーザーが要求をクローンできる
2 ステップ精算画面に [カタログに戻る] ボタンを表示します (*glide.sc.checkout.twostep.back*)	2 ステップ精算画面に [カタログに
2 ステップカタログチェックアウトモデルを使用します (デフォルトは False) (*glide.sc.checkout.twostep*)	2 ステップカタログチェックアウトモデルを使用します (デフォルトは False) デフォルト値：false
ユーザーが要求をキャンセルできる条件 (前のプロパティも True である必要があります)。例：current.opened_by == gs.getUserID() || current.caller_id == gs.getUserID() (*glide.sc.checkout.cancel.condition*)	ユーザーが要求をキャンセルできる条件 (前のプロパティも True である必要があります)。例：current.opened_by == gs.getUserID() || current.caller_id == gs.getUserID() するオプションを許可します] を
Allow ess users the option to cancel their requests from the checkout screen. (ess ユーザーに、精算画面で要求をキャンセルするオプションを許可します。) sc_layout 機能で、いずれかが true に設定されている場合はキャンセルボタンが表示されます (*glide.sc.checkout.cancel*)	従業員セルフサービス (ESS) ポータルで、精算画面で要求をキャンセルするオプションを有効にします。
ウィザードからカタログオーダーを行う際に 2 ステップのチェックアウトモデルを使用します (デフォルトは True) (*glide.expert.checkout.twostep*)	ウィザードからカタログオーダーを行う際に 2 ステップのチェックアウトモデルを使用します。 デフォルト値： true
サービスカタログで [要求元] ウィジェットを更新できるロールのリスト (カンマ区切り形式)。空の場合、すべてのユーザーが表示できます。ユーザーが要求元を変更する権限を持っていない場合、他のユーザーの住所の詳細は取得できません (*glide.sc.req_for.roles*)	ここで提供されているロール (カンマ区切り形式)。空の場合、すべてのユーザーが表示できます。ユーザーが要求元を変更する権限を持っていない場合、他のユーザーのアイテムを要求できます。ユーザーが要求元を変更する権限を持っていない場合、他のユーザーの住所の詳細は、*glide.sc.req_for.roles* で提供されているロールに基づいて取得できます。*glide.sc.req_for.ro* ザーためにアイテムを要求するデ カタログホームページの [要求元] ウィジェットにアクセスできるユーザーは、他のユーザーのアイテムを要求できます。ユーザーは、自分の名前でのみ注文
サービスカタログウィジェットの [要求：] 照合順序。sys_user テーブル内のフィールドを選択してください (*glide.sc.request_for.order_by*)	サービスカタログ ウィジェットの [要求：] 照合順序。sys_user テーブル内のフィールドを選択してください。
精算画面の各品目の要求アイテム番号を表示します (デフォルトは false)。sc_layout 使用廃止バージョン。sc_layout が有効な場合、このプロパティは使用されません (*glide.sc.checkout.request.number*)	精算画面の各品目に対して、要求アイテム番号を表示します (デフォルトは false)。 デフォルト値：false 注: 買い物かごのレイアウトが有効

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログ のプロパティ (続く)

名前	説明
チェックアウトフォームの説明列に使用するフィールド名。空の場合、デフォルト (short_description) が使用されます (*glide.sc.ess.description*)	チェックアウトフォームの説明列 用されます。 デフォルト値：short_description
サービスカタログウィジェットの [要求：] 追加列。sys_user テーブル内のフィールドを選択してください。区切りにはセミコロンを使用する必要があります (*glide.sc.request_for.columns*)	サービスカタログ ウィジェットの ルドを選択してください。セミコ
ユーザーの場所の詳細情報が変更された場合に、カタログ買い物かごの配送先を自動更新します (*glide.sc.auto.cart.address.reset*)	ユーザーの場所の詳細情報が変更 す。 有効にすると、ユーザーの住所が 持っている場合、買い物かご内の が買い物かごに保持されます。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false
ユーザーのアドレスの判断時に、ユーザーレコード自体の詳細ではなく、関連する場所レコードの詳細を優先させます (*glide.sc.prioritise.user.location*)	選択すると、ユーザーのアドレス 関連する場所レコードの詳細を優
[注文する] ボタンが新しい動作をするか従来の動作をするかを決定します。このプロパティが True の場合、サービスカタログの [注文する] ボタンをクリックすると、現在選択されているアイテムのみが注文され、ユーザーの買い物かごに保存されているすべてのアイテムは、後で注文できるようにそのまま残されます。従来の [注文する] 機能は使用廃止であり、[アイテムの注文] ボタンも使用廃止です (*glide.sc.enable_order_now*)	[注文する] ボタンが新しい動作を **true** の場合、サービスカタログで ムのみが注文されます。買い物か されます。従来の [注文する] 機能
買い物かごの数量セレクターを使用できるロールのリスト (カンマ区切り)。空の場合、すべてのユーザーが表示できます (*glide.sc.allow.quantity*)	買い物かごの数量セレクターを使 のユーザーが表示できます。
買い物かごからの非アクティブなカタログアイテムの削除を有効にします (*glide.sc.remove_inactive_cat_items_from_cart*)	買い物かごからの非アクティブな 有効にすると、非アクティブ化さ されます。アクティブな状態で買 ユーザーが注文できないようにし • タイプ：true | false • デフォルト値：false
sc_layout で制御される買い物かごマクロを使用します (デフォルトは True) (*glide.sc.use_cart_layouts*)	sc_layout で制御される買い物か 新しいカートレイアウトメカニズ 所有しなくても、買い物かごやチ きます。 • タイプ：true | false • デフォルト値： true

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログ のプロパティ (続く)

名前	説明
注文ステータスページ (注文が正常に完了した後でサービスカタログに表示される画面) で要求に関連するタスクを表示 (*glide.sc.checkout.task.display*)	[注文ステータス] ページ (注文が正 求に関連するタスクを表示します。
最寄りの日から 1 日を超えるすべての配送計画を丸める (True)、または正確な時刻を表示します (False) (*glide.sc.round.delivery.times*)	最寄りの日から 1 日を超えるすべ (False)。
要求実行	
承認されると、要求されたアイテム数量への変更を防止します (catalog_admin ユーザーの場合を除く) (*glide.sc.restrict.quantity.changes*)	要求されたアイテム数量への変更
ステージウィジェット上にマウスカーソルを移動した場合に、現在処理待ちの承認者名を表示します (*glide.sc.approval.hover*)	ステージウィジェット上にマウス します。
サービスカタログタスク承認エンジン (*glide.approval_engine.sc_task*)	サービスカタログ タスク承認エン
サービスカタログ変数の変更を監査します (*glide.sc.audit.variables*)	サービスカタログ 変数の変更を監
変数エディターの UI で境界線と背景を非表示にします (*glide.sc.hide_variable_editor_background*)	選択すると、変数エディターの UI す。
配送計画サマライザーフィールドに対して、short_description の代わりに配送タスク名を使用します。デフォルトは False です (short_description を使用) (*glide.sc.delivery_summary.name*)	配送計画サマライザーフィールド す。 デフォルト値：false (短い説明を
注文パネルに表示されるように要求アイテムに変数を表示し、それに続けて配送計画変数を表示 (True) または注文値に基づいて、2 つを結合します (False) (*glide.sc.variable.snapshot*)	注文パネルに表示されるように要 示 (True) または注文値に基づいて
サービスカタログ要求承認エンジン (*glide.approval_engine.sc_request*)	サービスカタログ 要求承認エンジ
検索	
検索フィールドが表示されないカタログアイテムのクラス名のリスト (*glide.sc.item.cannot_show_search*)	検索フィールドが表示されないカ • タイプ：文字列 • デフォルト値： sc_cat_item_g
空のサービスカタログ検索を許可 (*glide.sc.search.allow_empty_search*)	選択すると、検索バーに空のクエ エリは、パフォーマンスが重くな
サービスカタログを検索できるロールのリスト (カンマ区切り形式)。空の場合、すべてのユーザーが表示できます (*glide.sc.can_search*)	サービスカタログ を検索できるロ ユーザーが表示できます。
アイテムを参照および検索リストに表示するときに、アイテムに関連付けられているカテゴリのブレッドクラムを表示します (*glide.sc.show_listing_breadcrumbs*)	選択すると、アイテムを参照およ るカテゴリのブレッドクラムを表
サービスカタログは、非アクティブカテゴリ内のリターン項目を検索します (*glide.sc.search.disabled_cats*)	サービスカタログ 非アクティブ カ 検索結果には、アクティブフラグ 能なカテゴリのカタログアイテム

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログ のプロパティ (続く)

名前	説明
	• タイプ：true | false • デフォルト値： true
カタログアイテムの検索から除外されるカタログ sys_ids のリスト (カンマ区切り形式) (*glide.sc.search.exclude_catalogs*)	カタログアイテムの検索から除外
グローバル検索で返された一致サービスカタログの数 (*glide.sc.search.rowcount*)	グローバル検索で返された一致サ ために、カタログ検索によって返
検索の提案を有効にするかどうかを指定します (*glide.sc.search.suggestions*)	検索の提案を有効にするかどうか • タイプ：true | false • デフォルト値： true
セキュリティ	
カタログアイテムおよびカテゴリへのアクセスを定義するには、[ユーザー基準] を使用します (*glide.sc.use_user_criteria*)	カタログアイテムおよびカテゴリ す。true に設定すると、資格は考 • タイプ：true | false • デフォルト値： true
エンタイトルメントから移行するときにカタログアイテムおよびカテゴリの [ユーザー基準] および [エンタイトルメント] 関連リスト両方を有効にします (*glide.sc.user_criteria_migration*)	エンタイトルメントから移行する 連リストを有効にします。 ユーザー基準機能に切り替えるこ します。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false
カタログ内において、標準のエンタイトルメントチェックに優先することができるロールのリスト (カンマ区切り形式)。ロール「itil」を指定した場合、その itil ロールは、エンタイトルメント制限により保護されている場合でも、任意のカタログアイテムを注文できることを表しています (*glide.sc.entitlement.override*)	カタログ内において、標準のエン スト (カンマ区切り形式)。ロール ント制限により保護されている場 います。
サービスカタログ内ですべてのカテゴリが表示されるよう権利付与を優先するロールのリスト (カンマ区切り形式) (*glide.sc.category.canview.override*)	サービスカタログ 内ですべてのカ です (カンマ区切り形式)。 デフォルト値：admin および cat
価格設定	
オプションラベルに価格情報を追加します (*glide.sc.enhance.labels*)	オプションラベルに価格情報を追
リスト内の価格を表示しないカタログアイテムのクラス名のリスト (*glide.sc.item.cannot_show_price*)	リスト内の価格を表示しないカタ
サービスカタログカートへの価格と小計の表示タイミング (sc_layout レコード設定を上書き) (*glide.sc.price.display*)	サービスカタログカートへの価格

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログ のプロパティ (続く)

名前	説明
True に設定されている場合は、CatalogPriceCalculator と CatalogRecurringPriceCalculator の 2 つのスクリプトインクルードが価格を使用します (カスタム機能の有効化) (*glide.sc.use_custom_pricegenerator*)	**true** に設定されている場合は、*Ca* *CatalogRecurringPriceCalcu* 生成されます。これによりカスタ 独自の価格計算ロジックを使用す 次に、独自の価格計算アルゴリズ **CatalogRecurringPriceCalculat** ます。 • タイプ： yes | no • デフォルト値：いいえ
ポータル	
精算プロセスで注文確認ポップアップを表示します (*glide.sc.sp.twostep*)	選択すると、サービスポータル の れます。
ヘッダーメニューウィジェットの買い物かご V2 ウィジェットを使用します (*glide.sc.portal.use_cart_v2_header*)	選択すると、サービスポータル の 物かご] ウィジェット (ID： sc-sh
仮想エージェント Service Management 仮想エージェントトピックブロック プラグイン (com.glideapp.cs.sm_topic_blocks) をアクティブ化した際にのみ、このセクションは表示されます。	
質問の数の上限を指定します。これを超えると、アイテムは会話の要求をサポートしません。プロパティのデフォルト値は 10 です (*glide.sc.conversational.request.question.limit*)	カタログアイテムが 仮想エージェ 大数。
モバイル	
Now Mobile のカタログカテゴリソートオプション (*glide.sc.mobile.category.order_by*)	Now Mobile のカテゴリのオプシ • タイトル: カテゴリはタイトルで ルファベット順にソートされま • 順序: カテゴリは順序でソート
Now Mobile に「デスクトップのみ」のアイテムを含める (*glide.sc.mobile.include_desktop_only_items*)	可用性が Now Mobile で [デスク プション。
Now Mobile では利用できないカタログアイテムクラス (カンマ区切りリスト) (*glide.sc.mobile.item_class_not_supported*)	Now Mobile で除外するカタログ sc_cat_item_producer。
NOW Mobile で利用できないアイテムのエクスペリエンス (*glide.sc.mobile.unsupported_discover*)	カタログアイテムの可用性以外の • [検出可能 - Now Mobile でア (Discoverable-show message 索と参照のエクスペリエンスで • [検出不能 - 検索と参照のエクス in search and browse experie および表示できません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログ のプロパティ (続く)

名前	説明
	注: • Now Mobile で AI 検索が有 • このプロパティは、次のいず す。 ○ Now Mobile に「デスク (*glide.sc.mobile.in* ○ Now Mobile では利用で (*glide.sc.mobile.it*
Now Mobile のカタログ要求エクスペリエンスにあるボタンのプライマリカラー (*glide.sc.mobile.primary_color*)ネクストエクスペリエンス がオンの場合、プロパティは無視されます。	カタログ要求エクスペリエンスに
その他	
変数に対するすべてのクライアント側アクションをログに記録します (*glide.sc.log.variable_actions*)	**true** に設定すると、[変数アクショ • タイプ：true | false • デフォルト値：false
CMS サイト経由でアクセスされた、サービスカタログページ内に表示されたブレッドクラムへのリンクを使用します (*glide.sc.use_breadcrumb_links.cms*)	CMS サイト経由でアクセスされた へのリンクを使用します。 CMS アドミニストレーター (con を強化するために、リンクの有無 うかを選択できます。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false
最初に実行される変数セットに関連する UI ポリシーを有効にします (*glide.sc.ui_policy.variable_set_run_first*)	最初に実行される変数セットに関 有効にすると、変数セットに関連 UI ポリシーが実行されます。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false
sc_req_item レコードの削除時に削除される、孤立した sc_item_option レコードの最大数 (*sc_orphan_item_option_delete_limit*)	sc_req_item レコードの削除時に す。

サービスカタログ とともにインストールされる内容

サービスカタログ と併せて、複数のタイプのコンポーネントがインストールされます。

インストールされたスクリプトインクルード サービスカタログ

スクリプトインクルードは、サービスカタログ のアクティブ化とともに追加されます。

サービスカタログ は、次のスクリプトインクルードを追加します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクリプトインクルード	説明
DemoSCCreateItem	サービスカタログスコープ対象 API の使用方法を示します。

ドメインセパレーションとサービスカタログ

ドメインセパレーションは、サービスカタログでサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル：標準

- ベーシックレベルのサポートのすべての側面が含まれます。
- アプリケーションプロパティは、必要に応じてドメイン対応です。
- ビジネスロジック：サービスプロバイダー (SP) によって顧客ごとにプロセスを作成または変更できます。ユースケースには、単一のインスタンスでの複数のサービスプロバイダー顧客によるアプリケーションの正しい使用が反映されています。
- インスタンスのオーナーは、特定のアプリケーションに期待される通りに、テナントごとに MVP ビジネスロジックとデータパラメーターを設定できる必要があります。

サンプルユースケース：アドミンは、レコードを他のテナントに対してはクローズしないが、1 つのテナントに対してクローズする場合、コメントを必須にすることができる必要があります。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート)」を参照してください。

アクティベーション情報

サービスカタログのドメインセパレーションを有効にするには、サービスカタログ - ドメインセパレーションプラグイン (com.glideapp.servicecatalog.domain_separation) を有効にする必要があります。プラグインアクティベーションの要求方法については、「サービスカタログにおけるドメインセパレーションの要求」を参照してください。

このプラグインは、次のシナリオが必要な場合にのみ有効にする必要があります。

- 特定のドメイン内の要求者にアイテムを分離する。
- ドメイン階層に関係なく、他のドメイン内の要求に対してアイテムを使用できないようにする。

サービスカタログがカスタムソリューションとして既にドメインセパレーションされている場合、このプラグインを有効にすると、既存の動作が上書きされ、プラグイン固有の分離が強制される場合があります。

サービスカタログでのドメインセパレーションの仕組み

単一の ServiceNow インスタンスで複数の顧客をサポートするサービスプロバイダーは、ドメインセパレーションを使用して、ドメイン間のデータプライバシーを確保できます。サービスプロバイダーは、個々のカタログアイテムにユーザー基準を追加することなく、特定のドメインで作成または公開されたアイテムを、そのドメイン内のユーザーからのみ要求できるようにすることができます。

サービスカタログでは、カタログアイテム (カタログアイテム、レコードプロデューサー、コンテンツアイテム、および注文ガイド) は、データとしてドメインセパレーションされています。カタログ、カテゴリ、および変数はドメインセパレーションされておらず、グローバルドメインに属しています。また、複数ドメイン全体で共有する必要があるアイテムは、グローバルドメインで公開し、ユーザー基準によって制限する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログにおけるドメインセパレーションは、ServiceNow AI Platform、サービスポータル、エージェントワークスペース、モバイルアプリケーションのすべての要求者ビュー、およびアイテムを要求するすべての API 呼び出しに適用されます。

ドメインセパレーションテーブル

[ドメイン] (sys_domain) 列と [ドメインパス] (sys_domain_path) 列は、ドメインセパレーションされている次のテーブルに追加されます。

- カタログアイテム
- sc_item_option
- sc_multi_row_question_answer
- question_answer

ユーザーの有効なドメイン

単一のドメインに対する可視化を持つユーザーの場合、有効なドメインはユーザーのドメインです。複数のドメインに対する可視化を持つユーザーの場合、有効なドメインは、ドメインピッカーで選択されているドメインです。

カタログアイテムの可視化：アイテムの作成とメンテナンス

カタログアイテムは、階層内の任意のドメインで作成または公開することができます。カタログアイテムの作成については、「カタログアイテムの作成または編集」を参照してください。アイテムは、ユーザーの有効なドメインに作成されます。ドメインピッカーを有効にする方法については、「Enable domain selection menus in Core UI (コア UI のドメイン選択メニューを有効にする)」を参照してください。アイテムが特定のドメインに作成された後は、そのアイテムに対する今後のすべての編集はそのドメイン内で行われます。

カタログアイテムがアイテムデザイナーを使用して公開されている場合、アイテムのドメインは、アイテムの公開時にドメインピッカーで選択されたドメインになります。アイテムが公開された後は、最初に公開されたドメインでのみ変更と再公開を行うことができます。

カタログアイテムは、データとしてドメインセパレーションされています。メンテナンスと管理のためにのみ、カタログアイテムの可視化はデータドメイン階層のルールに従います。ドメインセパレーション階層については、「ドメインセパレーション階層 (Domain separation hierarchies)」を参照してください。

カタログアイテムに関連付けられたユーザー基準は、カタログアイテムのドメインに表示される必要があります。表示されない場合、カタログアイテムはそのユーザー基準に関連付けられていないと見なされます。

カタログアイテムの可視化：アイテム要求フロー

特定のドメインで作成されたカタログアイテムは、そのドメインの参照、検索、および要求のエクスペリエンスでのみ使用でき、ドメインの階層と可視化にかかわらず、ピアドメイン、子ドメイン、および親ドメインでは使用できません。したがって、要求者は、グローバルドメインと自分のドメイン内のアイテムについてのみ要求することができます。

複数のドメインへのアクセス権を持つユーザー (IT 履行者など) の場合、ドメインピッカーで選択されたドメインに基づいて、アイテムを要求することができます。特定のドメインのアイテムを表示または要求するには、ユーザーはそのドメインに切り替える必要があります。ドメインピッカーを有効にする方法については、「Enable domain selection menus in Core UI (コア UI のドメイン選択メニューを有効にする)」を参照してください。

要求者が複数のドメインのアイテムを持つ注文ガイドを使用して要求を送信すると、有効なドメインとグローバルドメインのアイテムのみが注文されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レコードプロデューサーによって作成された要求、要求アイテム、レコードなどのターゲットレコードは、有効なドメインで作成されます。

ドメインセパレーションされたカタログアイテムの要求実行フローとレポート

要求、要求アイテム、レコードプロデューサーによって作成されたレコードなどのターゲットレコードには、レコードが生成されたドメインに対して可視化を持つ履行者がアクセスできます。ドメイン階層での可視化については、「ヴィジビリティドメインと包含ドメイン」を参照してください。履行者が、要求アイテムのドメイン以外のドメインから要求アイテムを変更した場合でも、変更はターゲットレコードのドメインに記録されます。ターゲットレコードはデータとして分離されているため、レポートは、レポートを要求しているユーザーの有効なドメインに基づいてデータを取得します。

別のドメインの履行者による要求フロー

履行者が エージェントワークスペース または ServiceNow AI Platform 内でインシデントなどの親レコードから要求を作成する場合、履行者は、親レコードのドメインまたはグローバルドメインのアイテムに対してのみ要求を行うことができます。また、対応するターゲットレコードが親レコードのドメインに作成されます。

注:
複数のドメインのアイテムをカートに追加することはできません。

カタログクライアントスクリプトおよびカタログ UI ポリシー

カタログクライアントスクリプトおよびカタログ UI ポリシーは、プロセスとしてドメインセパレーションされているため、親ドメイン内のスクリプトとポリシーを子ドメイン内で上書きすることができます。ただし、これらのスクリプトとポリシーは、カタログアイテムのドメインまたはターゲットレコードのドメインに基づいて適用されます。

たとえば、A が親ドメインで、B がその子ドメインであるとします。ドメイン B のカタログアイテムは、ドメイン A で定義されたカタログクライアントスクリプトに関連付けられています。このカタログクライアントスクリプトが子ドメイン B で上書きされた場合、ドメイン B の上書きされたスクリプトは、ドメイン B 内の要求アイテムを実行するときに適用されます。親ドメイン A の履行者が子ドメイン B の要求アイテムを実行している場合でも、ドメイン B の上書きされたスクリプトが適用されます。

注:
カタログクライアントスクリプトおよびカタログ UI ポリシーを上書きしないことをお勧めします。

カタログビルダー

アイテムは、作成されたドメイン内でのみ編集できます。カタログビルダーで追加されるカタログ UI ポリシーとアクションは、アイテムと同じドメインに作成されます。

関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

サービスカタログにおけるドメインセパレーションの要求

サービスカタログ - ドメインセパレーションプラグイン (com.glideapp.servicecatalog.domain_separation) のアクティベーションを要求することにより、サービスカタログのドメインセパレーションを有効にします。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
プラグインを要求するには、次の 2 つの方法があります。

- Now Supportサービスカタログに直接アクセスするには、次を選択します。 すべて > サービスカタログ > プラグインをアクティブ化 Now Supportに。
- 次の手順に従い、インスタンスの [すべてのアプリケーション] ページから Now Support サービスカタログにアクセスします。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. [すべてのアプリケーション] ページで [プラグインの要求] をクリックして、Now Support で [プラグインをアクティブ化] フォームを開きます。



3. Now Support で、Now Support サービスポータル サービスカタログ にアクセスするリンクを選択します。



4. インスタンスを選択します。
5. [アクション] > [プラグインのアクティブ化] を選択します。
6. [プラグインのアクティブ化] フォームで、次の情報を入力します。

[プラグインのアクティブ化] フォーム

フィールド	説明
ターゲットインスタンスは何ですか	プラグインをアクティブ化するインスタンス。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
どのプラグインをアクティブ化しますか	アクティブ化するプラグインの名前です。 **注:** 必要なプラグインが表示されない場合、または OEM またはオンプレミスのインスタンスでプラグインをアクティブ化している場合は、[探しているプラグインが表示されていません **(Plugin I'm looking for is not listed)]** チェックボックスをオンにして、プラグインの名前を入力します。
メンテナンスの日時を選択 (Select Maintenance Date and Time)	プラグインをアクティブ化する日時。 **注:** プラグインは、米国太平洋標準時で、毎営業日の朝と夕方の 2 回のバッチでアクティブ化されます。特定の時刻にプラグインをアクティブ化する必要がある場合は、[理由/コメント **(Reason/ Comments)]** フィールドに要求を入力します。

自動翻訳

Example

たとえば、 [自分のインスタンス (My Instance)] という名前のインスタンスで CSM Workspace プラグインをアクティブ化するには、次のフォームを参照してください。

[プラグインのアクティブ化] フォーム



7. **[Submit** (送信)] を選択します。
   プラグインの要求の詳細については、次を参照してください。 のサービスカタログ [KB0751715] 記事からのプラグインの要求 Now Support ナレッジベース.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスポータルのサンプル ATF テストサービスカタログ

アップグレードなどの構成変更後、またはアプリケーションの開発後に、サービスカタログ の従来からの機能を検証します。デフォルトの実装で、すべてのテストスイートとテストに合格する必要があります。カスタム実装を検証するには、自動テストをコピーしてカスタム実装用に構成します。

サービスカタログのサンプルテストでは、サービスカタログ - ATF テストプラグイン (com.glideapp.servicecatalog.atf.test) をデモデータとともにアクティブ化する必要があります。スイートを使用してこれらのテストを実行するには、[サービスカタログ - ATF テスト] テストスイートを選択して、「自動テストスイートを実行する」で説明されている手順に従ってください。このサンプルテストはデモデータのアイテムに依存しています。

サービスカタログテストのテストスイート

テスト	説明
複数行の変数セットを使用してアイテムを注文する (SP)	複数行の変数セットからデータを必要とする、サービスポータルでのアイテムの注文を検証します。
注文ガイドを使用してカタログアイテムを注文する (SP)	サービスポータルの注文ガイドからのアイテムの注文を検証します。
カタログアイテムを要求する (SP)	サービスポータルのアイテムのカタログの要求を検証します。
アイテムを検索し、カートに追加し、チェックアウトする (SP)	サービスポータルで買い物かごを使用して検証します。
レコードプロデューサーを使用して要求を送信する (SP)	サービスポータルでレコードプロデューサーを使用して検証します。
[カタログタスク] ページでカタログアイテム変数を表示して編集する	カタログタスクからカタログアイテム変数を検証します。
[要求アイテム] ページでカタログアイテム変数を表示して編集する	要求アイテムからカタログアイテム変数を検証します。
ユーザーによって作成されたカタログアイテム要求にコメントを追加する	要求されたアイテムまたはインシデントのチケットページにコメントを追加します。
エンドユーザーから注文された別のカタログアイテムの要求を承認する	カタログアイテムの要求を承認します。
複数のカタログからカタログアイテムを注文する	複数のカタログからカタログアイテムを注文します。
[自分の要求] フィルターから最近のレコードをフィルタリングする	[自分の要求] メニューから最近オープンおよびクローズされたレコードをフィルタリングします。
保存されたバンドルからカタログアイテムを注文する	保存されたバンドルからカタログアイテムを注文します。
「自分の最近のアイテム」の内容を検証する	[自分の最近のアイテム] ウィジェットで内容を検証します。
変数の正規表現を検証する	正規表現を使用して変数を検証します。
買い物かごのチェックアウトに関する変数フローの要求元を検証する	買い物かごのチェックアウトに関する変数フローの要求元を検証します。
注文ガイドに関する変数フローの要求元を検証する	注文ガイドに関する変数フローの要求元を検証します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログテストのテストスイート (続く)

テスト	説明
カタログアイテムに対するアクセス権を含む変数フローの要求元を検証する	カタログアイテムに対するアクセス権に基づいて変数フローの要求元を検証します。

レコードプロデューサーフィールドのデータを収集する変数

変数を使用してレコードプロデューサーフィールドのデータを収集します。

次の変数タイプを使用して、対応するレコードプロデューサーフィールドのデータを収集できます。

レコードプロデューサーフィールドの変数

フィールドタイプ	推奨される変数タイプ
True/False	はい/いいえ
参照	参照
日付または期日	日付
日付/時刻	日付/時刻
選択肢、または関連する選択リストを持つフィールド	選択ボックス
メールアドレス	メール
URL	URL
HTML	HTML
リストまたは UI アクションリスト	リストコレクタ
長さが 256 より大きい文字列	複数行テキスト
文字列、整数、小数点、浮動小数点数	1 行テキスト
ファイルの添付	添付ファイル
他のすべてのフィールドタイプ	複数行テキスト

注:

- レコードプロデューサー変数が別のテーブルの暗号化フィールドにマップされている場合、この変数値は質問の回答 [question_answer] テーブルに格納されません。したがって、ターゲットレコードの変数エディターでは使用できません。
- レコードプロデューサー変数がマスク済みで暗号化されており、別のテーブルの暗号化フィールドにマップされている場合は、次のようになります。
  - 変数の値は、質問の回答 [question_answer] テーブルに格納されません。
  - 変数の復号化された値は、ターゲットレコードの暗号化フィールドにコピーされます。

戻り値

レコードプロデューサーをビルドするときは、戻り値に注意してください。

これらのフィールドタイプのほとんどは文字列を返します。ただし、いくつかの例外があります。たとえば、参照値はターゲットオブジェクトの `sys_id` を返し、リスト値は `sys_id` のカンマ区切りリストを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例 1：リスト値の場合、ユーザーが送信した個々の値を取得するために、反復可能なアレイを返します。

```
var sys_id_string  = producer.glide_list_field;
var sys_id_list = sys_id_string.split(',');
```

例 2：日付値または日付/時刻値の場合、GlideDate が評価できる日付を返します。

```
var glideDateTime  = new GlideDateTime(producer.date_field);
```

サービスカタログ変数

サービスカタログ変数は、顧客がカタログアイテムを注文するときに行った選択についての情報を取得して通知します。変数は、顧客に表示されるカタログアイテムフォームの構造を定義するのに役立ちます。

たとえば、**Memory** という変数を定義して、PC カタログアイテムでメモリーオプションを有料でユーザーに提供できます。Apple iPhone のカタログアイテムでは、**Color** という変数を使用できます。これにより、顧客はカタログから iPhone を注文する際に色を選択することができます。選択内容に応じて、アイテムの価格に影響を与える変数を定義することができます。

サービスカタログ の変数にはいくつかのタイプがあり、質問とも呼ばれています。変数はソート可能で、複数の場所からアクセスし、要求を実行する場合のプロセス内のタスク間で受け渡されます。アイテムの注文後、要求アイテムおよびカタログタスクフォームに表示できます。

catalog_admin ロールを使用してサービスカタログ変数を定義することができます。

関連情報

- スクリプト可能サービスカタログ変数
- レポートでサービスカタログ変数を使用する – レポートデザイナー

サービスカタログ変数のタイプ

変数によって、カタログアイテムの質問を指定できます。サービスカタログ変数にはいくつかのタイプがあります。一部の変数タイプでは、変数の属性を受け入れています。

各変数タイプの詳細については、次のセクションを参照してください。変数の作成の詳細については、「サービスカタログ変数の作成」を参照してください。サービスカタログ変数のヘルプテキストを表示することもできます。ヘルプ情報の定義の詳細については、「サービスカタログ変数のヘルプ情報を定義する」を参照してください。

さまざまなチャネルでのサポート

サービスカタログ変数はさまざまなチャネルでサポートされています。可用性については「さまざまなチャネルでの変数サポート」を参照してください。

添付ファイル

カタログアイテム要求を送信する際に、この変数によってアイテムの質問の添付ファイルをアップロードできます。

添付ファイルをアップロードした後で、そのファイルをダウンロード、更新、削除できます。要求を実行する場合でも、要求されたアイテムまたはカタログタスクの添付ファイルをダウンロード、更新、削除できます。*max_file_size* と *allowed_extensions* の変数属性を使用して、ファイルサイズと拡張子の制限を指定できます。これらの変数属性については、「サービスカタログ 変数の属性」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

重要:

- 以下には整数値のみを指定する必要があります。
  - max_file_size 変数属性
  - *glide.sc.variable.attachment.default_max_size* システムプロパティ (catalog-level)。デフォルト値は 20 です。
- max_file_size 変数属性が指定されていない場合は、*glide.sc.variable.attachment.default_max_size* システムプロパティ値が添付ファイルサイズの上限と見なされます。
- 変数で許可されているファイルサイズに関係なく、添付ファイルのサイズは *com.glide.attachment.max_size* システムプロパティで指定されているサイズを超えられません。これは ServiceNow AI Platform 全体の添付ファイルに適用されます。
- *g_form.setValue()* API は、カタログクライアントスクリプトでサポートされています。

注:
添付ファイルを編集すると、既存の添付ファイルが削除されて新しい添付ファイルがアップロードされます。

この変数に添付ファイルをアップロードすると、添付ファイル [sys_attachment] テーブルにエントリーが作成されます。アイテム要求を送信、カートに追加、または (履行者フローで) 編集中にレコードを保存するまで、変数は更新されません。対応するカタログアイテムを送信する前に添付ファイルを削除または更新すると、添付ファイル [sys_attachment] テーブルのエントリーが消去されます。

この変数に対してアップロードされた添付ファイルは、次のシナリオでコピーされます。

- 注文ガイドで、変数がルールベースのカタログアイテムにカスケードされるとき

  重要:
  個々の変数属性は、ルールベースのカタログアイテムでは優先されません。たとえば [ニーズを説明] セクションの変数には .pdf 添付ファイルが、ルールベースのカタログアイテムの変数には .txt 添付ファイルが許可されているとします。[ニーズを説明] セクションで、ある変数に対して .pdf タイプの添付ファイルをアップロードすると、最初はカタログアイテムの変数にもカスケードされ、カタログアイテムで指定された変数属性は優先されません。ただし、最初にカスケードされたこの添付ファイルを個々のアイテムから削除して新しい添付ファイルをアップロードしようとすると、カタログアイテムの個々の変数属性が優先されます。

- レコードプロデューサーで、変数がタスクテーブルフィールドにマッピングされるとき。この変数は、タスクテーブルの [ファイルの添付] フィールドタイプにのみマッピングできます。

重要:
添付ファイルのコピー後は、個々の添付ファイルに対する変更は独立しています。たとえば、注文ガイドの添付ファイルに対する変更は、ルールベースのカタログアイテムにカスケードされた同じ添付ファイルには影響しません。

警告:
添付ファイルはコピーされるため、サイズが大きくなるとパフォーマンスの問題が発生する可能性があります。

システム全体のウイルス対策チェックが有効になっている場合は、次の場合に添付ファイルに対してウイルス対策チェックが実行されます。

- 対応するカタログアイテムに対する要求を送信する
- カタログアイテムを買い物かごまたはウィッシュリストに追加する

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注:

- 複数行の変数セットでは、この変数はサポートされていません。
- この変数はフローとワークフローでサポートされています。
- この変数は条件ビルダーで利用できます。
- この変数では、注文ガイドでのアイテム変数の割り当てはサポートされていません。

添付ファイル変数



休憩

ブレーク変数はフォーム全体に横線を表示します。

この行は、データを収集しない書式設定要素です。

例：ブレーク変数



チェックボックス

チェックボックス変数を使用すると、オプションをオンまたはオフにすることで有効または無効にできます。

必須のチェックボックスを作成するには、変数を作成するときに [選択する必要があります] オプションを選択します。たとえば、このオプションを使用して、ユーザーが合意フォームの [同意する] チェックボックスをオンにするように要求します。ユーザーがチェックボックスを選択せずに契約フォームを送信しようとすると、チェックボックスをオンにする必要があることをユーザーに伝える警告メッセージが表示されます。

連続したチェックボックス変数を作成すると、チェックボックス変数のグループが作成されます。これらのチェックボックス変数は、グループ内の順序によってソートされます。チェックボックスのグループにカスタムラベルを定義する場合は、連続的したチェックボックス変数の開始位置でラベル変数を作成します。ラベルはこのグループの一部と見なされ、グループのラベルとして機能します。カスタムラベルがない場合、チェックボックスは [オプション] ラベルの下でアプリケーションごとにグループ化されます。

チェックボックス変数のグループで：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- グループ内のいずれかのチェックボックス変数が必須の場合は、必須チェックボックス変数が表示されるかどうかに関係なく、グループ全体が必須になります。グループラベルの横にアスタリスク (*) が表示され、これらのチェックボックスの少なくとも 1 つをオンにする必要があります。
- ラベルを非表示にすると、グループ全体が非表示になります。
- 必須チェックボックスグループの他のすべてのチェックボックス変数が非表示になっていて選択されない場合は、以下のシナリオが適用されます。
  - グループに、表示されていてオフのチェックボックスが 1 つある限り、グループは必須のままです。
  - このグループの最後のチェックボックスは、オフの場合は非表示にできません。

サービスポータルでチェックボックス変数のグループを必須にするには、少なくとも 1 つのチェックボックス変数を必須として設定します。チェックボックスのグループのラベルを定義する際にラベルを必須に設定しても、チェックボックス変数のグループは必須になりません。

カタログビルダーでは、次のシナリオが適用されます。

- 2 つ連続するチェックボックスがある場合は、チェックボックスのグループに対して仮想コンテナが作成されます。グループに追加できるのはチェックボックス変数タイプのみです。
- チェックボックスのグループの直後にチェックボックス変数が追加された場合でも、グループに自動で追加されます。

[タイプ仕様] タブで、異なる通貨タイプで価格を指定することができます。また、次の価格設定モデルで価格を設定することもできます。

- 計算済み
- 固定
- 複数

価格設定モデルの詳細については、「価格フィールド」を参照してください。

例：チェックボックス変数



コンテナ開始、コンテナ分割、コンテナ終了

コンテナ開始、コンテナ分割、およびコンテナ終了の変数は、多くの変数を保持できるようにコンテナのレイアウトを定義します。

コンテナ開始とコンテナ終了の変数を使用して、コンテナレイアウトの開始点と終了点を定義します。コンテナ終了は、コンテナを閉じるためにコンテナ開始とともに使用する必要があります。

コンテナレイアウトは、コンテナ分割変数を使用して 2 つまたは 3 つの列に分割できます。デフォルトでは、分割は 50% マークで計算されます。

コンテナは変数セットに似ています。変数セットとは異なり、コンテナは変数セット内を含むどこでも使用することができます。また、コンテナは相互にネストすることもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

適切なコンテナタイプの選択に関する詳細については、HI ナレッジベースで「適切なコンテナ変数を使用するかどうかを判断する [KB0539982]」を参照してください。

注:

- コンテナ変数はモバイル端末ではまだサポートされていません。
- コンテナ開始、コンテナ分割、およびコンテナ終了の変数は、サービスポータルでサポートされています。ただし、最上位のコンテナで設定が完了している場合は、レイアウトを最大 2 列に設定できます。
- また、変数セットもコンテナと見なされます。そのため、変数セット下に 2 列のレイアウトが設定されたコンテナ開始変数は、サービスポータルではサポートされていません。

次の図に示すコンテナを再現するには、コンテナ開始変数を作成する場合に次の設定を入力します。

- *[2* 列幅、両側交互] の [レイアウト] を選択します。
- 折りたたみ可能なタイトルバーを使用するには、[タイトル表示] チェックボックスをオンにします。

例：コンテナ変数



日付、日時、および期間

日付変数により、日付を選択するためのフィールドとカレンダーを持つウィジェットが作成されます。

日付

例：日付変数



日時

日時変数により、日時を選択するためのカレンダーとフィールドを持つウィジェットが作成されます。時刻の値はグリニッジ標準時 (GMT) で保存され、ユーザーのタイムゾーンで表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例：日時変数



期間

期間変数を使用して、カタログアイテムが使用可能な期間を指定します。

この変数がサポートする属性については、変数の属性を参照してください。

注:
変数のデフォルト値を設定し、g_form.getValue() と g_form.setValue() 関数で指定する場合は、期間を DD HH:MM:SS 形式で入力します。

例：期間変数



メール

メール変数により、メールアドレスを入力および選択するためのウィジェットが作成されます。

この変数は、@ およびドメイン情報を含む有効なメール式だけを受け入れます。

例：メール変数



HTML

HTML 変数を使用すると、カタログアイテムのコンテンツ (画像を含む) を詳細フォーマットで表示できます。

この変数を使用して、ユーザー入力用のフィールドを作成します。また、契約条件など、変数セットに入力すると、再利用可能なコンテンツの変数を使用することもできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この変数は、編集と読み取り専用の 2 つのモードで使用できます。編集モードでは、ツールバーを使用できますが、リンクは機能しません。read-onlyモードでは、ツールバーは無効になりますが、リンクは機能します。モードを切り替えるには、エンタイトルメントを使用するか、UI ポリシーを作成して、HTML フィールドを読み取り専用モードに設定します。

注:
HTML 変数は、買い物かごのサマリー画面または承認サマリー画面には表示されません。

例：**HTML** 変数



IP アドレス

IP アドレス変数を使用して、カタログアイテムの IPv4 および IPv6 データを指定します。

サブモジュール下では、この変数に関連付けられた妥当性確認スクリプトタイプを使用できます。

注:
[IP アドレス] 変数のデフォルト値を設定する場合、または g_form.getValue() と g_form.setValue() の関数のデフォルト値を指定する場合、区切り文字は (.) です。

例：**IP** アドレス変数



ラベル

ラベル変数はフォーム全体にラベルを表示します。ラベルは書式設定要素です。データは収集されません。

ラベルを使用して質問をセクションに配置することができます。また、複数のオプションを使用して質問にラベルを使用することもできます。たとえば、質問のさまざまなオプションのチェックボックスにラベルを付けます。

ラベル変数を必須として設定することはできません。ただし、ラベル変数に続くチェックボックス変数のグループを必須にすることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例：ラベル変数



リストコレクター

リストコレクター変数は、ユーザーがテーブルから複数のレコードを選択して追加できるインターフェイスを作成します。

この変数がサポートする属性については、変数の属性を参照してください。

例：リストコレクター変数



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- 参照修飾子および glide_list 属性は、Helsinki 以降のリリースにのみ適用されます。この属性は Geneva には適用されません。
- カタログのクライアントスクリプトで `g_form.setValue()` 関数を使用すると、この変数に値を設定できます。
- glide_list 属性が true でないとき、設定できるのは、`g_form.setValue()` 関数を使用した [利用可能] リストに表示される値のみです。この機能は、`setValue()` 関数が onLoad で呼び出された場合は適用されません。
- 大量のデータを含むテーブルでは、ページのロード時にパフォーマンスの問題が発生します。参照修飾子を使用してデータを減らすか、glide_list 属性を使用します。
- ユーザーがログインしていない場合、参照先テーブルの値は表示されません。
- リストコレクターは、リスト内に最大 100 個のアイテムを表示します。アイテムを [選択済み **(Selected)]** リストに移動した後、[フィルター実行] をクリックして [利用可能] リストを更新することができます。このアクションにより、最大 100 個の使用可能なアイテムをリストに追加できます。

複数選択肢をルックアップ

「複数選択肢をルックアップ」変数は、テーブルのデータを使用してラジオボタンを作成します。その機能は、クエリーされるデータから選択リストを作成する、「選択ボックスをルックアップ」変数に似ています。

この変数がサポートする属性については、変数の属性を参照してください。

注:

- 大量のデータを含むテーブルでは、ページのロード時にパフォーマンスの問題が発生します。参照修飾子を使用してデータを減らすか、参照タイプ変数を使用します。
- 10,000 を超えて選択肢を追加することはできません。

例：「複数選択肢をルックアップ」変数



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

選択ボックスをルックアップ

「選択ボックスをルックアップ」変数は、テーブルからクエリーされたデータを使用して選択リストを作成します。その機能は、クエリーされるデータからラジオボタンを作成する、「複数選択肢をルックアップ」変数に似ています。

この変数がサポートする属性については、変数の属性を参照してください。

ルックアップ選択ボックスを作成するには、変数の作成時に次の値を入力します。

- テーブルからルックアップ：Incident [incident]
- 値フィールドをルックアップ：Sys ID
- ラベルフィールドをルックアップ：番号、カテゴリ、優先度
- 参照修飾子：caller_id=javascript:gs.getUserID()^active=true

注:

- 大量のデータを含むテーブルでは、ページのロード時にパフォーマンスの問題が発生します。参照修飾子を使用してデータを減らすか、参照タイプ変数を使用します。
- 10,000 を超えて選択肢を追加することはできません。

カスタムおよびラベル付きカスタム

カスタム変数は、UI マクロをカタログアイテムに挿入します。ラベル付きカスタム変数は、ラベル付きの UI マクロを挿入します。

カスタム

この変数は、UI マクロをカタログアイテムに挿入します。

サービスカタログの UI マクロはクリックスルー、スラッシュバケット編集、メールフィールドの glide_list 関数をサポートしていません。

- フェーズ 1 Jelly は、変数として追加された UI マクロにのみ使用します。マクロ内のフェーズ 2 Jelly は処理されず、標準コンテンツとしてページに表示されます。
- この変数は、クラシックモバイルデバイスではまだサポートされていません。
- この変数は、ウィジェットを介してサービスポータルでサポートされています。マクロと同じ機能を持つウィジェットを作成し、このウィジェットと変数をリンクします。

例：カスタム変数



ラベル付きカスタム

この変数は、ラベル付きの UI マクロを挿入します。

- この変数は、クラシックモバイルデバイスではまだサポートされていません。
- この変数は、ウィジェットを介してサービスポータルでサポートされています。ラベル付きマクロと同じ機能のウィジェットを作成し、このウィジェットと変数をリンクします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例：ラベル付きカスタム変数

マスク済み

マスク済み変数は、入力したテキストをマスクするフィールドを挿入します。

入力した各文字は、アスタリスク (*) として表示されます。この変数を使用すると、ユーザーにパスワードなどの機密データを要求できます。

[暗号化を使用] チェックボックスをオンにすると、データベースに格納する前にさまざまな暗号化アルゴリズムを使用して値を暗号化するように、変数を設定できます。RITM、カタログタスク、またはレコードプロデューサーを使用して作成されたタスク拡張レコードで now_GR.variables.var_name.getDecryptedValue() を使用してのみ、これらの値を復号化できます。

注:
デフォルトでは、[暗号化を使用] フィールドは true に設定され、情報を安全に保存できます。

変数エディターで [表示] および [非表示] ボタンを使用して、マスク済み変数の値を復号化および暗号化することもできます。これらのボタンは、catalog_view_masked ロールを持たない履行者 (itil) では使用できません。要求時に指定した値のみを表示できます。

暗号化された変数に対するアクション

アクション	ロール		
	要求者	catalog_view_masked ロールを持つ履行者	catalog_view_masked ロールを持たない履行者
カタログフォームで暗号化された値を表示または非表示にする	はい	適用外	適用外
カタログフォームで暗号化された値を編集する	はい	適用外	適用外
変数エディターで暗号化された値を表示または非表示にする	はい	はい	いいえ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

暗号化された変数に対するアクション (続く)

変数エディターで暗号化された値を編集する	はい **注:** マスク済み変数が変数エディターで読み取り専用である場合、変数値は編集できません	はい **注:** マスク済み変数が変数エディターで読み取り専用である場合、変数値は編集できません	いいえ

例：マスク済み変数

複数行テキスト

multi-lineテキスト変数は、複数行テキストを入力できるフィールドを作成します。

例：複数行テキスト変数



複数選択肢

複数選択肢変数は、質問の選択肢のラジオボタンを作成します。

例：複数選択肢変数



数値スケール

数値スケール変数は、リッカート尺度のような一連のオプションのラジオボタンセットを作成します。

例：数値スケール変数

参照

参照変数は、別のテーブルのレコードを参照します。たとえば、point_of_contact という名前の変数は、User [sys_user] テーブルを参照します。

この変数がサポートする属性については、変数の属性を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

参照変数を作成する場合は、次の情報を覚えておいてください。

- 参照変数は、オートコンプリート機能 を使用します。選択するための十分な情報がユーザーに提供されるように、参照ルックアップリスト を設定します。
- 参照変数には、選択したレコードの sys_id (参照フィールドなど) が格納されます。スクリプトで表示値を使用するには、参照フィールドと同じ方法を使用します。

```
current.variables.<variable name>.getDisplayValue()
```

例：参照変数

要求元

カタログアイテム要求を送信する前に、この変数はこの要求の送信先ユーザーを指定する際に役立ちます。

要求元

カタログアイテムの質問に回答するときに、この情報を指定する必要があります。

重要:

- ユーザーを指定できるのはユーザー [sys_user] テーブルからのみです。
- この変数のデフォルト値を指定しない場合は、アイテムを要求している現在ログイン中のユーザーがデフォルトの要求元変数の値と見なされます。
- カタログアイテムに対するアクセスに基づいて、ユーザーへの要求を送信できます。カタログアイテムの [アクセスタイプ] フィールド。このフィールドを使用すると、カタログアイテムへのアクセス権を持たないユーザーに対して要求を送信できるかどうかを指定できます。
- この変数では、注文ガイドのルールベースでのアイテム変数の割り当てはサポートされていません。注文ガイドに要求元変数が含まれている場合、値はルールベース内のアイテムの同等の変数に読み取り専用としてカスケードされます。

要求元変数の [追加要求の有効化] フィールドを使用すると、1 つの要求で複数のユーザーにカタログアイテムを要求できます。

委任された要求エクスペリエンスについては、「委任された要求エクスペリエンス」を参照してください。

重要:

- この変数をカタログアイテムまたは変数セットに追加できます。ただし、要求を送信する際は、カタログアイテムに指定できる要求元変数は 1 つのみです。
- 変数セットに追加できる要求元変数は 1 つのみです。
- 複数行の変数セットでは、この変数はサポートされていません。
- 要求が送信されると、この変数値は変数エディターと変数サマライザーに表示できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



リッチテキストラベル

この変数は、カタログアイテムフォームに書式設定されたラベルを表示します。

TinyMCE リッチテキストエディターでは、ラベルを書式設定して画像やリンクを追加できます。この変数は HTML タグをサポートしています。

注:

- カタログクライアントスクリプトやカタログ UI ポリシーを使用して、この変数を表示できます。
- この変数は注文ガイドにカスケードできません。
- この変数は必須に設定できません。
- 自動テストフレームワーク (ATF) では、この変数は可視化を確認するための変数ステータスの検証ステップでのみサポートされています。
- この変数は、以下ではサポートされていません。
  - 変数サマライザー
  - 複数行の変数セット
  - 条件ビルダーとレポート
- この変数に以下は指定できません。
  - ヘルプテキストと手順
  - ツールヒント
  - 権限
  - 変数の幅
  - サンプルテキスト
- `g_form.setValue()`、`g_form.setReadOnly()`、`g_form.setMandatory()` API は、カタログクライアントスクリプトではサポートされていません。`g_form.setVisible()` API のみがサポートされています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リッチテキストラベル変数



選択ボックス

選択ボックス変数は、事前定義済みの質問選択肢からリストを作成します。

この変数がサポートする属性については、変数の属性を参照してください。

例：選択ボックス変数

1行テキスト

single-lineテキスト変数は、1 行のテキストを入力できるフィールドを作成します。

この変数がサポートする属性については、変数の属性を参照してください。

例：**1**行テキスト変数



UI ページ

UI ページ変数は、カタログアイテムに UI ページを挿入します。

- フェーズ 1 Jelly は、変数として追加された UI マクロにのみ使用します。マクロ内のフェーズ 2 Jelly は処理されず、標準コンテンツとしてページに表示されます。
- この変数は、クラシックモバイルデバイスおよびサービスポータルではまだサポートされていません。

URL

URL 変数は、ユーザーが URL を入力するためのウィジェットを作成します。

URL は、HTTP、HTTPS、FTP のプロトコルで検証されます。

注:
この変数は Now Mobileでは編集できません。

例：**URL** 変数

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

幅広 1 行テキスト

幅広 1 行テキスト変数は、フォーム全体にまたがるフィールドを作成し、ユーザーがより長い行のテキストを入力できるようにします。

この変数がサポートする属性については、変数の属性を参照してください。

例：幅広 1 行テキスト変数

はい/いいえ

はい/いいえ変数は、オプションとして [はい] および [いいえ] を含む選択リストを作成します。

例：はい/いいえ変数



さまざまなチャネルでの変数サポート

サービスカタログ 変数はさまざまなチャネルでサポートされています。

変数サポート

変数	ServiceNow AI Platform	サービスポータル	Now Mobile	**LLM** を利用した仮想エージェントの会話型インターフェイス	**NLU** を利用した 仮想エージェント の会話型インターフェイス	ワークスペース の変数エディターとカタログアイテム **UIB** コンポーネント
添付ファイル	はい	はい	はい	はい	はい	はい
ブレーク	はい	はい	はい	無視またはスキップ	無視またはスキップ	はい
チェック ボックス	はい	はい	はい	はい	価格に影響しない単一のチェックボックスがサポートされています	はい
コンテナ終了	はい	はい	はい	はい	はい	はい
コンテナ分割	はい	はい	はい	はい	はい	はい
コンテナ開始	はい	はい	はい	はい	はい	はい
日付	はい	はい	はい	はい	はい	はい
日付/時刻	はい	はい	はい	はい	はい	はい

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

変数サポート (続く)

変数	ServiceNow AI Platform	サービスポータル	Now Mobile	**LLM** を利用した仮想エージェントの会話型インターフェイス	**NLU** を利用した 仮想エージェント の会話型インターフェイス	ワークスペース の変数エディターとカタログアイテム **UIB** コンポーネント
期間	はい	はい	はい	はい	いいえ	はい
メール	はい	はい	はい	はい	はい	はい
HTML	はい	はい	はい	はい	いいえ	はい
IP アドレス	はい	はい	はい	はい	はい	はい
ラベル	はい	はい	はい	はい	はい	はい
リストコレクタ	はい	はい	はい	はい	いいえ	はい
複数選択肢をルックアップ	はい	はい	はい	はい (想定価格なし)	はい (想定価格および詳細参照修飾子なし)	はい
選択ボックスをルックアップ	はい	はい	はい	はい (想定価格なし)	はい (想定価格および詳細参照修飾子なし)	はい
カスタム	はい	はい	はい	はい (カスタム実装が必要)	いいえ	なし
ラベル付きカスタム	はい	はい	はい	はい (カスタム実装が必要)	いいえ	いいえ
マスク済み	はい	はい	はい	はい	いいえ	はい
複数行テキスト	はい	はい	はい	はい	はい	はい
複数選択肢	はい	はい	はい	はい (想定価格なし)	はい (想定価格なし)	はい
数値スケール	はい	はい	はい	はい (想定価格なし)	はい (想定価格なし)	はい
参照	はい	はい	はい	はい (想定価格なし)	はい (想定価格および詳細参照修飾子なし)	はい

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

変数サポート (続く)

変数	ServiceNow AI Platform	サービスポータル	Now Mobile	**LLM** を利用した仮想エージェントの会話型インターフェイス	**NLU** を利用した 仮想エージェント の会話型インターフェイス	ワークスペース の変数エディターとカタログアイテム **UIB** コンポーネント
要求元	はい	はい	はい	はい (想定価格なし)	はい (想定価格および詳細参照修飾子なし)	はい
リッチテキストラベル	はい	はい	はい	はい	はい	はい
選択ボックス	はい	はい	はい	はい (想定価格なし)	はい (想定価格なし)	はい
1 行テキスト	はい	はい	はい	はい	はい	はい
UI ページ	はい	いいえ	いいえ	無視またはスキップ	いいえ	いいえ
URL	はい	はい	はい	はい	はい	はい
ワイドな 1 行テキスト	はい	はい	はい	はい	はい	はい
はい/いいえ	はい	はい	はい	はい	はい	あり

自動翻訳

サービスカタログ変数の作成

カタログアイテムを注文するユーザーから情報を収集するサービスカタログ変数を作成します。たとえば、アイテムに必要なオプションをユーザーに尋ねることができます。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > アイテムの管理.
2. 変数を作成するカタログアイテムを選択します。
3. [変数] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. 変数タイプを選択します。
   変数タイプに適用可能なフィールドのみが表示されます。
5. フォームのフィールドに入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

変数フォーム

フィールド	説明
アプリケーション	この変数を使用できるアプリケーションを示す読み取り専用フィールドです。
フィールドにマップ	レコードプロデューサーのテーブルの特定のフィールドに変数をマップします。 このフィールドが表示されるのは、変数がレコードプロデューサーに属する場合です。
タイプ	作成する変数タイプ。詳細については「サービスカタログ変数のタイプ」を参照してください。
カタログアイテム	変数を使用したカタログアイテムです。
順番	変数がカタログアイテムのページに配置される順番です。変数は、上から下へ最小順序値から最大順序値まで編成されます。たとえば、順序値が 1 の変数は、順序値がより大きいその他の変数の上に配置されます。
アクティブ	変数を使用可能にするためのチェックボックスです。
必須	変数を注文プロセスの一部として必須にするためのチェックボックスです。 **注:** この動作はページのロード時にのみ適用されて、クライアント API から変更できます。
読み込み専用	変数を読み込み専用または編集可能にするオプション。
非表示	変数を非表示にするオプション。
一意	複数行の変数セット内でこの変数の値の重複を禁止するオプション。 **注:** ○ このフィールドは、複数行の変数セットで作成された変数に対してのみ表示されます。 ○ この動作は、ServiceNow AI Platform、サービスポータル、および エージェントワークスペース の変数エディターでのみ適用できます。
最初のスロット入力を無効にする	カタログアイテムフォームに事前に入力する、発信者提供のキーと値のペアの使用を有効にするかどうかを決定するためのチェックボックスです。
選択する必要があります	ユーザーにチェックボックス変数を選択するように要求するためのチェックボックスです。たとえば、このオプションを使用して、ユーザーに合意フォームの **[I agree]** (同意します) チェックボックスをオンにするように要求します。ユーザーがチェックボックスを選択せずに契約フォームを送信しようとすると、チェックボックスをオンにする必要があることをユーザーに伝える警告メッセージが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
グローバル	これを選択した場合、デフォルトではサービスカタログワークフローまたは実行計画内のすべてのカタログタスクで変数を使用できます。この選択を解除した場合、変数を個々のカタログタスクに関連付ける必要があります。
フィールド	変数がマップされるフィールドです。 このフィールドが表示されるのは、変数がレコードプロデューサーに属する場合です。
レコードプロデューサーテーブル	レコードプロデューサーがレコードを作成するテーブルです。 このフィールドが表示されるのは、変数がレコードプロデューサーに属する場合です。
質問	
質問	ユーザーにカタログアイテムの注文を尋ねる質問です。
名前	質問を識別するための名前です。 **注:** このフィールドが空の場合、その値は、ブレーク、コンテナ分割、コンテナ終了を除くすべての変数タイプの [質問] フィールドに基づいて自動的に設定されます。
ツールヒント	ユーザーが変数を指したときに表示されるツールチップのテキストです。簡潔なメモを入力して「質問」の目的を説明します。
サンプルテキスト	ユーザーが値を入力する前に質問フィールドに表示されるヒントです。 次の変数に適用されます。 ○ IP アドレス ○ メール ○ URL ○ 1 行テキスト ○ ワイドな 1 行テキスト ○ 複数行テキスト ○ 日付 ○ 日付/時刻
リッチテキスト	カタログアイテムフォームに表示される書式設定されたラベル。 リッチテキストラベル変数に適用できます。
注釈	
ヘルプ表示	選択すると、変数のヘルプテキストと指示が表示されます。 **注:** ○ これは、ブレーク変数とチェックボックス変数では使用できません。 ○ ヘルプテキストと指示は、変数セットには使用できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
常に展開	これを選択した場合、デフォルトではカタログアイテムページのロード時に [ヘルプテキスト] と [説明] フィールドの値が展開されます。 このチェックボックスが表示されるのは、[ヘルプ表示] チェックボックスをオンにした場合です。 注: ○ また、このフィールドはサービスポータルにも適用されます。 ○ このフィールドは、ワークスペースの変数エディターとカタログアイテム UIB コンポーネントでは適用できません。 ○ カタログアイテムレベルで [すべての質問のヘルプを展開] チェックボックスがオンになっている場合、変数レベルの [常に展開] フィールド設定が上書きされます。 ○ カタログアイテムレベルで [すべての質問のヘルプを展開] チェックボックスがオフの場合は、変数レベルで [常に展開] フィールド設定が適用されます。
ヘルプタグ	[常に展開] チェックボックスをオフにした場合は、このフィールドで指定された値をクリックして、[ヘルプテキスト] と [説明] フィールドの値を表示します。 このフィールドは、ワークスペースの変数エディターとカタログアイテム UIB コンポーネントでは適用できません。
ヘルプテキスト	サービスカタログ変数のヘルプ情報です。 このフィールドは、ServiceNow AI Platform、サービスポータル、およびワークスペースの変数エディターとカタログアイテム UIB コンポーネントで適用できます。 ただし、ワークスペースとカタログアイテム UIB コンポーネントでは、ヘルプテキストまたは指示のいずれかを表示できます。指示とヘルプテキストの両方が利用可能な場合は、指示のみを表示できます。 このフィールドは、ブレーク、チェックボックス、コンテナ終了、コンテナ分割、マクロ、および UI ページの変数には適用されません。ワークスペースとカタログアイテム UIB コンポーネントでは、このフィールドをマスク済み変数に追加で適用することはできません。
説明	ヘルプ情報をサポートするためにリッチテキストの書式設定または画像の追加が必要な情報です。 このフィールドは、ServiceNow AI Platform、サービスポータル、およびワークスペースの変数エディターとカタログアイテム UIB コンポーネントで適用できます。 ただし、ワークスペースとカタログアイテム UIB コンポーネントでは、ヘルプテキストまたは指示のいずれかを表示できます。指示とヘルプテキストの両方が利用可能な場合は、指示のみを表示できます。 ワークスペースとカタログアイテム UIB コンポーネントでは、このフィールドをマスク済み変数に追加で適用することはできません。 注: HTML テーブルの場合、変数の幅以内のサイズを使用してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
タイプ仕様 (このセクションのフィールドは変数タイプごとに異なります)	
変数の幅	カタログアイテムページの変数の幅です。画面サイズの何パーセントに及ぶかを指定します。詳細については、「サービスカタログ変数のデフォルト幅を設定する」を参照してください。 このフィールドは、ブレーク、コンテナ終了、コンテナ開始、コンテナ分割、コンテナレイアウト、ラベル変数を除くすべての変数タイプに表示されます。
[追加要求]の有効化	複数のユーザーに対してカタログアイテム要求を送信できるようにするオプション。このオプションを選択すると、[追加要求 **(Also request for)**]フィールドが要求元変数とともにカタログアイテムに表示されます。 ○ この機能は サービスポータルでのみ適用できます。 ○ このフィールドは、要求元変数にのみ適用できます。 委任された要求エクスペリエンスについては、「委任された要求エクスペリエンス」を参照してください。
[追加要求]を使用するロール	複数のユーザーにカタログアイテム要求を送信できるロールを指定するオプション。 ○ この機能は サービスポータルでのみ適用できます。 ○ このフィールドは、要求元変数にのみ適用できます。 ○ このフィールドは、[追加要求の有効化 **(Enable also request for)**] チェックボックスがオンになっている場合にのみ表示されます。 **注:** ロールが指定されていない場合は、カタログアイテムにアクセスできるすべてのユーザーが要求を送信できます。 委任された要求エクスペリエンスについては、「委任された要求エクスペリエンス」を参照してください。
選択肢の表示方向	選択リストが配置される方向です。 ○ [交差]：選択肢を水平に配置します。 ○ [下]：選択肢を垂直に配置します。 このフィールドは、複数選択肢のルックアップの変数に表示されます。 **注:** 選択した方向は、サービスポータルにも適用されます。
選択肢フィールド	変数のオプションを設定するためのテーブルフィールドです。フィールドに選択肢が定義されていない場合、変数によってテーブルからフィールド関連の個々の値がロードされます。 このフィールドは、選択ボックス変数に表示されます。
選択肢テーブル	[選択肢フィールド] に値を設定するためのテーブルです。 このフィールドは、選択ボックス変数に表示されます。
第一選択肢をデフォ	カタログアイテム ページで変数のすべてのオプションをクリアするためのチェックボックスです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
ルト選択しない	このチェックボックスをオンにした場合、変数の第一選択肢がデフォルト選択されます。 このフィールドは、複数選択肢変数および数値スケール変数に表示されます。
ダイナミック参照修飾子	ダイナミック修飾子です。参照フィールドに対してクエリを実行する動的フィルターを選択します。 このフィールドは、[参照修飾子を使用] が [ダイナミック] に設定されている場合の参照変数に表示されます。
なしを含む	選択肢のリストに [なし] オプションを含めるためのチェックボックスです。 このフィールドは、複数選択肢のルックアップ、選択ボックスのルックアップ、複数選択肢、および選択ボックスの変数に表示されます。
レイアウト	列が 1 つであるか、2 つであるかのコンテナのレイアウトです。 このフィールドは、コンテナ開始変数に表示されます。
リストテーブル	リストコレクタの値を含む表です。このテーブルには表示列を指定する必要があります。 このフィールドは、リストコレクター変数に表示されます。
ルックアップソース	ルックアップソース。[テーブル] または [選択肢] を選択します。デフォルトでは、[テーブル] が選択されています。
テーブルからルックアップ	ユーザーが選択する値を取得するテーブルです。このテーブルの値は、[ルックアップ値フィールド] に入力されます。 このフィールドは、複数選択肢のルックアップの変数と選択ボックスのルックアップの変数、および テーブル ルックアップソースが選択されている場合に表示されます。
ルックアップ値フィールド	変数のオプションを設定するルックアップテーブルのフィールドです。 このフィールドは、複数選択肢のルックアップの変数と選択ボックスのルックアップの変数、および テーブル ルックアップソースが選択されている場合に表示されます。
ルックアップラベルフィールド	オプションの表示に値を使用するルックアップテーブルのフィールドのカンマ区切りリストです。 このフィールドは、複数選択肢のルックアップの変数と選択ボックスのルックアップの変数、および テーブル ルックアップソースが選択されている場合に表示されます。
ルックアップ価格フィールド	注文されるアイテムの価格の変更に値を使用するルックアップテーブルのフィールドです。 このフィールドは、複数選択肢のルックアップの変数と選択ボックスのルックアップの変数、および テーブル ルックアップソースが選択されている場合に表示されます。
定期的な価格の	注文されるアイテムの繰り返し発生料金の変更に値を使用するルックアップテーブルのフィールドです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
ルックアップフィールド	このフィールドは、複数選択肢のルックアップの変数と選択ボックスのルックアップの変数、および テーブル ルックアップソースが選択されている場合に表示されます。
選択肢テーブル	このフィールドを使用して、目的の選択リストを含むテーブルを指定します。これは、[ルックアップソース] が [選択肢] に設定されている場合にのみアクティブになります。ここで選択したテーブルに関連付けられているすべての選択リストが、中央選択テーブル (sys_choice) に対してクエリーされます。
選択肢フィールド	このフィールドを使用して、選択肢テーブルからオプションを表示する特定のフィールド (または「要素」) を選択します。たとえば、選択肢テーブルがインシデント [incident] の場合、[優先度]、[ステータス]、または [カテゴリ] フィールドを選択して、定義された選択肢を表示できます。
選択肢の依存先：	同じカタログアイテムから別の変数を選択して、この変数の選択肢を依存させます。これにより、動的なフィルタリング効果が作成されます。現在の変数に表示されている選択肢は、ここで指定した変数でユーザーが選択した値に基づいてリアルタイムでフィルタリングされます。たとえば、このフィールドが「市区町村」の場合、ここで「国」変数を選択して、選択した国に基づいて関連する市区町村のみが表示されるようにすることができます。
マクロ	カタログアイテムに挿入する UI マクロ です。 このフィールドは、マクロ、ラベル付きマクロ、および UI ページの変数に表示されます。
サマリーマクロ	これは、マクロ、およびラベル付きマクロタイプの変数にのみ適用されます。
ウィジェット	これは、マクロ、およびラベル付きマクロタイプの変数にのみ適用されます。
選択した場合、価格	アイテムの価格です。 このフィールドは、チェックボックス変数に表示されます。
選択した場合、繰り返し発生する料金	ユーザーがアイテムについて複数の注文を要求した場合に、アイテムに対して増加する価格です。 このフィールドは、チェックボックス変数に表示されます。価格および繰り返し発生料金の詳細については、「価格セットアップの変数の使用」を参照してください。
参照	変数の参照テーブル。このテーブルには表示列を指定する必要があります。 このフィールドは、参照変数に表示されます。
参照修飾子	フィールドで使用可能なデータを制限する修飾子。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	参照修飾子と高度な修飾子をサポートします。詳細については、「参照修飾子」を参照してください。 一致するすべての結果を返します (上限なし)。 **注:** セキュリティ上の理由から、[参照修飾子] フィールドでのスクリプトの使用は、**[Allow javascript in Default Value]** (デフォルト値で Javascript を許可) ビジネスルールによってシステムアドミニストレーターに制限されています。 このフィールドは、リストコレクター、複数選択肢をルックアップ、選択ボックスをルックアップ、参照、および 要求元変数に表示されます。 これは、[参照修飾子を使用] が [ダイナミック] に設定されている場合の参照変数に表示されます。
参照修飾子の条件	条件をビルドするためのオプションです。 このフィールドは、[参照修飾子を使用] が [簡易] に設定されている場合の参照変数に表示されます。
スケール最大値	変数に使用可能なオプションのスケールで最も大きい値です。 このフィールドは、数値スケール変数に表示されます。
スケール最小値	変数に使用可能なオプションのスケールで最も小さい値です。 このフィールドは、数値スケール変数に表示されます。
一意の値のみ	フィールドに一意の値を要求するためのチェックボックスです。このチェックボックスをオンにした場合、2 つのレコードでそのフィールドの値を同じにすることはできません。 このフィールドは、複数選択肢のルックアップ、選択ボックスのルックアップ、および選択ボックスの変数に表示されます。
確認を使用	ユーザーにデータを再入力して各自のエントリを確認するように求めるためのチェックボックスです。 このフィールドは、マスクされた変数に表示されます。
暗号化を使用	回答を暗号化形式でデータベースに保存するためのチェックボックスです。暗号化されない場合、回答はプレーンテキスト形式で保存されます。暗号化では、システム暗号化とともに Triple DES を使用します。 このフィールドは、マスクされた変数に表示されます。
参照修飾子を使用	使用する修飾子のタイプです。 このフィールドは、参照変数に表示されます。
検証用の正規表現	変数値を検証する正規表現です。このフィールドは、1 行テキストとワイドな 1 行テキストの変数タイプに対してのみ表示されます。 正規表現を定義するには、「変数に対する正規表現の定義」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: ○ また、このフィールドはサービスポータルにも適用されます。 ○ 検証用の正規表現が設定されていても、max_length 属性値は有効です。 ○ 正規表現検証エラーのあるカタログアイテムをウィッシュリストに追加することはできません。
変数の属性	変数の動作と制限を定義する属性。変数属性の詳細については、「サービスカタログ変数属性」を参照してください。
トピックブロック	仮想エージェント会話で同じ動作を再現するには、カスタム変数またはカスタムラベル付き変数で使用される構成済みの UI マクロまたはウィジェットと同様のトピックブロックを指定します。 注: このフィールドは、「カスタム」および「ラベル付きカスタム」変数タイプでのみ使用できます。
デフォルト値	
デフォルト値	変数のデフォルト値です。
権限 このタブに読み込み、書き込み、または作成アクションのロールが指定されていない場合は、カタログ アイテムにアクセスできるすべてのユーザーが、ロールに関係なくこれらのアクションを実行できます。たとえば、[書き込みロール] フィールドにロールが指定されていない場合は、カタログ アイテムにアクセスできるすべてのユーザーが、変数エディタで変数値を編集できます。 次のロールのいずれにも一致しないロールを持つユーザーは、スクリプティングを使用しても変数値を設定できません。 これらのロールは、ラベル、ブレーク、コンテナ分割、コンテナ終了、マクロ、ラベル付きマクロ、および UI ページの変数では利用できません。	
読み込みロール	カタログアイテムまたはレコードプロデューサーの要求前後に変数を表示できるロールです。このフィールドで指定されたロールを持つユーザーのみが変数を表示できます。
書き込みロール	カタログアイテムまたはレコードプロデューサーの要求後に変数エディターで変数を編集できるロールです。ユーザーがこのフィールドに指定されたロールを持っていない場合、変数は変数エディターで読み込み専用になります。
作成ロール	カタログアイテムまたはレコードプロデューサーの要求前に変数の値を作成できるロールです。ユーザーが指定されたロールを持っていない場合、カタログアイテムまたはレコードプロデューサーの要求前の変数は読み取り専用です。
可用性	
各所に表示	これを選択した場合、変数が、アイテムフォーム (アイテムを注文する前) 、VEditor (アイテムを注文した後)、およびアイテムの買い物かごビューに表示されます。
バンドルに表示	これを選択した場合、アイテムをバンドルに追加したときに変数が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
ガイドに表示	これを選択した場合、変数が注文ガイドに追加されたとき、または注文ガイドに含まれるカタログアイテムに追加されたときに表示されます。 **注:** 注文ガイドにあるアイテムおよび変数が多すぎる場合は、注文ガイドのロードパフォーマンスを改善するために、できるだけ多くのアイテムでこのチェックボックスをオフにすることを検討してください。
サマリーに表示	これを選択した場合、カタログアイテムの任意の変数サマライザーに変数が表示されます。 サービスポータルでは、RITM チケットページと [承認] ページに変数が表示されます。 Now Mobile では、変数は RITM レコードと承認レコードに表示されます。
対話型インターフェースから削除	カタログアイテムにアイテムを非会話型にする変数 (価格設定に関する変数など) がある場合は、チェックボックスをオンにしてカタログアイテムを会話型にします。 **注:** このオプションは、複数行の変数セット (MRVS) には適用されません。

6. [送信] をクリックします。

サービスカタログ変数のヘルプ情報を定義する

ユーザーがサービスカタログ変数で指定する必要がある情報を判断できるように、変数のヘルプ情報を入力します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
サービスカタログアイテム変数にヘルプテキストを入力するために、ツールヒント、ヘルプテキスト、指示 (HTML ヘルプテキスト)、サンプルテキストのオプションを実演します。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > アイテムの管理 をクリックし、ヘルプを提供する変数を含むカタログアイテムをクリックします。
2. [変数] 関連リストで、変数をクリックします。
3. 変数フォームの [注釈] セクションで、 ヘルプ表示 チェックボックス。
   [ヘルプタグ]、[ヘルプテキスト]、および [説明] フィールドが表示されます。
4. [ヘルプタグ] フィールドで、質問と回答の間に表示される短い説明文を入力します。
   たとえば、ここをクリックしてヘルプまたはプレビューなどです。
5. [ヘルプテキスト] フィールドで、カタログアイテムのページで [ヘルプタグ] をクリックするユーザーに表示されるヘルプテキストを入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
[ヘルプ] および [ヘルプテキスト] フィールドは、HTML タグをサポートしていません。

ヘルプ情報の例



サービスカタログ 変数の属性

いくつかの サービスカタログ 変数では、変数の動作と制限を定義する特定の属性をサポートしています。

カタログ変数フォームの [タイプ仕様] タブで [変数の属性] フィールドに変数属性を指定できます。

注:

- 各属性をカンマで区切ると、変数タイプに複数の属性を入力できます。
- 各属性をセミコロンで区切ることで、属性に複数の値を入力できます。
- [変数の属性] フィールドが表示されない場合は、[タイプが特定の値の **1** つの場合に属性を表示する] UI ポリシーを有効にします。
- 属性または参照修飾子を使用している場合、依存変数の値が変更されても、事前に選択された値は自動的にクリアされません。自分のニーズと顧客のニーズに基づいて値をクリアするクライアントスクリプトを作成します。

変数の属性

allowed_extensions

許可されるファイルタイプのリストを指定します。allowed_extensions=txt;pdf などです。

適用可能な変数：添付ファイル

バーコード

カタログアイテムの変数値の識別にモバイルカメラを使用してバーコードをスキャンできるかどうかを指定します。barcode=true などです。

適用可能な変数：1 行テキスト

max_file_size

最大ファイルサイズを MB で指定します。たとえば、max_file_size=2。

適用可能な変数：添付ファイル

glide_list

リストコレクターインターフェイスをスラッシュバケットから Glide リストに変更します。

適用可能な変数：リストコレクター

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

折りたたんだ **glide_list**

展開した **glide_list**



is_searchable_choice

true に設定すると、変数に必要な値を検索して選択できます。たとえば、is_searchable_choice=true。

注:

- 「選択ボックスをルックアップ」では、ページのロード時にデフォルト値を使用できます。
- この属性は、サービスポータル では適用されません。

適用可能な変数：選択ボックスをルックアップ、選択ボックス

is_searchable_choice



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

max_length

フィールドに入力できる最大文字数を設定します。デフォルトでは、このフィールドには数千文字の長いテキスト文字列を入力できます。変数が収集している情報に適した *max_length* 属性を設定します。たとえば、住所の入力を許可するには、max_length=200 または他の適切な長さを設定します。

適用可能な変数：1 行テキスト、幅広 1 行テキスト

max_unit

期間の最大時間単位を設定します。可能な値は、max_unit=days、max_unit=hours、max_unit=minutes、max_unit=seconds です。

たとえば、max_unit=minutes の場合、期間は分と秒で表示されます。この場合、2 日 3 時間 5 分 15 秒の期間は 3065 分 15 秒として表示されます。

適用可能な変数：期間

no_filter

リストコレクター上に表示されるフィルターフィールドを非表示にします。

適用可能な変数：リストコレクター



ref_ac_columns

名前に加えてオートコンプリートリストに表示される表示値の列を指定します。列名はセミコロンで区切ります。たとえば、ref_ac_columns=user_name;email;sys_created_on では、オートコンプリートで、user_name、email、および sys_created_on 列のテキストと一致することができます。

適用可能な変数：参照、要求元。

ref_ac_order_by

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オートコンプリートリストのソートに使用する列を指定します。たとえば、ref_ac_order_by=name では、名前別にオートコンプリートの選択肢をアルファベット順にソートします。

適用可能な変数：参照

ref_auto_completer

選択肢のオートコンプリートリストを作成する JavaScript クラス (クライアント側) の名前を指定します。有効なクラス値は次のとおりです。

- **AJAXReferenceCompleter**：一致するオートコンプリートの選択肢をドロップダウンリストとして表示します。このリストには、参照テーブルの表示値列のみが表示されます。他のオートコンプリートのクラスが指定されていない場合、参照フィールドはこのクラスを自動的に使用します。
- **AJAXTableCompleter**：一致するオートコンプリートの選択肢をテーブルの行として表示します。このテーブルには、参照テーブルの表示値列と ref_ac_columns 属性にリストされている列が表示されます。
- **AJAXReferenceChoice**：一致するオートコンプリートの選択肢をドロップダウンリストとして表示します。このリストには、参照テーブルの表示値列のみが表示されます。このリストには一致する選択肢が最大 25 個しか表示されません。オートコンプリートの選択肢が 25 を超える場合、参照フィールドは代わりに AJAXTableCompleter クラスの選択肢を表示します。

適用可能な変数：参照

ref_qual_elements

更新された参照を取得するためにサーバーに返されるフィールドのリスト。

適用可能な変数：複数選択肢をルックアップ、選択ボックスをルックアップ、リストコレクター

重要:
属性の動作は、サービスカタログデスクトップに固有です。

変数の質問の選択肢を定義する

サービスカタログを持つ変数の質問の選択肢を定義します。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

いくつかの変数タイプが選択肢のリストでユーザーに表示されます。たとえば、コンピューターに必要なメモリーを尋ねる複数選択肢変数では、1 GB や 2 GB などの利用可能な選択肢を定義する必要があります。

手順

1. 変数定義を開きます。
2. [質問の選択肢] 関連リストで、[新規] をクリックします。
3. [質問の選択肢] フォームに質問の選択肢の詳細を入力し、[送信] をクリックしてレコードを保存します。
   - 価格および繰り返し発生料金：変数は、アイテムの価格および繰り返し発生料金 (使用されている場合) に影響を与える可能性があります。
   - 順番：表示されたときに価格が表示される順番を定義する番号。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 質問：この変数で求められる実際の質問。
- テキスト：ユーザーに表示される選択肢。
- 値：データベースに格納されている値。
- 非アクティブ：質問の選択肢を非アクティブにするオプション。

4. この変数の選択肢の完全なセットを定義するために利用可能な選択肢ごとにステップを繰り返します。

> **注:**
> カタログアイテムに添付されている変数の選択肢を変更すると、既存の要求アイテム (RITM) も影響を受けます。たとえば、カタログアイテムに変数の選択肢を追加すると、この選択肢の値も既存の RITM で考慮されます。RITM 用に選択された変数の選択肢を削除しても、この選択肢の値は RITM に残り続けます。

サービスカタログデータルックアップ

データルックアップとサービスカタログのレコード一致サポートプラグインでは、一般的なデータルックアップとレコード一致サポートプラグインと似た機能を提供します。

変数のデータルックアップを実行するには、サービスカタログのプラグインを使用します。このルックアップは、ユーザーが変数に含まれる値を入力した場合に、サービスカタログアイテム画面、要求アイテム、およびカタログタスクで実行できます。

サービスカタログ データルックアップロール

サービスカタログにより、サービスカタログデータルックアップの作成と使用のプロセスに特定のロールで参加できるようになります。

サービスカタログ データルックアップロール

ロール	説明
catalog_lookup_admin	data_lookup_admin と似ています。カタログデータルックアップ定義、照合変数定義、およびセッター変数定義を作成、更新、および削除できます。
catalog_lookup_manager	カタログデータルックアップ定義、照合変数定義、およびセッター変数定義を読み込むことができます。このロールは、ルールを作成する定義を表示できるようにカタログデータルックアップを使用ユーザーに付与できます。必要に応じて、メンテナンスの委任のために作成された個々のデータルックアップルールテーブルに対する作成、読み取り、書き込み、または削除のアクセス権を付与します。

カタログ ルックアップ定義の作成

カタログデータルックアップ定義レコードを作成します。

始める前に

必要なロール：admin または catalog_admin

このタスクについて

> **注:**
> [挿入時に実行] と [更新時に実行] オプションは、カタログデータルックアップではサポートされていません。他のオプションは、通常のデータルックアップと同じように運用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システムポリシー > ルール > データルックアップの定義.
2. [**New**] をクリックします。
3. [カタログデータルックアップルール] を選択します。
4. [名前] を入力します。
5. [適用先] で、カタログアイテムまたは変数セットを選択します。
6. カタログアイテム/変数セットで、特定のアイテムまたはセットを選択します。
7. [照合テーブル] を選択します。
8. 必要に応じて他のオプションを選択します。
9. フォームヘッダーを右クリックし、[保存] をクリックします。
10. [カタログ照合変数の定義] 関連リストから [新規] をクリックします。
11. 必要に応じてフィールドに入力します。

カタログデータルックアップ定義フィールド

フィールド	説明
名前	定義レコードを識別する一意の名前を入力します。
適用先	データルックアップルールの適用先 (カタログアイテムまたは変数セット) を選択します。
カタログアイテム/変数セット	データルックアップルールを適用するカタログアイテムまたは変数セットを選択します。
照合テーブル	ルックアップ値を含む現在のスコープ内の任意のテーブル。 注: リストには、カタログデータルックアップ定義と同じスコープ内にあるテーブルおよびデータベースビューのみが表示されます。
アクティブ	このカタログデータルックアップルールを実行するには、このチェックボックスをオンにします。このカタログデータルックアップルールを無視するには、チェックボックスをオフにします。
フォーム変更時に実行	ユーザーがカタログアイテムまたはフォームの変数値を変更するたびに値を自動的にルックアップするには、このチェックボックスをオンにします。このオプションは、カタログデータルックアップルールでサポートされている唯一の方法です。 注: このオプションには、優先度ルックアップルールなど、他のデータルックアップルールによって自動的に行われた変更は含まれません。

12. [送信] をクリックします。
13. [カタログセッター変数の定義] 関連リストから [新規] をクリックします。
14. 必要に応じてフィールドを入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

セッター変数の定義フィールド

フィールド	説明
データルックアップ	親データルックアップ定義レコードの名前を表示します。
ソース変数フィールド	データルックアップが更新するソースアイテムまたは変数セットから変数を選択します。
照合テーブルフィールド	更新の新しい値を提供する照合テーブルからフィールドを選択します。
常に置換	既存の値をデータルックアップの値に置き換えるには、このチェックボックスをオンにします。フィールドに既存の値がある場合に更新を無視するには、このチェックボックスをオフにします。

15. [送信] をクリックします。
16. [更新] をクリックします。

データルックアップ値の追加

データルックアップテーブルの列には、照合フィールドとセッターフィールドの両方のデータが含まれています。各データルックアップは、照合フィールドに一致する値を含む行を検索するクエリーです。

始める前に
必要なロール：catalog_lookup_admin

このタスクについて
次に、データルックアップはセッターフィールドにリストされた値を返します。

たとえば、前に説明したように、ブロンズ、シルバー、およびゴールド製品の一致設定を定義することができます。

手順

1. ナビゲーションフィルターで、新しいカスタムルックアップテーブルの名前を入力します。
2. ルックアップテーブルのリストを設定し、適切なフィールドを作成します。
3. テーブルリストから [新規] をクリックし、照合フィールドとセッターフィールドに適切な値を入力します。
   例：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログ ルックアップ 1



注:
データルックアップテーブルの各行は一意でなければなりません。

カスタムデータルックアップ

ルックアップデータを格納するカスタムテーブルを作成できます。

カスタムテーブルでは、データルックアップ照合ルール [dl_matcher] テーブルを拡張する必要があります。

たとえば、サーバー製品ルックアップテーブルを作成できます。各照合製品の照合製品 (ブロンズ、シルバー、ゴールド) と関連するセッター値 (メモリとディスク容量) の情報が格納されます。

カスタムデータルックアップの作成

カタログデータルックアップの作成は、カタログデータルックアップ定義レコードを作成する場合を除いて、通常のカスタムデータルックアップの作成と似ています。

1. カスタムデータルックアップテーブルを作成します。データルックアップ照合ルール [dl_matcher] テーブルを拡張する必要があります。
2. データルックアップテーブルにデータルックアップ値を追加します。
3. カタログデータルックアップ定義レコードを作成します。
4. (オプション) データルックアップモジュールを作成します。

トラブルシューティング

カスタムデータルックアップ定義ルールが期待どおりに動作しない場合は、特定の条件を確認します。

カスタムデータルックアップ定義ルールが期待どおりに動作しない場合は、次の条件を確認します。

- 照合変数が読み取り専用でないことを確認してください。ユーザーは読み取り専用変数を変更できないため、読み取り専用変数にフォーム変更イベントは存在しません。
- 照合テーブル内のデータが正しいことを確認します。
- ルックアップで完全一致が必要な場合は、考えられる各組み合わせ (空値を含む) の照合テーブル行があることを確認します。一致する値が見つからない場合、ルックアップは失敗します。
- 変数がオプションまたはチェックボックスの場合は、常に値が入力されるため、[常に置換] を選択する必要があります。
- 次のような再帰ルールを作成していないことを確認します。

  変数 A = 1 の場合、変数 B = 2。変数 B = 2 の場合、変数 A = 2。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログ変数の監査

監査履歴が名前付き変数のすべての変更を記録するように変数を監査します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
デフォルトでは、サービスカタログ変数の監査は有効になっています。

この変更は次の場所に表示されます。

- アイテムに関連付けられたすべての変数の要求アイテム履歴。
- タスクで使用されるすべての変数のカタログタスク履歴。

この監査により、サービスカタログアドミニストレーターは、作成など、親レコードに影響する可能性がある変数への変更の完全な履歴を表示できます。

注:
名前なし変数は監査されません。

手順

1. 移動先 すべて > システムプロパティ > サービスカタログ.
2. [サービスカタログ変数の変更を監査します] 行を探します。
3. 監査を有効にするには、[はい] チェックボックスを選択します。

サービスカタログ変数エディター

変数エディターでは、履行者フォームに変数値を表示します。要求者は、アイテムを要求する際に、カタログアイテムの質問にこれらの変数値を指定します。

カタログアイテムタイプに基づく変数エディターのタイプ：

- カタログアイテムの場合、VEditor (`com.glideapp.servicecatalog.VEditor`) は要求アイテムとカタログタスクフォームに質問の値を表示します。
- レコードプロデューサーの場合、デフォルトの変数エディター (`com.glideapp.questionset.DefaultQuestionEditor`) では、タスク拡張テーブルでレコードプロデューサーから生成されたレコードの質問の値が表示されます。

警告:
変数エディターは、タスク [task] テーブルの [変数] 列に依存します。デフォルトではこの列は非アクティブであるため、アクティブにしないでください。

VEditor

VEditor は、カタログアイテムから作成された要求にのみ適用されます。

ServiceNow AI Platform では、このエディターは要求アイテム (RITM) フォーム (デフォルトビュー) とカタログタスクフォーム (デフォルトビュー) に追加されたフォーマッターです。

VEditor は、RITM とカタログアイテムにのみ適用されます。他のテーブルには使用できません。RITM およびカタログタスクフォームのカタログ UI ポリシーまたはカタログクライアントスクリプトを VEditor でサポートするには、カタログ UI ポリシーまたはカタログクライアントスクリプトの [要求アイテムに適用] と [カタログタスクに適用] チェックボックスをオンにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
VEditor の値はオプション [sc_item_option] テーブルから表示されます。これは内部テーブルなので、このテーブルにビジネスルールを追加しないでください。

VEditor を ServiceNow AI Platform で読み込み専用にするには、次のテーブルに対して onLoad クライアントスクリプト (`Variable Editor Readonly`) を有効にします。

- 要求アイテム [sc_req_item]
- カタログタスク [sc_task]

注:
`Variable Editor Readonly` スクリプトは、それらに条件を追加することによって条件付きにできます。



デフォルトの変数エディター

デフォルトの変数エディターは、レコードプロデューサーにのみ適用されます。このエディターは、タスク拡張テーブルのレコードプロデューサーによって生成されるレコードに追加されたフォーマッターです。このエディターでは、レコードプロデューサーで指定された質問の値が表示されます。

デフォルトでは、このエディターはインシデントおよび変更テーブルに適用されます。他のテーブルの場合は、このエディターを設定できます。

カタログ UI ポリシー、カタログクライアントスクリプト、カタログデータルックアップ、参照修飾子、および従属参照フィールドは、タスク拡張テーブルのデフォルトの変数エディターでのみサポートされています。このエディターでカタログ UI ポリシーまたはカタログクライアントスクリプトをサポートするには、カタログ UI ポリシーまたはカタログクライアントスクリプトの [ターゲットレコードに適用] チェックボックスをオンにします。

注:
デフォルトの変数エディターの値は、質問の回答 [question_answer] テーブルに表示されます。これは内部テーブルなので、このテーブルにビジネスルールを追加しないでください。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エージェントワークスペースの変数エディター

エージェントワークスペース では、次のシナリオが考えられます。

- フォームの Workspace ビューで変数エディターフォーマッターを利用できる場合は、変数エディターが エージェントワークスペース UI の [変数] セクションに自動で追加されます。
- フォームの Workspace ビューにあるセクション内に変数エディターフォーマッターが追加された場合は、そのセクションには エージェントワークスペース UI に変数エディターは表示されません。

次の変数タイプは変数エディターに表示されません。

- マクロ
- ラベル付きマクロ
- UI ページ

次の変数は、変数エディターに選択ボックスとして表示されます。

- 複数選択肢
- 数値スケール
- 複数選択肢をルックアップ

サービスポータルの変数エディター

サービスポータル UI では、変数エディターフォーマッターによってフォームで変数エディターを利用できます。

> **注:**
> サービスポータル は要求者ユースケース専用なので、変数エディターには エージェントワークスペース UI を使用することをお勧めします。

変数エディターを読み込み専用にする

アプリケーションに応じて、変数エディターを読み取り専用にするために使用できるオプションは次のとおりです。

コア UI の サービスカタログ 変数エディター

ServiceNow AI Platform と エージェントワークスペース フォームで変数エディターを読み取り専用にするために、*GlideForm* setVariablesReadOnly() メソッドがサポートされています。このメソッドは、要求アイテム、ターゲットレコード、およびカタログタスクを対象としています。

> **注:**
> このメソッドは、サービスポータル には適用されないため、カタログフォームにはお勧めしません。

サービスポータル 変数エディター

VEditor を サービスポータル で読み取り専用にするには、 サービスポータル > ポータルを選択し、[サービスポータル] を選択して、[クイックスタート構成] フィールドに次のコードを指定します。

```
"readonly_variable_editor": "true"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> UI ページ、マクロ、ラベル付きマクロ変数は、変数エディターが読み込み専用の場合でもレンダリングされます。

タスク拡張テーブルのデフォルトの変数エディターを設定する

タスク拡張テーブルのデフォルトの変数エディターを設定すると、レコードプロデューサーで要求者が指定した質問の値を表示および編集できます。レコードプロデューサーによって生成されたレコードに対してのみ適用可能です。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. タスク拡張テーブル用のフォーマッターを作成します。

   a. 移動先 システム **UI** > フォーマッター.

   b. [**New**] をクリックします。

   c. フォームの各フィールドに入力します。

フィールド	説明
名前	タスク拡張テーブルのフォームで表示されるフォーマッターの名前。
フォーマッター	フォーマッターのファイル名。この場合、com_glideapp_questionset_default_question_editor を指定します。
テーブル	フォーマッターを使用するテーブル。
アクティブ	フォーマッターがアクティブかどうかを指定します。
タイプ	フォーマッターのタイプ。この場合、[フォーマッター] を指定します。

UI フォーマッター



   d. [送信] をクリックします。

2. タスク拡張テーブルのフォームにフォーマッターを追加します。
   フォーマッターは、選択した内容に従ってフォームに表示されます。

   a. 他のアクションの [**Additional Actions** ☰ フォームのメニューで、 構成 > フォームレイアウト.

   b. リストを使用して、フォーマッターフィールドの表示順序を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フォームへのフォーマッターの追加



c. [保存] をクリックします。
デフォルトの変数エディターはフォーム上にあります。

デフォルトの変数エディター

ポータルおよび ネクストエクスペリエンス **UI** のカタログアイテムフォームでの変数値の事前入力

カタログアイテム要求者がポータルまたは ネクストエクスペリエンス UI でアイテムを注文する場合は、変数値を事前入力するキーと値のペアを使用するようにカタログアイテムを設定できます。要求者はフォームをより早く完成させることができます。

このメソッドによって設定された値は、ユーザーが指定した値であるかのように適用されます。つまり、これらの値に対しては動的な動作 (カタログ UI ポリシー、カタログクライアントスクリプトなど) が機能します。

この機能はデフォルトで有効になっています。この機能をオフにするには、*glide.sc.enable_url_prefill* プロパティを false に設定します。

ポータルのフォームへの事前入力

URL を変更することで、 サービスポータル や 従業員センター などのポータルでカタログアイテムを構成して、フォームに事前に入力することができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> ポータルには、[**URL** の事前入力を無効にする] というウィジェットインスタンスオプションがあります。デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。特定のポータルで URL の事前入力を無効にするには、このオプションを選択します。

事前入力を設定するには、次のアクションを実行します。

1. URL パラメーター *sysparm_variable_values* を使用して、キーと値のペアをビルドします。キーと値のペアでは、key は変数の名前で、value はその変数の値です。

   > **注:**
   > 参照変数の値はsys_idである必要があります。

2. *sysparam_variable_values* の URL パラメーターとして値を指定します。たとえば、[部門] を「営業」に設定し、[ビジネスの根拠] を「従業員のオンボーディング」に設定する場合は、次の URL を使用します。

   ```
   /sp?
   id=sc_cat_item&sys_id=e56a7ffe41011300964ff05369414ebd&sysparm_variable_values={"busir
   onboarding", "department":"221db0edc611228401760aec06c9d929"}
   ```

3. URL をテストするには、ブラウザーのアドレスバーに URL を追加して開きます。

   ロード時に [部門] フィールドには「営業」という値が事前に入力され、[ビジネスの根拠] フィールドには「従業員のオンボーディング」という値が事前に入力されていることがわかります。

   次の変数は事前入力ではサポートされていません。

   - 添付ファイル
   - カスタム
   - ラベル付きカスタム
   - ラベル、コンテナなどの非入力型変数タイプ
   - マスク済み
   - UI ページ
   - 複数行の変数セット (MRVS)

   これらの変数値が事前に入力される順序は、カタログアイテムフォームで変数が定義される順序です。

ネクストエクスペリエンス **UI** のフォームへの事前入力

ネクストエクスペリエンス UI でカタログアイテム要求フォームに事前入力するためのキーと値のペアを構成します。ネクストエクスペリエンス UI の場合、キーと値のペアは入力プロパティとしてコンポーネントに直接送信されます。

ユーザーがアイテムを選択した後にカタログアイテムまたはフォームがレンダリングされると、これらのキーと値のペアがオブジェクトとしてコンポーネントに渡されます。コンポーネントはオブジェクトを解析し、それに応じてフォームに事前入力します。

キーと値のペアを設定するには、次の手順を実行します。

1. 移動先 すべて > **Now Experience** フレームワーク > エクスペリエンス.
2. 事前入力値を設定する UX アプリケーションを選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

3. [**UI** ビルダーで開く] を選択します。
4. 事前入力値を設定するカタログアイテムのページを開きます。
5. カタログアイテム macroponent で、variableValues プロパティを使用します。
6. 次の画像に示すように、プロパティを編集してキーと値のペアを追加します。



7. キーと値のペアを指定したら、アイテムを保存して プレビュー > **URL** パスを開く.

のインラインカタログアイテムのフォームへの事前入力 仮想エージェント

仮想エージェントで使用されるインラインカタログアイテムフォームの事前入力値を設定できます。

インラインカタログアイテムの事前入力フォームを設定するには、次の手順を実行します。

1. トピック (たとえば、カタログアイテムの要求 Inline-seismic) を開きます。
2. variableValues プロパティで、キーと値のペアを文字列の JSON オブジェクトとして指定します。

この機能を設定するには、2 つの方法があります。文字列化された JSON オブジェクトを指定することも、スクリプトを記述することもできます。

この例では、図に示すように、部門とビジネス上の根拠の 2 つの変数があります。両方の変数の値を true に設定します。「部門」を「営業」として指

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

定し、「ビジネスの根拠」を「従業員オンボーディング」として指定できま



す。

これを設定すると、要求者がアイテムを要求すると、フォームが事前に入力された状態になります。

サービスカタログ変数セット

多くの場合、アドミンおよびカタログアドミニストレーターは、同じグループのサービスカタログ変数を使用する複数のカタログアイテムを定義します。カタログマネージャーおよびカタログエディターは、カタログアイテムが割り当てられているアイテムに変数セットを追加できます。ただし、カタログマネージャーおよびカタログエディターは変数セットを作成できません。

たとえば、カタログアドミニストレーターが、サーバータイプに 10 個のカタログアイテムを定義します。これらすべてのアイテムの要求プロセスでは、同じ変数を使用して同じ 5 つの質問を行います。

カタログアイテムごとにこれらの変数を個別に関連付けるのは繰り返し作業で、時間がかかり、エラーが発生しやすくなります。また、複数のカタログアイテムを 1 つ変更するには、各アイテムを手動で変更します。たとえば、10 個のカタログアイテムに変数を追加するには、この変数を各アイテムに手動で関連付ける必要があります。

変数セットを使用すると、複数のカタログアイテムと注文ガイドで再利用できる変数のコレクションを作成できます。変数セットを使用すると、多くのカタログアイテムに対して同じ変数を個別に作成する必要がないため、時間を節約できます。また、変数を変更する必要がある場合は、変数セットを変更できます。変更は、その変数セットに関連付けられているすべてのカタログアイテムに反映されます。

変数セットを使用すると、そのセット内の変数に適用可能なカタログクライアントスクリプトと UI ポリシーを定義することもできます。

注:
セット内の変数は、他の変数と同じルールを使用し、セット内の変数がタスクに表示されるタイミングを判断します。たとえば、変数はグローバルにする必要があるか、またはアイテムに直接追加する必要があるかなどです。

カタログアドミニストレーターは、変数セットにアクセスするために、[読み取り]、[書き込み]、および [更新] のロールを指定できます。変数セットの変数にアクセスすると、最初に変数セットレベルで妥当性確認が行われ、次に変数レベルで検証が行われます。アクセスが変数セットレベルでブ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロックされている場合、変数のアクセス設定は上書きされます。アクセスが変数セットレベルで許可されている場合、変数レベルでのアクセスが検証されます。

> **注:**
> 単一行と複数行の両方の変数セットは ServiceNow AI Platform、サービスポータル、Now Mobile で、また エージェントワークスペース の変数エディターでサポートされています。

Single-rowの変数セット

single-rowの変数セットを使用して、グループ化された変数のデータをキャプチャし、単一エンティティのカタログアイテム要求を送信します。

複数行の変数セット

複数行の変数セット (MRVS) を使用して、グリッドレイアウト内の変数データをキャプチャし、エンティティグループのカタログアイテム要求を送信します。たとえば、従業員の再編成中の人事部門の場合、単一レコードプロデューサーは、従業員グループの部門やマネージャーなどの関連情報をキャプチャできる必要があります。また、カタログアイテムを要求して仮想マシンおよびサーバーを注文する場合、構成オプションを単一の要求としてキャプチャする必要があります。この場合、要求者は、複数のハードウェアユニットを行として定義し、その構成オプションを MRVS の列として定義できます。

MRVS には、次の変数タイプを含めることはできません。

- 添付ファイル
- ブレーク
- コンテナー終了
- コンテナー開始
- コンテナー分割
- HTML
- ラベル
- マクロ
- ラベル付きマクロ
- リッチテキストラベル
- UI ページ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- 重複値を禁止するように MRVS 変数を設定できます。[一意] フィールドについては「サービスカタログ変数の作成」を参照してください。
- ダイアログボックスが開いているときに表示されないように、MRVS で変数を非表示にできます。
- MRVS で使用される変数では [フィールドにマッピング **(Map to field)**] 機能はサポートされていません。
- リストコレクター変数では、Glide リストインターフェイスのみがサポートされています。
- MRVS では、注文ガイドの変数のカスケード機能はサポートされていません。
- MRVS は、コンテナー内に追加されても表示されません。
- MRVS には、読み取りロールを持つ変数を追加できません。
- MRVS を含む要求をクローンする際は、MRVS で指定された情報はすべてのクローン済み要求で利用できます。MRVS のすべての UI ポリシーとクライアントスクリプトもクローンされます。
- [変数セットの属性] フィールドの `max_rows` 属性を使用して、MRVS に追加できる行の数に制限を設定します。
- Now Mobile の RITM と要求ビューでは、MRVS はサポートされていません。このビューには、この変数セットが表示できないというメッセージが表示されます。
- MRVS は、サービスポータル の変数サマライザーでのみサポートされています。
- ワークフロースタジオ を使用して、GetCatalogVariables アクションと CreateCatalogTask アクションに MRVS を含めることができます。
- For Each フローロジックを使用して、個々の行を反復処理し、変数にアクセスできます。
- ワークフローを使用して、カタログタスクを作成するときに MRVS を含めることができます。

MRVS フォームは、以下を含むカタログアイテムフォームのデータに基づいて動的に変更されます。

- 該当の MRVS のその他の行
- カタログアイテムフォームに含まれる MRVS 外のその他の変数

ダイアログボックスが開いているときに複数行の変数セット (MRVS) のデータにアクセスする方法については、「g_service_catalog - クライアント」を参照してください。

MRVS のカタログクライアントスクリプト、カタログ UI ポリシー、カタログデータルックアップを定義できます。可視化は、リストではなく MRVS フォームでのみ優先されます。

注:

- `onSubmit` カタログクライアントスクリプトは、MRVS ではサポートされていません。
- アイテムレベルで定義されたカタログ UI ポリシーとカタログクライアントスクリプトは、MRVS の変数には適用されません。MRVS で定義されたカタログ UI ポリシーとカタログクライアントスクリプトのみが、MRVS の変数に適用されます。
- MRVS に含まれていないスクリプトは、MRVS 内の変数には影響をしません。同様に、MRVS に含まれるスクリプトは、MRVS 外の変数には影響しません。
- MRVS に含まれていない変数は、MRVS 内の変数の依存参照修飾子には使用できません。同様に、MRVS に含まれている変数は、MRVS 外の変数の依存参照修飾子には使用できません。参照修飾子の場合、現在の行は編集中の行です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

MRVS に属する変数の場合、[グローバル] を [True] に設定することはできません。そのため、MRVS はカタログタスクでは利用できません。

MRVS に含まれる変数がカタログアイテムの価格に影響する場合、カタログアイテムの価格には、行の追加、編集、またはこの変数セットからの削除時に対応する変更が反映されます。

> **注:**
> *glide.sc.use_cart_layouts* プロパティを無効にすると、[アイテムを注文] ウィジェットには MRVS のアイテムの価格変更が反映されません。ただし、このアイテムをカートに追加すると、これらの価格の変更が反映されます。

カタログアイテムの次の項目を定義する場合は、MRVS の変数を選択することはできません。

- UI ポリシー条件
- サポートされていない ATF ステップ設定。MRVS が表示可能、必須、または読み込み専用の場合にのみ検証できます。
- レポート

変数セットを作成してアイテムに追加する

一連の変数を作成し、複数のカタログアイテムおよび注文ガイドに追加して再利用します。

始める前に

必要なロール：catalog_admin、admin、catalog_editor、または catalog_manager

このタスクについて

- カタログアイテム内の変数セットに、同じ内部名を使うことはできません。
- カタログアイテム内では、変数の名前を変数セットのタイトルまたは内部名と同じにすることはできません。
- すべてのカタログクライアントスクリプトまたはカタログ UI ポリシースクリプトは、名前またはタイトルではなく、変数セットの内部名を参照する必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ変数 > 変数セット.
2. **[New]** をクリックします。
   [変数セットの作成] ページが表示されます。
3. 次のいずれかを選択します。
4. 詳細を入力します。

フィールド	説明
タイトル	変数セットのタイトル。[タイトル表示] チェックボックスがオンの場合に表示されます。
内部名	内部使用のための変数セット名。たとえば、フロントエンド (*g_form* API) およびサーバー側スクリプティングの変数セットにアクセスする場合。
順序	変数セットの順序番号。
タイプ	変数セットのタイプ。利用可能な選択肢は次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	○ 単一の行 ○ 複数の行
アプリケーション	この変数セットを使用できるアプリケーション。
タイトル表示	選択した場合、変数セットの右側にタイトルおよび展開可能なヘッダーを追加します。 **注:** ユーザーがアイテムを要求すると、すべてのチェックボックス変数が [オプション] のデフォルトタイトルの下にグループ化されます。カスタムタイトルを使用するには、[ラベル] の変数をチェックボックス変数のすぐ上に配置される [順番] 値とともに挿入します。
変数セットの属性	複数行の変数セットを設定するための属性。*max_rows* 属性を使用して、複数行の変数セットに追加できる行の数に制限を設定します。たとえば、フィールド値として `max_rows = 1` を指定します。
レイアウト	レイアウト表示。**[1** 列幅] または **[2** 列幅]、[両側交互] または **[2** 列幅]、[片側]、[他方側] に設定します。
説明	変数セットの説明。

5. 右クリックして [保存] を選択します。
6. そのセットで使用する変数を作成します。
   a. [変数] 関連リストで、[新規] をクリックします。
   b. 変数を作成する手順に従います。

      注:
      複数行の変数セットの場合：
      - 含まれる変数はテーブルの列として表示されます。
      - 列の順序は、変数セットで定義された変数の順序です。

7. 関連するカタログデータルックアップルールを作成するには、次のステップを実行します。
   a. [カタログデータルックアップの定義] 関連リストで [新規] をクリックします。
   b. [カタログデータルックアップの定義] フォームで、フィールドに入力します。
      データルックアップルールの作成については「カタログ ルックアップ定義の作成」を参照してください。
8. [送信] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カタログアイテムまたは注文ガイドへの変数セットの追加

サービスカタログ では、1 つ以上のカタログアイテムまたは注文ガイドに変数セットを追加することができます。

始める前に

必要なロール：catalog_admin、admin、catalog_editor、または catalog_manager

手順

1. カタログアイテムまたは注文ガイドを開きます。
2. [変数セット] 関連リストで、[編集] をクリックします。

   [変数セット] 関連リストを追加するようにフォームを設定できます。
3. 変数セットを選択して追加します。

   注:
   注文ガイドで [カスケード変数] チェックボックスが選択されている場合は、複数行の変数セットデータを含まれるアイテムにカスケードする必要があります。
4. [保存] をクリックします。
5. [試行] をクリックします。

   注:
   複数行の変数セットの場合：
   - 関連する変数は、カタログアイテムまたはレコードプロデューサーのテーブルの列として表示されます。各行は、変数セット内のすべての変数のデータセットに対応しています。
   - 列の順序は、変数セットで定義された変数の順序です。
6. オプション: 複数行の変数セットを編集します。

   a. 行を追加するには、変数セット内で [追加] をクリックして、[行を追加] ウィンドウで変数情報を指定し、[追加] をクリックします。

      注:
      - 最大 50 行を追加できます。
      - 変数にデフォルト値が指定されていないか、またはデータを事前に設定するためにロード時スクリプトが使用されていない場合、各行に変数データを追加する必要があります。

   b. 行を編集するには、[アクション] 列で [行を編集] アイコン をクリックして、[行を編集] ウィンドウで変数情報を指定し、[保存] をクリックします。

      注:
      既存の行を追加または編集する場合は、複数行の変数セットに関連付けられているすべてのカタログ UI ポリシーおよびクライアントスクリプトを使用する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

c. 行を削除するには、[アクション] 列で [行を削除] アイコン ✕ をクリックし、確認ウィンドウで [保存] をクリックします。

d. テーブルのすべての行を削除するには、変数セット内の [すべてを削除] をクリックし、確認ウィンドウで [削除] をクリックします。

変数セットレイアウト

変数セットは多くのレイアウトの 1 つを使用できます。各アイテムの変数の順序を定義することができます。

- **1** 列幅：変数は上から下に順番に 1 つの垂直列に表示されます。この列は情報を表示する簡単な方法ですが、質問の右側に空白ができることがあります。この順序はデフォルトのレイアウトです。
- **2** 列幅、両側交互：変数は 2 列に配置され、左右の列に交互に配置されます。
- **2** 列幅、片側後に他方側：変数セットの前半は左列に順番に配置され、後半は右列に順番に配置されます。

注:
複数の選択肢変数など、いくつかの考えられる選択肢が定義された変数は、レイアウト内の単一のエンティティと見なされます。すべての選択肢は、1 つの連続した単位として表示されます。

変数セットの順序

変数セットは、デフォルトで順序番号を持つ個別単位です。セット内のすべての変数は、セットが含まれる場所に含まれます。

たとえば、いくつかの変数と変数セットの例に次の順序を設定します。

- 変数 A (100)
- 変数 B (200)
- 変数 C (300)
- 変数セット 1 (250) - 増分順序値 (150、250、350) を持つ 3 つの変数 (VS1、VS2、VS3) が含まれる

変数は次の順序で表示されます。

- 変数 A (100)
- 変数 B (200)
- 変数セット 1 (250)：変数 VS1 (150)
- 変数セット 1 (250)：変数 VS2 (250)
- 変数セット 1 (250)：変数 VS3 (350)
- 変数 C (300)

他のレイアウトオプション

他のレイアウトオプションの場合、コンテナー変数を変数セットに追加することもできます。

たとえば、次の変数と順番を作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

変数の順番

変数	順番
Alfa	100
Bravo	200
Charlie	300
Delta	400
Echo	500
Foxtrot	600

レイアウト内の変数の順番

1 列幅	2 列幅、両側交互	2 列幅、片側後に他方側
Alfa	Alfa Bravo	Alfa Delta
Bravo	Charlie Delta	Bravo Echo
Charlie	Echo Foxtrot	Charlie Foxtrot
Delta		
Echo		
Foxtrot		

自動翻訳

アイテム固有の注文を設定する

アイテムごとに注文値を設定できます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

変数セットが複数のカタログアイテムで使用されている場合、レイアウトに柔軟性を持たせるためにアイテム固有の注文を定義することができます。このためには、アイテムに関連付けられているカタログ変数セットレコードを使用します。
このカタログ変数セットレコードの [オーダー] フィールドを使用して、アイテムごとにこの注文値を設定すると、変数セットで定義されているデフォルト値が上書きされます。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > アイテムの管理.
2. 編集するカタログアイテムを開きます。
3. [変数セット] 関連リストに移動します。
4. 変数セットの参照アイコンをクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カタログ変数セット



5. 必要に応じて注文値を設定します。
   カタログ変数セット注文は、アイテムと変数セット間のリンクに固有です。これにより、変数セット自体で定義されているデフォルトの注文が上書きされます。

変数セットの注文



変数セットの注文例

次の例では、変数セットとアイテム変数が異なるシナリオのアイテムに関連付けられている場合の変数のレイアウトを示しています。

変数と変数セットの表示順序は、関連リストの情報アイコンを使用して指定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

変数と変数セットの注文



- レイアウト 1 では、関連リストレベルの変数セット A と変数セット B の両方で注文値が指定されており、この注文値は常に優先されます。そのため、レイアウトは、関連リストレベルの変数セットで指定された注文値に基づいて整理されます。
- レイアウト 2 では、注文値は変数セット A で指定されていませんが、関連リストレベルの変数セット B で指定されています。この場合、変数セット A の空の値はゼロと見なされます。そのため、レイアウトは、変数セット A の注文値 0 と変数セット B の注文値 300 に基づいて整理されます。
- レイアウト 3 では、注文値は関連リストレベルの変数セット A と変数セット B の両方で指定されていません。この場合、変数セット内で指定された注文値が考慮されます。そのため、レイアウトは、変数セット A の注文値 400 と変数セット B の注文値 150 に基づいて整理されます。

サービスカタログパラメーター

サービスカタログパラメーターを使用して、要求の親マッピング構成を識別し、他のフローからサービスカタログフローに参加できます。たとえば、インシデントフローから要求を作成し、その要求をインシデントに関連付けることができます。

これらのパラメーターは、アプリケーションの URL に渡されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログパラメーター

名前	説明
sysparm_parent_sys_id	ソースレコードの sys_id。そのソースレコードから生成されたターゲットレコードに渡 フォーマットは *sysparm_parent_sys_id*= <親の sys_id> です。たとえば、sysparm_parent_sys_id=85071a1347c12200e0ef563dbb9a71c1。
sysparm_parent_table	カタログ要求の作成元である親テーブルの名前。 フォーマットは *sysparm_parent_table*=<親テーブルの名前> です。たとえば、sysparm_parent_table=incident。
sysparm_view	カタログビューのタイプ。 フォーマットは *sysparm_view*=<カタログビューの名前> です。たとえば、sysparm_view=catalog_default。 **注:** これは、プラットフォームにのみ適用されます。
sysparm_processing_hint	処理ヒントを指定します。 フォーマットは *sysparm_processing_hint*=setfield:request.parent=<インシデ す。たとえ ば、sysparm_processing_hint=setfield:request.parent=85071a1347c12200e0e **注:** 指定した場合、このパラメーターは [要求の親のマッピング] サブモジュールの構成 す。

自動翻訳

関連情報

インシデントから要求を作成する

カタログウィザードフォーム

サービスカタログ ウィザードの [カタログウィザードステップ] フォーム、[カタログウィザードセクション] フォーム、[変数] フォーム、および [カタログウィザードの質問] フォームのフィールドの説明。

カタログウィザードステップ

フィールド	説明
名前	ステップの一意の名前。
ウィザード	ステップを作成するウィザード。
テンプレートで非表示	カタログアイテムテンプレートのステップを非表示にするオプション。
カスタムステップ	ステップをカスタムステップとして設定するオプション。
簡単な説明	ステップの簡単な説明。
フィードバック	フィードバックレコードをカタログアイテムビルダーウィザードまたはレコードプロデュー

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カタログウィザードステップ (続く)

フィールド	説明
	サービルダーウィザードのステップに関連付けるオプション。
テンプレートフィードバック	フィードバックテキストをカタログアイテムテンプレートのステップに関連付けるオプション。
順番	カタログビルダーでステップが配置される順序。
Macroponent	カスタムステップを作成するために使用できるネクストエクスペリエンス UI フレームワーク内の再利用可能な重大構成要素。このフィールドは、[カスタムステップ] チェックボックスがオンの場合にのみ表示されます。 詳細については、「https://developer.servicenow.com/dev.do#!/reference/now-experience/sandiego/ui-framework/getting-started/introduction」を参照してください。

カタログウィザードセクション

フィールド	説明
名前	セクションの一意の名前。
スタイル	セクションの表示スタイル。
順番	セクションがステップ内で表示される順番。
ウィザードステップ	セクションが関連付けられているステップ。
簡単な説明	セクションの簡単な説明。
幅	カタログビルダーのセクションの幅

変数

フィールド	説明
フィールドにマップ	質問をカタログアイテム (sc_cat_item) テーブルまたはレコードプロデューサー (sc_cat_item_producer) テーブルの特定のフィールドにマップします。
タイプ	作成する変数タイプ。
カタログアイテム	質問に関連付けられたカタログアイテム。
有効	変数を使用可能にするためのオプションです。
必須	変数を注文プロセスの一部として必須にするためのオプションです。
非表示	変数を非表示にするオプション。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

変数 (続く)

フィールド	説明
読み取り専用	変数を読み取り専用または編集可能にするオプション。
質問	カタログビルダーでカタログアイテム作成者に尋ねる質問。
名前	質問を識別するための名前。
ツールヒント	カタログアイテム作成者がカタログビルダーで変数をポイントしたときに表示されるツールヒントのテキスト。簡潔なメモを入力して質問の意図を説明できます。
サンプルテキスト	カタログアイテム作成者が値を入力する前に [質問] フィールドに表示されるヒント。次の変数に適用されます。 • IP アドレス • メール • URL • 1 行テキスト • ワイドな 1 行テキスト • 複数行テキスト • 日付 • 日付/時刻

カタログウィザードの質問

フィールド	説明
ウィザードセクション	質問を関連付ける必要があるセクション。
設定するマップ	質問を質問セットにマップするオプション。[セット] フィールドは、このオプションが選択されている場合にのみ有効になります。
順番	セクション内での質問の表示順序。
質問	質問をセクションに関連付けるオプション。 **注:** 新しい変数を作成して質問に関連付けるか、既存の変数を選択できます。 新しい変数の作成については、「カタログアイテムウィザードへのステップ、セクション、または質問の追加」を参照してください。
セット	[設定するマップ] オプションを選択した場合に、質問セットをセクションに関連付けるオプション。

カタログアイテムウィザードへのステップ、セクション、または質問の追加については、「カタログアイテムウィザードへのステップ、セクション、または質問の追加」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[レコードプロデューサー] フォーム

[レコードプロデューサー] フォームのフィールドの説明。

サービスカタログ のレコードプロデューサー

フィールド	説明
名前	レコードプロデューサーのわかりやすい名前。 **注:** リストには、フィールドスタイルのスコープ保護を満たすテーブルとデータベースビューのみが表示されます。
テーブル名	レコードプロデューサーがレコードを作成するテーブル。
アクティブ	レコードプロデューサーをアクティブにするためのチェックボックス。ユーザーがロール基準を満たしていれば、アクティブなレコードプロデューサーのみを利用できます。
プレビューリンク	アイテムのプレビューを開くリンク。
挿入後スクリプト	送信されたレコードが関連するテーブルに挿入された後、そのレコードに対して動作するスクリプト。 **注:** 挿入後スクリプトは、ターゲットレコードの値およびレコードプロデューサーテンプレートの値を上書きします。
アクセシビリティ	
カタログ	このレコードプロデューサーが属するサービスカタログ。
カテゴリ	このレコードプロデューサーが属するサービスカタログカテゴリ。ユーザーがカタログ検索を実行すると、カテゴリに割り当てられたアイテムだけが検索結果に表示されます。
表示	アイテムが表示される CMS ビュー。
ロール	レコードプロデューサーの使用に必要なロール。
可用性	レコードプロデューサーが利用可能なインターフェイス。[デスクトップとクラシックモバイル]、[デスクトップのみ]、または [クラシックモバイルのみ] から選択できます。
キャンセル可能	レコードプロデューサーに [キャンセル] ボタンを表示するためのチェックボックス。ユーザーは [キャンセル] をクリックしてレコードプロデューサーをキャンセルし、最後に表示された画面に戻ることができます。
内容	
簡単な説明	レコードプロデューサーの簡単な要約。
説明	レコードプロデューサーの詳細な説明。 ビデオ、画像、社内ナレッジベース (KB) 記事へのリンク、外部情報源や指示書へのリンクを埋め込むことができます。 説明は、レコードプロデューサーの [その他の情報] リンクの下に表示され、必要な追加情報をユーザーに提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログ のレコードプロデューサー (続く)

フィールド	説明
検索ワード	レコードプロデューサーの検索に使用されるタグのカンマ区切りリスト。「カタログアイテムのキーワード検索の設定」を参照してください。
サービスポータルで非表示	これを選択すると、レコードプロデューサーはサービスポータルで使用できなくなります。
リダイレクト先	レコード生成後のレコードプロデューサーのデフォルトのリダイレクト動作を指定します。 可能な値： • [生成されたタスクレコード]：レコードプロデューサーを使用して作成されたタスクレコードにリダイレクトします。 • [カタログホームページ]：レコードプロデューサーの注文が行われるサービスカタログにリダイレクトします。 デフォルト値は、の レコード生成後のレコードプロデューサのデフォルトの動作を指定する プロパティに基づいています。 サービスカタログ > カタログ管理 > プロパティ ページ
スクリプト	作成したレコードの特定のフィールドに値を動的にアサインするために実行されるスクリプト。
アイコン	サービスカタログアイテムのリストに表示される小さなアイコン。[クリックして追加] リンクをクリックし、写真をアップロードします。
画像	デスクトップビューで、[レコードプロデューサー] フォームの上部に表示される画像。[クリックして追加] リンクをクリックし、写真をアップロードします。
クラシックモバイル用写真	サービスカタログアイテムのリストに表示される小さな画像。[クリックして追加] リンクをクリックし、写真をアップロードします。 このフィールドは [クラシックモバイル用写真タイプ] に [クラシックモバイル] を選択した場合に使用できます。
クラシックモバイル用写真タイプ	サービスカタログアイテムのリストでモバイルインターフェイスが使用する画像。次のいずれかを選択します。 • [デスクトップ]： [アイコン] フィールドで指定されたアイコンを使用します。このオプションを選択すると [クラシックモバイル用写真] フィールドが非表示になります。 • クラシックモバイル：[クラシックモバイル用写真] フィールドで指定されたアイコンを使用します。 • [なし]： モバイルビューで画像を使用しません。このオプションを選択すると [クラシックモバイル用写真] フィールドが非表示になります。
生成されたレコードデータ	
テンプレート	作成されたレコードのフィールドに対する静的割り当て。
ポータルの設定	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログ のレコードプロデューサー (続く)

フィールド	説明
添付ファイルを非表示にする	選択すると、レコードプロデューサーに [添付ファイルの追加] ボタンが表示されません。 注: • カタログアイテムとレコードプロデューサーに適用されます。 • 注文ガイドは、含まれているカタログアイテムからこの設定を継承します。
[下書きとして保存する] を非表示にする	選択すると、ポータルのレコードプロデューサーに [ドラフトとして保存 **(Save as Draft)]** ボタンが表示されません。 要求者が、従業員センターやサービスポータル、Now Mobile アプリ などのポータルでレコードプロデューサーを要求しながら、そのドラフトを保存できるようにすることができます。要求者は、ポータルの [ドラフト] タブにある自分の要求ウィジェットから保存されたドラフトにアクセスし、ドラフトを編集できます。
添付ファイルを必須項目にする	選択すると、レコードプロデューサーに添付ファイルを追加することが必須になります。 注: カタログアイテムとレコードプロデューサーに適用されます。
ユニバーサル要求の構成	
このセクションは、ユニバーサル要求プラグイン (com.snc.universal_request) が有効になっている場合にのみ使用できます。この構成の詳細については、「ユニバーサル要求のサービスカタログ構成」を参照してください。	
UR の認定/有効化されたアイテム	タスクベースのレコードとともにユニバーサル要求も作成する必要があることを指定するオプション。 ユニバーサル要求では、関連するタスクベースのレコードに参照が作成され、このユニバーサル要求のプライマリタスクになります。
追加レビューが必要 (Requires Additional Review)	対応するユニバーサル要求で [解決のレビューが必要] チェックボックスが自動的にオンになるためのオプション。ユニバーサル要求のフィールドの詳細については、「ユニバーサル要求フォーム」を参照してください。 [追加レビューが必要] フィールドは、**[UR** の認定/有効化されたアイテム] チェックボックスがオンの場合にのみ表示されます。

レコードプロデューサーの作成方法については「レコードプロデューサーを作成する」を参照してください。

注文ガイドフォーム

注文ガイドフォームのフィールドの説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注文ガイドフォーム

フィールド	説明
名前	カタログに表示される注文ガイド名。
アクティブ	注文ガイドが有効かどうかを示すチェックボックス。
カテゴリ	カタログに注文ガイドが表示されるカテゴリヘッダー。
2 ステップ	デフォルトの 3 ステップ注文の代わりに 2 ステップ注文を有効にするチェックボックス。その場合、最後のステップを省略します。2 ステップ注文で [チェックアウト] を選択すると、すぐに要求が送信され、注文確認画面が表示されます。これは、サービスポータルには適用されません。
アイコン	カタログで注文ガイド名の横にアイコンとして表示される 16x16 ピクセルの画像。画像がアップロードされていない場合は、この注文ガイドの横にデフォルトのアイコンが表示されます。 独自のデフォルトアイコンを使用するには、画像をアップロードして、images/service_catalog/generic_small.gif に保存されている画像を上書きします。
カスケード変数	変数でカスケードを使用した場合に選択するチェックボックス。カスケード変数は、その値をオーダー済みアイテムに渡します。このチェックボックスをオフにすると、注文ガイドに入力された変数情報はオーダー済みアイテムに渡されません。
オーダー済みアイテムのリンク	オーダー済みアイテムに関する詳細情報へのリンク。オーダー済みアイテムの画面に表示する定義済みのリンクアイテムを選択します。顧客はリンクをクリックして詳細情報にアクセスできます。これは、サービスポータルには適用されません。
ロール	ユーザーがこの注文ガイドにアクセスするために必要なロール。
簡単な説明	注文ガイドの目的の概要。
説明	注文ガイドの最初のページに表示される説明。HTML エディターで書式を適用します。
検索ワード	注文ガイドの検索に使用されるタグのカンマ区切りリスト。「カタログアイテムのキーワード検索の設定」を参照してください。
サービスポータルで非表示	これを選択すると、注文ガイドはサービスポータルで使用できなくなります。
画像	[オプション] アイテムの画像。
買い物かごに入れる	ユーザーが買い物かごに注文ガイドを追加した後、すぐにチェックアウトせずに買い物を続けられるようにするチェックボックス。これは、サービスポータルには適用されません。 **注:** この設定は、[2 ステップ] チェックボックスも true に設定されている場合にのみ機能します。
ポータルの設定	
これらの設定を使用して、サービスポータルの注文ガイドの動作を構成します。	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注文ガイドフォーム (続く)

フィールド	説明
要求の方法	[今すぐ注文] ボタンに表示されるラベルと注文送信のエクスペリエンスを制御する設定。 • 注文： ○ ボタンのラベル：今すぐ注文 ○ 確認のダイアログボックス：表示される ○ デリバリー情報：編集可能 注: これは、デフォルトの設定です。 • 要求： ○ ボタンのラベル：要求 ○ 確認のダイアログボックス：表示される ○ デリバリー情報：表示されない。 この設定は、デリバリー情報がpre-determinedの場合のコードアクセス要求などのシナリオで使用できます。 • 送信： ○ ボタンのラベル：送信 ○ 確認のダイアログボックス：表示されない ○ デリバリー情報：表示されない この設定は、それ以上の要求情報が不要な場合のパスワードリセットの要求などのシナリオで使用できます。
[カートに追加]を非表示にする	選択すると、注文ガイドに [カートに追加] ボタンが表示されません。ウィジェットの [カートに追加を表示する] インスタンスオプションが false に設定されている場合、この設定は無視されます。 この設定は、[要求の方法] が [要求] または [送信] の場合はデフォルトで選択されています。 アップグレードシナリオでは、プラットフォームで [カートなし] フィールドが選択されている場合は、`CatalogPortalSettingsMigration` スクリプトインクルードを実行して、[ポータル設定] タブの [カートに追加を非表示にする] フィールドに対してこの設定を更新します。
含めるかどうかの切り替えを表示	選択すると、サービスポータルの [オプションを選択] セクションに各カタログアイテムに対する切り替えを表示します。この切り替えをクリックして、注文ガイド要求にカタログアイテムを含めたり除外したりすることができます。 zBoot ユーザーの場合、デモデータの既存の注文ガイドと新規の注文ガイドでは、このオプションがデフォルトで選択されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注文ガイドフォーム (続く)

フィールド	説明
	アップグレードユーザーの場合、このオプションは新規注文ガイドでのみデフォルトで選択されています。

注文ガイドの作成については、「Create an order guide (注文ガイドの作成)」を参照してください。

カタログアイテムフォーム

カタログアイテムフォームのフィールドの説明です。

カタログアイテムフォーム

フィールド	説明
名前	カタログに表示される名前。
カタログ	このアイテムが表示されるカタログ。
カテゴリ	アイテムのカテゴリ。カテゴリは、[カタログ] フィールドの入力後にのみ選択できます。 カタログ検索では、サービスポータルでカテゴリに割り当てられたアイテムのみが検索されます。 従業員センターの場合、カタログ検索では分類トピックに関連付けられているアイテムのみが検索されます。詳細については、「Associate a catalog item with a taxonomy topic in Employee Center (従業員センターでカタログアイテムを分類トピックに関連付ける)」を参照してください。
モデル	アイテムがリンクされている製品モデル。デフォルトでは、このフィールドは、モデルの公開によって作成されたアイテムに対してのみ表示されます。 製品モデルを表示するには、参照アイコンをクリックします。
アクティブ	アイテムをアクティブにするためのチェックボックス (注文可能)。 **注:** 注文ガイドに追加された非アクティブなカタログアイテムは、注文ガイドには表示されません。[ガイドに表示] や [各所に表示] を使用して、アイテムを非表示にして注文ガイドにのみ表示します。
実行自動化レベル	カタログアイテム要求の実行自動化のレベルを指定するオプション。使用可能なオプションは、次のとおりです。 • 未指定：カタログアイテムの自動化レベルが指定されていません。 • 手動：カタログアイテムは自動化されていません。 • 半自動：カタログアイテムは半自動です。 • 全自動：カタログアイテムは完全に自動化されています。
アクセスタイプ	カタログアイテムへのアクセス権を持たないユーザーのために、要求を送信できるかどうかを指定するオプション。選択できるオプション：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カタログアイテムフォーム (続く)

フィールド	説明
	• 制限付き：カタログアイテムへのアクセス権を持つユーザーのためにのみ、要求を送信できます。 • 委任済み：カタログアイテムへのアクセス権を持たないユーザーのためにすら、要求を送信できます。 デフォルトでは、このフィールドは [制限付き] に設定されます。委任された要求エクスペリエンスについては、「委任された要求エクスペリエンス」を参照してください。 注: カタログアイテムに要求元変数がある場合にのみ、この機能は適用されます。
所有者	カタログアイテムの編集アクセス権を持つ所有者。
テンプレート	アイテムの作成に使用するテンプレート。
プレビューリンク	[プレビューアイテム] をクリックすると、現在のアイテム定義がカタログ内でどのように表示されるかが新しいウィンドウでプレビューされます。
オーダー済みアイテムのリンク	オーダー済みアイテムの画面に表示されるプレビューへのリンク。
サービスポータルで非表示	これを選択すると、カタログアイテムはサービスポータルで使用できなくなります。
可用性	アイテムを表示するデバイス：デスクトップとクラシックモバイル、デスクトップのみ、またはクラシックモバイルのみ。 注: [可用性] がこのタイプのアイテムを表示するように設定されている場合でも、サポートされていないカタログアイテムタイプはクラシックモバイルデバイスに表示されません。
アイテムの詳細	
簡単な説明	サービスカタログホームページ、検索結果、注文フォームのタイトルバーに表示されるテキスト。
説明	アイテムの完全な説明。この説明は、ユーザーがアイテムを選択するか、関連するプレビュー リンクをクリックしたときにカタログに表示されます。 ビデオ、画像、社内ナレッジベース (KB) 記事へのリンク、外部情報源や指示書へのリンクを埋め込むことができます。
検索ワード	カタログアイテムの検索に使用されるカンマ区切りタグのリスト。検索時には、キーワード間にカンマを使用します。Zing 検索エンジンによって、意味のある結果が得られない検索クエリーから一般的な単語が削除されます。 「カタログアイテムのキーワード検索の設定」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カタログアイテムフォーム (続く)

フィールド	説明
プロセスエンジン **注:** これらのフィールドの 1 つにのみ値を指定できます。	
フロー	アイテム要求の実行方法を定義するフロー。
Workflow	アイテム要求の実行方法を定義するワークフロー。
実行計画	アイテム要求の実行方法を定義する実行計画 (旧称「配送計画」)。
画像	
アイコン	カタログのアイテム名の横にアイコンとして表示される画像。27x27 ピクセルの画像をアップロードします。画像がアップロードされていない場合は、このアイテムの横にデフォルトのアイコンが表示されます。独自のデフォルトアイコンを使用するには、画像をアップロードします。アップロードされた画像は、images/service_catalog/generic_small.gif に保存されているデフォルト画像を上書きします。
画像	アイテムの画像。
クラシックモバイル	
クラシックモバイル用写真タイプ	モバイルデバイス上のアイテムに表示する写真のタイプ。標準のデスクトップ写真を使用するには [デスクトップ] に、[モバイル **UI** 用写真] フィールドを使用するモバイルデバイスに特定の画像を使用するには [クラシックモバイル] に、写真を使用しないようにするには [なし] に設定します。
クラシックモバイル用写真	モバイル UI 用写真の画像ファイル。このフィールドは、[クラシックモバイル用写真タイプ] が [クラシックモバイル] に設定されている場合に表示されます。
価格を非表示 (クラシックモバイル表示)	モバイルデバイスでアイテムの価格を非表示にするチェックボックス。価格を表示するにはチェックボックスをオフにします。
価格設定	
価格	アイテムの価格。選択リストから通貨を選択します。
繰り返し発生料金	一定の間隔で繰り返し発生する価格。たとえば、プリンターのメンテナンスサービスは毎月 100.00 ドルかかります。
繰り返し発生料金の頻度	[月次] または [年次] などの繰り返しの予定期間 ([繰り返し発生料金] フィールドにエントリがある場合のみ)。
買い物かごの価格を省略	買い物かご内のアイテム価格およびカタログリストを非表示にするためのチェックボックス。
ポータルの設定	
これらの設定を使用して、サービスポータルのカタログアイテムの動作を構成します。	
要求の方法	[今すぐ注文] ボタンに表示されるラベルと注文送信のエクスペリエンスを制御する設定。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カタログアイテムフォーム (続く)

フィールド	説明
	• 注文： ○ ボタンのラベル：今すぐ注文 ○ 確認のダイアログボックス：表示される ○ デリバリー情報：編集可能 注: これは、デフォルトの設定です。 • 要求： ○ ボタンのラベル：要求 ○ 確認のダイアログボックス：表示される ○ デリバリー情報：表示されない。 この設定は、デリバリー情報がpre-determinedの場合のコードアクセス要求などのシナリオで使用できます。 • 送信： ○ ボタンのラベル：送信 ○ 確認のダイアログボックス：表示されない ○ デリバリー情報：表示されない この設定は、それ以上の要求情報が不要な場合のパスワードリセットの要求などのシナリオで使用できます。
[カートに追加] を非表示にする	選択すると、アイテムに [カートに追加] ボタンが表示されません。ウィジェットの [カートに追加を表示する] インスタンスオプションが false に設定されている場合、この設定は無視されます。 この設定は、[要求の方法] が [要求] または [送信] の場合はデフォルトで選択されています。 アップグレードシナリオでは、プラットフォームで [カートなし] フィールドが選択されている場合は、`CatalogPortalSettingsMigration` スクリプトインクルードを実行して、[ポータル設定] タブの [カートに追加を非表示にする] フィールドに対してこの設定を更新します。 注: カタログアイテムと注文ガイドに適用されます。
[ドラフトとして保存する] を非表示にする	選択すると、ポータルのアイテムに [ドラフトとして保存] ボタンが表示されません。 要求者が、従業員センター や サービスポータル、Now Mobile アプリ などのポータルでカタログアイテムを要求しながら、そのドラフトを保存できるようにすることができます。要求者は、ポータルの [ドラフト] タブにある自分の要求ウィジェットから保存されたドラフトにアクセスし、ドラフトを編集できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カタログアイテムフォーム (続く)

フィールド	説明
数量を非表示にする	選択すると、カタログアイテムに [量] リストが表示されません。 これは、[要求の方法] が [要求] または [送信] の場合はデフォルトで選択されています。 アップグレードの顧客の場合は、プラットフォームで [数量なし] フィールドが選択されている場合は、`CatalogPortalSettingsMigration` 移行スクリプトを実行して、[ポータル設定] タブの [数量を非表示にする] フィールドに対してこの設定を更新します。 注: • カタログアイテムに適用されます。 • 注文ガイドは、含まれているカタログアイテムからこの設定を継承します。
配送時間を非表示にする	選択すると、カタログアイテムに [配送時間] フィールドが表示されません。 これは、[要求の方法] が [送信] の場合はデフォルトで選択されています。 注: • カタログアイテムに適用されます。 • 注文ガイドは、含まれているカタログアイテムからこの設定を継承します。
[ウィッシュリストに追加] を非表示にする	選択すると、カタログアイテムに [ウィッシュリストに追加] ボタンが表示されません。カタログアイテムに対してウィッシュリストが無効になっているか、ポータルウィジェットのインスタンスオプションが false に設定されている場合、この設定はアイテムに対して上書きされます。 注: カタログアイテムとレコードプロデューサーに適用されます。
添付ファイルを非表示にする	選択すると、カタログアイテムに [添付ファイルを追加] ボタンが表示されません。 注: • カタログアイテムとレコードプロデューサーに適用されます。 • 注文ガイドは、含まれているカタログアイテムからこの設定を継承します。
必須の添付ファイル	選択すると、カタログアイテムに添付ファイルを追加することが必須になります。 注: カタログアイテムとレコードプロデューサーに適用されます。
ユニバーサル要求の構成	
このセクションは、ユニバーサル要求プラグイン (com.snc.universal_request) が有効になっている場合にのみ使用できます。この構成の詳細については、「ユニバーサル要求のサービスカタログ構成」を参照してください。	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カタログアイテムフォーム (続く)

フィールド	説明
UR の認定/有効化されたアイテム	要求済みアイテムとともにユニバーサル要求も作成する必要があることを指定するオプション。 ユニバーサル要求では、関連する要求済みアイテムへの参照が作成され、このユニバーサル要求のプライマリタスクになります。
追加レビューが必要 (Requires Additional Review)	対応するユニバーサル要求で [解決のレビューが必要] チェックボックスが自動的にオンになるためのオプション。ユニバーサル要求のフィールドの詳細については、「ユニバーサル要求フォーム」を参照してください。 [追加レビューが必要] フィールドは、**[UR** の認定/有効化されたアイテム] チェックボックスがオンの場合にのみ表示されます。
フォームを構成することによって追加できるフィールド	
すべての質問のヘルプを展開	ページのロードに関するすべての質問のヘルプ情報が展開および表示されるチェックボックス。 注: • また、このフィールドはサービスポータルにも適用されます。 • カタログアイテムレベルで [すべての質問のヘルプを展開] チェックボックスがオンになっている場合、変数レベルの [常に展開] フィールド設定が上書きされます。 • カタログアイテムレベルで [すべての質問のヘルプを展開] チェックボックスがオフの場合は、変数レベルで [常に展開] フィールド設定が適用されます。
テンプレート	生成されたレコードに事前定義された値を設定するためのテンプレート。このフィールドは、レコードプロデューサーアイテムでのみ使用できます。
数量なし	アイテムの数量セレクターを非表示にするためのチェックボックス。
カートなし	アイテムの買い物かごを非表示にするためのチェックボックス。
検索なし	このアイテムが、検索結果にもサービスポータルのサービスカタログウィジェットにも表示されないようにするチェックボックスです。 これが選択されている場合： • サービスポータルでは、アイテムを閲覧も検索もできません。 • プラットフォームでは、閲覧によってアイテムを見つけることができます。
順序	カテゴリリスト内のアイテムの順序を制御します。
ドメイン	カタログアイテムが作成されるドメイン。サービスカタログでドメインセパレーションが有効になっている場合に適用されます。ドメインセパレーションの詳細については、「ドメインセパレーションとサービスカタログ」を参照してください。
ドメインパス	ドメインを識別するための、スラッシュ (/) 区切り記号で区切られた 3 文字のコードの集まり。このパス文字列は、ドメイン階層内で一意です。サービスカタログでドメインセパレーションが有効になっている場合に適用されます。
関連リンク	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カタログアイテムフォーム (続く)

フィールド	説明
アイテム診断	サービスカタログ のデータと構成内で考えられる問題を特定するため診断レポートとスコアを生成します。
チェックアウトされたアイテムを詳細ビューで編集	詳細ビューでカタログアイテムを編集できます。ドラフト状況のチェックアウト済みアイテムにカタログクライアントスクリプトを追加するには、この関連リンクをクリックして [カタログクライアントスクリプト] 関連リストを使用してカタログクライアントスクリプトを追加します。 **注:** カタログビルダーで [カタログビルダーで編集] をクリックしてアイテムを編集した後にのみ、このオプションを利用できます。
関連リスト	
変数	アイテムを順序付けするオプションを提供する変数。
変数セット	アイテムにリンクされている変数セット。 既存の変数セットをアイテムにリンクして、アイテムを順序付けする複数のオプションを提供します。
グループにより承認	このアイテムの要求を承認する必要があるグループ。
承認者	このアイテムの要求を承認する必要があるユーザー。
カテゴリ	このアイテムに関連付けられた追加カテゴリ。
カタログ	このアイテムに関連付けられた追加カタログ。
カタログデータルックアップの定義	カタログアイテムに関連付けられたカタログデータルックアップのルール。データルックアップのルールの作成については「カタログ ルックアップ定義の作成」を参照してください。
カタログ UI ポリシー	このアイテムに関連付けられたカタログ UI ポリシー。
カタログクライアントスクリプト	このアイテムに関連付けられたカタログクライアントスクリプト。
次世代 BSM 関連アイテム	代替品を提供するための、カタログアイテムの関連アイテム。これらのアイテムは、サービスポータル および Now Mobile のカタログアイテムページに表示されます。
関連する記事	追加情報を提供するための、カタログアイテムの関連記事。これらの記事は、サービスポータル および Now Mobile のカタログアイテムページに表示されます。
サービス遂行手順	関連するサービス遂行手順。
アサインされたトピック	カタログアイテムを分類とトピックに関連付けます。分類にアイテムを追加する方法については、「カタログアイテムを 従業員センター の分類トピックに関連付ける」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カタログアイテムフォーム (続く)

フィールド	説明
	注: このフィールドは、Employee Experience Taxonomy プラグイン (sn_ect) を有効にすると利用可能になります。

カタログアイテムの作成または編集の詳細については、「カタログアイテムの作成または編集」を参照してください。

サービスカタログ のデバッグ

カタログアイテムのユーザー基準、 サービスカタログ ページの UI カスタマイズ、カタログアイテム変数に対するアクション、カタログアイテムのパフォーマンス診断などをデバッグします。

カタログアイテム変数に対するアクションのデバッグ

すべての変数のステータスと値に影響するクライアント側アクションを分析します。また、変数に対応する各スクリプトのパフォーマンスに関するインサイトを得ることもできます。

始める前に

必要なロール：admin、catalog_admin、catalog_manager、または catalog_editor。

注:
カタログのマネージャーまたはエディターとして割り当てられている場合にのみ、catalog_manager または catalog_editor のロールを使用して、このタスクを実行できます。

このタスクについて

変数アクションロガーは、アクションの送信前に、カタログアイテムのすべての変数に発生するアクションを時系列に表示します。これらのアクションは、カタログクライアントスクリプト、カタログ UI ポリシー、またはカタログデータルックアップが原因で発生することがあります。このクライアント側ロガーは、データベースにデータを格納しません。また、表示される情報は、カタログフォームで作業する場合にのみ適用されます。 UI マクロのカスタマイズのデバッグ、変数アクションロガー、変数監視、アイテム診断レポートを含む、サービスカタログの問題のデバッグに利用可能な機能

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ管理 > 変数アクションロガーの有効化.
   UI ページカスタマイズ診断ロガーは有効になっています。

   注:
   ロガーを実行する前に、この手順を実行します。

2. 移動先 サービスカタログ > カタログ定義 > アイテムの管理.
3. [カタログアイテム] リストで、ログに記録するアイテムを選択します。
4. カタログアイテムフォームで、[お試し] をクリックします。
5. アイテムのカタログページで、ヘッダーを右クリックし、[変数アクションロガーを表示] を選択します。

   注:
   変数ログは、カタログ UI ポリシー、カタログクライアントスクリプト、およびデータルックアップによってグループ化されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[変数アクションロガー] ウィンドウに、次の情報が表示されます。

- スクリプトとアクションが実行される順序。新しいアクションが既存のアクションからトリガーされる場合、新しいアクションの順序は既存のアクションの順序の下に付きます。たとえば、ステップ 1.2 からトリガーされた新しいアクションの順序は 1.2.1 になります。
- 変数および変数名に対して実行されるアクションのソース。
- 変数に対して実行されたアクションの詳細。

[変数アクションロガー] ウィンドウ



6. 変数アクションロガーの結果を確認します。

オプション	説明
検索	変数またはスクリプトを検索するには、[検索] フィールドを使用します。
すべて折りたたむ	グループ内の変数ログを折りたたむには、[すべて折りたたむ] をクリックします。
すべて展開	グループ内の変数ログを展開するには、[すべて展開] をクリックします。
フィルター	変数ログをフィルタリングするには、フィルターアイコン ( ) をクリックし、必要なオプションを選択します。
ログを消去	変数ログをクリアーするには、アクションアイコン ( ) をクリックし、[ログを消去] を選択します。
CSV にエクスポート	変数ログを .csv ファイルにエクスポートするには、アクションアイコン ( ) をクリックし、**[CSV** にエクスポート] を選択します。
ログを記録	変数ログを記録するには、アクションアイコン ( ) をクリックし、[ログを記録] を選択します。

カタログアイテムのユーザー基準のデバッグ

ユーザーが、一致したユーザー基準に基づいてカタログアイテムにアクセスできるかどうかをデバッグし、問題がある場合は解決します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：catalog_manager、catalog_admin、または admin

このタスクについて
デバッグできるのはユーザー基準に基づくアクセスの問題のみで、アクセス制御リストのルール (ACL) に基づく問題はデバッグできません。ユーザー基準の詳細については、「アイテムとカテゴリのセキュリティの設定」を参照してください。

`gs.getUserID()` などのセッション API を使用するスクリプト化されたユーザー基準には、ログインしたユーザーのセッションが使用されます。ユーザー基準の [スクリプト] フィールドで事前定義された `user_id` 変数を使用して、スクリプト化されたユーザー基準の動作を編集します。[スクリプト] フィールドの詳細については、「サービスカタログでユーザー条件レコードを作成する」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ管理 > ユーザー基準診断.
   [ユーザー基準診断] フォームが表示されます。
2. [ユーザーを選択] フィールドで、アクセス問題をデバッグしたいユーザーを選択します。
3. [カタログアイテムの選択] フィールドで、必要なカタログアイテムを選択します。
4. [診断] をクリックします。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- アイテム階層は、各ノード (カタログ、カテゴリ、またはカタログアイテム) へのユーザーのアクセスの指示とともに、そのノード に関連するユーザー基準に基づいて表示されます。

  注:

  - アイテムが複数のカタログまたはネストされたカテゴリで利用可能な場合、対応するカタログとカテゴリはツリー形式のノードとして表示されます。
  - ユーザーがノードに関連付けられた複数のユーザー基準と一致する場合、そのユーザーは次の条件が満たされた場合にのみノードにアクセスできます。
    - ユーザーが、[利用可能] リストのユーザー基準の少なくとも 1 つに一致する。
    - ユーザーが、[利用できない] リストのどのユーザー基準とも一致しない。

- アイテムに定義されているすべてのユーザー基準が表示されます。各ユーザー基準について、以下の情報が利用可能です。

  ユーザーの一致

  選択したユーザーがユーザー基準と一致する場合に、が表示されます。

  関連性

  ノードとユーザー基準との関連性、すなわち [利用可能] または [利用できない] です。

  ユーザー基準

  ユーザー基準の名前

5. ユーザーが階層のノードを表示できるかどうかを確認するには、そのノードをクリックします。ノードに定義されているユーザー基準が表示されます。たとえば、カテゴリを表すノードをクリックすると、そのカテゴリに定義されているユーザー基準が表示されます。
6. ユーザー基準の構成を編集するには、[ユーザー基準] 列の下にあるその名前をクリックします。

サービスカタログページの UI カスタマイズのデバッグ

サービスカタログ ページの健全性チェックを実行します。[UI ページカスタマイズ診断] ウィンドウには、 [サービスカタログ] ページに適用できる UI マクロ と、対応する状況が表示されます。カスタマイズされた UI マクロに起因する [サービスカタログ] ページの問題については、壊れている機能のソースを特定することができます。

始める前に

必要なロール：admin または catalog_admin
UI カスタマイズのデバッグ、変数アクションロガー、変数監視、およびアイテム診断レポートの詳細については、この 7 分間のビデオをご覧ください。 UI マクロのカスタマイズのデバッグ、変数アクションロガー、変数監視、アイテム診断レポートを含む、サービスカタログの問題のデバッグに利用可能な機能

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ管理 > UI カスタマイズのデバッグ.
   [UI ページカスタマイズ診断] ウィンドウが有効になります。
2. デバッグする サービスカタログ ページに移動します。
3. ページの下部にある [UI ページカスタマイズ診断] ウィンドウの情報をレビューします。
   [UI ページカスタマイズ診断] ウィンドウを最大化するには、 をクリックします。次の情報が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 現在の サービスカタログ ページの名前
- サービスカタログ ページの状態
- サービスカタログ ページに適用されるすべての UI マクロ
- 各 UI マクロの状態。使用される状況の詳細については、ヘルプアイコン ( ) をクリックしてください。
- サービスカタログ ページ内の各 UI マクロのオカレンス数

UI マクロと サービスカタログ ページに使用される状況

状況	色インジケーター	説明
未変更	緑	ServiceNow により作成され、次のいずれかのシナリオに該当します。 ○ 顧客によってカスタマイズされていません。 ○ 顧客によってカスタマイズされてから、最新の ServiceNow のアップグレードに戻されました。
スキップ	赤	ServiceNow によって作成され、顧客によってカスタマイズされたため、最新の ServiceNow のアップグレードがスキップされました。顧客はアップグレード後にスキップされた更新を解決する必要があります。
カスタマイズ済み	オレンジ	ServiceNow によって作成され、最新の ServiceNow のアップグレード後に顧客によってカスタマイズされました。顧客はカスタマイズを元に戻して最新の ServiceNow のアップグレードを実装することができます。
新規	青	顧客によって作成されました。UI マクロの一番上の要素には、次の属性が必要です。 `data-sn-macro-sys-id="${jvar_macro_sys_id}"` **注:** 一番上の要素には、div、span、または table を使用できます。

注:

- サービスカタログ ページ名または UI マクロ名をクリックすると、対応する UI ページまたはマクロページが表示されます。
- [UI ページカスタマイズ診断] ウィンドウでマクロをポイントすると、対応する UI 要素がピンクの境界線で表示されます。
- 状態ベースの色表示は、表示される UI を持つ UI マクロに対してのみ適用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[UI ページカスタマイズ診断] ウィンドウ



4. [UI ページカスタマイズ診断] ウィンドウを最小化するには、をクリックします。

関連情報

UI マクロ

[アップグレード履歴] モジュール：すべてのアップグレードの追跡

カタログアイテムのパフォーマンス診断のデバッグ

カタログアイテムの変数セットアップのランタイムパフォーマンスへの影響度を分析し、問題がある場合は特定します。トリガーされた SQL クエリーに基づいて、カタログアイテムとその変数の処理時間を確認できます。

始める前に

必要なロール：admin または catalog_admin

このタスクについて

変数 SQL デバッガーは、以下の変数には適用されません。

- コンテナー開始
- コンテナー終了
- コンテナー分割
- 休憩

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. に移動し、変数 SQL デバッガを有効にします サービスカタログ > カタログ変数 > 変数 **SQL** デバッガの有効化.

   注:
   - 変数 SQL デバッガーは、カタログアイテムおよびレコードプロデューサーに適用できます。
   - 変数 SQL デバッガーを有効にした後、カタログページのトラブルシューティング情報の表示を無効にした場合 システム診断 > セッションのデバッグ > すべて無効化の場合、変数 SQL デバッガーは引き続きアクティブです。
   - 変数 SQL デバッガーを無効にするには、 サービスカタログ > カタログ変数 > 変数 **SQL** デバッガの無効化.

2. 移動先 サービスカタログ > カタログ定義 > アイテムの管理をクリックし、デバッグするカタログアイテムを選択して、[試行] をクリックします。

3. [その他のオプション] アイコン (⋮) をクリックして [変数 **SQL** デバッガーを表示] を選択します。
   変数 SQL デバッガーウィンドウに次の情報が表示されます。
   - カタログアイテムに含まれる変数の数。
   - カタログアイテムに対してトリガーされた SQL クエリーの数。
   - カタログアイテムページの処理およびロードにかかる時間。
   - カタログアイテムのすべての SQL クエリーの実行にかかる時間。

   変数 **SQL** デバッガーフィールド

フィールド	説明
変数	パフォーマンス診断が表示されるカタログアイテム変数。
処理時間	変数の処理とロードにかかる時間。
SQL カウント	変数に対してトリガーされた SQL クエリーの数。
SQL 時間	変数の SQL クエリーの実行にかかる時間。
SQL	変数に対してトリガーされた SQL クエリーの詳細。

4. 任意のフィールドでソートするには、フィールド名をクリックします。

   注:
   - デフォルトでは、変数は処理時間の降順にソートされます。
   - 1 行または複数行の変数セット内の変数は階層順に表示されます。

5. 変数の構成を表示するには、変数名をクリックします。
6. 変数に対してトリガーされたすべての SQL クエリーの詳細サマリーを表示するには、変数の **[SQL]** フィールドで [詳細を表示] をクリックします。
7. ソート順を変更するには、[ソート基準] リストを使用します。

   注:
   デフォルトでは、トリガーされた SQL は実行順序によって降順にソートされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログ変数のデバッグ

カタログクライアントスクリプト、カタログ UI ポリシー、およびカタログデータルックアップによるサービスカタログ変数の状態と値の変化を監視します。このような変更に関連する問題を診断して解決し、このタブでクライアント側スクリプトエラーを追跡できます。

始める前に

必要なロール：admin または catalog_admin　UI マクロのカスタマイズのデバッグ、変数アクションロガー、変数監視、アイテム診断レポートを含む、サービスカタログの問題のデバッグに利用可能な機能

手順

1. JavaScript ログおよびフィールド監視を有効にします。

   a. バナーで、[設定] アイコン ( ) をクリックします。

   b. [システム設定] ウィンドウで、[開発者] タブをクリックします。

   c. **[JavaScript** ログとフィールド監視] オプションを有効にします。
   [JavaScript ログ] タブおよび [フィールド監視] タブは、ページ下部にあるペインに表示されます。JavaScript ログおよびフィールド監視の詳細については、「JavaScript ログ」および「フィールド監視」を参照してください。

   d. [システム設定] ウィンドウを閉じます。

2. 移動先 サービスカタログ > カタログ定義 > アイテムの管理.
3. [カタログアイテム] リストで、カタログアイテムを選択してその変数をデバッグし、[お試し] をクリックします。
4. フォーム上で、変数フィールドラベルを右クリックし、[変数を監視] を選択します。

   デバッグアイコン ( ) は変数の横に表示され、下部ペインの [フィールド監視] タブは [変数管理] タブに置き換えられます。
5. [変数監視] タブのフィールドを編集します。

フィールド	説明
アイテム	現在のカタログアイテム。
変数	監視されている変数。
タイプ	変数のタイプ。
作成ロール	変数の値を作成できるユーザータイプ。
書き込みロール	変数の値を編集できるユーザータイプ。
読み込みロール	変数の値を読み込むことができるユーザータイプ。
参照	変数の参照テーブル。参照変数に適用されます。
参照修飾子	フィールドで使用可能なデータを制限する修飾子。リストコレクター、複数選択肢をルックアップ、選択ボックスをルックアップ、および参照変数に適用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
属性	変数の属性。
削除ロール	変数の値を削除できるユーザータイプ。
すべて	選択すると、カタログクライアントスクリプト、データルックアップ、およびカタログ UI ポリシーによる変数のアクションログが表示されます。
カタログクライアントスクリプト	選択すると、カタログクライアントスクリプトによる変数のアクションログが表示されます。
データルックアップ	選択すると、データルックアップによる変数のアクションログが表示されます。
カタログ UI ポリシー	選択すると、カタログ UI ポリシーによる変数のアクションログが表示されます。

[変数監視] タブ



6. 別の変数を監視するには、その変数を右クリックし、[変数を監視] を選択します。

   注:
   一度に監視できる変数は 1 つだけです。

7. 変数監視を停止するには、変数を右クリックし、[変数の監視を解除] を選択します。
8. ログを消去するには、[ログを消去] アイコン ( )をクリックします。
9. ペインのサイズを変更するには、[小]、[中]、または [大] をクリックします。
10. ペインを閉じるには、 [閉じる] アイコン( )をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アイテム診断レポート

カタログアイテムデータと構成については、ServiceNow 推奨プラクティスから違反の可能性を特定できます。

アイテム診断レポートには、アイテムの健全性を測定するスコアおよび診断結果エントリのリストが含まれます。このエントリは、ルール、文書 (ルールに違反したレコード)、カウント (レコード内の違反数) で構成されます。

最高のパフォーマンスを獲得して予想される動作を維持するためには、違反を修正します。

スコアが低いほど、優れています (0 が理想的)。スコアが高いほど、アイテムには ServiceNow 推奨プラクティスからの違反が多いことを意味します。それぞれのルールで重みと重要度は異なります。たとえば、変数の重複違反がユーザーの問題を引き起こす可能性は高くなっています。AJAX の使用違反は、結果として UI の遅延が発生するのみであるため問題が発生する可能性は低くなります。



デフォルト診断ルール

これらの診断ルールは、ServiceNow 推奨プラクティスに従って設計されています。

デフォルト診断ルール

ルール	説明
checkUserCriteriaUsage	アイテムがユーザー基準ではなくエンタイトルメントを使用しているかどうかを識別します。
checkBalancedContainers	コンテナー開始変数とコンテナー終了変数のバランスが取れているかどうかを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デフォルト診断ルール (続く)

ルール	説明
checkDuplicateVariables	カタログアイテム (または関連する変数セット) に関連付けられた同じ名前の変数を識別します。
checkDOMManipulation	カタログクライアントスクリプトのすべての DOM 違反を識別します。DOM はリリース間で同じであることが保証されておらず、アップグレード中にカタログクライアントスクリプトに影響を与える可能性があります。したがって、どのようなものであれ顧客が DOM 操作を行うことはお勧めしません。 情報アイコンをクリックすると、各クライアントスクリプトの詳細情報を表示できます。
checkLookupVariableRowCount	ロード時間が遅くなる可能性があるため、ルックアップ変数が多数のレコードを持つテーブルで実行されているかどうかを確認します。
checkAJAX	カタログクライアントスクリプトでの AJAX コールは許可されていますが、非同期である必要があるため、カタログクライアントスクリプトでのすべての AJAX コールしを識別します。非同期コールでも何らかの遅延が発生する可能性があるため、すべての AJAX コールがリストされます。 情報アイコンをクリックすると、各クライアントスクリプトの詳細情報を表示できます。
checkSelectBoxUnique	選択ボックスに一意のエントリのみを表示するために、属性が有効になっている選択ボックスタイプ変数を識別します。
checkOrderGuideRuleBaseCount	ルールベースの数が多いとロード時間が遅くなる可能性があるため、注文ガイドでアクティブなルールベースの数が多いかどうかを確認します。
checkFormatterVariablesUsage	アイテムに次の変数タイプがあるかどうかを確認します。 • マクロ • ラベル付きマクロ • UI ページ さまざまなチャネル全体の変数の可用性については「さまざまなチャネルでの変数サポート」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



アイテム診断結果レポートの実行

カタログを効率的に実行するために、ServiceNow 推奨プラクティスに従って設計されていないカタログアイテムを特定します。

始める前に

必要なロール：admin または catalog_admin

このタスクについて

このレポートは、すべてのタイプのすべてのカタログアイテムで毎週末に実行されます。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ管理 > レポートを要求.
2. [Catalog] アイテム診断結果レポートを選択します。
   スコアが 0 以外のすべてのアクティブなカタログアイテムを含むレポートが表示されます。これらのカタログアイテムはスコア別にグループ化されており、スコアごとに色が異なります。
3. スコアをクリックして、関連するカタログアイテムを診断します。

   注:

   - スコアが 0 を超えるアイテムは、推奨プラクティスルール違反を示します。
   - スコアが高いほど、カタログアイテムが ServiceNow 推奨プラクティスから逸脱している可能性が高まります。

4. 必要なカタログアイテムのスコアをクリックします。
   ルール違反のカタログアイテムの診断結果が表示されます。ServiceNow 推奨プラクティスごとのデフォルトの診断ルールについては「アイテム診断レポート」を参照してください。
5. 違反した各ルールの詳細については、そのルールの [カウント] 値をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスカタログ UI ポリシー

UI ポリシーを使用すると、タスクのカスタムプロセスフローを定義できます。

カタログ UI ポリシーは、ユーザーに表示されるカタログアイテムフォームの動作を制御します。カタログ UI ポリシーは、カタログアイテムまたは変数セットに適用することができます。

UI ポリシー は、サービスカタログアイテムに適用する場合に便利です。サービスカタログ UI ポリシーを作成する場合は、次の点に注意してください。

- カタログ UI ポリシーは、特定のカタログアイテムまたは特定の変数セットを使用するアイテムのいずれかに適用されます。
- カタログ UI ポリシーでは、カタログアイテムまたは変数セットに対して定義された変数のみが含まれ、参照することができます。
- UI ポリシー条件と同様に、サービスカタログ UI ポリシー条件の変数は、テストする条件のフォーム上で (UI ポリシーによって非表示または読み取り専用であっても) 必ず表示されます。また、変数に名前が付いていることも確認します。詳細については、「カタログクライアントスクリプトの作成」を参照してください。
- 制限付き UI ポリシー機能は、次の変数に適用されます。
  - 必須および読み取り専用ポリシーは、ブレーク、コンテナー分割、コンテナー終了、UI マクロ、UI ラベル付きマクロ、ラベル、UI ページの各変数タイプには適用されません。
  - 表示設定ポリシーは、ブレーク、コンテナー分割、コンテナー終了の各変数タイプには適用されません。
- サービスカタログ UI ポリシーは、サービスカタログで順序付けられたカタログアイテムの変数および変数セットに適用されます。ポリシーは、要求アイテムやカタログタスクフォームに変数が含まれている場合も適用されます。

  注:
  [変数値をクリア] UI ポリシーアクションは、変数セットとコンテナには適用されません。

- カタログ UI ポリシーアクションは変数セットに適用できます。変数セットのアクションは、変数セット内のすべての変数に適用されます。異なるカタログ UI ポリシーアクションを変数または変数セットに適用する場合は、最も順序の低いアクションが考慮されます。
- UI アクションタイプの優先順位は次のとおりです。

  1. 必須 (最高)
  2. 読み取り専用/表示

  変数が必須に設定されており、値が設定されていない場合、読み取り専用または非表示はこの変数では機能しません。変数が非表示または読み取り専用で、必須に設定されている場合、変数フィールドは表示可能または編集可能になります。

  優先順位は、変数セットおよびコンテナーにも適用できます。変数セットまたはコンテナーに値のない必須変数を指定すると、コンテナーまたは変数セットを非表示にすることはできません。

- カタログ UI ポリシーは、サービスカタログウィザードに表示されるカタログアイテムでサポートされています。

  注:
  カタログアイテムの UI ポリシーは、変数セットの UI ポリシーよりも常に優先されます。この動作を変更するには、`glide.sc.ui_policy.variable_set_run_first` プロパティを編集します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カタログアイテムの UI ポリシーの作成

サービスカタログで注文されたカタログアイテムに UI ポリシーを適用できます。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ管理 > カタログ **UI** ポリシー.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. [適用先] フィールドで、[カタログアイテム] を選択します。
4. 残りのフィールドを入力します。

フィールド	説明
適用先	この UI ポリシーが適用されるアイテムのタイプを選択します。 ○ カタログアイテム：[カタログアイテム] フィールドを有効にします。 ○ 変数セット：[変数セット] フィールドを有効にします。
カタログアイテムまたは変数セット	この UI ポリシーが適用されるカタログアイテムまたは変数セットを選択します。使用可能なフィールド名とオプションは、[適用先] の選択によって異なります。
簡単な説明	簡単な説明を入力します (たとえば、州外移動)。
アクティブ	UI ポリシーを有効にするには、チェックボックスをオンにします。無効にするには、チェックボックスをオフにします。
適用時期	
カタログ状態	カタログアイテム変数を使用して UI ポリシーの条件を作成します。条件が true と評価された場合、このポリシーが適用されます。たとえば、移動スケジュールのカタログアイテムの条件は、**move_from > is > San Diego** になります。UI ポリシーは、従業員がサンディエゴから他の会社の場所への移動を予定している場合に適用されます。 **注:** 変数セットに関連付けられた変数のラベルは、変数セット名が反映されます。形式は *`variable_set_name » variable_name`* です。
カタログアイテムビューに適用	注文画面内のカタログアイテムに UI ポリシーを適用するには、チェックボックスをオンにします。依頼者のビューで利用可能です。
カタログタスクに適用	カタログタスクフォームに UI ポリシーを適用するには、チェックボックスをオンにします。履行者のビューで利用可能です。「VEditor」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
要求アイテムに適用	要求アイテムフォームに UI ポリシーを適用するには、チェックボックスをオンにします。履行者のビューで利用可能です。「VEditor」を参照してください。
ターゲットレコードに適用	レコードプロデューサーを使用してタスク拡張テーブル用に作成されたレコードでカタログ UI ポリシーをサポートするには、このチェックボックスをオンにします。「デフォルトの変数エディター」を参照してください。
ロード時	フォームがロードされた場合に UI ポリシーを適用するには、チェックボックスをオンにします。フォームが変更された場合にのみポリシーを適用するには、チェックボックスをオフにします。
False の場合取り消し	[カタログ状態] ステートメントの評価が False の場合に UI ポリシーを元に戻すには、このチェックボックスをオンにします。
スクリプト	
スクリプトの実行	**[True** の場合実行] および **[False** の場合実行] スクリプティングフィールドを使用するには、このチェックボックスをオンにします。[読み取り専用]、[必須]、[表示] 以外の UI ポリシーを適用するには、スクリプトが必要です。たとえば、特定のロールに UI ポリシーを適用するスクリプトを作成する必要があります。
その他のフィールド	
順番	複数の UI ポリシーが一致する場合、この UI ポリシーが評価される順番を入力します。順番は、最小値から最大値の順に評価されます。
グローバル	このフィールドは、サービスカタログでは使用されません。
継承	このフィールドは、サービスカタログでは使用されません。
カタログ UI ポリシーアクション	
変数名	カタログアイテムに属する変数または変数セットを選択します。 変数セットにカタログ UI ポリシーアクションを適用すると、そのアクションは変数セット内のすべての変数に適用されます。異なるカタログ UI ポリシーアクションを変数または変数セットに適用する場合は、最も順序の低いアクションが考慮されます。 **注:** ○ 値の設定 UI ポリシーアクションは、添付ファイルおよびマスクされた変数には適用されません。 添付ファイルとマスクされた変数の値をクリアするには、[変数の値をクリア] オプションを使用します。 ○ 複数行の変数セットの場合、UI ポリシーアクションを変数セット全体に適用できますが、その中の個々の変数には適用できません。 ○ 変数セットに関連付けられた変数のラベルは、変数セット名が反映されます。形式は *variable_set_name » variable_name* です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
順番	UI ポリシーアクションが評価される順序。順番は、最小値から最大値の順に評価されます。これはサービスポータルにも適用されます。
必須	UI ポリシーがフィールドの必須状態に与える影響を指定するための選択リスト。選択肢は次のとおりです。 ○ 放置する ○ True ○ False
表示	UI ポリシーがフィールドの表示状態に与える影響を指定するための選択リスト。選択肢は次のとおりです。 ○ 放置する ○ True ○ False
読み込み専用	UI ポリシーがフィールドの読み込み専用状態に与える影響を指定するための選択リスト。選択肢は次のとおりです。 ○ 放置する ○ True ○ False
値アクション	質問の値を設定するか、値をクリアするか、または質問に何も設定しないかを指定するための選択リスト。選択肢は次のとおりです。 ○ 放置する ○ 値の設定：カタログアイテムの質問に対する値を設定するオプション。 ○ 値のクリア：変数の値をクリアするオプション。
値	質問の値を入力します。 このフィールドは、 値のアクションリストから [値の設定] を選択した場合にのみ表示されます。
フィールドメッセージのタイプ	質問に表示するメッセージタイプを選択します。 ○ 情報 ○ 警告 ○ エラー **注:** メッセージが必要ない場合は、[なし] を選択します。
フィールドメッセージ	特定の条件が満たされた場合に、その質問に表示するメッセージを入力します。 このフィールドは、 フィールドメッセージタイプ (Field message type) リスト から値を選択した場合にのみ表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. [送信] を選択します。

> **注:**
> すべてのフィールドを表示するように変数フォームを設定します。

サービスカタログ UI ポリシーの例

次に、サービスカタログ UI ポリシーの動作例を示します。

次の UI ポリシーにより、部門またはグループの質問に対して [部門] が選択された場合、部門の名前を指定する必要があります。

カタログ UI ポリシー



カタログビルダー

ビジュアルおよびガイド付きエクスペリエンスと指定された制限を併用して、カタログアイテム (カタログアイテムまたはレコードプロデューサー) を作成または編集できます。カタログビルダーエクスペリエンスを使用すると、カタログの作成とメンテナンスを委任できます。

カタログアイテムの作成に使用できるテンプレートも作成できます。テンプレートの作成時には、カタログ、カテゴリ、変数タイプ、ポータル設定に対する制限など、テンプレートを使用して作成したアイテムに対して値または制限を指定できます。

カタログビルダーのホームページから、次の操作を実行できます。

- Create a catalog item (カタログアイテムの作成)
- カタログアイテムテンプレートの作成
- 利用可能なカタログアイテムの表示

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 利用可能なカタログアイテムテンプレートの表示
- 最近更新されたカタログアイテムの表示
- 組織内のカタログビルドプロセスを説明する構成済みコンテンツの表示

カタログビルダーの仕組み

カタログアドミニストレーターは、ビジネスまたはサービスグループのテンプレートを作成します。ビジネスオーナーまたはサービスオーナーはカタログ要件を収集して、これらのテンプレートからカタログアイテムを作成します。すべての高度な機能は、カタログアドミニストレーターまたは開発者によって追加されます。

カタログビルダー概要

カタログアイテムの作成プロセス



カタログアイテム状況

カタログアイテムは、アイテムの作成中やメインテナンスプロセス中にさまざまな状況を経ます。

カタログアイテム状況

状況	説明
ドラフト	次のいずれかのシナリオでは、カタログアイテムが [ドラフト] ステータスになります。 • 新しいアイテムが カタログビルダー 年に作成されています。 • 既存の公開済みアイテムが カタログビルダー で編集するためにチェックアウトされました。アイテムが編集中の場合、 カタログビルダー アイテムをチェックアウトし、アイテムとその関連レコード (変数、UI ポリシー、クライアントスクリプト) のコピーを作成します。アイテムコピーは [Draft] ステータスです。公開中アイテムは [公開中] ステータスのまま、[チェックアウト済み] フィールドは **True** に設定されます。編集が完了してアイテムが送信されると、ドラフトアイテムの編集内容が関連する公開済みアイテムと結合され、ドラフトアイテムが削除されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カタログアイテム状況 (続く)

状況	説明
	注: • 編集できるのはドラフトアイテムのみですが、チェックアウトされた公開済みアイテムは編集できません。 • ドラフトアイテムは常に非アクティブであり、検索またはブラウズエクスペリエンスには表示されません。 • ドラフトアイテムのアクティブフラグは変更できません。 • ドラフトアイテムへの変更は、送信されるまで利用できません。
公開中	カタログアイテムは、送信直後でステータスが [公開中] に変更される前に、一時的にこの状態になります。[公開中] ステータスのアイテムをチェックアウトすることはできません。
公開	新しいアイテムが送信されると、最終的にアイテムは [公開中] ステータスに移行します。このステータスは、アプリケーションでの利用ができ、カタログで利用できるアイテムバージョンであることを示します。 公開済みアイテムを編集すると、 カタログビルダー でチェックアウトされ、アイテムのドラフトコピーが作成されます。

制限事項

カタログビルダー は、最も一般的でシンプルなユースケースをサポートするように設計されているため、ビジネスユーザーは簡単に使用できます。また、カタログアドミニストレーターは ServiceNow AI Platform で複雑な機能をアイテムに追加できます。

特定のスコープでレコードプロデューサーを作成するときに、他のアプリケーションスコープのオブジェクトにレコード送信テーブルを選択するための読み取りおよび作成アクセス権が付与されている場合は、そのスコープ内のテーブルと他のスコープのテーブルを選択できます。他のアプリケーションからアクセス可能なテーブルの作成については、「テーブルの設計と実行時の設定」を参照してください。

カタログビルダー では次のエンティティの作成と編集はできませんが、ドラフトアイテムまたはチェックアウトされていない公開済みアイテムのいずれかに対して ServiceNow AI Platform で設定できます。

- カタログアイテム
  - メタタグ
  - 実行計画。アイテムに実行計画がアサインされている場合、 カタログビルダーでプロセスエンジンを変更することはできません。
  - 価格設定
- 変数設定
  - ツールのヒント
  - 詳細および動的参照修飾子。変数に詳細または動的参照修飾子がある場合、参照修飾子を カタログビルダーで編集することはできません。
  - 属性
  - 権限

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 可用性
- ルックアップラベルフィールド (デフォルトはルックアップ値フィールド)
- ルックアップ価格フィールド
- 一意の値のみ
- 常に展開されているヘルプ
- ヘルプテキスト
- 詳細参照修飾子

- 質問タイプ。次の質問は カタログビルダーでサポートされており、タイプとサブタイプにグループ化されています。サポートされていない質問タイプについては、質問を表示できますが編集できません。
  - テキスト
    - 単一行。これは ServiceNow AI Platform の単一行テキスト変数タイプです。
    - 複数行。これは ServiceNow AI Platform の複数行テキスト変数タイプです。
    - リッチテキスト。これは ServiceNow AI Platform の HTML 変数タイプです。
  - オプション
    - チェックボックス。これは ServiceNow AI Platform のチェックボックス変数タイプです。
    - はい/いいえ。これは ServiceNow AI Platform のはい/いいえ変数タイプです。
  - 選択肢
    - ドロップダウン (固定値)。これは ServiceNow AI Platform の選択ボックス変数タイプです。
    - ドロップダウン (テーブルの値)。これは ServiceNow AI Platform の「選択ボックスをルックアップ」変数タイプです。
    - レコード参照。これは ServiceNow AI Platform の参照変数タイプです。
    - ラジオ。これは ServiceNow AI Platform の複数選択肢変数タイプです。
    - 複数選択。これは ServiceNow AI Platform のリストコレクター変数タイプです。
  - 日付/時刻
    - 日付。これは ServiceNow AI Platform の日付変数タイプです。
    - 日時。これは ServiceNow AI Platform の日時変数タイプです。
  - ラベルの表示
    - プレーンテキスト。これは ServiceNow AI Platform のラベル変数タイプです。
    - リッチテキスト。これは ServiceNow AI Platform のリッチテキストラベル変数タイプです。
- カタログ UI ポリシー
  - [ロード時] フィールド (デフォルトは true)
  - [スクリプト] フィールド。カタログ UI ポリシーにスクリプトがある場合、 カタログビルダーの質問の動作設定リストには表示されません。
  - **[False** の場合は取り消し] フィールド。デフォルトでは true に設定されています。
  - 複数のアクション。カタログ UI ポリシーに複数のアクションがある場合、 カタログビルダーの質問の動作設定リストには表示されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- カタログアイテムの場合、次のシナリオでは質問を カタログビルダー で表示および編集できません。
  - コンテナーのレベルが 3 つ以上あります。
  - コンテナー内に 2 列の質問セットまたは 2 列のコンテナーがあります。
- カタログクライアントスクリプト
- データルックアップルール

関連情報

サービスカタログを設定する

カタログビルダー の設定

カタログアイテムビルドプロセスを設定します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. カタログビルダーホームページから組織固有のカタログビルドプロセスのドキュメントにユーザーを誘導するには、次の手順を実行します。

   a. sys_properties.list に移動します。

   b. [*glide.sc.builder.content_url property*] を選択します。

   c. [システムプロパティ] フォームの [値] フィールドで、選択したドキュメントの URL を指定します。

      絶対 URL と相対 URL のどちらも指定できます。以下に例を示します。

      - 絶対 URL：https://www.youtube.com
      - 相対 URL：sp?id=kb_article&sysparm_article=KBXXXXXX

   d. [更新] をクリックします。

2. オプション: 特定のポータルでカタログアイテムをプレビューするには、次の手順を実行します。

   a. sys_properties.list に移動します。

   b. [*glide.sc.builder.preview_portal_id*] を選択します。

   c. [システムプロパティ] フォーム の [値] フィールドで、ポータル名を指定します。

      (Optional) デフォルト値は `swp` です。

   d. [更新] をクリックします。

3. カタログアイテムテンプレートを作成または複製します。

   テンプレートの作成については「カタログアイテムテンプレートの作成または編集」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. オプション: カタログアイテムテンプレートにアクセスできるユーザーがそのテンプレートを使用して作成されたすべてのアイテムを編集できるようにするには、次の手順を実行します。

   a. sys_properties.list に移動します。

   b. [*glide.sc.builder.template_access*] を選択します。

   c. [システムプロパティ] フォームの [値] フィールドで、値を `true` に設定します。

      (Optional) デフォルト値は `false` です。

   d. **[Update** (更新)] をクリックします。

5. オプション: カタログビルダー でカタログアイテムを送信した後にトリガーされる公開前サブフローを定義して構成します。

   (Optional) このサブフローは、カタログアイテムの送信後、ただし公開前に実行されます。たとえば、 カタログビルダー で編集したカタログアイテムを送信した後の承認フローなどです。

   a. 次の入力パラメーターと出力パラメーターを指定して、公開前のサブフローを作成します。

      (Optional) [テンプレート: カタログビルダー - アイテムレビュー] サブフローをコピーして、サブフローを定義することもできます。サブフローについては、「サブフロー」を参照してください。

      テンプレート: カタログビルダー - アイテムレビューサブフロー入力パラメーター

パラメーター	タイプ	説明
catalog_item	文字列	カタログアイテムの sys_id (ドラフト版)。

      テンプレート: カタログビルダー - アイテムレビューサブフロー出力パラメーター

パラメーター	タイプ	説明
state	文字列	公開前サブフローのステータス。可能な値： ▪ completed：[レビュー中 **(In review)]** ステータスのアイテムに対して公開プロセスがトリガーされます。 ▪ failed：アイテムのステータスを [レビュー中 **(In review)]** から [ドラフト] に戻します。 **注:** **completed** 値と **failed** 値は大文字と小文字を区別するため、この表記どおりに選択する必要があります。

      サブフローフィールドタイプについては「フィールドタイプ」を参照してください。

   b. *glide.sc.builder.item_review_flow* プロパティを作成します。

      i. sys_properties.list に移動します。

      ii. [新規] をクリックします。

      iii. フォームのフィールドに入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

システムプロパティフォーム

フィールド	説明
名前	プロパティの一意の識別子。*glide.sc.builder.item_review_flow* を指定します。
タイプ	プロパティのタイプ。文字列を指定します。
値	レビューサブフローの sys_id。

iv. [**Submit** (送信)] を選択します。

6. オプション: カタログビルダーステップのフィードバックパネルのコンテンツを変更するには、次の手順を実行します。

a. sc_wizard_feedback.list に移動します。

b. カタログウィザードのフィードバックのリストから、編集するフィードバックパネルのコンテンツを選択します。

c. [カタログウィザードのフィードバック] フォームの [コンテンツ] フィールドで、コンテンツを編集します。

d. [更新] をクリックします。

7. オプション: カタログアイテムを表示および編集できるユーザーを決定するには、*glide.sc.builder.item_filter_mode* プロパティに値を指定します。

a. sys_properties.list に移動します。

b. *glide.sc.builder.item_filter_mode* プロパティを選択します。

c. [システムプロパティ (System Property)] フォーム の [値 **(Value)]** フィールドで、次のいずれかの値を指定します。

- **default**：ユーザーが読み取りアクセス権を持つすべてのカタログアイテムが表示されます。[デフォルト]に設定すると、そのアイテムの書き込みアクセス権を持たない限り、ユーザーはカタログアイテムを編集できません。
- **catalog_editor**：ユーザーがカタログエディターまたはカタログマネージャーであるすべてのアイテムが表示され、編集できます。
- **owner_only** ：ユーザーが所有者であるすべてのアイテムが表示され、編集できます。

> **注:**
> ユーザーが catalog_admin ロールを持っている場合、プロパティでの選択内容に関係なく、すべてのカタログアイテムを表示および編集できます。

ステップベースのサービス遂行フローを構成する

カタログビルダーでカタログアイテムを作成する際に、サービス遂行手順を定義します。

始める前に
必要なロール：admin、catalog_builder_editor、または catalog_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
ベースシステムでは、ステップベースの要求実行フローを利用できます。これには、サービス遂行フローで定義されたすべてのステップを実行するサービス遂行手順のベースフローのサブフローが含まれます。サブフローの入力パラメーターと出力パラメーターは次のとおりです。

サービス遂行手順のベースフロー入力パラメーター

パラメーター	タイプ	説明
タスク	参照	RITM レコード

サービス遂行手順のベースフロー出力パラメーター

パラメーター	タイプ	説明
state	文字列	サブフローのステータス。可能な値： • completed：すべてのステップが完了しました。 • failed：サブフローやステップの構成がないなどの無効な構成が原因で、少なくとも 1 つのステップが失敗しました。

サブフローフィールドタイプについては「フィールドタイプ」を参照してください。

組織にサービス遂行手順の前後に実行するプロセスがある場合は、フローを作成してステップベースのサービス遂行フローとして構成されていることを確認します。

手順

1. ワークフロースタジオ フローを作成します (サービスカタログとしてトリガータイプを使用)。サービス遂行手順のベースフローのサブフローがこのフローから呼び出されていることを確認します。

   サービスカタログトリガータイプによるフローの作成については「サービスカタログトリガーでフローを作成する (Set up the catalog builder)」を参照してください。

2. フローをサービス遂行フローとして登録します。

   a. 移動先 サービスカタログ > カタログ管理 > サービス遂行手順レジストリー.

   b. [**New**] をクリックします。

   c. フォームのフィールドに入力します。

   サービス遂行フローレジストリーフォーム

フィールド	説明
サービス遂行フローレジストリー	サービス遂行手順を有効にする ワークフロースタジオ フロー。
アプリケーション	フローがサービス遂行用にサポートされているアプリケーションスコープ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
アクティブ	フローのサービス遂行サポートを有効にするオプション。

d. [送信] をクリックします。

サービス遂行手順タイプの作成

ベースシステムの手順タイプでサポートされている範囲を超えて、サービス遂行ユースケースの範囲を拡大します。サービス遂行手順タイプを使用すると、カタログアイテムの所有者は要求遂行プロセスの一部である複数のステップを定義できます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
ベースシステムでは、次の手順タイプを利用できます。

- タスク
- カスタムの承認
- マネージャー承認

手順

1. 手順の実行に必要な情報を保存するデータストアを設定します。この情報は、要求実行プロセスの定義時にカタログアイテムの所有者によって提供されます。次のいずれかを実行します。

2. カタログアイテムの所有者から提供された値をそのステップのデータストア (ベーステーブルまたは拡張テーブル) に保存するレコードプロデューサーを作成します。レコードプロデューサーの作成については「レコードプロデューサーを作成する」を参照してください。

   注:

   - サービス遂行手順 - プロパティセット変数セットはレコードプロデューサーに自動で追加されるため、レコードプロデューサーから削除しないでください。
   - 拡張テーブルで定義されたすべての追加列には、対応する変数がレコードプロデューサーでマッピングされている必要があります。
   - [編集を許可 **(Allow edit)**] オプションと [オプションを保存] フィールドを表示するように、レコードプロデューサーフォームを構成します。また、[編集を許可 **(Allow edit)**] オプションを選択して [オプションを保存] フィールドの値を [宛先に保存] に設定します。
   - レコードプロデューサーが catalog_builder_editor ロールを持つユーザーに対して制限されていないことを確認します。

3. [テンプレート：サービス遂行手順(Template: Service Fulfillment Steps)] サブフローをコピーし、サブフローを定義することで、一連のアクションを実行するサブフローを作成します。サブフローについては、「サブフロー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テンプレート：サービス遂行手順のサブフロー入力パラメーター

パラメーター	タイプ	説明
requested_item	参照	RITM レコード
service_fulfillment_step_data	参照	手順データレコード。サブフローを終了する前に、次のいずれかの値にステータスを更新します。 ○ canceled ○ 失敗 ○ 完了
service_fulfillment_step	参照	カタログアイテムに定義されたステップ。手順構成で定義されたレコードプロデューサーがレコードを挿入するテーブルを参照する必要があります。 ステップレコードは更新しないでください。

サブフローフィールドタイプについては「フィールドタイプ」を参照してください。

4. 手順構成を作成して、サービス遂行手順タイプの動作と表示を定義します。

   a. 移動先 サービスカタログ > カタログ管理 > サービス遂行手順の構成.

   b. [**New**] をクリックします。

   c. フォームのフィールドに入力します。

サービス遂行手順の構成フォーム

フィールド	説明
名前	手順構成の名前。
アプリケーション	手順構成がサポートされているアプリケーションスコープ。
アクティブ	フローのサービス遂行サポートを有効にするオプション。
順番	手順構成の順序。 手順構成の順序に基づいて、対応するサービス遂行手順タイプが [遂行] 手順の [手順] リージョンのリストに表示されます。 最小順序の手順構成に対応する手順タイプがリストの横に表示され、他のすべての手順構成の手順タイプが順序に基づいてリストに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	サービス遂行手順タイプの順序 
ナビゲーターで	[遂行]手順の [手順] リージョンのリストにあるこの手順構成に対応する手順タイプを非表示にします。既存の手順には影響しません。
簡単な説明	手順構成の説明。
プロデューサー	手順のデータストアに手順タイプのインスタンスを作成するレコードプロデューサー。
サービス遂行サブフロー	要求実行プロセス中にトリガーされたサブフロー。
動的なタイトル	[遂行] 手順の [手順] リージョンで、対応するサービス遂行手順に表示する必要があるテキスト。値を指定しない場合は、手順構成名が表示されます。 動的テキストを表示するために、関連するレコードプロデューサーがレコードを作成する手順のデータストア (ベーステーブルまたは拡張テーブル) のフィールド名を含めることができます。 たとえば、ベースシステムでは、カスタム承認ステップ構成の [動的タイトル] フィールドに、値 Approval from ${approval_title} が含まれます。 ここで *approval_title* はサービス遂行承認手順 [sc_service_fulfillment_approval_step] テーブルのフィールドで、関連するレコードプロデューサー「カスタムの承認を追加」がレコードを作成します。

d. [送信] をクリックします。

カタログアイテムウィザードへのステップ、セクション、または質問の追加

カタログアイテムウィザードにステップ、セクション、または質問を追加して、カタログアイテムの編集者がカタログアイテムを作成するときにカスタムの詳細を入力できるようにします。

始める前に

必要なロール：catalog_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
このビデオでは、カタログアイテムウィザードにステップ、セクション、または質問を追加する方法を示しています。 このビデオでは、カタログアイテムウィザードにステップ、セクション、または質問を追加する方法を示しています。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログウィザード > ウィザードの管理.
2. [カタログアイテムを作成] または [レコードプロデューサーの作成] を選択して、変更するウィザードを指定します。
3. カタログビルダーウィザードにステップ、セクション、または質問を追加します。

   カタログウィザードフォームのフィールドとその説明の詳細については、「カタログウィザードフォーム」を参照してください。

カタログアイテムテンプレートの作成または編集

カタログ、カテゴリ、変数タイプ、ポータル設定などの属性に値を事前に指定したり、制限を設定します。これらの属性は、カタログアイテムの作成または編集プロセス中に適用されます。カタログアイテムまたはレコードプロデューサーのテンプレートを作成できます。

始める前に
必要なロール：admin または catalog_admin

カタログビルダーでカタログアイテムテンプレートを作成する

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログビルダー.
2. [ダッシュボード] タブを選択して [カタログアイテムテンプレートを作成] を選択します。
3. 次のオプションのいずれかを選択します。
   - カタログアイテムの場合は [標準]
   - レコードプロデューサーの場合は [レコードプロデューサー]
4. ウィザードで、各手順の情報を指定します。

カタログアイテムテンプレート作成ウィザード

ステップ	説明
テンプレートの詳細	○ 基本情報：テンプレート名、簡単な説明、およびレコードの作成にテンプレートスコープを使用するためのオプションが含まれています。[レコード作成にテンプレートスコープを使用] チェックボックスをオンにした場合、このテンプレートを使用して作成されたレコードプロデューサーまたはカタログアイテムは、テンプレートのスコープ内に作成されます。 ○ 利用可能なテンプレート：テンプレートを使用できるユーザーのユーザー基準を指定します。基準を満たすユーザーには、catalog_builder_editor ロールが必要です。 **注:** 最大 50 個のユーザー基準を追加できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステップ	説明
詳細	○ 基本情報：アイテム名と簡単な説明の提案 ○ アイテムの詳細：アイテムの説明の提案
移動先	レコードプロデューサーがレコードを作成する宛先テーブル。 注: このステップは、レコードプロデューサーテンプレートで利用できます。
ロケーション	アイテムを関連付けることができるカタログ、カテゴリ、およびトピック。 カタログとカテゴリを設定して、カタログアイテムを サービスポータルで検出可能にします。[トピック] カードで、カタログアイテムの分類とそれに関連するトピックを選択して、カタログアイテムを 従業員センターで検出可能にします。 注: 最大 50 個のカタログまたはカテゴリを追加できます。
質問	アイテムに含める必要がある質問セット (変数セット)。 [所有者権限を定義] アイコン ( ) を選択することにより、テンプレートを使用してアイテムに使用できる質問タイプも制限できます。
設定	従業員センター や サービスポータル などのポータルでのカタログアイテムの動作を構成する設定。 ポータルに次のボタンやオプションを表示するかどうかを決定します。 ○ カートに追加 ○ ドラフトとして保存 ○ 数量セレクター ○ 配送時間 ○ 添付ファイル ○ 添付を必須に設定 たとえば、カタログアイテムのポータルに [ドラフトとして保存] ボタンを表示しない場合は、[[下書きとして保存する] を非表示にする] オプションを選択します。
アクセス	アイテムが利用可能または利用不可能なユーザーを指定するためのユーザー基準。
遂行	このテンプレートを使用してアイテムに関連付けるフローまたはワークフロー。
上書き	カタログアイテムの作成時に適用される制限。 ○ 編集可能：ここで指定された属性のみを編集できます。 ○ 指定が必要：回答する必要がある編集可能な属性。次の属性を必須にする必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステップ	説明
	▪ アイテム名 ▪ レコード送信テーブル ○ 選択が制限されています：複数の値を選択できる属性 (カタログ、カテゴリ、利用可能、利用不可 (Not Available For) など) では、アイテムを作成するユーザーはテンプレートで指定された値の中からのみオプションを選択または選択解除できます。
レビューと送信	テンプレート情報を確認して送信します。

注:
ステップごとに、フィードバックパネルの情報を確認してそのステップの詳細を把握できます。

5. [送信] を選択します。
6. カタログアイテムテンプレートを編集するには [カタログアイテムテンプレート] を選択して、必要なテンプレートを選択し、次のアクションのいずれかを実行します。

   a. アイテムを編集するには、必要な変更を行って [保存] を選択します。

   注:
   - テンプレートへの変更は、既存のアイテムに自動で適用されることはありません。
   - 既存のカタログアイテムの編集中、テンプレートの新しい値はアイテム内で自動で更新されませんが、新しい制限が適用されます。たとえば、新しいカテゴリがテンプレートに追加されても、そのカテゴリはカタログアイテムに自動では追加されません。ただし、カテゴリに対する制限が適用されます。
   - 質問セットがテンプレートに追加されても、そのテンプレートを使用する既存のカタログアイテムには影響しません。

   b. カタログアイテムテンプレートを複製するには、[複製] を選択します。

   注:
   カタログビルダーではカタログアイテムテンプレートを削除できませんが、ServiceNow AI Platform で削除できます。テンプレートが削除されると、テンプレートを使用するすべてのカタログアイテムに対する関連付けが解除され、これらのアイテムには制限が適用されなくなります。

テンプレートを使用したカタログアイテムの作成

カタログアイテム要求用に、サービスカタログでアイテムを利用できるようにします。

始める前に
必要なロール：catalog_builder_editor、catalog_admin、または admin

このタスクについて
カタログアイテムは、利用可能なカタログアイテムテンプレートのいずれかを使用して作成する必要があります。

事業主がカタログビルダーでカタログアイテムを作成する方法を示す動画。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログビルダー.
2. [ダッシュボード] タブを選択して [カタログアイテムを新規作成 **(Create a new catalog item)]** をクリックします。
3. 作成プロセスに関連するステップを確認して [続行] をクリックします。
4. リストからテンプレートを選択して [このアイテムテンプレートを使用] をクリックします。

   注:
   - テンプレートを選択すると、このテンプレートのプレビューを表示できます。
   - 自分に割り当てられたテンプレートのみを表示できます。
   - テンプレート構成に基づいて、アイテムの作成または編集中、いくつかの属性には事前指定された値が与えられます。編集できず、選択できるオプションが制限され、必須になります。
   - レコードプロデューサーのレコード送信テーブルを選択する際に選択できるのは、そのスコープのテーブルだけです。

5. テンプレートで各ステップがどのように定義されているかに基づいて、必要な情報を指定します。

カタログビルダーのステップ

ステップ	説明
詳細	◦ 基本情報：アイテム名と簡単な説明 ◦ アイテムの詳細：アイテムの説明
移動先	レコードプロデューサーがレコードを作成する宛先テーブル。 注: このステップは、レコードプロデューサーテンプレートを使用する際に利用できます。
ロケーション	このアイテムが所属可能なカタログとカテゴリとトピック。 テンプレートで指定されたカタログ、カテゴリ、トピックのみを表示できます。 カタログとカテゴリを設定して、カタログアイテムを サービスポータルで検出可能にします。 [トピック] カードで、カタログアイテムの分類とそれに関連するトピックを選択して、カタログアイテムを 従業員センターで検出可能にします。
質問	アイテムの質問セット (変数セット) または質問。デフォルトでは、テンプレートに含まれる質問セットは追加され、削除できません。 利用可能な質問タイプは、テンプレートで指定されたものに制限されます。 [新しい質問の挿入] リストから、追加の質問セット、質問、非アクティブ化した質問、1 列コンテナー、2 列コンテナー、改行を含めることができます。質問とサポートされている質問タイプの作成については「カタログビルダーでのカタログアイテムの質問の作成」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステップ	説明
	質問には動的フォーム動作も追加できます。動的フォーム動作の追加については「カタログビルダーでの質問の編集」を参照してください。 **注:** ○ 質問セット内の質問は編集できません。質問セットは、ドラッグ & ドロップすることで並べ替えることができます。 ○ テンプレートで指定された質問セットは削除できませんが、ユーザーが追加した質問セットは削除できます。 ○ 質問セットを削除してもアイテムに対する関連付けが削除されるだけで、質問セットは削除されません。 ○ 1 列の質問セットは、1 列または 2 列のコンテナーに追加できます。2 列の質問セットはコンテナーに追加できません。 ○ カタログアイテムの質問は、そのカタログアイテムのサービス遂行手順を作成するときに、1 つの手順に 1 つの条件を適用できるオプションとして使用できます。
クライアントスクリプト	カタログクライアントスクリプトを使用して、カタログアイテム要求者向けにカタログアイテムを公開した後の動作を制御します。
設定	要求メソッドに基づいて 従業員センター や サービスポータル などのポータルでカタログアイテムの動作を構成するための設定。 たとえば、添付ファイルを追加するためのボタンやオプションを表示するかどうかや、そのボタンやオプションを必須にするかどうか、またはアイテムの要求時に下書きを保存するかどうかを指定できます。
アクセス	アイテムが利用可能または利用不可能なユーザーを指定するためのユーザー基準。 **注:** 最大 50 個のユーザー基準を追加できます。
遂行	このアイテムに関連付けるフローまたはワークフロー。このカタログアイテムを遂行する方法を定義します。 カタログアイテムがサービス遂行手順をサポートする ワークフロースタジオ フローに関連付けられている場合は、アイテムを作成するカタログアイテム所有者はフロー内のステップを構成できます。 デフォルトでは、ベースシステムではステップベースの要求実行フローを利用できます。 サービス遂行手順の定義については「サービス遂行手順の定義」を参照してください。 ワークフロースタジオ フローについては「フロー」を参照してください。
レビュー	アイテムを確認して送信します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステップ	説明
と送信	

注:
ステップ名の横にあるドットは、必須フィールドがあることを示します。

6. 各ステップの変更を保存するには、[保存] をクリックします。
アイテム属性のすべての編集は、次のステップに進むと自動で保存されます。
7. ポータル、Now Mobile、または 仮想エージェント 会話でカタログアイテムをプレビューするには、[プレビュー] をクリックします。

注:
アイテムをプレビューする際は、アイテムを操作できますが送信できません。

a. ポータルでアイテムをプレビューするには、[次での表示] フィールドで [ポータル] を選択します。

注:
ポータルプレビューは、カタログビルダー用に構成されたポータル URL に基づいています。

b. Now Mobile でアイテム表現を表示するには、[次での表示] フィールドで **[Now Mobile]** を選択します。

c. 仮想エージェント 会話でカタログアイテムをプレビューするには、[ビュー内 **(View within)**] フィールドの [仮想エージェント] を選択します。

Service Management 仮想エージェントトピックブロックプラグイン (com.glideapp.cs.sm_topic_blocks) と、これらのプラグインのいずれかをインストールする必要があります。

- Glide 仮想エージェント (com.glide.cs.chatbot)
- Glide 仮想エージェント Lite (com.glide.cs.chatbot.lite)

glide.sc.builder.va_preview_topic_id プロパティに sys_id が指定されている仮想エージェント会話が開きます。デフォルトでは、プロパティにはベースシステムカタログビルダープレビュートピックの sys_id があります。このトピックについては「カタログビルダープレビュートピックの会話」を参照してください。ベースシステムトピックを使用する場合は、次のシナリオが考えられます。

- アイテムが会話モードでサポートされている場合、質問に回答することで仮想エージェントの会話でアイテムをプレビューできますが、アイテムの要求を送信することはできません。会話モードでカタログアイテムがサポートされるタイミングについては、「NLU を活用した仮想エージェントのサービスカタログトピックブロック」を参照してください。
- アイテムが会話モードでサポートされていない場合は、アイテムのポータルプレビューにリンクが表示されます。
- 必要なプラグインがインストールされていない場合、カタログアイテム送信のサンプル会話エクスペリエンスを示す図が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

d. 新しいタブでプレビューを開くには、[新しいタブでプレビューを開く] をクリックします。

> **注:**
> アイテムに変更を加えて保存すると、開いているタブでプレビューが動的に更新されます。

8. 未公開のドラフトアイテムを削除するには [削除] をクリックします。

> **注:**
> 公開済みアイテムは削除できませんが、非アクティブにできます。

9. [送信] をクリックします。

> **注:**
> アイテムは送信するまで [ドラフト] ステータスであり、カタログで利用できません。

サービス遂行手順の定義

簡単なサービス遂行手順を作成して、カタログアイテム要求を遂行する方法を定義します。

始める前に

必要なロール：catalog_builder_editor、catalog_admin、または admin

このタスクについて

カタログアイテムの作成中に遂行手順を構成するには、サービス遂行手順をサポートする ワークフロースタジオ フローに関連付けます。

遂行プロセスには複数のステップを含めることができます。これらのステップは、順次実行することも、グループ化して並行して実行することもできます。

次のビデオでは、事業主がサービス履行ステップを使用してカタログアイテムの履行プロセスを定義する方法を示しています。

事業主がサービス履行ステップを使用してカタログアイテムの履行プロセスを定義する方法を示す。

手順

1. カタログアイテム作成の [遂行] 手順の [選択したフロー] フィールドで、サービス遂行手順をサポートするフローを選択します。

2. [ステップ] リージョンで、次のいずれかを実行します。

a. タスクを作成するには [タスクを追加] をクリックします。

i. フォームのフィールドに入力します。

タスクフォーム

フィールド	説明
タスク	
簡単な説明	タスクの短い説明。[ステップ] リージョンに表示されます。
説明	タスクの詳細な説明。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
アサイン先グループ	タスクを割り当てる必要があるユーザーグループ。
担当者	タスクが割り当てられているユーザー。
優先度	タスクの優先度。
実行タイミング	
シーケンス	前のステップに対するこの手順のシーケンス。選択できるオプション： ▪ 前の手順と一緒：この手順は前の手順またはグループとグループ化されます。グループ化された手順はすべて同時に実行されます。 ▪ 前の手順の後：この手順は前の手順の後に配置されます。 **注:** 最初の手順の場合、このフィールドは編集できません。
条件	手順を実行する必要があるかどうかを定義する条件。条件を適用できるオプションは、サービス遂行手順を作成しているカタログアイテムで使用できる質問です。質問の詳細については、「テンプレートを使用したカタログアイテムの作成」トピックを参照してください。

ii. [追加] をクリックします。

b. カスタム承認を作成してステップを承認できるユーザーを定義するには、次の手順を実行します。

i. [タスクを追加] の横にあるリストから [カスタムの承認] をクリックします。

ii. フォームのフィールドに入力します。

カスタム承認フォーム

フィールド	説明
カスタムの承認	
ユーザー	このステップを承認できるユーザー。
グループ	このステップを承認できるユーザーグループ。
承認タイプ	必要な承認のタイプ。 ▪ すべての承認：アサインされたすべてのユーザーとユーザーグループが承認する場合にのみ、ステップが承認されます。 ▪ 誰かが承認：アサインされたユーザーまたはアサインんされたユーザーグループのいずれかのユーザーが承認すると、ステップが承認されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
実行タイミング	
シーケンス	前のステップに対するこの手順のシーケンス。選択できるオプション： ▪ 前の手順と一緒：この手順は前の手順またはグループとグループ化されます。グループ化された手順はすべて同時に実行されます。 ▪ 前の手順の後：この手順は前の手順の後に配置されます。 注: 最初の手順の場合、このフィールドは編集できません。
条件	手順を実行する必要があるかどうかを定義する条件。条件を適用できるオプションは、サービス遂行手順を作成しているカタログアイテムで使用できる質問です。質問の詳細については、「テンプレートを使用したカタログアイテムの作成 」トピックを参照してください。

iii. [追加] をクリックします。

c. マネージャー承認を作成し、この手順を承認できるユーザーを定義するには、次の手順を実行します。

i. [タスクを追加 **(Add task)]** の横にあるリストから [マネージャー承認 **(Manager approval)]** をクリックします。

ii. フォームのフィールドに入力します。

マネージャー承認フォーム

フィールド	説明
実行タイミング	
シーケンス	前のステップに対するこの手順のシーケンス。選択できるオプション： ▪ 前の手順と一緒：この手順は前の手順またはグループとグループ化されます。グループ化された手順はすべて同時に実行されます。 ▪ 前の手順の後：この手順は前の手順の後に配置されます。 注: 最初の手順の場合、このフィールドは編集できません。
条件	手順を実行する必要があるかどうかを定義する条件。条件を適用できるオプションは、サービス遂行手順を作成しているカタログアイテムで使用できる質問です。質問の詳細については、「テンプレートを使用したカタログアイテムの作成 」トピックを参照してください。

iii. [追加] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



3. [配送予定時間] リージョンの [日数] フィールドで、RITM 遂行期限までの期間を指定します。

   サービス遂行フローがトリガーされるタイミングに基づいて、期日が計算されます。

4. オプション: ステップを編集するには、編集アイコン ( ) をクリックします。
5. オプション: ステップを削除するには、削除アイコン ( ) をクリックします。
6. オプション: ステップを並べ替えるには、ステップをドラッグします。
7. オプション: ステップをまとめてグループ化するには、次のいずれかのタスクを実行します。
   - ステップを、別のステップまたはステップのグループにドラッグアンドドロップします。
   - このステップを前のステップやグループとグループ化するには、結合アイコン ( ) をクリックします。



8. オプション: ステップをステップのグループから分離するには、次のいずれかのタスクを実行します。
   - 分離アイコン ( ) をクリックします。ステップはグループの後に配置されます。
   - ステップを、グループから選択した場所にドラッグアンドドロップします。

カタログビルダープレビュートピックの会話

カタログビルダーを使用すると、ユーザーは 仮想エージェント の会話でカタログアイテムをプレビューできます。

この会話では [カタログアイテムを要求する] トピックブロックを使用します。このトピックブロックについては「NLU を活用した仮想エージェントのサービスカタログトピックブロック」を参照してください。

サービス管理仮想エージェントトピックブロックプラグイン (com.glideapp.cs.sm_topic_blocks) と、これらのプラグインのいずれかをインストールする必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- Glide 仮想エージェント (com.glide.cs.chatbot)
- Glide 仮想エージェント Lite (com.glide.cs.chatbot.lite)

カタログビルダーでは、ユーザーが必要なアイテムを選択してプレビューするために移動する場合に、次のシナリオが考えられます。

- アイテムが会話モードでサポートされている場合、質問に回答することで仮想エージェントの会話でアイテムをプレビューできますが、アイテムの要求を送信することはできません。会話モードでカタログアイテムがサポートされるタイミングについては、「NLU を活用した仮想エージェントのサービスカタログトピックブロック」を参照してください。
- アイテムが会話モードでサポートされていない場合は、アイテムのポータルプレビューにリンクが表示されます。
- 必要なプラグインがインストールされていない場合、カタログアイテム送信のサンプル会話エクスペリエンスを示す図が表示されます。

関連情報

NLU を活用した仮想エージェントのサービスカタログトピックブロック

カタログビルダーでのカタログアイテムの質問の作成

カタログアイテムを送信する前に要求者が回答する必要がある質問を指定します。

始める前に

必要なロール：catalog_builder_editor、catalog_admin、または admin

このタスクについて

テンプレートの設定中に、テンプレート所有者 (catalog_admin) によりテンプレートで許可されている場合は、カタログビルダーのアイテム作成プロセスで次の質問タイプを使用できます。これらの質問タイプは、タイプとサブタイプに分類されます。

- テキスト
  - 単一行。ServiceNow AI Platform の単一行テキスト変数タイプです。
  - 複数行。ServiceNow AI Platform の複数行テキスト変数タイプです。
  - リッチテキスト。ServiceNow AI Platform の HTML 変数タイプです。
- オプション
  - チェックボックス。ServiceNow AI Platform のチェックボックス変数タイプです。
  - はい/いいえ。ServiceNow AI Platform のはい/いいえ変数タイプです。
- 選択肢
  - ドロップダウン (固定値)。ServiceNow AI Platform の選択ボックス変数タイプです。
  - ドロップダウン (テーブルからの値)。ServiceNow AI Platform の「選択ボックスをルックアップ」変数タイプです。
  - レコード参照。ServiceNow AI Platform の参照変数タイプです。
  - ラジオ。ServiceNow AI Platform の複数選択肢変数タイプです。
  - 複数選択。ServiceNow AI Platform のリストコレクター変数タイプです。
  - 要求元
- 日付/時刻

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 日付。ServiceNow AI Platform の日付変数タイプです。
- 日時。ServiceNow AI Platform の日時変数タイプです。
- 期間

- ラベルの表示
  - プレーンテキスト。ServiceNow AI Platform のラベル変数タイプです。
  - リッチテキスト。ServiceNow AI Platform のリッチテキストラベル変数タイプです。
- 添付ファイル

これらの質問タイプの詳細については「サービスカタログ変数のタイプ」を参照してください。

手順

1. 移動先 カタログビルダー > 新しいカタログアイテムを作成します > 質問 をクリックし、[新しい質問の挿入] をクリックします。
2. [質問を作成] フォームで、必要な詳細を指定します。

   注:
   - フォームのフィールドは、質問タイプとサブタイプによって異なります。
   - 各質問の設定中は、そのプレビューを利用できます。
   - 質問のプレビューでは、質問が保存されて編集されるまで次の質問タイプのインタラクションは表示されません。
     - レコード参照
     - 複数選択
     - ドロップダウン (テーブルからの値)
   - 質問のプレビューに注釈は表示されません。

   a. [質問] タブで詳細を指定します。

[質問] タブ

フィールド	説明
タイプ	
質問タイプ	質問タイプが分類されるグループ。
質問のサブタイプ	質問のサブタイプ。 テンプレートで許可されている質問タイプのみを利用できます。
詳細	
フィールドにマップ	レコードプロデューサーのテーブルの特定のフィールドに質問をマッピングします。
質問ラベル	カタログアイテム注文時の要求者に対する質問。 リッチテキストの質問のサブタイプでは、カタログアイテムフォームに表示する書式設定済みラベルを指定できます。
名前	質問を識別するための内部名です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	名前にスペースや特殊文字は使用できません。アンダースコアのみを使用できます。
必須	質問が必須かどうかを指定するオプション。
非表示	質問が非表示かどうかを指定するオプション。
読み取り専用	質問が読み込み専用かどうかを指定するオプション。
対話ラベル	カタログアイテムの質問について会話で尋ねるテキストを指定するオプション。

b. [注釈] タブで詳細を指定します。

このタブは、次の質問のサブタイプで利用できます。

- 単一行
- 複数行
- リッチテキスト
- はい/いいえ
- ドロップダウン (固定値)
- ドロップダウン (テーブルからの値)
- レコード参照
- ラジオ
- 日付
- 日時
- 複数選択

[注釈] タブ

フィールド	説明
説明	
説明を表示	質問に対して説明を表示する必要があるかどうかを指定するオプション。
説明ラベル	カタログアイテム注文時の要求者に対する説明。
説明	詳細な説明コンテンツ。

c. [その他詳細] タブで詳細を指定します。

このタブは、次の質問のサブタイプで利用できます。

- 単一行
- ドロップダウン (テーブルからの値)
- レコード参照
- 複数選択

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[その他詳細] タブ

フィールド	説明
妥当性検証	
単一行の質問タイプで利用可能	
テキスト検証	システムで設定された正規表現の検証に基づいて、指定のテキスト値を検証するオプション。
ソース	
ドロップダウン (テーブルの値)、レコード参照、複数選択の質問のサブタイプで利用できま	
テーブル	選択肢の取得元のテーブル。
フィールド	選択肢として表示する必要があるフィールド。このフィールドは、レコード参照と複数選択のサブタイプでは利用できません。
フィルター条件	選択肢をフィルタリングするための条件。

d. [選択肢] タブで詳細を指定します。

このタブは、次の質問のサブタイプで利用できます。

- ドロップダウン (固定値)
- ドロップダウン (テーブルからの値)
- はい/いいえ
- ラジオ

[選択肢] タブ

フィールド	説明
設定	
選択肢を含めない	質問の選択肢として [なし] を含めるオプション。
選択肢の表示方向	選択肢を表示する方向。利用可能なオプションは [下 **(Down)]** と [横方向 **(Across)]** です。 このオプションは、ラジオの質問のサブタイプでのみ利用できます。
第一選択肢をデフォルト選択しない	最初の選択肢を無視するオプション。 このオプションは、ラジオの質問のサブタイプでのみ利用できます。
利用可能な選択肢	
ドロップダウン (固定値) とラジオの質問のサブタイプで利用できます。選択肢ごとに名前と値のペアを追加できます。	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
表示名	選択肢のラベル。
値	選択肢の値。

e. [デフォルト値] タブで詳細を指定します。

ここで指定されるデフォルト値は、要求者がアイテムの [カタログアイテム] フォームを開くときに、質問への回答として事前に選択されます。このタブは、次の質問のサブタイプで利用できます。

- 単一行
- 複数行
- はい/いいえ
- ラジオ
- 日付
- 日時
- 複数選択

f. [自動入力] タブで詳細を指定します。

自動入力値の設定の詳細については、「カタログビルダーでの質問に対する自動入力値の設定」を参照してください。

3. [質問の挿入] をクリックしてアイテムに質問を追加します。

注:

- 2 つ連続するチェックボックスがある場合は、チェックボックスのグループに対して仮想コンテナーが作成されます。そのグループに追加できるのはチェックボックス変数タイプのみです。
- チェックボックスのグループの直後にチェックボックス変数が追加された場合でも、グループに自動で追加されます。

カタログビルダーでの質問に対する自動入力値の設定

参照タイプの別の質問の値が変更されるたびに、質問の値が自動的に入力されるように設定します。

始める前に

必要なロール：catalog_builder_editor、catalog_admin、または admin

このタスクについて

たとえば、カタログアイテムでは、「要求者を選択」の質問の値が変更されるたびに、「マネージャーの名前」の質問の値が自動入力されるように設定できます。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログビルダー.
2. [カタログアイテム] タブを選択します。
3. カタログアイテムを選択して [質問] タブに移動します。
4. [新しい質問の挿入] を選択します。
5. [質問] タブで、次の操作を行います。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

a. [質問タイプ] フィールドで、[選択肢] を選択します。

b. [質問サブタイプ] フィールドで、[レコード参照] を選択します。

c. 質問ラベル フィールドに、「マネージャーの名前」と入力します。

d. オプション: [読み取り専用] オプションを選択します。

6. [その他詳細] タブの [ソーステーブル] フィールドで、「ユーザー (sys_user)」を検索して選択します。

7. [自動入力] タブで、次の操作を行います。

a. [この質問が依存する質問を選択] フィールドで、この質問が依存する参照の質問を選択します。

たとえば、[要求者を選択 **(Select the requester)]** を選択します。

現在のカタログアイテムに属するすべての [参照] および [要求元] タイプの質問と、関連する 1 行の変数セットが、リストに表示されます。

b. 設定する値を含むフィールドを選択するには、[ルックアップフィールドを選択します] アイコン ( ) を選択します。

sys_user テーブルのすべての値がリストに表示されます。

c. リストから [マネージャー] を選択します。

> **注:**
> 値を検索するには、「マネージャー」やドット連結など、探しているものを入力して必要な値を取得します。

ドット連結の詳細については、Dot-walking to data in related tables を参照してください。

8. [質問の挿入] を選択します。

カタログビルダーでの質問の編集

動的フォーム動作を追加して既存の質問を改善したい場合は、その質問を編集します。

始める前に

必要なロール：catalog_builder_editor、catalog_admin、または admin

このタスクについて

フィールドと条件ベースのフィールドメッセージの値を設定します。要件に基づいて、質問を必須、表示、または読み取り専用にします。質問を非アクティブ化することもできます。

1 行および複数行の変数セットに属する質問は編集できません。

- 質問が公開済みカタログアイテムで使用されている場合、その質問は削除できませんが、非アクティブとしてマークすることはできます。[非アクティブな質問を挿入 **(Insert De-activated questions)]** オプションを使用すると、このような質問をカタログアイテムに再度含めることができます。
- 一度も公開されていない新しい質問を削除すると、その質問は削除されます。
- テンプレートで許可されていない、またはカタログビルダーでサポートされているタイプの質問は削除できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログビルダー.
2. [カタログアイテム] タブを選択します。
3. カタログアイテムを選択して [質問] タブに移動します。
4. 質問を非アクティブ化します。
   a. 質問にカーソルを合わせて非アクティブ化アイコン (⊗) を選択します。
   b. ダイアログボックスで、[非アクティブ化] を選択します。
5. 質問を編集します。
   a. 質問にカーソルを合わせて編集アイコン ( ) を選択します。
   b. 必要な変更を加えて [保存] を選択します。
6. 質問に動的フォーム動作を追加します。
   a. 質問にカーソルを合わせて、動的な動作を定義するための [UI ポリシー] アイコン ( ) を選択します。
   b. [動的な動作] ダイアログボックスで [新しい動作を定義] を選択します。
   c. [アクション] タブで、必要な情報を入力します。

[アクション] タブ

フィールド	説明
結果	
トリガー条件が満たされたときのこの質問の動作を指定します	
質問を必須にする	動的な動作設定がフィールドの必須ステータスにどのように影響するかを指定します。利用可能なオプションは次のとおりです。 ▪ 何もしない ▪ あり ▪ いいえ
質問を表示する	動的な動作設定がフィールドの表示ステータスにどのように影響するかを指定します。利用可能なオプションは次のとおりです。 ▪ 何もしない ▪ あり ▪ いいえ
質問を読み取り専用にする	動的な動作設定がフィールドの読み取り専用ステータスにどのように影響するかを指定します。利用可能なオプションは次のとおりです。 ▪ 何もしない ▪ あり ▪ いいえ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
値	
条件が満たされたときに設定すべきこの質問の値を指定します。	
このアクションを行う	この質問に設定するいずれかのアクションを選択します。 ▪ アクションなし ▪ 値のクリア：質問の値をクリアするオプション。 ▪ 値を設定：質問の値を設定するオプション。
この値を質問に設定	質問の値を設定するオプション。たとえば、質問タイプが [選択肢] のストレージに関する質問があり、利用可能なストレージの選択肢を 1 TB、256 GB、および 512 GB に設定した場合、これらの値がこのフィールドに表示されます。質問にはこれらの値のいずれかを選択できます。 このフィールドは、[このアクションを行う] リストから [値の設定] を選択した場合にのみ表示されます。
フィールドメッセージ	
条件が満たされた場合にこの質問の下に表示すべきタイプとメッセージを指定します。	
このフィールドメッセージのタイプを設定	これらのフィールドメッセージタイプのいずれかを選択します。 ▪ Info ▪ 警告 ▪ エラー 注: メッセージが必要ない場合は、[なし] を選択します。
このメッセージをフィールドの下に設定	条件が満たされたときに表示するメッセージを設定するオプション。

d. [条件] タブで、この質問に対するアクションをトリガーする条件を追加します。

e. [設定] タブで、必要な情報を入力します。

設定タブ

フィールド	説明
適用	
この動的な動作が適用されるシナリオ	
アイテムが要求されているときに適用 (Applies when the item is being requested)	アイテムが要求されているときに動的な動作を適用するかどうかを指定するオプション。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
要求の送信後、カタログタスクを表示するときに適用 (Applies while viewing the catalog tasks after the request is submitted)	要求の送信後、カタログタスクを表示するときに動的な動作を適用するかどうかを指定するオプション。
要求の送信後、要求されたアイテムレコードを表示するときに適用されます	送信されたレコードを表示するときに動的な動作を適用するかどうかを指定するオプション。

f. [動作を追加] を選択します。

注:
動的な動作が追加されると、カタログ UI ポリシーとアクションが作成されて、簡単な説明が自動的に生成されます。

でのカタログアイテムの編集 カタログビルダー

アイテムの編集権限がある場合は、既存のカタログアイテムに変更を加えます。

始める前に

- カタログアドミンは、カタログアイテムを編集できます。
- catalog_builder_editor ロールを持ち、カタログアイテムの所有者である場合は、カタログアイテムを編集できます。テンプレートアクセスプロパティ *glide.sc.builder.template_access*が **true** (デフォルトでは **false**) に設定されている場合、カタログアイテムの作成に使用されたテンプレートへのアクセス権を持つ catalog_builder_editor ロールを持つすべてのユーザーがアイテムを編集できます。
- 必要なロール：catalog_builder_editor、catalog_admin、または admin

このタスクについて

ユーザーがカタログビルダーで公開済みのアイテムを編集する際、システムはアイテムとその関連レコード (変数、UI ポリシー、クライアントスクリプト) のコピーを作成します。ドラフトバージョンは、公開されるまで非アクティブです。公開されたアイテムは [公開済み] ステータスのまま、[チェックアウト] フィールドは **True** に設定されます。

アイテムを編集して送信すると、次のシナリオが発生する可能性があります。

公開前サブフローが構成されていない場合

- ドラフトバージョンの編集内容は、関連する公開済みアイテムに結合されます。
- ドラフトアイテムと関連レコードは削除されます。
- 公開済みアイテムの [チェックアウト日時] フィールドは **False** に設定されます。

公開前サブフローが構成されている場合

- ドラフトアイテムのステータスが [レビュー中] に変更されます。
- サブフロー出力の *state* 変数が [完了] を返す場合：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ドラフトアイテムのステータスが [レビュー済み] に変更され、ドラフトバージョンの編集内容が関連する公開済みアイテムに結合されます。
- 公開済みアイテムのステータスが [公開中]、[公開済み] の順に変わり、公開済みアイテムの [チェックアウト] フィールドが **False** に設定されます。[公開中] から [公開済み] へのステータス変更は、すぐには行われない場合があります。
- レビュー済みドラフトアイテムとその関連レコードが削除されます。

- サブフロー出力の *state* 変数が [失敗] を返した場合、そのドラフトアイテムのステータスは [ドラフト] に戻り、アイテムを編集できるようになります。

レビューサブフローの構成については「カタログビルダー の設定」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログビルダー.
2. [カタログアイテム] タブを選択します。

   注:
   カタログビルダーのカタログアイテムリストビューでは、*glide.sc.builder.item_filter_mode* プロパティに設定された値に基づいてアイテムを表示できます。

3. 編集するアイテムを選択して [編集] をクリックします。

   注:
   - [レビュー中] ステータスのアイテムを編集するには、レビューをキャンセルする必要があります。レビューをキャンセルすると、アイテムのステータスは [ドラフト] に戻ります。
   - カタログアイテムの会話の詳細を表示するには、[会話の詳細を表示] を選択します。

   [レビュー中] ステータスのアイテムを編集するには、レビューをキャンセルする必要があります。レビューをキャンセルすると、アイテムが [ドラフト] に戻った場合のステータスになります。

4. 必要な変更を加えて [保存] を選択します。

   質問とカタログアイテムのフィールドの編集については「カタログビルダーでの質問の編集」と「テンプレートを使用したカタログアイテムの作成」を参照してください。

5. アイテムを非アクティブにするには [詳細] ステップの [基本情報] セクションで [アイテムはアクティブです] チェックボックスをオフにします。
6. 変更済みアイテムを公開するには [レビューして送信] ステップに移動して [送信] を選択します。

関連情報

カタログビルダーを使用して会話型カタログの概要ダッシュボードを表示する

カタログアイテムへの高度な機能の追加

カタログクライアントスクリプト、データルックアップルール、詳細参照修飾子などの高度な機能をカタログアイテムに追加します。

始める前に
必要なロール：catalog_admin または admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 以下のいずれかの方法でカタログアイテムへ高度な機能を追加します。
   - [詳細ビューで編集] ボタンを使用します。
     a. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログビルダー.
     b. [カタログアイテム] タブを選択します。
     c. 高度な機能を追加するカタログアイテムを選択します。
     d. [詳細ビューで編集]を選択します。

     > 注:
     > カタログアイテムウィザードを開いていて、それを詳細ビューで編集する場合は、ウィザードの [その他のアクション] アイコン ( ) を選択し、[詳細ビューで編集]を選択します。

   - [チェックアウトされたアイテムを詳細表示で編集] 関連リンクを使用します。
     a. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > アイテムの管理.

     > 注:
     > - カタログアイテムの横にあるチェックアウト済みアイテムの [チェックアウトされたアイテム] アイコン( ) は、それがカタログビルダーで編集するためにチェックアウトされたアイテムの公開済みバージョンであることを示します。
     > - アイテムの横にある [ドラフトアイテム] アイコン ( ) は、ServiceNow AI Platform で直接編集できるアイテムのドラフトバージョンであることを示します。

     b. 編集する公開済みアイテムを開きます。
     c. [チェックアウトされたアイテムを詳細表示で編集] 関連リンクを選択します。

     > 注:
     > - 公開済みアイテムが編集のためにチェックアウトされている場合は、ServiceNow AI Platform でチェックアウトをキャンセルしない限り、ServiceNow AI Platform で公開済みバージョンのアイテムを編集することはできません。チェックアウトをキャンセルすると、アイテムがチェックアウトされた後に加えられたすべての変更がキャンセルされます。
     > - [レビュー中] ステータスのアイテムを編集するには、レビューをキャンセルする必要があります。レビューをキャンセルすると、アイテムのステータスは [ドラフト] に戻ります。

2. 必要な変更を加えて [更新] を選択します。
3. カタログビルダーで同じアイテムを編集するには、[カタログビルダーで編集] を選択します。アイテムがまだチェックアウトされていない場合、このステップでアイテムがチェックアウトされます。

でのクライアントスクリプトの作成 カタログビルダー

クライアントスクリプトを作成して、公開後のカタログアイテムの動作を制御するなど、カタログアイテムをカスタマイズすることができます。

始める前に

必要なロール:admin および catalog_builder_developer

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログビルダー.
2. [ダッシュボード] タブを選択し、[新しいカタログアイテムの作成] を選択します。
3. 情報を確認して開始し、[続行] を選択します。
4. カタログアイテムの作成に使用するテンプレートを選択し、[このアイテムテンプレートを使用] を選択します。
5. 必要な手順の情報を確認して入力し、作成しているカタログアイテムのクライアントスクリプトを作成する手順に到達するまで続行します。
6. **[New** (新規)] を選択します。
7. [カタログクライアントスクリプト] フォームで [アクション] タブを選択し、スクリプトを追加します。
8. クライアントスクリプトに名前を付け、アクティブにするかどうかを設定して、スクリプトタイプを選択します。
9. [設定] タブに進み、クライアントスクリプトが適用されるシナリオを指定します。
10. [スクリプトを追加] を選択します。
    [アクション] タブと [設定] タブのフィールドの詳細については、「[カタログクライアントスクリプト] フォーム」を参照してください。

関連情報

カタログビルダー開発者 [catalog_builder_developer]

[カタログクライアントスクリプト] フォーム

クライアント側スクリプトを使用して、このカタログアイテムの動的な動作または検証を定義します。

のクライアントスクリプトフォーム カタログビルダー

フィールド	説明
アクション	
名前	カタログクライアントスクリプトの一意の名前。
アクティブ	クライアントスクリプトを有効にするためのチェックボックス。スクリプトを無効にするには、このチェックボックスをオフにします。
クライアントスクリプトタイプを選択	スクリプトを実行するタイミングを選択します (onChange、onLoad、 onSubmit など)。
質問を選択	必須の質問を選択します。このフィールドは、 onChange クライアントスクリプトタイプを選択した場合にのみ使用できます。
スクリプト	カタログアイテムで実行するクライアントスクリプトを入力します。
設定	
UI タイプ	このフィールドをデスクトップ、モバイル、サービスポータルに適用するか、またはすべてに適用するか。
順序	シーケンスを表す番号。
アイテムが要求されているときに適用されます	ポータルの注文画面内に表示されるカタログアイテムにカタログクライアントスクリプトを適用するためのチェックボックス。依頼者のビューで利用可能です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

のクライアントスクリプトフォーム カタログビルダー (続く)

フィールド	説明
要求の送信後、要求されたアイテムレコードを表示するときに適用されます	アイテムが要求された後、要求アイテムフォームにカタログクライアントスクリプトを適用するためのチェックボックス。履行者のビューで利用可能です。「VEditor」を参照してください。
要求の送信後、カタログタスクを表示するときに適用されます	アイテムのカタログタスクフォームが表示されている場合にカタログクライアントスクリプトを適用するためのチェックボックス。履行者のビューで利用可能です。「VEditor」を参照してください。

関連情報

でのクライアントスクリプトの作成 カタログビルダー

カタログビルダー開発者 [catalog_builder_developer]

カタログアイテムを破棄する

カタログビルダーで [ドラフト] ステータスのカタログアイテムを破棄します。

始める前に

必要なロール：catalog_builder_editor、catalog_admin、または admin

このタスクについて

ドラフトアイテムが不要になった場合は、カタログビルダーで破棄できます。公開済みアイテムが関連付けられていないドラフトアイテムを破棄すると、そのドラフトアイテムは削除されます。ドラフトアイテムに公開済みアイテムが関連付けられている場合、公開済みアイテムはそのままの状態でドラフトアイテムが削除されます。カタログアイテムのデータは、編集を開始する前の状態に戻ります。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログビルダー.
2. [カタログアイテム] タブを選択します。
3. 破棄するカタログアイテムを選択します。

   注:
   ドラフト状況 のカタログアイテムのみを破棄できます。ドラフトアイテムを選択すると、[ドラフトを破棄] ボタンがアクティブになります。

4. [ドラフトを破棄] を選択します。

   注:
   カタログアイテムウィザードが編集用に既に開いていて、それを破棄する場合は、ウィザードの [その他のアクション] アイコン ( ) を選択し、[ドラフトを破棄] を選択します。

更新セットを使用したカタログアイテムの転送

カタログビルダーで公開されたカタログアイテムを、カタログアイテムに対して自動的に作成された更新セットを使用して、インスタンス間で簡単に転送できます。たとえば、ビジネスユーザーが作成したカタログアイテムを非本番インスタンスから本番インスタンスに転送できます。

始める前に

カタログアイテムがカタログビルダーで作成または変更された場合にのみ、カタログアイテムの更新セットにアクセスできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カタログビルダーでのカタログアイテムの作成については、「Create a catalog item using a template (テンプレートを使用したカタログアイテムの作成)」を参照してください。

カタログビルダーでのカタログアイテムの作成については、「Edit a catalog item in Catalog Builder (カタログビルダーでのカタログアイテムの編集)」を参照してください。

必要なロール：catalog_admin、catalog_builder_editor

手順

1. に移動して、カタログアイテムの更新セットにアクセスします。 ローカル更新セット>すべての> システムアップデートセット.
2. CB_<Template Name> _<Catalog Item Name> _<Date and Time Stamp>という名前で更新セットを検索します。

   注:
   カタログアイテムで、現在のアイテムスコープ以外のスコープに [変数]、[変数セット]、[利用可能]、[利用不可] などの関連レコードが含まれている場合、そのようなアイテムは、関連レコードの更新セットの親フィールドが親カタログアイテムの更新セットとして設定されているバッチに転送されます。詳細については、「Update set batching (更新セットのバッチ処理)」を参照してください。

3. 完了した更新セットをソースインスタンスからターゲットインスタンスに転送します。
   詳細については、「Update set transfers (更新セット転送)」を参照してください。

ローカリゼーションフレームワーク とカタログビルダーの統合

カタログビルダーダッシュボードの [カタログアイテム] ページの [翻訳ステータス] ページでは、カタログアイテムの翻訳ステータスを表示し、手動または機械翻訳を使用してカタログアイテムをオンザフライで翻訳できます。

カタログビルダーで ローカリゼーションフレームワーク を使用する前に、次のプラグインがインストールされていることを確認してください。

1. サービスカタログ向け ローカリゼーションフレームワーク Installer プラグイン：このプラグインは、サービスカタログ およびカタログビルダーの ローカリゼーションフレームワーク 機能を有効にします。
2. 動的翻訳プラグイン：オンザフライ機械翻訳機能を有効にします。

次のいずれかのモードを使用して、カタログアイテム情報を翻訳します。

- 翻訳要求モード
- 自己翻訳 (アドホック) モード

新しいカタログアイテムの翻訳要求モード

glide.sc.catalog_builder.localization.enable_request_translation_mode プロパティを **True** に設定すると、翻訳要求モードが有効になります。

新しいアイテムを作成すると、ウィザードステップリージョンに [翻訳を要求] ステップが表示されます。[参照] をクリックして、カタログアイテム情報の翻訳先の言語を表示および選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

翻訳要求ステップ



詳細については、「サービスカタログ アイテムの翻訳を要求する」を参照してください。

既存のカタログアイテムの翻訳要求モード

glide.sc.catalog_builder.localization.enable_request_translation_mode プロパティを **True** に設定すると、翻訳要求モードが有効になります。

[カタログアイテム] タブで、翻訳する既存のアイテムをクリックし、右側のペインにある [翻訳ステータス] タブ ([アイテムの詳細] タブの横) をクリックします。システムに設定されている言語のリストと、その言語のカタログアイテムのステータス、および翻訳を要求するための [翻訳を要求] リンクが表示されます。

[翻訳ステータス] タブ



翻訳が必要な言語の横にある [翻訳を要求] リンクをクリックします。翻訳要求を確認するダイアログが表示されます。[翻訳ステータス] タブで翻訳要求を確認すると、ローカリゼーションタスクが生成され、対応するローカリゼーションアイテムレコード (「LRITMXXXXXXX」) が [翻訳を要求] リンクと入れ代わりに表示されます。その特定の言語のステータスが [翻訳が要求されました] に変わります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ローカリゼーションフレームワーク でローカリゼーションタスクが完了すると、[翻訳を要求] リンクが再び表示され、これを使用して再翻訳を要求することもできます。テーブルのすべてのフィールドが翻訳されたか、一部のフィールドが翻訳されたか、まったく翻訳されていないかに応じて、[翻訳ステータス] タブのステータスが、[翻訳済み]、[一部翻訳済み]、または [未翻訳] に変わります。

詳細については、「サービスカタログ アイテムの翻訳を要求する」を参照してください。

自己翻訳 (アドホック) モード

自己翻訳モードの [翻訳ステータス] タブ



glide.sc.catalog_builder.localization.enable_request_translation_mode プロパティを **False** に設定すると、自己要求モードが有効になります。このプロパティのデフォルト値は **False** です。

[カタログアイテム] タブで、翻訳したい既存のアイテムをクリックし、右側のペインにある [翻訳ステータス] タブ ([アイテムの詳細] タブの横) をクリックします。システムに設定されている言語のリストと、その言語のカタログアイテムのステータス、および翻訳を編集するための [翻訳を編集] リンクが表示されます。

[翻訳を編集] リンクをクリックして、2 つの比較 UI リージョンを含む別のタブを開きます。左側のリージョンはソース言語で、右側のリージョンはターゲットまたは翻訳された言語です。ページ内で言語翻訳を並べて比較し、必要に応じて変更を加えられます。

詳細については、「サービスカタログアイテムのアドホック翻訳を要求する」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自己翻訳



翻訳状況

両方のモードの翻訳状況

状況	モード	説明
利用不可	翻訳要求と自己翻訳	ローカリゼーションフレームワークインサイトレコード が利用できない場合、システムに表示される翻訳状況は [利用不可] になります。ステータスは言語名の近くに表示されます。
未翻訳	翻訳要求と自己翻訳	その言語の特定のカタログアイテムの翻訳がシステムにない場合は、言語名の近くに [未翻訳] ステータスが表示されます。
翻訳が要求されました	翻訳を要求	言語に関連付けられた、そのアイテムのアクティブな LRTIM がある場合、[翻訳が要求されました] ステータスが言語名の近くに表示されます。
一部翻訳済み	翻訳要求と自己翻訳	その言語の特定のカタログアイテムの一部翻訳がシステムにある場合は、言語名の近くに [一部翻訳済み] ステータスが表示されます。
翻訳済み	翻訳要求と自己翻訳	その言語の特定のカタログアイテムのすべての翻訳がシステムにある場合は、言語名の近くに [翻訳済み] ステータスが表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

servicenow

カタログビルダーの**Now Assist**®

カタログビルダーで ServiceNow Now Assist を使用して、テキスト入力によりカタログビルダーで任意のカタログアイテムを作成します。

開始

探索



Now Assistによるカタログ生成について説明します。

構成



カタログアイテムの生成を構成する方法について説明します。

生成



Now Assistを使用してカタログアイテムを作成する方法を説明します。

参照



フォームフィールド、ロールなどの詳細を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

重要:
Now Assist の一部の製品/機能は現在、FedRAMP、NSC DOD IL5、オーストラリアの IRAP で保護されたデータセンターのお客様、セルフホスト型のお客様、またはその他の制限された環境のお客様は利用できません。詳細については、Now Support ナレッジベース 記事「KB0743854」を参照してください。将来のリリースで可用性の更新を確認してください。

重要:
現在、一部の Now Assist 製品/機能は一部の地域の顧客のみが利用できます。将来のリリースで可用性の更新を必ず確認してください。

トラブルシューティングとサポート

- Known Error Portal で既知のエラー記事を検索
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

AI の制限事項

このアプリケーションは、データ内のパターンに基づいて予測を生成する急速に進化している研究分野である人工知能 (AI) と機械学習を使用しています。その結果、このアプリケーションは必ずしも正確、完全、または適切な情報を生成するとは限りません。さらに、このアプリケーションがユースケースに合わせて完全にトレーニングまたはテストされているという保証はありません。これらの問題を軽減するために、ユースケースに対する正確性、害、および適切性について、このアプリケーションの使用をテストおよび評価し、出力を人間が監視し、意思決定の目的で AI で生成された出力のみに依存しないようにするのは、ユーザーの責任です。これは、医療、ファイナンス、法務、雇用、セキュリティ、インフラストラクチャなど、結果が影響を与える分野にこのアプリケーションを展開することを選択した場合に特に重要です。ServiceNow の AI 利用規定 に従うことに同意するものとします。このポリシーは ServiceNow によって更新される場合があります。

データ処理

このアプリケーションでは、ServiceNow 顧客の個々のインスタンスから一元化された ServiceNow 環境にデータを転送する必要があります。この環境は、インスタンスが存在するデータセンターとは異なるデータセンターリージョンに配置されている可能性があり、場合によっては Microsoft Azure などのサードパーティクラウドプロバイダーにも転送されます。このデータは、コアコンプライアンスポータル から利用可能なポリシーを含む、ServiceNow の内部ポリシーと手順に従って処理されます。

データコレクション

ServiceNow は、このアプリケーションの入力、出力を収集して使用し、出力を編集して、ServiceNow モデルや AI 製品などの ServiceNow テクノロジーを開発および改善します。お客様は、「」で説明されているように、いつでも将来のデータコレクションをオプトアウトできます。 Now Assist オプトアウトページ .

カタログビルダーでの **Now Assist** の詳細

カタログビルダーアプリケーションの Now Assist を使用して、カタログアイテムを記述するだけでカタログアイテムを作成する方法について説明します。Now Assist は、より詳細な説明と質問ラベルを持つカタログアイテムを生成します。

カタログビルダーでの **Now Assist** の概要

カタログビルダーで必要なカタログアイテムを記述すると、Now Assist がカタログアイテムを生成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アプリケーションは、カタログアイテム生成スキルを使用してカタログアイテムを作成します。スキルの詳細については、「」を参照してください。

注:
Now Assist を使用してアイテムを作成するには、catalog_builder_editor ロールと now.assist.creator ロールがアサインされている必要があります。

カタログビルダーでの **Now Assist** のメリット

価値・効果	機能	ロール
• カタログアイテムを選択できる：アイテムを記述すると、アイテムが Now Assist によって生成されます。 • カタログアイテムのカスタマイズ：具体的な詳細を示すと、ニーズに合わせて Now Assist がカタログアイテムをカスタマイズします。このカスタマイズにより、すべてのアイテムが確実に必要な仕様を満たすようにできます。 • プロフェッショナルな記述：説明と質問のラベルを、自動的に取得します。Now Assist は説得力のある説明を作り、カタログのプロフェッショナリズムを高めます。	を使用したカタログアイテムの作成 Now Assist	catalog_builder_editor と now.assist.creator

注:

- Now Assist は、 カタログビルダー がサポートするエンティティのみを生成します。カタログビルダーの制限は、カタログビルダーのNow Assistにも適用されます。カタログビルダーの制限の詳細については、「カタログビルダー制限事項」を参照してください。
- Now Assist 現在 カタログビルダー では以下を生成できません。
  - 場所
  - 詳細参照修飾子
  - 変数の属性
  - スクリプト可能デフォルト値
  - クライアントスクリプト
  - 設定
  - アクセス
  - フルフィルメント

関連情報

Configuring Now Assist Admin features

カタログビルダーでの **Now Assist** の構成

カタログビルダーで Now Assist をインストールして構成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

構成の概要

カタログビルダーアプリケーションへの Now Assist のインストールと同時に、カタログアイテム生成スキルをアクティブ化する必要があります。

関連情報

Install Now Assist plugins

Activate a Now Assist skill

カタログビルダーに **Now Assist** をインストールする

ServiceNow® Storeから クリエーターの Now Assist アプリケーションをインストールして、カタログビルダーで Now Assist を取得します。

始める前に

- 次のものをレビュー クリエーターの Now Assist 依存関係、ライセンスやサブスクリプションの要件、およびリリースの互換性に関する情報については、ServiceNow Storeのアプリケーションリスト。 クリエーターの Now Assistカタログ生成アプリケーション (com.snc.text2catalog) 用のNow Assistをインストールします。
- 必要なロール：admin

このタスクについて

Now Assist は クリエーターの Now Assist アプリケーション内の機能です。この機能の使用を開始するには、まずアプリケーションをインストールする必要があります。

手順

1. ServiceNow Store の クリエーターの Now Assist アプリケーションページで、[アプリを要求] を選択します。
2. 承認が付与されたら、インスタンスで すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
3. 検索バーを使用して、クリエーターの Now Assist アプリケーション (sn_now_creator) を検索します。
4. [インストール] を選択します。
5. クリエーターの Now Assist がインストールされていることを確認します。
   a. 移動先 すべて > *Now Assist* アドミン > 機能.
   b. ワークフローリストで、[作成者] を選択します。
   c. サービスカタログカードで、カタログアイテム生成スキルがアクティブであることを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



自動翻訳

注:
スキルがアクティブでない場合は、[詳細を表示] を選択します。次に、[サービスカタログ] ページで、[カタログアイテム生成スキル (Catalog item generation skill)] をオンにします。

Now Assist アドミンの詳細については、「Now Assist」を参照してください。

次のタスク
ユーザーが Now Assist を使用してカタログアイテムを作成できるようにするには、catalog_builder_editor および now.assist.creator ロールを付与します。

Now Assist を使用したカタログアイテムの作成

Now Assist を使用してカタログアイテムを作成し、サービスカタログのカタログアイテム要求でアイテムを注文できるようにします。カタログアイテムの動的な動作を定義し、自動入力設定を適用することもできます。

始める前に
必要なロール：catalog_builder_editor および now.assist.creator

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログビルダー.
2. [ダッシュボード] タブを選択して [新しいカタログアイテムを作成] を選択します。
3. 作成プロセスに関連するステップを確認して [続行] を選択します。
4. リストからテンプレートを選択して、[このアイテムテンプレートを使用] を選択します。
5. Now Assist のステップで、必要なカタログアイテムを記述します。

   カタログアイテムの記述の詳細については、「カタログアイテムの記述方法」を参照してください。

6. オプション: [例を試す] を選択して、 Now Assistを使用してカタログアイテムを作成するためのサンプルプロンプトを表示します。

   注:
   [例をもう一度試す] を選択して、さらにサンプルを表示します。サンプル内のテキストを編集し、要件に従ってアイテムを説明できます。

7. [*Now Assist*で生成] を選択します。
   Now Assist カタログアイテムの [詳細] および [質問] のステップ用のコンテンツを生成します。
8. アイテムを送信する前に、[詳細] および [質問] ステップのコンテンツを確認します。

   注:
   これらのステップとそのフィールドに表示される AI スパークル (✦ アイコンは、フィールドのコンテンツが AI によって生成されたものであることを示します。コンテンツを変更すると、スパークルは消えます。

関連情報

カタログアイテムの記述方法

カタログアイテム生成の参照情報

参照トピックには、構成プロパティ、ロールなどに関するその他の情報が記載されています。

カタログアイテムの記述方法

Now Assist は、ユーザーが記述した説明を使用して、カタログアイテムを生成します。カタログアイテムの作成で Now Assist を使用する場合は、以下のポイントを参考にカタログアイテムを記述します。

- ビルドするカタログアイテムの必要な詳細を指定します。たとえば、次のようなテキストを入力できます。

  移動ビザ申請フォームを作成します。

- 必要に応じて、カタログアイテムに含める 1 つ以上の質問の詳細を追加できます。正確な結果を得るには、タイプ、プロパティ (必須など)、選択肢、デフォルト値など、質問のすべての側面を記述します。
- 参照質問の場合は正確なテーブル名を指定します。
- レコードプロデューサーの場合は、質問をマッピングする正確なフィールド名を指定します。

  たとえば、次のテキストを記述できます。

  旅行ビザ申請フォームの作成

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

これには、社内、社外、および顧客訪問の 3 つの出張タイプを提供するドロップダウンメニューを含める必要があります (顧客訪問が既定のオプション)。出張開始日、出生国、および出張先の国の必須フィールドを追加します (これらは core_country テーブルの参照フィールドである必要があります)。出張期間のオプションフィールドと、ビジネス上の根拠の入力をユーザーに求めるセクションを含めます。

動的な動作の定義

Now Assistプロンプトでアクションと条件を指定することで、動的な動作を追加できます。アイテムの生成中に、 Now Assist はテキスト入力に基づいてカタログアイテムの動的な動作を作成します。

例を見てみましょう。プロンプトのテキストを「標準モバイル用のカタログアイテムを作成します。色 (黒、スペースグレイ、シルバー)、ストレージ (512 GB および 256 GB) 色が黒または銀の場合は、ストレージを 256 GB に設定し、読み取り専用にします。アイテムを生成します。ストレージの質問では、 Now Assist はフィールドを 256 GB に設定し、色として [黒] または [シルバー] が指定されている場合は編集できないようにする動的な動作を作成します。

自動入力の構成

Now Assistを使用すると、参照タイプの別の質問の値が変更されるたびに質問の値が自動的に入力されるように設定できます。自動入力の詳細については、「 カタログビルダーでの質問に対する自動入力値の設定」を参照してください。

次の質問を使用して、アクセスカードの交換を要求するカタログアイテムを作成します。 - 対象者:(質問タイプは「要求元」である必要があります) - マネージャー: (sys_userテーブルの参照タイプ。このフィールドは、要求元質問の値に基づいて自動入力されます。- プロフィール写真をアップロードする:(添付ファイル、必須)

カタログアイテムを生成した後、[自動入力] タブを確認できます。これは、テキスト入力に基づいて構成されます。

関連情報

Now Assist を使用したカタログアイテムの作成

Now Assist 会話型カタログ要求での

仮想エージェントでカタログアイテム要求を送信する際に、簡素化された会話エクスペリエンスを生成 AI に基づいて迅速化して提供します。それによって、セルフサービスでの作業を増やし、運用コストを削減できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

開始

カタログ会話範囲



会話型カタログ要求について説明します。

会話型カタログの概要ダッシュボード



会話型カタログダッシュボードとダッシュボードの表示方法について説明します。

自動翻訳

重要:
Now Assist の一部の製品/機能は現在、FedRAMP、NSC DOD IL5、オーストラリアの IRAP で保護されたデータセンターのお客様、セルフホスト型のお客様、またはその他の制限された環境のお客様は利用できません。詳細については、Now Support ナレッジベース 記事「KB0743854」を参照してください。将来のリリースで可用性の更新を確認してください。

重要:
現在、一部の Now Assist 製品/機能は一部の地域の顧客のみが利用できます。将来のリリースで可用性の更新を必ず確認してください。

AI の制限事項

このアプリケーションは、データ内のパターンに基づいて予測を生成する急速に進化している研究分野である人工知能 (AI) と機械学習を使用しています。その結果、このアプリケーションは必ずしも正確、完全、または適切な情報を生成するとは限りません。さらに、このアプリケーションがユースケースに合わせて完全にトレーニングまたはテストされているという保証はありません。これらの問題を軽減するために、ユースケースに対する正確性、害、および適切性について、このアプリケーションの使用をテストおよび評価し、出力を人間が監視し、意思決定の目的で AI で生成された出力のみに依存しないようにするのは、ユーザーの責任です。これは、医療、ファイナンス、法務、雇用、セキュリティ、インフラストラクチャなど、結果が影響を与える分野にこのアプリケーションを展開することを選択した場合に特に重要です。ServiceNow の AI 利用規定 に従うことに同意するものとします。このポリシーは ServiceNow によって更新される場合があります。

データ処理

このアプリケーションでは、ServiceNow 顧客の個々のインスタンスから一元化された ServiceNow 環境にデータを転送する必要があります。この環境は、インスタンスが存在するデー

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タセンターとは異なるデータセンターリージョンに配置されている可能性があり、場合によってはMicrosoft Azure などのサードパーティクラウドプロバイダーにも転送されます。このデータは、コアコンプライアンスポータル から利用可能なポリシーを含む、ServiceNow の内部ポリシーと手順に従って処理されます。

データコレクション

ServiceNow は、このアプリケーションの入力、出力を収集して使用し、出力を編集して、ServiceNow モデルや AI 製品などの ServiceNow テクノロジーを開発および改善します。お客様は、「」で説明されているように、いつでも将来のデータコレクションをオプトアウトできます。 Now Assist オプトアウトページ .

役に立つリソース

役立つ情報を提供できる ServiceNow リソースは次のとおりです。

ServiceNow コミュニティ

ServiceNow コミュニティ

Customer Success Center

Customer Success Center

ディベロッパー

developer.servicenow.com

Impact

http://impact.servicenow.com

ServiceNow University

ServiceNow University

Now Create

Now Create

パートナー

https://www.servicenow.com/partners.html

ServiceNow

http://servicenow.com

ServiceNow Store

http://servicenow.com

支える

- https://support.servicenow.com/now
- 既知のエラーポータル

カタログ会話範囲

ServiceNow® カタログ会話型カバー範囲では、会話型および非会話型カタログアイテムの大まかな概要を表示するダッシュボードを提供しています。

この情報は、会話型カタログの概要ダッシュボードで表示することができます。ダッシュボードには、会話型および非会話型のカタログアイテムの数、アイテムを非会話型にする理由、人気のある要

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

求チャネルなど、さまざまなレポートがグラフィカルに表示されます。また、カタログアイテムのリスト、会話ステータス、その他の詳細も表示されます。

> **注:**
> 会話型カタログダッシュボードにアクセスできるのは、会話型カタログ要求アプリに Now Assist をインストールしている場合のみです。会話型カタログダッシュボードは、会話型カタログ要求の Now Assist にバンドルされているため、個別にインストールすることはできません。

カタログアイテムをドリルダウンすると、たとえば会話型か非会話型かや、アイテムが非会話型である理由などの詳細を表示できます。アイテムを会話型にするのに役立つ可能性のある、非会話型アイテムの潜在的な提案を確認します。

ダッシュボードを表示するには、次のいずれかのロールが必要です。

- カタログアドミニストレーター [catalog_admin]
- カタログマネージャー [catalog_manager]
- カタログ編集者 [catalog_editor]

ダッシュボードにアクセスして表示するには、カタログ会話型エクスペリエンス (Catalog Conversational Experience) プラグイン (sn_catalog_con_cov) をインストールして有効にする必要があります。このプラグインは、ServiceNow Store で取得できます。

> **注:**
> 会話要求送信プラグイン用に Now Assist をインストールしている場合は、デフォルトでカタログ会話型エクスペリエンス (Catalog Conversational Experience) プラグイン (sn_catalog_con_cov) を取得します。

[カタログアイテムの会話ステータスの更新 **(Update catalog items, conversational status)**] スケジュール済みジョブは、カタログアイテムの会話データをプルします。このスケジュール済みジョブによって、カタログアイテムの理由が更新されます。このスケジュール済みジョブは、3 日に 1 回自動的に実行されます。ただし、必要なときに最新のデータを取得する場合は、このジョブを手動で実行します。

関連情報

Configure Now Assist in Conversational Catalog Request

カタログビルダーを使用して会話型カタログの概要ダッシュボードを表示する

会話型カタログの概要ダッシュボード

このダッシュボードには、必要な情報がグラフとテーブルで表示されます。

表示できるのは編集アクセス権を持つカタログアイテムのデータのみです。

> **注:**
> 会話型カタログダッシュボードにアクセスできるのは、会話型カタログ要求アプリに Now Assist をインストールしている場合のみです。会話型カタログダッシュボードは、会話型カタログ要求の Now Assist にバンドルされているため、個別にインストールすることはできません。

レポートのグラフ表示には、次の情報が表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レポートのグラフ表示	説明
会話および非会話型のアイテム数	会話型および非会話型のカタログアイテムの数。
アイテムを非会話型にする理由	カタログアイテムが非会話型である理由。たとえば、サポートされていない質問やスクリプト化された UI ポリシーがあると、アイテムは非会話型になります。
人気のある要求チャネル - 過去 6 か月間	過去 6 か月間に送信されたカタログアイテム要求のチャネルの分布。

[カタログアイテム] セクションには、次の情報が表示されます。

列名	説明
カタログアイテム	カタログアイテムの名前。 アイテム名を選択すると、カタログアイテムの詳細ページが開きます。
会話のステータス	カタログアイテムが会話型か非会話型かのステータス。
VA の表示タイプ	カタログアイテムのレンダリングのタイプ。カタログアイテムの構成に基づいて、会話、ウィンドウ、またはポップアップのいずれかに表示タイプが決定されます。
理由の数	アイテムが非会話的になる理由の数。 非会話型のカタログアイテムの名前を選択すると、理由が表示されます。
要求の数	過去 6 か月間に送信された要求に対応する要求の数。
状況	カタログアイテムのステータス。
所有者	カタログアイテムのオーナーの名前。
更新日時	カタログアイテムが最後に編集された日時。

自動翻訳

関連情報

- カタログビルダーを使用して会話型カタログの概要ダッシュボードを表示する
- ServiceNow AI Platform を使用して会話型カタログの概要ダッシュボードを表示する
- カタログアイテムの会話の詳細ページの概要
- カタログ会話範囲

カタログアイテムの会話の詳細ページの概要

カタログアイテムの詳細ページを表示します。アイテムが会話型でない場合は、カタログアイテムが会話型でない理由を確認して提案を検証し、アイテムを会話型にするためはにはどうすればよいかを確認します。

このページを表示できるのは、次のいずれかのロールを持っている場合のみです。

- カタログアドミニストレーター [catalog_admin]
- カタログマネージャー [catalog_manager]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- カタログ編集者 [catalog_editor]
- カタログビルダーエディター [catalog_builder_editor]

注:
カタログマネージャー、カタログエディター、およびカタログビルダーエディターは、カタログアイテムへの編集アクセス権を持っている場合のみ詳細ページを表示できます。

詳細ページには、会話型または非会話型のカタログアイテムに関連する次の情報が表示されます。

- カタログアイテムの名前
- 会話のステータスと表示タイプ
- カタログアイテムが最後に更新された日時。
- [理由と提案] タブおよび [アイテムの詳細] タブ

  [理由と提案] タブには、アイテムが会話型でないことの 1 つまたは複数の理由と、アイテムを会話型にできそうな提案が表示されます。理由が複数ある場合は、それぞれの理由を選択すると、その理由に対する提案が表示されます。

  [アイテムの詳細] タブには、アイテムの簡単な説明、説明、画像 (利用可能な場合) などの詳細が表示されます。

会話型でないアイテムの理由と提案を確認した後、変更を加える場合は [詳細ビューで編集] を選択します。ServiceNow AI Platform でカタログアイテムが編集用に開きます。

注:

- [詳細ビューで編集] ボタンは、カタログアドミン、カタログマネージャー、およびカタログ編集者のみに表示されます。
- チェックアウト済みステータスのカタログアイテムを表示している場合は、アイテムの公開バージョンに対応するデータが表示されます。カタログアイテムのドラフトに対する変更は、公開されるまでここには反映されません。

デフォルトでは、すべてのカタログアイテムが会話型です。カタログアイテムを非会話型にするには、[**VA** でアイテムを非会話型にする] チェックボックスをオンにします。



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

重要:
カタログアイテムに機密データが含まれている場合に、セキュリティ上の理由からカタログアイテム (およびユーザー応答) のデータを LLM に送信しない場合は、[**Now Assist (LLM)** をオフにする] チェックボックスをオンにします。このオプションを選択すると、互換性がある場合はこのアイテムが NLU トピックブロックを呼び出すことが保証されます。それ以外の場合は、アイテムの構成に応じてポップアップまたはリンクとして表示されます。NLU トピックブロックの制限は LLM トピックブロックよりも厳しいため、LLM トピックブロックの会話型アイテム (会話型カタログの概要ダッシュボードに表示されるように) は、NLU トピックブロックでは会話型ではない可能性があります。

関連情報

- 会話型カタログの概要ダッシュボード
- カタログビルダーを使用して会話型カタログの概要ダッシュボードを表示する
- ServiceNow AI Platform を使用して会話型カタログの概要ダッシュボードを表示する
- カタログ会話範囲
- Now LLM を活用した仮想エージェントのサービスカタログトピックブロック

ServiceNow AI Platform を使用して会話型カタログの概要ダッシュボードを表示する

ServiceNow AI Platform を使用すると、会話型または非会話型のカタログアイテムを表示するダッシュボードを確認できます。カタログアイテムが会話型ではない理由を理解したり、アイテムを会話型にするのに役立つ可能性のある提案を見つけたりすることができます。

始める前に
カタログ会話型エクスペリエンス (Catalog Conversational Experience) プラグイン (sn_catalog_con_cov) がインストールされていることを確認します。

必要なロール：catalog_admin、catalog_manager、catalog_editor

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > アイテムの管理.
2. [カタログアイテム] リストページで、[会話の概要 **(Conversational Overview)]** を選択します。

   会話型カタログの概要ダッシュボードが開き、自分が所有しているカタログアイテムまたは編集可能なカタログアイテムのみを表示することができます。

   注:
   - ダッシュボードを表示するには、 すべて > サービスカタログ > カタログ管理 > 会話型カタログの概要.
   - 特定のカタログアイテムのページでは、[会話の詳細を表示 **(View conversational details)]** を選択して、理由と提案を表示するカタログアイテムの詳細ページを開きます。

関連情報

- カタログ会話範囲
- 会話型カタログの概要ダッシュボード
- カタログアイテムの会話の詳細ページの概要

カタログビルダーを使用して会話型カタログの概要ダッシュボードを表示する

カタログビルダーを使用すると、会話型または非会話型のカタログアイテムを表示するダッシュボードを確認できます。カタログアイテムが会話型ではない理由を理解したり、アイテムを会話型にするのに役立つ可能性のある提案を見つけたりすることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
カタログ会話型エクスペリエンス (Catalog Conversational Experience) プラグイン (sn_catalog_con_cov) がインストールされていることを確認します。

必要なロール：catalog_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログビルダー.
2. [ダッシュボード] タブを選択します。
3. [VA の会話型カバー範囲] セクションで、[会話型カバー範囲を表示する] を選択します。

会話型カタログの概要ダッシュボードが開きます。特定のカタログアイテムの会話の詳細ページを表示するには、ダッシュボードでカタログアイテム名を選択します。詳細ページが表示されます。

> **注:**
> カタログアイテムの詳細ページを開いて、その会話の詳細を確認することもできます。これを行うには、[カタログアイテム] タブを選択し、詳細を表示するアイテムを選択して、[会話の詳細を表示 **(View conversational details)]** を選択します。

関連情報

- カタログ会話範囲
- 会話型カタログの概要ダッシュボード
- カタログアイテムの会話の詳細ページの概要
- でのカタログアイテムの編集 カタログビルダー

Now LLM を活用した仮想エージェントのサービスカタログトピックブロック

要求送信タスクを実行するための再利用可能なトピックブロックを含めることにより、Now LLM を活用した仮想エージェントでトピック会話を設計できます。

カタログアイテムの要求 **(Now LLM)**

このトピックブロックを使用して、生成 AI に基づく会話型の簡素化されたエクスペリエンスを通じてカタログアイテムを要求できます。会話型カタログ要求での Now Assist の構成については、「Configure Now Assist in Conversational Catalog Request」を参照してください。

入力パラメーター

パラメーター	説明
catalog_item_id	要求する必要があるカタログアイテムの sys_id。
context_json	JSON 形式の会話のコンテキスト。
execute_contextual_search	レコードプロデューサーの構成に基づいてコンテキスト検索を実行するかどうかを指定するオプション。レコードプロデューサーのコンテキスト検索の定義については「レコードプロデューサーのコンテキスト検索の定義 (Define contextual search for record producer)」を参照してください。
confirm_catalog_item	ユーザーが次のステップに進む前にカタログアイテムを確認する必要があるかどうかを指定するオプション。false に設定されている場合、ユーザーは確認をスキップしてカタログアイテムの質問に回答できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力パラメーター (続く)

パラメーター	説明
show_end_state_card	生成されたレコードに関する終了ステータスカード情報をユーザーに表示するオプション。

出力パラメーター

パラメーター	説明
record_id	アイテム送信後に生成されるレコードの sys_id。 カタログアイテムが会話モードでサポートされていない、またはユーザーがアイテムへのアクセス権を持っていない場合は、-1 が返されます。
record_table	レコードが生成されるテーブルの名前。
status	要求のステータス。オプションとなり得るのは [成功] または [エラー] です。
variables	カタログアイテムに関連する質問。
message	メッセージは、エラーが発生した場合に追加情報を提供します。
used_LLM	アイテムの要求中に Now LLM が使用されたかどうか、つまり、生成 AI を使用してカタログアイテムで定義された質問に対してスロット入力が行われたかどうかを示すオプション。

仮想エージェントの表示タイプ

カタログアイテムは、仮想エージェントで会話、ウィンドウ、またはポップアップとして表示できます。

会話の表示タイプを使用したカタログアイテム要求

(インラインで質問に回答することで) ユーザーは要求を会話モードで送信できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



ユーザーが Now LLM を利用する仮想エージェントの会話モードでカタログアイテムを要求する場合は、次の条件を満たす必要があります。

- カタログアイテムには、*sn_now_assist_cr.llm.conversational.request.question.limit* プロパティで指定された数を超える質問を含めることはできません。デフォルトでは、この数は 500 に設定されています。このプロパティの詳細については、「サービスカタログ のプロパティ」を参照してください。
- カタログアイテムはスクリプト化されたカタログ UI ポリシーを持つことができます。ただし、サポートされていないメソッドまたは関数を含むスクリプト化された UI ポリシーがカタログアイテムにある場合、カタログアイテムは非会話型になります。
- 次のメソッドまたはクラスは、カタログアイテムを会話型にするためのカタログクライアントスクリプトまたはスクリプト化された UI ポリシーでサポートされています。
  - moment
  - window.location.href
  - top.location.href
  - top.window.open

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- window.open
- open
- Array
- Boolean
- Date
- Error
- GlideAjax
- GlideRecord
- JSON
- Math
- Number
- Object
- RegExp
- String
- alert
- console.info
- console.error
- console.debug
- console.warn
- console.log
- console.clear
- console.count
- console.countReset
- console.dir
- console.dirxml
- console.table
- decodeURI
- decodeURIComponent
- encodeURI
- evalexec
- g_form.addErrorMessage
- g_form.addInfoMessage
- g_form.addOption
- g_form.clearMessage
- g_form.clearOptions
- g_form.clearValue
- g_form.getActionName

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- g_form.getDisplayValue
- g_form.getEditableFields
- g_form.getIntValue
- g_form.getReference
- g_form.getSysId
- g_form.getTableName
- g_form.getUniqueValue
- g_form.getValue
- g_form.hasField
- g_form.hideAllFieldMsgs
- g_form.hideErrorBox
- g_form.hideFieldMsg
- g_form.isMandatory
- g_form.isNewRecord
- g_form.isReadOnly
- g_form.isVisible
- g_form.removeOption
- g_form.save
- g_form.setDisabled
- g_form.setDisplay
- g_form.setLabel
- g_form.setLabelOf
- g_form.setMandatory
- g_form.setReadOnly
- g_form.setReadonly
- g_form.setValue
- g_form.setVariablesReadOnly
- g_form.setVisible
- g_form.showErrorBox
- g_form.showFieldMsg
- g_form.submit
- g_user
- ga.addParam
- ga.getXML
- indexOf
- isLoading
- isNaN

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

  - newValue
  - oldValue
  - onChange
  - parseFloat
  - parseInt
  - this
  - toFixed
  - trim
  - undefined
  - escape
  - unescape
- カタログアイテムはカタログクライアントスクリプトを持つことができます。ただし、サポートされていないメソッドまたは関数を含むカタログクライアントスクリプトがカタログアイテムにある場合、カタログアイテムは非会話型になります。
- 想定される価格を含む変数はサポートされていません。
- *sn_now_assist_cr.llm.reference_question_choices.limit*プロパティのテーブルに対応する参照型変数のレコード数の上限を指定できます。デフォルトでは、制限は 2000000 です。2000000 を超える値を指定すると、応答時間に影響する可能性があります。
- UI ページがサービスポータルで無視されるのと同様に、UI ページ変数タイプは仮想エージェントで無視されます。詳細については、「サービスカタログ変数のタイプ」を参照してください。
- カスタム変数をサポートするには、ユーザーがトピックブロックをカスタム変数に関連付けて、対話型インターフェースで表す必要があります。ユーザーがトピックブロックを関連付けない場合、カスタム変数を含むカタログアイテムは非会話型になります。
- 変数によってカタログアイテムが非会話型になることがわかっている場合は、[対話型インターフェースから削除] オプションを選択して、対話型インターフェースからそのような変数を削除できます。このオプションは、 ServiceNow AI Platform の質問フォームの [可用性] タブにあります。
- *sn_now_assist_cr.enable_question_grouping* プロパティを使用して、セマンティックに関連する質問をグループ化し、それらをまとめてプロンプトを表示して、会話のターンを減らします。このプロパティは、デフォルトでは無効になっています。

- 次のシナリオでは、フィールドメッセージは要求者に表示されません。
  - 既に回答されている質問に対してフィールドメッセージが表示されている場合。
  - 質問が読み取り専用であるか、非表示であるか、既に自動入力されているために質問が要求者に表示されない場合。
- 次の変数属性がサポートされています。
  - ref_ac_order_by
  - allowed_extensions
  - max_file_size

  注:
  その他のすべての変数属性は、仮想エージェントでは無視されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- カタログアイテムには単一行変数セットを設定できますが、複数行の変数セットは設定できません。
- カタログアイテムに質問のデフォルト値が設定されている場合は、デフォルト値は仮想エージェントに表示されるため、ユーザーは手動で選択しなくてもデフォルト値を使用できます。ユーザーは、デフォルト値以外の値を選択することもできます。
- ユーザーは、カタログアイテムの次のタイプの質問はスキップできません。
  - 複数選択肢をルックアップ
  - 選択ボックス
  - 選択ボックスのルックアップ
  - はい/いいえ
  - 数値スケール ([第一選択肢を選択しない] 設定が選択されていない場合)
  - 複数選択肢 ([第一選択肢を選択しない] 設定が選択されていないか、[「なし」を選択肢に含める] 設定が選択されている場合)
- ユーザーが Microsoft Teams などのサポートされている別のコラボレーションツールで仮想エージェントを使用している場合：
  - フィールドの選択肢タイプでの検索アイコンを使用した値の検索はサポートされていません。

Microsoft Teams の選択肢タイプフィールド



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

仮想エージェント の選択肢タイプフィールド



自動翻訳

- フィールドの参照タイプの値の検索は、質問の形式で実行されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Microsoft Teams の参照タイプフィールド



仮想エージェントの参照タイプフィールド



自動翻訳

注:
対話型カタログ要求アプリケーションに Now Assist をインストールしている場合、これらの条件は Now LLM を活用した仮想エージェントのカタログアイテムの会話モードに対応します。

ポップアップ表示タイプを使用したカタログアイテム要求

ユーザーは、アイテムのポップアップとしてカタログアイテム要求を送信できますが、これは会話型ではありません。ポップアップでは、仮想エージェントは、ユーザーが新しいタブに移動せずにポップアップで要求を送信するためのリンクを提供します。非会話型カタログアイテムは、カスタム変

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

数、ラベル付きカスタム変数、または UI ページ変数がない場合にのみ、ポップアップとして表示できます。

注:
仮想エージェントの会話をポップアップとして表示しない場合は、*glide.sc.va.render_type.legacy* プロパティを true に設定します。これにより、構成されたポータル内のすべての非会話型カタログアイテムが新しいタブで表示されます。

ウィンドウ表示タイプを使用したカタログアイテム要求

ユーザーはウィンドウでカタログアイテム要求を送信できます。ウィンドウには、仮想エージェントにより、*sn_itsm_va.com.snc.itsm.virtualagent.portal_url* プロパティで定義されたサービスポータルで要求を送信するためのリンクが提供されています。非会話型アイテムは、カスタム変数、カスタムラベル付き変数、または UI ページ変数がある場合には、ウィンドウとして表示されます。

カタログアイテムは、次のタイプの場合にウィンドウとして表示されます。

- コンテンツアイテム
- 注文ガイド
- ウィザードランチャ
- 標準的な変更テンプレート

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



関連情報

- Configuring assistants overview
- カタログビルダープレビュートピックの会話
- Now LLM Service updates

NLU を活用した仮想エージェントのサービスカタログトピックブロック

要求送信タスクを実行するための再利用可能なトピックブロックを含めることにより、自然言語理解 (NLU) (NLU) を活用した仮想エージェントでトピック会話を設計できます。

カタログアイテムの検索

このトピックブロックを使用して、検索条件に基づいてカタログアイテムを検索できます。検索結果が複数ある場合は、カルーセルビューから 1 つ選択できます。

入力パラメーター

パラメーター	説明
query_term	カタログアイテムを検索するためのキーワード。カタログアイテムのキーワード検索の設定については「カタログアイテムのキーワード検索の設定」を参照してください。
catalogs	カタログアイテムを検索する必要があるカタログのカンマ区切りリスト。
result_limit	表示する必要がある検索結果の数。デフォルトでは 5 に設定されています。

出力パラメーター

パラメーター	説明
catalog_item_id	カタログアイテムが選択されている場合は、アイテムの sys_id が返されます。 カタログアイテムが選択されていない、つまりこれらのオプションが全く選択されていない場合は -1 が返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力パラメーター (続く)

パラメーター	説明
item_type	ユーザーが選択したカタログアイテムの sys_class_name。
is_conversational	仮想エージェントの会話モードでカタログアイテムを要求できるかどうかを指定します。

カタログアイテムを要求する

このトピックブロックを使用して、カタログアイテムを要求できます。

入力パラメーター

パラメーター	説明
catalog_item_id	要求する必要があるカタログアイテムの sys_id。
execute_contextual_search	レコードプロデューサーの構成に基づいてコンテキスト検索を実行するかどうかを指定するオプション。レコードプロデューサーのコンテキスト検索の定義については「レコードプロデューサーのコンテキスト検索の定義 (Define contextual search for record producer)」を参照してください。
confirm_catalog_item	ユーザーが次のステップに進む前にカタログアイテムを確認する必要があるかどうかを指定するオプション。false に設定されている場合、ユーザーは確認をスキップしてカタログアイテムの質問に回答できます。
show_end_state_card	生成されたレコードに関する終了ステータスカード情報をユーザーに表示するオプション。

出力パラメーター

パラメーター	説明
record_id	アイテム送信後に生成されるレコードの sys_id。 カタログアイテムが会話モードでサポートされていない、またはユーザーがアイテムへのアクセス権を持っていない場合は、-1 が返されます。
record_table	レコードが生成されるテーブルの名前。
変数	カタログアイテムに関連する質問。

仮想エージェントの表示タイプ

カタログアイテムは、仮想エージェントで会話、ウィンドウ、ポップアップ、またはインラインとして表示できます。

会話の表示タイプを使用したカタログアイテム要求

(インラインで質問に回答することで) ユーザーは要求を会話モードで送信できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



ユーザーが NLU を利用する仮想エージェントの会話モードでカタログアイテムを要求する場合は、次の条件を満たす必要があります。

- カタログアイテムには、*glide.sc.conversational.request.question.limit* プロパティで指定された数を超える質問を含めることはできません。デフォルトでは 10 に設定されます。このプロパティの詳細については「サービスカタログ のプロパティ」を参照してください。
- カタログアイテムには、スクリプト化されていないカタログ UI ポリシーを含めることができます。これらの UI ポリシーは変数が順次影響を受けるように、つまり下位の変数が上位の変数に影響を与えるように定義する必要があります。
- Now Mobile またはサービスポータル用に定義されたカタログクライアントスクリプトは、カタログアイテムに含めることができません。
- 次の変数のみがサポートされています。
  - 添付ファイル
  - チェックボックス (チェックボックス変数のグループはサポートされていません)
  - 日付
  - 日付/時刻

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

  - メール
  - IP アドレス
  - ラベル
  - ルックアップ複数の選択肢 (想定価格および詳細参照修飾子なし)
  - ルックアップ選択ボックス (想定価格および詳細参照修飾子なし)
  - 複数の選択肢 (想定価格なし)
  - 複数行テキスト
  - 数値スケール (想定価格なし)
  - 参照 (想定価格および詳細参照修飾子なし)

    注:
    7000 を超えるレコードを持つテーブルに対応する参照タイプ変数はサポートされていません。レコード数の上限は *glide.sc.va.reference_question_choices.limit* プロパティで指定できます。デフォルトでは、7000 に設定されています。

  - 要求元 (想定価格および詳細参照修飾子なし)
  - リッチテキストラベル
  - 選択ボックス (想定価格なし)
  - 1 行テキスト
  - URL
  - ワイドな 1 行テキスト
  - はい/いいえ
  - コンテナ変数
- 次の変数属性がサポートされています。
  - ref_ac_order_by
  - allowed_extensions
  - max_file_size

  注:
  その他のすべての変数属性は、仮想エージェントでは無視されます。

- カタログアイテムには単一行変数セットを設定できますが、複数行の変数セットは設定できません。
- カタログアイテムに質問のデフォルト値が設定されている場合は、デフォルト値は仮想エージェントに表示されるため、ユーザーは手動で選択しなくてもデフォルト値を使用できます。ユーザーは、デフォルト値以外の値を選択することもできます。
- カタログアイテムに質問のデータルックアップが設定されている場合は、セッター値は仮想エージェントに表示されるため、ユーザーはセッター値を使用するか、別の値を選択できます。セッターの質問が照合の質問に先行する場合、データルックアップを含むカタログアイテムは会話アイテムとしてサポートされません。
- ユーザーは、カタログアイテムの次のタイプの質問はスキップできません。
  - 複数選択肢をルックアップ
  - 選択ボックス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 選択ボックスのルックアップ
- はい/いいえ
- 数値スケール ([第一選択肢を選択しない] 設定が選択されていない場合)
- 複数選択肢 ([第一選択肢を選択しない] 設定が選択されていないか、[「なし」を選択肢に含める] 設定が選択されている場合)

- ユーザーが Microsoft Teams などのサポートされている別のコラボレーションツールで仮想エージェントを使用している場合：
  - フィールドの選択肢タイプでの検索アイコンを使用した値の検索はサポートされていません。

Microsoft Teams の選択肢タイプフィールド



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

仮想エージェント の選択肢タイプフィールド



自動翻訳

- フィールドの参照タイプの値の検索は、質問の形式で実行されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Microsoft Teams の参照タイプフィールド



仮想エージェントの参照タイプフィールド



カタログアイテムが非会話型の場合、要求フォームは次のいずれかの表示タイプとして表示されます。

- インライン
- ポップアップ
- ウィンドウ

条件に応じて、非会話型カタログアイテムのカタログアイテムフォームがインライン、ポップアップ、またはウィンドウのいずれで表示されるかが決まります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
質問の数に基づいて、 *glide.sc.va.inline_render.question.limit* プロパティによってカタログアイテムフォームがインラインまたはポップアップのどちらで表示されるかが決まります。デフォルトでは、プロパティの値は 20 です。

カタログアイテムフォームの表示タイプ	条件
インライン	• カタログアイテムに、カスタム変数または UI ページ変数が含まれていない。 • カタログアイテムに含まれる質問数が 20 以下の場合、アイテムフォームはインラインとして表示される。*glide.sc.va.inline_render.question.limit* プロパティのデフォルト値は 20 です。 • カタログアイテムに複数行の変数セット (MRVS) が含まれていない。
ポップアップ	• カタログアイテムに、カスタム変数または UI ページ変数が含まれていない。 • カタログアイテムに含まれる質問数が 20 超の場合、アイテムフォームはポップアップとして表示される。*glide.sc.va.inline_render.question.limit* プロパティのデフォルト値は 20 です。
ウィンドウ	• カタログアイテムにカスタム変数または UI ページ変数が含まれている。 • *glide.sc.va.render_type.legacy* プロパティが true に設定されている。

インライン表示タイプを使用したカタログアイテム要求

カタログアイテムの要求者は、NLU を活用した仮想エージェントでフォームにインライン入力してカタログアイテムを送信できます。要求者は、インライン表示タイプでマークされたカタログアイテムを要求しながら、仮想エージェントの会話内でそのアイテムとオプションを入力できます。

たとえば、要求者は仮想エージェントの会話でインラインでフォームに入力し、アイテムを送信できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カタログアイテムのインライン要求



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ポップアップ表示タイプを使用したカタログアイテム要求

ユーザーは、アイテムのポップアップとしてカタログアイテム要求を送信できますが、これは会話型ではありません。ポップアップでは、仮想エージェントは、ユーザーが新しいタブに移動せずにポップアップで要求を送信するためのリンクを提供します。非会話型カタログアイテムは、カスタム変数、ラベル付きカスタム変数、または UI ページ変数がない場合にのみ、ポップアップとして表示できます。

注:
仮想エージェントの会話をポップアップとして表示しない場合は、*glide.sc.va.render_type.legacy* プロパティを true に設定します。これにより、構成されたポータル内のすべての非会話型カタログアイテムが新しいタブで表示されます。

ウィンドウ表示タイプを使用したカタログアイテム要求

ユーザーはウィンドウでカタログアイテム要求を送信できます。ウィンドウには、仮想エージェントにより、*sn_itsm_va.com.snc.itsm.virtualagent.portal_url* プロパティで定義されたサービスポータルで要求を送信するためのリンクが提供されています。非会話型アイテムは、カスタム変数、カスタムラベル付き変数、または UI ページ変数がある場合には、ウィンドウとして表示されます。

カタログアイテムは、次のタイプの場合にウィンドウとして表示されます。

- コンテンツアイテム
- 注文ガイド
- ウィザードランチャ
- 標準的な変更テンプレート

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



関連情報

カタログビルダープレビュートピックの会話

要求トピックの会話を送信する

ユーザーは 仮想エージェント 会話で要求を送信できます。

要求トピックの会話を送信すると、以下のトピックブロックが使用されます。

- カタログアイテムの検索
- カタログアイテムを要求する

[要求を送信] トピックの会話を使用すると、ユーザーは利用可能なすべてのオプションから選択して要求を送信できます。たとえば、ユーザーがアイテムを要求している場合、仮想エージェント はユーザーに検索キーワードの入力を求めます。ユーザーがキーワードを入力すると、仮想エージェント によりカルーセルビューで利用可能な選択肢が返されます。

ユーザーが必要なアイテムを選択する際は、以下のシナリオが考えられます。

- (行に記載された質問に回答することで) ユーザーは要求を会話モードで送信できます。要求を送信すると、要求されたアイテムカードが要求ページへのリンクとして要求番号とともに表示されます。



  注: ®
  Now Mobile では、この URL でネイティブ画面が開きます。

- ユーザーはポップアップまたはウィンドウで要求を送信できます。
  - ポップアップの場合、仮想エージェントは、新しいタブに移動することなく、要求をポップアップで送信するためのリンクをユーザーに提供します。非会話型カタログアイテムは、カスタム変数、ラベル付きカスタム変数、または UI ページ変数がない場合にのみ、ポップアップとして表

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

示できます。詳細については、「仮想エージェントの サービスカタログトピックブロック」を参照してください。

- ウィンドウの場合は、仮想エージェント により *sn_itsm_va.com.snc.itsm.virtualagent.portal_url* プロパティの サービスポータル で定義した要求を送信するためのリンクがユーザーに提供されます。非会話型アイテムは、カスタム、カスタムラベル付き、または UI ページ変数を含むウィンドウとして表示されます。詳細については、「仮想エージェントのサービスカタログトピックブロック」を参照してください。

注:
Now Mobile が、モバイル従業員サービスポータル (mesp) でアイテムを開きます。



関連情報

NLU を活用した仮想エージェントのサービスカタログトピックブロック

Hermes メッセージングサービス

Hermes メッセージングサービス を使用すると、Apache Kafka 環境を ServiceNow® インスタンスと統合できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

開始するには

探索



Hermes メッセージングサービスメリット、ユースケース、制限事項について説明します。

構成



アクティブ化について学習し、安全な接続を設定します。

メッセージを生成して消費する



Kafka メッセージの生成と消費について説明します。

名前空間とトピックの管理

名前空間とトピックを Hermes で管理します。

管理

診断と検査トピックを表示します。

参照



Hermes メッセージングサービスコンポーネントとセキュリティモデルについて説明します。

自動翻訳

役に立つリソース

役立つ情報を提供できる ServiceNow リソースは次のとおりです。

ServiceNow コミュニティ

ServiceNow コミュニティ

支える

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- https://support.servicenow.com/now
- 既知のエラーポータル

Hermes メッセージングサービス の探索

Hermes メッセージングサービスとそれが Kafka 環境とインスタンス間のデータフローの管理にどう役立つかについて説明します。

Hermes メッセージングサービスの概要

Apache Kafka は、組織内のビジネスシステム間でデータを交換するための単一の統合ポイントを提供するオープンソースのデータストリーミングプラットフォームです。Hermes メッセージングサービスを使用することにより、Apache Kafka 環境を ServiceNow インスタンスと統合して、これらのビジネスシステムとデータを交換できます。

Hermes メッセージングサービス は、インスタンスで大量の Kafka イベントを生成および使用可能にする、Apache Kafka にビルドされたマルチテナント、マルチクラスター、データトランスポート、およびキューイングサービスです。

- Kafka 環境と ServiceNow インスタンス間の非同期データ転送を簡素化および標準化します。
- Kafka イベントを大規模に公開して処理します。ServiceNow インスタンスから Kafka 環境にイベントを公開し、外部システムからの Kafka イベントを低レイテンシで大量に使用します。
- メッセージ量の急増とバーストを効果的に処理して、インスタンスへのパフォーマンスの影響を最小限に抑えます。
- Hermes 診断ツールを使用して、メッセージ配信の健全性とパフォーマンスを管理します。

コンポーネント

Hermes は次のコンポーネントを使用します。

イベント
: 発生したことの記録 (ログエントリの作成など)。Kafka はイベントを使用して、システム間でほぼリアルタイムでデータを送信します。イベントにはキーと値が含まれます。

トピック
: イベントの論理グループ。Kafka では、これらのイベントはメッセージとして送信されます。トピックは、関連するイベントをグループ化するために使用されます。トピック内のイベントは、パーティションを使用して編成されます。

パーティション
: トピックは、スケーラビリティと並列処理をサポートするためにパーティションに分割されます。各イベントは、そのキーに基づいてパーティションに割り当てられます。同じキーを持つイベントは、常に到着順に同じパーティションに書き込まれます。

名前空間
: 論理的なトピックのグループ化。トピックを名前空間別に整理して、トピックがどの Kafka クラスターから来たかを示すことができます。ドメインセパレーションされたインスタンスでは、各ドメインに名前空間を作成して、特定のトピックへのアクセスを制御できます。

Hermes Kafka クラスター
: ServiceNowデータセンターでホストされている Kafka クラスター。Hermes は Kafka クラスターを使用して、プロデューサーとコンシューマー間のメッセージの配信を管理します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロデューサ

イベントを作成して Hermes Kafka クラスター内のトピックに送信するシステムまたはコンポーネント。プロデューサーは、イベントが格納されるパーティションを決定するイベントキーを設定します。

コンシューマー

1 つ以上のトピックパーティションからイベントを読み取るシステムまたはコンポーネント。コンシューマーは、各パーティション内に表示される順序でイベントを処理します。コンシューマーは、複数のパーティションから同時に読み取ることができます。

Hermes メッセージングサービス ユーザー

ユーザー

ユーザー	説明
Hermes アドミニストレーター	Hermes アドミンは、各 Kafka クラスターまたはドメインの名前空間を定義し、インスタンス内で、またはコマンドラインインターフェイス (CLI) を使用して、トピックレコードを作成します。Hermes アドミンは、Hermes メッセージングサービス トピックインスペクターを使用して、トピックをモニタリングし、Hermesトピック内のメッセージのペイロードを確認します。

Hermes メッセージングサービスのワークフロー

1. ドメインセパレーションインスタンス内で、Hermes アドミンは、各ドメインの名前空間レコードを作成します。
2. Hermes アドミンは、インスタンスで、または CLI を使用してトピックレコードを作成します。
3. Hermes アドミンは、必要に応じてインスタンス内のトピックレコードを更新または再スキャンします。
4. Hermes アドミンは、Hermes メッセージングサービスのトピックインスペクターを使用してトピックをモニタリングし、メッセージペイロードを確認します。

メリット

ServiceNow プラットフォームのさまざまな統合ポイントとアプリケーションにより、Hermes メッセージングサービスを使用してイベントを公開し、取り込むことができます。

Hermes メッセージングサービスは、ストリームコネクト、ログエクスポートサービス (LES)、およびインスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) の一部として利用可能な ServiceNow AI Platform の機能です。

価値・効果	アプリケーション	ユーザー
Hermes メッセージングサービス と ワークフロースタジオ を使用して、ServiceNow インスタンスから外部アプリケーションにデータをエクスポートします。	Flow Designer	管理者
Hermes メッセージングサービス と ログエクスポートサービス を使用することで、レポート、監査、または規制の目的で、ログデータをインスタンスから外部データレークに安全にエクスポートします。	Exploring Log Export Service (LES)	管理者

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

価値・効果	アプリケーション	ユーザー
Hermes メッセージングサービス と ストリームコネクト を使用して、受信 Kafka イベントからフローをトリガーし、Kafka 環境への送信メッセージをトリガーします。	Using Stream Connect for Apache Kafka	アドミニストレーター
Utah リリースより前に作成したレプリケーションセットをアップグレードして Hermes メッセージングサービスを使用することで、インスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) のパフォーマンスと処理効率を向上させます。	インスタンスデータレプリケーション (IDR)	管理者

制限事項

- 最大メッセージサイズ：2 MB
- 1 秒あたりの最大メッセージサイズ：2 MB (生成または消費)
- トピック数：インスタンスあたり 30 トピック
- パーティションの最大数：トピックあたり 32 パーティション
- 保持ポリシー：36 時間
- Hermesメッセージを生成するためにサポートされている圧縮タイプ:GZIP、LZ4、および NONE

次に探索する内容

Hermes メッセージングサービスの構成と使用の詳細については、以下を参照してください。

- Hermes メッセージングサービスの構成
- を使用したデータ交換 Hermes
- Hermes での名前空間とトピックの管理
- Hermes メッセージングサービス の管理
- Hermes メッセージングサービスの参照

を使用したデータ交換 **Hermes**

Hermes メッセージングサービスを使用して、ServiceNowインスタンスで Kafka メッセージを生成および消費します。

Hermes メッセージングサービス を使用して ServiceNow インスタンスと Kafka 環境の間でデータを交換するには、いくつかの方法があります。いずれの場合も、データはあるエンティティから生成され、別のエンティティによって消費されます。

ストリームコネクト の使用

ストリームコネクトを使用すると、フローアクションのプロデューサーステップまたはプロデューサー API を使用してServiceNowインスタンスからメッセージを生成し、そのメッセージを外部アプリケーションで消費できます。

外部アプリケーションからメッセージを生成し、次のいずれかの方法を使用して ServiceNow インスタンス内でメッセージを消費することもできます。

- Kafka フロートリガー
- ETL コンシューマー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 変換マップコンシューマー
- スクリプトコンシューマー

ストリームコネクトの概要

詳細については、「Apache Kafka のストリームコネクト」を参照してください。

ログエクスポートサービス の使用

ログエクスポートサービスを使用すると、ServiceNowインスタンスからログを生成し、そのログを外部アプリケーションで消費することができます。

ログエクスポートサービス アーキテクチャ



ログエクスポートサービスのログの生成と消費の詳細については、「Exploring Log Export Service (LES)」を参照してください。

Kafka クライアントの使用

Kafka 標準プロトコルを使用すると、メッセージを生成する任意のアプリケーションとメッセージを交換できます。たとえば、標準の Kafka プロトコルを使用して Java アプリケーションからメッセージを生成し、それを ServiceNow インスタンスで消費することができます。またその逆も同様です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メッセージの作成と使用



Kafka クライアントを使用したデータ交換の詳細については、「Kafka クライアントからのメッセージの生成と消費」を参照してください。

Hermes による高度な高可用性転送

通常の運用、Advanced High Availability (AHA) 転送、フェイルオーバーのシナリオで、Hermes でメッセージがどのように生成および消費されるかについて説明します。

ServiceNow 本番インスタンスは、地理的に離れたデータセンターで動作します。各データセンターは別のデータセンターとペアリングされ、フェイルオーバーサポートによる冗長性を提供します。1 つのデータセンターをアクティブ側として指定し、もう 1 つをスタンバイ側として指定します。たとえば、インスタンスを DC1 と DC2 データセンターに構成し、DC1 をアクティブ側として設定するとします。

StreamConnect、LES、または IDR を有効にすると、両方のデータセンターで新しい Hermes Kafka クラスターがプロビジョニングされます。高可用性を確保し、フェイルオーバーをサポートするために、Hermes は各データセンターに 1 つずつ、アクティブ/アクティブ Kafka クラスターのペアを使用します。

クラスターの近く

インスタンスと同じデータセンターにある Hermes Kafka クラスターは、近くのクラスターです。

ファークラスター

他のデータセンターで実行されているクラスターは、ファーザークラスターです。他のインスタンスの場合はその逆です。近くのクラスターはデータセンターにあり、遠くのクラスターは別のデータセンターで実行されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Hermes Kafka クラスターの近くと遠く



通常の操作

通常の運用条件下では、メッセージはインスタンスまたは外部クライアントによって近くの Hermes クラスターに対して生成されます。たとえば、インスタンスが DC1 データセンターで実行されている場合、DC1 の近くの Hermes クラスターにメッセージが生成されます。外部クライアントから送信されたメッセージは、プロデューサーのブートストラップ URL で定義されている 400 倍の範囲のポートを使用してクラスターに生成されます。

Hermes でトピックが作成されると、両方のクラスターに作成されます。両方のクラスターからのメッセージを消費するために 2 つのコンシューマープロセスが使用されますが、通常の状況では 1 つのコンシューマーのみがアクティブに消費しています。各コンシューマーは、410x の範囲と 420x の範囲のそれぞれ異なるブートストラップ URL を使用する必要があります。

フェイルオーバープロセス

次の状況では、メッセージが生成されるクラスターが変更される可能性があります。

インスタンスの高度な高可用性 (AHA) 転送

インスタンスが AHA 転送を受けると、スタンバイインスタンスがアクティブになり、以前にアクティブだったインスタンスがスタンバイになります。このシナリオでは、インスタンスは新しくアクティブになった側で Hermes クラスターを使用するように切り替わります。

たとえば、インスタンスが DC1 および DC2 データセンターで実行され、DC1 が現在のアクティブ側である場合に AHA 転送が発生すると、インスタンスは DC2 の Hermes クラスターを使用するように切り替わります。

Hermes フェイルオーバー

インスタンスは、Hermes クラスターの健全性をアクティブに監視します。クラスターの問題が検出されると、フェールオーバー モードになります。この場合、近くの Hermes クラスターが復旧したことをインスタンスが検出するまで、スタンバイインスタンスの近くにある Hermes クラスターを使用します。

たとえば、インスタンスがアクティブ側である DC1 および DC2 データセンターで実行されている場合、DC1 の Hermes クラスターを使用します。DC1 で Hermes クラスターの問題が検出されると、Hermes フェイルオーバーモードになり、DC1 クラスターが再び正常になるまで DC2 クラスターへのメッセージの生成を開始します。復旧後、DC1 の Hermes クラスターの使用を再開します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フェイルオーバーが発生したときに、コンシューマーが遅延していると、コンシューマーの 1 つが処理を完了するまで、両方のコンシューマーがメッセージを消費する可能性があります。たとえば、現在のアクティブ側が DC1 の場合、DC1 から消費するコンシューマーはアクティブにメッセージを処理しています。DC1 クラスターで問題が発生して DC2 クラスターにフェイルオーバーされた場合、DC2 クラスターから消費するコンシューマーはメッセージの処理を開始します。DC1 クラスターから消費するコンシューマーが遅れている場合、DC1 コンシューマーが追いつくまで、両方のコンシューマーはメッセージを消費し続けます。

注文の維持

メッセージの順序を維持する必要がある場合は、コンシューマーアプリケーションの責任でこれを管理する必要があります。メッセージのグローバルな順序付けは、Kafka でのトピックの定義方法に依存することに注意してください。

Hermes メッセージングサービスの構成

Hermes メッセージングサービス を有効にする方法について説明します。Hermes メッセージングサービス への安全な接続をセットアップします。

構成の概要

Hermes メッセージングサービスは、ストリームコネクト、ログエクスポートサービス (LES)、およびインスタンスデータレプリケーション (IDR) (IDR) の一部として利用可能な ServiceNow AI Platform の機能です。

ストリームコネクトまたはログエクスポートサービスを正常にセットアップして構成するには、「Hermes メッセージングサービス への安全な接続の設定」の手順を完了する必要があります。

Hermes メッセージングサービス のアクティブ化

Hermes メッセージングサービスは、Glide Hermes Message Queue プラグイン (com.glide.hermes) がアクティブ化されている場合に有効になります。

このプラグインは直接有効になりません。代わりに、次のいずれかのアクションによってプラグインが有効になります。

- ServiceNowストリームコネクトインストーラー (com.glide.hub.stream_connect.installer) プラグインの有効化
- ログエクスポートサービス アプリケーションのインストール
- Utah 以降での IDR プラグイン (com.glide.idr) のアクティブ化
- IDR プラグイン (com.glide.idr) のアクティブ化後に Utah 以上にアップグレード

> **注:**
> ストリームコネクト には Workflow Data Fabric および ストリームコネクト サブスクリプションが必要です。詳細については、「https://www.servicenow.com/products/automation-engine.html」を参照してください。

Hermes メッセージングサービス への安全な接続の設定

ServiceNow® インスタンス署名証明書を生成して Kafka トピックを保護します。

始める前に
Hermes メッセージングサービス を設定するには、ネットワーク管理者および Kafka 管理者との調整が必要です。ネットワークアドミニストレーターと協力して必要なセキュリティ証明書を取得し、必要なポートを開きます。Kafka アドミニストレーターと協力して、Kafka 環境が正しく構成され、アプリケーションが標準の Kafka プロトコルを使用して Hermes メッセージングサービス に接続できることを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のセットアップが行われていることを確認します。

- Hermes メッセージングサービス がアクティブ化されている。「Hermes メッセージングサービス のアクティブ化」を参照してください。
- キー管理フレームワークプラグイン (com.glide.kmf.global) がアクティブ化されている。
- 証明書 [sys_kmf_certificate] テーブルに、ServiceNow インスタンスのルート CA 証明書が含まれている。
- インスタンスがカスタム URL で構成されていない。カスタム URL は、インスタンス PKI 証明書ジェネレーターではサポートされていません。

必要なロール：hermes_admin、sn_kmf.cryptographic_manager または admin

KMF ロールのアサインの詳細については、「Roles installed with Key Management Framework」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > 証明書ジェネレーター > インスタンス **PKI** 証明書ジェネレーター.
2. オプション: 名前空間またはトピックレベルでアクセス制御リスト (ACL) を設定して、トピックへのアクセスを制御します。
   証明書の対象者には、名前空間内のトピックまたは選択した既存のトピックへの読み取りアクセス権または読み取り/書き込みアクセス権が付与されます。
3. Hermes メッセージングサービス のセキュリティを設定します。
   a. [インスタンス PKI 証明書ジェネレーター] ページに戻ります。
   b. [証明書パスワード] フィールドにキーストアパスワードを入力します。
   c. [生成] を選択します。
   システムは、証明書 [sys_kmf_certificate] テーブルにインスタンス署名付き証明書を生成し、キーストアを作成して、トラストストアを作成します。

   IPKI 証明書ジェネレーターで制限付きの申請者アクセスが許可されていない場合は、クロススコープアクセスエラーが表示されます。制限付き発信者アクセスの許可については、 カスタマーサービス & サポート にお問い合わせください。この問題を解決するには、 カスタマーサービス & サポート 制限付き発信者アクセス特権 [sys_restricted_caller_access] テーブルで source_scope=76f9d51369115083f4ea77aab1677cc0 を参照できます。
4. [キーストアをダウンロード] を選択して、キーストアのコピーを保存します。
5. [トラストストアをダウンロード] を選択して、トラストストアのコピーを保存します。
6. キーストアファイルとトラストストアファイルを、Hermes メッセージングサービス に接続する各プロデューサーとコンシューマークライアントにコピーします。

タスクの結果

これで、Hermes メッセージングサービス への安全な接続を作成できます。

> **注:**
> Hermes に接続するには、インスタンス PKI 証明書ジェネレーターを使用して生成したキーストアを使用する必要があります。ServiceNow のドキュメントに従って作成されていないカスタム生成のキーストアは、サポートされていません。

次のタスク

- を使用したデータ交換 Hermes のガイダンスを確認します。
- Apache Kafka クライアント環境の準備

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 生成したトラストストアファイルとキーストアファイルを使用して、プロデューサープロパティファイルとコンシューマープロパティファイルで Hermes への SSL 接続を構成します。詳細については、以下のトピックを参照してください。
  - Kafka クライアントを使用した Hermes でのテストトピックの作成
  - Kafka クライアントを使用した Hermes トピックへのテストメッセージの生成
  - Kafka クライアントを使用した Hermes トピックからのテストメッセージの消費

Hermes の証明書の取り消し

ServiceNow® インスタンス署名付き証明書を取り消して、Hermes メッセージングサービス へのセキュア接続で使用できないようにします。

始める前に

必要なロール:hermes_admin または sn_kmf.cryptographic_manager

手順

1. 移動先 すべて > 証明書ジェネレーター > インスタンス **PKI** 証明書ジェネレーター.
2. [証明書を管理] を選択します。
3. **[Hermes IPKI** 証明書] ダイアログボックスで、取り消す証明書を 1 つ以上選択します。
4. [取り消し] を選択します。
5. 取り消す理由を選択し、**[OK]** を選択します。

タスクの結果

証明書は取り消され、Hermes へのセキュア接続で使用できなくなります。証明書 [sys_kmf_certificate] テーブルで、失効日と失効の理由を確認することができます。

へのアクセスの制限 Hermes

IP アドレスで Hermes へのアクセスを制限します。

IP アドレスアクセス制御モジュールを使用して、 Hermes クラスターへのクライアントアクセスをフィルタリングできます。IP アドレスフィルタリングが有効になっている場合、一致する拒否ルールが存在し、一致する許可ルールが存在しない場合にのみ、IP アドレスがブロックされます。デフォルトでは、インスタンスへのアクセスに制限はありません。

Hermes クラスターで IP アドレスフィルタリングを有効にするには、 カスタマーサービス & サポート に要求を送信する必要があります。

IP アドレスアクセス制御モジュールでのアクセスルールの設定の詳細については、「 IP address access control 」を参照してください。

不正アクセスのアラートを作成する

許可されていない IP アドレスから Hermes へのアクセス試行を受信したときに通知を受信します。

始める前に

Hermes クラスターで IP アドレスフィルタリングを有効にする要求を カスタマーサービス & サポート に送信します。

IP アドレスアクセス制御モジュールでアクセスルールを設定します。「IP address access control 」を参照してください。

必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システム通知 > 通知.
2. [名前] 列で、「 IP フィルター Hermes (IP Filter Hermes)」を検索します。
3. **[IP** フィルター] **Hermes** 通知を選択します。
4. [アクティブ] を選択して通知をアクティブ化します。
5. 1 人以上の通知受信者を定義します。
   a. [**Who will receive**] タブを選択します。
   b. オプションを使用して、通知を受信する必要があるユーザーまたはグループを選択します。

タスクの結果
許可されていない IP アドレスから Hermes へのアクセスが試行されると、選択された 1 つ以上のユーザーまたはグループに通知されます。

Kafka クライアントからのメッセージの生成と消費

Kafka クライアントから Hermes するメッセージを生成して消費する方法について説明します。

Kafka クライアントからのメッセージの交換を開始するには、まず Hermes Kafka クラスターにトピックを作成します。トピックを正常に作成したら、 Hermesと通信するために合計 3 つのプロセスを作成する必要があります。

- Hermes へのメッセージを生成するのにプロセスが 1 つ必要です。
- Hermes からのメッセージを消費するのにプロセスが 2 つ必要です。Hermes はフェイルオーバー目的で、Kafka クラスターをペアで使用するため、プロセスが 2 つ必要になります。片方のクラスターがダウンすると、データはもう一方の Hermes Kafka クラスターに生成されます。

> **重要:**
> コンシューマークライアントごとに 1 つずつ、2 つの異なるコンシューマーブートストラップアドレスを設定する必要があります。

1 つのコンシューマープロセスは 410x 範囲のポートを使用し、もう 1 つは 420x 範囲のポートを使用します。つまり、ポート範囲ごとに 1 つずつ、2 つの異なるクライアントを定義する必要があります。各クライアント構成内で、コンシューマーグループ ID を定義できます。

必要なポート範囲

Hermes を使用してメッセージの交換を開始する前に、ネットワークアドミニストレーターと協力して、次のポート範囲が開いていることを確認してください。

- プロデューサー： 4000 ～ 4050
- コンシューマー 1：4100 ～ 4150
- コンシューマー 2：4200 ～ 4250

ファイアウォールを介してポートにアクセスできることを確認するには、次のコマンドを実行します。

```
openssl s_client -connect <instance_name>.service-now.com:<port> -servername
 <instance_name>.service-now.com
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- インスタンスで別のドメイン名を使用している場合は、service-now.com ドメインを変更します。
- 3 つのポート範囲のそれぞれのポートを使用してテストを完了します。例:test 4000-4003、4100-4103、4200-4203。

コマンドが内部では失敗しても、ネットワーク外のクライアントから成功した場合は、ネットワーク管理者に問い合わせて、ネットワークファイアウォールを介してアクセスしてください。

ブートストラップアドレス

次のポートマッピングを使用して、プロデューサーとコンシューマーを Kafka クラスターのブートストラップアドレスにコネクトします。Hermes で使用されるすべてのアプリケーションデリバリコントローラーは、これと同じ規則に従います。

重要:
以下の Hermes ブートストラップアドレスの例では、ポート 4000 ～ 4003、4100 ～ 4103、および 4200 ～ 4203 を使用しています。しかし、Hermes メッセージングサービスにクラスターが追加されたときの接続を確保するために、次のポート範囲を開く必要があります。

- プロデューサー： 4000 ～ 4050
- コンシューマー 1：4100 ～ 4150
- コンシューマー 2：4200 ～ 4250

プロデューサークライアントは、4000 ～ 4050 のポートを使用します。例：

```
Producers
 = "<instance_name>.service-now.com:4000,<instance_name>.service-now.com:4001,<instance_name>.service-now.com:4002,<instance_name>.service-now.com:4003"
```

Hermes は Kafka クラスターのペアを使用するため、別々のコンシューマーブートストラップアドレスを持つ 2 つのコンシューマークライアントを構成する必要があります。

重要:
コンシューマークライアントごとに 1 つずつ、2 つの異なるコンシューマーブートストラップアドレスを設定する必要があります。

- 1 つ目のコンシューマークライアントは、4100 ～ 4150 の範囲のポートを使用します。例：

```
Consumer A
 = "<instance_name>.service-now.com:4100,<instance_name>.service-now.com:4101,<instance_name>.service-now.com:4102,<instance_name>.service-now.com:4103"
```

- 2 つ目のコンシューマークライアントは、4200 ～ 4250 の範囲のポートを使用します。例：

```
Consumer B
 = "<instance_name>.service-now.com:4200,<instance_name>.service-now.com:4201,<instance_name>.service-now.com:4202,<instance_name>.service-now.com:4203"
```

独自の Kafka クライアントのプロデューサープロパティとコンシューマープロパティを設定する場合は、この文字列パターンを使用します。

コマンドラインインターフェイス(CLI)の使用

`list` コマンドを使用してトピックのリストを表示すると、現在のトピックのリストが一方または両方のクラスターから返されます。トピックが 1 つのクラスターからのみ返される可能性があるのは、

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

最後の同期がいつ発生したかによります。フェイルオーバーの目的で作成されたトピックは、3 文字のクラスター識別プリフィックスによって区別されます。

CLI を使用して Hermes クラスターにアクセスすると、作成したトピックに加えて内部トピックが表示されます。詳細については、次を参照してください。 KB1705399 .

コマンドラインインターフェイス (CLI) で 1 つのコマンドを使用して、両方の Kafka クラスターからトピックを削除することはできません。ただし、インスタンスのトピックレコードを削除すれば、両方のクラスターからトピックを削除できます。「Hermes 内のトピックの削除」を参照してください。

Apache Kafka クライアント環境の準備

Apache Kafka バイナリを Unix または Windows クライアントマシンにインストールします。

始める前に
次のコマンドを実行して、Java 11.0 以降がインストールされていることを確認します。

```
java --version
```

必要なロール：admin

手順

1. Apache Kafka をダウンロードしてインストールします。

   a. をダウンロードする Apache Kafka バイナリ。
   バイナリは必ず、ソースコードではなく、Apache Kafka Web サイトからダウンロードしてください。

   b. Apache Kafka パッケージを解凍します。
   例：

   ```
   tar -zxvf kafka_2.13-3.2.0.tgz
   ```

2. Apache Kafka パッケージを展開した親ディレクトリに移動します。
   - Unix の場合の例：

     ```
     cd /home/user/Software
     ```

   - Windows の場合の例：

     ```
     cd C:\Software
     ```

3. Apache Kafka ディレクトリ名を「kafka」に変更して簡略化します。
   - Unix の場合の例：

     ```
     mv kafka_2.13-3.2.0 kafka
     ```

   - Windows の場合の例：

     ```
     rename kafka_2.13-3.2.0 kafka
     ```

タスクの結果
Apache Kafka クライアントがローカルマシン上の簡略化されたディレクトリにインストールされます。

次のタスク
Kafka クライアントを使用した Hermes でのテストトピックの作成

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Kafka クライアントを使用した Hermes でのテストトピックの作成

Hermes Kafka クラスターでテストメッセージを送受信するためのトピックを作成します。

始める前に

- ServiceNow® インスタンス署名証明書とキーストアを生成して Kafka トピックを保護します。Hermes でトピックを作成するプロデューサーを構成するときは、トラストストアとキーストアの詳細を指定する必要があります。「Hermes メッセージングサービス への安全な接続の設定」を参照してください。
- Apache Kafka をダウンロードしてインストールします。「Apache Kafka クライアント環境の準備」を参照してください。

必要なロール：admin

このタスクについて

完全な Hermes Kafka トピック名は、次の要素で構成されます。

```
snc.<instance_name>.<namespace>.<app_id>.<topic_name>
```

この構文では、

- `<instance_name>` はインスタンスの名前
- `<namespace>` は Kafka トピックが属するドメインの名前空間 (オプション)
- `<app_id>` はアプリケーション ID

  作成するトピックはこのアプリケーションに属しています。次のいずれかを指定します。

  - ログエクスポートサービス トピックの`sn_logstoanalytics`
  - ストリームコネクト トピックの`sn_streamconnect`
- `<topic_name>` はトピックの一意の名前

> **注:**
> 完全なトピック名では大文字と小文字が区別され、200 文字の制限があります。

手順

1. Kafka を展開した config ディレクトリに移動します。
   - Unix の場合の例：

     ```
     cd /home/user/Software/kafka/config
     ```

   - Windows の場合の例：

     ```
     cd C:\Software\kafka\config
     ```

2. プロデューサーを構成します。

   a. producer.properties ファイルを開きます。

   b. 次の SSL プロパティを設定します。

   ```
   security.protocol=SSL

   ssl.truststore.password=<truststore password>

   ssl.truststore.location=<path to truststore.p12>
   ```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
ssl.truststore.type=PKCS12

ssl.keystore.password=<keystore password>

ssl.keystore.location=<path to keystore.p12>

ssl.keystore.type=PKCS12

ssl.key.password=<keystore password>
```

次のプレースホルダー変数を置き換えます。

- `<truststore password>` - トラストストアパスワードで
- `<path to truststore.p12>` - トラストストアファイルへのパスで
- `<keystore password>` - キーストアパスワードで
- `<path to keystore.p12>` - キーストアファイルへのパスで

c. 変更内容をプレーンテキストで保存します。

3. Kafka ディレクトリに移動します。

4. 次のコマンドを実行して、送信するテストトピックを作成します。

- UNIX：

```
./bin/kafka-topics.sh --create --topic
 snc.<instance_name>.<namespace>.sn_<app_id>.<topic_name>
 --command-config ./config/producer.properties --bootstrap-server
 <instance_name>.service-now.com:4000,<instance_name>.service-now.com:4001,<insta
nce_name>.service-now.com:4002,<instance_name>.service-now.com:4003
```

- Windows：

```
bin/windows/kafka-topics.bat --create --topic
 snc.<instance_name>.<namespace>.sn_<app_id>.<topic_name>
 --command-config config/producer.properties --bootstrap-server
 <instance_name>.service-now.com:4000,<instance_name>.service-now.com:4001,<insta
nce_name>.service-now.com:4002,<instance_name>.service-now.com:4003
```

次のプレースホルダー変数を置き換えます。

- `<instance_name>` - インスタンス名で (大文字と小文字を区別)
- `<namespace>` Kafka トピックが属するドメインの名前空間で (オプション)
- `<app_id>`アプリケーション ID で (大文字と小文字を区別)
- `<topic_name>` - テストトピック名で (大文字と小文字を区別)

タスクの結果
Hermes Kafka クラスターにテストトピックが作成されます。

次のタスク
Kafka クライアントを使用した Hermes トピックへのテストメッセージの生成

Kafka クライアントを使用した **Hermes** トピックへのテストメッセージの生成

プロデューサークライアントを設定して、Hermes トピックへのテストメッセージを生成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に

- ServiceNow® インスタンス署名証明書とキーストアを生成して Kafka トピックを保護します。Hermes プロデューサーを構成するときは、トラストストアとキーストアの詳細を指定する必要があります。「Hermes メッセージングサービス への安全な接続の設定」を参照してください。
- Apache Kafka をダウンロードしてインストールします。「Apache Kafka クライアント環境の準備」を参照してください。
- 生成するテストメッセージを格納するテストトピックを作成します。詳細については、「Kafka クライアントを使用した Hermes でのテストトピックの作成」を参照してください。

必要なロール：admin

このタスクについて
次の手順では、プロデューサークライアントを設定し、Hermes Kafka クラスターにテストメッセージを送信する方法について説明します。ビジネスまたは本番目的で Hermes にメッセージを生成する準備ができたら、これらの手順を参照してください。

手順

1. Kafka を展開した config ディレクトリに移動します。

- Unix の場合の例：

```
cd /home/user/Software/kafka/config
```

- Windows の場合の例：

```
cd C:\Software\kafka\config
```

2. プロデューサーを構成します。

a. producer.properties ファイルを開きます。

b. 次の SSL プロパティを設定します。

```
security.protocol=SSL

ssl.truststore.password=<truststore password>

ssl.truststore.location=<path to truststore.p12>

ssl.truststore.type=PKCS12

ssl.keystore.password=<keystore password>

ssl.keystore.location=<path to keystore.p12>

ssl.keystore.type=PKCS12

ssl.key.password=<keystore password>
```

次のプレースホルダー変数を置き換えます。

- `<truststore password>` - トラストストアパスワードで
- `<path to truststore.p12>` - トラストストアファイルへのパスで

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- <keystore password> - キーストアパスワードで
- <path to keystore.p12> - キーストアファイルへのパスで

c. 変更内容をプレーンテキストで保存します。

3. テストトピックを生成します。

a. Kafka ディレクトリに移動します。

b. 次のコマンドを実行します。
UNIX：

```
./bin/kafka-console-producer.sh --topic
 snc.<instance_name>.<namespace>.sn_<app_id>.<topic_name>
 --producer.config ./config/producer.properties --bootstrap-server
 <instance_name>.service-now.com:4000,<instance_name>.service-now.com:4001,<insta
nce_name>.service-now.com:4002,<instance_name>.service-now.com:4003
```

Windows：

```
bin/windows/kafka-console-producer.bat --topic
 snc.<instance_name>.<namespace>.sn_<app_id>.<topic_name>
 --producer.config config/producer.properties --bootstrap-server
 <instance_name>.service-now.com:4000,<instance_name>.service-now.com:4001,<insta
nce_name>.service-now.com:4002,<instance_name>.service-now.com:4003
```

次のプレースホルダー変数を置き換えます。

- <instance_name> をインスタンス名で
- <namespace> を Kafka トピックが属するドメインの名前空間で (オプション)
- <app_id> をアプリケーション ID に
- <topic_name> を一意のテストトピック名に

> **注:**
> トピック名の各部分は大文字と小文字を区別します。

c. テストトピックにテストメッセージを送信します。
例：

```
test1
test2
test3
```

タスクの結果
Hermes Kafka クラスター内のテストトピックにテストメッセージが生成されます。

次のタスク
Kafka クライアントを使用した Hermes トピックからのテストメッセージの消費

Kafka クライアントを使用した **Hermes** トピックからのテストメッセージの消費

2 つのコンシューマークライアントを設定して、Hermes トピックからのテストメッセージを消費します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に

- ServiceNow® インスタンス署名証明書とキーストアを生成して Kafka トピックを保護します。Hermes コンシューマーを構成するときは、トラストストアとキーストアの詳細を指定する必要があります。「Hermes メッセージングサービス への安全な接続の設定」を参照してください。
- Apache Kafka をダウンロードしてインストールします。「Apache Kafka クライアント環境の準備」を参照してください。
- メッセージを消費する前に、Hermes Kafka クラスターでトピックを作成し、テストメッセージを生成します。詳細については、「Kafka クライアントを使用した Hermes でのテストトピックの作成」および「Kafka クライアントを使用した Hermes トピックへのテストメッセージの生成」を参照してください。

必要なロール：admin

このタスクについて

次の手順では、2 つのコンシューマークライアントを設定し、Hermes Kafka クラスターからテストメッセージを受信する方法について説明します。Hermes は Kafka クラスターのペアを使用するため、別々のコンシューマーブートストラップアドレスを持つ 2 つのコンシューマークライアントを構成する必要があります。これにより、メッセージを削除せずに両方のクラスターからメッセージが消費されます。

重要:
コンシューマークライアントごとに 1 つずつ、2 つの異なるコンシューマーブートストラップアドレスを設定する必要があります。

ビジネスまたは本番目的で Hermes からのメッセージを消費する準備ができたら、これらの手順を参照してください。

手順

1. Kafka を展開した config ディレクトリに移動します。
   - Unix の場合の例：

     ```
     cd /home/user/Software/kafka/config
     ```

   - Windows の場合の例：

     ```
     cd C:\Software\kafka\config
     ```

2. コンシューマーを設定します。

   a. consumer.properties ファイルを開きます。

   b. 次の SSL プロパティを設定します。

     ```
     security.protocol=SSL

     ssl.truststore.password=<truststore password>

     ssl.truststore.location=<path to truststore.p12>

     ssl.truststore.type=PKCS12

     ssl.keystore.password=<keystore password>

     ssl.keystore.location=<path to keystore.p12>
     ```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
ssl.keystore.type=PKCS12

ssl.key.password=<keystore password>
```

次のプレースホルダー変数を置き換えます。

- <truststore password> - トラストストアパスワードで
- <path to truststore.p12> - トラストストアファイルへのパスで
- <keystore password> - キーストアパスワードで
- <path to keystore.p12> - キーストアファイルへのパスで

c. 変更内容をプレーンテキストで保存します。

3. 各コンシューマーを使用してメッセージを消費します。

a. 最初のコンシューマークライアントに対して次のコマンドを実行します。
UNIX：

```
./bin/kafka-console-consumer.sh --consumer.config ./config/consumer.properties
 --topic snc.<instance_name>.<namespace>.sn_<app_id>.<topic_name> --group
 snc.<instance_name>.<consumer_group_id> --from-beginning --bootstrap-server
 <instance_name>.service-now.com:4100,<instance_name>.service-now.com:4101,<insta
nce_name>.service-now.com:4102,<instance_name>.service-now.com:4103
```

Windows：

```
bin/windows/kafka-console-consumer.bat --consumer.config config/consumer.properties
 --topic snc.<instance_name>.<namespace>.sn_<app_id>.<topic_name> --group
 snc.<instance_name>.<consumer_group_id> --from-beginning --bootstrap-server
 <instance_name>.service-now.com:4100,<instance_name>.service-now.com:4101,<insta
nce_name>.service-now.com:4102,<instance_name>.service-now.com:4103
```

次のプレースホルダー変数を置き換えます。

- <instance_name> をインスタンス名で
- <namespace> を Kafka トピックが属するドメインの名前空間で (オプション)
- <app_id>アプリケーションIDで
- <topic_name> - テストトピック名で (大文字と小文字を区別)
- <consumer_group_id> - コンシューマーが属するグループの任意のラベルで (大文字と小文字を区別)

> **注:**
> トピック名の各部分は大文字と小文字を区別します。

b. 新しいターミナルウィンドウを開きます。

c. Kafka ディレクトリに移動します。

d. 2 つめのコンシューマークライアントに対して次のコマンドを実行します。
UNIX：

```
./bin/kafka-console-consumer.sh --consumer.config ./config/consumer.properties
 --topic snc.<instance_name>.<namespace>.<topic_name> --group
 snc.<instance_name>.<consumer_group_id> --from-beginning --bootstrap-server
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
<instance_name>.service-now.com:4200,<instance_name>.service-now.com:4201,<instance_name>.service-now.com:4202,<instance_name>.service-now.com:4203
```

Windows：

```
bin/windows/kafka-console-consumer.bat --consumer.config config/consumer.properties --topic snc.<instance_name>.<namespace>.<topic_name> --group snc.<instance_name>.<consumer_group_id> --from-beginning --bootstrap-server <instance_name>.service-now.com:4200,<instance_name>.service-now.com:4201,<instance_name>.service-now.com:4202,<instance_name>.service-now.com:4203
```

次のプレースホルダー変数を置き換えます。

- `<instance_name>` をインスタンス名で
- `<namespace>`Kafka トピックが属するドメインの名前空間で (オプション)
- `<topic_name>` - テストトピック名で (大文字と小文字を区別)
- `<consumer_group_id>` - コンシューマーが属するグループの任意のラベルで (大文字と小文字を区別)

注:
トピック名の各部分は大文字と小文字を区別します。

タスクの結果
Hermes Kafka クラスターからのテストメッセージが消費されます。

Hermes での名前空間とトピックの管理

Hermes メッセージングサービス を使用して Hermes Kafka クラスターで名前空間とトピックを整理および管理します。

Hermes での名前空間の管理

名前空間を使用して Kafka トピックをグループ化し、トピック管理とアクセス制御の仕様を簡素化します。

ServiceNow では、すべての Kafka トピックが名前空間にリンクされます。名前空間を使用して、論理的な方法でトピックを整理できます。たとえば、Kafka クラスターに基づいてトピックをグループ化できます。名前空間を使用して、どのドメインがドメインセパレーションされたインスタンスのどのトピックにアクセスできるかを設定することもできます。トピックの名前空間を使用して、ServiceNow ドメインにトピックを割り当てます。

名前空間レコード

名前空間レコードは、Kafka 名前空間 [sys_kafka_namespace] テーブルに格納されます。このテーブルには、各名前空間の関連トピックプリフィックスを含む名前空間レコードのリストが表示されます。kafka_namespace_admin ロールを持つアドミニストレーターは、Kafka 名前空間 [sys_kafka_namespace] テーブルに名前空間レコードを作成します。

名前空間とトピックのプリフィックス

トピックは、トピック名のプリフィックスに基づいて名前空間に割り当てられます。スケジュール済みジョブは、Hermes に新しいトピックがないか定期的にチェックします。見つかると、そのトピックの ServiceNow トピックレコードが作成され、そのトピックが名前空間にリンクされます。トピックに割り当てられたプリフィックスは、ServiceNow での名前空間の割り当ての基礎となります。

この図は、Kafka クラスター名のプリフィックスを使用して、ServiceNow でトピックをさまざまな名前空間に整理する例を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

Kafka プリフィックスとトピックの名前空間



この例では：

1. kafka_namespace_admin ロールを持つインスタンスアドミニストレーターは、ログアナリティクスグループ、実行グループ、および ServiceNow インスタンス内の別の子会社の名前空間レコードを作成します。
2. インスタンスアドミニストレーターは、Kafka アドミニストレーターと協力して、Kafka クラスター名を名前空間プリフィックスとして使用して Hermes にトピックを複製します。
3. 実行グループの Kafka クラスターには、material_orders という名前のトピックがあります。トピックは、名前空間のプリフィックスとして fulfillment を使用して Hermes に複製されます。fulfillment.material_orders という新しいトピックが Hermes に作成されます。
4. スケジュール済みジョブは、Hermes にある fulfillment.material_orders トピックを見つけ、トピックレコードを作成し、そのプリフィックスに合致する Fulfillment 名前空間にそのレコードを割り当てます。

プリフィックス一致ルール

トピック名のプリフィックスは、次のルールに従って名前空間と照合されます。

- 名前空間は、一致する最長の名前空間プリフィックスに基づいて選択されます。一致する名前空間がある場合、トピックレコードはその名前空間とその名前空間のドメインに割り当てられます。
- 一致する、より長い名前空間のプリフィックスがない場合は、デフォルトの名前空間の長さゼロのプリフィックスが一致します。トピックレコードは、グローバルドメインのデフォルトの名前空間に割り当てられます。
- デフォルトの名前空間が削除または変更されたため、一致する名前空間が存在しない場合、トピックレコードは作成されません。

名前空間設計に関する考慮事項

名前空間とトピックの作成を開始する前に、名前空間とトピックをどのように編成するかを計画します。名前空間にトピックを追加すると、関連付けられているトピックを削除せずに名前空間を削除することはできません。

各ドメインの名前空間がドメインセパレーションインスタンスに存在する

ServiceNow ドメインごとに 1 つの名前空間を作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

名前空間を使用して、ドメインおよび Kafka インストール別にトピックを整理する

名前空間を使用して、別々の ServiceNow ドメインおよびトピックに属する両方のトピックを別々の Kafka インストールから分離します。

名前空間を構成した後、デフォルトの名前空間を削除または非アクティブ化することを検討する

デフォルトの名前空間を維持すると、トピックプリフィックスの不一致など、構成の問題が発生するおそれがあります。この不一致があると、1 つのドメインで作成する必要があったトピックがグローバル ドメインで作成されることがあります。

デフォルトの名前空間を削除することで、トピックの作成場所をより厳しく制限することができます。たとえば、すべてのトピックに名前空間に一致するプリフィックスが必要であると判断した場合、デフォルトの名前空間を削除することで、一致するプリフィックスのないトピックが作成されないようにできます。

Hermes での名前空間とのドメインセパレーションの使用の詳細については、「Hermes メッセージングサービス のドメインセパレーション」を参照してください。

Hermes での名前空間の作成

名前空間を作成して Kafka トピックを整理します。

始める前に

必要なロール：hermes_admin または kafka_namespace_admin

このタスクについて

名前空間を使用して、論理的な方法で Kafka トピックを整理します。例を次に示します。

- Hermes にメッセージを複製する Kafka クラスターごとに名前空間レコードを作成する。
- ドメインセパレーションインスタンス内の各ドメインについて名前空間レコードを作成する。詳細については、「Hermes メッセージングサービス のドメインセパレーション」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > **Hermes** メッセージングサービス > 名前空間.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

Kafka 名前空間フォーム

フィールド	説明
名前	名前空間の名前。
トピックプリフィックス	この名前空間のすべてのトピックにアサインされたプリフィックス。 トピックのプリフィックスに基づいて、トピックが名前空間にアサインされます。スケジュール済みジョブが、Hermes に新しいトピックがないかチェックします。見つかると、トピックレコードが作成され、そのトピックが名前空間にリンクされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	⚠ 警告: 予期しない動作を引き起こす可能性のあるアプリ ID と名前空間の競合を回避するため、名前空間レコードの作成時に sn_ で始まるトピックのプリフィックスを指定しないでください。
許可されたアプリケーションスコープ	この名前空間にアクセスできるアプリケーションスコープのリスト。

4. [送信] を選択します。

タスクの結果
Kafka 名前空間 [sys_kafka_namespace] テーブル内に名前空間レコードが作成されます。Hermes で作成された、またはレプリケートされたトピックが、トピックのプリフィックスに基づいて名前空間にアサインされます。

次のタスク

- トピックを自分で整理するには、1 つ以上のトピックレコードを作成し、それをこの名前空間にリンクします。「Hermes 内でトピックを作成する」を参照してください。
- 証明書ジェネレーターでこの名前空間のアクセス制御リスト (ACL) を構成して、Hermes の Kafka クラスター内の Kafka トピックへのアクセスを管理します。「Hermes メッセージングサービス への安全な接続の設定」を参照してください。

Hermes での名前空間の削除

Hermes で名前空間を削除することにより、トピックが名前空間に追加されないようにします。

始める前に
必要なロール：hermes_admin または kafka_namespace_admin

このタスクについて
アクティブなトピックが名前空間に属している場合、その名前空間は削除できません。名前空間を削除する前に、名前空間内のトピックを削除または非アクティブ化する必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > **Hermes** メッセージングサービス > 名前空間.
2. 削除する名前空間を選択します。
3. [削除] を選択します。

タスクの結果
Kafka 名前空間 [sys_kafka_namespace] テーブルから名前空間レコードが削除されます。

Hermes でのトピックの管理

Hermes メッセージングサービス を使用して、インスタンス内のトピックレコードと Hermes Kafka クラスター 内の Kafka トピックを管理します。

トピックレコード

メッセージは、Hermes Kafka クラスターの Kafka トピックに整理され、保存されます。トピックレコードは、インスタンスの Kafka トピック [sys_kafka_topic] テーブルに格納されます。この

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブルには、各トピックの名前空間への参照を含むトピックレコードのリストが表示されます。各トピックレコードには、トピックの名前、関連する名前空間、およびトピックがアクティブかどうかのフィールドがあります。

Kafka トピック [sys_kafka_topic] テーブルの [名前] 列の値は、本質的に一意ではありません。たとえば、トピックレコードが異なる名前空間に属している場合、または異なるクラスターに存在する場合、トピックレコードは同じ名前値を持つ可能性があります。ただし、[フルネーム] 列の値は常に一意です。

スケジュール済みジョブは、Hermes にあるトピックとトピックレコードを同期するために定期的に実行されます。このジョブは、次の機能を実行します。

- 検出されたトピックのトピックレコードを作成し、トピック名のプリフィックスに基づいて適切な名前空間に割り当てます。
- Kafka コマンドラインインターフェイス (CLI) などの外部ソースから作成されたトピックを同期します。たとえば、近くのクラスター上の外部ソースからトピックが作成されると、ジョブが実行され、遠くのクラスターにもトピックが作成されます。
- トピックがどの名前空間にも一致しない場合は、警告メッセージがログに記録されます。どの名前空間にも一致しない場合、トピックレコードは作成されません。すべてのトピックに一致する、デフォルトの名前空間と呼ばれる、プリフィックスなしのデフォルトの名前空間があります。トピックがどの名前空間にも一致しないのは、デフォルトの名前空間が削除または変更された場合のみです。
- Kafka トピックが見つからない場合、そのトピックを非アクティブとしてマークします。

トピックインスペクターを使用して、Hermes Kafka クラスターのトピックを監視および表示できます。詳細については、「Hermes Kafka クラスターのトピックの監視」を参照してください。

Kafka トピックは特定のインスタンスに固有です。つまり、更新セットを使用して Kafka トピック [sys_kafka_topic] テーブルから別のインスタンスにトピックレコードを移行することはできません。代わりに、ターゲットインスタンスでトピックを手動で作成する必要があります。

トピックの作成

次のいずれかの方法を使用して、Hermes Kafka クラスターでトピックを作成できます。

- インスタンスからトピックを作成します。この方法では、Kafka トピック [sys_kafka_topic] テーブルにレコードが作成され、Hermes Kafka クラスターに Kafka トピックが作成されます。「Hermes 内でトピックを作成する」を参照してください。
- トピックを外部から作成します。たとえば、Kafka コマンドラインインターフェイス (CLI) を使用してトピックを作成します。

> **注:**
> クラスターとインスタンス間の同期の問題を回避するために、トピックを外部で作成するときにはアプリケーション ID を含めます。たとえば、アプリケーション ID がない場合、snc.instancename.fulfillment.topicname のような名前で CLI から作成されたトピックは、fulfillment 名前空間ではなくデフォルトの名前空間に作成されます。トピックが fulfillment 名前空間に作成されるようにするには、snc.instancename.fulfillment.app_id.topicname の形式で名前にアプリケーション ID を含めます。app_id を選択したアプリケーション ID に置き換えます。

何らかの理由で Hermes Kafka クラスターでトピックを作成できない場合は、Kafka トピック [sys_kafka_topic] テーブルにも作成されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

トピックの更新

必要に応じて、トピック内のパーティション数を変更することができます。トピック内のパーティション数は増やすことのみが可能である点に注意してください。詳細については、「Hermes でのトピックの更新」を参照してください。

作成後、トピックレコードに割り当てられた名前空間は永続的です。名前空間レコードを作成し、そこに既存のトピックを移動する場合は、トピックを削除し、新しい名前空間プリフィックスを使用して Hermes Kafka クラスターで再度作成する必要があります。トピックがインスタンスを介して作成されなかった場合、再スキャン後に新しいトピックレコードが作成され、一致する名前空間レコードにアサインされます。

トピックの削除

次のいずれかの方法を使用して、Hermes Kafka クラスターからトピックを削除できます。

- インスタンスにある Kafka トピック [sys_kafka_topic] テーブルからトピックを直接削除します。この方法では、1 回のアクションですべての Hermes Kafka クラスターからトピックを自動的に削除します。「Hermes 内のトピックの削除」を参照してください。
- トピックを外部から削除します。たとえば、Kafka コマンドラインインターフェイス (CLI) を使用してトピックを削除します。

> **重要:**
> トピックを外部から削除するには、ポートの各セット (410x と 420x) を指定して、両方の Hermes クラスターからトピックを手動で削除する必要があります。可能であれば、代わりにインスタンスからトピックを削除してください。

ストリームコネクト でサブスクリプションがある場合は、トピックを削除することはできません。

トピックの再スキャン

再スキャンすると、Hermes Kafka クラスター内の対応するトピックレコードがないトピックに対してトピックレコードが作成されます。たとえば、CLI を使用してトピックを Hermes に作成した場合、スケジュール済みジョブによって作成されるのを待つのではなく、再スキャンして、対応するトピックレコードを Kafka トピック [sys_kafka_topic] テーブルに、すぐに作成することができます。

- 再スキャンは 10 分ごとに自動的に行われます。
- 作成されたトピックレコードは、プリフィックス一致ルールに基づいて既存の名前空間に割り当てられます。

インスタンス内のトピックレコードが、Hermes の内容と一致しないことがあります。この状況は、次の場合に発生する可能性があります。

- Hermes にトピックが既に存在するときに ServiceNow 統合ハブ Kafka Consumer (com.glide.hub.kafka_consumer) プラグインが有効になった場合。
- トピックレコードが誤って削除された場合。
- 名前空間の定義が変更され、既存のトピックを新しい名前空間に割り当てる場合。

Hermes 内でトピックを作成する

ServiceNow 内からトピックを作成します。インスタンスからトピックを作成すると、Kafka トピック [sys_kafka_topic] テーブルにトピックレコードが追加され、Kafka トピックが Hermes に追加されます。

始める前に

必要なロール：kafka_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて > **Hermes** メッセージングサービス > トピック.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

Kafka トピックフォーム

フィールド	説明
名前	トピックの名前。 入力した文字列は、アプリケーション ID および名前空間と組み合わされて、完全な Kafka トピック名が作成されます。 注: トピック名に snc.<instance_name> プリフィックスを含めないでください。
アプリケーション ID	トピックに関連付けられたアプリケーション。デフォルトは [ストリームコネクト] です。
名前空間	トピックに関連付けられた名前空間です。 Kafka 名前空間アドミニストレーターが作成した名前空間を選択するか、個別の名前空間がインスタンスに設定されていない場合はデフォルトの名前空間を選択できます。 ServiceNow では、すべての Kafka トピックが名前空間にリンクされます。名前空間はトピックの整理に使用され、ドメインセパレーションされたインスタンスではドメインセパレーションに使用されます。特定のドメインに名前空間を割り当てると、その名前空間に作成されたすべてのトピックが同じドメインになります。
パーティション	トピックに作成するパーティションの数です。 ○ 最小値：1 ○ 最大値：32 ○ デフォルト値： 1
アクティブ	トピックをアクティブ化するオプションです。

4. [送信] を選択します。

タスクの結果
トピックは、Kafka トピック [sys_kafka_topic] テーブルと Hermes の両方に表示されます。何らかの理由で Hermes でトピックを作成できない場合、Kafka トピック [sys_kafka_topic] テーブルにも作成されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Hermes でのトピックの更新

トピックレコードを変更して、Hermes の Kafka トピックを更新します。

始める前に
必要なロール：kafka_admin

手順

1. 移動先 すべて > **Hermes** メッセージングサービス > トピック.
2. 更新するトピックレコードを選択します。
3. オプション: トピック内のパーティションの数を変更します。
   次の制限事項に注意してください。
   - パーティション数は増やすことのみ可能です。
   - トピックには最大 32 個のパーティションを含めることができます。
4. オプション: トピックのアクティベーションステータスを変更します。
5. オプション: [パーティション数の同期] を選択して、このトピックのパーティション数をクラスター間で同期します。
6. **[Update** (更新)] を選択します。

タスクの結果
Hermes Kafka クラスター内のトピックレコードと Kafka トピックが更新されます。

パーティション数の更新中にエラーが発生した場合は、[パーティション数を同期] を選択して、Hermes Kafka クラスター全体でトピックのパーティション数を同期できます。

Hermes 内のトピックの削除

Hermes からトピックとそのメッセージを削除することで、それらを削除します。トピックレコードを削除すると、インスタンスと Hermes の Kafka クラスターからトピックレコードが削除されます。

始める前に
必要なロール：kafka_admin

手順

1. 移動先 すべて > **Hermes** メッセージングサービス > トピック.
2. 削除するトピックを選択します。
3. [削除] を選択します。

タスクの結果
トピックレコードが Kafka トピック [sys_kafka_topic] テーブルから削除されます。対応する Kafka トピックが Hermes の Kafka クラスターから削除されます。

Hermes でのトピックの再スキャン

再スキャンすることによって、インスタンス内のトピックレコードを Hermes Kafka クラスター内のトピックと同期します。

始める前に
必要なロール：kafka_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > **Hermes** メッセージングサービス > トピックの再スキャン.
2. [確認] を選択してトピックを同期します。
3. オプション: 再スキャンが完了したら、スクリプトの実行履歴を表示します。

タスクの結果
トピックレコードは、Hermes Kafka クラスターで検出された各トピックの Kafka トピック [sys_kafka_topic] テーブルに追加されます。に表示されるトピックの更新日時 すべて > **Hermes** メッセージングサービス > トピック が更新されました。

Hermes Kafka クラスターのトピックの監視

Hermes メッセージングサービス トピックインスペクターを使用して、自分に属する Hermes Kafka クラスターでメッセージ処理を監視し、トピック表示します。

トピックパーティション

イベントは、トピック内の 1 つ以上のパーティションに格納されます。トピックをパーティションに分割すると、 Hermes Kafka クラスター内の複数のブローカー間で処理負荷を分散できます。各ブローカーは、同じトピックの異なるパーティションからのメッセージを処理できるため、単一のブローカーが 1 つのトピックのすべてのメッセージを処理することはありません。この分散により、スケーラビリティとフォールトトレランスが向上します。

パーティション内のイベントは不変です。1 つのイベントで同じパーティション内の別のイベントを上書きすることはできません。同じイベントがパーティションに複数回送信されると、パーティション内のイベントのリストに追加されます。

パーティション内のメッセージの追跡

パーティション情報を表示することで、 Hermes Kafka クラスター内のメッセージを追跡できます。

- トピックへのメッセージを生成するときに終了オフセット値が変更されるかどうかを確認することで、メッセージが Hermes Kafka クラスターに到達しているかどうかを判断します。
- メッセージが期限切れになると増加する開始オフセット値をメモして、メッセージが期限切れかどうかを判断します。トピックにメッセージを送信しても、開始オフセットが予想よりも大きい場合は、一部のメッセージが既に期限切れになっています。Hermes Kafka クラスター内のメッセージは 36 時間経過すると期限切れになります。

コンシューマーの進捗状況の追跡

コンシューマー情報を表示することで、各コンシューマーのメッセージ処理の進捗状況を追跡できます。

- 各コンシューマーのグループ ID とコンシューマー ID を含む、トピック内の各パーティションのコンシューマーを表示します。
- [現在のオフセット] 列を表示して、コンシューマーが処理しているメッセージを特定します。
- [遅延] 列を確認して、コンシューマーが遅延しているかどうかを判断します。遅延は、現在のオフセットと終了オフセットの差であり、残っているメッセージの数を示します。

メッセージの詳細の検査

トピックインスペクターを使用して、メッセージの消費に関する問題を検出できます。たとえば、生成したメッセージが Hermes Kafka クラスターから消費されない場合は、トピックを検査すること

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

でペイロードとメッセージキーを検証できます。完全なペイロードをダウンロードして、ローカルマシンにファイルとして保存することもできます。

システムプロパティを追加することで、メッセージを UTF8 文字列ではなく Base 64 エンコードのバイナリデータとして表示できます。「Hermes メッセージングサービス システムプロパティ」を参照してください。

Hermes トピックのメッセージの表示

Hermes メッセージングサービス トピックインスペクターを使用して、Hermes トピックのメッセージのペイロードを表示します。

始める前に
必要なロール：hermes_admin、kafka_namespace_admin、または admin

> **重要:**
> kafka_namespace_admin ロールを持つアドミニストレーターは、さまざまなドメインのメッセージデータを表示できます。

このタスクについて

> **注:**
> メッセージは 36 時間経過すると期限切れになります。

手順

1. 移動先 すべて > **Hermes** メッセージングサービス > トピックインスペクター.
2. [サービスの選択] ドロップダウンリストに表示するトピックを含むクラスターセットを選択します。
3. [トピックのリスト] を選択します。
   プライマリクラスター、セカンダリクラスター、インスタンス上のトピックの数が、トピックのテーブルの上に一覧表示されます。
4. オプション: すべてのパーティションからのメッセージを表示します。
   a. テーブル内のトピック行を選択します。
   b. オプション: [データセンターを選択] ドロップダウンリストを使用して、すべてのクラスターまたは特定のクラスターからメッセージを取得します。
   c. オプション: [メッセージの開始日 **(UTC)]** フィールドと [メッセージの終了日 **(UTC)]** フィールドを使用して、特定の日付範囲で受信したメッセージを取得します。
   d. オプション: [メッセージ本文のフィルター] フィールドにキーワードまたは正規表現を入力して、パーティション内の特定のメッセージを検索します。
      > **注:**
      > メッセージフィルターは、テキストデータの文字列検索のみをサポートしています。バイナリペイロードを含むメッセージは検索できません。
   e. [トピックを検査] を選択します。
5. オプション: 特定のパーティションのメッセージを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [パーティション情報のロード] を選択して、パーティションのリストを表示します。

b. [**Read from Partition**] ドロップダウンリストで、取得するメッセージを含むパーティションを選択します。

c. オプション: [データセンターを選択] ドロップダウンリストを使用して、すべてのクラスターまたは特定のクラスターからメッセージを取得します。

d. オプション: [メッセージの開始日 **(UTC)]** フィールドと [メッセージの終了日 **(UTC)]** フィールドを使用して、特定の日付範囲で受信したメッセージを取得します。

e. オプション: キーワードまたは正規表現を使用して [メッセージ本文] フィルター フィールドをフィルタリングして、パーティション内の特定のメッセージを検索します。

> **注:**
> メッセージフィルターは、テキストデータの文字列検索のみをサポートしています。バイナリペイロードを含むメッセージは検索できません。

f. [トピックを検査] を選択します。

6. オプション: [コンシューマー情報の表示 **(View Consumer Info)**] を選択して、各コンシューマーのメッセージ処理を追跡します。
7. オプション: [監査情報] を選択して、トピックの監査履歴を表示します。
Hermesトピック監査レコード [hermes_topic_audit_records] テーブルには、実行された操作のタイプ、プリンシパル名としての元のインスタンス、各変更のタイムスタンプなど、トピック変更の監査記録が表示されます。監査履歴は 30 分ごとに更新されます。
8. メッセージの詳細とペイロードを表示します。

> **注:**
> 20 文字を超えるヘッダー、キー、またはメッセージを表示するには、[表示] リンクを選択するか、データをダウンロードします。

メッセージの詳細

フィールド	説明
オフセット (OffSet)	Hermes Kafka クラスターのデータセンター識別子とパーティション内のメッセージの位置。
パーティション	メッセージが保存されているトピックのパーティション。
タイムスタンプ	メッセージが作成された日時。
ヘッダー	メッセージヘッダー。
キー	メッセージキー。
ペイロード	メッセージ本文のコンテンツ。メッセージペイロードに関する次の情報に注意してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	○ トピックインスペクターは、メッセージペイロードテキストデータ内の一部の文字を自動的にエスケープ文字に置き換えます。 ○ 表示されるメッセージサイズは、トピックインスペクターに表示されるペイロードのサイズであり、必ずしも Hermes Kafka クラスターに存在するメッセージのサイズではありません。

Hermes メッセージングサービス の管理

診断を表示し、トピックを調べることで、Hermes メッセージングサービス を監視します。

Hermes Kafka クラスターのステータスと接続の確認

テストメッセージを送受信して、Hermes Kafka クラスターのステータスを確認し、接続をテストします。

始める前に
必要なロール：hermes_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > **Hermes** メッセージングサービス > 診断.
   ダッシュボードがロードされ、Hermes 診断テストが自動的に実行され、インスタンスの公開鍵インフラストラクチャ (PKI) 構成、外部ポートステータス、および Glide Hermes Message Queue プラグイン (com.glide.hermes) のアクティブ化が検証されます。

   いずれかのテストが失敗した場合は、カスタマーサービス & サポートにお問い合わせください。

2. [Hermesコンポーネントテスト] セクションのグラフを表示して、Hermesコンポーネントの健全性を経時的に監視します。

   a. 過去 7 日間のすべての Hermes サービスの成功および失敗した診断テストの数を追跡します。
   コンポーネントテストが失敗した場合は、障害がいつ始まったか、および障害が最近の構成変更と一致しているかどうかを判断します。

   b. 正常に送受信されたメッセージの数を表示するには、[サービス] ドロップダウン リストでクラスタ セットを選択し、日付範囲を入力します。
   メッセージの送信または受信でエラーが発生したかどうかを判断します。

3. [セットアップ情報] セクションで、Hermes へのコネクトに使用できるプロデューサーおよびコンシューマーのブートストラップアドレスを表示します。
   「を使用したデータ交換 Hermes」で説明するとおり、これらのポートマッピングを使用して、プロデューサークライアントとコンシューマークライアントを Kafka クラスターのブートストラップアドレスにコネクトします。

   注:
   コンシューマークライアントを構成する場合は、別々の範囲のポートを使用する 2 つのクライアントを構成する必要があります。1 つは 4100 ～ 4150 で、もう 1 つは 4200 ～ 4250 です。

4. インスタンスが x.509 信頼階層で発行者として機能できることを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [インスタンス **PKI (Instance PKI)**] コンテナを展開します。

b. 構成ステータスを表示します。

c. [キー管理フレームワークの健全性] ページで [さらに表示] を選択して、追加のインスタンス PKI の詳細を表示します。
インスタンス PKI 構成ステータスが表示されます。構成が有効な場合は、「Hermes メッセージングサービス への安全な接続の設定」の手順に従って、Hermes への接続を保護できます。構成が無効な場合は、カスタマーサービス & サポートにお問い合わせください。

5. Hermes Kafka クラスターへのコネクトに使用される外部ポートの可用性を確認します。

a. [ブートストラップ接続 **(Bootstrap Connectivity)**] コンテナを展開します。

b. [テストを実行] を選択します。

Hermes に必要なポートの範囲では、次のポートがチェックされます。

- 4000、4001、4002、4003 プロデューサークライアントポート
- 4100、4102、4102、4103 コンシューマークライアントポート
- 4200、4201、4202、4203 コンシューマークライアントポート

ポートが開いていない場合は、カスタマーサービス & サポートにお問い合わせください。

6. インスタンスが Hermes Kafka クラスターとの間でメッセージを送受信できることを確認します。

a. [インスタンスの接続 **(Instance Connectivity)**] コンテナを展開します。

b. **[Hermes** サービス] ドロップダウンリストで、接続するクラスターのセットを選択します。

c. [テストを実行] をクリックします。
各操作の経過時間、データセンター、およびブートストラップ情報を含む、テストメッセージ送信およびテストメッセージ受信の結果が表示されます。テストが失敗した場合は、カスタマーサービス & サポートにお問い合わせください。

7. Hermes Kafka クラスター内のトピックからの最新のメッセージのタイムスタンプを確認します。

a. [トピックを表示] コンテナを展開します。

b. **[Hermes** サービス] ドロップダウンリストで、接続するクラスターのセットを選択します。

c. [トピックリストを取得] を選択します。

d. [外部トピック] 列でトピック名を選択して、外部トピックの最後の既知のメッセージのタイムスタンプを表示します。

e. [内部トピック] 列でトピック名を選択して、内部トピックの最後の既知のメッセージのタイムスタンプを表示します。
メッセージのタイムスタンプが表示されます。トピックの完全な詳細を表示するには、Hermes トピックインスペクターを使用します。「Hermes Kafka クラスターのトピックの監視」を参照してください。

でのデータ使用状況の監視 **Hermes**

Hermesデータ使用量を経時的に監視します。

Hermes使用状況ダッシュボードで、Hermesクラスターに生成されるデータの量を経時的に監視します。

使用状況データは、クラスターに送信されたすべてのメッセージのサイズを集計することによって計算されます。各メッセージのサイズは、鍵サイズ (存在する場合) と、 Hermes クラスターに送信されるメッセージの実際のサイズを組み合わせて決定されます。たとえば、100 MB のメッセージが

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

2 MB のキー サイズでクラスターに送信された場合、メッセージには 102 MB の使用量が記録されます。

主な特長

- 指定された期間のデータ流入 (メガバイト) に関するインサイトを使用して、 Hermes パフォーマンスを監視します。
- すべてのトピックまたは単一のトピックのデータ使用量を経時的に可視化します。
- アプリケーションに属するトピックのデータ使用量を比較します。

Hermes使用状況ダッシュボード



必要なロール

Hermes使用状況ダッシュボードを表示するには、hermes_admin ロールまたは admin ロールのいずれかが必要です。

Hermes使用状況ダッシュボードへのアクセス

に移動して使用状況を表示 すべて > **Hermes** メッセージングサービス > 使用状況ダッシュボード.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ユースケース

- アプリケーションのデータ使用量を監視します。時間の経過とともに使用量が増加したか減少したかを判断します。
- 特定のトピックのデータ使用量を表示します。使用量の急増または減少を探して、使用パターンが変化したかどうかを判断します。
- 時間の経過に伴う使用量の減少を探して、アプリケーションが Hermesでサポートされていないデータを生成しているかどうかを判断します。
- 単一のアプリケーションまたは自分に属するすべてのアプリケーションで、トピックのデータ使用量を比較します。

レポート

Hermes メトリクスダッシュボードに表示されるデータは、Hermes 使用状況メトリクス [hermes_usage_metrics] テーブルから収集されます。

- メトリクスデータは 1 時間ごとにキャプチャされ、各収集ポイントにはその 1 時間の中で記録された最新の値が反映されます。
- メトリクスデータは、時間の経過とともに集計されて表示されます。つまり、ダッシュボードでは、瞬間ごとの正確なトラフィックではなく、全体的な傾向を表示できます。
- ダッシュボードに表示されるメトリクスデータは、最初は毎日集計されます。選択した日付範囲に応じて、ダッシュボードの表示は動的に調整されます。たとえば、60 日を超える範囲の場合、データは月次サマリーで表示されます。範囲が 60 日未満の場合は、日次サマリーが表示されます。
- メトリクスデータは 12 か月間保持されます。

タイトル	タイプ	ソーステーブル	説明
合計受信量 (MB)	単一スコア	Hermes 使用状況のメトリクス [hermes_usage_metrics] テーブル	Hermesするために生成されたデータの集計合計をメガバイト単位で表示します。
使用傾向	傾向図	Hermes 使用状況のメトリクス [hermes_usage_metrics] テーブル	選択したトピックの受信バイト数でデータ使用量を経時的に監視します。
トピック使用データ	棒グラフ	Hermes 使用状況のメトリクス [hermes_usage_metrics] テーブル	各トピックのデータ使用量を経時的に比較します。

Hermes でのメッセージ使用状況の追跡

Hermes メッセージングサービス を介したメッセージの使用状況は、監視および管理の目的で Kafka トピック名を介して追跡されます。

Hermes メッセージングサービス には、ストリームコネクト や ログエクスポートサービス などの他のアプリケーションとの統合を通じてのみアクセスします。

次の命名規則を使用して、名前空間内の Kafka トピックにアクセスできます。

```
snc.<instance_name>.<namespace>.sn_<app_id>.<topic_name>
```

各項目の意味は次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- snc.<instance_name> は名前空間のプリフィックスです。
- <namespace> は Kafka トピックが属するドメインの名前空間 (オプション) です。
- sn_<app_id> はアプリケーション ID です。
- <topic_name> は一意のトピック名です。

注:
完全なトピック名では大文字と小文字が区別され、200 文字の制限があります。

Kafka メッセージの使用状況とライセンスへの影響はアプリケーションによって異なります。ライセンスの使用状況はアプリケーションレベルで追跡されます。

Hermes メッセージングサービス を有効にしたクローン作成

Hermesを有効にして、あるインスタンスから別のインスタンスにデータベースのクローンを正常に作成するには、特定のHermesテーブルが保持され、除外されていることを確認する必要があります。保持リスト内のテーブルのリストは除外リストのテーブルと一致する必要があり、その逆も同様です。

クローンを要求する前に、保持リストと除外リストの Hermes テーブルを検証してください。たとえば、ターゲットインスタンスで現在の Hermes トピックを維持するには、sys_kafka_topic テーブルが保持リストに含まれていることを確認します。sys_kafka_topic テーブルが保持されていない場合、クローン操作が発生したときに上書きされます。

後続のセクションでは、クローンの前にソースとターゲットの両方のインスタンスに Hermes がインストールされていることを前提としています。たとえば、 Hermes がターゲットインスタンスにインストールされていない場合、保持する Hermes テーブルはありません。

重要:
Hermes がインストールされていないインスタンスを、Hermes がインストールされているインスタンスにクローンすると、ターゲットインスタンスの Hermes テーブルが削除されます。

このデータが失われないようにするには、更新セットを使用して次の Hermes テーブルのデータをキャプチャします。

- hermes_cluster_config
- hermes_topics_state
- hermes_topic_location
- hermes_topics_metrics
- hermes_metric

Hermes メッセージングサービス を正しく機能させるには、hermes_cluster_config および hermes_topic_location テーブルが保持されていることを確認する必要があります。

保持する **Hermes** テーブル

次の Hermes テーブルがない場合は、これらを [データプリザーバーをクローン] リストに追加します。このリストにない Hermes テーブルを削除します。

- hermes_app_services
- hermes_audit_operational_metadata
- hermes_audit_records
- hermes_client_metrics

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- hermes_cluster_config
- hermes_ip_filtering_audit
- hermes_metric
- hermes_metrics_collection
- hermes_operation_metadata
- hermes_shared_topic_acl
- hermes_shared_topic_connection
- hermes_system_status
- hermes_topic_audit_records
- hermes_topic_location
- hermes_topics_metrics
- hermes_topics_state
- hermes_usage_metrics
- sys_kafka_namespace
- sys_kafka_topic

除外する **Hermes** テーブル

次の Hermes テーブルがない場合は、これらを [除外テーブルをクローン] リストに追加します。このリストにない Hermes テーブルを削除します。

- hermes_app_services
- hermes_audit_operational_metadata
- hermes_audit_records
- hermes_client_metrics
- hermes_cluster_config
- hermes_ip_filtering_audit
- hermes_metric
- hermes_metrics_collection
- hermes_operation_metadata
- hermes_shared_topic_acl
- hermes_shared_topic_connection
- hermes_system_status
- hermes_topic_audit_records
- hermes_topic_location
- hermes_topics_metrics
- hermes_topics_state
- hermes_usage_metrics

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- sys_kafka_namespace
- sys_kafka_topic

Hermes メッセージングサービス ログメッセージの表示

ログメッセージを表示することで Hermes イベントの詳細をレビューします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムログ > すべて.
   ログ [syslog] テーブルには、すべてのシステムログメッセージが表示されます。
2. フィルターを追加して、Hermes に関連するログのみを表示します。

   a. フィルターアイコン ( ) を選択します。

   b. フィールド、演算子、検索文字列を使用して条件を設定します。

   Example
   例：**[Source] [contains] [Hermes]**

   c. [実行] を選択します。

タスクの結果
ログ [syslog] テーブルには、Hermes メッセージングサービス ログメッセージのみが表示されます。

Hermes メッセージングサービスの参照

参照トピックでは、Hermes メッセージングサービス のコンポーネントとセキュリティモデルに関する詳細を提供します。

Hermes メッセージングサービス コンポーネント

Hermes メッセージングサービス アーキテクチャは、次のコンポーネントに基づいてビルドされています。

Hermes メッセージングサービス コンポーネント

コンポーネント	説明
Hermes メッセージキュー	インスタンスとの間のデータフローを管理するための ServiceNow Hermes Kafka クラスター内の専用マルチテナントメッセージキューです。メッセージキューは、双方向トラフィックをサポートする証明書ベースの認証を使用します。Hermes メッセージキューは、Hermes Glide API を介して ServiceNow アプリケーションで使用できます。
Hermes ゲートウェイ	ServiceNow データセンターの一部で、ServiceNow エンドポイントに接続して Hermes メッセージキューにデータを読み書きできるようにします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Hermes メッセージングサービス コンポーネント (続く)

コンポーネント	説明
Hermes Glide コネクタ	API を介してインスタンス機能 (フロー、データエクスポート、データレプリケーションなど) を Hermes メッセージキューと統合するコネクタです。

Hermes メッセージングサービス セキュリティモデル

Hermes メッセージングサービス セキュリティモデルは、次の機能に依存しています。

Hermes メッセージングサービス セキュリティモデル

機能	説明
名前空間とデータ分離	すべての Kafka トピックは顧客ごとに名前空間が使用されています。自分に属するトピックのみを表示でき、自分のトピックは他のユーザーには表示されません。
認証と許可	Hermes メッセージングサービス では、信頼できる ID による mTLS エンドポイント認証と ID に基づく認証を使用する証明書ベースの認証が必要です。
ドメインセパレーション	ドメインセパレーションは Hermes メッセージングサービス によってサポートされています。「Hermes メッセージングサービス のドメインセパレーション」を参照してください。
高可用性	フェイルオーバーは、別々の ServiceNow データセンターで実行されている複数の Kafka クラスターによって提供されます。

Hermes メッセージングサービス システムプロパティ

これらのシステムプロパティが Hermes メッセージングサービス の動作を制御します。

Hermes メッセージングサービス システムプロパティを設定するには、システムのプロパティ [sys_properties] テーブルに移動し、プロパティを追加します。

システムプロパティ

Hermes メッセージングサービス トピックインスペクターのメッセージペイロードのエンコード形式 glide.hermes.topic.inspector.payload.format	デフォルトでは、[ペイロード] 列のメッセージは UTF8 の文字列として表示されます。このシステムプロパティを追加し、値を binary に設定することで、base-64 エンコーディングを使用してバイナリデータを表示できます。 • string：メッセージペイロードを UTF8 で表示 • binary：メッセージペイロードを base64 で表示

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

システムプロパティ (続く)

Hermes メッセージングサービス トピックインスペクターのメッセージキーのエンコード形式 glide.hermes.topic.inspector.key.format	デフォルトでは、[キー] 列の ID は UTF8 の文字列として表示されます。このシステムプロパティを追加し、値を binary に設定することで、base-64 エンコーディングを使用してバイナリデータを表示できます。 • string：UTF8 でキーを表示 • binary：base64 でキーを表示

Hermes メッセージングサービス ロール

Hermes メッセージングサービス はこれらのロールに併せてインストールされます。

サブスクリプション管理の詳細については、「Managing per-user subscriptions in Subscription Management」を参照し、アカウント担当者にお問い合わせください。

Hermes メッセージングサービス アドミニストレーター **[hermes_admin]**

ユーザーが Hermes メッセージングサービス トピックインスペクターにアクセスできるようにします。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

注:
より分化したロールが利用可能な場合は、管理者ロールを付与しないでください。

Kafka アドミニストレーター **[kafka_admin]**

ユーザーが Kafka サブスクリプションに関連するトピックや設定など、Apache Kafka との統合を管理できるようにします。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

特別な考慮事項

注:
より分化したロールが利用可能な場合は、管理者ロールを付与しないでください。

Kafka 名前空間アドミン [kafka_namespace_admin]

ユーザーが Kafka 名前空間定義を管理できるようにします。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト：kafka_admin。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

kafka_namespace_admin ロールを持つ ストリームコネクト アドミニストレーターは、さまざまなドメインのメッセージデータを表示できます。

たとえば、複数のドメインで Kafka 統合を使用するマネージドサービスプロバイダー (MSP) インスタンスでは、ドメイン間の分離を維持するために名前空間定義を適切に管理することが重要であるため、単一ドメイン内のアドミニストレーターにはこのロールを付与しないでください。

Hermes メッセージングサービス のドメインセパレーション

Hermes メッセージングサービス ではドメインセパレーションがサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル：ベーシック

- アプリケーションサービスプロバイダーのユースケースに合わせてデータが適切なドメインに送られるようにするビジネスロジックが存在します。
- このアプリケーションは、ドメインセパレーションを完全にサポートしています。ドメインセパレーションには、ユーザーインターフェイス、キャッシュキー、レポート、ロールアップ、および集計からのドメインの分離が含まれます。
- インスタンスのオーナーは、複数のテナント間で正常に機能するようにアプリケーションをセットアップする必要があります。

サンプルユースケース：サービスプロバイダーがチャットを使用してテナント顧客のメッセージに応答する場合、お客様がサービスプロバイダーの応答を確認できるようにする必要があります。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート」を参照してください。

概要

ドメインセパレーションされたインスタンスで、名前空間を使用して、どのドメインが Hermes の Kafka クラスター内の特定のトピックにアクセスできるかを設定できます。トピックレコードの名前空間を使用して、トピックを ServiceNow ドメインにアサインします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Hermes メッセージングサービス におけるドメインセパレーションの仕組み

ドメインセパレーションされたインスタンスでは、kafka_namespace_admin ロールを持つユーザーが特定の ServiceNow ドメインに名前空間をアサインできます。Kafka 名前空間アドミンが特定のドメインに名前空間を割り当てると、その名前空間に作成されたすべてのトピックが同じドメインになります。ユーザーは、ドメインの可視化とアクセス制御リスト (ACL) に基づいて、アクセス可能なトピックと名前空間のみを表示したり操作したりできます。デフォルトの名前空間で作成されたトピックは、グローバルドメインに作成されます。

Kafka トピック [sys_kafka_topic] テーブルと Kafka 名前空間 [sys_kafka_namespace] テーブルはどちらもドメインセパレーションテーブルです。ドメインセパレーションルールは、各ドメインで利用可能なレコードをフィルタリングします。これらのテーブルは、ドメインセパレーションであることに加えて、他のテーブルと同様に ACL で保護することもできます。

すべてのドメインサポート機能で、Domain Support - Domain Extensions Installer (com.glide.domain.msp_extensions.installer) プラグインが必要です。

関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

パスワードリセット

ServiceNow® パスワードリセット アプリケーションは、エンドユーザーがセルフサービスプロセスを使用するか、サービスデスクエージェントのサポートを受けてパスワードをリセットまたは変更できるようにすることで、強力で安全なパスワードを適用します。

ServiceNow パスワードリセット アプリケーションと、パスワードリセット for 仮想エージェント、パスワードリセット Windows アプリケーション、および パスワードリセット 音声自動応答 (IVR) の概要。

仮想エージェントの パスワードリセット

ビルド済みの会話を使用して一般的なサポートの問題を処理するServiceNow® 仮想エージェントの パスワードリセット で、エンドユーザーエクスペリエンスを強化します。

パスワードリセット Windows アプリケーション

パスワードリセット Windows アプリケーション により、パスワードを忘れた場合、または Windows コンピューターからロックアウトされた場合に、Windows ログイン画面からパスワードを直接リセットできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

開始

探索



パスワードリセットの概念と機能について説明します。

セットアップと構成



ユーザーの パスワードリセットをセットアップして構成します。

パスワードリセット に登録

パスワードリセットに登録します。

参照



フィールドやプロパティなどのコンポーネントに関する詳細を取得します。

パスワードリセット の探索

パスワードリセット、パスワードリセット Windows アプリケーション、および パスワードリセット for 仮想エージェント の概要を提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

組織で パスワードリセット および パスワードリセット Windows アプリケーション を設定、構成、および使用する方法について説明します。

パスワードリセット パスワードリセット アプリケーションは、エンドユーザーがセルフサービスプロセスを使用するかサービスデスクエージェントのサポートを要求してパスワードをリセットまたは変更できるようにすることで、強力で安全なパスワードを適用します。

仮想エージェント 用 パスワードリセット ビルド済みの会話を使用して一般的なサポートの問題を処理する仮想エージェントの パスワードリセット で、エンドユーザーエクスペリエンスを強化します。

パスワードリセット Windows アプリケーション パスワードリセット Windows アプリケーションにより、パスワードを忘れた場合、または Windows コンピューターからロックアウトされた場合に、Windows ログイン画面からパスワードを直接リセットできます。

デフォルトのアドミンパスワードのリセットを要求 ServiceNow® は、デフォルトのインスタンスアドミンパスワードリセットプロセスを簡素化する自動ワークフローを実装しました。顧客がデフォルトのインスタンスアドミンパスワードをリセットする必要がある場合は、特定の サービスカタログアイテムを使用して要求を開始できます。この要求により変更レコードが自動的に作成され、自動化を使用してエンドツーエンドで処理されます。これにより、手動操作を必要とせずに、パスワードリセットが効率的かつ安全に処理されます。

関連情報

- パスワードリセットとともにインストールされる内容
- ドメインセパレーションと パスワードリセット アプリケーション

パスワードリセット

パスワードリセット アプリケーションは、エンドユーザーがセルフサービスプロセスを使用するか、サービスデスクエージェントのサポートを求めてパスワードをリセットまたは変更できるようにすることで、強力で安全なパスワードを適用します。

パスワードリセット アプリケーションの機能

登録管理
: エンドユーザーを自動的に登録するか、手動登録を許可します。

検証タイプ
: さまざまな検証を利用してユーザーの信頼性を検証します。

統合プラグイン
: Windows アプリケーションと Microsoft Azure Active Directory (AD) から直接パスワードをリセットします。

登録タイプ
: エンドユーザーが必要に応じてさまざまなパスワードリセットプログラムに登録できるようにします。

ホームページのダッシュボードビュー
: パスワードリセット のルックアンドフィールは、新しく、最新化されています。詳細については、「Next Experience UI」を参照してください。

パスワードリセット のプロセス

password_reset_admin ロールを持つユーザーは、エンド ユーザーのパスワードリセット プロセスの動作方法を設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- セルフサービスプロセス：

  ユーザーは、サポートされている任意のインターフェイス (モバイルデバイスを含む) でブラウザを使用して、インターネット経由でパスワードをリセットします。

- サービスデスク 支援プロセス：

  ユーザーは、電話または対面でサービスデスクエージェントのサポートを要請します。このプロセスでは、ユーザーはパスワードをリセットしません。

詳細については、「パスワードリセットの構成」と「パスワードリセット プロセスを計画する」を参照してください。

セルフサービスプロセスと サービスデスク 支援プロセス

接続、ユーザーグループ、および検証を設定することに加えて、組織の操作方法として次のいずれか 1 つを指定できます。

セルフサービスプロセス

エンドユーザーは、サポートされている任意のインターフェイス (モバイルデバイスなど) でブラウザを使用して、パスワードをリセットします。識別情報を提供して質問に回答したり、安全に配信されたコード番号を送信したりできます。次の例は、デフォルトのセルフサービスプロセスの パスワードリセット フローを示しています。

1. ユーザーがパスワードを忘れた場合は、ログイン画面で [パスワードを忘れた場合] をクリックします。



2. パスワードリセット アプリケーションが起動します。[識別] ページで、識別情報 (通常はユーザー名またはメールアドレス) を入力します。この例には、デフォルトの CAPTCHA セキュリティ機能が含まれています。ユーザーは、ユーザー名と CAPTCHA を入力して識別情報を入力し、[次へ] をクリックします。

   注:
   識別ステップのポップアップウィンドウに表示されている CAPTCHA スピーカーアイコン ( ) をクリックすると、CAPTCHA に表示されている文字を音声で聞くことができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



3. [検証] タブで、ユーザー名に関連付けられた個人データを入力します。たとえば、ユーザープロファイルに関連付けられたメールアドレスを入力するか、アドミニストレーターが設定したセキュリティの質問に答えることができます。この情報は、パスワードリセット への登録プロセス中に指定されます。アドミニストレーターは別の検証方法を設定できます。たとえば、ユーザーだけが回答できる個人的な質問などです。

   注:
   その他の検証方法では、SMS テキスト、Google 認証アプリ、またはメールによってモバイルデバイスに送信されたコード番号を入力する必要があります。

4. [リセット] ページで、メールで手順を確認するようユーザーに指示します。
5. ユーザーはメールを開き、メール内のリンクをクリックしてパスワードをリセットします。リンクは、アドミニストレーターが **password_reset.request.expiry** プロパティを使用して指定した期間有効です。
6. [パスワードのリセット] ページで、パスワードをリセットするための案内がユーザーに表示されます。
7. 認証情報ストアで ID が確認され、新しいパスワードが [リセット] ページに表示されます。

サービスデスク支援プロセス

エンドユーザーは、電話または対面でサービスデスクエージェントのサポートを要請します。サービスデスク担当者が要求を処理します。各サービスデスクエージェントにはパスワードリセット adminサービスデスク ロールが割り当てられています。エージェ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ントが操作するリセット要求フォームには、[ユーザーを選択] フィールドと [プロセスを選択] フィールドがあります。フォームでは、エージェントはエンドユーザーのドメイン内のすべてのプロセスを表示できます。

次のステップ

ロールに基づいて、次の手順を実行します。

- アドミニストレーターの場合は、開始します ユーザーの パスワードリセット を構成します。
- パスワードのリセットを希望するエンドユーザーの場合、 登録を開始してパスワードをリセット.

仮想エージェント 用 パスワードリセット

ビルド済みの会話を使用して一般的なサポートの問題を処理する パスワードリセット for 仮想エージェント で、エンドユーザーエクスペリエンスを強化します。

仮想エージェント の詳細については、「仮想エージェント」を参照してください。

エンドユーザーは、仮想エージェント の会話を通じて次のアクションを実行できます。

- パスワードをリセット
- パスワード変更
- アカウントのロック解除
- 登録してパスワードをリセット

エンドユーザーは、ログインしていなくてもパスワードをリセットしてアカウントのロックを解除できます。ログインすると、ユーザーはパスワードの変更などのすべてのアクションを実行できます。パスワードを変更またはリセットした後、ユーザーは次の 24 時間パスワードを変更またはリセットできません。

関連情報

Password management topics for ITSM Virtual Agent

パスワードリセット **Windows** アプリケーション

パスワードリセット Windows アプリケーション により、パスワードを忘れた場合、または Windows コンピューターからロックアウトされた場合に、Windows ログイン画面からパスワードを直接リセットできます。

パスワードリセット **Windows** アプリケーションの動作の仕組み

アドミニストレーターは、EXE または MSI ファイルをダウンロードして実行して、アプリケーションをユーザーのコンピューターにインストールするか配布します。アプリケーションによって、Windows のログイン画面にリンクがインストールされます。ユーザーは、各種 Windows バージョンの例で説明されている [パスワードを忘れた場合] リンクをクリックすると、パスワードをリセットするプロセスに案内されます。

ユーザーがコンピューターで Windows 8.1、10、または 11 オペレーティングシステムを使用している場合、[パスワードを忘れた場合] リンクをクリックするとポップアップウィンドウが開きます。ポップアップウィンドウで、ユーザー名を入力します。複数識別タイプの場合、ユーザー名とメールアドレスを入力し、表示された CAPTCHA (プロセスで有効になっている場合) を入力します。CAPTCHA が正しくない場合、エラーメッセージが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。





自動翻訳

これは識別ステップであり、ポップアップウィンドウで [次へ] をクリックすると検証ステップに移動します。

[検証] ステップでは、ユーザーは次のいずれかの設定済みのセキュリティ検証タイプを使用して自分自身を検証できます。

- パーソナルデータ：ユーザーはユーザー名またはメールを入力します。パーソナルデータによる検証では、ユーザーの回答を利用可能な詳細と比較します。たとえば、ユーザーが入力したメールアドレスは、利用可能な登録済みメールアドレスと一致する必要があります。
- 認証アプリ：ユーザーは認証アプリによって生成されたコードを入力します。
- セキュリティの質問：ユーザーはセキュリティの質問に対する回答を入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- SMS：ユーザーは登録済みの携帯電話番号に送信された検証コードを入力します。
- メール：ユーザーは登録済みのメールアドレスに送信された検証コードを入力します。
- ソフト PIN：ユーザーはソフト PIN を入力します。

たとえば、次の画像はメールを使用した検証を示しています。





検証に成功すると、ユーザーはリセットステップに移動します。提供されたユーザーアカウントとメールのステータスに基づいて、リセット手順にはさまざまなタイプが含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ユーザーアカウントがロックされていない場合、ユーザーは新しいパスワードを入力し、[パスワードの再入力] フィールドに同じパスワードを再度入力して、[パスワードのリセット] をクリックします。
- ユーザーアカウントがロックされている場合、ユーザーはアカウントがロックされていることを示すメッセージを受け取ります。有効な場合は、アカウントのロックを解除するオプションが表示されます。または、パスワードのリセットを続行できます。たとえば、次の画像は [アカウントのロック解除] ボタンと [パスワードのリセット] ボタンの両方を示しています。



- パスワードのリセットプロセスが完了すると、設定されたタイプに基づいて、ユーザーはポップアップ ウィンドウで自動生成されたパスワードを取得するか、パスワードをリセットするための手順を含むメールを受け取ります。

デフォルトのアドミンパスワードのリセットを要求

サービスカタログを介してデフォルトのインスタンスアドミンパスワードリセットを要求すると、リセットを安全に完了するための自動化プロセスがトリガーされます。

Now Support の customer_admin または partner_admin ロールを持つユーザーは、アドミンアカウントのパスワードのリセットを要求できます。

詳細については、「Now Support サービスカタログからデフォルトのアドミンパスワードリセットを要求する方法」を参照してください。

パスワードリセット を設定する

パスワードリセット アプリケーションがデフォルトで有効になっており、サンプルの検証機能が含まれています。ベースシステム では、ローカルの ServiceNow インスタンス認証情報ストアタイプへの接続のみ可能です。

要件

必要なロール：admin

注:
アップグレード中は パスワードリセット アプリケーションを使用できません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アクティブなプラグインと使用可能なプラグイン

- Active Directory (AD) およびリモート (SOAP) ServiceNow インスタンス認証情報ストアタイプへの接続を有効にするには、パスワードリセット Windows アプリ (パスワードリセット オーケストレーション) (com.glideapp.password_reset_desktop) プラグインと Microsoft AD for パスワードリセット ストアアプリをアクティブ化します。他のコンポーネントはインストールされていません。 オーケストレーション は個別のサブスクリプションとして利用できます。「パスワードリセット Windows アプリプラグインの要求」を参照してください。
- パスワードリセット用に Microsoft Entra ID 統合への接続を有効にするには、Microsoft Entra ID 統合とパスワードリセットを統合し、Microsoft Entra ID 認証情報ストアへの接続を設定します。

次のステップ

組織のパスワードリセットのプロセスについて計画し、設定を行います。「パスワードリセットの構成」を参照してください。

パスワードリセット用 **Microsoft Entra ID** のセットアップ

パスワードリセット用 Microsoft Entra ID をセットアップするには、プラグインを有効にして、Microsoft Entra ID インスタンスを設定します。Microsoft Entra ID プラグインは、このプラグインを使用してアクティブ化されます。パスワードリセット用 Microsoft Entra ID も ServiceNow Store で入手できます。

関連情報

パスワードリセット用 Microsoft Entra ID 統合アプリの要求

パスワードリセット用 **Microsoft Entra ID** 統合アプリの要求

Microsoft Entra ID ユーザーは、パスワードリセット用 Microsoft Entra ID 統合アプリを使用してパスワードをリセットすることができます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
プラグインは、Now Support (HI) またはインスタンスから要求できます。

Now Support で、[サービスカタログ] [プラグインをアクティブ化] に移動します。

または、次の手順を実行することもできます。

手順

1. インスタンスで、 システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. [すべてのアプリケーション] ページで [プラグインの要求] をクリックして、Now Support で要求フォームを開きます。
3. Now Support で、HI サービスポータルサービスカタログにリダイレクトされるオプションを選択します。
4. [プラグインをアクティブ化] 要求フォームのフィールドに必要な情報を入力します。

フィールド	説明
ターゲットインスタンス	プラグインをアクティブにするインスタンス
プラグイン名	有効にするプラグインの名前です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
このプラグインを有効にする日時の指定	日時は、現在の日付から 2 営業日以降でなければなりません。 **注:** デフォルトでは、プラグインは、太平洋標準時 (U.S.) で毎営業日に 2 回のバッチ (朝に 1 回、夜に 1 回) で有効になります。特定の時刻にプラグインを有効にする必要がある場合は、[理由/コメント] フィールドに要求を入力します。
Reason/Comments (理由/コメント)	プラグインを有効にする ServiceNow 担当者に役立つ情報。たとえば、デフォルトのアクティブ化ウィンドウの 1 つではなく、特定の日付または時刻にプラグインを有効にする必要がある場合は、そのことをコメントに指定します。

5. [送信] をクリックします。
   パスワードリセット用 Microsoft Entra ID 統合アプリが有効化されます。

次のタスク
組織の パスワードリセット のプロセスについて計画、作成、カスタマイズします。

Microsoft Active Directory for パスワードリセット のセットアップ

ServiceNow Store で入手可能な パスワードリセット Windows アプリと Microsoft AD for パスワードリセット を有効にして、Active Directory (AD) への接続を有効にします。

パスワードリセット **Windows** アプリプラグインの要求

Active Directory (AD) 認証情報ストアタイプへの接続を有効にする パスワードリセット Windows アプリ (パスワードリセット オーケストレーション) (com.glideapp.password_reset_desktop) プラグインを要求します。その他のコンポーネントはインストールされません。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
プラグインを要求するには、次の 2 つの方法があります。

- 次を選択して、 Now Support サービスカタログに直接アクセスします。 すべて > サービスカタログ > プラグインをアクティブ化 Now Support。プラグインのリストの詳細については、「プラグインのリスト」を参照してください。
- 次の手順に従い、インスタンスの [すべてのアプリケーション] ページから Now Support サービスカタログにアクセスします。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. [すべてのアプリケーション] ページで [プラグインの要求] を選択して、HI で要求フォームを開きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



3. Now Support で、Now Support サービスポータルサービスカタログにアクセスするリダイレクトリンクを選択します。



4. インスタンスを選択します。
5. [アクション] > [プラグインをアクティブにする] を選択します。
6. フォームのフィールドに入力します。

プラグインアクティブ化の要求フォーム

フィールド	説明
ターゲットインスタンス	プラグインをアクティブにするインスタンス
プラグイン名	有効にするプラグインの名前です。
このプラグインを有効にする日時の指定	日時は、現時点から 2 営業日以降でなければなりません。 **注:** プラグインは、米国太平洋標準時で、 毎営業日の朝と夕方の 2 回のバッチでアクティブになります。特定の時刻にプラグインを有効にする必要がある場合は、[理由/コメント] フィールドに要求を入力します。
Reason/Comments (理由/コメント)	プラグインを有効にする ServiceNow 担当者に役立つ情報。たとえば、デフォルトのアクティブ化時間枠の 1 つではなく、特定の時刻に

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	プラグインをアクティブ化する必要がある場合は、その旨をコメントに入力します。

7. [送信] を選択します。

パスワードリセット **Windows** アプリケーション

パスワードリセット Windows アプリケーション により、パスワードを忘れた場合、または Windows コンピューターからロックアウトされた場合に、Windows ログイン画面からパスワードを直接リセットできます。

パスワードリセット **Windows** アプリケーションの動作の仕組み

ServiceNow Store から Password Windows Reset アプリケーションをダウンロードし、EXE ファイルまたは MSI ファイルを実行して、アプリケーションをインストールするか、ユーザーのコンピューターに配布します。アプリケーションによって、Windows のログイン画面にリンクがインストールされます。ユーザーは、各種 Windows バージョンの例で説明されたような [パスワードを忘れた場合] リンクをクリックすると、パスワードをリセットするプロセスに案内されます。

Windows のログイン画面

Windows のログイン画面



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Windows のログイン画面

デフォルトでは、ユーザーがリセットを要求すると、ユーザー固有のトークンを含む URL がインスタンスからユーザーに送信されます。ユーザーがこの URL を開くと、新しいパスワードを入力して確認するよう求められます。インスタンスから一時的なパスワードが送信されることはありません。

の制限事項 パスワードリセット **Windows** アプリケーション

- パスワードリセット Windows アプリケーションではカスタムの検証はサポートされていません。
- パスワードリセット Windows アプリケーションは、ベースシステム アプリケーションが Google reCAPTCHA を使用するように設定されていても、パスワードリセットの CAPTCHA サービスを使用します。「パスワードリセット プロセスを設定する」で「詳細タブの設定」というセクションを参照してください。
- パスワード強度インジケーターはサポートされていません。「パスワードリセット プロセスの認証情報ストアへの接続を設定する」を参照してください。
- 一部の検証タイプでは 1 つの検証しか使用できません。カスタム検証はサポートされていません。 詳細については、「パスワードリセット の検証」を参照してください。
- で構成されたカスタム UI マクロ プロセス > 詳細 ページはサポートされていません (エントリマクロ、成功マクロ、失敗マクロなど)。デフォルトの成功メッセージと失敗メッセージだけが表示されます。
- パスワードリセット Windows アプリケーションでは、[パスワードのルールのヒント] テキストで改行文字がサポートされています。その他の書式設定はサポートされていません (太字、下線、ハイパーリンクなど)。「パスワードリセット プロセスの認証情報ストアへの接続を設定する」を参照してください。

パスワードリセット **Windows** アプリケーション のインストール要件

パスワードリセット Windows App (パスワードリセット オーケストレーション) (com.glideapp.password_reset_desktop) プラグインをアクティブ化し、Microsoft AD for パスワードリセット ストアアプリをアクティブ化して パスワードリセット Windows アプリケーションを使用します。 しなきゃいけません の有効化 パスワードリセット Windows アプリケーション を使用して パスワードリセット Windows アプリケーションを使用します。

要件	説明
必要な ServiceNow のリリース	パスワードリセット Windows アプリケーション の最新バージョンは ストアからダウンロードできます。
必要なハードウェア	• 1 GHz 以上のプロセッサー • 512 MB の RAM

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

要件	説明
	• 10 MB のハードディスク空き容量 (x86) • 10 MB のハードディスク空き容量 (x64)
必要なソフトウェア	• パスワードリセット Windows アプリケーション のバージョン：4.1 • Microsoft .NET Framework：4.7.1 以降 • Microsoft Visual C++：再配布可能な Visual Studio 2017
サポートされているオペレーティング システム	• Windows 7 • Windows 8.1 • Windows 10 Enterprise • Windows 10 Pro
サポートされているプロセッサー アーキテクチャ	• X86 • X64
サポートされているネットワーク アーキテクチャ	• パスワードリセット Windows アプリケーション クライアントから、インターネット、およびServiceNowが設定されている パスワードリセット Windows アプリケーション インスタンスの両方に、直接アクセスできる必要があります。 • SHA 証明書を使用する パスワードリセット Windows アプリケーション バージョンの場合、企業ネットワークで SHA 証明書をブロックしてはなりません。 • AD パスワードをリセットするには、クライアントが社内ネットワーク上に存在する必要があります。

自動翻訳

Okta とのパスワードリセット統合のセットアップ

エンドユーザーが パスワードリセット および Okta スポークを使用して Okta パスワードをリセットまたは変更できるように設定します。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

統合ハブサブスクリプション

このアプリケーションには、統合ハブまたはWorkflow Data Fabricのサブスクリプションが必要です。詳細については「Legal schedules - Integration Hub overview (適法のスケジュール - 統合ハブの概要)」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アプリケーションバージョン

パスワードリセット integration with Okta 1.1.2 が最新バージョンです。

依存関係

アプリのインストールで問題が発生した場合は、次の依存プラグインがインストールされていることを確認してください。

- Okta spoke v 4.1.3
- ServiceNow 統合ハブアクションテンプレート - データストリーム (com.glide.hub.action_type.datastream)
- ServiceNow 統合ハブアクションステップ - REST (com.glide.hub.action_step.rest)
- ServiceNow 統合ハブランタイム (com.glide.hub.integration.runtime)

注:
これらのプラグインの一部はライセンス可能な機能であり、アプリケーション実装の外で使用する場合は適切なライセンスが必要です。

サブフロー

Password Reset integration with Okta アプリケーションでは、パスワードリセット タスクを自動化する次のサブフローを提供します。

サブフロー	説明
パスワード変更	必要な Okta ユーザーのパスワードを変更します。
パスワード接続テスト	Okta への接続をテストします。
パスワードのロックステータス	Okta 内の指定したユーザーアカウントのロックステータスを確認します。
パスワードリセット	指定した Okta ユーザーのパスワードをリセットします。
パスワードロック解除 (Password Unlock)	Okta で必要なユーザーアカウントのロックを解除します。
パスワード変更後のメール送信 (Send Email After Change Password)	パスワード変更通知メールをユーザーに送信します。このサブフローはパスワード変更サブフローで使用します。

アクション

パスワードリセット integration with Okta により、必要な Okta ユーザーのユーザー名とすべての変数の詳細を取得する Okta リセットプロセスアクションの構成変数を取得できます。

Okta とのパスワードリセットデータ連携をセットアップする

パスワードリセット と Okta を統合するためのデフォルトの認証情報ストアレコードとパスワードリセットプロセスをカスタマイズします。

始める前に

- 統合ハブ サブスクリプションを要求します。
- パスワードリセット のアクティブ化
- Okta スポークを有効にして設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- パスワードリセット の Okta との統合をアクティブ化します。
- 必要なロール：admin

手順

1. 移動先 パスワードリセット > 認証情報ストア.
2. パスワードリセット と Okta との統合のレコードを開きます。
   たとえば、**Sample Okta Credential Store** などです。
3. 要件に応じてデフォルトのレコードをカスタマイズします。
   詳細については、「パスワードリセットプロセスの認証情報ストアへの接続を設定する」を参照してください。
4. 移動先 パスワードリセット > プロセス.
5. 要件に応じて、デフォルトのレコードである **[Okta** のサービスデスクプロセス] と **[Okta** の従業員セルフサービスプロセス **(Customize the default records, Service-Desk Process for Okta)]** をカスタマイズします。

   注:
   [ユーザーはパスワードをリセットする必要があります] チェックボックスは、この統合ではサポートされていません。すなわち、ユーザーが自動生成されたパスワードを使用してパスワードをリセットした後、最初のログイン時にパスワードをリセットするように強制することはできません。

詳細については、「パスワードリセットプロセスの設定」を参照してください。

Google ディレクトリのパスワードリセット統合のセットアップ

パスワードリセットおよび Google ディレクトリスポークを使用して、エンドユーザーが Google のパスワードをリセットできるようにします。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

統合ハブサブスクリプション

このアプリケーションには、統合ハブまたはWorkflow Data Fabricのサブスクリプションが必要です。詳細については「Legal schedules - Integration Hub overview (適法のスケジュール - 統合ハブの概要)」を参照してください。

アプリケーションバージョン

パスワードリセット integration with Google Directory 1.0.3 が最新バージョンです。

依存関係

アプリのインストールで問題が発生した場合は、次の依存プラグインがインストールされていることを確認してください。

- Google Directory スポーク v 1.3.1 以降
- ServiceNow 統合ハブアクションテンプレート - Data Stream (com.glide.hub.action_type.datastream)

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- ServiceNow 統合ハブアクションステップ - REST (com.glide.hub.action_step.rest)
- ServiceNow 統合ハブランタイム (com.glide.hub.integration.runtime)

注:
これらのプラグインの一部はライセンス可能な機能であり、アプリケーション実装の外で使用する場合は適切なライセンスが必要です。

サブフロー

Password Reset integration with Google ディレクトリ アプリケーションでは、パスワードリセット タスクを自動化する次のサブフローを提供します。

サブフロー	説明
パスワード接続テスト	Google ディレクトリ への接続をテストします。
パスワードのロックステータス	Google ディレクトリ 内の指定したユーザーアカウントのロックステータスを確認します。
パスワードリセット	指定した Google ディレクトリ ユーザーのパスワードをリセットします。
パスワードロック解除	Google ディレクトリ で必要なユーザーアカウントのロックを解除します。

アクション

Password Reset integration with Google ディレクトリ により、必要な Google ディレクトリ ユーザーのユーザー名とすべての変数の詳細を取得する Google ディレクトリ リセットプロセスアクションの構成変数を取得できます。

パスワードリセット **integration with Google Directory** のセットアップ

パスワードリセット と Google ディレクトリ を統合するためのデフォルトの認証情報ストアレコードとパスワードリセットプロセスをカスタマイズします。

始める前に

- 統合ハブ サブスクリプションを要求します。
- パスワードリセット のアクティブ化
- を有効にして設定 Google Directory スポーク.
- パスワードリセット の Google ディレクトリ との統合をアクティブ化します。
- 必要なロール：admin

手順

1. 移動先 パスワードリセット > 認証情報ストア.
2. パスワードリセット と Google ディレクトリ との統合のレコードを開きます。
   たとえば、**Sample Google Directory Credential Store** です。
3. 要件に応じてデフォルトのレコードをカスタマイズします。
   詳細については、「パスワードリセット プロセスの認証情報ストアへの接続を設定する」を参照してください。
4. 移動先 パスワードリセット > プロセス.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. 要件に応じて、デフォルトのレコードである **[Google Directory** のサンプルサービスデスクプロセス **(Sample Service-Desk Process for Google Directory)]**と **[Google Directory** のサンプル従業員セルフサービスプロセス **(Sample Employee Self-Service Process for Google Directory)]** をカスタマイズします。
詳細については、「パスワードリセット プロセスを設定する」を参照してください。

> **注:**
> Google ディレクトリ はパスワードの変更をサポートしていません。したがって、プロセスレコードの [パスワードの変更] チェックボックスはこの統合ではサポートされていません。

パスワードリセットの構成

パスワードリセット アプリケーションを使用すると、エンド ユーザーはセルフサービス プロセスを使用してパスワードをリセットまたは変更できます。または、エンド ユーザーのパスワードをリセットするためにサービスデスク担当者を必要とするプロセスを組織で実装することもできます。

ビデオを見る：パスワードリセットの紹介 (ビデオ)

パスワードリセット プロセスの要素

組織に合わせて、プロセスの次の要素を設定します。

- ユーザー認証情報 (ユーザー名/パスワードなど) が安全に格納されている組織の認証情報ストアへの接続。
- パスワードリセットプロセスを使用できる ServiceNow インスタンスの 1 つ以上のユーザー グループ。
- ユーザーが自分自身の識別のために入力する必要がある「識別」のタイプ (通常はユーザー名またはメールアドレス)。
- 1 つまたは複数の「検証」 - ユーザーの本人確認を行うための方法です。検証の例を次に示します。
  - 質問と回答：ユーザーだけが知っている質問に答える (セキュリティの質問による検証タイプに基づく)。
  - メール：メールで送信されたコード番号を入力する。
  - SMS：モバイルデバイスにテキストで送信されたコード番号を入力する。
  - 認証アプリ：モバイルデバイスの認証アプリに表示されるコードを入力する。

    > **注:**
    > パスワードリセット は次の認証アプリをサポートしています。
    >
    > - Google Authenticator
    > - Microsoft Authenticator
    > - Cisco Duo

パスワードリセット プロセスの実装

1. 実装の計画を立てます。該当する組織のガイドライン、セキュリティポリシー、および組織の領域をすべて考慮します。
2. 計画に従って、パスワードリセットプロセスとパスワード変更プロセスの要素を設定します。
   - 認証情報ストアへの接続。
   - パスワードリセットプロセスを使用するユーザーグループ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 使用する識別タイプ。
- 使用する検証。

3. サービスデスク支援モデルでは、必要に応じてパスワードの監視とリセットを行うサービスデスク担当者をアサインします。
4. パスワードリセットのアクティビティを監視し、セキュリティ上の脅威を特定して、組織のパスワード ポリシーの要件が確実に遵守されるようにします。

パスワードリセット **Windows** アプリケーション

ユーザーがパスワードを忘れた場合、または Windows コンピューターからロックアウトされた場合、ユーザーは Windows のログイン画面からパスワードを直接リセットすることができます。ユーザーは、[パスワードを忘れた場合] リンクをクリックします。すると、パスワードをリセットするプロセスに案内されます。詳細については、パスワードリセット Windows アプリケーション を参照してください。

パスワード変更アプリケーション

パスワード変更アプリケーションはパスワードリセット アプリケーションを拡張するもので、アドミニストレーターがユーザーのパスワード変更方法を定義できるようにします。ユーザーは、セルフサービスプロセスを使用してパスワードを変更できます。

1. ユーザーはインスタンスにログインし、 すべて > パスワードリセット > パスワード変更 モジュールまたはユーザープロファイルレコードからのリンク。ユーザーは、モバイルデバイスで Password Change アプリケーションを使用することもできます。

   注:
   デフォルトでは、ダークテーマは [パスワード変更] フォームに適用されません。ユーザーはテーマをダークテーマに変更できます。ダークテーマの詳細については、「Next Experience でのテーマの探索」を参照してください。

2. [パスワード変更] フォームで、パスワードを変更する認証情報ストアに関連する パスワードリセット プロセスを選択します。
3. 古いパスワードと新しいパスワードを入力します。

   注:

   ユーザーがパスワードを入力すると、フィールドに入力した文字が正しいかどうかを示すメッセージが [新しいパスワード] フィールドに表示されます。たとえば、ユーザーがパスワードポリシーに適合しない文字を入力すると、[新しいパスワード] フィールドにエラーメッセージが表示されます。安全性バーには、ユーザーが入力した新しいパスワードの安全性も表示されます。

   パスワードポリシー (詳細なパスワードの複雑さ) は、ネクストエクスペリエンス および コア UI の [パスワード変更] フォームで正確で強力なパスワードを作成するのに役立ちます。

4. パスワードのルールが満たされると、ワークフローによって古いパスワードが検証された後、新しいパスワードが実装されます。
5. ユーザーは、[パスワードの再入力] フィールドに新しいパスワードを再度入力し、[パスワード変更] を選択します。
6. パスワードが変更されたことがユーザーに通知されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスワードリセット プロセスを計画する

セキュリティと効率性が保たれるように、時間をかけてパスワードリセットの実装計画を立ててください。

始める前に
必要なロール：password_reset_admin または admin

手順

1. パスワードリセットプロセスについて決定を行います。
   - セルフサービス プロセス：ユーザーは、サポートされている任意のインターフェイス (モバイル デバイスなど) でブラウザを使用して、インターネット経由で自分のパスワードをリセットします。パスワードリセット アプリケーションとオーケストレーションをすべてのユーザーに公開して利用できるようにするには、専用の新しいパスワードリセット プロセスを作成し、[パブリックアクセス] プロパティを設定してすべてのユーザーがプロセスにアクセスできるようにします。「」を参照してください。 例:デフォルトのセルフサービス パスワードリセット プロセス.
   - サービスデスク支援プロセス：ユーザーはパスワードをリセットするために、電話または対面でサービスデスク担当者の支援を要求します。password_reset_service_desk ロールを持つサービスデスク担当者のみがユーザーのパスワードをリセットできます。サービスデスク支援プロセスを使用してパスワードをリセットするビデオ「 サービスデスク支援によるパスワードリセットプロセスの設定方法」(ビデオ) をご覧ください。
2. アクセスとセキュリティのニーズに応じてグループとロールがどのように異なるかを決定します。組織の各グループのメンバーがシステムにどのようにアクセスしているかを分析し評価します。たとえば、営業グループのメンバーが主にリモートでシステムにアクセスしている場合は、各ユーザーの本人確認を行うために、より強力な方法または複数の方法を使用することを検討します。

   重要な情報やリソースへのアクセス権を持たせるユーザー ロールを明らかにします。たとえば、従業員データ、会計情報、ネットワーク構成へのアクセス権を持つロールの場合は、より強力な検証を義務付けることが考えられます。

   グループとロールの分析結果に基づいて、さまざまなパスワードリセット プロセスに必要な検証の数と種類を決定します。
3. 認証情報の管理方法を決定します。
   使用するディレクトリー サービスのタイプまたはその他の認証情報ストアで、シングルサインオンを有効にするかどうかを判断します。ディレクトリー サービスをシングルサインオン用に設定する場合は、セキュリティを強化するために複数の方法を使用してユーザーの本人確認を行うことを検討します。シングル サインオン環境でユーザー名とパスワードが侵害されると、関連するシステムへのアクセスを簡単に許可してしまう可能性があります。
4. パスワードリセット プログラムの登録の実装方法を決定します。
   たとえば、登録をオプションにするか必須にするか？ユーザーを自動登録するか？プログラムへの登録をユーザーにどのように通知するか？これらの質問への答えは、使用する適切な検証タイプを決定するのに役立ちます。
5. パスワードリセットのどのオプションをユーザーに提供するかを決定します。
   - 組織でシングルサインオンを使用している場合、ユーザーがログオンできない場合にどのようにパスワードをリセットするか？
   - オフサイトで作業しているユーザーはどのようなオプションを利用できるか？

関連情報

パスワードリセット プロセスを設定する

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスワードリセット プロセスを設定する

プロセスを実装するには、認証情報の設定、検証の方法と設定、および登録の設定を行います。また、どのユーザーにプロセスを適用するかを指定します。

始める前に
必要なロール：password_reset_admin または admin

1. 必ず「パスワードリセット プロセスを計画する」の手順を実行します。
2. 管理対象のユーザー名とパスワードを格納する認証情報ストアレコードを作成します。

   注:
   LDAP 統合の場合：Active Directory の設定で、ログイン時にユーザーがパスワードをリセットする必要がある場合、その結果は、インストールされている パスワードリセット プラグインによって異なります。

   - パスワードリセット プラグインは AD パスワードを変更できません。エンド ユーザーはインスタンスにログインできません。
   - セルフ サービスのパスワードリセット プラグインは、パスワードリセット基本プラグインに依存しています。セルフサービスは、ローカルの ServiceNow インスタンスでのパスワードリセットのみを目的としており、AD パスワードを変更することはできません。AD パスワードを変更するには、**Microsoft AD Spoke for Password Reset** をインストールする必要があります。
   - パスワードリセット Windows アプリ (com.glideapp.password_reset_desktop) プラグインは、AD パスワードの変更をサポートしています。

3. プロセスが使用できる検証を定義します。
4. ユーザーを自動登録するようにパスワードリセットを設定するか、またはユーザーがプログラムに登録できるように設定することができます。「ユーザーを自動登録するようにパスワードリセット プロセスを設定する」および「ユーザーがパスワードリセットに登録できるようにする パスワードリセット」を参照してください。

このタスクについて
パスワードリセット プロセスは次の要素で構成されます。

- ユーザーのログイン認証情報を格納する認証情報ストア。
- パスワードリセット プロセスの使用権限が与えられるユーザー グループ (オプション)。
- 検証。要求ユーザーの本人確認を行い、サービスデスク担当者がパスワードのリセットを許可できるようにします(検証はスクリプトインクルードにより実装されます)。
- プロセスのセキュリティスコアを表示するのに役立つプロセスの強度の構成。プロセスに対して選択した検証方法に基づいて、スコアが数字と色で表示されます。有効にすると、プロセスの構成を改善できる可能性がある場合に通知を送信できます。達成可能な最大スコアと現在のスコアの間に乖離がある場合、構成を改善するための推奨事項のアクション可能なリストを含むメールが送信されます。

手順

1. 移動先 すべて > パスワードリセット > プロセス.
2. [新規] をクリックし、プロセスのわかりやすい [名前] と [説明] を指定します。
3. プロセスの適用先のユーザー認証情報が含まれている [認証情報ストア] を選択します。
4. 定義するプロセスを指定します。[パスワードリセット] チェックボックス、[パスワードの変更] チェックボックス、または両方のチェックボックスをオンにします。
5. [すべてのユーザーに適用] の設定を指定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

6. パスワードリセットの場合、[パスワードリセットの詳細] タブの設定を行います。
[パスワードリセットの詳細] タブの設定とフィールドの詳細については、次を参照してください。[パスワードリセットの詳細] タブのフィールドの説明.
7. パスワードリセットでは、[詳細] タブで必要な設定を行います。
[詳細] タブのフィールドの詳細については、次を参照してください。 [詳細] タブのフィールドの説明.
8. パスワードリセットでは、[登録リマインダー] タブで必要なフィールドを設定します。
9. 変更内容をパスワードリセット プロセスフォームに保存します。
フォームが更新され、追加の関連リストが表示されます。
10. [パスワードリセットプロセス検証] 関連リストで、1 つまたは複数の検証を選択します。
11. オプション: [パスワードリセットプロセスグループ **(Password Reset Process Groups)]** 関連リストで、定義しているプロセスを使用するユーザーグループを選択します。
[パスワードリセットプロセス グループ] 関連リストは、[すべてのユーザーに適用] チェックボックスがオフの場合にのみ表示されます。
12. レコードを保存した後、[アクティブ] チェックボックスをオンにして、設定したパスワードリセット プロセスを有効にします。
このチェックボックスは、レコードが保存された後にのみ使用できます。
13. **[Update** (更新)] をクリックします。
14. 移動先 パスワードリセット > プロパティ エンドユーザーの パスワードリセット エクスペリエンスを構成するプロパティを設定します。

関連情報

パスワードリセット プロセスを計画する

パスワードに必要な強度を設定する

パスワードリセットプロセスのセキュリティスコアの計算

パスワードリセットプロセスのセキュリティスコアは、パスワードリセットアドミニストレーターがパスワードリセットプロセスの強度と構成を評価するための重要なメトリクスです。

パスワードリセットの計算

パスワードリセットプロセススコアは、不正アクセスから保護し、正当なユーザーのみがパスワードをリセットできることを確認するために、プロセスがどの程度適切に構成されているかを定量的に測定します。スコアは、次のカテゴリに基づいています。

- 識別スコア (最大:20 ポイント)
- 検証スコア (最大:40 ポイント)
- 構成スコア (最大:20 ポイント)
- パスワードポリシースコア (最大:20 ポイント)

識別スコア

識別スコアを上げるには、複数の識別方法を有効にする必要があります。ユーザー名など、現在 1 つの方法のみを使用している場合は、メールなどの別の方法を追加すると、スコアが約 5 ポイント増加する可能性があります。さらに、CAPTCHA を有効にすると、スコアに 10 ポイント追加され、ボットによるパスワードリセットフローの悪用を防止できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

検証スコア

高スコアを達成するには、セキュリティレベルが中程度または高い検証方法を少なくとも 2 つ使用する必要があります。各方法は、合計で 15 ポイント (中) または 25 ポイント (高) になります。

カスタム検証タイプの場合は、セキュリティレベルをアサインする必要があります。デフォルトでは、カスタム検証は [低] に設定されています。

構成スコア

スコアを最適化するには、パスワードリセット用 URL をメール/SMS で送信するか、パスワードの自動生成を有効にします。どちらも有効でない場合、スコアは 10 ポイントに設定されます。これらのオプションのいずれかを有効にすると、20 ポイントがフェッチされます。

パスワードポリシースコア

パスワードポリシースコアを最大化するには、認証情報ストアでパスワードポリシーを有効にします (アクティブでない場合)。ユーザーが *password_history_limit* プロパティで定義されている最後の 5 つのパスワードを再利用できないように、強制履歴ポリシーを実装します。高強度パスワードポリシーを使用し、次の設定を有効にします。

Send password reset process security score notification は、スコアに関するリマインダーとスコアを改善するための推奨事項をパスワードアドミニストレーターに送信する週次ジョブです。パスワードリセットプロセスフォームで [セキュリティスコア通知を有効にする] オプションが選択されている場合、すべてのアクティブなプロセスのプロセスオーナーにメール通知が送信されます。

パスワード有効期限リマインダーの設定

パスワードリセットの有効期限リマインダー機能を設定して、ユーザーのパスワードの期限切れが近づいてきたときに変更またはリセットするように通知することができます。

始める前に
パスワードの有効期限リマインダーを設定するには、*pwd_reset.enable.password_expiration_reminder* プロパティを有効にする必要があります。デフォルトでは、このプロパティはオフになっています。

必要なロール：admin

このタスクについて
Microsoft Active Directory、Windows Active Directory、Okta Active Directory などの認証情報ストアのパスワードの有効期限リマインダーを設定します。

> **注:**
> パスワードの有効期限リマインダーは、ローカルの ServiceNow 認証情報ストアに対応していません。

パスワードの有効期限リマインダーを設定すると、メールやテキストメッセージ、アクション可能な仮想エージェント通知など、さまざまなチャネルでユーザーに通知が送信されます。ユーザーはその通知を通じて、パスワードをリセットまたは変更する際に選択できるリンクなど、パスワードをリセットまたは変更する際のオプションを入手します。

手順

1. 移動先 すべて > パスワードリセット > プロセス.
2. パスワードリセット [プロセス] ページで、パスワードの有効期限を設定するプロセスを選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

3. 選択したプロセスのフォームで、[パスワード有効期限の構成] タブを選択します。
4. [有効期限のリマインダーを送信] オプションを選択します。
5. フォームのフィールドに入力します。

   [パスワードの有効期限の構成] フォームのフィールドについては、「[パスワード有効期限の構成] フォーム」を参照してください。

6. フォームを保存します。

   プロセスのパスワードの有効期限リマインダーを有効にすると、有効期限データを同期するスケジュール済みジョブが 1 時間後に実行されます。スケジュール済みジョブは、そのプロセスの資格を持つすべてのユーザーに対して、パスワード有効期限テーブルにレコードを作成します。スケジュール済みジョブは、パスワードの有効期限を設定したプロセスと、そのプロセスに属するユーザーのレコードを作成します。

   パスワード有効期限テーブルのデータが同期していない場合は、[有効期限データを同期] を選択してデータを同期します。同期している場合、同期は自動化プロセスになります。

   注:
   [有効期限データを同期]を選択すると、その 1 時間後にスケジュール済みジョブが実行されます。[有効期限データを同期] ボタンは、アクティブなプロセスと、[有効期限のリマインダーを送信] オプションが選択されているプロセスに対してのみ表示されます。

関連情報

パスワードの有効期限に関するシステムプロパティ

スケジュール済みジョブの表示

パスワードの有効期限を設定したプロセスのスケジュール済みジョブを表示できます。プロセスのパスワードの有効期限を設定すると、2 つのスケジュール済みジョブが自動的に作成されます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
1 つ目のスケジュール済みジョブは、*Sync password expiration records for pwd_process_* というプリフィックスとその後の sys_id が付いたレコードをパスワード有効期限テーブルに作成します。

注:
このジョブは 1 回のみ実行されます。このスケジュール済みジョブがレコードを作成するのはパスワード有効期限テーブルのみです。外部の認証情報ストアを呼び出して、各ユーザーのパスワードの有効期限に関する情報を取得するわけではありません。たとえば、[パスワードの最終リセット日] や [パスワード有効期限] フィールドの値は空のままです。有効期限のリマインダーのスケジュール済みジョブは、有効期限の通知が送信されるまでの日付が空白になっているすべての有効期限レコードの日付を取得します。

2 つ目のスケジュール済みジョブは、設定に基づいて定期的に実行されます。*pwd_expiration_reminder_* というプリフィックスとその後の sys_id が付いたスケジュール済みジョブは、次の 2 つのアクションを実行します。

- ユーザーのパスワードの有効期限に関する最新情報を取得する。
- ユーザーのパスワードの有効期限が近づいたときに通知を送信する。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.

   [スケジュール済みジョブ] ページには、パスワードの有効期限の設定後に作成されるスケジュール済みジョブが表示されます。

2. 次のプリフィックスが付いたスケジュール済みジョブのいずれかを選択します。
   - *Sync password expiration records for pwd_process_*
   - *pwd_expiration_reminder_*

   これらのプリフィックスの後に、パスワードリセットプロセスの sys_id が続きます。

[パスワードの有効期限]テーブルを表示する

[パスワードの有効期限] テーブルを表示し、レコードが作成されているかどうかを検証できます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
このテーブルには、ユーザーが資格を持つ各プロセスの個々のユーザーのパスワードの有効期限に関する情報が含まれています。有効期限フレームワークはこのテーブルの情報を使用して、認証情報ストア全体で有効期限通知のリマインダーを送信します。エラーやエラーログ、パスワードの有効期限といったレコードの詳細を表示することもできます。

手順

1. [すべて] を選択し、ナビゲーションフィルターに「*pwd_expiration.list*」と入力します。

   [パスワードの有効期限] ページに、生成されたレコードを含むテーブルが表示されます。

2. テーブルで使用するさまざまな列を表示して、情報を検証します。

[パスワードの有効期限] テーブル

列名	説明
ユーザー	sys_user テーブルへの参照を表示します。
パスワードリセットプロセス	パスワードリセットプロセステーブルへの参照を表示します。パスワードの有効期限を設定した、ユーザーが属するプロセス。
パスワードの最終リセット日	ユーザーが最後にパスワードをリセットした日付を表示します。
パスワー	パスワードの有効期限が近いことを示す日付を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

列名	説明
ド有効期限	
通知を送る	パスワード有効期限の通知を送信するかどうかを表示します。
アクティブ	パスワードの有効期限のレコードのステータスを表示します。たとえば、あるユーザーがプロセスに関連付けられなくなったとします。その場合、レコードの値は **false**と表示されます。これは、レコードが非アクティブであり、スケジュール済み処理がそのユーザーのデータを取得しないことを意味します。**true** の値は、レコードがアクティブであることを示します。
エラー数	ユーザーのパスワードの有効期限に関する情報の取得中にエラーが発生したかどうかを示します。たとえば、外部認証情報ストアの呼び出し中にユーザーのパスワードの有効期限に関する情報を取得すると、エラーが発生する可能性があります。
最終更新日	レコードが最後に外部システムから更新された日付を表示します。
前回のエラーログ	ユーザーのパスワードの有効期限に関する情報の取得中にエラーが発生した場合の、最後のエラーログを表示します。

注:
両方のテーブルでデータがドメインセパレーションされているため、パスワードの有効期限テーブルに、さまざまなパスワードリセットプロセスでのさまざまなユーザーのパスワード有効期限情報が格納されます。パスワード有効期限テーブルでもデータがドメインセパレーションされています。ドメインセパレーションの詳細については、「ドメインセパレーションと パスワードリセット アプリケーション」を参照してください。

パスワードリセット の認証情報ストア

認証情報ストアには、ログイン認証情報として使用できるユーザー名やパスワードなどのユーザー情報が格納されます。たとえば、ユーザー テーブル [sys_user] や Active Directory サーバーなどが格納されます。

password_reset_admin または password_reset_credential_manager ロールを持つユーザーは、認証情報ストアへの接続を作成および変更できます。

と一緒にインストールされる認証情報ストア タイプ ベースシステム

認証情報ストア タイプは、認証情報ストアへの接続方法を指定する一連のワークフローです。移動先 パスワード > 認証情報ストアタイプ ベースシステムタイプに基づく認証情報ストアの例のリストを表示します。ベースシステムには次の認証情報ストア タイプが含まれています。

名前	説明
ローカル ServiceNow インスタンス	現在の (ローカルの) ServiceNow インスタンスを表します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ストアアプリに含まれる認証情報ストアタイプ

名前	説明
Microsoft AD 認証情報ストア	Microsoft Active Directory 認証情報ストアを表します。「Microsoft Active Directory for パスワードリセット のセットアップ」を参照してください。
Microsoft Entra ID 認証情報ストア	Microsoft Entra ID 認証情報ストアを表します。
Okta 認証情報ストア	Okta 認証情報ストアを表します。
Google 認証情報ストア	Google Directory 認証情報ストアを表します。

認証情報ストアタイプの接続サブフロー

認証情報ストア タイプのワークフローでは、ストアへの接続方法を定義するサブフローが必要であり、接続のテスト方法を定義するオプションのサブフローを含めることができます。カスタムの接続ワークフローのモデルとして、「パスワードリセット – **AD**」サブフローと「パスワードリセット - ローカル」サブフローを使用します。

「パスワードリセット - ローカル」サブ ワークフロー



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

「パスワード接続テスト - ローカル SN」サブ ワークフロー



カスタムの認証情報ストア タイプの作成

認証情報ストア タイプをモデルとして使用して、カスタム タイプを作成することができます。「パスワードリセット の認証情報ストアタイプの作成」を参照してください。

パスワードリセット プロセスの認証情報ストアへの接続を設定する

ユーザーがパスワードの変更またはリセットを実行している間の認証情報ストア サーバーへのアクセスを設定するには、パスワードリセットの認証情報ストア レコードを作成します。ホスト接続情報のほか、ユーザーに表示するパスワード ヒント、パスワードの再利用に関する制限、リセット試行の許容失敗回数などの設定を指定することができます。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて

- AD 認証情報ストアの場合は、この手順をスキップして代わりに「パスワードリセットを Active Directory サービスに統合する」の手順に従ってください。パスワードリセット Windows アプリケーションは AD 認証情報ストアのみをサポートしています。
- 子エイリアスを使用する複数の接続の構成。複数の子接続を使用して接続および資格情報エイリアスを設定し、子接続をパスワードリセットの資格情報ストアにマップできます。この接続は、パスワードリセットフローの実行時に使用されます。この構成により、パスワードリセットフローはワークフロースタジオ で複数の Active Directory サーバー認証情報をサポートできるようになります。

手順

1. 移動先 すべて > パスワードリセット > 認証情報ストア.
2. 次のサンプルの認証情報ストアを選択します。

   ローカル **ServiceNow** インスタンス認証情報ストア。

3. 一意で意味のある [名前] と [説明] を入力し、[パスワードリセット の認証情報ストア] フォームのフィールドに記入します。
   [パスワードリセット の認証情報ストア] フォームのフィールドについては、「[パスワードリセット の認証情報ストア] フォーム」を参照してください。
4. [送信] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. ローカル ServiceNow インスタンスの認証情報ストアを使用していて、[履歴ポリシーを強制] チェックボックスをオンにした場合は、次の手順を実行します。
   a. 認証情報ストアに関連付けられている パスワードリセット プロセスを開きます。 パスワードリセット > プロセス.
   b. パスワードリセット プロセスフォームの [パスワードリセットの詳細] タブで、[パスワードの自動生成] チェックボックスをオフにした後、プロセス定義を保存します。
6. 「インスタンスでのパスワードポリシーの有効化」を選択します。
7. 「Test the connection to the credential store (認証情報ストアへの接続をテストする)」の手順を実行します。

関連情報

パスワードに必要な強度を設定する

パスワードリセット **for Active Directory** の認証情報ストア

認証情報ストア タイプは、認証情報ストアへの接続方法を指定する一連のワークフローです。[パスワードリセット] [認証情報ストア] に接続すると、ベースシステム のタイプに基づく認証情報ストアの例のリストが表示されます。

概要

移動先 パスワードリセット > 認証情報ストア ベースシステムタイプに基づく認証情報ストアの例のリストを表示します。サブフローと統合ハブ IntegrationHub を使用することもできます。

関連情報

パスワードリセットを Active Directory サービスに統合する

AD 認証情報ストアへの接続を設定する

パスワードリセットを **Active Directory** サービスに統合する

パスワードリセット アプリケーションで Active Directory 認証情報ストアのパスワードを変更することができます。アプリケーションは、適切なパスワード変更権限を持つ Active Directory ユーザー ロールを参照して、パスワードを変更します。

始める前に

必要なロール：admin
Active Directory には、次の権限を持つユーザー ロールが必要です。

子孫のユーザー オブジェクト：

- パスワードリセット
- pwdlastset の読み取り/書き込み
- UserAccountcontrol の読み取り/書き込み
- アカウントの制限の書き込み
- lockouttime の読み取り/書き込み
- MemberOf の読み取り

子孫のグループ オブジェクト：

- メンバーの読み取り
- MemberOf の読み取り

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. Active Directory に接続できる Windows コンピューターに MID サーバーをインストールします。
2. MID サーバーを構成します。
3. ワークフロー アドオンと オーケストレーション アドオンを使用している場合は、ServiceNowインスタンスで オーケストレーション > 認証情報.
4. [新規] をクリックし、次の AD 認証情報の値を使用してフォームに記入し、[送信] をクリックします。

フィールド	説明
タイプ	[Windows] を選択します。
ユーザー名	Active Directory ドメイン ユーザーを入力します。たとえば、**domain\admin** などです。
パスワード	Active Directory ドメイン ユーザーのパスワードを入力します。
適用先	Active Directory サーバーへのアクセスに使用する MID サーバーを選択します。

> **注:**
> 統合ハブ を使用している場合、Microsoft AD 認証情報ストアで、**[Microsoft AD** 接続エイリアス] をクリックして新しい接続を作成します。詳細については、「Microsoft AD v2 スポークの設定」を参照してください。

次のタスク
「AD 認証情報ストアへの接続を設定する」の説明に従って、認証情報ストアへの接続を作成します。

AD 認証情報ストアへの接続を設定する

ユーザーがパスワードの変更またはリセットを実行している間の Active Directory サーバーへのアクセスを設定するには、パスワードリセット の認証情報ストアレコードを作成します。ホスト接続情報のほか、ユーザーに表示するパスワード ヒント、パスワードの再利用に関する制限、リセット試行の許容失敗回数などの設定を指定することができます。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
Microsoft AD Spoke for パスワードリセット アドオンによって、AD 認証情報ストアタイプがインストールされます。パスワードリセット Windows アプリケーション は **Microsoft AD** 認証情報ストアのみをサポートしています。

手順

1. 移動先 すべて > パスワード > 認証情報ストア をクリックし、テンプレートとして使用する サンプル **Microsoft AD** 認証情報ストア を選択します。
2. 一意で意味のある [名前] と [説明] を入力し、フォームに記入します。

タイプ	**[Microsoft AD** 認証情報ストアタイプ] を選択します。ServiceNow の認証情報ストア タイプは、特定のタイプの認証情報ストアに必要な一連の機能を提

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

	供するテンプレートです。認証情報ストアは、認証情報ストア タイプの機能を継承します。
パスワードの自動生成	リセット プロセス中に使用する一時パスワードを生成するスクリプトインクルードを指定します。 **注:** [履歴ポリシーを強制] チェックボックスをオンにしている場合は、パスワードのポリシーに準拠した [パスワードの自動生成] の値を指定する必要があります。選択できるオプションがいくつかあります。 ○ 選択したポリシーに準拠した自動生成パスワード。 ○ 暗号化されて安全な自動生成パスワード。 ○ デフォルトの自動生成パスワード。
履歴ポリシーを強制	認証情報ストアのタイプとして **[Microsoft AD** 認証情報ストアタイプ] または [ローカル **ServiceNow** インスタンス] を選択した場合にのみ表示されます。 Microsoft AD 認証情報ストアタイプは履歴チェックをサポートしています。[履歴ポリシーを強制] オプションは、**[Microsoft AD** 認証情報ストアタイプ] で [履歴チェックをサポート] オプションが選択されている場合にのみ表示されます。 AD 以外の認証情報ストア タイプの設定方法については、「パスワードリセット プロセスの認証情報ストアへの接続を設定する」を参照してください。 [履歴ポリシーを強制] チェックボックスをオンにして、履歴ポリシー (パスワードの再利用) を強制します。 履歴ポリシー (パスワードの再利用)：ユーザーがパスワードを再利用しないようにする履歴ポリシーを含めるように、Active Directory ドメインを設定できます。たとえば、履歴ポリシーを設定して、パスワードのリセット時にユーザーが以前の 10 個のパスワードを再利用できなくすることが可能です。この履歴ポリシー制限は、password_history_limit 検証パラメーターによって管理されます。
ホスト名	認証情報ストアの URL または IP アドレスを指定します。
ユーザーアカウントのルックアップ	ユーザーの ServiceNow プラットフォーム ID をユーザーの認証情報ストア ID にマップするスクリプトインクルードを指定します。 デフォルトのスクリプト *PwdDefaultUserAccountLookup* は、ユーザーの ServiceNow プラットフォームのユーザー名を返します。
パスワードのルールのヒント	ユーザーがすべての要件を満たすパスワードを作成することを支援するために、パスワードリセットページに表示されるテキストを指定します。[パスワードのルール] スクリプトが要件を適用します。 **注:** パスワードリセット Windows アプリケーションはヒント内の改行文字をサポートしています。その他の書式設定はサポートされていません (太字、下線、ハイパーリンクなど)。
パスワードのルール	ユーザーが入力する新しいパスワードを検証するクライアント スクリプトを指定します。このスクリプトは、ユーザーが新しいパスワードを入力して [パスワード] をクリックすると呼び出されます。このスクリプトを使用して、パスワードの安全性/複雑さの要件を適用することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスワードの安全性の有効化	次のことを行うには、このチェックボックスをオンにします。 ○ スクリプトを更新できるように、[安全性ルール] スクリプト用のテキストボックスを表示する。 ○ ユーザーがパスワードを変更またはリセットしている間に、ユーザーにグラフィカルな [パスワードの安全性] バーを表示する。 **注:** パスワードリセット Windows アプリケーション はパスワードの安全性をサポートしていません。
安全性ルール	このテキスト ボックスは、[パスワードの安全性の有効化] を選択した場合にのみ表示されます。 ユーザーが入力するパスワードの安全性/複雑さを計算するクライアント スクリプトを指定します。このスクリプトは、リセットプロセス中にユーザーが新しいパスワードを入力し始めると呼び出されます。 デフォルト設定： ○ ローカル ServiceNow 認証情報ストアでは選択されています。 ○ 他の認証情報ストアでは選択されていません。 **注:** ○ リセットプロセス中にユーザーをガイドするために、[新しいパスワード] フィールドの下に [パスワードの安全性] とラベルされたグラフィカルバーが表示されます。  ○ パスワードリセット Windows アプリケーション はパスワードの安全性をサポートしていません。

3. [送信] をクリックします。
4. ドメインコントローラーで、パスワード エイジング (`MIN_PASSWORD_AGE`) をゼロに設定します。
5. AD 認証情報ストア用に設定した履歴ポリシーを強制するには、次の手順を実行します。
   a. 認証情報ストアに関連付けられている パスワードリセット プロセスを開きます。 パスワードリセット > プロセス.
   b. パスワードリセット プロセスフォームの [パスワードリセットの詳細] タブで、[パスワードの自動生成] チェックボックスをオフにした後、プロセス定義を保存します。
6. パスワードリセットの最大試行回数を適用するには、[パスワードリセットの認証情報ストアパラメーター] 関連リストで、`max_reset_attempts` パラメーターの値を許容される試行失敗回数に設定します。

   デフォルト値の 0 (ゼロ) では、無制限のリセット試行が可能です。

   注:
   `max_reset_attempts` 設定は、AD 認証情報ストアを使用するパスワードリセットプロセスにのみ適用されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

7. [送信] をクリックします。
8. Microsoft AD v2 Spoke を設定
9. 「Test the connection to the credential store (認証情報ストアへの接続をテストする)」の手順を実行します。

関連情報

パスワードに必要な強度を設定する

Microsoft Entra ID の パスワードリセット の認証情報ストア

認証情報ストアタイプは、Microsoft Entra ID ユーザーのパスワードとアカウントを管理するための一連のフローです。移動先 パスワードリセット > 認証情報ストア をクリックして、ベースシステムタイプに基づく認証情報ストアの例のリストを表示します。

関連情報

Microsoft Entra ID との パスワードリセット の統合

Microsoft Entra ID 認証情報ストアへの接続を設定する

Microsoft Entra ID との パスワードリセット の統合

パスワードリセット用 Microsoft Entra ID 統合ストアアプリがアクティブ化されると、パスワードリセット アプリケーションで Microsoft Entra ID アプリケーションのパスワードを管理できるようになります。このアプリケーションは、適切なロールとパスワード変更権限を持つ Microsoft Entra ID ユーザーを参照して、パスワードを変更します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

パスワードリセットと Microsoft Entra ID を統合するには、Microsoft Entra ID スポークを設定する必要があります。
設定の詳細については、「Set up Microsoft Entra ID spoke」を参照してください。
パスワードリセット用 Microsoft Entra ID 統合が統合されます。

次のタスク
「AD 認証情報ストアへの接続を設定する」の説明に従って、認証情報ストアへの接続を作成します。

Microsoft Entra ID 認証情報ストアへの接続を設定する

ユーザーがパスワードの変更またはリセットを実行している間の Microsoft Entra ID サーバーへのアクセスを設定するには、パスワードリセット の認証情報ストアレコードを作成します。ホスト接続情報のほか、ユーザーに表示するパスワードヒントなどの設定を指定することができます。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
パスワードリセット用 Microsoft Entra ID 統合は、Microsoft Entra ID 認証情報ストアタイプをインストールします。Microsoft Entra ID アプリケーションは、**Microsoft Entra ID** 認証情報ストアのみをサポートしています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > パスワードリセット > 認証情報ストア をクリックし、すぐに使用できる、またはテンプレートとして使用できる [サンプル *Microsoft* 認証情報ストア] を選択します。
2. 一意の [名前] と [説明] を入力し、フォームを完成させます。

タイプ	[サンプルの **Microsoft Entra ID** 認証情報ストア **(Sample Microsoft Entra ID credential store)]** を選択します。ServiceNow の認証情報ストア タイプは、特定のタイプの認証情報ストアに必要な一連の機能を提供するテンプレートです。認証情報ストアは、認証情報ストア タイプの機能を継承します。
パスワードの自動生成	リセット プロセス中に使用する一時パスワードを生成するスクリプトインクルードを指定します。
ホスト名	この列に Entra ID アプリケーションのドメイン名を指定します。
ユーザーアカウントのルックアップ	ユーザーの ServiceNow プラットフォーム ID をユーザーの認証情報ストア ID にマップするスクリプトインクルードを指定します。 デフォルトのスクリプト *PwdDefaultUserAccountLookup* は、ユーザーの ServiceNow プラットフォームのユーザー名を返します。
パスワードのルールのヒント	ユーザーがすべての要件を満たすパスワードを作成することを支援するために、パスワードリセットページに表示されるテキストを指定します。[パスワードのルール] スクリプトが要件を適用します。
パスワードのルール	ユーザーが入力する新しいパスワードを検証するクライアントスクリプトを指定します。このスクリプトは、ユーザーが新しいパスワードを入力して [パスワードリセット] を選択すると呼び出されます。
パスワードの安全性の有効化	次のことを行うには、このチェックボックスをオンにします。 ○ スクリプトを更新できるように、[安全性ルール] スクリプト用のテキストボックスを表示する。 ○ ユーザーがパスワードを変更またはリセットしている間に、ユーザーにグラフィカルな [パスワードの安全性] バーを表示する。
安全性ルール	このテキスト ボックスは、[パスワードの安全性の有効化] を選択した場合にのみ表示されます。 ユーザーが入力するパスワードの安全性/複雑さを計算するクライアント スクリプトを指定します。このスクリプトは、リセットプロセス中にユーザーが新しいパスワードを入力し始めると呼び出されます。 デフォルト設定： ○ ローカル ServiceNow 認証情報ストアでは選択されています。 ○ 他の認証情報ストアでは選択されていません。 **注:** リセットプロセス中にユーザーをガイドするために、[新しいパスワード] フィールドの下に [パスワードの安全性] とラベルされたグラフィカル バーが表示されます。
パスワードポリシーを有効にする	デフォルトのパスワードポリシーまたは以前に自分で作成したパスワードポリシーを選択するには、このオプションをオンにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. [送信] をクリックします。
   Microsoft Entra ID サーバーにアクセスするための パスワードリセット 認証情報ストアレコードが設定されました。

   注:
   - [パスワードポリシーを有効にする] オプションは、Quebec リリースで追加されました。このオプションをオンにすると、インスタンスから選択したパスワードポリシーが直接表示されます。詳細については、「インスタンスでのパスワードポリシーの有効化」を参照してください。
   - Microsoft Entra ID は履歴ポリシーをサポートしていないため、[履歴ポリシーを強制] オプションは非表示になっています。

認証情報ストアへの接続をテストする

新しい認証情報ストアを設定した後、またはユーザーの側で接続に関すると思われる問題が発生した場合に、認証情報ストアへの接続をテストする必要があります。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > パスワード > 認証情報ストア をクリックし、認証情報ストアレコードを開きます。
2. ヘッダー バーで、[保存して接続をテスト] をクリックします。
   進行状況ページに、テストの結果が表示されます。

の認証情報ストアへの接続を削除する パスワードリセット

重要：認証情報ストアへの接続を削除する前に、すべてのパスワードリセット プロセスを調べて、認証情報ストアが使用中でないことを確認してください。認証情報ストアがプロセスによって使用されている場合は、認証情報ストアを削除する前にプロセスを更新してください。

始める前に
必要なロール：password_reset_admin または password_reset_credential_manager

手順

1. 移動先 すべて > パスワード > 認証情報ストア 次に、認証情報ストアのチェックボックスをオンにします。
2. [アクション] 選択リストで、[削除] を選択します。

パスワードリセット の検証

「検証」ではそれぞれ、パスワードのリセットを要求しているユーザーの本人確認を行うための方法とプロセスを指定します。

に含まれる検証 パスワードリセット

パスワードリセット アプリケーションには次の検証がベースシステムに含まれています。検証は、ベースシステムの検証または検証タイプ (テンプレート) のどちらかに基づいて作成できます。

注:
パスワードリセット Windows アプリケーションではカスタム検証はサポートされていません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パスワードリセット の検証

QA 検証	ベースシステムに含まれている質問、またはアドミンが定義するカスタムの質問を使用して、セルフサービスのパスワードリセットモデルを実装します。プロセスに登録する際に、ユーザーはどの質問に回答を提供するかを決定します。 質問は、ユーザーがログイン時に要求した言語で表示されます。 ユーザーがパスワードリセットを要求すると、ユーザーが登録時に選択した指定の数の質問が提示されます。本人確認を行うため、ユーザーはすべての質問に正しく回答する必要があります。 [検証] ページの **QA** 検証  ユーザー登録の操作の詳細については、「質問と回答を使用した パスワードリセット プログラムへの登録」を参照してください。 この検証は、セキュリティの質問検証タイプに基づきます。
メール検証	この検証では、自動生成されたコード番号を使用します。通常、メール検証はセルフサービスのパスワードリセットモデルとして実装します。 ユーザーがパスワードのリセットを要求すると、ユーザーが登録時に承認したメールアドレスに検証コードが送信されます。本人確認を行うため、ユーザーは パスワードリセット の [検証] ページでコードを送信します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスワードリセット の検証 (続く)

	ユーザー登録の操作の詳細については、「メールで送られるコードを使用した パスワードリセット プログラムへの登録」を参照してください。 パスワードリセット Windows アプリケーションはメール検証をサポートしています。 この検証は、メール コード検証タイプに基づきます。 デフォルトでは、6 桁のメール検証コードがメールでユーザーに送信されます。コードは 10 分で有効期限切れになります。2 分後に別のコードの送信を試みることができます。ユーザーに送信できるメール検証コードの数は 1 日に最大 10 個です。
SMS 検証	自動生成されるコード番号に依存する、セルフサービスまたはサービスデスク支援の パスワードリセット モデルを実装します。 ユーザーがパスワードリセットを要求すると、ユーザーが承認した SMS 対応デバイスにコードが送信されます。本人確認を行うため、ユーザーは パスワードリセット の [検証] ページでコードを送信します。 ServiceNow 通知機能を使用してコードを送信できます。 ユーザー登録の操作の詳細については、「SMS コードを使用したパスワードリセット プログラムへの登録」を参照してください。 この検証は、**SMS** コード検証タイプに基づきます。 ユーザーが [パスワードリセット 登録] ページでメール検証または SMS 検証に登録すると、メールアドレスまたはデバイスを検証するためのコードが送信されます。ユーザーがコードを入力して [検証] を選択すると、[送信] を選択する前であっても、検証のための パスワードリセット 登録 [pwd_enrollment] テーブルに関連レコードが自動的に作成されます。 デフォルトでは、6 桁のメール検証コードがユーザーのモバイルデバイスに送信されます。コードは 5 分で有効期限切れになります。2 分後に、別の SMS 検証コードのデバイスへの送信を試みることができます。特定のデバイスに送信できるコードの数は 1 日に最大 10 個です。 **注:** メールまたは SMS 検証用の検証のための パスワードリセット 登録 [pwd_enrollment] テーブルにレコードが自動的に作成されますが、ユーザーが [送信] を選択しない限り、関連する登録チェックスクリプトは処理されません。
認証アプリによる検証	自動生成されるコード番号に依存する パスワードリセット モデル。通常、認証アプリによる検証はセルフサービスの パスワードリセットモデルとして実装されます。 ユーザーがパスワードのリセットを要求すると、ペアリングしたデバイスに認証アプリのコードが表示されます。本人確認を行うため、ユーザーは パスワードリセット の [検証] ページでコードを送信します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスワードリセット の検証 (続く)

	ユーザー登録の操作の詳細については、「認証アプリを使用した パスワードリセット プログラムへの登録」を参照してください。 パスワードリセット Windows アプリケーションは Google Authenticator 検証をサポートしています。 この検証は、認証アプリによる検証タイプに基づきます。
パーソナル データ - メールアドレスの確認	インスタンスのユーザープロファイルで使用可能なユーザー情報に依存する、セルフサービスのパスワードリセットモデルを実装します。 この検証は、パーソナル データ確認検証タイプに基づきます。 **注:** プロセスに対して、アクティブなパブリックアクセス権でこの検証を構成することはできません。
パーソナル データ - ユーザー名の入力	インスタンスのユーザープロファイルで使用可能なユーザー情報に依存する、セルフサービスのパスワードリセットモデルを実装します。 この検証は、パーソナル データ検証タイプに基づきます。
ソフト PIN 検証	6 桁の数字であるソフト PIN に依存するセルフサービスのパスワードリセットモデルを実装します。プロセスのソフト PIN 検証に登録することで、ソフト PIN をリセットできます。ServiceNow 仮想エージェント はソフト PIN 検証方式をサポートしています。

関連情報

- カスタムのパスワードリセット検証を作成する
- 既存の検証からパスワードリセットの検証を作成する

パーソナル データ識別タイプと確認タイプ検証

パーソナル データ検証では、ユーザー テーブル [sys_user] に格納されている個人情報から生成された質問への回答を提供することにより、ユーザーの本人確認を行うことができます。

ユーザー エクスペリエンス

ユーザーがパーソナル データ検証に登録する方法の例については、「質問と回答を使用した パスワードリセット プログラムへの登録」を参照してください。

パーソナル データ識別タイプ

パスワードリセット アプリケーションでは、メールとユーザー名の識別タイプが提供されています。どちらのタイプも、提供されたそのままの状態で使用するか、またはカスタムの識別タイプを作成するためのモデルとして使用することができます。

名前	説明
メール識別	ユーザーをメールアドレスで識別します。
ユーザー名識別	ユーザーをユーザー名で識別します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パーソナル データ確認検証

- パーソナル データ検証：ユーザーが関連付けられているパスワードリセット プロセスでパーソナル データ検証を使用している場合、通常はユーザーはパスワードリセットに登録する必要はありません。
- パーソナル データ確認検証：password_reset_service_desk ロールを持つ従業員が、ユーザーのパスワードリセット要求を支援する際、the sys_user テーブルからパーソナル データにアクセスできます。

パーソナル データ検証およびパーソナル データ確認検証を設定するには、特定のユーザー情報に対応するパラメーターを名前と値のペアとして指定します。たとえば、ユーザーをメールアドレスで検証するには、次のようにします。

1. **label** パラメーター (エンド ユーザーに表示するテキスト) を *Email* に設定します (つまり、label=Email)。
2. **column** パラメーター (検証データを保持しているテーブルの列) を *email* に設定します (つまり、column=email)。

> **注:**
> 1 つの検証ごとに 1 組の名前/値のペアのパラメーターのみを使用できます。他のパラメーターは無視されます。

ユーザー検証のために複数の個人情報を使用する場合は、より多くのパーソナル データ検証またはパーソナル データ確認検証を作成し、関連するパスワードリセット プロセスに検証を追加します。

パーソナル データおよびパーソナル データ確認タイプ検証

パラメーター名	説明
label	パスワードリセット要求中にユーザーが入力したフィールドのラベルとして表示するテキスト。 データタイプ：文字列 デフォルト値：該当なし
列	ユーザーの本人確認に使用するデータを提供する sys_user テーブルの列。 データタイプ：文字列 デフォルト値：該当なし

関連情報

のカスタムの識別タイプを作成する パスワードリセット

パスワードリセット の **SMS** コード検証タイプ

Simple Message Service (SMS) コード検証タイプを使用すると、ユーザーは、テキスト メッセージを受け入れる携帯電話などの SMS 対応デバイスを通じて本人確認を行うことができます。ユーザーがパスワードリセットを要求すると、数値コードがデバイスに送信され、ユーザーはそのコードをパスワードリセットの [検証] ページで入力します。

次のいずれかの方法を使用して、SMS コード検証のデフォルトの動作を変更することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 表に示すパラメーター値を設定します。
- パスワードリセット アプリケーションのプロパティ設定を更新します。

注:
SMS コード パラメーターごとに 1 つのインスタンスのみ許可されます。

SMS コード検証タイプのパラメーター

パラメーター名	説明
expiry	検証コードが有効になっている分数。 データタイプ：整数 (任意の正の整数) デフォルト値：5
complexity	数値検証コードの桁数。 データタイプ：整数 (任意の正の整数) デフォルト値：6
pause_window	ユーザーが検証用に別の SMS コードを送信できるまでの分数。 データタイプ：整数 (任意の正の整数) デフォルト値：2
max_per_day	検証用に送信される 1 日の最大コード数。 データタイプ：整数 (任意の正の整数) デフォルト値：10

ユーザー エクスペリエンス

ユーザーが SMS 検証に登録する方法については、「SMS コードを使用した パスワードリセット プログラムへの登録」を参照してください。

通知 を使用した登録と検証用 **SMS** コードの送信

ServiceNow 通知 アプリケーションを使用して (Twilio SMS メッセージングシステムを介して) 登録および検証用の SMS コードを送信するように パスワードリセット アプリケーションを設定できます。通知 はワークフローエンジンおよびビジネスルールと緊密に統合されており、設定可能な信頼性の高い方法で SMS メッセージを配信できます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
通知 の利用には、別途 Twilio との契約が必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. https://www.twilio.com/ で、Twilio アカウントと電話番号の登録を行います。
2. 通知プラグインをアクティブ化します。
3. Twilio アカウントを 通知 に関連付けます。

タスクの結果
他の設定は必要ありません。パスワードの変更またはパスワードリセットを要求するユーザーは、通知 を通じて SMS コードを受信します。

関連情報

プラグインをアクティブ化する

必要なセキュリティの質問の数を指定する

パスワードリセットのセキュリティの質問による検証を設計する際は、ユーザーの登録時に表示する質問の数を指定することができます。パスワードのリセット中、ユーザーの本人確認時に表示する数を指定することもできます。

始める前に
必要なロール：password_reset_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > パスワード > 検証 をクリックし、 セキュリティの質問による検証タイプを使用する検証を開きます。
2. [パスワードリセット検証パラメーター] 関連リストのパラメーターを設定します。

セキュリティの質問による検証のパラメーター

パラメーター名	説明
num_enroll	ユーザーがパスワードリセット プロセスへの登録時に回答を提供する必要がある質問の数。 ここで指定する値によって、[登録時に必要なセキュリティの質問の数] プロパティの設定が上書きされます。「パスワードリセット プロパティの設定」を参照してください。 データタイプ: セキュリティの質問リストの質問数を超えない正の整数 (パスワード > セキュリティの質問) を開きます。 デフォルト値：5
num_reset	ユーザーがパスワードをリセットしようとしているときに [検証] ページに表示されるセキュリティの質問の数。本人確認を行うため、ユーザーはすべての質問に正しく回答する必要があります。質問はランダムに選択され、ランダムな順序で提示されます。 ここで指定する値によって、[パスワードリセット要求時に必要なセキュリティの質問の数] プロパティの設定が上書きされます。「パスワードリセット プロパティの設定」を参照してください。 データタイプ：num_enroll パラメーターの値を超えない正の整数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター名	説明
	デフォルト値：3

3. [更新] をクリックします。

関連情報

セキュリティの質問による検証にカスタムの質問を追加する

ユーザーを自動登録するようにパスワードリセット プロセスを設定する

管理を簡素化するため、多くの組織がパスワードリセット プログラムでユーザーを自動登録しています。ベースシステムのすべての検証タイプで、プロセスの自動登録を指定できます。

始める前に
必要なロール：password_reset_admin または admin

このタスクについて
自動登録を有効にするには、パスワードリセット プロセスの基になる検証タイプの設定を行います。

手順

1. 移動先 すべて > パスワードリセット > 拡張 > 検証タイプ.
2. パスワードリセット プロセスで検証に使用する検証タイプをクリックします。
それぞれのベースシステム検証の検証タイプについては「パスワードリセット の検証」で説明しています。
3. [検証タイプ] ページで、次の設定を指定します。

フィールド	説明
登録チェック	ユーザーが検証のために登録されているかどうかを判断するスクリプト。 **注:** 自動登録が機能するためには、登録チェック スクリプトが true を返す必要があります。前提条件を満たすため、これに加えてアドミンによる追加のセットアップが必要になる場合があります。たとえば、**SMS** コード検証タイプでは、特定のテーブルにレコードを設定する必要があります。 [自動登録] を選択していてスクリプトを指定しない場合は、デフォルトのスクリプトが提供されます。
自動登録	ユーザーを自動登録するには、チェックボックスをオンにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: [自動登録] を選択しない場合は、「カスタムのパスワードリセット検証タイプを作成する」で説明しているように、登録 UI マクロと登録プロセッサー スクリプトを用意する必要があります

4. パスワードリセット プロセスで使用するすべての検証について手順を繰り返します。

ユーザーがパスワードリセットに登録できるようにする パスワードリセット

ユーザーがパスワードリセット プログラムに登録できるようにするには、ユーザーに登録プロセスを案内する UI マクロと、ユーザーが入力した登録データを処理するスクリプトを指定します。ベースシステムには、有効に機能するマクロとスクリプトが組み込まれています。

始める前に

必要なロール：password_reset_admin または admin

このタスクについて

ユーザーによる登録を有効にするには、パスワードリセット プロセスの基になる検証タイプの設定を行います。

手順

1. 移動先 すべて > パスワードリセット > 拡張 > 検証タイプ.
2. パスワードリセット プロセスで検証に使用する検証タイプをクリックします。
   それぞれのベースシステム検証の検証タイプについては「パスワードリセット の検証」で説明しています。
3. [検証タイプ] ページで、次の設定を指定します。

フィールド	説明
自動登録	自動登録を無効にするには、チェックボックスをオフにします。
登録 UI マクロ	ユーザーに登録プロセスを案内する登録 UI マクロ。
登録プロセッサー	登録データを処理する登録プロセッサー スクリプト。

4. パスワードリセット プロセスで使用するすべての検証について手順を繰り返します。

Example: ユーザー登録を有効にする

この検証タイプの例では、*pwd_enroll_sms_ui* 登録 UI マクロと *PwdEnrollSMSProcessor* 登録プロセッサー スクリプトを使用しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

検証タイプ



検証タイプでは、検証 UI マクロと、対応する検証プロセッサー スクリプトも定義する必要があります。この例では、*`pwd_verify_sms_ui`* 検証 UI マクロと *`PwdVerifySMSProcessor`* 検証プロセッサー スクリプトを使用しています。

検証 **UI** マクロ




```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<j:jelly trim="false" xmlns:j="jelly:core" xmlns:g="glide" xmlns:j2="null"
xmlns:g2="null">

    <g:include_script src="$pwd_enroll_sms_ui.jsdbx" />

    <input type="hidden" name="user_id" value="${gs.getUserID()}" />
    <input type="hidden" name="verification_id" value="${jvar_verification_id}" />
    <input type="hidden" name="mandatory" value="${jvar_mandatory}" />
    <input type="hidden" name="tab_index" value="${jvar_tab_index}" />
    <input type="hidden" name="use_notify" value="${jvar_use_notify}" />
  <script type="text/javascript">
    // When the page gets loaded, execute the event handler for on-load event.
    addLoadEvent(
      function() {
        sms_on_load('${jvar_form_id}');
      },
      '${jvar_form_id}'
    );

    // When the page gets loaded, register the event hanlder for on-submit event for
the form.
    addSubmitEvent(
        function() {
            return sms_on_submit('${jvar_form_id}');
        },
        '${jvar_form_id}'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

検証プロセッサー スクリプト



パスワードリセット プロパティの設定

エンド ユーザーのパスワードリセットのエクスペリエンスを設定するプロパティを指定できます。

始める前に

必要なロール：password_reset_admin

このタスクについて

プロパティに入力できる値の範囲に制限はありませんが、1 以上の正の整数値のみを使用することをお勧めします。プロパティの上限範囲を決めるときは、ユーザーがどのようなタスクを実行するのかを考慮してください。

たとえば、ユーザーの本人確認の試行を 100 回許可することは通常は望まれません。一般的に許可する試行回数の値は 3 回です。同様に、登録プロセスを完了するために、時間をかけてセキュリティの質問を 30 個選択して回答するようユーザーに強制することも、通常は望まれません。一般的に使用するセキュリティの質問の数は 5 ～ 7 個です。

手順

1. 移動先 すべて > パスワードリセット > プロパティ.
   パスワードリセットプロパティの詳細については、次を参照してください。 パスワードリセットグローバルプロパティ.
2. 必要に応じて設定を更新し、[保存] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

への登録をユーザーに促すリマインダーのメールを送信する パスワードリセット

パスワードリセット プロセスへの登録をユーザーに促すリマインダーのメッセージを自動的に送信することができます。メッセージのテキストを指定し、間隔を置いて繰り返すようにメッセージを設定できます。

始める前に

必要なロール：password_reset_admin

このタスクについて

デフォルトのメールは次のような内容になっています。

- 件名：お知らせ：パスワードリセット プログラムにご登録ください
- 本文：パスワードリセットプログラムへのご登録は、こちらをクリックしてください。

メールをカスタマイズする場合は、「パスワードリセットの登録リマインダー メールをカスタマイズする」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > パスワードリセット > プロセス をクリックし、プロセスを選択します。
2. [登録リマインダー] タブをクリックして次の設定を行い、[更新] をクリックします

> **注:**
> このタブは、[パスワードリセット] チェックボックスがオンになっている場合にのみ表示されます。

フィールド	値
リマインダーを送信	チェックボックスをオンにすると、リマインダーのメールがユーザーに送信されます (設定に応じて、すべてのユーザーか指定したグループ内のユーザーのどちらか)。リマインダーを送信しない場合は、チェックボックスをオフにします。
送信者エイリアス	メッセージの [宛先] フィールドと [差出人] フィールドの両方に表示する、実際には機能しないメールエイリアスを入力します。たとえば、do-not-reply@myCompany.com などです。ユーザーはエイリアスには応答できません。 このエイリアスは、メールシステムでメッセージを受信するすべてのユーザーの **[BCC]** フィールドを使用するために必要です。その目的は、他のアドレスをユーザーに見せないことです。 デフォルト：do-not-reply@ServiceNow.com
送信、日付、時刻	メッセージのスケジュールとして毎月 1 回または毎週 1 回を指定します。 ○ [送信] を [毎月] に設定した場合は、月内の 1 日を入力し、必要に応じてメッセージを送信する時刻を入力します。 ○ [送信] を [毎週] に設定した場合は、曜日を入力し、必要に応じてメッセージを送信する時刻を入力します。 デフォルト：毎週月曜日の 00:00 にメッセージを送信

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	値
開始中	最初のメッセージを送信する日時。カレンダー ボタンをクリックして設定を指定します。 デフォルト：[今すぐ]

パスワードリセットの登録リマインダー メールをカスタマイズする

ユーザーにパスワードリセット プロセスへの登録を促すリマインダーのメール メッセージは、メール テンプレートに基づいています。メッセージをカスタマイズする場合は、デフォルトのテンプレートを変更するか、カスタムのテンプレートを作成できます。

始める前に
必要なロール：password_reset_admin

このタスクについて
デフォルトのメールは次のような内容になっています。

- 件名：お知らせ：パスワードリセット プログラムにご登録ください
- 本文：パスワードリセットプログラムへのご登録は、こちらをクリックしてください。

手順

1. メールの件名テキストを変更するには：
   a. 移動先 システムポリシー > メール > テンプレート.
   b. [*Password reset enrollment reminder*] テンプレートを開きます。
   c. 必要に応じて [件名] フィールドを更新します。
   d. [メッセージ **HTML]** テキスト ボックスに、必要に応じてコードを追加できます。ただし、デフォルトのテキストは変更しないでください。
2. メール本文の内容を変更するには：
   a. 移動先 システム通知 > メール > メール通知スクリプト.
   b. *pwd.enrollment_reminder* スクリプトを開きます。
   c. スクリプトの指定された部分のみを変更します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



3. カスタムのメール テンプレートを作成するには：

a. [*Password reset enrollment reminder*] テンプレートのコピーを作成し、前述の手順に従って編集します。

b. 移動先 パスワードリセット > プロパティ をクリックし、[登録リマインダーメールのメールテンプレート] フィールドにテンプレート名を入力します。

パスワードに必要な強度を設定する

ユーザーが定義するパスワードは、一定の要件を満たす必要があります。たとえば、少なくとも 12 文字にする、数字を含める、などです。組織のニーズに応じて要件を設定することができます。

始める前に

必要なロール：password_reset_admin

このタスクについて

ベースシステムには、さまざまなパスワード要件を持つ認証情報ストアの例があります。パスワードの要件を変更して、パスワードを作成する際のヒントをユーザーに提供することができます。デフォルトの要件は次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 8 文字以上
- 1 文字以上の大文字と 1 文字以上の小文字
- 1 文字以上の数字

注:
パスワードの強度要件の設定に加えて、資格ストアのその他の設定も行えます。「パスワードリセット プロセスの認証情報ストアへの接続を設定する」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > パスワードリセット > 認証情報ストア.
2. リストで認証情報ストアを選択し、次の設定を行います。

フィールド	説明
パスワードのルールのヒント	ユーザーがすべての要件を満たすパスワードを作成することを支援するために、パスワードリセットページに表示されるテキストを指定します。[パスワードのルール] スクリプトが要件を適用します。 **注:** パスワードリセット Windows アプリケーションはヒント内の改行文字をサポートしています。その他の書式設定はサポートされていません (太字、下線、ハイパーリンクなど)。
パスワードのルール	ユーザーが入力する新しいパスワードを検証するクライアント スクリプトを指定します。このスクリプトは、ユーザーが新しいパスワードを入力して [パスワード] をクリックすると呼び出されます。このスクリプトを使用して、パスワードの安全性/複雑さの要件を適用することができます。
パスワードの安全性の有効化	次のことを行うには、このチェックボックスをオンにします。 ○ スクリプトを更新できるように、[安全性ルール] スクリプト用のテキストボックスを表示する。 ○ ユーザーがパスワードを変更またはリセットしている間に、ユーザーにグラフィカルな [パスワードの安全性] バーを表示する。 **注:** パスワードリセット Windows アプリケーション はパスワードの安全性をサポートしていません。
安全性ルール	このテキスト ボックスは、[パスワードの安全性の有効化] を選択した場合にのみ表示されます。 ユーザーが入力するパスワードの安全性/複雑さを計算するクライアント スクリプトを指定します。このスクリプトは、リセットプロセス中にユーザーが新しいパスワードを入力し始めると呼び出されます。 デフォルト設定： ○ ローカル ServiceNow 認証情報ストアでは選択されています。 ○ 他の認証情報ストアでは選択されていません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: ◦ リセットプロセス中にユーザーをガイドするために、[新しいパスワード] フィールドの下に [パスワードの安全性] とラベルされたグラフィカルバーが表示されます。 ◦ パスワードリセット Windows アプリケーション はパスワードの安全性をサポートしていません。

3. [送信] をクリックします。
   新しい認証情報ストアを設定した後、またはユーザーの側で接続に関すると思われる問題が発生した場合に、認証情報ストアへの接続をテストする必要があります。
4. 移動先 パスワード > 認証情報ストア をクリックし、認証情報ストアを開きます。
5. ヘッダー バーで、[保存して接続をテスト] をクリックします。
   進行状況ページに、テストの結果が表示されます。

失敗したログイン試行のロックアウトを指定する

システムで提供されている非アクティブなスクリプト アクションを使用すると、ユーザー アカウントをロックする前のログイン試行の失敗回数を指定でき、ログイン成功後にカウントをリセットすることができます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

移動先 すべて > システムポリシー > スクリプトアクション をクリックして、スクリプトを表示またはアクティブ化します。

注:
Kingston リリース以降の zBoot 以後では、「**SNC** ユーザーのロックアウトの確認と自動ロック解除」および「**SNC** ユーザーのクリア」のスクリプトアクションがアクティブ化されています。

失敗したログインの試行に影響するプロパティの詳細については、インスタンスセキュリティ強化設定の「失敗したログインの試行の管理 (インスタンスセキュリティ強化)」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクリプトアクション	説明
SNC ユーザーのロックアウトの確認と自動ロック解除	• *glide.user.max_unlock_attempts* プロパティの値を使用して、ログイン試行の失敗回数の制限を設定します。 • *glide.user.unlock_timeout_in_mins* プロパティで指定された時間が経過すると、ユーザーアカウントのロックが解除されます。値を指定しない場合は、デフォルトの 15 分後にユーザーアカウントのロックが解除されます。
SNC ユーザーのロックアウトの確認	ログイン試行の失敗回数を追跡し、指定した回数のログイン試行の失敗後にユーザーアカウントをロックします (デフォルトは 5 回)。
SNC ユーザーのクリア	ログイン成功後にユーザーレコードを更新します。ログイン試行の失敗回数をリセットし、最終ログイン日を更新します。

次のタスク

ユーザーがログインを試みると、そのたびにアクションがイベントログに記録されます。ログイン試行の失敗のログを表示できます。

1. 移動先 システムポリシー > イベントログ.
2. [名前] フィールドでフィルターを適用し、**[login.failed]** を探します。試行されたログインの名前、日付、およびログイン試行が行われた IP アドレスを表示できます。

パスワードリセットプロセス用に **Google reCAPTCHA** を設定する

Google reCAPTCHA サービスを使用する場合、インスタンスを service-now.com 以外のドメインで実行するには Google から API キーペアを入手する必要があります。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

- インスタンスを service-now.com ドメインで実行する場合は、このトピックで説明する手順を省略できます。
- オンプレミスインスタンスはインターネットにアクセスできないため、Google reCAPTCHA サービスを使用できません。このトピックで説明する手順は実行せず、代わりに *password_reset.captcha.google.enabled* システム プロパティを **false** に設定してください。この設定により、ベースシステムで提供されている CAPTCHA サービスが有効になります。
- パスワードリセット Windows アプリケーションは、ベースシステム アプリケーションが Google reCAPTCHA を使用するように設定されていても、パスワードリセットの CAPTCHA サービスを使用します。

手順

1. https://www.google.com/recaptcha で Google から API キーペア (サイトキーとシークレット) を要求します。
2. 次のシステム プロパティを設定します。

プロパティ	値
password_reset.captcha.google.enable	true に設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

プロパティ	値
	タイプ：文字列 デフォルト：true
google.captcha.site_key	Google から提供されたサイトキーに設定します。 タイプ：文字列 デフォルト：Google から ServiceNow に提供されたサイトキー
google.captcha.secret	Google から提供されたシークレットに設定します。 タイプ：password2 デフォルト：Google から ServiceNow に提供された暗号化済みシークレット **注:** [私はロボットではありません] オプションである [reCAPTCHA v2] を選択します (reCAPTCHA v3 は現在サポートされていません)。 

自動翻訳

パスワードリセット プロセスをカスタマイズする

パスワードリセットのスクリプトを使用すると、独自の認証情報ストア タイプ、検証タイプ、および識別タイプを作成してパスワードリセットをカスタマイズでき、拡張スクリプトを定義してそれらを拡張することができます。また、カスタムの認証情報ストア タイプ、カスタムの検証タイプ、または検証を作成することもできます。

従来

パスワードリセット のスクリプトは、password_reset_admin ロールを持つユーザーが使用できます。パスワードリセットをカスタマイズする最も簡単な方法は次のとおりです。

1. 「パスワードリセット の拡張スクリプト カテゴリ」で説明しているカスタムのタイプとスクリプトを作成します。

   拡張スクリプトはスクリプトインクルードの例です。これらを使用してパスワードリセットプロセスの機能を拡張できます。「拡張スクリプト カテゴリー」では、拡張スクリプトの特定の動作タイプ (認証情報ストア、検証、識別タイプ、ポストプロセッサーなど) について説明しています。

2. 「パスワードリセット プロセスを設定する」で説明している設定手順に従います。
3. 作成した新しいタイプを選択します。次のコンポーネントをカスタマイズできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 認証情報ストア タイプ：接続およびテスト用のカスタム ワークフローを作成して、認証情報ストアへのコネクト方法について新しいタイプを定義します。「パスワードリセット の認証情報ストアタイプの作成」を参照してください。
- 検証タイプ：ユーザーの検証方法について新しいタイプを定義します。「カスタムのパスワードリセット検証タイプを作成する」を参照してください。
- 識別タイプ：ユーザーの識別方法について新しいタイプを定義します。「のカスタムの識別タイプを作成する パスワードリセット」を参照してください。

パスワードリセットの詳細設定

組織のニーズに合わせて、パスワードリセットアプリケーションとパスワード変更アプリケーションをカスタマイズできます。詳細については、「パスワードリセットとパスワード変更アプリケーション」を参照してください。また、パスワードリセットのいくつかの側面を制御するプロパティの一覧については、「パスワードリセット プロパティの設定」を参照してください。

パスワードリセットプロセスをカスタマイズし、サードパーティの認証情報サービスを統合する

パスワードリセットプロセスをカスタマイズする、またはそれらのプロセスを Okta や Microsoft Entra ID などのサードパーティ認証情報サービスに統合するには、統合ハブ機能を使用します。ユーザーのロック解除、パスワード変更、ユーザーステータスの取得などのアクションを作成または変更するには、ワークフロースタジオを使用します。ワークフロースタジオ を使用して、アクションを実行するサブフローを作成または変更します。

始める前に

必要なロール：admin、password_reset_admin、password_reset_credential_manager

このタスクについて

- ベースシステム は、「ローカル ServiceNow インスタンス」ID プロバイダーのアクション、サブフロー、および認証情報ストアタイプを提供します。
- Microsoft Active Directory の場合、パスワードリセット用 Microsoft AD Spoke アプリを有効化するとサブフローが利用可能になります。
- Okta などの他の ID プロバイダーを使用するには、統合ハブ を使用して必要なアクション、サブフロー、およびカスタム認証情報ストアタイプを作成する必要があります。
- Microsoft Entra ID の場合、パスワードリセット用 Microsoft Entra ID 統合アプリを有効にすると、サブフローを使用できるようになります。

手順

1. ワークフロースタジオ を使用して、ユーザーのロック解除、パスワード変更、ユーザーステータスの取得などのパスワードリセットアクションを作成します。
   ワークフロースタジオ の詳細については、「アクションデザイナー」を参照してください。
2. ワークフロースタジオ を使用して、次のサブフローを作成します。

   サブフローには、指定された名前、入力、および出力を使用します。サブフローの詳細については、「サブフロー」を参照してください。

サブフロー名	入力	入力タイプ	出力	出力タイプ
<プロバイダー名> パスワードのロック解除	パスワードリセット要求	Record.パスワードリセット Request	エラーメッセージ	文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

サブフロー名	入力	入力タイプ	出力	出力タイプ
			ステータス	選択肢
<プロバイダー名> パスワードリセット	パスワード	パスワード (2 通りの暗号化)	ステータス	選択肢
	パスワードリセット要求	Record.パスワードリセットRequest	エラーメッセージ	文字列
<プロバイダー名> パスワードの変更	パスワードリセット要求	Record.パスワードリセットRequest	ステータス	選択肢
	現在のパスワード	パスワード (2 通りの暗号化) 注: [詳細オプション] の[名前] は old_password です。	エラーメッセージ	文字列
	新しいパスワード	パスワード (2 通りの暗号化) 注: [詳細オプション] の[名前] は new_password です。		
<プロバイダー名> パスワードのロックステータス	パスワードリセット要求	Record.パスワードリセットRequest	エラーメッセージ	文字列
			ロック中	選択肢
			ステータス	選択肢
<プロバーダー名> パスワード接続テスト	適用外	適用外	エラーメッセージ	文字列
			ステータス	選択肢

3. サードパーティプロバイダーの場合、認証情報ストアタイプを作成します。
   a. [フローを使用 **(Use Flow)**] チェックボックスを選択します。
   b. プロバイダー用に作成したパスワードリセットサブフローを選択します。
   詳細については、「パスワードリセット アプリケーション」を参照してください。
4. パスワードリセットの認証情報ストアを作成します。
5. パスワードリセットプロセスを作成します。
6. プロバイダー用に作成された認証情報ストアタイプを選択します。

タスクの結果
必要なサードパーティアプリケーションのパスワードリセットメカニズムが設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

セキュリティの質問による検証にカスタムの質問を追加する

「セキュリティの質問」による検証への登録を行うため、ユーザーは、複数の質問を選択して、ユーザーだけが知っている秘密の回答を提供します。ベースシステムに組み込まれている一連の質問に、カスタムの質問を追加することができます。

始める前に

必要なロール：password_reset_admin または admin

このタスクについて

ベースシステムには、サポートされているすべての言語で、デフォルトの質問セットが多数用意されています。質問は、各ユーザーがログイン中に要求した言語でユーザーに提示されます。カスタムの英語の質問の作成は 1 ステップのプロセスです。英語以外の言語でカスタムの質問を作成する場合は、次のいずれかを選択できます。

- 英語以外の言語でカスタムの質問を作成します。
- カスタムの英語の質問に加えて、その質問を他の言語に翻訳したものを 1 つ以上作成します。

手順

1. 移動先 すべて > パスワード > セキュリティの質問.

> **注:**
> リスト内の質問はそれぞれ、パスワードリセット プロセスへの登録時にユーザーに提示されます。ユーザーは、それぞれ質問に対して秘密の回答を提供することで、使用する質問を選択することになります。

2. 1 つの言語でカスタムの質問を作成するには、次の手順に従います。

> **注:**
> 英語以外の質問のテキストを入力するには、ログイン時に言語を要求する必要があります。

a. パスワードリセットの [質問] ページで、[新規] をクリックします。

b. [質問 (翻訳 (変換) 済みフィールド)] フィールドにテキストを入力し、[送信] をクリックします。
質問が、登録時にユーザーに提示される質問のリストに追加されます。他の手順は必要ありません。残りの手順は省略できます。

3. 次の手順に従って、英語のカスタムの質問を作成し、同じ質問を 1 つ以上の言語で作成します。

a. [新規] をクリックし、[質問 (翻訳 (変換) 済みフィールド)] フィールドにテキストを入力し、[送信] をクリックします。

b. 英語以外の質問について、*sys_translated* テーブルにレコードを作成します。

詳細が [翻訳名/フィールド] テーブル および [言語] テーブル に表示されます。

フィールド	説明
ラベル (翻訳)	[値] フィールドの英語テキストと同じ内容の英語以外のテキスト。
要素	パスワードリセットの質問 [pwd_question] テーブルにあるフィールドの名前：question_translated
ID	言語に対応した ISO 639.2 コード。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
テーブル	翻訳した質問を追加するテーブル：パスワードリセットの質問 **[pwd_question]** テーブル。
言語	この翻訳されたテキストの言語コード。
値	セキュリティの質問テーブルに追加した英語の質問。

c. ユーザーが要求する可能性のある言語ごとに、手順を繰り返します。

のユーザー ページにカスタムのヘッダーまたはフッターを追加する パスワードリセット

パスワードのリセット中にエンド ユーザーが操作を行うページ ([識別]、[検証]、[リセット] の各ページ) のにヘッダーまたはフッターを追加する UI マクロを指定することができます。

始める前に

必要なロール：password_reset_admin

このタスクについて

パスワードリセット ページのカスタムのヘッダーとフッターの例



手順

1. ヘッダーまたはフッターの UI マクロを設定します。 移動先 すべて > システム **UI** > **UI** マクロをクリックし、[新規] をクリックして、わかりやすい [名前] と [説明] を入力します。
2. **[XML]** テキスト ボックスに、マクロ テキストを入力します。

   このサンプル マクロは、パスワードのリセット中にユーザーが操作するページのフッターに「Trust Acme to Deliver!」というテキストを追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



3. [有効] チェックボックスを選択し、[送信] をクリックします。
4. 移動先 パスワード > プロセス をクリックし、更新するプロセスを選択します。
5. [詳細] タブをクリックし、[ヘッダー **UI** マクロ] または [フッター **UI** マクロ] の ( ) をクリックして、作成したマクロを選択します。
6. [保存] をクリックします。
7. エンドユーザー ページの外観を確認します。

オプション	説明
リセット ページがパブリック アクセスの場合	[パスワードリセットの詳細] タブの [パブリック **URL]** をクリックします。
リセット ページがパブリック アクセスでない場合	エンド ユーザーとしてログインし、パスワードリセットを要求します。

既存の検証からパスワードリセットの検証を作成する

パスワードリセット アプリケーションに付属しているサンプルの検証は、そのまま使用することも、カスタムの検証を作成する際のベースとして使用することもできます。ニーズに合った検証タイプがベースシステムにない場合は、カスタムの検証タイプを作成することができます。

始める前に

必要なロール：password_reset_admin

このタスクについて

注:
パスワードリセット Windows アプリケーションではカスタムの検証はサポートされていません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > パスワード > 検証 をクリックし、検証を選択します。
2. 必要に応じて、[パスワードリセット検証パラメーター] タブのパラメーターを変更します。
   パラメーターの詳細については、対象になる検証タイプの手順を参照してください。
3. [送信] をクリックします。

> **注:**
> 検証タイプにはそれぞれ、ユーザー エクスペリエンスを制御するプロパティがあります。プロパティの設定を確認し、必要に応じて更新します。

カスタムのパスワードリセット検証タイプを作成する

パスワードリセットの検証はそれぞれ、検証タイプの設定に基づいています。ニーズに合った検証タイプがベースシステムにない場合は、カスタムの検証タイプを作成することができます。

始める前に
必要なロール：password_reset_admin または admin
ベースシステムで提供されている検証タイプを確認して、カスタムの検証タイプを作成するかどうかを決定します。次に、作成する検証タイプのコンポーネントを確認します。ベースシステムの検証タイプの詳細については、「ベースシステムの検証タイプ」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > パスワードリセット > 拡張 > 検証タイプ.
2. [新規] をクリックし、一意で意味のある [名前] および [説明] を入力し、フォームに記入します。
   [パスワードリセット 検証タイプ] フォームのフィールドについては、「[パスワードリセット 検証タイプ] フォーム」を参照してください。
3. [送信] をクリックします。

関連情報

- パスワードリセット のスクリプトインクルード
- パスワードリセット の拡張スクリプト カテゴリ
- パスワードリセットとともにインストールされる内容

カスタムのパスワードリセット検証を作成する

カスタムの検証を設計する場合、ベースシステムの検証タイプをテンプレートとして使用します。パスワードリセット Windows アプリケーションではカスタムの検証はサポートされていません。

始める前に
必要なロール：password_reset_admin

ベースシステムで提供されている検証タイプを確認して、カスタムの検証タイプを作成するかどうかを決定します。次に、作成する検証タイプのコンポーネントを確認します。ベースシステムの検証タイプの詳細については、「ベースシステムの検証タイプ」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > パスワードリセット > 検証.
2. [新規] をクリックし、一意で意味のある [名前] および [説明] を入力し、フォームに記入します。
   [パスワードリセット 検証] フォームのフィールドについては、「[パスワードリセット 検証] フォーム」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. [送信] をクリックします。

> **注:**
> 検証タイプにはそれぞれ、ユーザー エクスペリエンスを制御するプロパティがあります。プロパティの設定を確認し、必要に応じて更新します。

のカスタムの識別タイプを作成する パスワードリセット

カスタムの識別タイプを使用すると、ユーザーはパスワードのリセット時に従業員 ID などの代わりの検証情報を入力できます。

始める前に
必要なロール：password_reset_admin または admin

このタスクについて

手順

1. 移動先 すべて > パスワード > 拡張 > 識別タイプ.
2. [新規] をクリックし、一意で意味のある [名前] および [説明] を入力し、フォームに記入します。

識別フィールドラベル	[識別] フィールドのラベルとして表示するテキスト。
識別プロセッサー	識別プロセッサー スクリプト。既存のスクリプトを選択するか、[識別] フォーム プロセッサー カテゴリ (拡張スクリプト) を使用して独自のスクリプトを作成します。

3. [送信] をクリックします。

関連情報
パスワードリセットの拡張スクリプトを作成する

サードパーティのパスワード自動生成をサポートするための認証情報ストアタイプの設定

サードパーティのパスワード自動生成をサポートするために認証情報ストアタイプでサブフローを有効にします。

始める前に
必要なロール：password_reset_credential_manager、password_reset_admin、admin

このタスクについて
ユーザーは、パスワードをリセットする REST API を持たない認証情報ストアのパスワードを簡単にリセットできます。たとえば、パスワードリセットサブフローは ロボティックプロセス自動化 をサポートしています。 パスワードをリセットする API を持たないアプリケーションのパスワードをリセットするために、パスワードリセット プロセスは ロボティックプロセス自動化 ロボットを使用して自動化できます。

ロボティックプロセス自動化 の詳細については、「ロボティックプロセスオートメーション (RPA) ハブ」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > パスワードリセット > 拡張 > 認証情報ストアタイプ.
2. 認証情報ストアタイプを開きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. 統合ハブ でパスワードリセットサブフローを使用するには、[フローを使用 **(Use Flow)]** チェックボックスをオンにしたままにします。
4. [パスワードリセットフロー] フィールドに、パスワードリセットサブフローに必要な値を入力します。
5. [パスワード配信メカニズム] リストから、[リセットフローがパスワードを入力として受け付けません] を選択します。
6. パスワードリセット後にサインインした直後にユーザーにパスワードを変更させる場合は、 [初回ログイン時のパスワードの強制変更をサポート] チェックボックスをオンにします。

   注:
   関連するプロセスのパスワードリセットプロセスフォームで [ユーザーはパスワードをリセットする必要があります **(User must reset password)]** チェックボックスがオンになっていることを確認します。ただし、リセット後の最初のサインイン後にパスワードを変更するこれらの設定は、構成している認証情報ストアが 設定をサポートしている場合にのみ機能します。

7. [更新] をクリックするか、変更を保存します。

非同期パスワードリセットサブフロー

ユーザーがパスワードリセットを要求すると、パスワードリセットが要求されたアプリケーションに基づいて、プロセスは同期的または非同期的に機能します。

REST API を使用してパスワードをリセットできる認証情報ストアに対してユーザーがパスワードリセットを要求すると、パスワードはすぐにリセットされます。このプロセスは同期的です。

非同期プロセスでは、REST API を提供しない認証情報ストアに対してユーザーがパスワードリセットを要求する場合に、ロボティックプロセス自動化 などの外部システムを使用してパスワードをリセットするように認証情報ストアを設定できます。

ロボティックプロセス自動化 の詳細については、「ロボティックプロセスオートメーション (RPA) ハブ」を参照してください。

ユーザーがパスワードリセットを要求しても、パスワードはすぐにはリセットされません。要求が送信されたことを示すメッセージがユーザーに表示され、その要求の [パスワードリセット 要求] ページに [外部システムで処理待ち] と表示されます。

プロセスが完了すると、パスワードがリセットされます。ユーザーは、ユーザーのパスワードをリセットする外部システムからのパスワードリセットアクションの成功または失敗に基づいて、適切なメッセージを受信します。パスワードリセットに成功した場合に、認証情報ストアがパスワードを受け入れないときは、ユーザーは外部システムから新しいパスワードを含むメールを受信します。

認証情報ストアがパスワードリセット要求を非同期に処理する場合、対応するパスワードリセット要求ステータスを処理待ちから [正常に完了] または [エラーで完了] に更新するには、プロセスでパスワードリセット要求の更新サブフローをコールバックとして使用する必要があります。

注:
[パスワードリセット要求ステータスの更新] サブフローを開くには、次の場所に移動します: すべて > プロセス自動化 > ワークフロースタジオをクリックし、[サブフロー] タブをクリックします。次に、パスワードリセット要求ステータスの更新サブフローを検索して選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスワードリセット要求ステータスの更新サブフローの入力パラメーター

入力パラメーター	説明
パスワードリセット要求	パスワードリセット要求の Glide レコード。
要求ステータス	入力として使用できる選択肢を決定します。たとえば、 [正常に完了] や [エラーで完了] などです。

このサブフローを使用すると、このサブフローで入力パラメーターが考慮され、対応するパスワードリセットステータスが設定されます。

パスワードリセット要求ステータスの更新サブフロー



自動翻訳

パスワードリセット の認証情報ストアタイプの作成

ベースシステムタイプがニーズに合致しない場合は、カスタムの認証情報ストアタイプを作成します。

始める前に

必要なロール：password_reset_credential_manager

このタスクについて

パスワードリセット、パスワードの変更、およびパスワードのロック解除アクションと独立して動作するように、認証情報ストア タイプを設定することもできます。

手順

1. 移動先 すべて > パスワード > 拡張 > 認証情報ストアタイプ.
2. **[New]** をクリックします。
3. [名前] フィールドに、認証情報ストアタイプの名前を入力します。
4. [説明] フィールドに、認証情報ストアタイプの説明を入力します。
5. 統合ハブ でパスワードリセットサブフローを使用するには、[フローを使用 **(Use Flow)]** チェックボックスをオンにしたままにします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> プロバイダー固有のサブフローの作成については、「パスワードリセットプロセスをカスタマイズし、サードパーティの認証情報サービスを統合する」を参照してください。

6. 認証情報ストアが履歴ポリシー機能をサポートしているかどうかを判断するには、[履歴チェックをサポート] チェックボックスをオンにします 。

   これを選択した場合にのみ、password_reser_admin は認証情報ストアレコードを介してこの機能を無効または有効にできます。

7. サードパーティアプリケーション用に作成されたサブフローを選択します。

   > **注:**
   > プロバイダー固有のサブフローの作成については、「パスワードリセットプロセスをカスタマイズし、サードパーティの認証情報サービスを統合する」を参照してください。

サブフロー	説明
ベースエイリアス	この認証情報ストアタイプのサブフローで使用される接続および資格情報エイリアス。 これは、外部呼び出しを行うときにサブフローによって使用されるデフォルトのエイリアスです。 **注:** デフォルトのエイリアスを上書きする場合は、認証情報ストアの子エイリアスプロパティを使用します。
パスワード変更フロー	認証され、ロック解除されたユーザーアカウントのパスワードを、指定された新しいパスワードに変更します。新しいパスワードがパスワード形式と履歴ポリシーに準拠していることを確認します。ユーザーが認証されていないか、ロックアウトされている場合にエラーを表示します。 パスワードリセットフローを使用して、ロックされたユーザーアカウントのロックを解除し、パスワードの変更を要求します。
ユーザーアンロックフロー	ユーザーのロックを解除するプロセスを定義します。 認証情報ストアがユーザーのロック解除フローをサポートしている場合、[ユーザーロックステータス取得フロー] フィールドが必須フィールドになります。ただし、認証情報ストアがユーザーのロック解除フローをサポートしていない場合でも、ユーザーロック状況フローを設定できます。
ユーザーロックステータス取得フロー	認証情報ストアに固有のアカウントのロックステータスを取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サブフロー	説明
接続テストフロー	接続をテストする方法を定義します。
パスワードリセットフロー	指定されたユーザーアカウントのロックを解除します。パスワード形式と履歴ポリシーに準拠している場合、現在のパスワードを期限切れにし、指定された新しいパスワードにパスワードを変更します。準拠していない場合は、警告が表示されます。 **注:** ロボティックプロセス自動化 セットアップの場合、サブフローではすぐにパスワードをリセットせず、要求を ロボティックプロセス自動化 キューにプッシュするだけで、ステータスは [保留中] と表示されます。
パスワード配信メカニズム	パスワードを入力として受け入れるかどうかなどのメカニズムを設定します。たとえば、ロボティックプロセス自動化 機能が必要な認証情報ストアの場合、 ロボティックプロセス自動化 はセキュリティ上の理由から パスワードリセット アプリケーションからのパスワードを受け入れることができません。したがって、 ロボティックプロセス自動化 サブフローの場合、 [リセットフローがパスワードを入力として受け付けません] 値を選択する必要があります。これは、ユーザーがパスワードのリセット要求を作成している間は、そのユーザーは選択したパスワードの入力を求められないことを意味します。 **注:** この機能は、パスワードリセットアクションにのみ適用されます。認証情報ストアの場合、パスワード配信メカニズムによって設定されたパスワードがリセットフローで受け入れられない場合は、関連する認証情報ストアフォームでパスワードポリシーとパスワード生成のすべてのフィールドが非表示になります。たとえば、[パスワードポリシーを有効にする]、[パスワードのポリシー]、[パスワードの安全性の有効化]、[安全性ルール]、[パスワードの自動生成] などです。
初回ログイン時のパスワードの強制変更をサポート	選択すると、ユーザーがパスワードリセットアクションの完了後に受け取った新しいパスワードで初めてサインインしたときに、パスワードを変更するようにユーザーに通知します。 **注:** この設定に基づいて、パスワードリセットプロセスフォームのフィールドが変更されます。たとえば、パスワードリセットアドミニストレーターがパスワードリセットプロセスフォームの [パスワードの自動生成 **]** チェックボックスをオンにすると、フォームには [ユーザーはパスワードをリセットする必要があります **(User must reset password)]** フィールドが表示されます。したがって、 [初回ログイン時のパスワードの強制変更をサポート] チェックボックスがオンの場合でも、ユーザーに自動生成されたパスワードの変更を求めるプロンプトを表示するかどうかは、パスワードリセットアドミニストレーターによって異なります。

8. オーケストレーション でパスワードリセットワークフローを使用するには、[フローを使用 **(Use Flow)]** チェックボックスをオフにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- ワークフローは廃止されました。[フローを使用 **(Use Flow)]** チェックボックスをオンのままにして、サブフローを使用します。
- ワークフローは、以前のリリースからアップグレードした場合にのみ使用できます。

フィールド	説明
パスワードリセット のワークフロー	認証情報ストアの処理を定義します。パスワードリセット ワークフローはモデルとして使用できます。サブフローに対して定義した各アクティビティのスクリプトを用意します。ワークフローの作成方法の詳細については、「ワークフローの作成」を参照してください。インストールされているワークフローについては、「パスワードリセットとともにインストールされる内容」を参照してください。
接続テスト ワークフロー	接続をテストする方法を定義します。接続テスト ワークフローはモデルとして使用できます。接続テスト サブフローを作成する場合は、サブフロー用に定義した各アクティビティのスクリプトを用意します。インストールされているワークフローについては、「パスワードリセットとともにインストールされる内容」を参照してください。
ユーザーロック ステータス取得	ユーザーロックステータスを取得する方法を定義します。ユーザーロック ステータス取得ワークフローはモデルとして使用できます。サブフローに対して定義した各アクティビティのスクリプトを用意します。ワークフローの作成方法の詳細については、「ワークフローの作成」を参照してください。インストールされているワークフローについては、「パスワードリセットとともにインストールされる内容」を参照してください。
ユーザーアンロック ワークフロー	ユーザーのロックを解除する方法を定義します。ユーザー アンロック ワークフローはモデルとして使用できます。接続テスト サブフローを作成する場合は、サブフロー用に定義した各アクティビティのスクリプトを用意します。インストールされているワークフローについては、「パスワードリセットとともにインストールされる内容」を参照してください。

9. [送信] をクリックします。

サービスデスクのサポートによるパスワードのリセットまたはユーザーアカウントのロック解除

サービスデスクエージェントにサポートを要請して、パスワードのリセットまたはユーザーアカウントのロック解除を行います。

始める前に

サービスデスクエージェントによるパスワードのリセットを示すサンプルビデオ：「ユーザーパスワードのリセット (ビデオ)」をご覧ください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- サービスデスク支援プロセスを有効にするには、[パブリックアクセス] プロパティをクリアする必要があります。「パスワードリセット プロセスを設定する」を参照してください。
- このアクティビティはモバイル デバイスで実行できます。
- サービスデスクページのテーマをダークテーマに変更できます。ダークテーマの詳細については、「Next Experience でのテーマの探索」を参照してください。

必要なロール：password_reset_admin または password_reset_service_desk

このタスクについて

サービスデスクのサポートを受けた パスワードリセット プロセスでは、password_reset_service_desk ロールを持つサービスデスクエージェントのみがユーザーのパスワードをリセットできます。ユーザーはパスワードをリセットできません。

手順

1. 移動先 すべて > パスワードリセット > サービスデスク.
2. ユーザーと、使用するパスワードリセット プロセスを選択します。
3. [**ID** を確認] をクリックします。
4. [ID を確認] フォームで、ユーザーが提供した回答を入力し、[続行] をクリックします。
   ユーザーの ID が確認されると、[パスワードのリセット] フォームに、ID の確認とアカウントロックのステータスが表示されます。
5. 次のいずれかのアクションを実行します。
   - ユーザーがロックされていない場合、フォームには [パスワードのリセット] ボタンが表示されます。新しいパスワードを入力し、[パスワードのリセット] をクリックします。
   - ユーザーアカウントがロックされている場合、フォームには [パスワードのリセット] ボタンと [アカウントのロックを解除] ボタンが表示されます。新しいパスワードを入力して [パスワードのリセット] をクリックし、パスワードをリセットしてアカウントのロックを解除することができます。パスワードプロセスで [ユーザーアカウントのロック解除を有効化] オプションをオンにした場合は、[アカウントのロックを解除] をクリックすることで、パスワードをリセットせずにアカウントのロックを解除することができます。
6. 別のユーザーのパスワードをリセットするには、まず サービスデスク から離れてから、 パスワードリセット > サービスデスク.

パスワードリセットのユーザー要求を表示する

パスワードリセット要求モジュールには、パスワードリセット要求テーブル [pwd_reset_request] の各パスワードリセット要求のステータスが表示されます。

始める前に

必要なロール：password_reset_admin または password_reset_service_desk

手順

移動先 すべて > パスワード > パスワードリセット要求.

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスワードリセット 要求フィールド

フィールド	説明
ユーザー	リセットまたは変更を実行中のパスワードを持つユーザー。
プロセス	このパスワードリセット要求を実装しているプロセス。
タイプ	パスワードリセット要求のタイプ。 • [パスワード変更]：パスワードの変更の要求。 • [ヘルプデスク]：サービスデスク担当者が要求元のユーザーに代わって要求をオープンしました。 • [セルフ サービス]：要求元のユーザーがリセット要求をオープンしました。
アクションタイプ	パスワードリセット要求時に実行される是正処置。 • [パスワード変更]：新しいパスワードで認証情報ストアを更新します。 • [アカウントのリセットとロック解除]：ユーザーの新しいパスワードを生成し、ユーザーアカウントのロックを解除します。 • [パスワードのリセット]：ユーザーの新しいパスワードを生成します。 • [アカウントのロックを解除]：ユーザーアカウントのロックを解除します。
ステータス	パスワードリセット要求の結果。 • [エラーで完了]：ユーザーがパスワードリセット プロセスのすべての手順を完了しましたが、認証情報ストアでパスワードがリセットされませんでした。 • [正常に完了]：ユーザーがパスワードリセット プロセスのすべての手順を完了し、認証情報ストアでパスワードがリセットされました。 • [期限切れ]：ユーザーが許容時間内にパスワードリセット プロセスのすべての手順を完了しませんでした。 • [処理中]：ユーザーがパスワードをリセットするための手順を実行中です。 • [最大試行数]：ユーザーが本人確認のステップ中にセキュリティの質問に正しく回答できず、許容された最大試行回数を超えました。 • [検証済み]：ユーザーが本人確認のステップを完了し、ユーザーが本人であることが確認されました。ユーザーはパスワードリセットのステップに進むことができます。
アクティブ	要求がオープンかクローズか。
再試行	ユーザーがパスワードリセット要求の完了を試みた合計回数。

パスワードリセットのユーザーのブロックを解除する

ユーザーを手動で禁止している場合、またはユーザーに最大試行回数超過のフラグが付いている場合は、そのユーザーをブロックできます (パスワードリセット アプリケーションの使用を許可しません)。また、ブロックしたユーザーのブロックを解除することができます。

始める前に

必要なロール：password_reset_admin または password_reset_service_desk

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
次のようなイベントによってブロックが発生します。

- ユーザーのパスワード試行失敗回数が上限を超えました。
- 直近のパスワードリセットが、次のリセットまでに必要な待機時間より前に発生しました。
- ユーザーがパスワードのリセットの試行中に正しい情報を提供できませんでした。

定義済みの時間間隔の中でブロックまたはロックされたユーザー数が上限を超えた場合は、システム ログ イベントがトリガーされます。ログ イベントの生成に必要な、ブロックまたはロックされたユーザーの数と時間間隔を設定するには、*password_reset.activity_monitor.incident_threshold* プロパティと *password_reset.activity_monitor.incident_window* プロパティを設定します。

手順

1. ブロックされたユーザーのリストを表示するには、次に移動します: パスワードリセット > ブロックされたユーザー.
2. セルフサービス ユーザーのブロックを解除するには：
   a. 移動先 パスワード > ブロックされたユーザー.
   b. リストからユーザーを選択します。
   c. [選択した行のアクション] リストで [削除] を選択します。
3. サービスデスク担当者によってパスワードがリセットされたユーザーのブロックを解除するには：ユーザーを手動で禁止している場合、またはユーザーに最大試行回数超過のフラグが付いている場合は、そのユーザーをブロックできます (パスワードリセット アプリケーションの使用を許可しません)。セルフサービスを通じてパスワードリセット要求が実行されると、パスワードが正常にリセットされた時点でユーザーのブロックが解除されます。

   これに対して、サービスデスク担当者は何回でも再試行ができます。*max_attempt_reached* の上限は適用されず、パスワードがリセットされた後もユーザーの [ブロック済み] ステータスはリセットされません。したがって、ユーザーのパスワードを正常にリセットした後で、ユーザーのブロックを手動で解除する必要があります。

   ユーザーのブロックを手動で解除しない場合、ブロック済みのステータスがシステムによってリセットされるのは、*max_attempt_window* の期間が経過してユーザーがセルフサービスを使用してパスワードをリセットしようとしたときのみです。

   a. ユーザーパスワードを正常にリセットしたら、次に移動します: パスワード > ブロックされたユーザー.
   b. ユーザーの [ブロック済み] の設定を true から false に変更します。

関連情報

パスワードリセット プロパティの設定

パスワードリセット およびパスワード変更のレポートとログ

パスワードリセットとサービスポータル ウィジェットを統合する

パスワードリセット プロセスをサービスポータル ページで有効にすることができます。それには、ポータル内でパスワードリセットのページを開くウィジェットを追加します。

始める前に
必要なロール：admin または sp_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. ポータルのサービスポータル デザイナーで、ユーザーがパスワードリセットプロセスを実行するページを新規に作成します。
2. [ウィジェット] タブの [レイアウト] で、12 列のレイアウトを選択し、ページにドロップします。
3. [パスワードのリセット] ウィジェットを 12 列のレイアウトにドロップし、ページを保存します。パスワードリセットプロセスの 3 つのタブがレイアウトに表示されます。
4. ポータルのログインページの [パスワードをリセット] リンクで、新しいパスワードリセットページの URL を指定します。
   URL には必須パラメーターを 1 つ含める必要があります。オプションパラメーターも 1 つ含めることができます。
   - 必須：sysparm_show_custom_header_footer=false。このパラメーターは、パスワードリセット ページのネイティブのヘッダーとフッターの機能を無効にします。
   - sysparm_redirect_url=<portalName>?id=<pageName>。このパラメーターは、正常にリセットされた後のページ (通常はポータルのログインページ) を指定します。

   たとえば、https://server.acme.com/acme_community?id=password_reset_page&sysparm_show_custom_header_footer=false&sysparm_redirect_url=acme_community?id=communities_login などとします。

パスワードリセットと **CMS** 統合を統合する

ServiceNowコンテンツ管理 (CMS) アプリケーション内のサイトを設定して、パスワードリセットサービスを含む単一サイトのアクセス ポイントを定義することができます。たとえば、パスワードリセット サービスを提供する従業員セルフサービス サイトを作成できます。

始める前に
必要なロール：content_admin

このタスクについて
パスワードリセット プロセスにはそれぞれ個別の CMS ページが必要です。

手順

1. 移動先 すべて > コンテンツ管理 > 専門コンテンツ > **iFrames** をクリックし、iFrame レコードを作成します。
2. 検索項目 コンテンツ管理 > 拠点 ログインページがないサイトを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



3. 検索項目 コンテンツ管理 > ページ をクリックし、パスワードリセットページを作成します。
4. 作成したサイトの名前を [コンテンツ サイト] フィールドに入力します (この例では「パスワードリセット セルフサービス」)。
5. フォームヘッダーを右クリックし、 [保存] をクリックします。
6. [ページの編集] 関連リンクをクリックし、[コンテンツを追加] をクリックします。
7. [コンテンツブロック] セクションで、作成した iFrame を選択して、必要に応じてコンテンツを追加します。
8. [更新] をクリックします。

自動翻訳

パスワードリセット **Windows** アプリケーションのインストールと設定

Active Directory (AD) 認証情報ストアタイプへの接続を有効にする パスワードリセット Windows アプリ (パスワードリセット オーケストレーション) (com.glideapp.password_reset_desktop) プラグインを要求します。

アドミニストレーターは、EXE または MSI ファイルをダウンロードして実行して、アプリケーションをユーザーのコンピューターにインストールするか配布します。アプリケーションによって、Windows のログイン画面にリンクがインストールされます。

パスワードリセット **Windows** アプリケーション のインストール要件

パスワードリセット Windows アプリ (パスワードリセット オーケストレーション) (com.glideapp.password_reset_desktop) プラグインをアクティブ化し、Microsoft AD for パスワードリセット ストアアプリをアクティブ化して パスワードリセット Windows アプリケーションを使用します。

要件	説明
必要な ServiceNow のリリース	パスワードリセット Windows アプリケーション バージョン 5.1.4 は、Yokohama、 Xanadu、および Washington DC リリースでサポートされています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要件	説明
必要なハードウェア	• 1 GHz 以上のプロセッサー • 512 MB の RAM • 10 MB のハードディスク空き容量 (x86) • 10 MB のハードディスク空き容量 (x64)
必要なソフトウェア	• パスワードリセット Windows アプリケーションのバージョン:5.1.4 • Microsoft .NET Framework：4.7.1 以降 • Microsoft Visual C++：再配布可能な Visual Studio 2017
サポートされているオペレーティング システム	• Windows 8.1 • Windows 10 Enterprise • Windows 10 Pro • Windows 11
サポートされているプロセッサー アーキテクチャ	• X86 • X64
サポートされているネットワーク アーキテクチャ	• パスワードリセット Windows アプリケーション クライアントから、インターネット、および パスワードリセット Windows アプリケーション が設定されている ServiceNow インスタンスの両方に、直接アクセスできる必要があります。 • SHA 証明書を使用する パスワードリセット Windows アプリケーション バージョンの場合、企業ネットワークで SHA 証明書をブロックしてはなりません。 • AD パスワードをリセットするには、クライアントが社内ネットワーク上に存在する必要があります。

パスワードリセット **Windows** アプリケーション インストーラーのダウンロード

パスワードリセット Windows アプリケーション インストーラーのダウンロード

始める前に
必要なロール：ユーザー

手順

1. ServiceNow Store パブリッシャーポータルにログインします。
2. ユーザーメニューをクリックし、[ストア] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



3. [補足ソフトウェア] アプリタイプのフィルターを設定します。



4. [パスワードリセット **Windows** アプリケーション] をクリックします。
   アプリケーションのダウンロード場所が表示されます。



5. [ダウンロード] をクリックします。

パスワードリセット **Windows** アプリケーション のインストール

利用可能なさまざまな方法を使用して パスワードリセット Windows アプリケーション をインストールします。

コマンドラインから **EXE** ファイルを使用 **(Use an EXE file from the command line)**

コマンドラインインストールの代わりにウィザードを使用できます。

始める前に
必要なロール：security_admin (昇格された権限)
必要な権限：Windows ローカルアドミニストレーター

手順

1. ServiceNow security_admin ロールを持つユーザーが、セキュリティプロパティを設定してください。
   セキュリティプロパティの詳細については、「パスワードリセット Windows アプリケーションのセキュリティ設定の構成」を参照してください。
2. 次のコマンドを改行なしで 1 行としてテキストエディターにコピーします。

```
PasswordResetWinAppInstall.exe /VERYSILENT /PasswordResetLinkURL
 https://<YourServerName>/$pwd_reset.do?sysparm_url=default /PasswordResetLinkName
 "Forgot password?"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. 引数を追加し、デフォルトのパラメーター値を組織に合った適切な値に置き換えます。

Argument	例	説明
/Log	/Log=c:\temp\PwdResetInstallLog.log	オプション。ログファイルを生成するには、まずファイルが書き込まれるディレクトリを作成する必要があります。この例では、インストールを実行する前に c:\temp ディレクトリを作成します。
/NORESTART	/NORESTART	オプション。インストール後にユーザーにコンピューターの再起動を要求するには、/NORESTART を含めます。

パラメーター	デフォルト	説明
PasswordResetLinkURL	https://<YourServerName>/$pwd_reset.do?sysparm_url=default	ユーザーがパスワードをリセットするときにアクセスするページの URL。 必ず ServiceNow サーバー名と URL サフィックスを目的のパスワードリセット プロセスに合ったものに置き換えてください。
PasswordResetLinkName	「パスワードを忘れた場合」	Windows ログインページのパスワードリセット リンクに表示するテキスト。必要に応じてテキストを更新します。 ご覧のように、テキストを二重引用符で囲む必要があります。確実に正しい文字が使用されるように、サンプルテキストをコピー/貼り付けしないでください。代わりに、コマンドラインに文字を入力します。
CredentialProviderGUID		ほとんどのインストールでは、このパラメーター値を指定する必要はありません。カスタマイズされた認証情報プロバイダーを使用し、有効な認証情報プロバイダー GUID を指定できる場合にのみ、この値を指定します。

4. PasswordResetWinAppInstall.exe ファイルがあるディレクトリに移動します。
5. コマンドラインで更新されたコマンドを実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

6. インストール後、 /NORESTART 引数の設定によっては、コンピューターを再起動する必要があります。
「」を参照してください。 ウィザードを使用した パスワードリセット Windows アプリケーション のインストール.

コマンドラインからの MSI ファイルの使用

MSI ファイルを使用して、ネットワーク上の複数のコンピューターに パスワードリセット Windows アプリケーションをインストールします。MSI インストールの代わりに、コマンドラインからインストールすることもできます。

始める前に
必要なロール：Windows ローカル管理者

手順

1. ServiceNow security_admin ロールを持つユーザーが、セキュリティプロパティを設定してください。
セキュリティプロパティの詳細については、「パスワードリセット Windows アプリケーションのセキュリティ設定の構成」を参照してください。
2. 次のコマンドを改行なしで 1 行としてテキストエディターにコピーします。

```
msiexec.exe /i PasswordResetWinAppInstall.msi /quiet
 WRAPPED_ARGUMENTS="/SUPPRESSMSGBOXES /VERYSILENT /NORESTART /
PasswordResetLinkURL
 https://<YourServerName>/$pwd_reset.do?sysparm_url=default /PasswordResetLinkName
 ""Forgot password?"""
```

3. 引数を追加し、デフォルトのパラメーター値を組織に合った適切な値に置き換えます。

Argument	例	説明
/Log	/Log=c:\temp \PwdResetInstallLog.log	オプション。ログファイルを生成するには、まずファイルが書き込まれるディレクトリを作成する必要があります。この例では、インストールを実行する前に c:\temp ディレクトリを作成します。
/NORESTART	/NORESTART	オプション。デフォルトでは、MSI インストールはコンピューターを再起動します。インストール後にコンピューターを再起動しないようにするには、 /NORESTART を含めます。 パスワードリセット Windows アプリケーションを有効にするためにコンピューターを再起動する必要があることをエンドユーザーに伝えることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	置き換え対象のデフォルト値	説明
PasswordResetLinkURL	https://<YourServerName>/$pwd_reset.do?sysparm_url=default	ユーザーがパスワードをリセットするときにアクセスするページの URL。 必ず ServiceNow サーバー名と URL サフィックスを目的のパスワードリセット プロセスに合ったものに置き換えてください。
PasswordResetLinkName	""Forgot password?""	Windows ログインページのパスワードリセット リンクに表示するテキスト。 ご覧のように、テキストを 2 つの二重引用符で囲む必要があります。確実に正しい文字が使用されるように、サンプルテキストをコピー/貼り付けしないでください。代わりに、コマンドラインに文字を入力します。
オプション：CredentialProviderGUID		ほとんどのインストールでは、このパラメーター値を指定する必要はありません。カスタマイズされた認証情報プロバイダーを使用し、有効な認証情報プロバイダー GUID を指定できる場合にのみ、この値を指定します。

4. PasswordResetWinAppInstall.msi ファイルがあるディレクトリに移動します。
5. コマンドラインで更新されたコマンドを実行します。
6. インストール後、 /NORESTART 引数の設定によっては、コンピューターを再起動する必要があります。
「」を参照してください。 ウィザードを使用した パスワードリセット Windows アプリケーション のインストール および コマンドラインから EXE ファイルを使用して パスワードリセット Windows アプリケーションをインストールする.

ウィザードの使用

ウィザードインストールの代わりに、コマンドラインで直接コマンドを実行することもできます。

始める前に
必要なロール：Windows ローカル管理者

手順

1. ServiceNow security_admin ロールを持つユーザーが、セキュリティプロパティを設定してください。
セキュリティプロパティの詳細については、「パスワードリセット Windows アプリケーションのセキュリティ設定の構成」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

2. ダウンロードした PasswordResetWinAppInstall.exe インストールファイルを右クリックし、[アドミニストレーターとして実行] を選択します。
3. [パスワードリセット **Web** ページと認証情報プロバイダーの設定] ページで、次の設定を構成し、[次へ] をクリックします。

フィールド	説明	デフォルト
パスワードリセット ページの URL	ユーザーがパスワードをリセットするときにアクセスする ServiceNow インスタンスのページの URL。 必ず ServiceNow サーバー名と URL サフィックスを目的のパスワードリセット プロセスに合ったものに置き換えてください。	https://<YourServerName>/$pwd_reset.do?sysparm_url=default
パスワードリセット リンクに表示するテキスト。	Windows ログインページのパスワードリセット リンクに表示するテキスト。必要に応じてテキストを更新します。	パスワードを忘れた場合
認証情報プロバイダーの GUID	ほとんどのインストールでは、このパラメーター値を指定する必要はありません。カスタマイズされた認証情報プロバイダーを使用し、有効な認証情報プロバイダー GUID を指定できる場合にのみ、この値を指定します。	[デフォルトを受け入れます。]

4. 残りのページについては、次のアクションを実行します。

ページタイトル	アクション
ライセンス契約	[同意する **(I accept the agreement)]** を選択します。
インストール先の選択 (Select Destination Location)	デフォルトのインストール場所を受け入れます。
スタートメニューフォルダーの選択	デフォルトの「ServiceNow」を受け入れます。
インストールの準備ができました	[インストール] をクリックします。

5. コンピューターを再起動します。
「コマンドラインから EXE ファイルを使用 (Use an EXE file from the command line)」を参照してください。

パスワードリセット **Windows** アプリケーションのセキュリティ設定の構成

パスワードリセット Windows アプリケーションのセキュリティ設定を構成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

セキュリティに関する設定

- *glide.security.use_csrf_token* プロパティの設定により、パスワードリセット Windows アプリケーションは、データセンターインスタンスとの安全な通信のためにトークンを取得できるようになります。
- *CheckCertificateRevocationList* レジストリキーのデフォルト設定を **true** にすると、 パスワードリセット Windows アプリケーションは各通信の前にサーバー証明書を検証します。詳細については、「パスワードリセット Windows アプリケーションのカスタマイズ」を参照してください。

glide.security.use_csrf_token プロパティの設定

glide.security.use_csrf_token プロパティを設定するには、security_admin の昇格された権限が必要です。

glide.security.use_csrf_token プロパティを true ([はい]) に設定します。 https://servicenow.com/docs の「高セキュリティ設定」というタイトルのトピックを参照してください。

Windows ローカルアドミニストレーターが残りのインストール手順を実行します。

プロキシサーバーを使用するための パスワードリセット **Windows** アプリケーションの設定

パスワードリセット Windows アプリケーションではプロキシサーバーの使用をサポートしています。プロキシサーバーの設定には 3 つのオプションがあります。

始める前に
必要なロール：Windows システムアドミニストレーター

手順

パスワードリセット Windows アプリケーションでプロキシサーバーを使用できるようにするには、次のいずれかの設定オプションを使用します。

プロキシサーバーの例外ポリシーの設定

service-now.com ドメインへの非認証アクセスを許可するように、プロキシサーバーで例外ポリシーを設定できます。

始める前に
必要なロール：Windows システムアドミニストレーター

手順

1. ネットワーク内のマシンで、次のレジストリキーをエクスポートします。HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
2. https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb842062.aspx から Sysinternals Suite をダウンロードしてインストールします。
3. コマンドプロンプトで、抽出された sysinternals フォルダーに移動します。
4. 次のコマンドを実行して Internet Explorer を実行します。
   psexec -s -i "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"
5. Internet Explorer の [ツール] メニューで、[インターネットオプション] を選択します。
6. [接続] タブで、**[LAN** の設定] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

7. [プロキシサーバー] セクションで、**[LAN** にプロキシサーバーを使用する] を選択し、次の形式を使用して [アドレス] フィールドに入力します。<proxy_server>:<port>
8. **[OK]** をクリックして **[LAN** の設定] ページを閉じ、 **[OK]** をクリックして [インターネットオプション] を閉じます。
9. 次のレジストリキーを パスワードリセット Windows アプリケーションを使用するすべてのクライアントにエクスポートします。HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

クライアント認証情報メソッドを使用したプロキシサーバーの設定

例外ポリシーを設定できない場合は、パスワードリセット Windows アプリケーション を使用して有効な認証情報をプロキシサーバーに渡すすべての Windows クライアントを設定する必要があります。

始める前に
必要なロール：Windows システム管理者

このタスクについて
このトピックで説明されている方法を使用しない場合は、他の方法でプロキシサーバーを設定できます。

- レジストリキーを設定します。「プロキシサーバーのレジストリキーの設定」を参照してください。
- *service-now.com* ドメインへの非認証アクセスを許可するように、プロキシサーバーで例外ポリシーを設定します。「プロキシサーバーの例外ポリシーの設定」を参照してください。

手順

1. ネットワーク内のマシンで、次のレジストリキーをエクスポートします。HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
2. https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb842062.aspx から Sysinternals Suite をダウンロードしてインストールします。
3. コマンドプロンプトで、抽出された sysinternals フォルダーに移動します。
4. 次のコマンドを実行して Internet Explorer を実行します。
psexec -s -i "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"
5. Internet Explorer の [ツール] メニューで、[インターネットオプション] を選択します。
6. [接続] タブで、**[LAN** の設定] をクリックします。
7. [プロキシサーバー] セクションで、**[LAN** にプロキシサーバーを使用する] を選択し、次の形式を使用して [アドレス] フィールドに入力します。http://<userID>:<password>@<proxy_server>:<port>
8. **[OK]** をクリックして **[LAN** の設定] ページを閉じ、 **[OK]** をクリックして [インターネットオプション] を閉じます。
9. 次のレジストリキーを パスワードリセット Windows アプリケーションを使用するすべてのクライアントにエクスポートします。HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

プロキシサーバーのレジストリキーの設定

パスワードリセット Windows アプリケーションでプロキシサーバーを使用するようにレジストリキーを設定できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：Windows システム管理者

このタスクについて
このトピックで説明されている方法を使用しない場合は、他の方法でプロキシサーバーを設定できます。

- *service-now.com* ドメインへの非認証アクセスを許可するように、プロキシサーバーで例外ポリシーを設定します。「プロキシサーバーの例外ポリシーの設定」を参照してください。
- パスワードリセット Windows アプリケーション を使用して有効な認証情報をプロキシサーバーに渡すすべての Windows クライアントを設定します。「クライアント認証情報メソッドを使用したプロキシサーバーの設定」を参照してください。

手順

1. Windows コンピューターでレジストリエディターを開きます。
2. 検索項目 コンピューター > **HKEY_LOCAL_MACHINE** > **SOFTWARE** > **Microsoft** > **Windows** > **CurrentVersion** > 認証 > 資格情報プロバイダー > **0780AF60-65C2-4718-942D-E0C56E89EF9B**.
3. 次のレジストリキーを設定します。

   注:
   表示されているいずれかの文字列値を変更できます。

```
"ProxyServer"="<YourProxyName>:<PortNumber>"
"ProxyEnable"="true"
"ProxyUser"="<YourProxyUserName>"
"ProxyPassword"="<YourProxyPassword>"
"ProxyDomainName"="<YourProxyDomainName>"
"ByPassProxyOnLocal"="false"
```

   - ProxyServer：プロキシサーバー名または IP アドレスをポートとともに設定します
   - ProxyUser：ベーシック認証でプロキシが有効になっている場合の、認証情報に関連付けられたユーザー名
   - ProxyPassword：認証情報に関連付けられたユーザー名のパスワード
   - ProxyDomainName：認証情報を検証するドメイン名
   - ByPassProxyOnLocal：ローカルコールでプロキシサーバーをバイパスする場合は true に設定します。

PAC ファイルを使用してプロキシサーバーを構成する (自動構成スクリプト方式)

Internet Explorer (IE) 設定を使用して、プロキシ自動構成 (PAC) ファイルまたは Windows プロキシ自動検出 (WPAD) を構成します。

始める前に
必要なロール：Windows システムアドミニストレーター

このタスクについて
パスワードリセット Windows アプリケーションの内部クラスは、Internet Explorer レベルで [自動構成スクリプトを使用する] を使用して行われた構成を自動的に選択します。Internet Explorer でプロキシを設定する場合、リモートプロキシレベルで行われたすべての変更が パスワードリセット Windows アプリケーションにも適用されるように平準化します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. Internet Explorer の [ツール] メニューで、[インターネットオプション] を選択します。
2. [接続] タブで、**[LAN** の設定] をクリックします。



3. [自動構成スクリプトを使用する] チェックボックスをオンにします。



4. [アドレス] フィールドに、ネットワーク上の PAC ファイルの場所を入力します。
5. [**OK**] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レジストリ設定を含む **PAC** ファイル

このプロキシ構成では、 パスワードリセット Windows アプリケーションレジストリ設定でプロキシ自動構成 (PAC) ファイルを構成できます。

PAC ファイルを介してプロキシを有効にするレジストリ設定の名前は *`UseProxyAutoConfigScript`* です。PAC スクリプトの場所 (URL) は *`ProxyServer`* 設定で指定できます。参照構成は、次の図に示すように提供されます。

Name	Type	Data
(Default)	REG_SZ	PasswordResetCredentialProvider
AppDir	REG_SZ	C:\Program Files\ServiceNow
AppFormIconFile	REG_SZ	C:\Program Files\ServiceNow\bin\ServicenowLogo.png
AppFormTitle	REG_SZ	Password Reset Windows Application
ByPassProxyOnLocal	REG_SZ	false
CheckCertificateRevocationList	REG_SZ	true
CompanyName	REG_SZ	ServiceNow Inc.
CredentialProviderGUID	REG_SZ	{60b78e88-ead8-445c-9cfd-0b87f74ea6cd}
DebugFlag	REG_SZ	0
PasswordResetLinkName	REG_SZ	Forgot password?
PasswordResetLinkURL	REG_SZ	http://yourdomain.service-now.com/$pwd_reset.do?sysparm_url=ms_ad_ss_defa...
ProxyDomainName	REG_SZ	YourProxyDomainName
ProxyEnable	REG_SZ	true
ProxyPassword	REG_SZ	YourProxyPassword
ProxyServer	REG_SZ	http://localhost/proxy.pac
ProxyUser	REG_SZ	YourProxyUser
ServiceNowServerVersion	REG_SZ	4
ServiceNowWinAppVersion	REG_SZ	5.1.4
UseProxyAutoConfigScript	REG_SZ	true
UserAccountPictureLoc	REG_SZ	C:\Program Files\ServiceNow\bin\tileimage.bmp
VerifyEmbeddedFileSignature	REG_SZ	true
WorkingDir	REG_SZ	C:\Program Files\ServiceNow\bin

PAC を介してプロキシを構成するためのレジストリ設定

- ProxyEnable –<true>

  アプリケーションレベルでプロキシを有効にします。

- ProxyServer –<PAC file URL>

  ここで PAC ファイルの場所を初期化します。

- UseProxyAutoConfigScript –<true>

  true に設定されている場合は、 *`ProxyServer`* レジストリ設定で指定されたアドレスが PAC スクリプトであることを示しています。

仕組み

`ProxyServer` レジストリ設定で指定される PAC ファイルは、PAC ファイルスクリプト構成に基づいて URL (この場合は ServiceNow インスタンス) のターゲットプロキシサーバーの実際のアドレスを取得するために使用されます。PAC ファイルスクリプトは、アプリケーションを機能させるために、指定された ServiceNow URL の有効なプロキシサーバーアドレスを返す必要があります。

ターゲットプロキシアドレスは、 マシンの URL にキャッシュされます。キャッシュ動作はブラウザにも適用されます。ServiceNow パスワードリセット Windows アプリケーションは Internet Explorer ブラウザと同じように動作します。つまり、ブラウザから URL にアクセスできる場合は、アプリからもアクセスできます。

注:
アプリはレジストリ経由で PAC ファイルスクリプトを読み込むため、Internet Explorer でプロキシ設定を構成する必要はありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスワードリセット **Windows** アプリケーションを有効にしてセッションの表示言語を設定する

パスワードリセット Windows アプリケーションが起動すると、アプリケーションは Windows の言語コードをインスタンスに渡します。すると、インスタンスはゲストユーザーセッションの言語を動的に設定します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. Windows コンピューターの場合：[ようこそ画面の表示言語] プロパティを優先言語に設定します。
2. インスタンスで以下を実行します。

   a. 優先言語のプラグインをアクティブ化します。

   b. [sys_user_preference] テーブルに、*guest* ユーザーに対して特定の **user.language** を指定するレコードがないことを確認します。
   guest ユーザーの設定をクリアして、インスタンスがセッション中に言語を動的に設定できるようにします。

McAfee ディスク暗号化と パスワードリセット **Windows** アプリケーション の統合

ePolicy Orchestrator (ePO) を使用して、Windows デスクトップコンピューターで McAfee MDE 7.2 を有効にして パスワードリセット Windows アプリケーションをサポートします。

始める前に

- 必要なロール：admin
- 必要：MDE バージョン 7.2x

手順

1. ePO にログインします。
2. [ポリシーカタログ] で、 製品 > ドライブ暗号化 **7.2.0** 選択して カテゴリ > 製品設定



3. ポリシーカタログの名前 (この例では [自分のデフォルト **(My Default)**]) をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

4. [ログオン] タブで **[V7.2 以降 (V7.2 Onwards)]** タブを選択し、[統合されたサードパーティ認証情報プロバイダーを許可... **(Allow integrated third-party credential providers...)]** チェックボックスをオンにします。



5. [保存] をクリックして、ePO からログアウトします。
6. エンドユーザーコンピューターで、次のレジストリキーを作成します (クライアント側の ePO 設定)。

```
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\McAfee EndPoint
 Encryption\IntegratedCredentialProviders\{0780AF60-65C2-4718-942D-E0C56E89EF9B}]
"Vendor"="ServiceNow, Inc"
"Product"="ServiceNow PasswordReset WinApp"
"Version"="<PasswordReset WinApp version>" (for example, "Version"="4.5")
"BuiltAgainst"="<MDE version>" (for example, "BuiltAgainst"="7.2.3.28")
```

7. コンピューターを再起動します。

パスワードリセット **Windows** アプリケーションのカスタマイズ

アプリケーションの外観やその他の側面をカスタマイズできます。

始める前に

必要なロール：Windows システム管理者

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. Windows コンピューターでレジストリエディターを開きます。
2. 検索項目 コンピューター > **HKEY_LOCAL_MACHINE** > **SOFTWARE** > **Microsoft** > **Windows** > **CurrentVersion** > 認証 > 資格情報プロバイダー > **0780AF60-65C2-4718-942D-E0C56E89EF9B**.
3. 次のいずれかの表示された文字列値を変更します。

> **注:**
> 「proxy」 というテキストで始まるレジストリキーにより、プロキシサーバーを使用できます。「プロキシサーバーのレジストリキーの設定」を参照してください。

レジストリ構成オプション

ファイル名	説明	デフォルト文字列
AppDir	パスワードリセット Windows アプリケーション アプリケーションファイルを保持するディレクトリ。	C:\Program Files\ServiceNow
AppFormIconFile	パスワードリセット アプリケーションに関連付けられているアイコン。	C:\Program Files\ServiceNow\bin\ServicenowLogo.png アイコンを自社に関連付けられているものに変更できます。ServicenowLogo.png を自社のロゴに置き換え、レジストリ内の AppFormIconFile パスを変更します。
AppFormTitle	アプリケーションの表示名。	パスワードリセット Windows アプリケーション
CheckCertificateRevocationList	デフォルトでは、すべての通信の前に、パスワードリセット Windows アプリケーションにより、証明書失効リスト (CRL) がチェックされ、サーバー証明書が失効していないことが検証されます。 ユーザーがリセットを要求した後に パスワードリセット Windows アプリケーションのロードに時間がかかる場合は、CRL のチェックをスキップできます。	デフォルト値："true" ○ **true**：ユーザーがリセットを要求すると、アプリケーションは最初に CRL をチェックして証明書を検証します。有効な証明書がないとアプリケーションは続行されません。 ○ **false**：アプリケーションはすぐに起動し、証明書を検証しません。
CredentialProviderGUID	使用中の認証情報プロバイダーの GUID。	""="{6f45dc1e-5384-457a-bc13-2cd81b0d28ed}"
DebugFlag	ServiceNowPwdReset イベントログにエントリを書き込みます。	「0」

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ファイル名	説明	デフォルト文字列
PasswordResetLinkName	Windows ログインページの パスワードリセット リンクに表示するテキスト。	「パスワードを忘れた場合」
PasswordResetLinkURL	ServiceNow インスタンスの パスワードリセット アプリケーションの URL。	https://<YourServerName> / $pwd_reset.do?sysparm_url=default
プロキシ	プロキシ設定を構成するキー	「proxy」というテキストで始まるレジストリキーにより、プロキシサーバーを使用できます。「プロキシサーバーのレジストリキーの設定」を参照してください。
ServiceNowServerVersion	製品インスタンスのバージョン。	"<YourInstanceVersion>" (例："Kingston")
ServiceNowWinAppVersion	パスワードリセット Windows アプリケーションのバージョン。	"<YourWindowsAppVersion>" (例："4.5")
UserAccountPictureLoc	ログイン画面に表示される画像。	%programdata%\Microsoft\User Account Pictures\user.bmp
WorkingDir	ライブラリファイルを保持するディレクトリ。	C:\Program Files\ServiceNow\bin

自動翻訳

パスワードリセット **Windows** アプリケーション の制限事項

パスワードリセット Windows アプリケーション にはいくつかの制限があります。

- パスワードリセット Windows アプリケーションではカスタム検証はサポートされていません。
- パスワードリセット Windows アプリケーションは、パスワードリセット アプリケーションが Web インターフェイスで Google reCAPTCHA を使用するように設定されていても、ベースシステム CAPTCHA サービスを使用します。
- パスワード強度インジケーターはサポートされていません。
- 一部の検証タイプでは 1 つの検証しか使用できません。カスタム検証はサポートされていません。詳細については、「パスワードリセット検証」を参照してください。
- で構成されたカスタム UI マクロ プロセス > 詳細 ページはサポートされていません (エントリマクロ、成功マクロ、失敗マクロなど)。デフォルトの成功メッセージと失敗メッセージだけが表示されます。
- パスワードリセット Windows アプリケーションでは、[パスワードのルールのヒント] テキストで改行文字がサポートされています。その他の書式設定はサポートされていません (太字、下線、ハイパーリンクなど)。詳細については、「パスワードリセットプロセスの認証情報ストアへの接続を設定する」を参照してください。

パスワードリセット **Windows** アプリケーション のアンインストール

EXE または MSI ファイルを実行してアプリケーションをアンインストールできます。

始める前に
必要なロール：Windows ローカルアドミニストレーター

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

いずれかの手順に従います。

オプション	説明
コマンドラインから EXE ファイルを使用 (Use an EXE file from the command line)	**a.** インストール中に作成したアンインストールディレクトリに移動します。例： `C:\Program Files\ServiceNow\uninstall\` **b.** unins000.exe ファイルをダブルクリックします。
コマンドラインからの MSI ファイルの使用	**a.** PasswordResetWinAppInstall.msi ファイルがあるディレクトリに移動します。 **b.** コマンドラインで次のコマンドを実行します。 `msiexec.exe /x PasswordResetWinAppInstall.msi /quiet`

パスワードリセット アプリケーションへの登録によるパスワードのリセット

セルフサービスプロセスは、パスワードのリセットの際に従う可能性がある代表的なプロセスです。ただし、ユーザーによって操作が異なる可能性があります。

セルフサービス プロセスの操作例

1. ログインページで、[パスワードを忘れた場合] リンクをクリックしてプロセスを起動します。

ログインページ



2. [識別] ページで、識別情報 (通常はユーザー名またはメールアドレス) を入力します。この例には、CAPTCHA セキュリティ機能が含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[識別] ページ



3. [検証] ページで、検証情報を入力して本人確認を行います。検証方法はアドミンが設定し、複数の検証を要求することができます。次の例では、アドミニストレーターはセキュリティの質問による検証を設定しています。本人であることを証明するために質問に答える必要があります(従来は、パスワードリセットプロセスに登録する際に、質問を選択し、安全性の高い個人的な回答を提供していました)。 他の検証では、SMS テキスト、認証アプリ、またはメールを通じてモバイルデバイスに送信されたコードを入力する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[検証] ページ



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. 認証情報ストアで ID が確認され、新しいパスワードが [リセット] ページに表示されます。

[リセット] ページ



パスワードリセット プログラムに登録する

組織によってはユーザーをパスワードリセット プログラムに自動登録する場合があります。組織でエンドユーザーに対して、パスワードのリセット時に 1 つまたは複数の本人確認方法に登録するオプションを提供することができます。エンド ユーザーは、モバイル デバイスでほとんどのパスワードリセット プログラムに登録できます。

注:
デフォルトでは、ダークテーマは [パスワードリセット 登録] フォームに適用されません。ユーザーはテーマをダークテーマに変更できます。ダークテーマの詳細については、「Next Experience でのテーマの探索」を参照してください。

エンド ユーザーは次の方法の任意の組み合わせに登録できます。

認証アプリを使用して本人確認を行う

- インスタンスへのアクセスに通常使用するコンピューターで登録を行います (認証アプリを使用してパスワードをリセットしますが、認証アプリを使用して パスワードリセット Windows アプリケーション への登録を行うことはできません)。登録完了

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

後、1 つまたは複数のデバイスに認証アプリをインストールし、デバイスを認証アプリによる検証用に承認します。

- 後でパスワードのリセットが必要になった場合、デバイスで認証アプリのコードを読み取り、そのコードを Web ページに入力して本人確認を行います。

SMS コードを使用して本人確認を行う (SMS 検証)

- 登録するには、モバイルデバイスを SMS 検証用に承認します。
- 後でパスワードのリセットが必要になった場合、デバイスにコードが表示されます。そのコードを Web ページに入力して本人確認を行います。

メールで送られるコードを使用して本人確認を行う

- 登録するには、1 つ以上のメールアドレスを承認します。
- 後でパスワードのリセットが必要になった場合、システムからメールアドレスにコードが送信されます。そのコードを Web ページに入力して本人確認を行います。

セキュリティの質問を使用して本人確認を行う

- 登録するには、自分だけが回答できる複数の質問 (最初のペットの名前など) を選びます。回答はシステムによって安全に保管されます。
- 後でパスワードのリセットが必要になった場合、システムから 1 つまたは複数の質問が提示されます。それらの質問に回答して本人確認を行います。

認証アプリを使用した パスワードリセット プログラムへの登録

サードパーティの認証アプリを使用してパスワードリセットプログラムに登録することで、パスワードのリセット時に本人確認を行います。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
パスワードのリセット時に本人確認を行うには、モバイルデバイス上の認証アプリからコードを取得し、そのコードを パスワードリセット の Web ページに入力します。

パスワードリセット は次の認証アプリをサポートしています。

- Google Authenticator
- Microsoft Authenticator
- Cisco Duo
- Okta Verify

手順

1. 移動先 すべて > パスワードリセット > 登録.
2. [認証アプリ検証] タブをクリックします。

   注:
   組織で パスワードリセット 認証アプリによる検証方法への登録を義務付けている場合は、タブにアスタリスク (*) が付きます。

3. 認証アプリをデバイスにダウンロードします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. アプリを開き、デバイスを使用してタブの QR コードをスキャンします。
5. デバイスでコードが生成されたら、そのコードをテキストボックスに入力し、[デバイスのペアリング] をクリックします。
6. [送信] を選択します。
7. オプション: 成功メッセージが表示された場合は、[送信] を選択します。
8. オプション: エラーメッセージが表示された場合は、もう一度コードを入力し、[デバイスのペアリング] をクリックし、[送信] をクリックします。

   登録を送信すると、タブに次のオプションが表示されます。

オプション	説明
新しい QR コードを生成	デバイスを新しいコードとペアリングすることができます。このオプションは、新しいデバイスがある場合に便利です。新しいデータによって、既存の安全な検証データが置き換えられます。
マルチファクター認証を無効にする	既存の セキュア検証データを削除します。Google Authenticator による検証は使用できなくなりました。

9. オプション: 組織が提供する他のいずれかの方法を使用して、追加の本人確認への登録を行います。
   さまざまな方法を使用した登録の詳細については、次のトピックを参照してください。
   - 質問と回答を使用した パスワードリセット プログラムへの登録
   - SMS コードを使用した パスワードリセット プログラムへの登録
   - メールで送られるコードを使用した パスワードリセット プログラムへの登録

自動翻訳

SMS コードを使用した パスワードリセット プログラムへの登録

パスワードのリセット時に本人確認を行うには、携帯電話またはデバイスに配信されたコード (SMS コード) を使用することができます。登録はモバイルデバイスで行うことができます。

始める前に

必要なロール：なし

手順

1. 移動先 すべて > パスワードリセット > 登録 をクリックし、[**SMS** 検証] タブをクリックします。
   組織で SMS 検証方法への登録を義務付けている場合は、タブにアスタリスク (*) が付きます。
2. デバイスを追加して確認するには、[デバイスの追加] をクリックし、指示に従います。

   注:
   以前に SMS 対応デバイスをパスワードリセット プロファイルに追加したことがある場合は、そのデバイスが表示されます。

3. 各デバイスにわかりやすい名前を指定します。複数のデバイスを追加する場合は、このプロセスを繰り返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. 各デバイスを確認したら、今後パスワードの変更またはリセットに使用する各デバイスについて、[認可済み] チェック ボックスをオンにします。

   注:
   デバイスの認可は、[認可済み] チェック ボックスをオフにしていつでも解除することができます。

5. [送信] を選択します。
6. オプション: 組織が提供する他のいずれかの方法を使用して、追加の本人確認への登録を行います。

   (Optional) パスワードリセット プログラムへの登録方法の詳細については、次のトピックを参照してください。

   - 質問と回答を使用した パスワードリセット プログラムへの登録
   - 認証アプリを使用した パスワードリセット プログラムへの登録
   - メールで送られるコードを使用した パスワードリセット プログラムへの登録

メールで送られるコードを使用した パスワードリセット プログラムへの登録

パスワードのリセット時に本人確認を行うには、メールアドレスに送信されたコードを入力します。このプログラムへの登録はモバイルデバイスで行うことができます。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
この登録プロセスでは、ユーザーがメールアドレスを追加します。すると、アドレスを確認できるようにシステムからユーザーにコードが送信され、ユーザーはパスワードリセット プロセスで使用するアドレスとして承認します。デフォルトでは、ユーザーの ServiceNow プロファイルに関連付けられているメールアドレスにコードが送信されます。他のメールアドレスにコードを送信することもできます。

手順

1. 移動先 すべて > パスワードリセット > 登録 をクリックし、[メール検証] タブをクリックします。
   組織でメール検証方法への登録を義務付けている場合は、タブにアスタリスク (*) が付きます。以前に追加したメールアドレスがタブに一覧表示されます。
2. [メールの追加] をクリックし、メールアドレスと、そのアドレスに関連付けるわかりやすいメール名を入力して、[メールの追加] をクリックします。
   必要な数のメールアドレスについてこの手順を繰り返します。
3. [メール検証] タブで、パスワードリセット コードの受信を必要とする各メールについて、[検証] をクリックします。
   システムからメール メッセージとコードが送信され、[メールアドレスの確認] ポップアップが表示されます。
4. [メールアドレスの確認] ポップアップで、コードを入力して [検証] をクリックします。

   注:
   このプロセスが失敗した場合は、[新しいコードを送信] をクリックし、別のコードを送信してもう一度やり直します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. 各メールアドレスを確認したら、今後パスワードの変更またはリセットに使用する各アドレスについて、[認可済み] チェック ボックスをオンにします。

   注:
   メールアドレスの承認を解除してパスワードリセット コードを受信しないようにするには、[認可済み] チェック ボックスをオフにします。

6. [送信] をクリックします。
7. オプション: 組織が提供する他のいずれかの方法を使用して、追加の本人確認への登録を行います。
   さまざまな方法を使用した登録の詳細については、次のトピックを参照してください。
   - 質問と回答を使用した パスワードリセット プログラムへの登録
   - SMS コードを使用した パスワードリセット プログラムへの登録
   - 認証アプリを使用した パスワードリセット プログラムへの登録

質問と回答を使用した パスワードリセット プログラムへの登録

組織によっては、パスワードのリセット時に使用する質問を選択するようユーザーに求める場合があります。ユーザーは質問を選択し、ユーザーだけが知っている回答を提供します。後でパスワードをリセットするときに、ユーザーの回答によって本人であることが確認されます。 登録はモバイル デバイスで行うことができます。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
質問のリストは、ログイン時に要求した言語で表示されます。

手順

1. 移動先 すべて > パスワード > 登録 をクリックし、[**QA** 検証] タブをクリックします。
   QA 検証方法への登録が義務付けられている場合は、タブにアスタリスク (*) が付きます。
2. それぞれの [質問] フィールドで、リストから質問を選択し、回答を [回答] フィールドに入力します。
   必要な数の [質問] フィールドと [回答] フィールドが入力されるまで、手順を繰り返します。
3. [送信] をクリックします。
4. オプション: 組織が提供する他のいずれかの方法を使用して、追加の本人確認への登録を行います。
   さまざまな方法を使用した登録の詳細については、次のトピックを参照してください。
   - SMS コードを使用した パスワードリセット プログラムへの登録
   - 認証アプリを使用した パスワードリセット プログラムへの登録
   - メールで送られるコードを使用した パスワードリセット プログラムへの登録

ソフト **PIN** を使用して パスワードリセット プログラムに登録する

ソフト PIN を使用して、パスワードをリセットする際の本人確認を行います。これを使用するには、ソフト PIN を使用して検証に登録する必要があります。

始める前に
必要なロール：なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > パスワードリセット > 登録.
2. [ソフト **PIN** 検証] タブを選択します。

   注:

   組織でソフト PIN 検証への登録を義務付けている場合は、タブにアスタリスク (*) が付きます。

3. [ソフト **PIN** を入力] フィールドに、任意の 6 桁の番号を入力します。

   ソフト PIN 検証に登録するときは、次のルールに従っていることを確認してください。
   - ソフト PIN の長さは 6 桁にする必要があります。
   - ソフト PIN 繰り返ししきい値は 2 です。
   - ソフト PIN シーケンスのしきい値は 2 です。
   - 過去 5 つ分のソフト PIN は使用できません。

   注:
   これらのルールは、アドミンが設定した構成に基づいて変わる可能性があります。

4. [送信] を選択します。
   これでソフト PIN 検証に登録されました。

Windows システムでパスワードをリセットする

組織で パスワードリセット Windows アプリケーション を使用している場合は、Windows ログイン画面から直接、パスワードをリセットできます。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. コンピューターを起動するか、**Ctrl** + **Alt** + **Delete** を押して、Windows のログイン画面に移動します。
2. [パスワードを忘れた場合] リンクをクリックします

   注:
   アドミニストレーターによってリンクに別のテキストが設定される場合があります。

3. [識別] ページで、要求された情報を入力し、[次へ] をクリックします。
4. [確認] ページで、要求された情報を入力し、[次へ] をクリックします。

   注:
   場合によっては、本人確認に使用する方法を選択するオプションが表示されます。

   本人であることが確認された場合は、[リセット] ページに、正常に確認されたかどうかの結果とアカウントのステータス (ロック中かロック解除済みのどちらか) が表示されます。
5. ロック中/ロック解除済みのステータスに基づいて、次のいずれかのアクションを実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- アカウントがロックされていない場合、ページには [パスワードのリセット] ボタンが表示されます。新しいパスワードを入力および再入力し、[パスワードのリセット] をクリックします。
- アカウントがロックされている場合、ページには [パスワードのリセット] ボタンと [アカウントのロックを解除] ボタンが表示されます。
  - 新しいパスワードを入力して [パスワードのリセット] をクリックし、パスワードをリセットしてアカウントのロックを解除することができます。
  - アドミニストレーターがパスワード プロセスで [ユーザーアカウントのロック解除を有効] チェック ボックスをオンにしている場合は、[アカウントのロックを解除] をクリックすることで、パスワードをリセットせずにアカウントのロックを解除することができます。

パスワードリセットの参照

参照トピックは、パスワードリセット を構成および管理するために使用しているリストとフォームの追加情報を提供しています。

参照情報を表示するには、次のトピック (パスワードリセットとともにインストールされる内容 など) を確認してください。

パスワードリセットとともにインストールされる内容

テーブル、ロール、ビジネスルール、スクリプト、およびワークフローが パスワードリセット アプリケーションと一緒にインストールされます。

パスワードリセット つのテーブル

テーブル名	説明
パスワードリセットのアクティブな回答 [pwd_active_answer]	ユーザーが登録プロセス続行時に選択したセキュリティの質問とその関連の回答 (暗号化された状態)。
パスワードリセットのアクティブな質問 [pwd_active_question]	ユーザーが登録プロセス続行時に選択したセキュリティの質問。
パスワードリセットアクティビティのログ [pwd_reset_activity]	パスワードリセットのすべての要求。
パスワードリセットアクティビティの監視 [pwd_activity_monitor]	パスワードリセット のロックアウト アクティビティ。
パスワードリセットの認証情報ストア [pwd_cred_store]	パスワードリセット の使用可能な認証情報ストア。
パスワードリセットの資格情報ストアパラメーター [pwd_cred_store_param]	ユーザーが作成した認証情報ストア パラメーター。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	説明
パスワードリセットの資格情報 [pwd_cred_store_type]	パスワードリセット の使用可能な認証情報。
パスワードリセットデスクトップアクセス制御 [pwd_access_control]	パスワードリセット Windows アプリケーション のアクセス制御。
パスワードリセットデスクトップアクセスログ [pwd_access_log]	パスワードリセット Windows アプリケーション のアクセスログ。
パスワードリセットデバイスの登録コード [pwd_dvc_enrollment_code]	SMS コードの登録中にユーザーに送信されたデバイス登録コード。
パスワードリセットデバイス [pwd_device]	検証済みの状態になっているユーザー SMS デバイス。
パスワードリセットメール検証コード [pwd_email_code]	パスワードリセットまたはメールアドレスの登録のためにメールでユーザーに送信された検証コード。
検証のためのパスワードリセット登録 [pwd_enrollment]	検証によるユーザー登録に関する情報。
パスワードリセット登録のスナップショット [pwd_enrollment_snapshot]	検証によるユーザー登録のスナップショット。 このテーブルはレポート目的で使用されます。 [パスワードリセット登録のスナップショットデータの月次同期 (Sync Password Reset Enrollment Snapshot Data Monthly)] スケジュール済みジョブが月に 1 回実行され、このテーブルのスナップショットデータが生成または同期されます。sys_user の作成または削除、プロセスの作成または削除の検証などのデータが同期されます。 パスワードリセット DB リスナーは、このテーブルのデータを作成または更新するために使用されます。このテーブルは、デフォルト値が true の *pwd_reset.enable.dbListener* プロパティによって管理されます。 アドミンがアクティブなプロセスに関連するこのテーブルのデータを手動で同期する場合は、その パスワードリセット プロセスで [登録スナップショットデータを同期 **(Sync Enrollment Snapshot Data)]** を選択します。 *pwd_reset.enable.enrollment_snapshot* プロパティを false に設定することで、DB リスナーまたは月次スケジュール済みジョブを介して、このテーブルのデータ同期をオフにすることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	説明
	注: 最初に、ユーザーと検証のペアの DB リスナーによって非アクティブなレコードが作成されます。ユーザーが [パスワードリセット登録 (Password Reset Enrolment)] ページで自分自身を登録すると、このテーブルでレコードがアクティブになります。
パスワードリセット拡張機能のタイプ [pwd_extension_type]	使用可能な拡張機能のタイプ。
パスワードリセットの履歴 [pwd_history]	ユーザーがリセットしたパスワードの履歴。
パスワードリセット識別タイプ [pwd_identification_type]	パスワードリセット の使用可能な識別タイプ。
パスワードリセットプロセス [pwd_process]	パスワードリセット の使用可能なプロセス。
パスワードリセットプロセスの認証情報ストア [pwd_map_proc_to_cred_store]	アプリケーションが使用している認証情報ストアおよび関連するパスワードリセット プロセス。
パスワードリセットプロセス ユーザーグループ [pwd_map_proc_to_group]	アプリケーションが使用しているグループおよび関連するパスワードリセット プロセス。
パスワードリセットプロセス検証 [pwd_map_proc_to_verification]	アプリケーションが使用している検証および関連するパスワードリセット プロセス。
パスワードリセットの質問 [pwd_question]	アプリケーションがセキュリティの質問による検証に使用する質問。
パスワードリセット要求 [pwd_reset_request]	パスワードリセット要求についての情報。
パスワードリセット要求検証 [pwd_map_request_to_verification]	アプリケーションが使用しているパスワードリセット要求および関連する検証。
パスワードリセット SMS 検証コード [pwd_sms_code]	パスワードリセットのためにユーザーに送信された SMS 検証コード。
Password Reset ユーザーロックアウト [pwd_user_lockout]	パスワードリセットからロックアウトされたユーザー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	説明
パスワードリセット検証 [pwd_verification]	使用可能な検証。
パスワードリセット検証パラメーター [pwd_verification_param]	ユーザーが作成した検証パラメーター。
パスワードリセット検証タイプ [pwd_verification_type]	パスワードリセット の使用可能な検証タイプ。

パスワードリセット ロール

注:
次のロールを持つユーザーのみが パスワードリセット テーブルにアクセスできます。認証されない限り拒否 ACL は、公開ロールユーザーなどの認証されていないロールの パスワードリセット テーブルへのアクセスを制限します。

詳細については、「Deny-Unless ACL」を参照してください。

ロール	説明
パスワードリセットアドミニストレーター [password_reset_admin]	パスワードリセットとパスワード変更の設定と管理を行います。
サービスデスクエージェント [password_reset_service_desk]	ユーザーに代わってパスワードをリセットし、パスワードリセット要求を追跡し、ログを表示します。
認証情報マネージャー [password_reset_credential_manager]	どの認証情報ストアがパスワードリセットとの使用に有効かを決定します。

パスワードリセット ビジネスルール

ビジネスルール	テーブル	説明
パスワード履歴の上限を超えた場合は中止	パスワードリセットの資格情報ストアパラメーター [pwd_cred_store_param]	*password_reset.history.limit* プロパティの値を超えるパスワード履歴の上限が設定されないようにします。 *password_reset.history.limit* プロパティでは、パスワードリセット履歴の値を設定できます。このシステムプロパティは、指定された値に基づいて以前のパスワードの履歴をチェックします。デフォルト値は 10 です。ただし、組織のニーズに基づいて設定できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ビジネスルール	テーブル	説明
		注: 現在、このプロパティは ServiceNow 認証情報ストアにのみ適用されます。
デフォルト パラメーターの QA 検証を追加	パスワードリセット の検証 [pwd_verification]	セキュリティの質問による検証のパラメーターが指定されていない場合に、パラメーターを生成します。
デフォルト パラメーターの SMS 検証を追加	パスワードリセット の検証 [pwd_verification]	パラメーターが指定されていない場合に、SMS コード検証パラメーターを生成します。
パラメーターのパーソナル確認検証を追加	パスワードリセット の検証 [pwd_verification]	パラメーターが指定されていない場合に、パーソナル データ確認検証パラメーターを生成します。
パラメーターのパーソナル検証を追加	パスワードリセット の検証 [pwd_verification]	パラメーターが指定されていない場合に、パーソナル データ検証用のパラメーターを生成します。
一意の検証を確認	パスワードリセット プロセス検証 [pwd_map_proc_to_verification]	検証が、特定のパスワードリセット プロセスに複数回割り当てられないようにします。
モック検証用のパラメーターをクリアー	パスワードリセット検証 [pwd_verification]	モック検証用のパラメーターをクリアーします。
グループのないプロセスを非アクティブ化	パスワードリセット プロセス ユーザーグループ [pwd_map_proc_to_group]	すべてのユーザーに適用されない場合、または関連するグループが削除された場合に、プロセスを非アクティブ化します。
最小バージョンのないプロセスを非アクティブ化	パスワードリセットプロセス検証 [pwd_map_proc_to_verification]	プロセスに関連付けられている検証がプロセスの最小値より小さい場合に、プロセスを非アクティブ化します。
検証のないプロセスを非アクティブ化	パスワードリセット プロセス検証 [pwd_map_proc_to_verification]	プロセスに関連付けられている検証が削除された場合に、プロセスを非アクティブ化します。
必要に応じて履歴パスワードを削除	パスワードリセットの資格情報ストア [pwd_cred_store]	必要に応じて履歴パスワードを削除します。
パスワード履歴メッセージを強制	パスワードリセットの資格情報ストア [pwd_cred_store]	強制パスワード履歴関連メッセージをクライアント側に渡します。
Google Auth 有効チェック	パスワードリセットプロセス [pwd_process]	Google Authenticator が無効になっている場合、Google Authenticator 検証を伴うプロセスを非アクティブ化します。
GoogleAuthSysPropertyCheck	パスワードリセットプロセス検証 [pwd_map_proc_to_verification]	Google Authenticator が無効になっている場合、Google Authenticator 検証を伴うプロセスを非アクティブ化します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ビジネスルール	テーブル	説明
req_enroll の検証/デフォルト値を処理	パスワードリセットプロセス検証 [pwd_map_proc_to_verification]	プロセスの requires_enrollment 値と auto_enroll 値を処理します。
リマインダーのスケジュール済みジョブを挿入/更新	パスワードリセットプロセス [pwd_process]	登録リマインダーのスケジュール済みジョブを挿入/更新します。
順番は一意である必要があります	パスワードリセットデスクトップアクセス制御 [pwd_access_control]	順番を強制的に一意にします。
パラメーター名は更新できません	パスワードリセット 検証パラメーター [pwd_verification_param]	パラメーター名の変更を防止します。
パスワードリセット アクティビティ モニター	パスワードリセット ユーザーロックアウト [pwd_user_lockout]	特定の間隔がしきい値を超えている間、特定数のユーザーがパスワードリセットからロックアウトされたときにイベントを作成します。
パスワードリセット 自動生成を検証	パスワードリセット プロセス [pwd_process]	[パスワードの自動生成] チェックボックスがオンのときに [パスワードをメール/SMS で送信] か [パスワードを表示] のどちらかが選択されていることをチェックします。
パーソナル データ確認パラメーターの検証	パスワードリセット 検証パラメーター [pwd_verification_param]	sys_user テーブルの列を調べ、パーソナルデータ確認検証で使用されるパラメーターが存在するかどうかをチェックします。
パーソナル データ パラメーターの検証	パスワードリセット 検証パラメーター [pwd_verification_param]	sys_user テーブルの列を調べ、パーソナルデータ検証で使用されるパラメーターが存在するかどうかをチェックします。
削除を防止	パスワードリセット 認証情報ストア [pwd_cred_store]	削除を許可する前に、認証情報ストアがアクティブなプロセスの一部となっているかどうかをチェックします。
削除を防止	パスワードリセット 識別タイプ [pwd_identification_type]	識別タイプがアクティブなプロセスの一部となっている場合に、識別タイプが削除されないようにします。
削除を防止	パスワードリセット の検証 [pwd_verification]	検証がアクティブなプロセスの一部となっている場合に、検証が削除されないようにします。
使用時に削除を防止	パスワードリセットの認証情報 [pwd_cred_store_type]	タイプが使用中の場合に削除を防止します。
使用時に削除を防止	パスワードリセット検証タイプ	タイプが使用中の場合に削除を防止します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ビジネスルール	テーブル	説明
	[pwd_verification_type]	
履歴の上限が減少した場合にイベントをキューに挿入	パスワードリセットの認証情報ストアパラメーター [pwd_cred_store_param]	履歴の上限が減少した場合に、pwd.credStore.history.limit.decrease イベントをキューに入れます。
セキュリティの質問のパラメーターの検証	パスワードリセット 検証パラメーター [pwd_verification_param]	セキュリティの質問による検証で、有効なパラメーターがあるかどうかをチェックします。
SMS コードを送信	パスワードリセット デバイス登録コード [pwd_dvc_enrollment_code]	登録コードをデバイスに送信します。
新しいレコード フラグを設定	パスワードリセット プロセス [pwd_process]	クライアントが適切なアクションを実行できるように新しいレコード フラグを設定します。
通知を介して SMS 検証コードを送信	パスワードリセット SMS 検証コード [pwd_sms_code]	通知プラグインがアクティブな場合に、通知を介して SMS 認証コードを送信します。
プロセスごとに単一の認証情報ストア	パスワードリセット プロセスの認証情報ストア [pwd_map_proc_to_cred_store]	プロセスごとに複数の認証情報ストアを持たせないようにします。
SMS コード パラメーターの検証	パスワードリセット 検証パラメーター [pwd_verification_param]	SMS コードの検証で、有効なパラメーターがあるかどうかをチェックします。
アクセス条件に基づいてアクションを更新	パスワードリセットデスクトップアクセスログ [pwd_access_log]	アクセス制御条件に基づいて、このログ レコードの「アクション」フィールドを更新します。
proc_to_cred_store を更新	パスワードリセット プロセス [pwd_process]	パスワードリセット プロセスと認証情報ストアの間で 1 対 1 の関係を強制します。
プロセスを検証	パスワードリセット プロセス [pwd_process]	パスワードリセット プロセスが正しく設定されていることを検証します。
パスワード認証情報ストア名を検証	パスワードリセットの資格情報ストア [pwd_cred_store]	名前を強制的に一意にします。
パスワード認証情報名を検証	パスワードリセットの認証情報	名前を強制的に一意にします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ビジネスルール	テーブル	説明
	[pwd_cred_store_type]	
パスワード拡張タイプ名を検証	パスワードリセット拡張機能のタイプ [pwd_extension_type]	名前を強制的に一意にします。
パスワード識別タイプ名を検証	パスワードリセット識別タイプ [pwd_identification_type]	名前を一意にして空にしないことを強制します。
パスワード プロセス名を検証	パスワードリセットプロセス [pwd_process]	名前を強制的に一意にします。
パスワード検証名を検証	パスワードリセット検証 [pwd_verification]	名前を強制的に一意にします。
パスワード検証タイプ名を検証	パスワードリセット検証タイプ [pwd_verification_type]	名前を強制的に一意にします。
セキュリティの質問を検証	パスワードリセット の質問 [pwd_question]	重複する質問や空の質問がないかなど、セキュリティの質問のルールを検証します。
アカウント ルックアップ スクリプトを検証	パスワードリセット 認証情報ストア [pwd_cred_store]	アカウント ルックアップ スクリプトの機能の名前が正しいかどうかをチェックします。
VerifyAutoEnroll	パスワードリセット 検証タイプ [pwd_verification_type]	自動登録が選択されているかどうかをチェックし、登録チェック スクリプトが提供されていることを確認します。

パスワードリセット の UI ページ

名前	説明
$pwd_reset	セルフサービス リセット プロセスの最初のページ (ユーザー ID を要求します)。
$pwd_reset_serviceDesk	サービスデスク支援リセットプロセスの最初のページ (ユーザー ID を要求します)。
$pwd_verify	リセット プロセスの 2 ページ目 (ユーザーに本人確認を要求します)。
$pwd_new	パスワード変更プロセスの最後のページ (新しいパスワードを要求します)。
$pwd_success	パスワードが正常にリセットされたときに表示されるページ。
$pwd_error	リセット処理中にエラーが発生した場合に表示されるページ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
$pwd_confirm	メールまたは SMS でパスワードリセット用 URL を送信するように設定されたプロセスの場合：検証が成功すると、このページにはユーザーへのリンク送信に関するメッセージが表示されます。
$pwd_change	パスワードを変更するためのページ。
$pwd_change_success	パスワードが正常に変更されたときに表示されるページ。
$pwd_change_error	パスワード変更プロセス実行時にエラーが発生した場合に表示されるページ。
$pwd_enrollment_form_container	すべての検証の登録ページ。
$pwd_enrollment_success	登録が成功すると表示されるページ。
$pwd_enroll_error	登録中にエラーが発生した場合に表示されるページ。
$pwd_unlock_success	ロックされたユーザーのロックが正常に解除されたときに表示されるページ。
$pwd_reset_downloads_ui	パスワードリセット Windows アプリケーションのダウンロード用のページ。

パスワードリセットの **UI** マクロ

名前	説明
$pwd_csrf_validation	パスワードリセットアプリケーションの CSRF 検証。違反が検出された場合、ページはエラーページにリダイレクトされます。
$pwd_display_password	プロセスが自動生成するように設定されている場合に、一時的なパスワードを成功ページに表示します。
$pwd_enroll_email_ui および $pwd_verify_email_ui	メールの登録と検証のための UI。
$pwd_enroll_google_auth_ui および $pwd_verify_google_auth_ui	Google 認証の登録と検証のための UI。
$pwd_enroll_questions_ui	質問と回答のセキュリティ検証の登録のための UI。
$pwd_enroll_questions_ui_js	セキュリティの質問と回答の登録で、サーバー側のデータを必要とする JavaScript コード。
$pwd_enroll_sample_ui	モック検証タイプの登録用のサンプル UI マクロ。
$pwd_enroll_sms_ui および $pwd_verify_sms_ui	SMS の登録と検証のための UI。
$pwd_enrollment_form_title	登録フォームのタイトルを印刷する Jelly マクロ関数。検証 ID は必須です。
$pwd_error_message	エラーメッセージを表示するための UI。
$ pwd_process_flow	現在のステージを示すための UI。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
$pwd_process_footer	フッター マクロ名を取得するための JavaScript コード。
$pwd_reset_stylesheet	デフォルトの CSS ファイル ID を取得するための JavaScript コード。
$pwd_verify_personal_data_ui および $pwd_verify_personal_data_confirmation_ui	パーソナル データを検証するための UI と、パーソナル データを確認するための UI。
$pwd_verify_questions_ui	質問を検証するための UI。
$pwd_verify_simple_ui	簡易検証方式の入力セクション。このフィールドは単一の入力フィールドです。

と一緒にインストールされる UI スクリプト パスワードリセット

`<g:include_script>` Jelly タグを使用して、UI スクリプトを作成し、UI マクロまたは UI ページからスクリプトを参照することができます。次の例では、*`$pwd_enroll_questions_ui`* UI マクロから *`$pwd_enroll_questions_ui`* スクリプトを参照する方法を示しています。この例で、*`[UI Script Name]+".jsdbx"`* はスクリプトの名前です。

```
<g:include_script src="$pwd_enroll_questions_ui.jsdbx" />
```

外部スクリプトを参照することで、クライアントの JavaScript コードと Jelly コードの分離を維持でき、メンテナンスが簡素化されます。インストールされる次のスクリプトをパスワードリセットの UI マクロで使用できます。

名前	説明
$pwd_csrf_common_ui_script	Cross-site Request Forgery (CSRF) を処理するための共通の UI スクリプト。
$pwd_enroll_email_ui	$pwd_enroll_questions_ui UI マクロの JavaScript コード。
$pwd_enroll_google_auth_ui	$pwd_enroll_google_auth_ui UI マクロの JavaScript コード。
$pwd_enroll_questions_ui	*`$pwd_enroll_questions_ui`* UI マクロの JavaScript コード。
$pwd_enroll_sample_ui	サンプルとして含まれている *`$pwd_enroll_sample_ui`* UI マクロのクライアント JavaScript コード。
$pwd_enroll_sms_ui	SMS 登録 UI スクリプト。
$pwd_enrollment_submit_event	登録送信イベントの UI スクリプト。
$pwd_util	パスワードリセットの UI ページおよび UI マクロのユーティリティ。
$pwdWfManager	ワークフロー アクティビティの処理および後処理を行うためのヘルパー クラス。

パスワードリセット のワークフロー

パスワードリセット プラグインでは、パスワードリセット プロセス用のカスタム ワークフローを作成するためのサンプルとして使用できるワークフローが追加されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

認証情報ストアにコネクトするワークフロー

Workflow	説明
パスワードリセット - AD	AD サーバーに接続します。
パスワードリセット - ローカル ServiceNow	現在の (ローカル) インスタンス。
パスワードリセット - マスター	パスワードリセット プライマリワークフロー。
パスワードリセット - 致命的エラーのモック	パスワードリセットのテストで致命的なエラーのシミュレートに使用するワークフローの例。再試行はしません。
パスワードリセット - 致命的以外のエラーのモック	パスワードリセットのテストで致命的以外のエラーのシミュレートに使用するワークフローの例。
パスワードリセット - モックの成功	パスワードリセットのテストで完了の成功のシミュレートに使用するワークフローの例。
パスワードリセット - リモート ServiceNow	リモート (SOAP) ServiceNowインスタンスに接続します。

認証情報ストアへの接続をテストするワークフロー

Workflow	説明
パスワード接続テスト - AD	AD サーバーへの接続をテストします。
パスワード接続テスト - ローカル SN	ローカル インスタンスへの接続をテストします。
パスワード接続テスト - マスター	認証情報ストアの接続をテストするためのマスター ワークフロー。
パスワード接続テスト - 失敗のモック	接続の失敗をシミュレートする認証情報ストア接続の例。
パスワード接続テスト - 成功のモック	接続の成功をシミュレートする認証情報ストア接続の例。
パスワード接続テスト - リモート SN	リモート (SOAP) ServiceNow インスタンスへの接続をテストします。

ユーザーアカウントのロック状態を決定するワークフロー

Workflow	説明
パスワード ロック状態の取得 - AD	AD サーバーのユーザーアカウントのロック状態を取得します。
パスワード ロック状態の取得 - ローカル SN	ローカル インスタンスのユーザーアカウントのロック状態を取得するためのワークフロー。
パスワード ロック状態の取得 - マスター	ユーザーアカウントのロックステータスを取得するためのプライマリワークフロー。
パスワード ロック状態の取得 - リモート SN	リモート (SOAP) ServiceNow インスタンスのユーザーアカウントのロック状態を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ユーザーアカウントのロックを解除するワークフロー

Workflow	説明
パスワード アカウントのロック解除 - AD	ローカル インスタンスのユーザーアカウントのロックを解除します。
パスワード アカウントのロック解除 - ローカル SN	ローカル インスタンスのユーザーアカウントのロックを解除するためのワークフロー。
パスワード アカウントのロック解除 - マスター	ユーザーアカウントのロックを解除するためのマスター ワークフロー。
パスワード アカウントのロック解除 - リモート SN	リモート (SOAP) ServiceNow インスタンスのユーザーアカウントのロックを解除します。

パスワードを変更するワークフロー

Workflow	説明
パスワード変更 - マスター	パスワード変更のプライマリワークフロー。
パスワード変更 - ローカル ServiceNow	ローカル インスタンスに接続してパスワードを変更します。
パスワード変更 - AD	AD サーバーに接続してパスワードを変更します。
パスワード変更 - リモート ServiceNow	リモート (SOAP) ServiceNowインスタンスに接続してパスワードを変更します。

パスワードリセット オンコール通知

名前	発生元のイベント名	説明
パスワードリセット - SMS コードを送信	pwd.send_sms_code.trigger	検証用の SMS 認証コードを送信します。
[K] パスワードリセット - メールコードを送信	pwd.send_email_code.trigger	検証用の認証コードをメール経由で送信します。
パスワードリセット - 登録リマインダー	pwd.enrollment_reminder.trigger	必要な検証に登録するようユーザーに知らせるためのメールを送信します。
パスワードリセット - 新しいパスワードの確認	pwd.email.trigger	[パスワードをメール/SMS で送信] プロセスの場合、新しいパスワードを含むメールまたは SMS (設定されている場合) を送信します。
パスワードリセット - 検証コードを送信	pwd.send_verify_code.trigger	パスワードリセットまたは登録のために、メールまたは SMS を使用して認証コードをユーザーに送信します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	発生元のイベント名	説明
		注: 通知プラグインがアクティブな場合、SMS コードは ServiceNow の通知経由ではなく Twilio 経由で送信されます。
パスワードリセット用 URL	password.reset.url	[パスワードリセット用 URL をメール/SMS で送信] プロセスの場合：パスワードリセット用 URL へのリンクを含むメールまたは SMS (設定されている場合) を送信します。 **注:** インスタンスからユーザーにメール通知が送信されない場合は、次の項目を確認してください。 • システム イベント [sys_event] テーブルをチェックし、メールが送信されたかどうかを確認します。 • ユーザーが通知に登録されていることを確認します。 • デフォルトのセルフサービスパスワードリセットプロセスとパスワードリセットプロパティが正しく設定されていることを確認します。

の **SOAP** メッセージ パスワードリセット

SOAP メッセージ	説明
パスワード変更	オーケストレーション アドオン プラグインがアクティブな場合、システムは SOAP プロトコルを使用して、リモートの認証情報ストア (リモートの ServiceNow インスタンスなど) のパスワードを変更できます。
パスワードリセット の要求	オーケストレーション アドオン プラグインがアクティブな場合、システムは SOAP プロトコルを使用して、リモートの認証情報ストア (リモートの ServiceNow インスタンスなど) のパスワードをリセットできます。

REST API

- 名前：Pwd Reset
- API ID：pwd_reset
- ベース API パス：/api/now/pwd_reset

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リソース (バージョン **v1)**

名前	リソース パス	API バージョン	説明
pwd_init	/api/now/v1/pwd_reset/init	v1	セッションを確立し、ログを書き込み、UI メッセージを取得するための最初の要求。
pwd_identify	/api/now/v1/pwd_reset/identify	v1	識別ページのコンポーネントを取得します。
pwd_verify	/api/now/v1/pwd_reset/verify	v1	検証ページのコンポーネントを取得します。
pwd_new	/api/now/v1/pwd_reset/reset	v1	パスワードリセット ページのコンポーネントを取得します。
pwd_success	/api/now/v1/pwd_reset/success	v1	成功ページのコンポーネントを取得します。
pwd_failure	/api/now/v1/pwd_reset/failure	v1	失敗ページのコンポーネントを取得します。

リソース (バージョン **v2)**

名前	リソース パス	API バージョン	説明
pwd_init	/api/now/v2/pwd_reset/init	v2	セッションを確立し、ログを書き込み、UI メッセージを取得するための最初の要求。
pwd_identify	/api/now/v2/pwd_reset/identify	v2	識別ページのコンポーネントを取得します。
pwd_verify	/api/now/v2/pwd_reset/verify	v2	検証ページのコンポーネントを取得します。
pwd_new	/api/now/v2/pwd_reset/reset	v2	パスワードリセット ページのコンポーネントを取得します。
pwd_success	/api/now/v2/pwd_reset/success	v2	成功ページのコンポーネントを取得します。
pwd_failure	/api/now/v2/pwd_reset/failure	v2	失敗ページのコンポーネントを取得します。

ドメインセパレーションと パスワードリセット アプリケーション

ドメインセパレーションは、パスワードリセット アプリケーションでサポートされています。任意のドメインで定義したパスワードリセットプロセスは、他のドメインで作成したプロセスから分離されます。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

る論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル：標準

- ベーシックレベルのサポートのすべての側面が含まれます。
- アプリケーションプロパティは、必要に応じてドメイン対応です。
- ビジネスロジック：サービスプロバイダー (SP) によって顧客ごとにプロセスを作成または変更できます。ユースケースには、単一のインスタンスでの複数のサービスプロバイダー顧客によるアプリケーションの正しい使用が反映されています。
- インスタンスのオーナーは、特定のアプリケーションに期待される通りに、テナントごとに MVP ビジネスロジックとデータパラメーターを設定できる必要があります。

サンプルユースケース：アドミンは、レコードを他のテナントに対してはクローズしないが、1 つのテナントに対してクローズする場合、コメントを必須にすることができる必要があります。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート」を参照してください。

パスワードリセットにおけるドメインセパレーションの仕組み

パスワードリセットのドメインセパレーションはプロセス レベルで適用されます。アドミニストレーターは、パスワードリセットプロセスを定義するために、いくつかの要素について設定を行います。その要素とは、認証情報ストアへの接続、プロセスを使用できるユーザーグループ、識別方法、およびプロセス中に使用する検証です。

- ユーザーの認証情報 (ユーザー名/パスワードなど) が安全に格納されている認証情報ストアへの接続。各接続では、接続タイプと呼ばれるテンプレートからドメイン設定が継承されます。接続タイプはそれぞれドメインに結び付けられています (接続タイプ レコードにはドメイン フィールドがあります)。ドメイン内の接続名には、一意でなければならないという制約があります。
- パスワードリセットプロセスを使用できる ServiceNow インスタンスの 1 つ以上のユーザーグループ。ユーザーアカウントは 1 つ以上のドメインのメンバーであり、標準の ServiceNow ドメインセパレーションを使用します。ユーザーが、組織用に設定されたパスワードリセットプロセスのいずれかを使用するように登録すると、そのユーザーには、ユーザーのドメイン内のプロセスからのみ選択することが許可されます。
- 識別方法。エンドユーザーが、公開のパスワードリセットまたはパスワード変更プロセスを行うために、本人確認に利用する方法です。各識別では、識別タイプと呼ばれるテンプレートからドメイン設定が継承されます。識別タイプはそれぞれドメインに結び付けられています (識別タイプ レコードにはドメイン フィールドがあります)。ドメイン内の識別名には、一意でなければならないという制約があります。
- 1 つまたは複数の検証。パスワードをリセットしようとしているユーザーの本人確認を行う方法です。各検証では、検証タイプと呼ばれるテンプレートからドメイン設定が継承されます。検証タイプはそれぞれドメインに結び付けられています (検証タイプ レコードにはドメイン フィールドがあります)。ドメイン内の検証名には、一意でなければならないという制約があります。
- パスワードリセットのすべてのテーブルにはドメイン列があります。
- パスワードリセットプロセステーブルのビジネスルール、UI アクションなどには *sys-overrides* 列が含まれています。
- パスワードリセット アプリケーションはオーケストレーションを使用してビルドされています。オーケストレーションでは「データのみ」のドメインセパレーション、つまり、ドメイン間でデータの可視化を分離するというデータ セキュリティ モデルがサポートされています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスワード変更プロセス

パスワード変更アプリケーションはパスワードリセット アプリケーションを拡張するもので、アドミニストレーターがユーザーのパスワード変更方法を定義できるようにします。サービスデスク支援プロセスはサポートされていません。アドミンは、セルフサービスのパスワード変更フォームのURL を公開する必要があります。

パスワード変更アプリケーションを使用すると、エンドユーザーは、サポートされている任意のインターフェイス (モバイルデバイスなど) でブラウザーを使用して、インターネット経由でパスワードを変更することができます。エンドユーザーは、エンドユーザーのドメイン (またはエンドユーザーのドメインの子ドメイン) 内で設定された任意のプロセスから選択できます。

パスワード変更プロセスでも、パスワードリセットプロセスと同じ要素 (接続、ユーザーグループ、ID、および検証) を使用し、同じドメインセパレーション機能を使用します。

関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

パスワードリセットプロセスフォーム

パスワードリセット プロセスフォームのフィールドを説明します。

パスワードリセットプロセスフォームの [プロセスの強度の構成] セクションのフィールド

フィールド	説明
セキュリティスコア	セキュリティスコアを数字で表示します。セキュリティスコアが変更されると、フィールドの色も変わります。 セキュリティスコアの 3 つの範囲は次のとおりです。 • 0 ～ 40：色は赤で、セキュリティの程度は低いです。 • 40 ～ 75：色はオレンジで、セキュリティは中程度です。 • 76 ～ 100：色は緑色で、セキュリティの程度は高いです。
セキュリティスコア通知の有効化	プロセスオーナーにセキュリティスコア通知を送信します。 このフィールドが選択されている場合、週次のスケジュール済みジョブによって、すべてのアクティブなパブリックプロセスのセキュリティスコアを記載したメールが送信されます。 注: メール通知は、サービスデスクプロセスおよび、パスワード変更のみが設定されているプロセスには送信されません。
プロセスオーナー	自分が作成しているプロセスの所有者として 1 人以上のユーザーを指名します。このフィールドに追加できるのは、パスワードリセットのアドミンロールを持つユーザーのみです。 [セキュリティースコア通知の有効化] を選択すると、[プロセスオーナー] フィールドが必須フィールドになります。

注:
[プロセスの強度の構成] セクションは、[パスワードリセットの詳細] タブの [パブリックアクセス] チェックボックスをオンにした場合にのみ表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[パスワードリセットの詳細] タブのフィールドの説明

フィールド	値
パブリック アクセス	このチェックボックスは、 [パスワードリセット] を選択した場合にのみ使用できます。 • チェックボックスをオンにすると、セルフサービス プロセスが有効になり、パブリック ユーザーが URL を通じてパスワードリセットまたはパスワード変更フォームにアクセスできるようになります。 • チェックボックスをオフにすると、サービスデスク支援プロセスが定義され、サービスデスク担当者のみがユーザーの要求に応じてパスワードをリセットできるようになります。
パブリック URL	このフィールドは、[パブリック アクセス] を選択した場合にのみ使用できます。 ユーザーがパスワードをリセットまたは変更するためにアクセスするページの URL。タブを使用して [URL サフィックス] フィールドから抜けると、[URL サフィックス] フィールドの値が URL に追加されます。デフォルトのセルフサービスの パスワードリセット プロセスでは、この値は /$pwd_reset.do?sysparm_url=ss_default にする必要があります。
URL サフィックス	このフィールドは、[パブリック アクセス] を選択した場合にのみ使用できます。 パスワードリセットまたはパスワード変更フォームの一意の URL を作成するために使用するサフィックス。
CAPTCHA を表示	このチェックボックスは、[パブリック アクセス] を選択した場合にのみ使用できます。 チェックボックスをオンにすると、ユーザー識別ページに CAPTCHA が表示されます。 パスワードリセット アプリケーションは、デフォルトの CAPTCHA サービスとして Google re-CAPTCHA を使用します。「パスワードリセットプロセス用に Google reCAPTCHA を設定する」を参照してください。 **注:** パスワードリセット Windows アプリケーションは、ベースシステム アプリケーションが Google reCAPTCHA を使用するように設定されていても、パスワードリセットの CAPTCHA サービスを使用します。 オンプレミスインスタンスはインターネットにアクセスできないため、インスタンスで Google reCAPTCHA サービスを使用することはできません。オンプレミスインスタンスに対し、*password_reset.captcha.google.enabled* システムのプロパティを **false** に設定します。 ベースシステムの CAPTCHA を使用するには、*password_reset.captcha.google.enabled*システムのプロパティを false に変更します。
識別タイプ	ユーザーが公開のパスワードリセットまたはパスワード変更プロセスで本人確認に利用する方法。どれを選択しても、プロセスに関連付けられるデフォルトの識別が上書きされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[パスワードリセットの詳細] タブのフィールドの説明 (続く)

フィールド	値
	ベースシステムには「メール識別」と「ユーザー名識別」の識別タイプが組み込まれています。カスタムの識別タイプを作成することができます (JavaScript の知識があると役立ちます)。 「パーソナル データ識別タイプと確認タイプ検証」を参照してください。
リダイレクト URL	パスワードを正常にリセットした後に移動する URL。通常は元のログインページの URL です。 プロトコルを含む完全なパスを入力します (https://myDomain.myURL.com など)。パスが [パブリック **URL]** と同じドメイン配下にある場合は、パスを / 文字から始めてください。
最少検証数	パスワードをリセットするためにユーザーが正常に送信する必要がある検証の数。 この数が必須検証の数を超えている場合、ユーザーは、[最少検証数] で指定された数を満たすだけの十分な追加のオプションの検証を送信する必要があります。 **注:** ユーザーはそれぞれ、指定された数に関係なく、すべての必須検証を送信する必要があります。 デフォルトでは、パスワードリセットプロセス中に、検証の [順番] の値に基づいてオプションの検証がユーザーに提示されます。[ユーザーがオプションの検証から選択することを許可]を選択すると、[検証] ページでオプションの検証のすべてがユーザーに提示されます。その後、ユーザーは適切な数の検証を選択します。次の例では、[最少検証数] の値は `1` です。必須検証を設定していないため、ユーザーはオプションの検証を選択できます。 「ユーザーがオプションの検証から選択することを許可」も参照してください。
ユーザーがオプションの検証から選択することを許可	チェックボックスをオンにすると、ユーザーはパスワードリセットプロセス中の [検証] ページで、どのオプションの検証を使用するかを選択できます。オプションの検証の選択肢は、[最少検証数] の設定が必須検証の数よりも多い場合にのみ表示されます。 [最少検証数] で指定した数によって、ユーザーが選択できるオプションの検証の数が決まります。 次の例では、[最少検証数] の設定は **2** で、必須の検証はありません。ユーザーは既に 2 つのオプションの検証を選択しているため、3 つ目の検証を選択することはできません。 

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[パスワードリセットの詳細] タブのフィールドの説明 (続く)

フィールド	値
パスワードリセット用 URL をメール/SMS で送信	チェックボックスをオンにすると、ユーザーは、インスタンスから送信されたメールのリンクをクリックしてパスワードをリセットできます。これは、パスワードをリセットするための安全な方法です。設定すると、インスタンスはモバイルデバイスで SMS を介して URL をユーザーに送信します。デフォルトでは、セルフサービスのパスワードリセット プロセスによってこのオプションが有効になります。 このオプションを選択した場合、[パスワードの自動生成] チェックボックスは使用できません。「」を参照してください。 例:デフォルトのセルフサービス パスワードリセット プロセス デフォルトで有効になっているプロセスの概要を示します。 [パスワードリセット用 **URL** をメール/SMS で送信] オプションを選択せずにレコードを保存しようとすると、セキュアな検証を使用して設定する検証オプションを選択するように提案するメッセージが表示されます。 プロセスの安全性が低下するため、このプロセスの唯一の検証として QA 検証を設定することはできません。[パスワードリセット用 **URL** をメール/SMS で送信] オプションを有効にするか、検証にマルチファクター認証を設定する必要があります。また、個人データと QA 検証のみを使用してプロセスを構成することはできません。これら 2 つ以外にも、設定する必要のある検証があります。 [パスワードリセット用 **URL** をメール/SMS で送信] オプションを選択しないと、脆弱なセキュリティ検証構成のため、非認証ユーザーが任意のユーザー ID またはメールアドレスを使用してユーザーのパスワードをリセットできる可能性があります。
ユーザーアカウントのロック解除を有効	このチェックボックスは、 [パスワードリセット] を選択した場合にのみ使用できます。 チェックボックスをオンにすると、ユーザーはパスワードをリセットしなくても、認証情報ストアのユーザーアカウントをロック解除できます。 **注:** デフォルトのセルフサービスのパスワードリセット プロセスではサポートされていません。
ユーザーアカウントのロックを解除	チェックボックスをオンにすると、パスワードリセット後に認証情報ストアのユーザーアカウントがロック解除されます。
パスワードの自動生成	チェックボックスをオンにすると、ユーザーの新しいパスワードが自動生成されます。このチェックボックスをオンにした場合は、[パスワードをメール/SMS で送信] チェックボックス、[パスワードを表示] チェックボックス、またはその両方を選択する必要があります。この設定は サービスデスク 支援プロセスに役立ちます。 このチェックボックスは次の場合にのみ使用できます。 • [パスワードリセット] チェックボックスがオンになっている。 • [パスワードリセット用 **URL** をメール/SMS で送信] チェックボックスがオフになっている。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[パスワードリセットの詳細] タブのフィールドの説明 (続く)

フィールド	値
	注: ローカルの ServiceNow インスタンスの認証情報ストアまたは Active Directory 資格情報ストアを使用している場合：チェックボックスをオフにして、資格情報ストアの [履歴ポリシーを強制] オプションを有効にしてください。「パスワードリセット プロセスの認証情報ストアへの接続を設定する」を参照してください。
ユーザーはパスワードをリセットする必要があります	このチェックボックスは、 [パスワードの自動生成] を選択した場合にのみ使用できます。 チェックボックスをオンにすると、ユーザーは、自動生成されたパスワードを使用してログインした直後にパスワードをリセットするよう求められます。 **注:** 認証情報がローカルの ServiceNow インスタンスの認証情報ストアに保持されているユーザーは、初回ログイン時にパスワードを変更するよう求められます。認証情報が Active Directory 資格情報ストアに保持されているユーザーは、インスタンスでパスワードの変更を求められることはありません。それらのユーザーは、ドメイン上のコンピューターからパスワードを変更する必要があります。
パスワードを表示	このチェックボックスは、 [パスワードの自動生成] を選択した場合にのみ使用できます。 チェックボックスをオンにすると、新しいパスワードが画面に表示されます。セルフサービス プロセスでは、パスワードはユーザーの画面に表示されます。サービスデスク支援プロセスでは、パスワードはサービスデスク担当者の画面に表示されます。
パスワードをメール/SMS で送信	このチェックボックスは、 [パスワードの自動生成] を選択した場合にのみ使用できます。 チェックボックスをオンにすると、新しいパスワードがユーザーにメール/SMS で送信されます。この設定は、セルフサービスプロセスでも サービスデスク 支援プロセスでも便利です。この設定では、パスワードを表示するためにメール/SMS にアクセスするようユーザーに求めることで、セキュリティの階層を追加できます。サービスデスク 支援プロセスでは、ユーザーにパスワードをメール/SMS で送信することにより、パスワードリセットを要求したユーザーだけがパスワードを確認できます。

[パスワードリセットの詳細] タブの関連リスト

リスト	説明
検証	パスワードリセット プロセスが使用する 1 つ以上の検証。「パスワードリセット の検証」を参照してください。 [検証] 関連リストは、レコードが保存された後にのみ使用できます。
グループ	ServiceNow プロセスに関連付ける パスワードリセット のユーザーグループ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[パスワードリセットの詳細] タブの関連リスト (続く)

リスト	説明
	[グループ] 関連リストは、[すべてのユーザーに適用] チェックボックスがオフの場合に、レコードが保存された後にのみ使用できます。

[詳細] タブのフィールドの説明

フィールド	説明
初期ページの UI マクロ	ユーザーが最初のパスワードリセット画面にアクセスしたときに、カスタマイズされたメッセージをユーザーに表示する UI マクロ。
成功後の UI マクロ	パスワードが正常にリセットされたときに、最後のパスワードリセット画面でカスタマイズされたメッセージをユーザーに表示する UI マクロ。
失敗後の UI マクロ	パスワードリセットが失敗したときに、最後のパスワードリセット画面でカスタマイズされたメッセージをユーザーに表示する UI マクロ。
ポスト リセット スクリプト	パスワードリセット プロセス完了後の結果が成功か失敗かに応じてアクションを実行するスクリプトインクルード。ポスト プロセッサー スクリプトのカスタマイズの詳細については、「パスワードリセット の拡張スクリプト カテゴリ」で説明しているポスト リセット スクリプト カテゴリーを参照してください。
ヘッダー UI マクロまたは フッター UI マクロ	パスワードのリセット中にエンドユーザーが操作を行うページ ([識別]、[検証]、[リセット] の各ページ) の外観をカスタマイズするためのヘッダーまたはフッターを追加するマクロ。「のユーザー ページにカスタムのヘッダーまたはフッターを追加する パスワードリセット」を参照してください。

関連情報

パスワードリセット プロセスを設定する

[パスワード有効期限の構成] フォーム

[パスワードの有効期限の構成] フォームのフィールドの説明。

[パスワード有効期限の構成] フォーム

フィールド	説明
パスワードが有効な日数	パスワードを有効として設定する日数。 デフォルト値は **90** です。
リマインダー開始前の日数	パスワードの有効期限が切れる前に通知を送信する必要日数。たとえば、5 日に設定すると、パスワードの有効期限が切れる 5 日前に通知が送信されます。 デフォルト値は **10** です。
スケジュール頻度	日次や定期的など、リマインダーを送信する頻度。デフォルト値は [日次] です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[パスワード有効期限の構成] フォーム (続く)

フィールド	説明
	[定期的] を選択すると、隔日や 3 日に 1 回などの期間に基づいて通知が送信されます。
タイムゾーン	リマインダーを送信するタイムゾーン。
時刻	リマインダー通知を送信する時刻。
繰り返し間隔	特定の間隔でリマインダーを送信する際の日数と時刻。たとえば、「2 日」と時刻を入力すると、指定した時刻に 2 日ごとに通知が送信されます。 このフィールドは、[スケジュール頻度] で [定期的] が選択されている場合のみ表示されます。
開始時間	通知のリマインダーを開始する時刻。

関連情報

[パスワード有効期限の構成] フォーム

パスワードの有効期限に関するシステムプロパティ

パスワードの有効期限での操作をサポートするシステムプロパティを構成できます。

システムプロパティに移動するには、[すべて] を選択し、ナビゲーションフィルターに「*sys_properties.list*」と入力します。

パスワードの有効期限に関するプロパティ

プロパティ	説明
pwd_reset.enable.password_expiration_reminder	このプロパティを使用して、パスワードの有効期限機能を有効または無効にします。デフォルトでは、このプロパティの値は **false** です。これは、パスワードの有効期限がデフォルトでオフになっていることを意味します。
pwd_reset.enable.dbListener	このプロパティを使用して、(イベントを発生させる) パスワードリセット DB リスナーを有効または無効にします。デフォルト値は **true** です。これは、プロパティがデフォルトで有効になっていることを意味します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスワードの有効期限に関するプロパティ (続く)

プロパティ	説明
	注: このプロパティを有効にすると、ユーザーデータの挿入または削除中にパスワードの有効期限レコードが自動的に管理されます。バルクデータのインポート中、sys_user または sys_user_grmember が挿入または削除されるたびに、ユーザーにエンタイトルメントされたパスワードリセットプロセスそれぞれに対してパスワード有効期限レコードが挿入または更新されます。有効期限データの更新が非同期アクティビティの場合でも、ユーザー数が多いと、このアクティビティがパフォーマンスに影響を与える可能性があります。その場合は、*pwd_reset.enable.dbListener* プロパティを **false** に設定して無効にし、sys_user または sys_user_grmember の挿入または削除時にイベントが発生しないようにします。
pwd_reset.password_expiration.error_count	ユーザーの外部認証情報ストアから有効期限の詳細を取得する際に失敗した場合の最大試行回数。 デフォルト値は **5** です。エラー数がこのプロパティの値を超えると、有効期限レコードは無効になります。 このプロパティはデフォルトでは利用できません。使用するには、プロパティを作成する必要があります。
pwd_reset.refresh_expiration_data.duration	パスワードの有効期限が切れないユーザーに対して有効期限の詳細を更新する期間 (日数)。デフォルト値は **30** 日です。 このプロパティはデフォルトでは利用できません。使用するには、プロパティを作成する必要があります。

関連情報

パスワード有効期限リマインダーの設定

[パスワードリセット の認証情報ストア] フォーム

[パスワードリセット の認証情報ストア] フォームのフィールドの説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイプ	接続先の認証情報ストアのタイプ。ServiceNow の認証情報は、特定の種類の認証情報ストアに必要な一連の機能を提供するテンプレートです。認証情報ストアは、認証情報の機能を継承します。 **注:** AD 認証情報ストアの場合は、この手順をスキップして「パスワードリセットを Active Directory サービスに統合する」を参照してください。パスワードリセット Windows アプリケーションは AD 認証情報ストアのみをサポートしています。
パスワードの自動生成	リセット プロセス中に使用する一時パスワードを生成するスクリプトインクルード。 [履歴ポリシーを強制] チェックボックスをオンにしている場合は、パスワードのポリシーに準拠した [パスワードの自動生成] の値を指定する必要があります。
履歴ポリシーを強制	認証情報ストアの [タイプ] として **[AD** 認証情報ストア] または [ローカル **ServiceNow** インスタンス] を選択した場合にのみ表示されます。AD 認証情報ストアの設定方法については、「AD 認証情報ストアへの接続を設定する」を参照してください。 ユーザーがパスワードを再使用しないようにするには、[履歴ポリシーを強制] チェックボックスをオンにします。たとえば、履歴ポリシーを設定して、ユーザーが以前の 10 個のパスワードを再利用できなくすることが可能です。次の手順に従います。 **1.** [履歴ポリシーを強制] チェックボックスをオンにします。 **2.** [パスワードリセットの認証情報ストアパラメーター] 関連リストで、*password_history_limit* パラメーターを作成します。 **3.** パラメーターの値として、使用を許可しない以前のパスワードの数を設定します (最大 **10**)。デフォルト値の 0 (ゼロ) の場合は、以前のパスワードの使用が可能です。
子エイリアス	ベースエイリアスに関連付けられた子エイリアス。接続および資格情報エイリアスを作成した後、子エイリアスを作成して、パスワードリセット認証情報ストアのために複数の接続を構成できます。パスワードリセット要求が行われると、フローはプロセスレベルで子エイリアス接続があるかどうかをチェックします。子エイリアスが認証情報ストアレベルで設定されている場合、フローはエイリアス接続を選択して要求を続行します。
パスワードポリシーを有効にする	「インスタンスでのパスワードポリシーの有効化」を参照してください。
パスワードのポリシー	デフォルトのポリシーを使用することも、独自のポリシーを定義することもできます。
ホスト名	認証情報ストアの URL または IP アドレス。
ユーザーアカウントのルックアップ	ユーザーの ServiceNow プラットフォーム ID をユーザーの認証情報ストア ID にマップするスクリプトインクルード。デフォルトのスクリプト *PwdDefaultUserAccountLookup* は、ユーザーの ServiceNow プラットフォームのユーザー名を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスワードのルールのヒント	ユーザーがすべての要件を満たすパスワードを作成することを支援するために、パスワードリセットページに表示されるテキストを指定します。[パスワードのルール] スクリプトが要件を適用します。 **注:** パスワードリセット Windows アプリケーションはヒント内の改行文字をサポートしています。その他の書式設定はサポートされていません (太字、下線、ハイパーリンクなど)。
パスワードのルール	ユーザーが入力する新しいパスワードを検証するクライアント スクリプトを指定します。このスクリプトは、ユーザーが新しいパスワードを入力して [パスワード] をクリックすると呼び出されます。このスクリプトを使用して、パスワードの安全性/複雑さの要件を適用することができます。
パスワードの安全性の有効化	次のことを行うには、このチェックボックスをオンにします。 • スクリプトを更新できるように、[安全性ルール] スクリプト用のテキストボックスを表示する。 • ユーザーがパスワードを変更またはリセットしている間に、ユーザーにグラフィカルな [パスワードの安全性] バーを表示する。 **注:** パスワードリセット Windows アプリケーション はパスワードの安全性をサポートしていません。
安全性ルール	このテキスト ボックスは、[パスワードの安全性の有効化] を選択した場合にのみ表示されます。 ユーザーが入力するパスワードの安全性/複雑さを計算するクライアント スクリプトを指定します。このスクリプトは、リセットプロセス中にユーザーが新しいパスワードを入力し始めると呼び出されます。 デフォルト設定： • ローカル ServiceNow 認証情報ストアでは選択されています。 • 他の認証情報ストアでは選択されていません。 **注:** • リセットプロセス中にユーザーをガイドするために、[新しいパスワード] フィールドの下に [パスワードの安全性] とラベルされたグラフィカルバーが表示されます。 • パスワードリセット Windows アプリケーション はパスワードの安全性をサポートしていません。

関連情報

パスワードリセット プロセスの認証情報ストアへの接続を設定する

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスワードリセット のグローバルプロパティ

パスワードリセット のグローバルプロパティを構成できます。

パスワードリセット のプロパティ

プロパティラベル	プロパティ名	説明
パスワードリセットグローバルプロパティ		
登録リマインダーメールのメールテンプレート	password_reset.enroll_reminder.email_template	このインスタンスでは、パスワードリセットプロセスにまだ登録していないユーザーにリマインダーメールを送信できます。 ユーザーに パスワードリセットプロセスへの登録を促すメールメッセージに使用するテンプレート。「」を参照してください。 への登録をユーザーに促すメールを送信 パスワードリセット.
Workflow のポーリング頻度	password_reset.wf.refresh_rate	パスワードリセットのワークフローのステータスをチェックする際のチェックの合間の時間 (ミリ秒)。 • タイプ：整数 • デフォルト値： 500
ワークフローの有効期限	password_reset.wf.timeout	ワークフローが完了するための最大待機時間 (ミリ秒)。ワークフローは、ユーザーが [送信] をクリックするとパスワードリセットの要求中にトリガーされます。 • タイプ：整数 • デフォルト値：90000
CAPTCHA 検証機能を無効にする	password_reset.captcha.ignore	CAPTCHA の機能を有効または無効にします。 • タイプ：true|false • デフォルト値：false パスワードリセットアプリケーションは、デフォルトの CAPTCHA サービスとして Google re-CAPTCHA を使用します。 ベースシステムの CAPTCHA を使用するに

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスワードリセット のプロパティ (続く)

プロパティラベル	プロパティ名	説明
		は、*password_reset.captcha.google.e* システムのプロパティを *false* に変更します。 「Google reCAPTCHA を設定する」を参照してください。
パスワードリセット要求プロパティ		
パスワードのリセット/変更での許容失敗試行回数	password_reset.request.max_attempt	*max_attempt_window* の値によって決定された期間にロックアウトされる前にユーザーに許可するパスワードリセットの試行回数。 • タイプ：整数 • デフォルト値：3 (回)
パスワードの最大許容失敗回数を超えた場合、パスワードのリセットのために待機する分数	password_reset.request.max_attempt_window	パスワード変更の試行回数が最大に達した場合に、ユーザーによるパスワードの変更をブロックする時間。 • タイプ：整数 • デフォルト値：1440 (分)
ユーザーが最後にパスワードのリセット/変更に成功した後、パスワードのリセットのために待機する時間 (分)	password_reset.request.success_window	パスワードを正常にリセットした後で、ユーザーがパスワードを再度リセットするために待機しなければならない時間。 • タイプ：整数 • デフォルト値：1440 (分)
ユーザーが最後にアカウントのロック解除に成功した後、要求を開始するために待機する時間 (分)	password_reset.request.unlock_window	ロック解除操作に成功した後で、ユーザーが新しい要求を開始するまでに待機しなければならない時間。 • タイプ：整数 • デフォルト値：1440 (分)
パスワードリセット要求期限が切れるまでの時間 (分)	password_reset.request.expiry	この時間内にユーザーはパスワードリセット プロセスを実行する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスワードリセット のプロパティ (続く)

プロパティラベル	プロパティ名	説明
		• タイプ：整数 • デフォルト値： 10 (分)
パスワードリセットのワンタイムトークンの有効期限が切れるまでの時間	glide.pwd_reset.onetime.token.validity	ユーザーはこの時間内にメールリンクを使用して、パスワードリセット プロセスを実行する必要があります。 • タイプ：整数 • デフォルト値：12 (時間) 注: プロセスレコードの [パスワードリセット **URL** をメール **(Email Password Reset URL)]** チェックボックスがオンになっている場合、glide.pwd_reset.onetime.token.validity プロパティの設定は、password_reset.request.expiry の設定よりも優先されます。
ユーザーが 24 時間以内にメールで「パスワードリセット」リンクを受信できる最大回数。上限は 5 です。	password_reset.request.max_email	ユーザーが 24 時間以内にパスワードをリセットするためのリンクを含むメールを受信できる最大回数。たとえば、最大回数を 3 に設定すると、ユーザーは 24 時間以内に 3 通のメールを受信することになります。設定できる最大数は 5 です。
パスワードリセットのセキュリティの質問のプロパティ		
パスワードリセット要求時に必要なセキュリティの質問の数	password_reset.qa.num_reset	ユーザーがパスワードをリセットしようとしているときに [検証] ページに表示されるセキュリティの質問の数。本人確認を行うため、ユーザーはすべての質問に正しく回答する必要があります。質問はランダムに選択され、ランダムな順序で提示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスワードリセット のプロパティ (続く)

プロパティラベル	プロパティ名	説明
		• タイプ：整数 • デフォルト値： 3 (件) • 可能な値：登録時に必要なセキュリティの質問の数プロパティ (*num_enroll* パラメーター) で指定した数よりも小さい整数。 **注:** パスワードリセットプロセスのこのプロパティ設定は、*num_reset* パラメーターを設定することで上書きできます。「必要なセキュリティの質問の数を指定する」を参照してください。
登録時に必要なセキュリティの質問の数	password_reset.qa.num_enroll	ユーザーがパスワードリセット プロセスへの登録時に回答を提供する必要がある質問の数。 • タイプ：整数 • デフォルト値： 5 • 可能な値：登録時に必要なセキュリティの質問の数プロパティ (*num_reset* パラメーター) で指定した数以上の整数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスワードリセット のプロパティ (続く)

プロパティラベル	プロパティ名	説明
		注: • 本人確認の際にユーザーが質問への回答を誤った場合は、指定された質問のうちいくつかがランダムに選ばれ、ランダムな順序で表示されます。したがって、登録時に必要なセキュリティの質問の数プロパティ (*num_reset* パラメーター) で指定する数よりも多くの質問を用意する必要があります。 • パスワードリセットプロセスのこのプロパティ設定は、*num_enroll* パラメーターを設定することで上書きできます。「必要なセキュリティの質問の数を指定する」を参照してください。
セキュリティの質問への回答の最小長要件	password_reset.qa.ans_min_len	ユーザーがセキュリティの質問で回答テキスト ボックスに入力する必要がある英数字の最小数。 デフォルト値：3 文字
パスワードリセットの SMS コードのプロパティ		
検証目的で送信される 1 日あたりの最大 SMS コード数	password_reset.sms.max_per_day	24 時間以内にユーザーに送信される SMS コードの最大数。24 時間の期間は、ユーザーが [コードを送信] をクリックした時点が起点となります。 • タイプ：整数 • デフォルト値：10 (1 日あたり)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスワードリセット のプロパティ (続く)

プロパティラベル	プロパティ名	説明
		注: この SMS コードプロパティは、SMS コード検証に *max_per_day* パラメーターを追加することで上書きできます。
ユーザーが検証用に次の SMS コードを送信できるようになるまでの時間 (分)	password_reset.sms.pause_window	次の SMS コードをユーザーに送信できるようになるまでに必要な経過時間。 • タイプ：整数 • デフォルト値：2 (分) 注: この SMS コードプロパティは、SMS コード検証に *pause_window* パラメーターを追加することで上書きできます。
ユーザーに送信された SMS コードの桁数	password_reset.sms.default_complexity	ユーザーがパスワードをリセットするために必要な文字数。 • タイプ：整数 • デフォルト値：4 (桁) この SMS コードプロパティは、SMS コード検証に *complexity* パラメーターを追加することで上書きできます。
SMS コードの有効期限が切れるまでの時間 (分)	password_reset.sms.expiry	ユーザーに送信された SMS コードの有効期限が切れるまでの時間 (分数)。 • タイプ：整数 • デフォルト値：5 (分)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスワードリセット のプロパティ (続く)

プロパティラベル	プロパティ名	説明
		注: この SMS コードプロパティは、SMS コード検証の *expiry* パラメーターによって上書きできます。
登録と検証用の SMS コード通知に通知を使用	password_reset.sms.use_notify	パスワードリセットの登録と検証用にユーザーに通知するために使用される SMS チャネルをサポートします。選択すると、ユーザーは通知を介して通知を受信します。 • タイプ：はい|いいえ • デフォルト値：はい 注: 通知を使用するには、通知 [com.snc.notify] プラグインをアクティブ化する必要があります。
パスワードリセットソフト PIN のプロパティ		
ソフト PIN の有効期限の有効化	password_reset.softpin.expiration_enabled	ユーザーのソフト PIN の有効期限を有効または無効にします。 • タイプ：はい|いいえ • デフォルト値：はい ソフト PIN の有効期限が近いことをユーザーに知らせる場合に、このプロパティを使用します。ソフト PIN の有効期限のリマインダー送信を有効にすることができます。 ユーザーが仮想エージェントを使用してソフト PIN をリセットしている場合は、ソフト PIN の有効期限が切れるまでの日数を含む対応するメッセージが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスワードリセット のプロパティ (続く)

プロパティラベル	プロパティ名	説明
ソフト PIN の有効期限が切れるまでの日数	password_reset.softpin.expiration_day	ソフト PIN の有効期限が切れるまでの日数。たとえば、この数値を 90 に設定すると、ソフト PIN は 90 日後に期限切れになります。下限は 30 日です。 デフォルト値：90
ソフト PIN の有効期限リマインダーの有効化	password_reset.softpin.expiration_reminder_enabled	ソフト PIN の有効期限リマインダーを有効または無効にします。選択すると、ソフト PIN の有効期限が近づいていることを示すメール通知がユーザーに送信されません。 • タイプ：はい|いいえ • デフォルト値：はい
ソフト PIN 有効期限リマインダーが送信される時刻。形式：HH:MM	password_reset.softpin.expiration_reminder_time	ユーザーにリマインダーを送信する時刻。 値は HH:MM 形式で入力する必要があります。 デフォルト値はシステムタイムゾーンでの 00:00 です。
ソフト PIN の有効期限が切れる前に、リマインダーを送信するタイミングを指定する日数	password_reset.softpin.expiration_reminder_warn_days	ソフト PIN の有効期限が切れる前に、リマインダーを送信するタイミングを指定する日数。たとえば、この値を 5 に設定すると、ソフト PIN の有効期限が切れる 5 日前にユーザーにリマインダーが届きます。 デフォルト値：10
登録で以前に使用したソフト PIN の再利用に関する履歴制限を設定する数字。1 ～ 30 の任意の値を使用	password_reset.softpin.history_limit	登録に再利用できない以前使用したソフト PIN の数。たとえば、この数値を 3 に設定すると、ユーザーは直近 3 つのソフト PIN と同じソフト PIN を使用できなくなります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスワードリセット のプロパティ (続く)

プロパティラベル	プロパティ名	説明
		1 から 30 までの間の数値を使用することができます。 デフォルト値： 5
パスワードリセットの監視とレポートのプロパティ		
ブロックされているユーザーを数えるために使用される間隔 (分単位)	password_reset.activity_monitor.incident_window	ブロックされているユーザーの数を数えるための時間枠。 • タイプ：整数 • デフォルト値： 60 (分)
システムログイベント作成をトリガーした、定義済み期間にブロックされたユーザー数	password_reset.activity_monitor.incident_threshold	システムログイベントをトリガーしたユーザーのうち、指定の時間枠内にブロックされた (またはロックされた) ユーザーの数。 • タイプ：整数 • デフォルト値：10（ブロックされたユーザー）
パスワードリセット のスタイルシート		
パスワードリセットプロセス中にエンドユーザーページに適用するスタイルシート。	password_reset.stylesheet	スタイルシート [content_css] テーブルのカスタム CSS スタイルシートの名前。デフォルトのスタイルシートをカスタムスタイルシートのテンプレートとして使用できます。スタイルシートに要素定義を追加することはできません。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：**css_pwd_reset_default**

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
セルフサービスパスワードリセット (com.snc.password_reset) プラグインとパスワードリセット (com.glideapp.password_reset) プラグインのいくつかのコンポーネントが、パスワードリセットのフローを制御します。次のプロパティは パスワードリセットに影響しますが、 パスワード > プロパティ ページ：

glide.pwd_reset.onetime.token.validity プロパティをシステムプロパティ [sys_properties] テーブルに追加して、パスワードリセットのトークンを有効にする時間数を指定できます。デフォルト値は 12 です。

注:
プロセスレコードの [パスワードリセット用 **URL** をメール] チェックボックスがオンになっている場合、glide.pwd_reset.onetime.token.validity プロパティの設定は、password_reset.request.expiry の設定よりも優先されます。

システムプロパティ [sys_properties] テーブルからアクセス可能なプロパティ：

- モバイルデバイスのパスワードリセットでは、ユーザーが [パスワードを忘れた場合] ボタンをタップしたときに移動する URL を指定できます。[高セキュリティ設定] の glide.security.password_reset.uri プロパティを参照してください。デフォルト： `/$pwd_reset.do?sysparm_url=ss_default`
- glide.security.forgot_password.display.link を **true** に設定した場合は、ログインページに [パスワードを忘れた場合] リンクを表示します。

関連情報

パスワードリセット プロパティの設定

ベースシステムの検証タイプ

カスタムの検証を設計する場合、ベースシステムの検証タイプをテンプレートとして使用します。

ベースシステム の検証タイプ

検証タイプ	説明
パーソナル データ確認	ユーザー [sys_user] テーブルのデータを使用してユーザーの本人確認を行います。ユーザー データはサービスデスク担当者に表示されます。エージェントがデータを検証します。 このタイプでは登録は必須ではありません。 サービスデスク支援プロセスの場合にお勧めします。 **注:** パスワードリセット Windows アプリケーションでは、パーソナル データ確認検証タイプはサポートされていません。 「パーソナル データ識別タイプと確認タイプ検証」を参照してください。
パーソナル データ	ユーザー [sys_user] テーブルのデータを使用してユーザーの本人確認を行います。ユーザーは質問に答える必要があります。 このタイプでは登録は必須ではありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

の検証タイプ ベースシステム (続く)

検証タイプ	説明
	注: パスワードリセット Windows アプリケーションでは、パーソナル データタイプの複数の検証を定義して使用することができます。 「パーソナル データ識別タイプと確認タイプ検証」を参照してください。
メールコード	ユーザーがパスワードリセットを要求すると、ユーザー プロファイルのメールアドレスか、ユーザーが登録時に承認したメールアドレスに、検証コードが送信されます。本人確認を行うため、ユーザーは パスワードリセット [検証] ページでコードを送信します。 **注:** パスワードリセット Windows アプリケーションでは、メールコード タイプの複数の検証を定義して使用することができます。 「パーソナル データ識別タイプと確認タイプ検証」を参照してください。
Google Authenticator	パスワードリセット要求時に、ユーザーは、ペアリングしたデバイスで Google Authenticator アプリからのコードを読み取ります。本人確認を行うため、ユーザーは パスワードリセット [検証] ページでコードを送信します。 **注:** パスワードリセットおよびパスワードリセット Windows アプリケーションでは、SMS コード タイプの単一の検証のみサポートされています。
セキュリティの質問	ユーザーが正しく回答しなければならない個人のセキュリティの質問を提示して、ユーザーの本人確認を行います。 **注:** パスワードリセットおよびパスワードリセット Windows アプリケーションでは、セキュリティの質問タイプの単一の検証のみサポートされています。 「セキュリティの質問による検証にカスタムの質問を追加する」を参照してください。
SMS コード	ユーザーがパスワードリセットを要求すると、ユーザーが承認した SMS 対応デバイスにコードが送信されます。本人確認を行うため、ユーザーはパスワードリセット Web ページでコードを送信します。 **注:** パスワードリセットおよびパスワードリセット Windows アプリケーションでは、SMS コード タイプの単一の検証のみサポートされています。 「パスワードリセット の SMS コード検証タイプ」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

の検証タイプ ベースシステム (続く)

検証タイプ	説明
モック	有効に機能する本人確認ではありません。パスワードリセット プロセスでの検証タイプの追加方法を紹介するものです。 **注:** パスワードリセット Windows アプリケーションでは、モック検証タイプはサポートされていません。 • この検証用の登録 UI マクロは、ユーザー入力を取得して、入力された値を登録プロセッサーに返します。 • この検証用のパスワードリセット UI マクロは、ユーザーからの入力を取得して、入力された値を検証プロセッサーを通じて返します。

関連情報

カスタムのパスワードリセット検証を作成する

カスタムのパスワードリセット検証タイプを作成する

[パスワードリセット 検証タイプ] フォーム

パスワードリセット 検証タイプフォームのフィールドの説明。

フィールド	説明
登録チェック	ユーザーが検証のために登録されているかどうかを判断するスクリプト。自動登録を使用するには登録チェックが必要です。[自動登録] を選択していてスクリプトを指定しない場合は、デフォルトのスクリプトが提供されます。
自動登録	ユーザーを自動登録するには、チェックボックスをオンにします。[自動登録] を選択しない場合は、登録 UI マクロと登録プロセッサー スクリプトを用意する必要があります SMS およびメールによる検証で [自動登録] チェックボックスがオンになっていて、ユーザーの携帯電話番号とメールアドレスが既に sys_user テーブルレコードに表示されている場合、そのユーザーは対応する検証用に登録されています。 ユーザーの携帯電話番号とメールアドレスが sys_user テーブルに記載されていない場合、ユーザーは登録されません。 **注:** [自動登録] チェックボックスがオンになっていない場合、ユーザーの携帯電話番号とメールアドレスが sys_user テーブルレコードに表示されていても、そのユーザーは登録されていません。ユーザーは、パスワードリセット登録プロセスを使用して手動で登録する必要があります。
登録 UI マクロ	登録用の UI を提供する登録 UI マクロ。
登録プロセッサー	登録を処理する登録プロセッサー スクリプト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
検証 UI	検証用の UI を提供する検証 UI マクロ。
検証プロセッサー	検証を処理する検証プロセッサー スクリプト (拡張スクリプト)。

関連情報

カスタムのパスワードリセット検証タイプを作成する

[パスワードリセット 検証] フォーム

[パスワードリセット 検証] フォームのフィールドの説明。

フィールド	説明
タイプ	ベースシステムの検証タイプの 1 つに基づいて検証を作成します。 パスワードリセット では次のタイプがサポートされています。任意のタイプのインスタンスを複数作成できます。 • パーソナル データ確認検証 • パーソナル データ検証 • セキュリティの質問による検証 • SMS コードによる検証 パスワードリセット Windows アプリケーションでは次のタイプがサポートされています。 • パーソナル データ検証。1 つのインスタンスのみ作成できます。 • セキュリティの質問による検証。複数のインスタンスを作成できます。 • SMS コードによる検証。1 つのインスタンスのみ作成できます。
順番	登録フォームとパスワードリセット フォームに表示される検証の位置。
パスワードリセット検証パラメーター	登録に必要な質問数、要求の有効期限、使用する列など、特定の動作を設定するために検証で使用されるパラメーター。パスワードリセット のプロパティで指定されている値と異なる値にするすべての動作について、パラメーターを設定します。 使用可能なパラメーターについては、検証タイプごとに個別に説明しています。

関連情報

カスタムのパスワードリセット検証を作成する

パスワードリセット のスクリプトインクルード

パスワードリセット プラグインでは、パスワードリセットプロセスを実装するスクリプトインクルードがインストールされます。機能を拡張できるように、ベースシステムのスクリプトインクルードではそれぞれ、カスタマイズした「拡張スクリプト」を呼び出すための拡張ポイントが提供されています。

「拡張スクリプト カテゴリー」では、拡張スクリプトの特定の動作タイプ (認証情報ストア、検証、識別タイプ、ポストプロセッサーなど) について説明しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

「登録チェック」スクリプトインクルード

登録チェック スクリプトインクルードはすべて、次のパラメーターを受け取り、ユーザーがパスワードリセットに登録されているかどうかを示すブール値を返します。

- `params.userId`：チェックするユーザーの sys_id (テーブル：[sys_user])。
- `params.verificationId`：チェックする検証の sys_id (テーブル：[pwd_verification])。

名前	説明
PwdAlwaysEnrolled	ユーザーが登録されているかどうかのデフォルトのチェック。常に true を返します。
PwdMockIsEnrolled	ユーザーが登録されているかどうかのデフォルトのチェック。常に true を返します。
PwdQuestionsEnrollmentCheck	セキュリティの質問による検証を使用して、ユーザーがパスワードリセットに登録されているかどうかを判別します。
PwdSMSEnrollmentCheck	SMS 検証を使用して、ユーザーがパスワードリセットに登録されているかどうかを判別します。

「識別フォーム プロセッサー」スクリプトインクルード

識別フォーム プロセッサー スクリプトインクルードは、識別処理を拡張する機能を提供します。

識別フォーム プロセッサー スクリプトインクルードはすべて、次のパラメーターを受け取り、要求された入力に対応するユーザーの sys_id を返します。ユーザーが識別されなかった場合は、null を返します。

- `params.processId`：呼び出し側のパスワードリセット プロセスの sys_id (テーブル：[pwd_process])。
- `param request`：フォーム要求オブジェクト。`request.getParameter('<element-id>')` を使用してフォーム内のフィールドにアクセスできます。サポートされている要求パラメータは `sysparm_user_id` (フォームに入力されたユーザー識別子の値) です。

名前	説明
PwdIdentifyViaEmail	メールアドレスを確認してユーザーの本人確認を行います。
PwdIdentifyViaUsername	ユーザー名を確認してユーザーの本人確認を行います。

「登録フォーム プロセッサー」スクリプトインクルード

登録フォーム プロセッサー」スクリプトインクルードは、登録フォームの処理を拡張する機能を提供します。

登録フォーム プロセッサー スクリプトインクルードはすべて、次のパラメーターを受け取り、ユーザーが正常に登録されたかどうかを示すブール値を返します。

- `params.userId`：登録を試みているユーザーの sys_id (テーブル：[sys_user])。
- `params.verificationId`：登録に使用された検証の sys_id (テーブル：[pwd_verification])。
- `params.enrollmentId`：この登録プロセスの sys_id。
- `request`：フォーム要求オブジェクト。`request.getParameter('<element-id>')` を使用してフォーム内のフィールドにアクセスできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

登録プロセスのステータスに次の情報を追加してください。

- `gs.getSession().putProperty("result.status",status)`：ユーザーが正常に登録されたかどうか。
- `gs.getSession().putProperty("result.message",message)`：UI に返す関連メッセージ (詳細なエラーメッセージなど)。
- `gs.getSession().putProperty("result.value",value)`：登録に関連付けられたカスタムの値。

名前	説明
PwdEnrollQuestionsProcessor	検証の質問と回答を処理します。
PwdEnrollSampleProcessor	サンプル検証用の登録プロセッサーを提供します。
PwdEnrollSMSProcessor	SMS 検証用の登録プロセッサを提供します。

「ユーザーアカウントのルックアップ」スクリプトインクルード

ユーザーアカウントのルックアップ スクリプトインクルードは、指定したユーザーの認証情報ストアの account_id を返します。

次のパラメーターは、指定したユーザーの認証情報ストアの account_id を返します。`params.userId` は確認中のユーザーの sys_id です (テーブル：[sys_user])。

名前	説明
PwdDefaultUserAccountLookup	user_id からユーザーアカウントをルックアップして認証情報ストア内のアカウントに返すデフォルト スクリプトを提供します。デフォルトのマッピングでは、ユーザー名をアカウント名として使用します。

「パスワード生成」スクリプトインクルード

パスワード生成スクリプトインクルードは、次のパラメーターを受け取り、自動生成された文字列パスワードを返します。

`params.credentialStoreId`：呼び出し側のパスワードリセット プロセスの sys_id (テーブル：[pwd_process])。

名前	説明
PwdDefaultAutoGenPassword	ランダムな単語と 4 桁の数字で構成されるパスワードを生成します。

「検証プロセッサー」スクリプトインクルード

ユーザーの ID が確認された場合、検証プロセッサー スクリプトインクルードは `true` を返します。

検証プロセッサー スクリプトインクルードは、次のパラメーターを受け取ります。

- `params.resetRequestId`：現在のパスワードリセット要求の sys_id (テーブル：[pwd_reset_request])。
- `params.userId`：検証するユーザーの sys_id (テーブル：[sys_user])。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- `params.verificationId`：検証の sys_id (テーブル：[pwd_verification])。
- `request`：フォーム要求オブジェクト。`request.getParameter('<element-id>')` を使用してフォーム内のフィールドにアクセスします。

名前	説明
PwdVerifyPersonalDataConfirmationProcess	ユーザーが回答を受け入れることを確認します。
PwdVerifyPersonalDataProcessor	ユーザーの回答がシステムで想定されているデータと一致することを確認します。
PwdVerifyQuestionsProcessor	検証フォームの 2 ページ目のユーザー入力について質問と回答の検証を提供します。
PwdVerifySimpleProcessor	検証フォームの 2 ページ目のユーザー入力について簡易な検証を提供します。
PwdVerifySMSProcessor	検証フォームの 2 ページ目のユーザー入力について SMS 検証を提供します。

「ポスト プロセッサー」スクリプトインクルード

ポスト プロセッサー スクリプトインクルードは、パスワードリセット プロセス完了後のカスタムアクションを実行します。

ポスト プロセッサー スクリプトインクルードはすべて、次のパラメーターを受け取ります。

- `params.resetRequestId`：現在のパスワードリセット要求の sys_id (テーブル：[pwd_reset_request])。
- `params.wfSuccess`：ワークフローが正常に完了したかどうかを示すフラグ。正常に完了した場合のみ true を返します。

名前	説明
PwdPostProcessor	プロセス完了後に、成功、失敗、または両方の条件に対応するアクションを実行します。

関連情報

拡張ポイントを使用してアプリケーション機能を拡張する

サーバー側スクリプトでのスクリプト拡張ポイントの使用

サーバー側 UI マクロの UI 拡張ポイントの使用

クライアント側 UI スクリプティングのクライアント拡張ポイントの使用

のカスタムス クリプトの例 パスワードリセット

このサンプル スクリプトは、ユーザーアカウントのルックアップを実行し、識別フォームを処理し、認証情報ストアを定義し、識別タイプを作成します。

ユーザーアカウントのルックアップを実行して識別フォームを処理する

メイン スクリプトでは 2 つの拡張スクリプトを呼び出します。1 つはユーザーアカウントのルックアップを実行し、もう 1 つは識別フォームを処理します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// User account lookup
var lookupExtensionSysId = getExtensionScriptSysId('SampleUserAccountLookupExtension',
 'user_account_lookup');
var lookupExtension = new SNC.PwdExtensionPoint(lookupExtensionSysId);

// Setup parameters required for this extension type - userId
var params = new SNC.PwdExtensionPointParameter() ;
params.userId= 'joe.employee';

// Invoke the extension
var answer = lookupExtension.process(params);
gs.print('user: ' + answer);

//Form processor sample - Identification form processor
var identExtensionSysId = getExtensionScriptSysId('SampleIdentificationProcessorExtension',
 'identification_form_processor');
var identificationExtension = new SNC.PwdExtensionPoint(identExtensionSysId);

// Setup parameters required for this extension type - processId
var params = new SNC.PwdExtensionPointParameter() ;
params.processId = 'pwdreq1234';

// Simulate the posted form parameter for the indentification processor
var request = new SNC.PwdExtensionPointParameter() ; // A real life case will inject it's own
 request object
request.setParameter('sysparm_user_id', 'joe.employee');

var userIdentity = identificationExtension.processForm(params, request);
gs.print('identity: ' + userIdentity);

// Simple helper to return the sys-id for a given extension script
function getExtensionScriptSysId(scriptName, category) {
  var result;
  var now_GR = new GlideRecord('sys_script_include');
  gr.addQuery('name', scriptName);
  gr.addQuery('script', 'CONTAINS', 'category: \'password_reset.extension.' + category + '\'');
  gr.query();

  if (gr.next() ) {
    result = gr.getValue('sys_id');
  }
  return result;
}
```

認証情報ストアを定義する

次の例は、認証情報ストアの定義に使用する「ユーザーアカウントのルックアップ」カテゴリの拡張プロセス関数です。この拡張スクリプトを作成するには、次の場所に移動します パスワードリセット > 拡張 > 新しい拡張スクリプト をクリックし、「 拡張スクリプトの作成」の説明に従って新しいスクリプトを作成します。パスワードリセット プロセスでのユーザーのルックアップの設定については、「認証情報ストア」を参照してください。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<record_update table="sys_script_include">
  <sys_script_include action="INSERT_OR_UPDATE">
    <active>true</active>
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
    <client_callable>false</client_callable>
    <description>Simple account lookup that returns the supplied user id</description>
    <name>SampleUserAccountLookupExtension</name>
    <script><![CDATA[var SampleUserAccountLookupExtension = Class.create();
SampleUserAccountLookupExtension.prototype = {
 category: 'password_reset.extension.user_account_lookup', // DO NOT REMOVE THIS LINE!

 /**********
  * Returns the credential-store account id for a given user
  *
  * @param params.userId  The sys-id of the user being checked (table: sys_user)
  * @return              The credential-store account-id (string) for a given user
  **********/
 process: function(params) {
  return params.userId;
 },

 type: 'SampleUserAccountLookupExtension'

};]]></script>
    <sys_created_by>admin</sys_created_by>
    <sys_created_on>2013-07-30 16:44:55</sys_created_on>
    <sys_id>2df5a103d73201002bb9af728e610333</sys_id>
    <sys_mod_count>1</sys_mod_count>
    <sys_updated_by>admin</sys_updated_by>
    <sys_updated_on>2013-07-30 16:46:00</sys_updated_on>
  </sys_script_include>
  <sys_app_file action="INSERT_OR_UPDATE">
    <customer_update>false</customer_update>
    <publish_override/>
    <replace_on_upgrade>false</replace_on_upgrade>
    <restore/>
    <sys_app/>
    <sys_code>!!1W4/</sys_code>
    <sys_created_by>admin</sys_created_by>
    <sys_created_on>2013-07-30 16:44:55</sys_created_on>
    <sys_id>8306e143d73201002bb9af728e6103d3</sys_id>
    <sys_mod_count>0</sys_mod_count>
    <sys_name>SampleUserAccountLookupExtension</sys_name>
    <sys_parent/>
    <sys_path>!!1W4/</sys_path>
    <sys_policy/>
    <sys_source_deleted>false</sys_source_deleted>
    <sys_source_id>2df5a103d73201002bb9af728e610333</sys_source_id>
    <sys_source_table>sys_script_include</sys_source_table>
    <sys_type>code</sys_type>

  <sys_update_name>sys_script_include_2df5a103d73201002bb9af728e610333</sys_update_name>
    <sys_updated_by>admin</sys_updated_by>
    <sys_updated_on>2013-07-30 16:46:00</sys_updated_on>
  </sys_app_file>
</record_update>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

識別タイプを作成する

次の例は、識別タイプの作成に使用できる「識別フォーム プロセッサー」カテゴリの拡張 processForm 関数です。この拡張スクリプトを作成するには、次の場所に移動します パスワードリセット > 拡張 > 新しい拡張スクリプト をクリックし、「 拡張スクリプトの作成」の説明に従って新しいスクリプトを作成します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<record_update table="sys_script_include">
  <sys_script_include action="INSERT_OR_UPDATE">
    <active>true</active>
    <client_callable>false</client_callable>
    <description>Script that processes an identification form.
Returns the sys-id of the user that corresponds to the requested input; if no user was found,
 null should be returned.
</description>
    <name>SampleIdentificationProcessorExtension</name>
    <script><![CDATA[var SampleIdentificationProcessorExtension = Class.create();
SampleIdentificationProcessorExtension.prototype = {
  category: 'password_reset.extension.identification_form_processor', // DO NOT REMOVE THIS
 LINE!

  /**********
   * Process the identification form request, and returns the user's sys_id.  if user was not
 identified return null.
   *
   * @param params.processId   The sys-id of the calling password-reset process (table:
 pwd_process)
   * @param request           The form request object. fields in the form can be accessed using:
 request.getParameter('<element-id>')
   *                        Supported request paramters:
   *                          sysparm_user_id - the user identifier value entered in the form.
   * @return The sys-id of the user that corresponds to the requested input; if no user was
 found, null should be returned.
   **********/
  processForm: function(params, request) {
    return request.getParameter('sysparm_user_id') + '_' + params.processId;
  },

  type: 'SampleIdentificationProcessorExtension'

};]]></script>
    <sys_created_by>admin</sys_created_by>
    <sys_created_on>2013-07-30 17:00:28</sys_created_on>
    <sys_id>3a79a503d73201002bb9af728e610349</sys_id>
    <sys_mod_count>1</sys_mod_count>
    <sys_updated_by>admin</sys_updated_by>
    <sys_updated_on>2013-07-30 17:08:41</sys_updated_on>
  </sys_script_include>
  <sys_app_file action="INSERT_OR_UPDATE">
    <customer_update>false</customer_update>
    <publish_override/>
    <replace_on_upgrade>false</replace_on_upgrade>
    <restore/>
    <sys_app/>
    <sys_code>!!1W5/</sys_code>
    <sys_created_by>admin</sys_created_by>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    <sys_created_on>2013-07-30 17:00:28</sys_created_on>
    <sys_id>4799ed03d73201002bb9af728e610333</sys_id>
    <sys_mod_count>0</sys_mod_count>
    <sys_name>SampleIdentificationProcessorExtension</sys_name>
    <sys_parent/>
    <sys_path>!!1W5/</sys_path>
    <sys_policy/>
    <sys_source_deleted>false</sys_source_deleted>
    <sys_source_id>3a79a503d73201002bb9af728e610349</sys_source_id>
    <sys_source_table>sys_script_include</sys_source_table>
    <sys_type>code</sys_type>

 <sys_update_name>sys_script_include_3a79a503d73201002bb9af728e610349</sys_update_name>
    <sys_updated_by>admin</sys_updated_by>
    <sys_updated_on>2013-07-30 17:08:41</sys_updated_on>
  </sys_app_file>
</record_update>
```

process 拡張と processForm 拡張を使用する

この例では、2 つのサンプル拡張を使用したスクリプトを示しています。1 つは *process* 拡張で、もう 1 つは *processForm* 拡張です。

```
// User account lookup
var lookupExtensionSysId =
 getExtensionScriptSysId('SampleUserAccountLookupExtension','user_account_lookup');
var lookupExtension =new SNC.PwdExtensionPoint(lookupExtensionSysId);

// Setup parameters required for this extension type - userId
var params =new SNC.PwdExtensionPointParameter();
params.userId='joe.employee';

// Invoke the extension
var answer = lookupExtension.process(params);
gs.print('user: '+ answer);


//Form processor sample - Identification form processor
var identExtensionSysId =
 getExtensionScriptSysId('SampleIdentificationProcessorExtension','identification_form_processor');
var identificationExtension =new SNC.PwdExtensionPoint(identExtensionSysId);

// Setup parameters required for this extension type - processId
var params =new SNC.PwdExtensionPointParameter();
params.processId='pwdreq1234';

// Simulate the posted form parameter for the indentification processor
var request =new SNC.PwdExtensionPointParameter();// A real life case will inject it's own
 request object
request.setParameter('sysparm_user_id','joe.employee');

var userIdentity = identificationExtension.processForm(params, request);
gs.print('identity: '+ userIdentity);

// Simple helper to return the sys-id for a given extension scriptfunction
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
getExtensionScriptSysId(scriptName, category){
var result;
var now_GR =new GlideRecord('sys_script_include');
  gr.addQuery('name', scriptName);
  gr.addQuery('script','CONTAINS','category: \'password_reset.extension.'+ category +'\'');
  gr.query();

  if(gr.next()){
    result = gr.getValue('sys_id');}return result;}
```

process 関数：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><record_update
 table="sys_script_include"><sys_script_include
 action="INSERT_OR_UPDATE"><active>true</active><client_callable>false</client_callable
><description>Simple account lookup that returns the supplied user
 id</description><name>SampleUserAccountLookupExtension</name><script><![CDATA[
var SampleUserAccountLookupExtension =Class.create();
SampleUserAccountLookupExtension.prototype={
  category:'password_reset.extension.user_account_lookup',// DO NOT REMOVE THIS LINE!

  /**********
   * Returns the credential-store account id for a given user
   *
   * @param params.userId  The sys-id of the user being checked (table: sys_user)
   * @return              The credential-store account-id (string) for a given user
   **********/
  process:function(params){return params.userId;},

  type:'SampleUserAccountLookupExtension'

};]]></script><sys_created_by>admin</sys_created_by><sys_created_on>2013-07-3016:44:5
5</sys_created_on><sys_id>2df5a103d73201002bb9af728e610333</sys_id><sys_mod_count
>1</sys_mod_count><sys_updated_by>admin</sys_updated_by><sys_updated_on>2013-07
-3016:46:00</sys_updated_on></sys_script_include><sys_app_file
 action="INSERT_OR_UPDATE"><customer_update>false</customer_update><publish_overri
de/><replace_on_upgrade>false</replace_on_upgrade><restore/><sys_app/><sys_code
>!!1W4/</sys_code><sys_created_by>admin</sys_created_by><sys_created_on>2013-07-3
016:44:55</sys_created_on><sys_id>8306e143d73201002bb9af728e6103d3</sys_id><sys_m
od_count>0</sys_mod_count><sys_name>SampleUserAccountLookupExtension</sys_name
><sys_parent/><sys_path>!!1W4/</sys_path><sys_policy/><sys_source_deleted>false</sy
s_source_deleted><sys_source_id>2df5a103d73201002bb9af728e610333</sys_source_id><sy
s_source_table>sys_script_include</sys_source_table><sys_type>code</sys_type><sys_upd
ate_name>sys_script_include_2df5a103d73201002bb9af728e610333</sys_update_name><sys
_updated_by>admin</sys_updated_by><sys_updated_on>2013-07-3016:46:00</sys_updated
_on></sys_app_file></record_update>
```

processForm 関数：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><record_update
 table="sys_script_include"><sys_script_include
 action="INSERT_OR_UPDATE"><active>true</active><client_callable>false</client_callable
><description>Script that processes an identification form.
Returns the sys-id of the user that corresponds to the requested input;if no user was found,null
 should be returned.
</description><name>SampleIdentificationProcessorExtension</name><script><![CDATA[
var SampleIdentificationProcessorExtension =Class.create();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
SampleIdentificationProcessorExtension.prototype={
 category:'password_reset.extension.identification_form_processor',// DO NOT REMOVE THIS LINE!

 /**********
  * Process the identification form request, and returns the user's sys_id.  if user was not identified return null.
  *
  * @param params.processId   The sys-id of the calling password-reset process (table: pwd_process)
  * @param request           The form request object. fields in the form can be accessed using: request.getParameter('<element-id>')
  *                        Supported request paramters:
  *                           sysparm_user_id - the user identifier value entered in the form.
  * @return The sys-id of the user that corresponds to the requested input; if no user was found, null should be returned.
  **********/
 processForm:function(params, request){return request.getParameter('sysparm_user_id')+'_'+params.processId;},

 type:'SampleIdentificationProcessorExtension'

};]]></script><sys_created_by>admin</sys_created_by><sys_created_on>2013-07-3017:00:28</sys_created_on><sys_id>3a79a503d73201002bb9af728e610349</sys_id><sys_mod_count>1</sys_mod_count><sys_updated_by>admin</sys_updated_by><sys_updated_on>2013-07-3017:08:41</sys_updated_on></sys_script_include><sys_app_file action="INSERT_OR_UPDATE"><customer_update>false</customer_update><publish_override/><replace_on_upgrade>false</replace_on_upgrade><restore/><sys_app/><sys_code>!!1W5/</sys_code><sys_created_by>admin</sys_created_by><sys_created_on>2013-07-3017:00:28</sys_created_on><sys_id>4799ed03d73201002bb9af728e610333</sys_id><sys_mod_count>0</sys_mod_count><sys_name>SampleIdentificationProcessorExtension</sys_name><sys_parent/><sys_path>!!1W5/</sys_path><sys_policy/><sys_source_deleted>false</sys_source_deleted><sys_source_id>3a79a503d73201002bb9af728e610349</sys_source_id><sys_source_table>sys_script_include</sys_source_table><sys_type>code</sys_type><sys_update_name>sys_script_include_3a79a503d73201002bb9af728e610349</sys_update_name><sys_updated_by>admin</sys_updated_by><sys_updated_on>2013-07-3017:08:41</sys_updated_on></sys_app_file></record_update>
```

パスワードリセット の拡張スクリプト カテゴリ

カスタムの拡張スクリプトを使用して、パスワードリセットの認証情報ストア、検証、または識別タイプの機能を拡張することができます。

> **注:**
> スクリプトインクルードを拡張スクリプトとして使用する場合は、スクリプトインクルードを [アクティブ] ステータスに設定する必要があります。

パスワードリセット の拡張スクリプト カテゴリ

拡張スクリプトでは、どのスクリプトインクルードを拡張するのかを示すカテゴリを指定する必要があります。たとえば、category: 'password_reset.extension.enrollment_check' などと指定します。ServiceNow プラットフォームでは、カテゴリごとにいくつかのスクリプトがインストールされています。登録チェック カテゴリのスクリプトは、検証のための登録チェックを実行できます。各拡張スクリプトの詳細については、「パスワードリセット の拡張スクリプト」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

拡張スクリプト カテゴリ	説明
登録チェック	ユーザーがパスワードリセット プロセスに登録されていることを確認する方法を定義します。このカテゴリのスクリプトは、検証タイプを定義するときに [登録チェック] フィールドで使用できます (パスワードリセットの [検証タイプ] フォーム)。
登録フォーム プロセッサー	登録フォームの処理方法を定義します (自動登録が設定されていない場合)。このカテゴリのスクリプトは、検証タイプを定義するときに [登録フォーム プロセッサー] フィールドで使用できます (パスワードリセットの [検証タイプ] フォーム)。
識別フォーム プロセッサー	ユーザーの識別の処理方法を定義します。このカテゴリのスクリプトは、検証タイプを定義するときに [識別プロセッサー] フィールドで使用できます (パスワードリセットの [識別タイプ] フォーム)。
パスワード生成	パスワードの生成方法を定義します。このカテゴリのスクリプトは、認証情報ストアを設定するときに [パスワードの自動生成] フィールドで使用できます (パスワードリセットの [認証情報] フォーム)。
ポスト リセット スクリプト	パスワードリセット プロセスの最後で実行されます。このカテゴリのスクリプトは、プロセスの設定を行うときに [ポスト リセット スクリプト] フィールドで使用できます (パスワードリセットの [プロセス] フォーム)。
ユーザーアカウントのルックアップ	ユーザーアカウントをルックアップする方法を定義します。このカテゴリのスクリプトは、認証情報ストアを設定するときに [ユーザーアカウントのルックアップ] フィールドで使用できます (パスワードリセットの [認証情報ストア フォーム)。
検証フォーム プロセッサー	検証フォームの処理方法を定義します。このカテゴリのスクリプトは、検証タイプを定義するときに [検証プロセッサー] フィールドで使用できます (パスワードリセットの [検証タイプ] フォーム)。

関連情報

パスワードリセット の拡張スクリプト

パスワードリセット の拡張スクリプト

拡張スクリプトを使用すると、パスワードリセットの認証情報ストア、検証、または識別タイプの機能を拡張することができます。

パスワードリセット の拡張スクリプトインクルード

スクリプトインクルードはそれぞれ特定のカテゴリに関連付けられています。カテゴリは、パスワードリセット フォームの該当するフィールドで使用できます。

注:
パスワードリセット 拡張スクリプトフォームからのみ拡張スクリプトを作成します (パスワードリセット > 拡張 > 新しい拡張スクリプト) を開きます。拡張スクリプトは、 システム定義 > スクリプトインクルード インターフェイスでスクリプトインクルードを拡張スクリプトとして使用する場合は、スクリプトインクルードを [アクティブ] ステータスに設定する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

「登録チェック」スクリプトインクルード カテゴリ

スクリプトインクルードカテゴリ	説明	メソッド シグネチャ	入力フィールド	出力フィールド
登録チェック	指定した検証用にユーザーが登録されているかどうかをチェックします。	process(params)	パラメーター： • `params.userId`：チェックするユーザーの sys_id (テーブル：sys_user)。 • `params.verificationId`：チェックする検証の sys_id (テーブル：pwd_verification)。	戻り値：(ブール値) 指定した検証でユーザーが登録されている場合は true を返します。それ以外の場合は false を返します。

この登録チェックの例は、想定されている両方のパラメーターが指定されている場合に、ユーザーが登録されていることを通知します。コードは、`SampleEnrollmentCheck` という名前の拡張スクリプトの **Script** フィールドに含めます。

```
var SampleEnrollmentCheck = Class.create ();
SampleEnrollmentCheck. prototype = {
 category:'password_reset.extension.enrollment_check', // DO NOT REMOVE THIS LINE!

 /**********
 * Returns boolean telling whether the user is enrolled.
 * This sample returns true if both parameters are supplied, false otherwise
 *
 * @param params.userId         The sys-id of the user being checked (table: sys_user)
 * @param params.verificationId The sys-id of the verification being checked (table:
pwd_verification)
 * @return Boolean indicating whether the user is enrolled into the specified verification
 **********/
 process:function (params) {return (params.userId && params.verificationId)? true:false; },

 type:'SampleEnrollmentCheck'};
```

「登録フォーム プロセッサー」スクリプトインクルード カテゴリ

スクリプトインクルードカテゴリ	説明	メソッド シグネチャ	入力フィールド	出力フィールド
登録フォーム プ	ユーザーから必	process(params)	パラメーター：	戻り値：(ブー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクリプトインクルードカテゴリ	説明	メソッド シグネチャ	入力フィールド	出力フィールド
ロセッサー	要な情報をすべて収集したかどうかをチェックします。ユーザーがパスワードをリセットするときに検証に使用できるように、これらの情報を格納します。		• *params.resetRequestId*：現在のパスワードリセット要求の sys_id (テーブル：pwd_reset_request)。 • *params.userId*：検証するユーザーの sys_id (テーブル：sys_user)。 • *params.verificationId*：処理する検証の sys_id (テーブル：pwd_verification)。 • *request*：フォーム要求オブジェクト。request.getParameter('<element-id>') を使用してフォーム内のフィールドにアクセスできます。 登録プロセスのステータスに次の情報を追加してください。 • gs.getSession().putProperty("result.status",status)：ユーザーが正常に登録されたかどうか。 • gs.getSession().putProperty("result.message",message)：UI に返す関連メッセージ (詳細なエラーメッセージなど)。 • gs.getSession().putProperty("result.value",value)：登録に関連付けられたカスタムの値。	ル値) 指定した検証でユーザーが登録されている場合は true を返します。それ以外の場合は false を返します。

この例は、ユーザーが送信した応答が成功した場合に、登録フォームの送信を正常に処理します。コードは、*SampleEnrollmentProcessor* という名前の拡張スクリプトの **Script** フィールドに含めます。

```
var SampleEnrollmentProcessor = Class.create ();
SampleEnrollmentProcessor.prototype = {
   category: 'password_reset.extension.enrollment_form_processor', // DO NOT REMOVE THIS LINE!

   /**********
   * Process the enrollment form request, and return whether the user was successfully enrolled.
   *
   * @param params.userId         The sys_id of the user trying to enroll (table: sys_user)
   * @param params.verificationId The sys_id of the verification to be enrolled into (table: pwd_verification)
   * @param params.enrollmentId   The sys_id of this enrollment process
   * @param request               The form request object. Felds in the form can be accessed with
   *                              request.getParameter('<element-id>')
   * @return boolean telling whether the user was successfully enrolled
   * The following information should be added to the state of the enrollment process
   *    gs.getSession().putProperty("result.status",status) - whether the user was successfully enrolled
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
   *     gs.getSession().putProperty("result.message",message) - an associated message to be
returned
   *            to the UI. Eg. a detailed error message
   *     gs.getSession().putProperty("result.value",value) - custom value associated with the
enrollment
   **********/
   processForm:function (params, request) {var verificationId = params.verificationId; var
sampleInput = request.getParameter ('sample_input');

 if (gs.nil (verificationId) || (sampleInput!= 'success')) { return false; }

 var now_GR = new GlideRecord ('sys_user');
now_GR.get (params. userId);
now_GR.print ('User:' + now_GR.getValue ('user_name') + ' successfully enrolled'); return
true; },
   type: 'SampleEnrollmentProcessor' };
```

「識別フォーム プロセッサー」スクリプトインクルード カテゴリ

スクリプトインクルードカテゴリ	説明	メソッド シグネチャ	入力フィールド	出力フィールド
識別フォーム プロセッサー	識別フォーム要求を処理します。	processForm(params, request)	パラメーター： • *params.processId*：呼び出し側のパスワードリセット プロセスの sys_id (テーブル：pwd_process)。 • *request*：フォーム要求オブジェクト。request.getParameter('<element-id>') を使用してフォーム内のフィールドにアクセスできます。フォームに入力されたユーザー ID を取得するには、request.getParameter('sysparm_user_id') を使用します。	戻り値：要求した入力に対応するユーザーの sys_id を返します。ユーザーが見つからなかった場合は null を返します。

この例は、識別フォームから送信されたユーザー名を指定して、sys_user テーブル内のユーザーの識別を試みます。コードは、*PwdIdentifyViaUsername* という名前の拡張スクリプトの **Script** フィールドに含めます。

```
var PwdIdentifyViaUsername = Class.create ();
PwdIdentifyViaUsername. prototype = {
   category: 'password_reset.extension.identification_form_processor', // DO NOT REMOVE
 THIS LINE!

   initialize: function () { },

  /**********
  * Process the identification form request, and returns the user's sys_id. If user was not
 identified return null.
  *
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 * @param params.processId   The sys_id of the calling パスワードリセット process (table:
pwd_process)
 * @param request           The form request object. fields in the form can be accessed with
 *  request.getParameter('<element-id>')
 *  Supported request parameters: sysparm_user_id - the user identifier value entered in the
form
 * @return The sys_id of the user that corresponds to the requested input;
 *  if no user was found, null should be returned
 **********/
 processForm: function (params, request) {var processId = params. processId; var
sysparm_user_id = request.getParameter ('sysparm_user_id');
    now_GR = new GlideRecord ('sys_user') ;
    now_GR.addQuery ('user_name', sysparm_user_id) ;
    now_GR.query (); if (!now_GR.next ()) {return null; } return now_GR.sys_id;},

  type:'PwdIdentifyViaUsername' }
```

「パスワード生成」スクリプトインクルード カテゴリ

スクリプトインクルード カテゴリ	説明	メソッド シグネチャ	入力フィールド	出力フィールド
パスワード生成	自動生成されたパスワードを返します。	process(params)	パラメーター：*params.processId*：呼び出し側のパスワードリセットプロセスの sys_id (テーブル：pwd_process)。	戻り値：(文字列) 自動生成されたパスワードを返します。

この例は、ベースの単語と数字からランダムにパスワードを生成します。ベースの単語は認証情報ストアに応じて選択されます。コードは、*SamplePasswordGenerator* という名前の拡張スクリプトの **Script** フィールドに含めます。

```
var SamplePasswordGenerator = Class.create ();
SamplePasswordGenerator. prototype = {
 category: 'password_reset.extension.password_generator', // DO NOT REMOVE THIS LINE!

 /**********
 * Returns an auto-generated string password.
 * This sample randomly generates 4 digits to add to the password.
 *
 * @param params.credentialStoreId The sys_id of the target パスワードリセット credential
store to generate
 *  a password for (table: pwd_cred_store)
 * @return An auto-generated string password
 **********/
 process:function (params) { var basePassword ;

 var now_GR = new GlideRecord ('pwd_cred_store');
now_GR.addQuery ('name', 'Local ServiceNow Instance');
now_GR.query (); if (now_GR.next ()) { if (params.credentialStoreId = now_GR.getValue
('sys_id'))
  basePassword = "Password"; else
  basePassword = "Dorwssap"; } return this. generateSimple (basePassword); },
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
generateSimple:function (base) {var pwd = base; var numbers = '0123456789'; var length = 4;

  for (var i  = 0 , n  = numbers. length ; i  < length ; i ++) {
    pwd += numbers.charAt (Math.floor (Math.random () * n) + 1); } return pwd;},

type:'SamplePasswordGenerator'} ;
```

「ポスト リセット」スクリプトインクルード カテゴリ

スクリプトインクルード カテゴリ	説明	メソッド シグネチャ	入力フィールド	出力フィールド
ポスト リセット	パスワードリセット プロセスの完了後に追加の操作を実行します。	process(params)	パラメーター： • *params.resetRequestId*：呼び出し側のパスワードリセット プロセスの sys_id (テーブル：pwd_process)。 • *params.wfSuccess*：ワークフローが正常に完了したかどうかを示すフラグを返します。正常に完了した場合のみ true を返します。	リターン：void

この例は、失敗したリセット要求をシステム ログに追加します。コードは、*PwdPostProcessor* という名前の拡張スクリプトの **Script** フィールドに含めます。

```
var PwdPostProcessor = Class.create ();

PwdPostProcessor. prototype = {
  category: 'password_reset.extension.post_reset_script', // DO NOT REMOVE THIS LINE!

  initialize:function () { },

   /**********
   * Execute custom actions after the パスワードリセット process has completed.
   *
   * @param params.resetRequestId The sys_id of the current パスワードリセット request
(table: pwd_reset_request)
   * @param params.wfSuccess      A flag indicating if the workflow completed sucessfully.
   *  True if (and only if) successful.
   * @return no return value
   **********/
   process: function (params) {if (!params. wfSuccess) {
        now_GS.log ('[PwdPostProcessor.process] failure post processing for request [' +
params. resetRequestId + ']'); }

      // We could place actions here that we always want executed return; },

   type:'PwdPostProcessor' }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

「ユーザーアカウントのルックアップ」スクリプトインクルード カテゴリ

スクリプトインクルード カテゴリ	説明	メソッド シグネチャ	入力フィールド	出力フィールド
ユーザーアカウントのルックアップ	指定したユーザーの認証情報ストアのアカウント ID を取得します。	process(params)	パラメーター：`params.userId`：チェックするユーザーの sys_id (テーブル：sys_user)。	戻り値：(文字列) 指定したユーザーの認証情報ストアのアカウント ID を返します。

この例は、ユーザーの認証情報ストアのアカウントを取得します。コードは、*`SampleUserAccountLookupExtension`* という名前の拡張スクリプトの **Script** フィールドに含めます。

```
var SampleUserAccountLookupExtension = Class.create ();
SampleUserAccountLookupExtension. prototype = {
  category:'password_reset.extension.user_account_lookup', // DO NOT REMOVE THIS LINE!

  /**********
  * Returns the credential store account id for a given user.
  * This sample echoes the user_id supplied as the credential store account id for that user.
  *
  * @param params.userId  The sys_id of the user being checked (table: sys_user)
  * @return              The credential store account id (string) for a given user
  **********/
  process:function (params) {return params.userId;},

  type:'SampleUserAccountLookupExtension' }
```

「検証フォーム プロセッサー」スクリプトインクルード カテゴリ

スクリプトインクルード カテゴリ	説明	メソッド シグネチャ	入力フィールド	出力フィールド
検証フォーム プロセッサー	検証フォーム要求を処理し、ユーザーが検証されたかどうかを示します。	processForm(params, request)	パラメーター： • `params.resetRequestId`：現在のパスワードリセット要求の sys_id (テーブル：pwd_reset_request)。 • `params.userId`：検証するユーザーの sys_id (テーブル：sys_user)。 • `params.verificationId`：処理する検証の sys_id (テーブル：pwd_verification)。	戻り値：(ブール値) ユーザーが検証された場合は true を返します。それ以外の場合は false を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクリプトインクルードカテゴリ	説明	メソッド シグネチャ	入力フィールド	出力フィールド
			• *request*：フォーム要求オブジェクト。request.getParameter('<element-id>') を使用してフォーム内のフィールドにアクセスできます。	

この例は、ユーザーが入力フィールドで **[OK]** を送信した場合にのみ true を返し、それ以外の場合は false を返す検証プロセッサーを示しています。コードは、*SampleVerificationFormProcessor* という名前の拡張スクリプトの *Script* フィールドに含めます。

```
var SampleVerificationFormProcessor = Class.create ();
SampleVerificationFormProcessor.prototype = {
 category:'password_reset.extension.verification_form_processor', // DO NOT REMOVE THIS LINE!

 /**********
  * Process the verification form request, and return whether the user was successfully verified.
  * This is a sample verification processor returns true only if the user sent "ok" in the input field;
  * otherwise, it returns false.
  *
  * @param params.resetRequestId The sys_id of the current パスワードリセット request (table: pwd_reset_request)
  * @param params.userId         The sys_id of the user trying to be verified (table: sys_user)
  * @param params.verificationId The sys_id of the verification to be processed (table: pwd_verification)
  * @param request               The form request object. Fields in the form can be accessed with
  * request.getParameter('<element-id>')
  * @return Boolean indicating whether the user is successfully verified
  **********/
 processForm:function (params, request) {if (request.getParameter ("sysparm_simple_input") == "ok") return true; else return false; },

 type:'SampleVerificationFormProcessor'};
```

関連情報

拡張ポイント

パスワードリセットの拡張スクリプトを作成する

拡張スクリプトの作成は、パスワードリセットの [拡張スクリプト] フォームからのみ行います。で拡張スクリプトを作成しないでください システム定義 > スクリプトインクルード インターフェイスで

始める前に
必要なロール：password_reset_admin または admin

注:
スクリプトインクルードを拡張スクリプトとして使用する場合は、スクリプトインクルードを [アクティブ] ステータスに設定する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 パスワード > 拡張 > 新しい拡張スクリプト.
2. [拡張スクリプト名] フィールドに名前を入力します。
   CamelCase を使用して、スペースを含まない名前を作成します。たとえば、PwdEnrollmentCustom などを作成します。
3. [拡張スクリプト カテゴリ] を選択します。
   - 登録チェック
   - 登録フォームプロセッサ
   - ID フォームプロセッサ
   - パスワード生成
   - ユーザーアカウントのルックアップ
   - 検証フォーム プロセッサー
4. [送信] をクリックします。
   選択したカテゴリのスクリプトインクルードの新しいインスタンスが開きます。
5. スクリプト カテゴリに応じてプロセスまたは *processForm* 関数の本体に実装を入力して、スクリプトを編集します。
   プロセスまたは *processForm* 関数が、定義済みのパラメーターを受け取り、想定される結果を返す限り、さらに機能を追加することができます。

   注:
   Category 宣言を編集または削除しないでください。



6. [更新] をクリックします。

パスワードリセット およびパスワード変更のレポートとログ

パスワードリセット アプリケーションは、パスワードリセットアクティビティの監視とトラブルシューティングに役立つツールを備えています。

password_reset_credential_manager または password_reset_admin ロールを持つユーザーは、パスワードリセットアクティビティのステータスを表示し、潜在的なセキュリティ上の脅威を特定し、パスワードセキュリティポリシーに準拠しているかどうかを監視できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[パスワードリセット要求、[アクティビティログ]、[ブロックされたユーザー] の各モジュールは、パスワードリセットアクティビティの監視やパスワードリセットの問題のトラブルシューティングに役立ちます。また、概要モジュールで提供される情報よりも詳細な情報にアクセスすることもできます。

新しいデータ用のスペースを確保するため、パスワードリセットの監視とレポートに使用されるデータは定期的に消去されます。

パスワードリセット 概要モジュール

[変更管理 - リスク アセスメント] プラグインが有効化されているときは、「 パスワードリセット > 概要 モジュールは、パスワードリセットおよびパスワード変更アクティビティに関するレポートを表示します。password_reset_admin ロールを持つユーザーは、概要モジュールに表示されるレポートのレイアウトをカスタマイズできます。

パスワードリセットのレポート

タイトル	説明
パスワード要求 (過去 7 日間)	過去 7 日間のタイプ別のパスワードリセット要求の数。
ブロックされたユーザー (過去 7 日間)	過去 7 日間にブロックされたユーザーの数。
パスワードリセット 要求ステータス (過去 7 日間)	プロセス別のすべてのパスワードリセット要求のステータス。
パスワードリセット アクション別の要求 (過去 30 日間)	アクションタイプ別 (パスワードのリセット、アカウントのロック解除、またはリセットとロック解除) のパスワードリセット要求の数。
パスワードリセット 上位ユーザー (過去 30 日間)	ユーザーあたりのパスワードリセット要求の数。1 人のユーザーからのパスワードリセット要求が多い場合、セキュリティ上の問題を示す可能性があります。
パスワードリセット 検証の失敗 (過去 7 日間)	検証インスタンスによる検証試行が失敗した回数。検証の失敗は、ユーザーが本人確認ステップ時にパスワードのリセットを試みたものの何らかの理由で失敗した場合に発生します。特定のタイプの検証について検証の失敗の数が多い場合、プロセスが複雑すぎるか不明確であることを示している可能性があります。
パスワードリセット 検証別の登録	パスワードリセットプログラムへの登録済みユーザーと未登録ユーザーの検証タイプ別の数。未登録ユーザーの数が多い場合、組織内のコンプライアンスやコミュニケーションの問題を示す可能性があります。
パスワード変更の上位ユーザー (過去30 日間)	ユーザーあたりのパスワード変更要求の数。1 人のユーザーからのパスワード変更要求が多い場合、セキュリティ上の問題を示す可能性があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスワードリセット のアクティビティログ

アクティビティログ (パスワード > アクティビティログ) は、パスワードリセットメトリクスのトラブルシューティングとレポートの生成に使用できる詳細情報を提供します。アクティビティログに含まれる情報は、パスワードリセットのアクティビティログ [pwd_reset_activity] テーブルに格納されています。

ログを表示するには password_reset_credential_manager または password_reset_admin ロールが必要です。

パスワードリセット のイベント ログ

イベント ログは、トラブルシューティングに役立つ貴重なリソースです。[スタート] メニューで、プログラム (またはすべてのプログラム) > 管理ツール > イベントビューアー.

ログが表示されない場合は、 **Windows**の[ログ]メニューで、 アプリケーション > サービスログ.

ログを表示するには admin ロールが必要です。

パスワードリセットのイベント ログに書き込むには

コンピューター > HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Authentication > Credential Providers > {B6EFF27D-C1C4-481F-B81B-F3547C47D58A} にあるレジストリー キー DebugFlag を編集します。

デフォルトでは、キーは 0 に設定されています。キーを 1 に設定するとログ エントリが ServiceNowPwdReset イベント ログに書き込まれます。

ログに書き込むには password_reset_credential_manager または password_reset_admin ロールが必要です。

パスワードリセット のブロックされたユーザーの通知

ブロックまたはロックされているユーザーの数がパスワード ブロックのしきい値を超えたときにメール通知を受信できます。通知により、疑いのあるアクティビティを知ることができます。デフォルトのしきい値は 10 です。

登録するには、メール通知デバイスを追加するか、既存のデバイスを変更して、「パスワードリセットアクティビティの監視のロックアウト」通知に登録します。

登録には password_reset_credential_manager または password_reset_admin ロールが必要です。

パスワードリセットのデータの消去をスケジュールする

新しいデータ用のスペースを確保するため、パスワードリセットの監視とレポートに使用されるデータは定期的に消去されます。データの消去直後は、レポートや監視ツールに含まれる情報が著しく変化する可能性があります。

password_reset_credential_manager または password_reset_admin ロールを持つユーザーは、次の手順に従って、消去間隔を変更することができます。

1. 非本番インスタンスの場合:移動先 自動テストフレームワーク **(ATF)** > アドミニストレーション > テーブルのクリーンアップ.
2. 指定されたテーブルを変更します。
3. 非本番インスタンスですべての変更をテストします。
4. 本番インスタンスでテーブルを変更し、テストします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

または、ServiceNow テクニカルサポートに連絡して、消去間隔を変更することもできます。

パスワードリセットのテーブルの消去間隔

テーブル名	消去間隔
[pwd_reset_request]	90 日 (7,776,000 秒)。 組織のデータ監視要件に応じて次のようにルールを設定できます。 • 成功した要求を 90 日後に消去する • 失敗した要求を 120 日間保存する
[pwd_user_lockout]	90 日 (7,776,000 秒)。 組織のデータ監視要件に応じて次のようにルールを設定できます。 • 成功した要求を 90 日後に消去する • 失敗した要求を 120 日間保存する
[pwd_reset_activity]	90 日 (7,776,000 秒)。
[pwd_activity_monitor]	90 日 (7,776,000 秒)。
[pwd_dvc_enrollment_code]	1 日 (86,400 秒)。
[pwd_sms_code]	1 日 (86,400 秒)。

関連情報

パスワードリセットのユーザー要求を表示する

パスワードリセットのユーザーのブロックを解除する

仮想エージェント の パスワードリセット のアクション

仮想エージェント 内のアクションはプラグインを使用します。

- パスワードリセット (com.glideapp.password_reset)：このプラグインはデフォルトで有効です。
- パスワードリセット for 仮想エージェント (com.snc.password_reset.virtual_agent)： パスワードリセット for 仮想エージェント を使用するには、このプラグインをインストールする必要があります。

パスワードリセットプロセス作成の詳細については、「パスワードリセット」を参照してください。

エンドユーザーは、特定のキーワードを入力して 仮想エージェント でパスワードリセットの会話を開始できます。たとえば、ユーザーがキーワード「`リセット`」と入力すると、仮想エージェント に [パスワードのリセット] アクションが表示されます。ユーザーは、パスワードリセットを開始するアクションを選択できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

仮想エージェント のキーワード



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

仮想エージェント でのトピックの表示



パスワードリセット **for** 仮想エージェント への登録

エンドユーザーが 仮想エージェント を使用して パスワードリセット 検証に登録できるようにすることができます。仮想エージェント には、登録トピックと、SMS、メール、セキュリティの質問、ソフト PIN、サードパーティ認証アプリなどの各検証用のトピックブロックが含まれています。ユーザーは、任意のトピックブロックを選択して検証用に登録できます。

登録トピックは変更できますが、デフォルトの登録トピックを複製してから、複製したトピックを変更する必要があります。

仮想エージェントでの登録フローは次のとおりです。

1. ユーザーは仮想エージェントで登録トピックを選択します。
2. ユーザーは次のいずれかの検証タイプを選択します。

   セキュリティの質問

   - ユーザーが登録されていない場合、仮想エージェントは質問を表示します。ユーザーは質問を選択して回答する必要があります。
   - ユーザーが既に登録されている場合、仮想エージェント はユーザーに次のオプションを表示します。
     - 既存の質問に対する回答を変更する
     - 再登録する

   ソフト PIN

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ユーザーが登録されていない場合、仮想エージェント からルールに続いてソフト PIN の質問が表示されます。ユーザーは有効なソフト PIN を入力し、登録を完了します。
- ユーザーが既に登録されている場合は、既存のソフト PIN 登録を更新するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。

  ユーザーが [はい] を選択すると、仮想エージェント からルールに続いてソフト PIN の質問が表示されます。

  ユーザーは有効なソフト PIN を入力し、登録を完了します。

  注:
  ユーザーが既存のソフト PIN を変更する場合は、以前の既存のソフト PIN とは異なる新しいソフト PIN を使用する必要があります。

サードパーティ認証アプリ

- ユーザーが登録されていない場合は、QR コードと英数字コードを取得します。ユーザーは、認証アプリで QR コードをスキャンするか、英数字コードを入力できます。
- ユーザーが既に登録されている場合は、次の 2 つのオプションが表示されます。
  - 新しい QR コードと英数字コードを生成する
  - マルチファクター認証を無効にする

  ユーザーが新しい QR を生成するオプションを選択すると、新しい登録フローが開始されます。ユーザーが別のオプションを選択すると、マルチファクター認証が無効になります。マルチファクター認証が無効になっている場合、再登録するには、ユーザーはマルチファクター認証を再度有効にする必要があります。

パスワードリセットは次のサードパーティ認証アプリをサポートしています。

- Google Authenticator
- Microsoft Authenticator
- Cisco Duo

メールと SMS

- ユーザーが登録されていない場合は、SMS 検証用の新しいモバイルデバイスを追加するか、メール検証用のメールアドレスを追加できます。
- ユーザーが既に登録されている場合は、SMS 検証用に登録されているモバイルデバイスのリストを表示するか、メールアドレスを表示できます。SMS の場合、ユーザーはモバイルデバイスを検証、削除、または認証できます。メールの場合、ユーザーはメールアドレスを検証または認証できます。

3. ユーザーは登録を完了します。

パスワードリセット **for** 仮想エージェント の会話用の検証オプション

仮想エージェントの会話では、次の検証オプションがサポートされています。カスタム検証は、仮想エージェント ではサポートされていません。

- パーソナルデータ：ユーザーは特定の個人データを提供します。
- 認証アプリ：ユーザーはモバイルデバイスの認証アプリによって生成されたコードを入力します。
- SMS：ユーザーは携帯電話で受信したコードを入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- メール：ユーザーはメールで受信したコードを入力します。
- セキュリティの質問による検証：ユーザーはセキュリティの質問に対する回答を入力します。

パスワードリセットのソフト **PIN** の有効期限フレームワーク

仮想エージェントは、パスワードリセット中にソフト PIN 検証を行うための有効期限フレームワークをサポートしています。エンドユーザーは、既存の仮想エージェントトピックを使用して、次のことを行うためのソフト PIN 登録を行うことができます。

- ソフト PIN の有効期限が切れたときに再登録する。
- 新しいソフト PIN をセットアップしてからトークンの有効期限が切れるまでの日数を通知する。
- 履歴ポリシーを考慮してソフト PIN をリセットする。
- ソフト PIN のリセットに進む前にパスワードを要求するようにトピックを設定する。

仮想エージェント のパスワードリセットの会話フロー

1. 仮想エージェント は、パスワードリセットプロセス構成に基づいて、ID 検証情報をエンドユーザーに送信します。
2. ユーザーが所定の入力を行い、本人確認が正常に実行された場合、仮想エージェントはリセット手順を提供します。
3. 仮想エージェントは、パスワードルールを表示します。
4. ユーザーは、パスワードルールに従って新しいパスワードを入力します。
5. パスワードが基準を満たしていない場合、仮想エージェントはユーザーにパスワードの再入力を求めます。
6. パスワードが基準を満たすと、仮想エージェントはパスワードをリセットします。
7. ユーザーは新しいパスワードを使用してログインします。

音声自動応答 **(IVR)** を使用したパスワードリセットフロー

ユーザーは音声自動応答 (IVR) を使用してパスワードをリセットできます。たとえば、電話を使用します。ユーザーは電話で検証手順の指示を受けます。検証が完了すると、ユーザーは自動生成されたパスワードまたは URL を含むメールを受信します。ユーザーはこれを使用して、プロセスの設定に基づいてパスワードをリセットできます。

パスワードをリセットすると、新しく自動生成されたパスワードが IVR で読み上げられます。パスワードリセット プロセスがメールまたは SMS で設定されている場合、パスワードは登録されたメールと SMS にも送信されます。

次の検証タイプが IVR の使用に対応しています。

- 認証アプリ
- SMS
- メール

sn_pwdreset_va.supported_channels システムプロパティを使用して、IVR、Microsoft Teams、またはその両方を有効にすることができます。

注:
デフォルトでは最小文字数は 8 文字です。IVR よりもエクスペリエンスを向上させるには、パスワードポリシーの最大長を変更する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

仮想エージェント のパスワード変更の会話フロー

1. ユーザーがパスワード変更アクションを開始します。ユーザーがパスワードリセットプロセスを選択します。使用可能なプロセスが 1 つしかない場合は、そのプロセスが自動的に選択されます
2. 仮想エージェントは、パスワードのガイドラインまたはルールを表示します。
3. ユーザーは古いパスワードを入力し、新しいパスワードを入力し、新しいパスワードを確認して、要求を送信します。
4. 仮想エージェントでは、パスワードが変更されたかどうかを示す要求ステータスが表示されます。
5. パスワードが変更された場合、ユーザーは新しいパスワードを使用してログインできます。

仮想エージェントのアカウントのロック解除の会話フロー

ユーザーアカウントがロックされている場合、ユーザーはそのアカウントにログインできません。ただし、仮想エージェントを使用すると、ユーザーはアカウントのロックを解除してログインできます。

1. 仮想エージェント は、パスワードリセットプロセス構成に基づいて、ID 検証情報をエンドユーザーに送信します。
2. ユーザーが所定の入力を行い、ID が正常に検証されると、仮想エージェントは検証情報を提供します。
3. ユーザーが識別されて検証されると、仮想エージェントはユーザーのアカウントのロックを解除します。

> **注:**
> ユーザーは Microsoft Teams チャネルを使用してアカウントのロックを解除し、パスワードをリセットすることもできます。

通知

通知 は、チームメンバーと内部的に、さらに顧客や請負業者と外部的にコミュニケーションを取るために ServiceNow プラットフォーム上で SMS および音声チャネルをサポートします。このプラグインはまた、上記を実現する API およびワークフローアクティビティを提供します。一部の顧客は、Major Incident Management、On-Call、CTI Softphone などの製品を介して、お使いの製品内および他の製品内で直接 API を活用できます。

探索

- 通知と Twilio の統合 Direct ドライバー
- 通知 Zoom コネクタ
- 通知の音声および SMS 機能
- 通知 Cisco Webex Connector
- Notify connector for Microsoft Teams

構成

- 通知 のアクティブ化
- Twilio を用いた 通知 の設定
- 通知で Notify Zoom コネクタを設定する
- 通知でプロバイダーを設定する
- SMS オプトアウト設定を設定する
- 通知 Cisco Webex Connector の構成
- Install Notify connector for Microsoft Teams

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

(続く)

使用

- SMS での 通知 の使用
- カンファレンスコールでの 通知 の使用
- タスクでの 通知 の使用
- インシデントコミュニケーション管理での 通知 の使用
- 通知 での オンコールスケジューリング の使用
- 重大なインシデントでの 通知 Cisco Webex Connector の使用
- Use Notify connector for Microsoft Teams

参照

- Notify-Twilio と Notify-Twilio Direct との違い
- 通知ワークフローアクティビティ
- 通知 とともにインストールされるコンポーネント
- 開発者トレーニング
- 開発者ドキュメント

通知 の探索

通知 を使用してサードパーティサービスプロバイダーをコミュニケーションチャネルとして統合し、インシデントを解決するためにステークホルダーと会議ができます。

通知と **Twilio** の統合 **Direct** ドライバー

Notify-Twilio と Notify-Twilio Direct ドライバーとの統合によって、アプリケーションがさまざまな通知機能を処理するための API とワークフローアクティビティが提供されます。

Notify-Twilio Direct ドライバーは、次の通知機能を備えています。

- 会議の開始および管理
- SMS メッセージの送受信
- コールの送受信

通知 では、Twilio アカウントで TwiML アプリケーションが自動的に作成され、インスタンスをエンドポイントとして使用するようにアプリケーションで設定が行われます。

Twilio アカウントに関連付けられている電話番号が 通知 にインポートされます。インスタンスごとに電話番号を管理するには、インスタンスごとに Twilio サブアカウントを 1 つ設定し、そのアカウントでインスタンスに関連するすべての電話番号を設定します。

注:
一度に特定の 通知 ドライバーで設定できる Twilio アカウント (またはサブアカウント) は、1 つのみです。古いドライバーと新しいドライバーはそれぞれ異なるアカウントで設定できるため、それらを同時に使用できます。

Notify-Twilio ダイレクトドライバーは、API キーと API シークレットを使用して、Twilio へのアウトバウンド REST API 呼び出しを行うことをサポートしています。詳細については、「API キーリソース」を参照してください。

セキュリティを強化するために、Twilio API キーの形式で、ユーザー認証情報の別のセットがシステムに追加されます。レコードには、生成された API キーと API シークレットが、それぞれユーザー名とパスワードとして含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
Twilio Direct は、標準タイプの API キーを作成します。

インスタンスが Twilio に接続されていて、Yokohama にアップグレードする場合、Twilio はインスタンスから切断されず、アカウント SID と認証キーを引き続き使用します。ただし、アドミニストレーターが Twilio をインスタンスから切断して Twilio サービスに再接続すると、セキュリティを強化するために追加のレコードが作成されます。

アクティベーション情報

新しい顧客の場合は、Notify-Twilio Direct ドライバーのみがデフォルトで利用可能です。最新バージョンにアップグレードしている顧客の場合は、Notify-Twilio Direct ドライバーと Notify-Twilio ドライバーの両方を利用できます。

通知 にアクセスするには、通知 プラグインを有効にする必要があります。

関連情報

Twilio を用いた 通知 の設定

通知 **Zoom** コネクタ

通知 Zoom コネクタは、インシデントや変更などのタスクレコードから直接 Zoom 会議を管理および開始することで、通知 通信チャネルを拡張します。

互換性

New York 以降。

主な機能

- インシデントや変更などの任意のタスクレコードから、または重大なインシデントワークベンチからでも、Zoom 会議を直接開始および終了します。
- 参加者を追加または削除して Zoom 会議を管理します。
- さらに分析するために、会議の期間や出席者などの会議の詳細を追跡して報告します。

システム要求

- アプリケーションをインストールする前に、通知 プラグイン (com.snc.notify) をインストールして有効にします。
- ServiceNow 統合ハブ プラグイン (sn_zoom_spoke) の Zoom スポークバージョン 1.0.2 がシステムにインストールされていること、および Zoom を会議管理に使用するために必要な 統合ハブ ライセンスがあることを確認します。

プラグイン

- ServiceNow 統合ハブインストーラー (com.glide.hub.integrations)：ワークフロースタジオ アプリケーションで統合フローを設計するために必要なプラグインのスイートです。
- ServiceNow 統合ハブ の Zoom スポークバージョン 1.0.2 (com.sn.zoom.spoke) には、ユーザーが会議を作成および管理できるアクションが用意されています。

通知の音声および **SMS** 機能

通知 は、チームメンバーと内部的に、さらに顧客や請負業者と外部的にコミュニケーションを取るために SMS および音声チャネルをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

通知 は、会議の開始および管理、SMS の送受信、コールの送受信、および IVR 同様のシステムでのそれらの提供を行う方法をアプリケーションに提供します。

通知 での着信コールの処理方法

通知 では、ワークフローアクティビティを使用して着信コールを処理します。

電話の着信を管理するすべての通知アクティビティでは、通知ワークフローアクティビティ [notify_wf_activity] テーブルにレコードが作成されます。各 notify_wf_activity レコードは、1 度のコールに関連付けられます。これらのレコードには、JSON データが保存され、電話通信プロバイダーに送信するアクションの詳細が記録されます。

通知 は、次の方法で着信コールを処理します。

1. 誰かが通知電話番号に電話をかけます。
2. 通知 では、その通知電話番号に関連付けられている着信コールワークフローが起動されます。
3. ワークフローは通知アクティビティに到達し、アクティビティの `onExecute()` 関数を呼び出します。
4. [ステータス] 値 execute を持つアクティビティによって新しい notify_wf_activity レコードが作成され、実行するアクションが詳細に記述されます。
5. 通知 は、指定されたアクションを電話通信プロバイダーに送信します。
6. notify_wf_activity レコードの [ステータス] が処理済みに変更されます。
7. 電話通信プロバイダーが応答を送信します。
8. ユーザー入力や記録情報などの応答の引数は、JSON データとして notify_wf_activity **response_args** フィールドに保存されます。
9. notify_wf_activity の [ステータス] が完了に変更されます。
10. notify_wf_activity レコードの JSON データは、ワークフローをトリガーした [通知コール] レコードの [最後のアクション] フィールドにコピーされます。
11. ワークフローでは、アクティビティの実行時に `onUpdate()` 関数を呼び出します。
12. アクティビティでは、関連付けられた notify_wf_activity レコードが完了したことが確認され、アクティビティ状況が終了に変わります。
13. ワークフローは次のアクティビティに移ります。

通知 **Cisco Webex Connector**

通知 Cisco Webex Connector は、インシデントから Webex 会議を直接管理および開始できるようにします。

主な機能

- 重大なインシデントワークベンチから Cisco Webex 会議を直接開始および終了します。
- 参加者を追加または削除して、Cisco Webex 会議を管理します。

システム要求

アプリケーションをインストールする前に、通知プラグイン (com.snc.notify) をインストールして有効にします。

ServiceNow 統合ハブインストーラー (com.glide.hub.integrations) プラグインをインストールして、ワークフロースタジオアプリケーションの統合フローを設計します。詳細については、「Request IntegrationHub (統合ハブの要求)」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

通知の構成

環境内のサードパーティアプリケーションで 通知 アプリケーションを構成して使用し、インシデントを解決します。

通知 のアクティブ化

アドミニストレーターは、通知(com.snc.notify) プラグインを有効にすることができます。このプラグインはデモデータを含んでおり、関連プラグインがまだ有効化されていない場合はそれらを有効化します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
通知 は、以下の関連するプラグインが依然として有効でない場合は、それらを有効にします。

プラグイン 通知

プラグイン	説明
E.164 準拠の電話番号 [com.glide.phone_number]	E-164 準拠の電話番号のサポートを提供します。
SMS 設定 [com.snc.sms_pref]	さまざまなプロバイダーからメッセージを受信するための SMS 初期設定を設定する機能を提供します。

注:
通知 の以前のバージョンからアップグレードする場合は、Notify-Twilio ドライバーは有効なまま維持されます。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   注:
   ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

関連情報

プラグインのリスト

E.164 電話番号フィールドの構成

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

通知とレガシー通知の違い

アーキテクチャ、ワークフロー、Twilio サポート、タスク始動型のカンファレンスなどを含む、Notify とレガシー通知アプリケーションの違いについて説明します。

レガシー通知 (com.snc.notifynow)	通知 (com.snc.notify)
使用廃止。電話サービスのみサポートされています。	Twilio などの電話プロバイダーに加えて、Zoom などの純粋な会議ソリューションをサポートします。
1 つのインスタンスで Twilio アカウントの単一の番号を管理します。	特に地域間のシナリオで、1 つの Twilio アカウントで複数の番号をサポートします。
音声および SMS の送受信のシナリオに対応する、カスタマイズ可能なワークフローのサポートは含まれません。	音声と SMS の送受信イベントを処理するワークフロー主導の手法で、統合を簡単にカスタマイズできます。
カンファレンスへ参加するためのハードコードされた SMS と IVR の会議への参加プロンプト。	SMS と音声 IVR プロンプトを処理するための、設定可能なワークフローを含みます。
SMS ベースの回答のサポート。	タスクから SMS を送信したりカンファレンスコールを開始したりするための、[タスクでの Notify 使用] のサポート。

レガシー通知からの移行

レガシー通知機能から 通知 に移行する際に、インスタンスにいくつかの変更が加えられます。

レガシー通知760180883機能が既に有効になっている場合、通知を有効にするといくつかの自動変更が生じます。

- レガシー通知メニューが、アプリケーションナビゲーターから削除されます。
- 新しい Notify メニューに [レガシー通知] と [レガシー通知アドミン] の 2 つのセパレーターが追加されます。レガシー通知モジュールを置き換える新しいモジュールが、これらのセクションに追加されます。

  注:
  追加されるモジュールは、[レガシー通知] メニューにあったモジュールとは異なります。レガシー通知モジュールに加えられたカスタマイズは保持されません。

- notify_admin ロールでは、通知モジュールへアクセスできます。
- notifynow_admin ロールは、レガシー通知モジュールへアクセスできます。
- レガシー通知アアプリケーションのすべてのワークフローアクティビティは、[レガシー通知] グループに移動されます。

Twilio を用いた 通知 の設定

Twilio 電話通信サービスを使用するように 通知 を設定します。

始める前に

有効な Twilio アカウント (https://www.twilio.com/) の SID と認証トークンが必要です。Twilio との個別の契約が必要です。

ServiceNow インスタンスを接続するには、Twilio アカウントのみを使用する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **重要:**
> 通知 を設定する各インスタンスで、異なる Twilio アカウントを使用していることを確認します。各アカウントには、一意のアカウント SID、認証トークン、電話番号、エンドポイントが指定されています。複数のインスタンスで同じアカウントを使用すると、Twilio サービスの設定が上書きされる可能性があります。
>
> アカウントとサブアカウントは Twilio の分類であり、どちらも ServiceNow インスタンスでは同じように動作します。

必要なロール：notify_admin

手順

1. 移動先 すべて > 通知 > アドミニストレーション > **Twilio** ダイレクト構成.
2. [Twilio アカウントプロパティ] ページで、[アカウント **SID]** に移動します。
3. [認証トークン] を入力します。
4. [接続] をクリックします。
   アカウントがインスタンスに関連付けられていない状態で、接続が成功した場合は、この Twilio アカウントに関連付けられた E.164 とショート コード電話番号の読み取り専用リストが表示されます。このリストには、電話番号、音声または SMS などのサポートされている機能、各 Twilio 番号の国、および番号が属している通知番号グループが表示されます。

   アカウントがすでにインスタンスに関連付けられている場合は、エラーメッセージが表示されます。このアカウントに接続するには、次のようにします。
   - アカウントをインスタンスから切断する。
   - Twilio アカウントで TwiML アプリを削除する。

   > **注:**
   > Twilio アカウントで番号を購入またはリリースする場合は、設定ページを再度開いて番号の一覧を更新します。Twilio サービスから削除された番号は [通知電話] レコードとして残りますが、 [アクティブ] フィールドが false に設定されます。受信または送信の通信には、有効な電話番号のみを使用してください。

次のタスク
電話番号とショートコードは、アカウントが正常に接続されると Twilio から提供され、通知電話番号 [notify_number] テーブルに保存されます。各番号を番号グループに割り当ててください。番号グループを使用して、各番号グループの電話番号を使用時に実行するワークフローを、管理することができます。

Twilio-Direct コールバックテスト

Twilio を使用して電話をかけるか SMS を送信し、ServiceNow へのコールバックをトリガーして、Twilio がインスタンスに到達できるかどうかをテストします。前回のコールバックテストが実行された日時、そのステータス、およびテストログを表示することもできます。

始める前に
必要なロール：admin、notify_admin

手順

1. 移動先 すべて > 通知 > アドミニストレーション > **Twilio** ダイレクト構成.
2. [コールバックをテスト] をクリックします。
3. SMS オプションを選択し、**[SMS** の開始 **(Initiate SMS)]** をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. コールオプションを選択し、[テストコールの開始] をクリックします。

> **注:**
> コールバックは、Twilio との接続が確立された後にのみテストできます。

SMS の詳細設定

Twilio のコパイロット機能を使用して、複数の番号を使用して大量のメッセージを送信したり、コンテンツインテリジェンスを使用してカスタムコードを記述せずにすべてのメッセージを自動的にフォーマットするなど、電話番号を使用した SMS 配信を改善できます。1 つの API 要求で多数のユーザーのリストに到達します。

始める前に
必要なロール：notify_admin

このタスクについて
Twilio のコパイロット機能は、設定するとインスタンスで有効になります。コパイロット機能の例として、メッセージの送信に使用する ID (電話番号、ショートコード、またはアルファ送信者 ID) を設定できます。また、メッセージングトラフィックを複数の電話番号に分散させたり、アルファ送信者が一般的に使用されている国にメッセージを送信するときにアルファ送信者 ID を優先したりすることもできます。これらの機能の詳細については、https://www.twilio.com/copilot を参照してください。

> **重要:**
> すべての Twilio 番号は、[高度な **SMS** 機能] 機能を有効にしたものと同じメッセージングサービスの一部である必要があります。

Twilio 通知一括 SMS 機能は、SMS を顧客に一括で送信するために使用されます。パススルー *sendBulkSMS* API を使用して、単一の API 要求を使用して多数のユーザーに到達します。この機能の詳細については、https://www.twilio.com/notify にアクセスしてください。

手順

1. 移動先 すべて > 通知 > アドミニストレーション > **Twilio** ダイレクト構成.
2. [Twilio アカウントプロパティ] ページで、[アカウント **SID]** に移動します。
3. [認証トークン] を入力します。
4. [接続] をクリックします。
5. [高度な **SMS** 機能] タブで、[インテリジェント **SMS** 処理] ボックスをオンにします。

> **注:**
> アルファ送信者 ID をセットアップするには、Twilio コンソールに移動する必要があります。

[インテリジェント **SMS** 処理] を有効にすると、Notify.sendSMS API で Twilio 番号が使用されている場合でも、SMS の送信に「メッセージングサービス SID」が使用されます。

6. [高度な **SMS** 機能] タブで、**[Twilio** 通知一括 **SMS]** ボックスをオンにします。

> **注:**
> この機能は、Twilio 通知機能を使用するため、関連コストが生じる場合があります。詳細については Twilio サポートに問い合わせてください。

関連情報

SMS での 通知 の使用

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

音声の詳細設定

応答マシン検出 (AMD) を設定して、人間がコールに応答したかどうかを決定します。

始める前に
必要なロール：notify_admin

手順

1. 移動先 すべて > 通知 > アドミニストレーション > **Twilio** ダイレクト構成.
2. [Twilio アカウントプロパティ] ページで、[アカウント **SID]** に移動します。
3. [認証トークン] を入力します。
4. [接続] をクリックします。
5. [高度な音声機能] タブで、[回答マシンの検出] ボックスをオンにします。
6. [高度な音声機能] タブの [マシン検出タイムアウト] フィールドに秒数を入力して、タイムアウト値を設定します。

Twilio アカウントを切断する

Twilio アカウントがすでに別のシステムに関連付けられている場合は、現在のインスタンスに接続する前に、そのアカウントを他のシステムから切断します。

始める前に
必要なロール：notify_admin

手順

1. 移動先 すべて > 通知 > アドミニストレーション > **Twilio** ダイレクト構成.
2. [Twilio アカウント プロパティ] ページで、[切断] をクリックします。
3. [Twilio アカウントを切断中] ポップアップ ウィンドウで、**[OK]** をクリックします。

   アカウントはインスタンスから切断されます。[アカウント **SID]** と [認証トークン] フィールドがクリアされ、関連する電話番号のリストが非アクティブになります。

テキスト読み上げ用のデフォルトの音声トーンとして **Amazon Polly** を設定

テキスト読み上げ用のデフォルトの音声トーンを上書きすることで、Amazon Polly をデフォルトの音声として設定できます。

始める前に
必要なロール：notify_admin

手順

1. 移動先 すべて > 通知 > アドミニストレーション > **Twilio Direct** 追加プロパティ.

2. [Twilio Direct ドライバー] のプロパティフィールドに、優先する音声トーンを入力します。

   例：「Polly.Joanne」。ServiceNow® インスタンスは、Polly.Joanne 値を Twilio サービスに渡し、Joanne のトーンで音声をレンダリングします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

新しい *San Diego* 以上のバージョンのインスタンスがある場合、音声プロパティはデフォルトでは定義されず、Twilio の音声設定が考慮されます。Amazon Polly 音声の詳細については、「Twilio Text-to-Speech (Twilio テキスト読み上げ)」を参照してください。ただし、*San Diego* 以降のリリースバージョンにアップグレードする場合、デフォルトの音声プロパティは「alice」になります。

注:
ServiceNow® インスタンスでプロパティを定義している場合は、Twilio 音声設定が上書きされます。

通知で **Notify Zoom** コネクタを設定する

Zoom からイベント情報を受信するように通知を設定します。イベントは通常、会議に関連するアクションです。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > 通知 > **Zoom** > 設定.
2. ズーム構成テーブルで、[メイン] を選択します。
3. フォームで、次の詳細を入力します。

Zoom 構成

フィールド	説明
Webhook シークレットトークン	[Zoom イベントサブスクリプション (Zoom Event Subscription)] 画面で記録した検証トークンをコピーします。Webhook シークレットトークンは、プロバイダーによって送信されたイベント通知を検証するために使用されます Zoom 。 **注:** このフィールドは必須です。
会議の変更時にサブフローを実行	Zoom カンファレンスコールが開始されたとき、または参加者がコールに追加されたときに実行されるサブフロー。
パスワードを設定しない	Zoom会議のパスワードを設定しない場合は、チェックボックスをオンにします。
Zoom のトランスクリプト処理	Zoomで会議を記録するときと、会議の終了後に、Zoomトランスクリプトをどのように処理するかを選択します。利用可能なオプションは次のとおりです。 ○ 転写を処理または保存しない - 転写は処理されず、 システムに保存されます。 ○ トランスクリプトへのリンクのみを保存する - Zoom プロバイダーによって送信されるトランスクリプトへの URL リンクは、 システムに保存されます。 これがデフォルト値です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	○ [トランスクリプトを添付ファイルとしてダウンロードして保存する] - トランスクリプトは Zoom サーバーからダウンロードされ、 システムに保存されます。 **.vtt** 形式の添付ファイルとして。 **注:** デフォルトでは、このフィールドは [トランスクリプトへのリンクのみを保存する] に設定されています。
ズームの概要を保存	プロバイダーから送信される Zoom サマリーを保存するには Zoom チェックボックスをオンにします。 **注:** デフォルトでは、このチェックボックスはオフです。

4. **[Update** (更新)] を選択します。

次のタスク

任意のタスクレコードから Zoom を会議プロバイダーとして設定して使用します。

注: 会議の作成者が会議のホストであり、ServiceNow プロファイルにメールを設定し、Zoom アカウントに同じメールを使用する必要があります。

Zoom クライアントに移動するには、ブラウザにサインインする必要があります。ただし、サインインしていない場合は、登録の詳細を入力する必要があります。

関連情報

通知でプロバイダーを設定する

カンファレンスの開始

Zoom での **Notify Zoom** コネクタのセットアップ

通知 Zoom コネクタは、インシデントや変更などのタスクレコードから直接 Zoom 会議を管理および開始することで、通知 通信チャネルを拡張します。

始める前に

必要なロール：admin、Zoom admin

1. インスタンスに Zoom スポークがインストールされていることを確認します。
2. インスタンスに必要な認証情報と Zoom への接続があることを確認してください。
3. Zoom スポークの OAuth アプリを作成したときと同じ Zoom アカウントを使用して、Zoom 通知コネクタを設定します。

手順

1. Zoom OAuth アプリで、 機能 > 機能を追加 > イベントサブスクリプション.
2. トグルボタンを使用して、イベントサブスクリプション機能を有効にします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

3. 表示されるフォームで、次の URL 形式を使用して URL を入力します https://yourinstancename.com/api/sn_notify_zoom/notify_zoom/ZoomEvent。
この URL は、Zoom のイベントに関する情報をインスタンスに投稿するために使用されます。
4. [イベントの追加] ボタンを使用して、Zoom が Notify について通知しているすべてのイベントを一覧表示します。
5. 表示されるカテゴリで、[会議] を選択し、リストからすべての会議関連イベントを選択して、[完了 **(Done)]** をクリックします。
6. [記録] で、リストから [すべての記録が完了しました **(All Recordings have completed)]**、[トランスクリプトファイルの記録が完了しました **(Recording Transcript files have completed)]** を選択し、[完了 **(Done)]** をクリックします。
7. [機能の追加 (Add Feature)] 画面で [保存] をクリックします。
[機能の追加 (Add Feature)] 画面に *Verification Token* が表示されます。
8. [コピー] をクリックしてトークンを記録します。

次のタスク
Zoom の検証トークンを使用して通知を設定します。

関連情報

通知で Notify Zoom コネクタを設定する

Zoom 会議パスワードを無効にする

Zoom 会議パスワードを無効にして、会議パスワードなしで Zoom 会議に参加できるようにします。

始める前に
必要なロール：notify_admin または admin

手順

1. 移動先 通知 > **Zoom** > 設定.
2. [パスワードを設定しない] を選択します。
3. [更新] をクリックします。

通知でプロバイダーを設定する

カンファレンスコールを開始するための選択肢として使用する会議プロバイダーまたは電話番号を設定します。SMS を送信するには、電話番号の設定を行います。

始める前に
必要なロール：notify_admin

このタスクについて

手順

1. 移動先 すべて > 通知 > プロバイダーセレクター.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロバイダーセレクターフィールド

フィールド	説明
名前	追加するプロバイダーの名前。
順番	複数のプロバイダーが構成されている場合にプロバイダーが表示される順序。
ソーステーブル	このプロバイダーを追加する必要があるテーブル。
条件	適用されるプロバイダーセレクターに基づくソーステーブルの条件。
アクティブ	プロバイダーがアクティブかどうかを示します。
予備連絡先	一致する他のプロバイダーセレクターがない場合は、このプロバイダーを選択します。
手動選択	このプロバイダーの自動選択を無効にします。たとえば、通信計画でこのプロバイダーのみを強制通信チャネルとして使用する場合などです。

4. [送信] をクリックします。
5. [プロバイダーセレクター選択肢] セクションで、[新規] をクリックします。
6. 会議を開始するための電話番号が含まれている会議プロバイダーまたは通知グループを検索します。
   SMS を送信するには、電話番号が含まれている通知グループを検索します。
7. [送信] をクリックします。

SMS オプトアウト設定を設定する

受信者がテキストメッセージの受信をオプトアウトできるようにします。

始める前に
必要なロール：admin、notify_admin

このタスクについて
CTIA ショートコードモニタリングハンドブックの規制に従い、受信者がテキストメッセージの受信をオプトアウトできるようにする必要があります。オプトアウト機能は、通知 にのみ適用されます。ユーザーがオプトアウトキーワードを含む SMS メッセージをいずれかの通知番号に送信すると、ユーザーは、そのインスタンスのすべての通知番号からではなく、メッセージが送信された通知番号からのみメッセージを受信することをオプトアウトされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

重要:
詳細オプトアウト機能は、メッセージングサービスに関連付けられた短いコードと長いコード番号に対して自動的に有効になります。詳細については、「メッセージングサービスの高度なオプトアウトの開始 (Getting Started with Advanced Opt-Out for Messaging Services)」を参照してください。この機能は Twilio の新しい高度なオプトアウト機能の複製であるため、メッセージングサービスの一部である番号に対してこの機能を有効にしないでください。メッセージングサービスの一部ではない長いコード番号の場合、Twilio は、オプトアウトキーワードに対する Twilio サポートにリストされているデフォルトの停止キーワードのオプトアウトを処理します。

この機能はデフォルトで無効になっており、メッセージングサービスに含まれていない短いコード長いコードに対して重要な意味を持ちます。この機能を有効にする場合は、通知アドミンです。

手順

1. 移動先 すべて > 通知 > アドミニストレーション > **SMS** 設定構成.
2. [SMS 設定設構成] ウィンドウで [新規] をクリックします。
3. フォームフィールドに記入します。

SMS 構成設定フィールド

フィールド	説明
プロバイダー	SMS 設定を設定するプロバイダーを選択します。
名前	設定のユーザーに分かりやすい名前。
順番	設定構成が適用される順序。複数の構成がある場合、このフィールドは最初に検討する構成を示します。
デフォルトの設定	構成のデフォルト設定。次の 2 つのオプションがあります。 ○ オプトイン：デフォルトでは、ユーザーは SMS メッセージを受信します。 ○ オプトアウト：デフォルトでは、ユーザーは SMS メッセージを受信しません。START や BEGIN などのオプトインキーワードを使用してメッセージを送信した後、特定の通知番号から SMS メッセージの受信を開始できます。
長いコードに対して有効にする	長いコードまたはフリーダイヤル番号のオプトアウト機能を有効にするオプション。
短縮コードに対して有効にする	短いコードでのみオプトアウト機能を有効にします。
オプトアウトキーワード	顧客が応答している電話番号から新しいメッセージを受信できないようにするキーワード返信。標準的なキーワードとして、STOP、STOPALL、END、CANCEL、QUIT、UNSUBSCRなどを設定できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
オプトアウト確認メッセージ	顧客が SMS メッセージの受信をオプトアウトしたときに送信する、カスタマイズされた確認メッセージ。
オプトインキーワード	顧客が電話番号からのメッセージを受信できるようにする、カスタマイズされた確認応答。START、UNSTOP、YES などの標準的なキーワードを設定できます。
オプトイン確認メッセージ	顧客が顧客への SMS メッセージの送信をオプトインしたときに送信する、カスタマイズされた確認メッセージ。

4. [送信] をクリックします。

通知 **Cisco Webex Connector** の構成

環境内で 通知 Cisco Webex Connector を構成し、Cisco Webex アプリケーションを使用してカンファレンスコールを行えるようにします。

通知 **Cisco Webex Connector** のインストール

admin ロールをお持ちであれば、通知 Cisco Webex Connector アプリケーション (sn_notify_webex) をインストールできます。このアプリケーションには、デモデータが含まれています。まだインストールされていない場合は、関連する ServiceNow Store アプリケーションとプラグインをインストールします。

始める前に

- アプリケーションとその関連するすべての ServiceNow Store アプリケーションに有効な ServiceNow エンタイトルメントがあることを確認してください。詳細については、次を参照してください。 のエンタイトルメントを取得する ServiceNow 製品またはアプリケーション.

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用して、通知 Cisco Webex Connector アプリケーション (sn_notify_webex) を検索します。

   名前または ID でアプリケーションを検索できます。アプリケーションが見つからない場合は、ServiceNow Store へのリクエストが必要になることがあります。

   [インストール] ボタンの横のリストに、使用可能なバージョンが表示されます。
3. リストからバージョンを選択し、[インストール] を選択します。

   表示される [インストールの詳細を確認] ダイアログボックスに、アプリケーションとともにインストールされている依存関係が一覧表示されます。
4. プロンプトが表示された場合は、ServiceNow Store へのリンクに従って、依存関係のエンタイトルメントを取得します。
5. オプション: 利用できるデモデータをインストールするには、[デモデータのロード] チェックボックスをオンにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デモデータは、一般的なユースケース向けのアプリケーション機能を説明するサンプルレコードです。開発またはテストインスタンスで初めてアプリケーションをインストールする場合は、デモデータを読み込みます。

6. **[Install** (インストール)] を選択します。

Cisco Webex アプリの作成

Cisco ポータルで Webex を使用してインシデントから発信コールを行うアプリを作成します。

始める前に
必要なロール：Cisco admin

手順

1. Cisco アドミンポータルにログインします。
2. 移動先 アプリの構築を開始 > アプリの構築を開始 > 新しいアプリを作成 > 統合を作成.
3. フォームで統合アプリの詳細を入力します。

   a. [この統合でモバイル **SDK** を使用しますか **(Will this integration use a mobile SDK)]**：[いいえ] を選択します。

   b. [統合名]：Cisco Webex アプリで通知の名前を指定するオプション。

   c. アイコン：アプリのアイコンを選択するオプション。
   [アップロード] を選択して、Cisco Webex アプリのアイコンを選択します。

   d. 説明：アプリの簡単な説明。

   e. [リダイレクト **URL]**：ServiceNow インスタンスの URL。
   URL の形式は「http://<instance_url>/oauth_redirect.do」である必要があります。<instance_url> は自分のインスタンス URL です。

   f. [スコープ]：カンファレンスコールに必要なスコープを選択するオプション。
   [meeting:admin_participants_read]、**[meeting:admin_schedule_read]**、**[meeting:admin_schedule_write]** および**[spark:all]** を選択します。

   g. [統合を追加] を選択します。

   アプリが正常に作成されました。メモ帳の [コピー] ボタンをクリックして、[クライアント **ID]** と [クライアントシークレット] を保存します。

   ServiceNow インスタンスの [クライアント **ID (Client ID)]** と [クライアントシークレット **(Client Secret)]** の値を更新する必要があります。

通知 **Cisco Webex** への **OAuth** エンティティの設定

Cisco Webex を OAuth プロバイダーとして設定し、ServiceNow インスタンスが OAuth 2.0 トークンを要求できるようにします。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システム **OAuth** > アプリケーションレジストリー.
2. **[Cisco Webex Teams** スポーク] を選択します。
3. アプリケーションレジストリの次の値を更新します。
   - [クライアント **ID]**：Cisco 統合アプリの作成時に生成されたクライアント ID を貼り付けます。
   - [クライアントシークレット]：Cisco 統合アプリの作成時に生成されたクライアントシークレットを貼り付けます。
   - [リダイレクト **URL]**：ServiceNow インスタンスのインスタンスの詳細を入力します。URL の形式は「http://<instance_url>/oauth_redirect.do」である必要があります。<instance_url> は自分のインスタンス URL です。
4. [更新] を選択します。
5. **[OAuth** エンティティスコープ] タブを選択します。

   デフォルトでは、次のスコープを使用できます。
   - meeting:admin_participants_read
   - meeting:admin_schedule_read
   - meeting:admin_schedule_write
   - spark:all

Cisco Webex を使用した 通知 の **OAuth** 認証情報レコードの作成

Cisco Webex アカウントで 通知 の認証情報レコードを作成します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > 接続 **&** 認証情報 > 認証情報.
2. [**New**] をクリックします。

   「作成する認証情報のタイプは？」というメッセージが表示されます。
3. **[OAuth 2.0** 認証情報] を選択します。
4. フォームに、これらの値を入力します。

OAuth 2.0 認証情報フォーム

フィールド	説明
名前	レコードを一意に識別する名前を入力します。例：「Cisco Webex Teams Cred」。
アクティブ	認証情報レコードを積極的に使用するオプションです。
OAuth エンティティ プロファイル	OAuth プロバイダーとして Cisco Webex Teams を登録する際に作成される OAuth プロファイル。例：Cisco Webex Teams OAuth プロファイル。
適用先	認証情報がネットワークのすべてのMID サーバーに適用されるか、または 1 つ以上の特定の **MID** サーバーに適用されるかを

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	指定するオプションです。**[MID** サーバー] フィールドでこの認証情報を使用する MID サーバーを指定します。
順番	この認証情報を適用する順番です。たとえば、100 です。
認証情報エイリアス	スポークに関連付けられた認証情報エイリアスです。

5. フォームヘッダーを右クリックし、[送信]をクリックします。
6. **[OAuth** トークンの取得] 関連リンクを選択します。

   トークンの詳細を取得するには、Cisco Webex アカウントにログインする必要があります。

   ServiceNow インスタンスを Cisco Webex ポータルに接続する Cisco アカウントのメールアドレスを入力します。このメールアドレスは一意である必要があり、どのユーザーにも割り当てることはできません。例：cisco_servicenow@webex.com。

   認証に成功すると、ヘッダーに確認メッセージが表示されます。

通知 **Connector for Cisco Webex** スポークの接続および資格情報エイリアスの作成

通知 Connector for Cisco Webex アカウントの認証情報レコードを作成します。通知 Connector for Cisco Webex スポークの接続および資格情報エイリアスでは、これらの認証情報を使用してアクションを許可します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > 接続 **&** 認証情報 > 認証情報.
2. **[CiscoWebexTeams]** レコードを選択します。
3. [接続] タブの [新規] を選択します。
4. フォームに、これらの値を入力します。

Cisco Webex Teams の接続と資格情報

フィールド	説明
名前	Cisco Webex Teams スポークの HTTPS 接続レコードの名前
認証情報	Cisco Webex Teams スポーク用に作成された認証情報の名前 「Cisco Webex Teams スポーク用の OAuth 認証情報レコードの作成」で作成された値を指定します。
接続 URL	接続 URL を指定するオプション。 値を https://webexapis.com として指定

5. フォームヘッダーを右クリックし、[送信]をクリックします。

通知 **Cisco Webex Connector** をデフォルトのコミュニケーションチャネルにする

通知 Cisco Webex Connector をデフォルトのコミュニケーションチャネルにして、会議を開始し、重大なインシデントを解決します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > 通知 > プロバイダーセレクター.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

プロバイダーセレクター

フィールド	説明
名前	追加するプロバイダーの名前。 例： 通知 Cisco Webex。
順序	複数のプロバイダーが構成されている場合にこのプロバイダーが表示される順序。
ソーステーブル	通知 Cisco Webex を追加する必要があるテーブル。 例：インシデント。
アクティブ	通知 Cisco Webex がプロバイダーとしてアクティブかどうかを示すオプション。
デフォルト	Zoom や Twilio などの他の通知プロバイダーが設定されている場合に、通知 Cisco Webex をデフォルトのプロバイダーにするためのオプション。 デフォルトのオプションを有効にします。

4. [送信] を選択します。
5. 新しく作成したサービスプロバイダーを選択します。
6. [プロバイダーセレクター選択肢] セクションで、[新規] を選択します。
   a. 会議プロバイダーとして **[Webex]** を選択します。
7. [送信] を選択します。

通知 プロパティの管理

通知 Webex Connector アプリケーションのプロパティを管理し、会議機能を設定します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > 通知 > アドミニストレーション > 通知のプロパティ.
2. フォームの各フィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

通知のプロパティ

フィールド	説明
タスクテーブルとその拡張の通知統合を有効にする (Enable Notify integration for Task table and extensions)	タスクテーブルとその拡張の通知統合を有効にするオプション。 チェックボックスをオンにします。
インシデントコミュニケーション管理の通知統合を有効にします。'com.snc.iam.notify_number' プロパティに電話番号を入力することは、これを true に設定することに相当します。	インシデントおよび重大なインシデント関連のレコードに対して通知 Webex コネクタを使用するオプション。 チェックボックスをオンにします。

3. [保存] を選択します。

通知 の使用

サービスプロバイダーを使用して、ステークホルダーとのカンファレンスコールをスケジュールし、インシデントを解決します。

SMS での 通知 の使用

通知 を使用して SMS メッセージを送受信します。

通知 は、受信と送信の SMS メッセージをメッセージの通知 [通知_メッセージ] テーブルに保存します。

通知 では、連結された SMS メッセージの送信をサポートしています。160 文字、または 70 Unicode 文字を超えるメッセージは、複数のメッセージに分割されます。これにより、各メッセージにコストが発生する可能性があるため、電話通信の総コストに影響する可能性があります。Sprint など一部の携帯電話通信業者は、連結された SMS メッセージをサポートしていません。

個々の受信者に SMS メッセージを送信するには、API の通知 `sendSMS` メソッドを使用します。このメソッドでは、1 人の受信者を入力パラメータとして受け取ります。また、**[SMS** を送信] ワークフローアクティビティを使用します。

SMS メッセージを 1 人以上の受信者に送信するには、API 通知 `sendBulkSMS` メソッドを使用します。このメソッドではリストを入力パラメーターとして受け取り、1 つの API コールを使用して複数のメッセージを送信します。API コールのアレイに電話番号のリストを含めます。このメソッドでは、プラットフォームのチェックと番号の通知検証を合理化することによって、パフォーマンスを向上させます。

> **注:**
> `SNC.Notify.sendBulkSMS` API を使用している場合は、単に番号を繰り返す代わりに、1 回の API コールで Twilio への SMS が特定のすべての番号へ送信されます。これは、Twilio Direct ドライバーがアクティブで、高度な SMS 機能の番号に対して Twilio 一括 SMS 通知が有効になっている場合にのみ発生します。

Twilio 通知の統合により、ステータスコールバックによる、プログラム可能な SMS 発信メッセージのステータス追跡が可能になります。これらのコールバックは、メッセージが配信されたか、失敗したか、何らかの他の配信問題に陥ったかかどうかを確認するために役立ちます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SMS のステータス

すべての Twilio SMS メッセージ要求には、メッセージの現在のステータスを説明するステータス値があります。SMS 関連インシデント/問題をトラブルシューティングするために、この情報を使用します。ここでは、Twilio REST API を通じて 通知 から送信された SMS の考えられるいくつかのステータスについて説明します。

発信メッセージのステータスの進行状況

ステータス	説明
キューに格納	メッセージはキャリアネットワークに送信するために、プロバイダーによってキューに格納されました。
受入済み	メッセージは、キャリアネットワークに送信する前にプロバイダーによって処理されています。
送信中	メッセージは、キャリアネットワークに転送されています。
送信	メッセージはキャリアネットワークに正常に転送されました。
受信中	プロバイダは、キャリアネットワークから受信メッセージを受信して、それを処理しています。
受信	ServiceNow はプロバイダーからの受信メッセージを受信しました。
配送済み	メッセージは、ターゲットデバイスに配信されました。 注: プロバイダーは、アップストリームキャリアがステータスをレポートしない場合は、このステータスをレポートできないことがあります。
未配信	メッセージは、ターゲットデバイスに配信できませんでした。 注: プロバイダーは、アップストリームキャリアがステータスをレポートしない場合は、このステータスをレポートできないことがあります。
失敗	メッセージは、キャリアネットワークへの転送に失敗しました。
不明	ドライバーが、ステータスをサポートしていません

Zoom 会議への招待の SMS を送信する

Zoom 会議招待の SMS を送信して、会議の主催者が会議を開始したとき、または会議に参加者を追加したときに、会議の参加者または新しく追加された参加者に会議の最新情報が通知されるようにします。

始める前に
必要なロール：notify_view、notify_admin または admin

注:
Twilio や Nexmo などの電話プロバイダーが必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > 通知 > **Zoom** > 設定.
2. [会議の変更時にワークフローを実行] フィールドで、[通知 Zoom：会議の変更時に SMS を送信 (Notify Zoom: Send SMS on Conference Change)] と入力します。
   [通知 Zoom：会議の変更時に SMS を送信する (Notify Zoom: Send SMS on Conference Change)] ワークフローは、通知 Zoom コネクタプラグイン (sn_notify_zoom) のデモデータで利用できます。
3. [更新] をクリックします。

発信通信要件

通話や SMS メッセージなど、通知 を通じて開始される発信の通信では、受信者番号要件を満たしている必要があります。

受信者番号の要件

これらの要件は、通知 電話またはメッセージを受信する任意の番号に適用されます。

- 番号は E.164 に準拠している必要があります。
- 番号は、通話またはメッセージを開始するために使用された電話番号とは異なる必要があります。

これらの要件は、通知 ワークフローアクティビティや Notify JavaScript API を使用するなど、通知 を通じて開始されたすべての発信の通信に適用されます。

番号が無効な場合は、通知ワークフローは実行されず、エラーがログに記録されます。**glide.notify.debug** プロパティを true に設定すると、詳細なエラーログが作成されます。

カンファレンスコールでの 通知 の使用

Notify アドミン、重大なインシデントマネージャー、またはコミュニケーションマネージャーは、カンファレンス参加者を管理することができます。

カンファレンスレコードは、カンファレンス 通知[notify_conference_call] テーブルに保存されます。カンファレンス参加者レコードは、 カンファレンス参加者 通知 [notify_participant] テーブルに保存されます。

カンファレンスコールを開始して接続すると、カンファレンスと参加者レコードは自動的に作成されます。コールの [期間] など、ほとんどのフィールドはビジネスルールを使用して自動的に設定されます。

注:
参加者が無効な電話番号を使用してカンファレンスコールに参加しようとすると、発信者は参加者リストに追加され、その電話番号が [無効] のステータスでマークされます。

通知 アドミン、重大なインシデントマネージャー、またはコミュニケーションマネージャーは、カンファレンスの参加者を管理することができます。

いくつかのカンファレンスワークフローは、デフォルトで利用可能になっています。これらのワークフローは、着信と発信コール、および受信 SMS メッセージに使用することができます。カンファレンスワークフローには以下があります。

- 通知：(Re) カンファレンスへ参加
- Notify：SMS 経由でカンファレンスへ参加

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 通知: ミュートしてカンファレンスへ (再) 参加

> **注:**
> 通知：ミュートを使用したカンファレンスへの (再) 参加は、デモデータでのみ使用できます。

番号グループのカンファレンスグループとタスクで通知を使用するグループでは、デフォルトでこれらのカンファレンスワークフローを使用します。

カンファレンスの開始

1 人または複数のユーザーをコールへの参加に招待することで、タスクまたはインシデントコミュニケーション計画からカンファレンスコールを開始します。2 人以上の参加者が参加するまで、会議は開始されません。

始める前に
必要なロール：notify_view、incident_communication_manager

このタスクについて
会議参加者は、次のとおりです。

- 特定の責務をアサインされたユーザー
- アドホックユーザーの連絡先
- サードパーティの連絡先など、ユーザーとして登録されていないその他の関係者

手順

1. 移動先 すべて > インシデントコミュニケーション管理 > オープン.
2. 関連するインシデント コミュニケーション計画レコードを開きます。
3. 関連リンクをクリックします。
4. 表示されるダイアログボックスから、ダイヤルする [会議ブリッジ] を選択します。
5. 会議の参加者を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カンファレンスの開始



ダイアログボックスには、会議の推奨参加者および選択された参加者が表示されます。デフォルトでは、インシデントコミュニケーション計画の [ユーザー連絡先] リストのすべてのユーザーが [推奨] セクションに表示されます。カンファレンスコールを開始したユーザーは、選択済み参加者リストに追加されます。

グループ連絡先のシフトが存在する場合は、プライマリおよびセカンダリオンコールリソースが [推奨] リストに表示されます。

コールは、ユーザーレコードの [携帯電話] フィールドの番号にかけられます。この情報が空白の場合は、通知を使用してユーザーに連絡できません。携帯電話番号は、E.164 準拠の電話番号である必要があります。電話番号が「+」プリフィックスなしのローカル番号の場合、ユーザーの場所に基づいて番号が取得され、可能な場合は、有効な E.164 番号に変換されます。

6. アドホックの参加者を選択するには、次のようにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
虫眼鏡アイコンをクリックし、関連するユーザーを選択します。	[選択項目に追加] をクリックします。
参加者の電話番号を入力します	[選択項目に追加] をクリックします。

7. 参加者リストが完成したら、[通話を開始] をクリックします。
   カンファレンスが開始され、インシデントコミュニケーション計画フォームの上部に「カンファレンスが開始されました」メッセージが表示されます。各ユーザは呼び出しがあったら、コールを受け入れて会議に参加することができます。
8. 「カンファレンスが開始されました」メッセージをクリックすると、そのカンファレンスの詳細を表示できます。
   最後の参加者が会議を離れると、カンファレンスは終了します。

> **注:**
> タッチトーン電話を使用しない VoIP 電話システムでは、キー押下を認識する際に問題が発生することがあります。問題を回避するには、カンファレンスユーザーがタッチトーン電話を使用することを確認するか、VoIP システムのドキュメントに記載されている通りに、キー押下を認識するよう VoIP システム設定を構成します。

カンファレンスへの参加者の追加

通知 を使用して、カンファレンスの参加者に追加します。

始める前に
必要なロール：notify_view、notify_admin、major_incident_manager、または communication_manager

このタスクについて
次の参加者を追加することができます。

- 特定の責務をアサインされたユーザー
- 必要なアドホックユーザーの連絡先
- サードパーティの連絡先など、ユーザーとして登録されていないその他の関係者

手順

1. 移動先 すべて > 通知 > カンファレンスコール.
2. 参加者を追加するカンファレンスコールを開きます。
3. [参加者を追加] 関連リンクをクリックします。
4. 表示されるダイアログ ボックスで、会議に追加する参加者を選択します。
   単一の参加者、参加者のグループ、または電話番号を追加することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



5. [参加者への簡単なメッセージを含める] フィールドで、追加したい参加者に対するメッセージを送信できます。
6. [参加者を追加] をクリックします。
   選択したユーザー、グループ、または電話番号が選択したカンファレンスに追加されます。

関連情報

カンファレンス参加者のミュートまたは削除

ミュートまたはすべての参加者をミュート

コミュニケーションマネージャーまたはカンファレンスのホストとして、ワークベンチからすべての会議の参加者をミュート/ミュート解除します。

始める前に

必要なロール：notify_view、notify_admin、major_incident_manager、または communication_manager
この手順を開始する前に、1 人以上の参加者がいるアクティブなカンファレンスが行われていることを確認してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > 重大インシデント管理 アプリケーションフィルターで
2. 解決しようとしているインシデントを選択します。
3. インシデントで、[ワークベンチを表示] をクリックします
4. [会議] タブで、会議を選択します

オプション	説明
すべてミュート	会議ですべての参加者をミュートするには、このボタンをクリックします。
すべてミュート状態を解除	会議のすべての参加者をミュート解除するには、このボタンをクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

すべてミュート



すべてミュート状態を解除



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カンファレンス参加者のミュートまたは削除

コミュニケーションマネージャーとして、カンファレンスの参加者をミュートまたは除外することができます。

始める前に

必要なロール：notify_view、notify_admin、major_incident_manager、または communication_manager
この手順を開始する前に、1 人以上の参加者がいるアクティブなカンファレンスが行われていることを確認してください。

> **注:**
> ホストフラグがアクティブに設定されている参加者は、カンファレンスから参加者をミュートまたは除外できます。

手順

1. 移動先 すべて > 通知 > カンファレンスコール.
2. カンファレンスコールを選択します。
3. [通知カンファレンス参加者] 関連リストで、参加者を選択します。
4. [ミュート] または [除外] をクリックします。

> **注:**
> ミュートされた参加者をミュート解除することができます。除外した参加者は、再度電話をかけてカンファレンスコールに参加し直すことができます。

カンファレンスの参加者にメッセージを送信する

コールのコンテキストを設定するために、簡単なメッセージをテキストまたは音声メッセージとしてカンファレンスの参加者に送信します。

始める前に

必要なロール：notify_view、または major incident manager

このタスクについて

いずれかの通知電話を使用してカンファレンスの参加者に SMS を送信できるように、Twilio などの電話プロバイダーを設定する必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > 重大インシデント管理 > ワークベンチビューを表示.
2. [会議] タブで、通話のタイプを選択し、[通話を開始] をクリックします。
3. [参加者への簡単なメッセージを含める] フィールドに、カンファレンスの参加者に送信するメッセージを入力し、[通話を開始] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カンファレンスの開始



注:
[通話を開始] をクリックすると、入力されたメッセージテキストが説明としてカンファレンスレコードに保存されます。OOB ワークフローが変更されていない場合、ワークフローはこのメッセージテキストを SMS としてユーザーに送信します。これは、電話プロバイダーを設定している場合に適用されます。

カンファレンス情報の表示

カンファレンスは、[インシデントコミュニケーション計画] フォームの [アクティビティ] セクションにシステムアクティビティとしてリストされ、[カンファレンス] 関連リストにもリストされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カンファレンス情報の表示



Notify コールのリスト

通知 アドミニストレーターである場合は、通知 との間で送受信されたコールと各コールのステータスのリストを表示できます。コールレコードは、レポートとアナリティクスに役立ちます。

コールのリストを表示するには、次に移動します: 通知 > コール.

コールのレコードは、ユーザーが 通知 番号を呼び出したとき、またはユーザーが 通知 を通じて発信コールを行ったときに自動的に生成されます。手動でコールのレコードを作成することはできません。

注:
コールレコードを削除することは可能ですが、削除すると、関連レコードがカスケード削除される可能性があります。

タスク番号などのソースが指定されている 通知 コールの場合、ソースは [ソース] 列の 通知 コール [notify_call] テーブルに追加されます。ソースが指定されている 通知 カンファレンスコールの場合、会議の各コールのレコードにソースが追加されます。

コールのステータス	説明
initiated	番号がダイヤルされたところです
ringing	コールは着信呼び出し中です。
in_progress	コールは応答され、現在進行中です。
no_answer	コールは応答されませんでした。
完了	コールは応答され、正常に終了しました。
busy	発信者は、ビジー信号を受信しました。
失敗	コールはダイヤルしたとおりに完了できませんでした。通常は、電話番号が存在していないために生じます。
invalid	入力が無効なために、コールを接続できませんでした。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コールのステータス	説明
不明	ドライバーが、ステータスをサポートしていません

タスクでの 通知 の使用

通知 を使用すると、タスクレコードからカンファレンスコールを開始したり、SMS アラートを送信したりすることができます。

この機能は、インシデント、問題、変更要求などのタスクテーブルを拡張するすべてのテーブルで使用できます。タスクから作成されたすべてのコールとメッセージは、単一の 通知 電話番号 (E.164 またはショートコード) を使用して開始されます。**glide.notify.task.phone_number** プロパティを設定することで、使用する電話番号を設定できます。

タスクからカンファレンスコールを開始する

通知 を使用して、タスクレコードからカンファレンスコールを開始することができます。

始める前に

必要なロール：notify_view または itil
タスクで 通知 を使用するには、通知 を設定する必要があります。電話コールワークフローのある番号グループに 通知 電話番号 (E.164 またはショートコード) があることを確認します。

glide.enable.notify_on_task プロパティを使用して、タスクテーブルとその拡張の通知データ連携を有効にします。**glide.notify.task.phone_number** プロパティに電話番号を入力することは、**glide.enable.notify_on_task** を true に設定することと同じです。

手順

1. インシデントや変更要求などの任意のタスクレコードに移動します。
2. [カンファレンスコールを開始] 関連リンクをクリックします。
3. カンファレンスコールに参加する [受信者] を 1 人以上選択します。
4. [開始] をクリックします。
   タスクから作成されたすべてのカンファレンスレコードは、そのタスクに関連付けらます。関連するカンファレンスは、[カンファレンス] 関連リストのタスク レコードから表示できます。場合によっては、この関連リストを追加するようにフォームを構成する必要があります。

タスクのカンファレンスコールを管理

カンファレンスへの自己参加を含む会議の複数の参加者を追加および管理し、ディスカッションが終了したらカンファレンスコールを終了します。

始める前に

- 必要なロール：notify_view、Itil、itil_admin、または admin
- カンファレンスは既に開始されています。

このタスクについて

[カンファレンスの管理] UI アクションは、タスク [task] テーブルを拡張するすべてのテーブルで使用できます。タスクレコードで少なくとも 1 つのカンファレンスがアクティブな場合は、フォームの関連リンクセクションにリンクが表示されます。タスクテーブルを拡張するテーブルのうち、インシデントコミュニケーション計画 [incident_alert] テーブルとコミュニケーションタスク [comm_task] テーブルの [カンファレンスの管理] UI アクションは意図的に非表示になっています。これら 2 つのテーブルでは、この機能は [カンファレンスコールに参加] および [カンファレンスコールを終了] UI アクションとして既に利用可能です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. インシデント、問題、変更要求などの任意のタスクレコードに移動します。
2. すべての会議がアクティブになっているレコードを開きます。
3. 関連リンクで、[カンファレンスの管理] をクリックします。
4. [会議の管理] ウィンドウでは、次のアクティビティを実行できます。

オプション	説明
カンファレンスコールに参加	ログインしたユーザーがカンファレンスの一部ではない場合、ユーザーは会議に参加できます。
参加者を追加	ディスカッションに参加できる参加者を会議に追加します。
カンファレンスコールを終了	ディスカッションが終了したら、会議を終了します。

5. オプション: [会議の管理] ウィンドウで、カンファレンス番号をクリックして会議の詳細を確認します。

タスクから **SMS** アラートを送信する

通知 を使用して、タスクレコードから SMS アラートを介してコールに関連する情報を送信します。

始める前に

必要なロール：notify_view または itil

このタスクについて

SMS ワークフローのある番号グループに 通知 電話番号 (E.164 またはショートコード) があることを確認します。

glide.enable.notify_on_task プロパティを使用して、タスクテーブルとその拡張の通知データ連携を有効にします。**glide.notify.task.phone_number** プロパティに電話番号を入力することは、**glide.enable.notify_on_task** を true に設定することと同じです。

手順

1. インシデントや変更要求などの任意のタスクレコードに移動します。
2. **[SMS** 送信] 関連リンクをクリックします。
3. [差出人 **(From)]** 選択リストで、SMS メッセージの送信元の電話番号を選択します。
4. SMS メッセージを送信する参加者を選択して追加します。
   デフォルトでは、インシデントコミュニケーション計画の [ユーザー連絡先] リストのすべてのユーザーが [推奨] セクションに表示されます。

   ダイアログボックスには、選択して SMS メッセージを送信する推奨参加者および選択された参加者が表示されます。
5. アドホック参加者を選択するには、次のいずれかのアクションを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
参照ルックアップアイコンをクリックし、関連するユーザーを選択します	[選択項目に追加] をクリックします。
参加者の電話番号を入力します	[選択項目に追加] をクリックします。

6. 参加者リストが完成したら、[メッセージ] フィールドに参加者に送信するメッセージを入力し、**[SMS** を送信] をクリックします。

タスクの結果

タスクから作成されたすべての SMS レコードは、そのタスクに関連付けられています。関連する SMS メッセージは、**[SMS** メッセージ] 関連リストのタスク レコードから表示できます。場合によっては、この関連リストを追加するようにフォームを構成する必要があります。

インシデントコミュニケーション管理での 通知 の使用

インシデントコミュニケーション計画で 通知 を使用して、SMS メッセージを送信したり、カンファレンスコールを開始したりすることができます。

インシデントコミュニケーション計画で 通知 を使用するには、特定の設定手順が必要です。

- 通知 とインシデントコミュニケーション管理の両方をアクティブにする必要があります。
- 通知 は、電話と SMS メッセージを開始また受信できるように設定されている必要があります。
- **com.snc.iam.notify_number** プロパティは、発信音声および SMS 機能によってアクティブな 通知 番号に設定されている必要があります。
- この 通知 番号は、着信と発信のカンファレンスワークフローで設定された番号グループに属している必要があります。

> **注:**
> カンファレンスグループの番号グループには、デフォルトでカンファレンスワークフローが設定されています。

関連情報

インシデントコミュニケーション管理

番号と番号グループ

カンファレンスコールでの 通知 の使用

インシデントコミュニケーション計画のカンファレンスコールを開始します。

通知 を使用して、1 人または複数のユーザーを招待することで、インシデントコミュニケーション計画からカンファレンスコールを開始します。

始める前に

必要なロール：notify_view、または admin

手順

1. 移動先 インシデントコミュニケーション管理 > すべて.
2. 関連するインシデント コミュニケーション計画レコードを開きます。
3. [会議] タブをクリックします。
4. 関連するインシデントコミュニケーションタスクの **[** アクション] で、[カンファレンスの開始] をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

5. カンファレンスの会議ブリッジと参加者を選択し、 カンファレンスコールをクリックします。
   会議ブリッジで使用可能なオプションは、構成されている会議プロバイダーによって異なります。詳細については、「通知でプロバイダーを設定する」を参照してください。

インシデントコミュニケーション管理からカンファレンスコールに参加して終了する

カンファレンスが開始された後、カンファレンスコールに参加してディスカッションに参加するか、会議が不要になったときに通話を終了します。

始める前に
必要なロール：notify_view、ia_admin または admin

手順

1. 移動先 インシデントコミュニケーション管理 > すべて.
2. 関連するインシデント コミュニケーション計画レコードを開きます。
3. [会議] タブをクリックします。
4. 関連するインシデントコミュニケーションタスクの [アクション] で、次のいずれかのアクションを実行します。

インシデントコミュニケーション計画に関するコミュニケーションの更新を送信する

選択したコミュニケーションチャネルを通じて、インシデントに関する最新のコミュニケーションを使用してユーザーを更新します。

始める前に

- 必要なロール：notify_view、または admin
- SMS を介して通信を送信する場合は、通知プラグイン (com.snc.notify) を有効にします。
- コミュニケーションタスクに対して少なくとも 1 つの通信チャネルを SMS またはメールとして設定します。

手順

1. 移動先 インシデントコミュニケーション管理 > すべて.
2. インシデントコミュニケーション計画レコードを開きます。
3. [インシデントコミュニケーションタスク] 関連リストから、更新を送信するインシデントコミュニケーションタスクを開きます。
4. 関連リンクで、[更新を開始] をクリックします。
5. 必要な情報を入力し、[送信] をクリックします。
   SMS コミュニケーションを送信するには、[送信元 **(From)]** 選択リストでコミュニケーションの送信元の番号を選択します。
6. [送信] をクリックします。

関連情報

インシデントコミュニケーション管理

通知 での オンコールスケジューリング の使用

通知 と オンコールスケジューリング の両方を使用する場合は、メールに加えて、SMS メッセージとしてオンコールエスカレーション通知を送信できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

通知 を オンコールスケジューリング と併用するように以下のアイテムを構成します。

- オンコールグループ番号グループに少なくとも 1 つの 通知 電話番号を追加する必要があります。着信 SMS 応答の処理をデフォルトでこのグループが構成されている (オンコールを介して: 割り当ての確認応答) 送信ボイスを処理するコールを受け入れるか、オンコール割り当てを却下して (オンコールを介して: 確認応答音声アサイン) を承認または却下するには割り当てします。
- SMS と音声を介してエスカレーションを進めるために、「オンコール: 確認応答によるアサイン」ワークフローなどのワークフローを設定する必要があります。

通知 での オンコールスケジューリング の設定

オンコールスケジューリングを設定して通知の機能を使用すると、SMS アラートを送信し、SMS 応答に基づいてタスクにユーザーをアサインすることができます。

始める前に

通知 と オンコールスケジューリング のプラグインが、インスタンスでアクティブになっていることを確認します。

必要なロール：notify_view、または admin

このタスクについて

初回の場合、または NotifyNow 搭載の オンコールスケジューリング から移行する場合は、通知 に オンコールスケジューリング を設定します。

手順

1. 移動先 すべて > 通知 > 番号.
2. オンコールスケジューリングメッセージの送受信に使用する電話番号を選択します。
3. [通知グループ] フィールドで、[オンコールグループ] を選択します。
   オンコールグループは、オンコールワークフローで構成されています。デフォルトでは、[オンコール：アサイン応答を確認] と [オンコール：音声確認応答によるアサイン応答音声によるアサイン] です。
4. 移動先 ワークフロー > ワークフローエディター.
5. [オンコール：確認応答によるアサイン] ワークフローを選択します。
6. タイトルバーのワークフローメニューアイコンをクリックし、[コピー] を選択して [オンコール：勤務表ごとの確認応答によるアサイン **(On-Call: Assign by Acknowledgement per rota)]** ワークフローをコピーします。

   デフォルトの名前とは異なる名前で、コピーしたワークフローを保存します。

   > **注:**
   > デフォルトのワークフローを変更せずに、必要なワークフローを選択しコピーして変更する必要があります。

7. **[SMS** 送信] アクティビティを選択します。
8. [宛先 (スクリプト) **(To (script))]** フィールドで、`getNotifyNumber()` 通知番号の sys ID の正しい値を使用するように、`getRecipientsAndNumberToSendFrom()` を変更します。
9. [ワークフローエディター] を閉じます。
10. 移動先 オンコールスケジューリング > トリガールール.
11. アサイン ワークフローを開始するトリガー ルールを選択します。
12. [トリガー アクション] フィールドで、[ワークフロー] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

13. [トリガー ワークフロー] フィールドで、[オンコール：確認応答によるアサイン] ワークフローを選択します。
14. [更新] をクリックします。
15. アサイン トリガー ルールそれぞれに、前の3つのステップを繰り返します。
これらのトリガー ルールのいずれかの条件が満たされるたびに、[オンコール：確認応答によるアサイン] ワークフローが実行されます。

関連情報

ワークフローエディタータイトルバー

通知 でのオンコール通信チャネルの制御

ユーザーの選んだ通信チャネルを常に使用するように、通知 で オンコールスケジューリング を設定することができます。

シフト表の [エスカレーション設定] で [強制された通信チャネル] が指定されている場合は、設定されたユーザーデバイス (SMS、音声、またはメール) が使用されます。

たとえば、設定されたデバイスが SMS である場合は、SMS デバイスが定義されていないオンコールメンバーがメールアドレスを持っていても、そのメンバーへの連絡は行われません。エスカレーション レベルでの通信チャネルの強制が成功しない場合は、それ以上の通信は試行されません。ユーザーに連絡できなかったという事実がログに記録されます。

関連情報

サブスクリプションベースの通知

オンコール：確認応答によるアサインワークフロー

オンコール：確認応答によるアサインワークフローは 通知 で提供されます。

ワークフローでは、シフトおよびシフト表のカスタムのエスカレーション設定や重複シフトなど、エスカレーション設定のデータを使用します。これらのエスカレーション設定に応じて、定義されたエスカレーションチェーンでこのワークフローが繰り返され、インシデントアサインを求める SMS、メール、または音声の通知がユーザーに送信されます。このワークフローではシフト表に指定された休暇が優先されます。休暇中のユーザーはエスカレーションチェーンに含まれず、そのユーザーには通知が送信されません。

オンコールスケジューリング と 通知 の両方をインストールすると、オンコールのアサイン要求に対する応答を追跡するために、通知メッセージ [notify_messages] テーブルに「message_number」列が追加されます。この列は、連絡先のユーザーがアサインを受け入れたか拒否したかを示します。通知を送信するには、トリガールールを定義する必要があります。通知を送信するために満たす必要のある条件と、実行する必要のあるアクションは、トリガールールによって決まります。

WebRTC UI からのユーザーの呼び出し

オンコールスケジュールのランディングページ、[勤務表およびエスカレーションの詳細] ダイアログボックスおよびオンコールカレンダーから WebRTC インターフェイスを通じて、ブラウザ内でコールを発信したり、音声通話を受信したりします。

始める前に
必要なロール：notify_view または itil

手順

1. 移動先 すべて > オンコールスケジューリング > オンコールカレンダー.
2. 開かれたカレンダーで、呼び出すユーザーの名前をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

3. [コール] を選択して、ユーザーを呼び出します。



オンコールスケジューリングにおける **NotifyNow** と 通知 の主な違い

NotifyNow によるオンコールスケジューリングと通知によるオンコールスケジューリングには重要な違いがあります。

質問に対する応答の追跡

[オンコール：確認応答によるアサイン] ワークフローでは、アサインの応答の追跡に使用される質問の通知テーブルを使用しなくなりました。オンコールスケジューリング と 通知 をインストールすると、オンコールのアサイン要求に対する応答を追跡するために、メッセージ通知 [notify_messages] テーブルに「message_number」列が追加されます。この列は、連絡先のユーザーがアサインを受け入れたか拒否したかを示します。

重大なインシデントでの 通知 **Cisco Webex Connector** の使用

1 人以上のユーザーをコールに招待して、重大なインシデントワークベンチからカンファレンスコールを開始します。

通知アドミニストレーター、重大インシデントマネージャー、またはコミュニケーションマネージャーは、カンファレンスコールを管理することができます。

MIM ワークベンチから共同作業コミュニケーションタスクを作成

コミュニケーション計画を作成するか、既存のコミュニケーション計画に新しいコミュニケーションタスクを追加して、重大インシデント管理ワークベンチから重大なインシデントを解決します。

始める前に
必要なロール：notify_view、または admin

手順

1. 移動先 すべて > インシデント > 重大なインシデント > オープン.
2. 関連する重大なインシデントを開きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. [ワークベンチを表示] を選択します。
4. [コラボレーション] タブを選択します。
5. [コミュニケーションタスク] セクションに表示される [追加] を選択します。
6. フォームの各フィールドに入力します。

共同作業タスク

フィールド	説明
タスクの簡単な説明	コミュニケーションタスクの簡単な説明を入力するオプション。
チャネル	コミュニケーション用のチャネルを選択するオプション。 [会議室] を選択します。
周期	タスクを実行する頻度を選択するオプション。 タスクは 1 回のみの実行、または特定の期間での実行が可能です。
期限 (分)	タスク開始後にタスクを実行する必要がある時間までのタイムスパン。

7. [次へ] を選択します。
8. [受信者を管理] タブで、重大なインシデントコミュニケーション計画に関与する必要があるユーザーを追加します。
9. [追加] を選択します。

MIM ワークベンチから 通知 Cisco Webex 会議を開始

MIM ワークベンチから Webex 会議を開始して、重大なインシデントの解決に向けて作業します。

始める前に

必要なロール：notify_view、または major_incident_manager

手順

1. 移動先 すべて > インシデント > 重大なインシデント > オープン.
2. 関連する重大なインシデントを開きます。
3. [ワークベンチを表示] を選択します。
4. [コラボレーション] タブを選択します。
5. [開始] ボタンを選択します。
6. フォームの各フィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[タスクを開始 **(Initiate task)**] ダイアログボックスのテーブル

フィールド	説明
会議ブリッジ	会議用の会議ブリッジを選択するオプション。 Webex のみがデフォルトのプロバイダーセレクターである場合、Webex として会議ブリッジが選択されます。
参加者を追加	チケットの解決に向けて作業するユーザーとステークホルダーを追加するオプション。 ○ [ユーザー]：カンファレンスに含めるユーザーの名前を入力します。 ○ [グループ]：カンファレンスに含めるユーザーのグループを入力します。 ○ [メール]：カンファレンスに含める参加者の有効なメールを入力します。 必要なステークホルダーを追加した後、[選択済みに追加 **(Add to selected)**] をクリックします。
タイトル	デフォルトのタイトルは簡単な説明が付いたチケット番号です。
参加者への簡単なメッセージの包含	インタラクションを開始する前にユーザーに開始メッセージを提供するオプション

7. [開始] を選択します。
8. 表示されるダイアログボックスで [リンクを開く] を選択します。

   ワークベンチのリンクをクリックして、Webex カンファレンスコールを開始することもできます。

カンファレンスへの参加者の追加

重大なインシデントを解決するためのディスカッションに参加する参加者をカンファレンスに追加します。

始める前に
必要なロール：notify_admin、major_incident_manager、communication_manager

手順

1. 移動先 すべて > インシデント > 重大なインシデント > オープン.
2. 関連する重大なインシデントを開きます。
3. [ワークベンチを表示] を選択します。
4. [コラボレーション] タブを選択します。
5. [アクティブな参加者]の下の [(+) 参加者] を選択します。
6. フォームの各フィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

参加者の追加

フィールド	説明
参加者を追加	チケットの解決に向けて作業するユーザーとステークホルダーを追加するオプション。 ○ [ユーザー]：カンファレンスに含めるユーザーの名前を入力します。 ○ [グループ]：カンファレンスに含めるユーザーのグループを入力します。 ○ [メール]：カンファレンスに含める参加者の有効なメールを入力します。 必要なステークホルダーを追加した後、[選択済みに追加 **(Add to selected)]** をクリックします。
タイトル	デフォルトのタイトルは簡単な説明が付いたチケット番号です。
参加者への簡単なメッセージの包含	インタラクションを開始する前にユーザーに開始メッセージを提供するオプション

7. [参加者の追加] を選択します。

アクティブなカンファレンスコールで参加者のステータスを表示できます。

カンファレンスコールに参加

インシデントからアクティブなカンファレンスコールに参加して、インシデントの解決について話し合います。

始める前に

必要なロール：notify_view、notify_admin、major_incident_manager、または communication_manager

手順

1. 移動先 すべて > インシデント > 重大なインシデント > オープン.

2. 関連する重大なインシデントを開きます。

3. [ワークベンチを表示] を選択します。

4. [コラボレーション] タブを選択します。

5. [電話に参加] を選択します。

通知の参照

このセクションで 通知 アプリケーションに関する追加情報を表示します。

Notify-Twilio と **Notify-Twilio Direct** との違い

アーキテクチャ、ワークフロー、Twilio サポート、タスク始動型のカンファレンスなどを含む、Notify-Twilio ドライバーと Notify-Twilio Direct ドライバーとの違いについて説明します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Notify-Twilio と Notify-Twilio Direct との違い

Notify-Twilio (com.snc.notify.twilio)	Notify-Twilio Direct (com.snc.notify.twilio_direct)
このプラグインは使用停止になりました。Notify - Twilio Direct ドライバーがこのプラグインに置き換わりました。	Twilio と通知の次世代データ連携を提供します。
Twilio との Java SDK ベースのデータ連携を使用します。	これは、プラットフォームが提供する送信 REST API を使用して Twilio に接続する JavaScript ベースのドライバーです。
NA	コパイロットメッセージング、Twilio 通知一括 SMS など、さまざまな高度な SMS 機能のサポートを追加します。
NA	カンファレンスコールで話している参加者の表示、誰かが会議に参加/退出するときのビープ音の無効化、マシン検出などの高度なコール機能など、カンファレンスのさまざまな機能のサポートを追加します。

Notify-Twilio Direct ドライバーへの移行

Notify-Twilio Direct ドライバーへ移行すると、Twilio および 通知 との次世代統合が提供されます。

始める前に
通知と Twilio の統合ドライバーを使用して Twilio に接続する必要があります。

必要なロール：notify_admin

手順

1. 移動先 通知 > アドミニストレーション > **Twilio** 構成 (従来).
2. [今すぐ移行 **(Migrate Now)]** をクリックします。
3. 確認ダイアログで、**[OK]** をクリックします。
   Twilio ドライバーの切断が開始され、アカウント SID と認証トークンが Twilio Direct の設定ページにコピーされます。その後、Twilio Direct はそのアカウントに自動接続され、ドライバーの設定ページにリダイレクトされます。

パブリック URL

オンプレミスの顧客では、Notify-Twilio ドライバーを正常に機能させるために、URL がインターネットからアクセス可能であることを確認します。

Notify-Twilio ドライバー (新旧両方) では、インスタンス上の特定の URL が認証なしで Twilio サーバーによってインターネットからアクセス可能である必要があります。インスタンスがプライベートネットワーク内にある場合は、ポート転送または逆プロキシの設定のいずれかが必要です。

Notify-Twilio ドライバーでは、URL は次のとおりです。

- /NotifyTwilioCallProcessor.do
- /NotifyTwilioCallStatusProcessor.do
- /NotifyTwilioSMSProcessor.do
- /NotifyTwilioDialStatusProcessor.do
- /NotifyTwilioEventProcessor.do

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- /NotifyTwilioDialProcessor.do
- /NotifyTwilioRecordingProcessor.do

Notify-Twilio Direct ドライバーでは、URL は次のとおりです。

- /api/sn_twilio_direct/twilio_callbacks/process/twiml/{callback_name}
- /api/sn_twilio_direct/twilio_callbacks/process/xml/{callback_name}

注:
プライベートネットワーク内のインスタンス名はインターネットドメインと異なることがあるため、 *glide.notify.endpoint* プロパティはインターネットの表示名に設定する必要があります。

Twilio Direct ドライバーでインストールされるコンポーネント

通知 とデータ連携するために Twilio Direct ドライバーとともにいくつかのタイプのコンポーネントがインストールされます。

Twilio Direct ドライバーとともにインストールされるビジネスルール

Twilio は以下のビジネスルールをインストールします。

ビジネスルール	テーブル	説明
アカウント接続/切断メッセージ (Account Connected Disconnected Message)	[sn_twilio_direct_twilio_config]	Twilio が完全に設定されており、情報メッセージを表示するかどうかを確認します。
テスト期間の計算	[sn_twilio_direct_callback_test]	Twilio コールバックテストの期間を設定します。
マシン検出タイムアウト範囲チェック (Machine detection timeout range check)	[sn_twilio_direct_twilio_config]	[回答マシンの検出] が有効な場合に、回答マシンを検出するためのタイムアウト値を確認します。タイムアウトの有効な範囲は、3 ～ 120 秒です。
認証情報の移動 (Move credentials)	[sn_twilio_direct_twilio_config]	アカウントの認証情報を [sn_twilio_direct_basic_auth] に移動します。
認証情報の入力 (Populate Credentials)	[sn_twilio_direct_twilio_config]	現在の SID と認証トークンを表示するために、それらを [sn_twilio_direct_basic_auth] テーブルから入力します。
送信される計算済みフィールドおよび認証の設定 (Set outbound calculated fields & auth)	[sn_twilio_direct_twilio_config]	基本認証プロファイルにアカウントの認証情報を設定します。
リセット JWT キーの設定	[sn_twilio_direct_basic_auth]	認証トークンを [sn_twilio_direct_basic_auth] から

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ビジネスルール	テーブル	説明
		[jwt_keystore_aliases] の署名キーのパスワードにコピーします。
受信する計算済みフィールドの検証と設定 (Validate & set inbound calculated fields)	[sn_twilio_direct_twilio_config]	受信 rest フィールド値に基づいて、callback_endpoint フィールドを入力します。エンドポイント URL が正しい形式でない場合は、エラーメッセージを表示します。
高速一括 SMS オプションの検証 (Validate Fast Bulk SMS option)	[sn_twilio_direct_twilio_config]	**[Twilio** 通知 一括 **SMS]** が有効な場合に、Twilio メッセージングと Notify サービス ID を検証します。
インテリジェント SMS オプションの検証 (Validate Intelligent SMS option)	[sn_twilio_direct_twilio_config]	[インテリジェント **SMS** 処理] が有効な場合に、Twilio メッセージングサービス ID を検証します。

Twilio Direct ドライバーとともにインストールされるテーブル

以下では、Twilio Direct ドライバーとともにインストールされるテーブルについて説明します。

Twilio Direct ドライバーとともにインストールされるテーブル

テーブル	説明
[sn_twilio_direct_callback_processor]	アプリケーションファイルを拡張します。Twilio からのコールバックペイロードを処理し、適切な応答 XML または TwiML ドキュメントを生成するスクリプトが含まれています。 **注:** コールバックプロセッサスクリプトはドライバーの重要なコアコンポーネントであるため、それらを編集、削除、新規追加するときに警告を使用します。
[sn_twilio_direct_twilio_config]	アプリケーションファイルを拡張します。ドライバーの設定オプションの値が含まれています。
[sn_twilio_direct_basic_auth]	基本認証情報を強化します。アカウント SID と認証トークンは、このテーブルに格納されます。
[sn_twilio_direct_callback_test]	コールバックテストの実行履歴を保存します。

番号と番号グループ

番号グループを使用すると、通知 電話番号をグループ化し、グループ化された番号間でワークフローを共有することができます。

通知 内の各電話番号には、関連する番号グループがあります。1 つのグループ内の番号では、受信コールと送信コールおよび SMS メッセージの処理に同じワークフローを使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

グループに関連付けられた番号は、[通知 電話番号グループ] フォームの [通知電話番号] 関連リストに表示されます。

番号グループワークフローに誤った条件がある場合は、警告が表示されます。

番号グループを作成する

通知 の電話番号をグループ化し、グループ化された番号間でワークフローを共有することができます。

始める前に

必要なロール：notify_admin

このタスクについて

通知 内の各電話番号には、関連する番号グループがあります。1 つのグループ内の番号では、受信コールと送信コールおよび SMS メッセージの処理に同じワークフローを使用します。

グループに関連付けられた番号は、[通知 電話番号グループ] フォームの [通知電話番号] 関連リストに表示されます。

手順

1. 移動先 すべて > 通知 > 番号グループ.



2. [新規] をクリックします。

3. [名前] を入力して、[着信ワークフロー] フィールドで [通知：**(Re)** カンファレンスコールに参加] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



注:
送信 SMS 自体を送信するワークフローを設定しないようにします。そう設定すると、ワークフローが再帰的に呼び出されます。

フィールド	説明
名前	番号グループの一意の名前。
着信コール ワークフロー	このグループに着信電話があったときに実行するワークフロー。
着信 SMS ワークフロー	このグループに受信 SMS メッセージがあったときに実行するワークフロー。
発信コール ワークフロー	発信電話がこのグループにあったときに実行するワークフロー。
送信 SMS ワークフロー	送信 SMS メッセージがこのグループにあったときに実行するワークフロー。 **注:** すぐに利用可能なワークフロー「通知：SMS 経由でカンファレンスへ参加 (Notify: Join Conference Call Via SMS)」は、「送信 SMS ワークフロー」に設定しないでください。[送信 SMS ワークフロー] で SMS を送信するワークフローを設定すると、同じワークフローがトリガーされ、再帰ループが発生します。

着信コール ワークフローは、通知コール [notify_call] テーブルで実行する必要があります。受信と送信の SMS ワークフローは、通知メッセージ [notify_message] テーブルまたはグローバル [global] テーブルで実行する必要があります。

ショート コードは SMS ワークフローグループにのみ関連付けることができます。ショート コード グループに着信コールまたは発信コールを追加することはできません。

4. [送信] をクリックします。

次のタスク
番号を番号グループに関連付ける

番号グループを作成したら、そのグループに番号を関連付けて、選択したワークフローを使用します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注:
各電話番号は、1 つの番号グループにのみ関連付けることができます。

複数の番号グループを作成し、異なる Twilio 番号で構成できます。その後、要件に基づいて番号グループをさまざまなワークフローに関連付けることができます。

番号を番号グループに関連付ける

着信および発信のワークフローを使用するには、番号グループに通知番号を関連付けます。

始める前に
必要なロール：notify_admin

手順

1. 移動先 すべて > 通知 > 番号.



2. リストされた電話番号をクリックし、[番号グループ] に適宜割り当てます。

注:
各電話番号は、1 つの番号グループにのみ関連付けることができます。

フィールド	説明
番号	登録番号。
電話番号	E.164 電話番号 (該当する場合)。
グループに通知	(オプション) この番号が割り当てられているグループ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
番号所有者	番号のサービスプロバイダー。
ショート コード	ショート コード番号 (該当する場合)。
アクティブ	タスクがアクティブかどうかを示すチェックボックス。

3. [更新] をクリックします。

通知 フロー

通知フローを使用して通話と SMS メッセージ管理。

Zurich以降、次のアクションをフローアクションとして使用でき、サブフローを作成するときに使用できます。

通知フロー

フロー	説明
電話会議に参加	[カンファレンスコールに参加] アクションは、着信または発信コールを通知カンファレンスに接続します。 アクションの入力は次のとおりです。 • コールの通知 • カンファレンスコールの通知 • レコード • ミュート • 入場時に開始 • 退出時に終了 • スターボタンで切断 • 入室時にビープ音を鳴らす • 退出時にビープ音を鳴らす • 即時入力を有効にする • 追加の構成
呼び出し	コールアクションは、通知フローを使用して発信電話をかけます。このアクションは任意のテーブルに追加できます。 アクションの入力は次のとおりです。 • 番号の通知 • ソーステーブル • ソース Sys ID • コールする電話番号 • カンファレンスコールレコード • ユーザー Sys ID

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

通知フロー (続く)

フロー	説明
	• グループの Sys ID • 追加パラメーター
SMS 送信	**[SMS** 送信 ワークフロー] アクション通知を使用した短いテキストメッセージをユーザーの電話に送信し。このアクションは任意のテーブルに追加できます。 アクションの入力は次のとおりです。 • 受信者 • メッセージ
コールを転送	コールの転送アクションは、通知コールを E.164 準拠の電話番号に転送します。 アクションの入力は次のとおりです。 • コールの通知 • コールする電話番号 • タイムアウト (秒) • レコード
入力	入力アクションは、通知通話のオプションのリストを表示して、電話メニューを作成します。 アクションの入力は次のとおりです。 • 桁数 • 終了キー • タイムアウト (秒) • IVR メニューリスト • 発言 • プレイ • コールの通知
切断	切断アクションは、アクティブな通知電話を切断します。 アクションの入力が `Notify Call`です。
プレイ	再生アクションは、通知コールでサウンドファイルを再生します。 アクションの入力は次のとおりです。 • URL • ループ • コールの通知
通話を録音	[コールを録音] アクションは、通知コールのユーザーからの音声を録音します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

通知フロー (続く)

フロー	説明
	アクションの入力は次のとおりです。 • コールの通知 • 最大時間 (秒) • タイムアウト (秒) • 終了キー
却下	却下アクションは、着信 通知 コールを拒否します。 アクションの入力は次のとおりです。 • 理由 • コールの通知
発言	読み上げアクションを使用すると、通知通話でテキスト読み上げを使用してメッセージを再生できます。 アクションの入力は次のとおりです。 • 読み聞かせるテキスト • 言語 • コールの通知
通知クライアントに転送	クライアント通知に転送するアクションは、電話を通知 WebRTC クライアントに接続します。 アクションの入力は次のとおりです。 • ユーザー • タイムアウト (秒) • レコード • コールの通知
順番待ち	[キュー] アクションは、アクティブな通知コールをキューに入れます。 アクションの入力が `Notify Call`です。

新しいインスタンスのサブフローと ワークフロースタジオ で、独自のカスタムオンコールスケジューリングフローをビルドおよび変更できます。次のベースシステムワークフローがサブフローに移行されました。

- カンファレンスコールに (再) 参加
- ミュートしてカンファレンスコールに参加
- SMS でカンファレンスコールに参加

カスタム 通知 サブフローの作成

使用する独自のカスタムフローを作成します通知ワークフロースタジオを使用します。

始める前に
必要なロール：admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて > プロセス自動化 > フローデザイナー.
2. [サブフロー] を選択します。
3. 選択 新規 > サブフロー.
4. 新しいサブフローセクション、 に詳細を入力し、 次に [サブフローを構築] を選択します。
5. [アクション] の下の [アクション] を選択します。
6. [グローバル] を選択し、通知アクションを選択します。
7. 選択した 通知 アクションに基づいて、[アクション入力] に詳細を入力します。
   たとえば、[読み上げ] を選択した場合は、次に示すように詳細を入力する必要があります。
   - 読み上げるテキスト:このフィールドに読む必要があるテキストを入力します。
   - 言語:言語を選択します。
   - 通知コール: 通知 コールを選択します。
8. **[Done** (完了)] を選択します。
9. **[Publish** (公開)] を選択します。

   サブフローの公開を確認するポップアップウィンドウが表示されます。
10. **[Publish** (公開)] を選択します。

次のタスク

ワークフローを使用するために、サブフローをテストして 通知 番号グループにマップすることができます。 サブフローをマッピングするには、次に移動する必要があります: すべて > 通知 > 番号グループ. 通知グループを選択し、作成したサブフローをマッピングします。

通知ワークフローアクティビティ

通知 ワークフローアクティビティでは、通知 内のコールと SMS メッセージを管理します。

電話を管理するすべての 通知 ワークフローは、notify_call テーブルで実行される必要があります。コール関連の 通知 アクティビティは、[テーブル] フィールド値が通知コール **[notify_call]** であるワークフローにのみ追加できます。

If ワークフローアクティビティを使用するなどして *`current.is_human`* 変数を確認することで、通知 ワークフロー内からの発信コールへの応答が人による応答であったか、留守番機能による応答であったかを特定することができます。この変数は、発信コールへの応答があったときに電話通信プロバイダーによって設定されます。この変数は、着信コールでは常に true です。

注:
アクティブな電話とやり取りしている複数の 通知 アクティビティ間で [タイマー] アクティビティを追加しないでください。

重要:
通知 ワークフローを作成するときは、ワークフローの [条件に一致した場合] フィールドを [-なし-] に設定します。通知 は、設定された番号グループに基づいて実行するワークフローを制御します。

関連情報

ワークフロー 通知アクティビティので変数を使用する

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カンファレンス参加の ワークフロー アクティビティ

カンファレンス参加アクティビティでは、着信または発信コールを「通知 カンファレンス」に接続します。

通知 には、「Notify： (再) カンファレンスコールに参加する」と「Notify：SMS 経由でカンファレンスコールに参加する」のワークフローが含まれています。これらのワークフローでは、カンファレンスコールに参加アクティビティを使用して、着信と発信のコール、および受信 SMS メッセージをカンファレンスに接続する方法を示します。

入力変数

アクティビティの初期動作が、入力変数によって決まります。

入力変数

変数	説明
レコード	カンファレンスコールを録音するには、このチェックボックスをオンにします。
詳細	詳細な設定オプションを表示するには、このチェック ボックスをオンします。
スクリプト	新しい参加者がカンファレンスコールに参加したときにその参加者をミュートする必要がある場合など、JavaScript を使用した詳細な設定オプションを指定します。ワークフロー スクラッチパッドから値にアクセスできます。

条件

これらの条件によって、アクティビティの後にどの移行が実行されるかが決まります。カンファレンス参加アクティビティでは、デフォルトで条件は指定されていません。

このアクティビティには、エラー条件を追加することができます。confernece_call スクラッチパッド変数が設定されていない場合、アクティビティはエラー状態に移行します。

スクラッチパッドエントリーー

アクティビティでは、ワークフロー スクラッチパッドを使用して永続的な値を読み取ります。

スクラッチパッドから読み取る値

スクラッチパッド変数	説明
workflow.scratchpad.conference_call	単一のカンファレンスレコードの GlideRecord。このアクティビティによって処理されたコールがこのカンファレンスに追加されます。この値が未指定の場合、カンファレンス参加アクティビティでエラーがログに記録されます。 通知 API コール `(String notifyPhoneNumber、String toPhoneNumber、GlideRecord conferenceCall)` メソッドを使用して発信コール ワークフローを開始時に、このスクラッチパッドの値は、カンファレンスの GlideRecord に自動的に設定されます。着信コール ワークフロー、または別のメカニズムを使用して開始された

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクラッチパッドから読み取る値 (続く)

スクラッチパッド変数	説明
	ワークフローの場合、このスクラッチパッド値を明示的に設定する必要があります。

カンファレンスへの参加アクティビティで利用可能なさまざまな属性を有効にします

システムアドミニストレーターは、以下のいずれかまたはすべての属性を有効にして、カンファレンス参加ワークフローアクティビティで使用することができます。

属性	説明
hangupOnStar	hangupOnStar が有効 (true に設定) になっている場合、カンファレンスの参加者は「*」ボタンを押して通話を切断できます。コントロールがワークフローに返されます。これを使用して顧客定義のアクションをトリガーすることができます。
ミュート状態	ミュートが有効 (true に設定) の場合、参加者はミュート状態で会議に参加します。
beepOnEnter	beepOnEnter が有効になっている (true に設定されている) 場合、ユーザーが会議に参加すると通知ビープ音が鳴ります。
beepOnExit	beepOnExit が有効になっている (true に設定されている) 場合、ユーザーが会議から退出すると通知ビープ音が鳴ります。
enableImmediateInput	enableImmediateInput が有効になっている (true に設定されている) 場合、このユーザーの会議が終了した直後に 1 桁の入力が許可され、workflow.scratchpad.confDigits に設定されます。hangupOnStar が false の場合、このオプションは無視されます。

上記の属性のいずれかを有効にするには、次の手順を実行します。

1. 移動先 ワークフロー > アドミニストレーション > ワークフローバージョン.
2. 「通知：(Re) カンファレンスへの参加」ワークフローを開きます。
3. [ワークフローを表示] 関連リンクをクリックします。
4. ワークフローを変更するには、「ワークフロー アクション」アイコンをクリックし、[チェックアウト] をクリックします。
5. [カンファレンスへの参加] ワークフローアクティビティを開きます。
6. [詳細] チェック ボックスをオンにして、[スクリプト] フィールドを表示します。
7. スクリプトの *config* 変数で **hangupOnStar** 属性を true に設定します。デフォルト設定では false になっています。
8. [更新] をクリックします。
9. 「ワークフロー アクション」アイコンをクリックし、[公開] をクリックして変更を保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

同様に、他の属性を有効にすることができます。

コールワークフローアクティビティ

コールアクティビティでは、通知ワークフローを使用して電話の発信を行います。このワークフローアクティビティは、任意のテーブルに追加することができます。

入力変数

アクティビティの初期動作が、入力変数によって決まります。

入力変数

変数	説明
番号の通知	通知の発信元の通知電話番号。コールを開始すると、この番号に関連付けられた番号グループの発信コール ワークフローが実行されます。
コールする電話番号	電話を発信する相手先の E.164 準拠の電話番号。
詳細	[発信先電話番号] と [通知番号] 変数を使用する代わりに、スクリプトを使用して発信先番号と発信元の通知電話番号を決定する場合は、このチェック ボックスをオンにします。
スクリプト	発信先の番号を管理するスクリプトを定義します。このスクリプトは、{notify_number: 'sys_id', phone_number: '+316...'} のように 通知番号 sys_id や発信先電話番号をリストする文字列を返す必要があります。

条件

これらの条件によって、アクティビティの後にどの移行が実行されるかが決まります。コール アクティビティでは、デフォルトで条件は指定されていません。

このアクティビティには、エラー条件を追加することができます。詳細スクリプトによって返された無効なデータによりコールを設定できなかった場合、アクティビティはエラー状態に移行します。

SMS 送信ワークフローアクティビティ

通知を使用して短いテキストメッセージをユーザーの電話に送信する、**[SMS** 送信] ワークフロー アクティビティ。このワークフローアクティビティは、任意のテーブルに追加することができます。

通知 の要件

SMS メッセージを送信するには、通知でプロバイダーを追加して構成する必要があります。プロバイダーの構成の詳細については、「通知でプロバイダーを設定する」を参照してください。

入力変数

アクティビティの初期動作が、入力変数によって決まります。

入力変数

変数	説明
送信元	SMS メッセージの送信に使用する通知電話番号を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力変数 (続く)

変数	説明
詳細	JavaScript を使用してメッセージの送信先番号とメッセージの送信に使用する通知番号を決定するには、このチェック ボックスをオンにします。
宛先	メッセージを送信するユーザーの番号を選択します。ユーザー レコードには、E.164 準拠の電話番号、または SMS メッセージ用に構成された通知デバイスが必要です。
宛先 (グループ)	メッセージを送信するグループの番号を選択します。E.164 準拠の電話番号または SMS 通知デバイスを持つそのグループのすべてのメンバーはメッセージを受信します。
メッセージ	送信するメッセージを入力します。現在のレコードからフィールド値を追加するには、[変数の選択] ボックスを使用します。ワークフロー スクラッチパッドから値を追加することもできます。フィールドとスクラッチパッドの変数の名前が同じ場合は、フィールド値が使用されます。 このメッセージ内では変数を使用することができるため、設計時にメッセージの長さを特定することはできません。アクティビティで電話通信プロバイダーがサポートするよりも長いメッセージが送信されると、メッセージは切り捨てられ、インスタンスで警告がログに記録されます。
宛先 (スクリプト)	メッセージの送信先番号とメッセージの送信に使用する通知番号を決定するスクリプトを入力します。 スクリプトは、{notify_number: \'...sys_id...\', users: [...], groups: [...], numbers: [...]} の形式の JavaScript オブジェクトを返す必要があります 。メッセージを送信するユーザーまたはグループを sys_id 値のアレイとして指定します。他の番号を E.164 準拠の電話番号のアレイとして指定します。 このフィールドは、[詳細] が選択されている場合にのみ表示されます。

条件

これらの条件によって、アクティビティの後にどの移行が実行されるかが決まります。このアクティビティでは、デフォルトで条件が指定されていません。

このアクティビティには、エラー条件を追加することができます。コールに使用された通知番号が正しく設定されていない、または SMS メッセージを送信できない場合、あるいは SMS の送信中にエラーが発生した場合は、アクティビティはエラー状態に移行します。

コールを転送ワークフローアクティビティ

[コールを転送] アクティビティでは、通知コールを E.164 準拠の電話番号に転送します。

転送された電話を受ける人が電話を切ると、コール転送アクティビティは完了となり、次のアクティビティに移行します。ワークフロー内のそれ以降の通知アクティビティは、発信者に対してのみ実行されます。

入力変数

アクティビティの初期動作が、入力変数によって決まります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力変数

変数	説明
コールする電話番号	コールを転送する電話番号を入力します。
タイムアウト (秒)	電話を切る前にコールへの応答を待つ時間を入力します。
レコード	会話を録音するには、このチェック ボックスをオンにします。

条件

アクティビティの後にどの移行が来るかは、条件によって決まります。コール転送アクティビティでは、デフォルトで条件は指定されていません。

このアクティビティには、エラー条件を追加することができます。コールする電話番号が無効な場合、アクティビティはエラー状態に移行します。

入力ワークフローアクティビティ

入力アクティビティでは、Notify コールにオプションのリストを提示することによって、電話メニューを作成します。

入力変数

アクティビティの初期動作が、入力変数によって決まります。

自動翻訳

入力変数

変数	説明
桁数	発信者が入力できる最大桁数を指定します。発信者は最大数よりも小さい桁数を入力し、[終了] キーを押してエントリを完了します。
終了キー	メニュー オプションの選択が終了したら、発信者が電話で押すことができるキーを指定します。
タイムアウト (秒)	発信者がメニューオプションを選択していない場合に、自動的にメニューを閉じるまでに待機する時間を指定します。
詳細	アクティビティ条件を使用する代わりに、スクリプトを使用して電話メニューを作成するには、このチェック ボックスをオンにします。

スクリプト	電話メニューを作成するためのスクリプトを定義します。スクリプトは、次の形式で JavaScript オブジェクトとして *answer* 変数を返す必要があります。
	`answer = {`
	`“1”: {`
	`“play”: “https://some_url.com/options/one.mp3“,`
	`“myCustomData”: “some data here”`
	`},`
	`“2”: {`
	`“play”: “https://some_url.com/options/two.mp3”,`
	`“myCustomData”: “some other data here”`
	`},`
	`“3”: {`
	`“speak”: “type 3 to speak to a representative”,`
	`“language”: “en-US”,`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力変数 (続く)

変数	説明
	<pre> “myCustomData”: “some more data here” } };</pre> スクリプトは、*speak* 属性を使用してテキスト読み上げ文字列と言語コードを指定するか、*play* 属性を使用して再生する音楽の URL を指定することができます。上記の例の *myCustomData* のようにオプションの属性を追加して、関連する情報を保存することもできます。 **注:** スクリプトオブジェクトは、下位互換性のために *say* 属性を引き続きサポートします。

条件

条件によって、このアクティビティの後に来る移行が決定されます。

入力アクティビティでは、デフォルトで条件が指定されていません。電話メニューを作成する条件を定義する必要があります。各条件は、電話メニュー上のオプションの 1 つになります。通知では、条件ごとに最大 100 文字まで、各条件の 名前から発信者までテキストを読み取ります。

メッセージの先頭に **xx-XX:<**メッセージ**>** の形式で言語コードをプレフィックスとして付けることで、各条件の言語を指定することができます。たとえば、フランス語 (カナダ) の場合「**fr-CA:**」を付けます。利用可能な言語は、通知言語 [notify_language] テーブルに格納されています。

アクティビティが移行する条件は、発信者が入力した数字に依存します。**parseInt(workflow.scratchpad.digits) == <**想定される数字**>** に、条件 [条件] 値を設定します。たとえば、発信者が番号「3」を押したときの条件で移行するには、[条件] に **parseInt(workflow.scratchpad.digits) == 3** を設定します。

このアクティビティには、エラー条件を追加することができます。詳細スクリプトが無効な値を返した場合、または条件のテキスト読み上げが空の場合、アクティビティはエラー条件で移行します。

スクラッチパッドエントリー

このアクティビティでは、ワークフロー スクラッチパッドを使用して永続的な値の書き込みを行います。

スクラッチパッドに書き込まれた値

エントリ	説明
workflow.scratchpad.digits	文字列として発信者によって入力された数字。
workflow.scratchpad.menu<アクティビティ名>	詳細スクリプトオプションを使用している場合の、完全な *answer* 変数。このアクティビティが正常に実行されると、このメニューに他のアクティビティからアクセスすることができます。 たとえば、アクティビティ名が `choice` の場合、以下を使用してメニューから値にアクセスできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクラッチパッドに書き込まれた値 (続く)

エントリ	説明

	var previousActivity = "choices";
	var choicesMenu =
	workflow.scratchpad.menu[previousActivity];
	var menuItem = choicesMenu[workflow.scratchpad.digits]; //
	Selects the menu item based on the caller's input.
	var selectedValue = menuItem.myCustomData; //get the
	custom data for the selected menu item.

切断ワークフローアクティビティ

切断アクティビティでは、アクティブな通知電話のコールを切断します。

切断アクティビティを使用すると、応答のあったコールだけを切断することができます。応答のないコールを切断する場合は、拒否アクティビティを使用します。

再生ワークフローアクティビティ

再生アクティビティでは、Notify コールで音声ファイルを再生します。

入力変数

アクティビティの初期動作が、入力変数によって決まります。

入力変数

変数	説明
URL	再生する音声ファイルの URL を入力します。URL にアクセスできない場合、またはオーディオファイルの MIME タイプが電話通信プロバイダーによってサポートされていない場合は、再生アクティビティはスキップされます。
ループ	音声ファイルの再生回数を入力します。

条件

これらの条件によって、アクティビティの後にどの移行が実行されるかが決まります。再生アクティビティでは、デフォルトで条件が指定されていません。

音声ファイルのエラーを処理するエラー条件を作成できます。指定された音声ファイルが使用できない場合、またはサポートされていない MIME タイプの場合、アクティビティはエラー状態に移行します。サポートされている MIME タイプは、通知オーディオ MIME タイプ [notify_mime_type] テーブルにリストされています。

録音ワークフローアクティビティ

録音ワークフローアクティビティでは、ユーザからの音声を Notify コールに録音します。

注:
録音ワークフローアクティビティは 通知 コールを記録しますが、通知カンファレンスは記録しません。通知 カンファレンスコールを録音するには、[カンファレンスコールに参加] ワークフローアクティビティで [録音] アクティビティ変数を設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力変数

アクティビティの初期動作が、入力変数によって決まります。

入力変数

変数	説明
最大期間 (秒)	録音に許容される最大の長さを秒単位で入力します。
タイムアウト (秒)	発信者からの反応がないときに自動的に録音を終了するまで待つ時間を入力します。
終了キー	発信者が電話で押すと録音を終了するキーを指定します。

スクラッチパッドエントリー

アクティビティでは、ワークフロー スクラッチパッドを使用して永続的な値を保存します。

録音アクティビティによって、*recording* 変数がワークフロースクラッチパッドに追加されます。この変数を使用して、URL、ID、長さなど、録音に関するメタデータを保存します。この変数から次の値にアクセスできます。

スクラッチパッドに書き込まれた値

値	説明
recording.recordingDuration	録音の持続時間 (秒)。
recording.from_number	発信者の電話番号 (国番号を含む)。
recording.notify_number	コールに応答するために使用される通知電話番号 (国番号を含む)。
recording.recordingID	録音を識別するために電話通信プロバイダーが使用する ID。
recording.recordingURL	録音にアクセスする電話通信プロバイダーからの URL。

却下 ワークフロー

拒否ワークフローアクティビティでは、着信通知コールを拒否します。

拒否アクティビティを使用すると、応答のないコールだけを切断することができます。応答のあったコールを切断する場合は、切断アクティビティを使用します。

入力変数

アクティビティの初期動作が、入力変数によって決まります。

入力変数

変数	説明
理由	「話し中」など、コールを拒否する理由を選択します。

読み上げワークフローアクティビティ

読み上げワークフローアクティビティを使用すると、Notify コールでテキスト読み上げを使用してメッセージを再生することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力変数

アクティビティの初期動作が、入力変数によって決まります。

入力変数

変数	説明
読み上げるテキスト	読み上げるテキストを指定します。
言語	テキストを読み上げるときに使用する言語とロケールを指定します。
詳細	このチェック ボックスをオンにすると、[読み上げるテキスト] と [言語] 値を使用する代わりに、スクリプトを使用して言語とメッセージを定義できます。
スクリプト	コールで読み上げるテキストを設定するスクリプトを定義します。スクリプトは、言語と読み上げるテキストを定義する文字列を返す必要があります。たとえば、英語のメッセージを再生するには、{language: 'en-US, text: '読み上げるテキスト'} を返します。

通知クライアントに転送ワークフローアクティビティ

通知クライアントに転送 ワークフローアクティビティでは、電話のコールを Notify WebRTC クライアントに接続します。

入力変数

アクティビティの初期動作が、入力変数によって決まります。

入力変数

変数	説明
ユーザー	コールを接続するユーザーを選択します。
詳細	このチェック ボックスをオンにすると、ユーザー変数を使用する代わりにスクリプトを使用して、接続するクライアントを特定することができます。
スクリプト	接続するクライアントを制御するスクリプトを定義します。このスクリプトは、単一のユーザー [sys_user] レコードの GlideRecord を返す必要があります。
タイムアウト (秒)	電話を切る前に、コールが接続されるのを待つ時間を入力します。
レコード	コールを録音するには、このチェック ボックスをオンにします。

条件

これらの条件によって、アクティビティの後にどの移行が実行されるかが決まります。通知クライアントに転送アクティビティでは、デフォルトで条件が指定されていません。

このアクティビティには、エラー条件を追加することができます。通知クライアントに問題がある場合、アクティビティはエラー状態に移行します。

キューワークフローアクティビティ

キューアクティビティでは、アクティブな通知コールをキューに入れます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

キューアクティビティを通知コール [notify_call] テーブルのワークフローに追加して、現在のコールを保留にします。このアクティビティでは、指定する入力変数はありません。

コールが追加されるキューには、ランダムな ID が指定されます。

通知アクティビティイベントハンドラー

通知ワークフローアクティビティには、電話通信プロバイダーが特定のイベントをブロードキャストしたときに自動的に呼び出される JavaScript 関数が用意されています。

電気通信プロバイダーが、発信者が電話を切るなど、通知コールに関連するイベントをブロードキャストすると、イベントは、その通知コールに関連付けられたワークフローによって処理されます。そのワークフロー内で現在実行されているすべての通知アクティビティで、そのイベントに関連付けられた JavaScript 関数が呼び出されます。

イベントをサポートするすべてのアクティビティで、デフォルトのイベントハンドラーの実装を提供しているわけではありません。カスタム通知アクティビティを作成するときに、これらのイベントハンドラーの実装を行うことができます。

関連情報

- 通知アクティビティの作成
- 利用可能な通知アクティビティイベントハンドラー

通知アクティビティの作成

デフォルトの通知ワークフローでは通常、電話をかけるなどの単一の操作を実行します。カスタム通知ワークフローアクティビティを作成すると、より複雑な機能を実装することができます。

各通知アクティビティ定義でイベントハンドラー関数を使用して、独自のアクティビティ動作を設計します。たとえば、*onCompleted* 関数を使用して、発信者が電話を切った場合のアクティビティ結果を設定できます。

```
onCompleted: function() {
activity.result = 'call_ended';
},
```

新規の通知ワークフローアクティビティを作成する場合は、次の設計原則に従ってください。

- *onExecute* イベントハンドラー関数内で、新しい NotifyAction オブジェクトを作成します。このオブジェクトを使用して簡易または複雑なアクションを作成し、次にこのオブジェクトを notify_wf_activity テーブルにシリアル化します。
- *onUpdate* イベントハンドラー関数内で、NotifyAction オブジェクトを notify_wf_activity テーブルから逆シリアル化し、このオブジェクトを使用して他の操作を実行します。
- 必要なアクティビティの動作を実装するには、他のイベントハンドラー関数と通知を必要に応じて使用します。

関連情報

- NotifyAction - Global (NotifyAction - グローバル)

通知の言語

通知 では、テキスト読み上げ機能の使用時に、複数の言語がサポートされています。

たとえば、入力または読み上げワークフローアクティビティを使用する際には、テキスト読み上げに使用する言語を指定できます。

利用可能な言語のリストは、通知 言語 [notify_language] テーブルに格納されています。デフォルトでは、通知 のすべての電話通信プロバイダーでサポートされている言語を使用することができます。特定の電話通信プロバイダーがサポートしている言語を追加することもできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

利用可能な通知アクティビティイベントハンドラー

通知ワークフローアクティビティを作成する際、イベントハンドラー関数を使用して、電話通信プロバイダーからのイベントに応答できます。

すべてのアクティビティや電話通信プロバイダーが、すべてのイベントをサポートしているわけではありません。たとえば、拒否アクティビティでは、発信者が接続する前にコールを終了し、*onNoAnswer* 関数がこのアクティビティで呼び出されないようにします。

注:
イベントに応答するようにアクティビティを構成する場合は、電話通信プロバイダーがそのイベントをサポートしていることを確認してください。

次の表は、利用可能なイベントハンドラーと各ハンドラーを呼び出すことができる通知ワークフローアクティビティを示しています。

イベントハンドラー

ハンドラー	説明	アクティビティ
onExecute	アクティビティが最初に実行されるときに実行されます。	すべてのコール関連アクティビティ
onUpdate	ワークフローに関連付けられたコールレコードが更新されたときに実行されます。	すべてのコール関連アクティビティ
onCompleted	コールが終了すると実行されます。	すべてのコール関連アクティビティ
onRinging	コールの鳴動が開始すると実行されます。	コールの転送、呼び出し、カンファレンスコールに参加、転送してクライアントに通知
onInProgress	双方の関係者がコールに接続されたときに実行されます。	コールの転送、呼び出し、カンファレンスコールに参加、転送してクライアントに通知
onNoAnswer	コールに応答がないときに実行されます。	コールの転送、呼び出し、カンファレンスコールに参加、転送してクライアントに通知
onBusy	発信先番号が通話中のときに実行されます。	コールの転送、コール、カンファレンスコールに参加、通知クライアントへ転送
onFailed	エラーが発生したときに実行されます。	すべてのコール関連アクティビティ

通知 とともにインストールされるコンポーネント

数種類のコンポーネントが、通知 アプリケーションと一緒にインストールされます。

通知 と一緒にインストールされるロール

通知 は、次のロールを追加します。

新しいロールを作成した場合は、対応する拒否 ACL リストに新しいロールを追加して、ユーザーが 通知 テーブルにアクセスできないようにする必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
通知アドミニストレーター [notify_admin] ロールと通知ビューアー [notify_view] ロールを持つユーザーのみが、 通知 テーブルにアクセスできます。認証されない限り拒否 ACL は、公開ロールユーザーなどの認証されていないロールの 通知 テーブルへのアクセスを制限します。

サブスクリプション管理の詳細については、「Managing per-user subscriptions in Subscription Management」を参照し、アカウント担当者にお問い合わせください。

通知アドミニストレーター **[notify_admin]**

通知 2 の機能の権限を持つアドミニストレーター。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

- workflow_admin
- workflow_creator
- workflow_publisher

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

重要:
より分化したロールが利用可能な場合は、管理者ロールを付与しないでください。

通知閲覧者 **[notify_view]**

通知内容を確認する必要があるユーザーにアサインします。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

このロールには、通知カンファレンスコール [notify_conference_call] テーブルおよび通知カンファレンスコール参加者 [notify_participant] テーブルへの読み取り専用アクセスが付与されます。

Incident Communications Managementプラグインと 通知プラグインが有効になると、itil ロールが notify_view ロールを継承します。

通知 とともにインストールされるテーブル

通知 は、次のテーブルを追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル

テーブル	説明
Notify カンファレンス [通知_カンファレンス_コール]	通知 を使用して開始されたカンファレンスコールのリスト
通知コール [notify_call]	通知 を使用して開始されたコールのリスト
コールの通知キュー [通知_キュー]	キューに入っているコールのリスト
通知コール状況 [notify_call_status]	開始済み、呼び出し中などのコールの考えられるステータスのリスト。
クライアント接続済みセッションの通知 [notify_client_session]	接続済みのセッションのリスト
カンファレンスコール参加者通知 [notify_participant]	カンファレンスの参加者のリスト
カンファレンス参加者セッションの通知 [notify_participant_session]	コールレコードと参加者通知レコードの関連性リスト
メッセージの通知 [notify_message]	通知 との間で送信されたメッセージのリスト
電話番号の通知 [notify_number]	発信しメッセージを送信するために 通知 によって使用された電話番号のリスト
電話番号グループの通知 [notify_group]	発信しメッセージを送信するために通知で使用された電話番号グループのリスト
言語の通知 [notify_language]	テキスト読み上げワークフローアクティビティの使用時に通知でサポートする言語のリスト。
録音の通知 [notify_recording]	カンファレンスの記録のリスト
ワークフローアクティビティの通知 [notify_wf_activity]	通知ワークフローアクティビティのリスト
オーディオ MIME タイプの通知 [notify_mime_type]	音声ファイルの形式のリスト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル (続く)

テーブル	説明
一時的にシリアル化された通知アクション キャッシュ [notify_action]	処理を待機しているシリアル化された 通知 アクションのリスト
SMS テンプレートの通知 [notify_sms_template]	SMS 通知を送信する際に使用されるテンプレートが含まれています。

コール シーケンスの通知



通知でインストールされるプロパティ

通知 は、次のプロパティを追加します。

通知用のプロパティ

プロパティ	説明
sn_twilio_driver.max_conference_participants	Twilio のカンファレンス参加者数の上限。
com.snc.iam.notify_number	カンファレンスコールに使用する通知番号。 **注:** この番号には、カンファレンスワークフローで設定されたグループが必要です。
glide.notify.sms.max_characters	SMS メッセージを送信できる最大文字数。
glide.enable.notify_on_task	このプロパティを使用して、タスクテーブルとその拡張の通知データ連携を有効にします。'glide.notify.task.phone_number' プロパティに電話番号を入力することは、これを true に設定することに相当します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

通知用のプロパティ (続く)

プロパティ	説明
glide.notify.endpoint	インスタンスが別の名前を使用して公開インターネットでアクセス可能である場合、これはインスタンスがプライベートネットワーク内にあり、外部からを逆プロキシ経由でアクセス可能であると起きる可能性があります。その場合にパブリック名は、ここで指定する必要があります。例：https://some_public_domain.com
glide.notify.sms.save_confirmation_in_db	オプトイン/オプトアウト要求の SMS の確認を追跡する場合は、[はい] をオンにします。確認は notify_message テーブルに保存されます。
com.snc.iam.enable_notify	このプロパティを使用して、インシデントコミュニケーション管理の通知データ連携を有効にします。'com.snc.iam.notify_number' プロパティに電話番号を入力することは、これを true に設定することに相当します。
com.snc.iam.notify_number	カンファレンスに使用する通知番号。この番号には、カンファレンスワークフローで設定されたグループが必要です。
com.snc.on_call_rotation.notify_webrtc_number	音声機能付きの有効な通知番号を指定します。これを使用すると、通知とオンコールデータ連携し、オンコールユーザーがブラウザからシフト表に記載されているメンバーに直接電話をかけられるようになります。
sn_major_inc_mgmt.notify_webrtc_number	音声機能付きの有効な通知番号を指定します。これは、ワークベンチユーザーがブラウザから人を直接呼び出すことができる通知との、特定の重大インシデント管理と通知とのデータ連携を有効にします。

インストールされているビジネスルール 通知

通知 は、次のビジネスルールを追加します。

ビジネスルール	テーブル	説明
ショート コードのコール ワークフローなし	[notify_group]	ショート コードでコールがトリガーされている場合に、エラーをチェックして表示します。
参加者の期間を更新する	[notify_participant]	参加者が非アクティブになったときに参加者の期間を更新します。
通知コールが存在し、アクティブかどうかを確認する	[notify_participant_session]	通知コールに有効な参照レコードがあるかどうかを確認し、コールが現在非アクティブである場合は更新します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ビジネスルール	テーブル	説明
前回のアクティブを更新する	[notify_participant]	通知参加者の挿入/更新前の前回のアクティブを設定します。
選択肢の選択に関する情報メッセージを表示する	[notify_group_selector_choice]	通知グループまたは会議プロバイダーのいずれかが選択されていない場合にメッセージを表示します。
選択肢の値を検証する	[notify_group_selector_choice]	通知グループまたは会議プロバイダーのいずれかが入力されているかどうかを確認します。
スクラッチパッドの値を設定する	[notify_group_selector_choice]	サービスプロバイダーリストを反復処理して、会議プロバイダーが利用可能かどうかを確認します。
空の選択肢にメッセージを表示する	[notify_group_selector]	プロバイダーセレクターの選択肢がない場合に情報メッセージを表示します。
手動選択が設定されている場合、フィールドをクリアする	[notify_group_selector]	通知グループセレクターテーブルで手動選択が設定されている場合、一部のフィールドをクリアします。
参加者の期間を更新する	[notify_participant_session]	カンファレンスの参加者の期間を計算します。
セッションのミュート状態を更新する	[notify_participant]	カンファレンス参加者が非アクティブになると、ミュートおよび消去の値を true に設定します。
カンファレンスコールを更新する	[notify_participant]	参加者がコールから離れたり、コールに参加したりすることに基づいて、カンファレンスの状態を設定します。
順番フィールドの値を検証する	[notify_group_selector]	すべてのプロバイダーセレクター間で順番フィールドの値が一意であることを検証します。
音声番号のみのワークフローを制限する	[notify_number]	音声のみに対応する番号が受信/送信 SMS ワークフローを持つ番号グループに関連付けられることを制限します。
SMS 番号のみのワークフローを制限する	[notify_number]	SMS のみに対応する番号が受信/送信音声ワークフローを持つ番号グループに関連付けられることを制限します。
デフォルトレコードの検証	[notify_group_selector]	デフォルトが false に設定されている場合はソーステーブルと順番フィールドが必須であり、デフォルトが true に設定されている場合は両方のフィールドが空であることを検証します。
デフォルトが true のときに	[notify_group_selector]	デフォルトが true に設定されている場合、一部のフィールドをクリアします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ビジネスルール	テーブル	説明
フィールドをクリアする		
デフォルトのセレクターが設定されていない	[notify_group_selector]	1 つのアクティブなプロバイダーセレクターがデフォルトとして設定されていることを確認します。
アクティブなデフォルトセレクターが一意であることを確認する	[notify_group_selector]	1 つのプロバイダーセレクターだけがデフォルトとして設定されていることを確認します。
受信 SMS の SMS 設定を処理する	[notify_message]	SMS 設定構成が特定の電話プロバイダーに対して定義されている場合は、それをすべての着信 SMS に適用します。
デフォルトの通知グループが一意であることを確認する	[notify_group]	デフォルトの通知グループとして設定されているグループが 1 つ以下であることを検証します。
会議終了のトリガー	[notify_conference_call]	会議コールを終了すると、notify.conference.end イベントがトリガーされます
コールのアクティブ状態の更新	[notify_call_status]	notify_call_status でのコールのステータスを Twilio から受信したステータスで更新します。
カンファレンスのアクティブ状態の更新	[notify_participant	notify_participant テーブルのアクティブ フラグを更新します。参加者が通話を終了したときに、時間も計算します。
参加者のアクティブ状態の更新	[notify_participant_session]	参加者のアクティブなフラグ (notify_participant) を更新し、通話が切断されると通話の合計時間を計算します。
参加者セッションのアクティブ状態の更新	[notify_call]	notify_call と notify_participant_session の間で通話の状態を同期化します。通話を切断すると、通話の持続した時間で notify_participant_session が更新されます。
正しく構成されていないワークフローに関する警告	[notify_group]	notify_group テーブルを確認し、ワークフローが正しく設定されていない場合にエラーを表示します

人材と作業の管理機能

これらのアプリケーションを使用して、コミュニケーションを簡素化し、作業のアサインとインタラクションを管理し、従業員のスキルを評価します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スキル管理

個人およびチームのスキルを評価します。

電子署名

任意のデバイスでドキュメントまたはナレッジ記事の署名を管理します。

インタラクション管理

プラットフォーム上ですべてのコミュニケーションを一元化して、サービスコールの処理を改善します。

パスワードリセット



安全なパスワードリセット、ユーザー検証オプションなどを提供します。

ServiceNow 声

サードパーティのコールシステムを管理し、ユーザーとエージェントのサービスコールエクスペリエンスを向上させます。

自動翻訳

スキル管理

このモジュールを使用して、チームが最もよく使用し必要とするスキルを追跡し、スキルをグループまたは個人に関連付け、トレーニングと雇用を改善します。スキル管理 は、定義されたさまざまな能力またはそのセットに関するデータを管理するのに役立ちます。効率的なスキルアセスメントを作成し、それらをチームまたは個人に関連付けることで、タスクアサインを改善し、組織内のナレッジギャップを見つけて対処し、雇用およびトレーニング計画をカスタマイズします。

電子署名

電子署名を使用して電子署名と確認応答を処理します。デスクトップまたはモバイルインターフェイスを使用して、ドキュメントやナレッジベース記事に署名します。署名の処理に関連するロールをカ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スタマイズし、入力または描画した署名、認証情報、または確認応答を提供するオプションをユーザーに提供します。

インタラクション管理

この非常に柔軟で拡張可能なシステムを使用して、すべてのサービスインタラクションを 1 か所で処理します。コール、チャット、およびその他の問い合わせは、インタラクション管理 System (IMS) を使用して一元化された場所を介してルーティングされ、キューに入れられるため、すべての製品が通信に同じフレームワークを使用できます。

ServiceNow 音声アシスト機能

音声アシスト機能 を使用して、サービスコールシステムを効率的に機能させ続けます。このモジュールは、サードパーティの電話システムと簡単に統合でき、複数のネットワークを経由する手間を減らすことで、より効率的なコールセンターのやり取りを実現します。追加されたメトリクスとアナリティクスにより、マネージャーはすべてのコールデータを 1 つの場所で確認できます。

スキル管理

スキル管理を使用することで、スキルを個々のユーザーまたはグループに関連付けて、タスクやプロジェクトに割り当てることができます。また、組織に必要なスキルを評価してギャップを特定し、チームの採用やトレーニングに効果的な計画も実装できます。

概要



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

開始するには

探索



個人またはチームのスキルを実装して管理する方法について説明します。

構成



実装を計画し構成します。

統合



組織全体にスキルを実装します。

参照



スキル管理のロールと拡張ポイントの詳細を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

トラブルシューティングとサポート

- ServiceNow コミュニティ
- 既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

スキル管理の詳細

スキル管理 を使用してスキルを個々のユーザーまたはグループに関連付け、タスクまたはプロジェクトに割り当てます。また、組織に必要なスキルを評価してギャップを特定し、チームの採用やトレーニングに効果的な計画も実装できます。

重要:
スキル管理 アプリケーションを使用すると、スキルとスキルカテゴリを手動で作成し、ユーザーに手動でアサインすることもできます。スキル基盤 は人工知能 (AI) を使用して、組織が人材管理と従業員の育成にスキルデータを活用できるようにします。スキル基盤 プラグイン (com.sn_skills_int) を有効にすると、スキル管理 プラグイン (com.snc.skills_management) も有効になります。スキル基盤 の詳細については、「Skills Foundation」を参照してください。

スキルには、その他のスキルを含めることができます。たとえば、ネットワークをスキルとして定義する場合は、ルーターをそのスキルに含まれるスキルとして追加できます。親スキルに割り当てられたユーザーは、子スキルへのアクセス権を付与します。スキルがグループに割り当てられると、グループのすべてのメンバーはそのスキルとそれに含まれる他のすべてのスキルを継承します。スキル管理は、ServiceNow プラットフォームの「Create a role」と同じように機能します。

このアプリケーションを使用すると、次を実行できます。

- 一元的な場所からエージェントと従業員のスキルを管理します。
- 組織のスキルを特定し、最新の状態に保つため、標準的な方法を使用します。
- スキルをカテゴリにグループ化し、スキルレベルを定義して、リソースの専門知識を詳細なレベルで追跡します。
- エージェントにタスクを割り当て、それらのアイテムを処理する適切なスキルを持つチームにプロジェクトを割り当てることにより、タスクまたはプロジェクトの再割り当てを減らします。
- リソースのコーチングとトレーニングに効果的な計画を実装することにより、スキルギャップを特定して解決します。
- チームのスキルを評価してプロジェクトに必要なスキルを決定することにより、チームの有効性を管理します。

ServiceNow® アプリケーションとの統合

スキルとは、トレーニング、経験、プラクティスから生まれる何かを行う能力のことです。システムアドミニストレーターは組織のスキルを定義して、一元的な場所からユーザーとグループに割り当てることができます。アプリケーションマネージャーは、これらのスキルに基づいてユーザーをタスクに割り当てることができます。たとえば、IT マネージャーであれば、スキル管理アプリケーションを使用してスキルを定義し、ユーザーとグループに割り当てることができます。これにより、関連するスキルを持つエージェントにインシデントを簡単にルーティングできます。

スキルをカテゴリにグループ化してスキルレベルを定義し、組織全体のスキルの実装を標準化します。

一元化された場所からスキルを次のアプリケーションで使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- IT Service Management - IT マネージャーは作業アイテムを適切なエージェントに割り当てることで、インシデントを解決しながら時間とコストを削減します。チーム内でエージェントが抱えているスキルの欠落部分を評価して、それらのニーズに基づいてエージェントをコーチング またはトレーニングします。チーム内でスキルカテゴリとレベルの一貫性を保つための標準的な方法を特定して定義します。
- カスタマーサービス管理 - カスタマーサービスマネージャーはエージェントのスキルを特定して、タスクを処理するために必要なスキルを持つエージェントに該当のタスクを自動でルーティングします。従業員が雇用される際や他の役目を負うためのトレーニングを受ける際に必要なスキルのタイプを理解することで、チームの有効性を管理します。
- フィールドサービス管理 - フィールドサービスまたはカスタマーサービスのマネージャーは、ルールを使用して、エージェントがケース、作業指示タスク、エージェントのやり取りなどの作業アイテムを解決するために必要とするスキルとスキルレベルを特定します。スキルの割り当てを自動化して、マネージャーの作業負荷を軽減します。フィールドサービス動的スケジューリングを使用して、エージェントにタスクを自動で割り当てます。
- ヒューマンリソース (HR) - HR マネージャーは組織に必要なスキルのタイプを特定して、そのニーズに基づいて採用を決定します。従業員が雇用される際や他の役目を負うためのトレーニングを受ける際に必要なスキルのタイプを理解することで、チームの有効性を管理します。
- プロジェクトポートフォリオ管理 - プロジェクトおよびポートフォリオマネージャーは、スキルの分類方法、スキルレベルタイプの定義方法、チームのスキルレベルの追加方法を標準化します。一元的な場所から、チームのスキルを設定してチーム内で利用できるようにします。プロジェクトで作業するための適切なスキルを持つチームメンバーにプロジェクトを割り当てることで、プロジェクトの再割り当てを防止します。

スキル管理で使用されるロール

ロール	説明
スキルアドミニストレーター [skill_admin]	• スキルマネージャー [skill_manager] とスキルユーザー [skill_user] のロールを継承します。 • スキル、スキルレベル、スキルレベルタイプ、スキルカテゴリ、サブカテゴリで、作成、読み取り、更新、削除 (CRUD) の各操作を実行できます。
スキルマネージャー [skill_manager]	• スキルユーザー [skill_user] ロールを継承します。 • スキル、スキルレベル、スキルレベルタイプ、スキルカテゴリ、サブカテゴリで、読み取り操作を実行できます。 • スキルはユーザーとグループに割り当てることができます。
スキルユーザー [skill_user]	スキル、スキルレベル、スキルレベルタイプで、読み取り操作を実行できます。

スキル管理 の有効化

スキル管理 (com.snc.skills_management) プラグインを有効にすると、スキル管理 アプリケーションが有効になります。

スキル管理の構成

スキルを作成し、スキルが属するスキルレベルタイプを特定し、各レベルタイプにスキルレベルを関連付けて、組織の構造化されたスキルアーキテクチャを定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

たとえば、フランス語をスキルとして、言語をスキルレベルタイプとして、使い慣れた、堪能な、エキスパートをスキルレベルとして追加できます。

現在保有しており、組織でスキルの実装を開始するために組織全体で必要となるすべてのスキルを特定します。たとえば、カスタマーサービス部門に所属している場合、技術スキルとして Java を使用するエージェントが存在しており、ネットワーク管理経験を持つエージェントが必要な場合があります。ヒューマンリソース (HR) 部門に所属している場合、コーチングをスキルとして持つ従業員が存在しており、新規雇用者の受け入れができる従業員が必要な場合があります。

識別した各スキルをスキルレベルタイプに関連付けます。たとえば、Java とスキルレベルタイプとしてプログラミングを、コーチングとリーダーシップをスキルレベルタイプとして関連付けることができます。

識別した各スキルレベルタイプのスキルレベルを定義します。たとえば、Java スキルでは、スキルレベルとして初級、中級、上級、およびエキスパートを定義できます。

スキル分類の定義

関連スキルをカテゴリとサブカテゴリに整理して、スキルを管理し、レポートを迅速かつ効率的に作成できるようにします。

始める前に
必要なロール：skill_admin

このタスクについて
スキルカテゴリには、カテゴリ階層を形成する親子カテゴリを含めることができます。階層の最下位カテゴリにスキルを追加できます。
スキル分類は最初からビルドすることも、アプリケーションに用意されているサンプルデータを使用することもできます。

スキル分類



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > スキル > スキル分類.
2. [スキルカテゴリ] リストで [新規] をクリックします。
3. [名前] フィールドで、カテゴリの一意の名前を入力します。
4. オプション: [親] フィールドで、親カテゴリを選択します。
5. フォームヘッダーを右クリックし、 [保存] をクリックします。
   カテゴリが [カテゴリ階層] に追加されます。
6. サブカテゴリやスキルを追加します。
7. [送信] をクリックします。

サンプルデータを使用したスキルカテゴリの作成

アプリケーションで提供されるスキル分類フレームワークを使用して、チームを迅速にオンボーディングします。

始める前に
必要なロール：skill_admin

このタスクについて
サンプルデータには、スキル分類のビルドを開始する際に使用できる 150 件のレコードが用意されています。

手順

1. スキル管理用スキルライブラリデータ (com.snc.skills_management.seed_data) プラグインをアクティブ化 します。
2. 移動先 スキル > スキル分類.
3. [スキルカテゴリ] リストで各カテゴリを確認して、アプリケーションに追加するすべてのスキルカテゴリの [スキルを追加] フィールドを **true** に設定します。

スキルレベルタイプの定義

さまざまなスキルレベルタイプ (言語や IT 認定など) にスキルレベル (初級、中級、上級など) を定義して、スキルレベルをユーザーに関連付け、タスクに必要なスキルレベルとタイプを定義できるようにします。

始める前に
必要なロール：skill_admin または admin

手順

1. スキルレベルタイプを識別します。

   同じカテゴリに属するスキルをスキルレベルタイプにグループ化できます。たとえば、日本語とフランス語がスキルとして定義されている場合は、スキルレベルタイプとして言語を使用できます。組織が必要とするあらゆるタイプのスキルを詳しく調べます。

2. スキルレベルタイプを追加してスキルレベルを定義し、スキルレベルをスキルレベルタイプに関連付けます。
   スキルレベルタイプを追加した後に、そのタイプのスキルにさまざまなレベルを定義できます。たとえば、言語をスキルのタイプとして追加すると、日常会話、堪能、ビジネスレベルをスキルレベルとして関連付けることができます。また、フランス語をユーザーのスキルとして選択すると、フ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ランス語に対するユーザーのスキルレベルを日常会話、堪能、またはビジネスレベルとして定義できるようになります。

a. 移動先 スキル > スキルレベルタイプ.

b. [**New**] をクリックします。

c. スキルレベルタイプの名前と説明を入力し、次にフォームを右クリックして [保存] をクリックします。

d. スキルレベルをこのスキルタイプに関連付けます。
デフォルトでは、スキルレベルタイプはデフォルトスキルレベルに関連付けられていて、値は 1 です。このデフォルトスキルレベルの名前と値は変更できます。この値は、スキルギャップを測定するために使用されます。たとえば、堪能と定義されたスキルレベルに値 10 を、ビジネスとして定義されたスキルレベルに値 25 を指定した場合、スキルレポートを作成してギャップを測定すると、スキルギャップの測定値として 15 が表示されます。

3. [送信] をクリックします。

Example:
これは、システムアドミニストレーターがスキルレベルタイプ「言語」を作成し、スキルレベル「堪能」をそのタイプに追加して、そのレベルの値を関連付けていることを示す例です。



スキルを追加

スキルを作成してユーザーのコンピテンシーを指定し、スキルをユーザーや構成アイテムに関連付けます。

始める前に
必要なロール：skill_admin または admin

手順

1. スキルを特定します。

現在保有していて組織全体で必要となるすべてのスキルを詳しく調べます。たとえば、カスタマーサービスを使用している場合、技術スキルとして Java を使用するエージェントが存在しており、ネットワーク管理経験を持つエージェントが必要な場合があります。ヒューマンリソース (HR) を

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

使用している場合、コーチングをスキルとして持つ従業員が存在しており、 新規雇用者の受け入れができる従業員が必要な場合があります。

2. スキルを追加します。

   各スキルを他のスキル、ユーザー、または構成アイテムに関連付けることができます。タスクまたはプロジェクトにユーザーを割り当てたり、これらの関連付けを使用して特定のスキルを持つ従業員を識別したりできます。

   a. 移動先 スキル > すべてのスキル.

   b. [**New**] をクリックします。

   c. スキルの名前と説明を入力し、次にフォームを右クリックして [保存] をクリックします。

   d. サブスキルをスキルに関連付ける場合は、[スキルを含む] タブをクリックして新しいスキルを作成するか、既存のスキルをサブスキルとして追加します。
   サブスキルは、関連するスキルを含むユーザーまたはグループによって自動で継承されます。

   e. [ユーザー] タブをクリックして、そのスキルの新規ユーザーを作成するか、既存のユーザーを追加することにより、ユーザーのスキルを指定します。

   f. [モデル] タブをクリックして 1 つ以上の構成アイテムを追加することで、スキルに構成アイテムを関連付けます。

3. [更新] をクリックします。

スキル管理の使用

[スキル管理] ダッシュボードを使用して組織のスキルギャップを評価する傾向を分析し、ニーズに基づいて従業員のコーチングまたはトレーニングを計画します。タスクとプロジェクトに取り組むための適切なスキルを持つユーザーとチームを特定します。

[スキル管理] ダッシュボードでは、ユーザーのスキル能力、それらのスキルを必要とするタスク、組織のニーズを満たすために対処できるスキルギャップに関する包括的なレポートを提供します。

ダッシュボードにアクセスするには、 スキル > ダッシュボード.

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[概要とスキルのマトリクス] タブ



スキル分類

スキルカテゴリに基づいてこれらのレポートをフィルタリングし、各カテゴリのレポートを表示できます。

エンドユーザーとロール

エンドユーザーと目標	必要なロール
スキルマネージャーは次のことができます。 • 組織に必要なスキルセットに基づいてチームを構築します。 • 従業員のスキル能力を可視化します。	skill_manager

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エンドユーザーと目標	必要なロール
• スキルギャップを分析し、ニーズに基づいて従業員のコーチングまたはトレーニングを計画します。 • 特定のスキルを持つユーザー、または特定のスキルカテゴリに属するユーザーを特定します。 • ユーザーのスキル習熟度を経時的に追跡します。 • ビジネスニーズの解決に使用されている主要なスキルとそれらのスキルを持つユーザーを特定します。 • 組織に対して特定されたスキルの長所、短所、設定、ギャップ、リスクに基づいて学習プログラムを構築します。 • プロジェクトを完了するために必要なスキルに基づいてチームを構築します。 • ユーザーのスキル能力を使用してビジネスニーズをどの程度効果的に解決できるかを評価し、改善を実装するためのフィードバックを提供します。 • スキルレベルに基づいて、ワークアサインメントがどの程度効率的に行われているかを確認します。 • ユーザースキルを作業アイテムを完了するために必要なスキルにマッチングさせて、それらのスキルに基づいてプロジェクトをチームに割り当てます。	

データの可視化

タイトル	タイプ	説明
スキルマトリクス	 マルチレベルピボットテーブル	• 特定のグループに所属するすべてのユーザーの能力を表示します。 • グループの特定のスキルについて、すべてのユーザーの能力を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
過去 6 か月間に使用された上位 10 個のスキル	 棒グラフ	使用されている上位 10 個のスキルと、それらのスキルを持つユーザーを特定します。
スキルに関連付けられたタスク	 棒グラフ	スキルが割り当てられているタスクの数を表示します。サンプルレポートには過去 6 か月間のデータが表示されます。
スキルを持つユーザー	 棒グラフ	各スキルカテゴリで割り当てられたスキルを持つユーザーの合計数を表示します。
カテゴリに含まれるスキル		選択したカテゴリにあるスキルの合計数を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
	棒グラフ	
ユーザースキルのリスト	 各スキルの合計ユーザー数を含むスキルのリスト	各スキルで利用可能なユーザーの数を表示します。

スキルのアサインと管理

ユーザーにスキルをアサインし、チームのスキル範囲を分析することで、スキルのアサインを効率的に管理します。

> **注:**
> [スキルの管理] ページでは、ネクストエクスペリエンス ユーザーインターフェイスを使用します。ネクストエクスペリエンス の詳細については、「Next Experience UI」を参照してください。

部門に基づいてチームのスキルを分析できます。たとえば、部門として [ファイナンス] を選択すると、[ファイナンス] スキルを含むすべてのスキルがページに表示されます。部門を選択すると、その部門のすべてのユーザーがページに表示されます。管理しているグループに基づいて、すべてのユーザーとそのスキルを表示することもできます。

独自のカスタムグループタイプを追加する場合、アドミニストレーターはそれに スキル管理拡張ポイントを構成して追加できます。

スキルマトリクスには、チーム内のすべてのユーザーのスキル範囲とスキル能力が表示されます。スキルがユーザーに追加されていない場合、スキルマトリクスには [追加] ボタンが表示されます。このボタンを選択してスキルを追加し、ユーザーのスキル能力を関連付けることができます。スキルに能力が定義されていない場合、スキルは取得済みとして表示されます。スキルの追加の詳細については、「スキルへのスキル習熟レベルの割り当て」を参照してください。

各チームのスキル範囲バーには、そのスキルを持つユーザーの数と、各能力のユーザーの数が表示されます。スキル能力が定義されていない場合は、スキルを持つユーザーの数と持たないユーザーの数が表示されます。

フィルターアイコンを選択し、[ユーザー]、[スキル]、[場所] フィルターを使用して、スキルマトリクスの表示を絞り込むことができます。

スキルへのスキル習熟レベルの割り当て

ユーザーにスキルを追加してスキルレベルを割り当て、エージェントに対するスキルベースのタスクの自動アサインを促進します。

始める前に

必要なロール：skill_manager または skill_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
スキルを作成または編集できるのはスキルアドミンのみです。スキルマネージャーはユーザーにスキルを割り当てることができます。

手順

1. 移動先 すべて > スキル > **IT** スキルの管理.
2. ユーザーにスキルレベルをアサインするか、またはスキルレベルとともにスキルを追加します。

スキルのタスクへの割り当て

スキル、および各スキルに必要なレベルをタスクに追加します。タスクを実行するためにスキルが必須かどうかを特定します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. スキルを関連付けるインシデント、問題、変更要求、または任意のタスクレコードに移動します。
2. 関連リストで [タスクスキル] タブを選択します。

> **注:**
> このタブを表示するには、関連リストを設定し、[選択済み **(Selected)]** 列に [タスクスキル **->** タスク **(Task Skill->Task)]** を追加する必要があります。

3. [タスクスキル] テーブルで、次の手順を実行します。
   a. [スキル] フィールドで、ルックアップアイコンをクリックしてスキルを選択します。
   b. [スキルレベル] フィールドで、選択したスキルのレベルを選択します。
   c. 選択したタスクでスキルが必須である場合は、[必須] フィールドで **[true]** を選択します。
4. [送信] をクリックします。

Example:
以下の画像では、アドミニストレーターがインシデントタスクのスキルを設定し、そのタスクで作業するエージェントに IT スキルを必須として追加しています。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スキルに基づいた作業アイテムのエージェントへのルーティング

ルールを使用して、作業アイテムをエージェントに自動でルーティングします。

スキル決定ルールと高度な作業アサインを使用して、スキルに基づいてエージェントに作業をルーティングできます。エージェントを作業アイテムにルーティングする方法の詳細については、「高度なワークアサインメント」を参照してください。

スキル決定の仕組みを学ぶ

スキル決定を使用して受信作業アイテムにスキルを追加し、こうしたスキルを持つエージェントが作業できるようにします。

スキル決定では次の 2 つのルールを使用します。

- スキル決定ルール：受信作業アイテムに追加するスキルを設定します。
- スキル決定のビジネスルール：ビジネスルールを実行する必要があるかタイミングの基準を設定します。

  実行されると、スキル決定ルールで定義されたソーステーブルで実行され、対応するスキル決定ルールがトリガーされ、スキル決定ルールレコードにあるスキルが受信作業アイテムに追加されます。

このフローチャートは、スキル決定フローを視覚的に表現したものです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



ステップ	スキル決定フロー
1.	ユーザーが VPN 接続に問題があり、「VPN が動作していません (VPN not working)」という簡単な説明を含むインシデントを作成しました。 インシデントには、タスクを処理するためにルーター、スイッチ、およびネットワークのスキルを持つエージェントが必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステップ	スキル決定フロー
2.	インシデントが作成されたときにトリガーするように設定されたインシデントテーブルに、ビジネスルールが作成されました。
3.	ビジネスルールは、インシデントテーブルがソーステーブルとして設定されているすべてのスキル決定ルールを検索します。ビジネスルールは、いずれかの条件が [簡単な説明] [次を含む] **[VPN]**として設定されたスキル決定ルールをトリガーします。 スキル決定ルールの [スキル] 関連リストには、ルーター、スイッチ、およびネットワークのスキルがあります。これらのスキルがトリガーされると、「VPN が動作していません (VPN not working)」という簡単な説明とともにインシデントに追加されます。

スキル決定のためのビジネスルールを追加

ビジネスルールを作成して、エージェントがケース、作業指示タスク、チャットインタラクションを処理できるようにします。これらのルールによってスキル決定ルールがトリガーされ、それぞれの作業アイテムに必要なスキルが追加されます。これにより、エージェントに該当するタスクを効果的に処理するための適切なスキルがあることが確認されます。

始める前に
必要なロール：admin

スキル決定 [com.snc.skill_determination] プラグインを有効にします。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > ビジネスルール.

> **注:**
> デフォルトで利用可能なスキル決定ルールを使用する場合は、そのルールの [アクティブ] フィールドが **true** に設定されていることを確認します。たとえば、 *`Skill determination for interaction`* ビジネスルールを使用する場合は、ルールがアクティブであることを確認します。

2. [新規] を選択します。

3. ビジネスルールの詳細を追加します。

フィールド	説明
名前	ビジネスルールのわかりやすい名前。
テーブル	スキル決定のためにこのビジネスルールを実行するテーブルを選択します。

詳細	**a.** [詳細] チェックボックスをオンにします。
	b. [詳細] タブを選択します。
	c. [スクリプト] フィールドに次のコードを入力します。
	`(function executeRule(current, previous /*null when async*/ ) {`
	`  var skillUtils = new sn_skill_rule.SkillDeterminationUtils();`
	`  var skills = skillUtils.determineWorkItemSkills(current);`
	`  skillUtils.assignSkillsToWorkItem(skills, current);`
	`})(current, previous);`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: このスクリプトでは、SkillDeterminationUtils ユーティリティを使用して、現在の作業アイテム (インシデントやタスクなど) に必要なスキルを自動的に識別し、それらのスキルをアサインします。これにより、詳細に基づいて作業アイテムに適切なスキル要件があることを確認できます。 **d.** [実行タイミング] タブで、ビジネスルールを実行するタイミングを設定します。詳細については、「ビジネスルールの作成」を参照してください。

4. [送信] を選択します。

スキル決定ルールを作成してスキルを作業アイテムに割り当てる

スキル決定ルールを作成して、エージェントが作業アイテムで作業するために必要なスキルを特定し、それらのスキルをそれらの作業アイテムに自動的に関連付けます。

始める前に

必要なロール：skill_admin または admin

このタスクについて

[製品からスキルへのマッピング (Product to Skill mapping)] テーブル (モデルメンテナンスに必要なスキル [cmn_m2m_skill_model]) を有効にすると、ケースに関連付けられた製品に基づいてケースにスキルを自動で追加できます。

作業アイテムに必要なすべての新しいスキルに、スキル決定ルールが作成されます。

- 作業アイテムにスキルが不要になった場合は、作業アイテムに適用されているルールを非アクティブ化または削除します。
- 2 つのルールが 1 つの作業アイテムに関連付けられた同じスキルを持っており、一方のルールがそのスキルを必須として評価し、もう一方のルールがそのスキルをオプションとして評価する場合は、スキルを必須として評価するルールが常に使用されます。

次の表は、作成できるスキル決定ルールのタイプを示します。

スキル決定ルールタイプ

ルールタイプ	説明
シンプル	ソーステーブルの評価に使用される一連の条件に基づいて、作業アイテムにスキルを追加します。
ルックアップ	1 つ以上の参照フィールドを使用して、接続された 2 つの異なるテーブルからの選択に基づいて作業アイテムにスキルを追加します。
詳細	スクリプトを使用して作業アイテムにスキルを追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > スキル > スキル決定ルール.
2. [**New**] をクリックします。
3. [名前] フィールドで、このルールの名前を入力します。
4. [アクティブ] チェックボックスをオンにして、ルールで作業アイテムにスキルを割り当てることができるようにします。
5. [ソーステーブル] ドロップダウンメニューから、このルールの作業アイテムソーステーブルを選択します。
6. 条件ビルダーを使用して、作業アイテムを評価する条件を選択します。
7. ルールを作成します。
8. [送信] をクリックします。

スキルとスキルレベルに基づいたユーザーの認定とランク付け

ユーザーをランク付けることで、タスクを完了するために必要なスキルに基づいて適切なユーザーを選択できます。ケース、作業指示タスク、またはチャットインタラクションなどのタスクに取り組むために必要なスキルの数とスキルレベルに基づいて、ユーザーがそれらのタスクに取り組むことを認定します。

始める前に

必要なロール：skill_admin

このタスクについて

UserSkillAnalyzer API を使用してユーザーのスキルとスキルレベルを分析し、UserSkillRanking API を使用してユーザーをランク付けてタスクに割り当てます。たとえば、フィールドサービス管理 (FSM) アプリケーションを使用してエージェントをタスクに割り当てる場合、これらの API を使用してスキルとスキルレベルに基づいてエージェントを分析してランク付けし、動的スケジューリングを使用してエージェントをタスクに割り当てることができます。

注:
スキルギャップに基づいて評価されたエージェントをランク付けるには、[動的スケジューリングに合致するスキルレベルギャップ] 基準をタスクフィルターに追加する必要があります。この基準の追加の詳細については「タスクフィルターの作成」を参照してください。

手順

1. UserSkillAnalyzer API を使用して、ユーザーが作業アイテムを完了するために必要なスキルとスキルレベルを分析します。

   API は次の検証を実行して、ユーザーが作業アイテムに割り当てられる資格があるかどうかを確認します。

   a. ユーザーが作業アイテムを完了するために必要なすべての必須スキルを持っているものの、スキルレベルを持っていない場合、そのスキルレベルがタスクを処理するために必須であれば、エージェントはそのタスクを処理する資格はありません。

   b. タスクを完了するために必要なすべての必須スキルを持っているわけではない場合は、エージェントはそのタスクを処理する資格はありません。

   c. タスクを完了するために必要なすべてのスキルとスキルレベルを持っている場合は、エージェントはそのタスクを処理する資格があります。

   d. 必要なすべてのスキルを持っているものの、タスクを完了するために必須ではない場合は、エージェントはそのタスクを処理する資格があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ユーザーがタスクを処理する資格がある場合、API は次の検証を実行してユーザーが持っているスキルレベルとスキルの合計数のギャップを分析し、作業アイテムのスキル要件に基づいてタスクを実行します。

a. レベルタイプが定義されていないスキルが作業アイテムに必要かどうかを確認します。

b. レベルタイプが定義されているものの、スキルレベルが定義されていないスキルが作業アイテムに必要かどうかを確認します。

c. スキルレベルは定義されているものの、エージェントにはスキルレベルが定義されていないスキルが作業アイテムに必要かどうかを確認します。タスクを完了するためにスキルレベルが必須である場合は、それらのスキルレベルを持たないユーザーはそのタスクに割り当てられません。

d. タスクを実行するために必須ではあるものの、任意ではないすべてのスキルレベルがユーザーにあるかどうかを確認します。

2. UserSkillRanking API を使用して、作業アイテムを完了する認定済みユーザーをランク付けます。
API はマッチング、必須スキル、スキルレベルに基づいて、認定ユーザーのリストを取得します。

関連情報

動的スケジューリング

スキル管理 でのテキストの翻訳

スキル管理 で新しいスキルを追加するときに、スキルと説明を翻訳します。

始める前に
必要なロール：skill_admin

関連する翻訳プラグインをアクティブ化します。詳細については、「Localization Framework」を参照してください。

このタスクについて
スキル [cmn_skill] テーブルの翻訳済みテキストデータタイプをサポートする次のフィールドを使用して、スキル名と説明を翻訳します。

- スキル名を表示

  [名前] フィールドに対応する値が自動的に入力されます。

- 説明

手順

1. スキルを追加。
2. 新しく追加されたスキルについて、翻訳を翻訳されたテキスト [sys_translated.text] テーブルにロードします。
3. インストールした言語プラグインに基づいてセッション言語を設定します。

   注:
   新しいスキルを追加するたびに、翻訳を翻訳されたテキストテーブルにロードし、セッション言語を設定する必要があります。

   [スキル名を表示] フィールドと [説明] フィールドのテキストが翻訳されます。

   カスタムコンテンツの翻訳の詳細については、「Translating custom content」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スキル管理の参照

アプリケーションの開発やアップグレードの適用などの構成変更を行った後も、スキル管理 が変わらず正常に動作するかを検証します。自分のインスタンスに固有のデータを使用するときは、それが成功するように、これらのクイックスタートテストをコピーしてカスタマイズします。

スキル管理 のクイックスタートテストでは、スキル管理プラグイン (com.snc.skills_management) を有効にする必要があります。

スキル管理テストスイート

テスト	説明	リリースバージョン
スキル管理：ユーザーが複数のグループに属している場合のユーザースキルレベルの継承	ユーザーが、異なるスキルレベルを持つ同じスキルを割り当てられた複数のグループに属する場合に、ユーザーが最も高いスキルレベルに割り当てられていることを確認します。	New York
スキル管理 ：最も低いレベルのカテゴリーにスキルを追加	スキルを最低レベルのカテゴリに追加できることを確認します。	New York
スキル管理 ：親カテゴリの下に子カテゴリを作成	親カテゴリでフラグ [スキルを追加] がオフになっている場合に、下位レベルのカテゴリが作成できることを確認します。	New York
スキル管理 ：スキルカテゴリの作成	[スキルカテゴリ] フォームでスキルカテゴリを作成できることを確認します。	New York
スキル管理 ：スキルレベルタイプとスキルレベルの作成	タイプに対してスキルレベルタイプと異なるスキルレベルを定義します。	New York
スキル管理 ：グループからユーザーへのスキルレベルの継承	スキルレベルをグループからグループのユーザーに継承でき、[継承] および [継承されたスキルレベル] フィールドが true に設定されることを確認します。	New York
スキル管理 ：[IT スキルの管理] ユーザーインターフェイスからスキルを作成	IT スキルの管理ユーザーインターフェイスを使用してスキルを作成できることを確認します。	Orlando
スキル管理 ：[IT スキルの管理] ユーザーインターフェイスで、スキルとスキルレベルをユーザーに追加	[IT スキルの管理] ユーザーインターフェイスで、スキルと関連するスキルレベルをユーザーに追加できることを確認します。	Orlando
スキル管理 ：[IT スキルの管理] ユーザーインターフェイスで、スキルを選択し、スキルにユーザーを追加します。	[IT スキルの管理] ユーザーインターフェイスで、スキルと関連するスキルレベルを 1 名以上のユーザーに追加できることを確認します。	Orlando
スキル管理 ：[IT スキルの管理] ユーザーインターフェイスで、スキルレベルのないス	[IT スキルの管理] ユーザーインターフェイスで、スキルレベルのないスキルを選択し、そのスキル	Orlando

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スキル管理テストスイート (続く)

テスト	説明	リリースバージョン
キルを選択し、そのスキルにユーザーを追加	を 1 名以上のユーザーに追加できることを確認します。	

ドメインセパレーションとスキル管理

ドメインセパレーションはスキル管理アプリでサポートされており、アプリケーションのすべての機能に適用されるように構成されています。ロジックとプロセスの分離とともに、データの分離を構成します。

ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。その後、どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル：ベーシック

- アプリケーションサービスプロバイダーのユースケースに合わせてデータが適切なドメインに送られるようにするビジネスロジックが存在します。
- このアプリケーションは、ドメインセパレーションを完全にサポートしています。ドメインセパレーションには、ユーザーインターフェイス、キャッシュキー、レポート、ロールアップ、および集計からのドメインの分離が含まれます。
- インスタンスのオーナーは、複数のテナント間で正常に機能するようにアプリケーションをセットアップする必要があります。

サンプルユースケース：サービスプロバイダーがチャットを使用してテナント顧客のメッセージに応答する場合、お客様がサービスプロバイダーの応答を確認できるようにする必要があります。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート」を参照してください。

スキル管理におけるドメインセパレーションの仕組み

スキル管理ではドメインセパレーションがサポートされており、明示的なセットアップや構成要件はありません。スキル、スキルカテゴリ、スキルレベルは、グローバルドメインを含む個別のドメインで作成できます。ドメインセパレーションが実装されている場合、スキルアプリロールを持つユーザーは割り当てられたドメイン内でのみスキル情報を表示できます。ベースシステムで提供されるすべてのスキルテーブルでは [ドメイン] と [ドメインパス] の各列を利用できます。「ドメイン」列にはイベントまたはアラートが属するドメインの名前が含まれ、「 ドメインパス」列には一意のドメイン識別子が含まれます。

テーブル名	説明
sys_user_has_skill	ユーザースキル情報
cmn_skill	メインスキルテーブル
cmn_skill_category	スキルカテゴリを定義する
cmn_skill_level_type	スキルレベルタイプを定義する
cmn_skill_level	スキルレベルを定義する
sys_group_has_skill	グループスキル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル名	説明
cmn_skill_contains	スキルに含まれるスキルを定義する
task_m2m_skill	タスクスキル情報

注:
ドメイン列が表示されていない場合は、[カスタマイズリストの更新] アイコンをクリックして、必要な列を追加します。必要に応じて、ドメインパス列を追加することもできます。

ユースケース：

- Acme ドメインに属するスキルマネージャーは、スキルを作成してそれを表示し、Acme ドメインのユーザーに関連付けることを望んでいます。スキルレコードを表示するには、ユーザーは、Acme ドメイン、その親ドメイン、またはグローバルドメインに属している必要があります。
- 親ドメインに属するスキルマネージャーは、子ドメインでスキルを表示しようとします。親ドメインのユーザーは、親のスキルレコードだけでなく、その親のすべての子ドメインも表示できます。
- 親ドメインに属するスキルマネージャーは、Acme ドメインの別にユーザーの代わりに、スキルを作成し、関連付けることを望んでいます。ユーザーは、スキルレコードが作成されるユーザーと同じドメインに属している必要があります。
- スキルマネージャーは、Acme ドメインで統合アプリケーションのレコードを関連付けることを望んでいます。ユーザーは、レコードの関連付け元となる統合アプリケーションのドメインに属している必要があります。
- スキルマネージャーは、複数のドメインにアクセスできますが、特定のドメイン内のコンテンツでレコードを更新することを望んでいます。現在のレコードに対して指定されたドメインによって、そのレコード フィールドと参照フィールドの機能が決まります。

スキル管理のクイックスタートテスト

アプリケーションの開発やアップグレードの適用などの構成変更を行った後も、スキル管理 が変わらず正常に動作するかを検証します。自分のインスタンスに固有のデータを使用するときは、それが成功するように、これらのクイックスタートテストをコピーしてカスタマイズします。

スキル管理 のクイックスタートテストでは、スキル管理プラグイン (com.snc.skills_management) を有効にする必要があります。

スキル管理テストスイート

テスト	説明	リリースバージョン
スキル管理：ユーザーが複数のグループに属している場合のユーザースキルレベルの継承	ユーザーが、異なるスキルレベルを持つ同じスキルを割り当てられた複数のグループに属する場合に、ユーザーが最も高いスキルレベルに割り当てられていることを確認します。	New York
スキル管理 ：最も低いレベルのカテゴリーにスキルを追加	スキルを最低レベルのカテゴリに追加できることを確認します。	New York
スキル管理 ：親カテゴリの下に子カテゴリを作成	親カテゴリでフラグ [スキルを追加] がオフになっている場合に、下位レベルのカテゴリが作成できることを確認します。	New York
スキル管理 ：スキルカテゴリの作成	[スキルカテゴリ] フォームでスキルカテゴリを作成できることを確認します。	New York

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スキル管理テストスイート (続く)

テスト	説明	リリースバージョン
スキル管理 ：スキルレベルタイプとスキルレベルの作成	タイプに対してスキルレベルタイプと異なるスキルレベルを定義します。	New York
スキル管理 ：グループからユーザーへのスキルレベルの継承	スキルレベルをグループからグループのユーザーに継承でき、[継承] および [継承されたスキルレベル] フィールドが true に設定されることを確認します。	New York
スキル管理 ：[IT スキルの管理] ユーザーインターフェイスからスキルを作成	IT スキルの管理ユーザーインターフェイスを使用してスキルを作成できることを確認します。	Orlando
スキル管理 ：[IT スキルの管理] ユーザーインターフェイスで、スキルとスキルレベルをユーザーに追加	[IT スキルの管理] ユーザーインターフェイスで、スキルと関連するスキルレベルをユーザーに追加できることを確認します。	Orlando
スキル管理 ：[IT スキルの管理] ユーザーインターフェイスで、スキルを選択し、スキルにユーザーを追加します。	[IT スキルの管理] ユーザーインターフェイスで、スキルと関連するスキルレベルを 1 名以上のユーザーに追加できることを確認します。	Orlando
スキル管理 ：[IT スキルの管理] ユーザーインターフェイスで、スキルレベルのないスキルを選択し、そのスキルにユーザーを追加	[IT スキルの管理] ユーザーインターフェイスで、スキルレベルのないスキルを選択し、そのスキルを 1 名以上のユーザーに追加できることを確認します。	Orlando

自動翻訳

関連情報

クイックスタートテスト

スキル管理の拡張ポイント

拡張ポイントを使用してスクリプトを呼び出し、スキルを管理するためのカスタムグループタイプを追加します。

ITSM のワークフォース最適化に使用できる拡張ポイントのリストを表示するには、次に移動します: システム拡張ポイント > スクリプト化拡張ポイント. [拡張ポイント] リストで、`sn_skill_cfg_page.ManageSkillsExtnPt` 拡張ポイントを開きます。

スクリプト化された拡張ポイントを使用することで、アプリケーションコードのコアコンポーネントを変更することなくカスタマイズを統合できます。基本アプリケーションをカスタマイズする場合は、カスタムスクリプトインクルードを作成してスクリプト拡張ポイントに対して登録することによって、スクリプト拡張ポイントを実装します。

イベントタイプの拡張ポイント

拡張ポイント名	説明
`sn_skill_cfg_page.ManageSkillsExtnPt`	この拡張ポイントを実装して、[IT スキルの管理] ページのグループ別にユーザーを作成するロジックをカスタマイズします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

重要:
sn_skill_cfg_page.ManageSkillsConstants スクリプトインクルードを使用して、追加のグループを構成できます。スクリプトインクルードの詳細については、「Script includes」を参照してください。

インタラクション管理

インタラクションは、プラットフォーム内のすべてのコミュニケーションチャネルが一元管理されている場所です。各インタラクションは、コールやチャットなどの特定のチャネルを介した支援の要求を表します。インタラクション管理の目的は、チャネルの有効性に関するインサイトを得るのに役立つことです。

インタラクション管理 の概要

ServiceNow AI Platformは、いくつかの形式のキューイングおよび通信管理を提供しますが、各システムは特定の領域に緊密に結合されています。インタラクションには、各製品領域が同じフレームワークを使用できるように、柔軟かつ拡張可能な代替オプションがあります。

開始

アクティブ化	構成
	
インタラクション管理を有効にします。	インタラクションコンポーネントを設定し、インタラクションのステータスに応じて発生するアクションを決定し、インタラクションの動作を決定する状況を設定します。インタラクションのライフ サイクルのステータスごとに、実行するルーチン アクションを決定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

使用方法	参照
	
インタラクションを手動で作成するか、レコードをインタラクションに関連付けます。	インタラクション管理とともにインストールされるコンポーネントについて説明します。

トラブルシューティングとサポート

- Virtual Agent interaction records
- ServiceNow コミュニティフォーラム
- 既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

インタラクション管理システムの有効化

アドミニストレーターは、Interaction Logging, Routing, and Queueing プラグイン (com.glide.interaction) を有効にして機能にアクセスできます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用して インタラクション管理 プラグイン (com.glide.interaction) を検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

インタラクション管理の構成

インタラクションの動作と、レコードとともに保存される情報のタイプを構成できます。顧客との会話の最後にエージェントが簡単な最終説明を行う機会を提供するために、インタラクションの最終作業を使用することもできます。

インタラクションの状況

ライフ サイクル中にインタラクションが通過する各ステータスでのルーチン動作を決定することで、インタラクションの動作を設定します。

インタラクション フレームワーク

次の各インタラクションのコンポーネントを設定して、動作とライフ サイクルを決定します。

- リスト：インタラクション リストの ビューを設定します。また、インタラクションのテーブルを拡張することもできます。リストの構成の詳細については、「 Configuring lists on the ServiceNow AI Platform® 」を参照してください。
- フォーム：フォーム ビューを設定して、アプリケーションごとにインタラクションをカスタマイズします。フォームの構成の詳細については、「 Configuring forms on the ServiceNow AI Platform® 」を参照してください。

インタラクションの状況

状況により、インタラクションの動作が決定されます。インタラクションのライフ サイクルのステータスごとに、実行するルーチン アクションを決定します。例：`On Created` ステータスには、インタラクションを作成してエンド ユーザーを「オープン対象者」として追加するスクリプトがあります。その後、スクリプトにより、インタラクションがオープンされたことを知らせるメッセージがエンド ユーザーに送信されます。

インタラクションの状況

状況	説明
新規	インタラクションがインタラクション テーブルに挿入される。
保留中	インタラクションは割り当てを待機している。
対応中	エージェントが未アサインのインタラクションを受け入れている。
[最終作業 (Wrap Up)]	このステータスは、エージェントがお客様との会話を完了し、インタラクションの最終作業を行っていることを示します。 このステータスは、インタラクションの最終作業構成が特定のタイプのインタラクションに対して作成され、その構成がアクティブである場合に使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インタラクションの状況 (続く)

状況	説明
	詳細については、「インタラクションの最終作業」を参照してください。
完了してクローズ	インタラクションがタイムアウトしたか、エージェントまたはコンシューマーが意図的にインタラクションをクローズした。
破棄してクローズ	コンシューマーが切断したか、反応しないため、インタラクションがクローズされる。

インタラクションのコンテキストおよびチャネル メタデータ

コンテキストおよびチャネル メタデータは、インタラクションの一部として含まれるドキュメント ID フィールドです。両方のタイプのレコードにインタラクションに関する情報が保存されます。

コンテキスト

インタラクションの情報を追跡するインタラクションのコンテキスト (初期質問、資産タグ付け、デバイスの場所など)。コンテキスト レコードは、デフォルトで interaction_json_blob テーブルに保存されますが、任意のテーブルを使用してコンテキスト レコードを保存することができます。

チャネル メタデータ

チャネル メタデータには、チャットや電話チャネルなど、通信が行われているチャネルと対話するために必要な情報が含まれています。チャネル メタデータは、自由形式の JSON または別のレコードへの参照になります。

インタラクションの最終作業

インタラクションの最終作業では、お客様との会話の最後にエージェントに簡単な最終作業を行う期間を提供します。エージェントは、この時間を使用して作業を完了してから、他のお客様のサポートに進むことができます。

インタラクションの最終作業は、すべてのタイプのインタラクションで利用可能な機能です。有効にすると、インタラクションレコードは、お客様との会話の終わりに [対応中] から [最終作業] ステータスに移行します。この短い構成可能な期間により、エージェントは、作業メモの投稿やレコード情報の更新などのタスクを完了してから、他の作業アイテムに進むことができます。

[最終作業] ステータスの間、インタラクションのステータスが完了してクローズに移行するまで、エージェントのキャパシティは減少しません。

注:
インタラクションの最終作業機能は、複数のタイプの通信チャネルで機能します。この機能は、チャットとメッセージングインタラクションのベースシステムをサポートします。

インタラクションの最終作業の構成

システムアドミニストレーターロールを持つユーザーは、希望する通信チャネルにインタラクションの最終構成を作成します。構成を作成すると、構成設定に一致するインタラクションに対して機能と [最終作業] ステータスが自動的に有効になります。

インタラクションの最終作業構成には、次の情報が含まれています。

- 選択したコミュニケーション チャネル。
- 構成に含まれるインタラクションレコードに適用される追加の条件。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 最終作業がシステムによって自動的に終了されるかどうか、および自動終了の場合、最終作業期間の長さ。
- 最終作業期間を表示するカウントダウンタイマーが CSM 構成可能ワークスペース でエージェントに表示されるかどうか。

インタラクションの最終作業構成は、インタラクションレコードの [ステータス] フィールドに [最終作業] ステータスを追加します。最終作業ステータスの詳細については、「インタラクションの状況」を参照してください。

最終作業の開始

最終作業期間は、エージェントまたはお客様のいずれかが会話を終了したときに始まります。開始後、システム は次のことを行います。

- インタラクションのステータスを [対応中] から [最終作業] に移動します。
- 最終作業期間のカウントダウンタイマーを開始します。

最終作業の手動による終了

最終作業期間の終了は、エージェントが手動で実行することも、システムが自動的に実行することもできます。

エージェントは、インタラクションレコードの [最終作業を終了] をクリックして、最終作業を終了できます。これにより、インタラクションが [最終作業] から [完了してクローズ] に移動します。

エージェントは、インタラクションレコードタブを閉じて、最終作業期間を終了することもできます。

- インタラクションが [最終作業] ステータスの場合、タブを閉じると最終作業期間が終了し、インタラクションは [完了してクローズ] に移動します。システムは、最終作業期間の終了に関するメッセージをユーザーに表示します。
- インタラクションが [対応中] ステータスの場合、タブを閉じると最終作業期間をスキップし、インタラクションは [完了してクローズ] に移動します。

最終作業の自動終了

エージェントが最終作業をまだ終了していない場合、システムは設定 期間の後に最終作業期間を自動的に終了することができます。自動最終作業は、インタラクションの最終作業構成で有効にする必要があります。

- 最終作業期間が開始されると、最終作業期間タイマーが開始されます。
- 最終作業期間タイマーがゼロになると、システムは最終作業を終了し、ステータスを [最終作業] から [完了してクローズ] に変更します。
- インタラクションレコードの [システムの最終作業] フィールドが True に設定されます。

注:
自動最終作業が有効になっている場合でも、エージェントは手動で最終作業期間を終了できます。

インタラクションフォーム

インタラクションフォームには、お客様とのインタラクションに関する情報が表示されます。

インタラクションフォームには、次のフィールドが含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
番号	自動的に割り当てられたインタラクション番号。
タイプ	チャットや電話など、お客様とのインタラクションのタイプ。
アカウント	お客様の連絡先の会社名。連絡先レコードにこの情報がある場合には、このフィールドは自動的に入力されます。
連絡先	お客様の連絡先の名前。
コンシューマー	コンシューマーの名前。
状況	インタラクションの現在のステータス。詳細については、「インタラクションの状況」を参照してください。
担当者	割り当てられたユーザーの名前。
簡単な説明	お客様の問題の簡単な説明。
作業メモ	お客様の問題を解決するために行ったインタラクションと作業に関する情報を記録します。
最終作業期間	インタラクションの最終作業機能を使用する場合、システムアドミニストレーターはインタラクションフォームを設定し、[最終作業期間] フィールドを追加できます。 このフィールドには、インタラクションレコードが [最終作業] ステータスで費やした時間の長さが記録されます。これは読み込み専用フィールドです。期間が計算されない場合、このフィールドは 0 に設定されます。 期間は、インタラクションが [完了してクローズ] または [破棄してクローズ] に移行する前に [最終作業] ステータスになっている時間として計算されます。 **注:** エージェントがタブを閉じてインタラクションを終了した場合、最終作業期間は 0 秒として記録されます。
システムの最終作業	インタラクションの最終作業機能を使用する場合、システムアドミニストレーターはインタラクションフォームを設定し、[システムの最終作業] フィールドを追加できます。 システムによって、インタラクションの最終作業がエージェントによって手動で行われたか ([最終作業の終了] をクリックして)、自動的に行われたかが判断され、それに応じてこのフィールドが設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	• 自動最終作業が有効になっていて、最終作業期間の終了時にインタラクションが [最終作業] ステータスから [完了してクローズ] または [破棄してクローズ] に移行する場合は、**True** に設定します。 • エージェントが手動でインタラクションを終了する場合は **False** に設定します。 このフィールドのデフォルト値は false です。

インタラクションの最終作業タイマー

インタラクションの最終作業タイマーでは、最終作業期間のカウントダウンが CSM 構成可能ワークスペース に表示されます。

システムアドミニストレーターは、インタラクションの最終作業構成フォームの [エージェントに期間を表示] フィールドを有効にすることで、最終作業タイマーの表示を構成できます。

読み取り専用タイマーは、インタラクションレコードのセカンダリ値に表示されます。セカンダリ値の構成に応じて、これらの値はフォームヘッダーまたはコンテキストサイドパネルに表示できます。

注:
インタラクションの最終作業タイマーは CSM 構成可能ワークスペース と CSM エージェントワークスペース の両方で機能しますが、タイマー表示は CSM 構成可能ワークスペース でのみ使用できます。

タイマーは、インタラクションの最終作業構成フォームの [期間 (秒)] フィールドで指定された時間をカウントダウンします。タイマーの背景色は、期間をカウントダウンするにつれて変化します。

タイマーの色	説明
緑	残り時間は期間の 100% から 50% の間です。
黄	残り時間は期間の 50% から 25% の間です。
オレンジ	残り時間は期間の 25% から 0% の間です。
赤	タイマーが 0.00 に達すると、表示が赤くなり、その後消えます。インタラクションレコードのステータスが [完了してクローズ] に更新されます。

インタラクション最終作業スケジュール済みジョブ

インタラクションの最終作業機能には、エージェントが手動でクローズしなかった、またはシステムが自動的にクローズしなかった、[最終作業] ステータスのインタラクションをクローズするスケジュール済みジョブが含まれています。

最終作業期間の終了は、通常次の方法で実行されます。

- エージェントが手動で実行。
- インタラクションの最終作業構成で [最終作業期間を適用] 設定が有効になっている場合、システムにより自動的に実行。
- [ワークスペース] タブを閉じて実行。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ほとんどのインタラクションレコードは、設定された最終作業期間が終了すると自動的にクローズされますが、インタラクションの最終作業機能には、残りのレコードをすべてクローズするスケジュール済みジョブも含まれています。たとえば、構成で [最終作業期間を適用] 設定が有効になっておらず、エージェントがブラウザを閉じてインタラクションをクローズした場合、これらのインタラクションは [最終作業] ステータスのままになります。

[最終作業のインタラクションのフォールバックタイムアウト **(Fallback Timeout for Interactions in Wrap Up)**] スケジュール済みジョブは、[最終作業] ステータスのままになっているインタラクションレコード終結のフェイルセーフの方法として機能します。このスケジュール済みジョブは、次のように機能します。

- [最終作業] ステータスのインタラクションレコードを評価します。
- 最大最終作業システムプロパティで指定された時間よりも長く [最終作業] ステータスになっているレコードを閉じます。

最大最終作業システムプロパティ (**com.glide.interaction.max_wrapup_duration**) は、インタラクションレコードが [最終作業] ステータスに留まれる時間の長さを定義します。このプロパティのデフォルト値は 15 分です。

最大最終作業システムプロパティに設定された時間値は、インタラクションの最終作業構成フォームの [最終作業期間を適用] フィールドで設定された時間値よりも大きくする必要があります。

このスケジュール済みジョブのデフォルトの実行間隔は 5 分です。アドミニストレーターは、この時間間隔を設定できます。

注:
このスケジュール済みジョブは、デフォルトでは非アクティブです。

インタラクションの最終作業構成の作成

インタラクションの最終作業機能を使用するインタラクションのタイプごとに構成を作成します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
構成を作成すると、最終作業機能が自動的に有効になり、構成設定に一致するインタラクションに [最終作業] ステータスを追加します。

移動先 すべて > インタラクション > 最終作業の構成 をクリックして、最終作業構成レコードのリストを表示します。これらの構成は、インタラクションの最終作業構成 (interaction_wrap_up_configuration) テーブルに保存されます。

手順

1. 移動先 すべて > インタラクション > 最終作業の構成.
2. [**New**] をクリックします。
3. インタラクションの最終作業構成フォームのフィールドに入力します。

フィールド	説明
名前	インタラクションの最終作業構成の名前。
テーブル	読み取り専用。この構成が適用されるインタラクションレコードを格納するテーブル。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
アプリケーション	このレコードを含んでいるアプリケーション。デフォルトは [CSM and FSM Configurable Workspace Foundation] です。
アクティブ	構成が有効かどうかを示します。デフォルト値は true です。
順序	構成の順序。最終作業構成レコードの評価処理で使用されます。複数のレコードがある場合は、小さい順序の番号が高い番号よりも優先されます。デフォルト値は 100 です。
条件	条件ビルダーを使用して、この構成に含まれるインタラクションレコードに適用される条件を選択します。 たとえば、チャットインタラクションの条件として **[Type]** [is] **[Chat]** を作成します。
最終作業期間を適用	 システムが最終作業期間を自動的に終了できるようにします。デフォルト値は false です。 有効にした場合、システムは最終作業期間の終了時に自動的に最終作業期間を終了し ([期間 (秒)] フィールドで設定)、インタラクションレコードのステータスを [最終作業] から [完了してクローズ] に移動します。
期間 (秒)	最終作業期間の長さ。 ○ デフォルト値は 60 秒です。 ○ 値は 0 より大きい値でなければなりません。 [最終作業期間を適用] フィールドを有効にすると、このフィールドが表示されます。
エージェントに期間を表示	エージェントの期間カウントダウンタイマーを有効にします。デフォルト値は false です。 [最終作業期間を適用] フィールドを有効にすると、このフィールドが表示されます。 インタラクションの最終作業タイマー表示は CSM 構成可能ワークスペース で利用できます。
最終作業コードを有効化	ラップアップコードを CSM 構成可能ワークスペースで有効にします。インタラクションの最終作業時に、エージェントは構成された最終作業コードから選択できます。
許可された最終作業コード	エージェントがインタラクションの最終作業時に選択できる最終作業コードのリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
デフォルトの最終作業コード	最終作業期間が終了する前にエージェントがコードを選択しなかった場合に使用されるデフォルトの最終作業コード。

4. [**Submit** (送信)] を選択します。

インタラクションラップアップコードの作成

ラップアップコードを使用すると、エージェントはインタラクションをすばやくラップアップしてクローズできます。エージェントは、インタラクションの最終作業モードレスダイアログから最終作業コードを選択できます。

このタスクについて

システムアドミニストレーターロールを持つユーザーは、エージェントが最終作業期間中に使用する最終作業コードを作成できます。インタラクションの最終作業コードが有効になっている場合、エージェントはインタラクションの最終作業モードレスダイアログからラップアップコードを選択できます。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > インタラクション > 最終作業コード.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. インタラクションの最終作業コードフォームのフィールドに入力します。

フィールド	説明
コード	最終作業コードの名前。
アプリケーション	このレコードを含んでいるアプリケーション。デフォルトは [CSM and FSM Configurable Workspace Foundation] です。
アクティブ	インタラクションの最終作業構成がアクティブかどうかを示します。デフォルト値は true です。
説明	ラップアップコードの簡単な説明。

4. **[Submit** (送信)] を選択します。

次のタスク

ラップアップコードを作成した後、システムアドミニストレーターはインタラクションラップアップ構成レコードでラップアップコードを有効にし、エージェントが使用できるラップアップコードを選択できます。詳細については、「インタラクションの最終作業構成の作成」を参照してください。

インタラクションラップアップコードを有効化

インタラクションの最終作業コードを有効にし、インタラクションの最終作業モードレスダイアログでエージェントが使用できるラップアップコードを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
システムアドミニストレーターロールを持つユーザーは、エージェントが最終作業期間中に使用する最終作業コードを有効にできます。有効にすると、エージェントはインタラクションの最終作業モードレスダイアログで構成されたリストからラップアップコードを選択できます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > インタラクション > 最終作業の構成.
2. 設定レコードを選択します。
3. [期間] 関連リストで、次のフィールドを有効にします。
   - 最終作業期間を適用
   - エージェントに期間を表示
4. [期間 (秒)] フィールドに値を入力します。
5. [コード] 関連リストで、[最終作業コードを有効化] フィールドを有効にします。
6. [許可された最終作業コード] フィールドで目的のコードを選択し、[利用可能] 列から [選択済み] 列に移動します。
7. デフォルトの最終作業コードを選択します。
8. **[Update** (更新)] を選択します。

インタラクション管理 の使用

ほとんどのインタラクションの作成は、チャネルを制御するために、他のアプリケーションで行われます。必要に応じて、インタラクションアプリケーションからインタラクションを作成できます。

他のアプリケーションでインタラクションを作成する方法の詳細については、以下を参照してください。

- Interaction Management in Service Operations Workspace
- Interaction Management in Source-to-Pay Workspace
- Interaction Management in Supplier Lifecycle Operations
- Interaction management in Accounts Payable Operations
- CSM Interaction record page

インタラクションの作成

インタラクションは、要求者と履行者 (現実または仮想) 間の会話のレコードです。ほとんどのインタラクションの作成は他のアプリケーションで行われますが、必要に応じて、 インタラクション管理から直接インタラクションを作成することもできます。

始める前に
必要なロール：interaction_agent

手順

1. 移動先 すべて > インタラクション > すべて.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. インタラクションフォームのフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
タイプ	インタラクションのタイプを選択します。たとえば、チャット、電話などです。
依頼者	インタラクションを開始したユーザーを選択します。
アサイン先	インタラクションがアサインされているユーザーを選択します。
状況	インタラクションの現在のステータスを選択します。
簡単な説明	インタラクションの基本的な詳細を入力します。
作業メモ	関連する追加情報を入力します。

4. **[Submit** (送信)] を選択します。



タスクの結果
インタラクションが作成され、選択したユーザーにアサインされます。



インタラクションへのレコードの関連付け

エージェントは、インタラクションを行うために別のテーブルにレコードを作成しなければならない場合があります。レコードをインタラクションに関連付けることができます。

始める前に
必要なロール：interaction_agent

> **注:**
> インタラクションに関連付けるレコードにアクセスするために必要なロールも必要です。

手順

1. 移動先 すべて > インタラクション > 自分にアサイン済み.
2. 別のレコードに関連付けるインタラクションを開きます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

3. [レコードを関連付け] を選択します。



4. インタラクション関連レコードフォームのフィールドに入力します。

フィールド	説明
ドキュメントテーブル	関連付けが保存されるテーブルを選択します。
レコードタイプ	インタラクションに関連付けるレコードのタイプを選択します。レコード タイプはタスク または ナレッジです。
タスク	インシデントに関連付けるタスクを選択します。[タスク] フィールドは、レコードタイプがタスクとして選択されている場合に利用可能になります。
ナレッジ記事	インシデントに関連付けるナレッジ記事を選択します。[ナレッジ記事] フィールドは、レコードタイプが [ナレッジ] として選択されている場合に利用可能になります。
関連レコードの ID	タスクまたはナレッジ番号で自動的に更新されます。

5. フォームを保存します。



タスクの結果
関連付けられたタスクタイプレコードは、インタラクションの [関連タスク] 関連リストに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



インタラクション管理 に関する参照情報

インタラクション管理 とともにインストールされるコンポーネントについて説明します。

インタラクション管理と一緒にインストールされるコンポーネント

いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザーロールなど) が、Interaction Logging, Routing, and Queueing プラグインのアクティブ化とともにインストールされます。

注:
アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

インストールされるロール

ロール タイトル [名前]	説明	ロールを含む
インタラクションアドミニストレーター [interaction_admin]	ユーザーのインタラクションを設定します。	interaction_agent
インタラクションエージェント [interaction_agent]	インタラクションを作成および編集します。インタラクションを異なるエージェントまたはキューに転送します。	なし

インストールされるテーブル

テーブル	説明
インタラクション [interaction]	すべてのインタラクションを記録するテーブル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
インタラクション JSON BLOB [interaction_json_blob]	各インタラクションのコンテキスト情報を保存するレコードリスト。
インタラクション関連レコード [interaction_related_record]	インタラクションに関連付けられている関連レコードリスト。

ライブフィードコア UI

ライブフィードは、ServiceNow® インスタンスでコンテンツを投稿および共有する場所を提供するソーシャル IT アプリケーションです。

重要:

ライブフィードを使用するにはコア UI が必要です。ライブフィードは ネクストエクスペリエンス ではサポートされていません。ネクストエクスペリエンス をオンにすると、ライブフィードは自動的に無効になり、機能しなくなります。詳細については、「Next Experience UI (ネクストエクスペリエンス UI)」を参照してください。

ライブフィードの提供は終了しましたが、当社ではサービスを強化するための新しい方法を常に模索しています。今後のアップデートと改善にご期待ください。

開始

探索	アクティブ化	管理
		
ライブフィードの概念と機能について説明します。	インスタンスでライブフィードを有効にします。	ドキュメントフィード、レコードフィード、および通知を管理します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

使用方法	参照	
		
ライブフィードに投稿し、フィード、チーム、ハッシュタグ、レコードを使用する。	ドメインセパレーションとコンポーネント (テーブル、ユーザーロール、ビジネスルール、スクリプトインクルードなど) に関する詳細を取得します。	

トラブルシューティングとサポート

- ServiceNow Community でのライブフィードディスカッション
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

ライブフィードコア **UI** の詳細

ライブフィードのコンテンツは、組織内で情報を共有するための検索可能なナレッジソースを形成します。

ライブフィードの概要

重要:

ライブフィードを使用するにはコア UI が必要です。ライブフィードは ネクストエクスペリエンス ではサポートされていません。ネクストエクスペリエンス をオンにすると、ライブフィードは自動的に無効になり、機能しなくなります。詳細については、「Next Experience UI (ネクストエクスペリエンス UI)」を参照してください。

ライブフィードの提供は終了しましたが、当社ではサービスを強化するための新しい方法を常に模索しています。今後のアップデートと改善にご期待ください。

ライブフィードのコンテンツは、組織内で情報を共有するための検索可能なナレッジソースを形成します。主な機能は次のとおりです。

- ユーザーは、リンクや画像を含むメッセージの投稿、返信、評価を行うことができる。
- アドミニストレーターは自動メッセージを設定して、特定のレコードがシステム全体で更新されると自動的にメッセージが生成されるようにすることができる。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ユーザーは新しいメッセージが投稿されたときにメールで通知を受けられるよう、メール通知に登録できる。
- プラットフォームのアクセシビリティオプションを利用するユーザーは、タブでライブフィードを移動できる。

ライブフィードには、会社フィード、グループフィード、個人フィード、レコードフィードなど、さまざまなタイプのフィードがあります。

自分のフィード



注:
新しいすべてのインスタンスでは、デフォルトでライブフィード v2 がアクティブになります。旧バージョンの ServiceNow® からアップグレードする場合、これらの機能を使用するにはライブフィード v2 をアクティブにする必要があります。

ライブフィードのドメインセパレーションは、データレベルでのみ適用できます。ライブフィードとドメインセパレーションについて詳しくは、「ライブフィードでのドメインセパレーション」を参照してください。

ライブフィードのユーザー

ユーザー

ユーザー	説明
アドミン	アドミンは、次の方法でライブフィードをアクティブにして管理します。 • ドキュメントフィードを追加して構成する • レコードフィードをアクティブ化して構成する • 通知をセットアップする • ライブフィードのセキュリティを管理する

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ユーザー (続く)

ユーザー	説明
ユーザー	ユーザーは、フィードのサブスクリプション登録、コンテンツの投稿、レコードの操作、ハッシュタグの使用を行うことができます。

ライブフィードのメリット

ライブフィードのメリット

価値・効果	機能	ユーザー
ドキュメントフィードを使用すると、ユーザーはライブフィード インタフェースを介してタスクやその他のレコードを操作できます。レコードにコメントや作業メモ用のジャーナルフィールドが含まれている場合、ユーザーがライブフィードでメッセージを投稿すると、そのメッセージは自動的にコメントまたは作業メモとしてレコードに保持されます。	ドキュメントフィード	構成：アドミン ユーザー：任意のユーザー
レコードフィードを使用すると、ユーザーはライブフィードインタフェースを介してタスクやその他のレコードを操作できます。レコードにコメントや作業メモ用のジャーナルフィールドが含まれている場合、ユーザーがライブフィードでメッセージを投稿すると、そのメッセージは自動的にコメントまたは作業メモとしてレコードに保持されます。	レコードフィード	構成：アドミン ユーザー：任意のユーザー
特定のタスクテーブルでレコードが挿入または更新された場合、そのレコードが通知条件と一致すると、メッセージが生成されて、指定のグループまたは会社のフィードに投稿されます。	ライブフィードテーブル通知	構成：アドミン ユーザー：任意のユーザー
特に重点を置くフィードを購読する目的で、複数のユーザーをチームにまとめることができます。	ライブフィードでのチーム	構成：アドミン ユーザー：任意のユーザー
ハッシュタグとは、メッセージ内でハッシュ記号 (#) によってマークされた単語のことです。ハッシュタグは、検索結果を改善するためにキーワードまたはトピック別にメッセージを分類する手段となります。	ライブフィードでのハッシュタグ	任意のユーザー

次に探索する内容

ライブフィードの設定と使用の詳細については、以下を参照してください。

- ライブフィードのアクティブ化
- ライブフィードの管理
- ライブフィードの使用
- ライブフィードに関する参照情報

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ライブフィードのブラウザサポート

ライブフィード v2 プラグインは Internet Explorer 7 ～ 9 をサポートしていません。

> **重要:**
>
> ライブフィードを使用するにはコア UI が必要です。ライブフィードは ネクストエクスペリエンス ではサポートされていません。ネクストエクスペリエンス をオンにすると、ライブフィードは自動的に無効になり、機能しなくなります。詳細については、「Next Experience UI (ネクストエクスペリエンス UI)」を参照してください。
>
> ライブフィードの提供は終了しましたが、当社ではサービスを強化するための新しい方法を常に模索しています。今後のアップデートと改善にご期待ください。

上記のブラウザー バージョンからインスタンスにアクセスするユーザーは、Live Feed v1 の機能を使用できます。HTML5 対応のブラウザからインスタンスにアクセスする場合は、ライブフィード v2 の機能を使用できます。

ライブフィードのアクティブ化

ライブフィードはすべてのインスタンスでアクティブになります。ライブフィードがアクティブになっていない場合は、アドミニストレーターがライブフィードプラグインを有効にすることができます。

始める前に
必要なロール：admin

> **重要:**
>
> ライブフィードを使用するにはコア UI が必要です。ライブフィードは ネクストエクスペリエンス ではサポートされていません。ネクストエクスペリエンス をオンにすると、ライブフィードは自動的に無効になり、機能しなくなります。詳細については、「Next Experience UI (ネクストエクスペリエンス UI)」を参照してください。
>
> ライブフィードの提供は終了しましたが、当社ではサービスを強化するための新しい方法を常に模索しています。今後のアップデートと改善にご期待ください。

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   > **注:**
   > ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ライブフィードの管理

アドミニストレーターと live_feed_admin ロールが割り当てられているユーザーは、ライブフィードのセキュリティを構成したり、コンテンツ管理ページからライブフィードへのアクセスを可能にしたりすることができます。アドミニストレーターは、ライブフィードのテーブル通知をセットアップすることもできます。

重要:

ライブフィードを使用するにはコア UI が必要です。ライブフィードは ネクストエクスペリエンス ではサポートされていません。ネクストエクスペリエンス をオンにすると、ライブフィードは自動的に無効になり、機能しなくなります。詳細については、「Next Experience UI (ネクストエクスペリエンス UI)」を参照してください。

ライブフィードの提供は終了しましたが、当社ではサービスを強化するための新しい方法を常に模索しています。今後のアップデートと改善にご期待ください。

ドキュメントフィード

ドキュメントフィードとは、インシデントレコードや変更レコードなどのレコードに関連付けられたライブフィードグループのことです。

ドキュメントフィードを使用すると、ユーザーはライブフィード インタフェースを介してタスクやその他のレコードを操作できます。レコードにコメントや作業メモ用のジャーナルフィールドが含まれている場合、ユーザーがライブフィードでメッセージを投稿すると、そのメッセージは自動的にコメントまたは作業メモとしてレコードに保持されます。

ドキュメントフィードを使用するメリットは次のとおりです。

- 同じレコードに取り組んでいるユーザー間のコミュニケーションが強化される。
- エンドユーザーの進捗状況に対するヴィジビリティを改善する。
- さまざまなレコードの更新を単一の場所で確認できる。
- メールのやり取りでの情報が失われないよう、レコードに会話履歴を保存できる。

ドキュメントフィードを使用するには、ライブフィードドキュメントプラグインを有効にします。このプラグインは、新しいインスタンスではデフォルトで有効にされます。この機能の使い方については、「ライブフィードを使用してレコードを操作する」を参照してください。

ユーザーがライブフィードのレコードをフォローまたは表示すると、システムによってそのフィードのドキュメントグループが自動的に作成されます。また、ライブフィードが有効にされているテーブルに新しいレコードを作成した場合も、ドキュメントグループが作成されます。

ドキュメントフィードグループには、以下に示す特徴があります。

- リストには記載されない。つまり、ユーザーがライブフィードですべてのグループを表示する際に、ドキュメントフィードグループは表示されない。
- レコードにアクセスできるすべてのユーザーに対し、自動的にメンバーシップを承認する。
- レコード番号をグループ名として使用する。
- レコードの簡単な説明をグループの説明として使用する。
- レコードにコメント用のジャーナルフィールドが含まれている場合、ライブフィードに投稿されたすべてのメッセージをそのレコードに維持する。レコードにコメント用の標準的なテキストフィールドがある場合、ライブフィードにメッセージが投稿されるたびに、そのフィールドの値が上書きされる。
- ライブフィードに投稿されたすべてのメッセージをレコードで管理する (レコードにコメント用のジャーナルフィールドが含まれている場合)。グループが作成されると、既存のメッセージがドキュメントフィードに追加される。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ライブフィードに参加しているユーザーが、グループのメンバーになります。

関連情報

プラグインを有効にする

テーブルに対するライブフィード **UI** アクションを追加する

ユーザーがライブフィードでレコードをフォローできるよう、テーブルに対する UI アクションを追加できます。

始める前に
必要なロール：ui_action_admin または admin

手順

1. 移動先 システム定義 > **UI** アクション.
2. ライブフィード UI アクションのいずれかを開きます (例：*Follow on Live Feed* リスト UI アクション)。
3. [テーブル] フィールドで、テーブル名を選択します。
4. ヘッダーを右クリックして [挿入] を選択し、目的のテーブルを対象とした UI アクションのコピーを作成します。
5. すべてのライブフィード UI アクションについて、ステップ 1 ～ 4 を繰り返します。

ドキュメントフィードを構成する

ドキュメントフィードをサポートするようにテーブルを構成できます。

始める前に
必要なロール：personalize_dictionary または admin

手順

1. フォームヘッダーにライブフィードを追加する。
2. 「*Follow on Live Feed*] と [*Show Live Feed*] をリストとして追加し、UI アクションを形成します。

ドキュメントフィードのセキュリティ構成

ドキュメントフィードは、関連付けられているレコードのアクセス制御ルール (ACL) に従います。ユーザーがドキュメントフィードでメッセージを表示できるのは、レコードに保持されている同じ情報に対するアクセス権を持っている場合のみです。

次の例について考えます。

- ACL でインシデントに関するコメントの読み取りと作成が許可されているユーザーは、インシデント フィードでコメントとして投稿されたメッセージを表示したり追加したりできる。
- ACL で作業メモの読み取りが制限されているユーザーは、インシデント フィードでコメントとして投稿されたメッセージを表示できない。

注:
アクセス制御ルールは、ユーザーが初めてドキュメントフィードにアクセスするときにだけチェックされます。ユーザーがフィードを表示した後、ユーザーのアクセス権を変更するには、アドミニストレーターがそれらのユーザーを手動で削除する必要があります。

レコードフィードを無効にする

任意のテーブルのフォームで、ライブフィードの機能を無効にすることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：personalize_dictionary または admin

手順

1. 移動先 システム定義 > ディクショナリ.
2. テーブルの辞書エントリを開きます。
3. live_feed=false を [属性] フィールドに追加します。
4. [更新] をクリックします。

> **注:**
> コラボレーション機能がアクティブ化されている場合は、すべてのフォームヘッダーから [ライブフィードを表示] アイコン ( ) を削除できます。*glide.live_feed.task_header_button* プロパティを **collaboration** に設定します。

ドキュメントフィードを無効にする

任意のテーブルのフォームで、ドキュメントフィードを無効にすることができます。

始める前に
必要なロール：personalize_dictionary または admin

手順

1. 移動先 システム定義 > テーブル.
2. 目的のテーブル レコードを開きます。
3. [ライブフィード] チェック ボックスをオフにします。
4. [更新] をクリックします。

ライブフィード ドキュメントと併せてインストールされるビジネス ルール

ライブフィードドキュメントプラグインによって次のビジネス ルールがインストールされます。テーブル、ロール、通知はインストールされません。

ビジネスルール	説明
ライブフィード統合	このレコードにグループが関連付けられている場合、ジャーナルコメントをライブフィードに書き込みます。

レコードフィード

レコードフィードとは、インシデントレコードや変更レコードなどのレコードに関連付けられたライブフィードグループのことです。

レコードフィードを使用すると、ユーザーはライブフィードインタフェースを介してタスクやその他のレコードを操作できます。レコードにコメントや作業メモ用のジャーナルフィールドが含まれている場合、ユーザーがライブフィードでメッセージを投稿すると、そのメッセージは自動的にコメントまたは作業メモとしてレコードに保持されます。

レコードフィードは、次の目的で使用できます。

- 同じレコードに取り組んでいるユーザー間のコミュニケーションを強化する。
- エンド ユーザーの進捗状況をより明確に理解する。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- さまざまなレコードの更新を単一の場所で確認できるようにする。
- メールのやり取りでの情報が失われないよう、レコードに会話履歴を保存する。

ライブフィードドキュメント



注:
ここで説明する機能の多くはライブフィード v2 に含まれるものです。

Live Feed Document プラグインをアクティブ化する

Live Feed Document プラグインはデフォルトで有効にされます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
アドミニストレーターは、Live Feed Document プラグインをアクティブ化することで、インスタンス内でレコードフィードを有効にすることができ、これによってライブフィードプラグインがアクティブ化されます (アクティブでない場合)。アップグレードする際は、アドミニストレーターがこのプラグインを有効にする必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

レコードフィードを構成する

レコードフィードをサポートするようにテーブルを構成します。フォーム ヘッダーに [ライブフィードを表示] ボタンを追加し、[ライブフィードをフォロー] と [ライブフィードを表示] UI アクションをリストおよびフォームとして追加できます。

デフォルトでは、タスクを拡張するすべてのテーブル ([インシデント]、[変更要求]、[問題] テーブルなど) のフォーム ヘッダーと、すべてのタスク テーブルのリストとフォームのコンテキストメニューに、[ライブフィードを表示] アイコンが表示されます。

フォームヘッダーにライブフィードを追加する

テーブルのフォームヘッダーに [ライブフィード] ボタンを追加します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. アプリケーションナビゲーターで「sys_properties.list」と入力します。
2. *glide.live_feed.task_header_button* のレコードを開きます。
3. [値 **(Value)]** フィールドで、値を「both」に変更します。

> **注:**
> デフォルトでは、値は「collaboration」であるため、プロパティはコラボレーション (com.glide.collaboration) プラグインでサポートされます。値を「both」に変更すると、システムプロパティは、コラボレーションとライブフィードでサポートされます。

4. **[Update** (更新)] をクリックします。
5. 移動先 システム定義 > テーブル.
6. 目的のテーブル レコードを開きます。
7. [ライブフィード] チェックボックスがフォームに表示されない場合は、フォームレイアウトを設定 して、[ライブフィード] フィールドを追加します。
8. フォームで、[ライブフィード] チェックボックスをオンにします。
9. [更新] をクリックします。
   別の方法として、テーブルの辞書エントリに含まれる [属性] フィールドに **live_feed=true** を追加することもできます。

タスクの結果
[ライブフィード] ボタンが、フォームヘッダーのオーバーフローメニューに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



コンテキストメニューにライブフィードを追加する

テーブルに対するライブフィード UI アクションを追加します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 システム定義 > **UI** アクション.
2. ライブフィード UI アクションのいずれかを開きます (例：[ライブフィードをフォロー])。
3. [テーブル] フィールドで、テーブル名を選択します。
4. ヘッダーを右クリックして [挿入] を選択し、目的のテーブルを対象とした UI アクションのコピーを作成します。
5. すべてのライブフィード UI アクションについて、ステップ 1 ～ 4 を繰り返します。

レコードフィードを無効にする

任意のテーブルのフォームで、ライブフィードの機能を無効にすることができます。

始める前に
必要なロール：personalize_dictionary または admin

手順

1. 移動先 システム定義 > ディクショナリ.
2. テーブルの辞書エントリを開きます。
3. `live_feed=false` を [属性] フィールドに追加します。
4. [更新] をクリックします。

> **注:**
> コラボレーション機能がアクティブ化されている場合は、すべてのフォームヘッダーから [ライブフィードを表示] アイコン ( ) を削除できます。*`glide.live_feed.task_header_button`* プロパティを **collaboration** に設定します。

セキュリティを構成する

レコードフィードは、関連付けられているレコードのアクセス制御ルール (ACL) に従います。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ユーザーがレコードフィードでメッセージを表示できるのは、レコードに保持されている同じ情報に対するアクセス権を持っている場合のみです。たとえば、

- ACL でインシデントに関するコメントの読み取りと作成が許可されているユーザーは、インシデント フィードでコメントとして投稿されたメッセージを表示したり追加したりできる。
- ACL で作業メモの読み取りが制限されているユーザーは、インシデント フィードでコメントとして投稿されたメッセージを表示できない。

> **注:**
> アクセス制御ルールは、ユーザーが初めてレコードフィードにアクセスするときにだけチェックされます。ユーザーがフィードを表示した後、ユーザーのアクセス権を変更するには、アドミニストレーターがそれらのユーザーを手動で削除する必要があります。

ライブフィードテーブル通知

ライブフィードテーブル通知により、自動ライブフィードメッセージが生成されます。テーブル通知を使用するには、ライブフィードプラグインが有効にされている必要があります。

特定のタスクテーブルでレコードが挿入または更新された場合、そのレコードが通知条件と一致すると、メッセージが生成されて、指定のグループまたは会社のフィードに投稿されます。デフォルトでは、すべてのタスク テーブルとすべてのタスク タイプでテーブル通知がサポートされます。

アドミニストレーターと live_feed_admin または chat_admin ロールが割り当てられているユーザーは、インスタンス内の任意のテーブルにテーブル通知を設定できます。

タスクテーブルにテーブル通知を設定する

タスクテーブルにテーブル通知を設定して、自動ライブフィードメッセージを有効にすることができます。

始める前に
必要なロール：live_feed_admin または chat_admin

手順

1. 移動先 ライブフィード > フィード管理 > テーブル通知.
2. [新規] をクリックするか、通知を選択して開きます。
3. フォームに入力します。

ライブ テーブル通知のフィールド

フィールド	説明
テーブル	通知を生成する対象のテーブルを選択します。 **注:** このリストには、テーブル通知と同じスコープ内にあるテーブルおよびデータベース ビューのみが表示されます。
チャットルームに投稿	レコードに関連付けられているチャット ルーム内で通知を生成する場合は、このチェック ボックスをオンにします。この機能はタスク レコードにのみ適用されます。また、この機能を使用するには、Chat プラグインがアクティブになっている必要があります。
ライブフィー	ライブフィードで通知を生成する場合は、このチェックボックスをオンにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
ドに投稿	レコード フィードが設定されておらず、[フィード グループ] フィールドが空白の場合、通知は会社のフィードに投稿されます。
レコード フィード	レコード フィードに投稿するフィールドを選択します。 このフィールドは、 [ライブフィードに投稿] が選択されている場合にのみ使用可能になります。
アプリケーション	このレコードが含まれているアプリケーションを選択します。
アクティブ	通知を有効にする場合は、このチェック ボックスをオンにします。
挿入	レコードがデータ ベースに挿入されたときに通知が生成されるようにする場合は、このチェック ボックスをオンにします。
更新	レコードが更新されたときに通知が生成されるようにする場合は、このチェック ボックスをオンにします。
フィード	メッセージを投稿する宛先のライブフィードチームを選択します。このフィールドは、[ライブフィードに投稿] が選択されている場合にのみ使用可能になります。 通知を会社のフィードに投稿する場合は、このフィールドをクリアします。
条件	通知を生成するために満たす必要がある条件を作成します。 条件文を追加すると、システムは最初にその条件を評価し、条件を満たす場合にのみ [スクリプトの前] フィールドを解析します。このフィールドを空白のままにして、スクリプトに一致条件を含めることもできます。
説明	テーブル通知の説明を入力します。

メッセージ	生成する自動メッセージを作成します。フィールド値を変数として含めたり、レコードへのリンクを含めたりできます。
	
	変数を追加するには、テキスト内にカーソルを置いてから、[変数を選択] フィールドで該当するフィールド名をクリックします。レコードへのリンクを追加するには、次の例に示すように、メッセージ テキスト内に ${URI} を入力します。
	
	`High priority incident opened: ${URI}`
	`Short description: ${short_description}`
	
	注:
	セキュリティ上の理由から、HTML コードは投稿前に自動的に削除されます。

スクリプトの前	通知の生成前に実行するスクリプトを作成します。スクリプトは、条件が true に評価された場合、または条件が空の場合にのみ実行されます。スクリプト内では次の変数を使用できます。 ○ *current*：通知をトリガーした GlideRecord オブジェクトです。 ○ *changedFields*：送信時に変更されたフィールドの ArrayList。変更の有無をチェックするには、changedFields.contains('fieldname') を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	○ *answer*：answer を false に設定すると、通知がキャンセルされます。 ○ *profileSource*：有効な GlideRecord オブジェクトに設定して、メッセージの投稿元プロファイルを定義します。 ○ *profileID*：live_profile sys_id に設定して、メッセージの投稿元プロファイルを定義します。デフォルトでは、これは現在のレコードになります。両方とも指定されている場合は、profileSource が上書きされます。 スクリプト内で作成されたカスタム変数は、*${myVariableName}* の形式でメッセージにも公開されます。

4. [送信] または [更新] をクリックします。

タスク以外のテーブルにテーブル通知を設定する

デフォルトでは、すべてのタスク テーブルでテーブル通知がサポートされるため、タスク以外のテーブルにもテーブル通知を設定できます。

始める前に

必要なロール：live_feed_admin または chat_admin

手順

1. 移動先 システム定義 > ビジネスルール.
2. *Live Feed events*ビジネスルールを開きます。
3. [詳細] セクションで、[スクリプト] フィールドのテキストを選択してコピーします。
4. 左上の戻る矢印をクリックしてレコードを終了し、[ビジネスルール] リストに戻ります。
5. [新規] をクリックします。
6. フォームの上部に次の値を入力します。
   - 名前：名前を入力します (たとえば、自分のテーブルのライブフィードイベント)。
   - テーブル：通知を設定する対象のテーブルを選択します。
   - アクティブおよび詳細：両方のチェック ボックスをオンにします。
7. [実行タイミング] セクションで、次の値を入力します。
   - タイミング：[前] を選択します。
   - 挿入、更新、削除：これらのチェック ボックスをオンにします。
8. [詳細] セクションのスクリプトボックスに、*Live Feed events*ビジネスルールのスクリプトを貼り付けます。
9. [送信] をクリックします。
   *Live Feed events*ビジネスルールはタスク以外のテーブルに対して実行されます。これによって *live_feed.update* イベントが起動されます。このイベントは、*Live Feed Update* スクリプトアクションに関連付けられているものです。このスクリプト アクションが変数を設定し、テーブル通知を処理します。

次のタスク

ビジネスルールを保存したら、タスクテーブルの場合と同じように、新しいテーブルを対象としたライブフィードテーブル通知レコードを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ライブフィードテーブル通知の例

以下の例に、ライブフィードに役立つ各種のテーブル通知を設定する方法が示されています。

ワークアラウンドが投稿された

この例は、未解決の問題に対するワークアラウンドが追加されるたびに、ライブフィードで自動メッセージを生成するテーブル通知を説明するものです。

- テーブル：問題 [problem]
- アクティブ：このチェック ボックスをオンにする。
- 更新：このチェック ボックスをオンにする。
- ライブフィードに投稿：このチェックボックスをオンにする。
- 一致条件：[ステータス] [は] [未解決]
- 説明：ワークアラウンドが投稿された。
- メッセージ：

```
${sys_updated_by} posted a workaround for ${URI}.
Short description: ${short_description}
```

- スクリプトの前：

```
// only post to Live Feed when the Workaround field changes
answer  = changedFields. contains ( "work_around" ) ;
```

ワークアラウンド メッセージの例



関連情報

ライブフィードテーブル通知

問題が解決された (上級)

この高度な例は、問題がクローズされるたびにライブフィードで自動メッセージを生成するテーブル通知を説明するものです。

また、この例ではアサインされたユーザーに関するメッセージを追加し、そのメッセージを問題レコードからではなく、アサイン先グループ プロフィールから投稿します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- テーブル：問題 [problem]
- アクティブ：このチェック ボックスをオンにする。
- 更新：このチェック ボックスをオンにする。
- ライブフィードに投稿：このチェックボックスをオンにする。
- 一致条件：[問題のステータス] [は] [クローズ/解決済み]
- 説明：問題が解決された。
- メッセージ：

```
Problem ${number} - ${short_description} has been resolved. ${fixedByMsg}
```

- スクリプトの前：

```
//cancel if we didn't just change the problem state if ( !changedFields. contains
 ( "problem_state" ) )
answer  = false ;

 //if we have an assigned_to value add a comment about who it was //create a new variable
 fixedByMsg that we can access from the message
fixedByMsg  = "" ; if ( !current. assigned_to. nil ( ) )
fixedByMsg  = " Thank you " + current. assigned_to. getDisplayValue ( ) ;

 //make the message appear to come from the assignment group if we have one if ( !current.
 assignment_group. nil ( ) )
profileSource  = current. assignment_group. getRefRecord ( ) ; //need GlideRecord object
```

問題解決を通知するメッセージの例



関連情報

ライブフィードテーブル通知

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

案件が成約した (非タスク)

この例は、タスク以外のテーブルに関するテーブル通知を説明するものです。Sales Force Automation プラグインが有効にされている場合、このテーブル通知により、セールス案件が成約するたびにライブフィードで自動メッセージが生成されます。

案件 [sales_opportunity] テーブルに、タスクテーブルのライブフィードイベントビジネスルールを照合するビジネスルールを作成します。

次の値を設定したテーブル通知を作成します。

- テーブル：案件 [sales_opportunity]
- アクティブ：このチェック ボックスをオンにする。
- 更新：このチェック ボックスをオンにする。
- ライブフィードに投稿：このチェックボックスをオンにする。
- 一致条件：[ステータス] [は] [受注で終了]
- 説明：案件が成約した。
- メッセージ：

```
${owner} closed a sale with ${account}!
```

- スクリプトの前：

```
//make the message appear to come from the assigned salesperson if there is one if
 ( !current. owner. nil ( ) )
profileSource  = current. owner. getRefRecord ( ) ; //need GlideRecord object
```

案件成約を通知するメッセージの例



関連情報

ライブフィードテーブル通知

関連するフィードのテーブル通知

この例は、関連するフィードに送信されるテーブル通知を説明するものです。

この例では、ストーリーのステータスが [完了] に変更されるたびに、関連するスプリント、リリース、またはエピックにテーブル通知メッセージが送信されます。メッセージが投稿されるのは、関連

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

するフィードがすでに存在する場合のみです。この通知によって新しいフィードが作成されることはありません。

- テーブル：ストーリー [rm_story]
- アクティブ：このチェック ボックスをオンにする。
- 更新：このチェック ボックスをオンにする。
- ライブフィードに投稿：このチェックボックスをオンにする。
- レコード フィード：[スプリント]、 [リリース]、および [エピック] を [選択済み] 列に移動する。
- 一致条件：[ステータス] [次に変更] [完了]
- 説明：ストーリーが完了した。エピック、リリース、およびスプリントにメッセージが送信される。
- メッセージ：

```
${URI} status changed to ${state}
```

ライブフィードのセキュリティとテーブルアクセス

デフォルトでは、アドミニストレーターと live_feed_admin ロールがアサインされているユーザーは、ライブフィードのセキュリティを構成したり、すべてのライブフィードのテーブルを表示したりできます。

次のライブフィードテーブルを変更することもできます。

- ライブテーブル通知 [live_table_notification]：自動メッセージを設定して、特定のレコードがシステム全体で更新されると自動的にメッセージが生成されるようにすることができる。
- ライブフィードメッセージ [live_message]：このテーブルを変更するのは、不適切なメッセージを削除する場合や、ユーザーが誤って削除したメッセージを復元する場合など、必要な場合に限る。通常、このテーブルはシステム機能によって管理される。

ライブフィードのチャットテーブル内のデータを拡張または変更することはお勧めしません。

ロールを基準にライブフィードへのアクセスを制限する

デフォルトでは、インスタンス内のすべてのアクティブユーザーがライブフィードにアクセスできます。

始める前に

必要なロール：live_feed_admin および admin

手順

1. 次の手順に従って、ライブフィード モジュールを表示できるようにするためにユーザーに割り当てるロールを定義します。

   a. UI のバージョンに応じて適切なアクションを実行します。
      - コア UI:移動先 システム定義 > アプリケーションメニューをクリックし、[ライブフィード] を選択します。
      - UI15：ライブフィード モジュールの横にあるアイコンを右クリックし、[モジュールの編集] を選択します。

   b. [ロール] フィールドに、アクセス権を持つロールを入力します。

   c. [更新] をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

2. 次の手順に従って、モバイル デバイスからライブフィードを表示できるようにするためにユーザーに割り当てるロールを定義します。
   a. 移動先 システム定義 > アプリケーション (モバイル).
   b. [ライブフィード] をクリックします。
   c. [ロール] フィールドに、アクセス権を持つロールを入力します。
   d. [更新] をクリックします。
3. [アクセス制御] フォーム内の次の設定を使用して、live_feed ページを表示できるユーザーを制限するアクセス制御ルールを作成します。
   - タイプ：ui ページ。
   - 操作：読み取り
   - 名前：次のページのそれぞれに、1 つのアクセス制御ルールレコードを作成します。
     - live_feed
     - live_feed_small
     - $live_feed
     - $live_feed_small
   - 必要なロール：この関連リストに、ライブフィードページにアクセス可能なユーザーを定義するロールを追加します。ここに追加したロールがアサインされていないユーザーはライブフィードにアクセスできません。

ライブフィードメッセージコンテンツを管理する

ユーザーは自分のメッセージをフィードから削除できます。アドミニストレーターは、必要に応じて任意のユーザーが投稿した不適切なメッセージを削除できます。

始める前に
必要なロール：live_feed_admin および admin

このタスクについて
セキュリティ上の理由から、HTML コードは投稿前に自動的に削除されます。これは、ユーザーがメッセージを投稿してページ設定を変更できないようにするための対策です。

手順
1. 移動先 ライブフィード > フィード管理 > メッセージ.
2. 削除するメッセージを開きます。
3. [状態] フィールドで、[削除済み] を選択します。
   このフィールドを追加するためにフォームを構成しなければならない場合があります。
4. [更新] をクリックします。

ライブフィードチームのセキュリティ

アクセス制御ルールを変更することで、チームを作成できるユーザーを制限できます。

次のアクセス制御ルールを変更します。

- テーブル：ライブグループプロファイル [live_group_profile]
- 操作：作成

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ハッシュタグの名前変更を制限する

ハッシュタグの名前を変更できるユーザーを制限することができます。

ハッシュタグの名前変更を制限するには、次のアクセス制御ルールを変更します。

- テーブル：ライブタグ [live_tag]
- 操作： 書き込み

CMS ページからライブフィードにアクセスできるようにする

コンテンツ管理システム (CMS) に組み込まれたページからライブフィードにアクセスできます。たとえば、エンド ユーザーが ESS ポータルを介して会社のフィードにアクセスできるようにします。

始める前に

必要なロール: content_admin または admin

このタスクについて

ESS ポータル テンプレートには、[ポータル - ライブ] ページおよびライブフィードダイナミック ブロックが含まれています。CMS ページからライブフィードにアクセスできるようにするには、ライブフィードダイナミックブロックを CMS のページに追加するか、サイト内に [ポータル - ライブ] ページを組み込みます。

手順

1. 移動先 コンテンツ管理 > **iFrames**.
2. [**New**] をクリックします。
3. iFrame ブロックの詳細を入力します。

iFrame ブロックフィールド

フィールド	説明
名前	一意の名前を入力します (例：ライブ フレーム)。
フレーム名	フレーム名を入力します (例：**live_frame**)。
URL	https://INSTANCE/live_feed.do?sysparm_doctype=true ここで、INSTANCE はインスタンスの URL です (例：[インスタンス名] .service-now.com)。
アプリケーション	スコープ情報が表示されます。
サイジング	[固定サイズ] を選択し、フィードを表示する予定のページに応じて、高さと幅のピクセルサイズを入力します (例：幅 1024、高さ 768)。

4. [送信] をクリックします。
5. ブロックをページに追加します。

関連情報

ライブフィードの管理

コンテンツ管理システム

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ライブフィードの使用

ライブフィードでは、コンテンツを組織内の他のユーザーと共有するために、さまざまな方法を使用できるようになっています。

重要:

ライブフィードを使用するにはコア UI が必要です。ライブフィードは ネクストエクスペリエンス ではサポートされていません。ネクストエクスペリエンス をオンにすると、ライブフィードは自動的に無効になり、機能しなくなります。詳細については、「Next Experience UI (ネクストエクスペリエンス UI)」を参照してください。

ライブフィードの提供は終了しましたが、当社ではサービスを強化するための新しい方法を常に模索しています。今後のアップデートと改善にご期待ください。

ユーザーのロールによって、アクセスできるフィードのタイプ、参加して情報を共有できるチームのタイプ、メッセージを分類するために使用できるハッシュタグのタイプはさまざまに異なります。

サンプル画像



注:
新しいすべてのインスタンスには、デフォルトで ライブフィード v2 がアクティブになります。旧バージョンの ServiceNow からアップグレードする場合、ライブフィードの機能を使用するには Live Feed v2 を有効にする必要があります。

ライブフィードでハッシュタグを使用する

ハッシュタグとは、メッセージ内でハッシュ記号 (#) によってマークされた単語のことです。ハッシュタグは、検索結果を改善するためにキーワードまたはトピック別にメッセージを分類する手段となります。

たとえば、VPN の質問に関連するメッセージを識別するには、メッセージ テキストにハッシュタグ #VPN を追加します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注:
ここで説明する機能の多くはライブフィード v2 に含まれるものです。ライブフィード v1 を使用している場合、またはライブフィード v2 を有効にしていない場合は、レガシーライブフィードを参照してください。

メッセージにタグを付ける

メッセージ内のキーワードまたはトピックにタグを付けるには、単語の前に # 記号を入力します。ハッシュタグへのリンクがメッセージの下に追加され、すべてのフィード ユーザーがこのメッセージを検索およびフィルターリングするために使用できるようになります。

ハッシュタグを効果的に使用するための次のヒントを参考にしてください。

- メッセージあたりのハッシュタグの数を制限する (良好な指針としては、使用するハッシュタグを 3 つ以下に抑える)。
- タグ付けされたトピックに関連するメッセージ内でのみハッシュタグを使用する。
- まずメッセージを書き込み、そのメッセージに追加する価値がある場合にのみハッシュタグを追加する。「取り組んでいる内容には、どのハッシュタグを適用できるか」という質問ではなく、「何に取り組んでいるか」という質問に答える。
- 複数の単語からなるハッシュタグを作成する場合は、キャメルケースを使用する。キャメル ケースにするには、単語の間のスペースを削除して、各単語の先頭文字を大文字にする。たとえば、サービスデスクに関するトピックを作成するには、＃ServiceDesk を使用する。

ハッシュタグの例



使用可能なハッシュタグを表示する

任意のフィードに含まれるハッシュタグを表示できます。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. サイドバーで [ハッシュタグ] をクリックします。
   定義済みのハッシュタグが表示されます。最大 36 個のハッシュタグを表示できます。また、ハッシュタグを検索およびソートするためのオプションを使用することもできます。検索する際、検索キーワードにハッシュ記号 (#) を含める必要はありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タグ サイドバー



3. ハッシュタグをクリックすると、そのハッシュタグが含まれるメッセージのすべてが表示されます。

タグが含まれる複数のメッセージ



自動翻訳

ハッシュタグ名を変更してハッシュタグを結合する

そのうち、ユーザーが同じような名前の多数のハッシュタグ (競合、競合他社、競争など) を作成することがあります。検索とフィルターリングを効率化するために同様のハッシュタグを結合するには、それらのハッシュタグの名前を標準名に変更します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
アドミニストレーターは、ハッシュタグの名前を変更できるユーザーを制限できます。

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. サイドバーで [ハッシュタグ] をクリックして現在定義済みのハッシュタグを表示します。
3. フィルターをオフにして、すべてのハッシュタグを表示します。
4. 変更するハッシュタグをポイントします。
   ハッシュタグを編集する権限がある場合は、タグ編集アイコン ( ) が表示されます。
5. タグ編集アイコンをクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タグの編集

6. ハッシュタグの新しい名前を入力します。
7. **Enter** キーを押します。
   - 新しい名前が他のハッシュタグと異なる場合、リスト上やハッシュタグが含まれるメッセージ内のテキストで、新しいハッシュタグ名が古いハッシュタグ名に置き換わります。
   - 名前が既存のハッシュタグのいずれかと同じ場合は、それらのハッシュタグが結合されます。たとえば、競合と競合他社という 2 つのハッシュタグがあるとします。競合他社を競合に名前変更すると 、これまでに競合他社でタグ付けされたすべてのメッセージのハッシュタグが競合に変更され、競合他社ハッシュタグは削除されます。

   注:
   ハッシュタグがメッセージから削除された場合、そのハッシュタグの名前を変更してもメッセージ テキストは変更されません。

ハッシュタグに画像を追加する

アドミンロールが割り当てられているユーザーは、定義済みのハッシュタグにドメイン レベルで画像を追加できます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. サイドバーで [ハッシュタグ] をクリックします。
2. 適切なハッシュタグを選択します。

   画像アイコン付きのタグ

3. 次のいずれかの操作を行います。
   - ファイル システム内で画像を見つけて、その画像を画像追加アイコン ( ) にドラッグアンドドロップします。
   - 画像追加アイコン ( ) をクリックし、画像ファイルを選択してから [開く] をクリックします。
4. 画像を変更するには、新しい画像を古い画像にドラッグアンドドロップするか、既存の画像をクリックしてから新しい画像を選択します。

   画像付きハッシュタグが含まれるメッセージを表示すると、その画像がハッシュタグの見出しバーに表示されます。

   タグ付きメッセージのアイコン

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ハッシュタグをフォロー/フォロー解除する

特定のハッシュタグをフォローすることで、そのハッシュタグが割り当てられているすべての投稿を表示できます。これらの投稿を表示する必要がなくなった場合は、ハッシュタグのフォローを解除することもできます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. サイドバーで [ハッシュタグ] をクリックします。
3. フォローするハッシュタグを選択します。
4. [フォロー] をクリックします。

タグのフォロー



自動翻訳

確認メッセージが表示されます。

5. **[X]** をクリックしてメッセージを閉じます。
   ハッシュタグのフォローを解除するには、上記と同じ手順を繰り返し、[フォロー解除] をクリックします。

投稿されたメッセージからハッシュタグを削除する

会話の参加者は、投稿済みのメッセージからハッシュタグを削除できます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 投稿済みメッセージに移動します。
2. メッセージ投稿で [ハッシュタグ] をクリックします。

投稿のハッシュタグ



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メッセージに関連付けられているハッシュタグが、削除アイコンと併せて表示されます。

タグの削除



3. 削除アイコンをクリックします。

ライブフィードでチームを使用する

特に重点を置くフィードを購読する目的で、複数のユーザーをチームにまとめることができます。

組織にとって意味のある基準であれば、どのような基準に基づいてでもチームを作成できます。たとえば、「IT 開発者」というチームを作成して、このチームを「コーディング標準」、「AngularJS 開発」、「ServiceNow カスタマイズのベスト プラクティス」などのフィードに登録できます。新しいユーザーが IT 開発者チームに追加されると、そのユーザーには、このチームでフォローしているすべてのフィードに参加する権限が自動的に与えられます。

チームの自動作成

ライブフィードが有効にされているテーブル (インシデントテーブルなど) にレコードを作成し、そのレコードの [ライブフィードをフォロー/表示 (Follow/Show Live Feed)] をクリックすると、そのレコードのレコードフィードが作成されます。

レコードフィードにはテーブル名に基づく名前が付けられます。

メールを使用してメール通知に返信する

投稿されたメッセージまたは返信に関するメールを受信した後、メールに返信することでライブフィードに返信を投稿できます。

返信メールの本文が、ライブフィードメッセージへの返信として投稿されます。返信メールに含めた添付ファイルは、ライブフィードの返信の投稿にも添付されます。

ライブフィードチームを作成する

チームを作成したユーザーが、チームアドミニストレーターになります。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
チームアドミニストレーターは次の操作を行うことができます。

- チームのプロパティを変更する
- メンバーシップ要求を承認または拒否する
- チームからメンバーを削除する
- チームを削除する

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ライブフィード > チーム.
2. サイドバーで自分のプロファイル画像をクリックしてから、[チーム] タブを選択します。
3. [チームを作成] をクリックします。

[チーム] タブ



4. フィードの上部と、チームに投稿されたメッセージ内に表示する、チームの [名前] を入力します。

[チームを作成] フォーム



この名前はチームのフィードにリンクされます。

5. フィードの上部と、すべてのチームのリストでチーム名の下に表示する、チームの [説明] を入力します。
6. チームのアクセス レベルを選択します。
   - 公開チーム：すべてのユーザーに対して、すべてのチームのリストでこのチームの名前が表示されます。また、すべてのユーザーがチームのフィードを表示したりチームに参加したりできます。会社のフィードには、公開チームのメッセージがチーム フィードのリンクと併せて表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- プライベート チーム：すべてのユーザーに対して、すべてのチームのリストでこのチームの名前が表示されますが、ユーザーがこのチームのフィードを表示することはできません。プライベート チームのメッセージは、会社のフィードには表示されません。

  [プライベート チーム] を選択すると、[他の人が見て参加できるようにこのチームを表示] チェック ボックスが表示されます。すべてのユーザーがこのチームを検索して参加を要求できるようにするには、このチェック ボックスをオンにします。招待されたユーザーだけにフィードの表示とチームへの参加を許可するには、チェック ボックスをオフにします。

7. [作成] をクリックします。
   チームが作成され、作成者がチームアドミニストレーターになります。



自動翻訳

注:
チームアドミニストレーターは、[グループフィード] タブで [グループフィードを作成] をクリックすることで、このチームのメンバー専用に 1 つ以上のグループフィードを作成できます。さらに、チームをフィードに参加するよう招待することもできます。チームに複数のフィードを用意すると、チームが関心を持つトピックに重点を絞ったディスカッションを促せるだけでなく、特定のフィードで共同作業する他のチームやメンバーを選択的に招待することもできます。

チームに参加する

公開チームに参加したり、招待を受け入れたり、チームへのアクセスを要求したりできます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
チーム メンバーは、次の操作を行うことができます。

- チームに投稿されたメッセージを表示する (チーム フィード)。公開チームのフィードは、メンバー以外のユーザーも表示できる。
- チーム メンバーのリストを表示する。
- チームに参加するよう別のチームを招待する。
- チームのメール通知に登録する。
- チームから脱退する。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. [チーム] をクリックし、[すべてのチーム] をクリックします。
   - 招待状を受け取った場合は、[承認] をクリックします。チームに参加しない場合は、[拒否] をクリックして招待を辞退することもできます。
   - 公開チームの場合は、[参加] をクリックします。
   - プライベート チームの場合は、[要求] をクリックします。チームアドミニストレーターがメール通知を受信して要求を承認するまでは、チームに参加することはできません。

チームのフィードを表示する

チームに属するメッセージを確認するには、チームのフィードを表示します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. サイドバーで自分のプロファイル画像をクリックしてから、[チーム] タブを選択します。
   - 所属チームを表示するには、そのチーム名を選択します。
   - 所属していない公開チームを表示するには、[すべてのチーム] を選択してから、目的のチーム名をクリックします。

     プライベート チームのフィードを表示するには、そのチームのメンバーになっていなければなりません。

チームメンバーを表示する

ライブフィードチームの所属メンバーのリストを表示します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. サイドバーで自分のプロファイル画像をクリックしてから、[チーム] タブを選択します。
3. チームリストからチーム名を選択します。
   メンバーを表示するには、そのチームのメンバーでなければなりません。
4. [メンバー] をクリックします。
   チームアドミニストレーターとチーム メンバー別に編成されたチーム メンバーのリストが表示されます。

新しいメンバーを招待する

他のユーザーをチームに参加するよう招待できます。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. サイドバーで自分のプロファイル画像をクリックしてから、[チーム] タブを選択します。
3. チームリストからチーム名を選択します。
4. [保留中のメンバー] タブをクリックします。
5. [ユーザーを追加] フィールドに、招待するユーザーの名前を入力します。
   招待したメンバーの画像が表示されます。



自動翻訳

メンバーを削除する

チームアドミニストレーターは、任意のメンバーをチームから削除できます。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. サイドバーで自分のプロファイル画像をクリックしてから、[チーム] タブを選択します。
3. チームリストからチーム名を選択します。
4. [メンバー] タブをクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



5. メンバー名の下にある [削除] をクリックします。

6. 確認ボックスが開くので、もう一度 [削除] をクリックします。

> **注:**
> メンバーの現在の状態に関係なく、メンバーを削除できます。つまり、すでにチームに参加しているメンバーでも、メンバーシップが処理待ちのメンバーでも削除することができます。

チームのメール通知に登録する

ユーザーは、チームが参加しているフィードによって生成されたメール通知を受信するよう登録したり、その登録を解除したりできます。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
メッセージの投稿、返信、いいね、ポーリング、@ メンションなどのアクションが行われると、常にメール通知が生成されます。

トップレベルのメッセージ (返信、メンション、いいねなど) に関する通知は、いずれも同じ件名で送信されます。件名行はデフォルトで、ライブフィードの後にトップレベルメッセージの件名行の最初の部分が続くという形で設定されます。たとえば、フィードの件名が **IT** サポートの場合、メール通知の件名はライブフィード **IT** サポートとなります。

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.

2. [チーム] をクリックし、チーム名を選択します。

3. 登録アイコン ( ) をクリックします。
メール通知の受信を停止する場合は、登録解除アイコン ( ) をクリックします。

チームをフィード通知に登録する

チームアドミニストレーターは、チームのメンバーがメール通知を受け取れるよう、チームを特定のフィードに登録できます。

始める前に
必要なロール：なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. [チーム] をクリックし、チーム名を選択します。
   自分がアドミニストレーターになっているチームを見つけるために、詳細検索を使用できます。
3. [フィード] をクリックします。
4. フィード名の横にある登録アイコン ( ) をクリックします。
   メール通知の受信を停止する場合は、登録解除アイコン ( ) をクリックします。

チームから脱退する

チームから脱退することで、チームのメンバーシップを放棄できます。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. サイドバーで自分のプロファイル画像をクリックしてから、[チーム] タブを選択します。
3. チーム名の横にある [放置] をクリックします。

チームを変更する

チームアドミニストレーターは、既存のチームを変更できます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. サイドバーで自分のプロファイル画像をクリックしてから、[チーム] タブを選択します。
3. チームリストからチーム名を選択します。
4. 編集アイコン (をクリックします。
5. 必要に応じてチームのプロパティを変更します。
6. [保存] をクリックします。

メンバーシップ要求を管理する

ユーザーがプライベート チームのメンバーシップを要求すると、チームアドミニストレーターがメールを受信します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
チームアドミニストレーターは、メンバーシップ要求を管理できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. [チーム] をクリックし、チーム名を選択します。
   チームに 1 人以上のユーザーが招待されている場合、送信済みの招待状の数が [保留中のメンバー] タブに示されます。

保留中のメンバー



3. [保留中のメンバー] をクリックします。

   これにより、招待状を受け取ったものの、まだ招待を受け入れていないユーザーが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

招待されたメンバー



4. ユーザーの招待をキャンセルする場合は、[削除] をクリックします。
5. 他のユーザーをチームに招待するには、[ユーザーを追加] フィールドにそのユーザーの名前を入力し、[メンバーの招待] ボタン ( ) をクリックします。

チームを削除する

チームアドミニストレーターは、チームを削除できます。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. サイドバーで自分のプロファイル画像をクリックしてから、[チーム] タブを選択します。
3. チームリストからチーム名を選択します。
4. 編集アイコン ( ) をクリックします。
5. [削除] をクリックします。
6. [はい] をクリックして削除を確定します。
   チームがライブフィードから削除されます。プライベート チームに投稿されたメッセージは削除されます。公開チームに投稿されたメッセージは、チーム リンクがない状態で会社のフィードに残ります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

まだクローズされていないインシデントなど、アクティブなレコードに関連付けられているチームを削除した場合、任意のユーザーがそのレコードを変更したり、ライブフィードでそのレコードをフォローしたりすると、削除したチームが再びアクティブになります。レコードを変更した最初のユーザーがチームアドミニストレーターになります。レコードフィードの一部として存在していた以前のメッセージは削除されません。

ライブフィードを使用してレコードを操作する

レコードフィードは、インシデントレコードや変更レコードなどのレコードに関連付けられています。

レコードフィードは、そのレコードフィードに関連付けられているレコードにアクセスできるすべてのユーザーがメッセージを共有し、そのレコードに固有の添付ファイルを投稿できる場所となるため、複数のユーザーがレコードで共同作業するのに役立ちます。

レコードフィードでは、ユーザーが次の操作を行うことができます。

- レコードフィードをフォローし、ライブフィードにメッセージを投稿する。投稿したメッセージを、レコード上のコメントまたは作業メモのジャーナルフィールド内に自動的に保持することもできる。
- レコードからライブフィードを表示する。
- [自分のフィード] から複数のレコードを操作する。
- ライブフィードのチーム機能 (招待状の送信、メール通知の登録など) にアクセスする。

レコードにアクセスできるユーザーであれば、そのレコードに関連付けられているレコードフィードも使用できます。デフォルトでは、インシデントテーブル、変更テーブル、および問題テーブルでレコードフィードを使用できます。アドミニストレーターは、追加のテーブルにもレコードフィードを構成できます。

ライブフィードドキュメント



ドキュメントフィードの仕組み

Live Feed アプリケーションでは、ドキュメントフィードごとにドキュメントグループが作成されます。ドキュメントグループには次の特徴があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- レコードにアクセスできるすべてのユーザーに対し、自動的にメンバーシップを承認する。
- レコード番号をグループ名として使用する。
- レコードの簡単な説明をグループの説明として使用する。
- ライブフィードに投稿されたすべてのメッセージをレコードで管理する (レコードにコメント用のジャーナルフィールドが含まれている場合)。グループが作成されると、既存のメッセージがドキュメントフィードに追加される。
- ユーザーがライブフィードインタフェースで [すべてのグループを表示します] を選択すると、ドキュメントフィードに関連付けられているレコードがクローズされていない限り、グループが一覧表示される。レコードの状態がクローズ済みになると、ライブフィードグループは非アクティブになり、リストに表示されなくなる。
- ユーザーがレコードを表示すると、そのユーザーを自動的にドキュメントグループに追加する。

ドキュメントグループの作成

ユーザーがライブフィードでレコードをフォローまたは表示すると、ライブフィードグループが (まだ存在しない場合) 自動的に作成されて、そのレコードに関連付けられます。レコードをフォローまたは表示したユーザーは作成されたグループのメンバーになり、ライブフィードを使用してレコードを処理できるようになります。また、そのユーザーにレコード上の作業メモへのアクセスが許可されている場合は、ユーザーはグループアドミニストレーターになります。

ユーザーがドキュメントフィードを使用するテーブル (インシデントテーブルなど) にレコードを作成した場合も、ライブフィードグループが自動的に作成されます。レコードを作成したユーザーがそのグループのアドミニストレーターになり、この同じレコードを変更する他のすべてのユーザーが自動的にグループに参加します。

ホームページにライブフィードを追加する

ライブフィードをホームページに追加すると、ログイン時に最初にライブフィードが表示されるようになります。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. ホームページの上部にある [コンテンツを追加]をクリックします。
2. 左のパネルで [ライブフィード] を選択します。
3. ウィンドウの下部に表示されたレイアウトの適切な位置で [ここに追加] をクリックし、ウィンドウを閉じます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
アドミニストレーターは、すべてのホームページユーザーに対してデフォルトでライブフィードが有効になるよう、グローバルホームページにライブフィードを追加することができます。デフォルトでは、ユーザーはアサインされているロールに関係なく、自分のホームページにライブフィードを追加できます。この機能は、アドミニストレーターが制限できます。

ライブフィード ホームページ



ドキュメントフィードを変更および削除する

レコードフィードを作成したユーザーはグループアドミニストレーターになり、アドミニストレーターとしてレコードフィードの次のプロパティを更新できます。

- 名前：デフォルト値はレコード番号。
- 説明：デフォルト値はレコードの簡単な説明。
- 画像：デフォルト値はレコードのサムネイル画像。

フィードアドミニストレーターは、フィードを削除することもできます。削除すると、フィードはライブフィードから削除されますが、フィードメッセージは関連付けられたレコードのジャーナルフィールドに残ります。

レコードからライブフィードを表示する

ライブフィードが有効になっている任意のフォームでレコードフィードを操作できます。

レコードフィードはポップアップ ウィンドウに表示されます。アドミニストレーターがレコードフィードのシステム プロパティ (glide.ui.show_live_feed_activity) を有効にしている場合は、レコード フォームのアクティビティフォーマッターにもレコードフィードが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フォームからレコードフィードにアクセスするには、次のいずれかの操作を行います。

- フォームヘッダーにある [ライブフィードを表示] ボタンをクリックする。ライブフィードがポップアップ表示されます。
- フォームヘッダーを右クリックし、[ライブフィードを表示] を選択する。この場合もライブフィードがポップアップ表示されます。
- フォーム上のアクティビティフォーマッター領域までスクロール ダウンする。次のいずれかのタブをクリックする。
  - ライブフィード：このタブをクリックすると、フィードを入力するテキスト ボックスが表示される。
  - アクティビティ：このタブをクリックすると、アクティビティ サマリーが表示される。アクティビティ フィルターによって、アクティビティ サマリーの内容が決まる。

ライブフィードポップアップ



アクティビティフォーマッター、[ライブフィード] タブ、または [アクティビティ] タブが表示されない場合、アドミニストレーターは次の方法で解決できます。

- フォームのレイアウトを構成してアクティビティ (フィルター付き) をフォームに追加する。これにより、アクティビティフォーマッターが追加される。
- フォームのレイアウトをカスタマイズしてアクティビティ (フィルター付き) をフォームに追加する。これにより、アクティビティフォーマッターが追加される。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 検索項目 システム定義 > テーブルをクリックし、レコードに関連付けられたテーブルにアクセスして、フォームで live_feed ディクショナリ属性が true に設定されていることを確認します。これにより、ライブフィードがアクティビティフォーマッターに追加されます。
- 検索項目 ライブフィード > フィード管理 > プロパティ をクリックし、次のプロパティを有効にします。アクティビティフォーマッターの [ライブフィード] タブの表示を切り替えます。

レコードフィードを操作する

ユーザーがレコードにフォローすると、そのレコードのプライベート グループのメンバーになります。

チームメンバーは次の操作を実行できます。

- ライブフィードからレコードフィードを表示する。
- グループメンバー (レコードをフォローしている他のユーザー) のリストを表示する。
- 他のユーザーをグループに参加するよう招待する。そのレコードへのアクセスが許可されているユーザーのみが、レコードフィードにアクセスできる。
- メール通知に登録する。
- チームから脱退してレコードのフォローを停止する。

フォームからレコードフィードをフォローする

レコード フォーム内から、レコードフィードが関連付けられているレコードをフォローできます。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. リストまたはフォーム内のレコードに移動します。
2. ヘッダーにある [ライブフィードを表示]アイコンをクリックします。

タスクのフォロー



リストからレコードフィードをフォローする

レコード リストを表示して、レコードフィードが関連付けられているレコードをフォローできます。この方法では、複数のレコードを選択してフォローすることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. レコード リストに移動します (例：[自分のタスク])。
2. フォローする各レコードの横にある [アクション] チェック ボックスをオンにします。
3. [アクション] 選択リストで、[ライブフィードをフォロー] を選択します。

自分のタスクのフォロー



レコードフィードにメッセージを投稿する

ライブフィードを使用して、レコードフィードにメッセージを投稿します。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 次のいずれかの方法でレコードフィードを開きます。
   - 自分のホームページから (すでにレコードをフォローしている必要があります)。
   - ライブフィード内のチームとして (すでにレコードをフォローしている必要があります)。
   - 自分のライブフィードから (すでにレコードをフォローしている必要があります)。
   - [ライブフィード] ポップアップ ウィンドウから。
   - アクティビティフォーマッターの [ライブフィード] タブから。
   - フォームヘッダーにある [ライブフィードを表示] ボタン ( ) をクリックする。
2. メッセージを作成し、画像とリンクを追加します。
3. [宛先] リストで、メッセージの投稿先とするレコードを選択します。

> **注:**
> ライブフィードにのみ適用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. オプション: メッセージを作業メモとして送信する場合は、[作業メモ] チェックボックスをオンにします。
   作業メモを投稿および表示できるのは、レコード上の作業メモへのアクセスが許可されているユーザーのみです。このオプションは、ジャーナルフィールドが含まれているレコードでのみ使用できます。
5. [投稿] をクリックします。

> **注:**
> レコードにコメントや作業メモ用のジャーナルフィールドが含まれている場合、メッセージは自動的にレコード上の適切なフィールドに追加されます。アクティビティフォーマッターで、レコードにコメント用の標準的なテキストフィールドが含まれている場合、ライブフィードにメッセージが投稿されるたびに、そのフィールドの値が上書きされます。アクティビティフォーマッターでは、ライブフィードによって追加されたコメントは #LiveFeed から始まります。

ライブフィードでフィードを使用する

フィードを使用することで、ライブフィード内で重点を絞ったディスカッションを展開できます。

ライブフィードには、さまざまなタイプのフィードが含まれます。グループまたはレコードフィードを作成したユーザーが、フィードアドミニストレーターになります。フィードアドミニストレーターとなったユーザーが、フィードのアクセス レベルを構成します。

- 公開：すべてのユーザーに対して、すべてのフィードのリストで名前が表示され、すべてのユーザーがフィードを表示したり、フィードに参加したりできる。会社フィードには、メッセージがその公開フィードへのリンクと併せて表示される。
- プライベート：すべてのユーザーに対して、すべてのフィードのリストで名前が表示されるが、フィードを表示したりフィードに参加できるのは、招待されたメンバーのみ。プライベートフィードのメッセージは会社フィードには表示されない。

> **注:**
> グループのコンセプトは、ライブフィード v2 で変更されています。

グループ フィードを作成する

ユーザーはグループ フィードを作成することで、同様の関心を持つメンバーが 1 ヵ所で情報を入手できるようにすることができます。グループ フィードには、個々のユーザーまたはチームが参加できます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. [グループフィード] をクリックし、[すべてのフィード] をクリックします。
3. [グループ フィードを作成] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

グループ フィードの作成



4. フィードの名前と説明を入力します。
   入力した名前と説明がグループ フィードのリストに表示されます。
5. メンバーがこのフィードにどのように参加できるかを指定します。
   - 公開フィード：すべてのユーザーがグループ フィードを表示したりグループ フィードに参加したりできるようにする場合は、これを選択します。
   - プライベートフィード：アドミニストレーターが招待したメンバーだけにメンバーシップを制限するには、これを選択します。

     [プライベートフィード] を選択すると、[他の人が検索して参加を要求できるように、このフィードを表示する] チェック ボックスが表示されます。このチェック ボックスをオンにすると、任意のユーザーがこのグループ フィードを検索して参加できるようになります。このチェック ボックスをオフにすると、招待されたユーザーだけがフィードの表示とグループ フィードへの参加を許可されます。
6. [作成] をクリックします。

レコードフィードを作成する

ユーザーは、インシデント[incident] テーブルなどのライブフィードが有効になっているテーブルのレコードを表示しているときに、フォームの上部にある [ライブフィードを表示] ボタンをクリックすることで自動的にレコードフィードを作成できます。

レコードの **work_notes** ジャーナルフィールドに対する書き込みアクセス権を持つユーザーが [ライブフィードを表示] ボタンをクリックした場合は、そのユーザーがレコードフィードアドミニストレーターになります。一方、顧客がテクニカル サポートに連絡してインシデントを報告する場合、その顧客がレコードで [ライブフィードを表示] をクリックするとレコードフィードが作成されますが、顧客はそのレコードフィードのアドミニストレーターにはなりません。サポート担当者が後でそのインシデントを開いてレコードフィードに参加すると、このユーザーがフィードアドミニストレーターになります。

デフォルトでは、レコードフィードはフィード リストに記載されません。つまり、招待されたメンバーに対してのみフィード リストでレコードフィードの名前が表示され、これらのメンバーだけがレコードフィードに参加できます。ただし、レコードフィードアドミニストレーターはいつでもアクセス レベルを変更することができます。したがって、たとえば販売機会に取り組んでいるユーザーが、顧客もレコードフィードに参加できるようにするものの、レコードにはアクセスできないようにする場合に役立ちます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レコードに対するライブフィードの有効化を制御する

glide.ui.show_live-feed_activity というプロパティにより、すべてのレコードに対してライブフィードを自動的に有効にするかどうかが制御されます。

デフォルトでは、このグライド レコードは無効にされています。上記のプロパティを有効にすると、ユーザーがレコードを表示すると常に自動的にレコードフィードが作成され、そのユーザーは作成されたフィードのメンバーになります。

glide.live-feed.auto_join_document_group という別のプロパティにより、ユーザーがレコードフィードに関連付けられているドキュメントを表示して [ライブフィードを表示] をクリックすると、そのレコードフィードへのメンバーシップがユーザーに対して自動的に有効になります。

レコードフィードのアクティビティストリームを表示する

レコードフィードを表示すると、該当するドキュメントのアクティビティストリームがライブフィードに表示されます。

たとえば、インシデント フィードの場合、画面にはインシデントに対する最近のアクティビティが表示されます。アクティビティストリームは、関連するレコードに変更が加えられるたびに更新されます。

ライブフィードのアクティビティストリーム



注:
アクティビティストリーム内の情報には、基礎となるドキュメントを表示する場合と同じ ACL ルールが適用されます。

フィードに参加する

ユーザーがフィードに参加すると、そのユーザーはフィード メンバーになります。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
フィードメンバーは次の操作を実行することができます。

- フィードに投稿されたメッセージを表示する。公開チームのメッセージは、メンバー以外のユーザーも表示できる。
- フィード メンバーのリストを表示する。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 他のユーザーをフィードに参加するよう招待する。
- フィードのメール通知に登録する。
- フィードから脱退する。

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. [グループフィード] または [レコードフィード] のいずれかをクリックし、[すべてのフィード] をクリックします。

すべてのフィード



   - 招待状を受け取った場合は、[承認] をクリックします。フィードに参加しない場合は、[拒否] をクリックして招待を辞退することもできます。
   - 公開フィードの場合は、[参加] をクリックします。
   - プライベートフィードの場合は、[要求] をクリックします。フィードアドミニストレーターがメール通知を受信して要求を承認するまでは、フィードに参加することはできません。

フィードをお気に入りとしてマークする

フィード内のトップ レベルメッセージは、ユーザー単位でのみお気に入りとしてマークできます。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
お気に入りとしてマークされたメッセージを検索し、必要に応じてお気に入りから削除することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. [グループフィード] または [レコードフィード] のいずれかをクリックし、[すべてのフィード] をクリックします。
3. フィードのリストで、お気に入りとしてマークするフィード名の横にある星形アイコン ( ) をクリックします。

   メッセージをお気に入りから削除するには、そのメッセージの星型アイコン ( ) をクリックします。

フィードを表示する

フィードを表示するには、いくつかのオプションがあります。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. [グループフィード] または [レコードフィード] のいずれかをクリックします。
   自分が所属するフィードのリストと、すべてのフィードを表示するオプションが表示されます。
   - 所属するフィードを表示するには、フィード名を選択します。
   - 自分が所属していない公開フィードを表示するには、[すべて表示] を選択してから、フィード名をクリックします。プライベートフィードを表示するには、そのフィードのメンバーとなっていなければなりません。

   注:
   プライベートフィードのメンバーとなっている場合、ライブフィードアプリケーションから離れて再び戻ると、最後にアクセスしたのがプライベートフィードであれば、そのフィードが表示されます。

フィード メンバーを表示する

グループ フィードの特定のメンバーを表示できます。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. [グループフィード] または [レコードフィード] のいずれかをクリックします。
   自分が所属するフィードのリストと、すべてのフィードを表示するオプションが表示されます。
3. 目的のフィード名をクリックします。
   フィードアドミニストレーターとメンバー別に編成されたフィード メンバーのリストが表示されます。

新しいメンバーをグループ フィードに招待する

フィードアドミニストレーターは、他のユーザーまたはグループをフィードに参加するよう招待できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
チームがフィードに追加されると、そのチームのすべてのメンバーも間接的にフィードのメンバーになります。フィードアドミニストレーターになれるのはユーザーだけです。チームがフィードアドミニストレーターになることはできません。フィードをフォローしているチーム メンバーは、他のユーザーをフィードに直接招待することでアドミニストレーターになれます。

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. [グループフィード] または [レコードフィード] のいずれかをクリックし、フィード名を選択します。
3. [保留中のメンバー] タブをクリックします。
4. [ユーザーまたはチームを追加] フィールドにユーザー名またはチーム名を入力します。入力し始めると名前の候補リストが表示されるので、そこからユーザーまたはチームを選択します。
   招待されたユーザーまたはチーム メンバーは、メール通知を受け取ります。

新しいメンバーをレコードフィードに招待する

フィードアドミニストレーターは、他のユーザーまたはチームをレコードフィードに参加するよう招待できます。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
チームが追加されると、そのチームの個々のメンバーのそれぞれがフィードのメンバーになります。つまり、チーム ABC がフィードに追加されても、チーム ABC がメンバーとしてフィードに表示されることはありません。代わりに、フィードにはチーム ABC の個々のメンバーがフィードメンバーとして表示されます。

ユーザーが招待されると、そのユーザーの最初のメンバーシップ状態は [招待済み] となります。ユーザーが招待を受け入れると、システムにより、そのユーザーの **work_notes** ジャーナルフィールドに対するアクセス権がチェックされます。ユーザーが書き込みアクセス権を持っている場合、そのユーザーはアドミニストレーターメンバーになります。それ以外の場合は、アクティブなメンバーになります。

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. [レコードフィード] をクリックし、レコードフィード名を選択します。
3. [保留中のメンバー] タブをクリックします。
4. [ユーザーまたはチームを追加] フィールドにユーザー名またはチーム名を入力します。入力し始めると名前の候補リストが表示されるので、そこからユーザーまたはチームを選択します。

   チームを招待する場合は、そのチームの個々のメンバーが招待されます。

   招待されたユーザーはメール通知を受け取ります。

フィードからメンバーを削除する

フィードアドミニストレーターはフィードから任意のメンバーを削除できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. [グループフィード] または [レコードフィード] のいずれかをクリックし、フィード名を選択します。
3. [メンバー] タブをクリックします。
4. 削除するメンバーを見つけて [削除] をクリックします。

メンバーの削除



注:
メンバーの現在の状態に関係なく、メンバーを削除できます。つまり、すでにフィードに参加しているメンバーでも、メンバーシップが処理待ちのメンバーでも削除することができます。

自動翻訳

フィードに登録する

フィードの直接のメンバーとなっているユーザーは、フィードでアクティビティ (新しいメッセージの投稿、返信、いいね、ポーリング、@ メンションなど) が行われると常にメール通知を受け取るためにフィードに登録したり、その登録を解除したりできます。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
個々の間接的なメンバー (つまり、フィードに参加しているチームのメンバー) は、フィードへの登録または登録解除を直接行うことはできません。チームアドミニストレーターがチームをフィードに登録すると、個々のチーム メンバーがフィード内でのアクティビティ (新しいメッセージの投稿、返信、いいね、ポーリング、@ メンションなど) に関するメール通知を受け取ります。

トップレベルのメッセージ (返信、メンション、いいねなど) に関する通知は、いずれも同じ件名で送信されます。件名行はデフォルトで、ライブフィードの後にトップレベルメッセージの件名行の最初の部分が続くという形で設定されます。たとえば、フィードの件名が **IT** サポートの場合、メール通知の件名はライブフィード **IT** サポートとなります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. [グループフィード] または [レコードフィード] のいずれかをクリックし、フィード名を選択します。
3. 登録アイコン ( ) をクリックします。

   メール通知の受信を停止する場合は、登録解除アイコン ( ) をクリックします。

   注:
   チームがフィードのメール通知を受信するために登録されていても、チームのメンバーがメール通知に登録していなければ、そのメンバーはメール通知を受信しません。

ライブフィードと他のモジュール間を移動する

フィードに参加していて、そこから別のモジュールに移動して再びライブフィードに戻ると、最後に表示していたフィードが公開フィードである場合はそのフィード、自分がメンバーとなっているプライベートフィードである場合はそのプライベートフィードが表示されます。

たとえば、公開フィードを表示してから特定のインシデントレコードに移動するとします。ライブフィードに戻ると、インシデントレコードに移動する前に表示していたフィードが開きます。最後に表示していたフィードが、自分がメンバーとなっていないプライベートフィードである場合は、ライブフィードに戻ると会社のフィードが開きます。

フィードから脱退する

メンバーはグループ フィードから脱退することができます。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. [グループフィード] または [レコードフィード] のいずれかをクリックし、フィード名を選択します。
3. [放置] をクリックします。

   注:
   インシデントなどのレコードが関連付けられているフィードから脱退した場合、そのレコードを再度変更すると、自動的にそのフィードに再び参加することになります。

フィードを削除する

フィードアドミニストレーターは、フィードを削除できます。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. [グループフィード] または [レコードフィード] のいずれかをクリックし、フィード名を選択します。
3. [削除] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [はい] をクリックして削除を確定します。
   フィードがライブフィードから削除されます。プライベートフィードに投稿されたメッセージは削除されます。公開フィードに投稿されたメッセージは、フィード リンクがない状態で会社のフィードに残ります。

ライブフィード UI の概要

ライブフィード ユーザーインタフェースでは、組織内の他のユーザーとコンテンツを共有するために、さまざまな方法を使用できるようになっています。

> **重要:**
>
> ライブフィードを使用するにはコア UI が必要です。ライブフィードは ネクストエクスペリエンス ではサポートされていません。ネクストエクスペリエンス をオンにすると、ライブフィードは自動的に無効になり、機能しなくなります。詳細については、「Next Experience UI (ネクストエクスペリエンス UI)」を参照してください。
>
> ライブフィードの提供は終了しましたが、当社ではサービスを強化するための新しい方法を常に模索しています。今後のアップデートと改善にご期待ください。

自分のライブフィードプロファイルを更新する

プロファイル情報には、写真または画像と、さまざまなタイプの情報 (メッセージ、フィード、チーム、フォロワー、自分をフォローしているユーザーなど) のタブが含まれています。いつでも自分のプロファイル情報と画像を更新できます。

始める前に

> **重要:**
>
> ライブフィードを使用するにはコア UI が必要です。ライブフィードは ネクストエクスペリエンス ではサポートされていません。ネクストエクスペリエンス をオンにすると、ライブフィードは自動的に無効になり、機能しなくなります。詳細については、「Next Experience UI (ネクストエクスペリエンス UI)」を参照してください。
>
> ライブフィードの提供は終了しましたが、当社ではサービスを強化するための新しい方法を常に模索しています。今後のアップデートと改善にご期待ください。

必要なロール：なし

このタスクについて

組織内でのロールなど、自分自身に関する詳細を入力できます。プロファイル画像を更新することもできます。ただし、プロファイル画像を削除できるのはアドミンのみです。

> **注:**
> ここで説明する機能は、Chrome、Firefox、Safari、IE 10 以降などの HTML5 対応ブラウザに適用されます。

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. 自分の画像に表示されている名前または肩書をクリックします。



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

プロファイル レコードが開きます。

プロファイル レコード



3. [自分について] の横にある鉛筆アイコンをクリックし、自分のプロファイルを閲覧する他のユーザーと共有したい簡単な自己紹介を入力します。
このテキストは、必ずしも定期的に変更する必要はありません。
4. プロファイル写真を変更するには、次のいずれかの方法を使用できます。
   - 既存の画像の上にカーソルを合わせて (スマートフォンまたはタブレットのインタフェースの場合は写真をタップして) [画像をアップロード] リンクを表示します。このリンクを選択して、使用する写真が保管されている場所に移動してから [開く] を選択します。
   - コンピューター上で使用する写真ファイルを見つけて、既存の写真にドラッグアンドドロップします。

[ピクチャをアップロード] リンク



注:
プロファイル画像は、コネクトおよびレガシーチャット機能 (有効にされている場合) でも使用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ライブフィードメッセージを操作する

UI のこの部分では、各種のメッセージやツールにアクセスしてメッセージをグループ化したり分類したりできます。また、自分がフォローしているユーザー フィードや自分をフォローしているユーザーを特定するための方法も用意されています。

ライブフィードメッセージを操作するためのツール

メニュー セクション	説明
	• 自分のライブフィード：自分のライブフィードを使用することで、最も重要なコンテンツが表示されるようにライブフィードをカスタマイズできる。 • 会社フィード：会社フィードには、プライベート グループまたは非公開グループに投稿されたものを除くすべての投稿が表示される。 • グループ フィード：グループ フィードはユーザーによって作成される。レコードフィード：レコードフィードは、インシデントレコードや変更レコードなどのレコードに関連付けられている。 • レコードフィード：そのレコードフィードに関連付けられているレコードにアクセスできるすべてのユーザーがメッセージを共有し、そのレコードに固有の添付ファイルを投稿できる場所となるため、複数のユーザーがレコードで共同作業するのに役立つ。 • 人々：現在のユーザーをフォローしているユーザーと現在のユーザーがフォローしているユーザーを表示するには、このオプションを使用する。 • チーム：特に重点を置く会話を購読する目的で複数のユーザーをグループにまとめるには、このオプションを使用する。 • ハッシュタグ：ハッシュタグとは、メッセージ内でハッシュ記号 (#) によってマークされた単語のこと。ハッシュタグは、キーワードまたはトピックを基準にメッセージを分類する。すべての会話から特定のハッシュタグが含まれるメッセージをフィルターリングすることで、検索結果を絞り込むことができる。

他の **Live Feed** ユーザーを表示する

要求側ユーザー (ServiceNow ロールが割り当てられていないユーザー) がフィードを表示して他のユーザーの写真をポイントすると、ユーザー [sys_user] テーブルの [名刺] ビューに入力されているそのユーザーの情報が表示されます。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
アドミンは、異なるロールを持つユーザーに対して表示する情報の量を変更できます。

手順

1. フィードのプロファイル画像を選択します。

   ユーザーサマリーが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロファイルの表示



2. プロファイル画像を選択すると、完全なプロファイルが表示されます。
各タブを使用して、ユーザーに関する各種の情報を表示します。

プロフィールのタブ



自動翻訳

他のライブフィードユーザーをフォローする

ライブフィードを使用しながら、他のユーザーのメッセージスレッドをフォローすることができます。

始める前に

必要なロール：なし

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. フォローするユーザーが参加しているスレッドに移動します。
2. そのユーザーの名前をクリックするか、ユーザーの画像をポイントします。
   ユーザーのプロフィールに [フォロー] リンクが表示されます。

[フォロー] リンクが表示されたプロフィール



3. [フォロー] をクリックします。
4. ユーザーのフォローを停止するには、次に移動します: 人材 > フォロー中.

フォロー解除



5. [フォロー解除] をクリックします。
6. 自分をフォローしているユーザーを表示するには、次の場所に移動します 人材 > フォロワー.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィードを選択する

フィードとは、関連するメッセージのストリームのことです。フィード セレクターを使用して、フィードのタイプを切り替えたり、特定のグループ フィードやレコードフィードを表示したりできます。

始める前に

必要なロール：なし

手順

1. [検索] フィードを使用して、任意のタイプのフィードを見つけます。
   [検索] フィールドに入力するにつれて、結果が動的に表示されます。たとえば、*INC* と入力すると、インシデントレコードが結果リストの先頭に示されます。

フィード セレクター



2. 次のタイプのフィード情報を選択することもできます。

フィードのタイプ

フィード	説明
自分の Live Feed	次の投稿が表示されます。 ○ 自分がフォローしているユーザーからのメッセージ ○ 自分がフォローしているハッシュタグが含まれているメッセージ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィード	説明
会社のフィード	プライベート グループまたは非公開グループに投稿された投稿を除くすべての投稿が表示されます。
グループ フィードの追加	グループ フィードを追加できます。

フィードをフォローする

自分をフォローしているユーザーや、自分がフォローしている他のユーザーを表示できます。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. サイドバーの [人々] をクリックします。

   システムにより、最新の 10 人のフォロワーまたはフォロー中のユーザーが表示されます。

   人々

   

2. どちらのリストでも、10 人を超えるユーザーが含まれている場合は [さらに表示] リンクをクリックします。

   注:
   フォローしている特定のユーザーのプロフィールが変更されると、そのユーザーが [フォロー中] リストの先頭に移動します。これにより、フォローしているユーザーのプロフィールが変更されたことがわかります。

フィードおよびハッシュタグをブックマークする

ライブフィードインターフェイスでは、フィードとハッシュタグに標準のブックマーク機能を使用します。

始める前に
必要なロール：なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

[フィードサマリー] セクションからグループフィードやハッシュタグをエッジにドラッグアンドドロップすることで、これらの項目にすばやくアクセスできます。

ハッシュタグをブックマークする



自分のホームページにライブフィードを追加する

自分のホームページまたはグローバルホームページにライブフィードを追加できます。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. ホームページに移動します。
2. ホームページの左上にあるコンテンツ追加アイコン (+) をクリックします。
3. 左のパネルで [ライブフィード] を選択します。
4. ウィンドウの下部に表示されたレイアウトの適切な位置で [ここに追加] をクリックし、ウィンドウを閉じます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ホームページ



注:
アドミニストレーターは、すべてのホームページユーザーに対してデフォルトでライブフィードが有効になるよう、グローバルホームページにライブフィードを追加することができます。ユーザーはアサインされているロールに関係なく、自分のホームページにライブフィードを追加できます。ただし、この機能はアドミニストレーターが制限できます。

自動翻訳

ライブフィードでコンテンツを投稿する

ライブフィードでは、そのフィード内のすべてのユーザーに対して新しいメッセージを投稿したり、既存のメッセージへの返信を投稿したりできます。チームやレコードに返信メッセージを送信することもできます。

重要:

ライブフィードを使用するにはコア UI が必要です。ライブフィードは ネクストエクスペリエンス ではサポートされていません。ネクストエクスペリエンス をオンにすると、ライブフィードは自動的に無効になり、機能しなくなります。詳細については、「Next Experience UI (ネクストエクスペリエンス UI)」を参照してください。

ライブフィードの提供は終了しましたが、当社ではサービスを強化するための新しい方法を常に模索しています。今後のアップデートと改善にご期待ください。

フィード内の添付ファイル

ライブフィードメッセージにはテキストを入力できるだけでなく、ServiceNow でサポートされているすべてのファイルタイプ (画像ファイル、ドキュメントファイル、スプレッドシートファイルなど) を添付することもできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アドミニストレーターは、システムプロパティを編集 することで、添付ファイルの設定 (サポートされるファイルタイプ、添付ファイルの最大サイズなど) を管理できます。

また、インスタンスのナレッジ ベースに含まれるユーザー定義の URL およびナレッジ項目へのリンクを含めることもできます。

注:
ここで説明する機能は、Chrome、Firefox、Safari、Internet Explorer 10 以降などの HTML5 対応ブラウザーに適用されます。使用するブラウザーによって大きな違いがある場合は、その違いを明らかにします。

ライブフィードメッセージを投稿する

メッセージを投稿新しいフィードを開くことができます。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. メッセージの投稿先とするフィード (自分のライブフィード、会社のフィードなど) をクリックします。
3. [ご意見をお聞かせください] フィールドにメッセージを入力します。
   必要に応じてハッシュタグを使用します。
4. 必要に応じて、、、または をクリックし、それぞれポーリング、添付ファイル、スクリーンショット画像を追加します。
5. [投稿] をクリックします。

ライブフィードメッセージに返信する

フィードの既存のスレッドに参加するには、返信メッセージを作成して送信します。デフォルトでは、返信メッセージはフィードのすべてのメンバーに表示されます。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 移動先 ライブフィード > ライブフィード.
2. 返信するメッセージを探します。
3. メッセージに返信を入力し、[返信] をクリックします。
   必要に応じて、ハッシュタグ、添付ファイル、リンク、またはナレッジ ベースの記事を追加できます。
4. 特定の 1 人のユーザーだけが返信を表示できるように制限するには、[宛先] 選択リストからユーザーを選択します。
5. [返信] をクリックします。
6. 他の返信も表示するには、[すべての返信を表示] をクリックします。
   デフォルトでは、メッセージごとに 7 件の返信が表示されます。返信への返信には、いずれも [スレッド] リンクが組み込まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

7. [スレッド] をクリックすると、メール スレッドと同じように、[メッセージスレッド] ポップアップ ウィンドウに、選択した返信に含まれるすべての返信が新しい順に表示されます。

メッセージスレッド



投稿または返信にファイルを添付する

投稿にファイルを添付するには、投稿にファイルをドラッグするか、クリップボードから画像を貼り付けます。

始める前に

必要なロール：なし

このタスクについて

ファイルを投稿にドラッグするには、ペーパークリップ アイコン ( ) を使用します。さらに、クリップボードから画像を投稿または返信に貼り付けることもできます。

手順

1. 次のいずれかの操作を行います。

   - 投稿や返信の作成中に (「メッセージに返信する」を参照) 、1 つ以上の画像または他のサポートされるタイプのファイルを見つけてメッセージ ボックスにドラッグします。

   - メッセージ ボックス内のペーパークリップ アイコン ( ) をクリックし、添付するファイルの場所に移動して選択し、[開く] をクリックします。

2. さらにファイルを追加するには、表示されているファイルまたは画像の下のテキストボックスに追加のファイルをドラッグアンドドロップするか、プラス記号をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ファイルの添付



3. メッセージを投稿する前に添付ファイルを削除する場合は、添付ファイルの横にあるごみ箱アイコンをクリックします。
4. 画像について共有したい自分の意見を入力します。

   注:
   [投稿] ボタンは、コメントを追加しなければ有効になりません。

5. [投稿] または [返信] をクリックします。
6. プレビューが含まれないファイルを追加してメッセージを投稿した場合、そのファイルは [ダウンロード] リンクと併せてメッセージ ボックスにリストされます。
7. このリンクをクリックしてファイルをダウンロードします。

クリップボードから画像をコピーする

メッセージにはファイルを追加できるだけでなく、画像をクリップボードにコピーして、そこからメッセージまたは返信に画像を貼り付けることもできます。

始める前に
必要なロール：なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. [コメント] ボックス内をクリックして、コメントを追加します。

貼り付ける画像のコピー



2. [画像を追加] ボタンをクリックします。
   [スクリーンショット] ダイアログ ボックスが開きます。
3. [画像をここに貼り付けてください] ボックスを右クリックし、[貼り付け] を選択してクリップボードから画像を貼り付けます。

コピーした画像の貼り付け



4. 別の画像を追加するには、上記の手順を繰り返します。
5. 画像をメッセージに貼り付け終わったら、[完了] をクリックします。
6. リンクのテキストを変更するには、貼り付けた画像をクリックし、新しいラベルを入力します。
7. 完了したら、[投稿] または [返信] をクリックします。
8. 画像を削除するには、リンクの横にあるごみ箱アイコンをクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

9. 既存の画像に変更を加えるには、編集アイコン ( ) をクリックします。

> **注:**
> コピー/貼り付け機能は、Chrome、Firefox、Internet Explorer 11 でサポートされています。

投稿または返信にリンクを追加する

ライブフィードの投稿にリンクを追加したり、リンクを変更したりできます。

始める前に

必要なロール：なし

手順

1. [コメント] ボックス内をクリックします。
[リンクを追加] ボタンが表示されます。

2. [リンクを追加] ボタンをクリックします。
URL とリンクのテキストを入力するフィールドが表示されます。

URL の追加



3. URL と、リンクとして表示するテキストを入力します。

4. 別のリンクを追加するには、**URL** フィールドの下にあるリンク アイコンをクリックします。

5. メッセージの入力が完了したら、[投稿] または [返信] をクリックします。

保存された **URL**

リンクを削除するには、そのリンクの横にあるごみ箱アイコンをクリックします。既存のリンクに変更を加えるには、編集アイコン ( ) をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

投稿または返信にナレッジ記事のリンクを追加する

ライブフィードの会話への返信としてナレッジ記事を投稿するには、ナレッジ記事の ID を使用します。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 投稿または返信を作成する際に、リンクするナレッジ記事の ID を入力します。
   ナレッジ記事 ID をハイパーリンクとして識別する必要はありません。ライブフィードでは ID をハイパーリンクとして認識し、メッセージを投稿する時点で自動的にリンクに変換します。
2. メッセージの入力が完了したら、[投稿] または [返信] をクリックします。

KB リンク



メッセージにポーリングを追加する

メッセージを投稿する際に、閲覧者の意見を記録するためにポーリングを作成することもできます。ユーザーがポーリングを受けると、ユーザーからのフィードバックの統計情報がフィード内に表示されます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. ポーリングを使用したメッセージを作成する対象のフィードを開きます。
2. [ご意見をお聞かせください] ボックスに、メッセージおよびポーリングを受けるよう招待するテキストを入力します。
3. ポーリング アイコン ( ) をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ポーリング



4. [質問] フィールドに、閲覧者からの意見を求める質問を入力します。
5. [オプション] フィールドに、クエリに対して選択可能な回答を入力します。
6. さらに回答のオプションを追加するには、[オプションをもっと追加] をクリックします。
7. [投稿] をクリックします。
   ポーリングが投稿された後、メッセージを閲覧したユーザーは回答のオプションを選択して投票できます。ユーザーが投票すると、同じオプションに賛成票を投票した他のユーザーと併せて、ユーザーの回答の横にそのユーザーの画像が表示されます。

   ポーリングの参加者すべてに、ポーリングがクローズされたことを伝える、ポーリング結果のメール通知が送信されます。

メッセージにメンションを追加する

@ メンションとは、メッセージ本文の任意の場所に @username を含めて投稿された更新のことです。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
ユーザーの名前が、そのユーザーのフィードへのリンクと併せてメッセージに挿入されます。さらに、メンションされたユーザーは、そのメンションに関するメール通知を受け取ります。これは、会話の中で他のメンバーに注意を向ける方法として非常に役立ちます。すべての @ メンションは、ログインしているユーザーの [自分のフィード] に追加されます。

注:
チーム メンバーが @ メンションを使用する場合、自動候補リストにはそのチームのメンバーだけが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 会話でメッセージや返信を入力するときに、メッセージ内の任意の場所に @username を入力します。
   入力するにつれ、入力内容と一致するユーザーの名前と画像が自動候補リストに表示されます。たとえば、@t と入力すると、名前が T で始まるすべてのユーザーの写真と名前が自動候補リストに表示されます。



2. 追加するユーザーをクリックします。
   そのユーザーの名前が、メッセージ本文の @ メンションに挿入されます。



> **注:**
> [自分のフィード] には、自分と自分がメンバーになっているチームの @ メンションが表示されます。他のユーザーのプロフィール フィードには、そのユーザーの @ メンションのみが表示されます。

自動翻訳

メッセージにいいねする

メッセージにいいねして、メッセージの作成者にフィードバックを提供します。

始める前に

必要なロール：なし

手順

1. 移動先 すべて > ライブフィード > ライブフィード.
2. [フィード] をクリックします。
3. いいねするメッセージが含まれるフィードを見つけます。
4. メッセージのタイトルの下にある [いいね] をクリックします。
   メッセージがすでにいいねされている場合は、[いいね] リンクの横にメッセージに対するいいねの数が表示されます。

   トップレベルのメッセージには、メッセージにいいねした最初の 5 人のユーザーのプロフィール画像が表示されます。メッセージにいいねした他のすべてのユーザーを表示するには、**[# more]** (その他 # 人) リンクにマウス ポインターを合わせます。ログインしているユーザーがメッセージにいいねした場合、そのユーザーの画像が先頭に表示され、その後に続いてメッセージに最後にいいねしたユーザーの画像が表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返信の場合、メッセージにいいねしたユーザーを表示するには、カウントリンクにマウス ポインターを合わせる必要があります。

注:
メッセージにいいねした後、いいねを取り消すことはできません。

メッセージを削除する

ユーザーは自分の投稿や返信を削除できます。会話アドミニストレーターもメッセージを削除できます。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 削除するメッセージにマウス ポインターを合わせます。
2. メッセージ ボックスの右上隅にあるごみ箱アイコンをクリックします。
3. 確認ボックスで [削除] をクリックします。
   メッセージがフィードから削除されます。

ライブフィードに関する参照情報

このセクションのトピックでは、ライブフィードでのドメインセパレーション、およびライブフィードとともにインストールされるさまざまなコンポーネントについて説明します。

重要:

ライブフィードを使用するにはコア UI が必要です。ライブフィードは ネクストエクスペリエンス ではサポートされていません。ネクストエクスペリエンス をオンにすると、ライブフィードは自動的に無効になり、機能しなくなります。詳細については、「Next Experience UI (ネクストエクスペリエンス UI)」を参照してください。

ライブフィードの提供は終了しましたが、当社ではサービスを強化するための新しい方法を常に模索しています。今後のアップデートと改善にご期待ください。

ライブフィードでのドメインセパレーション

ここでは、ドメインセパレーションとライブフィードの概要を説明します。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

概要

サポート：レベル **2**

ユーザーが表示したり他のユーザーと共有できるライブフィードのコンテンツは、親ドメインと子ドメインによって定義されます。

- 親ドメイン内のユーザーは、そのドメイン内のユーザーとコンテンツだけでなく、ドメイン階層でそのドメインの下位にある子ドメイン内のユーザーとコンテンツも表示できる。
- 子ドメイン内のユーザーは、そのドメイン内のユーザーとコンテンツを表示できますが、親ドメインやドメイン階層で同じレベルにある他の子ドメインを表示することはできない。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ライブフィードでのドメインセパレーションを有効にする

Eureka リリース以降、ライブフィード アプリケーションでドメインセパレーションを使用できるようになっています。Eureka にアップグレードすると、既存のライブフィード関連のデータ ベース テーブルに sys_domain 列が追加されます。既存のデータベース レコードの場合、sys_domain フィールドの値は空 (グローバル) に設定されます。これにより、既存のライブフィードレコードでもドメインセパレーション機能を使用できます。

ドメインのライブフィードアプリケーションを表示または非表示にする

アドミニストレーターは、ドメインのライブフィードの可視化を管理できます。それには次のようなものがあります。

- アプリケーションナビゲーターにライブフィードを表示する。
- レコードのドキュメント フィードをフォローする。
- レコードからライブフィードを表示する。

ドメインセパレーションを適用してライブフィードを使用する

すべてのライブフィード機能は、ドメイン内のユーザーに対して有効になり、同じように動作します。ただし、可視化については、いくつかの例外があります。

- コンテンツの投稿と共有
  - 子ドメイン内のユーザーは、同じドメイン内の他のユーザーとやり取りできる。これには、メッセージの投稿と返信、メッセージの削除、メッセージへのファイルの添付とリンクの追加、コンテンツの評価が含まれる。
  - 親ドメイン内のユーザーは、同じドメイン内の他のユーザーだけでなく、子ドメイン内のユーザーともやり取りできる。親ユーザーによって子スレッドに追加されたメッセージには、親ドメインではなく子ドメインでの可視化が与えられる。
- コンテンツの表示
  - 子ドメイン内のユーザーは、そのドメイン内に存在するコンテンツを表示できる。これには、フィードによるフィルターリング、ソート、検索、古いメッセージの表示が含まれる。
  - 親ドメイン内のユーザーは、そのドメイン内のコンテンツと子ドメイン内のコンテンツを表示できる。
  - [自分のフィード] には、そのユーザーのドメインに基づき、メッセージ、チーム、ハッシュタグが表示される。他のユーザーのフィードを表示すると、現在のユーザーのドメイン内で表示可能な投稿のみが表示される。
- ハッシュタグの使用
  - ハッシュタグはドメインごとに分離される。子ドメイン内のユーザーは、そのドメイン内ですべてのハッシュタグ機能を使用できる。これには、メッセージのタグ付け、使用可能なハッシュタグの表示、ハッシュタグ名の変更、ハッシュタグによる検索とフィルターリングが含まれる。
  - 親ドメイン内のユーザーは、そのドメイン内ですべてのハッシュタグ機能を使用できる。さらに、子ドメイン内のハッシュタグを表示することもできる。
- チームの使用
  - チームはドメインごとに分離される。子ドメイン内のユーザーは、そのドメイン内のチームに参加してチームをフォローしたり、ドメイン内の他のユーザーをチームに参加するよう招待したりできる。
  - 親ドメイン内のユーザーは、そのドメインまたは子ドメインに属するチームに参加してチームをフォローできる。
- チームの例外

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ユーザーが新しく作成するチームは、そのユーザーのドメイン内に作成される。ただし、レコードに関連付けられた新しいチームを作成する場合、チームはそのレコードのドメイン内に作成される。
- 既存のチーム内での新しいスレッドは、その既存のチームのドメイン内に作成される。
- ユーザーがドキュメントから新しいチームを作成する場合、そのドキュメントのドメインが空でないか、またはグローバル ドメインであるとしたら、チームのドメインをそのドキュメントのドメインに変更する必要がある。
- ドキュメントから生成されたチームの場合、ドキュメントのドメインが変更されると、関連するすべてのライブフィードレコードのドメインも変更される。

- メール通知の登録

  ユーザーは、自分のドメイン内のユーザーおよびチームからの電子メール通知にのみ登録できる。

関連情報

ライブフィードのセキュリティとテーブルアクセス

ロールを基準にライブフィードへのアクセスを制限する

ライブフィードメッセージコンテンツを管理する

ライブフィードチームのセキュリティ

ハッシュタグの名前変更を制限する

ドメインセパレーション

ライブフィードとともにインストールされるコンポーネント

ライブフィードと併せて複数のタイプのコンポーネントがインストールされます。

ライブフィードと一緒にデモデータが用意されています。

ライブフィードとともにインストールされるテーブル

ライブフィードプラグインには次のテーブルが含まれます。

テーブル	説明
リンク添付ファイル [live_link]	メッセージに追加されたリンクと添付ファイルが格納されます。
ライブお気に入り [live_favorite]	お気に入りの会話、ユーザー グループ、メッセージが格納されます。
ライブフィード検索 [live_feed_search]	ライブフィードテキスト検索が格納されます。アクセス ライブフィード > フィード管理 > 検索ログ.
ライブフォロー [live_follow]	ユーザー フィードに対するユーザーのフォロー設定が維持されます。
ライブ グループ プロフィール [live_group_profile]	会話のプロパティ (名前、説明、公開ステータスなど) が格納されます。ユーザー グループのプロパティ (名前、説明、公開ステータスなど) も、ここに格納されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
ライブ グループ プメンバー [live_group_member]	会話とユーザー グループのメンバー リストが維持されます。
ライブ メンション [live_mention]	メッセージ内でメンションされたプロフィールが格納されます。このテーブルは sys_user テーブルを参照します。
ライブ メッセージ タグ [live_message_tag]	ユーザーが作成したタグに関連付けられているメッセージが格納されます。このテーブルはライブ タグ レコード上で関連リストとして表示されます。
ライブ メッセージ [live_message]	メッセージが格納されます。このテーブルは sys_user テーブルを参照します。アクセス ライブフィード > フィード管理 > メッセージ.
ライブポーリング [live_poll]	ポーリングに関する質問が格納されます。
ライブ ポーリング キャスト [live_poll_cast]	ポーリングで特定のオプションに投票したユーザーのプロフィールが格納されます。
ライブ ポーリング オプション [live_poll_option]	ポーリング オプションが格納されます。
ライブ プロフィール [live_profile]	ユーザーのライブフィードプロファイルが格納されます。このテーブルは sys_user テーブルを参照します。アクセス ライブフィード > フィード管理 > プロファイル.
ライブテーブル通知 [live_table_notification]	ユーザーが初めてライブフィードを参照した時点、および高優先度のインシデントがオープンされた時点で、自動テーブル通知を生成します。アクセス ライブフィード > フィード管理 > テーブル通知.
ライブタグ [live_tag]	ユーザーが作成したタグが維持されます。アクセス ライブフィード > フィード管理 > タグ.
ライブタグフォロー [live_tag_follow]	ユーザーのタグ フォロー設定が維持されます。
メッセージを気に入った人 [live_message_like]	投稿に対するいいねの評価が維持されます。アクセス ライブフィード > フィード管理 > 高評価.

ライブフィードとともにインストールされるユーザーロール

ライブフィードプラグインには次のユーザーロールが含まれます。

サブスクリプション管理の詳細については、「Managing per-user subscriptions in Subscription Management」を参照し、アカウント担当者にお問い合わせください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

live_feed_admin

ライブフィード機能を管理できます。live_feed_admin ロールを持つユーザーは、タスク以外のテーブルのテーブル通知を設定し、ロールごとにライブフィードへのアクセスを制限して、ライブフィードのメッセージコンテンツを管理できます。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

注:
より分化したロールが利用可能な場合は、管理者ロールを付与しないでください。

chat_admin

チャット機能を管理できます (Chat プラグインが有効な場合)。chat_admin ロールを持つユーザーは、チャットルームメッセージの読み取りアクセス権を変更し、チャットルームのアクセス権を定義できます。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

注:
より分化したロールが利用可能な場合は、管理者ロールを付与しないでください。

ライブフィードとともにインストールされるスクリプトインクルード

ライブフィードプラグインによって次のスクリプトインクルードがインストールされます。

名前	説明
LiveMsgUtil	live_message レコードを処理するヘルパー関数を提供します。
LiveFeedFilter	live_feed レコードを処理するフィルターをクエリします。
LiveFeedUtil	live_feed レコードを操作するためのヘルパー関数を提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ライブフィードとともにインストールされるビジネス ルール

ライブフィードプラグインには次のビジネスルールが含まれます。

ビジネスルール	テーブル	説明
フィードグループ作成者をアドミンとして指定	ライブ グループ プロファイル [live_group_profile]	グループ作成者をグループアドミニストレーターとして指定します。
ライブフィードイベント	タスク [task]	タスクの挿入時、更新時、削除時に実行されます。ライブフィード更新スクトアクションによってライブテーブル通知が処理されてライブフィードメッジが自動生成されると、このアクションに関連付けられているイベントをトガーします。
ライブフィードメンバー更新イベント	ライブグループメンバー [live_group_member]	メンバーの状態 (invited、accepted、declined、left、rejected、request、request_acc が変更されると、通知イベントを生成します。
ライブフィード統合	ジャーナル エントリ [sys_journal_field]	このレコードにグループが関連付けられている場合、ジャーナルコメントをブフィードに書き込みます。
ライブフィード新規メンバー イベント	ライブグループメンバー [live_group_member]	新しいメンバーが追加されると、通知イベントを生成します。
ライブフィードプロファイルイベント	ライブ プロフィール [live_profile]	live_profile の挿入/更新/削除時に実行されます。ライブフィード更新スクアクションによってライブテーブル通知が処理されてライブフィードメッセが自動生成されると、このアクションに関連付けられているイベントをトリします。
ライブフィードメッセージ イベント	ライブフィード メッセージ [live_message]	新しいライブ メッセージに対して実行され、live_message の通知イベントリガーします。
ライブメッセージいいねイベント	メッセージを気に入った人 [live_message_like]	新しいいいねレコードに対して実行され、live_message_like の通知イベントトリガーします。
LiveFeedグループメンバー可視化 2.0	ライブグループメンバー [live_group_member]	ユーザーが公開グループのメンバー リストと自分の所属グループのメンバートしか表示できないようにします。
LiveFeedグルー	ライブ グループ プロファイル	公開グループが表示されるようにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ビジネスルール	テーブル	説明
プ プロフィール検証	[live_group_profile]	
LiveFeed グループ プロフィール可視化 2.0	ライブ グループ プロファイル [live_group_profile]	すべてのグループのリストに、公開グループ、表示可能なプライベート グループ、およびユーザーの所属グループだけが表示されるようにします。
LiveFeed メンバーシップ変更	ライブグループメンバー [live_group_member]	グループアドミニストレーターと live_feed_admin ロールが割り当てられたユーザーだけが、グループのメンバーシップを管理できるようにします。
LiveFeed 単一グループ メンバーシップ	ライブグループメンバー [live_group_member]	ユーザーが同じグループに複数回追加されないようにします。
ライブ メッセージいいね	ライブ メッセージいいね [live_message_like]	メッセージに対するいいねの件数を更新します。
LiveFeed グループ参加チェック	ライブグループメンバー [live_group_member]	表示可能なプライベート グループにユーザーが自動的に参加できないようにします。
フォロー数/フォロワー数の更新	ライブ フォロー [live_follow]	フォロー数/フォロワー数を更新します。
ライブ フィード グループ	アセスメント可能なレコード [asmt_assessable_record]	アセスメント可能なレコードのライブフィードグループを作成/削除します。
ライブ フィード メッセージヴィジビリティ	ライブフィード メッセージ [live_message]	ライブフィードメッセージへのユーザーのアクセスを保証します。

自動翻訳

ライブフィードとともにインストールされるメール通知

ライブフィードプラグインには次のメール通知が含まれます。

メール通知	説明
ライブフィードのフィード メンバー承認	ユーザーがフィードへの参加を受け入れた時点で、アドミニストレーターに電子メールを送信します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メール通知	説明
ライブフィードのフィード メンバー辞退	ユーザーがフィードへの参加を辞退した時点で、アドミニストレーターにメールを送信します。
ライブフィードのフィード メンバー招待	ユーザーがフィードに参加するよう招待された時点で、そのユーザーにメールを送信します。
ライブフィードのフィード メンバー脱退	ユーザーがフィードから脱退した時点で、アドミニストレーターにメールを送信します。
ライブフィードのフィード メンバー削除	ユーザーがフィードから削除された時点で、そのユーザーにメールを送信します。
ライブフィードのフィード メンバー要求	ユーザーがフィードへの参加を要求した時点で、アドミニストレーターにメールを送信します。
ライブフィードのフィード メンバー要求承認	フィードへの参加要求が承認された時点で、参加を要求したユーザーにメールを送信します。
ライブフィードのフィード要求拒否	フィードへの参加要求がアドミニストレーターによって拒否された時点で、参加を要求したユーザーにメールを送信します。
ライブフィード MsgReply サブスクリプション	フィード内のメッセージのスレッドに reply または reply_to_replyメッセージが挿入されると、メールを送信します。
ライブフィード チームのメンバー承認	ユーザーがチームへの参加招待を受け入れた時点で、アドミニストレーターにメールを送信します。
ライブフィード チームのメンバー辞退	ユーザーがチームへの参加招待を辞退した時点で、アドミニストレーターに電子メールを送信します。
ライブフィード チームのメンバー招待	ユーザーがチームに参加するよう招待された時点で、メールを送信します。
ライブフィード チームのメンバー脱退	ユーザーがチームから脱退した時点で、メールを送信します。
ライブフィード チームのメンバー削除	アドミニストレーターがチームからユーザーを削除した時点で、メールを送信します。
ライブフィード チームのメンバー要求	ユーザーがチームへの参加を要求した時点で、メールを送信します。
ライブフィード チームのメンバー要求承認	ユーザーのチームへの参加要求が承認された時点で、メールを送信します。
ライブフィード チームのメンバー要求拒否	ユーザーのチームへの参加要求が拒否された時点で、メールを送信します。
ライブ メッセージのすべてのサブスクリプション	任意のメッセージ (新規または返信) が投稿された時点で、登録済みユーザーにメールを送信します。
ライブ メッセージのフィード サブスクリプション	新しいメッセージがフィードに挿入された時点で、メールを送信します。
ライブ メッセージいいね	他のユーザーがメッセージにいいねした時点で、そのメッセージの作成者にメールを送信します。
ライブ メッセージ メンション	ユーザーがメッセージでメンションされた時点で、そのユーザーにメールを送信します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メール通知	説明
ライブ メッセージの新規投稿サブスクリプション	新しい (返信ではない) メッセージが投稿された時点で、登録済みユーザーにメールを送信します。
ライブ メッセージ返信	ユーザーが返信を投稿した時点で (live_message.replied イベント)、フィードのスレッドに含まれるすべてのユーザーにメールを送信します。

電子署名

電子署名を使用して、任意のデスクトップまたはモバイルデバイスから電子ドキュメントに署名します。電子署名は、ドキュメント管理、またはナレッジ記事に対して、ユーザーが入力または手書きによる電子署名、認証情報、または確認応答をすることで、署名できるようにするスコープ対象のアプリケーションです。

開始

アクティブ化

電子署名をアクティブ化します。

使用方法



電子署名テンプレートを作成または変更します。

参照



電子署名とともにインストールされるコンポーネントについて説明します。

トラブルシューティングとサポート

- ServiceNow コミュニティフォーラム
- 既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

電子署名のアクティブ化

アドミンロールを持っている場合は、電子署名プラグイン (com.snc.esign) を有効にすることができます。このプラグインはデモデータを含んでおり、関連プラグインがまだ有効化されていない場合はそれらを有効化します。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
電子署名は、以下の関連するプラグインが有効になっていない場合は、それらを有効にします。

電子署名のプラグイン

プラグイン	説明
ServiceNow ドキュメントビューアー [com.snc.documentviewer]	ドキュメントビューアーは、エンタープライズクラスのドキュメントをローカルデバイスにダウンロードして、ローカルにインストールされているビューアーで開く代わりに、プラットフォームの添付ファイル内でインラインで表示できるようにするプラットフォーム機能です。
ドキュメント管理 [com.snc.document_management]	ドキュメント管理アプリケーションです。ナレッジベースに公開する機能を有効にするには、ナレッジドキュメントプラグインを有効にします。
署名パッド [com.snc.signaturepad]	.pdf ドキュメントでデジタル署名を許可するツールを提供します。ヒューマンリソース (HR) アプリケーションは、これをさまざまなドキュメントで使用します。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   注:
   ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

電子署名の使用

e-signature ロールがアサインされたユーザーは、電子署名が必要なドキュメントのテンプレートを作成できます。

ロールのアサイン

電子署名の使用を開始する前に、電子署名のロールをアプリケーションの適切なロール、グループ、またはユーザーに割り当てる必要があります。詳細については、「電子署名とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

電子署名テンプレートの使用方法

電子署名アドミニストレーター [sn_esign.admin] ロールまたはマネージャー [sn_esign.config_manager] ロールを持つユーザーは、電子署名テンプレートを作成できます。各

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

電子署名テンプレートは、署名するドキュメントのタイプ (管理ドキュメントまたはナレッジ記事) と署名のタイプ (署名、認証情報、または確認応答) をペアにします。たとえば、入力または手書きによる署名が必要な機密保持契約書の電子署名テンプレートを作成することができます。詳細については、「電子署名テンプレートの作成または変更」を参照してください。

タスクフォームの電子署名テンプレートを使用して、ユーザーからの電子署名を要求できます。たとえば、HR サービスデリバリ (HRSD) アプリケーションでは、HR タスクを HR ケースに追加したり、選択した電子署名テンプレートごとに電子署名を要求するように HR タスクテンプレートを設定したりできます。HR 固有の例については、「HR の電子署名 (E-signature for HR)」を参照してください。

電子署名テンプレートの作成または変更

電子署名テンプレートを作成または変更して、タスクフォームで使用する電子ドキュメントおよび署名構成を定義します。

始める前に

必要なロール：sn_esign.admin または sn_esign.config_manager

各テンプレートは、管理ドキュメントやナレッジ記事などのドキュメントタイプに関連付けられており、入力または描画された署名または認証情報を使用して、あるいは確認応答として、署名者にドキュメントへの署名を求めるようにテンプレートを構成できます。

手順

1. 移動先 すべて > 電子署名 > 電子署名テンプレート.
2. [新規] をクリックするか、レコードを開きます。
3. フォームのフィールドに入力します。

電子署名テンプレートフォーム

フィールド	説明
名前	電子署名テンプレートの名前です。
タスクテーブル	電子署名テンプレートが関連付けられているタスクテーブルです。
ドキュメントタイプ	電子署名テンプレートのドキュメントタイプです。次のいずれかを選択します。 ○ **HR** 文書テンプレート：[タスクテーブル] フィールドが HR タスク [sn_hr_core_task] に設定されていることを確認します。 署名者が署名する HR ドキュメントテンプレートは、HR ケースフォームで選択します。詳細については、「電子署名タスクに対する HR ドキュメントテンプレートの選択」を参照してください。 ○ ナレッジ記事：[ナレッジ記事] フィールドで、署名者が署名するナレッジ記事を選択します。 ○ 管理ドキュメント：[管理ドキュメント] フィールドで、署名者が署名する管理ドキュメントを選択します。
署名のタイプ	電子署名テンプレートの署名タイプです。次のいずれかを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	○ 確認応答：署名者は、タスクを承認して完了することにより、ドキュメントを確認します。 注: このオプションは、人事ドキュメントテンプレートでは使用できません。 ○ 認証情報：署名者は、認証情報を使用してドキュメントに署名します。 注: このオプションは、人事ドキュメントテンプレートでは使用できません。 ○ 署名：署名者は署名を入力または描画してドキュメントに署名します。
応答確認テキスト	署名を完了する前に選択する必要がある、確認応答テキストを伴うチェックボックスを追加します。このオプションは、任意の署名タイプで使用できます。 注: 確認応答テキストは 1,000 文字に制限されています。

4. **[Submit** (送信)] または **[Update** (更新)] をクリックします。

次のタスク
タスクフォームの電子署名テンプレートを使用して、ユーザーからの電子署名を要求できます。

HR 以外のタスクでの電子署名テンプレートの使用

電子署名テンプレートを作成または変更して、HR 以外のタスクフォームで使用する電子ドキュメントおよび署名構成を定義します。

始める前に
必要なロール：sn_esign.admin または sn_esign.config_manager

手順

1. 必要なタスクテーブル (インシデントなど) に電子署名テンプレートを作成します。
「電子署名テンプレートの作成または変更」を参照してください。ドキュメントタイプで管理ドキュメントを選択し、電子署名タイプで署名を選択します。
2. [電子署名テンプレート] フィールドを追加して、タスクフォーム (インシデントフォームなど) を構成します。
3. 電子署名履歴を追加して、タスクフォームの関連リストを構成します。
4. [テンプレート] フィールドで作成した電子署名テンプレートを選択します。
5. グループとユーザーをタスクにアサインします。
署名ログを取得するには、 システムログ > 署名画像 **(signature_image**テーブル). また、関連リストで電子署名履歴を表示することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク
ユーザーがタスクを受信し、タスクを [対応中] ステータスに移行すると、[ドキュメントに署名] オプションを使用できるようになります。

電子署名の参考情報

e-signature プラグインをアクティブにすると、追加のロールとテーブルがインストールされます。

電子署名とともにインストールされるコンポーネント

いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザーロールなど) が、電子署名のアクティブ化とともにインストールされます。

> **注:**
> アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

この機能ではデモデータを利用できます。

インストールされるロール

ロール タイトル [名前]	説明	ロールを含む
電子署名アドミニストレーター [sn_esign.admin]	電子署名モジュールを管理できます。	sn_esign.config_manager
電子署名マネージャー [sn_esign.config_manager]	電子署名構成を管理できます。	なし

これらのロールを、アプリケーションの適切なロール、グループ、またはユーザーにアサインすることができます。

- 別のロールにロールを割り当てるには、「既存のロールにロールを追加する」を参照してください。
- グループにロールを割り当てるには、「グループへのロールの割り当て」を参照してください。
- ユーザーにロールを割り当てるには、「ユーザーへのロールのアサイン」を参照してください。

ユーザー管理およびユーザーの管理方法の詳細については、「ユーザー管理」を参照してください。

インストールされるテーブル

テーブル	説明
電子署名構成 [sn_esign_configuration]	電子署名構成テーブルです。
電子署名の確認	電子署名の確認テーブルです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
[sn_esign_acknowledgement]	

テーブル管理およびデータ管理方法の詳細については、「テーブルアドミニストレーション」を参照してください。

ServiceNow® 音声アシスト機能

サードパーティの電話システムを ServiceNow 音声アシスト機能 インスタンスと統合することで、コールに参加しながら複数のシステム間を移動することなくコールセンターの効率を高めることができます。マネージャーがコールを分析し、コールのメトリクスを 1 つの場所で表示できるようにします。

ServiceNow 音声アシスト機能の使用例

ここでは、ServiceNow 音声アシスト機能と Amazon Connect を統合する方法の概要を説明します。 ServiceNow 音声アシスト機能と Amazon Connect

探索	設定	統合
		
顧客、エージェント、マネージャーが ServiceNow 音声アシスト機能を使用する方法について説明します。	ServiceNow 音声アシスト機能を設定します。	他のアプリケーションと統合することで、ServiceNow 音声アシスト機能 機能を拡張します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

使用方法	参照	
		
着信コールの受信、発信コールの発信、コールの監視を行います。	ロール、問い合わせフロー、操作ハンドラーなどのコンポーネントに関する詳細を取得します。	

その他のリソース

音声アシスト機能 の API ServiceNow® 開発者サイト

ServiceNow 音声アシスト機能 の詳細

ServiceNow 音声アシスト機能 を使用して、ServiceNow インスタンスを Amazon Connect などのサードパーティの電話システムと統合することで、電話の着信と発信を容易にできるようにします。

主な機能

ServiceNow インスタンスでサードパーティの電話システムと 音声アシスト機能 を統合する

サードパーティのシステムを使用して、問い合わせユーザーとエージェントにシームレスな着信と発信の音声通話を提供します。「」を参照してください。 ServiceNow Store 統合の完全なリストについては、こちらをご覧ください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サードパーティの電話システムの統合



適切なタイミングでエージェントに関連するデータを表示する

通話中に顧客を支援できるように、エージェントのインタラクションに関連データを表示します。

通話をエージェントにルーティング



インタラクションの記録とコールメトリクスを分析する

ServiceNow インスタンス内で、エージェントの記録、通話メトリクス、およびコールの転写にアクセスして、インタラクションを分析します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

通話記録のレビューと分析



アドミニストレーターは次のことができます。

- ビルド済みの指示とテンプレートを使用して、ServiceNow インスタンスを Amazon Connect などのサードパーティの電話システムと統合します。
- サードパーティの電話システムと 音声アシスト機能 の間の要求を実行するためのインタラクションを呼び出す、事前にビルド済みの操作ハンドラーを使用します。

マネージャーは次のことができます。

- コーチングのためにコールの転写とレコーディングを表示します。
- レポートのために通話統計 (エージェント通話時間など) を表示します。
- エージェントの会話を分析し、品質保証のためにフィードバックを提供します。

エージェントは、次のことができます。

- アサインされたキューにルーティングされたコールを取得し、ServiceNow インスタンス内から統合ソフトフォンを介してコールを受け入れるか拒否します。
- クイック接続を使用して、コールを別のエージェントまたはキューに転送します。
- コールを受け入れる前に、発信者情報のコンテキストを取得します。
- お客様とのやり取り中にコールのリアルタイムトランスクリプトを表示します。リアルタイムトランスクリプトの詳細については、「」を参照してください。
- エージェントの会話を分析し、品質保証のためにフィードバックを提供できるマネージャーとコラボレーションします。
- ServiceNow インスタンス内の在席状況を管理します。エージェントの在席状況の詳細については、「エージェントの受信ボックスの制御」を参照してください。
- OpenFrame 統合を使用して、ServiceNow インターフェイス内からソフトフォンに直接アクセスして使用します。OpenFrame の詳細については、「OpenFrame の概要」を参照してください。

発信者は、次のことができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 音声ベースのインタラクションを使用してタスクを作成します。たとえば、インシデントやケースを作成したり、アカウントのロックを解除したりします。
- 音声またはデュアルトーンマルチ周波数 (DTMF) 入力を使用してボットとやり取りし、統合した ServiceNow インスタンス内の要求を実行します。これらのボットインタラクションは、サードパーティの電話システムの連絡先フローで定義されます。
- 要求の遂行を支援できるエージェントに話します。

音声アシスト機能と **Amazon Connect** を統合するための着信コールワークフロー

音声またはデュアルトーンマルチ周波数 (DTMF) 入力を使用して発信者がコールセンターに連絡すると、言語などの発信者コンテキストに基づいて Amazon Connect インスタンスで連絡先フローが呼び出されます。このコールのインタラクションレコードが作成されます。

- 発信者の要求により、ServiceNow インスタンスの操作ハンドラーが呼び出されます。
- 要求は、ボットとの自動インタラクションによって解決できます。発信者の要求がボットとの自動インタラクションによって解決されない場合、通話は利用可能な次のエージェントに転送されます。エージェントは、コールとインタラクションを受信し、要求を解決します。

次にワークフローの例を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

servicenow

Amazon Connect データ連携



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ServiceNow 音声アシスト機能 の設定

ServiceNow 音声アシスト機能 を有効にして、Amazon Connect などのサードパーティの電話システムと統合します。

サードパーティの電話システムを設定し、それを ServiceNow インスタンスとデータ連携すると、エージェントは連携したソフトフォンを使用して ServiceNow インスタンスからのコールを受信したり発信したりすることができます。このエクスペリエンスは、サードパーティの電話システム内で行われた構成に基づいています。

音声アシスト機能 を開始するには

1. ITSM や CSM など、ServiceNow 音声アシスト機能 を含む ServiceNow アプリケーションのライセンスを調達します。
2. ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーションを ServiceNow® Store にインストールします。インストールの詳細については、「ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーションのインストール」を参照してください。
3. サインアップして、サードパーティの電話システムでアカウントを作成します。デフォルトでは Amazon Connect はサポートされています。Amazon Web サービス (AWS) アカウントの作成の詳細については、Amazon ドキュメント を参照してください。
4. ServiceNow インスタンス内でサードパーティの電話システムのフレームワークを構成します。デフォルトでは、フレームワークは Amazon Connect でサポートされています。この構成の詳細については、「ServiceNow 音声アシスト機能 と Amazon Connect のデータ連携」を参照してください。

ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーションのインストール

admin ロールを持っている場合は、ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーションをインストールできます。このアプリケーションには、デモデータが含まれています。まだインストールされていない場合は、関連する ServiceNow Store アプリケーションとプラグインをインストールします。

始める前に

- アプリケーションとその関連するすべての ServiceNow Store アプリケーションに有効な ServiceNow エンタイトルメントがあることを確認してください。詳細については、次を参照してください。 のエンタイトルメントを取得する ServiceNow 製品またはアプリケーション .
- 組織は、ITSM や CSM など、ServiceNow 音声アシスト機能 SKU を含む ServiceNow アプリケーションのライセンスを購入している必要があります。
- 少なくとも 1 つのコンテンツパック (CSM や ITSM など) をインストールする必要があります。

必要なロール：admin

このタスクについて

次の ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーションをインストールする必要があります。

ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーション

アプリケーション	説明	インストールされるコンポーネント
ServiceNow 音声アシスト機能 [sn_cti_core]	サードパーティの電話システムとのデータ連携をサポートするフレームワークを提供します。	このアプリケーションに付随してインストールされるコンポーネントについては、「ServiceNow 音声アシスト機能 コアとともにインストー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーション (続く)

アプリケーション	説明	インストールされるコンポーネント
		ルされるコンポーネント」を参照してください。
ServiceNow 音声アシスト機能と Amazon Connect [sn_cti_amzn_cct]	Amazon Connect を ServiceNow 音声アシスト機能 コアと統合します。	このアプリケーションに付随してインストールされるコンポーネントについては、「Amazon Connect と ServiceNow 音声アシスト機能 の統合とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。
ServiceNow 音声アシスト機能 UI コンポーネント [sn_cti_ux]	ワークスペースエクスペリエンスを備えた ServiceNow 音声アシスト機能 のコールの記録、転写、および感情分析を有効にします。	なし
ServiceNow リアルタイムトランスクリプト [sn_cti_amzn_cct] (ServiceNow 音声アシスト機能 for カスタマーサービス管理 (CSM) でのみ使用できます。)	リアルタイムのコールトランスクリプトを有効にして、お客様との通話中にエージェントがコールトランスクリプトを表示できるようにします。	[sn_cti_csm_cnt.enable_ims_update]

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してアプリケーションを検索します。
   - ServiceNow 音声アシスト機能 (sn_cti_core)
   - ServiceNow 音声アシスト機能と Amazon Connect (sn_cti_amzn_cct)
   - ServiceNow 音声アシスト機能 UI コンポーネント (sn_cti_ux)

   名前または ID でアプリケーションを検索できます。アプリケーションが見つからない場合は、ServiceNow Store へのリクエストが必要になることがあります。

   ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。
3. アプリケーションのインストールダイアログボックスで、アプリケーションの依存関係を確認します。

   依存するプラグインとアプリケーションがインストールされている場合、現在インストールされている場合、またはインストールする必要がある場合は、リストに表示されます。インストールする必要があるプラグインまたはアプリケーションがある場合は、音声アシスト機能アプリケーションをインストールする前にインストールする必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ServiceNow 音声アシスト機能 (sn_cti_core)
- ServiceNow 音声アシスト機能と Amazon Connect (sn_cti_amzn_cct)
- ServiceNow 音声アシスト機能 UI コンポーネント (sn_cti_ux)

完全な 音声アシスト機能 エクスペリエンスを得るには、ITSM アプリケーション用の ServiceNow 音声アシスト機能 または CSM アプリケーション用の ServiceNow 音声アシスト機能 をインストールします。これらのインストールの詳細については、「ITSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 のインストール」および「CSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 のインストール」を参照してください。

4. オプション: 利用できるデモデータをインストールするには、[デモデータのロード] チェックボックスをオンにします。
デモデータは、一般的なユースケース向けのアプリケーション機能を説明するサンプルレコードです。開発またはテストインスタンスで初めてアプリケーションをインストールする場合は、デモデータを読み込みます。
5. **[Install** (インストール)] を選択します。

ドメインセパレーションと **ServiceNow** 音声アシスト機能

ServiceNow 音声アシスト機能 ではドメインセパレーションがサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル：ベーシック

- アプリケーションサービスプロバイダーのユースケースに合わせてデータが適切なドメインに送られるようにするビジネスロジックが存在します。
- このアプリケーションは、ドメインセパレーションを完全にサポートしています。ドメインセパレーションには、ユーザーインターフェイス、キャッシュキー、レポート、ロールアップ、および集計からのドメインの分離が含まれます。
- インスタンスのオーナーは、複数のテナント間で正常に機能するようにアプリケーションをセットアップする必要があります。

サンプルユースケース：サービスプロバイダーがチャットを使用してテナント顧客のメッセージに応答する場合、お客様がサービスプロバイダーの応答を確認できるようにする必要があります。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート」を参照してください。

ドメインセパレーションテーブル

- CTI インスタンス [sn_cti_instance]
- CTI コンポーネントログ記録構成 [sn_cti_log_cfg]
- 操作ハンドラー [sn_cti_operation_handler]
- プロバイダーコンポーネント [sn_cti_provider_component]
- プロバイダー構成 [sn_cti_provider_config]
- プロバイダーメッセージトランスフォーマー [sn_cti_provider_msg_transformer]
- CTI ユーザー[sn_cti_user]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- AWS リソース [sn_cti_aws_resource]
- Amazon Connect インスタンス [sn_cti_connect_instance]

関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

電話 **PIN** の設定

エージェントとの通話中に発信者認証に使用できる電話 PIN を設定またはリセットすることができます。

操作ハンドラーに対して [認証が必要] フィールドが [**True**] に設定されている場合、対応する操作は、発信者が PIN を入力した後にのみ呼び出されます。

重要:
これは、ServiceNow 音声アシスト機能 for ITSM アプリケーションと ServiceNow 音声アシスト機能 for CSM アプリケーションの両方に適用できます。

発信者の電話 **PIN** のリセット

発信者のアカウントがロックされている場合は、発信者の電話 PIN をリセットします。

始める前に
必要なロール：sn_cti_core.user_manager

このタスクについて

手順

1. 移動先 すべて > **ServiceNow** 音声アシスト機能 **-** コア > ユーザーの **PIN** リセット.
2. 必要な CTI ユーザーについて、プレビューアイコンをクリックし、レコードを開いて PIN をリセットします。
   a. **[PIN]** フィールドに新しい PIN を入力します。
   b. [無効] チェックボックスをオフにします。
   c. [更新] をクリックします。

電話 **PIN** の設定またはリセット

エージェントとの通話中に発信者認証に使用できる電話 PIN を設定またはリセットします。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 移動先 すべて > **ServiceNow** 音声アシスト機能 **-** コア > 自分の電話の **PIN**.
2. [電話 PIN を要求] フォームで PIN を入力し、もう一度入力してください。
3. [送信] をクリックします。

コンシューマーの電話番号の **E.164** 形式の構成

テリトリの公衆電話ネットワーク経由で国際電話を正常にルーティングできるように、電話番号に関する必要なすべての情報が含まれ、適切にフォーマットされていることを確認します。電話番号の E.164 準拠のフォーマットと検証を提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
E.164 電話番号フィールドには、次のフィールドタイプが表示されます。

- 電話番号テリトリのリスト
- 電話番号を入力するための入力ボックス

E.164 形式では、ダッシュまたはスペースを含めず、+ 記号を含める必要があります。例：+14152223456。

手順

1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > コンシューマー.
2. 必要なコンシューマーレコードを選択します。
3. コンシューマーフォームで、電話フィールドを右クリックし、[ディクショナリを設定] を選択します。
4. [辞書エントリー] フォームの [タイプ] フィールドで、[電話番号 **(E164)]** を選択します。
5. [更新] をクリックします。

タスクの結果
この設定の後、[電話] フィールドにコンシューマーの電話番号を入力するときに、テリトリを選択し、対応する電話番号を入力します。同じ形式が エージェントワークスペース に反映されます。

CTI コンポーネントロギングの構成えんと

CTI コンポーネントロギングを構成して、システムログへのコンポーネントロギングを有効にします。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
次のコンポーネントのログを作成できます。

- 操作ハンドラー
- プロバイダーコンポーネント
- プロバイダー構成
- プロバイダーメッセージトランスフォーマー

注:
本番インスタンスではログ構成をオンのままにしないでください。パフォーマンスに影響を与える可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > **ServiceNow** 音声アシスト機能コア > ログ構成 > 新規.
2. 構成するコンポーネント、コンポーネントテーブル、およびログレベルを選択します。
3. ログ レベルのオプションを選択します。
   次のオプションがあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- オフ
- エラー
- 警告
- Info
- Debug

4. [送信] をクリックします。
5. ログに記録するコンポーネントテーブルのタイプごとに、個別のレコードを作成します。
   複数のロギング構成がある場合、最終的なログレベルは、次の優先順位に基づいて選択したコンポーネントのログレベルになります。
   a. 操作ハンドラー
   b. プロバイダーメッセージトランスフォーマー
   c. プロバイダーコンポーネント
   d. プロバイダー構成
6. ログを表示するには、次に移動します: すべて > システムログ > システムログ > すべて.
   作成日、ログレベル、ログメッセージ、ソースなど、呼び出された *sn_cti* モジュールからのログを確認できます。システムログでは、メッセージログレベルは常に **info** です。ログ記録構成のない *sn_cti_core* からの基本ログの場合、ログレベルは異なります。

操作ハンドラーにある **warn** ログレベルロガーを持つ操作ハンドラーの *sn_cti_log_cfg.list* のエントリの場合、コードは次のようになります。

```
var log= ctx.getLogger();
log.warn("CTX Logger Demo from Operation Handler");
```

サンプル出力：

```
cti_core:: P:c4bae70xxxxf6a9a|C:bxxxx44|T:793cxxxx7b|O:6fb1xxxx4006dabb45vc::CTX Logger Demo from Operation Handler
```

- P：プロバイダー
- C：コンポーネント
- T: トランスフォーマー
- O：操作ハンドラー

ServiceNow 音声アシスト機能 カスタマーサービス管理 (CSM) へのリアルタイムトランスクリプトの構成

Amazon Connect インスタンスと ServiceNow インスタンスで設定を構成して、エージェントが顧客との音声通話のリアルタイムトランスクリプトを表示できるようにします。

始める前に

- ガイド付きセットアップを使用して Amazon Connect インスタンスを設定します。
- リアルタイムトランスクリプションは、ServiceNow 音声アシスト機能 for カスタマーサービス管理 (CSM) でのみ利用可能です。
- 必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
新規展開の場合、音声アシスト機能 for カスタマーサービス管理 (CSM) のガイド付きセットアップ中にリアルタイムトランスクリプト機能が有効になります。

音声アシスト機能 for CSM が既に展開されていて、アップグレードしている場合は、ServiceNow 音声アシスト機能 の設定 および ServiceNow 音声アシスト機能 へのリアルタイムトランスクリプトの設定 のすべての手順を実行してから、Amazon Connect のセットアップを完了して ください。

手順

1. Amazon Connect インスタンスに移動します。
2. Amazon Connect インスタンスで Contact Lens を有効にします。
   「」を参照してください。 Amazon ドキュメント 詳細な手順については、こちらをご覧ください。Amazon Connect の Contact Lens の詳細については、Contact Lens に関するドキュメント を参照してください。
   a. [記録とアナリティクスの動作ブロックを設定 (Set recording and analytics behavior block)] で、[Contact Lens] を有効にします。
   b. リアルタイムアナリティクスとコール後アナリティクスを使用して音声分析を有効にします。
3. Amazon Connectの セットアップガイド に移動します。
4. [リアルタイムトランスクリプト] セクションの手順を完了します。

ServiceNow 音声アシスト機能 へのリアルタイムトランスクリプトの設定

リアルタイムトランスクリプトを有効にするには、Amazon Connect 統合でプロパティを設定します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
新規展開の場合、ServiceNow 音声アシスト機能 のガイド付きセットアップ中にリアルタイムトランスクリプト機能が有効になります。

ServiceNow 音声アシスト機能 が既に展開されていて、アップグレードしている場合は、ServiceNow 音声アシスト機能 の設定 のすべての手順を実行し、この手順のすべてのステップを実行してから、Amazon Connect のセットアップを完了して ください。

手順

1. システムプロパティ `sn_cti_csm_cnt.enable_ims_update` を追加し、**true** に設定します。
   新しいシステムプロパティの追加については、「システムプロパティの追加 」を参照してください。
2. 移動先 すべて > **Amazon Connect** 統合 > インスタンスを表示.
3. インスタンスを選択し、[セットアップガイド] 関連リンクをクリックします。
4. セットアップガイドの上部にあるチェックボックスをオンにして、リアルタイムトランスクリプトのセットアップを有効にします。
   [リアルタイムトランスクリプト] チェックボックスをオンにすると、エージェントは自分のペースで会話パネルを表示できます。
5. セットアップガイドに従って続行します。
   Amazon Connect 統合が既に設定されている場合でも、Lambda Cloudformation テンプレートと連絡先フローの変更により、セットアップタスクを再度完了する必要があります。
6. [認証のセットアップ] ステップで、[Web サービスへのアクセスのみ] でユーザーを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このユーザーは、ServiceNow と Amazon Connect 間の通信のみを目的としています。

a. [ロール] 関連リストまで下にスクロールします。

b. ユーザーを編集し、ロール `interaction_integration_user` を追加します。

c. [OK] をクリックします。

次のタスク
セットアップガイドの詳細に従い、Amazon Connect インスタンスでセットアップタスクを続行します。

のリアルタイムトランスクリプトの構成 の**ServiceNow** 音声アシスト機能**IT Service Management**

Amazon Connect インスタンスと ServiceNow インスタンスで設定を構成して、エージェントが顧客との音声通話のリアルタイムトランスクリプトを表示できるようにします。

始める前に

- ガイド付きセットアップを使用して Amazon Connect インスタンスを設定します。
- リアルタイムトランスクリプションは、ServiceNow 音声アシスト機能 for カスタマーサービス管理 (CSM) でのみ利用可能です。
- 必要なロール：admin

このタスクについて
新規展開の場合、音声アシスト機能 for IT Service Management のガイド付きセットアップ中にリアルタイムトランスクリプト機能が有効になります。

音声アシスト機能 for IT Service Management が既に展開されていて、アップグレードしている場合は、ServiceNow 音声アシスト機能 の設定 および ServiceNow 音声アシスト機能 へのリアルタイムトランスクリプトの設定 のすべての手順を実行してから、Amazon Connect のセットアップを完了して ください。

手順

1. Amazon Connect インスタンスに移動します。

2. Amazon Connect インスタンスで Contact Lens を有効にします。
「」を参照してください。 Amazon ドキュメント 詳細な手順については、こちらをご覧ください。Amazon Connect の Contact Lens の詳細については、Contact Lens に関するドキュメント を参照してください。

a. [記録とアナリティクスの動作ブロックを設定 (Set recording and analytics behavior block)] で、[Contact Lens] を有効にします。

b. リアルタイムアナリティクスとコール後アナリティクスを使用して音声分析を有効にします。

3. Amazon Connectの セットアップガイド に移動します。

4. [リアルタイムトランスクリプト] セクションの手順を完了します。

のリアルタイムトランスクリプトの設定 **ServiceNow** 音声アシスト機能**IT Service Management**

IT Service Managementのリアルタイムトランスクリプトを有効にするには、Amazon Connect統合でプロパティを設定します。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
新規展開の場合、ServiceNow 音声アシスト機能 のガイド付きセットアップ中にリアルタイムトランスクリプト機能が有効になります。

ServiceNow 音声アシスト機能 が既に展開されていて、アップグレードしている場合は、ServiceNow 音声アシスト機能 の設定 のすべての手順を実行し、この手順のすべてのステップを実行してから、Amazon Connect のセットアップを完了して ください。

手順

1. システムプロパティ `sn_cti_itsm_cnt.enable_ims_update` を追加し、 **true** に設定します。
   新しいシステムプロパティの追加については、「システムプロパティの追加」を参照してください。
2. 移動先 すべて > **Amazon Connect** 統合 > インスタンスを表示.
3. インスタンスを選択し、[セットアップガイド] 関連リンクをクリックします。
4. セットアップガイドの上部にあるチェックボックスをオンにして、リアルタイムトランスクリプトのセットアップを有効にします。
   [リアルタイムトランスクリプト] チェックボックスをオンにすると、エージェントは自分のペースで会話パネルを表示できます。
5. セットアップガイドに従って続行します。
   Amazon Connect 統合が既に設定されている場合でも、Lambda Cloudformation テンプレートと連絡先フローの変更により、セットアップタスクを再度完了する必要があります。
6. [認証のセットアップ] ステップで、[Web サービスへのアクセスのみ] でユーザーを作成します。
   このユーザーは、ServiceNow と Amazon Connect 間の通信のみを目的としています。
   a. [ロール] 関連リストまで下にスクロールします。
   b. ユーザーを編集し、ロール `interaction_integration_user` を追加します。
   c. **[OK]** をクリックします。

次のタスク
セットアップガイドの詳細に従い、Amazon Connect インスタンスでセットアップタスクを続行します。

操作ハンドラーのスクリプト

ServiceNow 音声アシスト機能 フレームワーク内の API を使用して、発信者とエージェントにシームレスな音声通話エクスペリエンスを生み出すことができます。

`CTIOperationRequest` API は、現在の CTIOperationRequest オブジェクトに関するデータを設定および取得するためのメソッドを提供します。この API の詳細については、「CTIOperationRequest：スコープ付き、グローバル」を参照してください。

`CTIOperationResponse` API は、現在の CTIOperationResponse オブジェクトに関するデータを設定および取得するためのメソッドを提供します。この API の詳細については、「CTIOperationResponse：スコープ付き、グローバル」を参照してください。

`CTI API` は、コンピューター電話統合 (CTI) プロバイダーが 音声アシスト機能 フレームワークと対話できるようにする REST リソースを提供します。この API の詳細については、「CTI API」を参照してください。

音声アシスト機能 でのプロバイダー構成

着信コールと発信コールの両方について、プロバイダー構成には、特定のサードパーティの電話システムプロバイダー用の関連コンポーネントとメッセージトランスフォーマーに関する設定が含まれています。その電話システムプロバイダーからの要求は、これらの設定に基づいて ServiceNow 内で処理されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

利用可能なプロバイダー構成を表示するには、次に移動します: **ServiceNow** 音声アシスト機能 **-** コア > プロバイダー構成.

サードパーティの電話システムからの要求はすべて、*CTI API* の *CTI* 操作エンドポイントを介して ServiceNow インスタンスに渡されます。この API の詳細については、「CTI API」を参照してください。プロバイダーとエンドポイントで指定されたコンポーネントに基づいて、対応するメッセージトランスフォーマーが呼び出され、以下が実行されます。

- 要求を操作ハンドラーに渡す前に、サードパーティの電話システムからの要求を変換します。
- サードパーティの電話システムに渡す前に、操作ハンドラーからの応答を変換します。

プロバイダーコンポーネント

サードパーティの電話システムで利用可能な各コンポーネントまたはノードについて、プロバイダー構成にプロバイダーコンポーネントが含まれています。これには、コンポーネントとメッセージトランスフォーマーの間のマッピングが含まれています。

利用可能なプロバイダーコンポーネントを表示するには、次に移動します: **ServiceNow** 音声アシスト機能 **-** コア > プロバイダーコンポーネント.

メッセージトランスフォーマー

メッセージトランスフォーマーは、サードパーティの電話システムと ServiceNow インスタンス間で要求と応答を変換する方法を定義します。

- [入力トランスフォーマー] フィールドには、要求を操作ハンドラーに渡す前に、ServiceNow インスタンス内でサードパーティの電話システムからの要求をどのように変換するかを定義するスクリプトがあります。
- [出力トランスフォーマー] フィールドには、応答をサードパーティの電話システムに渡す前に、操作ハンドラーからの応答をどのように変換するかを定義するスクリプトがあります。

利用可能なメッセージトランスフォーマーを表示するには、次に移動します: **ServiceNow** 音声アシスト機能 **-** コア > プロバイダーメッセージトランスフォーマー.

音声アシスト機能 と **Amazon Connect** を統合するためのプロバイダー構成

Amazon Connect アプリケーションによる ServiceNow 音声アシスト機能 と ServiceNow 音声アシスト機能 の統合のために、デフォルトで *AWS Connect Default Handler* プロバイダーコンポーネントを使用できます。

注:
ServiceNow アプリケーション [sn_cti_amzn_cct] による ServiceNow 音声アシスト機能 と Amazon Connect の統合は、ServiceNow Store からインストールする必要があります。このアプリケーションのインストールの詳細については、「ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーションのインストール」を参照してください。

Amazon サービスと ServiceNow インスタンス間の統合ポイントとして使用できる各ノードで、次のプロバイダーコンポーネントと対応するメッセージトランスフォーマーを使用できます。

プロバイダーコンポーネントとメッセージトランスフォーマー

ノード	プロバイダーコンポーネント	メッセージトランスフォーマー
顧客による入力の取得 (Get Customer Input)	sn_aws_connect_lex_intent_processor_component	AWS - Lex - インテント - メッセージ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

プロバイダーコンポーネントとメッセージトランスフォーマー (続く)

ノード	プロバイダーコンポーネント	メッセージトランスフォーマー
		トランスフォーマー (SN プロキシ)
AWS Lambda 関数の呼び出し (Invoke AWS Lambda Function)	sn_aws_connect_lambda_proxy_component	AWS - Connect - Lambda - メッセージトランスフォーマー

顧客が電話番号を使用してダイヤルすると、Amazon Connect の電話システムを介して電話がかけられます。Amazon Connect は、そのコンポーネントの 1 つを使用して、*CTI API* の *CTI* 運用エンドポイントを介して ServiceNow インスタンスに要求を提供します。この API の詳細については、「CTI API」を参照してください。プロバイダーとここで指定されたコンポーネントに基づいて、対応するメッセージトランスフォーマーが呼び出され、以下が実行されます。

- 要求を操作ハンドラーに渡す前に、Amazon Connect からの要求を変換します。
- Amazon Connect に渡す前に、操作ハンドラーからの応答を変換します。

音声アシスト機能 の拡張ポイント

拡張ポイントを使用すると、カスタムスクリプトを呼び出して ServiceNow 音声アシスト機能 の機能を拡張できます。サードパーティの電話システムを ServiceNow 音声アシスト機能 と統合している間は、*CTI API* を使用して拡張ポイントを呼び出し、ServiceNow 音声アシスト機能 のイベントを処理できます。

拡張ポイントを使用すると、ベースコードを変更することなくカスタマイズを簡単に統合することができます。カスタマイズされたスクリプトを使用して、標準的な基本機能を拡張することができます。詳細については、「拡張ポイントを使用してアプリケーション機能を拡張する」を参照してください。

デフォルトで利用可能な拡張ポイントを表示するには、次に移動します: システム拡張ポイント > スクリプト化拡張ポイント および ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーションごとにグループ化します。

注:
ServiceNow 音声アシスト機能、ServiceNow 音声アシスト機能 for ITSM、 ServiceNow 音声アシスト機能 for CSM、®ServiceNow 音声アシスト機能 with Amazon Connect アプリケーションを ServiceNow Store からインストールする必要があります。これらのインストールの詳細については、「ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーションのインストール」、「ITSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 のインストール」、「CSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 のインストール」を参照してください。

音声アシスト機能 の拡張ポイント

拡張ポイント	説明
sn_cti_core.clickToCallContextMap	アプリケーション固有のフィールド値を ServiceNow 音声アシスト機能 発信コールのインタラクションレコードにコピーできるようにします。
sn_cti_core.CTICallAnalysisExtractor	ServiceNow 音声アシスト機能 と統合されたサードパーティの電話システムに基づいて、インタラクションの転写とレコードデータを取得する方法を定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

音声アシスト機能 の拡張ポイント (続く)

拡張ポイント	説明
sn_cti_core.SoftPhoneEventSink	サードパーティの電話システムがイベントを処理できるかどうかを定義します。ソフトフォンインターフェイスからのイベントをバックエンドイベントにマッピングします。

音声アシスト機能 の使用

エージェントは、ServiceNow 音声アシスト機能を使用して、シームレスな音声通話エクスペリエンスで着信コールを受信し、発信コールを行うことができます。マネージャーは、このアプリケーションを使用して通話を監視および分析できます。

ServiceNow 音声アシスト機能での着信コールの受信

エージェントは、エージェントソフトフォンインターフェイスを使用して着信コールを受信し、発信者の要求を処理できます。

エージェントとして着信コールを受信するには、次のいずれかのロールが必要です。

- sn_openframe.user および Interaction_agent
- 高度なワークアサインメントプラグイン (com.glide.awa) がインストールされている場合、awa_agent および awa_integration_user ロールが必要です。

顧客がダイヤルインした後、対応する連絡先フローが Amazon Connect で呼び出されます。設定済みのノードを介して、発信者が ServiceNow インスタンスの操作ハンドラーに転送されます。

エージェントが対応可能な場合、エージェントはエージェントソフトフォンインターフェイスを使用してコールを受信し、要求を処理できます。エージェントの在席状況の詳細については、「エージェントの受信ボックスの制御」を参照してください。

インタラクションレコードの状況

条件	インタラクションのステータス
インタラクションが作成されたばかりか、現在 IVR フローによって回避されているコールツリー内にあるか、またはまだルーティングされておらず、エージェントにアサインされていません。	[新規] ステータスです。
Lex ボットが、コールを回避しているか、コールがキューに入る前に、ユーザーがコールを切断しています。	[完了してクローズ] ステータスに移行します。
インタラクションがエージェントにアサインされています。	[対応中] ステータスに移行します。
ユーザーがキューで待機中にコールを切断しています。	[破棄してクローズ] ステータスに移行します。

ServiceNow 音声アシスト機能を使用した発信コールの開始

ServiceNow 音声アシスト機能アプリケーションのクリックコール機能を使用して顧客に接続するための発信コールを開始することで、エージェントとしての生産性を向上させます。

エージェントは、ユーザーの電話番号にアクセスするときにクリックコール機能を使用して、発信コールを開始できます。ユーザーの電話番号を利用できる場合は、 ServiceNow アプリケーション

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

の UI に表示されます。このアプリケーションの UI の例として、ケースフォームの連絡先詳細、インシデントフォーム、コンシューマーフォーム、連絡先フォーム、およびその他のアプリケーション UI のユーザーレコードがあります。

注:

- 利用できない場合は、[発信者] フィールドをインシデントフォームに追加できます。
- ユーザーの電話番号は E.164 形式である必要があります。この形式で電話番号を設定する方法については、「コンシューマーの電話番号の E.164 形式の構成」を参照してください。

発信コールを開始するには、次のいずれかのロールが必要です。

- sn_openframe.user および Interaction_agent
- 高度なワークアサインメントプラグイン (com.glide.awa) がインストールされている場合、awa_agent および awa_integration_user ロールが必要です。

アプリケーション UI に表示されているユーザーの電話番号へのリンクをクリックできます。ユーザーレコードには、携帯電話、勤務先電話、またはその両方が含まれている必要があります。通話が録音されることを知らせるエージェントソフトフォンポップアップウィンドウが表示され、ユーザーの電話番号に接続されます。電話タイプのコールのインタラクションレコードが作成され、[対応中] ステータスになります。

ServiceNow 音声アシスト機能 Core で、createConversation フラグが true に設定されている場合、発信コールの会話レコードが作成されます。

ServiceNow 音声アシスト機能 と カスタマーサービス管理 (CSM) で、sn_cti_csm_cnt.enable_ims_update フラグが true に設定されている場合、発信コールの会話レコードが作成されます。

IT Service ManagementのあるServiceNow 音声アシスト機能で、sn_cti_itsm_cnt.enable_ims_update フラグが true に設定されている場合、発信コールの会話レコードが作成されます。

次のエージェントの在席状況が、デフォルトで音声アシスト機能アプリケーション用に構成され、エージェントワークスペース 受信ボックスに表示されます。

エージェントワークスペース 受信ボックスのステータス

ステータス	説明
CallingCustomer	顧客との接続を処理中であることを示します。 コールが接続されると、ステータスが [多忙] として表示されます。
多忙	通話中であることを示します。
AfterCallWork	コールを終了し、現在、ケースの詳細などのタスクの更新に取り組んでいることを示します。 エージェントソフトフォンポップアップウィンドウで [コールの終了] をクリックすると、このステータスが表示されます。
利用可能	ケースなどの別のタスクを受け入れることができることを示します。 エージェントソフトフォンポップアップウィンドウで [連絡先のクリア **(Clear contact)]** をクリックすると、このステータスが表示されます。
FailedConnectAgent	顧客に接続できなかったことを示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エージェントワークスペース 受信ボックスのステータス (続く)

ステータス	説明
	コールが完了しない場合、ステータスは [利用可能] として表示されます。

注:
エージェントワークスペース受信ボックスのステータスは、高度な作業アサイン (AWA) アクティビティと同期されます。

関連するインタラクションレコードのアクティビティストリームには、ステータスの詳細、コール記録の URL、連絡先トレースレコード、およびコールの転写が入力されます。

[store-future: BEGIN review]

ServiceNow 音声アシスト機能でのコールの監視

マネージャーは、分析コールを監視してフィードバックを提供し、エージェントをコーチングすることができます。

マネージャーは次のことができます。

- コーチングのためにコールの転写とレコーディングを表示します。
- レポートのために通話統計 (エージェント通話時間など) を表示します。
- エージェントの会話を分析し、品質保証のためにフィードバックを提供します。

エージェントワークスペース、ITSM マネージャーワークスペース、および CSM Manager Workspace では、インタラクションの [コール分析] タブを使用して、トランスクリプト、記録、および感情を分析できます。

[End]

エージェントまたはキューへのコールの転送

エージェントは、顧客とのコール中に、コールを別のエージェントまたはキューに転送して、顧客に対応するためのさらに多くのサポートを受けることができます。

この機能は、ServiceNow 音声アシスト機能 for カスタマーサービス管理 (CSM) で利用できます。詳細については、「ServiceNow 音声アシスト機能 と CSM の統合」を参照してください。

転送フローの例



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. 移動先 すべて > ワークスペースエクスペリエンス > **CSM/FSM** 構成可能ワークスペース.
2. Ned はエージェントソフトフォンを使用して、顧客からの着信コールを受け入れます。
3. コールを転送するために、Ned は [クイック接続 **(Quick connects)]** をクリックし、別のエージェントまたはキュー (「請求処理キュー」など) を選択します。転送が開始され、ソフトフォンに **INTERNAL-TRANSFER** と表示されます。顧客は、次のエージェントがコールを受け入れるまで保留になります。
4. 次のエージェント (Beth) が [参加 **(Join)]**を選択してコールに参加すると、最初のエージェント (Ned) はコールを続行することも、コールを終了することもできます。
5. Ned がコールを終了すると、コールはインタラクションレコードの Beth に再アサインされます。

他のアプリケーションとの 音声アシスト機能 の統合

他のアプリケーションと統合することで、着信コールおよび発信コールの ServiceNow 音声アシスト機能 の機能を拡張できます。

ServiceNow 音声アシスト機能 と **Amazon Connect** のデータ連携

ServiceNow インスタンスの ServiceNow 音声アシスト機能 を Amazon Connect インスタンスと接続し、問い合わせユーザーとエージェントにシームレスな着信と発信の音声通話エクスペリエンスを提供します。

始める前に

- 管理アクセス権を持つ Amazon Web サービス (AWS) アカウントを調達し、Amazon Connect と ServiceNow とのデータ連携のセットアップを完了します。AWSアカウントの作成については、Amazonのドキュメント を参照してください。
- このセットアップ中にプロビジョニングされたサービスの価格設定ポリシーを確認します。必要なサービス、リソース、ロールが AWS アカウントに設定されています。
- ServiceNow インスタンスにサービスアカウントを作成して、AWS アカウントから ServiceNow インスタンスへの通信を許可します。インスタンスにサービスアカウントを作成する権限がない場合は、 このサービスアカウントの作成について ServiceNow アドミニストレーターにお問い合わせください。

必要なロール：sn_cti_amzn_cct.admin

Amazon Connect インスタンスを統合する方法の詳細については、以下のビデオをご覧ください。このビデオでは、Amazon リソースと Lex ボットの展開、Amazon Connect インスタンスと連絡先フローのセットアップ、認証とロール、およびユーザー ID とパスワードパラメーターについて説明します。

手順

1. Amazon Web サービス (AWS) アカウントにログインし、Amazon Connect インスタンスをセットアップします。
   このインスタンスのセットアップ方法については、Amazon Connect ドキュメント を参照してください。
2. Amazon Connect と ServiceNow インスタンスをデータ連携します。
   a. ServiceNow インスタンスにログインします。
   b. 移動先 **Amazon Connect** データ連携 > インスタンスのセットアップ.
   c. フォームで、フィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Amazon Connect インスタンスフォーム

フィールド	説明
名前	Amazon Connect インスタンスの名前。
AWS ARN	Amazon Connect インスタンスの Amazon リソース名。AWS ARN の詳細については、Amazon Connect ドキュメント を参照してください。
アクティブ	レコードがアクティブかどうかを示すオプション。
パラメーターを上書き	Amazon Connect インスタンスパラメーターのドメインを編集するオプション。このオプションは、ServiceNow インスタンスを、Amazon Connect コンソールの新しいドメインを導入する前に作成した Amazon Connect インスタンスとデータ連携する場合にのみ選択する必要があります。このノードの詳細については、Amazon Connect ドキュメント を参照してください。

インスタンスパラメーター	Amazon Connect インスタンスの名前に基づいて自動生成されたパラメーター。
	
	たとえば、Amazon Connect コンソールに新しいドメインを導入する前後の Amazon Connect インスタンスパラメーターは次のとおりです。
	▪ 新しいドメインを導入する前
	`{"ccpHost":"acmesupport.awsapps.com","ccpUrl":"https://acmesupport.awsapps.com/connect/ccp-v2","audioRecordingUrlPrefix":"https://acmesupport.awsapps.com/connect/get-recording?format=wav&callLegId="}`
	▪ 新しいドメインを導入した後
	`{"ccpHost":"acmesupport.my.connect.aws","ccpUrl":"https://acmesupport.my.connect.aws/ccp-v2","audioRecordingUrlPrefix":"https://acmesupport.my.connect.aws/get-recording?format=wav&callLegId="}`

3. ServiceNow インスタンスでの Amazon Connect の構成

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



a. 移動先 **Amazon Connect** データ連携 > インスタンスの表示.

b. 設定するインスタンスを選択します。

c. [セットアップガイド] 関連リンクをクリックします。

d. 表示された順序でガイド付きセットアップ手順を実行し、各セクションで指定されているコンポーネントの手順を完了します。

Amazon Connect コンポーネントを構成する手順

ガイド付きセットアップステップ	説明
アプリケーションの選択	Amazon Connect コンポーネントを構成する対象のアプリケーションを選択します。
S3 バケットのセットアップ	Amazon CloudFormation で展開できるホストコンテンツ。S3 バケットの作成の詳細については、Amazon ドキュメント を参照してください。
スタックの展開	必要な Amazon Web Services (AWS) リソースのコレクションを設定します。スタックの詳細については、Amazon ドキュメント を参照してください。 AWS CloudFormation テンプレートを使用して AWS スタックを展開できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ガイド付きセットアップステップ	説明
	▪ AWS CloudFormation テンプレートを使用して AWS リソースとプロパティを記述します。 ▪ AWS CloudFormation スタックを使用して、テンプレートに記述されているリソースをプロビジョニングします。 **注:** 以前のリリースからアップグレードする場合は、Node.js 10.x で実行されている Lambda 関数の既存の展開で Node.js 14.x をポイントします。詳細については、Amazon ドキュメント を参照してください。
Lex ボットの展開	ユーザー向けの音声ベースの対話型インターフェースを構築します。Lex ボットの詳細については、Amazon ドキュメント を参照してください。
コネクトのセットアップ	AWS サービスと ServiceNow インスタンスをデータ連携します
連絡先フローのインポート	▪ 高度な作業アサイン (AWA) 音声アシスト機能のルーティングを有効にするには、**[AWA 音声アシスト機能のルーティング (AWA Voice Routing)]** 見出しの下にあるチェックボックスをオンにします。セットアップガイドで指定された手順を実行します。 ▪ 完了 AWS Lambda および OAuth 認証情報のセットアップ。 ▪ セットアップガイドのリンクを使用して、推奨される保留音楽をダウンロードします(独自の保留音楽も選択できますが、5 秒を超えるものは使用できません)。 ▪ 保留音楽をアップロードします。「」を参照してください。 AWS ドキュメント . ▪ Amazon Connect と ServiceNow インスタンスの間の受信コールおよび発信コールのコールツリーを定義します。連絡先フローの詳細については、Amazon ドキュメント を参照してください。 ▪ サブスクリプションに基づいて、デフォルトの受信連絡先フローおよび発信連絡先フローがあります。たとえば、ServiceNow 音声アシスト機能 と ITSM アプリケーションの統合については、「ITSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ガイド付きセットアップステップ	説明
	▪ 受信連絡先フローの場合は、AWS キューから ServiceNow キューに連絡先をルーティングするキューを作成します。AWS でのキューの作成の詳細については、Amazon ドキュメント を参照してください。 ▪ [エージェントへの転送フロー (Transfer to Agent Flow)] と [キューへの転送フロー (Transfer to Queue Flow)] を使用して、Amazon Connect を介したコール転送フローを設定します。転送フローは再利用可能であり、ServiceNow 音声アシスト機能 for ITSM に適用することもできます。 ▪ Amazon Connect (電話) は、Amazon Connect データ連携のためのプレースホルダー電話チャネルです。Amazon Connect インスタンスに実装するキューの場合、このチャネルを使用して、対応する 高度な作業アサイン キューを作成できます。実装例については、「Associate Amazon Connect queues for ITSM to a ServiceNow instance 」または「Associate Amazon Connect queues for CSM to a ServiceNow instance 」を参照してください。
リアルタイム転写をセットアップ	リアルタイムトランスクリプトを有効にするには、Amazon Connect 統合でプロパティを設定します。構成手順については、「ServiceNow 音声アシスト機能 カスタマーサービス管理 (CSM) へのリアルタイムトランスクリプトの構成」を参照してください。
通話記録イベント	Amazon Connect インスタンスで通話記録を有効にして、記録イベントを ServiceNow インスタンスに送信します。記録動作の詳細については、Amazon ドキュメント を参照してください。
認証のセットアップ	サービスアカウントを作成して、Amazon Connect インスタンスを ServiceNow アカウントと統合します。
追加設定	Openframe を設定して、ServiceNow UI 内で Amazon Connect ソフトフォンインターフェイスを起動します。ServiceNow インターフェイスで作成した Openframe 設定により、エージェントが ServiceNow インターフェイスからソフトフォンを起動

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ガイド付きセットアップステップ	説明
	できるようになります。ユーザーグループを設定して、この構成を特定のエージェントユーザーグループに制限することもできます。 **注:** エージェントは、 Amazon Connect 認証情報または SSO 認証情報 (設定されている場合) を使用して、別のブラウザタブでソフトフォンインターフェイスにログインする必要があります。ログインすると、ServiceNow インターフェイス内でソフトフォンを起動して使用できるようになります。

発信者との自動インタラクション用の連絡先フローの構成

ServiceNow インスタンス内の発信者の要求を満たすために、ボットとの自動発信者インタラクションを呼び出します。

始める前に
必要なロール：sn_cti_core.admin

このタスクについて
音声またはデュアルトーンマルチ周波数 (DTMF) 入力を使用して発信者がコールセンターに連絡すると、発信者コンテキストに基づいて Amazon Connect インスタンスで連絡先フローが呼び出されます。連絡先フローには、Amazon サービスと ServiceNow インスタンスの間のデータ連携ポイントとして機能するノードが含まれています。連絡先フローで定義されたノードに基づいて、対応する操作ハンドラーが ServiceNow インスタンスでトリガーされます。続いて、発信者は操作ハンドラーで定義された応答を取得します。連絡先フローの詳細については、Amazon ドキュメント を参照してください。

ServiceNow ベースシステムでは、デフォルトでいくつかの操作ハンドラーを使用できます。操作ハンドラーの詳細については、「ServiceNow 音声アシスト機能 に関する参照情報」を参照してください。

手順
1. オプション: デフォルトの操作ハンドラーを使用しない場合は、ServiceNow インスタンスで操作ハンドラーを作成して構成します。

   a. 移動先 **ServiceNow** 音声アシスト機能 **-** コア > 操作ハンドラー.

   b. [**New**] をクリックします。

   c. フォームのフィールドに入力します。

   操作ハンドラーフォーム

フィールド	説明
操作名	自動化する操作の名前。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
タイプ	操作の実装方法を指定するタイプ。 ▪ スクリプト：実装はスクリプトに含まれています。 ▪ ハンドラーに転送：要求は、そのハンドラーの sys_id のルックアップによって呼び出される操作ハンドラーに転送されます。このシナリオは、同様の操作に対してさまざまな意図がある場合 (人事インシデントの作成とインシデントの作成など) に可能です。 ▪ 転送操作：要求は、ハンドラーの名前のルックアップによって呼び出され、ハンドラーを検索するために名前解決を実行する操作ハンドラーに転送されます。 ▪ データ連携ハブ：アクション：統合ハブ アクションを呼び出します。 ▪ データ連携ハブ：サブフロー：統合ハブ フローまたはサブフローを呼び出します。
アプリケーション	操作ハンドラーに関連付けられたアプリケーション。
ドメイン	操作ハンドラーに関連付けられたドメイン。
アクティブ	操作ハンドラーをアクティブ化するオプション。
認証が必要	操作ハンドラーの認証を有効にするオプション。 **注:** このオプションが選択されている場合、対応する操作は、要求で有効な認証トークンが渡された場合にのみ呼び出されます。これは、PIN ベースの認証をサポートする認証操作ハンドラーによってサポートされます。これは、連絡先フローで利用できます。PIN の設定については、「電話 PIN の設定」を参照してください。
説明	操作ハンドラーに関する概要。
スクリプト	操作実装と、発信者への応答を含むスクリプト。このフィールドは、[タイプ] で [スクリプト] を選択した場合に表示されます。
転送先	要求を転送する操作ハンドラー。このフィールドは、[タイプ] で [ハンドラーに転送] または [転送操作] を選択した場合に表示されます。
データ連携ハブ：アクション	(Optional) 要求を完了するために呼び出す 統合ハブ アクション。このフィールドは、 [タイプ] で [データ連携ハブ ：アクション] を選択した場合に表示されます。
データ連携ハブ：フロー/サブフロー	(Optional) 要求を完了するために呼び出す 統合ハブ フローまたはサブフロー。このフィールドは、[タイプ] で [データ連携ハブ：サブフロー] を選択した場合に表示されます。

d. [送信] をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

2. Amazon Connect に連絡先フローを作成し、エンドツーエンドのカスタマーエクスペリエンスを定義します。

   連絡先フローの作成の詳細については、Amazon ドキュメント を参照してください。

   Amazon Connect 内に連絡先フローをビルドするときには、これらのノードのいずれかを使用して、ServiceNow インスタンスで定義されている操作ハンドラーをトリガーします。これらのノードは、Amazon サービスと ServiceNow インスタンスの間のデータ連携ポイントとして機能します。

   連絡先フロー内のノード

ノード	説明	設定
顧客による入力の取得 (Get Customer Input)	Lex ボットを呼び出します。トリガーされる操作ハンドラーは、Lex ボットに関連付けられているインテントの名前に基づいています。このノードの詳細については、Amazon ドキュメント を参照してください。 **注:** このノードは、データ連携が Amazon Lex と ServiceNow インスタンスとの間で行われている場合に使用できます。	**a.** Amazon Connect インスタンスに必要な Lex ボットのインテントを作成します。インテントの作成の詳細については、Amazon ドキュメント を参照してください。 **b.** インテントに次の情報を指定します。 ▪ インテント名：インテントの名前。 **注:** このインテント名は、同じ名前の ServiceNow インスタンス内の操作ハンドラーと一致しているか、名前 + 「_<接尾辞>」(接尾辞には 5 つの大文字の英字を含めることができます) である必要があります。 ▪ サンプル発言：操作ハンドラーをトリガーする発信者の発言。 ▪ Lambda の初期化と検証：呼び出される操作ハンドラーに認証が必要な場合は、[初期化コードと検証コードのフック **(Initialization and validation code hook)**] チェックボックスを選択して、展開済みの AWS Lambda 関数を選択します。 ▪ Lambda 関数：呼び出された展開済みの AWS Lambda 関数。 **c.** インテントを保存、ビルド、公開します。 **d.** Amazon Connect インスタンスの連絡先フローデザイナーで、必要な連絡先フローを開きます。 **e.** [顧客の入力を取得 (Get Customer Input)] ノードをクリックし、[**Amazon Lex**] セクションで Lex ボットの詳細を指定します。 **f.** [保存] をクリックします。
AWS Lambda 関数の呼び出し (Invoke AWS Lambda Function)	AWS Lambda 関数を呼び出します。トリガーされる操作ハンドラーは、連絡先フローのノードに設定された *sn_operation* パラメーターに基づいています。このノードの詳細については、Amazon ドキュ	**a.** Amazon Connect インスタンスの連絡先フローデザイナーで、必要な連絡先フローを開きます。 **b.** [AWS Lambda 関数の呼び出し (Invoke AWS Lambda Function)] ノードをクリックして、次の入力パラメーターを指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ノード	説明	設定
	メント を参照してください。 注: このノードを使用して、データ連携がコールセンターと ServiceNow インスタンスとの間で行われている場合のデータ DIP (発信者の認証など) を行うことができます。データ DIP 構成を使用すると、発信者はアカウント番号などの情報を入力して、コールを特定のキューにルーティングすることができます。コールが開始された後に、この番号を使用して発信者の名前 (名) を検索し、インタラクションレコードを作成することができます。また、後からフローで発信者名を使用して挨拶をカスタマイズすることもできます。	▪ 宛先キー：sn_component、値：Lambda 関数が呼び出されるコンポーネント。sn_aws_connect_lambda_proxy_component など。 ▪ 宛先キー：sn_operation、値：呼び出す操作ハンドラーの名前。interactionEvent など。 ▪ (オプション) 宛先キー：queueName、値：フローの転送先のキューの名前。 注: このパラメーターは、workItemEvent 操作ハンドラーを呼び出すために使用されます。 ▪ (オプション) 宛先キー：queueId、値：フローの転送先のキューの ARN。 注: このパラメーターは、workItemEvent 操作ハンドラーを呼び出すために使用されます。 ▪ (オプション) 宛先キー：authToken、値：認証コールを介して受信した AuthToken。このパラメーターは、認証が必要な操作ハンドラーを呼び出すために必要です。 ▪ (オプション) 宛先キー：interactionId、値：interactionEvent コールを介して受信したインタラクション ID。 **c.** [保存] をクリックします。

3. 連絡先フローを作成および公開後に、発信者の電話番号が関連付けられていることを確認してください。

このプロセスにより、発信者がコールするたびに、対応する連絡先フローが呼び出されることを確認できます。電話番号と連絡先フローの関連付けの詳細については、Amazon ドキュメント を参照してください。

注:
連絡先フローで操作ハンドラーを呼び出すサンプル実装については、デフォルトの連絡先フローを参照してください。デフォルトの連絡先フローについては、「ITSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 とともにインストールされるコンポーネント」および「 ServiceNow Voice for CSM でインストールされるコンポーネント」を参照してください。

ServiceNow 音声アシスト機能 と ITSM の統合

インシデントの解決を最適化するために、ユーザー設定、発言、またはその他の ServiceNow データに基づいて、ServiceNow 音声アシスト機能 を経由して着信するコールを特定の電話キューにルーティングします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ITSM 連絡先フローのサンプル

音声アシスト機能 統合に付属する受信 **(ServiceNow ITSM** 受信デモフロー) および発信 **(ServiceNow ITSM** 発信デモフロー) Amazon Connect の ITSM サンプル連絡先フローを使用して、迅速に立ち上げて実行できます。サンプルフローを使用すると、音声通話を回避したり、発信者のコンテキストに基づいて別のキューにルーティングしたりできます。コールが ServiceNow 音声アシスト機能 を介して着信すると、Amazon Connect アプリケーションがデータ DIP を使用して発信者を識別し、コールを回避するか、適切なエージェントにルーティングします。ServiceNow 音声アシスト機能 と Amazon Connect の 統合の詳細については、「ServiceNow 音声アシスト機能 と Amazon Connect の統合」を参照してください。

発信者は、認証時にステータスの更新にアクセスしたり、自分のレコードを更新したりすることができます。

PIN ベースの認証

発信者は PIN ベースの認証を使用して電話チャネルにアクセスできます。マネージャーは、ユーザーの PIN を設定またはリセットできます。ユーザーも電話の PIN を設定またはリセットできます。詳細については、「電話 PIN の設定」を参照してください。

ITSM のワークフォース最適化

音声アシスト機能 と ITSM のワークフォース最適化 を統合して、Amazon Connect からのコールメトリクスを可視化します。音声アシスト機能 は、「高度なワークアサインメント」を使用して、コールメトリクスとアクティブなコールを、他のすべてのチャネルメトリクスとともに Manager Workspace に表示します。

Amazon Connect Phone ITSM のワークフォース最適化



ITSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 のインストール

admin ロールを持っている場合は、ITSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーション (sn_cti_csm_cnt) をインストールできます。このプラグインは、ServiceNow 音声アシスト機能 とサードパーティの電話システムを統合するための ITSM コンテンツをインストールします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に

- アプリケーションとその関連するすべての ServiceNow Store アプリケーションに有効な ServiceNow エンタイトルメントがあることを確認してください。詳細については、次を参照してください。 のエンタイトルメントを取得する ServiceNow 製品またはアプリケーション.
- 組織は、ServiceNow 音声アシスト機能 SKU を含む ITSM Pro サブスクリプションを購入している必要があります。
- ITSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 には、次の ServiceNow Store アプリケーションが必要です。ITSM 用に ServiceNow 音声アシスト機能 をインストールする前に、このアプリケーションがインストールされていることを確認します。

  必要な ServiceNow Store アプリケーション

  Amazon Connect と ServiceNow 音声アシスト機能 (sn_cti_amzn_cct) の統合

  ServiceNow インスタンスを Amazon Connect サーバーと統合します。

必要なロール：admin

このタスクについて

次のアイテムは、ITSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーション (sn_cti_itsm_cnt) とともにインストールされます。

- 問い合わせフロー
- 操作ハンドラー

詳細については、「ITSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用して ITSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーション (sn_cti_itsm_cnt) を検索します。

   名前または ID でアプリケーションを検索できます。アプリケーションが見つからない場合は、ServiceNow Store へのリクエストが必要になることがあります。

   ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。
3. アプリケーションのインストールダイアログボックスで、アプリケーションの依存関係を確認します。

   依存するプラグインとアプリケーションがインストールされている場合、現在インストールされている場合、またはインストールする必要がある場合は、リストに表示されます。インストールする必要があるプラグインまたはアプリケーションがある場合は、ITSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーション (sn_cti_itsm_cnt) をインストールする前にそれらをインストールする必要があります。
4. オプション: 利用できるデモデータをインストールするには、[デモデータのロード] チェックボックスをオンにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デモデータは、一般的なユースケース向けのアプリケーション機能を説明するサンプルレコードです。開発またはテストインスタンスで初めてアプリケーションをインストールする場合は、デモデータを読み込みます。

5. **[Install** (インストール)] を選択します。

IT Service Management 用 **ServiceNow** 音声アシスト機能のリアルタイムトランスクリプト

エージェントは、お客様とのやり取り中に音声通話のトランスクリプトを表示できます。リアルタイムトランスクリプトにより、エージェントは発信者の問題をよりよく理解し、マネージャーは発信者の傾向とエージェントのトレーニングギャップに関するインサイトを得ることができます。

顧客とエージェントの着信コールフローの例

次の例では、着信コールにリアルタイムトランスクリプトを使用する一般的なシナリオを示しています。発信者が電話をかけてきて、エージェントとの会話を要求します。コールが開始されるとすぐに、エージェントは発信者とやり取りしながらチャットパネルでコールのトランスクリプトを確認できます。リアルタイムトランスクリプトは発信者には表示されませんが、トランスクリプトにより、エージェントは発信者の問題をよりよく理解し、会話をさかのぼって明確にすることができます。

ペルソナ：

- エージェント
- 問い合わせユーザー

着信コールの発信者フローの例。

1. 顧客が Amazon Connect カスタマーサービス番号にダイヤルします。
2. 記録について承認します (1# を押します)。
3. 「ライブエージェントに話しかけてください」と指示します。
4. カスタマーサービスエージェントに次のような件名を伝えます：「ルーターの問題」。
5. 件名を確認し、エージェントが電話に出るのを待ちます。

着信コールのエージェントフローの例。

1. ServiceNow インスタンスにログインして、構成可能ワークスペース を開きます。
2. Amazon Connect にログインします。
3. ステータスを [オンライン] に設定します。
4. コールアラートを待ち、コールに応答します。
5. 件名とチャットパネルを含む新しいインタラクションがリアルタイムトランスクリプトとともに開きます。

エージェントの発信コールフローの例

次の例では、発信コールにリアルタイムトランスクリプトを使用する一般的なシナリオを示しています。エージェントが発信者に連絡し、コールが開始されるとすぐに、エージェントは発信者とやり取りしながらチャットパネルでコールのトランスクリプトを確認できます。リアルタイムトランスクリプトは発信者には表示されませんが、トランスクリプトにより、エージェントは発信者の問題をよりよく理解し、会話をさかのぼって明確にすることができます。

ペルソナ:エージェント。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. ログインして 構成可能ワークスペース を開きます。
2. Amazon Connect にログインします。
3. ステータスを [オンライン] に設定します。

「<顧客名> への発信コール」の件名でインタラクションが作成され、チャットパネルが開きトランスクリプトが表示されます。

でのネイティブ音声コントロールの有効化 サービスオペレーションワークスペース

ネイティブ音声コントロールを有効にして、エージェントがインタラクションコントロールコンポーネントと [顧客履歴] タブコンポーネントを使用してコールを管理できるようにします。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
このページバリアントは、次の場合にユーザーが使用できます。

- インタラクションコントロールコンポーネントプラグイン (com.app_interaction_control) がインストールされている。
- OpenFrame 構成のインタラクションコントロールが有効になっています。

次の条件が満たされると、インタラクションコントロールコンポーネントと [顧客履歴] タブコンポーネントを含む SOW 音声インタラクションレコードページがエージェントに表示されます。

- インタラクションのタイプは電話です。
- OpenFrame 設定レコードの [インタラクションコントロールの有効化] フィールドが有効になります。
- エージェントは、OpenFrame 設定レコードで選択された ユーザーグループ に属します。

エージェントは、電話インタラクションとチャットインタラクションを切り替えることができます。インタラクションのタイプがチャットの場合、エージェントには CSM デフォルトレコードページが表示されます。

手順

1. 移動先 すべて > **OpenFrame** > 構成.
2. 設定レコードを選択します。
   たとえば、[**CTI**] を選択します。
3. OpenFrame のインタラクションコントロールを有効にするには、[インタラクションコントロールを有効にする] チェックボックスをオンにします。
4. 使用可能な [ユーザーグループ] 列からグループを選択し、[選択済み] 列に移動します。
   これは、OpenFrame 構成が適用されるユーザーのグループです。
5. [URL] フィールドをロック解除し、サードパーティの URL を追加します。
   この URL は、コンタクトセンタープロバイダーアドミンから取得できます。
6. **[Update** (更新)] を選択します。

ServiceNow 音声アシスト機能 と **CSM** の統合

ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーションと カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションを統合する場合は、CSM 固有の問い合わせフローと操作ハンドラーにアクセスします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ServiceNow 音声アシスト機能 for CSM アプリケーションは、クラウド連絡先センタープロバイダーと カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションの強力な機能を統合することで、顧客とエージェントにシームレスな音声自動応答 (IVR) と通話エクスペリエンスを提供します。

概要

CSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーションは、Amazon Connect サービスなどのクラウドコールセンタープロバイダーと統合するために、次の カスタマーサービス 機能を提供します。

- コンシューマーや顧客の連絡先とのやり取りを自動化するボットビルドフレームワーク。
- IVR でのカスタマーエクスペリエンスを定義するための受信連絡先フロー。
- のいずれかに表示される電話番号フィールドからコンシューマーや顧客の連絡先に接続するための発信連絡先フロー ServiceNow アプリケーション UI.
- カスタマーサービスケースの自動インタラクションを構成するための操作ハンドラー。
- コンシューマーと顧客の連絡先の電話 PIN セットアップオプション。
- Amazon Connect の電話キュー カスタマーサービスのワークフォース最適化 application.

CSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーションを開始するには、「CSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 のインストール」を参照してください。

主な機能

カスタマーエクスペリエンス

自然言語プロセスを使用した音声ベースのインタラクションを介して、次のことを行います。

- ケースを作成する
- ケースステータスを更新および確認する
- エージェントと話す
- エージェントからコールバックを要求する

エージェントエクスペリエンス

- 着信コールを受け入れる前に、エージェントワークスペース に表示される発信者情報をプレビューします。
- エージェントワークスペース の受信ボックスがエージェントソフトフォンと統合されている場合は、サービスチャネルとして音声で エージェントワークスペース 受信ボックスに自分のプレゼンスを示します。
- お客様とのやり取り中にコールのリアルタイムトランスクリプトを表示します。リアルタイムトランスクリプトの詳細については、「カスタマーサービス管理 (CSM) 用 ServiceNow 音声アシスト機能のリアルタイムトランスクリプト」を参照してください。
- コールを別のエージェントまたはキューに転送し、転送にトランスクリプトとインタラクション履歴を含めます。
- 顧客にコネクトするための発信コールを実行し、インタラクションの詳細を自動的にキャプチャしてデータ入力を簡略化します。

マネージャーエクスペリエンス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- コールトランスクリプト、感情、および記録をレビューして、エージェント向けのコーチング機会を探します。
- エージェントコール時間などのコールメトリクスを使用して、エージェントに関するレポートを作成します。
- カスタマーサービスのワークフォース最適化 アプリケーションを使用して、統一されたダッシュボードでキャプチャされた電話のリアルタイムメトリクスを監視します。

> **注:**
> この機能は、カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションで カスタマーサービスのワークフォース最適化 アプリケーションが有効になっている場合に使用できます。

CSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 のユーザーロール

次のテーブルにリストされているロールを持つユーザーは、CSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーションを使用できます。

CSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 に必要なロール

ロール	タスク
agent_workspace_user	音声通話を開始するか受け入れて、顧客の問題を理解し、問題を解決します。
sn_customerservice_manager	電話タイプのインタラクションレコードを使用して、音声通話の詳細を表示します。
sn_customerservice.consumer、sn_customerservice.agent	音声通話を開始するか受け入れて、自分のカスタマーサービスケースを作成および追跡します。

ワークフロー例

次のワークフロー例では、コンシューマーの問題を解決する際に CSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーションを使用していることを示します。

1. 顧客が CSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーションを使用して IVR 通話中です。
2. CSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーションは、顧客を識別し、インタラクションを開始します。
3. お知らせがある場合はそれを含めて、顧客へのウェルカムメッセージが読み上げられます。
4. 顧客 ID に基づいて、CSM 向けクラウドコールセンター アプリケーションはコールに対応します。
   - 発信者が、カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションで利用可能な電話番号の詳細を含む、顧客連絡先またはコンシューマーレコードを持つ既存の顧客として識別された場合、個人的な挨拶が発信者に対して読み上げられ、自動インタラクションが利用可能になります。
   - 発信者が識別されない場合、コールはライブエージェントにルーティングされます。
5. CSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーションは、自動インタラクションを使用して顧客のインテントを識別し、インタラクション応答に基づいてケースを作成または更新します。

> **注:**
> フローのこのステップは、発信者が既存の顧客である場合にのみ適用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カスタマーサービスのワークフォース最適化

音声アシスト機能 と カスタマーサービスのワークフォース最適化 を統合して Amazon Connect サービスのコールメトリクスを可視化します。音声アシスト機能 は、高度なワークアサインメント 機能を使用して、コールメトリクスとアクティブなコールを、他のすべてのチャネルメトリクスとともに Manager Workspace に表示します。詳細については、「Using Voice with Workforce Optimization for Customer Service」を参照してください。

カスタマーサービスのワークフォース最適化 の **Amazon** コネクト 電話キュー



関連情報

- ServiceNow 音声アシスト機能 の設定
- 音声アシスト機能 の使用
- CSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 とともにインストールされるコンポーネント

CSM 用 **ServiceNow** 音声アシスト機能 のインストール

アドミンロールを持っている場合は、CSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーション (sn_cti_csm_cnt) をインストールできます。このアプリケーションは、関連する ServiceNow Store アプリケーションをインストールします (まだインストールされていない場合)。

始める前に

- アプリケーションとその関連するすべての ServiceNow Store アプリケーションに有効な ServiceNow エンタイトルメントがあることを確認してください。詳細については、次を参照してください。 のエンタイトルメントを取得する ServiceNow 製品またはアプリケーション.
- CSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 には、次の ServiceNow Store アプリケーションが必要です。CSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 をインストールする前に、このアプリケーションがインストールされていることを確認します。

  必要な ServiceNow Store アプリケーション

  カスタマーサービスプラグイン (com.sn_customerservice)

  カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションをインストールします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Amazon Connect と ServiceNow 音声アシスト機能 (sn_cti_amzn_cct) の統合

ServiceNow インスタンスを Amazon Connect サーバーと統合します。

必要なロール：admin

このタスクについて
CSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 とともに次のアイテムがインストールされます。

- 問い合わせフロー
- 操作ハンドラー

詳細については、「CSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用して、CSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーション (sn_cti_csm_cnt) を検索します。

   名前または ID でアプリケーションを検索できます。アプリケーションが見つからない場合は、ServiceNow Store からのリクエストが必要になることもあります。

   ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。
3. アプリケーションのインストールダイアログボックスで、アプリケーションの依存関係を確認します。

   依存するプラグインとアプリケーションがインストールされている場合、現在インストールされている場合、またはインストールする必要がある場合は、リストに表示されます。インストールする必要があるプラグインまたはアプリケーションがある場合は、CSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能をインストールする前にそれらをインストールする必要があります。
4. オプション: 利用できるデモデータをインストールするには、[デモデータのロード] チェックボックスをオンにします。
   デモデータは、一般的なユースケース向けのアプリケーション機能を説明するサンプルレコードです。開発またはテストインスタンスで初めてアプリケーションをインストールする場合は、デモデータを読み込みます。
5. **[Install** (インストール)] を選択します。

次のタスク
CSM 用 音声アシスト機能を設定するには、「ServiceNow 音声アシスト機能 の設定」を参照してください。

ServiceNow 音声アシスト機能 の電話 **PIN** 設定の構成

PIN ベースの認証メカニズムを使用して、顧客連絡先またはコンシューマーが CSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーション用に接続できるようにします。

受信ダイヤルの認証メカニズムにより、顧客の連絡先とコンシューマーの詳細を不正なユーザーから保護できます。CSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーションを使用する場合、アド

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ミニストレーターは CSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーション内で使用可能な PIN ベースの認証メカニズムを設定するか、カスタム認証メカニズムを設定することができます。

CSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーション内で利用可能な PIN ベースの認証メカニズムにより、顧客の連絡先とコンシューマーは、着信ダイヤル中に、カスタム電話 PIN を使用して、カスタマーサービスケースに関連する詳細にアクセスできます。

デフォルトでは、Amazon Connect コンポーネントを構成するためのセットアップガイドの「追加設定」セクションにある [自分の電話の **PIN]** リンクで、PIN ベースの認証メカニズムを有効にします。セットアップガイドの詳細については、「ServiceNow 音声アシスト機能 と Amazon Connect のデータ連携」を参照してください。

注:
顧客の連絡先とコンシューマーの [自分の電話の **PIN]** リンクは、サンプルの CSM 固有の連絡先フローでのみ使用できます。

PIN ベースの認証メカニズムを有効にするために、セットアップガイドの [自分の電話の **PIN]** リンクでは、コンシューマーと顧客の連絡先用にデフォルトで構成されている事前定義済みの [PIN のセットアップ] レコードプロデューサーを使用します。アドミニストレーターは、[PIN のセットアップ] レコードプロデューサーを編集して ServiceNow ロールを追加し、レコードプロデューサーをサービスカタログに含め、顧客向けポータルにサービスカタログをモジュールとして表示することができます。その後、顧客はこのモジュールを使用して電話の PIN を設定およびリセットできます。詳細については、「レコードプロデューサー」および「サービスカタログを設定する」を参照してください。

カスタマーサービス管理 **(CSM)** 用 **ServiceNow** 音声アシスト機能のリアルタイムトランスクリプト

エージェントは、お客様とのやり取り中に音声通話のトランスクリプトを表示できます。リアルタイムトランスクリプトにより、エージェントはお客様の問題をよりよく理解し、マネージャーは顧客傾向やエージェントのスキルギャップを把握できます。

顧客とエージェントの着信コールフローの例

次の例では、着信コールにリアルタイムトランスクリプトを使用する一般的なシナリオを示しています。顧客から電話があり、エージェントとの会話を要求します。コールが開始されるとすぐに、エージェントは顧客とやり取りしながらチャットパネルでコールのトランスクリプトを確認できます。リアルタイムトランスクリプトは顧客には表示されませんが、トランスクリプトにより、エージェントは顧客の問題をよりよく理解し、会話を遡って確認して明確化できるようになります。

ペルソナ：

- カスタマーサービスエージェント
- 顧客

顧客の着信コールフローの例。

1. 顧客が Amazon Connect カスタマーサービス番号にダイヤルします。
2. 記録について承認します (1# を押します)。
3. 「ライブエージェントに話しかけてください」と指示します。
4. カスタマーサービスエージェントに次のような件名を伝えます：「ルーターの問題」。
5. 件名を確認し、エージェントが電話に出るのを待ちます。

エージェントの着信コールフローの例。

1. ServiceNow インスタンスにログインして、構成可能ワークスペース を開きます。
2. Amazon Connect にログインします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

3. ステータスを [オンライン] に設定します。
4. コールアラートを待ち、コールに応答します。
5. 件名とチャットパネルを含む新しいインタラクションがリアルタイムトランスクリプトとともに開きます。

エージェントの発信コールフローの例

次の例では、発信コールにリアルタイムトランスクリプトを使用する一般的なシナリオを示しています。エージェントが顧客に連絡し、コールが開始されるとすぐに、エージェントは顧客とやり取りしながらチャットパネルでコールのトランスクリプトを確認できます。リアルタイムトランスクリプトは顧客には表示されませんが、トランスクリプトにより、エージェントは顧客の問題をよりよく理解し、会話を遡って確認して明確化できるようになります。

ペルソナ：カスタマーサービスエージェント

1. ログインして 構成可能ワークスペース を開きます。
2. Amazon Connect にログインします。
3. ステータスを [オンライン] に設定します。

「<顧客名> への発信コール」の件名でインタラクションが作成され、チャットパネルが開きトランスクリプトが表示されます。

ServiceNow® 音声アシスト機能 と 仮想エージェント® の統合

仮想エージェント と一緒に ServiceNow 音声アシスト機能 を使用すると、電話で IVR (音声自動応答) として ServiceNow 仮想エージェント 会話を使用したり、既存の ServiceNow 高度な作業アサイン を使用してエスカレーション時にエージェントを検索したり、エージェントが ServiceNow ワークスペース で作業してキューの受信ケースを管理したりすることができます。

仮想エージェント アプリケーション用の ServiceNow 音声アシスト機能 は、連絡先センターと統合することで、顧客とエージェントにシームレスな音声自動応答 (IVR) と通話エクスペリエンスを提供します。Yokohama リリースには、ServiceNow 音声アシスト機能を仮想エージェントと統合して、仮想エージェント アプリケーションの強力な機能を提供する、ビルド済みアダプタである Amazon Connect があります。

ビルド済みアダプタコネクタを ServiceNow 音声アシスト機能 と 仮想エージェント と一緒に使用するには、仮想エージェント API (sn_va_as_service) プラグインをインストールします。

主な機能

ユーザー エクスペリエンス

- 仮想エージェント がコールに応答し、電話チャネルでの自動回避のためにエンドユーザーとやり取りできるようにします。
- 仮想エージェントを使用して、ケースのルックアップ、インタラクション、およびタスク管理を含むワークフローを完了します。
- エスカレーションが発生した場合に、エージェントがワークスペースでユーザーと電話でやり取りできるようにします。
- 高度な作業アサイン ルールを介してルーティングされたコールを受信ボックスで受信します。

コールとルーティング

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- クリックして呼び出すか、Omnichannel Callback 機能の自動接続で発信コールを行います。

  詳細については、「Configure Conversational IVR with Amazon Connect」を参照してください。

- Amazon Connect ソフトフォンを使用して外部の電話番号に転送します。
- 高度な作業アサイン を使用したスキルベースのコールアサイン。

人工知能

- ServiceNow 仮想エージェント を使用してインテントとエンティティを照合します。
- 発言の感情を分析します。
- 録音のリアルタイム転写と保存。

ユーザーのメリット

- 音声アシスト機能を使用してアカウントにログインし、エンタープライズサービスを受けます。
- コールバックオプション。

ワークフロー例

次のワークフローの例では、顧客の問題を解決する際に 仮想エージェント アプリケーション用の ServiceNow 音声アシスト機能 を使用していることを示します。

- 顧客が 仮想エージェント アプリケーション用の ServiceNow 音声アシスト機能 を使用して IVR 通話中です。
- 仮想エージェント アプリケーション用の ServiceNow 音声アシスト機能 は、顧客を識別してインタラクションを開始します。
- お知らせがある場合はそれを含めて、顧客へのウェルカムメッセージが読み上げられます。
- 顧客の ID に基づいて、仮想エージェント アプリケーション用の ServiceNow 音声アシスト機能 はコールに対応します。
  - 発信者が、仮想エージェント アプリケーション用の ServiceNow 音声アシスト機能 で利用可能な電話番号の詳細を含む、顧客連絡先またはコンシューマーレコードを持つ既存の顧客として識別された場合、個人的な挨拶が発信者に対して読み上げられ、仮想エージェント 会話で自動インタラクションが利用可能になります。
  - 発信者が識別されない場合、発信者にはゲストトピックとライブエージェントトピックが表示されます。発信者は、ライブエージェントトピックを選択して、自分自身をライブエージェントにルーティングできます。
- 仮想エージェント アプリケーション用の ServiceNow 音声アシスト機能 は、自動化されたインタラクションを使用して顧客の意図を識別し、仮想エージェントの会話により、レコードの変更、パスワード、またはケースのステータスに関するヒアリングを含むワークフローを完了します。

> **注:**
> フローのこのステップは、発信者が既存の顧客である場合にのみ適用されます。

関連情報

Conversational IVR with Amazon Connect

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

高度な作業アサイン **AWA** 音声アシスト機能ルーティングの統合

顧客がAmazon Connect上のServiceNow 音声アシスト機能ルーティングエンジンとしてAWAを使用できるようにします。

始める前に

ServiceNow 音声アシスト機能 for Amazon Connect には、次の 2 つのコール ルーティング オプションがあります。

- Amazon Connect ネイティブ 音声アシスト機能 ルーティング
- 高度な作業アサイン AWA 音声アシスト機能 ルーティング

AWA 音声アシスト機能ルーティングを使用する場合、コールはAWAキューの設定によってルーティングが決定されるまで、Amazon Connectキューに保持されます。これにより、組み込みの Amazon Connect ルーティングまたはより高度な AWA ルーティング機能を使用して、柔軟なコール管理が可能になります。

必要なロール：sn_cti_amzn_cct.admin

手順

1. 移動先 **Amazon Connect** データ連携 > インスタンスの表示.
2. 設定するインスタンスを選択します。
3. [セットアップガイド] 関連リンクをクリックします。
4. セットアップガイドの [連絡先フローをインポート] セクションに移動します。
5. 高度な作業アサイン(AWA)音声アシスト機能ルーティングを有効にするには、[**AWA** 音声ルーティング**(AWA Voice Routing)**] 見出しの下にあるチェックボックスをオンにします。
   セットアップガイドで指定された手順を実行します。
   a. 完了 AWS Lambda および OAuth 認証情報のセットアップ。
   b. セットアップガイドのリンクを使用して、推奨される保留音楽をダウンロードします(独自の保留音楽も選択できますが、5 秒を超えるものは使用できません)。
   c. 「」を参照してください。 AWS ドキュメント をクリックして、保留音をアップロードします。
6. Amazon Connect電話AWAルーティングするキューを設定します。
   AWAを設定するには、「Get started with Advanced Work Assignment 」を参照してください。

次のタスク ®

ServiceNow 音声アシスト機能と Amazon Connect との統合に関する情報については、「ServiceNow 音声アシスト機能 と Amazon Connect のデータ連携」を参照してください。

ServiceNow 音声アシスト機能 **for HR** の統合

ServiceNow 音声アシスト機能 for HR エージェントワークスペースは、クラウドコンタクトセンタープロバイダーと HR ケース管理のエージェントワークスペース の強力な機能を統合することで、従業員とエージェントにシームレスな音声自動応答 (IVR) と通話エクスペリエンスを提供します。

ServiceNow 音声アシスト機能 for HR には次の機能があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- IVR での従業員エクスペリエンスを定義するための受信連絡先フロー。
- ServiceNow アプリケーションインターフェイスのいずれかに表示される電話番号フィールドから従業員の連絡先に接続するための送信連絡先フロー。
- 従業員サービスケースの自動インタラクションを構成するための操作ハンドラー。

ServiceNow 音声アシスト機能 for HR の従業員エクスペリエンス

次の例では、従業員がどのように ServiceNow 音声アシスト機能 for HR を使用して HR 要求と問題を解決するかを概説します。

従業員が HR の代表電話番号に要求の電話をかけます。従業員は音声自動応答 (IVR) を介して情報を提供します。ServiceNow 音声アシスト機能 for HR は提供された情報を使用して発信者の識別を試みます。

HR エージェントワークスペースで発信者が既存の従業員として識別された場合、音声アシスト機能は従業員個人に対する挨拶を読み上げ、従業員が自分の力で要求に対処できるよう、自動化されたインタラクションを提供します。従業員が IVR で要求を解決できない場合、コールはライブエージェントにルーティングされます。

発信者が識別されない場合、コールはライブエージェントにルーティングされます。

ServiceNow 音声アシスト機能 for HR のエージェントエクスペリエンス

ServiceNow 音声アシスト機能 をインストールすると、HR エージェントワークスペースにポップアップとして表示されます。ここでエージェントは次の操作を行います。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- エージェント用ソフトフォンでコールを受信できるかどうかを設定する



- 着信コールを受ける前に、発信者情報をプレビューします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



- インタラクション関連リストで、通話の転写を表示したり、録音を聞いたり、コール分析をレビューしたりします。



- 従業員に接続するための発信コールを実行し、インタラクションの詳細を自動的にキャプチャしてデータ入力を簡略化します。

構成

ServiceNow 音声アシスト機能 for HR (sn_cti_hr_cnt) がストアでアクティブ化され、次の依存関係アプリケーションが必要となります。

アプリケーション	説明
ServiceNow 音声アシスト機能と Amazon Connect [sn_cti_amzn_cct]	ServiceNow インスタンスを Amazon Connect サーバーと統合します。このアプリケーションに付随してインストールされるコンポーネントについては、「Amazon Connect と ServiceNow 音声アシ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

アプリケーション	説明
	スト機能 の統合とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。
HR ケース管理のエージェントワークスペース [sn_hr_agent_ws]	ワークスペースエクスペリエンスを備えた ServiceNow 音声アシスト機能 のコールの記録、転写、および感情分析を有効にします。
HR エージェントワークスペース用 ServiceNow 音声アシスト機能 [sn_cti_hr_cnt]	サードパーティの電話システムとのデータ連携をサポートするフレームワークを提供します。

最初に依存関係アプリケーションをインストールしてから、ServiceNow 音声アシスト機能 for HR をインストールする必要があります。詳細については、「ServiceNow 音声アシスト機能 for HR のインストール」を参照してください。

ServiceNow for HR 音声アシスト機能では、従業員と HR エージェントの間のすべての通話について、IMS プリフィックス付きのインタラクションレコードが作成されます。これらのレコードには、従業員とインタラクションに関する詳細の関連リストが含まれています。すべての機能を最大限に活用するには、インタラクションレコードを HR エージェントワークスペースに追加します。詳細については、「HR エージェントワークスペースへのインタラクション関連レコードの追加」を参照してください。

ServiceNow 音声アシスト機能 **for HR** のインストール

admin ロールを持っている場合は、ServiceNow 音声アシスト機能 for HR をインストールできます。このアプリケーションには、デモデータが含まれています。まだインストールされていない場合は、関連する ServiceNow Store アプリケーションとプラグインをインストールします。

始める前に

- アプリケーションとその関連するすべての ServiceNow® Store アプリケーションに有効な ServiceNow エンタイトルメントがあることを確認してください。詳細については、ServiceNow 製品またはアプリケーションのエンタイトルメント を参照してください。
- HR ケース管理のエージェントワークスペース (sn_hr_agent_ws) のサブスクリプションを購入している必要があります。
- Amazon Connect Integration with ServiceNow 音声アシスト機能 (sn_cti_amzn_cct) がインストールされていることを確認します。詳細については、「ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーションのインストール」を参照してください。

必要なロール：admin

このタスクについて

以下の手順に従って、ServiceNow 音声アシスト機能 for HR を使用するためのこれらのアプリケーションをインストールします。

ServiceNow 音声アシスト機能 for HR でインストールされるアイテムは次のとおりです。

- 問い合わせフロー
- 操作ハンドラー

詳細については、「HR エージェントワークスペースに ServiceNow 音声アシスト機能 とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用して、HR エージェントワークスペースの ServiceNow 音声アシスト機能 (sn_cti_hr_cnt) を検索します。

   名前または ID でアプリケーションを検索できます。アプリケーションが見つからない場合は、ServiceNow Store からのリクエストが必要になることもあります。

   ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。
3. アプリケーションのインストールダイアログボックスで、アプリケーションの依存関係を確認します。

   依存するプラグインとアプリケーションがインストールされている場合、現在インストールされている場合、またはインストールする必要がある場合は、リストに表示されます。
4. オプション: 利用できるデモデータをインストールするには、[デモデータのロード] チェックボックスをオンにします。
   デモデータは、一般的なユースケース向けのアプリケーション機能を説明するサンプルレコードです。開発またはテストインスタンスで初めてアプリケーションをインストールする場合は、デモデータを読み込みます。
5. **[Install** (インストール)] を選択します。

次のタスク
「ServiceNow 音声アシスト機能 と Amazon Connect のデータ連携」の手順に従います。

HR エージェントワークスペースへのインタラクション関連レコードの追加

ServiceNow Voice for HR では、従業員と HR エージェント間のすべての通話についてインタラクションレコードを作成します。このレコードには、従業員とインタラクションに関する詳細の関連リストが入ります。すべての機能を最大限に活用するには、インタラクションレコードを HR エージェントワークスペースに追加します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > インタラクション > すべて.
2. 任意の IMS レコードを開きます。
   レコードがない場合は、ダミーのレコードを作成します。
3. クリック 他のアクション > 構成 > 関連リスト.
4. **[HR** ワークスペース] ビューを選択します。
5. [インタラクション関連レコード] **>** [インタラクション**>]** オプションを見つけて、[選択済み] リストに追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



6. [保存] をクリックします。

ServiceNow 音声アシスト機能 に関する参照情報

参照トピックには、ServiceNow 音声アシスト機能 とともにインストールされるコンポーネントに関する追加情報が記載されています。

ServiceNow 音声アシスト機能 コアとともにインストールされるコンポーネント

いくつかのタイプのコンポーネント (ユーザーロール、プラグイン、操作ハンドラーなど) が、ServiceNow 音声アシスト機能 コアアプリケーション (sn_cti_core) のアクティブ化とともにインストールされます。

> **注:**
> アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

インストールされるロール

ロール タイトル [名前]	説明	ロールを含む
CTI サービスアカウント [sn_cti_core.service]	サードパーティの電話システムインスタンスと ServiceNow インスタンス間の通信を許可します。	sn_openframe_api_user
CTI アドミン [sn_cti_core.admin]	サードパーティの電話システムとのデータ連携のためのフレームワークを作成します。	なし
CTI ユーザーマネージャー [sn_cti_core.user_manager]	• [コール分析] タブおよびインタラクションにアクセスして、トランスクリプト、記録、および感情を分析できます。 • CTI 対応ユーザー PIN を管理できます。	なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インストール済みプラグイン

プラグイン	説明
インタラクション管理 (com.glide.interaction)	インタラクションのログ記録、ルーティング、およびキューを有効にします
Openframe (com.sn_openframe)	コールを発信および受信するための通信フレームをデータ連携するためのインターフェイスを提供します。

インストール済みの操作ハンドラー

操作ハンドラーは ServiceNow インスタンスで定義され、発信者のインテントに基づいてスクリプトを実行し、発信者に応答を提供します。

プラグイン	説明
転写	通話の転写を保存します
$query2ssml	テーブルのクエリーを安全に実行し、応答を ssml として返します
workItemEvent	高度なワークアサインメントプラグイン (com.glide.awa) がインストールされている場合は、エージェントにコールをルーティングする前に高度なワークアサインメントテーブルに作業アイテムを作成し、インタラクションを作業アイテムに関連付けます。 **注:** 連絡先フローで、フローをキューに転送する直前に AWS Lambda 関数の呼び出しノードでこの操作ハンドラーを呼び出します
interactionEvent	インタラクションの開始、エージェントと発信者のインタラクションへの関連付けなど、Amazon Web サービス (AWS) インタラクションイベントのライフサイクルを定義します
authenticate	PIN に基づいてユーザーを認証します。PIN の設定の詳細については、「電話 PIN の設定」を参照してください。
fetchVoiceInteraction	インタラクションをフェッチし、会話を作成するための createConversation フラグを処理します。

Amazon Connect と **ServiceNow** 音声アシスト機能 の統合とともにインストールされるコンポーネント

いくつかのタイプのコンポーネント (ユーザーロール、プラグイン、操作ハンドラーなど) が、Amazon Connect と 音声アシスト機能 アプリケーション (sn_cti_amzn_cct) のデータ連携のインストールとともにインストールされます。

注:
アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インストールされるロール

ロール タイトル [名前]	説明	ロールを含む
Amazon Connect アドミニストレーター [sn_cti_amzn_cct.admin]	Amazon Connect インスタンスとのデータ連携を設定します。	sn_cti_core.admin

インストール済みプラグイン

プラグイン	説明
ServiceNow 音声アシスト機能 コア (sn_cti_core)	サードパーティの電話システムとのデータ連携をサポートするフレームワークを提供します。
Openframe (com.sn_openframe)	コールを発信および受信するための通信フレームをデータ連携するためのインターフェイスを提供します。

インストール済みの操作ハンドラー

操作ハンドラーは ServiceNow インスタンスで定義され、発信者のインテントに基づいてスクリプトを実行し、発信者に応答を提供します。

プラグイン	説明
$connect.kinesis.event	Amazon Kinesis ストリームで Amazon Connect によって作成されたコールトレースレコードを受信して処理します。
$connect.s3.event	コールの記録、転写、および分析データが作成および保存される S3 バケットからの JSON イベントを受信して処理します。この情報をインタラクションおよび Openframe コールログレコードに関連付けます。
createPhoneLog	コールの転送ごとに PhoneLog を作成し、電話ログをインタラクション関連レコードにリンクします。

ITSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 とともにインストールされるコンポーネント

ITSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 アプリケーション (sn_cti_itsm_cnt) をアクティブ化すると、いくつかの連絡先フローと操作ハンドラーがインストールされます。

インストール済みの連絡先フロー

これらの連絡先デモフローは、 Amazon Connectに必要な受信および送信フローロジックをすばやく設定する方法です。

連絡先フロー	説明
ServiceNow ITSM 受信デモフロー	着信コールのコールツリーが含まれています。 音声またはデュアルトーンマルチ周波数 (DTMF) 入力を使用して発信者がコールセンターに連絡すると、発信者コンテキストに基づいて Amazon Connect インスタンスで連絡先フローが呼び出されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

連絡先フロー	説明
	この連絡先フローには、Amazon サービスと ServiceNow インスタンスの間のデータ連携ポイントとして機能するノードが含まれています。 連絡先フローで定義されたノードに応じて、対応する操作ハンドラーが ServiceNow インスタンスでトリガーされます。 続いて、発信者は操作ハンドラーで定義された応答を取得します。 セットアップ中に構成すると、リアルタイムトランスクリプト (RTT) と高度なワークアサインメント (AWA) の両方がサポートされます。
ServiceNow ITSM 発信デモフロー	発信コールのコールツリーが含まれています。発信者がエージェントに接続される前に聞くウィスパーメッセージを指定します。 リアルタイムトランスクリプト (RTT) は、セットアップ中に構成するとサポートされます。

インストール済みの操作ハンドラー

操作ハンドラーは、 Amazon Connect インスタンスと ServiceNow インスタンスの間のブリッジです。

操作ハンドラー	説明
sn_FallbackIntent	ユーザー入力をキャプチャします
manageIncident	既存のインシデントを管理します
unlockAccount	ユーザーアカウントのロックを解除します
unlockAccount.DialogCodeHook	アカウントのロック解除に関連する受信情報を検証します
アナウンスメント	発信者へのお知らせを作成します
お 知らせ。DialogCodeHook	アナウンスメント作成のために受信情報を検証します
manageIncident.DialogCodeHook	Amazon Connect インスタンスを初期化し、着信を検証します
createIncident	インシデントを作成します
createIncident.DialogCodeHook	インシデント作成のために受信情報を検証します
createITSMInteraction	着信コールのインタラクションレコードを作成します
fetchITSMInteraction	送信インタラクションの作成に役立つ詳細を収集します

CSM 用 ServiceNow 音声アシスト機能 とともにインストールされるコンポーネント

CSM 向けクラウドコールセンター アプリケーション (sn_cti_itsm_cnt) とともに、いくつかの連絡先フローと操作ハンドラーがインストールされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インストール済みの連絡先フロー

連絡先フロー	説明
ServiceNow CSM 受信デモフロー	着信コールのコールツリーが含まれています。音声またはデュアルトーンマルチ周波数 (DTMF) 入力を使用して発信者がコールセンターに連絡すると、発信者コンテキストに基づいて Amazon Connect インスタンスで連絡先フローが呼び出されます。この連絡先フローには、Amazon サービスと ServiceNow インスタンスの間のデータ連携ポイントとして機能するノードが含まれています。連絡先フローで定義されたノードに基づいて、対応する操作ハンドラーが ServiceNow インスタンスでトリガーされます。続いて、発信者は操作ハンドラーで定義された応答を取得します。
ServiceNow CSM 発信デモフロー	発信コールのコールツリーが含まれています。発信者がエージェントに接続される前に聞くウィスパーメッセージを指定します。
エージェントへの ServiceNow CSM 転送フロー	コールは、コール転送機能を使用して別のペルソナに再配置されます。転送ごとに新しい PhoneLog が作成されます。PhoneLog には、インタラクションに関連付けられた添付ファイルも含まれます。コール転送は、着信コールと発信コールのいずれかで実行できます。
キューへの ServiceNow CSM 転送フロー	インバウンドコールは、コール転送機能を使用してキューに再配置されます。転送ごとに新しい PhoneLog が作成されます。PhoneLog には、インタラクションに関連付けられた添付ファイルも含まれます。コール転送は、着信コールと発信コールのいずれかで実行できます。

インストール済みの操作ハンドラー

操作ハンドラー	説明
$connect.s3.event	接続オーディオ、トランスクリプト、分析データが作成および保存された S3 バケットからイベントを受信して処理し、インタラクションおよび OpenFrame コールログレコードとの関連付けを試みます。これは、会話をメタデータとして使用する新しいデータモデルの CSM 操作ハンドラーです。
$csm.connect.kinesis.event	VA 会話との CSM 統合のために Kinesis ストリームからの CTR イベントを処理するハンドラー
speakToCSMAgent	顧客の連絡先とコンシューマーがライブエージェントと会話できるようにします。
createCSMCase	顧客の連絡先とコンシューマーがカスタマーサービスケースを作成できるようにします。
manageCSMCase	顧客の連絡先とコンシューマーが既存のケースを更新できるようにします。
csmAnnouncements	発信者へのお知らせを作成します。
createCSMInteraction	着信コールのインタラクションレコードを ServiceNow インスタンスに作成します。
updateCSMInteraction	着信コールのインタラクションレコードを ServiceNow インスタンスで更新します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

操作ハンドラー	説明
fetchCSMInteraction	インタラクションをフェッチし、会話を作成するための sn_cti_csm_cnt.enable_ims_update システムプロパティを処理します。

HR エージェントワークスペースに ServiceNow 音声アシスト機能 とともにインストールされるコンポーネント

ServiceNow 音声アシスト機能 をインストールすると、複数の連絡先フローと操作ハンドラーも HR エージェントワークスペースにインストールされます。

インストール済みの連絡先フロー

連絡先フロー	説明
ServiceNow HR 受信デモフロー	着信コールのコールツリーが含まれています。音声またはデュアルトーンマルチ周波数 (DTMF) 入力を使用して発信者がコールセンターに連絡すると、発信者コンテキストに基づいて Amazon Connect インスタンスで連絡先フローが呼び出されます。この連絡先フローには、Amazon サービスと ServiceNow インスタンスの間のデータ連携ポイントとして機能するノードが含まれています。連絡先フローで定義されたノードに基づいて、対応する操作ハンドラーが ServiceNow インスタンスでトリガーされます。続いて、発信者は操作ハンドラーで定義された応答を取得します。
ServiceNow HR 送信デモフロー	発信コールのコールツリーが含まれています。発信者がエージェントに接続される前に聞くウィスパーメッセージを指定します。

インストール済みの操作ハンドラー

操作ハンドラーは、ServiceNow インスタンスで実行される再利用可能なコードコンポーネントです。要求/応答メッセージ交換パターンで動作します。

操作ハンドラー	説明
createHRInteraction	着信コールのインタラクションレコードを ServiceNow インスタンスに作成します。
fetchHRInteraction	インタラクションをフェッチし、会話を作成するための sn_cti_hr_cnt.enable_ims_update システムプロパティを処理します。

ServiceNow AI Platform のその他の機能

ServiceNow ServiceNow AI Platform のその他の機能を確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コネクト	オーケストレーション	タスクコミュニケーション管理
		
仕事中に同僚とつながり、会話に参加できます。	自動化機能を外部サービスに拡張します。	イベントのコミュニケーション計画を作成します。

コネクト

ServiceNow コネクトは、メールや静的ドキュメントを使わずに同僚とのつながりを維持できるリアルタイムメッセージングプラットフォームです。 コネクトは、ビジュアルタスクボード、ヒューマンリソース (HR)、および カスタマーサービス管理 (CSM)など、システム内の他の機能と統合されます。コネクトインターフェイスは標準インターフェイスの上にオーバーレイとして表示され、これによりユーザーは、仕事中に会話に参加できるようになります。

オーケストレーション

ServiceNow の機能を ServiceNow AI Platform を超えて活用します。オーケストレーションは、IT およびビジネスプロセスを自動化するアクティビティパックを使用して、プラットフォームの自動化機能を外部インスタンスに拡張します。アクティビティデザイナーとスコープ対象のアプリケーションを使用してさらに多くのアクティビティパックを作成し、データバスを使用して外部アクティビティのデータフローを追跡します。

タスクコミュニケーション管理

選択したイベントに基づいてコミュニケーション計画を定義して実装します。タスクコミュニケーション管理 アプリは、Slack、SMS、およびメールを介したイベントベースのコミュニケーションを支援します。計画を定義し、計画をタスクテーブルにコネクトして、簡単にコラボレーションと問題解決を実現します。

コネクト®

ServiceNow® コネクトは、メールや変化の乏しい文書を使わずに同僚とつながることのできるリアルタイムメッセージングプラットフォームです。

コネクトは、システム内の他の機能 (ビジュアルタスクボード、ヒューマンリソース (HR)、カスタマーサービス管理 (CSM) など) と統合します。コネクトインターフェイスは標準インターフェイスの上にオーバーレイとして表示され、ユーザーが作業中に会話に参加できるようになります。

コネクトには以下の機能が組み込まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- コネクトチャット：ユーザーが個人ユーザーやグループと会話し、ファイルを迅速に共有し、適切な担当者にすぐに連絡してあらゆるレコードを共同編集することができる。
- コネクトサポート：サポートエージェントはキューを使用して、リアルタイムのサポートをエンドユーザーに提供できる。コネクトサポートプラグインが必要です。

コネクトを使用するには コア UI が必要です。

重要:
コネクトは ネクストエクスペリエンス ではサポートされていません。ネクストエクスペリエンス をオンにすると、コネクト機能が動作しなくなります。「Next Experience」を参照してください。

注:
コネクトは従来のチャットに代わるものではないが、いくつかの同じ機能を提供する。これらの機能を同時に使用しない

探索	設定	管理
• New York へのアップグレード • コネクトのインターフェイス • コネクトチャット • コネクトサポート	• コネクトのアクティブ化 • コネクトサポートのアクティブ化 • コネクトチャットでサポートされているブラウザ	• Connect のプロパティ • コネクトアクション • レコード カードのフィールドの設定 コネクト • コネクトサポートのプロパティ
使用	**開発**	**トラブルシューティングとヘルプ**
• 直接会話またはグループ会話の開始 • コネクトでのレコードのフォロー •	• 開発者トレーニング • 開発者ドキュメント	• Connect のコミュニティで質問や回答をする • Known Error Portal で既知のエラー記事を検索 • 連絡先 カスタマーサービス & サポート

コネクトチャットでサポートされているブラウザ

ほとんどの最新ブラウザで コネクトチャット はサポートされています。

重要:
コネクトチャット を使用するにはコア UI が必要です。コネクトチャット は ネクストエクスペリエンス ではサポートされていません。ネクストエクスペリエンス をオンにすると、コネクトチャット は機能しなくなります。詳細については、「Next Experience UI」を参照してください。

- Firefox または Firefox ESR の最新一般公開リリース
- Chrome の最新の一般公開版

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- Safari バージョン 9.1 以降
- Microsoft Edge バージョン 90
- Internet Explorer バージョン 11
  - Edge モードがサポートされている。
  - 互換モードはサポートされていない。
  - セキュリティモードを [高] に設定する (インターネットオプション > セキュリティ tab) はサポートされていません。
  - Internet Explorer 11 はメモリリークの影響を受けやすく、特に Windows 7 では、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。

コネクトのアクティブ化

新しいインスタンスでは、 コネクト はデフォルトで有効です。admin ロールを持つユーザーは、アップグレード後のインスタンスでコネクトプラグイン (com.glide.connect) をアクティブ化できます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
Fuji リリースでコラボレーションを使用していた場合、このコネクトプラグインは自動的に有効になります。

重要:
Connect は ネクストエクスペリエンス ではサポートされていません。ネクストエクスペリエンス をオンにすると、コネクト機能が動作しなくなります。「Next Experience」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   注:
   ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

関連情報

プラグインのリスト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コネクトとともにインストールされるプロパティ

プロパティは、コネクト のアクティブ化とともに追加されます。

注:
システムのプロパティ [sys_properties] テーブルを開くには、ナビゲーションフィルターに「sys_properties.list」と入力します。

名前	説明
collaboration.email_interval	非アクティブなユーザーに コネクト 通知メールを送信するまでにシステムが待機する期間を分単位で設定します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：3 • 場所： 共同作業 > アドミニストレーション > プロパティ • 詳細：メール通知間隔の設定
collaboration.frameset	コネクト オーバーレイを表示するかどうかを決定します (有効な場合に表示)。このプロパティは コネクト Support にも影響を与えます。 • タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所： 共同作業 > アドミニストレーション > プロパティ • 詳細：Connect オーバーレイの無効化
collaboration.polling_interval	新しい コネクト メッセージがあるかどうかを確認するためのポーリングの実行間隔を秒数で設定します。このプロパティは コネクト Support にも影響を与えます。 • タイプ：整数 • デフォルト値：10 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
connect.notification.audio_alert	コネクト での新しいメッセージ、サポート会話の転送、および @ メンションをユーザーに 通知するときに再生するオーディオ ファイルを指定します。このプロパティの値は、オーディオ ファイル [db_audio] テーブルにあるレコードの [名前] フィールドを指している必要があります。このプロパティは コネクト Support にも影響を与えます。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：コネクト_alert.mp3

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 場所： 共同作業 > アドミニストレーション > プロパティ • 詳細：コネクトのオーディオ通知音のカスタマイズ
connect.retrieve_external_link_content	コネクト で外部サイトの URL をリンクとして表示できるようになります。このプロパティを無効にすると、インスタンス外部の場所を示す URL がプレーン テキストとして表示されます。このプロパティは コネクト Support にも影響を与えます。 • タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所： 共同作業 > アドミニストレーション > プロパティ
connect.roles	コネクト にアクセスするために必要なユーザー ロールを決定します。この値が空白の場合、ロールは不要です。このプロパティは コネクト Support にも影響を与えます。 注: コネクト へのアクセスを特定のロールに制限する場合は、コネクト のモジュールおよびその他のアクセス ポイントのロール要件を更新することを検討してください。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：<空> • 場所： 共同作業 > アドミニストレーション > プロパティ
glide.connect.enabled	[チャット ルームの作成または参加]関連リンクを非表示にします。これは、従来のチャットが有効になっているときに [インシデント] フォームに表示される関連リンクです。従来のチャットと コネクト Chat を同時に使用しないでください。また、このプロパティを変更しないでください。 • タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所： 共同作業 > アドミニストレーション > プロパティ
glide.connect.chat.disabled	コネクト を無効にし、関連するすべての UI 要素を非表示にします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル

glide.live_feed.task_header_button	*live_feed=true* ディクショナリ属性が設定されているテーブルのフォームヘッダーに、[ライブフィードを表示] アイコン ( ) および [フォロー] ボタンを表示するかどうかを決定します。
	• タイプ：選択リスト
	• デフォルト値：collaboration
	• 他の可能な値：
	  ○ **both**：[ライブフィードを表示] アイコンと[フォロー] ボタンの両方を有効にします。
	  ○ **live_feed**：[ライブフィードを表示] アイコンを有効にします。
	  ○ **none**：[ライブフィードを表示] アイコンと [フォロー] ボタンの両方を無効にします。
	• 場所： 共同作業 > アドミニストレーション > プロパティ
	• 詳細：レコード会話の設定

コネクトサポートのアクティブ化

コネクトサポートプラグイン (com.glide.connect.support) は廃止されました。

始める前に

重要:

このプラグインは廃止されました。Paris リリース以降、コネクトサポートは拡張や優先度の低いバグ修正を受け取らなくなりました。チャット要求やその他の作業アイテムをエージェントに自動的にアサインするには、ワークスペースの ServiceNow　高度な作業アサイン および エージェントチャット に移行することを検討してください。詳細については、「コネクトサポートから高度なワークアサインメントおよび エージェントチャットに移行」を参照してください。

従来のチャット機能を現在使用してヘルプデスクサポートを提供している場合、コネクトサポートを有効にする前に、開いているヘルプデスクチャットをすべて閉じてください。従来のチャットとコネクトサポートを同時に使用することはできません。コネクトサポートを有効にすると、すべてのチャットキューエントリ [chat_queue_entry] レコードのステータスが [完了してクローズ] に自動的に設定されます。これにより、開いているヘルプデスクチャットがすべて終了します。詳細については、「レガシーチャットからコネクトサポートへの移行」を参照してください。

必要なロール：admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   注:
   ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、 「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

コネクト **Support** とともにインストールされるプロパティ

コネクト Support のアクティブ化により、プロパティが追加されます。

名前	説明
connect.support.conversation_limit	個々のエージェントが一度に対応できるサポート会話の数を決定します。値が **-1** に設定されている場合、エージェントが参加できる会話の数に制限はありません。 • タイプ：整数 • デフォルト値：-1 • 場所： 共同作業 > サポート管理 > プロパティ
connect.support.idle.delay	アイドル カウントダウン タイマーが表示される前に、サポート会話でユーザーが非アクティブ状態のままになる必要がある秒数を指定します。 • タイプ：整数 • デフォルト値： 120 • 場所： 共同作業 > サポート管理 > プロパティ
connect.support.idle.count_down	アイドル カウントダウン タイマーが表示された後、それが開いたままになる期間を秒数で指定します。カウントダウンが完了する前にアイドル ユーザーがタイマーを終了しない場合、サポート セッションはシステムにより閉じられます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• タイプ：整数 • デフォルト値：60 • 場所： 共同作業 > サポート管理 > プロパティ
connect.support.show_agent_avatar	エージェントのアバターをサポート会話に表示するかどうかを指定します。有効な場合なアバターが表示されます。このプロパティを無効にすると、エージェントの名前だけが表示されます。 • タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所： 共同作業 > サポート管理 > プロパティ
connect.support.user.closed.conversation_limit	ユーザーのサポート会話履歴に表示されるクロース済み会話の数を指定します。値が **0** に設定されている場合は、以前の会話がすべて履歴に表示されます。 • タイプ：整数 • デフォルト値：0 • 場所： 共同作業 > サポート管理 > プロパティ
glide.connect.support.enabled	コネクト Support を無効または有効にします。このプロパティが有効な場合、 従業員セルフサービスポータルの [サービスデスクチャット] ボタンをクリックすると、従来のチャットではなく コネクト サポートで会話が開きます。さらに、[サポート] タブが コネクト サイドバーに表示されます。 • タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所： 共同作業 > サポート管理 > プロパティ
glide.connect.support.reflect_system_messages	コネクト Support で、システム メッセージ (転送通知や自動キュー メッセージなど) を、サポート チャットから作成されるレコードに反映させるかどうかを制御します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル

コネクトサポートの追加プラグイン

コネクト Support では追加のプラグインを使用できます。これらのプラグインにより、コネクト Support に追加の機能が統合され、パフォーマンス メトリクスを追跡できるようになります。

以下の追加プラグインをアクティブ化するには、admin ロールが必要です。詳細については、「プラグインをアクティブ化する」を参照してください。

コネクトサポートの追加プラグイン

プラグイン	説明
コネクトサポートとサービスポータルの統合 [com.glide.connect.support.service-portal]	サービスポータルで使用する コネクト Support コンポーネントを追加します。
コネクトサポートマネージャーのダッシュボード [com.glide.connect.managers_dashboard]	コネクト Support のホームページと、必要なすべての設定レコードを提供します。プラグイン名には「ダッシュボード」という言葉が含まれていますが、このプラグインはパフォーマンスアナリティクスダッシュボードに関連する機能を提供しません。ホームページはダッシュボードに似ていますが、パフォーマンスアナリティクス表示するためのロールを必要としません。 **注:** コネクトサポートマネージャーダッシュボードプラグインでは、コネクト サポートが自動的にアクティブ化されません。ホームページのデータを収集するには、コネクト Suport をアクティブ化する必要があります。
ヒューマンリソース (HR) アプリケーション：HR Connect [com.snc.hr.hr_connect]	ヒューマンリソース (HR) チャット キューを設定し、HR サービスポータルでそれを利用できるようにします。 **注:** このプラグインは、[システム定義] > [プラグイン] リストに表示されません。アクティブ化するには、ServiceNow 担当者にお問い合わせください。 ヒューマンリソース (HR) アプリケーション：HR Connect プラグインは、基本的な HR 機能を提供するヒューマンリソース (HR) アプリケーション：Core [com.snc.hr.core] プラグ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コネクトサポートの追加プラグイン (続く)

プラグイン	説明
	インがまだアクティブ化されていない場合、それをアクティブ化します。
パフォーマンスアナリティクス - コンテンツパック - サービスデスクチャット [com.snc.pa.chat]	[サービスデスクチャットモニター] ダッシュボードを提供します。このダッシュボードは、コネクト Support の主なメトリクスとインジケーターを分析します。 パフォーマンスアナリティクス - コンテンツパック - サービスデスクチャットプラグインは、コネクトサポートマネージャーダッシュボード [com.glide.connect.managers_dashboard] を有効にします。
パフォーマンスアナリティクス - チャットのコンテキスト依存アナリティクス [com.snc.pa.chat.context_sensitive_analytics]	コネクト Support のフォーム内アナリティクスを提供します。これらのアナリティクスは、チャットキューエントリ [chat_queue_entry] フォームで関連リンクとして使用可能になります。また、[コンテキスト依存アナリティクス - チャット] ダッシュボードとしても使用可能です。 パフォーマンスアナリティクス - Context Sensitive Analytics for Chat プラグインは、パフォーマンスアナリティクス - コンテンツパック - サービスデスクチャット [com.snc.pa.chat] プラグインがまだ有効でなければ有効にします。

コネクトのインターフェイス

ユーザーは、標準ユーザーインターフェイス上にオーバーレイとして表示される Connect のコンパクトビュー、またはフル画面のワークスペースで作業できます。

コネクトチャットとコネクトサポートは同じインターフェイスを共有しているので、サポートエージェントはすべての会話を一元的に把握できます。

コネクトオーバーレイ

コネクトオーバーレイは、標準ユーザーインターフェイス上に表示されます。これに含まれるコネクトサイドバーは、コネクトチャットとコネクトサポート、および開いているすべてのコネクトミニウィンドウのプライマリーインターフェイスです。各ミニ ウィンドウには、ヘッダー、会話エリア、およびメッセージ フィールドがあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コネクトオーバーレイ



注:
アドミニストレーターはコネクトオーバーレイを無効にできます。こうすると、ユーザーは、コネクトワークスペース (追加のコネクトツールが含まれる全画面ウィンドウ) だけを使用できるようになります。

コネクトサイドバー

コネクトサイドバーは、コネクトチャットとコネクトサポートのプライマリーインターフェイスです。会話が一覧表示され、会話を作成する機能にアクセスできます。

デフォルトで、サイドバーは折りたたまれています。サイドバーを展開または折りたたむには、バナーフレームの [コネクトサイドバーの切り替え] アイコン ( ) をクリックします。このアイコンはインターフェイスの右端に表示されます。

コネクトチャット

サイドバーのチャット ビューは、すべてのユーザーが利用できます。コネクトサポートが有効になっている場合、ユーザーはサイドバーのチャットタブをクリックする必要があります。このタブは吹き出しアイコンで表されます。コネクトサポートが有効になっていない場合、サイドバーにはタブが表示されず、デフォルトでチャットビューが表示されます。

サイドバーのチャットビューには、現在のコネクトチャットの会話がすべて一覧表示されます。また、フィルター ツールと会話を作成するためのボタンも表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コネクトサイドバーのチャット ビュー



会話に未読のメッセージがある場合は、サイドバーの会話に数字が表示されます。サイドバーから会話を削除するには、会話をポイントして **x** アイコンをクリックします。

コネクトサポート

コネクトサポートが有効になっている場合、サイドバーのサポートビューを使用できます。サポートビューは、少なくとも 1 つのサポート キューのエージェントであるユーザーに対してのみ表示されます。ユーザーはサイドバーのサポート タブをクリックする必要があります。このタブはヘッドセット アイコンで表されます。

サポート ビューには、ユーザーが属するキューが表示されます。また、オープンなサポート会話が [ケース] の下に表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コネクトサイドバーのサポート ビュー



会話に未読のメッセージがある場合は、サイドバーの会話に数字が表示されます。

コネクトミニウィンドウ

コネクトオーバーレイでコネクトチャットまたはコネクトサポートの会話を開くと、コネクトミニウィンドウで会話が開きます。各ミニ ウィンドウには、ヘッダー、会話エリア、およびメッセージフィールドがあります。

ミニ ウィンドウ ヘッダーのメッセージ フィールドの横に、いくつかのアイコンが表示されます。

注:
それぞれの会話で表示されるアイコンは、会話タイプやその他の条件によって異なります。

チャット ミニ ウィンドウのアイコン

アイコン	名前	説明
	ユーザーを追加	会話にユーザーを追加します。このアイコンは、グループ会話とレコード会話でのみ表示されます。アドミニストレーターはコネクトサポートの会話に関してこのアイコンを有効にできます。
	ドキュメントを表示	会話に関連付けられているレコードを表示します。このアイコンは、レコード会話とサポート会話でのみ表示されます。
	新規ウィ	コネクトワークスペースで会話を開きます。コネクトワークスペースは、追加のコネクトツールを含む全画面ウィンドウです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

チャット ミニ ウィンドウのアイコン (続く)

アイコン	名前	説明
	ンドウ	
—	会話の折りたたみ/展開	会話を表示または非表示にします。または、アイコンの左側にあるミニ ウィンドウ ヘッダー内の任意の場所をクリックします。
✕	ウィンドウを閉じる	ミニ ウィンドウを閉じます。会話はコネクトサイドバーに引き続き表示され、会話を再開すると履歴が保存されます。また、Esc キーを押してミニ ウィンドウを閉じることもできます。
≡	コネクトアクション	コネクトアクションメニューを開きます。 このメニューには [転送] や [インシデントの作成] などのオプションが表示されます 。このアイコンは、会話でコネクトアクションが使用可能な場合にのみ表示されます。デフォルトでは、このアイコンはサポート会話でのみ表示されます。アドミニストレーターは、コネクトアクションを作成することで、このメニューにオプションを追加できます。
💬	メッセージ タイプ	関連付けられているレコードにメッセージをコメントまたは作業メモのどちらとして追加するかを選択します。このアイコンはレコード会話とサポート会話でのみ表示されます。
📎	ファイルの添付	ファイルを添付または送信します。1 つ以上のファイルを選択し、[開く] をクリックします。また、添付ファイルを会話に直接ドラッグ アンド ドロップして追加することもできます。

コネクトワークスペース

コネクトワークスペースは、すべてのコネクトチャットとコネクトサポートの会話を 1 か所に表示する全画面ビューです。これに含まれる会話ペインには、会話ヘッダー、展開されたミニ ウィンドウ、および会話ツール エリアが表示されます。

コネクトワークスペースを開くには、 共同作業 > コネクトチャット または、Connect ミニウィンドウで [新規ウィンドウ] アイコン ( ) をクリックします。最近の会話がない場合は、コネクトに関する役立つ情報が画面に表示されます。

コネクトワークスペースの構成要素を次に示します。

コネクトワークスペースの要素

要素	説明
サイドバー	会話にアクセスできます。ワークスペースのコネクトサイドバーの動作は、コネクトオーバーレイのサイドバーと同じです。唯一の違いは、サイドバーがコネクトワークスペースの左端に表示されることです。サイドバーの使用方法の詳細については、「コネクトサイドバー」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

コネクトワークスペースの要素 (続く)

要素	説明
会話ペイン	現在選択されている会話を表示します。
会話ツール	現在選択されている会話の主要な情報、会話メンバー、添付ファイル、および通知設定にすばやくアクセスできます。会話のタイプに応じて、いくつかの会話ツールは異なります。

コネクトワークスペース



会話ペイン

コネクトワークスペースの会話ペインには、会話ヘッダーと展開されたミニ ウィンドウが表示されます。

ヘッダーには、アバターや名前などの会話の基本的な情報が表示されます。グループ会話とレコード会話では、これらの情報を編集できます。

ヘッダーの下に、メッセージが時系列順に表示されます。ウィンドウの下部にあるテキスト入力フィールドにメッセージを入力できます。

コネクトの会話ツール

コネクトワークスペースの会話ツールエリアには複数のタブがあり、各タブはアイコンで表されます。

タブを開くにはアイコンをリックします。同じアイコンをもう一度クリックすると、タブが非表示になります。会話に表示されるタブは、会話タイプやその他の条件によって異なります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

会話ツールのタブ

タブのアイコン	タブ名	説明
	Info	以下のセクションが表示されます。各セクションは、情報が含まれている場合にのみ表示されます。 • [レコード]：レコード番号、状態、アサイニー、簡単な説明など、現在の会話に関する詳細情報が一覧表示される。このセクションに表示されるフィールドは、レコードのタイプによって異なる。このセクションは、レコード会話でのみ使用可能。 • [関連レコード]：インシデント、問題、変更など、会話で参照されたタスクレコードとビジュアルタスクボードを一覧表示する。レコード番号をメッセージとして送信するか、またはレコードを会話にドラッグすると、それがリンクとして表示される。リストには、各タスクの簡単な説明が表示される。タスクをクリックすると、新しいブラウザ タブでレコードが開く。タスクを表示する権限のある会話メンバーだけがタスクにアクセスできる。 • [リンク]：会話で参照された URL を一覧表示する。リンクをクリックすると、リンク先ページが新しいブラウザ タブに表示される。 サポート会話ではこのタブは使用できません。
	レコード	インシデントなど、現在の会話から作成されたレコードのコンパクト フォーム ビューを表示します。会話から複数のレコードが作成済みの場合は、レコードごとに個別のレコード タブが表示されます。これらのタブは、サポート会話でのみ使用できます。
	ナレッジベース	ナレッジ ホームページのコンパクト ビューを表示します。詳細については、「コネクトサポートの会話でのナレッジの共有」を参照してください。
	メンバー	現在の会話のすべてのメンバーを一覧表示します。グループ会話とレコード会話ではメンバーを追加または削除できます。
	添付ファイル	会話内のすべての添付ファイルを一覧表示します。添付ファイルをクリックすると添付ファイルが開きます。添付ファイルをアップロードするには [添付ファイルを追加] をクリックします。
	通知設定	現在の会話に関してどの通知を受け取るかを制御する設定が表示されます。詳細については、「会話通知の受信環境を編集する」を参照してください。

Connect の通知をグローバルに有効または無効にする

コネクト 通知の設定をグローバルに編集し、すべての コネクト Chat と コネクト Support の会話に関するモバイル、デスクトップ、メール、またはオーディオ通知を有効または無効にできます。

始める前に

必要なロール：なし

このタスクについて

デフォルトでは、コネクト のモバイル、メール、およびオーディオ通知がグローバルで有効になっています。デスクトップ通知を有効にする必要があります。

アドミニストレーターは、オーディオ通知に使用されるサウンドをカスタマイズできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> モバイル通知は、ServiceNow モバイル アプリケーションをインストールしている場合にのみ受信可能です。

手順

1. バナーフレームのギア アイコン ( ) をクリックして、システム設定を開きます。
2. [システム設定] ウィンドウで、[通知] タブをクリックします。
3. [カテゴリ別の通知] で [コネクト] に移動します。
4. コネクト のモバイル、デスクトップ、メール、またはオーディオ通知を有効または無効にします。
5. オプション: 次のシステム通知を設定します。
   システム通知の設定方法の詳細については、「通知条件の適用」を参照してください。

通知	説明
アクティビティ ストリーム @ メンション メール	ユーザーがアクティビティ ストリームで @ メンションされるたびに、メール アラートがそのユーザーに送信されます。
コラボレーション オフライン グループ メッセージ	スパムを制限するために、*collaboration.email_interval* プロパティで設定されている時間 (分) の経過後に、グループ会話のメンバーであるオフラインユーザーにメールを送信します。 **注:** ユーザーがオフラインであることがシステムによって登録されるまでには、ユーザーがログアウトしてから 90 秒かかります。ユーザーがログアウトしてから 90 秒以内にメッセージがユーザーに送信された場合、ユーザーは通知を受信しません。
コラボレーション オフライン メッセージ バンドル	スパムを制限するために、*collaboration.email_interval* プロパティで設定されている時間 (分) の経過後に、オフラインユーザーにメールを送信します。 **注:** ユーザーがオフラインであることがシステムによって登録されるまでには、ユーザーがログアウトしてから 90 秒かかります。ユーザーがログアウトしてから 90 秒以内にメッセージがユーザーに送信された場合、ユーザーは通知を受信しません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

通知	説明
ConnectMessagePushNotification	会話に新しいメッセージがある場合、プッシュ通知を使ってそれをユーザーに通知します。
ConnectNotificationPushNotification	ユーザーがレコードで @ メンションされた場合、プッシュ通知を使ってそれをユーザーに通知します。

次のタスク
特定の会話でどの通知を受け取るかを編集します。

コネクト通知のブラウザ サポート

コネクトチャット通知をサポートしているブラウザを次に示します。

コネクトチャットのブラウザサポート

ブラウザ	通知を有効にする手順
Chrome	**1.** Chrome ウィンドウの右上にある Chrome メニューをクリックします。 **2.** 検索項目 設定 > 詳細設定を表示... > プライバシー > コンテンツ設定. **3.** [コンテンツの設定] ウィンドウの [通知] セクションで、通知設定を選択します。
Mozilla Firefox (バージョン 44 以降)	URL の横にある情報アイコンを使用して、ブラウザの通知設定を管理します。
Safari (OS X Mavericks 以降)	**1.** Safari ウィンドウから [環境設定] を開きます 。 **2.** [通知] タブを選択します。 **3.** [許可] または [拒否] を選択して、通知にアクセスできる Web サイトを制御します。
Microsoft Edge	Windows 10 PC および EdgeHTML 14 以降のタブレットでは、デフォルトで通知が有効になっています。詳細については、「https://blogs.windows.com/msedgedev/2016/05/16/web-notifications-microsoft-edge/#pVkwubg7uvROayyl.97」を参照してください。

注:
Internet Explorer では、既定の状態で Connect の通知がサポートされていません。

会話通知の受信環境を編集する

会話ごとに、どの Connect 通知のタイプを受信するか、いつ受信するかを制御できます。

始める前に
必要なロール：なし

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このタスクについて
コネクトを現在表示していないときでも、メッセージやその他のアクティビティに関する通知をモバイル、デスクトップ、メール、およびオーディオ通知としてコネクトから送ることができます。それぞれの会話で通知設定を編集して、会話でどんな通知を受信するか、どんな場合に受信するかを制御できます。たとえば、大規模なグループ会話のメンバーの場合、すべてのアクティビティに関してモバイル、デスクトップ、およびメール通知を受信し、他のユーザーによってメンションされた場合にのみオーディオ通知を受信するようにできます。また、会話で特定のタイプの通知を完全に無効にすることもできます。

デフォルトでは、所属しているすべての会話のすべてのアクティビティについて、モバイル、メール、およびオーディオ通知を受け取ります。デスクトップ通知は、手動で有効にする必要があります。すべてのブラウザでデスクトップ通知が許可されるわけではありません。詳細については、「Connect の通知をグローバルに有効または無効にする」を参照してください。

アドミニストレーターは、オーディオ通知に使用されるサウンドをカスタマイズできます。

注:
モバイル通知は、ServiceNow モバイル アプリケーションをインストールしている場合にのみ受信可能です。

手順

1. コネクトワークスペースで会話を開きます。
2. 会話の右側にある会話ツールで、通知設定タブをクリックします（ ）。
3. 各ユーザーの必要に応じて次の設定を編集します。

注:
ある通知タイプがグローバルに無効化されている場合、そのタイプの通知を有効にするためのリンクが表示されます。会話固有の通知設定を編集するには、その前にそのリンクをクリックする必要があります。

グローバルに無効化されている通知タイプ



モバイル通知設定	次のいずれの条件でプッシュ通知を受信するかを選択します。 ○ すべてのアクティビティ用 ○ @ メンションされている場合のみ (このオプションは直接会話には使用できない) ○ 今後表示しない
デスクトップ通知設定	次のいずれの条件でデスクトップ通知を受信するかを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

	○ すべてのアクティビティ用 ○ @ メンションされている場合のみ (このオプションは直接会話には使用できない) ○ 今後表示しない
メール設定	次のいずれの条件でメール通知を受信するかを選択します。 ○ すべてのアクティビティ用 ○ @ メンションされている場合のみ (このオプションは直接会話には使用できない) ○ 今後表示しない
オーディオ通知設定	次のいずれの条件でオーディオ通知を受信するかを選択します。 ○ すべてのアクティビティ用 ○ @ メンションされている場合のみ (このオプションは直接会話には使用できない) ○ 今後表示しない
システムメッセージ通知	システム通知メッセージを有効または無効にします。システム通知メッセージは、会話のメンバーが変更された場合やビジュアル タスクボードが更新された場合などに自動的に生成されます。直接会話ではこのオプションを使用できません。

プロファイル画像のアップロード

コネクト Chat と コネクト Support の会話でアバターとして使用するプロファイル画像をライブフィード プロファイルにアップロードできます。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
プロファイル画像のないユーザーの場合、イニシャルのアバターが表示されます。アドミニストレーターは、ライブフィード写真がない場合に表示されるユーザー レコード内のプロファイル画像をアップロードできます。

手順

1. 移動先 すべて > 共同作業 > ライブフィード.

2. 画像のタイトル、またはイニシャルとタイトルをクリックします。



3. 写真を追加するには、次のいずれかの操作を行います。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 使用する写真ファイルを見つけて、それを既存の写真の上にドラッグします。
- 既存の画像の上にカーソルを合わせると (スマートフォンまたはタブレットの場合はインターフェイスで写真をタップすると)、[画像のアップロード] リンクが表示されます。このリンクをクリックし、使用する写真が保管されている場所に移動してから [開く] をクリックします。

関連情報

自分のライブフィードプロファイルを更新する

コネクト の会話にファイルをドラッグする

コネクトチャットと コネクト サポートのドラッグアンドドロップ機能を使うと、外部の添付ファイルやリンク、またはインスタンス内のアイテムを簡単に共有できます。

始める前に

必要なロール：なし

このタスクについて

アプリケーションナビゲーターのアイテム、リストのレコードまたはパンくずリスト、[自分のタスクボード] ページのビジュアルタスクボードなど、インスタンス内からアイテムをドラッグできます。

手順

コネクト ミニ ウィンドウでアイテムをドラッグします。

リストからレコードをドラッグするには、[参照] アイコン (ⓘ)、レコード番号、または参照列の値をドラッグします。

コネクト では、プラットフォームと同じファイル拡張子が受け入れられます。詳細については、「添付ファイルの追加と管理」を参照してください。

Connect の会話での **Visual Task Boards** の共有

Visual Task Boards を コネクトチャット またはコネクトサポートの会話で共有することができます。

始める前に

必要なロール：なし

手順

1. 移動先 すべて > セルフサービス > ビジュアルタスクボード.
2. タスクボードを コネクト ミニ ウィンドウにドラッグします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクボードへのリンクが会話に表示されます。また、コネクトワークスペースに表示される会話ツールにもタスクボードがリストされます。ボードのメンバーである会話メンバーだけが、タスクボードにアクセスできます。「コネクト でのレコードのフォロー」でタスクボードを共有すると、レコードアクティビティストリームではそれが URL として表示されます。

関連情報

- コネクト
- ビジュアルタスクボード

コネクトの会話でユーザーをメンションする

グループ会話で他のユーザーの注意を引くには、そのユーザーをメンションします。

始める前に

必要なロール：なし

このタスクについて

自分がメンションされたときにだけ通知を受け取るように、通知を設定することができます。あるユーザーをメンションすると、そのユーザーの基本情報を確認してユーザーにダイレクト メッセージを送信するためのショートカットが作成されます。



手順

1. コネクトのグループ会話を開きます。
2. メッセージ フィールドに @ 文字を入力します。
   会話のメンバーの名前を含む候補メニューが表示されます。
3. メンションするユーザーを選択し、メッセージを送信します。

コネクトの管理

アドミニストレーターは、コネクトチャットとコネクトサポートの両方に影響を与えるさまざまなパフォーマンス設定と機能を設定できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注:
さらに、コネクトチャット専用またはコネクトサポート専用の管理オプションもあります。詳細については、「コネクトチャットの管理」と「コネクトサポートの管理」を参照してください。

Connect のプロパティ

[Connect のプロパティ] ページには、Connect のさまざまな設定オプションが表示されます。

重要:
コネクトチャットを使用するには コア UI が必要です。コネクトチャットは ネクストエクスペリエンス ではサポートされていません。ネクストエクスペリエンス をオンにすると、コネクトチャット機能が動作しなくなります。詳細については、「Next Experience UI (ネクストエクスペリエンス UI)」を参照してください。

admin ロールを持つユーザーは、次の場所に移動してこれらのプロパティにアクセスできます。 コネクト > アドミニストレーション > プロパティ.

注:
プロパティの多くはコネクトサポートにも影響を与えます。

コネクト のプロパティ

プロパティ	説明
在席状況の無効化。 glide.ui.presence.disabled	有効にすると、ユーザープレゼンスがグローバルにオフになります。このプロパティを有効にすると、コネクト だけでなく、プラットフォーム全体でユーザープレゼンスがオフになります。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所： コネクト > アドミニストレーション > プロパティ • 詳細：ユーザープレゼンス
フレームセットでコネクトを有効にする。 collaboration.frameset	コネクト オーバーレイを表示するかどうかを決定します (有効な場合に表示)。このプロパティは コネクト Support にも影響を与えます。 • タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所： 共同作業 > アドミニストレーション > プロパティ • 詳細：Connect オーバーレイの無効化
YouTube へのリンク、ニュース記事、画像などを使ったコンテンツをメッセージに表示する目的で、コネクト で外部リンク メタ データを取得できるようにする。	コネクト で外部サイトの URL をリンクとして表示できるようになります。このプロパティを無効にすると、インスタンス外部の場所を示す URL がプレーン テキストとして

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コネクト のプロパティ (続く)

プロパティ	説明
glide.ui.url.external、glide.ui.url.external.content	表示されます。このプロパティは コネクト Support にも影響を与えます。 • タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所： 共同作業 > アドミニストレーション > プロパティ
未読メッセージを収集してオフライン ユーザーにメールを送信するまでの待機時間 (分)。 collaboration.email_interval	非アクティブなユーザーに コネクト 通知メールを送信するまでにシステムが待機する期間を分単位で設定します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：3 • 場所： 共同作業 > アドミニストレーション > プロパティ • 詳細：メール通知間隔の設定
検索中に表示する最新の会話の最大数。(デフォルト = 50)	コネクト で会話を検索したときに表示される結果の数を設定します。システムプロパティ [sys_properties] テーブルに、このプロパティが *connect.search.conversation_limit* として表示されます。 • タイプ：整数 • デフォルト値：50
新しいメッセージ、サポート会話の転送、および コネクト の @ メンションをユーザーに 通知 する際に再生するオーディオファイル。このプロパティの値は、db_audio テーブルにあるオーディオ ファイルの [名前] フィールドを指している必要がある。 connect.notification.audio_alert	コネクト での新しいメッセージ、サポート会話の転送、および @ メンションをユーザーに 通知するときに再生するオーディオファイルを指定します。このプロパティの値は、オーディオ ファイル [db_audio] テーブルにあるレコードの [名前] フィールドを指している必要があります。このプロパティは コネクト Support にも影響を与えます。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：コネクト_alert.mp3 • 場所： 共同作業 > アドミニストレーション > プロパティ • 詳細：コネクトのオーディオ通知音のカスタマイズ
コネクト にアクセスできるロールを含む、カンマ区切りの許可リスト。空の場合、すべてのロールが許可される。	コネクト にアクセスするために必要なユーザー ロールを決定します。この値が空白の

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コネクト のプロパティ (続く)

プロパティ	説明
connect.roles	場合、ロールは不要です。このプロパティはコネクト Support にも影響を与えます。 **注:** コネクト へのアクセスを特定のロールに制限する場合は、コネクト のモジュールおよびその他のアクセス ポイントのロール要件を更新することを検討してください。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：<空> • 場所： 共同作業 > アドミニストレーション > プロパティ
タスクに関連するコラボレーション ドキュメント会話またはライブフィード レコード フィードを表示するためのボタンを、タスク フォームに表示するかどうかを指定する。注意：[コラボレーション] ボタンが有効になるのは、collaboration.frameset = true でフレーム セット表示もまた有効になっている場合に限る。 glide.live_feed.task_header_button	*live_feed=true* ディクショナリ属性が設定されているテーブルのフォームヘッダーに、[ライブフィードを表示] アイコン ( ) および [フォロー] ボタンを表示するかどうかを決定します。 • タイプ：選択リスト • デフォルト値：collaboration • 他の可能な値： ◦ **both**：[ライブフィードを表示] アイコンと[フォロー] ボタンの両方を有効にします。 ◦ **live_feed**：[ライブフィードを表示] アイコンを有効にします。 ◦ **none**：[ライブフィードを表示] アイコンと [フォロー] ボタンの両方を無効にします。 • 場所： 共同作業 > アドミニストレーション > プロパティ • 詳細：レコード会話の設定
[インシデント] フォームにある従来のチャットの [チャット ルームの作成または参加] リンクを無効にする (リンクを表示するには、チャット プラグインを有効にする必要がある)。 glide.connect.enabled	[チャット ルームの作成または参加]関連リンクを非表示にします。これは、従来のチャットが有効になっているときに [インシデント] フォームに表示される関連リンクです。従来のチャットと コネクト Chat を同時に使用しないでください。また、このプロパティを変更しないでください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コネクト のプロパティ (続く)

プロパティ	説明
	• タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所： 共同作業 > アドミニストレーション > プロパティ

ポーリング間隔の設定

ポーリング間隔は、システムが新しい コネクト メッセージをポーリングする頻度を決定します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
デフォルトの間隔は 10 秒です。この値は変更できます。ポーリング間隔が短くなるほど、新しいメッセージが頻繁にチェックされ、パフォーマンスへの影響が大きくなります。

> **注:**
> この設定は、コネクトチャットおよび コネクト サポートに影響を与えます。

手順

1. **sys_properties.list** に移動します。
2. `collaboration.polling_interval` プロパティを見つけ出します。
3. [値] に異なる秒数を設定します。
   ポーリング間隔を 2 より小さい値に設定すると、システムに大きな負担がかかる可能性があり、また 10 よりも大きい値を設定するとユーザー エクスペリエンスが低下する可能性があります。

Connect オーバーレイの無効化

デフォルトでは Connect オーバーレイは有効になっており、標準ユーザーインターフェイスと統合されています。コネクトオーバーレイを無効にできます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
コネクトオーバーレイを無効にして、[コネクトサイドバーの切り替え] アイコンをバナーフレームから削除するには、`collaboration.frameset` プロパティを **[false]** に設定します 。

手順

1. 移動先 すべて > コネクト > アドミニストレーション > プロパティ.
2. [フレームセットでコネクトを有効にする] (`collaboration.frameset`) というプロパティを見つけて、チェックボックスをオフにします。
3. [保存] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果
フレームセットが無効な場合、すべてのコネクトチャットはコネクトワークスペースで開きます。コネクトチャットを完全に無効にする方法の詳細については、「無効化 コネクトチャット」を参照してください。

コネクトのオーディオ通知音のカスタマイズ

デフォルトのコネクトオーディオ通知音を、任意のオーディオ ファイルに置き換えることができます。

始める前に
必要なロール：admin

通知音として使用するオーディオファイルをアップロード します。

必要なロール：admin

このタスクについて
オーディオ通知音は、コネクトサポートの会話を含むコネクトのすべての会話タイプに使用されます。

手順

1. 移動先 すべて > システム **UI** > オーディオファイル.
2. 通知音として使用するオーディオ ファイルを見つけて、[名前] の値をコピーします。
3. 移動先 コネクト > アドミニストレーション > プロパティ.
4. [コネクトでの新しいメッセージ、サポート会話の転送、および @ メンションをユーザーに通知する際に再生するオーディオファイル。] (*connect.notification.audio_alert*) というプロパティを見つけ、デフォルト値をオーディオファイルの名前に置き換えます。
5. [保存] をクリックします。

タスクの結果
エンド ユーザーは、サポート チャットの送受信時にオーディオ通知を受信します。サポート エージェントは、チャット ウィンドウにフォーカスがない場合にのみ、受信チャットのオーディオ通知を受信します。

コネクトアクションの管理

コネクトアクションを作成または変更して、コネクトチャットまたはコネクトサポートの会話にカスタム機能を提供できます。

始める前に

> **重要:**
>
> コネクトチャットを使用するには コア UI が必要です。コネクトチャットは ネクストエクスペリエンス ではサポートされていません。ネクストエクスペリエンス をオンにすると、コネクトチャット機能が動作しなくなります。詳細については、「Next Experience UI (ネクストエクスペリエンス UI)」を参照してください。

コネクトアクションのアイコンをカスタマイズする場合は、 共同作業 > アドミニストレーション > アクションアイコン をクリックして、使用可能なアイコンとそのクラス名を表示します。使用するアイコンのクラス名をメモします。

必要なロール：admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このタスクについて
定義されている条件に基づき、1 つ以上の コネクトアクションが会話で使用可能な場合は、メッセージ入力フィールドの横に コネクトアクション メニューが表示されます。ユーザーが コネクトアクションを選択すると、そのアクション用に定義されているスクリプトが実行されます。

手順

1. 移動先 コネクト > アドミニストレーション > アクション.
2. [新規] をクリックするか既存のレコードを開いてテーブルを編集します。
3. フォームのフィールドに入力します。

[コネクトアクション] フォーム

フィールド	説明
条件	JavaScript 条件ステートメントです。会話でアクションを使用可能にするには、この条件が true を返す必要があります。たとえば、コネクトサポートの会話でのみアクションを表示するには、`conversation.type === "support"` または `conversation.table === 'chat_queue_entry'` と入力します。 *`conversation`* オブジェクトの詳細については、GlideConversation API リファレンスドキュメントを参照してください。
ヒント	このフィールドは使用されません。
アイコンクラス名	使用するアイコンのクラス名です。 使用可能なすべてのアイコンとそのクラス名を表示するには、 共同作業 > アドミニストレーション > アクションアイコン.
順序	コネクトアクション メニューのその他の項目と比べた、アクションの相対的順序です。

スクリプト	アクションの実行時に実行されるスクリプトです。たとえば、会話に基づいて新しいインシデントを作成するには、次のコードを入力します。
	
	`response.newRecord("incident",{`
	`  short_description: conversation.document.short_description ||"",`
	`  caller_id: conversation.document.opened_by`
	`});`
	
	`response` オブジェクトの詳細については、ConnectActionResponse API リファレンスドキュメントを参照してください。
	
	注:
	タスクテーブルに基づいてのみ、コネクトアクションを作成できます。

ショートカット	会話で「/」文字の後にこのテキストを入力すると、アクションがトリガーされます。
タイトル	コネクトアクション メニューに表示されるテキストです。各コネクトアクションのタイトルを一意にしてください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果

[コネクトアクション] フォーム



レコード カードのフィールドの設定 コネクト

コネクトチャット の会話にレコードがリンクされているか、会話からレコードが作成されている場合、レコードの詳細がチャットウィンドウにカードとして表示されます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

カードビューは、コネクトチャットページ全体と コネクト Support 会話のエンドユーザービューにのみ適用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. インシデントリストビューのいずれかの列名でメニューアイコン (☰) を選択します。
2. 列名を右クリックして、 構成 > リストレイアウト.



3. [インシデントリストの設定 (Configuring Incidents List)] 画面で、[ビュー名] リストから [新規] を選択します。



4. [新規ビューの作成] ダイアログで、[ビュー名] フィールドに「コネクト」と入力します。



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フォームビューの作成の詳細については、「ビューの作成と削除」を参照してください。

[作成者] フィールドと [更新日] フィールドは、ビューに表示されるかどうかにかかわらず、カードから削除できません。リスト内の順序に関係なく、カードでは常に [簡単な説明] フィールドが先頭に表示されます。

5. コネクト カードに表示するフィールドを選択し、[保存] を選択しま



す。

6. カードに コネクトチャット 会話のフィールドが表示されていることを確認します。

特定の URL の無効化 コネクト

ユーザーが特定の Web サイトにアクセスできないようにするには、特定のトップレベル ドメイン (TLD) へのリンクを無効にします。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. ナビゲーションフィルターで、「sys_properties.list」と入力します。
2. *glide.ui.url.external.top_level_domains* システムプロパティを検索します。
3. 値フィールドで、ユーザーにアクセスを許可しない TLD をすべて削除します。
   たとえば、制限対象の Web サイトに共通して使われている TLD (xxx、adult など) を削除します。

   TLD のリストは、上位 200 個の最も一般的なドメインに基づいています。

タスクの結果

値フィールドに含まれていない TLD は、コネクト でクリックできなくなります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コネクトチャット

リアルタイムメッセージングツールコネクトチャットを使用すると、ユーザーは適切な担当者にすぐに連絡して、個人ユーザーやグループと会話し、ファイルを迅速に共有し、あらゆるレコードを共同編集できます。

重要:

コネクトチャットは ネクストエクスペリエンス では利用できません。Yokohama 以降、サイドバー を使用して ネクストエクスペリエンス で特定の コネクトチャット機能を利用できます。コネクトチャット と サイドバー の違いに関する詳細については、「KB1123615 – Moving from Connect Chat to Sidebar (コネクトチャットからサイドバーへの移動)」または「Next Experience （次の体験）」を参照してください。

コネクトチャットは、レコード、ビジュアルタスクボード、関心のあるトピック、またはユーザーグループによるコミュニケーションを促進します。

搭載機能：

- 2人のユーザー間での直接会話。
- 3 人以上のユーザー間のグループ会話。
- レコードにリンクされた会話。コメントと作業メモがリアル タイムで会話に表示され、ユーザーは会話からレコードを直接更新できる。
- リンク、ファイル、およびレコードのドラッグアンドドロップによる共有。

コネクトチャットを使用するにはコア UI が必要です。

このビデオではコネクトチャットの使用方法を紹介します。

コネクトチャットの使用方法

このビデオではコネクトサポートの使用方法を紹介します。

コネクトサポートの使用方法

注:
コネクトチャットは従来のチャットに置き換わるものではありませんが、いくつかの同じ機能を提供している。これらの機能を同時に使用しない。

コネクトチャットの使用法

すべてのユーザーは コネクトチャット にアクセスできます。コネクトチャットでは、使い慣れたチャット インターフェイスで、共同作業するすべてのユーザーとドキュメントの最新情報を常に把握できます。

コネクトチャット は実質的にセットアップが不要であり、すぐに利用できます。コネクトチャットではさまざまな会話がサポートされているので、ソーシャル ツールとして、または特定のレコードを追跡する便利な手段として使用できます。

直接会話またはグループ会話の開始

コネクトチャットでは 1 人以上のユーザーとの会話を開始できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に

重要:

コネクトチャットを使用するには コア UI が必要です。コネクトチャットは ネクストエクスペリエンス ではサポートされていません。ネクストエクスペリエンス をオンにすると、コネクトチャット機能が動作しなくなります。詳細については、「Next Experience UI」を参照してください。

必要なロール：なし

このタスクについて
2 人のユーザー間の会話を直接会話と呼びます。3 人以上のユーザー間の会話をグループ会話と呼びます。

手順

1. コネクトサイドバーのチャット ビューで、フィルターの横にあるプラス アイコン (**+**) をクリックします。
   コネクトミニウィンドウが表示されます。
2. [宛先] フィールドに、チャット相手のユーザーの名前を入力します。
   文字を入力していくと、候補が表示されます。
3. オプション: グループ会話を作成するには、さらに名前を入力します。
   グループ会話のメンバーを後で追加または削除できます。直接会話の作成後に、別のメンバーを直接会話に追加することはできません。
4. Enter キーを押して、メッセージ フィールドにフォーカスを移動させます。
5. メッセージを送信すると会話を作成されます。
   コネクトサイドバーに会話が追加され、すぐにアクセスできるようになります。

コネクトでのレコードのフォロー

使い慣れたチャットインターフェイスでコネクトチャットのレコードをフォローし、発生したアクティビティを追跡できます。あるレコードをフォローすると、レコード会話のメンバーになります。

始める前に

重要:

コネクトチャットを使用するには コア UI が必要です。コネクトチャットは ネクストエクスペリエンス ではサポートされていません。ネクストエクスペリエンス をオンにすると、コネクトチャット機能が動作しなくなります。詳細については、「Next Experience UI」を参照してください。

必要なロール：コネクトでフォローするレコードにアクセスするのに必要なロール

このタスクについて
このタスクを完了するには、先にコネクト (com.glide.connect) プラグインをアクティブ化する必要があります。

コネクトで作成したレコード会話は、ライブフィードではレコードフィードとなります (その逆も同様です)。直接会話やグループ会話とは異なり、レコード会話でのすべてのメッセージはコメントまたは作業メモです。

注:
デフォルトでは、タスク [task] を拡張するすべてのテーブルでレコード会話が有効になります。アドミニストレーターは必要に応じて、追加のテーブルの会話の記録を有効または無効にできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. タスク レコードに移動します。
2. 次のいずれかのアクションを実行します。

オプション	説明
レコードをフォローする	フォーム ヘッダーで [フォロー] をクリックします 。 レコード会話のメンバーとして追加されますが、会話は開きません。コネクトサイドバーから会話を開くことができます。
レコードをフォローし、チャット ミニ ウィンドウを開く	**a.** フォーム ヘッダーで、[フォロー] ボタンの下矢印をクリックします。 **b.** [コネクトミニを開く] を選択します。 レコード会話のメンバーとして追加され、コネクトミニ ウィンドウでレコード会話が開きます。
レコードをフォローし、コネクトワークスペースを開く	**a.** フォーム ヘッダーで、[フォロー] ボタンの下矢印をクリックします。 **b.** [コネクトフルを開く] を選択します。 レコード会話のメンバーとして追加され、コネクトワークスペース (全画面ビュー) でレコード会話が開きます。

[フォロー] ボタンのラベルが [フォロー中] に変わります 。

3. コネクトからコメントまたは作業メモをレコードに直接追加します。
コメントと作業メモをレコードに追加すると、それらがレコード会話に表示されます。同様に、会話に追加したコメントと作業メモもレコードに表示されます。

   a. レコード会話のテキスト入力フィールドの横にある [メッセージ タイプ] アイコン ( ) をクリックします。

   b. [コメント] または [作業メモ] を選択します。

   c. メッセージを入力します。
デフォルトでは、レコード会話メッセージは作業メモとして追加されます。

   注:
   添付ファイルをレコード会話に追加すると、その添付ファイルは基礎となるレコードにも添付されます。

次のタスク
レコード会話の通知設定を編集します。

関連情報

ライブフィードコア UI

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

会話の基本的な詳細情報の編集

コネクトチャットでは、グループ会話またはレコード会話のアバター、名前、および説明をカスタマイズできます。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
直接会話ではこれらの詳細は編集できません。

> **注:**
> デフォルトで、レコード会話の名前と説明はそれぞれレコードの名前と簡単な説明になります。ただし、レコード会話の名前または説明を編集しても、基礎となるレコードの内容は変更されません。

手順

1. コネクトワークスペースでグループ会話またはレコード会話を開きます。
2. アイコンの左側にある会話ヘッダー内の任意の場所をクリックします。
   会話の詳細を編集するためのポップアップが表示されます。
3. 必要に応じて、会話の画像、名前、説明を編集します。
4. [保存] をクリックします。

会話メンバーの追加または削除

コネクトチャットでは、グループ会話またはレコード会話のメンバーが他の会話メンバーを追加または削除できます。直接会話の場合はメンバーが 2 人のみであり、会話の作成後にメンバーを会話に追加することはできません。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. コネクト ワークスペースでグループ会話またはレコード会話を開きます。
2. 会話ペインの右側にある会話ツールで、[メンバー リスト] タブ ( ) をクリックします 。
3. 次のいずれかのアクションを実行します。

オプション	説明
メンバーを追加する	**a.** [グループにメンバーを追加] をクリックします。 **b.** 検索フィールドを使用し、ユーザーを検索して選択します。
メンバーを削除する	**a.** メンバー名をポイントします。 **b.** マイナス アイコン (-) をクリックします。

ビジュアル タスク ボードでのコネクトの会話の作成

ビジュアルタスクボードからコネクトチャットの会話を作成することで、ボードメンバーと共同作業し、発生したアクティビティを追跡します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
タスク ボードから会話を作成すると、すべてのボード メンバーがその会話のメンバーになります。タスク ボードと会話の間でメンバーが同期されます。たとえば会話からユーザーを削除すると、そのユーザーはボードからも自動的に削除されます。

手順

1. 移動先 すべて > セルフサービス > ビジュアルタスクボード.
2. タスク ボードを開きます。
3. ボード ヘッダーで [ボード メンバーとコネクト] アイコン ( )をクリックします。
   ボードのレコード会話が自動的に開きます。すべてのボード メンバーが会話のメンバーになります。

関連情報

コネクトチャット

ビジュアルタスクボード

コネクトチャットの管理

アドミニストレーターは、コネクトチャット のさまざまなパフォーマンス設定と機能を構成できます。

注:
また、コネクトチャット と コネクトサポートの両方に適用される設定もあります。詳細については、「コネクトの管理」を参照してください。

メール通知間隔の設定

メール通知間隔により、非アクティブなユーザーにコネクトチャットメール通知を送信するまでのシステムの待機時間が決まります。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
デフォルトの間隔は 3 分です。この値は変更できます。

手順

1. 移動先 すべて > コネクト > アドミニストレーション > プロパティ.
2. [未読メッセージを収集してオフラインユーザーにメールを送信するまでの待機時間 (分数)。] (`collaboration.email_interval`) プロパティを見つけ、その値に異なる分数を設定します。
3. [保存] をクリックします。

タスクの結果
オフライン ユーザーにコネクトメッセージが送信されると、collaboration.new_offline_message イベントが発生します。システムは、collaboration.email_interval プロパティに指定された時間だけ待機した後、(会話が ピアツー ピアであるか、グループ会話であるかに応じて) collaboration.notify_offline_user イベントおよび collaboration.notify_offline_user.group イベントをトリガーします。sysevent_email_action レコードは collaboration.notify_offline_user(.group) を待機し、最後の

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

collaboration.email_interval 期間 (分) の間にユーザーがその会話で受け取ったすべてのメッセージを含むメール通知を作成します。

テーブルのレコード会話の有効化

デフォルトでは、タスク [task] を拡張するすべてのテーブルでレコード会話が有効になります。タスクを拡張する追加のテーブルで、レコード会話を設定することができます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
レコード会話を作成するには、ユーザーがフォーム ヘッダーの [フォロー] ボタンを使用できる必要があります。ボタンを表示してテーブルのレコード会話を有効にするには、次の条件が満たされている必要があります。

- テーブルの *live_feed* ディクショナリ属性が **[true]** に設定されていること。デフォルトでは、タスク [task] を拡張するすべてのテーブルで *live_feed=true* が設定されている。
- *glide.live_feed.task_header_button* プロパティが **[both]** または **[collaboration]** に設定されていること。デフォルトでは、**[collaboration]** は *glide.live_feed.task_header_button* に設定されている。

手順

1. レコード会話を有効にするテーブルのリスト ビューに移動します。
2. リストのバージョンに合わせて適切なアクションを実行します。
   テーブルのディクショナリ エントリのリストが表示されます。
3. [タイプ]が [コレクション] に設定されているディクショナリ エントリを開きます 。
   [辞書エントリ] フォームが表示されます。
4. [属性] 関連リストで [新規] をクリックします。
   [ディクショナリ属性] フォームが表示されます。
5. [属性] フィールドに「ライブフィード」と入力します。
6. [値] フィールドに「true」と入力します。
7. [**Submit** (送信)] を選択します。
8. 移動先 共同作業 > アドミニストレーション > プロパティ.
9. [タスクに関連するコラボレーションドキュメント会話またはライブフィードレコード フィードを表示するためのボタンを、タスクフォームに表示するかどうかを指定する] (*glide.live_feed.task_header_button*) というプロパティを見つけます。
10. このプロパティが **both** または **collaboration** に設定されていることを確認します。
    また、*glide.live_feed.task_header_button* プロパティは、[ライブフィードを表示] アイコン ( ) を表示するかどうかも制御します。このプロパティが **[collaboration]** に設定されている場合、[ライブフィードを表示] アイコンはフォームヘッダーに表示されません。

関連情報

辞書属性

ユーザーがコネクトですべてのテーブルのレコードをフォローできないようにする

デフォルトでは、ユーザーはコネクトでタスク [task] を拡張するすべてのテーブルのレコードをフォローできます。すべてのテーブルに関してこの機能を無効にできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
すべてのテーブルでレコード会話を無効にするには、*glide.live_feed.task_header_button* プロパティを編集し、[フォロー] ボタンがすべてのフォームヘッダーに表示されないようにします。

手順

1. **sys_properties.list** に移動します。
2. *glide.live_feed.task_header_button* プロパティを見つけ出します。
3. [値] に **live_feed** を設定します。

ユーザーがコネクトで特定のテーブルのレコードをフォローできないようにする

デフォルトでは、ユーザーはコネクトでタスク [task] を拡張するすべてのテーブルのレコードをフォローできます。特定のテーブルに関してこの機能を無効にできます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
特定のテーブルのレコード会話を無効にするには、[フォロー] ボタンがそのテーブルのフォームヘッダーに表示されないようにします。そのためには、テーブルの *live_feed* ディクショナリ属性を **[false]** に設定します。

手順

1. レコード会話を無効にするテーブルのリスト ビューに移動します。
2. リストのバージョンに合わせて適切なアクションを実行します。
   テーブルのディクショナリ エントリのリストが表示されます。
3. [タイプ]が [コレクション] に設定されているディクショナリ エントリを開きます 。
   [辞書エントリ] フォームが表示されます。
4. [属性] 関連リストで [ライブフィード] ディクショナリ属性を見つけます。
5. [値] に **false** を設定します。
   このディクショナリ属性を **false** に設定すると、テーブルの [ライブフィードを表示] アイコン ( ) も削除されます。

関連情報

辞書属性

無効化 コネクトチャット

コネクトチャット を無効にすると、プラットフォーム内でユーザーがチャットできなくなります。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
コネクトチャット を無効にすると、コネクトチャット サイドバー アイコンが非表示になります。ユーザーがナビゲーション ペインから コネクトチャット にアクセスしようとすると、コネクトが無効になっていることを通知するメッセージが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. ナビゲーションフィルターに「sys_properties.list」と入力し、Enter キーを押します。
2. *glide.connect.chat.disabled* プロパティを検索します。
3. このプロパティの値を **true** に設定します。

コネクトサポート

リアルタイムのメッセージングツールである コネクトサポートを使用すると、サポートエージェントはサポートケースを簡単に追跡し、解決策をすばやく見つけて、問題を迅速に解決できます。

重要:

Utah 以降、コネクトサポートは廃止され、新しいアクティベーションではサポートされていないか、使用できません。同様の機能については、高度な作業アサイン および エージェントチャット に移動してください。詳細については、「コネクトサポートから高度なワークアサインメントおよび エージェントチャットに移行」を参照してください。

コネクトサポート は、コネクト のメッセージングプラットフォーム上にビルドされています。コネクト のインターフェイス、セットアップ、および管理に関する一般的な情報については、「コネクト」を参照してください。コネクトサポート が有効な場合、サポートエージェントとして指定されているユーザーは、コネクト サイドバーのサポートタブにアクセスできます。

コネクトサポートを使用すると、次のことが可能になります。

- アドミニストレーターはチャット キューを作成し、ライブ サポートへのユーザー アクセスを可能にすることができる。
- サポート エージェントはキューを監視してサポートを即時に提供できる。
- ユーザーはドラッグアンドドロップ操作でリンク、ファイル、レコードを共有できる。

コネクトサポートを使用するには コア UI が必要です。

注:
コネクトサポートはレガシーチャットに代わるものではありませんが、いくつかの同じ機能を提供します。これらの機能を同時に使用しないでください。

着信するコネクトサポート会話の監視

コネクトサイドバーのサポート タブでは、自分がエージェントとなっているキューを監視し、着信する会話を受け入れることができます。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて

注:
サポート タブは、1 つまたは複数のキューのエージェントである場合にのみ表示されます。

手順

1. 移動先 すべて > コネクト > コネクトサポート.
   コネクトワークスペースが新しいタブで開きます。
2. コネクトサイドバーで、ヘッドセット アイコン ( ) によって示されるサポート タブをクリックします。
   サポート タブに、所属するキューが表示されます。また、オープンなサポート会話が [ケース] の下に表示されます。ユーザーがサポート会話を開始するか、またはエージェントが会話をキューに

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

転送すると、関連付けられたキューに所属するすべてのエージェントがその会話を受け入れることができます。また、エージェントは自分に直接、会話を転送するよう要求することもできます。

コネクトサイドバーのサポート タブ



3. 次のいずれかの方法で会話を受け入れます。

オプション	説明
キューから会話を受け入れる	[キュー] の下で、該当するキューの横にある [承認] をクリックします。 会話ペインで会話が開き、サイドバーの [ケース] セクションにエントリが表示されます。
転送要求を受け入れる	[ケース] の下の転送要求の横にある [承認] をクリックします。 転送要求  会話ペインで会話が開きます。会話を転送したエージェントは、その会話にとどまることができます。

4. ユーザーに返信するか、問題解決を支援します。
デフォルトでは、メッセージはコメントとして会話レコードに追加され、ユーザーに表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. オプション: Zoom 会議を開始して、顧客の問題をより迅速に解決できます。
   詳細については、「チャットから Zoom 会議を開始する」を参照してください。

関連情報

コネクトチャットサポートでのサーベイの設定

コネクトサポートの会話でのナレッジの共有

コネクトワークスペースのサポート ビューには、ナレッジ (情報記事) を簡単に検索して会話で共有できるナレッジ ツールが組み込まれています。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
ナレッジ ツールを使用してユーザーの質問について調べ、迅速かつ容易に解決策を提供できます。

手順

1. コネクトワークスペースでサポート会話を開きます。
   コネクトミニ ウィンドウではナレッジ ツールを使用できません。
2. 会話ペインの右側にある会話ツール エリアで、開いているブック アイコンとして表されるナレッジ ベース タブをクリックします。

   会話ツール ペインにナレッジ ホームページが表示されます。



3. ユーザーの問題に関連する記事を検索します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナレッジの検索について、詳しくは「ナレッジ管理 v3 による検索」を参照してください。

4. 会話で記事を共有するには、ナレッジ記事のリンクを会話ペインにドラッグし、表示されるドロップ ゾーン内の任意の場所にドロップします。

別のエージェントまたはキューへのコネクトサポート会話の転送

コネクトサポートの会話を、キュー内の別のエージェントまたは別のキューに転送できます。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. コネクトサポートの会話を開きます。
2. 会話の下にあるメニューアイコン ( ) をクリックし、コネクトアクションメニューを開きます。
3. コネクトアクションメニューで [転送]を選択します 。
   転送ダイアログ ボックスが開きます。



4. 次のいずれかのアクションを実行します。

オプション	説明
会話をエージェントに転送する	**a.** 転送要求を開始するには、エージェントの名前の横にある [転送] をクリックします。 オンラインになっているエージェントを必ず選択してください。アバターに緑色の点が表示されている場合、そのユーザーはオンラインです。 転送先に受け入れられる前の時点であれば、いつでも転送を取り消すことができます。 

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
	b. 転送が受諾されたら、表示されるダイアログボックスで次のいずれかのオプションを選択します。 ▪ [待機]：会話に残る。これはウォーム転送とも呼ばれる。このオプションは、新しいエージェントにバックグラウンド情報を提供したり、ユーザーを新しいエージェントに紹介したりする場合に理想的。 ▪ [放置] ：会話を終了する。これはコールド転送とも呼ばれる。
会話をキューに転送する	キューの横にある [転送] をクリックします。 会話から自分自身が自動的に削除され、選択したキューに会話が入ります。

コネクトサポート 会話へのユーザーの追加

コネクトサポート 会話にユーザーを追加できます。

始める前に

会話にユーザーを追加できるようにするには、アドミニストレーターが事前に *glide.connect.support.add_members* プロパティを有効にしておく必要があります。

必要なロール：なし

手順

1. コネクト ワークスペースでグループ会話またはレコード会話を開きます。
2. 会話ペインの右側にある会話ツールで、[メンバー リスト] タブ ( ) をクリックします 。
3. 次のいずれかのアクションを実行します。

オプション	説明
メンバーを追加する	**a.** [グループにメンバーを追加] をクリックします。 **b.** 検索フィールドを使用し、ユーザーを検索して選択します。
メンバーを削除する	**a.** メンバー名をポイントします。 **b.** マイナス アイコン (-) をクリックします。 アサインされたサポートエージェントをコネクトサポート会話から削除することはできません。

注:
アサインされたサポートエージェントだけが、コネクトサポート会話からインシデントを作成できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コネクトサポートの会話のエスカレート

コネクトサポートの会話に関するエスカレーションパスが定義されている場合は、ショートカットを使用してコネクトサポートの会話を別のキューにエスカレートできます。

始める前に

チャットキュー [chat_queue] テーブルの [エスカレーション先] フィールドを使用して、キューのエスカレーションパスを定義します。詳細については、「コネクトサポートキューの管理」を参照してください。

手順

1. コネクトサポートの会話を開きます。
2. 会話の下にあるメニューアイコン ( ) をクリックし、コネクトアクションメニューを開きます。
3. コネクトアクションメニューで [エスカレート]を選択します 。
   確認ダイアログ ボックスが表示されます。
4. このダイアログ ボックスで [エスカレート] をクリックします。
   会話から自分自身が自動的に削除され、エスカレーション先のキューに会話が入ります。

コネクトサポートのチャット状況

コネクトサポートのチャットは特定の状況に変化します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コネクトサポートの状況図



コネクトサポートチャット状況

総合ステータス	状況	定義
アクティブ	待機中	• 要求者/エンドユーザーがメッセージを送信してキューに入った。エージェントがまだ承認していない。 • 要求者/エンドユーザーが、再オープン可能ステータスのセッションに再参加した。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コネクトサポートチャット状況 (続く)

総合ステータス	状況	定義
	対応中	• エージェントがキューからのチャットを受け入れた。要求者とエージェントの両者がチャットセッションに参加した。 • 要求者/エンドユーザーが進行中の会話を一時的に終了した。要求者またはエージェントがセッションを終了していない。要求者がセッションに再参加した。
再オープン可能	破棄してクローズ	要求者/エンドユーザーが、エージェントが要求を承認する前に [チャットの終了] ボタンをクリックした。
永続的にクローズ	クライアントによるクローズ	• 要求者/エンドユーザーが、エージェントが要求を承認した後に [チャットの終了] ボタンをクリックした。 • 要求者/エンドユーザーがタイムアウトした。
	エスカレートしてクローズ	エージェントが、メニューアイコンからエスカレートアクションを実行して、進行中の会話をエスカレートした。
	完了してクローズ	• エージェントがセッションを終了した。 • チャット中に、エージェントがインシデントまたはケースを作成してクローズすると、チャットセッションは自動的にクローズされる。

コネクトサポートの管理

アドミニストレーターは、コネクトサポートのさまざまなパフォーマンス設定と機能を構成できます。

注:
また、コネクトチャットとコネクトサポートの両方に適用される設定もあります。詳細については、「コネクトの管理」を参照してください。

レガシーチャットからコネクトサポートへの移行

コネクトサポート は コネクト の拡張機能です。サポート エージェントとして指定されているユーザーは、コネクトサイドバーのサポート タブにアクセスできます。コネクトサポート と従来のチャットを同時に使用しないでください。

始める前に

必要なロール：admin

コネクトサポート をアクティブ化する前に、サポート エージェントに対し、既存のすべてのチャットをクローズするように指示してください。

従来のチャットでは、ヘルプ デスク チャットの状態を判断するためのフィールドが異なります。コネクトサポート プラグインに含まれる修復スクリプトは、既存のヘルプデスクチャットセッションをすべて終結することでこの問題を回避します。このスクリプトの実行を許可する前に、既存のチャットを手動で終結すると、チャット情報の損失を防ぐことができます。

既存のヘルプ デスク チャットをクローズしないと、メトリクスとチャット キューが正確に動作しなくなります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. コネクトサポート プラグインをアクティブ化します。
   コネクトサポート プラグインをアクティブ化すると、*glide.connect.support.enabled* プロパティにより、レガシーチャットの URL が コネクトサポート にリダイレクトされます。

   詳細については、「コネクトサポートのアクティブ化」を参照してください。

2. ソーシャル IT アプリケーションを非表示にします。
   コネクトサポート をアクティブ化しても、従来のチャット モジュールが完全に除去されるわけではありません。ユーザーが従来のチャットを使用できないようにするには、ソーシャル IT アプリケーションメニューを非表示にします。詳細については、「アプリケーションメニューまたはモジュールを有効または無効にする」を参照してください。

コネクトサポートのプロパティ

[コネクトサポートのプロパティ] ページには、コネクトサポート固有のさまざまな設定オプションが表示されます。

重要:

Utah 以降、コネクト サポートは廃止されています。同様の機能については、高度な作業アサイン および エージェントチャット に移動してください。詳細については、「コネクト サポートから高度なワークアサインメントおよび エージェントチャットに移行」を参照してください。

コネクト サポートで使用可能なプロパティを次に示します。

コネクトサポートのプロパティ

admin ロールを持つユーザーは、次の場所に移動してこれらのプロパティにアクセスできます。 コネクト > サポート管理 > プロパティ.

注:
[コネクトのプロパティ] ページには、コネクト サポートに影響を与える一般的な コネクト プロパティが多数含まれています。

プロパティ	説明
チャットキューエントリを処理するために コネクト を使用する必要がありますか？ glide.connect.support.enabled	コネクト Support を無効または有効にします。このプロパティが有効な場合、 従業員セルフサービスポータルの [サービスデスクチャット] ボタンをクリックすると、従来のチャットではなく コネクト サポートで会話が開きます。さらに、[サポート] タブが コネクト サイドバーに表示されます。 • タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所： 共同作業 > サポート管理 > プロパティ
個々のエージェントが同時に対応できるサポート会話の数 (-1 は無制限)	個々のエージェントが一度に対応できるサポート会話の数を決定します。値が **-1** に設定

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コネクトサポートのプロパティ

admin ロールを持つユーザーは、次の場所に移動してこれらのプロパティにアクセスできます。 コネクト > サポート管理 > プロパティ.

注:
[コネクトのプロパティ] ページには、コネクト サポートに影響を与える一般的な コネクト プロパティが多数含まれています。

(続く)

プロパティ	説明
connect.support.conversation_limit	されている場合、エージェントが参加できる会話の数に制限はありません。 • タイプ：整数 • デフォルト値：-1 • 場所： 共同作業 > サポート管理 > プロパティ
コネクト サポートの会話でエージェントアバターを表示 connect.support.show_agent_avatar	エージェントのアバターをサポート会話に表示するかどうかを指定します。有効な場合なアバターが表示されます。このプロパティを無効にすると、エージェントの名前だけが表示されます。 • タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所： 共同作業 > サポート管理 > プロパティ
エンド ユーザーにアイドル カウントダウン タイマーを表示するまで (ユーザー インタラクションのない状態で) 待機する秒数 connect.support.idle.delay	アイドル カウントダウン タイマーが表示される前に、サポート会話でユーザーが非アクティブ状態のままになる必要がある秒数を指定します。 • タイプ：整数 • デフォルト値： 120 • 場所： 共同作業 > サポート管理 > プロパティ
エンド ユーザーがこのサポート セッションから退席したとマークする前にカウントダウンする秒数 connect.support.idle.count_down	アイドル カウントダウン タイマーが表示された後、それが開いたままになる期間を秒数で指定します。カウントダウンが完了する前にアイドル ユーザーがタイマーを終了しない場合、サポート セッションはシステムにより閉じられます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コネクトサポートのプロパティ

admin ロールを持つユーザーは、次の場所に移動してこれらのプロパティにアクセスできます。 コネクト > サポート管理 > プロパティ.

注:
[コネクトのプロパティ] ページには、コネクト サポートに影響を与える一般的な コネクト プロパティが多数含まれています。

(続く)

プロパティ	説明
	• タイプ：整数 • デフォルト値：60 • 場所： 共同作業 > サポート管理 > プロパティ
サポート ユーザーが表示できるクローズされた会話の数を制限(0 = 無制限) connect.support.user.closed.conversation_limit	ユーザーのサポート会話履歴に表示されるクロース済み会話の数を指定します。値が **0** に設定されている場合は、以前の会話がすべて履歴に表示されます。 • タイプ：整数 • デフォルト値：0 • 場所： 共同作業 > サポート管理 > プロパティ

自動翻訳

コネクトサポートキューの管理

各コネクトサポートキューのサポートエージェント、デフォルトメッセージ、スケジュール、およびエスカレーションパスを定義できます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて

注:
コネクトサポートキューとレガシーチャットのキューの両方が、チャット キュー [chat_queue] テーブルに保存されています。コネクトとレガシーチャットを同時に使用しないでください。

手順

1. 移動先 すべて > コネクト > キュー.

2. [新規] をクリックするか、リストから既存のキューを開きます。

3. 必要に応じて [チャット キュー] フォームに入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[チャット キュー] フォーム

フィールド	説明
名前	キューの名前。
アクティブ	コネクトでは使用されません。
アサイン先グループ	キューのサポート スタッフが含まれているユーザー グループです。グループ内のすべてのユーザーは、コネクトサイドバーでキューを表示してチャットを受け入れることができます。他のユーザーはキューにアクセスできません。このフィールドに入力する必要があります。
平均待ち時間	エージェントがキュー内のチャットを受諾するまでにかかる時間の平均です。この値は自動的に計算されます。手動で編集しないでください。
問題を確認	コネクトでは使用されません。
エスカレーション先	エージェントがチャットをエスカレートする宛先として可能な別のキューです。例：優先度の高いサポート チャットのキューがあります。このフィールドでキューが定義されている場合、エージェントは会話で [エスカレート] オプションにアクセスできます。
初期エージェント応答	エージェントがチャットを受け入れたときにユーザーに表示されるメッセージです。例：サポートにご連絡いただきありがとうございます。質問の内容を確認し次第ご連絡いたしますので、しばらくお待ちください。
利用不可	定義されたキュー [スケジュール] の外でユーザーがチャットを開始しようとしたときに表示されるメッセージです。HTML を使用してメッセージの書式を設定し、リンクやメディアを含めることができます。
質問	キュー内で新しいチャットを開始したときにユーザーに表示される最初のフレーズです。例：何かお困りですか？
スケジュール	キューをいつ利用可能にするかを定義するスケジュールです。キューを常に利用可能にするには、このフィールドを空白のままにします。ユーザーは、スケジュール時間外にキュー内で新しい会話を開始することはできません。

4. Manage the HR chat queue

エンドユーザーがコネクトサポートキューにアクセスできるようにする

エンドユーザーがコネクトサポートキューにアクセスできるようにするには、有効な URL 形式を使用します。

始める前に

キューを作成します。キューに関連付けられているアサイン先グループにユーザーをアサインすることで、キューのエージェントを作成します。
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
たとえば、モジュールを作成したり、ポータルへのリンクを追加することができます。有効な URL 形式は https://<instancename>.service-now.com/$chat_support.do?queueID=<sys_id> です。

手順

1. 移動先 すべて > コネクト > アドミニストレーション > キュー.
2. リンクするキューの名前を右クリックします。
3. コンテキストメニューで **[Copy sys_id]** を選択します。
4. ブラウザのセキュリティ対策によってこの機能が制限される場合は、ブラウザの説明に従って sys_id をコピーします。
5. https://<instancename>.service-now.com/$chat_support.do?queueID=<sys_id> に移動してサポート キューをプレビューします 。
6. URL を使用して、キューへの他のリンクまたはモジュールを作成します。

コネクトサポート チャットのスクリプト化済みの拡張ポイントの追加

`ConversationServerInteractionService` 拡張ポイントを実装します。これにより、エージェントチャット クライアントで要求者に提示されるチャット前のサーベイからコンテキスト変数を使用するカスタムスクリプトを作成できます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム拡張ポイント > スクリプト化拡張ポイント をクリックし、`ConversationServerInteractionService` スクリプト拡張ポイントを選択します。
2. [実装を作成] 関連リンクをクリックし、新しいカスタムスクリプトインクルードを作成します。
3. [スクリプトインクルード] フォームで、事前チャットコンテキスト変数を使用してチャットを適切な コネクトサポート キューにルーティングするコードを作成します。
4. [更新] をクリックします。

タスクの結果
カスタムスクリプトインクルードが作成され、`ConversationServerInteractionService` スクリプト拡張ポイントに対して登録されます。

コネクトサポートのメトリクス

オプションのプラグインによってホームページとパフォーマンスアナリティクスダッシュボードが提供され、役立つ コネクトサポートメトリクスがそこに含まれます。

レポートホームページはシンプルなソリューションを提供し、サポートマネージャーはサポート組織の最近のパフォーマンスをここで簡単に追跡できます。パフォーマンスアナリティクスダッシュボードはより詳細な機能を提供し、サポートマネージャーは時間の経過に伴うトレンドをここで分析できます。

アドミン ロールを持つユーザーは、次のプラグインを有効にすることで、これらの機能を使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コネクトサポートのホームページおよびダッシュボードのプラグイン

プラグイン	説明
コネクトサポートマネージャーのダッシュボード [com.glide.connect.managers_dashboard]	コネクト Support のホームページと、必要なすべての設定レコードを提供します。プラグイン名には「ダッシュボード」という言葉が含まれていますが、このプラグインはパフォーマンスアナリティクスダッシュボードに関連する機能を提供しません。ホームページはダッシュボードに似ていますが、パフォーマンスアナリティクス表示するためのロール
パフォーマンスアナリティクス - コンテンツパック - サービスデスクチャット [com.snc.pa.chat]	[サービスデスクチャットモニター] ダッシュボードを提供します。このダッシュボードは、コネクト Support の主なメトリクスとインジケーターを分析します。
パフォーマンスアナリティクス - チャットのコンテキスト依存アナリティクス [com.snc.pa.chat.context_sensitive_analytics]	コネクト Support のフォーム内アナリティクスを提供します。これらのアナリティクスは、チャットキューエントリ [chat_queue_entry] フォームで関連リンクとして使用可能になります。また、[コンテキスト依存アナリティクス - チャット] ダッシュボードとしても使用可能です。

注:
これらのプラグイン (有効にされる他のプラグインを含む) の詳細については、「コネクトサポートの追加プラグイン」を参照してください。

関連情報

パフォーマンスアナリティクス コンセプト

コネクトサポートホームページの使用

コネクトサポートホームページを使用して、サポート会話、キュー、およびエージェントに関連する主要なインジケーターとメトリクスを表示します。

始める前に

このホームページを表示するには、コネクトサポートマネージャーのダッシュボードプラグイン (com.glide.connect.managers_dashboard) を有効にします。
必要なロール：chat_admin

このタスクについて

ホームページはサービスデスク - チャットと呼ばれます。

手順

1. 移動先 すべて > コネクト > サポート管理 > レポートダッシュボード.

注:
モジュール名には「ダッシュボード」が含まれていますが、このモジュールはパフォーマンスアナリティクスダッシュボードに関連する機能を提供しません。ホームページはダッシュボードに似ていますが、パフォーマンスアナリティクス表示するためのロールを必要としません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コネクトサポートホームページ (サービスデスク - チャット) が開きます。

2. いずれかのウィジェットをクリックして、そのデータをドリル ダウンします。

コネクトサポートのダッシュボードの使用

パフォーマンスアナリティクスのコネクトサポートダッシュボードでは、時間の経過に伴うサポート組織の実績の傾向を把握できます。

始める前に

アナリティクスニーズに応じて、次のプラグインのいずれかまたは両方をアクティブ化します。

- パフォーマンスアナリティクス - コンテンツパック - サービスデスクチャット (com.snc.pa.chat)
- パフォーマンスアナリティクス - チャットのコンテキスト依存アナリティクス (com.snc.pa.chat.context_sensitive_analytics)

必要な役割：chat_admin と pa_viewer の両方

このタスクについて

[パフォーマンスアナリティクス - コンテンツパック - サービスデスクチャット] プラグイン (com.snc.pa.chat) に含まれている [サービスデスクチャット モニター] ダッシュボードには、次のタブがあります。

- [チャットモニター ステータス別]：クローズ済みサポート会話に関連するメトリクスが表示される。
- [概要]：サポート会話、キュー、エージェントに関連するさまざまなメトリクスが表示される。
- **[KPI** プロセス]：平均キュー応答時間、平均サポート会話時間、1 日あたりの新しいサポート会話の数など、コネクトサポートプロセスの重要業績評価指標 (KPI) であるメトリクスが表示される。

[パフォーマンスアナリティクス -チャットのコンテキスト依存アナリティクス] プラグイン (com.snc.pa.chat.context_sensitive_analytics) には、[コンテキスト依存アナリティクス - チャット] ダッシュボードが含まれています。このダッシュボードには、サポートキューに関連する追加のメトリクス (クロース済みサポート会話の数など) が含まれています。

> **注:**
> ダッシュボードでインジケーターのスコアを収集するには、パフォーマンスアナリティクスのライセンスが必要です。パフォーマンスアナリティクスプレミアム版がない場合、ダッシュボードにはデータのないインジケーターが表示されます。

手順

1. 移動先 すべて > パフォーマンスアナリティクス > ダッシュボード.
   最後に表示したダッシュボードが開きます。
2. ダッシュボードピッカーの [コネクトチャット] グループの下で、表示するダッシュボードを選択します。
3. インジケーター を確認します。

関連情報

パフォーマンスアナリティクス コンセプト

サポート ユーザー追加プロパティの設定

サポートエージェントがコネクトサポートの会話にユーザーを追加できるようにするには、*glide.connect.support.add_members* プロパティを追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：admin

⚠ 警告:
多数のユーザーがインスタンスにログインしている場合、*glide.connect.support.add_members* プロパティを有効にすると、インスタンスのパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。

このタスクについて
glide.connect.support.add_members プロパティを追加して有効にすると、サポートエージェントはサポート会話にユーザーを追加できるようになります。追加されたユーザーは、さらに他のユーザーを追加できます。アサインされたエージェントだけが、チャットからインシデントを作成できます。サポート エージェント以外のエージェントがチャットに追加されると、そのチャットがエージェントのチャット タブに表示されます。

ℹ 注:
このプロパティを追加するときは、グローバル スコープ内であることを確認してください。

手順

1. ナビゲーションフィルターに、「sys_properties.list」と入力します。
   システム プロパティ [sys_properties] テーブル内のプロパティの全リストが表示されます。
2. プロパティ名を検索して、そのプロパティが存在しないことを確認します。
   そのプロパティが存在する場合は、次の表の情報を使ってプロパティを更新してください。
3. [新規] を選択します。
4. フォームに入力します。

サービスデスクチャット プラットフォームアナリティクスソリューション

プラットフォームアナリティクスソリューション には事前構成済みのダッシュボードが含まれます。これらのダッシュボードには、アクション可能なデータ表示方法が豊富に用意されており、ビジネスプロセスとビジネスプラクティスの改善に役立ちます。

プラットフォームアナリティクス データの可視化では、 パフォーマンスアナリティクス インジケーター データを使用してデータを経時的に表示し、ビジネスプロセスを分析して改善が必要な領域を特定するのに役立ちます。プラットフォームアナリティクスソリューション を使用すると、最小限のセットアップで パフォーマンスアナリティクス からアプリケーションに関する値を取得できます。いつでも独自のオブジェクトを作成することもできます。

サービスデスクチャットソリューションを有効にするには、管理者は パフォーマンスアナリティクス > ガイド付きセットアップ.[ようこそ] をクリックして、サービスデスクチャット のセクションにスクロールします。ガイド付きセットアップに従って、セットアップと構成のすべての手順を実行します。

関連情報

パフォーマンスアナリティクスサブスクリプションのアクティブ化

コネクトサポートとサービスポータル

ポータルで コネクトサポート を使用すると、ユーザーがサポート エージェントに質問して要求を送信できるようになります。ウィジェットの外観とその機能を制御するには、インスタンス オプションを設定します。

コネクトサポート とサービスポータルの統合によって コネクトサポート ウィジェットが作成され、サービスポータルのページにそれを追加できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

コネクトサポートウィジェットのインスタンスオプションの設定

ウィジェットの外観とその機能を制御するには、インスタンス オプションを設定します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスポータル > **Service Portal** の構成 サービスポータルデザイナーを開きます。
2. サービスポータルデザイナーから、コネクトサポートウィジェットが追加されたページを選択します。
   ウィジェットをページにまだ追加していない場合は、次を参照してください。 を使用したページの作成と編集 サービスポータル デザイナー 詳細については、を参照してください。
3. ウィジェットの隅にある編集アイコンをクリックして、インスタンス オプション メニューを開きます。
4. 次の表を参考にして、フィールドに値を入力します。
   追加する機能によっては、これらのフィールドをすべて追加する必要はありません。

コネクトサポートウィジェットのインスタンスオプション

フィールド	説明
ブートストラップの色	一般的なブートストラップ色のリストから、ウィジェットに使う色を選択します。ウィジェットの全体的な色はテーマによって制御されますが、ウィジェットを特定の色にしたい場合は、リストから色を選択できます。
キュー URL	質問の送信先となるコネクトサポートチャットキューの URLです。たとえば https://<instancename.service-now.com/$chat_support.do?queueID=<sys_id> などです。
キュー名	質問の送信先となるキューの名前です。キュー名のリストは、 共同作業 > コネクトサポート > キュー.
キュー ID	質問の送信先となるキューの sys_id。この ID を特定するには、サポート キューに移動し、サポート リンクからキュー ID をコピーするか、 またはコンテキストメニューから **[sys_id** のコピー] を選択します。
メッセージ	コネクトサポートウィジェットのボタンのテキストです。
ウィンドウ	新しいウィンドウではなく別のタブでチャットを開くには、このオプションを使用します。
タイトル	ウィジェット ヘッダーの名前です。

クラシックオーケストレーション

ServiceNow® オーケストレーションは、ワークフローエンジンを拡張して、プロセスを管理し、ServiceNow インスタンス外で自動化を実現します。

オーケストレーションは、ServiceNow プラットフォームとは別のサブスクリプションとして利用できます。詳細については、「オーケストレーションのアクティブ化」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

探索	設定	管理
• オーケストレーションの紹介 • オーケストレーションアプリケーション • オーケストレーション ROI • オーケストレーションの例 • ドメインセパレーションとオーケストレーション	• オーケストレーションのアクティブ化 • オーケストレーション用の MID サーバー • 利用可能なアクティビティパック • クライアント ソフトウェア ディストリビューションの設定	• オーケストレーションプラグインのリスト • オーケストレーション ランタイム プラグイン

使用	開発	トラブルシューティングとヘルプ
• オーケストレーションアクティビティパック • パスワードリセット • クライアントソフトウェアディストリビューション	• オーケストレーションアクティビティデザイナー • オーケストレーションカスタムアクティビティテンプレート • クライアントソフトウェアディストリビューション拡張フレームワーク • 開発者トレーニング	• オーケストレーションのコミュニティで質問や回答をする • Known Error Portal で既知のエラー記事を検索 • 連絡先 カスタマーサービス & サポート

自動翻訳

オーケストレーションの紹介

オーケストレーションは、リモート サービス、サーバー、アプリケーション、およびハードウェア上の単純または複雑なマルチシステム タスクを自動化します。

オーケストレーションプロセスは、すべての管理分野を横断し、ホスティングされたサービスやあらゆるタイプのインフラストラクチャ要素とやり取りできます。これらの機能は、IT およびビジネスプロセスを迅速かつ確実に管理するための強力なシステムを提供します。

オーケストレーションされたソリューションは、ワークフローとその中のアクティビティの両方に再利用可能なデータとバージョン管理を提供することにより、チーム間のコラボレーションを支援します。該当分野のエキスパートは、多数のワークフロー開発者が再利用可能なアクティビティを作成できます。アクティビティが変更を必要とする場合、開発者は、どのワークフローがそのアクティビティを使用しているかを知ることによって、変更が下流で持つ意味をすぐに把握できます。適切に設計されたオーケストレーションは失敗することがなく、エラーが発生したときにそのエラーに対処するための人によるタスクを適用します。

オーケストレーションツール

オーケストレーションは、ServiceNow インスタンスの外部で、Web サービスを直接呼び出したり、MID サーバーを経由して企業ファイアウォール内のシステムを呼び出したりすることができます。オーケストレーションでは、プラットフォーム内の操作を処理するための JavaScript 関数をラッパーする再利用可能なアクティビティの作成も可能です。オーケストレーションは、以下の機能を提供することによってWorkflow editor を拡張します：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- アクティビティパック。すぐに使えるアクティビティが含まれています。
- アクティビティデザイナー。開発者は、サードパーティシステムにオーケストレーションするスクリプトの作成に過度に依存せず、カスタムアクティビティを作成できます。
- スコープ対象アプリケーションを使用してアクティビティパックを作成する機能。
- データバス。オーケストレーション アクティビティ間でデータの流れを追跡するために使用します。

オーケストレーション コアは、特定のアプリケーションを使用するためのエンタイトルメントを提供します。

クライアントソフトウェアディストリビューション

サービスカタログからのソフトウェア配信を自動化するアプリケーション。SCCM の OOB サポートを提供します。パートナー ソリューションは、JAMF を使用する Mac をサポートします。その他のサードパーティソリューションは、拡張フレームワークを通じてサポートを提供します。

構成： パスワードリセット

ユーザーが Active Directory でパスワードをリセットするためのアプリケーション。他のサードパーティシステムと通信するように拡張できます。

オーケストレーション ROI

ユーザーは、タスクの推定コストと実際のコストを評価し、これらのタスクを自動化し、これらのタスクの ROI を追跡することができます。

オーケストレーションが自動化できるシステム

オーケストレーションでは、従業員オンボード、ユーザーアクセス権限、サーバー管理、管理対象ファイル転送、Security Operations Orchestration アクティビティなどのタスクを自動化できます。たとえば、ベースオーケストレーションシステムで提供される Active Directory および Exchange アクティビティを使用して、新しい従業員のネットワークアカウントとメールボックスを設定できます。

オーケストレーションが統合に必要なアクティビティを提供しない場合は、オーケストレーションアクティビティデザイナーでテンプレートを使用して必要なアクティビティを作成します。オーケストレーションが自動化できる外部システムには次のものがあります。

- Web サービスを公開するすべてのシステム (SOAP、REST)
- コマンド ラインからアクセスできるシステム (SSH からアクセスできる UNIX システム、PowerShell リモートまたは WMI 対応の Windows システムなど)
- 数多くの独自サービス：Windows Active Directory、Microsoft Exchange メールサーバー、InfoBlox、F5 Networks。

> **注:**
> アクティビティパックサービス製品の一覧については、「オーケストレーションコアアクティビティパック」を参照してください。

- SFTP でアクセス可能なファイルシステム
- 準拠している JDBC ドライバーを使用するデータベース
- 追加のアクティビティパックも他の ServiceNow 製品 (セキュリティオペレーション) で利用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オーケストレーション機能



オーケストレーションワークフロー

ワークフロー内で オーケストレーションアクティビティが開始されると、オーケストレーションは ディスカバリープローブとセンサー を起動し、プローブレコードを ECC キューに書き込みます。MID サーバーが要求を取得してプローブを実行すると、ワークフローは一時停止します。プローブが報告を返すと、結果が分析され、ワークフローが再開されます。ワークフローはこの時点で終了することも、続行することもできます。

オーケストレーションワークフロー



ドメインセパレーションとオーケストレーション

ドメインセパレーションは オーケストレーション でサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル：標準*

- ベーシックレベルを含みます。
- ビジネスロジック：サービスプロバイダーによって顧客ごとにプロセスを作成または変更できます。ユースケースには、単一のインスタンスでの複数のサービスプロバイダー顧客によるアプリケーションの正しい使用が反映されています。
- インスタンスの所有者は、特定のアプリケーションに期待される通りに、テナントごとに MVP ビジネスロジックとデータパラメーターを設定できる必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ユースケース：管理者である私は、あるテナントのレコードを閉じる際にコメントを残すことを必須にする機能が必要ですが、別のテナントには必要ありません。

関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

オーケストレーションのアクティブ化

オーケストレーション (com.snc.runbook_automation) プラグインは、ServiceNow プラットフォームとは別のサブスクリプション内で利用できます。

始める前に
サブスクリプションを購入するには、ServiceNow アカウントマネージャーにお問い合わせください。アカウントマネージャーは通常数日以内に、組織の本番および準本番インスタンスでプラグインが有効化されるように手配することができます。

アカウントマネージャーがいない場合、購入後に有効化を延期することを決定するか、無料で準本番インスタンスで製品を評価する場合には次の手順を実行します。

必要なロール：なし

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. [すべてのアプリケーション] ページで [プラグインの要求] をクリックして、Now Support で [プラグインをアクティブ化] フォームを開きます。



3. Now Support で、Now Support サービスポータル サービスカタログ にアクセスするリンクを選択します。



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. インスタンスを選択します。
5. [アクション] > [プラグインのアクティブ化] を選択します。
6. [プラグインのアクティブ化] フォームで、次の情報を入力します。

[プラグインのアクティブ化] フォーム

フィールド	説明
ターゲットインスタンスは何ですか	プラグインをアクティブ化するインスタンス。
どのプラグインをアクティブ化しますか	アクティブ化するプラグインの名前です。 注: 必要なプラグインが表示されない場合、または OEM またはオンプレミスのインスタンスでプラグインをアクティブ化している場合は、[探しているプラグインが表示されていません **(Plugin I'm looking for is not listed)]** チェックボックスをオンにして、プラグインの名前を入力します。
メンテナンスの日時を選択 (Select Maintenance Date and Time)	プラグインをアクティブ化する日時。 注: プラグインは、米国太平洋標準時で、毎営業日の朝と夕方の 2 回のバッチでアクティブ化されます。特定の時刻にプラグインをアクティブ化する必要がある場合は、[理由/コメント **(Reason/ Comments)]** フィールドに要求を入力します。

Example

たとえば、 [自分のインスタンス (My Instance)] という名前のインスタンスで CSM Workspace プラグインをアクティブ化するには、次のフォームを参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[プラグインのアクティブ化] フォーム



7. [Submit (送信)] を選択します。
プラグインの要求の詳細については、次を参照してください。 のサービスカタログ [KB0751715] 記事からのプラグインの要求 Now Support ナレッジベース.

オーケストレーションプラグインのリスト

この表には、オーケストレーションで使用可能なすべてのプラグインとその依存関係が一覧表示されています。

これらのオーケストレーションプラグインは購入することも、オーケストレーション サブスクリプションの一部としてリクエストすることもできます。詳細については、アカウント担当者にお問い合わせください。

名前	説明	依存関係
オーケストレーション [com.snc.runbook_automation]	オーケストレーション機能のメイン プラグイン。このプラグインは、外部システムとの操作を自動化するためにワークフローを拡張します。このプラグインを使用して、ビジネス サービス、アプリケーション、およびインフラストラクチャをオーケストレーションします。このプラグインは、展開、構成、情報収集などの操作を自動化します。オーケストレーションは Web サービスを自動化し、MID サーバーを使用して企業のネットワーク内のデバイス上でコマンドを実行できます。	• オーケストレーション - ROI • オーケストレーション - ランタイム
オーケストレーション - Active Directory [com.snc.orchestration.ad]	Active Directory アクティビティパックをインストールします。これらのアクティビティは、Windows Active Directory 内のオブジェクトを作成、削除、および管理します。	オーケストレーション
オーケストレーション - 資産リース管理 [com.snc.orchestration.asset_lease_management]	クライアント ソフトウェア ディストリビューションのソフトウェア リース機能を提供します。ソフトウェア リースの開始	なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明	依存関係
	日と終了日を選択したり、リース延長をリクエストすることができます。 注: オーケストレーションがアクティブな場合、このプラグインは自動的に有効になりません。	
オーケストレーション - Azure Active Directory [com.snc.orchestration.azure.ad]	Azure AD アクティビティパックをインストールします。これらのアクティビティでは、Azure Active Directory の従業員の雇用と退職の機能を自動化し、Office 365 ライセンスを管理します。	オーケストレーション
オーケストレーション - クライアント ソフトウェア ディストリビューション [com.snc.orchestration.client_software_distribution]	Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) などのサードパーティ管理システムを使用して、サービスカタログからソフトウェアの配布を許可します。 注: オーケストレーションがアクティブな場合、このプラグインは自動的に有効になりません。	• オーケストレーション - System Center Configuration Manager • オーケストレーション - 資産リース管理 • サービスカタログスコープ対象 API • ソフトウェア資産管理
オーケストレーション - Exchange [com.snc.orchestration.exchange]	Exchange アクティビティパックをインストールします。これらのアクティビティは、Microsoft Exchange メールシステムを管理します。	オーケストレーション
オーケストレーション - F5 ネットワーク管理 [com.snc.orchestration.f5]	F5 ネットワーク管理アクティビティパックをインストールします。これらのアクティビティは、プール、プール メンバー、およびプールに含まれる仮想サーバーなど、F5 ロード バランサーの要素を構成します。	オーケストレーション
オーケストレーション - Infoblox DDI アクティビティパック [com.snc.orchestration.infoblox]	Infoblox DDI アクティビティパックをインストールします。これらのアクティビティは、Infoblox DDI 管理をサポートします。	オーケストレーション
オーケストレーション - PowerShell [com.snc.orchestration.powershell]	PowerShell アクティビティパックをインストールします。これらのアクティビティは、Windows .NET Framework を使用して、Windows マシンとアプリケーションの管理をコントロールおよび自動化します。	オーケストレーション
オーケストレーション - プローブ [com.snc.orchestration.probe]	プローブアクティビティパックをインストールします。これらのアクティビティは、ターゲット ホストで ServiceNow プ	オーケストレーション

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明	依存関係
	ローブを実行して、特定の情報を返します。	
オーケストレーション - ROI [com.snc.runbook_automation.roi]	インスタンス内で自動化タスクに起因する節減を見積もり、実際の節減額を計算するオーケストレーションアプリケーションをインストールします。ベース オーケストレーション サブスクリプションでは、オーケストレーション - ROI が自動的に有効になります。	• パフォーマンスアナリティクス • コスト管理
オーケストレーション - ROI プレミアム [com.snc.runbook_automation.roi_premium]	時間の経過に伴う自動化タスクの計算済み節減に関する詳細レポートを表示するプレミアム ダッシュボードをインストールします。オーケストレーション - ROI プレミアム プラグインを使用するには、レポートを表示するためにパフォーマンスアナリティクス - プレミアム版プラグインの購入とアクティブ化が必要です。 **注:** オーケストレーションがアクティブな場合、このプラグインは自動的に有効になりません。	• オーケストレーション - ROI • パフォーマンスアナリティクス - プレミアム版
オーケストレーション - ランタイム [com.snc.runbook_automation.runtime]	オーケストレーション サブスクリプションを必要とせずに、ServiceNow プラットフォーム上の他のアプリケーションがオーケストレーション コンテンツを配布および使用できます。オーケストレーション - ランタイム プラグインは、これらのアプリケーションに付属のオーケストレーション アクティビティをワークフローエディターに表示します。顧客は、オーケストレーション ライセンスを必要とせずにアクティビティを変更できます。	• ワークフロー ランタイム エンジン • コア自動化
オーケストレーション - SFTP [com.snc.orchestration.sftp]	SFTP ファイル転送アクティビティパックをインストールします。これらのアクティビティは、SFTP サーバー上のファイルとディレクトリーを管理し、SFTP サーバー間でファイルを移動します。	オーケストレーション
オーケストレーション - SSH [com.snc.orchestration.ssh]	SSH アクティビティパックをインストールします。これらのアクティビティは、Linux コンピューターでファイルの読み取り、書き込み、コピー、およびユーザーパスワードのリセットを行います。	オーケストレーション
オーケストレーション - System Center Configuration Manager [com.snc.orchestration.sccm_mgmt]	System Center Configuration Manager (SCCM) アクティビティパックをインストールします。これらのアクティビティは、SCCM サーバー上のソフトウェアの展開と収集を管理します。	オーケストレーション

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オーケストレーション ランタイム プラグイン

オーケストレーション - ランタイム プラグインは、オーケストレーション サブスクリプションを必要とせずに、ServiceNow® プラットフォーム上の他のアプリケーションがタスクを自動化できます。

オーケストレーション - ランタイム プラグインは、別のプラグインまたはアプリケーションの一部としてアクティブ化できます。オーケストレーションを所有していない可能性のある顧客にアクティビティパックを配布するために、戦略的技術パートナーと ServiceNow アプリケーションによって使用されます。たとえば、セキュリティ インシデントレスポンス管理 (SIRM) アプリケーションはオーケストレーション コンテンツを提供します。オーケストレーション コンテンツには、ワークフローエディターの [パック] タブで利用可能なアクティビティが含まれます。SIRM を購入した顧客は、オーケストレーション ライセンスを購入しなくても、SIRM に付属するアクティビティを消費および変更できます。

プラグインに含まれるもの

オーケストレーション - ランタイム プラグインは、ワークフローエディターの [パック] および [データ] タブにアクセスします。このプラグインを使用すると、ユーザーはアプリケーションのカスタムアクティビティにアクセスし、データバスのデータを再利用できます。このプラグインは、カスタムのオーケストレーション アクティビティパックまたはアクティビティデザイナーへのアクセスを提供しません。ワークフローエディターの [カスタム] タブは、オーケストレーション サブスクリプションなしでは使用できません。

オーケストレーションプラグインの関係



依存関係

オーケストレーション - ランタイム プラグインは、これらのアプリケーションプラグインをアクティブ化します。

- セキュリティインシデントレスポンスのオーケストレーション
- サービス リリース自動化

。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

アクティビティへのアクセス

ServiceNow アプリケーションに付属するカスタムアクティビティは、ワークフローエディターの [パック] タブからアクセスしてワークフローで使用できます。これらのアクティビティを編集するには、次に移動します: オーケストレーション > アクティビティデザイナーのアクティビティ をクリックし、変更するアクティビティを選択します。これらのアクティビティの作成に使用されるプロバイダー テンプレートの詳細については、「オーケストレーションカスタムアクティビティテンプレート」を参照してください。

オーケストレーション アクティビティのリスト

ワークフロー で オーケストレーション アクティビティを使用して、サードパーティシステムと統合できます。

一部のオーケストレーションアクティビティは、アクティビティデザイナーを使用してアプリケーションスコープ アクティビティとして書き換えられ、アクティビティパックにグループ化されました。他の非スコープ対象アクティビティは不使用になり、ワークフローエディターに表示されない可能性があります。ただし、すべての不使用アクティビティは、それらを使用する既存のワークフローでは引き続き機能します。

グローバル アクティビティ

これらのアクティビティはグローバル スコープ内でのみ実行されます。グローバル スコープで作成したアクティビティは、ワークフローエディターの [パック] および [カスタム] タブで、[グローバル] カテゴリ内にまとめられます。

アクティビティ	説明
Server Alive をテスト	SSH 経由で Linux または UNIX コンピューター上でコマンド (シェル スクリプトを含む) を実行し、ターゲット システムが稼動しているかどうかを検証します。

Active Directory (AD) アクティビティ

すべての AD オーケストレーション アクティビティは、Geneva リリースでスコープ対象アクティビティとして書き換えられ、Active Directory アクティビティパックで利用できます。アクティビティ定義をベースにした以前のバージョンの AD アクティビティはすべて不使用になり、新しいワークフローでは使用できなくなりました。

アクティビティ	説明
AD オブジェクトを作成	ユーザーアカウントが ServiceNow インスタンスで作成されたときに、Windows Active Directory にユーザーアカウントを作成します。
AD ユーザーアカウントの無効化	Windows Active Directory ユーザーアカウントを無効にして非アクティブ化します。
AD ユーザーアカウントの有効化	Windows Active Directory ユーザーアカウントを有効にしてアクティブ化します。
クエリー AD	検索フィルターに基づいて Windows Active Directory からエントリーを取得します。
AD オブジェクトを削除	Windows Active Directory からユーザーアカウントを削除します。
AD ユーザーパスワードをリセット	Windows Active Directory のユーザーアカウントのパスワードをリセットします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アクティビティ	説明
AD ユーザーパスワードを変更	Windows Active Directory のユーザーアカウントのパスワードを変更します。
AD オブジェクトを更新	Windows Active Directory のユーザーアカウントを更新します。
アカウントはロックされていますか	Active Directory ユーザーアカウントがロックされているかどうかを判断します。
AD アカウントのロックを解除	Active Directory ユーザーアカウントのロックを解除します。

Azure AD

これらすべてのアクティビティは、スコープ対象であり、Azure AD アクティビティパックに含まれます。レガシー バージョンはありません。

アクティビティ	説明
グループにユーザーを追加	Azure Active Directory の既存のセキュリティグループにユーザーを追加します。
ユーザーライセンスをアサイン	指定したユーザーに追加の Office 365 ソフトウェアライセンスを割り当てます。
ユーザーの作成	Azure Active Directory テナントのユーザーを作成します。
ユーザーを削除	Azure Active Directory テナントから名前付きのユーザーアカウントを削除します。
ユーザー情報を取得	Azure Active Directory から名前付きユーザーの情報を返します。
グループからユーザーを削除	Azure Active Directory のセキュリティグループから既存のユーザーを削除します。
ユーザーライセンスを削除	名前付きユーザーに指定した Office 365 ソフトウェアライセンスを取り消します。
ユーザーパスワードをリセット	名前付きユーザーの Azure Active Directory パスワードを変更します。

F5 ネットワーク管理アクティビティ

これらすべてのアクティビティは、スコープ対象であり、F5 ネットワーク管理アクティビティパックに含まれます。レガシー バージョンはありません。

アクティビティ	説明
F5 プールの追加	ロード バランサー プールを作成します。
F5 プールの確認	プールのステータスをチェックして、トラフィックを受け入れることができるかどうかを検証します。
Delete F5 Pool	F5 プールを削除します。
Add F5 Pool Member	メンバーを F5 プールに追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アクティビティ	説明
F5 プール メンバーの取得	プール メンバーを返し、プールのステータスを確認します。
F5 プール メンバーの削除	F5 プール メンバーを削除します。
F5 仮想サーバーの追加	仮想サーバーを追加します。
F5 仮想サーバーの変更	F5 プールにアサインされた仮想サーバーを、irules と vlan で構成します。
F5 仮想サーバーの削除	F5 プールから仮想サーバーを削除します。
仮想サーバーに F5 プロファイルを追加	F5 プールにアサインされた仮想サーバーにプロファイルを追加します。

Infoblox アクティビティ

これらすべてのアクティビティは、スコープ対象であり、Infoblox DDI アクティビティパックに含まれます。レガシー バージョンはありません。

アクティビティ	説明
DHCP 予約 IPv4 アドレス範囲	DHCP を使用するための IP アドレス範囲を予約します。
DHCP Delete IP Reservation	IPv4 または IPv6 のいずれかのアドレス範囲を使用して、DHCP で IP 予約を削除します。
DHCP IP 予約のリスト	特定の Infoblox サーバー上のすべての DHCP 範囲予約のリストを生成します。
DNS C レコードリスト表示	指定された Infoblox サーバーからすべての標準 (CNAME) レコードを取得します。
DNS A レコードの登録	指定した Infoblox サーバーに DNS A レコードを作成します。
DNS C レコードを登録	指定した Infoblox サーバーに DNS 標準 (CNAME) レコードを作成します。
DNS レコードリスト表示	特定の Infoblox サーバー上のすべての DNS エントリーのリストを生成します。
DNS の削除	C および A レコードなど、Infoblox サーバーから任意のタイプの DNS レコードを削除します。
IPAM IP アドレスを登録	Infoblox IPAM を使用してネットワークに IP アドレスを登録します。
IPAM IP アドレスを予約	Infoblox IPAM を使用してネットワークに IP アドレスを予約します。
IPAM IP 予約のリスト	指定した Infoblox サーバー内のすべての IP アドレスのアレイを返します。
IPAM の削除	指定した Infoblox サーバー内の IP アドレスを削除します。
ネットワークを作成	指定した Infoblox サーバーにネットワークを作成します。
ネットワークの詳細情報を取得	Infoblox サーバー上の特定のネットワークに関する情報を取得します。
ネットワークの削除	Infoblox サーバーからネットワークを削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アクティビティ	説明
登録されたネットワークをリスト	Infoblox サーバーに関連付けられているすべてのネットワークを取得します。

Microsoft Exchange アクティビティ

すべての Exchange オーケストレーション アクティビティは、Geneva リリースでスコープ対象アクティビティとして書き換えられ、Exchange アクティビティパックで利用できます。アクティビティ定義をベースにした以前のバージョンの Exchange アクティビティはすべて不使用になり、新しいワークフローでは使用できなくなりました。

アクティビティ	説明
アドレスリストの作成	グループのすべてのユーザーにメールを送信するためのエイリアスとして機能するアドレスリストを作成します。このエイリアスを使用してユーザー権限を管理することはできません。
アドレスリストの削除	Exchange サーバーから既存のアドレスリストを削除します。
アドレスリストの取得	指定された Exchange アドレスリストからすべての属性を取得します。
アドレスリストの移動	アドレス階層内の別の場所に Exchange アドレスリストを移動します。
アドレスリストの設定	Exchange アドレスリストを変更します。
アドレスリストの更新	指定されたアドレスリストのユーザーを追加または削除し、キャッシュされたアドレスリストの変更をサーバーにすぐに適用します。
メールボックスの作成	ユーザーが存在しない場合は、新しい Active Directory ユーザーと関連する Exchange メールボックスを作成します。
メール ボックスの削除	Active Directory ユーザーの Exchange メールボックスを削除します。
メールボックスの無効化	指定された Active Directory アカウントに関連付けられているメールボックスを無効にします。
メールボックスの有効化	既存の Active Directory ユーザーのメールボックスを作成します。
メールボックスの取得	指定されたユーザーのメールボックスまたは Exchange サーバーのすべてのメールボックスを取得します。
メールボックスの設定	既存の Exchange メールボックスの設定を変更します。

PowerShell アクティビティ

これらの PowerShell アクティビティは、スコープ対象アクティビティとして書き換えられ、PowerShell アクティビティパックで利用できます。アクティビティ定義をベースにした以前のバージョンの PowerShell アクティビティはすべて不使用になり、新しいワークフローでは使用できなくなりました。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

アクティビティ	説明
Windows アプリケーションをインストール	Windows ターゲット マシンにアプリケーションをインストールします。
ドメインを結合	Windows マシンをドメインに参加させます。
Windows Server を再起動します	PowerShell を使用して Windows サーバーを再起動します。
Windows アプリケーションをアンインストール	Windows ターゲット マシンからアプリケーションをアンインストールします。
サービス状態を変更	リモート システム上の Windows サービスを開始または停止します。

プローブアクティビティ

これらのプローブアクティビティは、スコープ対象アクティビティとして書き換えられ、プローブアクティビティパックで利用できます。アクティビティ定義をベースにした以前のバージョンのアクティビティはすべて不使用になり、新しいワークフローでは使用できなくなりました。

アクティビティ	説明
DNS 名の解決	IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 (FQDN) を 1 つまたは複数の IP アドレスに解決します。
SNMP クエリー	SNMP デバイスをクエリーします。

SCCM アクティビティ

これらすべてのアクティビティは、スコープ対象であり、SCCM アクティビティパックに含まれます。レガシー バージョンはありません。

アクティビティ	説明
デバイス コレクションに追加	Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) デバイス コレクションにデバイスを追加します。
ユーザー コレクションに追加	Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) ユーザー コレクションにユーザーを追加します。
アプリケーションを入手	Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) サーバーで使用可能なすべてのアプリケーションのリストを返します。
展開を取得	Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) サーバーを使用してオーケストレーションによって実行された展開のリストを返します。
デバイス コレクションを取得	Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) ホストで使用可能なデバイス コレクションのリストを返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アクティビティ	説明
ユーザー コレクションを取得	Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) ホストで使用可能なユーザー コレクションのリストを返します。
デバイス コレクションから削除	Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) デバイス コレクションからデバイスを削除します。
ユーザー コレクションから削除	Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) ユーザー コレクションからユーザーを削除します。

SSH アクティビティ

これらの SSH アクティビティは、スコープ対象アクティビティとして書き換えられ、SSH アクティビティパックで利用できます。スコープ対象アクティビティに変換されなかった SSH アクティビティは、[オーケストレーション - 不使用] カテゴリに移動されましたが、引き続きすべてのワークフローで使用できます。

アクティビティ	説明
ファイルのコピー	SSH 経由で Linux または Unix コンピューター上のファイルをコピーします。
ファイル読み取り	SSH 経由で Linux または Unix コンピューター上のファイルを読み込みます。
ファイル書き込み	ファイルを Linux または UNIX コンピューターに書き込みます。
ファイル置換文字列	Linux または UNIX コンピューター上でファイル内の文字列を検索して置換します。
ファイルの比較	SSH 経由で Linux または Unix コンピューター上の 2 つのファイルを比較します。
Linux ユーザーパスワードをリセット	Linux コンピューター上の特定のユーザーのパスワードをリセットします。
セキュア コピー	コピーしたファイルを MID サーバーに保存せずに、ホスト間でファイルをコピーします。

SFTP アクティビティ

これらすべてのアクティビティは、スコープ対象であり、SFTP ファイル転送アクティビティパックに含まれます。レガシー バージョンはありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アクティビティ	説明
ファイルをコピー	SFTP サーバー (ソース ホスト) から別の SFTP サーバー (ターゲット ホスト) にファイルをコピーします。
ディレクトリーを作成	SFTP サーバー上にディレクトリーを作成します。
ファイル リストを入手	SFTP サーバー (ソース ホスト) 上の指定されたディレクトリーおよびそのサブディレクトリーからファイルのリストを返します。
ファイルまたはディレクトリーを削除	SFTP サーバー上のファイルまたはディレクトリー (サブディレクトリーを含む) を構成時に削除します。
ファイルまたはディレクトリーの名前を変更	ファイルまたはディレクトリーの名前を SFTP サーバー上の新しい名前に変更します。
ファイル属性の設定	SFTP サーバー上のファイルまたはディレクトリーの一般的なファイル属性 (タイムスタンプ、サイズ、権限、UID/GID など) を設定します。

不使用のアクティビティ

これらのアクティビティはワークフローエディターから削除されました。新しいワークフローでは使用できませんが、既存のワークフローでは引き続き正常に動作します。アクティビティデザイナーを使用して再作成することにより、不使用のアクティビティを再アクティブ化したり、不使用のアクティビティの機能をスコープ対象アクティビティとして複製したりすることができます。

アクティビティ	説明
プローブを実行	ドキュメントの代わりに MID サーバープローブを起動します。
SOAP 要求	ターゲット サーバー上で SOAP 要求を実行します。[SOAP メッセージ] アクティビティによってこのアクティビティが置き換えられました。
コマンドを実行	Linux または UNIX コンピューターでコマンド (シェル スクリプトを含む) を実行します。
SCP を実行	Secure Copy Protocol (SCP) を使用して、ファイルが存在するディレクトリーごとファイルをコンピューター間でコピーします。[セキュア コピー] アクティビティによって [SCP を実行] アクティビティが置き換えられました。
Powershell の実行	MID サーバー上で Windows PowerShell コマンドを実行します。

利用可能なアクティビティパック

アクティビティパックは、オーケストレーションのサブスクリプションによって利用できます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
オーケストレーション サブスクリプションでは、以下のアクティビティパックが利用でき、アクティブになっています。

- オーケストレーション - Active Directory (com.snc.orchestration.ad)
- オーケストレーション - Azure Active Directory (com.snc.orchestration.azure.ad)
- オーケストレーション - Exchange (com.snc.orchestration.exchange)
- オーケストレーション - SFTP (com.snc.orchestration.sftp)

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- オーケストレーション - Infoblox DDI アクティビティパック (com.snc.orchestration.infoblox)
- [F5 ネットワーク管理] アクティビティパック (com.snc.orchestration.f5)
- オーケストレーション - SSH (com.snc.orchestration.ssh)
- オーケストレーション - PowerShell (com.snc.orchestration.powershell)
- オーケストレーション - System Center Configuration Manager (com.snc.orchestration.sccm_mgnt)

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. [すべてのアプリケーション] ページで [プラグインの要求] をクリックして、Now Support で [プラグインをアクティブ化] フォームを開きます。



3. Now Support で、Now Support サービスポータル サービスカタログ にアクセスするリンクを選択します。



4. インスタンスを選択します。
5. [アクション] > [プラグインのアクティブ化] を選択します。
6. [プラグインのアクティブ化] フォームで、次の情報を入力します。

[プラグインのアクティブ化] フォーム

フィールド	説明
ターゲットインスタンスは何ですか	プラグインをアクティブ化するインスタンス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
どのプラグインをアクティブ化しますか	アクティブ化するプラグインの名前です。 **注:** 必要なプラグインが表示されない場合、または OEM またはオンプレミスのインスタンスでプラグインをアクティブ化している場合は、[探しているプラグインが表示されていません **(Plugin I'm looking for is not listed)**] チェックボックスをオンにして、プラグインの名前を入力します。
メンテナンスの日時を選択 (Select Maintenance Date and Time)	プラグインをアクティブ化する日時。 **注:** プラグインは、米国太平洋標準時で、毎営業日の朝と夕方の 2 回のバッチでアクティブ化されます。特定の時刻にプラグインをアクティブ化する必要がある場合は、[理由/コメント **(Reason/Comments)**] フィールドに要求を入力します。

Example

たとえば、 [自分のインスタンス (My Instance)] という名前のインスタンスで CSM Workspace プラグインをアクティブ化するには、次のフォームを参照してください。

[プラグインのアクティブ化] フォーム



7. **[Submit** (送信)] を選択します。
   プラグインの要求の詳細については、次を参照してください。 のサービスカタログ [KB0751715] 記事からのプラグインの要求 Now Support ナレッジベース.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

不使用のオーケストレーション アクティビティ

これらのオーケストレーション アクティビティは不使用になりました。

プローブを実行

[プローブを実行] アクティビティは、ドキュメントの代わりに MID サーバープローブを起動します。ターゲット マシン上でプローブを起動するすべてのオーケストレーション アクティビティは、[プローブを実行] アクティビティに基づいています。ServiceNow インスタンスは、このアクティビティを実行するために SSH を使用するように設定された MID サーバーにアクセスできる必要があります。

重要:
このアクティビティは不使用になり、新しいワークフローでは使用できません。このプローブの機能を置き換えるには、プローブアクティビティテンプレートを使用してカスタムアクティビティを作成します。[プローブを実行] アクティビティを使用する以前のリリースからのワークフローは引き続き実行できます。

[プローブを実行] の入力変数

フィールド	説明
プローブ	リストから MID サーバープローブを選択します。これは、*discovery_probes* テーブルに出現するプローブの名前です。
プローブのソース	プローブの実行対象 (プローブのターゲット) であるホスト システムの IP アドレスを入力します。
センサースクリプト	プローブの結果を使用して実行するスクリプト。プローブからの出力は、*output* という名前の変数に含まれます。プローブからのエラーは、*error* という名前の変数に含まれます。

SOAP 要求

[SOAP 要求] アクティビティは、ターゲット サーバー上で SOAP 要求を実行します。

重要:
このアクティビティは不使用になり、[SOAP メッセージ] ワークフロー アクティビティ アクティビティで置き換えられました。[SOAP 要求] アクティビティを使用する以前のリリースからのワークフローは引き続き実行できます。ただし、このアクティビティは新しいワークフローでは使用できません。

[SOAP 要求] の入力変数

フィールド	説明
SOAP URL	SOAP エンドポイント。
ユーザー名	ベーシック認証情報のユーザー名。
パスワード	ベーシック認証情報のパスワード。
エンベロープ スクリプト	Web サービスのパラメーターを設定するためのスクリプト。
センサースクリプト	要求が行われ、回答が受信されてから実行されるスクリプト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

不使用アクティビティの再アクティブ化

アクティビティパックに変換されたオーケストレーション アクティビティは、アップグレードされたインスタンスと新しいインスタンスでは不使用になりましたが、新しいワークフローで再アクティブ化できます。

始める前に
必要なロール：workflow_admin、admin

注:
不使用アクティビティを新しいワークフローで再アクティブ化することはお勧めできません。レガシー アクティビティでは、データバスや入力変数テストからのデータ再利用など、スコープ対象アプリケーションの独自機能を使用できません。

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > アドミニストレーション > アクティビティ定義.
2. アクティビティのリストで、フィルターから条件「カテゴリ **!=** 不使用」をクリアします。



3. 再アクティブ化するアクティビティの定義レコードを開きます。
4. [表示内容] タブを選択します。
5. [カテゴリ] フィールドで、値 [不使用] を別のカテゴリに置き換えます。
   これは任意の文字列にすることができます。
6. [更新] をクリックします。
   提供された値を使用して新しいカテゴリが作成され、アクティビティが再アクティブ化されます。このアクティビティは、ワークフローエディターの [コア] タブで利用できます。

[SOAP メッセージ] ワークフロー アクティビティ

[SOAP メッセージ] アクティビティは、[システム Web サービス] プラグインで定義された SOAP メッセージを使用し、MID サーバーを使用してメッセージを呼び出すことができます。

インスタンスは、SOAP を使用するように設定された MID サーバーにアクセスできる必要があります。

入力変数

[SOAP メッセージ] アクティビティの入力変数

フィールド	パラメーター	説明
SOAP メッセージ	soap_message	システム Web サービスプラグインの送信 SOAP メッセージ [sys_soap_message] テーブルで定義された SOAP メッセージ。(システム **Web** サービス > アウトバウンド > **SOAP** メッセージ)
SOAP メッセー	soap_message_function	SOAP メッセージで定義された呼び出し機能。各 SOAP メッセージ レコードにある **[SOAP** メッセージ関数] 関連リストに登録された機能。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[SOAP メッセージ] アクティビティの入力変数 (続く)

フィールド	パラメーター	説明
ジ関数		
SOAP エンドポイント	soap_endpoint	SOAP メッセージ関数レコードで **[SOAP** エンドポイント] 値の代わりに使用するエンドポイント。このフィールドを空白のままにして、SOAP メッセージ関数レコードで定義されたエンドポイントを使用します。
変数	変数	SOAP メッセージ関数レコードで定義された SOAP [エンベロープ] へ代入する変数。文字列には、次の形式を使用します。 `name1=value1, name2=value2, . . .` 名前または値のいずれかにカンマまたは等号が含まれている場合は、これらの文字をバックスラッシュでエスケープします。
MID サーバーを使用	use_midserver	MID サーバーを使用して SOAP メッセージを送信するためのチェック ボックス。インスタンスには表示されないファイアウォールまたはサブネットワーク内のエンドポイントに到達するには、MID サーバーが必要な場合があります。このチェックボックスがオン (true) になっていても **[MID** サーバー] フィールドで MID サーバーが定義されていない場合、ワークフローは自動的に MID サーバーを検索しようとします。
MID サーバー	midserver	使用する MID サーバーの名前。このフィールドは、**[MID** サーバーを使用] チェック ボックスをオンにした場合に表示されます。*`use_midserver`* パラメーターが無効な場合、ワークフローはこのパラメーターを無視します。 **注:** 従来の SOAP メッセージアクティビティと REST メッセージでは特定の MID サーバーのみを選択できます。これらの従来のアクティビティは、Istanbul リリース以降で使用可能な [MID サーバーの選択] を使用しません。
センサースクリプト	sensor_script	要求が行われ、回答が受信されてから実行されるスクリプト。*`activity.output`* オブジェクトから XML 応答本文全体にアクセスできます。

オーケストレーションで使用されるプローブ

MID サーバーによって制御される特定のプローブは、サーバーの再起動やテンプレートからの仮想マシンの作成など、リモート コンピューターでオーケストレーション タスクを実行します。

オーケストレーションプローブの仕組み

ワークフローがオーケストレーション アクティビティを実行すると、そのアクティビティはプローブを起動し、プローブが出力レコードを ECC キューに書き込みます。アクティビティ用に選択された MID サーバーは、ECC キューのアサインをチェックし、適切なプローブを実行してターゲット マシン上で作業を行います。プローブによってターゲット マシンから返されるアクティビティに関する情報 (再起動したマシン、コピーしたファイルなど) は、入力レコードとして ECC キューに書き込

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

まれます。この情報は、ワークフロー アクティビティに組み込まれているセンサーへ ECC キューから送信されます。ワークフローが更新され、次のアクティビティが実行されます。

注:
プローブ パラメーターは、プローブを起動するアクティビティによって設定されます。

オーケストレーションでプローブを使用する方法



プローブ リスト

ベースシステムには、次のオーケストレーションプローブが含まれています (オーケストレーション > 定義 > プローブ) を開きます。

プローブ リスト

プローブ名	ECC キュートピック	ECC キュー名	説明
コマンド	コマンド		MID サーバー上でローカル コマンドを実行するプローブ。
DNS 名前解決	DNSNameResolver		完全修飾ドメイン名 (FQDN) を IP アドレスに解決するプローブ。プローブは、MID サーバーのクエリを並列に実行します。MID サーバーホスト OS による DNS ルックアップを使用して、OS によって維持されている DNS キャッシュを利用します。またプローブは、OS 上の hosts ファイルも活用します。
SCPCommand	SCPCommand		マシン間でファイルを安全にコピーするプローブ。コピー機能は、MID サーバーをトンネルとして使用して実行されます。
Shazzam	Shazzam		アクティブなデバイスを識別するプローブ。
SNMPProbe	SNMP	SNMP クエリー	これは汎用の SNMP プローブです。
SOAPProbe	SOAPProbe		ターゲット マシンに SOAP 要求を送信するプローブ。
SSHCommand	SSHCommand		SSH 経由でターゲット マシンにログインした後、コマンド ラインからシェル スクリプトを実行するプローブ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プローブ リスト (続く)

プローブ名	ECC キュー トピック	ECC キュー名	説明
SSHCommandLong	SSHCommandLong		SSH 経由でターゲット マシンにログインした後、コマンド ラインから長時間実行されるシェル スクリプトを実行するプローブ。
VMware	VMWareProbe		VMware オーケストレーション アクティビティによって設定される *ECC* キュー名で MID サーバースクリプトインクルードを実行する汎用 VMware プローブ。このプローブは、任意の MID サーバースクリプトインクルードを実行できます。
Windows - PowerShell	PowerShell	Windows - PowerShell	MID サーバーで Windows PowerShell スクリプトを実行するプローブ。PowerShell スクリプトは、名前の末尾が *.ps1* であるパラメーターの値として提供されます。スクリプトには 2 つの変数があります。 • *$computer*：このプローブのソースとして指定されたコンピューター。 • *$cred*：[認証情報] テーブルのユーザー名とパスワードを使用する、*$computer* に正常にログイン可能な PowerShell 認証情報。

自動翻訳

PowerShell アクティビティ

PowerShell は Windows .NET Framework をベースとして開発されたもので、Windows マシンとアプリケーションの管理のコントロールおよび自動化を目的としています。

PowerShell は、これらのアクティビティを使用する任意の MID サーバーにインストールする必要があります。PowerShell を使用する MID サーバーは、サポートされる Windows オペレーティングシステムにインストールする必要があります。 ServiceNow は PowerShell 3.0 ～ 5.1 をサポートしています。

ServiceNow オーケストレーションプラグインはこれらの基本的な PowerShell アクティビティをワークフローに追加します。PowerShell アクティビティパックのアクティビティの使用方法については、次を参照してください。 PowerShell アクティビティパック

レガシーの **[PowerShell** の実行] アクティビティ

[PowerShell の実行] アクティビティは、MID サーバーで Windows PowerShell コマンドを実行します。

重要:
このアクティビティは不使用になり、新しいワークフローでは使用できません。このアクティビティの機能を置き換えるには、PowerShell アクティビティテンプレートを使用してカスタムアクティビティを作成します。[PowerShell の実行] アクティビティを使用する以前のリリースからのワークフローは引き続き実行できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

結果の値

ワークフローデザイナーは、アクティビティのスクリプトフィールド内から activity.result を使用して、結果値を割り当てることができます。デフォルトでは、使用される PowerShell コマンドの成功または失敗によって、[PowerShell の実行] アクティビティの結果の値が決まります。可能な結果値：

- 成功
- 失敗

スクラッチパッドエントリー

実行中のスクリプトによって *stdout* に書き込まれる情報は、*activity.output* 変数で取得され、アクティビティに返されます。この情報は、アクティビティのセンサースクリプトでの将来の処理のために解析、処理、または (たとえばスクラッチパッド変数に) 保存できます。

たとえば、get-date コマンドを実行して、MID サーバーの現在時刻を取得します。このセンサースクリプトは受信した出力全体を保存しますが、時刻だけを返して保存するように処理できます。

PowerShell アクティビティ



注:
これは非常に単純化した例です。ほとんどの場合、スクリプトは数台のリモート Windows コンピューターに対して操作を実行します。しかし原則は同じです。stdout に書き込まれた内容はすべて activity.output で返され、処理できます。

入力変数

入力変数

フィールド	説明
ホスト名	ターゲット Windows マシンの IP アドレス。この値は、コマンドで使用するために *$computer* 変数にマップされます ([コマンド] フィールドの例を参照)。ServiceNow 認証情報テーブル内の情報に基づく PowerShell 認証情報 *$cred* は、[ホスト名] で指定されるコンピューターで認証されます。
コマンド	実行する PowerShell コマンドを入力します。たとえば、[ホスト名] 変数で指定されたリモート マシンに対して単純な WMI クエリーを実行する場合、コマンドは次のようになります。 `get-wmiobject <class> -computer $computer -credential $cred` コンピューターで認証情報が認証されていない場合、コマンドは MID サーバーユーザーのコンテキストで実行されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力変数 (続く)

フィールド	説明
	コマンドとスクリプトファイルの両方を実行することはできません。コマンドを指定すると、[スクリプトファイル] 変数が非表示になります。
センサースクリプト	プローブの結果を使用して実行するスクリプト。プローブからの出力は、*output* という名前の変数に含まれます。プローブからのエラーは、*error* という名前の変数に含まれます。
スクリプトファイル	[変更管理 - リスク アセスメント] プラグインが有効化されているときは、「 のスクリプトファイルの同期の有効化 Windows セキュリティの強化. スクリプトファイルとコマンドの両方を実行することはできません。スクリプトファイルを選択すると、[コマンド] 変数が非表示になります。
PowerShell スクリプト変数	指定されたスクリプトファイルで使用される JSON 形式の追加パラメーター。

状況

アクティビティ状況は、ワークフロー エンジンがアクティビティを処理する方法を指示します。

状況

状態	説明
実行中	ワークフロー エンジンは、アクティビティの onExecute 機能を起動させることができます。
完了	アクティビティの実行が終了しました。アクティビティの結果については結果値を確認してください。
キャンセル	このアクティビティ、またはこのアクティビティを含むワークフローがキャンセルされました。

通常のワークフロー変数構文を使用して、コマンド ラインのワークフロー変数を追加します。上記の例では、<class> がワークフロー入力変数 *myclass* にあった場合、コマンドは次のようになります。

```
get-wmiobject $ {workflow. inputs. myclass } -computer $computer –credential $cred
Similarly  if the variable  is a scratchpad variable named myclass , the command would look
 like :
get -wmiobject $ {workflow. scratchpad. myclass } -computer $computer –credential $cred
```

HResult コード

PowerShell スクリプトでエラーが発生すると、Windows マシンはエラーメッセージの一部として HResult コードを返します。

PowerShell アクティビティは、このコードを読み取り、解釈できます。すべての PowerShell エラーに HResult コードが含まれているわけではありません。PowerShell スクリプトに失敗した場合は、HResult コードを使用して、特定の条件に沿ってワークフローを移動できます。

たとえば、Active Directory パスワードを最小長や複雑さなどのポリシー要件を満たしていないパスワードへリセットすると、PowerShell スクリプトは HResult コード -2146022651 を返します。このコードを使用するには、[条件] 値が *activity.hresult = -2146022651* であるアク

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ティビティ条件を作成します。アクティビティの実行時に PowerShell スクリプトがこのコードを返すと、ワークフローはこの新しい条件に移行します。

SSH アクティビティ

SSH アクティビティは、ワークフローによる Linux および Unix コンピューター上での操作を許可します。

ServiceNow インスタンスは、これらのオーケストレーション アクティビティを実行するために SSH を使用するように設定された MID サーバーにアクセスできる必要があります。

[コマンドを実行] アクティビティ

[コマンドを実行] アクティビティは、Linux または UNIX コンピューターでコマンド (シェル スクリプトを含む) を実行します。

重要:
[コマンドを実行] アクティビティはこのリリースで不使用です。このアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Helsinki にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、この機能を新しいワークフローで使用するには、ServiceNow アクティビティデザイナーで SSH アクティビティテンプレートを使用してカスタムアクティビティを作成する必要があります。

入力変数

[コマンドを実行] の入力変数

フィールド	説明
長期間	コマンドの実行が、デフォルトの 60 秒間よりも長くかかる場合は、このチェックボックスをオンにして、SSH 接続タイムアウトを無効にします。オーケストレーションは実行中のプロセスを定期的にチェックし、完了するまでそのステータスを判断します。
ホスト名	SSH アクティビティの宛先サーバーのホスト名または IP アドレス。
ディレクトリー	作業ディレクトリの名前。
コマンド	このアクティビティから実行するコマンド。
sudo	ホスト マシンでコマンドを実行するために sudo を使用するには、このチェック ボックスをオンにします。
センサースクリプト	プローブの結果を使用して実行するスクリプト。プローブからの出力は、*output* という名前の変数に含まれます。プローブからのエラーは、*error* という名前の変数に含まれます。

[SCP を実行] アクティビティ

[SCP を実行] アクティビティは、Secure Copy Protocol (SCP) を使用して、ファイルが存在するディレクトリーごとファイルをコンピューター間でコピーします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
このアクティビティは Geneva リリースで不使用になり、新しいワークフローでは使用できません。このアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、アップグレードした後も引き続き正常に機能します。Geneva リリースで [SCP を実行] アクティビティはカスタムの [セキュア コピー] アクティビティ アクティビティに置き換えられました。

入力変数

[SCP を実行] の入力変数

フィールド	説明
送信元ホスト	ソース コンピューターのホスト名または IP アドレス。
送信元ファイル	コピーするファイルへの絶対パス。この値はディレクトリーにすることができます。
宛先ホスト	ターゲット コンピューターのホスト名または IP アドレス。
宛先ファイル	ターゲット ファイルへのパス。このパスは、絶対パス、またはログインしているユーザーのホーム ディレクトリーに対する相対パスにすることができます。指定したディレクトリーは、ターゲット コンピューターに既に存在している必要があります。
ディレクトリーをコピー	[送信元ファイル] 変数で定義されたディレクトリー、およびそのディレクトリーに含まれるすべてのファイルをコピーするためのチェック ボックス。

オーケストレーションアプリケーション

オーケストレーションは、サブスクリプションで複数のアプリケーションを提供します。

オーケストレーション **ROI**

オーケストレーション ROI アプリケーションを使用すると、オーケストレーションで自動化できるシステム内のタスクのコスト節減を見積もり、計算できます。

タスクを自動化したら、オーケストレーションワークフローを対応するタスク領域に関連付けることで、コスト節減を追跡できます。アプリケーションの構成では、手動でタスクを実行する場合の時給、システムが評価対象のタスクを選択するために使用するルール、および評価の期間を選択できます。オーケストレーション ROI は、繰返しタスクを手動で実行するコストと、特定の日付/時間範囲でシステムが自動的にこれらのタスクを実行する推定回数を掛け合わせることで、節減額を見積もります。また、自動化による実際の節減額も計算します。オーケストレーション ROI は、ベース オーケストレーション サブスクリプションに含まれます。

オーケストレーション ROI レポートは、比較データにさまざまな視点を提供し、レポートから関連するレコードに直接アクセスできます。オーケストレーション - ROI プラグインに含まれる標準レポートは、自動プロセスの概要、推定コスト、および計算済みコストを提供します。ROI プレミアムダッシュボードは、パフォーマンスアナリティクスを使用して経時的に計算された節減額に関する詳細なレポートを提供します。パフォーマンスアナリティクスには、別のプラグインとサブスクリプションが必要です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
オーケストレーション ROI がオーケストレーションの依存プラグインとしてアクティブ化される場合、デモデータはインストールされません。デモデータを独自の ROI 評価のテンプレートとして使用するには、ServiceNow　技術サポートに対し、選択したデモデータとともにオーケストレーション ROI プラグインのアップグレード要求を送信 してください。

オーケストレーション ROI を設定するには、ここに示す順序で構成タスクを完了します。

オーケストレーション **ROI** の賃金レート カードの作成

オーケストレーション ROI を計算する前に、ROI 計算に関連付けられたタスクを完了するために必要となる手動作業のための賃金レート カードを作成する必要があります。

始める前に
必要なロール：orchestration_manager

このタスクについて
レートカードで定義された時給は、オーケストレーションされたタスクの節減額を決定するために使用されます。

手順

1. 移動先 すべて > オーケストレーション > **ROI** > 賃金レートカード.
2. 「賃金レートカードの管理 」の説明を使用して、フォームのフィールドに入力します。
3. [送信] をクリックします。
4. 必要に応じて追加のレート カードを作成します。

オーケストレーション **ROI** 自動化エントリー レコードの作成

ROI 自動化エントリレコードは、結果として生じる節減額を計算する目的で、タスクを実行するためのコストをそのタスクを自動化する特定のワークフローと結合します。

始める前に
必要なロール：orchestration_manager
この手順を開始する前に、適切な賃金レート カードが作成されていることを確認します。

このタスクについて
このレコードを使用して、インスタンスによって自動的に実行されるタスクに手動の時給を適用します。タスクをオーケストレーションすることによって実現される節減額を決定するため、システムはそのような節減額が推定されたか計算されたかを評価することができます。

- 推定節減：賃金レート、タスク完了の推定時間、および節減額を決定するために実行された自動化の数を使用します。
- 計算済み節減：賃金レート、タスク完了の計算済み時間 (構成済みの評価期間に基づく)、および節減額を決定するために実行された自動化の数を使用します。

手順

1. 移動先 すべて > オーケストレーション > **ROI** > 自動化エントリフォーム.
2. 必要に応じて、フォームのフィールドに入力します。

自動化エントリー フォーム

フィールド	説明
カテゴリ	選択したワークフロー自動化のカテゴリ。ベースオーケストレーション - ROI システムには、次のカテゴリが用意されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	○ アクセス管理と **ID** 管理 ○ データセンター自動化 ○ **IT Service Management** ○ その他 注: カテゴリを作成するには、自動化エントリー フォーム [automation_entry_form] テーブルのディクショナリー レコードを開き、選択リストにオプションを追加します。
アイテム	カテゴリ内における特定タスクの一意の名前。この値は、[パスワードリセット] など、賃金レート カードが適用される作業を表します。
リソース	この自動化エントリーに適用する賃金レート カード。このフィールドを表示するには、インスタンスで IT コスト管理を有効にする必要があります。
関連ワークフロー	この手動タスクを自動化するために作成されたワークフロー自動化。このフィールドは、実行された自動化の数を識別するために使用されます。
予定期間/タスク (分)	このタスクを手動で実行するための推定時間。
予定ボリューム/月	手動でこのタスクを実行するのに必要な月あたりの推定回数。
読み込み専用フィールド	
開始時間	評価期間の開始時間。計算済み平均の時間範囲モジュールでこの値を構成します。
終了時間	評価期間の終了時間。計算済み平均の時間範囲モジュールでこの値を構成します。
計算済み平均期間/タスク (分)	このタスクを手動で実行するために必要な実際の時間。
計算済み平均ボリューム/月	このタスクが手動で実行された月あたりの実際の平均回数。

3. 次のいずれかの送信オプションを選択します。
   - 送信：計算を実行せずにレコードをテーブルに保存します。
   - 今すぐ送信して処理：レコードを保存し、時給とこの自動化エントリーのワークフローコンテキストの数に基づいて、節減額を計算します。

オーケストレーション **ROI** 相関タスク ルールの作成

相関タスク ルールは、選択されたテーブルのフィールドに構成可能条件を適用し、自動化エントリー レコードに対応する手動タスクをインスタンスに通知します。

始める前に

必要なロール：orchestration_manager
この手順を開始する前に、賃金レート カード、および評価する自動化タスクに適切な自動化エントリー レコードを作成してあることを確認します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このタスクについて
システムが手動タスクを自動化エントリーに相関付けするために使用できる条件を作成します。たとえば、インシデント [incident] テーブルのルールは、次の条件を使用して、従業員オンボード タスクを従業員オンボード自動化エントリー レコードで構成された値に相関付けします。

- [サブカテゴリ] [次の値に等しい **(=)**] [従業員オンボード]
- [ソートの説明] [は次の値を含む] [新規従業員]

新規従業員がインシデントをオープンにし、通常は手動で処理されるサービスや資産を要求すると、オーケストレーションは手動作業の通常の賃金レートを潜在的な自動化ソリューションに適用して、実際の節減額を計算します。

手順

1. 移動先 すべて > オーケストレーション > **ROI** タスク相関 > 相関タスクルール.
2. [**New**] をクリックします。
3. 必要に応じて、フォームのフィールドに入力します。

自動化エントリー フォーム

フィールド	説明
自動化エントリー	これらの条件で定義された手動タスクに相関付けする自動エントリー レコード。エントリー レコードは、タスクを自動化するために使用されるワークフローを指定し、タスクのコストを計算するために使用される賃金レートを定義します。
テーブル	これらの条件を使用して、フィルタリングするテーブル。ルールによって、条件に一致するレコードがこのテーブルから選択されます。これらのレコードの情報は、手動タスクを実行する実際の時間およびその手動タスクの実際のボリュームを計算するために使用されます。
条件	このテーブルのレコードをフィルタリングするために使用する条件ビルダー。これらの条件を使用して、この自動化エントリーに相関付けされたすべての手動タスクを識別します。
読み込み専用フィールド	
処理日時	システムが一致レコードのルックアップを実行する日時。システムは、これらの条件に一致する新しい手動タスクを自動的に検索します。

4. 次のいずれかの送信オプションを選択します。
   - 送信：計算を実行せずにレコードをテーブルに保存します。
   - 今すぐ送信して処理：レコードを保存し、すべての一致するタスクをルックアップし、一致レコードの情報を相関タスク [manual_mapping_records] テーブルに保存します。
5. ルールを表示するには、参照する自動化エントリーの [相関タスク ルール] 関連リストの [テーブル] 列でリンクを選択します。
6. システム内のすべての相関ルールに一致するタスクのリストを表示するには、次に移動します: オーケストレーション > **ROI** タスク相関 > 相関タスク.
7. システムでこのルールに一致するタスクのリストを表示するには、このフォームの [関連リンク] で [相関タスク] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オーケストレーション **ROI** 計算の時間範囲の構成

相関タスクの平均タスク数と月あたりの期間を計算する日付範囲を選択します。

始める前に
必要なロール：orchestration_manager

このタスクについて
デフォルトでは、現在の日付と時刻で終了する過去 1 か月の範囲が作成されます。この範囲をいつでも変更して ROI を即座に再計算できます。

手順

1. 移動先 すべて > オーケストレーション > **ROI** タスク相関 > 計算済み平均の時間範囲.
2. 新しい開始日時または終了日時を入力するか、アイコンをクリックしてカレンダーを使用して日付を選択します。
3. [計算] をクリックして、新しい時間範囲に基づいて ROI を再計算し、設定を保存します。

オーケストレーション **ROI** と一緒にインストールされるもの

オーケストレーション - ROI プラグイン (com.snc.runbook_automation.roi) と一緒に、いくつかのタイプのコンポーネントがインストールされます。

オーケストレーション **ROI** と一緒にインストールされるテーブル

テーブルは、オーケストレーション ROI のアクティブ化とともに追加されます。

テーブル	説明
経費と削減額 [run_rate_predicted_savings]	内のレポートのデータが含まれています オーケストレーション > **ROI** レポート > 予測済み削減.
削減レポート [savings_report]	次に基づいて [処理日時] 列で指定された日付より前に実行された自動化の数が含まれます。これは次に基づきます。 • 各自動化エントリーに関連付けられたワークフロー • タスクあたりの予定期間に基づく推定節減。 • 計算した期間に基づく計算済み節減。
詳細な削減レポート [detailed_savings_report]	削減レポート [savings_report] テーブルの詳細なリストが含まれています。このリストには、各自動化の実行日と、その自動化の節減額が含まれています。
自動化エントリー [automation_entry_form]	作業リソースを特定の手動タスクに結合する自動化エントリーが含まれています。タスクを手動で実行するための予定期間と、タスクが実行される月あたりの推定回数を指定できます。既にこの自動化エントリーにワークフローの自動化が実装されている場合は、関連するワークフローを指定できます。システムは、実行された賃金レートカード、および実行されたワークフローの自動化の回数に基づいて、節減額を計算します。
Roadmap Planning [roadmap_planning]	実装される各自動化エントリーのロードマップ計画立案が含まれています。ワークフローの自動化の実行にかかる推定時間、年末までに予測される自動化率、およびワークフローを実装する開始月を指定できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
相関タスク [manual_mapping_records]	各自動化エントリーのすべての一致手動タスクが含まれています。各タスクの情報はこのテーブルに格納され、各手動タスクの実際の期間と量を計算するために使用されます。
相関タスク ルール [manual_mapping_conditions]	システムが各自動化エントリーに対応する手動タスクをルックアップするために使用する相関タスク ルールが含まれています。

オーケストレーション **ROI** と一緒にインストールされるプラグイン

プラグインは、まだ有効ではない場合、オーケストレーション ROI のアクティブ化と一緒にインストールされます。

プラグイン	説明
コスト管理 [com.snc.cost_management]	オーケストレーション ROI が各自動化タスクの節減額を決定するために使用する賃金レートカードを提供します。詳細については、「コスト管理」を参照してください。

オーケストレーション **ROI** と一緒にインストールされるロール

ロールは、オーケストレーション ROI のアクティブ化とともに追加されます。

ロールタイトル [名前]	説明	ロールを含む
オーケストレーションマネージャー [orchestration_manager]	オーケストレーション ROI モジュールのすべてのアクティビティを管理します。	• pa_admin • report_admin

オーケストレーション **ROI** と一緒にインストールされる **UI** アクション

UI アクションは、オーケストレーション ROI のアクティブ化とともに追加されます。

オーケストレーション **- ROI** の **UI** アクション

UI アクション	テーブル	説明
削減レポート	自動化エントリー フォーム [automation_entry_form]	関連するワークフローが空でない場合、この自動化エントリに固有の節減レポートを表示します。
推定削減と予測済み削減	自動化エントリー フォーム [automation_entry_form]	タスクの予定期間に基づく推定節減、およびタスクの計算された期間に基づく計算済み節減を表示します。
ワークフローコンテキストの表示	詳細な削減レポート [detailed_savings_report]	関連ワークフロー コンテキストを表示します。
今すぐ送信して処理	自動化エントリー フォーム [automation_entry_form]	この新しいエントリーを処理します。
相関タスク	相関タスク ルール	相関タスク [manual_mapping_records] テーブルから一致するすべてのタスクを表示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オーケストレーション - ROI の UI アクション (続く)

UI アクション	テーブル	説明
	[manual_mapping_conditions]	
詳細な削減レポート	自動化エントリー フォーム [automation_entry_form]	関連するワークフローに基づいて、実行された自動化のリストを表示します。
タスク	相関タスク [manual_mapping_records]	タスク レコードを表示します。
今すぐ送信して処理	相関タスク ルール [manual_mapping_conditions]	相関タスク ルールを処理します。このアクションは、指定されたテーブルとフィルター条件の照合を実行します。

オーケストレーション ROI と一緒にインストールされるスクリプトインクルード

スクリプトインクルードは、オーケストレーション ROI のアクティブ化とともに追加されます。

スクリプトインクルード	説明
OrchestrationROIAjax	タスクの実際の期間とボリュームを計算するスクリプト。
OrchestrationROI	ワークフローコンテキストの数を計算し、一致するすべてのタスクをルックアップし、節減を計算するスクリプト、および UI アクションで使用される他の機能。
ROIDemoDataUtil	デモデータのタイムスタンプを更新するスクリプト。

オーケストレーション ROI と一緒にインストールされるクライアントスクリプト

クライアントスクリプトは、オーケストレーション ROI のアクティブ化とともに追加されます。

クライアントスクリプト	テーブル	説明
処理ルールの情報の表示	相関タスク ルール [manual_mapping_conditions]	ROI スケジュールで指定された時間まで新しいタスクルールが評価されないことを通知する注釈を [相関タスク ルール] フォームに表示します。

オーケストレーション ROI と一緒にインストールされるビジネス ルール

ビジネス ルールは、オーケストレーション ROI のアクティブ化とともに追加されます。

ビジネスルール	テーブル	説明
対応するレコー	自動化エントリー フォーム [automation_entry_form]	レコードが自動化エントリー フォーム [automation_entry_form] テーブルから削除されると、このビジネス ルールはこのエントリーを参照する他の ROI テーブル内のすべてのレコードを削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ビジネスルール	テーブル	説明
ドの削除		
実行レートと削減に挿入	自動化エントリー フォーム [automation_entry_form]	新しい自動化エントリが提供されると、このビジネスルールは、タスクの予定期間とそれに関連する賃金レートカードに基づいて、推定節減を計算します。
削減レポートに挿入	自動化エントリー フォーム [automation_entry_form]	新しい自動化エントリが提供されると、このビジネスルールは、**automations_run** フィールドを **0** に設定して新規レコードを節減レポート [savings_report] テーブルに挿入します。

オーケストレーション **ROI** レポート

オーケストレーション ROI には、組織内のサービスの自動化による節減額の計算に役立つ一連の標準レポートとプレミアムレポートが用意されています。

ROI 標準レポートは、オーケストレーション ROI に含まれています。プレミアムレポートは、パフォーマンスアナリティクスで生成されるビューを強化し、オーケストレーション - ROI Premium プラグインを必要とします。

オーケストレーション **ROI** 標準レポート

標準 ROI レポートのダッシュボードは、自動プロセスの概要、推定コスト、および計算済みコストを提供します。ROI 標準ダッシュボードにアクセスするには、 オーケストレーション > **ROI** レポート > ダッシュボード.

[サマリー] タブ

[サマリー] タブには、自動化カテゴリに関する 4 つのレポートが含まれています。

ROI サマリーレポートの例



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カテゴリ別の標準 **ROI** サマリー

レポート	説明
カテゴリ別手動タスクの時間経過	カテゴリ別手動タスクの時間経過による傾向。たとえば、自動化を使用して必要なタスクの一部を実行する場合、レポートはまだ手動で実行されているタスクの数を示します。この数は時間とともに減少します。 • タイプ：線グラフ • テーブル：詳細な節減レポート [detailed_savings_report]
カテゴリ別自動化の時間経過	カテゴリ別自動化タスクの時間経過による傾向。たとえば、このグラフでは、ワークフロー自動化が時間の経過とともにゆっくりとロールアウトされるため、自動化タスク数の増加が示されることがあります。 • タイプ：線グラフ • テーブル：詳細な節減レポート [detailed_savings_report]
カテゴリ別の自動化削減の時間経過 (予定期間を使用)	タスクの予定期間、実行された自動化の数、および賃金レートカードからのコストに基づいて、時間の経過とともに自動化タスクから節減される金額。 • タイプ：線グラフ • テーブル：詳細な節減レポート [detailed_savings_report]
カテゴリ別の自動化削減の時間経過 (計算した期間を使用)	タスクの計算された期間、実行された自動化の数、および賃金レートカードからのコストに基づいて、時間の経過とともに自動化タスクから節減される金額。 • タイプ：線グラフ • テーブル：詳細な節減レポート [detailed_savings_report]

自動翻訳

[推定コスト] タブ

[推定コスト] タブには、自動化の推定される時間と経費に関する 8 つのレポートが含まれています。

ROI の推定される時間および経費のレポートの例



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

標準 **ROI** の時間と経費の推定

レポート	説明
タスク カテゴリ別の推定所要時間	すべてのタスクについてタスクカテゴリ別の推定所要時間の合計 (分単位)。 • タイプ：円グラフ • テーブル：自動化エントリー フォーム [automation_entry_form]
カテゴリ別手動タスクの予定ボリューム/月	すべてのタスクについてタスクカテゴリ別の月あたりの予定ボリュームの合計。 • タイプ：円グラフ • テーブル：自動化エントリー フォーム [automation_entry_form]
カテゴリ別予測所要時間/月 (予定期間と予定ボリュームを使用)	すべての手動タスクについてカテゴリ別の月あたりの予測所要時間の合計。各タスクの予定期間と月あたりの各タスクの予定ボリュームを使用します。 • タイプ：棒グラフ • テーブル：経費と節減額 [run_rate_predicted_savings]
カテゴリ別予測経費/月 (予定期間と予定ボリュームを使用)	すべての手動タスクについてカテゴリ別の月あたりの予測経費の合計。各タスクの予定期間、月あたりの各タスクの予定ボリューム、および賃金レートカードからのコストを使用します。 注: このレポートでは、負の数値を使用して経費を表します。 • タイプ：棒グラフ • テーブル：経費と節減額 [run_rate_predicted_savings]
カテゴリ別予測所要時間/四半期 (予定期間と予定ボリュームを使用)	すべての手動タスクについてカテゴリ別の四半期あたりの予測所要時間の合計。各タスクの予定期間と月あたりの各タスクの予定ボリュームを使用します。 • タイプ：棒グラフ • テーブル：経費と節減額 [run_rate_predicted_savings]
カテゴリ別予測経費/四半期 (予定期間と予定ボリュームを使用)	すべての手動タスクについてカテゴリ別の四半期あたりの予測経費の合計。各タスクの予定期間、月あたりの各タスクの予定ボリューム、および賃金レートカードからのコストを使用します。 注: このレポートでは、負の数値を使用して経費を表します。 • タイプ：棒グラフ • テーブル：経費と節減額 [run_rate_predicted_savings]
カテゴリ別予測所要時間/年 (予定期間と予定ボリュームを使用)	すべての手動タスクについてカテゴリ別の年あたりの予測所要時間の合計。各タスクの予定期間と月あたりの各タスクの予定ボリュームを使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

標準 **ROI** の時間と経費の推定 (続く)

レポート	説明
	• タイプ：棒グラフ • テーブル：経費と節減額 [run_rate_predicted_savings]
カテゴリ別予測経費/年 (予定期間と予定ボリュームを使用)	すべての手動タスクについてカテゴリ別の年毎の予測経費の合計。各タスクの予定期間、月毎の各タスクの予定ボリューム、および賃金レートカードからのコストを使用します。 **注:** このレポートでは、負の数値を使用して経費を表します。 • タイプ：棒グラフ • テーブル：経費と節減額 [run_rate_predicted_savings]

[相関タスクからのコスト] タブ

[相関タスクからのコスト] タブには、実際の計算に基づく自動化の時間と経費に関する 8 つのレポートが含まれています。

ROI の計算された時間および経費のレポートの例



標準 **ROI** の計算された自動化の時間および経費

レポート	説明
タスク カテゴリ別の所要時間	すべてのタスクについてタスクカテゴリ別の実際の所要時間の合計 (分単位)。 • タイプ：円グラフ • テーブル：自動化エントリー フォーム [automation_entry_form]
カテゴリ別手動タスクのボリューム/月	すべてのタスクについてタスクカテゴリ別の月あたりの実際のボリュームの合計。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

標準 **ROI** の計算された自動化の時間および経費 (続く)

レポート	説明
	• タイプ：円グラフ • テーブル：自動化エントリー フォーム [automation_entry_form]
カテゴリ別予測所要時間/月 (計算した期間と計算したボリュームを使用)	すべての手動タスクについてカテゴリ別の月あたりの予測所要時間の合計。各タスクの計算された期間と月あたりの各タスクの計算されたボリュームを使用します。 • タイプ：棒グラフ • テーブル：経費と節減額 [run_rate_predicted_savings]
カテゴリ別予測経費/月 (計算した期間と計算したボリュームを使用)	すべての手動タスクについてカテゴリ別の月あたりの予測経費の合計。各タスクの計算された期間、月あたりの各タスクの計算されたボリューム、および賃金レートカードからのコストを使用します。 **注:** このレポートでは、負の数値を使用して経費を表します。 • タイプ：棒グラフ • テーブル：経費と節減額 [run_rate_predicted_savings]
カテゴリ別予測所要時間/四半期 (計算した期間と計算したボリュームを使用)	すべての手動タスクについてカテゴリ別の四半期あたりの予測所要時間の合計。各タスクの計算された期間と月あたりの各タスクの計算されたボリュームを使用します。 • タイプ：棒グラフ • テーブル：経費と節減額 [run_rate_predicted_savings]
カテゴリ別予測経費/四半期 (計算した期間と計算したボリュームを使用)	すべての手動タスクについてカテゴリ別の四半期あたりの予測経費の合計。各タスクの計算された期間、月あたりの各タスクの計算されたボリューム、および賃金レートカードからのコストを使用します。 **注:** このレポートでは、負の数値を使用して経費を表します。 • タイプ：棒グラフ • テーブル：経費と節減額 [run_rate_predicted_savings]
カテゴリ別予測所要時間/年 (計算した期間と計算したボリュームを使用)	すべての手動タスクについてカテゴリ別の年あたりの予測所要時間の合計。各タスクの計算された期間と月あたりの各タスクの計算されたボリュームを使用します。 • タイプ：棒グラフ • テーブル：経費と節減額 [run_rate_predicted_savings]
カテゴリ別予測経費/年 (計算した期間と計算したボリュームを使用)	すべての手動タスクについてカテゴリ別の年毎の予測経費の合計。各タスクの計算された期間、月毎の各タスクの計算されたボリューム、および賃金レートカードからのコストを使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

標準 **ROI** の計算された自動化の時間および経費 (続く)

レポート	説明
	注: このレポートでは、負の数値を使用して経費を表します。 • タイプ：棒グラフ • テーブル：経費と節減額 [run_rate_predicted_savings]

標準レポートのオーケストレーション **ROI** 計算のスケジュール

オーケストレーション ROI 標準レポートを計算するスケジュール済みジョブは、デフォルトでアクティブであり、システムのプロパティによって制御されます。

始める前に

必要なロール：orchestration_manager、admin

このタスクについて

「ROI スケジュールの処理」と呼ばれるデフォルトのスケジュール済みジョブが用意されており、オーケストレーションが標準レポートの ROI を計算するタイミングを構成できます。このスケジュールでは、詳細条件のスクリプティングが可能です。スケジュールを変更したり、実行するスクリプトを書き込んだりするには、次から ROI スケジュールの処理を開きます。 システムスケジューラ > スケジュール済みジョブ > スケジュール済みジョブ をクリックし、「 ジョブ定義の構成」をクリックします。ジョブ定義から直接スケジュールを実行するには、[今すぐ実行] をクリックします。

オーケストレーションプロパティを使用してスケジュール ジョブの実行を制御するには

手順

1. 移動先 オーケストレーション **ROI** > プロパティ.
2. 以下のプロパティを構成します。

ROI スケジュールのプロパティ

プロパティ	説明
roi.processing.active	ROI 処理のためにスケジュール済みジョブをアクティブ化します。このプロパティは、スケジュール設定済みの「ROI スケジュールの処理」ジョブをアクティブ化します。 ○ タイプ：true | false ○ [デフォルト]： true
roi.processing.interval	スケジュールされた ROI 処理間隔 (時間)。このプロパティは、節減レポートや相関タスクを処理するスケジュール済みジョブの繰り返し間隔を設定します。 ○ タイプ：整数 ○ デフォルト：24

3. 変更を保存するには、[保存] をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

オーケストレーション **ROI** プレミアムレポート

プレミアムダッシュボードは、経時的に計算された節減額に関する詳細なレポートを提供します。

ROI プレミアムレポートには、オーケストレーション - ROI Premium プラグインが必要であり、パフォーマンスアナリティクス を使用してビルドされます。オーケストレーション - ROI プレミアム版プラグインは、別途サブスクリプションが必要な パフォーマンスアナリティクス - プレミアム プラグインに依存します。

重要:
オーケストレーション ROI プレミアムでデータを表示するには、パフォーマンスアナリティクスのスケジュール設定済み収集ジョブをアクティブ化する必要があります。

ROI プレミアムダッシュボードにアクセスするには、 オーケストレーション > **ROI** レポート > プレミアムダッシュボード.

[カテゴリ別 **ROI**] タブ

[カテゴリ別 ROI] タブには、カテゴリ別に経時的に計算された節減額を示す 3 つのレポートが含まれています。

カテゴリ別月あたりの計算された節減額



カテゴリ別の経時的に計算された節減額のプレミアムレポート

レポート	説明
ROI - 月次カテゴリ別	月あたり計算された節減額をカテゴリ別に表示します。このグラフには、各カテゴリの計算された節減額に対する計算された節減額の合計が表示されます。 • タイプ：縦棒グラフ • テーブル：詳細な節減レポート [detailed_savings_report]
ROI - カテゴリ別	計算された節減額の傾向をカテゴリ別に表示します。 • タイプ：スプライン グラフ • テーブル：詳細な節減レポート [detailed_savings_report]
ROI - 12 ヶ月間移動合計	過去 12 か月間にすべてのカテゴリで計算された節減額の移動合計を表示します。 • タイプ：面グラフ • テーブル：詳細な節減レポート [detailed_savings_report]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動化エントリー別 ROI

[自動化エントリ別 ROI] タブには、自動化エントリ別に経時的に計算された節減額を示す 2 つのレポートが含まれています。

自動化エントリ別に今月の計算された節減額



自動化エントリ別に計算された節減額の時間経過

レポート	説明
自動化エントリー別 ROI	各自動化エントリの現在の月の計算された節減額を表示します。 • タイプ：縦棒 • テーブル：詳細な節減レポート [detailed_savings_report]
ROI - 自動化エントリ別の上位 10 のリスト	現在の月で計算された節減額が最も多い上位 10 個の自動化エントリを表示します。 • タイプ：スコアカード • テーブル：詳細な節減レポート [detailed_savings_report]

オーケストレーション ROI プレミアムレポートを要求する

オーケストレーション ROI プレミアムレポートを表示するには、オーケストレーション - ROI プレミアム (com.snc.runbook_automation.roi_premium) プラグインのアクティブ化を要求する必要があります。オーケストレーション - ROI Premium プラグインはオーケストレーションサブスクリプションに含まれていますが、要求によってアクティブ化する必要があります。

始める前に
オーケストレーション - ROI プレミアム版プラグインは、別途購入が必要な パフォーマンスアナリティクス - プレミアム版 プラグインが必要です。

必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. [すべてのアプリケーション] ページで [プラグインの要求] をクリックして、Now Support で [プラグインをアクティブ化] フォームを開きます。



3. Now Support で、Now Support サービスポータル サービスカタログ にアクセスするリンクを選択します。



4. インスタンスを選択します。
5. [アクション] > [プラグインのアクティブ化] を選択します。
6. [プラグインのアクティブ化] フォームで、次の情報を入力します。

[プラグインのアクティブ化] フォーム

フィールド	説明
ターゲットインスタンスは何ですか	プラグインをアクティブ化するインスタンス。
どのプラグインをアクティブ化しますか	アクティブ化するプラグインの名前です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: 必要なプラグインが表示されない場合、または OEM またはオンプレミスのインスタンスでプラグインをアクティブ化している場合は、[探しているプラグインが表示されていません **(Plugin I'm looking for is not listed)]** チェックボックスをオンにして、プラグインの名前を入力します。
メンテナンスの日時を選択 (Select Maintenance Date and Time)	プラグインをアクティブ化する日時。 注: プラグインは、米国太平洋標準時で、毎営業日の朝と夕方の 2 回のバッチでアクティブ化されます。特定の時刻にプラグインをアクティブ化する必要がある場合は、[理由/コメント **(Reason/ Comments)]** フィールドに要求を入力します。

Example

たとえば、 [自分のインスタンス (My Instance)] という名前のインスタンスで CSM Workspace プラグインをアクティブ化するには、次のフォームを参照してください。

[プラグインのアクティブ化] フォーム



7. **[Submit** (送信)] を選択します。
プラグインの要求の詳細については、次を参照してください。 のサービスカタログ [KB0751715] 記事からのプラグインの要求 Now Support ナレッジベース.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プレミアムレポートのオーケストレーション ROI 計算のスケジュール

オーケストレーション ROI プレミアムレポートでは、プレミアムレポートを生成する前にアクティブ化する必要のあるパフォーマンスアナリティクスジョブを使用します。

始める前に
必要なロール：orchestration_manager、admin

このタスクについて
プレミアム ROI レポートの計算に必要なスケジュール済みジョブは「[PA ROI] 履歴データ収集」と呼ばれ、オーケストレーション - ROI プレミアム [com.snc.runbook_automation.roi_premium] プラグインとともにインストールされます。このジョブはデフォルトでアクティブではありません。

手順

1. 移動先 すべて > パフォーマンスアナリティクス > データコレクター > ジョブ.
2. 「[PA ROI] 履歴データ収集」ジョブを検索します。
3. [有効] チェックボックスをオンにします。
4. [実行] フィールドで選択した値について、スケジューリングオプションが表示されます。
   スケジュールの作成方法については、「データコレクションジョブの作成またはスケジュール」を参照してください。
5. ジョブ定義からスケジュールを直接実行するには、[今すぐ実行] をクリックします。
6. [更新] をクリックします。

クライアントソフトウェアディストリビューション

アドミニストレーターはクライアントソフトウェアディストリビューション (CSD) アプリケーションを使用し、サードパーティのマネジメントシステムを使用してサービスカタログからソフトウェアを配布できます。

CSD を使用すると、アドミニストレーターはソフトウェアモデルやカタログ アイテムなど、サービスカタログ要求からソフトウェアを展開するために必要なすべてのレコードを作成できます。CSD アプリケーションを使用し、カスタム SCCM アクティビティパックを使用して SCCM ホストからソフトウェアの展開および取り消しを自動化できます。サービスカタログから配布されたソフトウェアのリース期間を定義し、場合によってはリース延長を許可し、承認待ちにすることができます。展開は、オーケストレーションのアクティビティとワークフローを使用して行われます。

また、CSD は、ソフトウェア資産管理 と統合して、展開されたソフトウェアのライセンス数を管理します。

SCCM を使用した CSD プロセスフロー



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クライアントソフトウェアディストリビューションの要求

クライアントソフトウェアディストリビューションには、オーケストレーション - クライアントソフトウェアディストリビューション プラグイン (com.snc.orchestration.client_sf_distribution) が必要です。これは、オーケストレーションのサブスクリプションによる要求で利用できます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

オーケストレーション - クライアントソフトウェアディストリビューション プラグインは、オーケストレーション - System Center Configuration Manager プラグインをアクティブ化します。このプラグインには、SCCM サーバーを使用してソフトウェアを展開または取り消しするために使用されるカスタム SCCM アクティビティが含まれています。その他のプラグインの依存関係については、「クライアントソフトウェアディストリビューションと一緒にインストールされるプラグイン」を参照してください。

> **注:**
> オーケストレーション - クライアントソフトウェアディストリビューション プラグインは、独自のアプリケーション スコープ内で実行されます。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. [すべてのアプリケーション] ページで [プラグインの要求] をクリックして、Now Support で [プラグインをアクティブ化] フォームを開きます。



3. Now Support で、Now Support サービスポータル サービスカタログ にアクセスするリンクを選択します。



4. インスタンスを選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. [アクション] > [プラグインのアクティブ化] を選択します。
6. [プラグインのアクティブ化] フォームで、次の情報を入力します。

[プラグインのアクティブ化] フォーム

フィールド	説明
ターゲットインスタンスは何ですか	プラグインをアクティブ化するインスタンス。
どのプラグインをアクティブ化しますか	アクティブ化するプラグインの名前です。 **注:** 必要なプラグインが表示されない場合、または OEM またはオンプレミスのインスタンスでプラグインをアクティブ化している場合は、[探しているプラグインが表示されていません **(Plugin I'm looking for is not listed)]** チェックボックスをオンにして、プラグインの名前を入力します。
メンテナンスの日時を選択 (Select Maintenance Date and Time)	プラグインをアクティブ化する日時。 **注:** プラグインは、米国太平洋標準時で、毎営業日の朝と夕方の 2 回のバッチでアクティブ化されます。特定の時刻にプラグインをアクティブ化する必要がある場合は、[理由/コメント **(Reason/ Comments)]** フィールドに要求を入力します。

Example

たとえば、 [自分のインスタンス (My Instance)] という名前のインスタンスで CSM Workspace プラグインをアクティブ化するには、次のフォームを参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[プラグインのアクティブ化] フォーム



7. [Submit (送信)] を選択します。
プラグインの要求の詳細については、次を参照してください。 のサービスカタログ [KB0751715] 記事からのプラグインの要求 Now Support ナレッジベース.

クライアントソフトウェアディストリビューションと一緒にインストールされるもの

いくつかのタイプのコンポーネントが、クライアントソフトウェアディストリビューション (CSD) とともにインストールされます。

クライアントソフトウェアディストリビューションと一緒にインストールされるテーブル

これらのテーブルは、オーケストレーション - クライアントソフトウェアディストリビューション プラグイン (com.snc.orchestration.client_sf_distribution) と一緒にインストールされます。

クライアントソフトウェアディストリビューションのテーブル

テーブル	説明
クライアントソフトウェアディストリビューション カタログ アイテム [sn_client_sf_dist_cat_item]	クライアントソフトウェアディストリビューション用に作成されたすべてのカタログ アイテムが含まれます。このテーブルは、カタログ アイテム [sc_cat_item] テーブルを拡張しています。
クライアントソフトウェアディストリビューション ソフトウェア要求 [sn_client_sf_dist_req_software]	要求されたすべてのソフトウェアとそのステータスが含まれます。
クライアントソフトウェアディストリビューション アプリケーション [sn_client_sf_dist_application]	検出されたすべての CSD アプリケーションが含まれます。
クライアントソフトウェアディストリビューション プロバイダー [sn_client_sf_dist_provider]	すべてのソフトウェア ディストリビューション プロバイダーが含まれます。
クライアントソフトウェアディストリビューション拡張キー [sn_client_sf_dist_extension_key]	定義済みの CSD 拡張キーが含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クライアントソフトウェアディストリビューションのテーブル (続く)

テーブル	説明
クライアントソフトウェアディストリビューション拡張ポイント [sn_client_sf_dist_extension_point]	拡張キーのカスタマイズ スクリプトが含まれています。
クライアントソフトウェアディストリビューション ソフトウェア構成 [sn_client_sf_dist_software_config]	すべてのソフトウェアプロバイダー構成のベーステーブル。
SCCM サーバー インスタンス [sn_client_sf_dist_cmdb_ci_sccm_server]	すべての SCCM サーバー インスタンスを含みます。このテーブルは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルを拡張しています。
SCCM アプリケーション [sn_client_sf_dist_sccm_application]	検出されたすべての SCCM アプリケーションが含まれます。このテーブルは、クライアントソフトウェアディストリビューション アプリケーション [sn_client_sf_dist_application] テーブルを拡張しています。
SCCM アプリケーションカタログアイテム [sn_client_sf_dist_sccm_app_cat_item]	SCCM アプリケーション用に作成されたすべてのカタログ アイテムが含まれます。このテーブルは、クライアントソフトウェアディストリビューション カタログ アイテム [sn_client_sf_dist_cat_item] テーブルを拡張しています。
SCCM コレクション [sn_client_sf_dist_sccm_collection]	検出されたすべての SCCM コレクションが含まれます。検出されたすべての SCCM コレクションが含まれます。
SCCM 展開 [sn_client_sf_dist_sccm_deployment]	検出されたすべての SCCM 展開が含まれます。検出されたすべての SCCM 展開が含まれます。
SCCM 構成 [sn_client_sf_dist_sccm_sf_config]	SCCM アプリケーション、インストールおよびアンインストール コレクション、および ディスカバリー モデルが含まれます。このテーブルは、クライアントソフトウェアディストリビューション ソフトウェア構成 [sn_client_sf_dist_software_config] を拡張しています。

クライアントソフトウェアディストリビューションと一緒にインストールされるプラグイン

これらのプラグインは、まだ有効でない場合、オーケストレーション - クライアントソフトウェアディストリビューション プラグインと一緒にインストールされます。

クライアントソフトウェアディストリビューション (CSD) のアクティブ化を要求する手順については、「クライアントソフトウェアディストリビューションの要求」を参照してください。

オーケストレーション - クライアントソフトウェアディストリビューションのプラグイン

プラグイン	説明
オーケストレーション - System Center Configuration Manager [com.snc.orchestration.sccm_mgnt]	SCCM ターゲット ホスト上で動作するカスタム SCCM オーケストレーション アクティビティをインストールします。
オーケストレーション - 資産リース管理 [com.snc.orchestration.asset_lease_management]	サービスカタログを介して配布されるソフトウェアのリース機能をインストールしま

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オーケストレーション - クライアントソフトウェアディストリビューションのプラグイン (続く)

プラグイン	説明
	す。これには、リースの開始、停止、および延長が含まれます。
サービスカタログ スコープ対象 API [com.glideapp.servicecatalog.scoped.api]	サービスカタログでアプリケーション作成をサポートする API をインストールします。
ソフトウェア資産管理 [com.snc.software_asset_management]	名前付きユーザー、ワークステーション、およびエンタープライズ ソフトウェア契約のライセンスエンタイトルメントの調整を含む、ソフトウェア資産の管理機能を提供します。

クライアントソフトウェアディストリビューションと一緒にインストールされるロール

これらのロールは、オーケストレーション - クライアントソフトウェアディストリビューション プラグインと一緒にインストールされます。

オーケストレーション - クライアントソフトウェアディストリビューションのロール

ロール タイトル [名前]	説明	ロールを含む
クライアントソフトウェアディストリビューションアドミン [sn_client_sf_dist.csd_admin]	クライアントソフトウェアディストリビューション アプリケーションを管理するためのアドミンロール。	• sam • agent_admin • report_admin • catalog_admin • itil • workflow_admin

クライアントソフトウェアディストリビューションと一緒にインストールされるスクリプトインクルード

これらのスクリプトインクルードは、オーケストレーション - クライアントソフトウェアディストリビューション プラグインと一緒にインストールされます。

オーケストレーション - クライアントソフトウェアディストリビューションのスクリプトインクルード

スクリプトインクルード	説明
CSDExtensionPoint	CSD プロバイダーの特定のコードを実行します。
CSDUtil	CSD アプリケーションのユーティリティ関数。
RefQualsCSD	参照修飾子フィルター。このスクリプトは、CSD プロバイダー、デバイス、SCCM アプリケーション、インストール コレクション、アンインストール コレクションのフィルター機能を提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オーケストレーション - クライアントソフトウェアディストリビューションのスクリプトインクルード (続く)

スクリプトインクルード	説明
SCCMCatItemHandler	特定の SCCM カタログ アイテムのフィールド値を設定します。これらの値は、SCCM カタログ アイテム テーブル名、カタログ アイテム名、SCCM プロバイダー、および SCCM ソフトウェア構成です。
SoftwareCatItemCreator	ソフトウェア カタログ アイテムを作成します。
CSDCatItemHandler	CSD カタログアイテム作成のための基底クラス。このスクリプトは、作成する [カタログ アイテムを作成] UI アクション、およびアプリケーション カタログによって使用されます。
CSDDemoDataUtil	デモデータを取り込みます。
CSDDemoDataUtilAjax	デモデータを取り込みます。

クライアントソフトウェアディストリビューションと一緒にインストールされるプロパティ

クライアントソフトウェアディストリビューション (CSD) のプロパティは、要求されたソフトウェア展開のインストール状態を管理し、スケジュール済みの検出を構成します。

CSD プロパティにアクセスするには、 **Client Software Distribution** (クライアントソフトウェアディストリビューション) > プロパティ. 次のプロパティを使用できます。

クライアントソフトウェアディストリビューションのプロパティ

プロパティ	名前	説明
ステータス チェック有効期限 (日)	sn_client_sf_dist.softwareInstallExpDays	ソフトウェアのインストール ステータスを無視するまでにシステムが待機する日数を制御します。ソフトウェアをインストールするためのデフォルトの時間制限は、システムが展開のインストール ステータスのチェックを停止する 30 日前です。 インストール ステータスは次のとおりです。 • インストールされていません：構成済みの時間制限が切れるまでに、ユーザーが要求されたソフトウェアをインストールしていません。 • インストール済み：ソフトウェアが構成済みの時間制限内にインストールされました。 • ステータス チェック期限切れ：ユーザーが要求されたソフトウェアをインストールするための時間制限が切れています。システムは、この

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クライアントソフトウェアディストリビューションのプロパティ (続く)

プロパティ	名前	説明
		展開のステータスをチェックしなくなります。 • 取り消し済み：ソフトウェアはアドミニストレーターによって取り消しされました。 • タイプ：整数 • デフォルト値：30
ソフトウェアインストールステータスの間隔 (時間) を調整	sn_client_sf_dist.softwareInstallIntervalHour	スケジュール済みジョブがいつ実行されるかを決定します。これにより、インストール ステータスが決まります。デフォルトでは、システムは 1 時間ごとにインストール ステータスをチェックします。 • タイプ：整数 • デフォルト値：24
スケジュール済みアプリケーションディスカバリー間隔 (日) を設定	sn_client_sf_dist.discoveryExeDay	アプリケーションディスカバリーを実行するスケジュール済みジョブの繰り返し間隔を設定します。デフォルトでは、この値で設定された日の深夜にディスカバリーが実行されます。 • タイプ：整数 • デフォルト値：5
リース実行スケジュールジョブ間隔 (分) を設定	sn_client_sf_dist.lease_execution_interval	[CSD リース スケジュール] スケジュール済みジョブが、要求されたソフトウェア リースの開始、停止、または延長をチェックする間隔。 • タイプ：整数 • デフォルト値：1
リース終了の何日前に通知するか (日数) を設定	sn_client_sf_dist.lease_end_notification	ソフトウェア リースの終了の何日前に要求者に通知するのかを指定します。リース延長が許可されている場合は、リース期限が切れるまでに承認プロセスが完了するのに十分な時間が確保されるようにしてください。 • タイプ：整数 • デフォルト値：5

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クライアントソフトウェアディストリビューションと一緒にインストールされるワークフロー

これらのワークフローは、オーケストレーション - クライアントソフトウェアディストリビューション プラグインと一緒にインストールされます。

クライアントソフトウェアディストリビューションと一緒にインストールされるワークフロー

Workflow	説明
SCCM の検出	カスタム CSD オーケストレーション アクティビティを使用して、SCCM サーバーからアプリケーション、コレクション、および展開のリストを取得します。アドミニストレーターは、SCCM サーバー インスタンス レコードの UI アクションからこのワークフローを実行します。
クライアント ソフトウェアの注文	ユーザーがサービスカタログからソフトウェアを注文すると、自動的に実行されます。
SCCM アプリケーションの展開	[クライアント ソフトウェアの注文] ワークフローによってトリガーされ、SCCM サーバーを介してソフトウェアを展開します。このワークフローは、ユーザーまたはデバイスのいずれかを SCCM コレクションに追加します。
クライアント ソフトウェアの取り消し	外部プロバイダーによって展開されたソフトウェアのソフトウェア取り消しプロセスを開始します。アドミニストレーターは、要求済みソフトウェア レコードとインストール済み権限なしソフトウェア レコードの UI アクションからこのワークフローを実行します。このワークフローは、実際の取り消しを実行する適切なプロバイダー ワークフローをトリガーします。たとえば、このワークフローは、SCCM アンインストール コレクション内のアプリケーションに対して [SCCM アプリケーションの取り消し] ワークフローをトリガーします。
SCCM アプリケーションの取り消し	アンインストール コレクションのメンバーである SCCM アプリケーションを取り消します。[クライアント ソフトウェアの取り消し] ワークフローがこのワークフローをトリガーすることで、SCCM サーバーによって展開されたソフトウェアが取り消されます。このワークフローは、ユーザーまたはデバイスのいずれかを SCCM コレクションから適切なアンインストール コレクションへ移動します。

関連情報

- 拡張ポイントを使用してアプリケーション機能を拡張する
- サーバー側スクリプトでのスクリプト拡張ポイントの使用
- サーバー側 UI マクロの UI 拡張ポイントの使用
- クライアント側 UI スクリプティングのクライアント拡張ポイントの使用

配布済みソフトウェアのライセンスとカウンタの作成

ライセンスとソフトウェア カウンタはソフトウェアモデルに関連付けられており、クライアントソフトウェアディストリビューション (CSD) によって配布されたソフトウェアのライセンスを追跡する場合は作成する必要があります。

始める前に
必要なロール：sam または admin
CSD によってサービスカタログから展開されたソフトウェアアイテムのソフトウェア資産管理で、ソフトウェアライセンスとカウンタを作成できます。CSD はソフトウェア カウンタの結果に応じて、要求されたソフトウェアでライセンスが利用可能かどうかを判断します。ライセンスの [評価] が 0 より大きく、ライセンス タイプが [未配分] である場合、CSD はライセンスがソフトウェアで利用可能であるとみなします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > ソフトウェア資産 > ソフトウェアライセンス.
2. CSD で使用したソフトウェアモデルの新しいソフトウェアライセンスを追加します。
3. 移動先 ソフトウェア資産 > 調整 > ソフトウェアカウンタ.
4. 作成したソフトウェアモデルのソフトウェア カウンタを作成します。
5. カウンタを実行してソフトウェアライセンス情報を取得します。

クライアントソフトウェアディストリビューションの注文プロセス

クライアントソフトウェアディストリビューション (CSD) によって展開されたソフトウェアは、個々のユーザーによって、または他のユーザーの代わりに承認済みユーザーによって、サービスカタログから注文できます。

クライアントソフトウェアディストリビューション カタログ アイテムには、注文の構成方法によってさまざまなオプションがあります。

リースの開始日と終了日

CSD によって展開されたすべてのソフトウェアでは、ユーザーがリースの開始日を指定する必要があります。これは、CSD によって自動的にアクティブ化されるオーケストレーション - 資産リース管理プラグインによって適用されます。[リース開始] フィールドには現在の日付と時刻が設定されます。

カタログ アイテムが取り消し (アンインストール) 用に構成されている場合は、フォームに [リース終了] フィールドが表示され、要求者がリースの終了日時を定義できます。選択された日付で将来の期間を定義するように、これらのフィールドのユーザー入力が検証されます。[リース終了] フィールドは必須ではなく、終了日なしでソフトウェアを注文する場合は空白のままにすることができます。

> **注:**
> Microsoft System Center Configuration Management (SCCM) からソフトウェアを展開するシステムの場合、SCCM 構成でアンインストール コレクションを指定する場合に限り、[リース終了] フィールドを使用できます。

ログインしたユーザーにのみ提供されるソフトウェア

[代理注文] チェック ボックスがオフの状態でソフトウェア カタログ アイテムが構成された場合、注文フォームに [ユーザー] フィールドが表示されません。ログインしたユーザーは、[このソフトウェアをインストールするデバイス] フィールドからソフトウェアの展開先デバイスを選択します。ログインしたユーザーに割り当てられたデバイスだけがリストに表示されます。

この例では、ユーザーがサービスカタログにログインし、自分に割り当てられたコンピューター用に Firefox を注文します。ユーザーは、所有するデバイスのリストからマシンを選択し、リースを開始する日時を選択します。このソフトウェアは、Microsoft System Center Configuration Management (SCCM) を介して展開されますが、アンインストール コレクションが構成されておらず、システムによって自動的に取り消されることはありません。その結果、[リース終了] フィールドは使用できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ログインしたユーザーとしてソフトウェアを注文する



別のユーザーの代わりに注文したソフトウェア

[代理注文] チェック ボックスがオンの状態でソフトウェア カタログ アイテムが構成された場合、フォームに [ユーザー] フィールドが表示されます。ログインしたユーザーは、このフィールドから任意のユーザーを選択できます。[このソフトウェアをインストールするデバイス] フィールドには、[ユーザー] フィールドで選択されたユーザーに割り当てられたデバイスのみが表示されます。他のユーザーの代わりに注文されたソフトウェアに対して承認が必要な場合、システムはソフトウェアを受け取ったユーザーのマネージャーに承認要求を自動的に送信します。要求者が指定ユーザーのマネージャーである場合、承認はスキップされます。

この例では、マネージャーが契約社員のために Google Chrome を注文しています。マネージャーは、[ユーザー] フィールドから契約社員を選択し、その契約社員に割り当てられたデバイスのリストからコンピューターを選択します。このソフトウェアには SCCM アンインストール コレクションが構成されています。これにより、マネージャーはユーザーの契約終了と一致するリースの終了日を選択できます。リースが期限切れになると、SCCM は自動的にデバイスからソフトウェアをアンインストールします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ソフトウェア リース期間の定義



ソフトウェア リースの延長

クライアントソフトウェアディストリビューション (CSD) によって展開されたソフトウェアのユーザーは、ソフトウェア ディストリビューション システムによってソフトウェアが取り消される場合、リース期間の延長を要求することができます。

始める前に
必要なロール：すべてのシステム ユーザー

このタスクについて
ソフトウェアのリース終了日が定義されており、ソフトウェア ステータスが [インストール済み] である場合、リースの延長を要求し、組織が必要とする承認を処理待ちにすることができます。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > 自分の要求されたソフトウェア.
   リストには、サービスカタログから要求したソフトウェアのみが表示されます。
2. リースを延長するインストール済みソフトウェアのレコードを選択します。
3. [関連リンク] で、[リースの延長] をクリックします。

[要求されたソフトウェア] フォーム



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. 表示されるダイアログ ボックスのカレンダーで新しいリース終了日を選択し、**[OK]** をクリックします。
   現在の日付より後の日付を選択する必要があります。



リース延長がマネージャーの承認を条件とする場合は、決定が通知されます。要求が承認されると、新しいリース終了日が通知に表示されます。新しい終了日が、要求を行った日付から 5 日以内 (デフォルトの通知期間) である場合、CSD は即時のリース終了通知を送信します。

重要:
組織内のリース延長に承認が必要な場合は、承認者が利用可能であり、延長要求を処理するのに十分な時間があることを確認してください。元の終了日が切れる前に延長を承認できない場合、ソフトウェアは取り消されます。

SCCM からのクライアントソフトウェアディストリビューション

クライアントソフトウェアディストリビューション (CSD) を使用して、Microsoft System Center Configuration Management (SCCM) からソフトウェアの展開や展開取り消しを実行したり、SCCM ホスト上のディストリビューションを管理したりすることができます。

SCCM アクティビティパックには、CSD がサービスカタログ要求からソフトウェアを展開したり、SCCM サーバー上のユーザーおよびデバイス コレクションを管理したりするために使用するオーケストレーション アクティビティが含まれています。さらに、CSD では、ServiceNow ソフトウェア資産管理を使用して展開済みソフトウェアのライセンス数を管理したり、SCCM によって展開されたソフトウェアをユーザー操作なしで取り消したり、リース期間を管理したりすることができます。

SCCM の構成

表示された順序で SCCM の構成手順に従います。

SCCM サーバーでのアプリケーションアドミニストレーターロールの構成

ServiceNow® クライアントソフトウェアディストリビューション (CSD) を使用してソフトウェアを展開する場合は、SCCM 管理ユーザーにソフトウェアを展開するための適切な権限があること、および PowerShell が適切に構成されていることを確認します。

始める前に
必要な SCCM のロール：アプリケーション管理者

このタスクについて
これらの手順は、Microsoft 2012 R2 Server 用です。

手順

1. System Center Configuration Manager コンソールで、 アドミニストレーション > セキュリティ > 管理ユーザー.
2. アプリケーションアドミニストレーターロールを付与するユーザーを右クリックします。
3. ドロップダウン メニューから [プロパティ] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

4. [プロパティ] ダイアログ ボックスで、[セキュリティ ロール] タブを選択します。
5. ユーザーにアプリケーションアドミニストレーターロールがあることを確認します。
6. ユーザーがまだこのロールを持っていない場合は、[追加] をクリックし、このロールをリストから選択し、**[OK]** をクリックします。

SCCM サーバーでのアプリケーションアドミニストレーターロールの付与



7. アプリケーションアドミニストレーターロールを持つユーザーとして SCCM にログインします。
8. コンソールの左上隅からメニューを開き、**[Windows PowerShell** で接続する] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PowerShell への接続



9. ユーザーが CM コンソールにアクセスできることを確認します。
   このアクションにより、ログインしているアプリケーション管理者ユーザーに対し PowerShell への環境パスが確立されます。

SCCM コマンドレット ライブラリーの更新

System Center Configuration Manager の SCCM コマンドレット ライブラリーが最新の状態であることを確認します。

始める前に

必要なロール：設定に応じて、 現在のユーザーまたはシステムアドミニストレーター。

このタスクについて

System Center Configuration Manager の SCCM コマンドレット ライブラリーは、SCCM 用の Windows PowerShell モジュールをインストールおよび更新します。SCCM は、ライブラリーの更新を毎日チェックします。システムは SCCM アクティビティ出力を解析できないため、古くなったライブラリーによって SCCM サーバーのディスカバリーが失敗する可能性があります。この警告メッセージは、SCCM GET アクティビティの ECC キュー入力レコードに出現します。

```
WARNING: An update to the System Center 2012 Configuration Manager Cmdlet
Library is available. Please go to
'http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528947' to download the latest version.
Running cmdlet version: 5.0.8231.1004 Latest cmdlet version: 5.0.8328.1155
```

コマンドレットライブラリの最新バージョンを Microsoft からダウンロードします。インストール手順については、「 https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/enterprise/powerbi/service-admin-reference 」を参照してください。

以前のバージョンのライブラリーを使用する場合は、この手順を使用して CM 更新チェックを無効にします。これにより、問題なくディスカバリーを実行できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. アドミニストレーターとして SCCM コンソールにログインします。
2. コンソールの左上隅からメニューを開きます。
3. **[Windows PowerShell** で接続する] を選択します。
4. 更新チェックを無効にするには、次のいずれかのコマンドを実行します。
   - ユーザーごと：`Set-CMCmdletUpdateCheck -CurrentUser -IsUpdateCheckEnabled 0`
   - システムごと：`Set-CMCmdletUpdateCheck -System -IsUpdateCheckEnabled 0`

   重要:
   システムごとのコマンドレットは、昇格した Windows PowerShell セッションで実行する必要があります。

5. `Get-CMCmdletUpdateCheck` コマンドを実行してコンソールを更新し、設定を確認します。
6. `IsEnabled` 構成変数が **False** に変更されたことを確認します。
   これは、古くなったコマンドレット ライブラリーの警告が、指定されたユーザーに対して無効になっていることを示します。
7. 更新チェックを再度有効にするには、現在のユーザーまたはシステムのいずれかに対して `-IsUpdateCheckEnabled 1` コマンドを実行します。

SCCM アクティビティ用の MID サーバーの構成

Microsoft System Center Configuration Management (SCCM) アクティビティで MID サーバーを使用するには、SCCM サーバーと通信するように構成します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. ナビゲーションフィルターに **cmdb_ci_dns_name.list** と入力します。
2. [新規] をクリックします。
3. [名前] フィールドに SCCM サーバーの完全修飾ドメイン名 (FQDN) を入力します。
4. フォームヘッダーを右クリックし、[保存] を選択します。
5. **[IP** アドレス] 関連リストで、[新規] をクリックします。
6. **[IP** アドレス] フィールドに、SCCM サーバーの IP アドレスを入力します。
7. **[Nic]** フィールドで、**[eth0]** または任意のネットワークインターフェイスコントローラーを選択します。
8. [ネットマスク] フィールドは空白のままにします。
9. [送信] をクリックします。

SCCM 展開用 Windows 資格情報の作成

Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) では、クライアントソフトウェア ディストリビューション アプリケーションを使用してアプリケーションを展開するための適切な認証情報が必要です。

始める前に
必要なロール：sn_client_sf_dist.csd_admin または admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
クライアントソフトウェアディストリビューションには、SCCM サーバーの管理権限を持つ Windows 資格情報が必要です。

手順

1. 移動先 すべて > オーケストレーション > 認証情報.
2. [**New**] をクリックします。
3. 認証情報タイプのリストで、**[Windows** 資格情報] を選択します。
4. SCCM サーバーの管理権限を持つユーザー名とパスワードを入力します。

> **重要:**
> 次のことを確認します。
> - このユーザーには、SCCM サーバーのアプリケーションアドミニストレーターのロールが必要です。
> - 認証情報を使用して SCCM サーバーにログオンし、System Center Configuration Manager コンソールから Windows PowerShell を介して 1 回以上コネクトし、この認証情報のパス変数を設定します。

5. 必要に応じてフォームの他のフィールドに入力します。

   詳細は、「Windows 資格情報」を参照してください。

6. [送信] をクリックします。

クライアントソフトウェアディストリビューションの **SCCM** データの取得

SCCM サーバーから展開に利用可能なコレクションとアプリケーションのリストを取得します。

始める前に
必要なロール：sn_client_sf_dist.csd_admin または admin

この手順を開始する前に：

- Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) サーバーを設定し、アプリケーションとコレクションを作成し、必要な展開を構成します。詳細については、SCCM のドキュメントを参照してください。
- SCCM サーバー上のアプリケーション展開マネージャー ロールを持つユーザーを構成します。
- SCCM サーバーと通信するように MID サーバーを設定します。
- アプリケーション展開マネージャー ロールを持つ SCCM ユーザーについて、PowerShell 認証情報を ServiceNow 認証情報 [discovery_credentials] テーブルに追加します。

このタスクについて
クライアントソフトウェアディストリビューション アプリケーションに SCCM データを設定するには：

手順

1. 移動先 すべて > **Client Software Distribution** (クライアントソフトウェアディストリビューション) > **SCCM** > **SCCM** サーバーインスタンス.
2. [**New**] をクリックします。
3. [SCCM サーバー インスタンス] フォームで、サーバーを名前で識別し、完全修飾ドメイン名を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [送信] をクリックします。

   新しい SCCM サーバーがリストに表示されます。

5. 新しい SCCM レコードを開き、[関連リンク] の [今すぐ検出] をクリックします。

   アプリケーション、コレクション、および展開データを SCCM サーバーから取得する [SCCM の検出] ワークフローが実行されます。

ディスカバリーによる **SCCM** データの取得



クライアントソフトウェアディストリビューションのための **SCCM** サーバーディスカバリー

ディスカバリーワークフローでは、SCCM サーバーから取得したコレクション、アプリケーション、および展開のデータを ServiceNow テーブルに入力します。

ユーザーは、SCCM サーバー インスタンス レコードから **[SCCM** の検出] ワークフローを実行して、次の ServiceNow テーブルに入力します。

ServiceNow テーブルに入力される **SCCM** データ

テーブル	フィールド
SCCM アプリケーション [sn_client_sf_dist_sccm_application]	• name • publisher • version • モデル • sccm_server
SCCM コレクション [sn_client_sf_dist_sccm_collection]	• name • type • sccm_server
SCCM 展開 [sn_client_sf_dist_sccm_deployment]	• アプリケーション • collection • type

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
SCCM サーバーからデータを抽出するためにこのワークフローで使用されるカスタムアクティビティの詳細については、「オーケストレーション SCCM アクティビティパック」を参照してください。

SCCM アプリケーションのソフトウェアモデルの設定

SCCM サーバーで検出されたアプリケーションを使用して、ソフトウェア資産管理アプリケーションで使用されるソフトウェアモデルを設定し、ライセンスを管理します。

始める前に

必要なロール：sn_client_sf_dist.csd_admin または admin
ソフトウェアモデルを作成する前に、SCCM サーバーの展開で利用できるアプリケーションを検出する必要があります。 詳細については、「クライアントソフトウェアディストリビューションの SCCM データの取得」を参照してください。

このタスクについて

SCCM アプリケーションを既存のソフトウェアモデルにリンクするか、新しいモデルを作成することができます。

手順

1. 移動先 すべて > **Client Software Distribution** (クライアントソフトウェアディストリビューション) > **SCCM** > **SCCM** アプリケーション.
   SCCM サーバー上で検出されたアプリケーションのリストが表示されます。
2. SCCM アプリケーション レコードを開きます。
3. 既存のモデルにリンクするには、[モデル] フィールドの [虫眼鏡 (magnifying glass)] アイコンをクリックし、リストからモデルを選択します。

SCCM アプリケーション レコード



4. モデルを作成するには、[関連リンク] の [ソフトウェアモデルを作成] をクリックします。

   a. ソフトウェアモデルのフィールドを設定します。
      詳細については、「」を参照してください。

   b. [送信] をクリックします。
      ビューが [SCCM アプリケーション] フォームに戻ります。

SCCM 構成の定義

SCCM ソフトウェア展開用のカタログ アイテムを作成したり、または SCCM を介してソフトウェアを取り消すようにインスタンスを構成したりするには、まず SCCM 構成を介してそのソフトウェアをコレクションに関連付ける必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
SCCM 構成レコードを作成する前に、SCCM アプリケーション、コレクション、および展開を検出し、必要なソフトウェアモデルを設定していることを確認してください。

必要なロール：sn_client_sf_dist.csd_admin または admin

このタスクについて
SCCM 構成プロセスは、ソフトウェアと SCCM コレクションを関連付けます。SCCM サーバーからソフトウェアを展開するには、ユーザーまたはデバイスが、インストール展開に関連付けられた SCCM コレクションのメンバーである必要があります。クライアントソフトウェアディストリビューション (CSD) では、アンインストールコレクションを使用して権限のないソフトウェアを削除できる場合、SCCM サーバーを使用してその権限のないソフトウェアを取り消す ことができます。サービスカタログから取り消し可能なソフトウェアを要求するユーザーは、リース開始日や終了日を定義したり、リース延長を要求したりすることもできます。

SCCM テーブル参照



手順

1. 移動先 すべて > **Client Software Distribution** (クライアントソフトウェアディストリビューション) > **SCCM** > **SCCM** アプリケーション.
2. 構成済みのソフトウェアモデルを持つアプリケーションを開きます。
3. [関連リンク] の [ソフトウェア構成の作成] をクリックします。
4. テーブル内のフィールドを使用して、フォームに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SCCM 構成フォーム



SCCM 構成フィールド

フィールド	説明
名前	この SCCM ソフトウェア構成の認識可能な名前。
SCCM アプリケーション	SCCM サーバーでホストされているアプリケーションの名前。
SCCM コレクション	SCCM サーバーで選択されたアプリケーションのインストール展開に関連付けられているコレクションの名前。アプリケーションに関連付けられたコレクションのみが選択可能です。
SCCM アンインストール コレクション	SCCM サーバーで選択されたアプリケーションのアンインストール展開に関連付けられているコレクションの名前。次の場合はアンインストール コレクションを指定する必要があります。 ○ 展開済みソフトウェアのリース終了日を定義する。 ○ リース延長を許可する。 ○ ユーザーのマシンからソフトウェアを取り消す。
ディスカバリーモデル	権限のないソフトウェアのインストールを SCCM 構成とリンクするディスカバリーモデル。SCCM 構成レコードから、クライアント ソフトウェアディストリビューションはソフトウェアの取り消しに使用するコレクションを判別できます。権限のないソフトウェアとは、ユーザーのマシン上で検出され、ユーザーが使用する権限を持たないソフトウェアのことです。

SCCM アプリケーションのカタログ アイテムの作成

SCCM サーバー上で検出されたアプリケーションを使用して、サービスカタログから配布するために提供するアプリケーションのカタログ アイテムを作成します。

始める前に
必要なロール：sn_client_sf_dist.csd_admin または admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カタログ アイテムを作成する前に、アプリケーションをソフトウェアモデルにリンクし、少なくとも 1 つのソフトウェア構成を作成する必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > **Client Software Distribution** (クライアントソフトウェアディストリビューション) > **SCCM** > **SCCM** アプリケーション.
   SCCM サーバー上で検出されたアプリケーションのリストが表示されます。
2. SCCM アプリケーションのレコードを開きます。
3. [関連リンク] の [カタログ アイテムを作成] をクリックします。
   新しい SCCM アプリケーションカタログアイテムレコードが事前設定された情報とともに表示されます。。

SCCM アプリケーションカタログアイテム



4. 価格情報を追加し、オーケストレーション - クライアントソフトウェアディストリビューション プラグインによってクライアントソフトウェアディストリビューション カタログ アイテム [sn_client_sf_dist_cat_item] テーブルに追加された次のフィールドを設定します。

カタログ アイテム フォームの **SCCM** フィールド

フィールド	説明
承認をスキップ (skip_approval)	ユーザーがサービスカタログから注文したときに、要求者のマネージャーがこのアイテムの承認をスキップできるようにするチェック ボックス。このフィールドは [代理注文] フィールドと一緒に使用して、別のユーザーの代わりにログインしたユーザーが注文したソフトウェアが承認されることを保証します。デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっており、新しいカタログ アイテムすべてに対してマネージャーの承認が必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: 可能な承認のレベルは 2 つあります。デフォルトでは、すべてのカテゴリアイテムで $1000 を超えるアイテムにはグループ承認が必要です。その承認が与えられるかスキップされると、システムは [承認をスキップ] チェック ボックスを評価して、ソフトウェアアイテムが要求者のマネージャーによる承認を必要としているかどうかを判断します。
ライセンスのコンプライアンスをチェック (check_license_compliance)	現在のライセンスでこのアイテムの展開が許可されているかどうかをシステムで強制的に判断するためのチェック ボックス。
代理注文	ログインしたユーザーが、このソフトウェアを別のユーザーのサービスカタログから注文できるようにするチェック ボックス。これにより、サービスデスク担当者は、システム内の他のユーザーに対して SCCM 展開を注文することができます。デフォルトでこの機能は有効になっています。権限のないユーザーがソフトウェアを注文できないようにするには、[承認をスキップ] チェック ボックスをオフにして、このタイプの展開に承認が必要になるようにします。 あるユーザーの代わりに注文されたソフトウェアに対して承認が必要な場合、システムはソフトウェアを受け取ったユーザーのマネージャーに承認要求を自動的に送信します。要求者が指定ユーザーのマネージャーである場合、承認はスキップされます。 別のユーザーの代わりにサービスカタログから要求されるソフトウェアアイテムには、次の情報が必要です。 ○ ユーザー：展開のために選択されたユーザー。このフィールドには、ログインしているユーザーの名前が自動的に入力されます。リストから別のユーザーを選択することができます。 ○ このソフトウェアをインストールするデバイス：選択されたユーザーに属する、ソフトウェアを展開するデバイス。そのユーザーに属するデバイスだけが選択リストに表示されます。 ○ リース開始：ソフトウェアを展開する日時。これはリースの開始時刻です。リースは無期限にすることも、リース終了時間を設定することもできます。
SCCM 構成	このアプリケーションの SCCM 構成レコードの名前。このレコードは、このアプリケーションのコレクションとアンインストール コレクションを定義します。この構成は、SCCM サーバーによって実行されるすべての展開、取り消し、およびリースに必要です。

5. コストが理由でカタログアイテムの承認が必要な場合は、[グループにより承認] 関連リストで承認グループを構成してください。
デフォルトでは、[サービスカタログ要求] ワークフローは、$1000 以上のコストがかかるアイテムが注文されたときに実行され、適切な承認グループを探します。アイテムに対して承認グループが構成されていない場合、このワークフローは承認を一切スキップして終了します。システムは [クライアント ソフトウェアの注文] ワークフローを実行して [承認をスキップ] チェック ボックスを評価し、要求者のマネージャーによる承認を必要としているかどうかを判断します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

6. [更新] をクリックします。
   ビューが [SCCM アプリケーション] リストに戻ります。
7. すべてのクライアントソフトウェアディストリビューション (CSD) カタログアイテムを表示するには、次の場所に移動します **Client Software Distribution** (クライアントソフトウェアディストリビューション) > アイテムの管理 > ソフトウェアアイテム.

SCCM 展開

サービスカタログのクライアントソフトウェアディストリビューション (CSD) カタログ アイテムから SCCM アプリケーションを注文すると、[クライアント ソフトウェアの注文] ワークフローがトリガーされます。

このプロセスは、サービスカタログの注文で SCCM アプリケーションをユーザーまたはデバイスに展開します。

1. ソフトウェア カタログ アイテムで [承認をスキップ] チェック ボックスがオフになっている場合、[クライアント ソフトウェアの注文] ワークフローは、承認のために要求ユーザーのマネージャーにカタログ要求を送信します。
2. ソフトウェア カタログ アイテムで [ライセンス コンプライアンスのチェック] チェック ボックスがオンになっている場合、ワークフローはソフトウェアライセンスのチェックを実行します。使用可能なライセンスがない場合、ワークフローはより多くのライセンスを調達するカタログ タスクを作成し、そのタスクを クライアントソフトウェアディストリビューション アドミングループに割り当てます。
3. [クライアント ソフトウェアの注文] ワークフローは、[SCCM アプリケーションの展開] ワークフローをサブフローとしてトリガーします。このワークフローは、[ユーザー コレクションに追加] または [デバイス コレクションに追加] SCCM アクティビティを使用して、ユーザーまたはデバイスのいずれかを SCCM コレクションに追加します。
4. ソフトウェア構成でソフトウェア カタログ アイテムに SCCM アンインストール コレクションが指定されている場合、[SCCM アプリケーションの展開] ワークフローは、ユーザーまたはデバイスがアンインストール コレクション内に存在するかどうかをチェックします。このワークフローは、[コレクションのデバイス] または [コレクションのユーザー] SCCM アクティビティを使用します。ユーザーまたはデバイスがアンインストール コレクション内に存在する場合、ワークフローはデバイスまたはユーザーを削除します。ワークフローは、SCCM インストール コレクションに追加する前に、[デバイス コレクションから削除] または [ユーザー コレクションから削除] SCCM アクティビティを使用します。

クライアントソフトウェアディストリビューションの検証プロセス

SCCM がソフトウェアをターゲット コンピューターに展開すると、クライアントソフトウェアディストリビューション (CSD) によってインストールが検出され、その状態が検証されます。

クライアントソフトウェアディストリビューションでは、ターゲット マシンにインストールされているソフトウェアを検出するために以下の方法を使用します。

- 検出：CSD は、ディスカバリー を利用してソフトウェアのインストールを検出するように構成されます。検出は、いつでも手動で実行することも、スケジュール済みジョブで実行することもできます。
- **Microsoft SCCM** 統合：インスタンス上でディスカバリーが有効でない場合は、統合 - Microsoft SCCM プラグインの機能を使用して、SCCM データを CMDB にインポートできます。

インスタンスは、検出または SCCM 統合プラグインによって収集されたデータを使用して、ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install] テーブルにデータを設定します。このデータを使用してインストールを検証するために、CSD は [インストールされるプロパティ] の設定を使用する [要求されたソフトウェアの調整 (Reconcile Requested Software)] というスケジュール済みジョブを実行します。このプロセスは、CMDB に蓄積されたソフトウェアインストール データを調整し、以下のステータス更新を行います。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- [インストールされていません] から [インストール済み] ：ユーザーは、*sn_client_sf_dist.softwareInstallExpDays* プロパティで構成された時間制限内に、要求されたソフトウェアをインストールしています。
- [インストールされていません] から [ステータス チェック期限切れ]：ユーザーが要求されたソフトウェアをインストールする時間制限が切れています。時間制限が切れると、システムはインストールのチェックを停止します。

SCCM ソフトウェアの取り消し

アドミニストレーターは、ソフトウェアが他のプロセスやユーザーによってインストールされていても、ソフトウェア構成で SCCM アンインストール コレクションが指定されている場合は、Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) を使用してユーザー操作なしでソフトウェアを取り消すことができます。

サービスカタログを介して展開されたソフトウェアの取り消し

SCCM によって展開されたソフトウェアは取り消すことができますが、ソフトウェアのステータスが [インストール済み] であり、ソフトウェア構成に関連付けられているアプリケーションでアンインストール コレクションが構成されている場合に限られます。

始める前に

- 適切なアンインストール コレクションに名前を付けるアプリケーションの場合は、SCCM 構成レコードを作成します。
- アンインストール コレクションを指定する SCCM 構成を使用するアプリケーションの場合は、CSD カタログ アイテムを関連付けます。

必要なロール：sn_client_sf_dist.csd_admin または admin

[SCCM アプリケーションの取り消し] という名前のワークフローは、ユーザーまたはデバイスのいずれかをそれぞれのコレクションから移動し、適切なアンインストール コレクションに追加します。SCCM が内部ポリシー チェックを実行し、アンインストール コレクションでユーザーまたはデバイスを検出すると、SCCM は関連ソフトウェア パッケージをクライアント コンピューターから削除します。

手順

1. 移動先 すべて > **Client Software Distribution** (クライアントソフトウェアディストリビューション) > レポート > 要求されたソフトウェア.
2. 取り消す SCCM ソフトウェア パッケージのレコードを開きます。
   取り消すことができるパッケージは、[ステータス] が [インストール済み] になっている必要があります。
3. [関連リンク] で、[ソフトウェアの取り消し] をクリックします。

   [クライアント ソフトウェアの取り消し] ワークフローが実行されます。このワークフローは、ユーザーまたはデバイスをインストール コレクションからアンインストール コレクションに移動する [SCCM アプリケーションの取り消し] サブフローをトリガーします。SCCM が内部ポリシー チェックを実行し、アンインストール コレクションでユーザーまたはデバイスを検出すると、SCCM は関連ソフトウェア パッケージをクライアント コンピューターから削除します。

権限のないソフトウェアの取り消し

アドミニストレーターは、ソフトウェアが他のプロセスやユーザーによってインストールされていても、Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) を使用して、ユーザーが使用する権限のないソフトウェアを取り消すことができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
SCCM を使用してソフトウェアを取り消すには、適切なソフトウェアディスカバリーモデルが定義された、アプリケーションの SCCM 構成レコードを作成する必要があります。「ソフトウェアディスカバリーモデル」を参照してください。

必要なロール：sn_client_sf_dist.csd_admin または admin

クライアントソフトウェアディストリビューション (CSD) は、ソフトウェア資産管理 を使用して、権限のないソフトウェアのインストールを識別します。ディスカバリーがユーザーのマシン上のソフトウェアを検出し、SAM がユーザーまたはデバイスがそのソフトウェアを使用する権限があるかどうかを判断します。これには、カタログ要求を介してインストールされなかったソフトウェア、またはユーザーが承認なしでインストールしたソフトウェアが含まれている可能性があります。ソフトウェアインストールのディスカバリーモデルがアンインストール コレクションの定義されている SCCM ソフトウェア構成に関連付けられている場合、アドミニストレーターは CSD を使用してユーザーのマシンからそのソフトウェアを取り消すことができます。ユーザーの介入は必要ありません。

手順

1. 移動先 すべて > **Client Software Distribution** (クライアントソフトウェアディストリビューション) > レポート > 資格のないソフトウェアをインストール済み.
2. 権限のないユーザーがいるインストール レコードを選択します。
3. [関連リンク] で、[ソフトウェアの取り消し] をクリックします。

   [クライアント ソフトウェアの取り消し] ワークフローが実行されます。このワークフローは、ユーザーまたはデバイスをインストール コレクションからアンインストール コレクションに移動する [SCCM アプリケーションの取り消し] サブフローをトリガーします。SCCM が内部ポリシー チェックを実行し、アンインストール コレクションでユーザーまたはデバイスを検出すると、SCCM は関連ソフトウェア パッケージをクライアント コンピューターから削除します。

ソフトウェアインストールの取り消し



SCCM ソフトウェア取り消しワークフロー

[SCCM アプリケーションの取り消し] ワークフローは、ユーザーまたはデバイスをインストール コレクションからアンインストール コレクションに移動して、Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) からインストールされたソフトウェアを取り消します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

取り消しワークフローを実行するには、ソフトウェア パッケージが [インストール済み] ステータスになっていて、適切なアンインストール コレクション用に事前に構成されている必要があります。構成手順については、「サービスカタログを介して展開されたソフトウェアの取り消し」を参照してください。管理者が取り消しプロセスを開始すると、システムは [SCCM アプリケーションの取り消し] ワークフローを起動して、インストールに関連付けられたユーザーまたはデバイス コレクションを適切な SCCM アンインストール コレクションに移動します。SCCM サーバーは、ポリシー チェックを実行するとユーザーまたはデバイスのアンインストール コレクションへの追加を検出し、そのコレクションに関連付けられているソフトウェア パッケージを取り消します。

ワークフローは [ユーザー コレクションから削除] および [デバイス コレクションから削除] という 2 つのカスタムアクティビティを利用して、元のコレクションからユーザーまたはデバイスのいずれかを削除します。ワークフローは、[ユーザー コレクションに追加] または [デバイス コレクションに追加] アクティビティを使用して、ユーザーまたはデバイスを SCCM サーバーの適切なアンインストール コレクションに追加します。

注:
このワークフローは、[クライアント ソフトウェアの取り消し] ワークフローによってサブフローとしてトリガーされます。

クライアントソフトウェアディストリビューション ダッシュボード

CSD ダッシュボードには、クライアントソフトウェアディストリビューション アプリケーションのビジュアル レポートのコレクションが用意されています。

CSD ダッシュボード

CSD ダッシュボードにアクセスするには、次に移動します: **Client Software Distribution** (クライアントソフトウェアディストリビューション) > 要求されたソフトウェア > ダッシュボード.

CSD ダッシュボードからのサンプル レポート



クライアントソフトウェアディストリビューション レポート

レポート	説明
オープンタスク	要求されたアイテムのステージ値でグループ化して、すべてのオープンタスクを表示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クライアントソフトウェアディストリビューション レポート (続く)

レポート	説明
	• タイプ: 基本的なリストレポートの作成 • テーブル：カタログタスク [sc_task]
上位 10 件のインストール済みアプリケーション	要求数順に上位 10 件のインストール済みアプリケーションを表示します。 • タイプ：棒グラフレポートを作成する • テーブル：要求されたソフトウェア [sn_client_sf_dist_req_software]
経時的なソフトウェア要求アイテムの合計	毎月要求されたソフトウェアアイテムの合計を表示します。 • タイプ：線グラフレポート • テーブル：要求されたソフトウェア [sn_client_sf_dist_req_software]
要求完了数レポート	毎月完了したソフトウェア要求の合計を表示します。 • タイプ：線グラフレポート • テーブル：要求されたソフトウェア [sn_client_sf_dist_req_software]
インストール済み権限なしソフトウェア	ユーザーまたはデバイスが使用する権限のないインストール済みソフトウェアを表示します。これは、CSD を介して展開されたソフトウェア、またはライセンスに準拠していない別のプロセスによって展開されたソフトウェアが該当します。このレポートは [ソフトウェア資産管理] テーブルにあります。 • タイプ: 基本的なリストレポートの作成 • テーブル：ソフトウェアインストール [cmdb_sam_sw_install]
ソフトウェアインストール ステータス	インストール ステータス別にグループ化された、毎月の要求されたソフトウェアの数を表示します。 • タイプ：線グラフレポート • テーブル：要求されたソフトウェア [sn_client_sf_dist_req_software]
ソフトウェア要求済みアイテム ステージ レポート	要求されたアイテムのステージ別にグループ化された、毎月の要求されたすべてのアイテムの合計を表示します。 • タイプ：線グラフレポート • テーブル：要求されたソフトウェア [sn_client_sf_dist_req_software]
利用可能なライセンス数	使用可能なすべてのアプリケーションのライセンス数を表示します。 • タイプ: 基本的なリストレポートの作成 • テーブル：SCCM アプリケーションカタログアイテム [sn_client_sf_dist_sccm_app_cat_item]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

使用法の概要ダッシュボード

移動先 **Client Software Distribution** (クライアントソフトウェアディストリビューション) > 使用率の概要 をクリックして、インスタンスの現在のトランザクション数を表示します。

クライアントソフトウェアディストリビューション拡張フレームワーク

クライアントソフトウェアディストリビューション (CSD) には、Casper、Altiris、LANDesk などのクライアントソフトウェアディストリビューションプロバイダーと ServiceNow インスタンスを統合するために、ビルトインの拡張ポイントが用意されています。

重要:
CSD 拡張ポイントの使用は、経験豊富な ServiceNow AI Platform 開発者のみが使用することを目的とした高度な手順です。ソフトウェア ディストリビューション プロバイダーからソフトウェアを展開および取り消すためにインスタンスをカスタマイズする手順については、『CSD 拡張実装ガイド』を参照してください。

クライアントソフトウェアディストリビューション プロバイダーの構成

プロバイダーを特定し、カスタマイズされたソフトウェア ディストリビューション プロセスのワークフローと拡張ポイントを指定します。

始める前に

この手順を実行する前に、『CSD 拡張実装ガイド』に記載されている開発タスクを実行します。

必要なロール：sn_client_sf_dist.csd_admin、admin

手順

1. 移動先 すべて > **Client Software Distribution** (クライアントソフトウェアディストリビューション) > 拡張 > プロバイダー.
2. [**New**] をクリックします。
3. テーブル内のフィールド使用して、フォームに値を入力します。



クライアントソフトウェアディストリビューション プロバイダーのフィールド

フィールド	説明
名前	プロバイダーの記述名。
プロバイダーサーバーテーブル	プロバイダー サーバーのテーブル名。このテーブルは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの拡張として作成する必要があります。たとえば、テーブルに Casper サーバー インスタンス [cmdb_ci_casper_server_instance] と名前を付けることができます。
ディスカバリーフロー	プロバイダーサーバーを検出し、そのサーバーからインスタンスにデータを戻すフロー。これ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	は、プロバイダーサーバーをクエリするカスタムアクティビティで作成するフローです。
ソフトウェア構成テーブル	このプロバイダーのソフトウェア構成のテーブル名。このテーブルは、クライアントソフトウェアディストリビューション ソフトウェア構成 [sn_client_sf_dist_software_config] の拡張として作成します。たとえば、Casper ソフトウェア構成 [sn_client_sf_dist_casper_sf_config] というテーブルを作成します。
展開拡張キー	CSD に付属する **SetDeploymentData** キー。このキーは、ソフトウェアの注文および展開ワークフロー用にデータを設定します。
展開フロー	プロバイダー サーバーからソフトウェアを展開するフロー。これは、カスタムアクティビティで作成したフローで、サービスカタログから要求されたアプリケーションをどこに展開するのかプロバイダーに指示します。
取り消し拡張キー	CSD に付属する **SetRevocationData** キー。このキーは、インストールの取り消し用にデータを設定します。
取り消しフロー	プロバイダーサーバーからインストールを取り消すフロー。これは、カスタムアクティビティで作成したフローで、デバイスから削除するアプリケーションをプロバイダーに指示します。
フローを使用	クライアントソフトウェアディストリビューションで 統合ハブ ワークフローを使用するオプション。このオプションが選択されていない場合、オーケストレーション ワークフローがクライアントソフトウェアディストリビューションに使用されます。 注:

クライアントソフトウェアディストリビューション拡張キー

クライアントソフトウェアディストリビューション (CSD) 拡張キーを使用すると、ディストリビューション プロバイダーからのソフトウェアの展開と取り消しをカスタマイズできます。

これらの事前定義済みキーを使用すると、外部ディストリビューション プロバイダーからソフトウェアを展開および取り消すワークフローの入力変数を生成できます。

- **SetDeploymentData**：ソフトウェア注文情報を設定し、展開ワークフローの入力変数を生成します。
- **SetRevocationData**：取り消しワークフローの入力変数を生成します。
- **CheckRevocable**：インストールを取り消すことができるかどうかを決定する条件を指定します。インストール済みソフトウェアに関連付けられているソフトウェア構成でアンインストールが許可されている場合は、インストール済みソフトウェアを取り消すことができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

クライアントソフトウェアディストリビューション拡張ポイント

クライアントソフトウェアディストリビューション (CSD) 拡張ポイントは、特定のプロバイダーと拡張キーのカスタマイズ コードを作成します。

拡張ポイントの目的は、拡張キーを特定のプロバイダーに関連付け、カスタム展開および取り消しワークフローの入力変数を設定するスクリプトを作成することです。別の拡張ポイント スクリプトは、プロバイダーにソフトウェアを取り消す能力があるかどうかを CSD に通知します。ある場合、CSD はプロバイダーからの取り消しをトリガーする UI アクションを有効にします。

SetDeploymentData

この拡張キーに関連付けられたスクリプトは、次の属性を持つ *csdExtensionResult* オブジェクトを設定する必要があります。

- *deploymentWorkflowInputs*：展開ワークフローの入力変数を指定するオブジェクト。
- *softwareModel*：ソフトウェアモデルの sys_id。
- *deploymentType*：整数。ユーザーへの展開の場合は **1**、デバイスへの展開の場合は **2** を使用します。
- *softwareApplication*：ソフトウェアアプリケーションの sys_id。

CheckRevocable

この拡張キーに関連付けられたスクリプトは、入力パラメーター *csdExtensionInputs.softwareConfiguration* を取得します。これは、ソフトウェア構成 [sn_client_sf_dist_software_config] テーブルのクライアントソフトウェアディストリビューションレコードです。すべてのプロバイダーのソフトウェア構成はこのテーブルから拡張されますが、属性が異なる場合があります。

このスクリプトは、ソフトウェア構成がアンインストールを指定するかどうかに応じて *csdExtensionResult*オブジェクトを **true** または **false** に設定する必要があります。

SetRevocationData

この拡張キーに関連付けられたスクリプトは、入力パラメーター *csdExtensionInputs.softwareConfiguration* を取得します。これは、ソフトウェア構成 [sn_client_sf_dist_software_config] テーブルのクライアントソフトウェアディストリビューションレコードです。すべてのプロバイダーのソフトウェア構成はこのテーブルから拡張されますが、属性が異なる場合があります。

スクリプトは、次の属性を持つ *csdExtensionResult* オブジェクトを設定する必要があります。

- *revocationWorkflowInput*：取り消しワークフローの入力変数を指定するオブジェクト。
- *softwareModel*：ソフトウェアモデルの sys_id。
- *deploymentType*：整数。ユーザーへの展開の場合は **1**、デバイスへの展開の場合は **2** を使用します。

関連情報

- 拡張ポイントを使用してアプリケーション機能を拡張する
- サーバー側スクリプトでのスクリプト拡張ポイントの使用
- サーバー側 UI マクロの UI 拡張ポイントの使用
- クライアント側 UI スクリプティングのクライアント拡張ポイントの使用

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オーケストレーションの例

これらの例では、オーケストレーションを使用して一般的なタスクを自動化する方法を示します。

Active Directory の自動化の例

一連のオーケストレーション Active Directory アクティビティ 6 つを使用すると、監査可能な自己文書化ワークフローを使用してオンボード/オフボードプロセスを自動化できるため、時間を節約したり誤りを排除したりすることができます。

Active Directory アクティビティパック のアクティビティは、ユーザーアカウントを管理したり、ユーザーのパスワードをリセットしたりするように設計されています。以下のアクティビティは、Active Directory ユーザーアカウントを管理する際にアドミニストレーターが遭遇する最も一般的な使用例をカバーしています。

- AD ユーザーアカウントの作成
- AD ユーザーアカウントを更新
- AD ユーザーアカウントを削除
- AD ユーザーアカウントの無効化
- クエリー AD
- AD ユーザーパスワードをリセット。

これらのアクティビティは共通の設計を共有し、相補的な機能を持ち、共通のパラメーター セットを共有します。これらは、単独で使用することも、ユーザーアカウントのプロビジョニングとプロビジョニング解除のための一貫したワークフローを作成するために一緒に使用することもできます。

オーケストレーションによる **Active Directory** の更新

組織は、ServiceNow インスタンスをユーザーアカウントデータ用の単一の SoR とし、Active Directory を最新の変更で更新しようとしています。

このタスクについて

解決策は、ServiceNow ユーザー レコードを Active Directory にプッシュして新しいユーザー レコードを作成したり既存のレコードを更新したりするオーケストレーション ワークフローを作成することです。これは、ServiceNow ユーザー [sys_user] テーブル内のデータに基づいて Active Directory 内のレコードを作成および更新できるオーケストレーション ワークフローを作成することによって達成されます。

> **注:**
> このワークフローの例では、ServiceNow が LDAP 用に構成されており、新しいユーザーアカウントを受け入れるように LDAP サーバーが構成されていることを前提としています。Active Directory ユーザー管理アクティビティは LDAP に依存しませんが、LDAP が存在するとこのワークフロー例がはるかに簡単になります。ドメインコントローラーの IP アドレスは、ハードコーディングするか、別のワークフロー入力を追加するか、またはスクリプトを使用して CMDB から検索することによって、ワークフローに提供する必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > ワークフローエディター.
2. [ワークフロー] タブで、**[+]** アイコンをクリックして、次の変数を使用した新しいワークフローを作成します。
   - 名前：同期 AD ユーザー
   - テーブル：グローバル [global]
3. [送信] をクリックします。
   開始ポイントと終了ポイントを持つ基本的なワークフローがキャンバスに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. キャンバスの左上隅にあるメニュー アイコンをクリックし、コンテキストメニューから [入力の編集] を選択します。



5. [ワークフロー入力] フォームで、[変数] レコード リストの [新規] をクリックし、テーブルのフィールドを使用して新しい変数を作成します。

フィールド	値
タイプ	参照
ラベル	ユーザー
列名	u_user
[参照仕様] > [参照]	ユーザー (sys_user)

6. [**Submit** (送信)] を選択します。
7. [カスタム] タブで、 カスタムアクティビティ > **Active Directory**.
8. 新しいワークフローの開始ポイントと終了ポイントの間の移行線上に [AD オブジェクトを更新] アクティビティをドラッグ & ドロップします。
アクティビティが自動的に終了ポイントにリンクされ、[ワークフロー アクティビティ] プロパティ フォームが開きます。
9. テーブル内のフィールド使用して、フォームに値を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	値
名前	論理的な名前を入力します (「ユーザー データの更新」など)。
ドメインコントローラ	ServiceNow LDAP 統合により、ユーザーのアカウントがリンクされている LDAP サーバーへの参照が追加されます。LDAP サーバーを識別するには、次のステートメントを入力します。 ${workflow.inputs.u_user.ldap_server.server_url}
タイプ	AD オブジェクトのタイプ。この例では、タイプは [ユーザー] であり、デフォルトです。
オブジェクト名	この例では、ServiceNow ユーザー名は Active Directory の sAMAccountName と一致することを前提としています。次のように入力します。 ${workflow.inputs.u_user.user_name}
オブジェクトデータ	ユーザーが存在する場合、Active Directory でユーザーのアカウントを更新します。この例では、ユーザーのタイトルが更新されます。 {"title" : "QA"}

10. [送信] をクリックします。
ワークフローは次のようになります。



11. アクティビティの結果の両方 ([成功] と [失敗]) を終了ポイントに接続します。
この時点で、ワークフローは ServiceNow ユーザー レコードを入力として使用し、対応する Active Directory アカウントの名、姓、およびタイトルを更新します。アカウントが Active Directory に存在しない場合、ワークフローは失敗します。

> **注:**
> 通常のワークフローでは、失敗時にある種の代替アクションがあることが求められます。たとえば、ワークフローがレコードの更新に失敗した場合はメールと SMS 通知 を送信します。

12. ワークフローが失敗しないようにするには、[開始] アクティビティと [AD オブジェクトを更新] アクティビティの間の移行線に [AD オブジェクトを作成] アクティビティを追加します。
13. テーブル内のフィールドを使用して、[ワークフロー アクティビティ] プロパティ フォームに入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	値
名前	論理的な名前を入力します (「ユーザー データの作成」など)。
ドメインコントローラ	更新アクティビティと同じです。${workflow.inputs.u_user.ldap_server.server_url}
OU	このオブジェクトが属する組織単位。この例では、次のように入力できます。**OU=HQ,OU=Managed Objects**
オブジェクト名	更新アクティビティと同じです。${workflow.inputs.u_user.user_name}
オブジェクトデータ	ユーザー名のみでアカウントを作成します。この例では、次のように入力できます。{"givenName" : "${workflow.inputs.u_user.first_name}", "SN" : "${workflow.inputs.u_user.last_name}" }

14. [送信] をクリックします。
15. [AD オブジェクトを作成] アクティビティの失敗結果を [終了] に接続します。
この例では、エラーを無視しています。ワークフローは次のようになります。

AD ユーザーの作成



自動翻訳

この手順では、ユーザー名のみで構成されるベアボーン Active Directory アカウントを作成するシンプルなワークフローを作成します。その後、ServiceNow ユーザー [sys_user] テーブルで提供される追加情報を使用して、そのアカウントを更新します。ただし、ユーザーアカウントがすでに存在する場合は、[AD オブジェクトを作成] アクティビティを実行しません。ワークフローでは、一致するユーザー レコードを Active Directory にクエリーし、クエリーの結果に基づいてワークフローを分岐する必要があります。アカウントがすでに存在する場合、ワークフローはアカウントを更新する必要があります。アカウントが存在しない場合、ワークフローは Active Directory にアカウントを作成する必要があります。

16. [クエリー AD] アクティビティを [開始] と [AD オブジェクトを作成] の間の移行にドラッグ & ドロップします。
17. テーブル内のフィールドを使用して、[ワークフロー アクティビティ] プロパティ フォームに入力します。

フィールド	定義
名前	論理的な名前を入力します (「既存のアカウントを検索」など)。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	定義
ドメインコントローラ	${workflow.inputs.u_user.ldap_server.server_url}
プロパティ	返す Active Directory プロパティのカンマ区切りリスト。たとえば、givenName、SN、title などです。パラメーター フィールドが空白の場合は、すべてのプロパティが返されます。このワークフローでは、フィールドを空白のままにします。
検索フィルター	検索パラメーターを定義する LDAP フィルター文字列。有効な LDAP フィルタリング条件を使用します。入力レコードと一致するユーザーアカウントを検索するには、次のようになります。 (samaccountname=${workflow.inputs.u_user.user_name})

18. [送信] をクリックします。
19. クエリー アクティビティの失敗結果を終了ポイントに接続します。
このワークフローではエラーを無視しています。
20. クエリー アクティビティの成功結果を [AD オブジェクトを更新] アクティビティに接続します。
ワークフローは次のようになります。

AD に対するユーザーアカウントのクエリー



[クエリー AD] アクティビティは、その結果をワークフロー データバス内の JSON 文字列として返します。この JSON 文字列は、常にオブジェクトの配列です。各オブジェクトは、クエリーと一致した Active Directory エントリーに対応します。そのアレイが空であるかどうかにかかわらず、ワークフローは分岐する必要があります。

21. [コア] タブの [条件] フォルダーから標準の *[If]* アクティビティをドラッグし、[クエリー AD] と [AD オブジェクトを更新] の間の移行にドロップします。
22. テーブル内のフィールドを使用して、[ワークフロー アクティビティ] プロパティ フォームに入力します。

フィールド	値
名前	論理的な名前を入力します (「アカウントの存在」など)。
詳細	このチェック ボックスをオンにすると、[スクリプト] フィールドが開きます。
スクリプト	[If] アクティビティが正しく機能するためには、answer 変数 (var) で **yes** または **no** が返される必要があります。これは、クエリー アクティビティの Yes と No の結果に対応します。行 1 は、[クエリー AD] の結果を JSON 文字列から Javascript 配列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	値

	queryResults に変換します。行 2 は、その配列の長さをチェックします。配列が 0 より大きい場合、アカウントとの一致が見つかり、answer を yes に設定します。それ以外の場合、answer は no です。
	
	`var queryResults=new JSON().decode(data.get(5).output);`
	
	`answer = ( queryResults.length>0 ? 'yes' : 'no' );`

注:
このスクリプトの式 `data.get(5)` は、ワークフローに追加された 5 番目のアクティビティであるため、順序番号別にデータバスのクエリー AD 出力を特定します。

データバスのクエリー **AD** 出力



23. [送信] をクリックします。
24. キャンバスで、[If] アクティビティの [Yes] 成果から [AD オブジェクトを更新] アクティビティへの移行を作成します。
25. [If] アクティビティの [No] 成果から [AD オブジェクトを作成] アクティビティへの移行を作成します。
これは最後の手順です。このワークフローは、アカウントが既に存在するかどうかを判断するために Active Directory にクエリーします。アカウントが存在する場合、ワークフローはそのアカウントを更新します。アカウントが存在しない場合、ワークフローはアカウントを作成し、Active Directory を設定済みユーザー データ セットで更新します。

条件付きパスの作成



オーケストレーションアクティビティパック

オーケストレーションの基本システムには、ネットワーク内の典型的な IT プロセスおよびビジネスプロセスの自動化に使用できるカスタムアクティビティのパックが含まれています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

アクティビティパックを使用すると、Active Directory アカウントや Exchange サーバーメールボックスの管理など、いくつかの一般的なビジネスプロセスを自動化できます。また、アクティビティパックは、Windows サーバーの開始と停止、ドメインへの参加、IP アドレスの割り当て、ロードバランサーの設定などの IT 機能を自動化することもできます。

アクティビティパックの使用

ワークフローエディターの [パック] タブには、ServiceNow ストアからダウンロードしたアクティビティパックおよび作成したアクティビティパックが含まれています。

始める前に

必須ロール：admin、activity_admin、activity_creator

このタスクについて

カスタムアクティビティをパックに整理し、ServiceNow ストアにアップロードできます。パック内の 1 つ以上のアクティビティがパブリッシュされるまで、カスタムパックはツリーに表示されません。既存のパックに追加されたアクティビティは、パブリッシュされるまで表示されません。アプリケーションスコープ のアクティビティパックは、インスタンスの現在のスコープ設定に関係なく [パック] タブに表示されます。

手順

1. ワークフローエディタパレットで [パック] タブを選択します。
2. ダウンロードアイコンをクリックします。

タブ内の階層では、ベンダー、スコープ、カテゴリ、アクティビティ別にパックが整理されます。



Active Directory アクティビティパック

Active Directory (AD) アクティビティパックを使用すると、アドミニストレーターは、ServiceNow オーケストレーションワークフローを使用して、Windows Active Directory 内のオブジェクト (ユーザー、グループ、コンピューターなど) を作成、削除、および管理できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このパックのアクティビティは、オーケストレーションワークフローによって作成されたかどうかに関係なく、ユーザー要求のパスワードを自動的にリセットしたり、Active Directory 内のユーザーアカウントを管理したりできます。

ドメインコントローラーはホストマシンの IP アドレス別に識別されます。ドメインコントローラーのホスト名を使用するには、ホスト名を IP に解決する [DNS 名の解決] アクティビティを追加し、その IP を Active Directory アクティビティに渡します。

インスタンスは、次のアクティビティを実行するために PowerShell を使用するように設定された MID サーバーにアクセスできる必要があります。

注:
すべての Active Directory アクティビティは、Active Directory から返されるエラーメッセージを通過します。こうしたエラーメッセージを表示するには、ワークフローキャンバスで失敗したアクティビティをポイントするか、ワークフローコンテキスト レコードの [ワークフローログ] タブを選択します。

カスタム **Active Directory** アクティビティ

オーケストレーションは、PowerShell アクティビティを作成する リリース以降、オーケストレーションGenevaで作成されたカスタム Active Directory アクティビティを提供します。これらのアクティビティは、以前のリリースと同じ名前で AD アクティビティと同じ機能を実行し、すべての新しいワークフローのこれらのアクティビティを置き換えます。従来の AD アクティビティで作成された以前のバージョンの既存のワークフローは、Istanbul にアップグレードすると正常に動作し続けます。ただし、すべての新しいワークフローでこれらのカスタム AD アクティビティを使用する必要があります。Powershell アクティビティテンプレートでは、ワークフローアドミニストレーターは、データバスにクエリー AD アクティビティの入出力変数を保存できます。

注:
Active Directory カスタムアクティビティを使用するには、オーケストレーション - Active Directory プラグインのアクティブ化を要求する必要があります。

LDAP を使用した **Active Directory** 認証情報

MID サーバーで LDAP サーバーを使用している場合、オーケストレーションおよび Active Directory アクティビティは LDAP サーバーに設定されているユーザー名とパスワードを使用しません。Windows タイプのオーケストレーション認証情報レコード Windows 資格情報 を作成する必要があります。認証情報レコードのユーザー名およびパスワードは、オーケストレーションとワークフローアクティビティが実行する LDAP クエリーに使用されます。

AD オーケストレーションアクティビティで使用される接続ポート

すべての Active Directory アクティビティは LDAP アクセスにポート 389 を使用します。Oracle Virtual Directory (OVD) の AD アクティビティをプロキシとして使用している場合は、ポート 389 のみでパススルーを設定します。

グループ **AD** アクティビティへのユーザーの追加

[グループにユーザーを追加] アクティビティでは、Windows Active Directory のグループにユーザーを追加します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Active Directory**.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力変数

[グループにユーザーを追加] 入力変数

変数	説明
DomainController	ドメインコントローラーマシンの IP アドレス。
UserName	グループに追加するユーザーの名前。
GroupName	このユーザーが追加されるグループの名前。

出力変数

[グループにユーザーを追加] 出力変数

変数	説明
result	**success** または **failure**。
errorMessage	アクティビティデザイナーの解析ソースからの *executionResult.errorMessages*。

条件

[グループにユーザーを追加] 条件

条件	説明
成功	ユーザーはグループに正常に追加されました。
失敗	ユーザーをグループに追加しようとしているときにエラーが発生しました。詳細がワークフローログに記録されている場合があります。

[AD ユーザーパスワードを変更] アクティビティ

[AD ユーザーパスワードを変更] アクティビティは Active Directory ユーザーアカウントのパスワードを変更します。

このアクティビティでは、**[AD** ユーザーパスワードをリセット] アクティビティと異なり、ユーザーの現在のパスワードを実行する必要があります。新しいパスワードが、長さや文字の組み合わせなどの Active Directory パスワード要件に違反した場合、アクティビティは失敗し、適切なエラーメッセージが返されます。このエラーメッセージは、ユーザーがワークフローエディターでアクティビティをポイントすると、ECC キューおよびヒントテキストに表示されます。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Active Directory**.

注:
このアクティビティによって、以前のリリースで使用可能な同じ名前の AD アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用するワークフローがある場合、このワークフローは、Instanbul にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、PowerShell アクティビティデザイナーでビルドされたこのアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力変数

[AD ユーザーパスワードを変更] 入力変数

変数	説明
DomainController	ドメインコントローラーマシンの IP アドレス。
ユーザー	Active Directory ユーザーアカウントの sAMAccountName。
New_password	このユーザーを割り当てる新しいパスワード。
Old_password	ユーザーの現在のパスワード。

出力変数

[AD ユーザーパスワードを変更] 出力変数

変数	説明
result	次の成果のいずれか。 • 失敗 • 成功 • 方針の障害 • 間違った古いパスワード
errorMessage	アクティビティデザイナーの解析ソースからの *executionResult.errorMessages*。
hresult	Powershell コマンドの結果。

条件

このアクティビティには次の条件があります。

[AD ユーザーパスワードを変更] 条件

条件	説明
成功	パスワードのリセットに成功しました。
方針の障害	パスワードが組織の Active Directory 要件に準拠していません。
間違った古いパスワード	変更中のパスワードが正しく入力されていません。
失敗	パスワードの変更中にエラーが発生しました。詳細がワークフローログに記録されている場合があります。

LDAP を使用した **Active Directory** 認証情報

MID サーバーで LDAP サーバーを使用している場合、オーケストレーションおよび Active Directory アクティビティは LDAP サーバーに設定されているユーザー名とパスワードを使用しません。Windows タイプのオーケストレーション認証情報レコード Windows 資格情報 を作成する必要があります。認証情報レコードのユーザー名およびパスワードは、オーケストレーションとワークフローアクティビティが実行する LDAP クエリーに使用されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

[AD オブジェクトを作成] アクティビティ

[AD オブジェクトを作成] アクティビティは Windows Active Directory 内にオブジェクトを作成します。

このアクティビティは、一致する入力変数を持つ既存のオブジェクトが見つかると失敗します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Active Directory**.

> **注:**
> このアクティビティによって、以前のリリースで使用可能な同じ名前の AD アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用するワークフローがある場合、このワークフローは、Instanbul にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、PowerShell アクティビティデザイナーでビルドされたこのアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。

入力変数

[AD オブジェクトを作成] 入力変数

変数	説明
DomainController	ドメインコントローラーマシンの IP アドレス。
タイプ	作成するオブジェクトタイプ：ユーザー、グループ、またはコンピューター。
OU	このオブジェクトが属する組織単位。
ObjectName	Active Directory オブジェクトの sAMAccountName。また、オブジェクト名は Active Directory の名前属性にも使用されます。この動作は **ActiveDirectory.psm1** で使用可能です。どのようなものが渡されたとしても、オブジェクト名は **samAccountName** と Active Directory の新しいユーザーの名前の両方になります。
ObjectData	Active Directory プロパティ名とそれに対応する値を含む JSON オブジェクト。たとえば、 `{ "givenName" : "John", "SN" : "Doe", "title" : "Sr. Account Specialist", "allowLogin" : true }` この例では、Active Directory ユーザーアカウントの名 (givenName)、姓 (SN)、およびタイトルを設定し、そのユーザーがログインできるようにします (allowLogin)。このフィールドでは、${} 変数代替構文を使用して式を評価できます。

出力変数

[AD オブジェクトを作成] 出力変数

変数	説明
result	**success** または **failure**。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[AD オブジェクトを作成] 出力変数 (続く)

変数	説明
errorMessage	アクティビティデザイナーの解析ソースからの *executionResult.errorMessages*。

条件

[AD オブジェクトを作成] 条件

条件	説明
成功	Windows Active Directory オブジェクトが正常に作成されました。
失敗	AD オブジェクトの作成中にエラーが発生しました。詳細がワークフローログに記録されている場合があります。

[AD ユーザーアカウントの無効化] アクティビティ

[AD ユーザーアカウントの無効化] アクティビティは、Windows Active Directory ユーザーアカウントを無効にして非アクティブ化します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Active Directory**.

注:
このアクティビティによって、以前のリリースで使用可能な同じ名前の AD アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用するワークフローがある場合、このワークフローは、Instanbul にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、PowerShell アクティビティデザイナーでビルドされたこのアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。

入力変数

[AD ユーザーアカウントの無効化] 入力変数

変数	説明
DomainController	ドメインコントローラーマシンの IP アドレス。
ユーザー	Active Directory ユーザーアカウントの sAMAccountName。

出力変数

[AD ユーザーアカウントの無効化] 出力変数

変数	説明
result	**success** または **failure**。
errorMessage	アクティビティデザイナーの解析ソースからの *executionResult.errorMessages*。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

条件

[AD ユーザーアカウントの無効化] 条件

条件	説明
成功	AD ユーザーアカウントが正常に無効になりました。
失敗	アカウントの無効化中にエラーが発生しました。詳細がワークフローログに記録されている場合があります。

[AD ユーザーアカウントの有効化] アクティビティ

[AD ユーザーアカウントの有効化] アクティビティは、Windows Active Directory ユーザーアカウントを有効にしてアクティブ化します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Active Directory**.

注:
このアクティビティによって、以前のリリースで使用可能な同じ名前の AD アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用するワークフローがある場合、このワークフローは、Instanbul にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、PowerShell アクティビティデザイナーでビルドされたこのアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。

入力変数

[AD ユーザーアカウントの有効化] 入力変数

変数	説明
ユーザー	Active Directory ユーザーアカウントの sAMAccountName。
DomainController	ドメインコントローラーマシンの IP アドレス。

出力変数

[AD ユーザーアカウントの有効化] 出力変数

変数	説明
result	**success** または **failure**。
errorMessage	アクティビティデザイナーの解析ソースからの *executionResult.errorMessages*。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

条件

[AD ユーザーアカウントの有効化] 条件

条件	説明
成功	AD ユーザーアカウントが正常に有効になりました。
失敗	AD ユーザーアカウントの有効化中にエラーが発生しました。詳細がワークフローログに記録されている場合があります。

アカウントのロックの有無に関するアクティビティ

アカウントのロックの有無に関するアクティビティは、Active Directory ユーザーアカウントがロックされているかどうかを判断します。

ユーザーが誤ったパスワードを Active Directory セキュリティポリシーで許可されている回数以上入力すると、アカウントが自動的にロックされることがあります。アカウントのロックを解除するには、[AD ユーザーアカウントのロック解除] アクティビティを使用します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Active Directory**.

注:
このアクティビティによって、以前のリリースで使用可能な同じ名前の AD アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用するワークフローがある場合、このワークフローは、Instanbul にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、PowerShell アクティビティデザイナーでビルドされたこのアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。

入力変数

アカウントのロックの有無に関する入力変数

変数	説明
DomainController	ドメインコントローラーマシンの IP アドレス。
ユーザー	Active Directory ユーザーアカウントの sAMAccountName。

出力変数

アカウントのロックの有無に関する出力変数

変数	説明
result	**success** または **failure**。
errorMessage	アクティビティデザイナーの解析ソースからの *executionResult.errorMessages*。
output	クエリー結果。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

条件

アカウントのロックの有無に関する条件

条件	説明
ロック中	AD アカウントがロックされています。
ロック解除済み	AD アカウントはロック解除されています。
失敗	クエリーの処理中にエラーが発生しました。詳細がワークフローログに記録されている場合があります。

[クエリー **AD**] アクティビティ

[クエリー AD] アクティビティは、LDAP 検索フィルターに基づいて Windows Active Directory からエントリーを取得し、この結果をデータバスで使用できる JSON 文字列として保存します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Active Directory** > **.**

注:
このアクティビティによって、Geneva より前のリリースで使用可能な同じ名前の AD アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用するワークフローがある場合、このワークフローは、Instanbul にアップグレードした後も引き続き正常に機能し、クエリー結果をスクラッチパッドに保存し続けます。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは PowerShell アクティビティを作成するで作成されており、スクラッチパッドの代わりに入力変数と出力変数をデータバスに保存します。

入力変数

[クエリー **AD**] 入力変数

変数	説明
DomainController	ドメインコントローラーマシンの IP アドレス。
プロパティ	返す Active Directory プロパティのカンマ区切りリスト。*givenName,SN,title* など。このフィールドが空白の場合は、すべてのプロパティが返されます。
SearchFilter	検索パラメーターを定義する LDAP フィルター文字列。有効な LDAP フィルタリング条件を使用します。たとえば、ServiceNow 入力レコードと一致するユーザーアカウントを検索するには、次のようになります。 `(samaccountname=${workflow.inputs.u_user.user_name})`

出力変数

[クエリー **AD**] 出力変数

変数	説明
result	**success** または **failure**。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[クエリー **AD**] 出力変数 (続く)

変数	説明
errorMessage	アクティビティデザイナーの解析ソースからの *executionResult.errorMessages*。
output	クエリー結果。

条件

[クエリー **AD**] 条件

条件	説明
成功	クエリーが予定どおりに完了しました。
失敗	クエリーの処理中にエラーが発生しました。詳細がワークフローログに記録されている場合があります。

[**AD** オブジェクトを削除] アクティビティ

[AD オブジェクトを削除] アクティビティは Windows Active Directory からオブジェクトを削除します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Active Directory**.

注:
このアクティビティによって、以前のリリースで使用可能な同じ名前の AD アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用するワークフローがある場合、このワークフローは、Instanbul にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、PowerShell アクティビティデザイナーでビルドされたこのアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。

入力変数

[**AD** オブジェクトを削除] 入力変数

変数	説明
DomainController	ドメインコントローラーマシンの IP アドレス。
ObjectName	Active Directory オブジェクトの sAMAccountName。
タイプ	削除するオブジェクトタイプ： • **user** • グループ • コンピューター

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力変数

[AD オブジェクトを削除] 出力変数

変数	説明
result	**success** または **failure**。
errorMessage	アクティビティデザイナーの解析ソースからの *executionResult.errorMessages*。

条件

[AD オブジェクトを削除] 条件

条件	説明
成功	ADオブジェクトは正常に削除されました。
失敗	AD オブジェクトの削除中にエラーが発生しました。詳細がワークフローログに記録されている場合があります。

[グループ **AD** からユーザーを削除] アクティビティ

[グループからユーザーを削除] アクティビティでは、Windows Active Directory のグループからユーザーを削除します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Active Directory**.

入力変数

[グループからユーザーを削除] 入力変数

変数	説明
DomainController	ドメインコントローラーマシンの IP アドレス。
UserName	グループから削除するユーザーの名前。
GroupName	このユーザーを削除するグループの名前。

出力変数

[グループからユーザーを削除] 出力変数

変数	説明
result	**success** または **failure**。
errorMessage	アクティビティデザイナーの解析ソースからの *executionResult.errorMessages*。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

条件

[グループからユーザーを削除] 条件

条件	説明
成功	ユーザーがグループから正常に削除されました。
失敗	グループからのユーザーの削除中にエラーが発生しました。詳細がワークフローログに記録されている場合があります。

[AD ユーザーパスワードをリセット] アクティビティ

[AD ユーザーパスワードをリセット] アクティビティは、Windows Active Directory のユーザーアカウントのパスワードをリセットします。

新しいパスワードが、長さや文字の組み合わせなどの Active Directory パスワード要件に違反した場合、リセットアクティビティは失敗し、適切なエラーメッセージが返されます。このエラーメッセージは、ワークフローエディターでアクティビティをポイントすると ECC キューに表示されます。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Active Directory**.

注:
このアクティビティによって、以前のリリースで使用可能な同じ名前の AD アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用するワークフローがある場合、このワークフローは、Instanbul にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、PowerShell アクティビティデザイナーでビルドされたこのアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。

入力変数

[AD ユーザーパスワードをリセット] 入力変数

変数	説明
DomainController	ドメインコントローラーマシンの IP アドレス。
ユーザー	Active Directory ユーザーアカウントの sAMAccountName。
パスワード	ユーザーの新しいパスワード。このパスワードは組織の Active Directory 要件に準拠する必要があります。
ForceChange	次のログイン時にユーザーにパスワードを変更させることで、一時的なパスワードにすることができます。
Unlock	アカウントがロックされている場合は、アカウントのロックを解除します。

出力変数

[AD ユーザーパスワードをリセット] 出力変数

変数	説明
result	次の成果のいずれか。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[AD ユーザーパスワードをリセット] 出力変数 (続く)

変数	説明
	• 失敗 • 成功 • 方針の障害
errorMessage	アクティビティデザイナーの解析ソースからの *executionResult.errorMessages*。
hresult	Powershell コマンドの結果。

条件

[AD ユーザーパスワードをリセット] 条件

条件	説明
成功	パスワードのリセットに成功しました。
方針の障害	新しいパスワードが組織の Active Directory 要件に準拠していません。
失敗	パスワードのリセット中にエラーが発生しました。詳細がワークフローログに記録されている場合があります。

[AD アカウントのロックを解除] アクティビティ

[AD アカウントのロックを解除] アクティビティは Active Directory ユーザーアカウントのロックを解除します。

アカウントがロックされているかどうかを判断するには、アカウントのロックの有無に関するアクティビティ アクティビティを使用します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Active Directory**.

注:
このアクティビティによって、以前のリリースで使用可能な同じ名前の AD アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用するワークフローがある場合、このワークフローは、Instanbul にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、PowerShell アクティビティデザイナーでビルドされたこのアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。

入力変数

[AD アカウントのロックを解除] 入力変数

変数	説明
DomainController	ドメインコントローラーマシンの IP アドレス。
ユーザー	Active Directory ユーザーアカウントの sAMAccountName。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力変数

[AD アカウントのロックを解除] 出力変数

変数	説明
result	**success** または **failure**。
errorMessage	アクティビティデザイナーの解析ソースからの *executionResult.errorMessages*。

条件

[AD アカウントのロックを解除] 条件

条件	説明
成功	アカウントのロック解除に成功しました。
失敗	アカウントのロック解除中にエラーが発生しました。詳細がワークフローログに記録されている場合があります。

[AD オブジェクトを更新] アクティビティ

[AD オブジェクトを更新] アクティビティは Windows Active Directory 内にオブジェクトを更新します。

このアクティビティは既存の値を新しい値で置き換えるだけです。新しいグループメンバーを AD グループに追加するなど、新しい値を AD レコードに追加することはできません。複雑な AD 操作の場合は、 代わりに [PowerShell の実行] アクティビティを使用します。オブジェクト名とデータが一致する既存のアカウントが見つからない場合、アクティビティは失敗します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Active Directory**.

注:
このアクティビティによって、以前のリリースで使用可能な同じ名前の AD アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用するワークフローがある場合、このワークフローは、Instanbul にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、PowerShell アクティビティデザイナーでビルドされたこのアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。

入力変数

[AD オブジェクトを更新] 入力変数

変数	説明
DomainController	ドメインコントローラーマシンの IP アドレス。
ObjectName	Active Directory オブジェクトの sAMAccountName。
ObjectData	Active Directory プロパティ名とその値を含む JSON オブジェクト。たとえば、ユーザーの名、姓、タイトルを設定し、ユーザーのマネージャーをクリアし、VIP フラグを true に設定するには、オブジェクトデータを次のように指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[AD オブジェクトを更新] 入力変数 (続く)

変数	説明
	{ "givenName" : "John", "SN" : "Doe", "title" : "Sr. Account Specialist", "manager" : null, "msTSAllowLogon" : false }
タイプ	更新するオブジェクトタイプ：ユーザー、グループ、またはコンピューター。

出力変数

[AD オブジェクトを更新] 出力変数

変数	説明
result	**success** または **failure**。
errorMessage	アクティビティデザイナーの解析ソースからの *executionResult.errorMessages*。

条件

[AD オブジェクトを更新] 条件

条件	説明
成功	AD オブジェクトは正常に更新されました。
失敗	AD オブジェクトの更新中にエラーが発生しました。詳細がワークフローログに記録されている場合があります。

自動翻訳

Azure AD アクティビティパック

Azure AD アクティビティパックでは、アドミニストレーターは Azure AD の従業員のオンボーディングとオフボーディングの機能を自動化し、Office 365 ライセンスを管理できます。

Azure AD アクティビティを使用すると、Azure Active Directory へのユーザーの追加と削除、セキュリティグループメンバーシップの管理、個々のユーザーの Office 365 ライセンスの割り当てと削除を行うことができます。

Azure AD アクティビティは、オーケストレーション REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して作成されています。

[グループにユーザーを追加] **Azure AD** アクティビティ

[グループにユーザーを追加] アクティビティでは、Azure Active Directory の既存のセキュリティグループにユーザーを追加します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Azure AD**. このアクティビティは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して作成されています。

重要:
このアクティビティに使用される REST メッセージは、OAuth 2.0 を使用するように設定する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力変数

[グループにユーザーを追加] 入力変数

変数	説明
user_id	追加するメンバーのオブジェクト ID (GUID)。
group_id	ターゲット グループのオブジェクト ID (GUID)。

出力変数

[グループにユーザーを追加] 出力変数

変数	説明
エラー	REST メッセージからエラー文字列を返します。エラーがない場合、この変数は null 値を返します。
本文	REST メッセージの出力を表す文字列値が含まれます。
status_code	Web サービスから返されたステータスコードが含まれます。

条件

[グループにユーザーを追加] 条件

条件	説明
成功	アクティビティがオブジェクト ID をセキュリティグループに正常に追加しました。
失敗	アクティビティがグループのメンバーシップを更新できなかったか、アクティビティが Azure AD に接続できませんでした。

[ユーザーライセンスをアサイン] **Azure AD** アクティビティ

[ユーザーライセンスをアサイン] アクティビティは、名前付きユーザーに追加の Office 365 ソフトウェアライセンスをアサインします。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Azure AD**. このアクティビティは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して作成されています。

重要:
このアクティビティに使用される REST メッセージは、OAuth 2.0 を使用するように設定する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力変数

[ユーザーライセンスをアサイン] 入力変数

変数	説明
user_id	オブジェクト ID (GUID) またはターゲットユーザーのユーザープリンシパル名。ユーザープリンシパル名の例は **someuser@a830edad9050849NDA1.onmicrosoft.com** です。
sku_id	サブスクリプション SKU ID はテナントの法人契約に関連付けられています。

出力変数

[ユーザーライセンスをアサイン] 出力変数

変数	説明
エラー	REST メッセージからエラー文字列を返します。エラーがない場合、この変数は null 値を返します。
本文	REST メッセージの出力を表す文字列値が含まれます。
status_code	Web サービスから返されたステータスコードが含まれます。

条件

[ユーザーライセンスをアサイン] 条件

条件	説明
成功	アクティビティが Office 365 ライセンスをユーザーに正常にアサインしました。
失敗	アクティビティが Office 365 ライセンスをユーザーにアサインできなかったか、Azure AD に接続できませんでした。

[ユーザーの作成] **Azure AD** アクティビティ

[ユーザーの作成] アクティビティは Azure Active Directory テナントのユーザーを作成します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Azure AD**. このアクティビティは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して作成されています。

重要:
このアクティビティに使用される REST メッセージは、OAuth 2.0 を使用するように設定する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力変数

[ユーザーの作成] 入力変数

変数	説明
display_name	**jacinto.gawron** など、承認済み表示形式の Azure AD ユーザーの名前。
user_principal_name	メール形式のユーザープリンシパル名 (UPN)。たとえば、**jacinto.gawron@khitomer.com** と入力できます。
mail_nickname	ユーザーの完全なアドレスにリダイレクトするユーザーのメールエイリアス。
パスワード	ユーザーの Azure AD パスワード。このパスワードは、タイプが [パスワード **(2** ウェイ暗号化)] のワークフロー入力として渡され、Azure AD で設定されたパスワード方針と一致する必要があります。
change_password	true に設定すると、次回ログイン時にユーザーのパスワードの変更を要求するコントロール。
account_enabled	true に設定すると、ユーザーのアカウントが有効になるように設定するコントロール。
given_name	ユーザーの名前 (名)。
surname	ユーザーの名前 (姓)。
other_mails	ユーザーの追加メールアドレスのリスト。たとえば、["jac@home.com", "jgawron@fabrikam.com"] と入力できます。
country	ユーザーが所在する国または地域。たとえば、**US** または **UK** と入力できます。デフォルト値は **US** に設定されています。
city	ユーザーが所在する市。
department	ユーザーが作業する部門の名前。
mobile	ユーザーの第一携帯電話番号。
job_title	ユーザーの役職。
physical_delivery_office_name	ユーザーの事業所のオフィスの場所。
postal_code	ユーザーの住所の郵便番号。
preferred_language	ユーザーが希望する通信言語。この値は ISO 639-1 コードに順守する必要があります。たとえば、**en-US** と入力できます。デフォルト値は **en-US** に設定されています。
状況	ユーザーの住所の州または地方。
street_address	ユーザーの事業所の住所。
telephone_number	ユーザーの事業所の第一電話番号。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ユーザーの作成] 入力変数 (続く)

変数	説明
usage_location	Office 365 ライセンスがアサインされているユーザーに必要な 2 文字の国コード。デフォルト値は **US** です。

出力変数

[ユーザーの作成] 出力変数

変数	説明
エラー	REST メッセージからエラー文字列を返します。エラーがない場合、この変数は null 値を返します。
status_code	Web サービスから返されたステータスコードが含まれます。
user_exists	出力変数が User already exists エラーを含む JSON メッセージにマップされました。
user_info	*user_info* アレイには、入力として他のアクティビティで活用できる属性が含まれます。たとえば、ユーザー *objectid* 出力 (GUID) を [グループにユーザーを追加] アクティビティに *user_id* 入力として渡すことができます。 • *objectid*：ユーザーの Azure AD 識別子。 • *accountEnabled*：ユーザーのアカウントがアクティブと非アクティブのどちらであるかを示すブーリアン変数 • *displayName*：**jacinto.gawron** などのユーザーの表示名。 • *userPrincipalName*：**jacinto.gawron@wammo.com** など、メール形式のユーザー名。 • *mailNickname*：ユーザーのメールエイリアス。

条件

[ユーザーの作成] 条件

条件	説明
ユーザーを作成しました	アクティビティがユーザーを正常に作成しました。
ユーザーが既に存在しています	ユーザーがテナントドメインに既に存在しています。
失敗	アクティビティが Azure AD に接続できなかったか、入力値が無効でした。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ユーザーを削除] **Azure AD** アクティビティ

[ユーザーを削除] アクティビティは、Azure Active Directory テナントから名前付きのユーザーアカウントを削除します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Azure AD**. このアクティビティは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して作成されています。

重要:
このアクティビティに使用される REST メッセージは、OAuth 2.0 を使用するように設定する必要があります。

入力変数

[ユーザーを削除] 入力変数

変数	説明
user_id	オブジェクト ID (GUID) またはターゲットユーザーのユーザープリンシパル名。ユーザープリンシパル名の例は **someuser@a830edad9050849NDA1.onmicrosoft.com** です。

出力変数

[ユーザーを削除] 出力変数

変数	説明
エラー	REST メッセージからエラー文字列を返します。エラーがない場合、この変数は null 値を返します。
本文	REST メッセージの出力を表す文字列値が含まれます。
status_code	Web サービスから返されたステータスコードが含まれます。

条件

[ユーザーを削除] 条件

条件	説明
ユーザーを削除しました	アクティビティが指定したユーザーを削除しました。
ユーザーは存在しません	指定したユーザーがテナントドメインにアカウントを持っていません。
失敗	アクティビティが Azure AD に接続できませんでした。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ユーザー情報を取得] **Azure AD** アクティビティ

[ユーザー情報を取得] アクティビティは、Azure Active Directory から名前付きユーザーの情報を返します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Azure AD**. このアクティビティは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して作成されています。

重要:
このアクティビティに使用される REST メッセージは、OAuth 2.0 を使用するように設定する必要があります。

入力変数

[ユーザーの存在を確認] 入力変数

変数	説明
user_id	オブジェクト ID (GUID) またはターゲットユーザーのユーザープリンシパル名。ユーザープリンシパル名の例は **someuser@a830edad9050849NDA1.onmicrosoft.com** です **注:** このアクティビティのバージョン 2 では、入力妥当性確認が行われます。空の場合、次のメッセージが表示されます。「Mandatory input 'user_id' is empty」 。

出力変数

[ユーザーの存在を確認] 出力変数

変数	説明
エラー	REST メッセージからエラー文字列を返します。エラーがない場合、この変数は null 値を返します。
本文	REST メッセージの出力を表す文字列値が含まれます。
status_code	Web サービスから返されたステータスコードが含まれます。
user_info	*user_info* アレイには、入力として他のアクティビティで活用できる属性が含まれます。たとえば、ユーザー *objectid* 出力 (GUID) を [グループにユーザーを追加] アクティビティに *user_id* 入力として渡すことができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ユーザーの存在を確認] 出力変数 (続く)

変数	説明
	• *objectid*：ユーザーの Azure AD 識別子。 • *accountEnabled*：ユーザーのアカウントがアクティブと非アクティブのどちらであるかを示すブーリアン変数 • *displayName*：**jacinto.gawron** などのユーザーの表示名。 • *userPrincipalName*：**jacinto.gawron@wammo.com** など、メール形式のユーザー名。 • *mailNickname*：ユーザーのメールエイリアス。

条件

[ユーザーの存在を確認] 条件

条件	説明
ユーザーが存在します	アクティビティが名前付きユーザーを検出しました。
ユーザーは存在しません	アクティビティが顧客テナントドメインで名前付きユーザーを見つけることができませんでした。
失敗	アクティビティが Azure AD に接続できませんでした。

自動翻訳

[グループ **AD** からユーザーを削除] **Azure AD** アクティビティ

[グループからユーザーを削除] アクティビティでは、Azure Active Directory のセキュリティグループから既存のユーザーを削除します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Azure AD**. このアクティビティは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して作成されています。

重要:
このアクティビティに使用される REST メッセージは、OAuth 2.0 を使用するように設定する必要があります。

入力変数

[グループからユーザーを削除] 入力変数

変数	説明
user_id	削除するユーザーのオブジェクト ID (GUID)。
group_id	ターゲット グループのオブジェクト ID (GUID)。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力変数

[グループからユーザーを削除] 出力変数

変数	説明
エラー	REST メッセージからエラー文字列を返します。エラーがない場合、この変数は null 値を返します。
本文	REST メッセージの出力を表す文字列値が含まれます。
status_code	Web サービスから返されたステータスコードが含まれます。

条件

[グループからユーザーを削除] 条件

変数	説明
成功	アクティビティがオブジェクト ID をセキュリティグループから削除しました。
失敗	アクティビティがグループのメンバーシップを更新できなかったか、アクティビティが Azure AD に接続できませんでした。

[ユーザーライセンスを削除] **Azure AD** アクティビティ

[ユーザーライセンスを削除] アクティビティは、名前付きユーザーに指定した Office 365 ソフトウェアライセンスを取り消します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Azure AD**. このアクティビティは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して作成されています。

重要:
このアクティビティに使用される REST メッセージは、OAuth 2.0 を使用するように設定する必要があります。

入力変数

[ユーザーライセンスを削除] 入力変数

変数	説明
user_id	オブジェクト ID (GUID) またはターゲットユーザーのユーザープリンシパル名。ユーザープリンシパル名の例は **someuser@a830edad9050849NDA1.onmicrosoft.com** です。
sku_id	サブスクリプション SKU ID はテナントの法人契約に関連付けられています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力変数

[ユーザーライセンスを削除] 出力変数

変数	説明
エラー	REST メッセージからエラー文字列を返します。エラーがない場合、この変数は null 値を返します。
本文	REST メッセージの出力を表す文字列値が含まれます。
status_code	Web サービスから返されたステータスコードが含まれます。

条件

[ユーザーライセンスを削除] 条件

条件	説明
成功	アクティビティが名前付きユーザーから Office 365 ライセンスを削除しました。
失敗	アクティビティが Office 365 ライセンスをユーザーから削除できなかったか、Azure AD に接続できませんでした。

[ユーザーパスワードをリセット] **Azure AD** アクティビティ

[ユーザーパスワードをリセット] アクティビティは、名前付きユーザーの Azure Active Directory パスワードを変更します。

Azure パスワード方針では、パスワードの複雑さ、長さ、および再使用が制限されています。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Azure AD**. このアクティビティは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して作成されています。

重要:
このアクティビティに使用される REST メッセージは、OAuth 2.0 を使用するように設定する必要があります。

入力変数

[ユーザーパスワードをリセット] 入力変数

変数	説明
user_id	オブジェクト ID (GUID) またはターゲットユーザーのユーザープリンシパル名。ユーザープリンシパル名の例は **someuser@a830edad9050849NDA1.onmicrosoft.com** です。
パスワード	ユーザーの Azure AD パスワード。このパスワードは、タイプが [パスワード **(2** ウェイ暗号

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ユーザーパスワードをリセット] 入力変数 (続く)

変数	説明
	化)] のワークフロー入力として渡され、Azure AD で設定されたパスワード方針と一致する必要があります。
change_password	true に設定すると、次回ログイン時にユーザーのパスワードの変更を要求するコントロール。

出力変数

[ユーザーパスワードをリセット] 出力変数

変数	説明
エラー	REST メッセージからエラー文字列を返します。エラーがない場合、この変数は null 値を返します。
本文	REST メッセージの出力を表す文字列値が含まれます。
status_code	Web サービスから返されたステータスコードが含まれます。

条件

[ユーザーパスワードをリセット] 条件

条件	説明
成功	アクティビティが名前付きユーザーのパスワードをリセットします。
失敗	アクティビティが名前付きユーザーのパスワードをリセットできなかったか、Azure AD に接続できませんでした。

Exchange アクティビティパック

Exchange アクティビティパックを使用すると、ワークフローで Microsoft Exchange メールシステムを管理できます。

オーケストレーション Exchange アクティビティを使用するには、次のものが必要です。

- Microsoft Exchange 2010、2013、または 2016。
- Powershell 2.0 を実行するように設定された MID サーバー
- インスタンスと同じ Active Directory ドメイン内のターゲット Exchange サーバー。
- Exchange サーバーで有効化された Powershell リモート機能。

注:
このようなアクティビティは Microsoft Exchange Online とのやり取りには使用できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オーケストレーションは、オーケストレーションアクティビティデザイナーテンプレートで作成されたカスタム Exchange アクティビティを提供します。これらのアクティビティは、以前のリリースと同じ名前で Exchange アクティビティと同じ機能を実行し、すべての新しいワークフローのこれらのアクティビティを置き換えます。カスタム Exchange アクティビティは Powershell アクティビティテンプレートで作成されているため、ワークフローアドミニストレーターはデータバスに入出力変数を保存できます。

注:
従来の Exchange アクティビティで作成された以前のバージョンの既存のワークフローは、Geneva にアップグレードすると正常に動作し続けます。ただし、すべての新しいワークフローでこれらのカスタム Exchange アクティビティを使用する必要があります。

Microsoft Exchange カスタムアクティビティを使用するには、オーケストレーション - Exchange プラグインのアクティブ化を要求する必要があります。カスタム Exchange アクティビティは [カスタム] タブのワークフローエディターで使用できます。[カスタムアクティビティ] ツリーを展開し、使用するアクティビティで **[Exchange]** カテゴリーを選択します。

[カスタムにアクセス] **Exchange** アクティビティ



Exchange 用に **MID** サーバーを設定

Exchange を使用できるように定義した IP 範囲を使用して MID サーバーを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
MID サーバーが、ネットワーク上のすべてのコンピューターではなく、定義した IP 範囲内のリソースを管理する場合は、Exchange アクティビティを実行するために設定を追加する必要があります。MID サーバーがデフォルト設定を使用している場合は、次の手順を実行する必要はありません。

手順

1. ナビゲーションフィルターに cmdb_ci_dns_name.list と入力します。
2. [新規] をクリックします。
3. [名前] フィールドに Exchange サーバーの完全修飾ドメイン名 (FQDN) を入力します。
4. フォームヘッダーを右クリックし、[保存] を選択します。
5. **[IP** アドレス] 関連リストで、[新規] をクリックします。
6. **[IP** アドレス] フィールドに Exchange サーバーの IP アドレスを入力します。
7. **[Nic]** フィールドで、**[eth0]** または任意のネットワークインターフェイスコントローラーを選択します。
8. [ネットマスク] フィールドは空白のままにします。
9. [送信] をクリックします。

Exchange アクティビティで複数値のプロパティを渡す

Exchange アクティビティを使用して複数値プロパティを設定するには、特定のパラメーター形式を使用する必要があります。

このタスクについて
オプションパラメーター共有入力変数を使用すると、複数値プロパティ を設定できます。

手順

- 複数値プロパティを設定するには、次の形式を使用します。"PropertyName":"(value1, value2, value3)"
- 値を追加するには、次の形式を使用します。"PropertyName":"+(value1, value2, value3);"
- 値を削除するには、次の形式を使用します。"PropertyName":"-(value1, value2, value3);"
- 値の追加と削除の両方を行うには、次の形式を使用します。"PropertyName":"-(value1, value2, value3);+(value1, value2, value3);"

[アドレスリストの作成] アクティビティ

[アドレスリストの作成] アクティビティでは、グループのすべてのユーザーにメールを送信するためのエイリアスとして機能する新しいアドレスリストを作成します。

このエイリアスを使用してユーザー権限を管理することはできません。このアクティビティは Microsoft Exchange New-AddressList コマンドを実装します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Exchange** > アドレスリスト.

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
このアクティビティによって、Geneva より前のリリースで使用可能な同じ名前の Exchange アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Geneva にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは PowerShell アクティビティデザイナーで作成されており、ワークフローアドミニストレーターは入力変数と出力変数をデータバスに保存できます。

入力変数

[アドレスリストの作成] 入力変数

変数	説明
hostname	アクティビティがやり取りする Exchange サーバーのホスト名。この変数に IP アドレスを入力しないでください。
domain	Exchange サーバーのアサイン先ドメインの名前。
name	作成する新しいアドレスリストの名前。
parameters	JavaScript Object Notation (JSON) で作成され、Exchange サーバーに渡されるオプションのパラメーター。Exchange アクティビティは、PSCredential オブジェクトなどのオブジェクトを参照するパラメーターを渡すことができません。プレーンテキストは、このデータ型を必要とするパラメーターの SecureString オブジェクトに自動的に変換されます。 アクティビティ変数からのパラメーターなど、重複したパラメーターや誤った形式の JSON を指定するアクティビティを保存しようとすると、警告メッセージが表示されます。 **注:** ForceUpgrade などのスイッチパラメーターを渡す場合は、`"parameter":"true"` の形式を使用する必要があります。

出力変数

[アドレスリストの作成] 出力変数

変数	説明
result	**success** または **failure**。
エラー	操作が失敗した場合のメッセージを入力します。
output	Exchange サーバーの未加工の XML ペイロード。このデータには、すべての Exchange 属性が含まれます。

条件

[アドレスリストの作成] 条件

条件	説明
成功	アクティビティが新しいアドレスリストの作成に成功しました。
失敗	アクティビティが新しいアドレスリストの作成に失敗しました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[アドレスリストの削除] アクティビティ

[アドレスリストの削除] アクティビティは、Exchange サーバーから既存のアドレスリストを削除します。

このアクティビティは Microsoft Exchange Remove-AddressList コマンドを実装します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Exchange** > アドレスリスト.

> **注:**
> このアクティビティによって、Geneva より前のリリースで使用可能な同じ名前の Exchange アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Geneva にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは PowerShell アクティビティデザイナーで作成されており、ワークフローアドミニストレーターは入力変数と出力変数をデータバスに保存できます。

入力変数

[アドレスリストの削除] 入力変数

変数	説明
hostname	アクティビティがやり取りする Exchange サーバーのホスト名。この変数に IP アドレスを入力しないでください。
domain	Exchange サーバーのアサイン先ドメインの名前。
identity	削除するアドレスリストの名前。
domainController	Active Directory に書き込むドメインコントローラーの完全修飾ドメイン名 (FQDN)。
recursive	指定されたアドレスリストの子である Active Directory 要素を、アクティビティが削除するかどうかを示すチェックボックス。
whatif	アクティビティが変更を適用せずにステージングするかどうかを示すチェックボックス。この変数を使用すると、ライブワークフローでアクティビティを使用する前にアクティビティ設定をテストできます。この変数を選択すると、Exchange サーバーでは変更は行われず、コマンドが成功したか失敗したかが示されます。Exchange サーバーからのメッセージをレビューするには、ECC キューを使用します。

出力変数

[アドレスリストの削除] 出力変数

変数	説明
result	**success** または **failure**。
エラー	操作が失敗した場合のメッセージを入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

条件

[アドレスリストの削除] 条件

条件	説明
成功	アクティビティが Exchange サーバーからアドレスリストを削除できました。
失敗	アクティビティが Exchange サーバーからアドレスリストを削除できませんでした。

[アドレスリストの取得] アクティビティ

[アドレスリストの取得] アクティビティは、指定された Exchange アドレスリストからすべての属性を取得します。

このアクティビティは、Microsoft Exchange の Get-AddressList コマンドを実装します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Exchange** > アドレスリスト.

注:
このアクティビティによって、Geneva より前のリリースで使用可能な同じ名前の Exchange アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Geneva にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは PowerShell アクティビティデザイナーで作成されており、ワークフローアドミニストレーターは入力変数と出力変数をデータバスに保存できます。

入力変数

[アドレスリストの取得] 入力変数

変数	説明
hostname	アクティビティがやり取りする Exchange サーバーのホスト名。この変数に IP アドレスを入力しないでください。
domain	Exchange サーバーのアサイン先ドメインの名前。
domainController	Active Directory に書き込むドメインコントローラーの完全修飾ドメイン名 (FQDN)。
identity	属性を取得するアドレスリストの名前。この変数に値を入力する場合、**container** および **searchText** 変数は空白のままにします。
organization	指定されたアドレスリストが属する組織。
searchText	アクティビティがそのテキストを含む結果のみを返すようにするフィルターテキスト。この変数は、Exchange 2013 サーバーでのみ使用できます。この変数に値を入力する場合、 **container** および **identity** 変数は空白のままにします。
container	属性を取得するアドレスリストの親アドレスリスト。この変数に値を入力する場合、**identity** および **searchText** 変数は空白のままにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力変数

アドレスリストの出力変数の取得

変数	説明
result	**success** または **failure**。
エラー	操作が失敗した場合のメッセージを入力します。
output	Exchange サーバーの未加工の XML ペイロード。このデータには、すべての Exchange 属性が含まれます。

条件

[アドレスリストの取得] 条件

条件	説明
成功	アクティビティは、アドレスリストから属性を取得するのに成功しました。
失敗	アクティビティがアドレスリストから属性を取得できませんでした。

[アドレスリストの移動] アクティビティ

[アドレスリストの移動] アクティビティは、アドレス階層内の別の場所に Microsoft Exchange アドレスリストを移動します。

このアクティビティは、Microsoft Exchange の Move-AddressList コマンドを実装します。

Exchange サーバーでは、このアクティビティによる変更がキャッシュされますが、すぐには適用されません。このアクティビティの後に [アクティビティリストの更新] アクティビティを使用して変更を適用するか、Exchange サーバーによってキャッシュされた変更が自動的に適用されるまで待機します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Exchange** > アドレスリスト.

注:
このアクティビティによって、Geneva より前のリリースで使用可能な同じ名前の Exchange アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Geneva にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは PowerShell アクティビティデザイナーで作成されており、ワークフローアドミニストレーターは入力変数と出力変数をデータバスに保存できます。

入力変数

[アドレスリストの移動] 入力変数

変数	説明
hostname	アクティビティがやり取りする Exchange サーバーのホスト名。この変数に IP アドレスを入力しないでください。
domain	Exchange サーバーのアサイン先ドメインの名前。
identity	移動するアドレスリストの名前。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

[アドレスリストの移動] 入力変数 (続く)

変数	説明
target	アドレスリストの新しい場所へのパス。
domainController	Active Directory に書き込むドメインコントローラーの完全修飾ドメイン名 (FQDN)。
whatif	アクティビティが変更を適用せずにステージングするかどうかを示すチェックボックス。この変数を使用すると、ライブワークフローでアクティビティを使用する前にアクティビティ設定をテストできます。この変数を選択すると、Exchange サーバーでは変更は行われず、コマンドが成功したか失敗したかが示されます。Exchange サーバーからのメッセージをレビューするには、ECC キューを使用します。

出力変数

[アドレスリストの移動] 出力変数

変数	説明
result	**success** または **failure**。
エラー	操作が失敗した場合のメッセージを入力します。

条件

[アドレスリストの移動] 条件

条件	説明
成功	アクティビティはアドレスリストを別の場所に移動することに成功しました。
失敗	アクティビティはアドレスリストを別の場所に移動することに失敗しました。

[アドレスリストの設定] アクティビティ

[アドレスリストの設定] アクティビティは、Microsoft Exchange アドレスリストを変更します。

オプションのパラメーター変数 を使用して、特定の値を Microsoft Exchange サーバーに渡します。このアクティビティは、Microsoft Exchange の Set-AddressList コマンドを実装します。

Exchange サーバーでは、このアクティビティによる変更がキャッシュされますが、すぐには適用されません。このアクティビティの後に [アクティビティリストの更新] を使用して変更を適用するか、Exchange サーバーによってキャッシュされた変更が自動的に適用されるまで待機します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Exchange** > アドレスリスト.

注:
このアクティビティによって、Geneva より前のリリースで使用可能な同じ名前の Exchange アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Geneva にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは PowerShell アクティビティデザイナーで作成されており、ワークフローアドミニストレーターは入力変数と出力変数をデータバスに保存できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力変数

[アドレスリストの設定] 入力変数

変数	説明
hostname	アクティビティがやり取りする Exchange サーバーのホスト名。この変数に IP アドレスを入力しないでください。
domain	Exchange サーバーのアサイン先ドメインの名前。
identity	変更するアドレスリストの名前。
parameters	JavaScript Object Notation (JSON) で作成され、Exchange サーバーに渡されるオプションのパラメーター。Exchange アクティビティは、PSCredential オブジェクトなどのオブジェクトを参照するパラメーターを渡すことができません。プレーンテキストは、このデータ型を必要とするパラメーターの SecureString オブジェクトに自動的に変換されます。 アクティビティ変数からのパラメーターなど、重複したパラメーターや誤った形式の JSON を指定するアクティビティを保存しようとすると、警告メッセージが表示されます。 **注:** ForceUpgrade などのスイッチパラメーターを渡す場合は、`"parameter":"true"` の形式を使用する必要があります。

出力変数

[アドレスリストの設定] 出力変数

変数	説明
result	**success** または **failure**。
エラー	操作が失敗した場合のメッセージを入力します。

条件

[アドレスリストの設定] 条件

変数	説明
成功	アクティビティは、指定されたアドレスリストを変更することに成功しました。
失敗	アクティビティは、指定されたアドレスリストを変更することに失敗しました。

[アドレスリストの更新] アクティビティ

[アドレスリストの更新] アクティビティは、指定されたアドレスリストのユーザーを追加または削除し、キャッシュされたアドレスリストの変更をサーバーにすぐに適用します。

オプションのパラメーター変数を使用して、追加または削除するユーザーを指定します。このアクティビティは、Microsoft Exchange の Update-AddressList コマンドを実装します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Exchange** > アドレスリスト.

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
このアクティビティによって、Geneva より前のリリースで使用可能な同じ名前の Exchange アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Geneva にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは PowerShell アクティビティデザイナーで作成されており、ワークフローアドミニストレーターは入力変数と出力変数をデータバスに保存できます。

入力変数

[アドレスリストの更新] 入力変数

変数	説明
hostname	アクティビティがやり取りする Exchange サーバーのホスト名。この変数に IP アドレスを入力しないでください。
domain	Exchange サーバーのアサイン先ドメインの名前。
identity	更新するアドレスリストの名前。
domainController	Active Directory に書き込むドメインコントローラーの完全修飾ドメイン名 (FQDN)。
whatif	アクティビティが変更を適用せずにステージングするかどうかを示すチェックボックス。この変数を使用すると、ライブワークフローでアクティビティを使用する前にアクティビティ設定をテストできます。この変数を選択すると、Exchange サーバーでは変更は行われず、コマンドが成功したか失敗したかが示されます。Exchange サーバーからのメッセージをレビューするには、ECC キューを使用します。

出力変数

[アドレスリストの更新] 出力変数

変数	説明
result	**success** または **failure**。
エラー	操作が失敗した場合のメッセージを入力します。

条件

[アドレスリストの更新] 条件

条件	説明
成功	アクティビティは、指定されたアドレスリストのユーザーを追加または削除することに成功しました。
失敗	アクティビティは、指定されたアドレスリストのユーザーを追加または削除することに失敗しました。

[メールボックスの作成] アクティビティ

[メールボックスの作成] アクティビティは、Active Directory ユーザーがまだ存在しない場合、新しい Active Directory ユーザーとこのユーザーの Microsoft Exchange メールボックスを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このアクティビティは、Microsoft Exchange の New-Mailbox コマンドを実装します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Exchange** > メールボックス.

注:
このアクティビティによって、Geneva より前のリリースで使用可能な同じ名前の Exchange アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Geneva にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは PowerShell アクティビティデザイナーで作成されており、ワークフローアドミニストレーターは入力変数と出力変数をデータバスに保存できます。

入力変数

[メールボックスの作成] 入力変数

変数	説明
hostname	アクティビティがやり取りする Exchange サーバーのホスト名。この変数に IP アドレスを入力しないでください。
domain	Exchange サーバーのアサイン先ドメインの名前。 **重要:** MID サーバーは、Exchange サーバーと同じドメインに存在する必要があります。
first_name	ユーザーの名前 (名)。
middle_initial	ユーザーのミドルネームのイニシャル。
last_name	ユーザーの名前 (姓)。
エイリアス	メールボックスアドレスの表示名、メールアドレスのうちの @ 記号の左の部分。別名を指定しない場合、First name.Last name が別名として使用されます。また、オプションのパラメーターで指定されていない場合、別名はユーザーのプリンシパル名 (UPN) としても使用されます。
パスワード	新しいメールボックスに使用するパスワード。パスワードは、ターゲット ホストに送信されるときに暗号化されます。
parameters	JavaScript Object Notation (JSON) で作成され、Exchange サーバーに渡されるオプションのパラメーター。Exchange アクティビティは、PSCredential オブジェクトなどのオブジェクトを参照するパラメーターを渡すことができません。プレーン テキストは、このデータ型を必要とするパラメーターの SecureString オブジェクトに自動的に変換されます。 アクティビティ変数からのパラメーターなど、重複したパラメーターや誤った形式の JSON を指定するアクティビティを保存しようとすると、警告メッセージが表示されます。 **注:** ForceUpgrade などのスイッチパラメーターを渡す場合は、`"parameter":"true"` の形式を使用する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力変数

[メールボックスの作成] 出力変数

変数	説明
result	**success** または **failure**。
エラー	操作が失敗した場合のメッセージを入力します。
output	Exchange サーバーの未加工の XML ペイロード。このデータには、すべての Exchange 属性が含まれます。

条件

[メールボックスの作成] 条件

条件	説明
成功	アクティビティは、指定されたユーザーの新しいメールボックスの作成に成功しました。そのユーザーの Active Diectory アカウントが存在しない場合、このアクティビティは新しいアカウントの作成に成功しました。
失敗	アクティビティは、指定したユーザーの新しいメールボックスまたは Active Directory アカウントの作成に失敗しました。

[メールボックスの削除] アクティビティ

[メールボックスの削除] アクティビティは、Active Directory ユーザーの Microsoft Exchange メールボックスを削除します。

オプションのパラメーターは、ユーザーを削除した後に Exchange サーバーがメールボックスをどのように処理するかを決定します。このアクティビティは、Microsoft Exchange の Remove-Mailbox コマンドを実装します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Exchange** > メールボックス.

注:
このアクティビティによって、Geneva より前のリリースで使用可能な同じ名前の Exchange アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Geneva にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは PowerShell アクティビティデザイナーで作成されており、ワークフローアドミニストレーターは入力変数と出力変数をデータバスに保存できます。

入力変数

[メールボックスの削除] 入力変数

変数	説明
hostname	アクティビティがやり取りする Exchange サーバーのホスト名。この変数に IP アドレスを入力しないでください。
domain	Exchange サーバーのアサイン先ドメインの名前。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

[メールボックスの削除] 入力変数 (続く)

変数	説明
ユーザー	削除する Active Directory ユーザー。アクティビティは、この値を Exchange に Identity Exchange 変数として渡します。
parameters	JavaScript Object Notation (JSON) で作成され、Exchange サーバーに渡されるオプションのパラメーター。Exchange アクティビティは、PSCredential オブジェクトなどのオブジェクトを参照するパラメーターを渡すことができません。プレーンテキストは、このデータ型を必要とするパラメーターの SecureString オブジェクトに自動的に変換されます。 アクティビティ変数からのパラメーターなど、重複したパラメーターや誤った形式の JSON を指定するアクティビティを保存しようとすると、警告メッセージが表示されます。 **注:** ForceUpgrade などのスイッチパラメーターを渡す場合は、`"parameter":"true"` の形式を使用する必要があります。

出力変数

[メールボックスの削除] 出力変数

変数	説明
result	**success** または **failure**。
エラー	操作が失敗した場合のメッセージを入力します。

条件

[メールボックスの削除] 条件

条件	説明
成功	アクティビティは、指定されたユーザーのメールボックスの削除に成功しました。
失敗	アクティビティは、指定されたユーザーのメールボックスの削除に失敗しました。

[メールボックスの無効化] アクティビティ

[メールボックスの無効化] アクティビティは、指定された Active Directory アカウントに関連付けられているメールボックスを無効にします。

このアクティビティは、Microsoft Exchange の Disable-Mailbox コマンドを実装します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Exchange** > メールボックス.

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
このアクティビティによって、Geneva より前のリリースで使用可能な同じ名前の Exchange アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Geneva にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは PowerShell アクティビティデザイナーで作成されており、ワークフローアドミニストレーターは入力変数と出力変数をデータバスに保存できます。

入力変数

[メールボックスの無効化] 入力変数

変数	説明
hostname	アクティビティがやり取りする Exchange サーバーのホスト名。この変数に IP アドレスを入力しないでください。
domain	Exchange サーバーのアサイン先ドメインの名前。
ユーザー	メールボックスを無効にする Active Directory ユーザー。アクティビティは、この値を Exchange に Identity Exchange 変数として渡します。
parameters	JavaScript Object Notation (JSON) で作成され、Exchange サーバーに渡されるオプションのパラメーター。Exchange アクティビティは、PSCredential オブジェクトなどのオブジェクトを参照するパラメーターを渡すことができません。プレーンテキストは、このデータ型を必要とするパラメーターの SecureString オブジェクトに自動的に変換されます。 アクティビティ変数からのパラメーターなど、重複したパラメーターや誤った形式の JSON を指定するアクティビティを保存しようとすると、警告メッセージが表示されます。 **注:** ForceUpgrade などのスイッチパラメーターを渡す場合は、`"parameter":"true"` の形式を使用する必要があります。

出力変数

[メールボックスの無効化] 出力変数

変数	説明
result	**success** または **failure**。
エラー	操作が失敗した場合のメッセージを入力します。

条件

[メールボックスの無効化] 条件

条件	説明
成功	アクティビティは、指定されたメールボックスの無効化に成功しました。
失敗	アクティビティは、指定されたメールボックスの無効化に失敗しました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[メールボックスの有効化] アクティビティ

[メールボックスの有効化] アクティビティは、既存の Active Directory ユーザーの新しいメールボックスを作成します。

このアクティビティは、Microsoft Exchange の Enable-Mailbox コマンドを実装します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Exchange** > メールボックス.

> **注:**
> このアクティビティによって、Geneva より前のリリースで使用可能な同じ名前の Exchange アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Geneva にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは PowerShell アクティビティデザイナーで作成されており、ワークフローアドミニストレーターは入力変数と出力変数をデータバスに保存できます。

入力変数

[メールボックスの有効化] 入力変数

変数	説明
hostname	アクティビティがやり取りする Exchange サーバーのホスト名。この変数に IP アドレスを入力しないでください。
domain	Exchange サーバーのアサイン先ドメインの名前。
ユーザー	メールボックスを有効にする Active Directory ユーザー。アクティビティは、この値を Exchange に Identity Exchange 変数として渡します。
parameters	JavaScript Object Notation (JSON) で作成され、Exchange サーバーに渡されるオプションのパラメーター。Exchange アクティビティは、PSCredential オブジェクトなどのオブジェクトを参照するパラメーターを渡すことができません。プレーンテキストは、このデータ型を必要とするパラメーターの SecureString オブジェクトに自動的に変換されます。 アクティビティ変数からのパラメーターなど、重複したパラメーターや誤った形式の JSON を指定するアクティビティを保存しようとすると、警告メッセージが表示されます。 **注:** ForceUpgrade などのスイッチパラメーターを渡す場合は、`"parameter":"true"` の形式を使用する必要があります。

出力変数

[メールボックスの有効化] 出力変数

変数	説明
result	**success** または **failure**。
エラー	操作が失敗した場合のメッセージを入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

条件

[メールボックスの有効化] 条件

条件	説明
成功	アクティビティは、指定されたユーザーの新しいメールボックスの作成に成功しました。
失敗	アクティビティは、指定されたユーザーの新しいメールボックスの作成に失敗しました。

[メールボックスの取得] アクティビティ

[メールボックスの取得] アクティビティは、指定されたユーザーのメールボックスまたは Microsoft Exchange サーバーのすべてのメールボックスを取得します。

このアクティビティは、Microsoft Exchange の Get-Mailbox コマンドを実装します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Exchange** > メールボックス.

注:
このアクティビティによって、Geneva より前のリリースで使用可能な同じ名前の Exchange アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Geneva にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは PowerShell アクティビティデザイナーで作成されており、ワークフローアドミニストレーターは入力変数と出力変数をデータバスに保存できます。

入力変数

[メールボックスの取得] 入力変数

変数	説明
hostname	アクティビティがやり取りする Exchange サーバーのホスト名。この変数に IP アドレスを入力しないでください。
domain	Exchange サーバーのアサイン先ドメインの名前。
ユーザー	このアクティビティがメールボックスを取得するユーザー。ユーザーを指定しない場合、Exchange サーバーのすべてのメールボックスが取得されます。アクティビティは、この値を Exchange に Identity Exchange 変数として渡します。
parameters	JavaScript Object Notation (JSON) で作成され、Exchange サーバーに渡されるオプションのパラメーター。Exchange アクティビティは、PSCredential オブジェクトなどのオブジェクトを参照するパラメーターを渡すことができません。プレーンテキストは、このデータ型を必要とするパラメーターの SecureString オブジェクトに自動的に変換されます。 アクティビティ変数からのパラメーターなど、重複したパラメーターや誤った形式の JSON を指定するアクティビティを保存しようとすると、警告メッセージが表示されます。 **注:** ForceUpgrade などのスイッチパラメーターを渡す場合は、`"parameter":"true"` の形式を使用する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力変数

[メールボックスの取得] 出力変数

変数	説明
result	**success** または **failure**。
エラー	操作が失敗した場合のメッセージを入力します。
output	Exchange サーバーの未加工の XML ペイロード。このデータには、すべての Exchange 属性が含まれます。

条件

[メールボックスの取得] 条件

条件	説明
成功	アクティビティは、指定されたメールボックスの属性の取得に成功しました。
失敗	アクティビティは、指定されたメールボックスの属性の取得に失敗しました。

[メールボックスの設定] アクティビティ

[メールボックスの設定] アクティビティは、既存の Microsoft Exchange メールボックスの設定を変更します。

オプションのパラメーター変数を使用して、特定の値を Exchange サーバーに渡します。このアクティビティは、Microsoft Exchange の Set-Mailbox コマンドを実装します。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Exchange** > メールボックス.

注:
このアクティビティによって、Geneva より前のリリースで使用可能な同じ名前の Exchange アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Geneva にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは PowerShell アクティビティデザイナーで作成されており、ワークフローアドミニストレーターは入力変数と出力変数をデータバスに保存できます。

入力変数

[メールボックスの設定] 入力変数

変数	説明
hostname	アクティビティがやり取りする Exchange サーバーのホスト名。この変数に IP アドレスを入力しないでください。
domain	Exchange サーバーのアサイン先ドメインの名前。
ユーザー	メールボックスを変更する Active Directory ユーザー。アクティビティは、この値を Exchange に Identity Exchange 変数として渡します。
parameters	JavaScript Object Notation (JSON) で作成され、Exchange サーバーに渡されるオプションのパラメーター。Exchange アクティビティは、PSCredential オブジェ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[メールボックスの設定] 入力変数 (続く)

変数	説明
	クトなどのオブジェクトを参照するパラメーターを渡すことができません。プレーンテキストは、このデータ型を必要とするパラメーターの SecureString オブジェクトに自動的に変換されます。 アクティビティ変数からのパラメーターなど、重複したパラメーターや誤った形式の JSON を指定するアクティビティを保存しようとすると、警告メッセージが表示されます。 **注:** ForceUpgrade などのスイッチパラメーターを渡す場合は、`"parameter":"true"` の形式を使用する必要があります。

出力変数

[メールボックスの設定] 出力変数

変数	説明
result	**success** または **failure**。
エラー	操作が失敗した場合のメッセージを入力します。

条件

[メールボックスの設定] 条件

条件	説明
成功	アクティビティは、指定されたメールボックスの設定を変更することに成功しました。
失敗	アクティビティは、指定されたメールボックスの設定を変更することに失敗しました。

[F5 ネットワーク管理] アクティビティパック

オーケストレーションは、プール、プール メンバー、およびプールに含まれる仮想サーバーなど、F5 ロード バランサーの要素を構成するためのカスタムアクティビティを提供します。

すべての F5 カスタムアクティビティは、F5 ネットワーク管理アプリケーションのアプリケーションスコープ内にあり、オーケストレーション - F5 ネットワーク管理プラグインによってアクティブ化されます。このアクティビティは要求によってアクティブ化される必要があります。

ServiceNow は REST Web サービスアクティビティテンプレートから作成されたカスタム F5 アクティビティを提供します。このアクティビティを使用すると、次のタスクを実行できます。

- プールの追加、削除、または確認。
- プール メンバーの追加、削除、または識別。
- 仮想サーバーの追加または削除。
- 仮想サーバーへのプロファイルの追加。
- VLAN、irule、プール、および永続用仮想サーバーの設定。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[F5 プール メンバーの追加] アクティビティ

[F5 プール メンバーの追加] アクティビティは、メンバーを F5 ロード バランサー プールに追加します。

このアクティビティは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して作成されています。ワークフローエディターでアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、カスタムアクティビティ > **Active Directory**.

REST 設定

- **REST** メッセージ：F5 プール メンバーシップ管理
- **REST** 関数：post

入力変数

[F5 プール メンバーの追加] 入力変数

変数	説明
PoolName	このプールの名前 (例：testPool)。
F5IPAddress	F5 コンソールの IP アドレス。
MemberName	プール メンバーの IP アドレスとポート (192.168.2.19:80 など)。

出力変数

[F5 プール メンバーの追加] 出力変数

変数	説明
result	success または failure。
status_code	HTTP ステータスコード。
エラー	REST エラー。
output	REST 出力。

条件

[F5 プール メンバーの追加] 条件

条件	説明
成功	アクティビティは、F5 ロード バランサー プール メンバーを正常に追加しました。
失敗	アクティビティは、F5 ロード バランサー プール メンバーを追加できませんでした。

[F5 プール メンバーの取得] アクティビティ

[F5 プール メンバーの取得] アクティビティはプール メンバーを返し、プールのステータスを確認します。

このアクティビティを使用して、プール メンバーが正しく作成されたことを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このアクティビティは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して作成されています。ワークフローエディターでアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、カスタムアクティビティ > **Active Directory**.

REST 設定

- **REST** メッセージ：F5 プール メンバーシップ管理
- **REST** 関数：get

入力変数

[F5 プール メンバーの取得] 入力変数

変数	説明
PoolName	このプールの名前 (例：testPool)。
F5IPAddress	F5 コンソールの IP アドレス。

出力変数

[F5 プール メンバーの取得] 出力変数

変数	説明
MembersArray	返されたプール メンバーの IP アドレスとポートのアレイ (192.168.2.19:80 など)。
status_code	HTTP ステータスコード。
エラー	REST エラー。
result	success または failure。
output	REST 出力。

条件

[F5 プール メンバーの取得] 条件

条件	説明
成功	アクティビティは、F5 ロード バランサー プール メンバーを正常に返しました。
失敗	アクティビティは、F5 ロード バランサー プール メンバーを返すことができませんでした。

[F5 仮想サーバーの削除] アクティビティ

[F5 仮想サーバーの削除] アクティビティは、F5 ロード バランサー プールから仮想サーバーを削除します。

このアクティビティは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して作成されています。ワークフローエディターでアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、カスタムアクティビティ > **Active Directory**.

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

REST 設定

- **REST** メッセージ：F5 VIP 管理
- **REST** 関数：delete

入力変数

[F5 仮想サーバーの削除] 入力変数

変数	説明
F5IPAddress	F5 コンソールの IP アドレス。
name	仮想サーバーの名前 (例：testVIP)。

出力変数

[F5 仮想サーバーの削除] 出力変数

変数	説明
result	success または failure。
status_code	HTTP ステータスコード。

条件

[F5 仮想サーバーの削除] 条件

条件	説明
成功	アクティビティは、F5 ロード バランサー プールから仮想サーバーを正常に削除しました。
失敗	アクティビティは、F5 ロード バランサー プールから仮想サーバーを削除できませんでした。

[F5 プールの確認] アクティビティ

[F5 プールの確認] アクティビティはプールのステータスを確認して、トラフィックを受け入れることができるかどうかを判断します。

このアクティビティを使用して、作成したばかりのプールが適切な設定で稼働しているかどうかを判断します。

このアクティビティは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して作成されています。ワークフローエディターでアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、カスタムアクティビティ > **Active Directory**.

REST 設定

- **REST** メッセージ：F5 プール管理
- **REST** 関数：get

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力変数

[F5 プールの確認] 入力変数

変数	説明
F5IPAddress	F5 コンソールの IP アドレス。
PoolName	このプールの名前 (例：testPool)。

出力変数

[F5 プールの確認] 出力変数

変数	説明
result	success または failure。
status_code	HTTP ステータスコード。
エラー	REST エラー。

条件

[F5 プールの確認] 条件

条件	説明
成功	アクティビティは、F5 ロード バランサー プールのステータスを正常に返しました。
失敗	アクティビティは、F5 ロード バランサー プールのステータスを返すことができませんでした。

[仮想サーバーに **F5** プロファイルを追加] アクティビティ

[仮想サーバーに F5 プロファイルを追加] アクティビティは、F5 ロード バランサー プールにアサインされた仮想サーバーにプロファイルを追加します。

このアクティビティは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して作成されています。ワークフローエディターでアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、カスタムアクティビティ > **Active Directory**.

REST 設定

- **REST** メッセージ：F5 VIP プロファイル管理
- **REST** 関数：post

入力変数

[仮想サーバーへの **F5** プロファイルの追加] 入力変数

変数	説明
name	仮想サーバーの名前 (例：testVIP)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[仮想サーバーへの **F5** プロファイルの追加] 入力変数 (続く)

変数	説明
F5IPAddress	F5 コンソールの IP アドレス。
VirtualServerName	仮想サーバーの名前 (例：testVIP)。

出力変数

[仮想サーバーへの **F5** プロファイルの追加] 出力変数

変数	説明
result	success または failure。
output	REST 出力。
status_code	HTTP ステータスコード。

条件

[仮想サーバーへの **F5** プロファイルの追加] 条件

条件	説明
成功	アクティビティは、仮想サーバーに F5 ロード バランサー プールを正常に追加しました。
失敗	アクティビティは、仮想サーバーに F5 ロード バランサー プールを追加できませんでした。

[F5 仮想サーバーの変更] アクティビティ

[F5 仮想サーバーの変更] アクティビティは、F5 ロード バランサー プールにアサインされた仮想サーバーを irule と VLAN で設定します。

このアクティビティは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して作成されています。ワークフローエディターでアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、カスタムアクティビティ > **Active Directory**.

REST 設定

- **REST** メッセージ：F5 VIP 管理
- **REST** 関数：put

入力変数

[F5 仮想サーバーの変更] 入力変数

変数	説明
name	仮想サーバーの名前 (例：testVIP)。
F5IPAddress	F5 コンソールの IP アドレス。
irule	仮想サーバー用 irule (例：_sys_https_redirect)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[F5 仮想サーバーの変更] 入力変数 (続く)

変数	説明
	• **pool**：仮想サーバーのプール名 (例：testPool)。 • **persistent**：仮想サーバーの永続的プロファイル (例：cookie)。
vlans	仮想サーバー用 VLAN (例：internal)。

出力変数

[F5 仮想サーバーの変更] 出力変数

変数	説明
result	success または failure。
status_code	HTTP ステータスコード。
output	REST 出力。

条件

[F5 仮想サーバーの変更] 条件

条件	説明
成功	アクティビティは、F5 ロード バランサー プールにアサインする仮想サーバーを正常に設定しました。
失敗	アクティビティは、F5 ロード バランサー プールにアサインする仮想サーバーを設定できませんでした。

[F5 仮想サーバーの追加] アクティビティ

[F5 仮想サーバーの追加] アクティビティは仮想サーバーを追加します。

このアクティビティは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して作成されています。ワークフローエディターでアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、カスタムアクティビティ > **Active Directory**.

REST 設定

- **REST** メッセージ：F5 プール メンバーシップ管理
- **REST** 関数：post

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力変数

[F5 仮想サーバーの追加] 入力変数

変数	説明
name	仮想サーバーの名前 (例：testVIP)。
説明	仮想サーバーの説明。
ipProtocol	仮想サーバーに使用されるプロトコル (例：tcp)。
destination	仮想サーバーの IP アドレスとポート番号 (192.168.4.20:80 など)。
mask	仮想サーバーのサブネット マスク (255.255.255.255 など)。
F5IPAddress	F5 コンソールの IP アドレス。
sourceAddressTranslation	ソース アドレス変換モード。

出力変数

[F5 仮想サーバーの追加] 出力変数

変数	説明
result	success または failure。
status_code	HTTP ステータスコード。
エラー	REST エラー。
output	REST 出力。

条件

[F5 仮想サーバーの追加] 条件

条件	説明
成功	アクティビティは仮想サーバーを正常に追加しました。
失敗	アクティビティは仮想サーバーを追加できませんでした。

[F5 プール メンバーの削除] アクティビティ

[F5 プール メンバーの削除] アクティビティは、F5 ロード バランサー プール メンバーを削除します。

このアクティビティは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して作成されています。ワークフローエディターでアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、カスタムアクティビティ > **Active Directory**.

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

REST 設定

- **REST** メッセージ：F5 プール メンバーシップ管理
- **REST** 関数：delete

入力変数

[F5 プール メンバーの削除] 入力変数

変数	説明
PoolName	このプールの名前 (例：testPool)。
F5IPAddress	F5 コンソールの IP アドレス。
MemberName	プール メンバーの IP アドレスとポート (192.168.2.19:80 など)。

出力変数

[F5 プール メンバーの削除] 出力変数

変数	説明
result	success または failure。
status_code	HTTP ステータスコード。
エラー	REST エラー。

条件

[F5 プール メンバーの削除] 出力変数

条件	説明
成功	アクティビティは、F5 ロード バランサー プール メンバーの削除に成功しました。
失敗	アクティビティは、F5 ロード バランサー プール メンバーの削除に失敗しました。

[F5 プールの削除] アクティビティ

[F5 プールの削除] アクティビティは、F5 ロード バランサー プールを削除します。

このアクティビティは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して作成されています。ワークフローエディターでアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、カスタムアクティビティ > **Active Directory**.

REST 設定

- **REST** メッセージ：F5 プール管理
- **REST** 関数：delete

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力変数

[F5 プールの削除] 入力変数

変数	説明
F5IPAddress	F5 コンソールの IP アドレス。
PoolName	このプールの名前 (例：testPool)。

出力変数

[F5 プールの削除] 出力変数

変数	説明
result	success または failure。
エラー	REST エラー。
status_code	HTTP ステータスコード。

条件

[F5 プールの削除] 条件

条件	説明
成功	アクティビティは、F5 ロード バランサー プールを正常に削除しました。
失敗	アクティビティは、F5 ロード バランサー プールを削除できませんでした。

自動翻訳

[F5 プールの追加] アクティビティ

[F5 プールの追加] アクティビティは、F5 ロード バランサー プールを作成します。

このアクティビティを使用して、プール メンバーが正しく作成されたことを確認します。

このアクティビティは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して作成されています。ワークフローエディターでアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、カスタムアクティビティ > **Active Directory**.

REST 設定

- **REST** メッセージ：F5 プール管理
- **REST** 関数：post

入力変数

[F5 プールの追加] 入力変数

変数	説明
PoolName	このプールの名前 (例：testPool)。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[F5 プールの追加] 入力変数 (続く)

変数	説明
F5IPAddress	F5 コンソールの IP アドレス。
MemberName	プール メンバーの IP アドレスとポート (192.168.2.19:80 など)。

出力変数

[F5 プールの追加] 出力変数

変数	説明
result	success または failure。
status_code	HTTP ステータスコード。
エラー	REST エラー。
output	REST 出力。

条件

[F5 プールの追加] 条件

条件	説明
成功	アクティビティは、F5 ロード バランサー プールの作成に成功しました。
失敗	アクティビティは、F5 ロード バランサー プールの作成に失敗しました。

自動翻訳

Infoblox DDI アクティビティパック

このアクティビティパックは、ServiceNow オーケストレーションを使用して Infoblox DDI 管理をサポートします。

Infoblox DDI アクティビティパックは、DNS と DHCP を統合して、ネットワークで使用される IP アドレスを管理します。カスタムオーケストレーションアクティビティは、Infoblox Web API (WAPI) REST Web サービスを使用して Infoblox GRID サーバーにアクセスします。

重要:
Infoblox サーバー経由で IP アドレスを管理するには、完全に機能する MID サーバーが必要です。

Jakarta リリース以降、Infoblox アクティビティパックはバージョン 2 に更新されます。この更新では、ネットワーク データの可視化を制限する Infoblox ネットワーク ビューがサポートされます。ビュー パラメーターは、クエリー パラメーターまたはペイロード コンテンツとして渡され、特定のビューで操作できます。バージョン 2 では、統合エンドポイントで使用する WAPI のバージョンの指定もサポートされています。

Infoblox でのサポート対象：

- REST メッセージの WAPI バージョン 2.0
- NIOS アプライアンス バージョン 7.0

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
Infoblox DDI アクティビティとワークフローを使用するには、オーケストレーション - Infoblox DDI アクティビティパック プラグインのアクティブ化を要求する必要があります。

Infoblox アクティビティ用の REST 認証情報を作成する

すべての Infoblox アクティビティでは、Infoblox DDI サーバーから IP アドレスを管理するために REST 認証情報が必要です。

始める前に
この手順を開始する前に、次のことを確認してください。

- 適切に設定され、稼働している Infoblox DDI Grid サーバー。
- Infoblox DDI サーバーで定義された REST 認証情報。

必要なロール：admin

このタスクについて
Infoblox の各アクティビティが Infoblox サーバーのアクセス管理機能にアクセスするために使用できる ServiceNow インスタンスで REST 認証情報レコードを作成する必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > オーケストレーション > 認証情報 をクリックし、[新規] をクリックします。
2. 認証情報タイプのリストで、[基本認証情報] を選択します。
3. **InfobloxCred** などの論理名を使用して認証情報レコードを作成します。
4. 新しい認証情報レコードのヘッダー バーを右クリックし、コンテキストメニューから **[sys_id** のコピー] を選択します。
   ブラウザのセキュリティ対策によってこの機能が制限される場合は、ブラウザの説明に従って sys_id をコピーします。
5. sys_id を使用する各アクティビティの **[restCredentials]** 入力フィールドに貼り付けます。

Infoblox ワークフロー

Infobox DDI アクティビティパックには、IP アドレスを予約および登録するワークフローと IP アドレスをリリースするワークフローの 2 つのワークフローが含まれています。

これらのワークフローにアクセスするには、 ワークフロー > ワークフローエディター をクリックし、[ワークフロー] タブを選択します。ワークフローをクリックして開き、ワークフロー ヘッダーの情報アイコンをクリックして、プロパティ ダイアログ ボックスを表示します。

IPAM で Infoblox IP アドレスを予約/登録

このワークフローを使用すると、IPv4 アドレスを登録したり、IPAM 上で次に使用可能な IP アドレスを要求したりできます。必要に応じて、DNS で IP アドレスを登録するために使用することもできます。このワークフローで使用されるカスタム Infoblox アクティビティは、次のとおりです。

- IPAM IP アドレスを登録
- IPAM IP アドレスを予約
- DNS A レコードを予約
- ネットワークの詳細情報を取得

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[Infoblox IP アドレスを予約/登録] 入力変数

フィールド	説明
Infoblox サーバー	Infoblox DDI サーバーの IP アドレス。
ネットワーク	ターゲット IP アドレスを含むネットワーク。
ゾーン	登録されている IP アドレスの DNS ゾーン。
REST 認証情報	ServiceNow インスタンスの REST 認証情報の sys_id。
DNS ホスト名	IP アドレスが登録されている DNS サーバー マシンの名前。
IPv4 アドレス	予約または登録されている IP アドレス。

Infoblox による IPAM 予約のリリース

このワークフローを使用すると、IPv4 アドレスに関連付けられたすべての IPAM 予約をリリース (削除) できます。このワークフローで使用されるカスタム Infoblox アクティビティは、次のとおりです。

- IPAM IP 予約のリスト
- DNS レコードリスト表示
- DNS の削除
- IPAM の削除

[Infoblox による IPAM 予約のリリース] 入力変数

フィールド	説明
REST 認証情報	ServiceNow インスタンスからの REST 認証情報の sys_id。
削除する IP	リリースする IP アドレス。
Infoblox サーバー	Infoblox DDI サーバーの IP アドレス。

Infoblox のロールと権限

Infoblox サーバー上のさまざまなリソースにアクセスするために Infoblox アクティビティが必要とするロールと権限を定義します。

アドミングループ

Infoblox サーバーのアドミングループは次の 3 種類です。

- スーパーユーザー
- デフォルト
- 制限付きアクセス

Infoblox サーバーで特定の操作を実行するには、制限付きアクセス ユーザーは、ユーザーインターフェイスまたは API のいずれかを使用して、任意のリソースに対する最小限の特権を持っている必要があります。これらの特権は、読み取りおよび読み取り/書き込みアクセスに基づいています。詳細については、『Infoblox NIOS 管理ガイド』の「アドミングループについて」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

権限階層

1. ユーザー：ユーザーは複数のグループに参加できます。
2. グループ：グループには多くのロールがあります。
3. ロール：各ロールは特定のリソース権限で構成されます。

必須権限

ServiceNow Infoblox アクティビティパックには、次のリソースに対する適切な読み取り権限および読み取り/書き込み権限が必要です。

- ネットワーク
- DHCP
- DNS
- IPAM

この例では、それぞれに対するデフォルトの DHCP admin ロール、そのリソース、および関連するアクセス権限を示しています。

Infoblox の権限



Infoblox DHCP アクティビティ

Infoblox DHCP アクティビティは、ネットワークの DHCP 用に予約された IP アドレスを管理します。

このようなアクティビティを使用すると、ネットワークの DHCP 割り当てに使用される IP アドレスの予約、リスト化、または削除を行えます。

[DHCP による **IP v4** アドレス範囲の予約] アクティビティ

[DHCP による IP v4 アドレス範囲の予約] アクティビティは、DHCP 使用のための IP アドレス範囲を予約します。

DHCP アクティビティでは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して Infoblox DDI Grid サーバー で IP アドレスを管理します。これらのアクティビティは、REST 機能を備えた MID サーバーを使用できるように設定されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Infoblox DDI** > **DHCP**.

入力変数

[DHCP による **IP v4** アドレス範囲の予約] 入力変数

変数	説明
InfobloxServer	Infoblox DDI グリッド サーバーの名前。
startIpAddress	予約する範囲の IPv4 アドレスの先頭。
endIpAddress	予約する範囲の IPv4 アドレスの終了。
restCredentials	ServiceNow インスタンスの REST 認証情報の sys_id。
api_version	統合エンドポイントに使用する WAPI のバージョンを定義します。デフォルト値は **2.0** です。 注: このフィールドは必須です。フィールドが空の場合、オーケストレーションアクティビティは失敗します。
view	Infoblox ネットワーク ビューの名前。デフォルト値は デフォルト です。 注: フィールドが空の場合、操作はデフォルト ビュー内のものとして扱われます。

出力変数

[DHCP による **IP v4** アドレス範囲の予約] 出力変数

変数	説明
DHCPIpAddressRange	予約済み IPv4 アドレスの範囲。
エラー	発生した REST エラーのメッセージを表示します。

条件

[DHCP による **IP v4** アドレス範囲の予約] 条件

変数	説明
成功	アクティビティが指定された IPv4 アドレス範囲を正常に予約しました。
失敗	アクティビティが指定された IPv4 アドレス範囲を予約できませんでした。

[DHCP による **IP** 予約の削除] アクティビティ

[DHCP による IP 予約の削除] アクティビティは、IPv4 または IPv6 アドレス範囲のいずれかを使用して DHCP で IP 予約を削除します。

自動化では、次のいずれかのアクティビティから削除する Infoblox DHCP オブジェクトを取得できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- DHCP IP 予約のリスト
- DHCP 予約 IPv4 アドレス範囲

DHCP アクティビティでは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して Infoblox DDI Grid サーバー で IP アドレスを管理します。これらのアクティビティは、REST 機能を備えた MID サーバーを使用できるように設定されています。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Infoblox DDI** > **DHCP**.

入力変数

[DHCP による **IP** 予約の削除] 入力変数

変数	説明
InfobloxServer	Infoblox DDI グリッド サーバーの名前。
ipToDelete	削除する IP アドレス範囲は、次のようなフォームです。 範囲/<暗号化コード>:<開始範囲>/<終了範囲>/デフォルト
restCredentials	ServiceNow インスタンスの REST 認証情報の sys_id。
api_version	統合エンドポイントに使用する WAPI のバージョンを定義します。デフォルト値は **2.0** です。 **注:** このフィールドは必須です。フィールドが空の場合、オーケストレーションアクティビティは失敗します。

出力変数

[DHCP による **IP** 予約の削除] 出力変数

変数	説明
DHCPDeletedIpRange	削除された IP アドレスの範囲。
エラー	発生した REST エラーのメッセージを表示します。

条件

[DHCP による **IP** 予約の削除] 条件

変数	説明
成功	アクティビティが指定された IP アドレス範囲を正常に削除しました。
失敗	アクティビティが指定された IP アドレス範囲を削除できませんでした。

[DHCP IP 予約のリスト] アクティビティ

[DHCP IP 予約のリスト] アクティビティは、特定の InfoBlox サーバー上のすべての DHCP 範囲予約のリストを生成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

DHCP アクティビティでは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して Infoblox DDI Grid サーバー で IP アドレスを管理します。これらのアクティビティは、REST 機能を備えた MID サーバーを使用できるように設定されています。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Infoblox DDI** > **DHCP**.

入力変数

[DHCP IP 予約のリスト] 入力変数

変数	説明
InfobloxServer	Infoblox DDI グリッド サーバーの名前。
restCredentials	ServiceNow インスタンスの REST 認証情報の sys_id。
api_version	統合エンドポイントに使用する WAPI のバージョンを定義します。デフォルト値は **2.0** です。 **注:** このフィールドは必須です。フィールドが空の場合、オーケストレーションアクティビティは失敗します。
view	Infoblox ネットワーク ビューの名前。デフォルト値は デフォルト です。 **注:** フィールドが空の場合、操作はビューなしで行われ、すべてのビューからデータを含む値が返されます。

出力変数

[DHCP IP 予約のリスト] 出力変数

変数	説明
参照	この形式による DHCP アドレス範囲のアレイの参照値。`範囲/<暗号化コード>:<開始範囲>/<終了範囲>/デフォルト`
ネットワーク	IP アドレス範囲を含むネットワークのアドレス。
network_view	ネットワークに関連付けられたルーティング ドメインが戻されました。

条件

[DHCP IP 予約のリスト] 条件

変数	説明
成功	アクティビティが正常に DHCP IP アドレス範囲のアレイを返しました。
失敗	アクティビティが DHCP IP アドレス範囲のアレイを返すことができませんでした。

Infoblox DNS アクティビティ

Infoblox DNS アクティビティは、Infoblox DDI グリッド サーバーを使用してネットワーク内の DNS レコードを管理します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のアクティビティを使用すると、Infoblox サーバーで管理されている DNS レコードを登録、リスト表示、または削除できます。

[DNS C レコードリスト表示] アクティビティ

[DNS C レコードリスト表示] アクティビティは、指定された Infoblox サーバーからすべての標準 (CNAME) レコードを取得します。

DNS アクティビティでは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して Infoblox DDI グリッド サーバー で DNS レコードを管理します。これらのアクティビティは、REST 機能を備えた MID サーバーを使用できるように設定されています。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Infoblox DDI** > **DNS**.

入力変数

[DNS C レコードリスト表示] 入力変数

変数	説明
InfobloxServer	Infoblox DDI グリッド サーバーの名前。
restCredentials	ServiceNow インスタンスの REST 認証情報の sys_id。
api_version	統合エンドポイントに使用する WAPI のバージョンを定義します。デフォルト値は **2.0** です。 **注:** このフィールドは必須です。フィールドが空の場合、オーケストレーションアクティビティは失敗します。
view	Infoblox ネットワーク ビューの名前。デフォルト値は デフォルト です。 **注:** フィールドが空の場合、操作はビューなしで行われ、すべてのビューからデータを含む値が返されます。

出力変数

[DNS C レコードリスト表示] 出力変数

変数	説明
エラー	発生した REST エラーのメッセージを表示します。
参照	DNS CNAME レコードの参照値。例：record:cname/ZG5zLmJpbmRfY25hbWUkLl9kZWZhdWx0LmNvbS50ZXN0LmNuYW1l:cname.test.com/default
cannonicalName	CNAME レコード。
name	返されるネットワークオプションの名前 (例：*domain-name-server*)。
view	DNS データの割り当てられたビュー。特定のゾーンには複数のビューがあり、クエリーのソースの IP アドレスに応じてアクセスします。このアクティビティの DNS データの [デフォルト] ビューはネットワーク ビューです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

条件

[DNS C レコードリスト表示] 条件

変数	説明
成功	アクティビティが DNS C レコードを正常にリスト表示しました。
失敗	アクティビティが DNS C レコードをリスト表示できませんでした。

[DNS A レコードの登録] アクティビティ

[DNS A レコードの登録] アクティビティは、指定された Infoblox サーバーに DNS A レコードを作成します。

DNS アクティビティでは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して Infoblox DDI グリッド サーバー で DNS レコードを管理します。これらのアクティビティは、REST 機能を備えた MID サーバーを使用できるように設定されています。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Infoblox DDI** > **DNS**.

入力変数

[DNS A レコードの登録] 入力変数

変数	説明
InfobloxServer	Infoblox DDI グリッド サーバーの名前。
ネットワーク	レコードに登録する IP アドレス範囲を含むネットワークのアドレス。
hostName	このレコード内の IP アドレスに関連付けられている実際のサーバー マシンの名前。
zone	作成中のレコードに関連付けられている DNS ゾーン。
ipAddress	このレコードに登録されている特定の IP アドレス。
restCredentials	ServiceNow インスタンスの REST 認証情報の sys_id。
api_version	統合エンドポイントに使用する WAPI のバージョンを定義します。デフォルト値は **2.0** です。 **注:** このフィールドは必須です。フィールドが空の場合、オーケストレーションアクティビティは失敗します。
view	Infoblox ネットワーク ビューの名前。デフォルト値は デフォルト です。 **注:** フィールドが空の場合、操作はデフォルト ビュー内のものとして扱われます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力変数

[DNS A レコードの登録] 出力変数

変数	説明
エラー	発生した REST エラーのメッセージを表示します。
DNSARecord	次の形式で表される登録済みレコードの名前：*record:host/<encrypted code>:<network name>/default*。

条件

[DNS A レコードの登録] 条件

変数	説明
成功	アクティビティが DNS A レコードを正常に作成しました。
失敗	アクティビティが DNS A レコードを作成できませんでした。

[DNS C レコードの登録] アクティビティ

[DNS C レコードの登録] アクティビティは、指定された Infoblox サーバーに DNS (CNAME) 標準レコードを作成します。

DNS アクティビティでは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して Infoblox DDI グリッド サーバー で DNS レコードを管理します。これらのアクティビティは、REST 機能を備えた MID サーバーを使用できるように設定されています。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Infoblox DDI** > **DNS**.

入力変数

[DNS C レコードの登録] 入力変数

変数	説明
InfobloxServer	Infoblox DDI グリッド サーバーの名前。
cname	作成する DNS 標準レコード。*c_name* 値で表示します。
recordName	作成するレコードの名前。
zone	作成する標準レコードを含む DNS ゾーン。
restCredentials	ServiceNow インスタンスの REST 認証情報の sys_id。
api_version	統合エンドポイントに使用する WAPI のバージョンを定義します。デフォルト値は **2.0** です。 **注:** このフィールドは必須です。フィールドが空の場合、オーケストレーションアクティビティは失敗します。
view	Infoblox ネットワーク ビューの名前。デフォルト値は デフォルト です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[DNS C レコードの登録] 入力変数 (続く)

変数	説明
	注: フィールドが空の場合、操作はデフォルト ビュー内のものとして扱われます。

出力変数

[DNS C レコードの登録] 出力変数

変数	説明
エラー	発生した REST エラーのメッセージを表示します。
DNSCRecord	次の形式で表される登録済み CNAME レコードの名前：*record:cname/<encrypted code>:<network name>/default*。

条件

[DNS C レコードの登録] 条件

変数	説明
成功	アクティビティが標準 DNS レコードを正常に作成しました。
失敗	アクティビティが標準 DNS レコードを作成できませんでした。

[DNS レコードリスト表示] アクティビティ

[DNS レコードリスト表示] アクティビティは、特定の InfoBlox サーバー上のすべての DNS エントリーのリストを生成します。

DNS アクティビティでは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して Infoblox DDI グリッド サーバー で DNS レコードを管理します。これらのアクティビティは、REST 機能を備えた MID サーバーを使用できるように設定されています。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Infoblox DDI** > **DNS**.

入力変数

[DNS レコードリスト表示] 入力変数

変数	説明
InfobloxServer	Infoblox DDI グリッド サーバーの名前。
restCredentials	ServiceNow インスタンスの REST 認証情報の sys_id。
api_version	統合エンドポイントに使用する WAPI のバージョンを定義します。デフォルト値は **2.0** です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[DNS レコードリスト表示] 入力変数 (続く)

変数	説明
	注: このフィールドは必須です。フィールドが空の場合、オーケストレーションアクティビティは失敗します。
view	Infoblox ネットワーク ビューの名前。デフォルト値は デフォルト です。 注: フィールドが空の場合、操作はビューなしで行われ、すべてのビューからデータを含む値が返されます。

出力変数

[DNS レコードリスト表示] 出力変数

変数	説明
参照	DNS レコードの参照値。例：record:cname/ZG5zLmJpbmRfY25hbWUkLl9kZWZhdWx0LmNvbS50ZXN0LmNuYW1l:cname.test.com/default
configure_for_dhcp	DHCP 固定アドレス オブジェクトのステータスを返します。
host	DNS レコードが関連付けられているホスト マシン。
ipv4addr	DNS レコードに関連付けられた予約済み IPv4 アドレス。
name	返されるネットワーク オプションの名前。たとえば、参照 例の DNS レコードオブジェクトの名前は *cname.test.com* です。
view	DNS データの割り当てられたビュー。特定のゾーンには複数のビューがあり、クエリーのソースの IP アドレスに応じてアクセスします。このアクティビティの DNS データの [デフォルト] ビューはネットワーク ビューです。
エラー	発生した REST エラーのメッセージを表示します。

条件

[DNS レコードリスト表示] 条件

変数	説明
成功	アクティビティが使用可能なすべての DNS レコードを正常にリスト表示しました。
失敗	アクティビティが使用可能な DNS レコードリスト表示に失敗しました。

[DNS の削除] アクティビティ

[DNS の削除] アクティビティは、C および A レコードなど、Infoblox サーバーから任意のタイプの DNS レコードを削除します。

DNS アクティビティでは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して Infoblox DDI グリッド サーバー で DNS レコードを管理します。これらのアクティビティは、REST 機能を備えた MID サーバーを使用できるように設定されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Infoblox DDI** > **DNS**.

注:
削除されたレコードを復元するよりも新しいレコードを作成するほうが簡単です。

入力変数

[DNS の削除] 入力変数

変数	説明
InfobloxServer	Infoblox DDI グリッド サーバーの名前。
RecordToDelete	削除する DNS レコードの名前。レコードは次の形式で表示されます。 *record:cname/ZG5zLmJpbmRfY25hbWUkL19kZWZhdWx0LmNvbS50ZXN0LmNuYW1l:cname.test.com/default*
restCredentials	ServiceNow インスタンスの REST 認証情報の sys_id。
api_version	統合エンドポイントに使用する WAPI のバージョンを定義します。デフォルト値は **2.0** です。 注: このフィールドは必須です。フィールドが空の場合、オーケストレーションアクティビティは失敗します。

出力変数

[DNS の削除] 出力変数

変数	説明
DeletedRecord	削除された DNS レコードの名前。
エラー	発生した REST エラーのメッセージを表示します。

条件

[DNS の削除] 条件

変数	説明
成功	アクティビティが指定された DNS レコードを正常に削除しました。
失敗	アクティビティが指定された DNS レコードの削除に失敗しました。

[Infoblox IPAM] アクティビティ

[Infoblox IPAM] アクティビティは、Infoblox DDI グリッド サーバーを使用してネットワーク内の IP アドレスを管理します。

次のアクティビティを使用すると、IP アドレスを登録、予約、リスト表示、または削除できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[IPAM IP アドレスを登録] アクティビティ

[IPAM IP アドレスを登録] アクティビティは、Infoblox IPAM を使用してネットワークに IP アドレスを登録します。

このアクティビティの出力は InfoBlox IP アドレス レコードを生成します。これは、次の形式の他の IPAM 関数で使用できます。fixedaddress/<暗号化キー>:<予約済み IP アドレス>/<ビュー>。

IPAM アクティビティでは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して Infoblox DDI グリッド サーバー で IP アドレスを管理します。これらのアクティビティは、REST 機能を備えた MID サーバーを使用できるように設定されています。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Infoblox DDI** > **IPAM**.

入力変数

[IPAM IP アドレスを登録] 入力変数

変数	説明
InfobloxServer	Infoblox DDI グリッド サーバーの名前。
macAddress	この IP アドレスが登録されているコンピュータの Mac アドレス。
ipAddress	登録する特定の IP アドレス。
ネットワーク	登録された IP アドレスを含むネットワークのアドレス。
restCredentials	ServiceNow インスタンスの REST 認証情報の sys_id。
api_version	統合エンドポイントに使用する WAPI のバージョンを定義します。デフォルト値は **2.0** です。 **注:** このフィールドは必須です。フィールドが空の場合、オーケストレーションアクティビティは失敗します。
view	Infoblox ネットワーク ビューの名前。デフォルト値は デフォルト です。 **注:** フィールドが空の場合、操作はデフォルト ビュー内のものとして扱われます。

出力変数

[IPAM IP アドレスを登録] 出力変数

変数	説明
エラー	発生した REST エラーのメッセージを表示します。
IPAddressRecord	登録された IP アドレスの IPAM レコード。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

条件

[IPAM IP アドレスを登録] 条件

変数	説明
成功	アクティビティが指定された IP アドレスを正常に登録しました。
失敗	アクティビティが指定された IP アドレスを登録できませんでした。

[IPAM IP アドレスを予約] アクティビティ

[IPAM IP アドレスを予約] アクティビティは、Infoblox IPAM を使用してネットワーク内の IP アドレスを予約します。

このアクティビティの出力は InfoBlox IP アドレス レコードを生成します。これは、次の形式の他の IPAM 関数で使用できます。fixedaddress/<暗号化キー>:<予約済み IP アドレス>/<ビュー>。

IPAM アクティビティでは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して Infoblox DDI グリッド サーバー で IP アドレスを管理します。これらのアクティビティは、REST 機能を備えた MID サーバーを使用できるように設定されています。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Infoblox DDI** > **IPAM**.

入力変数

[IPAM IP アドレスを予約] 入力変数

変数	説明
InfobloxServer	Infoblox DDI グリッド サーバーの名前。
macAddress	この IP アドレスが予約されているコンピュータの Mac アドレス。
ネットワーク	予約された IP アドレスを含むネットワークのアドレス。Infoblox サーバーは、このネットワークから次に利用可能な IP アドレスを予約します。
restCredentials	ServiceNow インスタンスの REST 認証情報の sys_id。
api_version	統合エンドポイントに使用する WAPI のバージョンを定義します。デフォルト値は **2.0** です。 **注:** このフィールドは必須です。フィールドが空の場合、オーケストレーションアクティビティは失敗します。
view	Infoblox ネットワーク ビューの名前。デフォルト値は デフォルト です。 **注:** フィールドが空の場合、操作はデフォルト ビュー内のものとして扱われます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力変数

[IPAM IP アドレスを予約] 出力変数

変数	説明
エラー	発生した REST エラーのメッセージを表示します。
IPAddressRecord	予約された IP アドレスの IPAM レコード。
IPAddress	予約する IP アドレスを選択します。

条件

[IPAM IP アドレスを予約] 条件

変数	説明
成功	アクティビティが指定された IP アドレスを正常に予約しました。
失敗	アクティビティが指定された IP アドレスを予約できませんでした。

[IPAM IP 予約のリスト] アクティビティ

[IPAM IP 予約のリスト] アクティビティは、指定された InfoBlox サーバー内のすべての IP アドレスのアレイを戻します。

IPAM アクティビティでは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して Infoblox DDI グリッド サーバー で IP アドレスを管理します。これらのアクティビティは、REST 機能を備えた MID サーバーを使用できるように設定されています。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Infoblox DDI** > **IPAM**.

入力変数

[IPAM IP 予約のリスト] 入力変数

変数	説明
InfobloxServer	Infoblox DDI グリッド サーバーの名前。
restCredentials	ServiceNow インスタンスの REST 認証情報の sys_id。
api_version	統合エンドポイントに使用する WAPI のバージョンを定義します。デフォルト値は **2.0** です。 **注:** このフィールドは必須です。フィールドが空の場合、オーケストレーションアクティビティは失敗します。
view	Infoblox ネットワーク ビューの名前。デフォルト値は デフォルト です。 **注:** フィールドが空の場合、操作はビューなしで行われ、すべてのビューからデータを含む値が返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力変数

このアクティビティの出力は、次の形式で予約済み IP アドレスのアレイを生成します。fixedaddress/<暗号化キー>:<予約済み IP アドレス>/<ビュー>。

[IPAM IP 予約のリスト] 出力変数

変数	説明
参照	アドレスのアレイに含まれる予約済み IP アドレスの参照値。fixedaddress/ZG5zLmZpeGVkX2FkZHJlc3MkMTAuMC4xMDMuMTEuMC4u:0.0.0.11/default" ipv4addr: "0.0.0.11"
ipv4addr	予約済み IPv4 アドレス。
network_view	ネットワークに関連付けられたルーティング ドメインが戻されました。
エラー	発生した REST エラーのメッセージを表示します。

条件

[IPAM IP 予約のリスト] 条件

変数	説明
成功	アクティビティが Infoblox サーバーから予約済み IP アドレスのリストを正常に取得しました。
失敗	アクティビティが Infoblox サーバーから予約済み IP アドレスのリストを取得できませんでした。

[IPAM の削除] アクティビティ

[IPAM の削除] アクティビティは、指定された InfoBlox サーバー内の IP アドレスを削除します。

IPAM アクティビティでは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して Infoblox DDI グリッド サーバー で IP アドレスを管理します。これらのアクティビティは、REST 機能を備えた MID サーバーを使用できるように設定されています。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Infoblox DDI** > **IPAM**.

入力変数

[IPAM の削除] 入力変数

変数	説明
InfobloxServer	Infoblox DDI グリッド サーバーの名前。
itemToDelete	次の形式で IP アドレスを削除します。fixedaddress/<暗号化キー>:<予約済み IP アドレス>/<ビュー>。
restCredentials	ServiceNow インスタンスの REST 認証情報の sys_id。
api_version	統合エンドポイントに使用する WAPI のバージョンを定義します。デフォルト値は **2.0** です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[IPAM の削除] 入力変数 (続く)

変数	説明
	注: このフィールドは必須です。フィールドが空の場合、オーケストレーションアクティビティは失敗します。

出力変数

[IPAM の削除] 出力変数

変数	説明
DeletedRecord	削除された IP アドレスの IPAM レコード。
エラー	発生した REST エラーのメッセージを表示します。

条件

[IPAM の削除] 条件

変数	説明
成功	アクティビティが指定された IP アドレスを正常に削除しました。
失敗	アクティビティが指定された IP アドレスを削除できませんでした。

Infoblox ネットワーク アクティビティ

Infoblox ネットワーク アクティビティは、Infoblox DDI グリッド サーバーを使用してネットワークを管理します。

次のアクティビティを使用すると、Infoblox サーバー上のネットワークを作成、リスト表示、または削除できます。

[ネットワークを作成] アクティビティ

[ネットワークを作成] アクティビティは、指定した Infoblox サーバーに新しいネットワークを作成します。

ネットワーク アクティビティでは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して Infoblox DDI グリッド サーバー でネットワーク アドレスを管理します。これらのアクティビティは、REST 機能を備えた MID サーバーを使用できるように設定されています。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Infoblox DDI** > ネットワーク.

入力変数

[ネットワークを作成] 入力変数

変数	説明
InfobloxServer	Infoblox DDI グリッド サーバーの名前。
ネットワーク	作成するネットワークのアドレス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ネットワークを作成] 入力変数 (続く)

変数	説明
restCredentials	ServiceNow インスタンスの REST 認証情報の sys_id。
api_version	統合エンドポイントに使用する WAPI のバージョンを定義します。デフォルト値は **2.0** です。 注: このフィールドは必須です。フィールドが空の場合、オーケストレーションアクティビティは失敗します。
view	Infoblox ネットワーク ビューの名前。デフォルト値は デフォルト です。 注: フィールドが空の場合、操作はデフォルト ビュー内のものとして扱われます。

出力変数

[ネットワークを作成] 出力変数

変数	説明
NetworkCreated	作成されたネットワークのアドレス。
エラー	発生した REST エラーのメッセージを表示します。

条件

[ネットワークを作成] 条件

変数	説明
成功	アクティビティがネットワークを正常に作成しました。
失敗	アクティビティがネットワークを作成できませんでした。

[ネットワークの詳細情報を取得] アクティビティ

[ネットワークの詳細情報を取得] アクティビティは、Infoblox サーバー上の特定のネットワークに関する情報を取得します。

ネットワーク アクティビティでは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して Infoblox DDI グリッド サーバー でネットワーク アドレスを管理します。これらのアクティビティは、REST 機能を備えた MID サーバーを使用できるように設定されています。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Infoblox DDI** > ネットワーク.

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力変数

[ネットワークの詳細情報を取得] 入力変数

変数	説明
InfobloxServer	Infoblox DDI グリッド サーバーの名前。
ネットワーク	詳細を確認するネットワークのアドレス。
restCredentials	ServiceNow インスタンスの REST 認証情報の sys_id。
api_version	統合エンドポイントに使用する WAPI のバージョンを定義します。デフォルト値は **2.0** です。 **注:** このフィールドは必須です。フィールドが空の場合、オーケストレーションアクティビティは失敗します。
view	Infoblox ネットワーク ビューの名前。デフォルト値は デフォルト です。 **注:** フィールドが空の場合、操作はデフォルト ビュー内のものとして扱われます。

出力変数

このアクティビティの出力変数は、ネットワークの詳細を特定するために使用される Infoblox サーバー上のオブジェクトです。詳細については、Infoblox のマニュアルを参照してください。

[ネットワークの詳細情報を取得] 出力変数

変数	説明
エラー	発生した REST エラーのメッセージを表示します。
NetworkOptions	*`NetworkOptions`* アレイには次の属性が含まれます。 • *`reference`*：要求されたネットワークの参照値。この値の形式は次のとおりです。`network/ZG5zLm5ldHdvcmskMTAuMS4wLjAvMTYvMA:10.1.0.0%2F1` • *`options`*：*`options`* アレイには次の属性が含まれます。 ◦ *`name`*：返されるネットワークオプションの名前 (例：*`domain-name-server`*)。 ◦ *`num`*：オプションのインデックス番号。たとえば、*`domain-name-server`* のインデックスは *`6`* です。 ◦ *`use_option`*：DHCP オプションをネットワーク階層のこのレベルで使用するかどうかを示します。この値を **True** に設定すると、グリッド レベルの DHCP オプションがネットワーク レベルでこのオプションに上書きされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ネットワークの詳細情報を取得] 出力変数 (続く)

変数	説明
	◦ *value*：このオプションに使用する値。たとえば、*domain-name-server* オプションの値はサーバーマシンの IP アドレスです。 ◦ *vendor_class*：ネットワークオブジェクトのクラス。オプションには、**DHCP**、**DNS**、または **IPAM** があります。

条件

[ネットワークの詳細情報を取得] 条件

変数	説明
成功	アクティビティが Infoblox サーバーからネットワークの詳細情報を正常に取得しました。
失敗	アクティビティが Infoblox サーバーからネットワークの詳細情報を取得できませんでした。

[ネットワークの削除] アクティビティ

[ネットワークの削除] アクティビティは、Infoblox サーバーからネットワークを削除します。

ネットワーク アクティビティでは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して Infoblox DDI グリッド サーバー でネットワーク アドレスを管理します。これらのアクティビティは、REST 機能を備えた MID サーバーを使用できるように設定されています。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Infoblox DDI** > ネットワーク.

入力変数

[ネットワークの削除] 入力変数

変数	説明
InfobloxServer	Infoblox DDI グリッド サーバーの名前。
networkToDelete	Infoblox サーバーから削除するネットワークの参照番号。この値を取得するには、[登録されたネットワークをリスト] アクティビティを使用するか、[ネットワークを作成] アクティビティを使用してネットワークを作成します。ネットワークの参照値の例：*network/ZG5zLm5ldHdvcmskMTUuMC40NS4wLzI0LzA:15.0.45.0/24/default*。
restCredentials	ServiceNow インスタンスの REST 認証情報の sys_id。
api_version	統合エンドポイントに使用する WAPI のバージョンを定義します。デフォルト値は **2.0** です。 **注:** このフィールドは必須です。フィールドが空の場合、オーケストレーションアクティビティは失敗します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力変数

[ネットワークの削除] 出力変数

変数	説明
DeletedNetwork	Infoblox サーバーから削除したネットワークの参照番号。
エラー	発生した REST エラーのメッセージを表示します。

条件

[ネットワークの削除] 条件

変数	説明
成功	アクティビティがネットワークを正常に削除しました。
失敗	アクティビティがネットワークを削除できませんでした。

[登録されたネットワークをリスト] アクティビティ

[登録されたネットワークをリスト] アクティビティは、Infoblox サーバーに関連付けられているすべてのネットワークを取得します。

ネットワーク アクティビティでは、REST Web サービスアクティビティテンプレートを使用して Infoblox DDI グリッド サーバー でネットワーク アドレスを管理します。これらのアクティビティは、REST 機能を備えた MID サーバーを使用できるように設定されています。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **Infoblox DDI** > ネットワーク.

入力変数

[アクティビティ] 入力変数

変数	説明
InfobloxServer	Infoblox DDI グリッド サーバーの名前。
restCredentials	ServiceNow インスタンスの REST 認証情報の sys_id。
api_version	統合エンドポイントに使用する WAPI のバージョンを定義します。デフォルト値は **2.0** です。 **注:** このフィールドは必須です。フィールドが空の場合、オーケストレーションアクティビティは失敗します。
view	Infoblox ネットワーク ビューの名前。デフォルト値は デフォルト です。 **注:** フィールドが空の場合、操作はビューなしで行われ、すべてのビューからデータを含む値が返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力変数

[アクティビティ] 出力変数

変数	説明
参照	登録されたネットワークの参照値。
ネットワーク	ネットワーク アドレス。
network_view	ネットワークに関連付けられたルーティング ドメインが戻されました。
エラー	発生した REST エラーのメッセージを表示します。

条件

アクティビティ条件

変数	説明
成功	アクティビティが Infoblox サーバーで利用可能な登録済みネットワークのリストを正常に取得しました。
失敗	アクティビティが Infoblox サーバーで利用可能な登録済みネットワークのリストを取得できませんでした。

PowerShell アクティビティパック

PowerShell は Windows .NET Framework をベースとして開発されたもので、Windows マシンとアプリケーションの管理のコントロールおよび自動化を目的としています。

オーケストレーションは、PowerShell アクティビティデザイナーテンプレートで作成されたカスタム PowerShell アクティビティを提供します。これらのアクティビティは、以前のリリースと同じ名前で PowerShell アクティビティと同じ機能を実行し、すべての新しいワークフローのこれらのアクティビティを置き換えます。このカスタムアクティビティにより、ワークフローアドミニストレーターは入力変数と出力変数をデータバスに保存できます。

注:
従来の PowerShell アクティビティで作成された以前のバージョンの既存のワークフローは、Geneva にアップグレードすると正常に機能し続けます。ただし、すべての新しいワークフローでこれらのカスタム PowerShell アクティビティを使用する必要があります。

Yokohama リリース以降、PowerShell アクティビティパックには、次の更新があります。

- 統合ハブ 機能を活用する新しい PowerShell プローブ (V2)
- PowerShell スクリプトにデバッグ ステートメントを挿入し、実行時に結果メッセージを生成する機能

PowerShell カスタムアクティビティを使用するには、オーケストレーション - PowerShell プラグインのアクティブ化を要求する必要があります。これらのアクティビティは、[カスタム] タブのワークフローエディターで使用できます。[カスタムアクティビティ] ツリーを展開し、使用するアクティビティで [PowerShell] カテゴリーを選択します。

ServiceNow は PowerShell 3.0 ～ 5.1 をサポートしています。

PowerShell アクティビティデザイナー

PowerShell アクティビティは、Microsoft PowerShell を使用してホストからワークフローにデータを返すように設定されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このテンプレートを使用するには、Classic Orchestration を購入する必要があります。アクティビティデザイナーでのツールの使用の詳細については、次のリソースを参照してください。

- Orchestration activity designer
- Create input variables
- 解析ルールを作成する

ServiceNow は PowerShell 3.0 ～ 5.1 をサポートしています。

PowerShell プロトコルとトラブルシューティング

PowerShell は、Windows Management Instrumentation (WMI) および Windows Remote Management (WinRM) プロトコルを使用して、オーケストレーションアクティビティがリモート Windows ホストでコマンドを実行できるようにします。

Windows Management Instrumentation (WMI)

WMI は、コンピュータ システム、ネットワーク、またはエンタープライズから管理データを取得するローカルやリモートのアプリケーションまたはスクリプトに対して、統一されたインターフェイスを提供します。WMI には次のコンポーネントが含まれます。

- 管理対象オブジェクトと **WMI** プロバイダー：WMI プロバイダーは、WMI の 1 つまたは複数の管理対象オブジェクトを監視する COM オブジェクトです。管理対象オブジェクトは、ハード ディスク ドライブ、ネットワーク アダプタ、データベースシステム、オペレーティング システム、プロセス、サービスなどの論理的または物理的なエンタープライズ コンポーネントです。
- **WMI** インフラストラクチャ：WMI インフラストラクチャは、WMI サービス (winmgmt) とも呼ばれる Microsoft Windows オペレーティング システム コンポーネントです。WMI インフラストラクチャは WMI コアと WMI リポジトリで構成されています。WMI リポジトリは、WMI 名前空間によって編成されています。WMI サービスは、システム起動時に、root\default、root\cimv2、root\subscription などの名前空間を作成し、Win32 クラスや WMI システム クラスなどのクラス定義のデフォルト セットをプリインストールします。システム上に存在する残りの名前空間は、オペレーティング システムまたは製品の他の部分のプロバイダーによって作成されます。
- **WMI**のコンシューマ：WMI コンシューマは、WMI インフラストラクチャとやり取りする管理アプリケーションまたはスクリプトです。管理アプリケーションは、WMI の COM API またはスクリプト API のいずれかを呼び出して、クエリーを実行したり、データを列挙したり、プロバイダー メソッドを実行したり、イベントを登録したりすることができます。

WMI のインストールと構成

MID サーバーがターゲット ホストに対して正常にリモート接続するには、TCP ポート 135 を開けておく必要があります。Windows ファイアウォールは Windows Management Instrumentation (DCOM-In) と呼ばれる WMI 接続用の受信ルールを自動的に作成します。

Windows Remote Management (WinRM)

WinRM は、WS 管理プロトコル、さまざまなベンダーのハードウェアとオペレーティング システムが相互運用できるようにする標準の Simple Object Access Protocol (SOAP) プロトコルの Microsoft 実装です。

WinRM には次のコンポーネントが含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- **WinRM** スクリプト **API**：このスクリプト API を使用すると、オーケストレーションは WS 管理プロトコル操作を実行するスクリプトを使用し、リモート コンピュータからデータを取得できます。
- **WMI** サービス：WMI サービスは WinRM と並行して実行され続け、要求されたデータまたは制御を WMI プラグインを介して提供します。データの取得は、Win32_Process などの標準 WMI クラスから引き続き行えます。

WinRM 構成

WinRM は Windows 2008 R2 以降のオペレーティング システムで自動的にインストールされますが、使用前に設定する必要があります。

1. コマンド プロンプトで **winrm quickconfig** と入力します。このコマンドは大文字と小文字を区別しません。
2. コンソールに [これらの変更を行いますか **[y/n]?]** と表示された場合は、**[y]** と入力します。

   `winrm quickconfig` コマンドは次の操作を実行します。

   - WinRM サービスを開始し、サービスのスタートアップ タイプを [自動スタート] に設定します。
   - 任意の IP アドレスで HTTP または HTTPS のいずれかを使用して、WS 管理プロトコルを送受信するポートのリスナーを設定します。
   - 現在のユーザー プロファイルのファイアウォール例外を作成します。

MID サーバーの PowerShell ファイル

PowerShell 関数は、PowerShell スクリプト モジュール (*.psm1) ファイル名拡張子を使用するスクリプトファイル (*.ps1) に保存されます。

PowerShell 関数は、次のアクティビティパックに含まれる PowerShell MID サーバースクリプトファイルによって使用されます。

- Active Directory
- Exchange
- SCCM
- PowerShell

PSScript.ps1

このスクリプトは、認証情報のテスト、パスワードの暗号化、オーケストレーションアクティビティデザイナーまたは MID スクリプトファイルで設定されたスクリプトの実行など、いくつかのタスクを実行します。ただし、この文書は、PSScript.ps1 がリモート ホストへのアクセスをテストするために credential.psm1 モジュールを使用する方法について説明します。

通常、PowerShell 変数は、PowerShell 実行コマンドで直接使用するか、指定した MID サーバースクリプトファイルの引数として使用します。*credType* など、PSScript.ps1 に渡される特別な変数があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

実行パラメーターで **credType** を使用する



PowerShell credTypes

PowerShell 認証情報タイプ：

タイプ	説明
WMI	testCredentialWMI
Exchange	testCredentilExchange
AD	testCredentilAD
SCCM	testCredentilSCCM

PSScrip.ps1 スクリプトに認証情報タイプが渡されない場合、MID サーバーは、ターゲット ホストへのアクセスをテストするために WMI テスト関数をデフォルトに設定します。認証情報タイプを使用する場合、MID サーバーはその認証情報タイプに対応するテスト関数を実行します。

終了コード

次の終了コードは、PSScript.ps1 スクリプトから返され、MID サーバーのログ ファイルに記録されます。

PSScript.ps1 終了コード

タイプ	テスト関数
0	PowerShell コマンド/スクリプトが正常に実行されました。
1	テストは正常に終了しましたが、コマンド/スクリプトの実行に失敗しました。
2	不正な構文がスクリプトに渡されました。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PSScript.ps1 終了コード (続く)

タイプ	テスト関数
3	MID サーバーサービス アカウントを含むすべての認証情報がコマンド/スクリプトを実行できませんでした。
4	テストに合格し、アクティビティを実行しましたが、エラーが返されました。ユーザーの例が見つかりません。

DiagnosticsUtil.psm1

MID サーバーはこのモジュール ファイルを使用して、PowerShell スクリプトを使用してオーケストレーションアクティビティのデバッグをサポートする PowerShell ロギングを実行します。デバッグ ステートメントをカスタム スクリプトに直接追加することもできます。

PowerShell 診断ユーティリティ

ユーティリティ	説明
SNCLog-DebugInfo	PowerShell スクリプトまたは PowerShell オーケストレーションアクティビティ用のデバッグ メッセージを記録します。例： • `SNCLog-DebugInfo -message "My debug message..."` • `SNCLog-DebugInfo "My debug message"`
SNCLog-ParameterInfo	関数のパラメーター値を記録します。`"function getHostName{ param( [String] $target )"` の場合、PowerShell ハッシュテーブルは、実行する関数を示す文字列と、それぞれの関数パラメーターの値です。例： • 単一パラメーターを持つ関数：`SNCLog-ParameterInfo @("Running getHostName", $target)` **注:** デバッグ メッセージは、`'Running getHostName $target:[actual value of $target]'` となります。 • 複数のパラメーターを持つ関数：`SNCLog-ParameterInfo @("Running functionName", $param1, $param2, $param3)`
SNCObfuscate-Value	セキュリティ上の理由から値を暗号化するには、このユーティリティを使用します。関数には `"$variableName":***` と表示されます。*** は難読化された値です。例： `SNCObfuscate-Value $password`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PowerShell 診断ユーティリティ (続く)

ユーティリティ	説明
	注: デバッグ メッセージは `"$password : ***"` となります。

Credentials.psm1

MID サーバーはこのモジュール ファイルを使用して、ターゲット ホストへのアクセスをテストします。MID サーバーは、PowerShell アクティビティで認証情報タイプ **credType** が定義されるまで、次のアクセス タイプ関数を使用して自身の認証情報テーブル内に保存されているすべての Windows 認証情報間をループします。ServiceNow で作成されたすべての PowerShell アクティビティは、特定の認証情報タイプを使用するようにハードコードされています。その結果、MID サーバーは指定された関数に対する認証情報アクセスのみをテストします。

PowerShell のテスト関数

関数	説明
testCredentialWMI	*`Get-WMI`* オブジェクトを使用して、ターゲット ホストで指定されたユーザーとパスワードをテストします。
testCredentilAD	組み込まれている *`DirectoryEntry`* オブジェクトを使用して、ターゲットホストで指定されたユーザーとパスワードをテストします。
testCredentialExchange	指定されたユーザーとパスワードをテストして Exchange ホストでセッションを作成します。このテストでは、リモート ホストで組み込まれている PowerShell リモート機能を使用します。WinRM は Exchange サーバー上にデフォルトで設定されます。
testCredentialSCCM	指定されたユーザーとパスワードをテストして、SCCM サーバーでセッションを作成します。このテストでは、リモート ホストで組み込まれている PowerShell リモート機能を使用します。このテストでは、WinRM を設定する必要があります。
testNoCredentialAccessWMI	*`Get-WMI`* オブジェクトを使用して、ターゲット ホストで指定されたユーザーとパスワードをテストします。**credType** が使用されない場合にこのテストを使用します。

注:
これらの機能のいずれかを使用してテストに合格すると、その認証情報が PowerShell スクリプト/コマンドの実行に使用されます。これらの機能を使用してターゲット ホストへのアクセスのテストに失敗した場合、MID サーバーは MID サーバーサービスのアカウントで PowerShell スクリプト/コマンドを実行します。

次の図は、PowerShell アクティビティの対象となるホストでの認証情報の選択動作の依存関係を示しています。ターゲット ホストが MID サーバーの IP アドレスまたはホスト名の場合、MID サーバーは認証情報テーブルのすべての認証情報をバイパスし、MID サーバーサービスのアカウントを使用します。ターゲット ホストが MID サーバーではない場合、すべての Windows 認証情報が最初

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

に使用されます。PowerShell アクティビティの実行時に認証情報テーブルのすべての認証情報が失敗した場合、MID サーバーは MID サーバーサービス アカウントを使用します。

PowerShell 認証情報の選択基準



ActiveDirectory.psm1

このモジュール ファイルには、Active Directory アクティビティパックに付属する PowerShell スクリプトで使用される関数が保存されています。

Exchange.psm1

このモジュール ファイルには、Exchange アクティビティパックに付属する PowerShell スクリプトで使用される関数が保存されています。

SCCM.psm1

このモジュール ファイルには、SCCM アクティビティパックに付属する PowerShell スクリプトで使用される関数が保存されています。

PowerShell のトラブルシューティング

認証とアクセス拒否のエラーにより、PowerShell アクティビティがターゲット ホストでコマンドを実行できなくなる可能性があります。

オーケストレーション PowerShell アクティビティによる認証エラー、リモート プロシージャ コール (RPC) サーバーが使用できない場合、またはアクセスが拒否された場合のトラブルシューティングに次の手順を使用します。ローカル MID サーバーサービス アカウントの認証情報を含む、すべての認証情報に Powershell スクリプト/コマンドの実行に適したアクセス権限がない場合、認証失敗エラーが表示されます。ターゲット ホストに到達できない場合、同じエラーが表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

認証エラーメッセージ



Active Directory アクティビティの認証エラー

次の例では、[AD オブジェクトを作成] アクティビティを使用して、PowerShell の認証エラーのトラブルシューティングを説明します。

始める前に

必須ロール：Active Directory のアカウントにアクセスおよび作成する権限

このタスクについて

使用しているアカウントにアクティビティの実行に適した権限があることを確認します。

手順

1. アクティビティを実行するアカウントを使用してターゲット マシンにログオンします。
   このマシンに Active Directory ツールをインストールする必要があります。
2. Active Directory のユーザーとコンピュータのアプリケーションを起動します。
3. Active Directory オブジェクトを作成する OU に移動します。
4. オブジェクトの作成を試みます。

   指定したユーザーでこの手順が成功した場合、認証失敗の原因は次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ユーザー名が無効です。
- 入力したパスワードが間違っています。
- ドメインコントローラーに到達できません。

注:
このエラーの MID サーバーログにリストされているリターン コードの大部分は **1** および **3** です。これは、Active Directory アクティビティが WMI または WinRM ではなく ADSI プロバイダーを使用するためです。エラー コード **1** は、アカウントはテスト アカウントにコネクトしたけれども、スクリプトの実行に失敗したことを意味します。

```
Attempting to use credential with username 'service-now\joel.zamallo
Running command:-> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powers
rShell\PSScript.ps1' -computer '10.11.144.230'   -script 'C:\Users\j
useCred $true -isDiscovery $false -debug $true; exit $LASTEXITCODE}"
Thread name is Powershell is executing...
The exit value from waitFor() is 1
The status code returned from running the command is 1
```

エラー コード **3** は、MID サーバーが MID サーバーサービス アカウントで PowerShell アクティビティを実行しようとしたけれども、失敗したことを意味します。

```
worker-Standard:PowershellProbe DEBUG: Thread name is Powershell is executing...
Gobbling stdout: Powershell is executing... Gobbled: <powershell>
Gobbling stdout: Powershell is executing... Gobbled: <output>
Gobbling stdout: Powershell is executing... Gobbled: </output>
Gobbling stdout: Powershell is executing... Gobbled: </powershell>
worker-Standard:PowershellProbe DEBUG: The exit value from waitFor() is 3
worker-Standard:PowershellProbe DEBUG: The status code returned from running the command is 3
worker-Standard:PowershellProbe DEBUG: Queuing Powershell Windows - Powershell (nodes: 3)
worker-Standard:PowershellProbe Sending to queue: Powershell,Windows - Powershell (nodes:
worker-Standard:PowershellProbe Document: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><results probe
<error>Authentication failure with the local MID server service credential.</error>
```

Exchange アクティビティの認証失敗

次の例では、[メールボックスの作成] アクティビティを使用して、PowerShell の認証エラーのトラブルシューティングを説明します。

始める前に
必須ロール：Exchange サーバー上のメールボックスにアクセスおよび作成する権限

手順

1. 使用しているアカウントに PowerShell アクティビティの実行に適した権限があることを確認します。
2. Exchange 管理シェル (EMS) がインストールされているマシンにログオンします。
3. New-mailbox Exchange コマンドレットを使用してユーザーを作成します。

Exchange で新しいユーザーを作成する

```
[PS] C:\Windows\system32>
[PS] C:\Windows\system32>
[PS] C:\Windows\system32>
[PS] C:\Windows\system32>
[PS] C:\Windows\system32>New-Mailbox -Name 'Test P. Smith' -Alias 'test.smith' -OrganizationalUnit 'discolab2.service-no
w.com/Managed Objects/Users/San Diego' -UserPrincipalName 'test.smith@discolab2.service-now.com' -SamAccountName 'test.s
mith' -FirstName 'Test' -Initials 'P' -LastName 'Smith' -Password 'System.Security.SecureString' -ResetPasswordOnNextLog
on $false_
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

指定した認証情報でこの手順が成功した場合、失敗の原因は次の可能性があります。

- ユーザー名が無効です。
- 入力したパスワードが間違っています。
- Exchange サーバーに到達できません。

4. Exchange サーバーに到達できない場合は、MID サーバーログを調べます。
Exchange アクティビティは WinRM を使用して Exchange サーバーにアクセスするため、ログにはトラブルシューティングの詳細情報が表示されます。

> **注:**
> このエラーは「**WinRM** が要求を処理できない」ことを示しているわけではないことを確認します。

リモート プロシージャ コール **(RPC)** サーバーが使用不可、またはアクセスが拒否される

通常、WinRM または WMI を使用する PowerShell スクリプト/コマンドを実行すると、このエラーが記録されます。

考えられるエラーの原因

ターゲット ホストには、次のいずれかの問題があります。

- WinRM が設定されていません。
- ファイアウォールは、TCP ポート 135 (WMI) または HTTP/HTTPS と TCP ポート5985 (WinRM) を介したホストへのアクセスをブロックします。
- WMI を使用して複数のホストにホッピングすることで発生する Kerberos の問題。

WinRM エラーの例

Exchange アクティビティパックの [メールボックスの作成] アクティビティで、MID サーバーサービスの認証情報を使用した認証に関連する ECC キューにエラーが発生しました。これは、ターゲット ホストが MID サーバーでない場合、MID サーバーの認証情報が最後に使用されるために発生しました。

認証失敗エラーメッセージ



MID サーバーログは、MID サーバーが特定の認証情報でアクティビティを実行しようとしたけれども成功せず、終了コード 1 を受信したことを示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

MID サーバーのエラー コード



[ドメインを統合] アクティビティ

[ドメインを統合] アクティビティは、Windows コンピュータをドメインに統合します。

コンピュータがすでにドメインのメンバーである場合、このアクティビティはコンピュータを変更せずに完了します。ドメインの統合にはユーザー名とパスワードが必要です。このユーザーには、ドメイン管理権限またはコンピュータをドメインに結合する権限を付与する必要があります。

注:
このアクティビティによって、Geneva より前のリリースで使用可能な同じ名前の Powershell アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Geneva にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは PowerShell アクティビティデザイナーで作成されており、ワークフローアドミニストレーターは入力変数と出力変数をデータバスに保存できます。

入力変数

[ドメインを統合] 入力変数

変数	説明
ホスト名	ドメインを統合する Windows サーバーのホスト名または IP アドレス。
ドメイン	結合するドメインの名前。
Domain_user	ドメイン管理権限またはコンピュータをドメインに結合させる権限を持つユーザーの名前。
Domain_user_password	ドメイン管理権限またはコンピュータをドメインに結合させる権限を持つユーザー用のパスワード。

出力変数

[ドメインを統合] 出力変数

変数	説明
result	**success** または **failure**。
errorMessage	アクティビティデザイナーの解析ソースからの *executionResult.errorMessages*。この変数が NULL 以外の場合、操作は失敗します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

条件

[ドメインを統合] 条件

条件	説明
成功	アクティビティがコンピュータをドメインに統合させることに成功しました。
失敗	アクティビティがコンピューターをドメインに統合させることに失敗しました。

[Windows アプリケーションをインストール] アクティビティ

[Windows アプリケーションをインストール] アクティビティは、Windows ターゲット マシンの MSI パッケージからアプリケーションをインストールします。

注:
このアクティビティによって、Geneva より前のリリースで使用可能な同じ名前の Powershell アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Geneva にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは PowerShell アクティビティデザイナーで作成されており、ワークフローアドミニストレーターは入力変数と出力変数をデータバスに保存できます。

入力変数

[Windows アプリケーションをインストール] 入力変数

変数	説明
hostname	サービスがインストールされるターゲット Windows マシンのホスト名または IP アドレス。DNS の解決を使用する MID サーバー機能を使用して、ホスト名を IP アドレスに解決します。
installerpath	インストーラーへのパス。インストーラーは、MID サーバーとターゲット マシン (ローカル ドライブ、UNC パス、マップされたドライブなど) の両方に表示される任意のマシン上に配置することができます。
インストーラー	インストーラー ファイルの名前 (例：winzip150.msi)。インストーラーは MSI パッケージにする必要があります。
arguments	MSI パッケージへのコマンド ライン引数を含むパラメーター。このような名前=値のペアは、スペースで区切られています。たとえば、引数は次のように表示されます。INSTALLDIR=c:\myinstallfolder ADDDESKTOPICON=0。このような引数は、実際にインストールされている MSI が定義するものによって異なります。引数がない場合は、フィールドを空のままにします。

出力変数

[Windows アプリケーションをインストール] 出力変数

変数	説明
result	**success** または **failure**。
errorMessage	アクティビティデザイナーの解析ソースからの *executionResult.errorMessages*。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

条件

アクティビティ状況は、ワークフロー エンジンがアクティビティを処理する方法を指示します。

[Windows アプリケーションをインストール] 条件

名前	説明
成功	Windows アプリケーションがターゲット マシンに正常にインストールされました。
失敗	Windows アプリケーションがターゲット マシンにインストールできませんでした

WMI Windows インストーラー プロバイダーを有効にする

[Windows アプリケーションをインストール] アクティビティを使用して Windows マシンにソフトウェアをインストールするには、すべてのターゲット マシンで WMI Windows インストーラー プロバイダーを有効にします。

始める前に

- MID サーバー、ターゲット マシン、およびインストーラー ソース マシンは、同じ Active Directory ドメイン上に配置することをお勧めします。ただし、これらのコンピュータが別々のドメイン上にある場合、それらのドメイン間で信頼関係 を確立する必要があります。
- インストーラー パスが UNC ファイル共有 マシンである場合、ターゲット コンピュータの Active Directory アカウントは、委任のために信頼される必要があります。この構成の手順については、Windows アプリケーションのインストールとアンインストール のコミュニティの投稿を参照してください。

このタスクについて

> **注:**
> このツールをデフォルトで提供する Windows オペレーティング システムのリストについては、「WMI プロバイダー 」を参照してください。

手順

1. コントロール パネルを開きます。
2. [プログラムの追加と削除] に移動します。
3. **[Windows** コンポーネントの追加と削除] を選択します。
4. [管理とモニタリング ツール] をダブルクリックします。

   この操作により、追加選択を表示するセカンダリ ウィンドウが開きます。
5. **[WMI Windows** インストーラー プロバイダー] チェック ボックスをオンにします。
6. **[OK]** をクリックして Windows コンポーネント ウィザード ウィンドウに戻ります。
7. [次へ **(Next)]** をクリックします。
   このプロセスを完了するには、Windows インストール CD を要求される場合があります。

[サービス状態を変更] アクティビティ

[サービス状態を変更] アクティビティは、リモート システム上の Windows サービスを開始または停止します。

このアクティビティによって、Istanbul より前のリリースで使用可能な同じ名前の Powershell アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Istanbul にアップグレードした後も引き続き正

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは、Powershell アクティビティテンプレートを使用して作成されました。これにより、ワークフローアドミニストレーターは、入力変数と出力変数をデータバスに保管できます。

入力変数

[サービス状態を変更] 入力変数

変数	説明
hostname	サービスがインストールされるターゲット Windows マシンのホスト名または IP アドレス。[DNS の解決] アクティビティを使用して、ホスト名を IP アドレスに解決します。
service	開始または停止する Windows サービスの名前。*service* パラメーターは、影響を受けるサービスの表示名ではなくサービス名です。
状況	サービス状態の変更には、**StartService** または **StopService** の 2 つのアクションがあります。

出力変数

[サービス状態を変更] 出力変数

変数	説明
errorMessage	アクティビティデザイナーの解析ソースからの *executionResult.errorMessages*。エラーが発生しなかった場合、この値は null です。

条件

[サービス状態を変更] 条件

条件	説明
成功	ターゲット サービスが正常に開始または停止されました。
失敗	ターゲット サービスの更新に失敗したか、ターゲット システムでサービスが見つかりませんでした。

[Windows Server を再起動] アクティビティ

[Windows Server を再起動] アクティビティが停止してから、PowerShell を使用して Windows Server を再起動します。

注:
このアクティビティによって、Geneva より前のリリースで使用可能な同じ名前の Powershell アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Geneva にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは、Powershell アクティビティテンプレートを使用して作成されました。これにより、ワークフローアドミニストレーターは、入力変数と出力変数をデータバスに保管できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

入力変数

[Windows Server を再起動] 入力変数

変数	説明
ホスト名	再起動する Windows Server のホスト名または IP アドレス。

出力変数

[Windows Server を再起動] 出力変数

変数	説明
result	**success** または **failure**。
errorMessage	アクティビティデザイナーの解析ソースからの *executionResult.errorMessages*。この変数が NULL 以外の場合、操作は失敗します。

条件

[Windows Server を再起動] 条件

条件	説明
成功	アクティビティが Windows Server の再起動に成功しました。
失敗	アクティビティが Windows Server を再起動できませんでした。

[Windows アプリケーションをアンインストール] アクティビティ

[Windows アプリケーションをアンインストール] アクティビティは、Windows ターゲット マシンからアプリケーションをアンインストールします。

このアクティビティを使用してアンインストールできる唯一のアプリケーションは Windows インストーラーです。

注:
このアクティビティによって、Geneva より前のリリースで使用可能な同じ名前の Powershell アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Geneva にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは、Powershell アクティビティテンプレートを使用して作成されました。これにより、ワークフローアドミニストレーターは、入力変数と出力変数をデータバスに保管できます。

入力変数

[Windows アプリケーションをアンインストール] 入力変数

変数	説明
hostname	アプリケーションをアンインストールする Windows ターゲット マシンのホスト名または IP アドレス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[Windows アプリケーションをアンインストール] 入力変数 (続く)

変数	説明
product	Windows の [プログラムの追加と削除] に表示されるとおりにアンインストールするアプリケーションの名前。

出力変数

[Windows アプリケーションをアンインストール] 出力変数

変数	説明
result	**success** または **failure**。
errorMessage	アクティビティデザイナーの解析ソースからの *executionResult.errorMessages*。この変数が NULL 以外の場合、操作は失敗します。

条件

[Windows アプリケーションをアンインストール] 条件

条件	説明
成功	アクティビティが Windows Server のアプリケーションのアンインストールに成功しました。
失敗	アクティビティが Windows Server のアプリケーションのアンインストールに失敗しました。

プローブアクティビティパック

オーケストレーションは、ServiceNow アクティビティデザイナーを使用してカスタマイズしたアクティビティパックを提供し、ターゲット ホストのプローブを実行して特定の情報を返します。

このようなカスタムアクティビティは プローブアクティビティを作成するで作成されており、ワークフローアドミニストレーターは入力変数と出力変数をデータバスに保存できます。

カスタム プローブアクティビティを使用するには、オーケストレーション- プローブ プラグインのアクティブ化を要求する必要があります。

[DNS 名の解決] アクティビティ

[DNS 名の解決] アクティビティは、IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 (FQDN) を 1 つまたは複数の IP アドレスに解決します。

ドメイン名は MID サーバーを介してドメイン名システム (DNS) に送信され、名前が解決されます。単一の IP アドレスが返される場合は、*resolved_ip* と *resolved_ips* の 2 つの変数に格納されます。複数の IP アドレスが返される場合は、最初の IP アドレスが *resolved_ip* 変数に格納され、すべてのアドレスが *resolved_ips* 変数に格納されます。FQDN ではなく IP アドレスが提供される場合、このアドレスは両方の変数に直接出力されます。ServiceNow インスタンスは、このアクティビティを実行するために [DNS 名の解決] を使用するように設定された MID サーバーにアクセスできる必要があります。

このアクティビティは、Istanbul 以前のリリースで使用可能な同じ名前のアクティビティを置き換えます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Istanbul にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは、プローブアクティビティテンプレートを使用して作成されました。これにより、ワークフローアドミニストレーターは、入力変数と出力変数をデータバスに保管できます。

入力変数

[DNS 名の解決] 入力変数

変数	説明
FQDN	解決する完全修飾ドメイン名または IP アドレス。

出力変数

[DNS 名の解決] 出力変数

変数	説明
ip	解決済み DNS 名の最初の IP アドレス。
ips	解決済みの IP アドレスのカンマ区切りリスト。
result	次のいずれかになります。 • **resolved**：指定した DNS 名を解決できました。 • **unresolved**：指定した DNS 名を解決できませんでした。

条件

[DNS 名の解決] 条件

条件	説明
成功	アクティビティが DNS 名を正常に解決しました。
失敗	アクティビティが DNS 名を解決できませんでした。

[SNMP クエリー] アクティビティ

[SNMP クエリー] アクティビティは SNMP デバイスをクエリーします。

ServiceNow インスタンスは、このアクティビティを実行するために SNMP を使用するように設定された MID サーバーにアクセスできる必要があります。

このアクティビティは、Istanbul 以前のリリースで使用可能な同じ名前のアクティビティを置き換えます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Istanbul にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは、プローブアクティビティテンプレートを使用して作成されました。これにより、ワークフローアドミニストレーターは、入力変数と出力変数をデータバスに保管できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力変数

[SNMP クエリー] 入力変数

変数	説明
hostname	クエリーされている SNMP デバイスのホスト名または IP アドレス。
oids	SNMP デバイスの識別に使用される一意のオブジェクト識別子のリスト。

出力変数

[SNMP クエリー] 出力変数

変数	説明
説明	SNMP オブジェクトの説明。
timeout	クエリーがタイムアウトしたかどうかを示すブーリアン値。
エラー	発生したエラーを示します。エラーが発生しなかった場合、この値は null です。
oid_data	すべての一意のオブジェクト識別子のデータ オブジェクトのアレイ。

条件

[SNMP クエリー] 条件

条件	説明
成功	アクティビティがターゲット デバイス上でクエリーを正常に実行しました。
失敗	アクティビティがターゲット デバイス上でクエリーを実行できませんでした。失敗の原因は、有効な認証情報がない、デバイスにアクセスできないことが考えられます。

SCCM アクティビティパック

Microsoft System Center Configuration Management (SCCM) アクティビティパックは、SCCM サーバー上のソフトウェア展開およびコレクションを管理するために使用できるオーケストレーションアクティビティを提供します。

SCCM オーケストレーションアクティビティを使用すると、SCCM サーバーからソフトウェアを展開および取り消したり、ユーザーとデバイスのコレクションを管理したりすることができます。システムは、オーケストレーションのアクティビティとワークフローを使用して SCCM サーバー上のソフトウェアを管理します。

クライアント ソフトウェア ディストリビューションには、次のものが必要です。

- SCCM 2012 R2 以降。
- Powershell 3.x。
- Powershell リモート機能が有効になっている。
- Windows PowerShell x86 実行ポリシーが非制限モードに設定されている必要がある。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 最新バージョンの SCCM *cmdlet* ライブラリーが SCCM サーバーにインストールされている。
- 認証情報を使用して SCCM サーバーにログオンし、System Center Configuration Manager コンソールからWindows PowerShell を介して 1 回以上接続し、この認証情報のパス変数を設定する。

SCCM アクティビティを要求する

オーケストレーション - System Center Configuration Manager プラグインは、SCCM ホストからソフトウェアを展開し、ユーザーとデバイスのコレクションを管理する SCCM アクティビティパックをインストールします。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
SCCM プラグインは、オーケストレーション - クライアント ソフトウェア ディストリビューション [com.snc.orchestration.sccm_mgnt] プラグインがアクティブ化されると自動的にアクティブ化されますが、個別にアクティブ化することもできます。

> **注:**
> SCCM プラグインのアクティビティは、System Center Configuration Manager のスコープで実行されます。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. [すべてのアプリケーション] ページで [プラグインの要求] をクリックして、Now Support で [プラグインをアクティブ化] フォームを開きます。



3. Now Support で、Now Support サービスポータル サービスカタログ にアクセスするリンクを選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



4. インスタンスを選択します。
5. [アクション] > [プラグインのアクティブ化] を選択します。
6. [プラグインのアクティブ化] フォームで、次の情報を入力します。

[プラグインのアクティブ化] フォーム

フィールド	説明
ターゲットインスタンスは何ですか	プラグインをアクティブ化するインスタンス。
どのプラグインをアクティブ化しますか	アクティブ化するプラグインの名前です。 **注:** 必要なプラグインが表示されない場合、または OEM またはオンプレミスのインスタンスでプラグインをアクティブ化している場合は、[探しているプラグインが表示されていません **(Plugin I'm looking for is not listed)]** チェックボックスをオンにして、プラグインの名前を入力します。
メンテナンスの日時を選択 (Select Maintenance Date and Time)	プラグインをアクティブ化する日時。 **注:** プラグインは、米国太平洋標準時で、毎営業日の朝と夕方の 2 回のバッチでアクティブ化されます。特定の時刻にプラグインをアクティブ化する必要がある場合は、[理由/コメント **(Reason/ Comments)]** フィールドに要求を入力します。

Example

たとえば、 [自分のインスタンス (My Instance)] という名前のインスタンスで CSM Workspace プラグインをアクティブ化するには、次のフォームを参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[プラグインのアクティブ化] フォーム



7. **[Submit** (送信)] を選択します。
   プラグインの要求の詳細については、次を参照してください。 のサービスカタログ [KB0751715] 記事からのプラグインの要求 Now Support ナレッジベース.

SCCM アクティビティ用の MID サーバーの構成

Microsoft System Center Configuration Management (SCCM) アクティビティで MID サーバーを使用するには、SCCM サーバーと通信するように構成します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. ナビゲーションフィルターに **cmdb_ci_dns_name.list** と入力します。
2. [新規] をクリックします。
3. [名前] フィールドに SCCM サーバーの完全修飾ドメイン名 (FQDN) を入力します。
4. フォームヘッダーを右クリックし、[保存] を選択します。
5. **[IP** アドレス] 関連リストで、[新規] をクリックします。
6. **[IP** アドレス] フィールドに、SCCM サーバーの IP アドレスを入力します。
7. **[Nic]** フィールドで、**[eth0]** または任意のネットワークインターフェイスコントローラーを選択します。
8. [ネットマスク] フィールドは空白のままにします。
9. [送信] をクリックします。

[デバイス コレクションに追加] アクティビティ

[デバイスコレクションに追加] アクティビティは、指定されたデバイスを Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) デバイス コレクションに追加します。

[デバイス コレクションに追加] アクティビティは、Powershell アクティビティテンプレートを使用して指定したデバイスを SCCM デバイス コレクションに追加します。アクティビティは、PowerShell 機能を備えた MID サーバーを使用し、`AddToDeviceCollection.ps1` と呼ばれる MID サーバースクリプトを実行してコレクションを編集するように設定されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **System Center Configuration Manager (SCCM)**.

注:
[デバイスコレクションに追加] アクティビティは、前処理スクリプトまたは後処理スクリプトを使用しません。

入力変数

[デバイス コレクションに追加] 入力変数

変数	説明
sccmServer	SCCM サーバーの完全修飾ドメイン名 (FQDN)。
collection	デバイス コレクションの名前。
device	コレクションに追加するデバイスの名前。

出力変数

[デバイス コレクションに追加] 出力変数

変数	説明
output	ワークフロー内の他のアクティビティに渡される値を含む変数。
エラー	アクティビティ出力エラーメッセージを含む変数。

条件

[デバイス コレクションに追加] 条件

条件	説明
成功	アクティビティがデバイスを SCCM デバイス コレクションに正常に追加しました。
失敗	アクティビティがデバイスを SCCM デバイス コレクションに追加できませんでした。

[ユーザー コレクションに追加] アクティビティ

[ユーザー コレクションに追加] アクティビティは、Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) ユーザー コレクションにユーザーを追加します。

[ユーザー コレクションに追加] アクティビティは、Powershell アクティビティテンプレートを使用して SCCM サーバーにアクセスします。アクティビティは、PowerShell 機能を備えた MID サーバーを使用し、*`AddToUserCollection.ps1`* と呼ばれる MID サーバースクリプトを実行してコレクションを編集するように設定されています。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **System Center Configuration Manager (SCCM)**.

注:
[ユーザー コレクションに追加] アクティビティは、前処理スクリプトまたは後処理スクリプトを使用しません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力変数

[ユーザー コレクションに追加] 入力変数

変数	説明
sccmServer	SCCM サーバーの完全修飾ドメイン名 (FQDN)。
collection	ユーザー コレクションの名前。
ユーザー	コレクションに追加するユーザーの名前。

出力変数

[ユーザー コレクションに追加] 出力変数

変数	説明
output	ワークフロー内の他のアクティビティに渡される値を含む変数。
エラー	アクティビティ出力エラーメッセージを含む変数。

条件

[ユーザー コレクションに追加] 条件

成功	アクティビティがユーザーを SCCM ユーザー コレクションに正常に追加しました。
失敗	アクティビティがユーザーを SCCM ユーザー コレクションに追加できませんでした。

[アプリケーションを入手] アクティビティ

[アプリケーションを入手] アクティビティは、Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) サーバーで使用可能なすべてのアプリケーションのリストを返します。

[アプリケーションを入手] アクティビティは、Powershell アクティビティテンプレートを使用して SCCM サーバーのアプリケーションにアクセスします。アクティビティは、PowerShell 機能を備えた MID サーバーを使用し、`GetApplications.ps1` と呼ばれる MID サーバースクリプトを実行するように設定されています。このスクリプトは GET の結果をフィルタリングするため、SCCM サーバーのアプリケーションに対して特定の属性のみが返されます。このような方法で結果をフィルタリングすることで、ペイロードのサイズを制御し、最適なアプリケーション データを提供します。使用可能なアプリケーションのリストは、JSON オブジェクトのアレイとして返されます。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **System Center Configuration Manager (SCCM)**.

注:
[アプリケーションを入手] アクティビティでは、前処理スクリプトは使用されません。

入力変数

[アプリケーションを入手] 入力変数

変数	説明
sccmServer	SCCM サーバーの完全修飾ドメイン名 (FQDN)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力変数

[アプリケーションを入手] アクティビティの出力変数には、*applications* と呼ばれるオブジェクトのアレイおよびエラーメッセージが含まれます。アレイ内の各オブジェクトには、次の表の属性が含まれます。

[アプリケーションを入手] 出力変数

変数	説明
applications	*applications* アレイには次の属性が含まれます。 • *id*：SCCM アプリケーションのプライマリーキー。 • *ciUniqueId*：SCCM アプリケーションの一意の ID。 • *name*：アプリケーションの名前。 • *manufacturer*：アプリケーションのメーカー。 • *version*：アプリケーションのバージョン。 • *isDeployable*：このアプリケーションが展開可能であるかどうかを示す true/false 値。 • *isDeployed*：このアプリケーションがすでに展開されているかどうかを示す true/false 値。 • *numberOfUsersWithApp*：このアプリケーションがインストールされたユーザーの数。 • *numberOfDevicesWithApp*：このアプリケーションがインストールされたデバイスの数。 • *application*：このアプリケーションで上記のデータ セットを含むオブジェクト。このスクリプトを使用し、必要に応じてこのセットから追加データを解析します。
エラー	アクティビティ出力エラーメッセージを含む変数。

条件

[アプリケーションを入手] 条件

変数	説明
成功	アクティビティが SCCM ホストで使用可能なアプリケーションのリストを正常に取得しました。
失敗	アクティビティが SCCM ホストで使用可能なアプリケーションのリストを取得できませんでした。

[展開を取得] アクティビティ

[展開を取得] アクティビティは、Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) サーバーを使用してオーケストレーションによって実行された展開のリストを返します。

[展開を取得] アクティビティは、PowerShell アクティビティテンプレートを使用して SCCM サーバーの展開にアクセスします。アクティビティは、PowerShell 機能を備えた MID サーバーを使用し、ホストの展開を返す *GetDeployments.ps1* と呼ばれる MID サーバースクリプトを実行するように設定されています。このスクリプトは GET の結果をフィルタリングするため、SCCM サーバーの展開に対して特定の属性のみが返されます。このような方法で結果をフィルタリングすることで、

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ペイロードのサイズを制御し、最適な展開データを提供します。使用可能な展開のリストは、JSON オブジェクトのアレイとして返されます。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **System Center Configuration Manager (SCCM)**.

注:
[展開を取得] アクティビティでは、前処理スクリプトは使用されません。

入力変数

[展開を取得] 入力変数

変数	説明
sccmServer	SCCM サーバーの完全修飾ドメイン名 (FQDN)。

出力変数

[展開を取得] 出力変数

変数	説明
deployments	*deployments* アレイには次の属性が含まれます。 • *id*：SCCM アプリケーションのプライマリーキー。 • *applicationId*：SCCM アプリケーションのプライマリーキー。 • *softwareName*：展開されるソフトウェアの名前。 • *collectionId*：SCCM コレクションのプライマリーキー。 • *collectionName*：SCCM コレクションの名前。 • *desiredConfigType*: 可能な値: *Install* (1) および *Uninstall* (2)。 • *deploymentIntent*：展開の目的。可能な値は **Available** (1) および **Required** (2) です。 • *numberSuccess*：展開が正常にインストールされたクライアントの数。 • *numberErrors*：展開のインストール時にエラーが発生したクライアントの数。 • *deployment*：この展開でここにリスト表示される属性のデータセットを含むオブジェクト。後処理スクリプトを使用し、必要に応じてこのセットから追加データを解析します。
エラー	アクティビティ出力エラーメッセージを含む変数。

条件

[展開を取得] 条件

条件	説明
成功	アクティビティが SCCM ホストを使用してオーケストレーションによって実行された展開のリストを正常に取得しました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[展開を取得] 条件 (続く)

条件	説明
失敗	アクティビティが SCCM ホストを使用してオーケストレーションによって実行された展開のリストを取得できませんでした。

[デバイス コレクションを取得] アクティビティ

[デバイス コレクションを取得] アクティビティは、Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) ホストで使用可能なデバイス コレクションのリストを返します。

[デバイス コレクションを取得] アクティビティは、PowerShell アクティビティテンプレートを使用して SCCM サーバーのコレクションにアクセスします。アクティビティは、PowerShell 機能を備えた MID サーバーを使用し、サーバーのデバイス コレクションを返す `GetDeviceCollections.ps1` と呼ばれる MID サーバースクリプトを実行するように設定されています。このスクリプトは GET の結果をフィルタリングするため、SCCM サーバーのデバイス コレクションに対して特定の属性のみが返されます。このような方法で結果をフィルタリングすることで、ペイロードのサイズを制御し、最適なデバイス コレクション データを提供します。使用可能なコレクションのリストは、JSON オブジェクトのアレイとして返されます。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **System Center Configuration Manager (SCCM)**.

注:
[デバイス コレクションを取得] アクティビティでは、前処理スクリプトは使用されません。

入力変数

[デバイス コレクションを取得] 入力変数

変数	説明
sccmServer	SCCM サーバーの完全修飾ドメイン名 (FQDN)。

出力変数

[デバイス コレクションを取得] 出力変数

変数	説明
deviceCollections	*`deviceCollections`* アレイには次の属性が含まれます。 • *`id`*：SCCM デバイスコレクションのプライマリーキー。 • *`name`*：SCCM デバイスコレクションの名前。 • *`collectionType`*：SCCM ユーザーコレクションのタイプ。この場合、値は **device** です。 • *`localMemberCount`*：ローカル SCCM サイトで表示可能なデバイスコレクションメンバーの数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[デバイス コレクションを取得] 出力変数 (続く)

変数	説明
	• *memberCount*：すべてのデバイスコレクションメンバーの数。 • *deviceCollection*：このデバイスコレクションでここにリスト表示される属性のデータセットを含むオブジェクト。後処理スクリプトを使用し、使用するこのセットから追加データを解析します。
エラー	アクティビティ出力エラーメッセージを含む変数。

条件

[デバイス コレクションを取得] 条件

条件	説明
成功	アクティビティが SCCM ホストで使用可能なデバイス コレクションのリストを正常に取得しました。
失敗	アクティビティが SCCM ホストで使用可能なデバイス コレクションのリストを取得できませんでした。

[ユーザー コレクションを取得] アクティビティ

[ユーザー コレクションを取得] アクティビティは、Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) サーバーで使用可能なユーザー コレクションのリストを返します。

[ユーザー コレクションを取得] アクティビティは、PowerShell アクティビティテンプレートを使用して SCCM サーバーのユーザー コレクションにアクセスします。アクティビティは、PowerShell 機能を備えた MID サーバーを使用し、ホストのユーザー コレクションを返す *GetUserCollections.ps1* と呼ばれる MID サーバースクリプトを実行するように設定されています。このスクリプトは GET の結果をフィルタリングするため、SCCM サーバーのユーザー コレクションに対して特定の属性のみが返されます。このような方法で結果をフィルタリングすることで、ペイロードのサイズを制御し、最適なユーザー コレクション データを提供します。使用可能なコレクションのリストは、JSON オブジェクトのアレイとして返されます。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **System Center Configuration Manager (SCCM)**.

注:
[ユーザー コレクションを取得] アクティビティでは、前処理スクリプトは使用されません。

入力変数

[ユーザー コレクションを取得] 入力変数

変数	説明
sccmServer	SCCM サーバーの完全修飾ドメイン名 (FQDN)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力変数

[ユーザー コレクションを取得] 出力変数

変数	説明
userCollections	*userCollections* アレイには次の属性が含まれます。 • *id*：SCCM ユーザーコレクションのプライマリーキー。 • *name*：SCCM ユーザーコレクションの名前。 • *collectionType*：SCCM ユーザーコレクションのタイプ。この場合、値は **user** です。 • *localMemberCount*：ローカル SCCM サイトで表示可能なユーザーコレクションメンバーの数。 • *memberCount*：すべてのユーザーコレクションメンバーの数。 • *userCollection*：このユーザーコレクションでここにリスト表示される属性のデータセットを含むオブジェクト。後処理スクリプトを使用し、使用するこのセットから追加データを解析します。
エラー	アクティビティ出力エラーメッセージを含む変数。

条件

[ユーザー コレクションを取得] 条件

条件	説明
成功	アクティビティが SCCM ホストで使用可能なユーザー コレクションのリストを正常に取得しました。
失敗	アクティビティが SCCM ホストで使用可能なユーザー コレクションのリストを取得できませんでした。

[コレクションのデバイス] アクティビティ

このアクティビティは、デバイスが SCCM デバイス コレクション内に存在するかどうかを確認します。

[コレクションのデバイス] アクティビティは、PowerShell アクティビティテンプレートを使用して特定のデバイスが SCCM デバイス コレクション内に存在するかどうかを確認します。アクティビティは、PowerShell 機能を備えた MID サーバーを使用し、テストを実行する *IsDeviceInCollection.ps1* と呼ばれる MID サーバースクリプトを実行するように設定されています。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **System Center Configuration Manager (SCCM)**.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力変数

[コレクションのデバイス] 入力変数

変数	説明
sccmServer	SCCM サーバーの完全修飾ドメイン名 (FQDN)。
collection	デバイス コレクションの名前。
device	確認するデバイスの名前がコレクション内に存在します。

出力変数

[コレクションのデバイス] 出力変数

変数	説明
output	テスト結果 (True/False) を含む変数
errorMessage	アクティビティ出力エラーメッセージを含む変数。

条件

[コレクションのデバイス] 条件

条件	説明
存在する	デバイスがコレクション内に存在します。
存在しない	デバイスがコレクション内に存在しません。
失敗	アクティビティが失敗しました。

[コレクションのユーザー] アクティビティ

このアクティビティは、ユーザーが SCCM ユーザー コレクション内に存在するかどうかを確認します。

[コレクションのユーザー] アクティビティは、PowerShell アクティビティテンプレートを使用して特定のユーザーが SCCM ユーザー コレクション内に存在するかどうかを確認します。アクティビティは、PowerShell 機能を備えた MID サーバーを使用し、テストを実行する *`IsUserInCollection.ps1`* と呼ばれる MID サーバースクリプトを実行するように設定されています。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **System Center Configuration Manager (SCCM)**.

入力変数

[コレクションのユーザー] 入力変数

変数	説明
sccmServer	SCCM サーバーの完全修飾ドメイン名 (FQDN)。
collection	ユーザー コレクションの名前。
ユーザー	確認するユーザーの名前がコレクション内に存在します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

出力変数

[コレクションのユーザー] 出力変数

変数	説明
output	テスト結果 (True/False) を含む変数
errorMessage	アクティビティ出力エラーメッセージを含む変数。

条件

[コレクションのユーザー] 条件

条件	説明
存在する	ユーザーがコレクション内に存在します。
存在しない	ユーザーがコレクション内に存在しません。
失敗	アクティビティが失敗しました。

[デバイス コレクションから削除] アクティビティ

[デバイス コレクションから削除] アクティビティは、Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) デバイス コレクションからデバイスを削除します。

[デバイス コレクションから削除] アクティビティでは、PowerShell アクティビティテンプレート を使用して Microsoft SCCM サーバーのデバイス コレクションからデバイスを削除します。アクティビティは、PowerShell 機能を備えた MID サーバーを使用し、`RemoveFromUserCollection.ps1` と呼ばれる MID サーバースクリプトを実行してコレクションを編集するように設定されています。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **System Center Configuration Manager (SCCM)**.

入力変数

[デバイス コレクションから削除] 入力変数

変数	説明
sccmServer	SCCM サーバーの完全修飾ドメイン名 (FQDN)。
collection	デバイス コレクションの名前。
device	コレクションに追加するデバイスの名前。

出力変数

[デバイス コレクションから削除] 出力変数

変数	説明
output	ワークフロー内の他のアクティビティに渡される値を含む変数
エラー	アクティビティ出力エラーメッセージを含む変数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

条件

[デバイス コレクションから削除] 条件

条件	説明
成功	アクティビティが SCCM デバイス コレクションからデバイスを正常に削除しました。
失敗	アクティビティが SCCM デバイス コレクションからデバイスを削除できませんでした。

[ユーザー コレクションから削除] アクティビティ

[ユーザー コレクションから削除] アクティビティは、Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) ユーザー コレクションからユーザーを削除します。

[ユーザー コレクションから削除] アクティビティでは、PowerShell アクティビティデザイナーテンプレートを使用して Microsoft SCCM ターゲット ホストのユーザー コレクションにアクセスします。アクティビティは、PowerShell 機能を備えた MID サーバーを使用し、RemoveFromUserCollection.ps1 と呼ばれる MID サーバースクリプトを実行してコレクションを編集するように設定されています。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > **System Center Configuration Manager (SCCM)**.

入力変数

[ユーザー コレクションから削除] 入力変数

変数	説明
sccmServer	SCCM サーバーの完全修飾ドメイン名 (FQDN)。
collection	ユーザー コレクションの名前。
ユーザー	コレクションに追加するユーザーの名前。

出力変数

[ユーザー コレクションから削除] 出力変数

変数	説明
output	ワークフロー内の他のアクティビティに渡される値を含む変数。
エラー	アクティビティ出力エラーメッセージを含む変数。

条件

[ユーザー コレクションから削除] 条件

条件	説明
成功	アクティビティが SCCM ユーザー コレクションからユーザーを正常に削除しました。
失敗	アクティビティが SCCM ユーザー コレクションからユーザーを削除できませんでした。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SFTP ファイル転送アクティビティパック

SFTP ファイル転送アクティビティを使用して、SFTP サーバー上のファイルとディレクトリーを管理し、SFTP サーバー間でファイルを移動します。

SFTP アクティビティパックには、共通するファイル転送タスクのスコープ対象アクティビティと、これらのアクティビティを含み、すぐに使用できるワークフローが含まれます。SFTP ワークフローを使用して、移動するファイル、ファイルが満たす必要のある条件、ファイルの移動順序、および実行される上書きオプションを制御します。

> **注:**
> SFTP ファイル転送アクティビティおよびワークフローを使用するには、オーケストレーション - SFTP プラグインのアクティブ化を要求する必要があります。

SFTP ファイル転送ワークフロー

SFTP ファイル転送アクティビティパックには、複数のアクティビティを使用して SFTP サーバーのファイルを管理するスコープ対象ワークフローが含まれます。

SFTP ファイル転送ワークフローの最大アクティビティ数は 10,000 に設定されています。このため、ワークフローは 1 つのサーバーから別のサーバーに最大 1,000 のファイルを移動できます。

ワークフローへのアクセス

- 移動先 ワークフロー > ワークフローエディター をクリックし、[ワークフロー] タブを選択します。
- SFTP ファイル転送ワークフローをクリックして開きます。
- ワークフロー ヘッダーの情報アイコンをクリックし、プロパティ ダイアログ ボックスを表示します。

入力変数

[SFTP ファイル転送ワークフロー] 入力変数

変数	説明	デフォルト値
ソースホスト	移動するファイルを含むサーバーの名前または IP アドレス。	
ソースポート	ソース サーバーとの通信に使用するポート番号。	22
ソース ディレクトリー	ソース ファイルが置かれているディレクトリーへのフル パス。	
ソースファイル	移動する特定のソース ファイルの名前。このリストのファイル名はセミコロンで区切ります。このフィールドはワイルド カードの使用をサポートしています。このフィールドの値が他のフィールドのオプションにどのように影響するかについては、表の下のセクションを参照してください。	
除外ファイル	移動から除外する特定のソース ファイルの名前。システムは、ソース ディレクトリーまたはサブフォルダーにある他のすべてのファイルを移動します。このリストのファイル名はセミコロンで区切ります。このフィールドはワイルド カードの使用をサポートしています。このフィールドの値が他のフィールドのオプションにどのように影響するかについては、表の下のセクションを参照してください。	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[SFTP ファイル転送ワークフロー] 入力変数 (続く)

変数	説明	デフォルト値
ターゲットホスト	ファイルの移動先のサーバーの名前または IP アドレス。	
ターゲットポート	ターゲット ホストとの通信に使用するポート番号。	22
日時形式	$[DateTime] 変数が [ターゲット ディレクトリー] または [ターゲット ファイル] フィールドで使用される場合に適用されるタイムスタンプ形式。システムはインスタンスの現在時刻を使用してタイムスタンプ値を作成します。	yyyy-MM-dd
ターゲット ディレクトリー	ファイルの移動先のターゲット ホスト内のディレクトリーへのパス。$[DateTime] 変数をディレクトリー名に追加すると、名前にタイムスタンプが含まれるターゲット ディレクトリーを指定できます。たとえば、ターゲット ディレクトリーに次のようなパスを入力できます。/user/jacinto.gawron/documents/projects_$[DateTime]。これにより、ディレクトリーは projects_20150505 になります。タイムスタンプ変数を使用すると、システムは [日時形式] フィールドで指定された形式を使用します。	
ターゲットファイル	タイムスタンプが追加されたときにターゲット ファイル名に使用する形式。次の変数を使用すると、ファイル名のプリフィックスとしてタイムスタンプを追加したり、ファイル名にタイムスタンプを挿入したりするようにシステムを設定することができます。 • $[DateTime]：[日時形式] フィールドで定義された形式を使用する現在のタイムスタンプ。 • $[SourceFile]：完全なファイル名。 • $[SourceFile:Base]：拡張子のない基本ファイル名。 • $[SourceFile:Ext]：ファイル拡張子のみ。 タイムスタンプがプリフィックスとして追加されたターゲット ファイル名は、次のように表されます。$[DateTime]_$[SourceFile]。このため、ファイル名は 20150505_file1.txt のように表示されます。 名前にタイムスタンプが挿入されたターゲット ファイル名は、次のように表されます。$[SourceFile:Base]_$[DateTime]$[SourceFile:Ext]。このため、ファイル名は file1_20150505.txt のように表示されます。	
移動条件を適用	チェックボックスをオンにすると、ファイル転送に条件が適用されます。このチェックボックスをオンにすると、条件設定に追加するフィールドが表示されます。	false
最小ファイル サイズ (バイト)	ターゲット ファイルの最小サイズ要件を定義する条件。この設定は、ファイルが有効かどうかを判断するのに役立ちます。このフィールドは、[移動条件を適用] チェックボックスが選択された場合に表示されます。	0
最大ファイル サイ	ターゲット ファイルの最大サイズ要件を定義する条件。このフィールドは、[移動条件を適用] チェックボックスが選択された場合に表示されます。	-1

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[SFTP ファイル転送ワークフロー] 入力変数 (続く)

変数	説明	デフォルト値
ズ (バイト)		
ファイルは次の値より古くない	このファイルの経過時間範囲の最も古い許容日付を設定する条件。範囲は、指定された日付の 00:00 (深夜) から開始されます。このフィールドは、[移動条件を適用] チェックボックスが選択された場合に表示されます。	
ファイルは次の値より新しくない	このファイルの経過時間範囲の最も新しい許容日付を設定する条件。範囲は指定された日付の 23:59 に終了します。このフィールドは、[移動条件を適用] チェックボックスが選択された場合に表示されます。	
サブフォルダーを含める	ソース ディレクトリー内のサブフォルダーからファイルを移動するには、チェックボックスをオンにします。選択内容がフォーム内の他のフィールドにどのように影響するかについては、表の下のセクションを参照してください。	
移動順	ファイルがソースからターゲットに移動される順序。可能なオプションは: • [なし] (ソース ディレクトリー内のファイルと同じ順序) • タイムスタンプ別 • ファイル名別 • ファイル サイズ別	
ソート順	[移動順] フィールドで選択したオプションを使用して、ターゲット ディレクトリーでファイルがソートされる順序。ソート オプションは [上昇] および [降順] です。	desc
再試行の最大数	タイムアウト前にアクティビティがターゲット ホストにコネクトしたり、ファイルを移動したりできる試行回数。ファイルの移動またはホストへの接続の再試行制限を超えた場合、システムはエラーをログに記録します。エラーの最大数を超えない場合、システムは再びコネクトを試行するか、次に指定したファイルを移動しようとします。	2
再試行間の時間 (秒)	ターゲットへのコネクトまたはファイルの移動開始を繰り返す間隔の秒数。	10
失敗の最大数	試行が終了する前に、システムがターゲット ホストへのコネクトに失敗したり、ファイルの移動を失敗したりできる許容回数。設定した再試行の回数を超えた場合にエラーが発生します。デフォルト設定を使用すると、システムが 2 回の再試行後にターゲットにコネクトしたり、ファイルを移動したりできない場合、エラーが発生します。	0
重複ファイ	移動対象のファイルがすでにターゲット ディレクトリー内に存在する場合に実行するアクション。以下から選択可能です。	上書き

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[SFTP ファイル転送ワークフロー] 入力変数 (続く)

変数	説明	デフォルト値
ル アクション	• [上書き] (ファイルが存在する場合) • インデックスを使用して名前を変更 • 移動しない	
ファイル属性を保存	コピーしたファイルのソース ファイルのタイム スタンプとモード情報を使用するには、チェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスをオフにすると、コピーしたファイルには現在のタイム スタンプとモードがあります。 **注:** このタイム スタンプはファイル属性であり、ファイル名には追加されません。	false
成功時に、ファイルをソースから削除	元のファイルが新しい場所にコピーされたときにソース ディレクトリーから削除するには、チェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスをオフにすると、ソース ファイルがソース ホストの現在の場所に保持されます。	false
失敗時に、移動済みファイルをターゲットとして保持	ファイル転送操作全体が失敗した場合でも、正常に移動されたターゲット上のファイルを保持するには、チェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスをオフにすると、一般的なエラーが発生した場合、転送されたすべてのファイルがターゲットから正常に削除されます。	true
ソースの認証情報タグ	ソースホストで SSH コマンドを実行するために、このアクティビティが使用する必要のある特定のオーケストレーションアクティビティの認証情報エイリアス。	
ターゲットの認証情報タグ	このアクティビティがターゲット ホスト上で SSH コマンドを実行するために使用する必要がある特定の認証情報タグ。	

ファイル選択ロジック

ソース ホストから移動するファイルを選択する場合、システムは次のロジックを使用します。

- [ソース ファイル] および [除外ファイル] フィールドが空の場合、システムはソース ディレクトリー内のすべてのファイルを移動します。
- [サブフォルダーを含める] チェック ボックスがオンの場合、次の依存関係が存在します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [ソース ファイル] および [除外ファイル] フィールドでファイルが指定されていない場合、システムはソース ディレクトリー内のすべてのファイルとソース ディレクトリーのすべてのサブフォルダー内のすべてのファイルを移動します。
- [ソース ファイル] フィールドにファイル名が含まれている場合、システムはソース ディレクトリーまたはそのサブフォルダーのいずれかの場所からそのファイルを移動します。
- [除外ファイル] フィールドにファイル名が含まれている場合、システムはソース ディレクトリーとそのサブフォルダーから除外されたファイル以外のすべてのファイルを移動します。

- [サブフォルダーを含める] チェック ボックスがオフになっていると、システムはソース ディレクトリーのみを調べて、移動または除外するファイルを探します。

[ファイルのコピー] アクティビティ

[ファイルのコピー] アクティビティは、SFTP サーバー (ソース ホスト) から別の SFTP サーバー (ターゲット ホスト) にファイルをコピーします。

入力変数

[ファイルのコピー] 入力変数

変数	説明
sourceHost	転送するファイルを含むサーバーの名前または IP アドレス。
sourcePort	ソース サーバーとの通信に使用するポート番号。デフォルトのポート番号は **22** です。
sourceFilePath	ソース ホストからコピーするファイルの完全パス。
targetHost	ファイルを移動するサーバーの名前または IP アドレス。
targetPort	ターゲット サーバーとの通信に使用するポート番号。デフォルトのポート番号は **22** です。
targetFilePath	ターゲット ホスト上のコピーされたファイルへの完全パス。
tempFileSuffix	ファイルを移動するときに使用する一時的なサフィックス。このフィールドに値が含まれている場合、アクティビティは重複するターゲットファイルが存在する場合はそれを削除し、名前として *targetFilePath* + *tempFileSuffix* を使用してソースファイルを一時ファイルにコピーします。完了すると、アクティビティは、ファイルの名前を実際のターゲット ファイル名に変更します。このフィールドが空白の場合、アクティビティはソース ファイルをターゲット ファイルに直接コピーし、これがすでに存在する場合は上書きします。
sourceCredentialTag	ソースホストで SSH コマンドを実行するために、このアクティビティが使用する必要のある特定の オーケストレーションアクティビティの認証情報エイリアス。
targetCredentialTag	このアクティビティがターゲット ホスト上で SSH コマンドを実行するために使用する必要がある特定の認証情報タグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力変数

[ファイルのコピー] 出力変数

変数	説明
errorMessage	アクティビティデザイナーの解析ソースからの *executionResult.errorMessages*。この変数が NULL 以外の場合、操作は失敗します。
result	コマンドが正常に実行されたことを通知するテキスト メッセージ。

条件

[ファイルのコピー] 条件

条件	説明
成功	アクティビティがファイルのコピーに成功しました。
失敗	アクティビティがファイルのコピーに失敗しました。

[ディレクトリーを作成] アクティビティ

[ディレクトリーを作成] アクティビティは、SFTP サーバーに新しいディレクトリーを作成します。

入力変数

[ディレクトリーを作成] 入力変数

変数	説明
sourceHost	移動するファイルを含むサーバーの名前または IP アドレス。
sourcePort	ソース サーバーとの通信に使用するポート番号。デフォルトのポート番号は **22** です。
sourceDirectory	作成するターゲット ディレクトリーへのパス。
sourceCredentialTag	ホストで SSH コマンドを実行するために、このアクティビティが使用する必要のある特定の オーケストレーションアクティビティの認証情報エイリアス。

出力変数

[ディレクトリーを作成] 出力変数

変数	説明
errorMessage	アクティビティデザイナーの解析ソースからの *executionResult.errorMessages*。この変数が NULL 以外の場合、操作は失敗します。
result	コマンドが正常に実行されたことを通知するテキスト メッセージ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

条件

[ディレクトリーを作成] 条件

変数	説明
成功	アクティビティがディレクトリーの作成に成功しました。
失敗	アクティビティがディレクトリーの作成に失敗しました。

[ファイル リストを入手] アクティビティ

[ファイル リストを入手] アクティビティは、SFTP サーバー (ソース ホスト) 上の指定されたディレクトリーおよびそのサブディレクトリーからファイルのリストを返します。

入力変数

[ファイル リストを入手] 入力変数

変数	説明
sourceHost	リストするファイルを含むサーバーの名前または IP アドレス。
sourcePort	ターゲット サーバーとの通信に使用するポート番号。デフォルトのポート番号は **22** です。
sourceDirectory	リストするファイルを含むターゲット ディレクトリーへのパス。
sourceFiles	返すターゲット ファイルのリスト。これは、***.txt** などのワイルドカードを許可するカンマ区切りのリストです。
excludedFiles	除外するターゲット ファイルのリスト。これは、***.txt** などのワイルドカードを許可するカンマ区切りのリストです。
includeSubfolders	サブフォルダーのファイルがリストに含まれるかどうかを判断する true/false 変数。この変数のデフォルト値は **false** です。
sourceCredentialTag	ホストで SSH コマンドを実行するために、このアクティビティが使用する必要のある特定の オーケストレーションアクティビティの認証情報エイリアス。

出力変数

[ファイル リストを入手] 出力変数

変数	説明
errorMessage	アクティビティデザイナーの解析ソースからの *executionResult.errorMessages*。この変数が NULL 以外の場合、操作は失敗します。アクティビティがエラーメッセージを調べて条件をカスタマイズできます。たとえば、エラーメッセージに *NO_SUCH_FILE* が含まれる場合、状況に応じてアクティビティが成功したと見なすことができます。
result	要求したファイルのリスト。JSON 文字列として返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

条件

[ファイル リストを入手] 条件

条件	説明
成功	アクティビティが要求したファイルのリストに成功しました。
失敗	アクティビティが要求したファイルをリストできませんでした。

[ファイルまたはディレクトリーを削除] アクティビティ

[ファイルまたはディレクトリーを削除] アクティビティは、SFTP サーバー上のファイルまたはディレクトリー (サブディレクトリーを含む) を構成時に削除します。

入力変数

[ファイルまたはディレクトリーを削除] 入力変数

変数	説明
sourceHost	削除するファイルを含むサーバーの名前または IP アドレス。
sourcePort	ターゲット サーバーとの通信に使用するポート番号。デフォルトのポート番号は **22** です。
sourceFilePath	削除するファイルまたはディレクトリーの完全パス。1 つのアクティビティを使用して複数のファイルまたはディレクトリーを削除するには、このフィールドにセミコロン区切りのパス リストを入力します。
isDirectory	指定したファイルパスがディレクトリーかどうかを判断する true/false 変数。この変数のデフォルト値は **false** です。
includeSubfolders	指定したディレクトリーとそのすべてのサブフォルダーを削除する必要があるかどうかを判断する true/false 変数。この変数のデフォルト値は **false** です。このフィールドの値が **false** の場合、アクティビティが空のディレクトリーのみを削除できます。このフィールドは、**[isDirectory]** チェックボックスが選択されている場合に表示されます。
sourceCredentialTag	ホストで SSH コマンドを実行するために、このアクティビティが使用する必要のある特定の オーケストレーションアクティビティの認証情報エイリアス。

出力変数

[ファイルまたはディレクトリーを削除] 出力変数

変数	説明
errorMessage	アクティビティデザイナーの解析ソースからの *`executionResult.errorMessages`*。この変数が NULL 以外の場合、操作は失敗します。
result	**success** または **failure**。
deletionResults	*`deletionResults`* アレイには次の属性が含まれます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ファイルまたはディレクトリーを削除] 出力変数 (続く)

変数	説明
	• *fullPath*：対象のファイルまたはディレクトリーへの完全パス。 • *status*：**succeeded** または **failed** のいずれかです。 • *reason*：エラー原因を示すテキストメッセージ。

条件

[ファイルまたはディレクトリーを削除] 条件

条件	説明
成功	アクティビティが指定されたファイルまたはディレクトリーの削除に成功しました。
失敗	アクティビティが指定されたファイルまたはディレクトリーの削除に失敗しました。

[ファイルまたはディレクトリーの名前を変更] アクティビティ

[ファイルまたはディレクトリーの名前を変更] アクティビティは、ファイルまたはディレクトリーの名前を SFTP サーバー上の新しい名前に変更します。

入力変数

[ファイルまたはディレクトリーの名前を変更] 入力変数

変数	説明
sourceHost	名前を変更するファイルまたはディレクトリーを含むサーバーの名前または IP アドレス。
sourcePort	ターゲット サーバーとの通信に使用するポート番号。デフォルトのポート番号は **22** です。
sourceFilePath	名前を変更するファイルまたはディレクトリーの完全パス。
targetFilePath	名前を変更したファイルまたはディレクトリーの完全パス。
sourceCredentialTag	ホストで SSH コマンドを実行するために、このアクティビティが使用する必要のある特定の オーケストレーションアクティビティの認証情報エイリアス。

出力変数

[ファイルまたはディレクトリーの名前を変更] 出力変数

変数	説明
errorMessage	アクティビティデザイナーの解析ソースからの *executionResult.errorMessages*。この変数が NULL 以外の場合、操作は失敗します。
result	操作が成功したことを示すメッセージ。たとえば、Rename /tmp/sftp_test/subdir1 to /tmp/sftp_test/subdir2 complete のように表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

条件

[ファイルまたはディレクトリーの名前を変更] 条件

条件	説明
成功	アクティビティがファイルまたはディレクトリーの名前の変更に成功しました。
失敗	アクティビティがファイルまたはディレクトリーの名前の変更に失敗しました。

[ファイル属性の設定] アクティビティ

[ファイル属性の設定] アクティビティは、SFTP サーバー上のファイルまたはディレクトリーの一般的なファイル属性 (タイムスタンプ、サイズ、権限、UID/GID など) を設定します。

最初に [ファイル リストを入手] アクティビティを使用して、ファイルとその属性のリストを返すことをお勧めします。次に、ソース ホストからターゲット ホストにファイルを移動する場合、[ファイル属性の設定] アクティビティを使用してターゲット ファイル上でソース ファイル属性を設定します。これは SFTP ファイル転送ワークフローで説明します。

入力変数

[ファイル属性の設定] 入力変数

変数	説明
sourceHost	属性を変更するファイルまたはディレクトリーを含むサーバーの名前または IP アドレス。
sourcePort	ターゲット サーバーとの通信に使用するポート番号。デフォルトのポート番号は **22** です。
sourceFilePath	属性を変更するファイルまたはディレクトリーの完全パス。
userID	ファイルまたはディレクトリーに適用するユーザー ID 属性。UID 変数と GUID 変数は、ペアとして一緒に設定する必要があります。
groupID	ファイルまたはディレクトリーに適用するグループ ID 属性。UID 変数と GUID 変数は、ペアとして一緒に設定する必要があります。
permissions	指定されたユーザーおよびグループに対して設定されたファイルまたはディレクトリーの権限。この値は整数で表す必要があります (例：**16877**)。この値が *rwxr-xr-x* のような権限を定義します。 **注:** 権限番号は、[ファイル リストを入手] アクティビティによって返される内部値です。
accessTimestamp	ファイルまたはディレクトリーが最後にアクセスされたタイムスタンプを上書きします。アクセスおよび変更のタイムスタンプは、ペアとして一緒に設定する必要があります。
modificationTimestamp	ファイルまたはディレクトリーが最後に変更されたときのタイムスタンプを上書きします。アクセスおよび変更のタイムスタンプは、ペアとして一緒に設定する必要があります。
sizeInBytes	ファイルまたはディレクトリーのサイズ (バイト単位)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ファイル属性の設定] 入力変数 (続く)

変数	説明
sourceCredentialTag	ホストで SSH コマンドを実行するために、このアクティビティが使用する必要のある特定の オーケストレーションアクティビティの認証情報エイリアス。

出力変数

[ファイル属性の設定] 出力変数

変数	説明
errorMessage	アクティビティデザイナーの解析ソースからの *executionResult.errorMessages*。この変数が NULL 以外の場合、操作は失敗します。
result	コマンドが正常に実行されたことを通知するテキスト メッセージ。

条件

[ファイル属性の設定] 条件

条件	説明
成功	アクティビティが指定されたファイルまたはディレクトリーの属性の変更に成功しました。
失敗	アクティビティが指定されたファイルまたはディレクトリーの属性の変更に失敗しました。

SSH アクティビティパック

オーケストレーションは、ServiceNow アクティビティデザイナーを使用してカスタマイズされた SSH アクティビティのアクティビティパックを提供します。

これらのアクティビティは、以前のリリースと同じ名前で SSH アクティビティと同じ機能を実行し、すべての新しいワークフローのこれらのアクティビティを置き換えます。カスタム SSH アクティビティは SSH アクティビティを作成するで作成されており、ワークフローアドミニストレーターは入力変数と出力変数をデータバスに保存できます。

> **注:**
> 従来の SSH アクティビティで作成された以前のバージョンの既存のワークフローは、Geneva にアップグレードすると正常に動作し続けます。ただし、すべての新しいワークフローでこれらのカスタム SSH アクティビティを使用する必要があります。

SSH カスタムアクティビティを使用するには、オーケストレーション - SSH プラグインのアクティブ化を要求する必要があります。

[セキュア コピー] アクティビティ

[セキュア コピー] アクティビティは、コピーしたファイルを MID サーバーに保存せずに、ホスト間でファイルをコピーします。

このアクティビティによって、Geneva より前のリリースで使用可能な同じ名前の SSH アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Geneva にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは、SSH アクティビティデザイナーテンプレートを使用して

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

作成されました。これにより、ワークフローアドミニストレーターは、入力変数と出力変数をデータバスに保管できます。

入力変数

[セキュア コピー] 入力変数

入力変数	説明
from_host	ソース マシンのホスト名または IP アドレス。
from_scp_file	コピーするファイルの名前 (絶対パスを含む)。
to_host	ターゲット マシンのホスト名または IP アドレス。
to_scp_file	ターゲット ファイルへのパス。このパスは、絶対パス、またはログインしているユーザーのホーム ディレクトリーに対する相対パスにすることができます。
debug_mid	選択するとデバッグ ログを有効にするチェック ボックス。
debug_ssh	選択すると J2SSH デバッグ ログを有効にするチェック ボックス。

出力変数

[セキュア コピー] 出力変数

出力変数	説明
payload	アクティビティデザイナーの解析ソースからの *executionResult.payload*。
output	解析のソースからの *executionResult.output*。

条件

[セキュア コピー] 条件

条件	説明
成功	アクティビティがホスト間のファイルのコピーに成功しました。
失敗	アクティビティがホスト間のファイルのコピーに失敗しました。

[ファイルの比較] アクティビティ

[ファイルの比較] アクティビティは、Linux または UNIX コンピューター上の 2 つのファイルを比較します。

このアクティビティによって、Geneva より前のリリースで使用可能な同じ名前の SSH アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Geneva にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは、SSH アクティビティデザイナーテンプレートを使用して作成されました。これにより、ワークフローアドミニストレーターは、入力変数と出力変数をデータバスに保管できます。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > グローバル > オーケストレーション - **SSH**.

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力変数

[ファイルの比較] 入力変数

入力変数	説明
ホスト名	SSH アクティビティの宛先サーバーのホスト名または IP アドレス。
ディレクトリー	作業ディレクトリの名前。
OldFile	比較する第 1 ファイルの名前。
NewFile	比較する第 2 ファイルの名前。

出力変数

[ファイルの比較] 出力変数

出力変数	説明
contents	ファイルの比較結果。これは 2 つの比較ファイルの違いです。
result	**success** または **failure**。
return-code	2 つのファイルが同じ場合は **0**、2 つのファイルに違いがある場合は **1** です。
errorMessage	アクティビティデザイナーの解析ソースからの *executionResult.errorMessages*。

条件

[ファイルの比較] 条件

条件	説明
成功	アクティビティが指定されたファイルの比較に成功しました。
失敗	アクティビティが指定されたファイルを比較できませんでした。

[ファイル読み取り] アクティビティ

[ファイル読み取り] アクティビティは Linux または UNIX コンピューター上のファイルを読み取ります。

このアクティビティによって、Geneva より前のリリースで使用可能な同じ名前の SSH アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Geneva にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは、SSH アクティビティデザイナーテンプレートを使用して作成されました。これにより、ワークフローアドミニストレーターは、入力変数と出力変数をデータバスに保管できます。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > グローバル > オーケストレーション **- SSH**.

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力変数

[ファイル読み取り] 入力変数

入力変数	説明
ホスト名	SSH アクティビティの宛先サーバーのホスト名または IP アドレス。
ディレクトリー	作業ディレクトリの名前。
ファイル	読み込むファイルの名前。

出力変数

[ファイル読み取り] 出力変数

出力変数	説明
contents	読み込むファイルの内容。
result	**success** または **failure**。
errorMessage	アクティビティデザイナーの解析ソースからの *executionResult.errorMessages*。

条件

[ファイル読み取り] 条件

条件	説明
成功	アクティビティは、指定されたファイルの内容を正常に読み取りました。
失敗	アクティビティは、指定されたファイルの内容を読み取ることができませんでした。

[ファイル書き込み] アクティビティ

[ファイル書き込み] アクティビティは Linux または UNIX コンピューター上でファイルを書き込みます。

ソース ファイルは、ディレクトリーからの絶対パスまたは相対パスです。絶対パスを使用する場合は、[ディレクトリー] フィールドに値を入力する必要はありません。

このアクティビティは、Istanbul 以前のリリースで使用可能な同じ名前の SSH アクティビティを置き換えます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Istanbul にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは、SSH アクティビティテンプレートを使用して作成されました。これにより、ワークフローアドミニストレーターは、入力変数と出力変数をデータバスに保管できます。

入力変数

[ファイル書き込み] 入力変数

フィールド	説明
hostname	SSH アクティビティの宛先サーバーのホスト名または IP アドレス。
directory	作業 (ターゲット) ディレクトリーの名前。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

[ファイル書き込み] 入力変数 (続く)

フィールド	説明
ファイル	書き込まれるファイルの名前。
behavior	次のいずれかを選択します。 • 上書き：ファイルが存在しない場合は作成し、ファイルが存在する場合は上書きします。 • 追加：ファイルが存在しない場合は作成し、既存のファイルに新しいコンテンツを追加します。 • 作成のみ：ファイルが存在しない場合は作成し、ファイルが存在する場合は失敗します。
contents	ファイルに書き込んだり追加したりするもの (動作に応じる)

出力変数

[ファイル書き込み] 出力変数

変数	説明
return_code	ファイル書き込み操作が成功したかどうかを示します。
error_message	エラーが発生したかどうかを示すメッセージ。**0** 以外の値は失敗を示します。

条件

[ファイル書き込み] 条件

条件	説明
成功	アクティビティは、ターゲット ディレクトリーにファイルを書き込みました。
失敗	アクティビティは、ターゲット ディレクトリーにファイルを書き込むことができませんでした。

[ファイルのコピー] アクティビティ

カスタムの [ファイルのコピー] アクティビティは、Linux または UNIX コンピューター上でファイルをコピーします。

このアクティビティによって、Geneva より前のリリースで使用可能な同じ名前の SSH アクティビティが置き換えられます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Geneva にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは、SSH アクティビティデザイナーテンプレートを使用して作成されました。これにより、ワークフローアドミニストレーターは、入力変数と出力変数をデータバスに保管できます。

ワークフローエディターでこのアクティビティにアクセスするには、[カスタム] タブを選択し、 カスタムアクティビティ > グローバル > オーケストレーション - **SSH**.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

入力変数

[ファイルのコピー] 入力変数

入力変数	説明
hostname	SSH アクティビティの宛先サーバーのホスト名または IP アドレス。
directory	作業ディレクトリの名前。
src_file	ソース ファイルの名前。
dst_file	宛先ファイルの名前。

出力変数

[ファイルのコピー] 出力変数

出力変数	説明
result	**success** または **failure**。

条件

[ファイルのコピー] 条件

条件	説明
成功	アクティビティは、指定されたホスト上のファイルを正常にコピーしました。
失敗	アクティビティは、指定されたホスト上のファイルをコピーできませんでした。

[ファイル置換文字列] アクティビティ

[ファイル置換文字列] アクティビティは、Linux または UNIX コンピューター上でファイル内の文字列を検索して置換します。

このアクティビティは、Istanbul 以前のリリースで使用可能な同じ名前の SSH アクティビティを置き換えます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Istanbul にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは、SSH アクティビティテンプレートを使用して作成されました。これにより、ワークフローアドミニストレーターは、入力変数と出力変数をデータバスに保管できます。

入力変数

[ファイル置換文字列] 入力変数

変数	説明
hostname	SSH アクティビティの宛先サーバーのホスト名または IP アドレス。
directory	作業 (ターゲット) ディレクトリーの名前。
ファイル	文字列が置き換えられるファイルの名前。
find_pattern	置き換える文字列の正規表現。
replace_string	*`find_pattern`* 変数の式によって検出されたテキストの置換文字列。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ファイル置換文字列] 入力変数 (続く)

変数	説明
オプション	置換オプション： • 最初：パターンが最初に見つかった場所を置き換えます。 • すべて：パターンが見つかったすべての場所を置き換えます。

出力変数

[ファイル置換文字列] 出力変数

変数	説明
return_code	ターゲット ファイル内で文字列が正常に置き換えられたかどうかを示します。
error_message	エラーが発生したかどうかを示すメッセージ。**0** 以外の値は失敗を示します。

条件

[ファイル置換文字列] 条件

条件	説明
成功	アクティビティは、ファイル内の文字列を正常に置き換えました。
失敗	アクティビティは、ファイル内の文字列を置き換えませんでした。

自動翻訳

[Linux ユーザーパスワードをリセット] アクティビティ

[Linux ユーザーパスワードをリセット] アクティビティは、Linux コンピューター上の特定のユーザーのパスワードをリセットします。

このアクティビティでは、コマンドを実行しているユーザーが **chpasswd** コマンドを実行でき、パスワードがすぐに期限切れになる場合は MID サーバー特権コマンドを持つ **chage** を実行できるようにする必要があります。

このアクティビティは、Istanbul 以前のリリースで使用可能な同じ名前の SSH アクティビティを置き換えます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Istanbul にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは、SSH アクティビティテンプレートを使用して作成されました。これにより、ワークフローアドミニストレーターは、入力変数と出力変数をデータバスに保管できます。

入力変数

[Linux ユーザーパスワードをリセット] 入力変数

変数	説明
hostname	ターゲット Linux マシンの IP アドレス。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[Linux ユーザーパスワードをリセット] 入力変数 (続く)

変数	説明
ユーザー	パスワードがリセットされるユーザーの名前。
パスワード	このユーザーに設定された新しいパスワード。パスワードは、[パスワード **2]** フィールドとして暗号化されているか、または `Packages.com.glide.util.Encrypter` オブジェクトの暗号化方式を呼び出すことによって暗号化されているワークフロー変数です。
force_change	このパスワードが一時的であるかどうかを示し、指定されたユーザーがログイン時にパスワードを変更するように強制します。

出力変数

[Linux ユーザーパスワードをリセット] 出力変数

変数	説明
return_code	[ユーザーパスワードリセット] アクションが成功したかどうかを示します。
error_message	パスワードリセット中に発生したエラーについて説明します。エラーが発生しなかった場合、この値は null です。

条件

[Linux ユーザーパスワードをリセット] 条件

変数	説明
成功	アクティビティは、指定されたユーザーのパスワードを正常に変更しました。
失敗	アクティビティは、指定されたユーザーのパスワードを変更できませんでした。

グローバル アクティビティ

グローバル アクティビティは、グローバル スコープで作成されたオーケストレーションアクティビティです。

グローバル スコープで作成されたアクティビティは、ワークフローエディターの [パック] タブおよび [カスタム] タブの [グローバル] カテゴリに一覧表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

グローバル アクティビティ



自動翻訳

[Server Alive をテスト] アクティビティ

[Server Alive をテスト] アクティビティは、ターゲット システムの特定のプロトコルに対する応答によって、それが稼働しているかどうかを判断します。

このアクティビティは、Istanbul 以前のリリースで使用可能な同じ名前のアクティビティを置き換えます。廃止されたアクティビティを使用する前のバージョンで作成されたワークフローがある場合、このワークフローは、Istanbul にアップグレードした後も引き続き正常に機能します。ただし、新しいワークフローはすべて、このアクティビティのカスタムバージョンを使用する必要があります。このアクティビティは、プローブアクティビティテンプレートを使用して作成されました。これにより、ワークフローアドミニストレーターは、入力変数と出力変数をデータバスに保管できます。

入力変数

[Server Alive をテスト] 入力変数

変数	説明
port_probes	ターゲット マシン上のアクティビティの兆候を確認するために使用されるプロトコルのカンマ区切りリスト (例：*wmi*, *wins*, *https*, *ssh*, *http*, *https*, *snmp*, *dns*)
hostname	確認するターゲット システムのホスト名または IP アドレス。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力変数

[Server Alive をテスト] 出力変数

変数	説明
alive	サーバーが稼働しているかどうかどうかを示すコード。「1」以外の値が返される場合、サーバーは稼働していません。

条件

[Server Alive をテスト] 条件

条件	説明
成功	アクティビティは、デバイスが実行中であることを判別しました。
失敗	アクティビティは、ターゲット デバイスが実行中であるかどうかを判別できませんでした。失敗の原因として、プロトコルがない、デバイスにアクセスできないなどが考えられます。

オーケストレーションアクティビティデザイナー

オーケストレーションアクティビティデザイナーを使用すると、workflow_admin ロールまたは activity_creator ロールおよび workflow_creator ロールを持つユーザーは、組織のビジネスニーズに合った再利用可能なアクティビティをビルドできます。

アクティビティデザイナーによって作成されたアクティビティは、以前のリリースで提供されていたコア アクティビティに比べて、次のような利点があります。

- 複数のワークフローでカスタムアクティビティを再利用できます。
- カスタムアクティビティを ServiceNow ストアにアップロードしたり、ストアからダウンロードしたりできます。
- 標準入力形式からデータを解析できます。
- ターゲット ホストまたはエンドポイントに対して入力変数をテストし、ペイロードを検査できます。
- テストペイロードからの値をアクティビティの出力変数に自動的にマッピングできます。
- アクティビティ間でデータを共有できます。
- 以前のバージョンのアクティビティを表示できます。

アクティビティデザイナーにアクセスするには、ServiceNow オーケストレーションを有効化する必要があります。すべてのアクティビティの移行および条件の管理手順については、Workflow activities を参照してください。

オーケストレーションには多数の事前定義済みアクティビティが再利用可能コンポーネントとして用意されており、基盤となるシステムの複雑さを理解していなくても、多数のワークフローでこれらを使用できます。これらのアクティビティは、Active Directory、Azure AD、Exchange、Infoblox DDI、PowerShell など、特定のビジネス ニーズに対応するアクティビティパックに分類されています。他にも、個別のアクティビティパックを提供および管理する ServiceNow アプリケーションがあります (セキュリティインシデントレスポンス、クラウド管理、リリース自動化 など)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ユーザーは、独自のアクティビティおよびアクティビティパックを作成することもできます。指定したテンプレートを使用してカスタムアクティビティを作成するには、[オーケストレーション アクティビティデザイナー] を選択します。アクティビティデザイナーを使用してビルドされたカスタムビルドアクティビティは、アクティビティ要素と呼ばれます。アクティビティ要素は最適な操作を提供し、コードの再利用を可能にし、コードを作成する必要性を最小限に抑えます。また、これにより、複数のオーケストレーション アクティビティにおいて特定のワークフロー内のデータ フローに従うことができます。アクティビティ要素を組み込むことで、スクラッチパッドへの依存関係が制限され、これにより複雑なワークフローの問題が軽減されます。スクラッチパッドに直接アクセスする必要がある場合 (カウンターなど) を除いて、[スクリプトを実行] などのコア アクティビティの使用が制限されます。アクティビティ要素は、スクラッチパッドに直接アクセスできません。ただし、スクラッチパッド変数を入力としてアクティビティに渡すことはできます。

アクティビティデザイナーによって作成されるオーケストレーション アクティビティには、次のような特徴があります。

- ServiceNow アプリ ストアにアップロードして共有できます。
- データバスを使用することで、アクティビティに明確に定義された入出力を設定できます。
- ワークフロー内の複数のアクティビティ間でデータを共有できます。
- バージョニングを使用できます。
- プロトコルに関係なく、アクティビティ開発に対する一貫したアプローチを提供できます。

注:
Fuji リリース以前は、アクティビティはアクティビティ定義 を使用してビルドされていました。Fuji では、アクティビティデザイナーを使用して新しいアーキテクチャが導入されました。オーケストレーション コアアクティビティは、当初はアクティビティ定義としてビルドされたものであり、新しいテンプレート形式 (アクティビティ要素) とアクティビティデザイナーで提供されるデータバスを使用するように変換されました。アップグレードされたインスタンスのワークフローのうち、従来のアクティビティを使用するものは、引き続き正常に動作します。

アクティビティを使用してワークフローをビルドする手順については、「ワークフローへアクティビティを追加する 」を参照してください。

オーケストレーションの認証情報、接続、およびエイリアスの概要

オーケストレーションのすべてのアプリケーション統合では、リソースにアクセスするために、それぞれのアプリケーションに対する接続情報、資格情報、接続および資格情報エイリアスが必要です。

オーケストレーションでアプリケーション統合を実行する前に、対応する接続情報および認証情報を作成して構成する必要があります。接続は、IP アドレスまたはエンドポイントとプロトコルのような、システムとの統合に関連します。これには、データベースと統合する際のデータベースの詳細など、特定の詳細が含まれています。関連する認証情報は、接続の作成に必要な認証データです。

接続情報と認証情報は、同じ統合でも QA/開発/本番環境間で異なる場合があります。このデータとアプリケーション メタデータ (ワークフローやジョブ スケジューリングなど) が緊密に結合されているため、環境を変更すると、アプリケーション メタデータが使用停止されます。この問題を軽減するために、アプリケーション メタデータからこのデータを切り離すことを目的に、接続および認証情報のエイリアスという概念が導入されています。これらのエイリアスを使用すると、ユーザーは、エイリアスに接続するためのアプリケーション メタデータを設計できます。エイリアスは、実行時に接続データと認証情報データに解決されます。

エイリアスには、接続および資格情報エイリアスおよび認証情報エイリアスの 2 つのタイプがあります。これらのエイリアスに特定の制約を適用するビジネス ルールがあります。名前には、英字、数字、アンダースコアを含める必要がありますが、特殊文字は使用できません。エイリアスはスコープ内で一意である必要があります。複数の有効な接続を可能にすると、同じドメイン内で複数のアク

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ティブな接続を設定できます。このオプションを選択しないと、ドメインごとに設定できるアクティブな接続は 1 つのみになります。

注:
複数のアクティブな接続を有効にする場合、接続レコードが解決されると、アプリケーションによって確立された順序に基づいて 1 つの接続が選択されます。接続の順序は、接続データの取得に使用する API によって異なります。

他の接続属性をエイリアスに追加することができます。これらの属性は、実行時に接続データで利用可能です。実行時に接続管理によって上書きされる変数は、エイリアスには影響しません。

認証情報エイリアスは、認証情報データのみを解決します。エイリアス データ モデルに加えて、実行時に接続と資格情報データを取得できるスクリプト可能な API を使用できます。

オーケストレーションでの接続および資格情報エイリアスの使用

認証情報または接続情報レコードにラベルを付けるエイリアスを定義します。

認証情報および接続エイリアスは、認証情報または接続レコードにラベルを付けるエイリアスを定義します。これは sys_metadata テーブルから拡張されます。これには admin ロールが必要です。credential_admin および connection_admin には、sys_alias への読み取りアクセス権があります。接続エイリアスには次のものが含まれます。

名前
: エイリアスの名前。

ID
: このフィールドは、「scope name.alias name」という形式に基づいています。ID に対する一意のインデックスを使用することで、スコープ名 + 名前に基づく一意のレコードを確保します。スコープがグローバルである場合、ID はエイリアス名です。

タイプ
: [認証情報] または [接続と資格情報] のどちらかを選択できます。デフォルトは [接続と資格情報] です。

接続タイプ
: このフィールドは、エイリアス タイプが [接続と資格情報] に設定されている場合に適用されます。接続タイプは、[HTTP]、[JDBC]、[JMS] の 3 つです。デフォルトは [HTTP] です。

グローバル スコープで作業日エイリアスを作成すると、ID は Workday に設定されます

HR アプリケーション スコープで作業日エイリアスを作成すると、ID は x_hr_app.workday に設定されます

- 名前には、英字、数字、およびアンダースコアのみ使用できます。
- アップグレード時に、認証情報レコード内のタグは接続エイリアスに移行します。以前のリリースの認証情報レコード内のタグに英字、数字、およびアンダースコア以外の特殊文字が含まれている場合、タグ データはアップグレード中も保持されます。ユーザーは引き続きこれらの接続エイリアスを使用できますが、更新時にこれらの特殊文字を削除しない限り、エイリアスを更新できません。

オーケストレーションでの認証情報の使用

オーケストレーションでは、リソースにアクセスするために認証情報が必要です。

認証情報テーブル

認証情報テーブル (discovery_credential) は、統合に使用できる認証情報を定義します。以前のリリースでは、認証情報テーブルには、認証情報にラベルを付ける文字列タイプのタグフィールドが

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

含まれていました。このタグは、オーケストレーションアクティビティで使用されます。Madrid リリースでは、タグから認証情報エイリアスの名前が変更され、タイプは文字列から GlideList (接続エイリアステーブルへの参照) に変更されます。

認証情報タイプ

次の認証情報タイプが用意されています。

認証情報タイプ	説明	[認証情報をテスト] オプションのサポート
適用可能な認証情報	デバイスまたはコンピューター上のアプリケーションを探索するための認証情報。 で使用されるディスカバリーパターン ITOM ヴィジビリティ 多くの場合、適用可能な認証情報が必要です。	いいえ
Amazon Web Services の認証情報	Amazon Web Services (AWS) のメインアカウント、アクセスキー ID、および秘密アクセスキー。 **注:** テスト中に AWS 認証情報をテストすることはできません	いいえ
Azure サービスプリンシパルおよびエンタープライズ契約の認証情報	Azure サブスクリプションに必要な Azure サービスプリンシパル。	いいえ
ベーシック認証情報	ユーザー名とパスワード。	いいえ
CIM 認証情報	VMware ESX サーバーに関する情報を取得する CIMOM (Common Information Model Object Manager (CIM)) サーバーへのアクセスに必要なユーザー名とパスワード。	いいえ
クラウド認証情報	オーケストレーションがクラウドリソースにアクセスするために使用する認証情報。	いいえ
JDBC 認証情報	Java Database Connectivity (JDBC) 接続にアクセスするためのユーザー名とパスワード。	あり
JMS 認証情報	Java Message Service (JMS) にアクセスするためのユーザー名とパスワード。	あり
OAuth 2.0 認証情報	OAuth 2.0 の認証情報により、ServiceNow® は HTTP サービス上のユーザーアカウントにアクセスできるようになります。	
SNMP コミュニティ認証情報	SNMP を介してデバイスにアクセスするためのコミュニティ文字列。	あり
SNMPv3 認証情報	SNMP v3 ネットワーク上のデバイスにアクセスするために必要なユーザー名とキー。	あり
SSH 認証情報	Linux および UNIX デバイスにアクセスするためのユーザー名とパスワード。	はい
SSH 認証情報	Linux および UNIX デバイスにアクセスするための秘密鍵認証情報。	はい

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

認証情報タイプ	説明	[認証情報をテスト] オプションのサポート
	注: セキュリティ上の理由により、SSH パスワード認証情報よりも SSH 秘密鍵認証情報が推奨されます。	
VMware 認証情報	vCenter リソースにアクセスするための認証情報。これらの認証情報は、仮想マシンのクローニングなど、vCenter で実行するすべての作業で必要とされます。	あり
Windows 資格情報	Windows コンピューターにアクセスするために必要なユーザー名とパスワード。Windows 資格情報を使用するには、複数の Windows 資格情報 を満たす必要があります。	あり

MID サーバーが認証情報を使用する仕組み

デフォルトでは、Windows MID サーバーは、ホストマシン上の MID サーバーサービスのログイン認証情報を使用して、ネットワーク内の Windows デバイスを検出します。Windows MID サーバーサービス認証情報を設定して、ドメインまたはローカルアドミニストレーター権限を持つようにする必要があります。Linux および UNIX のマシンとネットワークデバイスの場合、MID サーバーは次のインスタンスで設定された SSH および SNMP 認証情報を使用します。 ディスカバリー > 認証情報.

オーケストレーションで使用される MID サーバーには、[ワークフロー アクティビティ] で指定されているとおり、ネットワーク内のコンピューター上でコマンドを実行するために必要な認証情報へのアクセス権が必要です。オーケストレーションでは、ディスカバリーと同じ SSH および SNMP 認証情報を使用できますが、特定のワークフローアクティビティ用に設計された 2 つの追加認証情報 (Windows (PowerShell 用) と VMware) があります。

暗号化と復号化

プラットフォームでは、認証情報 [discovery_credentials] テーブルの暗号化フィールドに認証情報を保存します。認証情報が入力されると、認証情報は表示できません。

MID サーバーによって認証情報が要求されると、プラットフォームで次のプロセスを使用して認証情報が復号化されます。

1. password2 固定キーを使用してインスタンスに対して認証情報が復号化されます。
2. 認証情報は、MID サーバーの公開鍵を使用してインスタンス上で再暗号化されます。
3. 認証情報は、SSL を使用してロード バランサー上で暗号化されます。
4. 認証情報は、SSL を使用して MID サーバー上で復号化されます。
5. 認証情報は、MID サーバーの秘密鍵を使用して MID サーバー上で復号化されます。

注: プラットフォームには、マルチテナント インスタンス用の個別の暗号鍵はありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

認証情報の順序

認証情報には、[認証情報フォーム (Credentials Form)] の順序値を割り当てることができます。これにより、特定の順序ですべての認証情報をアプリケーションで自由に試行させることができます。順序値を指定しない場合、オーケストレーションが SSH サーバー (Linux マシンや UNIX マシンなど) でコマンドの実行を試行する場合や、ディスカバリーが SNMP デバイス (プリンター、ルーター、UPS など) のクエリを試行する場合などに、使用できる認証情報が見つかるまで認証情報 [discovery_credential] テーブルにある認証情報がアプリケーションでランダムに試行されます。

デバイスの認証情報を特定した後、ディスカバリー とオーケストレーションでは、認証情報親和性 [dscy_credentials_affinity] テーブルを使用して認証情報とデバイス間の親和性が作成されます。後続のすべての検出またはオーケストレーション アクティビティで、このテーブルの認証情報が、親和性が存在するデバイスと照合されます。デバイスの認証情報が変更された場合、 ディスカバリーとオーケストレーションでは、新しい親和性を作成するまで利用可能な認証情報をすべて再試行します。

注:
オーケストレーションと ディスカバリー がインストールされ、認証情報エイリアスが有効になっている場合、複数の親和性が存在する可能性があります。この場合、プラットフォームでは、親和性ごとに認証情報が検索され、順序が最も低い親和性の認証情報がプローブに挿入されます。

認証情報の順序付けは、次の場合に役立ちます。

- 認証情報テーブルには多くの認証情報が含まれており、一部の認証情報が他の認証情報よりも頻繁に使用される場合があります。たとえば、テーブル 150 個の SSH 認証情報が含まれており、そのうちの 5 個がデバイスの 90% へのログインに使用されている場合は、その 5 個の順序値を小さくすることをお勧めします。これにより、その 5 個が実行リストの最上部に配置されます。このようにして、よく使用する認証情報が最初に試行されると、ディスカバリーとオーケストレーションの動作がより迅速になります。最初の接続に成功した後、デバイスごとに次回使用する認証情報が認識されます。
- システムには、積極的なログイン セキュリティがあります。たとえば、ネットワーク内の Solaris データベースサーバーがログイン試行を 3 回失敗すると MID サーバーからロックアウトされる場合は、データベース認証情報の順序値を小さくします。

認証情報エイリアス

認証情報エイリアスにより、フローおよびワークフローの作成者は次のことが可能になります。

- 個々の認証情報をオーケストレーションワークフローの任意のアクティビティにアサインする。
- 個々の認証情報をワークフロースタジオの任意のアクションにアサインする。
- オーケストレーション ワークフローで同じアクティビティ タイプが発生するたびに異なる認証情報を割り当てる。
- デザイナー フローで同じアクションが発生するたびに異なる認証情報を割り当てる。

また、認証情報エイリアスは、認証情報親和性とも連動します。

外部の認証情報ストア

インスタンスに認証情報を保存しない場合は、外部の認証情報リポジトリを使用できます。外部の認証情報ストアにより、インスタンスによってアクセスできる外部サイトに認証情報が保存されます。CyberArk のみがサポートされています。

オーケストレーションとの接続

接続テーブルを使用して、ターゲット ホストへの JMS 接続、JDBC 接続、または HTTP(s) 接続を設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

接続テーブル

接続テーブル (sys_connection) は、すべての接続テーブルの基本テーブルです。次のプロトコルの接続を設定できます。

- JDBC
- JMS
- HTTP(S)

接続テーブルは、接続エイリアステーブルを参照します。これにより、接続エイリアスが接続情報に結合されます。接続ごとに次の情報が記録されます。

基本接続のプロパティ

フィールド	説明
名前	接続の名前。このフィールドは、テーブル上で一意でなければなりません。
認証情報	この接続で使用する認証情報を指定します。これはオプションです。
接続エイリアス	接続エイリアスにより、実行時に接続と資格情報が解決されます。接続エイリアスごとに一度に 1 つの接続のみアクティブになります。
アクティブ	この接続をアクティブにする場合はオンにします。
ドメイン	接続が属するドメイン。

空でない場合、認証情報は有効な接続全体で一意です。

接続情報のアップグレード

JDBC 接続 (jdbc_connection) テーブルおよび JMS 接続 (orch_jms_ds) テーブルは、既存のオーケストレーション接続テーブルです。Madrid では、これらのテーブルを再ペアレンティングして、接続 (sys_connection) テーブルから拡張します。さらに、オーケストレーション ランタイム プラグインから認証情報 & 接続プラグインに移行します。これらのテーブルは本来、sys_metadata から拡張されています。sys_metadata 関連データは削除されます。JDBC フィールド名の変更：

- JDBC サーバーの名前が host に変更されました
- データベース ポートの名前が port に変更されました

カスタムアクティビティデザイナーテンプレートを使用してカスタムアクティビティを作成する

カスタム テンプレートを使用して、ワークフローエディターでさまざまなタイプのカスタムアクティビティを作成および更新できます。

始める前に
必要なロール：workflow_admin または activity_creator

このタスクについて
アクティビティデザイナーには、作成するすべてのアクティビティに適用される一般的な手順が含まれています。この手順では、一般的なステップとその設定順序について説明します。カスタムアクティビティを作成する前に、アクティビティテンプレートを指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > オーケストレーション > ワークフローエディター.
   ワークフローエディターの [ようこそ] タブが開きます。
2. パレットの [カスタム] タブで、**[+]** をクリックして新しいアクティビティを作成し、リストから適切なテンプレートを選択します。



[アクティビティデザイナー] フォームが表示され、上部にステージインジケーターが表示されます。すべての新しいアクティビティは、[全般] ステージから始まります。現在のステージは、青いアンダースコア付きで表示されます。

アクティビティデザイナーのステージインジケーター



3. 一般的なプロパティ を追加します。
   この情報は、各カスタムアクティビティの標準であり、名前、説明、およびその他の関連情報が含まれます。
4. テンプレートのテンプレート Create input variables を作成します。
   アクティビティデザイナーの [入力] フォームでアクティビティに渡す変数を作成します。
5. オプション: 前処理スクリプトを追加します。
   入力妥当性確認や入力データの変換では、前処理スクリプトが必要な場合があります。

   注:
   この手順は、[スクリプトを実行] アクティビティには含まれていません。

6. [続行] をクリックして [実行コマンド] フォームを開き、対応する実行テンプレートに基づいて、[実行コマンド] 手順に必要な情報を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- SOAP Web サービスアクティビティを作成する
- JDBC アクティビティを作成する
- JavaScript プローブアクティビティを作成する
- PowerShell アクティビティを作成する
- REST Web サービスアクティビティを作成する
- プローブアクティビティを作成する
- SFTP アクティビティを作成する
- [スクリプトを実行] アクティビティを作成する
- SSH アクティビティを作成する
- JMS アクティビティを作成する

7. オプション: 入力をテストします。
8. オプション: [出力] フォームで、ローカル変数または出力変数 (あるいはその両方) を定義します。
   ローカル変数は、解析ルールをカスケードするときの一時的なストレージに使用できます。たとえば、JSON ペイロード内から XML ペイロードを抽出するとします。ローカル変数は、XML ドキュメントにアクセスして、それを別の解析ルールのソースとして使用できます。グラフィックは、*Output2* のデータを解析する *Local1* 変数ソースを示しています。

   ローカル変数の定義



9. 次のいずれかのオプションを使用して、出力に値を割り当てます。

オプション	説明
解析ルール	解析ルールを作成し、変数を解析ルール構造にドラッグ アンド ドロップすることにより、解析ルールを出力フィールドにマッピングできます。REST、SOAP、JDBC の各テンプレートには、解析ルールを自動作成するための自動マッピングが用意されています。自動マッピングがテスト入力フォームから利用可能な場合は、できる限り使用してください。
後処理	後処理スクリプトを使用すると、独自の出力データ検証、出力解析コード、および関連タスクをコーディングできます。後処理は、実行コマンドの結果が返されてから、解析ルールと条件が実行される前に実行されます。[後処理に移動 (詳細)] をクリックして、後処理スクリプトを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
	注: スクリプトを作成すると、この手順はインジケーター内でステージとして反映されます。

10. [続行] をクリックして [条件] フォームを開き、アクティビティの終了条件ルールを作成して、[保存] をクリックします。

アクティビティデザイナーテンプレートの一般的なプロパティ

次の一般プロパティ フィールドは、すべてのアクティビティデザイナーテンプレートに共通です。

すべてのアクティビティデザイナーテンプレートに共通する一般プロパティ フィールド

フィールド	説明
名前	アクティビティの説明的な名前。パレットでアクティビティを簡単に識別できる一意の名前を選択します。アクティビティに名前を指定しない場合、アクティビティをワークフローに追加すると、アクティビティはワークフローエディターの [データ] タブでインデックス番号によって識別されます。このインデックスは、カスタムアクティビティがワークフローに追加された順序を反映しています。[データ] タブには、カスタムアクティビティとその出力変数のみが表示されます。
簡単な説明	アクティビティが行う事柄の簡単な説明。
画像	ワークフロー パレット上でこのタイプのアクティビティを識別するアイコン。
実行テンプレート	このアクティビティについて選択された事前定義済みのテンプレート。
アプリケーション	インスタンスに設定されている現在のアプリケーションスコープ。スコープを表示するには、任意のレコードまたはリストのタイトル バーの右側にあるギアアイコンをクリックし、[アプリケーション] フィールド内の値を確認します。アクティビティは、ワークフロー内でこのスコープで実行されます。ワークフローエディターで、インスタンスのスコープを表示または変更することはできません。
アクセス可能	このアクティビティのアクセシビリティ設定 (スコープ別)。次のオプションが使用可能です。 • すべてのアプリケーション スコープ：このアクティビティは、すべてのアプリケーションスコープで使用できます。 • このアプリケーション スコープのみ：このアクティビティは、[アプリケーション] フィールドで指定されたスコープでのみ使用できます。
カテゴリ	[カスタム] タブと [パック] タブでのこのアクティビティのカテゴリ。すべてのカテゴリは、折りたたみ可能な階層内のスコープの下に表示されます。
説明	アクティビティの詳細な説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力変数を作成する

アクティビティデザイナーの [入力] フォームで、アクティビティに渡す変数を作成します。

始める前に

[入力] ステージに進む前に、[全般] フォームでアクティビティに名前を付ける必要があります。

必要なロール：workflow_admin または activity_creator

注:
[入力] フォームの変数文字列は、255 文字に制限されています。

手順

1. **[+]** アイコンをクリックして新しい入力変数を作成します。

   デザイナーによって、**Input1** という名前のデフォルト変数が作成されます。



2. フィールドに新しい変数名を入力します。
3. 変数の名前またはその属性のいずれかを変更するには、値をダブルクリックし、表示されるフィールドで新しい値を選択するか、または入力します。
4. 次のフィールドを使用して、変数を構成します。

変数の構成

フィールド	説明
タイプ	この変数のデータタイプ。フィールドをダブルクリックして、選択リストを表示します。通常のデータタイプだけでなく、入力配列を作成し、機密データを含む個々の変数を暗号化することもできます。暗号化された変数は ECC キューに渡され、ターゲット ホストで実行されるときに MID サーバーによって復号化されます。ホストでこれらの変数を実行して返された機密データは、暗号化された出力変数を介して別のアクティビティに渡すことができます。
必須	入力変数を必須としてマークします。必須としてマークされた変数は、ワークフロー内のアクティビティのプロパティ フォームで必須のフィールドです。入力テスト機能を使用すると、必須変数をフィルタリングできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
デフォルト	この入力変数のデフォルト値。変数のデフォルト値は、ワークフロー内のアクティビティのプロパティ フォームにあらかじめ設定されています。変数をテストするときに、この値を上書きできます。

5. 変数リストを並べ替えるには、行を選択して、新しい場所にドラッグします。

   行を選択して移動すると、ポインター アイコンが上/下矢印アイコン ( ) に変わります。

6. 変数を削除するには、行内の削除アイコン ( ) をクリックします。
7. [続行] をクリックして [実行コマンド] ステージに進むか、[前処理に移動 (詳細)] をクリックして、アクティビティの実行前に実行されるスクリプトを作成します。

入力変数をマップする

入力変数を作成した後、[実行コマンド] フォームのフィールドにその入力変数をマップします。

始める前に

必要なロール：activity_admin、activity_creator

このタスクについて

これらのフィールドには、ターゲット ホストまたはエンドポイントでデータの認証とクエリを行うために必要な値が含まれています。この例には、使用するターゲットおよび MID サーバーで実行するコマンドのフィールドが含まれています (必要な場合)。

手順

変数をマップするには、変数を適切なフィールドにドラッグします。

デザイナーにより、システムが求める構文で変数が自動的に表現されます。



PowerShell 実行コマンドを設定する

作成した入力変数を使用して、オーケストレーションが Windows ターゲット マシン上で実行するコマンドを設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
[実行コマンド] ステージに進む前に、[入力] フォームで必要な入力変数を作成します。

必要なロール：activity_creator、admin

> **注:**
> MID サーバーとターゲット コンピューター間の PowerShell 接続は、ワークフロー コンテキスト内でアクティビティを実行しなくてもテストできます。詳細は、「テスト テンプレート出力」を参照してください。

手順

1. 入力のリストから変数をドラッグし、コマンド フィールドにドロップします。
   システムによって、コマンドの正しい構文で変数がフォーマットされます。

PowerShell 実行コマンド



2. 表に示されたフィールドに入力します。

PowerShell コマンド フィールド

フィールド	説明
入力	入力変数ビルダー。使用可能なフィールドにマップする変数を作成します。
ターゲット ホスト	この PowerShell アクティビティのターゲットサーバーのホスト名または IP アドレス。
スクリプト タイプ	PowerShell ホストで実行するスクリプトのタイプ。使用可能なオプションは次のとおりです。 ○ カスタム PowerShell コマンド ○ MID サーバースクリプトファイル
MID サーバースクリプトファイル	実行する MID サーバースクリプトファイル。このフィールドは、選択されている [スクリプト タイプ] が *[MID* サーバースクリプトファイル] である場合に使用可能です。
コマンド	このアクティビティによりターゲット ホスト上で実行されるコマンド。このフィールドは、選択されている [スクリプト タイプ] が [カスタム *PowerShell* コマンド] である場合に使用可能です。入力変数を変数ビルダーからこのフィールドにドラッグ アンド ドロップして、コマンドを作成できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
PowerShell 変数	PowerShell でホストに渡す名前と値のペア。これらの変数は手動で作成することも、入力変数を [値] フィールドにドラッグすることもできます。暗号化された入力変数は、このフィールドのデータタイプ設定に関係なく、その暗号化を保持します。値を入力して [暗号化] データタイプを選択すると、値はこのフィールドにプレーン テキストで表示され、ECC キューに渡されるときにのみ暗号化されます。
MID サービスアカウントを使用する	他の認証情報を試行せずに MID サーバーサービスアカウントの認証情報のみを使用して、このアクティビティをターゲット ホスト上で強制的に認証します。このチェック ボックスをオンにした場合、[認証情報タグ] フィールドは使用できません。
認証情報タグ	ホストで PowerShell コマンドを実行するために、このアクティビティが使用する必要のある特定のオーケストレーションアクティビティの認証情報エイリアス。このフィールドを空白のままにすると、MID サーバーは有効な認証情報が見つかるまで、使用可能な認証情報をすべて試行し、MID サーバーサービスアカウントで終了します。認証情報エイリアスが定義されている場合、MID サーバーはそのエイリアスの認証情報のみを試行し、MID サーバーサービスアカウントを試行しません。このフィールドは、**[MID** サービスアカウントを使用する] チェック ボックスがオンになっている場合、使用できません。
必要な MID サーバー機能	PowerShell のクエリに使用する MID サーバー (機能別)。デフォルトでは、PowerShell MID サーバーが選択されます。

3. [保存] をクリックします。
4. [続行] をクリックして、[出力] ステージに進みます。

アクティビティテンプレート入力をテストする

カスタムアクティビティの入力パラメーターは、ワークフロー コンテキスト内でアクティビティを実行しないで、その開発中にテストできます。

始める前に

入力変数を作成し、それを [実行コマンド] フォーム内のフィールドにマップしたり、これらのフィールドの実際の値を入力したりします。

必要なロール：web_service_admin、activity_admin、activity_creator

このタスクについて

入力テストでは、エンドポイントに対して入力パラメーターのみが実行され、前処理スクリプトまたは後処理スクリプトは実行されません。前処理スクリプトや後処理スクリプトのテストは、ワークフローを使用して実行する必要があります。アクティビティをテストするためにチェック アウトする必要はなく、アクティビティが適切に構成されていれば、アクティビティデザイナーのどのステージからでも入力変数をテストできます。通常、[実行コマンド] ステージが、入力のテストの準備ができているポイントです。

注:
自動マッピングを使用する場合は、入力変数をテストする必要があります。

手順

1. [入力のテスト] をクリックします。
   入力ソース変数のリストが表示されます。これらの変数のデフォルト値を追加した場合、[値を代入] 列にその値が表示されます。必須変数には、赤い星印が付いています。この例では、SOAP エンドポイントは株価情報変数の値を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳



2. 次のコントロールを使用して、変数リストをフィルタリングします。
   - すべての入力：すべての入力変数が表示されます。これがデフォルトの表示です。
   - 必須の入力：必須の入力変数のみが表示されます。
   - デフォルト設定なしの入力：デフォルト値が割り当てられていない入力変数が表示されます。
3. 必要に応じて値をリセットします。
   - デフォルト値をリセット：このフォームに設定されているテスト値を、デフォルト値 (存在する場合) に置き換えます。
   - 値をクリア：デフォルト値が存在していても、入力変数リスト内のすべての値をクリアします。
4. テスト値が正しく構成されたら、**[OK]** をクリックします。
   システムによって、指定されたターゲットに対して構成したすべての入力の値が実行され、結果のペイロードが返されます。[応答] フォームのボタンに、ペイロードのさまざまなビューが表示されます。**[Raw** 出力] ウィンドウに、ペイロード全体が表示されます。

入力テストからの応答ペイロード



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. ペイロード内の適切なパラメーター値を [出力] ステージに自動的にマップするには、自動マッピング オプションを選択します。
6. または、[解析ルール用に保存] をクリックして、ペイロード全体を解析ルールにコピーすることもできます。
   これにより、ペイロードから直接、出力変数の値を手動で選択できます。このアクションは、解析ルールに存在していた以前のペイロードを完全に上書きします。
7. ウィンドウの右上隅にある **[X]** をクリックして、ウィンドウを閉じます。

アクティビティ変数のデータ暗号化

オーケストレーション アクティビティから渡された機密データは、入力変数と出力変数を暗号化することで保護できます。

暗号化された変数がクリア テキストとして保存されることはありません。アクティビティを実行するために MID サーバーが使用される場合、テンプレートで暗号化された出力変数が定義されていれば、対応する ECC キューの入力ペイロードが暗号化されます。入力変数としてダウンストリーム アクティビティに渡された出力変数は、処理中にその暗号化を維持します。

データ暗号化を必要とするのは、次のいずれかのソースからの入力です。

- ワークフロー：これらの入力はワークフローエディターを介して提供されます。双方向暗号化の場合、入力は password2 形式である必要があります。
- サービスカタログ要求：これらの入力値はサービスカタログ アイテムから、暗号化された変数としてアクティビティに提供されます。
- GlideRecord：任意の ServiceNow テーブルに添付された変数です。テーブル内のソース列は、password2 タイプの変数である必要があります。
- アクティビティ出力：あるアクティビティからダウンストリーム アクティビティに、データバスを介して、出力として渡される変数です。
- 空の文字列：システムでは暗号化された入力変数を定義できますが、値を変数に渡すことはできません。

アクティビティデザイナーテンプレートの前処理フィールド

アクティビティデザイナーの [前処理中] フォームを使用して、アクティビティの実行前に実行されるスクリプトを定義します。

前処理フィールド

フィールド	説明
入力プロセススクリプト	アクティビティの実行前に実行するスクリプト。
変数	入力プロセス スクリプトで構成要素として使用できる入力変数。フィールドの上の矢印をクリックすると、変数リストが開きます。ツリー内のアイテムをクリックすると、そのアイテムが適切な構文でスクリプトに追加されます。リストには、[入力] フォームでアクティビティに渡した実行パラメーターと入力変数が表示されます。[入力] フォームで追加されたすべてのアクティビティ変数は読み取り専用であり、前処理スクリプトでは activityInput.variable という構文で表現されます。アクティビティが実行されてサービスまたはホストが呼び出される前に、executionParam.variable_name 実行パラメーターに値を

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
	割り当てることにより、この変数の有効な実行値を上書きできます。テンプレートに固有の実行パラメーターを参照してください。

ログ記録

アクティビティデザイナーは、*ActivityLogger* API を使用して、ログ記録を前処理に追加できます。これは、スコープ対象アプリケーションまたはグローバルアプリケーションに適用されます。スクリプトから記録されたデータは、アクティビティを使用するワークフローのコンテキスト レコード内の [ワークフロー ログ] 関連リストに表示されます。ワークフロー ログ内のこれらのメッセージのソースは、アクティビティです。

重要:
ワークフローログ内のデバッグメッセージを表示するには、*glide.workflow.log.debug* プロパティを **true** に設定します。

サポートされているメッセージは次のとおりです。

- ActivityLogger.debug("Pre Processing Log Message");
- ActivityLogger.info ("Pre Processing Log Message");
- ActivityLogger.warn ("Pre Processing Log Message");
- ActivityLogger.error("Pre Processing Log Message");



テンプレートの後処理フィールド

アクティビティデザイナーの [後処理中] フォームで、アクティビティの実行後に実行されるスクリプトを定義できます。

後処理フィールド

アクティビティから返された結果を使用するには、executionResult. プリフィックスをこれらのパラメーターに追加します。

フィールド	説明
出力プロセススクリプト	アクティビティの実行後に実行するスクリプト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
変数	出力プロセス スクリプトで構成要素として使用できる入力変数。フィールドの上の矢印をクリックすると、変数リストが開きます。ツリー内のアイテムをクリックすると、そのアイテムが適切な構文でスクリプトに追加されます。リストには、実行結果と [入力] フォームでアクティビティに渡した変数が表示されます。[入力] フォームで追加されたすべてのアクティビティ変数は読み取り専用であり、後処理スクリプトでは activityInput.variable という構文で表現されます。パラメーターの説明については、このアクティビティの後処理パラメーターのトピックの表を参照してください。

ログ記録

アクティビティデザイナーは、*ActivityLogger* API を使用して、ログ記録を後処理スクリプトに追加できます。これは、スコープ対象アプリケーションまたはグローバルアプリケーションに適用されます。スクリプトから記録されたデータは、アクティビティを使用するワークフローのコンテキスト レコード内の [ワークフロー ログ] 関連リストに表示されます。ワークフロー ログ内のこれらのメッセージのソースは、アクティビティです。

重要:
ワークフローログ内のデバッグメッセージを表示するには、*glide.workflow.log.debug* プロパティを **true** に設定します。

サポートされているメッセージは次のとおりです。

- `ActivityLogger.debug("Post Processing Log Message");`
- `ActivityLogger.info ("Post Processing Log Message");`
- `ActivityLogger.warn ("Post Processing Log Message");`
- `ActivityLogger.error("Post Processing Log Message");`



アクティビティ出力変数を自動マッピングする

テストペイロードのパラメーター値を、[出力] タブの変数に自動的にマッピングできます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. テンプレートの [実行コマンド] から、[入力] タブを選択します。
2. [入力のテスト] をクリックして、入力パラメーターをテストします。
   パラメーターとフィールドの実際の値を追加した場合、指定したターゲットに対してこれらの値が実行され、結果のペイロードが返されます。入力変数をフィールドとパラメーターにマップした場合、これらの変数にテスト値を割り当てるためのダイアログ ボックスが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. 必要に応じてテスト値を入力し、**[OK]** をクリックしてペイロードを表示します。
[応答] フォームの **[Raw** 出力] タブに、ペイロード全体が表示されます。



4. 自動マッピングオプションを選択します。

オプション	説明
ローカルに自動マップ	ペイロード全体を JSON オブジェクトに変換し、データバスに配置します。これにより、JavaScript での後処理操作が可能になります。これを選択すると、右側のデータ フィールド全体が表示されなくなり、入力構造に次のデフォルト変数が自動的に入力されます。 ○ output ○ totalRows ○ errorMessage ○ eccSysId
出力する自動マップ	アクティビティの出力変数に、ローカル変数の入力として使用されているものと同じデフォルト変数を自動的に設定します。

注:
自動マッピング選択では、解析ルールは使用できません。

自動翻訳

出力変数を作成する

デザイナーの [出力] フォームには、オブジェクトとアレイのデータ構造を作成するための変数ビルダが含まれています。

始める前に
必要なロール：activity_admin、activity_creator

このタスクについて
この構造内の要素は、解析ルールを作成する によって、エンドポイントまたはホストから返されたペイロードに含まれる特定のデータにマップされます。これらの変数とその値は、ローカルで、または他のアクティビティで再利用できるようになります。

手順

1. [出力] 列の **[+]** アイコンをクリックして、ローカル変数または出力変数を作成します。

   ローカル変数はアクティビティ内でのみ使用可能であり、[カスタム] タブに表示されたデータ構造には表示されません。出力変数は、個別に、またはデータ構造全体として、他のアクティビティで再利用できます。いずれかのタイプの新しい変数を作成すると、デザイナーによって **Local1** または **Output1** というデフォルト名が提供されます。

2. フィールドに新しい変数名を入力し、データタイプを選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

変数名は、アレイまたはオブジェクト内で一意である必要があります。機密データを含む出力変数には、[暗号化] データタイプを割り当てることができます。暗号化によって保護されたデータは、暗号化された状態で他のアクティビティやプロセスに渡され、プレーン テキストで表示されることはありません。

3. 変数またはその属性の名前を変更するには、値をダブルクリックし、編集フィールドに新しい値を入力してから、**Enter** キーを押します。

   名前の左側にあるアイコンは、変数のデータタイプを反映しています。

4. 変数リストを並べ替えるには、行を選択して、新しい場所にドラッグします。

   行を選択して移動すると、ポインターアイコンが上/下矢印アイコン (

5. 行を別の場所にドラッグします。
6. 次のオプションから選択します。
   - 別のアクティビティからの変数を再利用するには、パレットの [カスタム] タブから変数リストの一番上にある見出し [ローカル] または [出力] にその変数をドラッグします。
   - データ構造全体をコピーするには、親オブジェクトまたはアレイを変数リスト見出しにドラッグします。

   デザイナーによって、コピーしたデータ構造が出力変数ビルダーに複製されます。

データ構造を再利用する



7. 変数を削除するには、行内の削除アイコン ( ) をクリックします。

アクティビティデザイナーのテンプレート出力

出力変数には、宛先から返された、ワークフロー内の他のアクティビティやアクティビティの内部で使用可能なメッセージが含まれています。

アクティビティデザイナーの出力フィールド

フィールド	説明
変数名	このアクティビティにより渡される変数の名前 ([ローカル] または [出力])。
ローカル	アクティビティ内で使用される値を含む変数。たとえば、ローカル変数を使用して、最終値が出力変数にエクスポートされる前にアクティビティ内で処理されるメタデータを指定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アクティビティデザイナーの出力フィールド (続く)

フィールド	説明
出力	ワークフロー内の他のアクティビティに渡される値を含む変数。

出力フィールドをマッピングする

マッピングは、選択したペイロードに適切なデータ形式で式を作成できるようにする解析ルールを使用して構成されます。

始める前に

必要なロール：activity_admin、activity_creator

このタスクについて

出力データ構造の作成が完了したら、各変数をターゲット ホストから抽出する特定のデータにマップします。

手順

変数をマップするには、[出力] 変数ビルダーから変数をドラッグして、[解析ルール] セクションの空の [変数名] フィールドにドロップします。

出力変数に解析を構成する手順については、「解析ルールを作成する」を参照してください。



解析ルールを作成する

カスタムアクティビティで定義された出力変数に、外部ホストまたはエンドポイントでの入力テストから返されたペイロード データを取り込みます。

始める前に

必要なロール：activity_admin、activity_creator

このタスクについて

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > ワークフローエディター.
2. パレットの [カスタム] タブから、カスタムアクティビティを開きます。
3. [アクティビティデザイナー] フォームで、[出力] ステージに進みます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

4. データ構造ビルダーから [解析ルール] ビルダーの [変数名] フィールドに出力変数をドラッグします。

解析ルールへの変数のマッピング



選択した変数について、[解析ルール] フォームが表示されます。デフォルトでは、解析タイプは [直接] に設定されています。これにより、変数には、選択したペイロードからのすべてのデータが、内容を解析することなく取り込まれます。各テンプレートには、特定のデフォルトの解析ソースがあります。

5. テーブル内のフィールド使用して、フォームに値を入力します。
この例では、解析タイプとして **[XML]** が選択されています。これにより、ペイロードから特定のパラメーターを選択して解析することができます。



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

解析ルールのフィールド

フィールド	説明
ソースを解析中	ターゲット ホストまたはエンドポイントから返されたデータのソース。各テンプレートは、特定のデフォルト ペイロードに対して開きます。選択可能な項目は、アクティビティに対して選択した実行テンプレートによって異なります。ローカル変数に対してすでに解析ルールが定義されている場合は、そのローカル変数を解析ソースとして使用することもできます。各テンプレートの使用可能なペイロードのリストについては、「アクティビティデザイナーの解析ソース」を参照してください。
式	選択した解析ソースから特定のデータを抽出するために使用される式。この式は、サンプル ペイロードのクリック可能なデータから作成され、[タイプを解析中] フィールドで選択されたフォーマットで表示されます。テスト時に、式は複数の結果を返す可能性があります。式を選択する前に、信頼できるまたは予測可能な結果が得られる式を見極めてください。 **注:** システムは、サンプル データからクリック可能な正規表現の式を生成することはできません。すべての正規表現は、手動で記述する必要があります。
変数名	最終的な出力式で使用される更新済みの変数名。システムによって、指定した変数に **activityOutput** または **activityLocal** プリフィックスが追加されます。
タイプを解析中	ターゲット ホストのペイロードのクエリに使用する言語。選択肢は次のとおりです。 ○ 直接：解析することなく、[ソースを解析中] フィールドで選択したペイロードの内容全体にマップします。これがデフォルトの解析タイプです。 ○ **XML**：XML ペイロードからノードを選択するために使用される XPath クエリ。 ○ **JSON**：JSON ペイロードの一部を選択するための JSONPath クエリ。 ○ 正規表現：正規表現を使用してペイロードからデータを抽出する解析メソッド。RegEx 解析タイプでは、複数行解析がサポートされておらず、大文字と小文字は区別されません。
簡単な説明	この解析ルールの簡単な説明。
サンプルペイロードデータ	要求されたデータを含むソースからのサンプル データ。このフィールドは、[直接] 解析タイプには使用できません。[サンプル データを解析] をクリックした後は、このフィールド内のデータを編集できませんが、式を作成する目的ではクリック可能になります。フィールドを再度編集可能にするには、[サンプル データを編集] をクリックします。
解析結果	選択した式によりソースから返されたデータが表示されます。このフィールドは、[直接] 解析タイプには使用できません。

6. 入力を再テストするには、[テストからサンプル ペイロードを取得] をクリックします。
このアクションにより、テスト フォームが再度開き、さまざまなテスト値を置き換えて別のペイロードを作成することができます。
7. [保存] をクリックすると、解析ルールにより作成したペイロードで前のペイロードが上書きされます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

8. 解析ルールの式を作成するには、サンプル ペイロードに表示する特定のパラメーターをクリックします。
   そのパラメーターの値は、[解析結果] フィールドに表示されます。システムによって、[式] フィールドに適切な式が作成されます。
9. [送信] をクリックして、その変数の解析ルールを保存します。

アクティビティデザイナーの解析ソース

次の表に、各実行テンプレートで使用可能な解析ソースを示します。

ソースを解析中

テンプレート	ソース
SOAP Web サービス	• executionResult.body (デフォルト) • executionResult.status_code • executionResult.header • executionResult.error
JDBC	• executionResult.output (デフォルト) • executionResult.errorMessages • executionResult.probeCompletedEccId • executionResult.totalRows
JavaScript プローブ	• executionResult.payload (デフォルト) • executionResult.output • executionResult.eccSysId • executionResult.errorMessages
PowerShell	• executionResult.output (デフォルト) • executionResult.tags • executionResult.hresult • executionResult.eccSysId • executionResult.errorMessages
REST Web サービス	• executionResult.body (デフォルト) • executionResult.status_code • executionResult.header • executionResult.error

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ソースを解析中 (続く)

テンプレート	ソース
SFTP	• executionResult.output (デフォルト) • executionResult.eccSysId • executionResult.errorMessages • executionResult.tags
プローブ	• executionResult.output (デフォルト) • executionResult.payload • executionResult.eccSysId
SSH	• executionResult.output (デフォルト) • executionResult.eccSysId • executionResult.errorMessages • executionResult.tags
JMS	• executionResult.status • executionResult.standardHeaders • executionResult.customHeaders • executionResult.messagePayload • executionResult.eccSysId • executionResult.errorMessages

自動翻訳

アクティビティデザイナーの解析ルールの例

この例では、解析ルールは、PowerShell を使用して、*activityOutput.ipv4* 変数にドメイン サーバーからの IP アドレスの値が入力されるように構成されています。

始める前に

必要なロール：activity_creator、activity_admin

このタスクについて

このサンプル データを生成するには、アドミニストレーターは実際にホスト上でコマンドを実行し、返されたデータを [サンプル ペイロード データ] フィールドに入力する必要があります。その後、アドミニストレーターは、そのサンプルから IP アドレスを返す式を、2 つの形式 (`ipv4` および ipv6) で作成することができます。この例では、解析ルールに使用する式が 2 つ生成されます。

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > ワークフローエディター をクリックし、ホストで実行されるアクティビティを開きます。
2. [入力] タブをクリックし、[コマンド] をメモします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

解析ルール **PowerShell** 入力コマンド



3. PowerShell コンソールで、ホスト上で [コマンド] を実行して、必要な値を含む XML サンプルを抽出します。
4. 返されたデータをクリップボードにコピーします。
5. アクティビティデザイナーで、[出力] タブをクリックし、返されたデータを [サンプル ペイロード データ] フィールドに貼り付けます。

   この例では、データには 2 つの異なる形式の IP アドレスとドメイン名が含まれています。
6. ソースの解析タイプを選択します。

   Example
   次の例では、**[XML]** を選択します。



7. [サンプル データを解析] をクリックします。

   システムによって XML が適切な形式で表示され、クリック可能になります。このビューで、システムはサンプルからクリックされたデータを式に変換することができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳



8. 式を作成するには、変数にマップするデータ サンプルの要素をクリックします。

クリックしたサンプル データに基づいて、2 つの式が作成されます。



9. リストから式を選択します。

目的の結果は、[タイプ] 属性が **ipv4** の IP アドレスです。システムによって、[式] フィールドにこの選択項目が入力されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

10. [式をテスト] をクリックします。

システムによって、選択した式を使用してペイロードが解析され、要求したデータが [解析結果] フィールド内に返されます。



11. [送信] をクリックします。

ビューがアクティビティデザイナーの [出力] タブに戻ります。新しい解析ルールがリストされ、別のルールに対して空の行が使用可能になります。

アクティビティ条件

アクティビティの終了条件を [条件] 列に作成し、それぞれの順序を設定します。

システムは最も小さい順序番号の条件を最初に評価し、最初の true 条件が見つかると停止します。[それ以外の場合] の値が **true** に設定された条件は、[それ以外の場合] の値が **false** に設定されたすべての条件が評価されるまで、評価されません。true 条件が見つからない場合、[それ以外の場合] が **true** であってこの終了を使用するデフォルト条件を検索します。少なくとも 1 つのデフォルトの終了条件が必要です。これがない場合、ワークフローの実行時にアクティビティがハングします。

アクティビティに作成できる条件は次のとおりです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アクティビティ条件の例

条件	評価
成功	成功条件をテストします。[それ以外の場合] が **false** に設定され、[順序] が **100** に設定されます。この条件が true の場合、アクティビティは [成功] 終了を取ります。この条件が false の場合、システムは次の条件を順番に評価します。
再試行	アクティビティを再度実行する条件をテストします。[それ以外の場合] が **false** に設定されます。この条件が true の場合、アクティビティは再び実行されます。この条件が false の場合、システムはデフォルトの [失敗] 終了を取ります。
失敗	アクティビティ内の他の条件が false の場合にワークフローの続行を許可するデフォルトの条件。[それ以外の場合] が **true** に設定されます。



オーケストレーションカスタムアクティビティテンプレート

オーケストレーションでは、ワークフローエディターでカスタムアクティビティを作成および管理するためのカスタマイズ可能なアクティビティテンプレートが用意されています。

アクティビティデザイナー
で、SSH、PowerShell、REST、SOAP、JMS、SFTP、JDBC、JavaScript Probes、および Probes 用のアクティビティテンプレートを使用して、さまざまなタイプの オーケストレーション アクティビティを作成および更新します。

数百ものワークフローがこれらのアクティビティを同時に共有できます。アクティビティを変更する前に、フォーム メニュー アイコン (☰) をクリックして [使用] を選択することにより、そのアクティビティが含まれるワークフローをチェックする必要があります。バージョニングされたアクティビティを一元的に変更すると、そのアクティビティを固定していない限り、ワークフロー間で自動的に更新されます。

すべての主要な オーケストレーション アクティビティは、スコープ対象アプリケーションで、アクティビティデザイナーを使用してビルドされます。カスタムアクティビティは、グローバル スコープまたはそれ自身のアプリケーション スコープ内で開発できます (そのスコープがワークフローの範囲と異なる場合も含む)。自分自身のアクティビティパックをビルドする場合は、アクティビティ スコーピング を使用します。

JDBC アクティビティを作成する

カスタム JDBC アクティビティを作成して、ワークフローからリレーショナル データベースへの SQL コマンドおよびストアド プロシージャ呼出しを自動化します。

始める前に
必要なロール：activity_admin、activity_creator

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このタスクについて
JDBC アクティビティテンプレートを使用すると、ターゲットデータベース上で ANSI SQL ステートメントまたはストアド プロシージャを実行できます。IN、OUT、および INOUT パラメーターを使用するストアド プロシージャのサポートは、Yokohama で利用できます。これらのパラメーターを設定する方法については、「JDBC ストアド プロシージャのパラメーター」を参照してください。

> **注:**
> 外部データソースからバルクデータを ServiceNow インスタンスに転送する場合は、インポートセットのキーコンセプト を使用してください。JDBC アクティビティを使用すると、ワークフロー内で外部データソースと ServiceNow の間でデータを転送できます。これは、データソースの一括インポート機能に置き換わるものではありません。

手順

1. JDBC 認証情報 を作成または検証します。
   JDBC 認証情報には、ターゲットデータベースに対する権限と、対応する JDBC 接続に対する適切な構成が必要です。JDBC アクティビティを作成する前に、認証情報を設定する必要があります。
2. JDBC 接続を作成または検証します。
   JDBC アクティビティを作成する前に、有効な JDBC 認証情報を設定した JDBC 接続を構成する必要があります。
3. カスタムアクティビティ を作成します。
   このアクションにより、テンプレートを使用してカスタムアクティビティが作成されます。
4. 一般的なプロパティを設定し、入力変数を作成した後、JDBC 実行コマンドを構成します。

オプション	説明
JDBC 接続	データベースに適切な JDBC 接続を構成するか、参照します。選択した接続によって、アクティビティに次の情報が提供されます。 ○ ターゲットデータベース情報 (サーバー名とデータベース名) ○ 接続 URL ○ ターゲットデータベース ポート (標準ポート番号と異なる場合) ○ データベース インスタンス名
認証情報	JDBC 接続に使用する JDBC 認証情報。
SQL ステートメント	JDBC ターゲットデータベースで実行する ANSI SQL を入力します。 **注:** このフィールドは、[ストアド プロシージャ] チェック ボックスがオンになっているときは非表示になります。 作成した入力変数をマップして、SQL ステートメントを構成できます。デフォルトでは、次の SQL ステートメントを実行できます。 ○ select ○ insert

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
	○ update ○ delete ○ show ○ 作成 ○ describe セキュリティ対策を強化するために、この JDBCOrchestrationProbe が実行する操作を MID サーバープロパティによって制御します。これにより、使用する SQL コマンドが制限されます。このプロパティは、データベースの削除など、破壊的な可能性のあるコマンドからシステムを保護します。mid.property.jdbc_operations には、MID サーバープロパティ コントロールが含まれています。 **注:** 異なるタイプの複数のステートメントを実行することはできません。たとえば、select ステートメントと update ステートメントを一緒に実行することはできませんが、2 つの insert ステートメントを実行することはできます。ただし、このアクティビティで複数の select ステートメントを実行することはできません。
最大行	データベースから取得するレコードの最大数。デフォルトは 1,000 です。
最大ペイロード サイズ (KB)	データベースから取得するデータの最大ペイロード サイズの制限を設定できます。デフォルトは 64 キロバイトです。
接続タイムアウト	アクティビティが接続の確立を待機する時間。このフィールドはデータソースから自動的に入力されますが、このアクティビティに合わせて変更することができます。
クエリ タイムアウト	クエリを実行してからデータが返されるまで待機する経過時間。このフィールドはデータソースから自動的に入力されますが、このアクティビティに合わせて変更することができます。
必要な MID サーバー機能	JDBC のクエリに使用する MID サーバー (機能別)。デフォルトでは、JDBC 機能を備えた MID サーバーが選択されます。
ストアド プロシージャを使用	これをオンにすると、プロシージャ名とパラメーターを入力することにより、MySQL、Oracle、または SQL Server データベース上でストアド プロシージャを実行

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
	できます。「JDBC ストアド プロシージャのパラメーター」を参照してください。

注:
テストペイロードのパラメーター値を、[出力] タブの変数に自動的にマッピングできます。「出力変数を自動マッピングする」を参照してください。

次のタスク

- JDBC アクティビティ入力をテストする
- 自動マッピングを使用して出力および解析ルールを生成する (JDBC で推奨)
- 自動マッピングを使用しない場合は、手動で出力変数を作成し、解析ルールを作成できる

関連情報

カスタムアクティビティデザイナーテンプレートを使用してカスタムアクティビティを作成する

オーケストレーション アクティビティ用の **JDBC** 接続を作成する

JDBC 接続 [jdbc_connection] テーブルによって、カスタム JDBC オーケストレーションアクティビティがさまざまなターゲットデータベースに接続するために使用する情報を提供します。

始める前に

インスタンスに付属するかどうかに関係なく、適切な JAR ファイル、またはカスタム JAR ファイルが必要です。

注:
ServiceNow インスタンスでは、mysql-connector-java-5.1.21.jar、sql-server-jdbc-4.0.jar、および ojdbc6.jar の各ファイルが現在のリリースの一部として提供され、MySQL、SQLServer、および Oracle データベースをサポートしています。Sybase や DB2 Universal などの他のデータベースでは、カスタム JAR ファイルを使用する必要があります。このファイルは、JDBC 接続を設定する前にインスタンスにアップロードする必要があります。

必要なロール：activity_admin、activity_creator

このタスクについて

JDBC 認証情報 JDBC 認証情報 は、アクティビティデザイナーテンプレートによって別々に取得され、CyberArk などの外部認証情報ストレージをサポートします。

手順

1. 移動先 すべて > オーケストレーション > 認証情報 **&** 接続 > **JDBC** 接続 をクリックし、[新規] をクリックします。
2. テーブル内のフィールド使用して、フォームに値を入力します。
   [フォーマット] フィールドのデータベース選択により、利用可能なフィールドが決定されます。

JDBC 接続フィールド

フィールド	データベース形式	説明
名前	すべて	この JDBC 接続の一意の名前。たとえば、**JDBC MySQLProd** を入力します。
クエリ タイムアウト	すべて	JDBC クエリが応答なしで実行される最大経過時間。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	データベース形式	説明
接続タイムアウト	すべて	ターゲットデータベースへの接続の試行中に JDBC アクティビティが待機する最大経過時間。
アプリケーション	すべて	このテーブルのスコープ。デフォルトでは、[グローバル] スコープで JDBC 接続 [jdbc_connection] テーブルが実行されます。
ドメイン	すべて	このテーブルのドメイン。デフォルトでは、グローバル ドメインで JDBC 接続 [jdbc_connection] テーブルが実行されます。
フォーマット	すべて	この接続のデータベース タイプ。デフォルトの選択肢は次のとおりです。 ○ **MySQL** ○ **Oracle** ○ **SQLServer** ○ なし 適切な JDBC ドライバー JAR ファイルをインスタンスにアップロードして、**Sybase** または **DB2 Universal** を選択リストに追加できます。オーケストレーションでは、システムにロードされたときにこれらのドライバーを自動的に認識し、このリストに追加します。
サーバー	Oracle、MySQL、SQLServer	データベース サーバーのホスト名または IP アドレス。
Oracle SID	Oracle	Oracle データベース サイトの識別子。デフォルト値は **orcl** です。
Oracle ポート	Oracle	Oracle データベースが使用しているポート。デフォルト値は **1521** です。
データベース名	MySQL、SQLServer	データベースの名前。
データベース ポート	MySQL、SQLServer	選択したデータベースが使用しているポート。
インスタンス名	SQLServer	選択した SQLServer のインスタンス名
接続 URL	すべて	指定したデータベースへの接続に MID サーバーが使用する URL。この URL は、フォームを保存したときに自動的に作成され、デフォルトのデータベースでは読み取り専用になります。 **注:** 選択した形式がデフォルトのデータベースのものでない場合は、接続 URL を手動で作成して、MID サーバーが接続の作成方法を認識できるようにする必要があります。
JDBC ドライバー	なし、DB2 Universal、Sybase	デフォルトのデータベースでない場合にこの接続に使用する JDBC ドライバー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	データベース形式	説明
		注: Sybase または DB2 Universal Database を追加する場合、このフィールドにドライバー名を入力して、そのドライバー JAR ファイルをインスタンスにアップロードする必要があります。

Oracle への **JDBC** 接続の例



3. [送信] をクリックします。

関連情報

JDBC 認証情報

JDBC アクティビティ出力変数を自動マッピングする

ServiceNow アクティビティデザイナーを使用すると、JDBC テストペイロード内のパラメーター値を [出力] タブ内の変数に自動的にマッピングできます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. JDBC プロバイダー テンプレート フォームで、[入力] タブを選択します。

2. [アクティビティをテスト] をクリックして、入力パラメーターをテストします。
パラメーターとフィールドの実際の値を追加した場合、指定したターゲットに対してこれらの値が実行され、結果のペイロードが返されます。入力変数をフィールドとパラメーターにマップした場合、これらの変数にテスト値を割り当てるためのダイアログ ボックスが表示されます。

3. 必要に応じてテスト値を入力し、**[OK]** をクリックしてペイロードを表示します。
[応答] フォームの **[Raw** 出力] タブに、ペイロード全体が表示されます。



4. 次の自動マッピング オプションのいずれかを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ローカルに自動マップ：値をアクティビティ内で使用するためにローカル変数に直接マップします。
- 出力する自動マップ：値を出力変数に直接マッピングして、ワークフロー内の他のアクティビティに渡します。出力変数への自動マッピングによって、オブジェクトのアレイが作成されます。それぞれに、クエリ結果からの列名が含まれます。

JDBC ストアド プロシージャのパラメーター

オーケストレーションを使用して、MySQL、Oracle DB、および MS-SQL データベースで、ストアド プロシージャを実行できます。

複数のデータタイプがサポートされますが、次の制限があります。

- 返される結果セットは 1 つのみです。
- ストアド プロシージャ パラメーター内の入力データタイプと出力データタイプの順序は、アクティビティ定義と一致している必要があります。
- Binary、Blob、Varbinary、および LongBinary は、base64 でエンコードする必要があります。
- 日付、時刻、およびタイムスタンプの形式は次のとおりです。

  日付形式：yyyy-mm-dd

  yyyy-mm-dd が、サポートされている形式です。

  時間形式：hh:mm:ss[.sss]

  hh：mm：ss [.sss] が、サポートされている形式です。精度はミリ秒単位のみです。マイクロ秒やナノ秒は処理できません。

  注:
  10:30:59 および 10:30:59.999000 は正しい形式ですが、10:30:59. は間違った形式です。

  タイムスタンプ形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ffffff]

  yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ffffff] が、サポートされている形式です。精度はマイクロ秒単位です。

- ResultSet は、データベース サーバーから返される最初の結果セットです。
- MS-SQL は INOUT パラメーターをサポートしていません。INOUT パラメーターを使用すると、アクティビティテンプレートによってそれらが OUT パラメーターに透過的にマップされます。

注:
レガシー動作のように、ストアド プロシージャのパラメーターでデータタイプの検証を行わない場合は、glide.stored_proc.data_type.validation を false に設定します。詳細については、「MID サーバープロパティ」を参照してください。

ストアド プロシージャのパラメーター

フィールド	説明
モード	ストアド プロシージャ パラメーターのタイプ。サポートされているパラメーター： • IN • OUT • INOUT

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ストアド プロシージャのパラメーター (続く)

フィールド	説明
SQL タイプ	SQL データタイプ。サポートされるデータタイプ： • ARRAY • BIGINT • BINARY • BIT • BLOB • CHAR • CLOB • DATE • DECIMAL • DISTINCT • DOUBLE • FLOAT • INT • INTEGER • JAVA_OBJECT • LONGVARBINARY • LONGVARCHAR • NULL • NUMERIC • OTHER • REAL • REF • REF_CURSOR • SMALLINT • STRUCT • TIME • TIMESTAMP • TINYINT • VARBINARY • VARCHAR
名前/値	ホストに渡す名前と値のペア。これらのパラメーターは手動で作成することも、入力変数を

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ストアド プロシージャのパラメーター (続く)

フィールド	説明
	パラメーター フィールドにドラッグ アンド ドロップして値を割り当てることもできます。

注:
すべてのデータベース プロバイダーが JDBC データタイプの領域全体をサポートしているわけではありません。ご使用のインストール環境でサポートされているデータタイプについては、データベース参照マニュアルを参照してください。

JDBC アクティビティテンプレートの入力をテストする

カスタム JDBC アクティビティの入力パラメーターは、ワークフロー コンテキスト内でアクティビティを実行しないで、その開発中にテストできます。

始める前に

入力変数を作成し、それを [実行コマンド] フォーム内のフィールドにマップしたり、これらのフィールドの実際の値を入力したりします。必要なロール：web_service_admin、activity_admin、activity_creator

このタスクについて

このテストでは、エンドポイントに対して入力パラメーターのみが実行され、前処理スクリプトまたは後処理スクリプトは実行されません。テストするためにアクティビティをチェック アウトする必要はありません。

注:
エンドポイントまたはホストに接続してデータを返すために十分な情報をオーケストレーションに提供した場合は、入力変数をテストできます。アクティビティデザイナーのどのステージからでもテストできます。通常、[実行コマンド] ステージが、入力のテストの準備ができているポイントです。

手順

1. JDBC 実行コマンドから、[入力のテスト] をクリックします。
   入力ソース変数のリストが表示されます。これらの変数のデフォルト値を追加した場合、[値を代入] 列にその値が表示されます。必須変数には、赤い星印が付いています。

   注:
   MID サーバーが見つからない場合、またはターゲットに接続できない場合、テストは失敗します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

JDBC 入力テストの値



2. 次のコントロールを使用して、変数リストをフィルタリングします。
   - すべての入力：すべての入力変数が表示されます。このコントロールがデフォルトの表示です。
   - 必須の入力：必須の変数のみが表示されます。
   - デフォルト設定なしの入力：デフォルト値が割り当てられていない入力変数が表示されます。
3. 必要に応じて値をリセットします。
   - デフォルト値をリセット：値が存在する場合、このコントロールは、このフォームで設定されているすべてのテスト値をデフォルト値に置き換えます。
   - 値をクリア：デフォルト値が存在していても、入力変数リスト内のすべての値をクリアします。
4. テスト値が正しく構成されたら、**[OK]** をクリックします。
   システムによって、指定されたターゲットに対して構成したすべての入力の値が実行され、結果のペイロードが返されます。[応答] フォームのボタンに、ペイロードのさまざまなビューが表示されます。**[Raw** 出力] ウィンドウに、ペイロード全体が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力テストからの応答ペイロード



5. ペイロード内の適切なパラメーター値を [出力] ステージに自動的にマップするには、自動マッピング オプションを選択します。
6. ウィンドウの右上隅にある **[X]** をクリックして、ウィンドウを閉じます。

SOAP Web サービスアクティビティを作成する

このテンプレートを使用して、カスタム SOAP アクティビティを作成します。

始める前に

必要なロール：web_service_admin、activity_admin、activity_creator

このタスクについて

アクティビティテンプレートのプロセスフローの使用手順については、「カスタムアクティビティを作成する」を参照してください。

手順

1. カスタムアクティビティ を作成します。
   このアクションにより、テンプレートを使用してカスタムアクティビティが作成されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

2. 一般的なプロパティを設定し、入力変数を作成した後、SOAP Web サービス実行コマンドを設定します。

オプション	説明
入力変数をマップする	作成した変数を使用して、オーケストレーションが SOAP Web サービスで実行するコマンドを設定します。
Web サービスメッセージ	このアクティビティに使用する SOAP Web Service メッセージを指定します。SOAP Web Services メッセージに関する情報が必要な場合は、「SOAP メッセージ」を参照してください。
Web サービスメッセージ関数	SOAP Web サービスと組み合せて使用できる SOAP メッセージ関数を指定します。
エンドポイント	このフィールドにエンドポイントを入力すると、SOAP メッセージ Web サービスで構成されているエンドポイント URL が上書きされます。ロック アイコンをクリックして、入力フィールドを開き、エンドポイントを追加します。
SOAP メッセージ パラメーター	SOAP エンドポイントに渡す名前と値のペア。これらのパラメーターは手動で作成することも、入力変数をパラメーター フィールドにドラッグして値を割り当てることもできます。SOAP メッセージ内に定義されている、${} を使用するパラメーターには、このアクティビティテンプレートからデータを割り当てることができます。[追加の属性] 列を使用して、テキストをエスケープしないようにシステムを設定します。デフォルトでは、SOAP メッセージに送信されるテキストはエスケープされます。ユーザーが送信 REST メッセージの変数代替 を使用して SOAP メッセージ内に変数を入力した場合は、[名前] 列に値が自動的に入力されます。
MID サーバーを使用	SOAP Web サービスを呼び出すために MID サーバーを使用する必要があるかどうかを決定するチェック ボックス。SOAP Web Service メッセージ関数で MID サーバーが定義されている場合は、ここで選択した MID サーバーではなくその MID サーバーが使用されます。
必要な MID サーバー機能	SOAP エンドポイントに接続するための適切な MID サーバー機能を備えた MID サーバー。デフォルトでは、SOAP 機能を備えた MID サーバーが選択されます。このフィールドは、**[MID サーバーを使用]** チェック ボックスが選択されている場合に使用可能です。
タイムアウト	タイムアウトになるまでに許容される SOAP Web サービス要求の経過時間 (秒単位)。デフォルトは **10** です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
認証	エンドポイントに必要な認証のタイプを決定します。オプションは次のとおりです。 ○ **SOAP** メッセージ内の既存の認証情報を使用する：SOAP メッセージ定義からの認証情報定義を使用します。 ○ ベーシック認証情報で上書きする：送信 SOAP でのベーシック認証の有効化 認証情報を使用します。SOAP メッセージ定義内の認証情報を上書きします。ベーシック認証情報は、プロビジョニングした後で選択可能になります。 ○ 証明書認証情報で上書きする：SOAP メッセージ定義内の認証情報を、証明書認証情報で上書きします。 ○ ベーシック認証と証明書認証の両方の認証情報で上書きする：SOAP メッセージ定義内の認証情報を、ベーシック認証と証明書認証の両方の認証情報で上書きします。 ○ **WS-Security** ユーザー名プロファイルで上書きする：SOAP メッセージ定義内の認証情報を、WS-Security で定義されている認証情報で上書きします。
認証情報	必要な REST エンドポイントベーシック認証情報。このフィールドは、[認証] フィールドで [ベーシック認証情報で上書きする] が選択されていると使用可能になります。ベーシック認証情報のみが選択リストに表示されます。このリストには、インスタンスに保管されている認証情報と外部ストレージシステムの認証情報 ID が含まれています。CyberArk セーフに保管されている認証情報を使用している場合、別のセーフの名前をコロンで区切って認証情報 ID にプリフィックスとして追加することにより、MID サーバー構成ファイル内に定義されているデフォルトのセーフを上書きできます。*`newsafe:orch-test-f5`* など。詳細については、「CyberArk 用の MID サーバーの設定 」を参照してください。
プロトコルプロファイル	認証に使用する送信 Web サービスの相互認証 。このフィールドは、認証タイプが [証明書認証情報で上書きする] か [基本認証と証明書認証の両方の認証情報で上書きする] のどちらかであると使用可能になります。

注:
テストペイロードのパラメーター値を、[出力] タブの変数に自動的にマッピングできます。「出力変数を自動マッピングする」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク

- 自動マッピングを使用して出力および解析ルールを生成する (JDBC で推奨)
- 自動マッピングを使用しない場合は、手動で出力変数を作成し、解析ルールを作成できる

SOAP アクティビティ出力変数を自動マッピングする

ServiceNowアクティビティデザイナーを使用すると、SOAP テストペイロードのパラメーター値を [出力] ステージの変数に自動的にマッピングできます。

始める前に
必要なロール：web_service_admin、activity_admin、activity_creator

このタスクについて

注:
オーケストレーションがエンドポイントに接続してデータを返すのに十分な情報を提供している場合は、アクティビティデザイナーのどのステージからでも入力変数をテストできます。通常、[実行コマンド] ステージが、入力のテストの準備ができているポイントです。

手順

1. アクティビティデザイナーでは、[実行コマンド] ステージに進みます。
2. 必要に応じて、適切な MID サーバーを定義します。
   MID サーバーが見つからない場合、またはターゲットに接続できない場合、テストは失敗します。
3. [アクティビティをテスト] をクリックして、入力パラメーターをテストします。
   パラメーターとフィールドの実際の値を追加した場合、指定したターゲットに対してこれらの値が実行され、結果のペイロードが返されます。入力変数をフィールドとパラメーターにマップした場合、これらの変数にテスト値を割り当てるためのダイアログ ボックスが表示されます。
4. 必要に応じてテスト値を入力し、**[OK]** をクリックしてペイロードを表示します。
   [応答] フォームの **[Raw** 出力] タブに、ペイロード全体が表示されます。



5. 次の自動マッピング オプションのいずれかを選択します。
   - ローカルに自動マップ：値をアクティビティ内で使用するためにローカル変数に直接マップします。
   - 出力する自動マップ：値を出力変数に直接マッピングして、ワークフロー内の他のアクティビティに渡します。出力変数への自動マッピングによって、オブジェクトのアレイが作成されます。それぞれに、クエリ結果からの列名が含まれます。

SOAP メッセージ WSDL にアクセスするための認証情報を提供する

テストペイロードで要求している SOAP WSDL に認証が必要な場合、SOAP メッセージまたは SOAP アクティビティのいずれかに基本認証情報を指定する必要があります。

始める前に
必要なロール：web_service_admin、activity_admin、activity_creator

ServiceNow インスタンスは、WSDL へのアクセスに基本認証情報のみサポートします。SOAP 機能または SOAP メッセージがこれらの認証情報を提供しない場合は、それらを SOAP アクティビ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ティテンプレートで設定する必要があります。オーケストレーションでは、次の優先順位を使用して、使用するベーシック認証情報を決定します。

- SOAP メッセージ：他の認証情報が定義されていない場合は、SOAP メッセージの認証情報が使用されます。
- SOAP 関数：SOAP 関数の認証情報は、SOAP メッセージ用に構成された認証情報を上書きします。
- SOAP アクティビティテンプレート：SOAP アクティビティテンプレートの認証情報は、SOAP 関数と SOAP メッセージ認証情報の両方を上書きします。

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > アウトバウンド > **SOAP** メッセージ.
2. アクティビティで使用する SOAP メッセージを選択します。
3. SOAP メッセージ レコードで、**[WSDL** のダウンロード] チェック ボックスをオンにします。
4. [認証タイプ] フィールドで、[基本] を選択します。
   [基本認証プロファイル] フィールドが表示されます。
5. この SOAP メッセージで使用する基本認証プロファイルを選択します。

SOAP メッセージのベーシック認証



6. あるいは、SOAP 実行コマンドを設定する でベーシック認証情報を設定できます。

   a. [認証] フィールドで、[ベーシック認証情報で上書きする] を選択します。
      [認証情報] フィールドが表示されます。

   b. WSDL へのアクセスに使用する基本認証情報を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この設定は、SOAP メッセージで設定された認証情報を上書きします。

基本認証情報を上書きする



SOAP 実行コマンドを設定する

作成した入力変数を使用して、オーケストレーションが SOAP エンドポイントで実行するコマンドを構成します。

始める前に

[実行コマンド] ステージに進む前に、[入力] フォームで必要な入力変数を作成します。

必要なロール：web_service_admin、activity_admin、activity_creator

> **注:**
> MID サーバーとエンドポイント間の SOAP 接続は、ワークフロー コンテキストでアクティビティを実行しなくてもテストできます。詳細は、「テスト テンプレート出力」を参照してください。

手順

1. 入力のリストから変数をドラッグし、コマンド フィールドにドロップします。
   システムによって、コマンドの正しい構文で変数がフォーマットされます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SOAP 実行コマンド



2. 表に示されたフィールドに入力します。

SOAP テンプレート実行コマンド フィールド

フィールド	説明
入力	入力変数ビルダー。入力変数を作成するを実行して、使用可能なフィールドにマップします。
Web サービス メッセージ	このアクティビティに使用する SOAP メッセージ。このフィールドを設定するには、web_service_admin ロールが必要です。
Web サービス メッセージ関数	このアクティビティに使用する SOAP メッセージ SOAP メッセージ関数。このフィールドを設定するには、web_service_admin ロールが必要です。
エンドポイント	このアクティビティが使用する SOAP Web サービスのエンドポイント URL。このフィールドにエンドポイントを入力して、SOAP メッセージで設定されたエンドポイントを上書きします。ロック アイコンをクリックして、入力フィールドを開きます。
SOAP メッセー	SOAP エンドポイントに渡す名前と値のペア。これらのパラメーターは手動で作成することも、入力変数をパラメーター フィールドにドラッグして値を割り当てることもできます。SOAP メッセージ内に定義されている、${} を使用するパラメーターには、こ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
ジ パラメーター	のアクティビティテンプレートからデータを割り当てることができます。[追加の属性] 列を使用して、テキストをエスケープしないようにシステムを設定します。デフォルトでは、SOAP メッセージに送信されるテキストはエスケープされます。ユーザーが送信 REST メッセージの変数代替 を使用して SOAP メッセージ内に変数を入力した場合は、[名前] 列に値が自動的に入力されます。
MID サーバーを使用	SOAP Web サービスを呼び出すために MID サーバーを使用する必要があるかどうかを決定するチェック ボックス。 注: SOAP Web Service メッセージ関数で MID サーバーが定義されている場合は、ここで選択した MID サーバーではなくその MID サーバーが使用されます。
必要な MID サーバー機能	SOAP エンドポイントに接続するための適切な MID サーバー機能を備えた MID サーバー。デフォルトでは、SOAP 機能を備えた MID サーバーが選択されます。このフィールドは、**[MID** サーバーを使用] チェック ボックスが選択されている場合に使用可能です。
タイムアウト	タイムアウトになるまでに許容される SOAP Web サービス要求の経過時間 (秒単位)。デフォルトは **10** です。
認証	エンドポイントに必要な認証のタイプを決定します。オプションは次のとおりです。 ○ **SOAP** メッセージ内の既存の認証情報を使用する：SOAP メッセージ定義からの認証情報定義を使用します。 ○ ベーシック認証情報で上書きする：送信 SOAP でのベーシック認証の有効化 認証情報を使用します。SOAP メッセージ定義内の認証情報を上書きします。ベーシック認証情報は、プロビジョニングした後で選択可能になります。 ○ 証明書認証情報で上書きする：SOAP メッセージ定義内の認証情報を、証明書認証情報で上書きします。 ○ ベーシック認証と証明書認証の両方の認証情報で上書きする：SOAP メッセージ定義内の認証情報を、ベーシック認証と証明書認証の両方の認証情報で上書きします。 ○ **WS-Security** ユーザー名プロファイルで上書きする：SOAP メッセージ定義内の認証情報を、WS-Security で定義されている認証情報で上書きします。
認証情報	必要な REST エンドポイントベーシック認証情報。このフィールドは、[認証] フィールドで [ベーシック認証情報で上書きする] が選択されていると使用可能になります。ベーシック認証情報のみが選択リストに表示されます。このリストには、インスタンスに保管されている認証情報と外部ストレージシステムの認証情報 ID が含まれています。CyberArk セーフに保管されている認証情報を使用している場合、別のセーフの名前をコロンで区切って認証情報 ID にプリフィックスとして追加することにより、MID サーバー構成ファイル内に定義されている CyberArk 用の MID サーバーの設定 を上書きできます。*`newsafe:orch-test-f5`* など。
プロトコルプロファイル	認証に使用する送信 Web サービスの相互認証 。このフィールドは、認証タイプが [証明書認証情報で上書きする] か [基本認証と証明書認証の両方の認証情報で上書きする] のどちらかであると使用可能になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. [保存] をクリックします。
4. [続行] をクリックして、[出力] ステージに進みます。

SOAP テンプレートの実行パラメーター

実行パラメーターを使用して、アクティビティデザイナーの [前処理] フォームで入力プロセス スクリプトを作成します。

SOAP Web サービス コマンド フィールドの説明については、「SOAP 実行コマンドを設定する」の表を参照してください。

> **注:**
> この表のすべての変数で executionParam. プリフィックスを使用する必要があります。

SOAP 実行パラメーター

名前	変数	タイプ	使用法
Web サービス メッセージ	web_service_message	参照	対応する SOAP メッセージの sys_id。
Web サービス メッセージ関数	web-service_message_function	参照	SOAP メッセージ関数の sys_id。
Web サービス エンドポイント	web_service_endpoint	文字列	SOAP エンドポイントの URL。
パラメーター	parameters	JavaScript オブジェクトの配列	executionParam. プリフィックスを付けて表現した JavaScript オブジェクトの配列。このパラメーターを使用して配列を作成する方法については、「SOAP テンプレートで JavaScript 配列を作成する」を参照してください。
MID サーバーを使用	use_mid_server	ブーリアン	true の場合、MID サーバーが使用されていることを示します。
MidCapabilities	midCapabilities	文字列 (コンマ区切り)	必要な MIDP サーバー機能の参照リスト。
タイムアウト	time_out	文字列	タイムアウトになるまでに許容される SOAP Web サービス要求の経過時間 (秒単位)。デフォルトは **10** です。
ValueCapabilities	valueCapabilities	ハッシュマップの配列	MID サーバーの選択に使用される機能値。詳細については、「MID サーバーの機能」を参照してください。値によって割り当てられる追加機能がある場合、この例を使用して MID サーバーの選択をカスタマイズします。 `var valueCapability = {'NEW_MID_CAPABIILTY':'NEW_MID_CAPABILITY_VALUE'};`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SOAP 実行パラメーター (続く)

名前	変数	タイプ	使用法
			executionParam.valueCapabilities.push(valueCapability);
認証タイプ	auth_type	ブーリアン	使用する認証情報のタイプ以下から選択可能です。 • basic_auth_pick_credentials • use_existing_credentials
認証情報	認証情報	参照	auth_type が basic_auth_pick_credentials のときにこの SOAP メッセージに使用する認証情報。

SOAP テンプレートで **JavaScript** 配列を作成する

以下は、SOAP 実行パラメーターを使用した JavaScript 配列の作成に関する説明です。

始める前に
必要なロール：web_service_admin、activity_admin、activity_creator

このタスクについて
パラメーターの配列に名前と値のペアをさらに追加するには、値を既存の配列に追加します。

手順

1. 次の構文を使用して JavaScript オブジェクトを作成し、それを executionParam.parameter 配列に追加します。

```
var newParameter =
 {"name":"parameterName","value":"parameterValue","additional_attribute":"none"};
executionParam.parameters.push(newParameter);
```

   新しいパラメーター JavaScript オブジェクトを配列に追加することにより、配列内ですでに利用可能な要素が影響を受けないようにします。

2. **[SOAP** メッセージ パラメーター] 入力フィールドの [追加の属性] 列の値を必ず [テキストをエスケープしない] に設定してください。

   この場合、**value** 属性に指定された値はエスケープされません。この例は次のとおりです。

```
var newParameter =
 {"name":"parameterName","value":"parameterValue","additional_attribute":"do_not_escape_text"};
executionParam.parameters.push(newParameter);
```

   注:
   additional_attribute フィールドの値が [なし] の場合、**value** 属性によって指定された値はエスケープされます。最初の例では、parameterValue がエスケープされます。

SOAP テンプレートの後処理パラメーター

これらのパラメーターを使用して、後処理スクリプトを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

アクティビティデザイナーの後処理パラメーター

名前	変数	タイプ	使用法
ステータスコード	status_code	整数	Web サービスから返されたステータスコードが含まれます。
ヘッダー	ヘッダー	JavaScript オブジェクトのハッシュマップ	Web サービスに渡されるヘッダー値と関連付けられたキー値ペアのハッシュマップが含まれます。executionResult.header[keyName] を使用してそれぞれの値にアクセスできます。
本文	本文	文字列	SOAP メッセージの出力を表す文字列値が含まれます。
エラー	エラー	文字列	エラーがある場合は、SOAP Web サービスからエラー文字列を返します。エラーがない場合は **null** を返します。

JavaScript プローブアクティビティを作成する

MID サーバーにサーバー側の JavaScript を実行するよう指示するために JavaScript プローブアクティビティを作成します。

始める前に

必要なロール：activity_creator または workflow_admin

このタスクについて

JavascriptProbe アクティビティには、標準 Java ライブラリーに対する「パッケージ」コールと同じ機能があります。これにより、MID サーバー上の Java ライブラリーをより詳細に制御することができます。独自の JAR ファイルを MID サーバーにロードして、JavascriptProbe がそれらの Java ファイルに対するパッケージ コールを行うようにすることができます。

手順

1. カスタムアクティビティ を作成します。
   このアクションにより、テンプレートを使用してカスタムアクティビティが作成されます。
2. general properties をセットアップして入力変数を作成した後で、JavaScript プローブアクティビティ実行コマンドを設定します。

オプション	説明
入力変数をマップする	作成した変数を使用して、オーケストレーションが MID サーバー上で実行するコマンドを設定します。
スクリプト タイプ	含めるスクリプトのタイプを選択します。使用可能なオプションは次のとおりです。 ○ カスタム JavaScript ○ MID サーバースクリプトの内容
スクリプト	このプローブで実行するカスタム JavaScript。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
	注: このフィールドは、選択されている [スクリプト タイプ] が [カスタム **JavaScript**] である場合に使用可能です。
MID サーバースクリプトの内容	このプローブで実行する MID サーバーのスクリプト。 注: このフィールドは、選択されている [スクリプト タイプ] が **[MID** サーバースクリプトの内容] である場合に使用可能です。
ホスト別に MID サーバーを選択	プローブが動作する MID サーバー。
必要な MID サーバー機能	使用する MID サーバー (機能別)。
パラメーター	このプローブでホストに渡す名前と値のペア。これらのパラメーターは手動で作成することも、入力変数を [パラメーター] フィールドにドラッグして値を割り当てることもできます。

注:
テストペイロードのパラメーター値を、[出力] タブの変数に自動的にマッピングできます。「出力変数を自動マッピングする」を参照してください。

次のタスク
出力変数を作成する、解析ルールを作成する、または条件を作成する のいずれかを行って、JavaScript プローブアクティビティの作成を終了します。テンプレート オプションの詳細については、「カスタムアクティビティを作成する」のトピックを参照してください。

JavaScript プローブ テンプレートの実行パラメーター

実行パラメーターを使用して、アクティビティデザイナーの [前処理] フォームで入力プロセス スクリプトを作成します。

JavaScript プローブ コマンド フィールドの説明については、「JavaScript プローブ実行コマンドを設定する」の表を参照してください。

注:
この表のすべての変数で `executionParam.` プリフィックスを使用する必要があります。

JavaScript テンプレートの実行パラメーター

名前	変数	タイプ	使用法
スクリプトタイプ	script_type	列挙	実行するスクリプトのタイプ。可能なタイプは次のとおりです。 • custom_javascript_typ • mid_script_include_type

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

JavaScript テンプレートの実行パラメーター (続く)

名前	変数	タイプ	使用法
スクリプト	スクリプト	文字列	**script_type** が **custom_javascript_type** のときにカスタム JavaScript を実行するスクリプト。
Mid スクリプトの内容	mid_script_include	参照	**script_type** が **mid_script_include_type** のときに、MID サーバースクリプトに関連付けられた sys_id 参照。
ソース	ソース	文字列	スクリプトを実行するターゲット ホスト。
MidCapabilities	midCapabilities	文字列 (コンマ区切り)	必要な MID サーバー機能のリスト。

パラメーター	parameters	JavaScript オブジェクトの配列	executionParam. プリフィックスを付けて表現した JavaScript オブジェクトの配列。**parameters** 配列に名前と値のペアをさらに追加するには、値を既存の配列に追加します。次の構文を使用して JavaScript オブジェクトを作成し、それを executionParam.parameter 配列に追加します。これにより、メッセージに追加のパラメーターが割り当てられます。
			`var newParameter = {"name":"parameterName","value":"parameterValue"};`
			`executionParam.parameters.push(newParameter);`

ValueCapabilities	valueCapabilities	ハッシュマップの配列	MID サーバーの選択に使用される機能値。詳細については、「MID サーバーの機能」を参照してください。値によって割り当てられる追加の機能がある場合は、次の例を使用して MID サーバーの選択をカスタマイズします。
			`var valueCapability = {'NEW_MID_CAPABIILTY':'NEW_MID_CAPABILITY_VALUE'};`
			`executionParam.valueCapabilities.push(valueCapability);`

JavaScript プローブ テンプレートの後処理パラメーター

これらのパラメーターを使用して、後処理スクリプトを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

JavaScript プローブの後処理パラメーター

名前	変数	タイプ	使用法
ペイロード	payload	文字列	JavaScript プローブから返された生のペイロードが含まれます。
出力	output	文字列	JavaScript プローブから返された出力データが含まれます。
EccSysId	eccSysId	文字列	ECC キュー入力メッセージに関連付けられた参照 ID が含まれます。
エラーメッセージ	errorMessage	文字列	JavaScript プローブから返されたエラーメッセージが含まれます。エラーメッセージが返されない場合、この値は null です。

JavaScript プローブ実行コマンドを設定する

作成した入力変数を使用して、オーケストレーションが JavaScript プローブのターゲット ホストで実行するコマンドを設定します。

始める前に

[実行コマンド] ステージに進む前に、[入力] フォームで必要な入力変数を作成します。

必要なロール：activity_creator、admin

> **注:**
> MID サーバーとターゲット間の JavaScript プローブ接続は、ワークフロー コンテキストでアクティビティを実行しなくてもテストできます。詳細は、「テスト テンプレート出力」を参照してください。

手順

1. 入力のリストから変数をドラッグし、コマンド フィールドにドロップします。
   システムによって、コマンドの正しい構文で変数がフォーマットされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

JavaScript プローブ実行コマンド



2. 表に示されたフィールドに入力します。

JavaScript プローブ実行コマンド フィールド

フィールド	説明
入力	入力変数ビルダー。入力変数を作成するを実行して、使用可能なフィールドにマップします。
スクリプトタイプ	含めるスクリプトのタイプを選択します。使用可能なオプションは次のとおりです。 ○ カスタム JavaScript ○ MID サーバースクリプトの内容
スクリプト	このプローブで実行するカスタム JavaScript。このフィールドは、選択されている [スクリプト タイプ] が [カスタム **JavaScript]** である場合に使用可能です。
MID サーバースクリプトの内容	このプローブで実行する MID サーバーのスクリプト。このフィールドは、選択されている [スクリプト タイプ] が **[MID** サーバースクリプトの内容] である場合に使用可能です。
ホスト別に MID サーバーを選択	プローブが動作する MID サーバー。
必要な MID サーバー機能	使用する MID サーバー (機能別)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
パラメーター	このプローブでホストに渡す名前と値のペア。これらのパラメーターは手動で作成することも、入力変数を [パラメーター] フィールドにドラッグして値を割り当てることもできます。

3. [保存] をクリックします。
4. [続行] をクリックして、[出力] ステージに進みます。

PowerShell アクティビティを作成する

Microsoft PowerShell を使用してホストからワークフローにデータを返すために、カスタム PowerShell アクティビティを作成します。

始める前に
必要なロール：activity_creator または workflow_admin

このタスクについて
ServiceNow は PowerShell 3.0 ～ 5.1 をサポートしています。

手順
1. カスタムアクティビティ を作成します。
   このアクションにより、テンプレートを使用してカスタムアクティビティが作成されます。
2. 一般的なプロパティを設定し、入力変数を作成した後、PowerShell 実行コマンドを構成します。

オプション	説明
入力変数をマップする	作成した変数を使用して、オーケストレーションが MID サーバー上で実行するコマンドを設定します。
ターゲット ホスト	この PowerShell アクティビティのターゲット サーバーのホスト名または IP アドレス。
スクリプト タイプ	PowerShell ホストで実行する PowerShell スクリプトのタイプ。使用可能なオプションは次のとおりです。 ○ カスタム PowerShell コマンド ○ MID サーバースクリプトファイル
MID サーバースクリプトファイル	MID サーバースクリプトファイルには PowerShell スクリプトが含まれています。このフィールドは、選択されている [スクリプト タイプ] が [MID サーバースクリプトファイル] である場合に使用可能です。
コマンド	アクティビティが実行する PowerShell コマンド。このフィールドは、選択されている [スクリプト タイプ] が [カスタム *PowerShell* コマンド] である場合に使用可能です。入力変数を変数ビルダーからこのフィールドにドラッグ アンド ドロップすることで、コマンドを作成できます。
PowerShell 変数	PowerShell でホストに渡す名前と値のペア。これらの変数は手動で作成することも、入力変

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
	数を [値] フィールドにドラッグすることもできます。暗号化された入力変数は、このフィールドのデータタイプ設定に関係なく、その暗号化を保持します。値を入力して [暗号化] データタイプを選択すると、値はプレーン テキストで表示されます。これは、ECC キューに渡されるときにのみ暗号化されます。
MID サービスアカウントを使用する	オンの場合、このアクティビティは、他の認証情報を試行せずに、MID サーバーサービスアカウントの認証情報のみを使用してターゲット ホスト上で認証します。 **注:** [認証情報タグ] フィールドは使用できません。
認証情報タグ	このアクティビティがホスト上で PowerShell コマンドを実行するために使用する必要がある認証情報タグ。このフィールドを空白のままにすると、MID サーバーは有効な認証情報が見つかるまで、使用可能な認証情報をすべて試行し、MID サーバーサービスアカウントで終了します。認証情報タグが定義されている場合、MID サーバーはそのタグが指定されている認証情報のみを試行し、MID サーバーサービスアカウントを試行しません。 **注:** このフィールドは、**[MID** サービスアカウントを使用する] チェック ボックスがオンになっている場合、使用できません。
必要な MID サーバー機能	PowerShell のクエリに使用する MID サーバー (機能別)。デフォルトでは、PowerShell MID サーバーが選択されます。

注:
テストペイロードのパラメーター値を、[出力] タブの変数に自動的にマッピングできます。「出力変数を自動マッピングする」を参照してください。

次のタスク
出力変数を作成する、解析ルールを作成する、または条件を作成する のいずれかを行って、PowerShell アクティビティの作成を終了します。テンプレート オプションの詳細については、「カスタムアクティビティを作成する」のトピックを参照してください。

PowerShell テンプレートの実行パラメーター

実行パラメーターを使用して、アクティビティデザイナーの [前処理] フォームで入力プロセス スクリプトを作成します。

PowerShell コマンド フィールドの説明については、「PowerShell 実行コマンドを設定する」の表を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注:
この表のすべての変数で executionParam. プリフィックスを使用する必要があります。

PowerShell 実行パラメーター

名前	変数	タイプ	使用法
ソース	ソース	文字列	コマンドを実行するターゲット ホスト。
スクリプト タイプ	script_type	列挙	実行するスクリプトのタイプ。可能なタイプは次のとおりです。 • command：カスタム PowerShell コマンド。 • file：実行する MID サーバースクリプト ファイルを指定します。
コマンド	command	文字列	ターゲットサーバー上で実行するために MID サーバーに送信されるコマンド。
MidScriptFile	midScriptFile	参照	**script_type** が **file** であるときに、実行される MID サーバースクリプトの参照 sys_id。
PowershellVariables	powershellVariables	ハッシュマップの配列	各オブジェクトに **name**、**value**、および **type** が指定されている JavaScript オブジェクトのハッシュマップ。各オブジェクトの **type** は、**plain**、**encrypted**、**boolean**、または **null** のいずれかで、入力タブで選択されている PowerShell 変数の **type** に対応します。たとえば、次のように入力します。 `var newParameter = {"name":"parameterName","value":"parameterValue", "type": "plain" }; executionParam.powershellVariables.push(newParameter);`
認証情報タグ	credential_tag	文字列	このアクティビティがホスト上で PowerShell コマンドを実行するために使用する必要がある特定の認証情報タグ。
MidCapabilities	midCapabilities	文字列 (コンマ区切り)	必要な MID サーバー機能のリスト。
ValueCapabilities	valueCapabilities	ハッシュマップの配列	MID サーバーの選択に使用される機能値。詳細については、「MID サーバーの機能」を参照してください。値によって割り当てられる追加の機能がある場合は、次の例を使用して MID サーバーの選択をカスタマイズします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PowerShell 実行パラメーター (続く)

名前	変数	タイプ	使用法
			var valueCapability = {'NEW_MID_CAPABIILTY':'NEW_MID_CAPABILITY_VALUE'}; executionParam.valueCapabilities.push(valueCapability);

PowerShell の後処理パラメーターとペイロード解析

これらのパラメーターを使用して、後処理スクリプト、ペイロード解析、およびタグ付けを作成します。

PowerShell の後処理パラメーター

名前	変数	タイプ	使用法
タグ	タグ	PowerShell コマンドから返すタグ値のハッシュマップ。	PowerShell コマンドを使用して出力を抽出するために使用されるタグが含まれています。タグ出力は、次のように二重のパーセント記号で区切られます。**%%tagname%% ... %%**。この例の形式を使用してコマンドを設定します。 Write-Host %%tagname1%% output1 line 1 output1 line 2 … Write-Host%% Write-Host %%tagname2%% output2 line 1 output2 line 2 … Write-Host%% 返されるタグは JavaScript ハッシュマップ オブジェクトで、各キーには **tagname** が付加された **tag** がプリフィックスとして付いています。 {"__text__": "", "tagtagname1":"output1 line1\noutput1 line2\n", "tagtagname2":"output2 line1\noutput2 line2\n"}
Hresult	hresult	文字列	PowerShell コマンドから返された **hresult** が含まれています。**hresult** が返されない場合、このパラメーターは **null** です。
出力	output	文字列	PowerShell コマンドからの生の出力が含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PowerShell の後処理パラメーター (続く)

名前	変数	タイプ	使用法
EccSysID	eccSysID	文字列	アクティビティによって返された ECC キュー入力メッセージに関連付けられた参照 ID が含まれています。
ErrorMessages	errorMessage	文字列	PowerShell コマンドから取得したエラーメッセージが含まれています。エラーメッセージがない場合、この値は **null** です。

REST Web サービスアクティビティを作成する

この手順を使用して、カスタム REST Web サービス オーケストレーション アクティビティを作成します。

始める前に

必要なロール：web_service_admin、activity_admin、activity_creator

このタスクについて

REST Web サービスワークフローアクティビティを作成して使用するには、次の手順を実行します。

- 適切な REST メッセージ がまだ設定されていない場合は作成します。
- カスタム REST アクティビティを作成または編集する必要があるすべてのユーザーに web_service_admin ロールを割り当てます。
- このアクティビティのアプリケーションまたはアプリケーションスコープ を決定します。
- アクティビティに使用する REST メッセージの作成 を決定します。この値を使用して、REST メッセージで設定されたエンドポイントを上書きします。
- オプションでベーシック認証情報 を作成します。この値を使用して、SOAP メッセージで設定された認証情報を上書きします。

手順

1. カスタムアクティビティ を作成します。
   このアクションにより、テンプレートを使用してカスタムアクティビティが作成されます。
2. 一般的なプロパティを設定し、入力変数を作成した後、REST Web サービス実行コマンドを設定します。

オプション	説明
入力変数をマップする	作成した変数を使用して、オーケストレーションが実行するコマンドを設定します。
REST メッセージ	このアクティビティで使用する既存の REST メッセージの名前。
REST メッセージ関数	このアクティビティに使用する REST メッセージ関数。
エンドポイント	このアクティビティが使用する REST Web サービスのエンドポイント URL。このフィールドにエンドポイントを入力して、REST メッセージで設定されたエンドポイントを上書きします。ロック アイコンをクリックして、入力フィールドを開きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
変数代替	REST エンドポイントに渡す名前と値のペア。これらのパラメーターは手動で作成することも、入力変数をパラメーター フィールドにドラッグして値を割り当てることもできます。REST メッセージ内に定義されている、**${}** を使用するパラメーターには、このアクティビティテンプレートからデータを割り当てることができます。[追加の属性] 列を使用して、テキストをエスケープしないようにシステムを設定します。デフォルトでは、REST メッセージに送信されるテキストはエスケープされます。ユーザーが送信 REST メッセージの変数代替 を使用して REST メッセージ内に変数を入力した場合は、[名前] 列に値が自動的に入力されます。
追加ヘッダー	選択された REST メッセージの追加の HTTP ヘッダー パラメーター。これらの値を使用して、REST メッセージから継承したパラメーターを上書きすることもできます。
追加のクエリ パラメーター	選択された REST メッセージの追加のクエリ パラメーター。これらの値を使用して、REST メッセージから継承したパラメーターを上書きすることもできます。
MID サーバーを使用	MID サーバーを使用して REST Web サービスを呼び出す必要があるかどうかを決定するチェック ボックス。 **注:** REST Web サービスメッセージ関数で MID サーバーが定義されている場合は、ここで選択した MID サーバーではなくその MID サーバーが使用されます。
必要な MID サーバー機能	REST エンドポイントに接続するための適切な MID サーバー機能を備えた MID サーバー。デフォルトでは、REST 機能を備えた MID サーバーが選択されます。このフィールドは、**[MID サーバーを使用]** チェック ボックスが選択されている場合に使用可能です。
タイムアウト	タイムアウトになるまでに許容される Rest Web サービス要求の経過時間 (秒単位)。デフォルトは **10** です。
認証	エンドポイントに必要な認証のタイプを決定します。オプションは次のとおりです。 ○ **REST** メッセージ内の既存の認証情報を使用する：REST メッセージ定義からの認証情報定義を使用します。 ○ ベーシック認証情報で上書きする：送信 SOAP でのベーシック認証の有効化 認証情報を使用して、REST メッセージ定義内の

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
	認証情報を上書きします。ベーシック認証情報は、プロビジョニングした後で選択可能になります。 ○ 証明書認証情報で上書きする：秘密鍵などの認証情報を使用して、REST メッセージ定義内の認証情報を上書きします。 ○ ベーシック認証と証明書認証の両方の認証情報で上書きする：ベーシック認証と証明書認証の両方を使用して、REST メッセージ定義内の認証情報を上書きします。 ○ **OAuth** 認証情報で上書きする：OAuth 2.0 認証情報を使用して、REST メッセージ定義内の認証情報を上書きします。このアクティビティに対して選択する REST メッセージには、「OAuth 2.0 チュートリアル：REST メッセージの作成」が **[OAuth 2.0]** に設定され、その OAuth プロファイルとスコープ が適切に設定されている必要があります。
認証情報	必要な REST エンドポイントベーシック認証情報。このフィールドは、[認証] フィールドで [ベーシック認証情報で上書きする] が選択されていると使用可能になります。ベーシック認証情報のみが選択リストに表示されます。このリストには、インスタンスに保管されている認証情報と外部ストレージシステムの認証情報 ID が含まれています。CyberArk セーフに保管されている認証情報を使用している場合、MID サーバー構成ファイル内に定義されているデフォルトのセーフを上書きできます。詳細については、「CyberArk 用の MID サーバーの設定」を参照してください。別のセーフの名前をプリフィックスとして、認証情報 ID にコロンで区切って追加します。*`newsafe:orch-test-f5`* など。
プロトコルプロファイル	使用する認証情報認証。このフィールドは、[認証] の選択項目が [証明書認証情報で上書きする] または [基本認証と証明書認証の両方の認証情報で上書きする] のどちらかであると使用可能になります。
OAuth プロファイル	この REST メッセージの OAuth プロバイターのプロファイル。詳細については、「OAuth プロファイルの指定」を参照してください。

注:
テストペイロードのパラメーター値を、[出力] タブの変数に自動的にマッピングできます。「出力変数を自動マッピングする」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク
出力変数を作成する、解析ルールを作成する、または条件を作成する のいずれかを行って、Rest Web サービスアクティビティの作成を終了します。テンプレート オプションの詳細については、「カスタムアクティビティを作成する」のトピックを参照してください。

REST アクティビティ出力変数を自動マッピングする

ServiceNowアクティビティデザイナーを使用すると、REST テストペイロードのパラメーター値を [出力] ステージの変数に自動的にマッピングできます。

始める前に
必要なロール：web_service_admin、activity_admin、activity_creator

このタスクについて

注:
オーケストレーションがエンドポイントに接続してデータを返すのに十分な情報を提供している場合は、アクティビティデザイナーのどのステージからでも入力変数をテストできます。通常、[実行コマンド] ステージが、入力のテストの準備ができているポイントです。

手順

1. アクティビティデザイナーでは、[実行コマンド] ステージに進みます。
2. 必要に応じて、適切な MID サーバーを定義します。
   MID サーバーが見つからない場合、またはターゲットに接続できない場合、テストは失敗します。
3. [アクティビティをテスト] をクリックして、入力パラメーターをテストします。
   パラメーターとフィールドの実際の値を追加した場合、指定したターゲットに対してこれらの値が実行され、結果のペイロードが返されます。入力変数をフィールドとパラメーターにマップした場合、これらの変数にテスト値を割り当てるためのダイアログ ボックスが表示されます。
4. 必要に応じてテスト値を入力し、**[OK]** をクリックしてペイロードを表示します。
   [応答] フォームの **[Raw** 出力] タブに、ペイロード全体が表示されます。



5. 次の自動マッピング オプションのいずれかを選択します。
   - ローカルに自動マップ：値をアクティビティ内で使用するためにローカル変数に直接マップします。
   - 出力する自動マップ：値を出力変数に直接マッピングして、ワークフロー内の他のアクティビティに渡します。出力変数への自動マッピングによって、オブジェクトのアレイが作成されます。それぞれに、クエリ結果からの列名が含まれます。

REST テンプレートの実行パラメーター

実行パラメーターを使用して、アクティビティデザイナーの [前処理] フォームで入力プロセス スクリプトを作成します。

REST Web サービス コマンド フィールドの説明については、「REST 実行コマンドを設定する」を参照してください。

注:
この表のすべての変数で `executionParam.` プリフィックスを使用する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

REST テンプレートの実行パラメーター

名前	変数	タイプ	使用法
Web サービスメッセージ	web_service_message	参照	対応する Web サービスメッセージの sys_id。
Web サービスメッセージ関数	web_service_message_function	参照	REST メッセージ関数の sys_id。
Web サービス エンドポイント	web_service_endpoint	文字列	REST エンドポイントの URL。
パラメーター	parameters	JavaScript オブジェクトの配列	executionParam. プリフィックスを付けて表現した JavaScript オブジェクトの配列。このパラメーターを使用して配列を作成する方法については、「REST テンプレートで JavaScript 配列を作成する」を参照してください。
MID サーバーを使用	use_mid_server	ブーリアン	MID サーバーを使用するかどうかを選択します。値が **true** である場合は MID サーバーを使用し、値が **false** であると MID サーバーを使用しません。
MidCapabilities	midCapabilities	文字列 (コンマ区切り)	必要な MIDP サーバー機能の参照リスト。
タイムアウト	time-out	文字列	許容タイムアウト時間 (秒単位)。

ValueCapabilities	valueCapabilities	ハッシュマップの配列	MID サーバーの選択に使用される機能値。詳細については、「MID サーバーの機能」を参照してください。値によって割り当てられる追加機能がある場合、この例を使用して MID サーバーの選択をカスタマイズします。
			`var valueCapability = {'NEW_MID_CAPABIILTY':'NEW_MID_CAPABILITY_VALUE'};`
			`executionParam.valueCapabilities.push(valueCapability);`

認証タイプ	auth-type	ブーリアン	使用する認証情報のタイプ以下から選択可能です。 • basic_auth_pick_credentials • use_existing_credentials
認証情報	認証情報	参照	選択されている **auth_type** が **basic_auth_pick_credentials**

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

REST テンプレートの実行パラメーター (続く)

名前	変数	タイプ	使用法
			である場合に、この REST メッセージに使用する認証情報が含まれています。

REST テンプレートで **JavaScript** 配列を作成する

以下は、REST 実行パラメーターを使用した JavaScript 配列の作成に関する説明です。

始める前に
必要なロール：web_service_admin、activity_admin、activity_creator

このタスクについて
パラメーターの配列に名前と値のペアをさらに追加するには、値を既存の配列に追加します。

手順

1. 次の構文を使用して JavaScript オブジェクトを作成し、それを executionParam.parameter 配列に追加します。

```
var newParameter =
 {"name":"parameterName","value":"parameterValue","additional_attribute":"none"};
executionParam.parameters.push(newParameter);
```

   新しいパラメーター JavaScript オブジェクトを配列に追加することにより、配列内ですでに利用可能な要素が影響を受けないようにします。

2. **[REST** メッセージ パラメーター] 入力フィールドの [追加の属性] 列の値を必ず [テキストをエスケープしない] に設定してください。

   この場合、**value** 属性に指定された値はエスケープされません。この例は次のとおりです。

```
var newParameter =
 {"name":"parameterName","value":"parameterValue","additional_attribute":"do_not_escape_text"};
executionParam.parameters.push(newParameter);
```

   注:
   additional_attribute フィールドの値が [なし] の場合、**value** 属性によって指定された値はエスケープされます。最初の例では、parameterValue がエスケープされます。

REST テンプレートの後処理パラメーター

これらのパラメーターを使用して、後処理スクリプトを作成します。

アクティビティデザイナーの後処理パラメーター

名前	変数	タイプ	使用法
ステータスコード	status_code	整数	REST Web サービスから返されたステータスコードが含まれます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

アクティビティデザイナーの後処理パラメーター (続く)

名前	変数	タイプ	使用法
ヘッダー	ヘッダー	JavaScript オブジェクトのハッシュマップ	Web サービスに渡されるヘッダー値と関連付けられたキー値ペアのハッシュマップ。executionResult.header[keyName] を使用してそれぞれの値にアクセスできます。
本文	本文	文字列	REST メッセージの出力を表す文字列値が含まれます。
エラー	エラー	文字列	エラーがある場合は、REST Web サービスからエラー文字列を返します。エラーがない場合は **null** を返します。

REST 実行コマンドを設定する

作成した入力変数を使用して、オーケストレーションが REST エンドポイントで実行するコマンドを構成します。

始める前に

[実行コマンド] ステージに進む前に、[入力] フォームで必要な入力変数を作成します。

必要なロール：web_service_admin、activity_admin、activity_creator

> **注:**
> MID サーバーとエンドポイント間の REST 接続は、ワークフロー コンテキストでアクティビティを実行しなくてもテストできます。詳細は、「テスト テンプレート出力」を参照してください。

手順

1. 入力のリストから変数をドラッグし、コマンド フィールドにドロップします。
   システムによって、コマンドの正しい構文で変数がフォーマットされます。

REST 実行コマンド



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

2. 表に示されたフィールドに入力します。

REST 実行コマンド フィールド

フィールド	説明
入力	入力変数ビルダー。入力変数を作成するを実行して、使用可能なフィールドにマップします。
REST メッセージ	このアクティビティで使用する既存の REST メッセージの名前。このフィールドを設定するには、web_service_admin ロールが必要です。
REST メッセージ関数	このアクティビティに使用する REST メッセージ関数。このフィールドを設定するには、web_service_admin ロールが必要です。
エンドポイント	このアクティビティが使用する REST Web サービスのエンドポイント URL。このフィールドにエンドポイントを入力して、REST メッセージで設定されたエンドポイントを上書きします。ロック アイコンをクリックして、入力フィールドを開きます。
変数代替	REST エンドポイントに渡す名前と値のペア。これらのパラメーターは手動で作成することも、入力変数をパラメーター フィールドにドラッグ アンド ドロップして値を割り当てることもできます。REST メッセージ内に定義されている、**${}** を使用するパラメーターには、このアクティビティテンプレートからデータを割り当てることができます。[追加の属性] 列を使用して、テキストをエスケープしないようにシステムを設定します。デフォルトでは、REST メッセージに送信されるテキストはエスケープされます。ユーザーが送信 REST メッセージの変数代替 を使用して REST メッセージ内に変数を入力した場合は、[名前] 列に値が自動的に入力されます。
追加ヘッダー	選択された REST メッセージの追加の HTTP ヘッダー パラメーター。これらの値を使用して、REST メッセージから継承したパラメーターを上書きすることもできます。
追加のクエリ パラメーター	選択された REST メッセージの追加のクエリ パラメーター。これらの値を使用して、REST メッセージから継承したパラメーターを上書きすることもできます。
MID サーバーを使用	MID サーバーを使用して REST Web サービスを呼び出す必要があるかどうかを決定するチェック ボックス。 **注:** REST Web サービスメッセージ関数で MID サーバーが定義されている場合は、ここで選択した MID サーバーではなくその MID サーバーが使用されます。
必要な MID サーバー機能	REST エンドポイントに接続するための適切な MID サーバー機能を備えた MID サーバー。デフォルトでは、REST 機能を備えた MID サーバーが選択されます。このフィールドは、**[MID** サーバーを使用] チェック ボックスが選択されている場合に使用可能です。
タイムアウト	タイムアウトになるまでに許容される Rest Web サービス要求の経過時間 (秒単位)。デフォルトは **10** です。
認証	エンドポイントに必要な認証のタイプを決定します。オプションは次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	○ **REST** メッセージ内の既存の認証情報を使用する：REST メッセージ定義からの認証情報定義を使用します。 ○ ベーシック認証情報で上書きする：送信 SOAP でのベーシック認証の有効化 認証情報を使用して、REST メッセージ定義内の認証情報を上書きします。ベーシック認証情報は、プロビジョニングした後で選択可能になります。 ○ 証明書認証情報で上書きする：秘密鍵などの認証情報を使用して、REST メッセージ定義内の認証情報を上書きします。 ○ ベーシック認証と証明書認証の両方の認証情報で上書きする：ベーシック認証と証明書認証の両方を使用して、REST メッセージ定義内の認証情報を上書きします。 ○ **OAuth** 認証情報で上書きする：OAuth 2.0 認証情報を使用して、REST メッセージ定義内の認証情報を上書きします。このアクティビティに対して選択する REST メッセージには、「OAuth 2.0 チュートリアル：REST メッセージの作成」が **[OAuth 2.0]** に設定され、その OAuth プロファイルとスコープ が適切に設定されている必要があります。
認証情報	必要な REST エンドポイントベーシック認証情報。このフィールドは、[認証] フィールドで [ベーシック認証情報で上書きする] が選択されていると使用可能になります。ベーシック認証情報のみが選択リストに表示されます。このリストには、インスタンスに保管されている認証情報と外部ストレージシステムの認証情報 ID が含まれています。CyberArk セーフに保管されている認証情報を使用している場合、別のセーフの名前をコロンで区切って認証情報 ID にプリフィックスとして追加することにより、MID サーバー構成ファイル内に定義されている CyberArk 用の MID サーバーの設定 を上書きできます。*`newsafe:orch-test-f5`* など。
プロトコルプロファイル	使用する認証情報認証。このフィールドは、[認証] フィールドの選択項目が [証明書認証情報で上書きする] または [基本認証と証明書認証の両方の認証情報で上書きする] のどちらかであると使用可能になります。
OAuth プロファイル	この REST メッセージの OAuth プロバイターのプロファイル。詳細については、「OAuth プロファイルの指定」を参照してください。

3. [保存] をクリックします。
4. [続行] をクリックして、[出力] ステージに進みます。

SFTP アクティビティを作成する

リモート サーバー上で基本的な SFTP コマンドを実行するアクティビティを作成します。

始める前に

必要なロール：activity_creator または workflow_admin

このタスクについて

ターゲット ホスト上のファイルやディレクトリーを管理したり、ある SFTP サーバーから別の SFTP サーバーにファイルをコピーしたりするカスタムアクティビティを作成できます。ファイルの内容は MID サーバーを介してストリーミングされ、MID サーバーホストマシンのハード ドライブにデータを保管する必要はありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
このアクティビティでは、ソースホスト上で SFTP コマンドを実行できるユーザーの認証情報が必要です。アクティビティパックで提供される [ファイルのコピー] アクティビティは、ターゲットホストにアクセスするために個別の認証情報を必要とします。

手順

1. カスタムアクティビティ を作成します。
このアクションにより、テンプレートを使用してカスタムアクティビティが作成されます。
2. 一般的なプロパティを設定し、入力変数を作成した後、SFTP 実行コマンドを構成します。

オプション	説明
コマンド	作成するアクティビティのタイプ。以下から選択可能です。 ○ ファイルのコピー ○ ディレクトリーを作成 ○ ファイル リストを入手 ○ ファイルまたはディレクトリーを削除 ○ ファイルまたはディレクトリーの名前を変更 ○ ファイル属性の設定 **注:** フォームに表示されるフィールドは、選択したコマンドによって異なります。
ソースホスト	アクティビティがターゲットとするファイルを含むサーバーの名前または IP アドレス。
ソース ポート	ソースサーバーとの通信に使用するポート番号。デフォルトのポート番号は **22** です。
ソース ファイル パス	ソースホスト上のファイル (/temp/test_data_file.txt) またはディレクトリー (/temp/test_dir) へのフル パス (選択したコマンドに応じる)。次のコマンドで使用できるフィールド： ○ ファイルのコピー ○ ファイルまたはディレクトリーを削除 ○ ファイル属性の設定
ソース ディレクトリー	ソース ファイルが置かれているディレクトリーへのパス。次のコマンドで使用できるフィールド： ○ ディレクトリーを作成 ○ ファイル リストを入手
ソース ファイル	ファイル転送に含める特定のソース ファイルの名前。ファイル名をセミコロンで区切ります。このフィールドは、セミコロンで区切られたワイルドカード パターンのリストをサポートします。例：*.txt; a?cd.pdf. このフィールドが空白の場合、すべてのファイルが含まれます。次の

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
	コマンドで使用できるフィールド：ファイルリストを入手 **注:** このフィールドの値が他のフィールドのオプションにどのように影響するかについては、後述のロジックの説明を参照してください。
ディレクトリー	オンにすると、ファイル パスがディレクトリーであることを示します。次のコマンドで使用できるフィールド：ファイルまたはディレクトリーを削除
ソースの認証情報タグ	このアクティビティがソースホスト上で SFTP コマンドを実行するために使用する必要がある特定の認証情報タグ。
ターゲットの認証情報タグ	このアクティビティがターゲット ホスト上で SFTP コマンドを実行するために使用する必要がある特定の認証情報タグ。次のコマンドで使用できるフィールド：ファイルをコピー
除外ファイル	ファイル転送から除外する特定のソース ファイルの名前。アクティビティは、ソース ディレクトリーまたはサブフォルダーにある他のすべてのファイルに対して実行されます。ファイル名をカンマで区切ります。このフィールドは、カンマで区切られたワイルドカード パターンのリストをサポートします。例：*.txt, a?cd.pdf.。次のコマンドで使用できるフィールド：ファイルリストを入手 **注:** このフィールドの値が他のフィールドのオプションにどのように影響するかについては、後述のロジックの説明を参照してください。
サブフォルダーを含める	オンにすると、サブフォルダーのファイルはソース ディレクトリーに含まれます。次のコマンドで使用できるフィールド：ファイルリストを入手 **注:** 選択内容がフォーム内の他のフィールドにどのように影響するかについては、後続のロジックの説明を参照してください。
ターゲット ホスト	ファイルの転送先のサーバーの名前または IP アドレス。次のコマンドで使用できるフィールド：ファイルをコピー
ターゲット ポート	ターゲット ホストとの通信に使用するポート番号。デフォルトのポート番号は **22** です。次の

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
	コマンドで使用できるフィールド：ファイルをコピー
ターゲット ファイル パス	ターゲット ホスト上のファイルへのフル パス。次のコマンドで使用できるフィールド： ○ ファイルのコピー ○ ファイルまたはディレクトリーの名前を変更
一時ファイルのサフィックス	ファイルがターゲット ホスト上に存在する場合、このコマンドは一時的なサフィックスをファイル名に使用できるようにします。このフィールドに値が含まれている場合、*targetFilePath + tempFileSuffix* を名前として使用して、アクティビティは最初にソースファイルをターゲットホスト上の一時ファイルにコピーします。完了すると、アクティビティは、ファイルの名前を実際のターゲット ファイル名に変更します。このフィールドが空白の場合、アクティビティはソース ファイルをターゲット ファイルに直接コピーし、これが存在する場合は上書きします。次のコマンドで使用できるフィールド：ファイルをコピー
UID	ファイルまたはディレクトリーに適用するユーザー ID 属性。UID と GID の値はペアとして一緒に設定する必要があります。そうしないと、無視されます。UID と GID の番号は、[ファイル リストを入手] アクティビティによって返される内部値です。通常、最初に [ファイルリストを入手] アクティビティを使用して、ファイルとその属性のリストを返します。次に、ソースホストからターゲット ホストにファイルを移動し、ターゲット ファイル上でソース ファイル属性を設定できます。このフローは「SFTP ファイル転送ワークフロー」で説明されています。次のコマンドで使用できるフィールド：ファイル属性の設定
GID	ファイルまたはディレクトリーに適用するグループ ID 属性。UID と GID の値はペアとして一緒に設定する必要があります。そうしないと、無視されます。UID と GID の番号は、[ファイル リストを入手] アクティビティによって返される内部値です。通常、最初に [ファイルリストを入手] アクティビティを使用して、ファイルとその属性のリストを返します。次に、ソースホストからターゲット ホストにファイルを移動し、ターゲット ファイル上でソース ファイル属性を設定できます。このフローは「SFTP ファイル転送ワークフロー」で説明されています。次のコマンドで使用できるフィールド：ファイル属性の設定
権限	指定されたユーザーおよびグループに対して設定されたファイルまたはディレクトリーの権限。この値は整数で表す必要があります

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
	(例：**16877**)。この値が *rwxr-xr-x* のような権限を定義します。権限番号は、[ファイル リストを入手] アクティビティによって返される内部値です。通常、最初に [ファイルリストを入手] アクティビティを使用して、ファイルとその属性のリストを返します。次に、ソース ホストからターゲット ホストにファイルを移動し、ターゲット ファイル上でソース ファイル属性を設定できます。このフローは「SFTP ファイル転送ワークフロー」で説明されています。次のコマンドで使用できるフィールド：ファイル属性の設定
アクセス タイムスタンプ	ファイルまたはディレクトリーが最後にアクセスされたタイムスタンプを上書きします。アクセスおよび変更のタイムスタンプは、ペアとして一緒に設定する必要があります。次のコマンドで使用できるフィールド：ファイル属性の設定
変更タイムスタンプ	ファイルまたはディレクトリーが最後に変更されたときのタイムスタンプを上書きします。アクセスおよび変更のタイムスタンプは、ペアとして一緒に設定する必要があります。次のコマンドで使用できるフィールド：ファイル属性の設定
サイズ (バイト)	ファイルのサイズ (バイト単位)。次のコマンドで使用できるフィールド：ファイル属性の設定
必要な MID サーバー機能	ソースサーバーとターゲットサーバーに接続するための適切な MID サーバー機能を備えた MID サーバー。

システムはこのロジックを使用して、ソースホストから移動するファイルを決定します。

- [ソース ファイル] フィールドが空の場合、システムはソース ディレクトリー内のすべてのファイルを選択します。そうでない場合は、フィールドに指定されたファイル名パターンのいずれかと名前が一致するファイルのみが選択されます。
- [除外ファイル] フィールドが空の場合、システムは何も除外しません。そうでない場合は、フィールドに指定されているファイル名パターンのいずれかと名前が一致するファイルが除外されます。
- 除外ルールは、包含ルールより優先度が高くなります。ファイル名が [除外ファイル] フィールドのファイル名パターンの 1 つと一致する場合、包含ルールに関係なく、そのファイル名は選択に含まれません。
- [サブフォルダーを含める] チェック ボックスがオフになっていると、システムはソース ディレクトリーのみを調べて、包含または除外するファイルを探します。オフになっていない場合は、ソース ディレクトリーとそのサブフォルダーを調べて、包含または除外するファイルを探します。

注:
テストペイロードのパラメーター値を、[出力] タブの変数に自動的にマッピングできます。「出力変数を自動マッピングする」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク

- 自動マッピングを使用して出力および解析ルールを生成する (JDBC で推奨)
- 自動マッピングを使用しない場合は、手動で出力変数を作成し、解析ルールを作成できる

SFTP テンプレート実行パラメーター

実行パラメーターを使用して、[後処理] フォームで入力プロセス スクリプトを作成します。

コマンド フィールドの説明については、「SFTP 実行コマンドを設定する」を参照してください。

> **注:**
> この表のすべての変数で executionParam. プリフィックスを使用する必要があります。

SFTP 実行パラメーター

名前	変数	タイプ	使用法
コマンド	command	文字列	このアクティビティの機能を識別します。可能なコマンドは次のとおりです。 • ファイルのコピー • ディレクトリーを作成 • ファイル リストを入手 • ファイルまたはディレクトリーを削除 • ファイルまたはディレクトリーの名前を変更 • ファイル属性の設定
ソース	ソース	文字列	ソースホストを識別します。
ソース ポート	source_port	整数	ソースホストとの通信に使用されるポートを識別します。
ソース ディレクトリー	source_directory	文字列	移動されるファイルのソース ディレクトリーへのパス。
ソース ファイル	source_files	文字列	ソース上の移動されるファイルの名前。
除外ファイル	excluded_files	文字列	操作から除外されるファイルをリストします。
ソース ファイル パス	source_file_path	文字列	移動されるソース ファイルへのパス。
ターゲット ホスト	target_host	文字列	ターゲット ホストを識別します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SFTP 実行パラメーター (続く)

名前	変数	タイプ	使用法
ターゲット ポート	target_port	整数	ターゲット ホストとの通信に使用されるポートを識別します。
ターゲット ディレクトリー	target_directory	文字列	ターゲット ホスト上のターゲット ディレクトリーへのフル パス。
ターゲット ファイル パス	target_file_path	文字列	ソースホストまたはターゲット ホスト上のファイルまたはディレクトリーへのフル パス。たとえば、この値はアクティビティパックの [ファイルまたはディレクトリーの名前を変更] アクティビティで使用されます。
一時ファイルの後置	temp_file_postfix	文字列	ファイルの移動時に [ファイルのコピー] アクティビティで使用される一時的なファイル名の拡張子。このフィールドに拡張子が含まれている場合、ソースファイルは *target file name + temp_file_postfix* を使用して一時ファイルにコピーされてから、実際のターゲットファイルに名前が変更されます。このフィールドが空白の場合、ソースファイルは直接ターゲット ファイルにコピーされます。
ディレクトリー	is_directory	ブーリアン	指定されたファイル パスがディレクトリーかどうかを示します。
サブフォルダーを含める	include_subfolders	ブーリアン	システムがソース ディレクトリーのサブフォルダーを調べて、含めるファイルと除外するファイルを決定するかどうかを示します。
ファイル属性 uid	file_attribute_uid	整数	ファイルまたはディレクトリーに関連付けられたユーザー ID。
ファイル属性 gid	file_attribute_gid	整数	ファイルまたはディレクトリーに関連付けられたグループ ID。
ファイル属性権限	file_attribute_permissions	整数	指定されたユーザーおよびグループに対するファイルまたはディレクトリーの権限。
ファイル属性 atime	file_attribute_atime	整数	ファイル属性からのアクセス タイム スタンプ。
ファイル属性 mtime	file_attribute_mtime	整数	ファイル属性からの変更タイム スタンプ。
ファイル属性サイズ	file_attribute_size	整数	ファイルのサイズ (バイト単位)。
ソース認証情報タグ	source_credential_tag	文字列	ソースホストでコマンドを実行するために使用される オーケストレーションアクティビティの認証情報エイリアス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SFTP 実行パラメーター (続く)

名前	変数	タイプ	使用法
ターゲット認証情報タグ	target_credential_tag	文字列	ターゲット ホスト上でコマンドを実行するために使用される認証情報タグ。
MidCapabilities	midCapabilities	文字列 (コンマ区切り)	必要な MID サーバー機能のリスト。

SFTP 後処理パラメーターとペイロード解析

これらのパラメーターを使用して、後処理スクリプト、ペイロード解析、およびタグ付けを作成します。

SFTP 後処理パラメーター

名前	変数	タイプ	使用法
出力	output	文字列	クエリから返される出力データが含まれます。
EccSysId	eccSysId	文字列	ECC キュー入力メッセージに関連付けられた参照 ID が含まれます。
ErrorMessages	errorMessage	文字列	クエリから返されたエラーメッセージが含まれます。エラーメッセージが返されない場合、この値は null です。

タグ	タグ	SSH コマンドから返されたタグ値のハッシュマップ	SSH コマンドを使用して出力を抽出するために使用されるタグが含まれています。タグ出力は、次のように二重のパーセント記号で区切られます。%%tagname%% … %%。次の形式を使用してコマンドを設定します。
			`%%tagname1%%`
			`output1 line 1`
			`output1 line 2`
			`…`
			`%%`
			
			`%%tagname2%%`
			`output2 line 1`
			`output2 line 2`
			`…`
			`%%`
			返されるタグは JavaScript ハッシュマップ オブジェクトで、各キーには tagname が付加された tag がプリフィックスとして付いています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SFTP 後処理パラメーター (続く)

名前	変数	タイプ	使用法
			{"__text__": "", "tagtagname1":"output1 line1\noutput1 line2\n", "tagtagname2":"output2 line1\noutput2 line2\n"}

SFTP 実行コマンドを設定する

作成した変数を使用して、オーケストレーションが SFTP ターゲットで実行するコマンドを設定します。

始める前に

[実行コマンド] ステージに進む前に、[入力] フォームで必要な入力変数を作成します。

必要なロール：activity_creator、admin

> **注:**
> MID サーバーとターゲット間の JDBC 接続は、ワークフロー コンテキストでアクティビティを実行しなくてもテストできます。詳細は、「テスト テンプレート出力」を参照してください。

手順

1. 入力のリストから変数をドラッグし、コマンド フィールドにドロップします。
   システムによって、コマンドの正しい構文で変数がフォーマットされます。

SFTP 実行コマンド



2. 表に示されたフィールドに入力します。

SFTP コマンド フィールド

フィールド	説明	コマンド
コマンド	作成するアクティビティのタイプ。以下から選択可能です。 ○ ファイルのコピー ○ ディレクトリーを作成	すべて

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明	コマンド
	○ ファイル リストを入手 ○ ファイルまたはディレクトリーを削除 ○ ファイルまたはディレクトリーの名前を変更 ○ ファイル属性の設定 **注:** フォームに表示されるフィールドは、選択したコマンドによって異なります。	
ソースホスト	アクティビティがターゲットとするファイルを含むサーバーの名前または IP アドレス。	すべて
ソースポート	ソースサーバーとの通信に使用するポート番号。デフォルトのポート番号は **22** です。	すべて
ソースファイルパス	ソースホスト上のファイルへのフル パス。	○ ファイルのコピー ○ ファイルまたはディレクトリーを削除 ○ ファイル属性の設定
ソースディレクトリー	ソース ファイルが置かれているディレクトリーへのパス。	○ ディレクトリーを作成 ○ ファイルリストを入手
ソース	管理アクションに含める特定のソース ファイルの名前。このリストのファイル名はセミコロンで区切ります。このフィールドはワイルド カードの使用をサ	ファイル リ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明	コマンド
ファイル	ポートしています。このフィールドが空白の場合、すべてのファイルが含まれます。このフィールドの値が他のフィールドのオプションにどのように影響するかについては、表の下のセクションを参照してください。	ストを入手
ディレクトリー	指定したファイル パスがディレクトリーかどうかを判断するチェック ボックス。	ファイルまたはディレクトリーを削除
ソースの認証情報タグ	ソースホストで SFTP コマンドを実行するために、このアクティビティが使用する必要のある特定の オーケストレーションアクティビティの認証情報エイリアス。	すべて
ターゲットの認証情報タグ	このアクティビティがターゲット ホスト上で SFTP コマンドを実行するために使用する必要がある特定の認証情報タグ。	ファイルのコピー
除外ファイル	管理アクションから除外する特定のソース ファイルの名前。アクティビティは、ソース ディレクトリーまたはサブフォルダーにある他のすべてのファイルに対して実行されます。このリストのファイル名はセミコロンで区切ります。このフィールドはワイルド カードの使用をサポートしています。このフィールドの値が他のフィールドのオプションにどのように影響するかについては、表の下のセクションを参照してください。	ファイル リストを入手
サブフォルダーを含める	ソース ディレクトリー内のサブフォルダーからファイルを管理するには、チェック ボックスをオンにします。選択内容がフォーム内の他のフィールドにどのように影響するかについては、表の下のセクションを参照してください。	ファイル リストを入手
ターゲット ホスト	ファイルの転送先のサーバーの名前または IP アドレス。	ファイルのコピー
ターゲット ポート	ターゲット ホストとの通信に使用するポート番号。デフォルトのポート番号は **22** です。	ファイルのコピー
ターゲット ファイル パス	ターゲット ホスト上のファイルへのフル パス。	○ ファイルのコピー ○ ファイルまたはディ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明	コマンド
		レクトリーの名前を変更
一時ファイルのサフィックス	ファイルがすでにターゲット ホスト上に存在する場合に、ファイル名に使用する一時的なサフィックス。このフィールドに値が含まれている場合、アクティビティは重複するターゲットファイルが存在する場合はそれを削除し、名前として *targetFilePath + tempFileSuffix* を使用してソースファイルを一時ファイルにコピーします。完了すると、アクティビティは、ファイルの名前を実際のターゲット ファイル名に変更します。このフィールドが空白の場合、アクティビティはソース ファイルをターゲット ファイルに直接コピーし、これがすでに存在する場合は上書きします。	ファイルのコピー
UID	ファイルまたはディレクトリーに適用するユーザー ID 属性。UID と GID の値はペアとして一緒に設定する必要があります。そうしないと、無視されます。	ファイル属性の設定
GID	ファイルまたはディレクトリーに適用するグループ ID 属性。UID と GID の値はペアとして一緒に設定する必要があります。そうしないと、無視されます。	ファイル属性の設定
権限	指定されたユーザーおよびグループに対して設定されたファイルまたはディレクトリーの権限。この値は整数で表す必要があります (例：**16877**)。この値が *rwxr-xr-x* のような権限を定義します。権限番号は、[ファイル リストを入手] アクティビティによって返される内部値です。通常、最初に [ファイルリストを入手] アクティビティを使用して、ファイルとその属性のリストを返します。次に、ソースホストからターゲット ホストにファイルを移動し、ターゲット ファイル上でソース ファイル属性を設定できます。これは、「SFTP ファイル転送ワークフロー」で説明されています。	ファイル属性の設定
アクセスタイムスタンプ	ファイルまたはディレクトリーが最後にアクセスされたタイムスタンプを上書きします。アクセスおよび変更のタイムスタンプは、ペアとして一緒に設定する必要があります。	ファイル属性の設定
変更タイムスタンプ	ファイルまたはディレクトリーが最後に変更されたときのタイムスタンプを上書きします。アクセスおよび変更のタイムスタンプは、ペアとして一緒に設定する必要があります。	ファイル属性の設定
サイズ (バイト)	ファイルのサイズ (バイト単位)。	ファイル属性の設定
必要な MID サーバー機能	ソースサーバーとターゲットサーバーに接続するための適切な MID サーバー機能を備えた MID サーバー。デフォルトでは、システムは SSH MID サーバーを選択します。	すべて

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

システムはこのロジックを使用して、ソースホストから移動するファイルを決定します。

- [ソース ファイル] フィールドが空の場合、システムはソース ディレクトリー内のすべてのファイルを選択します。そうでない場合は、フィールドに指定されたファイル名パターンのいずれかと名前が一致するファイルのみが選択されます。
- [除外ファイル] フィールドが空の場合、システムは何も除外しません。そうでない場合は、フィールドに指定されているファイル名パターンのいずれかと名前が一致するファイルが除外されます。
- 除外ルールは、包含ルールより優先度が高くなります。名前が [除外ファイル] フィールドのファイル名パターンの 1 つと一致するファイルは、包含ルールで選択されていても選択に含まれません。
- [サブフォルダーを含める] チェック ボックスがオフになっていると、システムはソース ディレクトリーのみを調べて、包含または除外するファイルを探します。オフになっていない場合は、ソース ディレクトリーとそのサブフォルダーを調べて、包含または除外するファイルを探します。

3. [保存] をクリックします。
4. [続行] をクリックして、[出力] ステージに進みます。

プローブアクティビティを作成する

ターゲット ホスト上で特定の情報を返すように構成されたプローブを実行するアクティビティを作成します。

始める前に
必要なロール：activity_creator または workflow_admin

このタスクについて
アクティビティテンプレートのプロセスフローの使用手順については、「カスタムアクティビティを作成する」を参照してください。

手順

1. カスタムアクティビティ を作成します。
   このアクションにより、テンプレートを使用してカスタムアクティビティが作成されます。
2. 一般的なプロパティを設定し、入力変数を作成した後、プローブ実行コマンドを構成します。

オプション	説明
入力変数をマップする	作成した変数を使用して、オーケストレーションが実行するコマンドを設定します。
プローブ	システム内のプローブのリストから選択した、このアクティビティで実行するプローブ
ターゲット ホスト	このアクティビティのターゲットサーバーのホスト名または IP アドレス。
パラメーター	使用する MID サーバー (機能別)。
必要な MID サーバー機能	このプローブでホストに渡す名前と値のペア。これらのパラメーターは手動で作成することも、入力変数をパラメーター フィールドにド

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
	ラッグ アンド ドロップして値を割り当てることもできます。

注:
テストペイロードのパラメーター値を、[出力] タブの変数に自動的にマッピングできます。「出力変数を自動マッピングする」を参照してください。

次のタスク

- 自動マッピングを使用して出力および解析ルールを生成する
- 自動マッピングを使用しない場合は、手動で出力変数を作成し、解析ルールを作成できる

プローブ テンプレート実行パラメーター

実行パラメーターを使用して、[前処理] フォームで入力プロセス スクリプトを作成します。

コマンド フィールドの説明については、「プローブ実行コマンドを設定する」を参照してください。

注:
この表のすべての変数で executionParam. プリフィックスを使用する必要があります。

プローブアクティビティ実行パラメーター

名前	変数	タイプ	使用法
プローブ	プローブ	参照	MID サーバープローブの sys_id。
ソース	ソース	文字列	意図したターゲット ホスト
パラメーター	parameters	JS オブジェクトの配列	executionParam. プリフィックスを付けて表現した JavaScript オブジェクトの配列。**parameters** 配列に名前と値のペアをさらに追加するには、値を既存の配列に追加します。次の構文を使用して JavaScript オブジェクトを作成し、それを executionParam.parameter 配列に追加します。これにより、メッセージに追加のパラメーターが割り当てられます。 `var newParameter = {"name":"parameterName","value":"parameterValue"}; executionParam.parameters.push(newParameter);`
MidCapabilities	midCapabilities	文字列 (コンマ区切り)	必要な MID サーバー機能のリスト。
ValueCapabilities	valueCapabilities	ハッシュマッ	MID サーバーの選択に使用される機能値。詳細については、「MID サーバーの機能」を参照してください。値によって割り当てられる追加の機能がある場

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

プローブアクティビティ実行パラメーター (続く)

名前	変数	タイプ	使用法
		プの配列	合は、次の例を使用して MID サーバーの選択をカスタマイズします。 `var valueCapability = {'NEW_MID_CAPABIILTY':'NEW_MID_CAPABILITY_VALUE'}; executionParam.valueCapabilities.push(valueCapability);`

プローブ テンプレートの後処理パラメーター

これらのパラメーターを使用して、後処理スクリプトを作成します。

プローブ後処理パラメーター

名前	変数	タイプ	使用法
ペイロード	payload	文字列	プローブから返された生のペイロードが含まれます。
出力	output	文字列	プローブから返された出力データが含まれます。
EccSysId	eccSysId	文字列	ECC キュー入力メッセージに関連付けられた参照 ID が含まれます。

プローブ実行コマンドを設定する

作成した変数を使用して、オーケストレーションがターゲットで実行するコマンドを設定します。

始める前に
[実行コマンド] ステージに進む前に、[入力] フォームで必要な入力変数を作成します。

必要なロール：activity_creator、admin

注:
MID サーバーとターゲット間のアクティビティ接続は、ワークフロー コンテキストでアクティビティを実行しなくてもテストできます。詳細は、「テスト テンプレート出力」を参照してください。

手順

1. 入力のリストから変数をドラッグし、コマンド フィールドにドロップします。
   システムによって、コマンドの正しい構文で変数がフォーマットされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プローブ実行コマンド



2. 表に示されたフィールドに入力します。

プローブ実行コマンド フィールド

フィールド	説明
入力	入力変数ビルダー。入力変数を作成するを実行して、使用可能なフィールドにマップします。
プローブ	システム内のプローブのリストから選択した、このアクティビティで実行するプローブ。
ターゲット ホスト	このアクティビティのターゲットサーバーのホスト名または IP アドレス。
必要な MID サーバー機能	使用する MID サーバー (機能別)。
パラメーター	このプローブでホストに渡す名前と値のペア。これらのパラメーターは手動で作成することも、入力変数をパラメーター フィールドにドラッグ アンド ドロップして値を割り当てることもできます。

3. [保存] をクリックします。

4. [続行] をクリックして、[出力] ステージに進みます。

SSH アクティビティを作成する

SSH ネットワーク プロトコルを使用するターゲット ホストからデータを抽出するアクティビティを作成します。

始める前に
必要なロール：activity_creator または workflow_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
アクティビティテンプレートのプロセスフローの使用手順については、「カスタムアクティビティを作成する」を参照してください。

手順

1. カスタムアクティビティ を作成します。
   このアクションにより、テンプレートを使用してカスタムアクティビティが作成されます。
2. 一般的なプロパティを設定し、入力変数を作成した後、SSH 実行コマンドを構成します。

オプション	説明
入力変数をマップする	作成した変数を使用して、オーケストレーションが実行するコマンドを設定します。
ターゲット ホスト	このアクティビティのターゲットサーバーのホスト名または IP アドレス。
コマンド	このアクティビティがターゲット ホスト上で実行するコマンド。SSH コマンド ラインがサポートする任意のスクリプト タイプを使用して、このフィールドから MID サーバースクリプトを呼び出すことができます。詳細については、表の下の「詳細な **SSH** スクリプト オプション」を参照してください。
ディレクトリー	コマンドが実行されるターゲット ホスト上のディレクトリー。
認証情報タグ	コマンドを実行するときに使用するオーケストレーション認証情報タグ。
必要な MID サーバー機能	ホストに接続するための適切な機能を備えた MID サーバー。デフォルトでは、SSH 機能を備えた MID サーバーが選択されます。
長期間	オンにされていると、コマンドの実行がデフォルトの 60 秒よりも長くかかる場合に SSH 接続タイムアウトを無効にします。オーケストレーションは実行中のプロセスを定期的にチェックし、完了するまでそのステータスを判断します。
Sudo が必要	オンにされていると、コマンドを実行するために sudo の使用を有効にします。

注:
テストペイロードのパラメーター値を、[出力] タブの変数に自動的にマッピングできます。「出力変数を自動マッピングする」を参照してください。

Example: SSH スクリプトの詳細オプション

ターゲットホストで MID サーバー スクリプトを実行するには、スクリプトのタイプを指定して、スクリプトの名前を ${syncFile()} パラメーターに渡します。システムでは、このパラメーターを使用して、MID サーバースクリプトファイル [ecc_agent_script_file] テーブル内の名前付きのスクリプトを見つけ、ターゲットホストで実行します。たとえば、bash スクリプトは次のように表すことができます。

```
bash ${syncFile("<MID script name>")} argument1 argument2 argument3
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

基本スクリプト (main_script.bash) は、ターゲットホスト上にある別のファイル (.my_profile) に関する別のスクリプト (my_include.bash) を参照できます。${syncFile()} パラメーターを使用して適切に実行するには、スクリプトと参照されたファイルの両方を MID サーバー に同期する必要があります。

```
source ${syncFile(".my_profile")}
cp ${syncFile("my_include.bash")} /usr/ssmith/my_include.bash
bash ${syncFile("main_script.bash")} one two three four five six
rm /usr/ssmith/my_include.bash
```

インラインコメントのある Python の例は、次のようになります。

```
set $LIB_DIR=/usr/bin;.
# Sync a file that is referenced inside myF5CreateLBPool.py
cp ${syncFile("specialFunctions.py")} ~/specialFunctions.py
# set up environment variables
source ${syncFile(".python_profile")}
# call script that sets up dependencies on the box from remote package repos
python ${syncFile("setupPythonDependencies.py")} pycontrol
# call a script that requires functions from the package as well as a function from
 myIncludedFile
python ${syncFile("myF5CreateLBPool.py")} snow_pool myActualValue
# user is responsible for their own cleanup
rm ~/specialFunctions.py
```

次のタスク

- 自動マッピングを使用して出力および解析ルールを生成する
- 自動マッピングを使用しない場合は、手動で出力変数を作成し、解析ルールを作成できる

SSH テンプレート実行パラメーター

実行パラメーターを使用して、アクティビティデザイナーの [前処理] フォームで入力プロセス スクリプトを作成します。

コマンド フィールドの説明については、「SSH 実行コマンドを設定する」を参照してください。

> **注:**
> この表のすべての変数で executionParam. プリフィックスを使用する必要があります。

SSH 実行パラメーター

名前	変数	タイプ	使用法
ソース	ソース	文字列	意図したターゲットまたはホスト。
コマンド	command	文字列	ホスト上で実行するコメント。
ディレクトリー	directory	文字列	コマンドを実行するホスト上のディレクトリー。
認証情報タグ	credential_tag	文字列	コマンドを実行するときに使用するオーケストレーション認証情報タグ。
MidCapabilities	midCapabilities	文字列 (コ	必要な MID サーバー機能のリスト。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SSH 実行パラメーター (続く)

名前	変数	タイプ	使用法
		ンマ区切り)	
ValueCapabilities	valueCapabilities	ハッシュマップの配列	MID サーバーの選択に使用される機能値。詳細については、「MID サーバーの機能」を参照してください。値によって割り当てられる追加の機能がある場合は、次の例を使用して MID サーバーの選択をカスタマイズします。 `var valueCapability = {'NEW_MID_CAPABIILTY':'NEW_MID_CAPABILITY_VALUE'}; executionParam.valueCapabilities.push(valueCapability);`
長期間	long_running	ブーリアン	コマンドが長時間実行されているかどうかを示します。true の値は、コマンドが長時間実行されていることを示します。
Sudo が必要	must_sudo	ブーリアン	このアクティビティが root コマンドを実行するために sudo を使用する必要があるかどうかを示します。true の値は、sudo SSH 認証情報 を使用する必要があることを示します。

SSH 後処理パラメーターとペイロード解析

これらのパラメーターを使用して、後処理スクリプト、ペイロード解析、およびタグ付けを作成します。

SSH 後処理パラメーター

名前	変数	タイプ	使用法
出力	output	文字列	SSH コマンドから返された出力が含まれています。
EccSysID	eccSysID	文字列	アクティビティによって返された ECC キュー入力メッセージに関連付けられた参照 ID が含まれています。
ErrorMessages	errorMessage	文字列	SSH コマンドから取得したエラーメッセージが含まれています。エラーメッセージがない場合、この値は **null** です。
タグ	タグ	SSH コマンドから返されたタグ値のハッシュマップ	SSH コマンドを使用して出力を抽出するために使用されるタグが含まれています。タグ出力は、次のように二重のパーセント記号で区切られます。%%tagname%% … %%。次の形式を使用してコマンドを設定します。 `%%tagname1%% output1 line 1 output1 line 2 …`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SSH 後処理パラメーター (続く)

名前	変数	タイプ	使用法
			%% %%tagname2%% output2 line 1 output2 line 2 … %% 返されるタグは JavaScript ハッシュマップ オブジェクトで、各キーには tagname が付加された tag がプリフィックスとして付いています。 {"__text__": "", "tagtagname1":"output1 line1\noutput1 line2\n", "tagtagname2":"output2 line1\noutput2 line2\n"}

SSH 実行コマンドを設定する

作成した変数を使用して、オーケストレーションがホスト ターゲットで実行するコマンドを設定します。

始める前に

[実行コマンド] ステージに進む前に、[入力] フォームで必要な入力変数を作成します。

必要なロール：activity_creator、admin

> **注:**
> MID サーバーとターゲット間の SSH 接続は、ワークフロー コンテキストでアクティビティを実行しなくてもテストできます。詳細は、「テスト テンプレート出力」を参照してください。

手順

1. 入力のリストから変数をドラッグし、コマンド フィールドにドロップします。
   システムによって、コマンドの正しい構文で変数がフォーマットされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SSH 実行コマンド



2. 表に示されたフィールドに入力します。

SSH アクティビティ入力

フィールド	説明
入力	入力変数ビルダー。入力変数を作成するを実行して、使用可能なフィールドにマップします。
ターゲット ホスト	このアクティビティのターゲットサーバーのホスト名または IP アドレス。
コマンド	このアクティビティがターゲット ホスト上で実行するコマンド。 SSH コマンド ラインでサポートされている任意のスクリプト タイプを使用して、このフィールドから MID サーバースクリプトを呼び出すことができます。詳細については、表の下の「詳細な **SSH** スクリプト オプション」を参照してください。
ディレクトリー	コマンドが実行されるターゲット ホスト上のディレクトリー。
認証情報タグ	コマンドを実行するときに使用する オーケストレーションアクティビティの認証情報エイリアス。
機能別に MID サーバーを選択	ホストに接続するための適切な機能を備えた MID サーバー。デフォルトでは、SSH 機能を備えた MID サーバーが選択されます。
長期間	コマンドの実行がデフォルトの 60 秒よりも長くかかる場合に SSH 接続タイムアウトを無効にするチェック ボックス。オーケストレーションは実行中のプロセスを定期的にチェックし、完了するまでそのステータスを判断します。
Sudo が必要	コマンドの実行に SSH 認証情報 の使用を許可するチェックボックス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. [保存] をクリックします。
4. [続行] をクリックして、[出力] ステージに進みます。

[スクリプトを実行] アクティビティを作成する

任意のスクリプトを実行するアクティビティを作成します。

始める前に

必要なロール：activity_creator または workflow_admin

手順

1. カスタムアクティビティ を作成します。
   このアクションにより、テンプレートを使用してカスタムアクティビティが作成されます。
2. 一般的なプロパティを設定し、入力変数を作成した後、[スクリプトを実行] 実行コマンドを構成します。
   このアクティビティが実行するスクリプトを作成します。

   注:
   テストペイロードのパラメーター値を、[出力] タブの変数に自動的にマッピングできます。「出力変数を自動マッピングする」を参照してください。

次のタスク

- 自動マッピングを使用して出力および解析ルールを生成する
- 自動マッピングを使用しない場合は、手動で出力変数を作成し、解析ルールを作成できる

[スクリプトを実行] テンプレート処理スクリプト

[スクリプトを実行] カスタム テンプレートの [スクリプト] フォームを使用して、他のアクティビティで呼び出して使用するスクリプトを入力します。

[スクリプトを実行] 処理スクリプト

フィールド	説明
処理スクリプト	アクティビティが実行するスクリプト。
変数	入力プロセス スクリプトで構成要素として使用できる入力変数。フィールドの上の矢印をクリックすると、変数リストが開きます。ツリー内のアイテムをクリックすると、そのアイテムが適切な構文でスクリプトに追加されます。リストには、[入力] フォームでアクティビティに渡した入力変数が表示されます。[入力] フォームで追加されたすべてのアクティビティ変数は読み取り専用であり、処理スクリプトでは activityInput.variable という構文で表現されます。

JMS アクティビティを作成する

Java Messaging Service を使用してメッセージを取得したり、外部システムにメッセージを送信したりするカスタム JMS アクティビティを作成します。

始める前に

必要なロール：activity_creator または workflow_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
JMS アクティビティは、JMS クライアントアプリケーションが標準的な Java EE パターンで作成され、以下の操作をサポートできるサードパーティの JMS プロバイダーをサポートします。

- JNDI を使用して ConnectionFactory オブジェクトを検索する。
- JNDI を使用して 1 つまたは複数の宛先オブジェクトを検索する。
- ConnectionFactory を使用して JMS 接続オブジェクトを作成する。
- JMS 接続を使用して 1 つまたは複数の JMS セッション オブジェクトを作成する。
- JMS セッションと宛先を使用して MessageProducer オブジェクトと MessageConsumer オブジェクトを作成する。
- JMS 接続を開始して、メッセージの配信または消費を有効にする。

注:
JMS アクティビティデザイナーは、JMS プロバイダー ActiveMQ および Tibco EMS でテストされています。JMS プロバイダーに接続する際には、サードパーティのユーザーマニュアルを参照してください。

手順

1. JMS 認証情報 を作成または検証します。
   JMS 認証情報には、ターゲットデータベースに対する権限と、対応する JMS 接続に対する適切な構成が必要です。JMS アクティビティを作成する前に、認証情報を設定する必要があります。
2. JMS 接続を作成または検証します。
   JMS アクティビティを作成する前に、有効な JMS 認証情報を設定した JMS 接続を構成する必要があります。
3. カスタムアクティビティ を作成します。
   このアクションにより、テンプレートを使用してカスタムアクティビティが作成されます。
4. 一般的なプロパティを設定し、入力変数を作成した後、JMS 実行コマンドを構成します。

オプション	説明
認証情報の設定	データベース接続に必要なフィールドに入力します。
Connection Factory	JMS Connection Factory の名前。JMS 接続を作成または検証する必要があります。この設定では、初期コンテキスト ファクトリーの名前を JMS プロバイダーの URL とリンクします。
宛先タイプ	このメッセージに使用される宛先のタイプ： ○ キュー：メッセージはポイントツーポイント通信のためにキューに入れられます。 **注:** **GET** 操作は、[キュー] 宛先タイプでのみサポートされます。 ○ トピック：メッセージはパブリッシュおよびサブスクライブ通信に使用されます。
宛先名	JMS プロバイダーで設定されているキューまたはトピックの宛先の名前。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
メッセージ タイプ	JMS メッセージ タイプの値。[テキスト メッセージ] タイプのみサポートされます。キューまたはトピックの宛先は、テキスト メッセージのみを受信または送信するように設定する必要があります。他のメッセージ タイプは、JMS アクティビティが処理できないため、削除されます。
運用	宛先で実行するプログラムによる操作。選択肢は **PUT** または **GET** です。
タイムアウト (秒)	メッセージ キュー内のメッセージを、タイムアウトするまでに待機する時間 (秒単位)。デフォルトは **30** です。
カスタム メッセージ ヘッダー	JMS 宛先で使用可能な名前/値のペア形式のカスタム ヘッダー値。 注: これは **PUT** 操作にのみサポートされます。
メッセージ ペイロード	JMS 宛先に送信される実際のメッセージ コンテンツまたはペイロード。 注: これは **PUT** 操作にのみサポートされます。
認証情報タグ	オーケストレーション ワークフロー内の JMS アクティビティの個々の認証情報のタグ。
必要な MID サーバー機能	使用する MID サーバー (機能別)。

自動翻訳

次のタスク

- 自動マッピングを使用して出力および解析ルールを生成する
- 自動マッピングを使用しない場合は、手動で出力変数を作成し、解析ルールを作成できる

オーケストレーション アクティビティの **JMS** 接続を作成する

カスタム オーケストレーション JMS アクティビティで Java Messaging Service (JMS) を使用するようにシステムを設定します。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

MID サーバーには、組織に適切な JMS 接続ファクトリーが必要です。これらの値を、次にある *mid.property.jms.command.allowed_factory_names* プロパティで構成します。 **MID** サーバー > プロパティ. このプロパティのデフォルト値は、サードパーティの JMS プロバイダーが通知する任意の値またはカンマ区切りの値リストに変更できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 **MID** サーバー > **JAR** ファイル.
2. [新規] をクリックして、以下を追加します。

オプション	説明
名前	インスタンス内のファイルを識別するためのわかりやすい一意の名前。
バージョン	ファイルのバージョン番号 (使用可能な場合)。
ソース	参照用の JAR ファイルの場所。ソース情報はシステムで使用されません。
説明	インスタンス内の JAR ファイルとその目的の簡単な説明。

3. バナーにあるクリップ アイコンをクリックして JMS ドライバー JAR ファイルを添付します。
JMS ドライバーの JAR ファイルは、JMS プロバイダーのインストールの一部として使用可能になっている必要があります。JMS ベンダーによっては、それらを別個の製品として使用可能にしている場合があります。クライアント アプリケーションが JMS プロバイダーに接続している必要がある JMS クライアント ドライバー JAR ファイルを判別するには、JMS プロバイターの資料を参照してください。たとえば、ActiveMQ V5.10 (JMS プロバイダー) に接続しようとしている場合は、activemq-all-5.10.1.jar ファイルが必要です。
4. 移動先 オーケストレーション > 認証情報 **&** 接続 > **JMS Connection Factory**.
5. [新規] をクリックして、以下を追加し、[送信] をクリックします。

オプション	説明
名前	この接続ファクトリーの一意の名前。
初期コンテキスト ファクトリー	InitialContext の作成に使用する JNDI クラスの名前。 **注:** たとえば、ActiveMQ V5.10 (JMS プロバイダー) に接続する場合、値は org.apache.activemq.jndi.ActiveMQInitialContextFactory です。
プロバイダー URL	実行中の JMS プロバイダーのインストールの場所。 **注:** たとえば、ActiveMQ V5.1 に接続するには、tcp：//ipAddressOrHostName：61616になります。

6. 移動先 オーケストレーション > 認証情報.
7. [新規] をクリックして **[JMS** 認証情報] を選択し、MID で JMS プロバイダーとの通信に使用されるユーザー名とパスワードを入力します。
詳細は、「JMS 認証情報 JMS 認証情報」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

8. [送信] をクリックします。
   これで、カスタム JMS アクティビティを作成する準備ができました。

JMS テンプレート実行パラメーター

実行パラメーターを使用して、[後処理] フォームで入力プロセス スクリプトを作成します。

この表のすべての変数で executionParam. プリフィックスを使用する必要があります。

JDBC 実行パラメーター

名前	変数	タイプ	使用法
Jms ds	jms_ds	参照	選択された JMS データソース。
宛先タイプ	destination_type	列挙	
宛先名	destination_name	文字列	
メッセージ タイプ	message_type	列挙	
運用	operation	列挙	
タイムアウト	time_out	整数	クエリが結果を返すのを待機する時間。
カスタム ヘッダー	custom_headers	JavaScript オブジェクトの配列	
メッセージ ペイロード	message_payload	文字列	
認証情報タグ	credential_tag	文字列	必要な MID サーバー機能のリスト。
MidCapabilities	midCapabilities	文字列 (コンマ区切り)	

ValueCapabilities	valueCapabilities	ハッシュ マップの配列	MID サーバーの選択に使用される機能値。詳細については、「MID サーバーの機能」を参照してください。値によって割り当てられる追加の機能がある場合は、次の例を使用して MID サーバーの選択をカスタマイズします。
			`var valueCapability = {'NEW_MID_CAPABIILTY':'NEW_MID_CAPABILITY_VALUE'};`
			`executionParam.valueCapabilities.push(valueCapability);`

JMS テンプレートの後処理パラメーター

これらのパラメーターを使用して、後処理スクリプトを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

JMS 後処理パラメーター

名前	変数	タイプ	使用法
ステータス	status	文字列	JMS 宛先での操作のステータス (Put または Get)。
StandardHeaders	standardHeaders	文字列	Get 操作中に JMS メッセージの一部として取得される、JMS で指定されたすべての標準ヘッダー。このフィールドは、Get 操作にのみ適用されます。
CustomHeaders	customHeaders	文字列	Get 操作中に JMS メッセージの一部として取得される、プロデューサーまたはパブリッシャー アプリケーションによって追加されたすべてのカスタム ヘッダー。このフィールドは、Get 操作にのみ適用されます。
MessagePayload	messagePayload	文字列	Get 操作中に JMS メッセージの一部として取得されるメッセージ ペイロード。このフィールドは、Get 操作にのみ適用されます。
EccSysID	eccSysID	文字列	アクティビティによって返された ECC キュー入力メッセージに関連付けられた参照 ID が含まれています。
ErrorMessages	errorMessage	文字列	JMS コマンドから取得したエラーメッセージが含まれます。エラーメッセージがない場合、この値は **null** です。

アクティビティ スコーピング

カスタムアクティビティは、ワークフローと異なる場合でも、独自のスコープで実行されます。

スコープを持つカスタムアクティビティ内で実行されるスクリプトは、そのアクティビティのスコープ内にある外部アーティファクトまたは任意のスコープで実行するように設定されたアーティファクトにのみアクセスできます。逆に、外部アーティファクトが同じスコープ内で実行されている場合は、外部アーティファクトはそのプライベート アクティビティ内のスクリプトにのみアクセスできます。パブリック スコープを持つアクティビティは、任意のアプリケーション スコープ内の外部アーティファクトを操作できます。

パブリック アプリケーション スコープを持つワークフローの一部としてプライベート アクティビティを使用できます。これらのアクティビティは、ワークフローの外部に到達すること、またはワークフローの外部から到達することから保護されます。カスタムアクティビティのアプリケーション スコープの設定の詳細については、該当するアクティビティテンプレート のフィールド説明の表を参照してください。

注:
ServiceNowストアにアップロードされたカスタムアクティビティは、すべてのアプリケーションスコープからアクセスできるように設定する必要があります。

カスタムアクティビティを公開する

ユーザーがカスタムアクティビティを作成して保存または送信すると、そのアクティビティがデザイナー パレットの [カスタム] および [パック] タブに表示されます。ただし、これはカスタムアクティビティを作成したユーザーに対してのみ表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必須ロール：admin、activity_admin、activity_creator

手順

1. アクティビティの設定が完了したら、[公開] をクリックします。

   これにより、workflow_admin または activity_creator ロールを持つインスタンス上の他のユーザーがアクティビティにアクセスできるようになります。公開済みアクティビティは、ServiceNow ストアへのアップロード用に使用でき、ワークフローへの追加、および適切なロールを持つ任意のユーザーによる編集が可能です。

2. 公開済みアクティビティを編集するには、[チェックアウト] をクリックします。

   ユーザーがアクティビティをチェックアウトすると、そのユーザーだけがアクティビティを変更できます。チェックアウト済みアクティビティのフィールドは、他のすべてのユーザーに対して読み取り専用です。

3. チェックアウトしたアクティビティの編集が完了したら、もう一度それを公開してください。

   システムはこのアクティビティの新しいバージョンを、[ワークフローエディター] パレットの [カスタム] タブに追加します。

   注:
   現在のアプリケーション スコープで作成された場合、作成および公開するアクティビティは [パック] タブでのみ表示可能です。

ロックされたアクティビティを公開状態に戻す

アクティビティ バージョンがユーザーによってチェックアウトされた後に、チェックインされていない場合、問題が発生する可能性があります。この状態のアクティビティを更新のためにチェックアウトすることはできません。

始める前に
必要なロール： admin、activity_admin、activity_creator

このタスクについて
アドミニストレーターは、ロックされたアクティビティを公開状態に戻すことができます。

手順

1. ワークフローエディターを開きます。
2. [カスタム] タブで、ロックされているアクティビティを開きます。
3. タイトル バーのメニュー アイコンをクリックし、コンテキストメニューから [バージョン] を選択します。

   そのアクティビティのすべてのバージョンのリストが表示されます。ロックされたバージョンに、チェックアウトしたユーザーが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



4. チェックアウトされたバージョンを選択します。

   アクティビティデザイナーでレコードが開きます。

5. もう一度メニュー アイコンをクリックし、コンテキストメニューから [強制的にチェックアウト] を選択します。

   アクティビティ フィールドが編集可能になります。

6. [公開] をクリックします。

   適切なロールを持つユーザーがアクティビティを利用できるようになります。

カスタムアクティビティをコピーする

グローバル スコープの [カスタム] タブで、アクティビティを再利用のためにコピーすることができます。

始める前に

必要なロール： admin、activity_admin、activity_creator

このタスクについて

注:
プライベート スコープでアクティビティをコピーすることはできません。

手順

1. グローバル スコープでアクティビティを再利用するには、親カテゴリを展開してアクティビティを表示します。
2. コピーするアクティビティを右クリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
   - 新規アクティビティとしてグローバル スコープにコピー：指定した新しい名前でアクティビティをコピーし、元のアクティビティと同じバージョン番号を使用して、そのアクティビティを [カスタム] タブでグローバル スコープに移動します。

アクティビティ コピーの命名

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 新規バージョンとしてグローバル スコープにコピー：同じ名前を使用してアクティビティをコピーし、バージョン番号をインクリメントして、そのアクティビティを [カスタム] タブでグローバル スコープに移動します。親カテゴリがまだ存在しない場合、自動的に [カスタム] タブに追加されます。このアクションは、別のアクティビティを同じ名前とバージョン番号で上書きします。

新しいアクティビティ バージョンの作成



注:
アクティビティがその他のスコープに存在するが、グローバルである場合、次のメッセージが表示されます。個人的にスコープが指定されたアクティビティはコピーできません。

オーケストレーションデータバス

データバスを使用すると、ワークフローデザイナーはオーケストレーションワークフロー全体でデータのフローを追跡し、他のカスタムアクティビティで消費できる出力データにアクセスできます。

オーケストレーションアクティビティデザイナー で作成されたアクティビティを使用する場合、データをワークフローで使用できるようになります。アクティビティデザイナーは、アクティビティに対して明確に定義された入力と出力を指定する機能を提供します。ワークフロー キャンバスでこれらのアクティビティを使用すると、出力は [データ] タブに表示され、後続のアクティビティの入力として使用することができます。

注:
オーケストレーションは、[データ] タブで再利用のために提供されたデータをフィルタリングしません。出力データを使用する前に、ワークフロー キャンバスのアクティビティが実行されていることを確認する必要があります。

カスタムアクティビティをワークフロー キャンバスにドロップすると、システムはそのアクティビティにインデックスを割り当てます。キャンバスからアクティビティを削除して、新しいアクティビティを追加する場合、インデックスは再利用されません。これにより、使用する意図がなかったデータの登録を自動的に開始することがなくなります。アクティビティデザイナーでアクティビティを更新する場合、システムは自動的にキャンバス上のアクティビティを更新して、ダウンストリームに登録しているデータに影響を与えないようにします。

アクティビティデザイナーでデータを再利用する

ワークフローエディターの [データ] タブには、現在のワークフローで使用されている、データを生成するすべてのカスタムアクティビティがリストされ、そのデータが他のカスタムアクティビティで再利用するために表示されます。

始める前に
必要なロール：workflow_creator

このタスクについて
アクティビティはこのタブのアプリケーション別に分類され、他のアクティビティのデータ ソースとして使用できます。[データ] タブは、現在のワークフローで使用されているすべての一時データを管理するワークフロー データバスをグラフで示したものです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. ワークフロー キャンバス上で出力変数をこのタブのアクティビティから別のアクティビティの入力にドラッグして、アクティビティをリンクします。

   構造内の出力は、それらが属しているアプリケーションに関係なく、どれでも使用することができます。アクティビティ名の後の括弧内のインデックス番号は、他のアクティビティで入力データとして使用するパラメーターの一意の識別子を示します。カスタムアクティビティに名前を付けない場合、[データ] タブ内のそのアクティビティの唯一の識別子はインデックス番号です。インデックス番号は、カスタムアクティビティがワークフローに追加された順序を示し、再利用されません。カスタムアクティビティをワークフロー キャンバスにドラッグすると、そのアクティビティとその出力データが構造に追加されます。逆に、カスタムアクティビティをキャンバスから削除すると、そのアクティビティとその出力がデータ リストに表示されなくなります。



2. アクティビティを指すと、その情報がポップアップ ウィンドウに表示されます。

   アクティビティによって再利用される出力データが、ポップアップウィンドウの [データバス出力] フィールドに一覧表示されます。



オーケストレーション用の MID サーバー

オーケストレーションは、アクティビティで設定した機能、ターゲット デバイスの IP アドレス、および MID サーバーで使用が許可されているアプリケーションに基づいて、適切な MID サーバーを自動的に選択します。

オーケストレーション で MID サーバーを使用できるようにするには、[オーケストレーション] アプリケーションまたは [すべて] のアプリケーションが MID サーバーに割り当てられている必要があります。手順については、「各アプリケーションのデフォルトの MID サーバーの設定」を参照してください。

MID サーバーがネットワークのさまざまな機能や別個のセクションに焦点を当てるようにすることができます。次を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- MID サーバーの機能
- IP アドレスから DNS 名へマッピングする

また、MID サーバーがアクティビティの機能および IP 範囲の基準を満たさない場合に使用するデフォルトの MID サーバーを指定することもできます。「オーケストレーション用のデフォルトの MID サーバーを選択する」を参照してください。

関連情報

MID サーバーの機能

MID サーバーの機能

MID サーバーの機能によって、IP アドレス範囲内の MID サーバーの特定の機能を定義します。

Nmap 機能

Nmap 機能は、認証情報なしのディスカバリー のためにネットワーク マッパー (Nmap) スキャナーがインストールされている MID サーバーにのみ割り当てられます。この機能は、MID サーバーに手動で追加または削除することはできません。Nmap のインストールまたはアンインストールの手順については、次を参照してください。 MID サーバーで Nmap をインストールおよびアンインストールする

MID サーバー機能の値

基本システムで提供される機能には、定義済みの値文字列がありません。機能の値は、空白、単一の値、または *(ワイルドカード) のいずれかです。値を持たない機能を使用するように構成された MID サーバーは、その機能のプロトコルを使用するすべてのデバイスを見つけることができます。機能に定義済みの値がある場合、その機能を使用する MID サーバーは、値文字列に正確に一致するそのプロトコルを使用するデバイスのみを検出します。例外は、DNS 解決機能です。これは、部分文字列一致を使用して DNS 名を IP アドレスに解決するように設定されています。*(ワイルドカード) は、空白以外の値を指定する要求機能と一致します。

Madrid のリリース以降、MID サーバーに機能を追加すると、[機能名]:[値] の組み合わせがスラッシュバケットに表示されます。この組み合わせにより、機能名が同じであっても、異なる値を持つすべての機能を表示することができます。たとえば、Cloud Management 機能を使用していて、値フィールドを使用して機能レコードの 1 つに us-west の論理データセンターを指定すると、[コレクション] リストの組み合わせが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



MID サーバーの選択

MID サーバーは、利用可能な機能に基づくアルゴリズムを使用して選択されます。セレクターは、次の順序でフィルターを使用して、適切な MID のリストを生成します。 サーバーステータス > **applications** > **IP** 範囲 > 機能. アルゴリズムは次の順序で機能を検索し、ステップで少なくとも 1 つの MID サーバーが見つかった場合、残りのステップはスキップされます。

1. 完全一致：要求されたすべての機能の名前/値のペアと完全に一致する名前/値のペアを持つ機能を含む各 MID サーバーを検索します。空白は有効な値です。*(ワイルドカード) の値は無視されます。
2. ワイルドカード値の一致：完全な値の一致と同じですが、値*を含む MID サーバー機能レコードと空白以外の要求値を一致させることもできます。
3. 特殊機能名 ALL：機能の値フィールドを無視して、特殊機能名 ALL を含む各 MID サーバーを検索します。

> **注:**
> 要求された機能名が ecc_agent_capability テーブルに存在しない場合、ALL の機能にフォールバックするのではなく、**BadArgumentException** がスローされます。

スクリプト化された MID サーバー機能の値の照合

値テストを使用すると、正確な文字列照合を必要とせずに値を使用してデバイスを見つける機能を作成できます。これらの値のアクションは、ユーザー定義スクリプトによって制御されます。

DNS 解決機能はベースシステムで提供され、指定されたドメイン名で終わる名前のデバイスの DNS 名を IP アドレスに解決するように設定されています。入力された機能の [値] は、ドメイン構文に一致するように処理中にドットが自動的に前に付加されます。この値には、1 つ以上のサブドメインを含めることができますが、ドメイン文字列の末尾を含める必要があります。一致するデバイスは、同じ構文で終わらなければなりません。DNS 解決機能のスクリプトは、デバイス名が [値] で定義された基準と一致するかどうかを判断します。一致がある場合、プラットフォームはアドレス解決を自動的に実行します。たとえば、DNS 解決機能の値が service-now.com の場合、この機能を備えた MID サーバーは、lnxlab01.sandiego.service-now.com および dbsrv101.sanjose.service-now.com を検索します。値が sandiego.service-now.com に変更された場合、MID サーバーは、lnxlab01 のみを検索します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
DNS 解決機能の [値] が空白の場合、すべてのドメインが一致します。

この機能を評価するためのスクリプトを表示するには、次に移動します: **MID** サーバー > 機能の値テスト をクリックし、リストから **[DNS** の解決] を選択します。



MID サーバー機能の設定

MID サーバーの機能によって、IP アドレス範囲内の MID サーバーの特定の機能を定義し、アプリケーションが最適な MID サーバーを選択できます。オーケストレーション、クラウド管理、 サービスマッピング などのアプリケーションの MID サーバーの機能を設定します。

始める前に
必要なロール：admin または sm_admin

このタスクについて
いくつかのアプリケーションでは、機能、IP 範囲、および MID サーバーの選択を使用して、アプリケーションが必要とする MID サーバーのプールを絞ることができます。

注:
オーケストレーションが使用する MID サーバー 1 台につき少なくとも 1 つ機能が必要です。詳細については、「オーケストレーション用の MID サーバー」を参照してください。

ディスカバリーでは、デフォルトで次の機能が利用できます。

すべて	IBM	DNS の解決
Ansible	JDBC	REST
AWS	NetApp	SNMP
Azure	Nmap	SOAP
Chef	OpenStack	SSH
クラウド管理	PowerShell	VMware
Google	RCA	WMI

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > **MID** サーバー > 機能.
2. 既存の機能を選択するか、[すべて] を選択してすべての機能を含めます。

   注:
   各 IP アドレス範囲に、そのネットワークセグメントでオーケストレーションアクティビティを完了するために必要な機能を備えた MID サーバーがあることを確認します。

3. 新しい機能を作成します。

   a. [新規] を選択します。

   b. カスタム機能の値を設定します。

      Example
      たとえば、[ドメイン] の機能で、値を **[service-now]** とします。

   c. [送信] を選択します。

4. MID サーバーの関連リストで [編集] を選択し、MID サーバーを機能に追加します。
5. [使用可能 **(Available)]** リストからこの機能のために 1 つ以上の MID サーバーを選択します。
6. [保存] を選択します。

   ここで定義されている機能は、この MID サーバーのプライマリレコードにも表示されます。

オーケストレーション用のデフォルトの **MID** サーバーを選択する

正しい IP 範囲と機能を備えた MID サーバーが見つからない場合、オーケストレーションはデフォルトの MID サーバーを使用します。

デフォルトの MID サーバーを次のいずれかの場所に指定します。

- オーケストレーション アプリケーション レコード上の [デフォルト **MID** サーバー] フィールド。手順については、「各アプリケーションのデフォルトの MID サーバーの設定」を参照してください。
- [オーケストレーションアクティビティに使用するデフォルトの **MID** サーバー] プロパティ移動先 オーケストレーション > **MID** サーバープロパティ この値を設定します。

これらの 2 つの値は自動的に同期して保持されます。どちらの場所でも、デフォルトの MID サーバーを変更できます。

PowerShell プローブ バージョン **2** のシステム プロパティ

詳細な PowerShell 認証情報を表示し、拡張ログ情報を表示します。

Madrid のリリースから、バージョン 2 のプローブを有効にする PowerShell プローブの新しいシステムプロパティがあります。この新しいバージョンでは、PowerShell の認証情報が失敗または失敗する理由に関する詳細な認証情報を表示できます。また、ECC キュー ペイロードおよびワークフロー コンテキスト ログのログ記録情報を表示することもできます。

mid.server.rba_powershell_v2

すべての PowerShell アクティビティで使用する PowerShell プローブ バージョン 2 を有効にします。デフォルト値は true です。false を選択すると、従来の PowerShell プローブが使用されま

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

す。従来のバージョンは廃止される予定のため、問題がない限りはバージョン 2 を使用してください。

> **注:**
> このプロパティは、オーケストレーション アクティビティにのみ適用されます。ディスカバリー プローブは影響を受けません。

ナビゲーション ペインで [MID サーバープロパティ] リンクである



を選択すると、プロパティにアクセスできます。

PowerShell ログ プロパティ

デバッグ メッセージを PowerShell から表示できるようにします。

このプロパティを使用すると、PowerShell スクリプトに埋め込まれたデバッグ ステートメントによって生成されたデバッグ メッセージを表示するタイミングと場所を制御できます。

mid.property.powershell.log_info

新しい MID Server PowerShell ログ プロパティ：

- ロギング情報を表示します。

  > **注:**
  > ログが有効にされると、OOB PowerShell スクリプトはログ情報を記録します。

- 開発した PowerShell スクリプトと PowerShell アクティビティにログ情報を追加します。

  > **注:**
  > ロギング情報は、プロパティが有効な場合にのみ使用できます。

- ロギングはデフォルトでは有効になっていません。

このプロパティが true に設定されている場合は、入力をテストした後、ワークフロー コンテキストまたは [応答] ポップアップからデバッグ メッセージが表示されます。それぞれの PowerShell アクティビティの ecc_queue エントリー ペイロードには、ログに記録されたすべてのデバッグ メッセージが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



各 MID サーバーの PowerShell ログ プロパティを有効にします。[MID サーバー] フィールドが空の場合、このプロパティはすべての MID サーバーに適用されます。この設定に関係なく、常に返される別個の認証情報デバッグ メッセージがあります。認証情報デバッグ メッセージは、使用された認証情報および他の関連情報を示します。

注:
インスタンスに返されるすべてのデバッグ メッセージは、MID サーバーログ ファイルにも保存されます。ログ ファイルには、Java コードから生成された追加のデバッグ メッセージが含まれている可能性があります。これはデバッグ プロセスに役立ちます。

オーケストレーション使用状況ダッシュボードを使用する

このダッシュボードには、オーケストレーション使用状況メトリクスの概要が表示されます。ここには、お客様の組織でオーケストレーションを使用する方法とライセンスコンプライアンスをサポートする方法が示されます。

始める前に
必要なロール：orchestration_manager

手順

1. ダッシュボードを表示するには、次に移動します: オーケストレーション > 操作 **&** トラブルシューティング > オーケストレーション使用状況 ダッシュボード.
   [オーケストレーション使用状況] ダッシュボードが表示されます。ダッシュボードのタブには、[ライセンス可能な使用] と [オーケストレーション使用状況] が含まれています。これらのタブに関するレポートは次のとおりです。

オーケストレーション使用状況のメトリクス

メトリクス	説明
過去 12 ヶ月間のトランザクションのサマリー	過去 12 ヶ月間のすべてのオーケストレーション トランザクションの実行中のトランザクション数。含まれる内容： ○ HR アプリケーションに関連付けられたオーケストレーション トランザクションの数 ○ Security Operations アプリケーションに関連付けられたオーケストレーション トランザクションの数
過去 1 年間のトランザクションのサマリー	オーケストレーション プラグインが有効にされた時点または顧客が Geneva にアップグレードした時点以降のすべてのトランザクションの累積カウント。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メトリクス	説明
サーバーの 365 日の実行平均	cmdb_ci_computer - cmdb_ci_server の過去 365 日間の実行平均。これには、すべての物理クライアント ノードと仮想クライアント ノードが含まれ、サーバー ノードはカウントから除外されます。
クライアントの 365 日の実行平均	cmdb_ci_server の過去 365 日間の実行平均。これには、すべての物理サーバー ノードと仮想サーバー ノードが含まれます。
過去 12 ヶ月間の月単位のオーケストレーション トランザクション	
過去 365 日間にオーケストレーションされた平均クライアント ノード	
過去 365 日間にオーケストレーションされた平均サーバー ノード	
過去 365 日間に開発されたオーケストレーション アクティビティの数	開発したアクティビティ定義の総数と、変更した OOB アクティビティ定義。この番号には、開発したアクティビティ要素 (アクティビティ デザイナーを使用してビルドしたアクティビティ) と、変更した OOB アクティビティ定義が含まれます。 **注:** この番号は、オーケストレーション ランタイム (たとえば、ServiceNow Security Operations アプリケーションやヒューマンリソース (HR) アプリケーション) を使用する ServiceNow アプリケーションに同梱されているアクティビティ要素を除外しています。
月単位でオーケストレーションされた累積クライアント ノード	
月単位でオーケストレーションされた累積サーバー ノード	
プロバイダーの過去 12 ヶ月間の使用状況	プロバイダーごとの内訳の強調 (PowerShell、JDBC、SSH など)
上位 10 件のオーケストレーション アクティビティ	

2. オプション: ダッシュボードにウィジェットを追加するには、ダッシュボードの右上にある [コンテンツを追加] アイコン (+) をクリックします。

注: このダッシュボードの最初のタブは変更しないでください。別のダッシュボードを使用する場合は、タブを追加して、使用状況レポートでカスタマイズします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクコミュニケーション管理

タスクコミュニケーション管理 (TCM) は、タスクテーブルを拡張するすべてのエンティティのコミュニケーションプロセスを定義および管理するためのフレームワークを提供します。

詳細を読む • タスクコミュニケーション管理 プロセス • Slack コミュニケーション	タスクコミュニケーション管理 のアクティブ化 の設定	管理タスクコミュニケーション管理 の操作
開発 • 開発者トレーニング • 開発者ドキュメント	トラブルシューティングとサポート • インシデント管理のコミュニティで質問や回答をする • Known Error Portal で既知のエラー記事を検索 • 連絡先 カスタマーサービス & サポート	

タスクコミュニケーション管理 プロセス

タスクコミュニケーション管理 は、イベント中の効果的なコミュニケーションのために、指定されたコミュニケーション計画を作成することにより、プロセスを簡素化するのに役立ちます。定義済みのタスクを含むコミュニケーション計画によって、コミュニケーションの送信時期、共有する情報、情報を提供する相手を決定する代わりに、現在の問題の解決に集中できます。

タスクコミュニケーション管理 基本コンポーネント



タスクコミュニケーション管理 の仕組み

タスクコミュニケーション管理 によって、重大インシデント、計画済みメンテナンス、リリースなどのイベントのコミュニケーション計画を事前定義することができます。各計画には、一般的に、頻度やコミュニケーション方法とともにさまざまなコミュニケーションおよびコラボレーション活動を定義する、一連のタスクが含まれます。タスクごとに、ステークホルダーに連絡するためのコミュニケーションチャネルを指定する必要があります。メールと SMS メッセージのテンプレートを定義することもできます。

コミュニケーションのためのタスクとチャネルを定義したら、タスクごとに連絡先や連絡する対象者を定義できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コミュニケーション計画を定義したら、計画は定義された条件に基づいて適切なタスクテーブルに関連付けられます。その後、計画で定義されたタスクが順番に実行され、ステークホルダーには計画で定義されているとおりに連絡が行われます。コミュニケーション計画によって、コミュニケーションとコラボレーションのプロセスが円滑になり、問題をより迅速に解決できます。

Example: 重大インシデント管理におけるタスクコミュニケーション管理フロー

重要度の高い重大なインシデントに対して、インシデントのコミュニケーション計画を生成する必要があると仮定します。

- 重大インシデントアドミニストレーターは、割り当てを行うコミュニケーション計画とその条件を事前に定義することができます。この場合、条件は Priority = High および Major Incident state = Accepted です。対象者はインシデントの技術的なステークホルダーであり、コミュニケーション計画の定義の名前は「技術的コミュニケーション」であるとします。
- プラン定義には、以下のような複数のコミュニケーション タスク定義を含めることができます。
  - 技術的コミュニケーションの開始
  - 技術的ステータスの更新
- 各コミュニケーションタスク定義によって、コミュニケーション チャネルとコミュニケーション頻度 (1 回または繰り返し) も指定されます。
  - 技術的コミュニケーションの開始では、コミュニケーションのチャネルとしてメールが使用され、コミュニケーション頻度は 1 回です。
  - 技術的ステータスの更新では、メールと SMS がコミュニケーションのチャネルとして使用され、コミュニケーション頻度は繰り返しです。
- コミュニケーションの対象オーディエンスは、プラン定義のコミュニケーション連絡先定義として定義されます。この場合、インシデントに関連する影響を受けた構成アイテム (CI) のサービス オーナーを技術的なステークホルダーとみなしてください。
- インシデントがこれらの条件を満たすと、インシデント コミュニケーション計画とそのタスクがインシデント レコードに添付されます。
- 重大なインシデントのマネージャーは、重大なインシデントの解決を遅らせることなく、効果的にコミュニケーションを実行できます。

自動翻訳

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

タスクコミュニケーション管理 プラグイン

タスクコミュニケーション管理 プラグインはベースシステムでアクティブ化されています。このプラグインにはデモデータが含まれています。

タスクコミュニケーション管理 のアクティブ化

タスクコミュニケーション管理プラグイン (com.snc.task_communication_management) は、インシデントコミュニケーション管理プラグイン (com.snc.iam) または Incident Management - Major Incident Management プラグイン (com.snc.incident.mim) をアクティブ化すると有効になります。このプラグインはデモデータを含んでおり、関連プラグインがまだアクティブ化されていない場合はそれらをアクティブ化します。

始める前に
必要なロール：admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
タスクコミュニケーション管理 は、以下の関連するプラグインが依然として有効でない場合は、それらを有効にします。

プラグイン タスクコミュニケーション管理

プラグイン	説明
連絡先管理 [com.snc.contact_management]	連絡先管理プラグインは、ユーザーまたはグループとシステム内の他のリソースとの間の接続を管理します。
Targeted Communications [com.sn_publications]	ターゲット コミュニケーション プラグインは、ターゲットとなる社内外の顧客に記事などのニュースレターを発行して送信する方法を提供します。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   注:
   ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

関連情報

プラグインのリスト (Yokohama)

タスクコミュニケーション管理 とともにインストールされるコンポーネント

いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザーロールなど) はタスクコミュニケーション管理プラグインとともにインストールされます。

注:
アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

この機能ではデモデータを利用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インストールされるテーブル

テーブル	説明
コミュニケーション計画タイプのルックアップ [comm_plan_type_lookup]	コミュニケーション プラン タイプを保存します。
コミュニケーション タスク タイプのルックアップ [comm_task_type_lookup]	コミュニケーション タスク タイプを保存します。
コミュニケーション計画定義 [comm_plan_definition]	コミュニケーション計画エンティティの定義テーブル。
コミュニケーションタスク定義 [comm_task_definition]	コミュニケーション タスク エンティティの定義テーブル。
コミュニケーションチャネル定義 [comm_channel_definition]	チャネル定義のメインテーブル。
コミュニケーションチャネル定義 - メール [comm_channel_def_email]	メールをチャネルとして定義します。
コミュニケーションチャネル定義 - SMS [comm_channel_def_sms]	SMS をチャネルとして定義します。 **注:** このテーブルは、通知プラグイン (com.snc.notify) をインストールした場合にのみ利用できます。
コミュニケーションチャネル定義 - 会議 [comm_channel_def_conference]	会議をチャネルとして定義します。 **注:** このテーブルは、 通知プラグイン (com.snc.notify) をインストールした場合にのみ使用できます。
連絡先定義 [comm_contact_definition]	コミュニケーションを送信するための連絡先を定義します。連絡先として有効なのは、ユーザー、グループ、または受信者リストです。
コミュニケーション チャネル設定 [comm_channel_config]	インスタンスで利用可能なすべてのチャネルをリストします。 **注:** 各チャンネルの設定スクリプトはスクリプトインクルードです。
コミュニケーション計画	イベント中のコミュニケーション アクティビティの概要を示すコミュニケーション計画を保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
[comm_plan]	
コミュニケーション タスク [comm_task]	関係する連絡先と通信するために実行されるタスクを保存します。
コミュニケーション チャネル [comm_channel]	チャネルインスタンスのメインテーブル。
コミュニケーションチャネル - メール [comm_channel_email]	メールがコミュニケーションタスクのコミュニケーションチャネルとして使用されていることを示すレコードを保存します。
コミュニケーションチャネル - SMS [comm_channel_sms]	SMS がコミュニケーションタスクのコミュニケーションチャネルとして使用されていることを示すレコードを保存します。
コミュニケーションチャネル - 会議 [comm_channel_conference]	会議がコミュニケーションタスクのコミュニケーションチャネルとして使用されていることを示すレコードを保存します。
コミュニケーション タスク ハンドラー [comm_task_handler]	さまざまなタスク タイプの特定のハンドラーをリストします。例：インシデントの場合、CommunicationManagementIncidentHandler。 注: アドミンロールを持つユーザーは、このテーブルを削除できません。

自動翻訳

インストールされるロール

サブスクリプション管理の詳細については、「Managing per-user subscriptions in Subscription Management」を参照し、アカウント担当者にお問い合わせください。

コミュニケーション計画アドミン **[sn_comm_management.comm_plan_admin]**

タスクコミュニケーション管理の全体的な説明責任を提供します。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

- *Notifications* アドミニストレーター *[notify_admin]*
- 公開受信者リストのユーザー *[sn_publications_recipients_list_user]*

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

特別な考慮事項

重要:
より分化したロールが利用可能な場合は、アドミンロールを付与しないでください。

このロールには、コミュニケーション計画定義とその他の関連レコードを含むタスクコミュニケーション管理テーブルに対する作成および編集アクセス権があります。

コミュニケーション計画ビューア **[sn_comm_management.comm_plan_viewer]**

このロールには、タスクコミュニケーション管理テーブルに対する読み取りアクセス権があります。

ロールを含む

ロール内に含まれるロールのリスト。

- 通知の閲覧者 *[notify_viewer]*
- 公開受信者リストのユーザー *[sn_publications_recipients_list_user]*

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

なし。

コミュニケーション計画マネージャー **[sn_comm_management.comm_plan_manager]**

このロールには、コミュニケーション計画、コミュニケーションタスクなどのタスクコミュニケーション管理インスタンステーブルに対する作成および編集アクセス権があります。このロールを持つユーザーは、即時コミュニケーションを送信できます。

ロールを含む

コミュニケーション計画マネージャー [sn_comm_management.comm_plan_manager] ロールには、コミュニケーション計画ビューア *[sn_comm_management.comm_plan_viewer]* ロールが含まれています。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

なし。

タスクコミュニケーション管理のコラボレーションサービスのインストール

Slack 機能を取得するには、ServiceNow Store からタスクコミュニケーション管理のコラボレーションサービスプラグイン (sn_tcm_collab_hook) をインストールします。

始める前に

必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて

手順

1. [ServiceNow Store] に移動します。
2. [タスクコミュニケーション管理のコラボレーションサービス] ストアアプリケーションを見付けます。
3. [タスクコミュニケーション管理のコラボレーションサービス] ストアアプリケーションをクリックし、[アプリを要求 **(Request App)]** をクリックします。

関連情報

プラグインのリスト (Yokohama)

Slack ワークスペースの構成

タスクコミュニケーション管理のコラボレーションサービスとともにインストールされるコンポーネント

いくつかのタイプのコンポーネントには、テーブルを含むタスクコミュニケーション管理のコラボレーションサービス (sn_tcm_collab_hook) プラグインがインストールされています。

注:
アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

インストールされるテーブル

テーブル	説明
コミュニケーションチャネル定義 - Slack [comm_channel_def_slack]	コミュニケーションチャネル定義 [comm_channel_definition] テーブルを拡張するテーブル。
コミュニケーションチャネル - Slack [comm_channel_slack]	コミュニケーションチャネル [comm_channel] テーブルを拡張するテーブル。
コミュニケーション計画 - コラボレーションサービスデータ [comm_plan_collab_data]	コラボレーションサービス関連データを格納します。

関連情報

Slack ワークスペースの構成

タスクコミュニケーション管理 の操作

このセクションでは、コミュニケーション計画定義、タスク定義、チャネル定義、および連絡先定義の作成など、タスクコミュニケーション管理 に関連するさまざまな技術的な概念を理解するのに役立つトピックについて説明します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コミュニケーション計画の定義

タスクレコードのコミュニケーション計画を定義して、コミュニケーションのタスクと連絡先の定義を指定します。計画の定義に指定された条件が満たされると、コミュニケーション計画とそれに関連するレコードがタスクレコードに自動で添付されて、手作業が不要になります。

始める前に
必要な役割：sn_comm_management.comm_plan_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > タスクコミュニケーション管理 > 計画の定義をクリックし、[新規] をクリックします。
2. フォームで、フィールドに入力します。

コミュニケーション計画定義フォーム

フィールド	説明
名前	コミュニケーション計画の一意の名前。
テーブル	条件を満たしたときに計画が添付されるテーブル。
タイプ	技術計画、内部計画、外部計画、顧客計画などのコミュニケーション計画のタイプです。
順番	コミュニケーション計画をテーブルに関連付ける必要がある順序です。
基にする条件	条件に基づいて計画をテーブルに関連付けるかどうかを定義するためのオプション。たとえば、コミュニケーション計画を優先度 = 2 のインシデントに添付する場合は、その条件を [条件] フィールドに入力できます。
アクティブ	計画定義がアクティブかどうかを定義するためのオプション。
説明	計画定義の詳細な説明です。
条件	コミュニケーション計画をテーブルに添付するための条件。

3. [送信] をクリックします。
コミュニケーション計画が送信されます。コミュニケーション計画の定義には、次の関連リストが表示されます。
   - コミュニケーション タスク定義
   - 連絡先定義

次のタスク
計画のコミュニケーションタスクを定義します。

コミュニケーションタスクの定義

コミュニケーション計画のコミュニケーションタスクを定義します。計画がテーブルに添付されると、問題を解決するために、その計画に関連するタスクを実行する必要があります。複数のタスクをコミュニケーション計画に関連付けることができます。

始める前に
必要な役割：sn_comm_management.comm_plan_admin または admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コミュニケーション計画を定義しました。

手順

1. 移動先 すべて > タスクコミュニケーション管理 > 計画の定義.
2. コミュニケーションタスクを定義するコミュニケーション計画をクリックします。
3. [コミュニケーションタスク定義] 関連リストをクリックして、[新規] をクリックします。
4. フォームのフィールドに入力します。

コミュニケーション タスク定義フォーム

フィールド	説明
コミュニケーション計画定義	タスクを定義するコミュニケーション計画定義の一意の名前。
名前	コミュニケーションタスク定義の一意の名前。
タイプ	グローバルまたは特定のテーブルに適用可能な、内部コミュニケーションなどのタスクのタイプ。 **注:** [タイプ] フィールド内の値を使用すると、そのタイプ別にタスクをフィルタリングできます。また、この値は、特定のタイプのタスクのレポートを生成したり、任意のコミュニケーションタスクで SLA を作成したりする際にも役立ちます。
アプリケーション	タスク定義のアプリケーションスコープ。タスク定義は、すべてのアプリケーションまたはスコープ付きアプリケーションで使用できます。
順番	計画にコミュニケーションタスクが表示される順番です。このフィールドは、最初に実行するコミュニケーション タスクを示します。
アクティブ	タスクがアクティブかどうかを定義するオプション。
説明	タスク定義の詳細な説明です。
連絡頻度	コミュニケーションタスク実行の頻度です。通知を 1 回送信するか、繰り返すことができます。
期間	通知を送信する時間です。 たとえば、コミュニケーション頻度が [一度 **(One time)**] で [期間] が 15 分であれば、通知は 15 分に 1 回だけ送信されます。コミュニケーション頻度が [繰り返し] の場合は、通知は 15 分ごとに送信されます。

5. [更新] をクリックします。
   コミュニケーションタスクがコミュニケーション計画に対して定義されます。

次のタスク

タスクにコミュニケーションチャネルを定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コミュニケーションチャネルの定義

各コミュニケーションタスクにコミュニケーションチャネルを定義して、計画がテーブルに添付されている場合にタスクに使用するコミュニケーションモードを決定します。

始める前に

必要な役割：sn_comm_management.comm_plan_admin または admin

コミュニケーション計画とその関連タスクを定義しました。

このタスクについて

- 利用可能なコミュニケーションモードには、メール、SMS、会議、および Slack があります。
- インシデントテーブルの場合、SMS と会議の機能は、通知プラグイン (com.snc.notify) を有効にし、 `com.snc.iam.notify_number` プロパティ値が登録された通知番号に設定されている場合にのみ表示されます。通知番号は、Twilio アカウントの設定中に登録されます。
- インシデントテーブルの場合、タスクコミュニケーション管理のコラボレーションサービスプラグイン (sn_tcm_collab_hook) を有効にした場合にのみ、Slack の機能が表示されます。タスクコミュニケーション管理のコラボレーションサービスプラグインを有効にするには、次の場所に移動します: ServiceNow Store をクリックし、タスクコミュニケーション管理のコラボレーションサービスアプリケーションをインストールします。詳細については、「タスクコミュニケーション管理のコラボレーションサービス」を参照してください。

  注:
  Slack の構成方法については、「Slack ワークスペースの構成」を参照してください。

- [チャネルの追加 - 会議]は [チャネルの追加 - **SMS]** と [チャネルの追加 - メール] と相互に排他的です。[チャネルの追加 - 会議] を選択すると、[チャネルの追加 - メール] または [チャネルの追加 - **SMS]** は選択できません。

手順

1. 移動先 すべて > タスクコミュニケーション管理 > 計画の定義.
2. コミュニケーション計画をクリックします。
3. [コミュニケーションタスク定義] 関連リストをクリックし、コミュニケーションチャネルを定義するタスクをクリックします。
4. コミュニケーション タスク定義フォームで、要件に基づいて以下の関連リンクのいずれかをクリックします。
   - チャネルの追加:DEX デスクトップアシスタント
   - チャネルの追加 - 会議
   - チャネルの追加 - メール
   - チャネルの追加 - **SMS**
   - チャネルの追加 - **Slack**
5. フォームのフィールドに入力します。

コミュニケーション チャネル定義フォーム

フィールド	説明
チャネルの追加 - 会議	
コミュニケーションタスク定義	チャネル定義が関連付けられているコミュニケーションタスク定義。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
通知プロバイダーセレクター	プロバイダーセレクター [notify_group_selector] テーブルからセレクターを選択するためのルックアップアイコン ( )。 注: セレクターは、通知番号グループまたは会議プロバイダーに関連付けることができます。各通知番号グループには、カンファレンスコールを行うために使用できる 1 つ以上の通知電話を含めることができます。
チャネルの追加 - メール	
コミュニケーションタスク定義	このチャネル定義が関連付けられているコミュニケーションタスク定義。
メールクライアントテンプレート	対象者にメールを送信するために使用するメールクライアントテンプレートを選択するためのルックアップアイコン ( )。 注: このメールテンプレートは、コミュニケーションタスクテーブルで定義する必要があります。
受信者フィールド	受信者リストを入力する場所を選択するためのリスト。オプションには、[宛先 **(To)]**、 **[CC]**、および **[BCC]** があります。デフォルト値は、[コミュニケーションタスク用メールのデフォルトの受信者の場所 **(Default recipient location of emails for Communication Tasks)]** プロパティ (*sn_comm_management.default_email_recipient_field*) で定義した内容に基づいて設定されます。
チャネルの追加 - SMS	
コミュニケーションタスク定義	このチャネル定義が関連付けられているコミュニケーション タスク定義です。
通知 SMS テンプレート	対象者に SMS を送信するために使用する通知 SMS テンプレートを選択するためのルックアップアイコン ( )。 注: この SMS テンプレートは、コミュニケーションタスクテーブルで定義する必要があります。
通知プロバイダーセレクター	プロバイダーセレクター [notify_group_selector] テーブルからセレクターを選択するためのルックアップアイコン ( )。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: セレクターは、通知番号グループまたは会議プロバイダーに関連付けることができます。各通知番号グループには、SMS を送信するために使用できる 1 つ以上の通知番号を含めることができます。
チャネルの追加 - Slack	
コミュニケーションタスク定義	このチャネル定義が関連付けられているコミュニケーション タスク定義です。
チャネルタイプ	チャネルタイプは Slack です。
チャネルの追加 - デスクトップアシスタント	
コミュニケーションタスク定義	このチャネル定義が関連付けられているコミュニケーション タスク定義です。
チャネルタイプ	チャネルタイプはデスクトップアシスタントです。
通知テンプレート	通知メッセージの作成時に適用されるテンプレート。

6. [**Submit** (送信)] を選択します。
   コミュニケーションチャネルは、コミュニケーションタスクに対して定義されます。

次のタスク
コミュニケーションタスクとそのタスクに対するコミュニケーションチャネルを作成したら、コミュニケーション計画の連絡先を定義します。

コミュニケーション連絡先の定義

特定の計画の受信者を定義して、各コミュニケーションタスクに関与するターゲットオーディエンスと彼らが処理する責任を決定します。タスクに関する通知は、そのタスクに指定されたすべての個人に送信されます。

始める前に
必要なロール：sn_comm_management.communication_plan_admin または admin

コミュニケーション計画を定義しました。

このタスクについて
特定の連絡先を手動で追加または削除できます。

手順

1. 移動先 すべて > タスクコミュニケーション管理 > 計画の定義.
2. 連絡先を定義するコミュニケーション計画をクリックします。
3. [コミュニケーション連絡先定義] 関連リストをクリックして、[新規] をクリックします。
4. フォームのフィールドに入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コミュニケーション連絡先定義

フィールド	説明
タイプ	計画に関係する、ユーザー、グループ、または受信者リストなどの連絡先のタイプ。連絡先タイプは、テーブル実行時に動的に割り当てられます。受信者リストについては、「コミュニケーション連絡先の受信者リストを定義する」を参照してください。
責任	ユーザー、グループ、または受信者リスト内の個人が担当することが想定されている責任。
ユーザー	連絡先リストに追加するユーザー、グループ、または受信者リストの名前です。 **注:** 受信者リストを使用して、特定のコミュニケーション計画のユーザーリストを取得するための動的条件を指定できます。

5. [送信] をクリックします。
   コミュニケーション連絡先は、コミュニケーション計画に対して定義されます。

コミュニケーション連絡先の受信者リストを定義する

受信者リストでは、フィルターを指定してユーザーのリストを取得できます。受信者リストを特定のコミュニケーション計画の連絡先として使用します。

始める前に
必要な役割：sn_comm_management.comm_plan_admin または admin

このタスクについて
場合によっては、計画に含めるメンバーは動的にしか把握できません。たとえば、インシデント内の特定のビジネスサービスに関連付けられたサポート グループを、コミュニケーション計画に含めたいとします。サポートグループは、選択したビジネスサービスによって異なる場合があります。そのような場合、受信者リストでは、受信者を柔軟かつ動的に追加できます。

手順
1. 移動先 すべて > タスクコミュニケーション管理 > アドミニストレーション > 受信者リスト.
2. [新規] をクリックして、新しい受信者リストを作成します。
3. フォームのフィールドに入力します。

受信者リスト フォーム

フィールド	説明
名前	受信者リストの名前です。
タイプ	受信者のタイプです。
状況	[読み取り専用] 受信者リストの状態です。
セットアップ	
手法	受信者リストを生成するために使用する方法。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	○ ファイルのアップロード：受信者情報を含む Excel ファイルをアップロードして、受信者リストを作成します。このリストは静的です。 ○ 動的条件：受信者の情報を受け取るためにスクリプトまたは条件を使用します。

4. [送信] をクリックします。
   連絡先の受信者リストが定義されます。

次のタスク
タスクのコミュニケーション連絡先を定義します。

計画タイプの作成

コミュニケーション計画のタイプを作成し、計画のタイプがグローバルにまたは特定のテーブルに適用可能かどうかを指定します。コミュニケーション計画のタイプを作成すると、コミュニケーション計画定義で参照されます。コミュニケーション計画のタイプは、タイプ別に計画をフィルタリングしたり、特定の計画タイプのレポートを生成したり、コミュニケーション計画の SLA を作成したりするのに役立ちます。

始める前に
必要な役割：sn_comm_management.comm_plan_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > タスクコミュニケーション管理 > アドミニストレーション > 計画タイプをクリックし、[新規] をクリックします。
2. フォームで、フィールドに入力します。

コミュニケーション計画タイプのルックアップ フォーム

フィールド	説明
名前	コミュニケーション計画タイプの一意の名前。
グローバル	計画タイプがすべてのテーブルまたは特定のテーブルで使用可能かどうかを選択するためのオプション。チェックボックスが選択されていない場合、 計画タイプが表示されるテーブルを選択できる場合に表フィールドが表示されます。
アプリケーション	計画タイプのアプリケーション スコープです。計画タイプは、すべてのアプリケーションまたはスコープ付きアプリケーションで使用できます。
アクティブ	計画タイプがアクティブかどうかを定義するオプション。
説明	計画タイプの詳細な説明です。

3. [送信] をクリックします。
   コミュニケーション計画のタイプが作成されます。

次のタスク
コミュニケーション計画を定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクタイプの作成

コミュニケーションタスクのタイプを定義し、タスクが特定のテーブルにまたはグローバルに適用可能かどうかを指定します。コミュニケーションタスクのタイプは、タイプ別にタスクをフィルタリングしたり、特定のタスクタイプのレポートを生成したり、コミュニケーションタスクの SLA を作成したりするのに役立ちます。

始める前に
必要な役割：sn_comm_management.comm_plan_admin

手順

1. 移動先 すべて > タスクコミュニケーション管理 > アドミニストレーション > タスクタイプをクリックし、[新規] をクリックします。
2. フォームで、フィールドに入力します。

コミュニケーション タスク タイプのルックアップ フォーム

フィールド	説明
名前	コミュニケーションタスクタイプに対する一意の名前。
グローバル	タスクタイプがすべてのテーブルまたは特定のテーブルで使用可能かどうかを選択するためのオプション。チェックボックスが選択されていない場合、タスク タイプが表示されるテーブルを選択できる場合に表フィールドが表示されます。
アプリケーション	タスク タイプのアプリケーション スコープです。タスク タイプは、すべてのアプリケーションまたはスコープ付きアプリケーションで使用できます。
アクティブ	タスクタイプがアクティブかどうかを定義するオプション。
説明	タスクのタイプに関する詳細な説明です。

3. [送信] をクリックします。
   コミュニケーションタスクタイプが作成されます。

次のタスク
コミュニケーションタスクを定義します。

連絡先の責任の定義

コミュニケーションプロセスに関わるさまざまな連絡先または対象者とその責任を定義して、プロセス全体を通してこれらの連絡先に期待されることを理解します。

始める前に
必要な役割：sn_comm_management.comm_plan_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > タスクコミュニケーション管理 > アドミニストレーション > 連絡先の役職をクリックし、[新規] をクリックします。
2. フォームで、フィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[連絡先の責任] フォーム

フィールド	説明
グローバル	連絡先の責任がすべてのテーブルまたは特定のテーブルで使用可能かどうかを選択するためのオプション。チェックボックスが選択されていない場合、連絡先の責任を定義するテーブルを選択できる [テーブル] フィールドが表示されます。
名前	コミュニケーションプロセスに関与する、ビジネスディレクターやコミュニケーションマネージャーなどの連絡先の一意の名前。
タイプ	ユーザー、グループ、または受信者リストなどの連絡先のタイプ。
テーブル	コミュニケーション計画が添付されると連絡先がアクティブ化されるテーブル。

3. [送信] をクリックします。
   連絡先の責任が定義されています。

次のタスク
タスクのコミュニケーション連絡先を定義します。

コミュニケーション チャネル設定の表示

コミュニケーションプロセスで対象者に連絡するために使用される、さまざまなコミュニケーションチャネルの構成を表示します。デフォルトでは、利用可能なコミュニケーションチャネルはメール、SMS、Slack、および会議です。

始める前に
必要な役割：sn_comm_management.comm_plan_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > タスクコミュニケーション管理 > アドミニストレーション > チャネル設定.
2. 任意の通信チャネルレコードを開きます。
3. フォームで、フィールドを表示します。

コミュニケーションチャネル設定フォーム

フィールド	説明
タイプ	[読みコミ専用] チャネルのモード。
設定スクリプト	[読み取り専用] チャネル構成を定義するスクリプトを選択するルックアップアイコン ( )。
アクティブ	[読み取り専用] コミュニケーションチャネルがアクティブかどうかを示すオプション。
分類	[読み取り専用] 会議または重大インシデント管理ワークベンチ間のチャネルをグループ化するために内部で使用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コミュニケーションタスクに対する **Slack** の設定

コミュニケーションタスクがユーザーに直接メッセージを送信するためのコミュニケーションのモードとして、Slack を設定します。

始める前に

必要な役割：sn_comm_management.comm_plan_admin または admin

ServiceNow Store からタスクコミュニケーション管理のコラボレーションサービスプラグイン (sn_tcm_collab_hook) をインストールします。

手順

1. 移動先 すべて > インシデント > コミュニケーション計画定義.
2. コミュニケーション計画を開き、コミュニケーションタスクのコミュニケーションチャネルとして Slack を追加します。
3. コミュニケーションのモードとして Slack を追加するコミュニケーションタスク定義を開きます。
4. [チャネルの追加 **- Slack]** 関連リンクをクリックします。
5. [送信] をクリックします。
   Slack がコミュニケーションタスクのコミュニケーションチャネルとして追加されます。

クラシック **Workflow**

ワークフローは、プラットフォーム全体で複数ステップのプロセスを自動化するためのドラッグアンドドロップインターフェイスを提供するレガシーアプリケーションです。各ワークフローは、一連のアクティビティ (レコードの生成、ユーザーへの承認待ちの通知、またはスクリプトの実行など) で構成されています。グラフィカルなワークフローエディタは、ワークフローをフローチャートのように視覚的に表します。アクティビティはそのアクティビティに関する情報でラベル付けされたボックスとして表示され、1 つのアクティビティから次のアクティビティへの移行はボックスを結ぶ線として表示されます。

重要:
Zurich リリースの時点で、新規顧客は、ServiceNow, Inc. によって作成および公開された従来のワークフローを受信しなくなります。従来のワークフロー機能はすべて ワークフロースタジオ コンテンツに置き換えられました。以前のバージョンからアップグレードした顧客のみが、既存の従来のワークフローを使用および編集できます。すべての顧客が従来のワークフローを作成できますが、代わりに ワークフロースタジオ を使用してプロセス自動化コンテンツを作成することを強くお勧めします。ワークフロースタジオにのみ新機能と拡張機能が提供されます。

探索

- Yokohama
- 更新セットを使用したワークフローの移動
- ワークフロー 固定しているアクティビティ

設定

ワークフローの概要

管理

- ワークフロー ロール
- ワークフローコンテキストの管理

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ドメインセパレーションとワークフロー
- でのワークフロートレーニング ServiceNow® 開発者サイト

使用	開発	トラブルシューティングとヘルプ
• ワークフローエディター • ワークフローの作成 • ワークフローアクティビティ	• 開発者トレーニング • 開発者ドキュメント • Workflow API 参照 • ワークフローでの変数の使用	• 開発者コミュニティで質問したり質問に回答したりする • ワークフローのトラブルシューティング • Known Error Portal で既知のエラー記事を検索 • 連絡先 カスタマーサービス & サポート

ワークフローの概要

グラフィカルなワークフローエディターは、プラットフォーム全体で複数ステップのプロセスを自動化するためのドラッグアンドドロップ インターフェイスを提供します。

ワークフローのサポート

重要:
Zurich リリースの時点で、新規顧客は、ServiceNow, Inc. によって作成および公開された従来のワークフローを受信しなくなります。従来のワークフロー機能はすべて ワークフロースタジオ コンテンツに置き換えられました。以前のバージョンからアップグレードした顧客のみが、既存の従来のワークフローを使用および編集できます。すべての顧客が従来のワークフローを作成できますが、代わりに ワークフロースタジオ を使用してプロセス自動化コンテンツを作成することを強くお勧めします。ワークフロースタジオにのみ新機能と拡張機能が提供されます。

ワークフローの構成要素

ワークフローは、次の要素で構成されます。

プロパティ
: ワークフローの名前、ワークフローの動作対象となるレコードを含むテーブル、およびワークフローが実行される条件などの構成設定を指定します。

アクティビティ
: ワークフローが実行する一連の操作 (レコードの生成、承認待ちのユーザーへの Notify、スクリプトの実行など) を指定します。

移行
: アクティビティを実行する条件を指定します。

終了条件
: 移行を実行する条件を指定します。

コンテキスト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークフローコンテキストレコードでの特定のワークフロー実行に関するランタイム情報の履歴を格納します。

バージョン

ワークフローバージョンレコードでの特定のワークフローに関する設計情報の履歴を格納します。

ワークフローのライフサイクル

ワークフローは、トリガーイベントが発生すると開始されます。一般的なトリガーには、特定のテーブルに挿入されるレコード、指定された値に設定されるテーブル内の特定のフィールドなどが含まれます。たとえば、ユーザーがカタログから注文するアイテムの承認を要求するたびに実行されるワークフローを作成することができます。また、定期的に実行されるようにワークフローをスケジュールするすることも、ビジネスルールなどのスクリプトからワークフローを呼び出すこともできます。

アクティビティが完了すると、ワークフローは次のアクティビティに移行します。アクティビティは、その結果に応じて、さまざまなアクティビティへの複数の移行が行われる場合があります。上記の例を続けると、ユーザーの要求が承認された場合は、アクティビティはアイテムを注文するように誰かに通知するアクティビティに移行する可能性があります。ユーザーの要求が拒否された場合は、アクティビティは要求が拒否されたことをユーザーに通知するアクティビティに移行する可能性があります。

グラフィカルなワークフローエディタは、ワークフローをフローチャートのように視覚的に表します。アクティビティはそのアクティビティに関する情報でラベル付けされたボックスとして表示され、1 つのアクティビティから次のアクティビティへの移行はボックスを結ぶ線として表示されます。

ワークフロー内の各ステップ：

1. アクティビティが処理され、そのアクティビティによって定義されたアクションが行われます。
2. アクティビティによるアクションの完了時に、ワークフローでアクティビティの条件がチェックされます。
3. 一致する条件ごとに、ワークフローは次のアクティビティへ移行します。

ワークフローのアクティビティがなくなると、ワークフローは完了です。ワークフローコンテキストは、アクティビティと移行の実行履歴を格納します。ワークフローバージョンは、実行に利用できるアクティビティ条件、移行条件、および終了条件の設計履歴を格納します。

ワークフローのプロパティ

ワークフローのプロパティは、ワークフローの実行タイミングと、動作対象のレコードを指定します。ワークフローのプロパティの詳細については、「ワークフローのプロパティ」を参照してください。

ワークフローアクティビティ

ワークフロー アクティビティには、ワークフローによって処理される指示が含まれます。

アクティビティには、スクリプトの実行、レコードの操作、設定された時間にわたる待機、イベントのログ記録などがあります。ワークフローの条件によって、アクティビティが実行されるかどうかが決まります。アクティビティは追加、削除、または再配置できます。アクティビティ間で移行を引き出すことができます。

これは、通知をトリガーするアクティビティです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アクティビティの例



ワークフローは、アクティビティを開始するユーザーセッションとしてアクティビティを実行します。レコード操作から開始されたワークフローは、そのレコード操作を実行したユーザーセッションとしてアクティビティを実行します。スケジュールから開始されたワークフロー、またはタイマーから再開されたワークフローは、システムユーザーとしてアクティビティを実行します。スクリプトコールから開始されたワークフローは、そのスクリプトを開始したユーザーセッションとしてアクティビティを実行します。

利用可能なアクティビティとその動作の詳細については、「ワークフローアクティビティ」を参照してください。

移行

ワークフロー条件が評価された後、ワークフローの移行では、ワークフロー条件に一致した場合に実行するアクティビティが決定されます。

これは、[承認された変更] スクリプトから [タスクを変更] アクティビティへと常につながる移行です。

移行の例



終了条件

ワークフロー アクティビティが実行された後、ワークフロー条件が評価され、どの移行が有効になるかが判断されます。

条件によって、承認または拒否される変更に基づく動作が決定されます。

終了条件の例

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークフローの例

ワークフローの編集時、または未公開のワークフローの実行時は、ワークフローをチェックアウトした人だけが変更を表示できます。

ワークフローが公開されると、他のユーザーがワークフローを利用できるようになります。ワークフローは、ワークフローエディターで定義されているとおりにプロセス内を進みます。ワークフロー全体が 1 つの画面で表されます。たとえば、これは標準的な変更ワークフローです。

変更ワークフローの例



ワークフローエディター

ワークフローエディターは、アクティビティを配置および接続してプロセスを駆動することによって、ワークフローを作成および変更するためのインターフェイスです。

重要:
Zurich リリースの時点で、新規顧客は、ServiceNow, Inc. によって作成および公開された従来のワークフローを受信しなくなります。従来のワークフロー機能はすべて ワークフロースタジオ コンテンツに置き換えられました。以前のバージョンからアップグレードした顧客のみが、既存の従来のワークフローを使用および編集できます。すべての顧客が従来のワークフローを作成できますが、代わりに ワークフロースタジオ を使用してプロセス自動化コンテンツを作成することを強くお勧めします。ワークフロースタジオにのみ新機能と拡張機能が提供されます。

同じ画面で複数のワークフローを管理したり、カスタム ワークフロー アクティビティを作成したり、既存のアクティビティをデータ ソースとして使用したりすることができます。workflow_creator ロールを持つユーザーは、ワークフローを作成できます。workflow_admin ロールを持つユーザーは、ワークフローを作成、変更、削除、および公開できます。

ワークフローエディターを開くには、 ワークフロー > ワークフローエディター. エディタの使用方法については、「ワークフローの作成」を参照してください。

ようこそ画面

エディタの [ようこそ] ページが開き、有効な公開済みワークフローのリストが表示されます。このタブから、既存のワークフローを開いたり、新しいワークフローを作成したり、ワークフローに関連するヘルプ リソースを開いたりできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



1 一覧表示フィルター

公開済み：公開済みのワークフローの一覧を表示する場合にクリックします

チェックアウト済み ：現在のユーザーにチェックアウトされたワークフローの一覧を表示する場合にクリックします

ヘルプ ：ワークフローのためのヘルプ リソースへのリンクを表示する場合にクリックします

2 [新規ワークフロー] ボタン

新規ワークフローを作成する場合にクリックします

3 パレット タブ

ワークフロー：サブフローとして使用できるワークフロー アクティビティとワークフロー

コア：選択したワークフローに適した利用可能なワークフローアクティビティコンテンツには、ベースシステムによって指定されたアクティビティとオーケストレーションで購入したアクティビティが含まれます。

パック：ベンダーとスコープによって整理された ServiceNow® アプリ ストアからダウンロードしたオーケストレーション アクティビティパックスコープされるカスタムアクティビティとワークフローも、パックとして表示されます。オーケストレーションプラグインがインストールされている場合のみ表示されます。

カスタム：利用可能なオーケストレーションカスタムアクティビティオーケストレーションプラグインがインストールされている場合のみ表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データ：データを出力する現在のワークフローのアクティビティこれらのアクティビティを他のアクティビティのデータ ソースとして使用できます。オーケストレーション プラグインがインストールされている場合のみ表示されます。

注:
ワークフローのようこそページがこの例のように表示されない場合は、Yokohama へアップグレードする前にワークフローのようこそページをカスタマイズしている可能性があります。ワークフローのようこそページを最新バージョンに更新するには、UI ページ を編集します。

移動先 システム **UI** > **UI** ページ > ワークフローエディターにようこそ. workflow_editor_welcome の UI ページレコードで、[バージョン] 関連リストにスクロールします。Yokohama へのアップグレードに対応するバージョンの行を選択し、右クリックして [このバージョンに戻す] を選択します。

ワークフローキャンバス

新しいワークフローを開いたり作成したりすると、ワークフロー キャンバスが表示されます。キャンバスでは、キャンバス自体、キャンバス タブ、タイトル バー、パレット、およびパレット タブなど、いくつかの異なる要素を通じてワークフローエディターを操作します。

取得キャンバスでは、アクティビティを追加したり、チェックアウト済みのワークフローの移行を設定したりします。アクティビティをパレットからキャンバス内のワークフローにドラッグして追加します。詳細については、「ワークフローの作成」を参照してください。

- キャンバス タブ：編集または作成中のワークフローにアクセスするためのタブが含まれます。
- タイトル バー：ワークフロー名とステータスを表示します。ワークフローの構成、テスト、検証のためのメニューとコントロールを提供します。
- キャンバス：新しいワークフローを作成したり既存のワークフローを編集したりするための作業面を提供します。
- パレット タブ：編集または作成中のアクティビティにアクセスするためのタブが含まれます。
- パレット：利用可能なすべてのワークフロー アクティビティと、サブフローとして使用できる既存のワークフローが含まれます。アクティビティやサブフローをキャンバスにドラッグして、新しいワークフローを作成したり既存のワークフローを編集したりできます。

ワークフロー ユーザーインターフェイス



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ワークフローパレット

デフォルトのワークフローパレットには、サブフローとして使用できるワークフロー アクティビティと既存のワークフローが含まれています。

基本的なワークフローパレットには、次のタブが含まれます。

- ワークフロー：既存のワークフローを表示し、新しいワークフローを作成するためのコントロールを提供します。
- コア：すべてのシステムおよびオーケストレーションアクティビティ (オーケストレーションがアクティブ化されている場合) で利用可能なベースラインワークフローアクティビティを表示します。

ワークフロー タブ

[ワークフロー] タブには、他のワークフローでサブフローとして編集または使用できる既存のワークフローが一覧表示されます。ワークフローをダブルクリックしてキャンバス内で開きます。ワークフローをサブフローとして追加するには、ワークフローをキャンバス内の別のワークフローにドラッグします。**[+]** アイコンをクリックして新しいワークフローを作成します。

パレットのワークフロー タブ



コア タブ

[コア] タブには、オーケストレーションで購入したすべてのワークフローおよびアクティビティに対して、デフォルトで利用可能な標準アクティビティがカテゴリ別にまとめられています。矢印アイコンをクリックすると、各カテゴリのアクティビティリストが展開されるか折りたたまれます。ワークフローにアクティビティを追加するには、そのアクティビティをキャンバスにドラッグします。詳細については、「ワークフローへアクティビティを追加する」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パレットのコアタブ



ワークフローエディタータイトルバー

ワークフローをキャンバスで開くと、タイトル バーにワークフローのタイトルとワークフローのステータスが斜体で表示されます。たとえば、[チェックアウト担当者 **<**名前**>]** や [公開済み] などです。

ワークフローエディタータイトルバー



タイトル バーの右側にあるコントロールは、ワークフローを管理します。

- ワークフローのプロパティ ⓘ：現在のワークフローのプロパティフォームを開きます。
- 開始 ▶：ワークフローを実行します。このコントロールは、すべてのアプリケーション スコープからアクセス可能なグローバル テーブルで実行されているワークフローでのみ利用可能です。他のテーブルにあるワークフローをテストするには、そのテーブルにワークフローの条件を満たすレコードを挿入します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 検証 ：公開前のワークフローをテストします。検証では、ワークフローの公開を妨げたり、ワークフローの失敗をもたらしたりする可能性のある問題を検出します。詳細については、「ワークフローの検証」を参照してください。
- ヘルプ ：ワークフローの作成に役立つドキュメントが開きます。

ワークフロー メニュー

タイトル バーのメニュー アイコンをクリックして、ワークフローを設定するための追加オプションを表示します。

ワークフロー メニューへのアクセス



次のメニュー オプションが利用可能です。

ワークフロー メニュー オプション

オプション	説明
新規ワークフロー	新しいワークフローを作成します。
既存を開く	既存の別のワークフローを開きます。
コピー	ワークフローの複製を作成します。コピーに別の名前を付けます。
公開	パーソナル ワークフロー バージョンを公開して、現在公開されているワークフロー バージョンを上書きします。このオプションは、チェックアウト済みのワークフローでのみ利用可能です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークフロー メニュー オプション (続く)

オプション	説明
チェックアウト	ワークフローの個人用バージョンを作成し、編集することができます。このオプションは、公開済みワークフローでのみ利用可能です。
削除	ワークフローを削除します。関連付けられたコンテキストを持つワークフローは削除できません。
無効に設定	ワークフローを無効化して使用できないようにします。
移行を展開	アクティビティ条件から離れるときに重複しないようにトランジションを再取得します。
ワークフローを開始する	現在のワークフローのテスト実行を開始します。
ワークフローを検証	公開前にワークフローで検証テストを実行します。この検証を使用して、ワークフローの公開を妨げたり、ワークフローの失敗をもたらしたりする可能性のある問題を検出します。詳細については、「ワークフローでの作業」を参照してください。
移行を折りたたむ	アクティビティ条件を離れるときにトランジションが重複するようにトランジションを再取得します。
コンテンツを表示	現在のワークフローのすべてのコンテキストを表示します。このオプションを使用して、ワークフローのトラブルシューティングを行うことができます。
プロパティ	ワークフローの属性を定義するワークフローのプロパティフォームを開きます。
入力の編集	ワークフローがサブフローとして使用されたときに受け入れられる変数のワークフロー入力リストを開きます。詳細については、「ワークフローからサブフローに変数を渡します」を参照してください。
ステージの編集	ワークフロー ステージ リストを開きます。詳細については、「ワークフローステージ」を参照してください。Type = Workflow の列を持つ表の場合。

ワークフローエディターのキーボードナビゲーション

このプラットフォームは、ウェブコンテンツアクセスアクセシビリティガイドライン (WCAG) 2.0 レベル A に対応し、障害のあるユーザーがインターフェイスにアクセスできるようにするアクセシビリティ機能が含まれています。

これらの機能により、プラットフォーム機能にアクセスする際のユーザーエクスペリエンスが スクリーンリーダーとキーボードナビゲーション アクセシビリティ機能の使用 (Using accessibility features)によって向上します。一般的に、次の一連の標準的なキーボードナビゲーション機能を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- **[Tab]** を押して、あらかじめ定義された順序で主要なグルーピング間を移動します。これには、通常、モジュール内の標準インターフェイス コントロール (フィールドとリスト) 間、またはタブ内のレコード間の移動が含まれます。

  シフトタブを押すと、あらかじめ定義された順序で逆方向に移動します。

- 矢印キー (左、右、上、下) を使用して、グループ内の個々の要素間を移動します。これには、通常、タブ間の移動、または特定のコントロール内の利用可能な選択間 (たとえば、リスト内) の移動が含まれます。
- **[Enter]** を押して、コントロールまたはタブを選択するか、コントロール内にテキストを入力します。

ワークフローエディターは独自の方法でビルドされています。一連のメイン (左) パネル タブ、一連のサイド (右) パネル タブ、およびワークフローの作成または編集用の取得キャンバスが含まれています。そのため、独自のキーボード アクセシビリティ機能とコマンドが用意されています。

ようこそページのキーボード コマンド

キーボード コマンドを使用して、ワークフローエディターの [ようこそ] ページ内で移動および操作します。



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクまたはアクション	キーボード コマンド
メイン コンテンツ (左) パネルに移動しワークフローを選択	**1.** メニューからワークフローエディターにアクセスした後、**[Tab]** を押します。 が左上隅に表示されます。 **2.** **[Enter]** を押して、[公開済み] タブに表示される最初のレコードにカーソルを置きます。 **3.** **[Tab]** を押して、ワークフロー レコードリスト内を下に移動します。 **[Enter]** を押して、ワークフロー取得キャンバスでワークフロー レコードを選択して開きます。
メイン コンテンツ パネルでチェックアウト済みのワークフローまたはヘルプ機能を選択	**1.** メニューからワークフローエディターにアクセスした後、[公開済み] タブが強調表示されるまで **[Tab]** を押します。 注: を選択しないでください。 **2.** 右矢印キーまたは左矢印キーを押して、 [公開済み]、[チェックアウト済み]、または [ヘルプ] タブ間を移動します。 **3.** **[Tab]** を押して、列間を横に移動し、チェックアウト済みワークフローレコードまたはヘルプ選択のリスト内を下に移動します。 **[Enter]** を押して、ワークフロー取得キャンバスでチェックアウト済みワークフローレコードを選択して開くか、ヘルプ選択 (ワークやオーケストレーションのビデオ、ドキュメント、コミュニティのディスカッション、ナレッジベース、またはライブフィード) を開きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクまたはアクション	キーボード コマンド
ワークフローの作成	**1.** メニューからワークフローエディターにアクセスした後、 が強調表示されるまで **[Tab]** を押します。 **2. [Enter]** を押して、[新規ワークフロー] を開きます。
トップにジャンプ	メイン パネルのタブに表示されたレコードをタブで移動した後 (たとえば、 [公開済み] タブ内)、 がリストの一番下に表示されます。**[Enter]** を押して、ワークフローエディターの上部にある [ようこそ] タブに戻ります。
ページ選択コントロールに移動 	**1.** を含むメイン パネルのタブに表示されたレコードをタブで移動した後 (たとえば、[公開済み]タブ内)、**[Tab]** を押してページ選択コントロールにアクセスします。目的のコントロールにアクセスするまで **[Tab]** を押し続けます。 **2. [Enter]** を押して、選択したページ コントロールを操作します。
サイド (右) パネルに直接移動してヘルプを開く、新しいワークフローを作成する、または既存のワークフローを開く	**1.** メニューからワークフローエディターにアクセスした後、**[Tab]** を 2 回押します。 を選択しないでください。 が左上隅に表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクまたはアクション	キーボード コマンド
	2. **[Enter]** を押して、サイド パネルの [ワークフロー] タブにカーソルを置きます。 **3.** ヘルプを開くには、**[Tab]** を押して ? に移動します。**[Enter]** を押してヘルプを開くか、**[Tab]** を押してスキップします。 **4.** 新しいワークフローを作成するには、**[Tab]** を押して ＋ に移動します。**[Enter]** を押して [新規ワークフロー] を開くか、**[Tab]** を押してスキップします。 **5.** 既存のワークフローを開くには： ○ 必要に応じて、フィルターフィールドで停止してワークフローをフィルタリングします。 ○ **[Tab]** を押して、ワークフロー リスト内を下に移動します。 ○ **[Enter]** を押して、ワークフロー取得キャンバスでワークフロー レコードを選択して開きます。
ワークフロー取得キャンバスでチェックアウト済みワークフローにコア アクティビティを追加	チェックアウト済みワークフローがワークフロー取得キャンバスで開いている場合、コアアクティビティレコードは [コア] タブに表示されます。コア アクティビティを選択し、チェックアウト済みワークフローに配置するには： **注:** コアアクティビティレコードは、チェックアウト済みワークフローがワークフロー取得キャンバスで開いている場合にのみ表示されます。オーケストレーション機能が有効になっている場合にのみ、サイド パネルに他のタブが表示されます。 **1.** ワークフロー取得キャンバスで、Skip to Workflow Side Panel が左上隅に表示されるまで **[Shift]** **[Tab]** を押します。 **2.** **[Enter]** を押して、サイド パネルの [ワークフロー] タブにカーソルを置きます。 **3.** 右矢印キーを押して、[コア] タブに移動します。 **4.** **[Tab]** または下矢印キーを押して、コア アクティビティのリスト内を下に移動します。 ○ コア アクティビティ フォルダー (たとえば、承認) を開くには、右矢印キーを押します。 ○ リスト内を上に移動するには、左矢印キーまたは上矢印キーを押します。 **5.** **[Tab]** を押してコア アクティビティを選択し、[新規アクティビティ] ダイアログを開いてプロパティを指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクまたはアクション	キーボード コマンド
	6. アクティビティを作成したら、ワークフロー内の別のアクティビティにリンクすることを忘れないでください。「ワークフロー取得キャンバスのキーボード コマンド」の「1 つのアクティビティの条件から次のアクティビティへの接続を作成」を参照してください。

ワークフロー取得キャンバスのキーボード コマンド

キーボード コマンドを使用して、ワークフローエディターのキャンバス内を移動して操作します。



タスクまたはアクション	キーボード コマンド
ワークフロー アクション メニュー コマンドを選択 (たとえば、[ワークフローを検証] または [ワークフローを公開])	**1.** コンテキストメニュー ( ) が強調表示されるまで **[Tab]** を押します。 **2. [Enter]** を押して、コンテキストメニューを開きます。 **3.** 下矢印キーを使用してコマンドに移動し、**[Enter]** を押してそれを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクまたはアクション	キーボード コマンド
一般的なワークフローのプロパティを設定	**1.** ⓘが強調表示されるまで **[Tab]** を押します。 **2. [Enter]** を押して、[ワークフローのプロパティ] を開きます 。
アクティビティ ボックス間を移動します。	**[Tab]** を押すか、矢印キー (右、左、上、下) を使用して、ワークフロー内でアクティビティ間を移動できます。 **注:** ワークフロー内のアクティビティ ボックスの複雑さと数によっては、ナビゲーションの順序が予測できない場合があります。ワークフロー内でどのように移動するかによりますが、ナビゲーション順序は一般に (常時ではなく) 行単位になり、通常最も近いアクティビティ ボックスが優先されます。
選択したアクティビティを変更します。	**1.** アクティビティ ボックスに移動し、**[Enter]** を押して選択し、編集モードにします。アクティビティ ボックスを選択すると、強調表示されます。 **2.** 編集モードに入ったら、**[Tab]** を使用してアクティビティ ボックス内を移動して、次のような要素を変更またはアクセスします。 ○ アクティビティのプロパティ  ( ) ○ タイトル ○ ノードのコンテキストメニュー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクまたはアクション	キーボード コマンド
	 ○ ノードを削除 ( ) ○ 条件プロパティ (Always)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクまたはアクション	キーボード コマンド
	○ ノードの条件付きコンテキストメニュー  ( ) ○ ノードの条件付きポート オプション  ( ) **注:** 選択したアクティビティのすべての要素は、チェックアウト済みワークフローで作業する場合にのみアクセスできます。公開済みワークフローで作業する場合、そのアクティビティのプロパティとタイトルにのみアクセスできます。 **3.** **[Enter]** を押して要素を選択するか、**[ESC]** を押して変更せずに要素をエスケープします。
アクティビティに条件を追加します。	**1.** アクティビティ ボックス内で、 を選択して、[条件プロパティ] にアクセスします。 **2.** [条件プロパティ] でアクティビティの条件を指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクまたはアクション	キーボード コマンド
1 つのアクティビティの条件から次のアクティビティへの接続を作成	**1.** アクティビティ ボックス内で、[ノードの条件付きコンテキストメニュー] () を選択します。 **2.** [リンク先...] を選択して次のアクティビティ ボックスへの接続を作成するか、[削除] を選択して既存の接続を削除します。
コアまたはカスタムアクティビティを追加	**1.** アクティビティ ボックス内で、[ノードの条件付きポート オプション] () を選択します。 **2.** [コアアクティビティを追加] を選択してワークフローアクティビティ定義にアクセスし、新しいコアアクティビティを追加するか、[カスタムアクティビティを追加] を選択してワークフローにカスタムアクティビティを追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクまたはアクション	キーボード コマンド
アクティビティ ボックスを移動	**1.** **[Tab]** を押してアクティビティ ボックスに移動し、**[Enter]** を押してそれを選択します。 **2.** 矢印キーを使用してアクティビティ ボックスを移動します。アクティビティ ボックスを一度に 1 ピクセルずつ移動するには、**[Shift]** を押しながら矢印キーを使用します。
ワークフローを検証	**1.** ☑が強調表示されるまで **[Tab]** を押します。 **2.** **[Enter]** を押してワークフローを検証します。 また、[ワークフロー アクション] メニューから [検証] を選択することもできます。
ワークフローを実行	**1.** ▶が強調表示されるまで **[Tab]** を押します。 **2.** **[Enter]** を押してワークフローを実行します。 **注:** ワークフローがデータベース テーブルに関連付けられている場合、この機能は無効になっています。ワークフローは、適切なテーブル条件が有効になったときに実行されます (たとえば、新しいレコードをテーブルに挿入するなど)。
ワークフロー取得キャンバスを閉じる	**1.** ☒ (ワークフローの名前を含むタブの右側) が表示されるまで **[Tab]** を押します。 **2.** **[Enter]** を押して、キャンバスを閉じます。
ワークフローを公開	**1.** コンテキストメニュー ( ) が強調表示されるまで **[Tab]** を押します。 **2.** **[Enter]** を押して、コンテキストメニューを開きます。 **3.** 下矢印キーを使用して [公開] コマンドに移動し、**[Enter]** を押してそれを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクまたはアクション	キーボード コマンド
トップにジャンプ	ワークフロー全体をタブで移動した後、  がリストの一番下に表示されます。**[Enter]** を押して、ワークフロー取得キャンバスの上部にジャンプします。

ワークフロー管理

ワークフローを作成、編集、検証、公開して、プラットフォーム全体の複数ステップのプロセスを自動化します。ワークフローのアクティビティと変数、およびそれらを効果的に使用する方法を理解する。ワークフローのビルド、検証、使用方法を詳しく見てみましょう。

ワークフローの作成

ワークフローエディタでワークフローを作成して、複数ステップのプロセスを自動化します。

始める前に
必要なロール：

- ワークフローエディタを使用するには、workflow_adminまたはworkflow_creatorロールが必要です。
- 更新セットプロセスの一部としてワークフローを設計する場合は、 更新セットを使用したワークフローの移動ワークフローを作成する前にをご覧ください。

このタスクについて

> **重要:**
> Zurich リリースの時点で、新規顧客は、ServiceNow, Inc. によって作成および公開された従来のワークフローを受信しなくなります。従来のワークフロー機能はすべて ワークフロースタジオ コンテンツに置き換えられました。以前のバージョンからアップグレードした顧客のみが、既存の従来のワークフローを使用および編集できます。すべての顧客が従来のワークフローを作成できますが、代わりに ワークフロースタジオ を使用してプロセス自動化コンテンツを作成することを強くお勧めします。ワークフロースタジオにのみ新機能と拡張機能が提供されます。

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > ワークフローエディター.
   ワークフローエディターの [ようこそ] タブが開きます。
2. パレットのワークフロータブで、新規ワークフローをクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



New Workflowフォームの簡略版が開きます。

3. 名前とテーブルのフィールドを入力します。
4. オプション: 説明を追加します。
5. オプション: 次のいずれかの操作を行います。

   a. もし条件 UIセクションが表示されたら、 調子を特定し、必要に応じてフィールドを編集します。
   [条件] UI セクションは、選択したテーブルがワークフローの起動条件をサポートしている場合にのみ表示されます。たとえば、sc_req_item テーブルを選択した場合、条件は適用されません。[条件] UI セクションは表示されません。

   b. [ステージ] UI セクションが表示された場合は、[状態レンダリング **(State rendering)]** および [ステージの順序] フィールドに正しい情報が含まれていることを確認します。
   [ステージ] UI セクションは、選択したテーブルがステージをサポートしている場合にのみ表示されます。たとえば、sc_req_item テーブルを選択すると、[ステージ] UI セクションが表示されます。

6. [送信] をクリックします。

   新しいワークフローが、1 つの移行で結ばれた [開始] および [終了] アクティビティで作成されます。

7. ワークフローを他のユーザーが利用できるように、アクティビティの追加、検証、公開を行い、ワークフローの作成を完了します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細については、「ワークフローでの作業」を参照してください。

8. ワークフローの詳細設定を変更するには、 プロパティアイコン ⓘ をクリックしてください。
9. 変更を加えた場合は、 更新をクリックします。

ワークフローのプロパティ

ワークフローのプロパティでは、アプリケーションスコープ、開始条件、スケジュール、入力、ステージ、実行時間のメトリクスなどの設定を構成できます。また、ワークフロー作成者、バージョン、履歴などの情報を表示することもできます。

新しいワークフローを作成すると、ダイアログボックスで次のフィールドを使用できます。

- 名前
- テーブル
- 説明
- 条件に一致した場合
- 条件

クリックするとダイアグラムビュー 、in 関連リストダイアログボックスでは、次のUIセクションを使用できます。

- 全般
- 条件
- 入力
- アクティビティ
- アプリケーション
- スケジュール
- ステージ
- 予定ランタイム

全般

フィールド	説明
名前	ワークフローを識別する名前。
テーブル	ワークフローを実行するためのテーブル。特定のテーブルで実行されるワークフローは、引き続き他のテーブルとやりとりできます。選択グローバル[グローバル] すべてのテーブルでワークフローを実行します。 **注:** このリストには、トリガールールと同じスコープ内にあるテーブルビューとデータベースビューのみが表示されますまた、ワークフローを編集するすべてのユーザーは、必要なテーブルとドメインにアクセスできる必要があります。
チェック アウト日時	[読み取り専用] ワークフローがチェックアウトされたとき。自動的に設定するチェックアウトアクションをワークフローメニューに追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
チェックアウト担当者	[読み取り専用] このワークフローを持つユーザーがチェックアウトしました。この値は、チェックアウトアクションをワークフローメニューに追加します。
公開	[読み取り専用] ワークフローが公開されたかどうかを示すチェックボックス。ワークフローメニューのパブリッシュアクションによって自動的に設定されます。
説明	ワークフローの目的。

条件

ワークフローをトリガーする条件を作成します。条件を必要としないsc_req_itemなどの表を選択すると、「条件」セクションは表示されません。

フィールド	説明
条件に一致した場合	条件がtrueと評価されると、ワークフローはアクティブなコンテキストを起動します。 • 無し ：ワークフローは、ワークフローエンジンによって自動的に開始されません。このワークフローを実行するには、ワークフローを開始するスクリプトを作成します。 • ワークフローを実行する ：デフォルト値。ワークフローエンジンは、ワークフローを開始します。 調子フィールドは、テーブルに挿入されているレコードと一致します。 • 他のワークフローがまだ一致しない場合に実行する（非推奨） ：このワークフローを開始した実行スレッドで他のワークフローが実行されていない場合にのみ、ワークフローが実行されます。使用を避ける。 • 他のワークフローが一致しない場合に実行：ワークフローは、特定のレコードで実行中のワークフローがない場合にのみ実行されます。たとえば、Incidentテーブルに挿入されるワークフローは4つあり、**short_desc** を含むテストなどの条件があります。**If**条件が一致する新しいワークフローは、他のワークフローがまだ一致しない場合に実行に設定され、4つのワークフローのいずれもインシデントレコードで実行を開始していない場合にのみ実行されます。
条件	If条件一致リストから選択された動作をトリガするワークフロー条件を指定するための条件ビルダー。
順番	ワークフローの順序を決定する数値。他のワークフローとの相対的な値。ワークフローは、最も低いオーダから順に評価されます。条件に最初に一致するワークフローが実行されます。

入力

[入力] セクションには、データ、データ型、デフォルト値を入力する現在のワークフロー内のすべてのアクティビティが一覧表示されます。入力セクションは、ワークフローが作成された後にのみ使用できます。変数を作成するには、新規をクリックします。

フィールド	説明
ラベル	列ラベルが表示されます。ユーザーのロケールに応じてローカライズされます。
参照	別のテーブルの入力フィールド。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
タイプ	データタイプたとえば、整数または文字列。
デフォルト値	値を指定しない場合に使用される値。

アクティビティ

[アクティビティ] セクションでは、アクティビティの固定と最大アクティビティ数を設定できます。

フィールド	説明
固定しているアクティビティ	ワークフローレベルでのカスタムアクティビティの更新を制御するオプションのリスト。固定は、カスタムアクティビティがServiceNow Storeからダウンロードされると自動的に更新されるのを防ぎます。詳細については、「ワークフロー 固定しているアクティビティ」を参照してください。可能なオプションは: • アクティビティ別に設定 ：ワークフロー内のすべてのアクティビティで、独自の固定設定を使用できるようにします。これがデフォルトの固定オプションです。 • すべてのアクティビティを固定 ：ワークフロー内のすべてのアクティビティを現[redacted]のバージョンに移動します。 • すべてのアクティビティを固定解除する ：ワークフロー内のすべてのアクティビティを更新できるようにします。
最大アクティビティ数	ワークフローによって実行されるアクティビティの最大数。この値は無限ループを防止するために使用され、デフォルトでは **100** に設定されています。指定された最大数に達すると、ワークフローはキャンセルされます。このフィールドが空白の場合、最大数は**-1**に設定され、ワークフローはキャンセルされます。

アプリケーション

「アプリケーション」セクションでは、アプリケーションの有効範囲と有効範囲の制限を確認できます。

フィールド	説明
アプリケーション	[読み取り専用] このアクティビティの範囲。詳細については、アプリケーションスコープを参照してください。
アクセス可能	このワークフローのスコープの制限可能な設定は次のとおりです。 • すべてのアプリケーションスコープ:ワークフローはすべてのアプリケーションスコープからアクセス可能です。 • このアプリケーションスコープのみ：ワークフローアクセスは、アプリケーションフィールドに指定されたスコープに制限されています。 詳細については、「ワークフローのスコープ」を参照してください。

スケジュール

[スケジュール] セクションを使用して、スケジュールビルダを使用してこのワークフローのスケジュールを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
配送基準：	このワークフローのスケジュールタイプ。可能なタイプは次のとおりです。 • ユーザー指定の期間 ：ユーザー指定の値に基づく期間。これがデフォルトのスケジュールタイプです。 • 相対期間：事前に設定されたスケジュール（たとえば、平日8～**5**日）から計算される期間。
予定時間	ユーザー定義の間隔。このフィールドは、スケジュールタイプがユーザー指定の期間の場合に表示されます。
スケジュール	このワークフローがいつ実行されるかを決定する事前構成されたスケジュール。
タイムゾーン	このインスタンスのタイムゾーン。

ステージ

タイプ=ワークフローのテーブルを選択すると、ステージセクションが表示されます。

フィールド	説明
ステージ	ワークフローステージの進行状況を選択したテーブルに表示します。ステージフィールドの外観をカスタマイズするには、ステージレンダリングとステージオーダーのスキームを選択します（オプション）。デフォルト値は典型的なシナリオをカバーします。
ステージの表示	ステージアイコンをフォームまたはリスト ビューに表示するときに使用するレンダラー。詳細については、「ワークフローステージレンダラー」を参照してください。
ステージの順序	ワークフロー・フィールドをリストで表示するときのワークフロー・ステージの順序。ワークフローエンジンがワークフローの実行順序からステージ順序を計算できるようにするには、計算済みを選択します。そのワークフローステージから注文フィールドを使用するには、指定されたユーザーを選択します。
名前	ワークフローフィールドに表示されるステージの名前..
期間	特定のステージに割り当てられた時間。
順番	ワークフロー・フィールドをリストで表示するときのワークフロー・ステージの順序。ワークフローエンジンがワークフローの実行順序からステージ順序を計算できるようにするには、計算済みを選択します。そのワークフローステージから注文フィールドを使用するには、指定されたユーザーを選択します。
値	スクリプト内など、システム内の他の場所から参照されるステージの値です。

予定ランタイム

推定ランタイムセクションでは、ワークフローの**ERT**を設定するためのコントロールが開きます。ベースシステムに含まれるコアワークフローは、デフォルトでは実行予定時間に構成されていません。すべての新しいワークフローは、デフォルトのERT値で自動的に構成されます。既存のワークフローの既存の実行時間見積もりを編集したり、新しい実行計画を新規に構成したりすることができま

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

す。推定実行時間がどのように設定され、計算されるかの詳細については、 ワークフロー ランタイムメトリクス をご覧ください。

フィールド	説明
ERT が必要	このワークフローに予想される実行時設定が必要であることを示すチェックボックス。 ERT計算を使用して、ワークフローが予想よりも長く実行されているかどうかを判断したり、ワークフロー処理のエラーを特定したりすることができます。デフォルトでは、新しいワークフローにはERTが必要です。
予定実行時間	ワークフローの実行時間の初期見積もり。
データポイント数	[読み取り専用] システムが推定された実行時間と実際の実行時間の結果を比較した回数。
ERT の外れ値の割合しきい値	[必須] 異常値のワークフロー実行時間を識別する推定実行時間からの偏差の割合。システムでは、デフォルト値の20が使用されます。詳細については、「異常なワークフロー ランタイム」を参照してください。

テーブルからワークフローを作成する

ワークフローをサポートするテーブルのリスト ビューからワークフローを作成して、複数ステップのプロセスを自動化します。

始める前に

- 更新セットプロセスの一部としてワークフローを設計する場合は、 更新セットを使用したワークフローの移動ワークフローを作成する前にをご覧ください。

手順

1. インシデントや問題などの表をリスト ビューで開きます。[インシデント] >[オープン] に移動します。
2. 列ヘッダーを右クリックし、 >ワークフローの構成.

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



そのテーブルのワークフローバージョンがリストに表示されます。

3. [新規] をクリックします。
   新しいワークフロービューでワークフローバージョンが開きます。テーブルフィールドには、手順 1で選択したテーブルが入力されており、読み取り専用です。
4. 名前を入力してください...
5. オプション: 説明を入力します。
6. オプション: 条件フィールドを必要に応じて編集します。
7. [送信] をクリックします。
   新しいワークフローがワークフローバージョンリストに追加されます。
8. ワークフロー名をクリックします。
   新しいワークフローが、1 つの移行で結ばれた [開始] および [終了] アクティビティで作成されます。



9. ワークフローを他のユーザーが利用できるように、アクティビティの追加、検証、公開を行い、ワークフローの作成を完了します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細については、「ワークフローでの作業」を参照してください。

10. オプション: ワークフローの詳細設定を変更するには、 プロパティアイコン をクリックしてください。変更を加えた場合は、 更新をクリックします。

サービスカタログアイテムの作成

新しいサービスカタログアイテムを作成するときは、同時に対応する新しいワークフローを作成することができます。

始める前に

- 更新セットプロセスの一部としてワークフローを設計する場合は、 更新セットを使用したワークフローの移動ワークフローを作成する前にをご覧ください。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > アイテムの管理.
2. フォームの上部にあるカタログアイテムの横にある新規 New をクリックします。
   カタログアイテムフォームが開きます。
3. [名前] を追加します。
4. [プロセスエンジン] タブを選択します。
5. [ワークフロー] フィールドの横にあるルックアップアイコンをクリックします。
6. 上部のワークフローの横にある新規をクリックします。



「ワークフローのバージョン」ダイアログが、「新規ワークフロー」ビューで開きます。テーブル項目は要求されたアイテム（sc_req_item）に設定され、読み取り専用です。

7. [名前] を追加します。
8. [オプション] 説明 を追加します。
9. [オプション] 必要に応じてステージ情報を変更します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

10. [送信] をクリックします。
    新しいワークフローが、1 つの移行で結ばれた [開始] および [終了] アクティビティで作成されます。

11. ワークフローを他のユーザーが利用できるように、アクティビティの追加、検証、公開を行い、ワークフローの作成を完了します。
    詳細については、「ワークフローでの作業」を参照してください。
12. ワークフローの詳細設定を変更するには、 プロパティアイコンをクリックします。
13. [更新] をクリックします。
    ワークフローエディタを閉じると、Catalog Itemレコードが表示されます。ワークフローは [ワークフロー] フィールドに追加されます。[ワークフローと情報を表示] アイコンは、[ワークフロー] フィールドの隣りにあります。情報アイコンの上にカーソルを置くと、ワークフローの読み取り専用の要約が表示されます。

SLA 定義のワークフローの作成

SLA定義からワークフローを作成して、複数ステップのプロセスを自動化します。

始める前に

- 更新セットプロセスの一部としてワークフローを設計する場合は、 ワークフローを作成する前に「更新セットを使用したワークフローの移動」をご覧ください。

手順

1. SLA 定義のリストを開きます。
   例えば施設**> SLA** 定義またはサービスレベル管理**> SLA** 定義 。
2. フォームの上部、**[SLA** 定義 **(SLA Definitions)]** の横で、新しいアイコン (New) をクリックします。
3. 契約 **SLA** またはサービス提供 **SLA** を選択します。
4. ワークフローフィールドの横にある参照アイコンをクリックします。
5. 上部のワークフローの横にある新規をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



「ワークフローのバージョン」ダイアログが「新規ワークフロー」ビューに表示されます。テーブルフィールドは、**SLA** 定義（contract_sla）またはサービス提供 **SLA (service_offering_sla)** に設定され、読み取り専用です。

6. [名前]を入力します。
7. [オプション] [説明] を入力します。
8. [オプション] 条件フィールドを必要に応じて編集します。
9. [送信] をクリックします。
   新しいワークフローが、1 つの移行で結ばれた [開始] および [終了] アクティビティで作成されます。

10. ワークフローを他のユーザーが利用できるように、アクティビティの追加、検証、公開を行い、ワークフローの作成を完了します。
    詳細については、「ワークフローでの作業」を参照してください。
11. [オプション] プロパティアイコン ( ) をクリックして、ワークフローの詳細設定を変更します。
    変更を加えた場合は、 更新をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

複数の支店でワークフローを終了します

進行中のワークフローのアクティブブランチがまだ存在する場合でも、終了アクティビティに到達するとワークフローは完了します。両方のブランチが完了していることを確認するには、ブランチを解決する参加アクティビティを追加します。

たとえば、次の図は、独立して実行する2つのブランチを持つワークフローを示しています。ブランチAのタスクが完了していない場合でも、ブランチBのタスク1とタスク2が完了すると、ワークフローは完了とマークされます。

完了していないブランチを持つワークフロー



両方のブランチを完了するには、ブランチを解決する参加アクティビティを追加します。1つのブランチが参加に達すると、ワークフローは他のブランチを待ちます。両方のブランチが完了すると、ワークフローが終了します。参加アクティビティの不完全な条件は、分岐の1つが完了できない場合にのみ満たされます。

完了したブランチのワークフロー



ワークフローでの作業

ワークフローを完了するには、ワークフロー アクティビティを追加し、ワークフローを検証して公開します。

始める前に
必要なロール：なし

ワークフロー アクティビティを追加

アクティビティによってワークフローの機能が決定されます。

始める前に
必要なロール：workflow_creator、workflow_admin、または admin

このタスクについて
作成されると、すべてのワークフローに開始アクティビティと終了アクティビティが含まれます。

詳細については、「ワークフローアクティビティ」を参照してください。

手順

1. ワークフローを開く
2. ワークフローをチェックしてください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. ワークフロー アクティビティをドラッグ [アクティビティ] メニューからワークフロー本文に移動します。
4. 表示されるワークフロー アクティビティフォームに入力します。

ワークフローを検証

ワークフローエディタからワークフローを手動で検証することができます。Workflow バージョンフォームからワークフロー検証レポートを生成できます。

始める前に
必要なロール：workflow_creator、workflow_admin、workflow_publisher、または admin

このタスクについて
新しいノードでワークフローを実行すると、ワークフローの検証が自動的に試行されます。検証が成功すると、システムはワークフローのバージョンレコードを更新して、ワークフローが検証されたことを示し、ワークフローを実行したユーザーによって更新されたレコードとしてマークします。

手順
1. ワークフローエディタで検証するワークフローを開きます。

   ワークフローがロードされると、ツールバーにワークフローバリデータのアイコンが表示されます。



2. バリデータアイコンをクリックすると、現在のワークフローバージョンで一連の検証テストが実行され、レポートが生成されます。



3. Workflow Versionフォームからワークフロー検証レポートを生成するには、次の手順を実行します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. 移動先 ワークフロー > アドミニストレーション > ワークフローバージョンをクリックし、検証するワークフローを選択します。

b. 関連リンクで、ワークフローの検証をクリックします。

ワークフローを公開

ワークフローが完了したら、すべてのユーザーが使用できるようにワークフローを公開します。

始める前に

ワークフローを公開する前に、検証して、サブフローの欠落やトランジションの切断など、障害が発生する可能性のある問題をテストします。詳細については、「ワークフローの検証」を参照してください。

必要なロール：workflow_creator、workflow_admin、workflow_publisher、または admin

このタスクについて

ワークフローを公開するには：

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > ワークフローエディター.
2. パブリッシュするワークフローを開きます。
3. タイトルバーで、メニューアイコンをクリックし、 公開します。

タスクの結果

新しいバージョンのワークフローを公開した場合、変更は実行中のワークフローコンテキストには適用されません。現在実行中のワークフローコンテキストは、ワークフローの開始時に使用可能だったワークフローバージョンを使用して継続します。次回ワークフローが実行されるときに、新しいバージョンが使用されます。

ワークフローを実行できるかどうかを判断する

ワークフローは、チェックアウトされたバージョンがチェックアウトされているユーザーが使用できる場合にのみ実行できます。有効な公開バージョンは、実行権限を持つすべてのユーザーが使用できます。

始める前に

必要なロール：workflow_creator、workflow_admin、または admin

手順

1. ナビゲーションフィルタで、次のように入力します。 `wf_workflow.list` ワークフローの1つを開きます。
2. バージョン関連リストで、次のすべての条件を確認します。

   a. チェックアウトおよび〜によるチェックアウトの状態にあるワークフローバージョンは1つだけです。

   b. バージョンは1つしかなく、チェックアウトされていません。このバージョンは、アクティブと公開済みの両方である必要があります。
   リストをパーソナライズし、アクティブ列を追加する必要があります。

   c. 複数のバージョンがある場合は、1つだけが公開されます。

   これらのチェックでは、ワークフローを実行できる2つの条件だけが決まります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- チェックアウトしたユーザーは、ワークフローのチェックアウト済みバージョンを使用できます。
- ワークフローを実行する権限を持つすべてのユーザーに対して、有効な発行済みワークフローバージョンを使用できます。

これらの2つの条件のいずれかを満たさないサブフローを含むメインフローは、現在のレコードトランザクションに対して実行することはできません。代わりに、サブフロー状態を詳述する重要なログエントリがワークフローコンテキストレコードに追加されます。次の適切なトランザクションでワークフローを実行できるようにするには、メインフローからサブフローを削除するか、サブフローの発行済みおよびアクティブ状況を変更します。

公開ワークフローを編集する

パブリッシュされたワークフローは、チェックアウト後に編集できます。

始める前に

必要なロール：workflow_creator、workflow_admin、workflow_publisher、または admin

このタスクについて

注:
読み取り専用アプリケーションファイルに関連付けられたワークフローをチェックアウトまたは削除することはできません。

ワークフローをチェックアウトするには：

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > ワークフローエディター.
2. 編集するワークフローを開きます。
3. タイトルバーで、メニューアイコンをクリックし、 チェックアウト 。

   新しいワークフローのバージョンが作成され、あなたに割り当てられます。

   公開ワークフローとは異なるドメインにいる場合、新しいワークフローバージョンはあなたのドメインで作成されます 。

次のタスク

ワークフローの編集が完了したら、ワークフローを検証して公開して、新しいバージョンを他のユーザーが利用できるようにします。

2つのアプリケーションスコープ間でワークフローをコピーする

アプリケーションスコープは、アプリケーションファイルやデータに対するアクセスを識別して制限することによって、アプリケーションを保護します。必要に応じて、1つのアプリケーションスコープで作成したワークフロー（たとえば、テスト）を別の本番スコープにコピーすることができます。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. ホームページで、ログインしたユーザー名の横にある をクリックします。
2. 開発者タブのアプリケーションフィールドで、ServiceNowプラットフォームを操作するアプリケーションスコープ（たとえば、テスト）を選択します。
3. システム設定 ウィンドウを閉じます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

4. 移動先 ワークフロー > ワークフローエディター.
5. ワークフローエディターでワークフローを作成します。詳細については、ワークフローの作成を参照してください。
6. ワークフローエディタで、ⓘをクリックします。
7. アプリケーションタブで、アプリケーションがシステム設定で選択されている現在のアプリケーションスコープに設定されます。
8. アクセス可能な場所で、ワークフローがすべてのアプリケーションスコープで使用可能な場合はすべてのアプリケーションスコープを選択し、現在のアプリケーションスコープで使用可能でアクセス可能な場合にのみこのアプリケーションスコープのみを選択します。
すべてのアプリケーションスコープからアクセス可能なワークフローのみを別のアプリケーションスコープにコピーできます。
9. ホームページに戻り、⚙をクリックします。
10. 開発者タブのアプリケーションフィールドで、ワークフローをコピーするアプリケーションスコープ（たとえば、本番）を選択します。
11. 移動先 ワークフロー > ワークフローエディター.
12. ページを更新し、作成した同じワークフローを開きます。
範囲外のワークフローで、ワークフローが<スコープ名>スコープメッセージに表示されます。<スコープ名>は、ワークフローが最初に作成されたアプリケーションスコープです。
13. ワークフローエディタで、☰ をクリックします。
14. コピー を選択します。
ワークフロー名ダイアログが表示されます:



    a. ワークフロー名にコピーしたワークフローの新しい名前を入力します。
    b. **[OK]** をクリックします。システムは、現在のアプリケーションスコープにワークフローを作成します。
15. ワークフローエディタで、ⓘをクリックします。
16. アプリケーションタブでは、アプリケーションは現在のアプリケーションスコープに設定されています。
17. 以下からアクセス可能で、新しくコピーされたワークフローを現在のスコープ外からアクセスできないプライベートワークフローにする場合にのみ、このアプリケーションスコープを選択します。
18. [更新] をクリックします。

タスクの結果
選択したアプリケーションスコープに新しいワークフローレコードが作成され、ワークフローエディタで指定されている場合はプライベートとしてマークされます。

サブフローとして使用されるワークフロー

ワークフローは、別のワークフローをアクティビティとして起動することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

親ワークフローによってサブフローがトリガされ、続行する前にサブフローが完了するまで待機します。パブリッシングの前にワークフロー検証ツールを実行して、不足しているサブフローやその他の依存関係の問題（更新セットに関連する問題など）を検出します。

ワークフローエディタのワークフロータブには、サブフローとして使用できるワークフローのリストが含まれています。

サブフローとして使用できるワークフロー



選択したサブフローがアクティブであることを確認します。サブフローがアクティブでない場合、メインワークフローは読み込み中メッセージとともにハングアップします。非アクティブなサブフローをワークフローに配置すると、サブフローは赤いバナーで表示され、実行できないことを示します。アクティブなサブフローは、選択すると青色で強調表示されます。

アクティブなサブフローによるワークフロー



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サブフローとタスクの作成アクティビティ

ワークフローにタスクの作成現在のレコードで実行されたアクティビティでは、ワークフロー内の追加のタスクアクティビティが期待通りに実行されないことがあります。

これは、Create Taskアクティビティを含む同じサブフローが親フローで複数回実行される場合に発生します。サブフローが再実行され、そのサブフローを実行しようとするとタスクの作成システムは最初のタスク・アクティビティを代わりに再オープンし、追加のタスクを作成しません。

注:
タスクの作成アクティビティを使用する重複サブフローを作成する代わりに、スクリプトを使用してタスクを作成するワークフローにスクリプトの実行アクティビティを追加することもできます。

同じタスク作成アクティビティがワークフローで**2**回実行されます



この構成では、ワークフローは、タスクを作成アクティビティを複数含む同じサブフローを複数回実行しません。これにより、ワークフローで追加のタスクを作成できます。

タスクの作成アクティビティを含む異なるサブフローの実行



ワークフローからサブフローに変数を渡します

このプロセスを使用して、親ワークフローからサブフローに変数を渡します。

始める前に

必要なロール：workflow_creator、workflow_admin、または admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて

> **注:**
> また、 戻り値サブフロー内のアクティビティを使用して親ワークフローに値を返します。すべての終了遷移パスに戻り値があることを確認してください。

手順

1. 入力を定義して、親ワークフローから変数を受け入れるようにサブフローを準備します。
2. 親ワークフローにサブフローを含め、入力を親ワークフロー変数に接続します。

> **注:**
> 要求されたアイテム [sc_req_item] テーブルで実行されるサブフローに変数を渡すことはできません。

サブフローの入力を定義します

サブフローとして起動されたときに親ワークフローから要求するワークフローの入力変数を定義します。

このタスクについて
すべての入力は変数 [var_dictionary] テーブルに格納されます。

手順

1. エディタで、ワークフローを開いてチェックアウトします。
2. タイトルバーで、メニューアイコンをクリックし、 入力の編集 を選択します。
3. [ワークフロー入力] ウィンドウで、 新規 をクリックします。
4. 列名、ユーザーに表示されるラベル、フィールドのタイプなど、変数の定義をレコードに取り込みます。
5. [送信] をクリックします。

ワークフローでサブフローを呼び出す

この手順を使用して、ワークフローにサブフローを追加します。

手順

1. ワークフローエディタで、親ワークフローを開き、チェックアウトします。
2. サブフローをワークフロータブを親ワークフローに追加します。
3. [新しいアクティビティ] ダイアログボックスで、サブフローの [入力] で定義された変数を定義します。

   これらのフィールドは、静的な値または変数を次の形式で受け入れることができます。

   `$ {variable_name}`

4. [送信] をクリックします。

   ワークフローは、適切な時間にサブフローをトリガし、入力定義によって示されるように変数を渡します。

サブフローを準備します

親ワークフローで使用するサブフローを準備するプロセスと、サブフローを使用する親ワークフローを準備するプロセスを確認します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. エディタで、サブフローとして使用するワークフローを開き、チェックアウトします。
2. タイトルバーで、メニューアイコンをクリックし、 入力の編集 を選択します。



3. [ワークフロー入力] ウィンドウで、 新しいの中に変数リストをクリックします。
4. 格納する値のタイプに応じて、新しい変数を追加します。

   次の例では、文字列値を設定します。



5. [送信] をクリックします。
6. ワークフロー入力ダイアログを閉じます。
7. スクリプトを実行するサブフローのアクティビティを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- パラメータの値を現在のフォームのフィールドに設定します。お知らせアクティビティは現在の変数からのみ値を取得でき、新しく追加された変数から値を取得することはできません。そのため、これは重要です。次の例では、説明フィールドに値を設定します。

  ```
  current.description = workflow.inputs.bluesubvariable;
  ```

- 要求フォームに新しいフィールドを作成しますが、フィールドは表示しません。一時的なストレージとして機能します。



8. サブフローに通知アクティビティを作成し、件名に「$ {description}」を使用して、フィールドから値を返します。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

これは、サブフローが次のようになります。

サブフローを使用するためのワークフローの準備

サブフローを作成したら、この手順を使用して親ワークフローを準備します。

手順

1. 親ワークフローで、サブフローで行ったのと同じような変数を作成しますが、名前を変えてください。

   次の例では、変数の名前は青主変数 と名付けられます。



2. [送信] をクリックします。
3. フィールドから新しく作成された変数に値を戻すには、実行スクリプトアクティビティを挿入します。

   この例では、 簡単な説明フィールドが返され、新しく作成された変数に渡されます。

   ```
   workflow.scratchpad.bluemainvariable = current.short_description;
   ```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



4. [送信] をクリックします。
5. サブフローアクティビティで、bluemainvariableをbluesubvariableに渡すように**Blue Sub Variable**を設定します。

   $ {workflow.scratchpad.bluemainvariable}

   これは、メインのワークフローのようなものです：



自動翻訳

ワークフローでの変数の使用

ワークフロー内には、利用可能ないくつかの異なるタイプの変数があります。

いくつかの変数は、ワークフローの一部を定義、記述、または構成します（ 例:ワークフロー アクティビティ ）。いくつかの変数は、ワークフロー（スクラッチパッド変数など）の実行を容易にするために特に利用できます。一部の変数は、ワークフロープロセスによって操作されるデータレコードを定義、記述、または作成します（たとえば、インシデントなどのレコードを記述するdictionary.xmlファイルに定義されているグライドレコードの要素）。

アクティビティ変数

アクティビティ変数は、特にワークフロー アクティビティに関連付けられたプロパティです。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
これらは、特定のアクティビティがワークフローキャンバスにドラッグされたときにアクティビティ定義に表示される入力です。これらの変数は、ワークフロー アクティビティ、またはワークフロー アクティビティを定義、作成、または記述するプロパティです。

アクティビティ変数は、ワークフロー アクティビティ定義内の関連リストで宣言されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

変数を追加、表示、変更するには：

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > アクティビティ定義.
2. ワークフロー アクティビティ（例： 承認 - ユーザー 。
3. [アクティビティ変数] セクションまたはタブでは、変数の追加、表示、変更を行えます。アクティビティ変数は、システムディクショナリ と同じフィールドを使用して定義されます。

   注:
   別のアクティビティ変数に依存する新しいアクティビティ変数を定義する場合は、親アクティビティ変数の名前の前に接頭辞「vars」を入力します。たとえば、子フィールドが親フィールドに依存している場合は、依存フィールドに値vars.parentを設定します。

   アクティビティがキャンバスにドラッグされた後のワークフローキャンバス上のアクティビティ変数の可視化を制御するには、wf_activityテーブルでUIポリシーを使用します。

   ワークフロー アクティビティ内の変数にアクセスしたり、これらの変数に値を割り当てるには、ワークフロー アクティビティの変数*vars*を使用します。

```
activity.vars.variable_name = new_variable_value
```

ワークフローの入力変数

ワークフロー変数は、実行中にワークフローに渡され参照される外部値です。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
ワークフロー変数は、スクリプト内で外部から宣言してメインワークフローに渡すことも、メインワークフロー内で宣言して、サブフローへの入力として渡すこともできます。

注:
要求されたアイテム[sc_request_item] テーブルに対して宣言されたワークフローには、特定の種類の入力変数があります。これらの変数の使用方法を理解するには、「ワークフローカタログ変数」を参照してください。

ワークフロー変数は、ワークフローエディターのギアメニューから使用可能なフォームで宣言されます。

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > ワークフローエディター.
2. ワークフローを編集してチェックアウトします。
3. [ワークフローアクティビティ] メニューを選択し、 入力の編集 選択します。
4. 既存の変数を選択するか、[新規] を選択します。

   列名フィールドに記入してください。スクリプトから変数にアクセスするときは、この値を使用します。

   ワークフロー変数はワークフローキャンバスに表示されず、[ワークフロー アクティビティ] メニューからの表示にのみ使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力変数はスクリプトで使用できます。スクリプトから入力変数にアクセスするには：

```
var input  = workflow. variables. variableName //get the workflow variable identified by column name.
```

ワークフロー外部からの変数への値の割り当て

ワークフローで宣言された後、ワークフローが開始される変数に値を割り当てることができます。

次の例は、スクリプトインクルード、ビジネスルール、またはUIアクションでワークフロー変数の値を設定する方法を示しています。

```
//Declare an instance  of workflow.js
var wf  = new Workflow ( ) //Get the workflow id
var  wfId  = wf. getWorkflowFromName ( "Workflow Name" ) ;
//Start workflow, passing along name : value pair(s) for mapping to variable
//where input_var_name is the name of the variable declared in gear menu
//and input_var_value is whatever that value should be for this execution of
//workflow
wf. startFlow (wfId , null , "Workflow Name" , {input_var_name : input_var_value } ) ;
```

複数の変数を渡すより読みやすい方法を示すもう1つの例は、オブジェクトを宣言し、オブジェクトに名前/値を追加し、それを渡すことです。

```
//Declare an instance  of workflow.js
var wf  = new Workflow ( )
//Get the workflow id
var  wfId  = wf. getWorkflowFromName ( "Workflow Name" ) ;
//Start workflow, passing along object containing name/value pairs mapping to inputs expected
 by the workflow
var vars  = { } ;
vars. input_var_name1 = input_var_value1 ;
vars. input_var_name2 = input_var_value2 ;
// add as many variables as your workflow is expecting, then pass the object
wf. startFlow (wfId , null , "Workflow Name" , vars ) ;
```

メインワークフロー内部からのサブフロー入力値の割当

入力を受け入れるワークフローが別のワークフロー内から呼び出された場合、それらの入力値は、ワークフロー アクティビティのUI内のワークフローキャンバスから設定できます。サブフロー用に宣言された各入力変数には、アクティビティにテキストボックスの入力領域が表示されます。これらのテキストボックス内で、変数はスクラッチパッドまたは現在のレコードのいずれかから任意の値で設定できます。

詳細については、「サブフローとして使用されるワークフロー」を参照してください。

ワークフロー入力変数の値の読み取り

ワークフロー入力変数の値は、現在のワークフローオブジェクトをドットで歩くことによってjavascriptを受け入れるワークフロー内のどこにでもアクセスできます。

```
var readValue = workflow.inputs.variable_name;
```

スクラッチパッド変数

文字列ベースの変数をワークフロー アクティビティ間の名前と値のペアとして格納して共有します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

スクラッチパッドは、実行中のワークフローのインスタンスに対してグローバルであり、したがって、すべてのアクティビティに同じように使用できます。

宣言

スクラッチパッド自体は、実行中のワークフローで自動的に使用可能で、特定の宣言は必要ありません。変数は、変数を参照することによって同時に宣言され、スクラッチパッドに格納されます。例：

```
workflow.scratchpad.variableName = variableValue;
```

表示

ワークフローアクティビティ履歴スクラッチパッド [wf_history_scratchpad] テーブルからのアクティビティスクラッチパッドの値を表示します。ワークフローアクティビティ履歴スクラッチパッドは、ワークフローアクティビティ履歴レコードの埋め込みリストです。

ワークフロー アクティビティ履歴スクラッチパッド



アクセスと割り当て

スクラッチパッドの値にアクセスしたり、割り当てたりするには、標準のJavaScriptオブジェクト表記法を使用します。たとえば、このフォーマットを使用して特定のスクラッチパッド変数値を割り当てます。

```
workflow.scratchpad.variableName = variableValue;
```

この形式を使用して、JavaScript変数をスクラッチパッド変数に割り当てます。

```
var myValue = workflow.scratchpad.variableName;
```

現在の変数

現在は、ワークフローのプロパティテーブル内のテーブルへの関連付けまたはカタログアイテムに関連付けられて、ワークフローを開始したデータベースGlideRecordがあります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

宣言

現行の変数は、データベース・レコードをサポートするdictionary.xmlファイルで定義されている列です。実行時に現在のレコードに変数を追加する方法はありません。

表示

現在のレコードの変数は、それらを使用するアプリケーション全体で、グライドフォームとリストに表示されます。

アクセスと割り当て

変数にアクセスしたり、ワークフロー アクティビティ内の変数に値を割り当てるには、グライド要素を参照して現在のレコードから値を取得します。

```
var myVarValue = current.getElement(nameOfTheField);
```

または

```
var myVarValue = current.fieldName;
```

または

```
current.variableName.setValue( "A Variable Value");
```

ワークフローカタログ変数

要求アイテム[sc_req_item] テーブルに関連付けられているワークフローには、特定のタイプのワークフロー入力があります。

このワークフローへの入力は基本的に質問です。回答の組み合わせは、特定のカタログタスクに関連付けられると、タスクフォームのオプションになります。これらのオプションは、ワークフロー内のカタログタスクアクティビティによって生成されます。

スコープ

サービスカタログとワークフローの目的のために、変数の有効範囲は、ワークフロー内のカタログタスクアクティビティに対する可用性を決定します。変数は、グローバルまたはカタログ固有の項目として定義できます。変数がカタログ項目に関連付けられ、カタログタスクを生成するワークフローがカタログ項目に関連付けられている場合、変数スコープは、ワークフロー内のカタログタスクアクティビティ内でマッピングに使用できる変数を決定します。ワークフローが要求アイテム[sc_request_item] に関連付けられていて、カタログアイテムに特に関連付けられていない場合、空のCatアイテムフィールド値を持つカタログ変数は、ワークフロー内のすべてのカタログタスクアクティビティで使用できます。

宣言

要求されたアイテムカタログ変数は、カタログアイテムレベルまたはグローバルレベルで宣言できます。

このタスクについて

ワークフローエディタのコンテキストメニューを使用して、グローバルカタログ変数を宣言できます。

また、 グローバル変数宣言オプション2 をご覧ください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > ワークフローエディター.
2. 要求アイテム[sc_req_item] テーブルに対して実行されるワークフローを開き、チェックアウトします。
3. メニューアイコンをクリックしてカタログ変数の編集 を選択します。
4. 新規をクリックして新しい変数を作成するか、既存の変数を選択します。
5. [グローバル] ：チェック ボックスをオンにします。
6. [送信] をクリックします。

グローバル変数宣言オプション2

グローバルカタログ変数は、サービスカタログを使用して宣言できます。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > アイテム変数.
2. ワークスペースに表示される変数のリストには、 **Cat** Item！**= <blank>** のデフォルトのフィルターがあります。**Cat Item = <blank>** にフィルターを変更 して、クエリを実行します。

   表示されるカタログ変数は、ワークフロー内から開始されるすべてのカタログタスクで使用できます。
3. [新規] をクリックして新しい変数を作成します。
4. カタログアイテムフィールドを空白のままにします。
5. [グローバル] ：チェック ボックスをオンにします。
6. [送信] をクリックします。
   また、 グローバル変数宣言オプション1 。

カタログ項目固有の変数宣言オプション1

カタログアイテム固有の変数を宣言できます。

このタスクについて
これらの変数は、参照されているカタログ項目でのみ使用できます。 カタログアイテムフィールドを変数レコードに追加します。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ変数 > アイテム変数.
   ワークスペースに表示される変数のリストには、 **Cat** Item！**= <空白>** のデフォルトのフィルタがあります。
2. カタログアイテム参照フィールドにカタログ項目を入力または選択します。
   選択するカタログアイテムカタログ変数の範囲と可用性をその特定のカタログ項目に限定します。
3. [送信] をクリックします。
   また、 カタログアイテム固有の変数宣言オプション2 もご覧ください。

カタログアイテム固有の変数宣言オプション2

カタログ項目レコードをカタログ項目レコードから直接宣言することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
この方法でカタログ変数を作成すると、カタログアイデムリファレンスが自動的に選択されたカタログアイテムに設定されます。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > アイテムの管理.
2. カタログアイテムを選択します。
   変数関連リストに移動します。この関連リストを使用して宣言されたすべての変数には、現在のカタログアイテムのカタログアイテム参照値があります。
3. 変数関連リストで、新規をクリックします。
4. あなたがカタログアイテムフィールドは、以前に選択または作成されたカタログ項目を正しく参照します。
5. 質問セクションまたはタブに移動するか開きます。
6. 質問を追加します。
7. [名前] を追加します。
   変数名には空白を入れてはならず、数字で始めることはできません。
8. [送信] をクリックします。
   また、 カタログ項目固有の変数宣言オプション1 もご覧ください。

表示

カタログ固有のアイテム変数は、プロセス内で変数が表示される場所に応じていくつかの場所で表示されます。

宣言が発生する可能性があり、変数はメニューの中から、アイテムの更新モジュールとサービスカタログのアイテム変数モジュールの両方の中から見ることができます。

ワークフロー内で、カタログ固有の項目変数は、カタログタスクアクティビティの下部にあるスラッシュバケットの形式でカタログタスクアクティビティに使用できます。選択されている項目変数は、ワークフローを実行しているカタログタスクのインスタンスによって生成されるタスクに表示される質問と回答のペアです。

ワークフローが特定のカタログアイテムに関連付けられている場合、その関連付けはカタログタスクアクティビティのslushbucketに表示されるアイテム変数のフィルタとして機能します。

変数が最後に表示される場所は、カタログタスク項目によって生成されるタスクフォームです。slushbucketで選択された変数は、タスクフォームでユーザーに表示される質問と回答のペアです。

アクセスと割り当て

カタログアイテム変数は利用可能であり、特定のカタログタスクカタログタスクのslushbucketエントリを使用して（それによって特定のタスクに対して）アクティビティを実行します。

タスクを操作しているユーザーは、変数の値を入力します。

スクリプト内のカタログアイテム変数の値にアクセスするには：

```
var now_GR = current ; // or create and query a new GlideRecord
var itemVariable = now_GR. variables [ variableName ] ; //access the service catalog variable
 identified by the variable name.
var itemVariableValue = itemVariable. getValue ( ) ;
var itemVariableName = itemVariable. getName ( ) ;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var itemQuestion  = itemVariable. getQuestion ( ); //All GlideappQuestion API are accessible on itemQuestion
```

ワークフローイベント

このシステムでは、登録されたプラットフォームイベントとワークフローイベントの2種類のイベントが使用されます。

登録イベント

登録されたイベントはビジネスルールで作成され、レコードがデータベースに挿入されたときに電子メール通知を送信するなどのタスクに使用されます。ワークフローイベントはワークフロー内でのみ登録され、プラットフォーム内の他の場所では使用されません。登録されたプラットフォームイベントは、外部使用のワークフローによってトリガされますが、ワークフロー内では使用できません。

ワークフローイベント

ワークフロー・イベントは、イベント・レジストリーを使用して登録されたプラットフォーム・イベントとは異なるルールに従います。プラットフォームイベントは、イベント登録 [sysevent_register] テーブルに入力され、使用するプラットフォームプロセスで使用できます。ワークフローイベントは、ワークフローエンジン専用にトリガされ、ワークフローコンテキストの実行を指示するためにのみ使用されます。イベントがワークフローに登録されると、Workflow Executing Activity [wf_executing] テーブルの**registered_events**カラムに現在実行中のアクティビティにアタッチされます。

ワークフローイベントは、スクリプトインクルードまたはスクリプト実行アクティビティなど、ワークフローコンテキストにアクセスできる任意のスクリプトソースからワークフローにブロードキャストすることもできます。この場合、イベントキャンセル特定のコンテキストのWorkflow Executing [wf_executing] テーブル内のすべてのレコードに渡されます。

レジストリまたはブロードキャストのいずれの場合でも、イベントは現在実行中のアクティビティに関連付けられたアクティビティ定義によって処理されます。各アクティビティ定義には、一連のハンドラーが付属しています。たとえば、ほとんどのアクティビティには、`onExecute`、`onCancel`、および`onUpdate`イベントハンドラが付属しています。より具体的なイベントの例として、**Approval - User**アクティビティには、承認アクティビティの作業に固有の`onDetermineApprovalState`もあります。

複数の並列イベント

単一のワークフローには、ワークフローが別々のワークフローブランチ上で重複するタイマーを持つ場合など、複数のイベントスレッドを同時に実行できます。追加のスレッドが最初のスレッドの前に完了すると、システムは、追加のスレッドからのイベント情報をWorkflow Queued Commands [wf_command] テーブルに格納します。最初のスレッドが完了すると、システムは追加スレッドによって保存された情報を取得し、各スレッドからのイベント情報を含むワークフローを処理します。

ベースシステムのワークフローイベント

いくつかのワークフローイベントが基本システムで利用可能です。

ベースシステムのワークフローイベント

イベント	説明	目的	使用の方法	ソース
activityComplete	`onActivityComplete`イベントハンドラに応答するためにアクティビ	ワークフロー実行アクティビティ [wf_executing] テーブルのレコー	アクティビティでwf_executing.notify_terminationのブール値を設定できる場合は、`onExecute`イベント中に値	ワークンジンス終了

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ベースシステムのワークフローイベント (続く)

イベント	説明	目的	使用の方法	ソース
	ティ定義で使用されるストリング値。	ドに、同じワークフローコンテキスト内の他のアクティビティの完了を通知します。	をtrue（activity.notify_termination = true）に設定します。	
その他のイベント	**Join**アクティビティがotherEventに応答するために使用する文字列値です。	完了したotherEventについてワークフロー実行アクティビティ[wf_executing]テーブルのレコードに通知します。	**Join**アクティビティは、**n**回前のアクティビティから遷移します。これらのこれまでのアクティビティはすべてwf_executingレコードを作成し、レコードがすでに存在するかどうかを確認します。**Join**がすでに存在する場合、実行中の遷移によって作成された**Join**は削除のためにwf_executingレコードを設定します。	**Join**アティ
タイマー	期限切れの**Timer**アクティビティに応答するためにワークフロー アクティビティによって使用される文字列値です。	wf_executingレコードに完了し、タイマーイベントを発生させたタイマーアクティビティについて通知することを許可します。	**Timer**アクティビティは、スクリプトを呼び出すジョブのスケジュールを設定します。スクリプトはfireEvent（wf_executing、timer）を呼び出します。	**Timer**ジュー ジョブ クティ
execute	期限切れの**Timer**アクティビティに応答するためにワークフロー アクティビティによって使用される文字列値です。	最初の状態がwf_executingテーブルのレコードに通知されます。 実行中その主な作業を進めてください。	ワークフローエンジンは、実行されたトランジションごとに、実行中の状態を持つ実行レコードを作成します。作成されると、実行中のレコードは処理のためにキューに入れられます。キュー内の各アイテムについて、Rhinoグローバルが確立され、実行レコードを駆動するアクティビティ定義がインスタンス化され、run（） 関数が呼び出されます。レコードの状態が実行の場合、この関数は常に*onExecute*を呼び出します。	ワークローエン、WHandl
実行（特に ロック ）	特定のロックを取得しようとする待機中のロックに応答するために**Lock**アクティビティが使用する文字列値です。この実行は、別のスレッドで指定された間隔で呼び出され、外部イベントとして扱われるため、以前の実行とは異なります。	指定された待機時間が経過し、再度ロックを取得する必要があることを実行するのを待機しているwf_executingレコードに通知します。	**Lock**アクティビティは、ワークフロースクリプトインクルードのfireEvent（wf_executing、'execute'）メソッドを使用するスクリプトでジョブをスケジュールします。	ロックジュージョブクティ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ベースシステムのワークフローイベント (続く)

イベント	説明	目的	使用の方法	ソース
decideApprovalState	現在のレコードの全体的な承認ステータスの変更に対応する承認アクティビティで使用される文字列値です。	wf_executingレコードに、タイマーイベントを完了しトリガした承認に関する承認アクティビティを通知します。	承認コーディネーターは、イベントの登録とイベントのトリガーを行います。子の承認には、承認状態を決定するリスナーがあります。	承認コネータonExeイベンガーし
キャンセル（アクティビティ定義内から）	ワークフロー アクティビティがキャンセル要求に応答するために使用する文字列値。	ワークフローがキャンセルされるコンテキスト内のすべてのwf_executingレコードに通知します。	**End**アクティビティでは、グローバルworkflow.broadcastEvent（ 'cancel'）を使用して、現在実行中のwf_executingレコードを中断します。これにより、これらのレコードの状態がキャンセルに変更されます。	**End**ア
キャンセル（現在のコンテキスト外）	ワークフロー アクティビティがキャンセル要求に応答するために使用する文字列値。	このイベントは上記のキャンセルイベントと同じで、同じイベントを処理します。しかし、このイベントの管理は微妙に異なります。このイベントは、ワークフローがキャンセルされていることをコンテキスト内のすべてのwf_executingレコードに通知します。このイベントは、 `onCancel` 実行中の各アクティビティ定義のイベントハンドラですが、イベントは別々に呼び出されます。特に、アクティビティ定義の外部から取り消すコールは、現在のミューテックスによってブロックされます。これは、イベントが現在のミューテックスのパラメータ内でまだ動作している現在実行中のアクティビティを中断	どのスクリプトも、ワークフロースクリプトインクルードを介して、既知の実行中のコンテキストに対してキャンセルを呼び出すことができます。たとえば、`var w = new Workflow（）; w.cancel（context）; // context`はキャンセルされるコンテキストのGlideRecordです。	任意のプトイド、スルされブ、UIン、ま他のソ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ベースシステムのワークフローイベント (続く)

イベント	説明	目的	使用の方法	ソース
		しないという点で重要な違いです。		
停止する（ **End**アクティビティを参照してください）	**End**アクティビティはこのイベントをチェックします。	停止イベントが現在のイベントである場合、 **End**アクティビティはバイパスされます。	**End**アクティビティで唯一です。	任意のプトがまたはロースの実行ビティトを経停止イトリガロードするこます
リスナー	ワークフロー（サブフロー）アクティビティがイベントとしてトリガする文字列値です。	メインワークフローがサブフローを呼び出すとき、ワークフローはサブフローのコンテキストのIDをスクラッチパッドに保持します。サブフローが完了すると、ビジネスルールを介してリスナーイベントがトリガーされます。	リスナーイベントは、サブフローの完了時に親コンテキストに渡され、ワークフローアクティビティのonListenerアクションによって管理されます。	親を持クフロによっされるルール
probe_complete	オーケストレーション アクティビティによってワークフロー内でトリガされた文字列値。MIDサーバーがタスクを完了したことを示します。	probe_completeイベントは、ワークフローヘルパー関数`handleEventByIds`を介してオーケストレーションセンサープロセッサからトリガーされます。	`onProbe_complete`イベントハンドラは`WebServiceActivityHandler`にあり、ほとんどのオーケストレーションアクティビティで使用されます。	MIDサスクまティビ理するているローをるためれるイす
一時停止	SLAからワークフローに送信され、**Timer**アクティビティを一時停止する文字列値です。	SLAが一時停止されている場合、タイマーが実行されている場合は、SLAワークフローを一時停止する必要があります。	SLAタイマー専用です	SLA
再開	タイマーアクティビティが一時停止したタイマーを再開するた	SLAが再開されると、SLAワークフローも再開する必要があります。	SLAタイマー専用です。	SLA

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ベースシステムのワークフローイベント (続く)

イベント	説明	目的	使用の方法	ソース
	めに使用する文字列値（一時停止を参照）。			

ワークフローに関連するイベントをグライドします

ワークフローでは、いくつかの Glide イベントが使用されます。

ワークフローグライドイベント

イベント	説明	目的	使用	ソース	スレッド	リスナー
挿入	グローバルイベントは、スクリプトエンジンを引き起こすGlideRecordの挿入時に設定され、ワークフローエンジンを介して起動します。	現在のGlideRecordに関連付けられているワークフローを、要求アイテムやSLAタイマーのように参照、またはGlideRecordのテーブルに関連付けられた条件で開始します。	ワークフローでこれを明示的に顧客側で使用することはありません。これはグライドエンジンの一部であり、このイベントではワークフローができるのはスタートだけです。ワークフローは、スクリプトを使用して手動で開始することもできます。	ワークフローエンジン	現在のスレッド、現在のミューテックス	挿入のユーザーアクション
更新	グローバルイベントは、スクリプトエンジンの原因となるGlideRecordの更新時に設定され、それを介してワークフローエンジンが起動します。	Workflow Context [wf_context] テーブルを参照して、現在のGlideRecordに関連付けられている実行中のワークフローをドキュメントIDで検索します。	ワークフローでこれを明示的に顧客側で使用することはありません。これはGlide エンジンの一部であり、このイベントではワークフローができるのはスタートだけです。	ワークフローエンジン	現在のスレッド、現在のミューテックス	GlideRecordのアップデートのユーザアクション
削除	グローバルイベントは、スクリプトエンジンを引き起こすGlideRecordの削除時に設定され、ワークフローエンジンを使用して起動します。	Workflow Context [wf_context] テーブルを参照して、現在のGlideRecordに関連付けられている実行中のワークフローをドキュメントIDで検索します。	ワークフローでこれを明示的に顧客側で使用することはありません。これはGlide エンジンの一部であり、このイベントではワークフローができるのはスタートだけです。	ワークフローエンジン	現在のスレッド、現在のミューテックス	GlideRecordの削除のユーザアクション

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークフローグライドイベント (続く)

イベント	説明	目的	使用	ソース	スレッド	リスナー
クエリー	グライドデータベースのクエリに基づいて設定されたグローバルイベントで、スクリプトエンジンとそのワークフローエンジンが起動します。	Workflow Context [wf_context] テーブルを参照して、現在のGlideRecordに関連付けられている実行中のワークフローをドキュメントIDで検索します。	ワークフローでこれを明示的に顧客側で使用することはありません。これはGlide エンジンの一部であり、このイベントではワークフローができるのはスタートだけです。	ワークフローエンジン	現在のスレッド、現在のミューテックス	GlideRecordのクエリのユーザアクション

ワークフローイベント固有の関数

特にワークフローイベントに関連するいくつかの機能があります。

ワークフローイベント固有の関数

関数	説明	目的
registerForEvent（eventName）	文字列として表されたイベントをwf_executing.registered_eventsフィールドに書き込むワークフロー環境の関数です。	ワークフ です。一 ビティが 実行アク レコード ト・セッ ローコン ガされる は、wf_ ルドにイ 中のすべ
unRegisterForEvent（eventName）	wf_executing.registered_eventsフィールドに書き込まれたイベントを表す文字列値を削除するワークフロー環境の関数です。	フォーク wf_exec ルドに書 ティビテ ると、W [wf_exe いるコン が検索さ ます。
fireEvent（eventName）	wf_executing.registered_eventsフィールドの内容を検査し、その内容を渡されたeventNameと比較するワークフロー環境の機能です。	フォーク wf_exec フィール す。fire フロー されると された のレコー

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークフローイベント固有の関数 (続く)

関数	説明	目的
fireEvent（eventRecord、eventName）	特定のワークフロー実行アクティビティ[wf_executing]レコードにイベントを送信するワークフロー環境の機能です。eventRecordはwf_executing型のGlideRecordです。	このイ ト・レ Activity れるア ベント fireEve ワーク コール ンは特 ととも on <ev ティ定 ントは ングさ れる前
fireEvent（eventRecordSysId、eventName）	特定のワークフロー実行アクティビティ[wf_executing]レコードにイベントを送信するワークフロー環境の機能です。 eventRecordSysId wf_executing型のGlideRecordのsys_idです。	これは、 り、Wo [wf_exe いて、
fireEvent（eventRecordSysId、eventName、optionalJSONObject）	特定のワークフロー実行アクティビティ[wf_executing]レコードにイベントを送信するワークフロー環境の機能です。 eventRecordSysId wf_executing型のGlideRecordのsys_idです。	上記の が、JS メータ す。この 表現可 た、ワ 成する もできま
broadcastEvent（contextId、eventName）	状態にかかわらず、現在実行中のすべてのWorkflow Executing Activity [wf_executing] レコードに指定されたコンテキストでイベントを送信するワークフロー環境の機能です。	これは、 り、Wo [wf_exe いて、
broadcastEvent（eventName）	状態に関係なく、現在実行中のすべてのWorkflow Executing Activity [wf_executing] レコードに現在のコンテキストでイベントを送信するワークフロー環境の機能です。	これは_ しない 現在の [wf_exe きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

イベント固有のワークフロー アクティビティ

次のワークフロー アクティビティはイベントをトリガします。

イベント固有のワークフロー アクティビティ

アクティビティ名	説明	目的	使用	ソース	スレッド	リスナー
イベントを作成	ワークフローイベントではなく、イベント登録からのイベントが必要です。このアクティビティは、お知らせワークフローツリーのカテゴリです。	ワークフロー アクティビティ [wf_activity] テーブルで指定された通知イベントを発生させます。	1. 移動先 システムポリシー > イベント > レジストリ 2. イベントを作成します。 3. 移動先 システムポリシー > テンプレート メールテンプレート を作成します。 4. 移動先 システムポリシー > メール > 通知. 5. 新しい通知を作成する は作成したテンプレートを作成して送信するイベントによってトリガーされます。 6. ワークフローキャンバスで、[イベントの作成] アクティビティをキャンバスに追加し、新しく登録されたイベントに関連付けます。 ワークフローが実行されると、イベントが作成され、イベントに関連付けられた電子メールが送信されます。	イベント登録	現在のスレッドでトリガされ、通知のワーカースレッドで処理されます。ワークフローで決して処理されません	ワークフローの外部の通知スレッド

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

イベント固有のワークフロー アクティビティ (続く)

アクティビティ名	説明	目的	使用	ソース	スレッド	リスナー
WF イベント待ち	ベーシステムテーブルのワークフローイベントで説明されているように、現在のコンテキスト内でのみワークフローイベントを聞きます。このアクティビティは、ワークフローツリーの条件カ	現在のコンテキストの別のトランジションブランチがイベントをトリガするのを待ちます。	イベント名を入力として受け取ります。アクティビティが実行されると、指定されたイベント名が **Registered_events** に格納された文字列配列に追加されます。この列の値は、アクティビティが実行されているときにアクティビティが待機するすべてのイベントのリストに入っています。	**Wait for WF Event** アクティビティには、変数に渡された値に対して現在のイベントをテストする汎用列 *onUnhandledEvent* があります。一致する場合、 **WF** イベントを待つワークフローを前方に移動します。	現在のスレッドまたはスクリプトからトリガされます	*onUnhandledEvent* の **WF** イベントを待つアクティビティです

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

イベント固有のワークフロー アクティビティ (続く)

アクティビティ名	説明	目的	使用	ソース	スレッド	リスナー
	テゴリにあります。					

ワークフローステージ

ワークフローは、ステージ フィールドとして指定されたフィールドを更新することによって、ワークフローの進行状況を示すことができます。

たとえば、インシデント[インシデント] テーブルには、 インシデント状態フィールドは進行状況を示しますが、サービスカタログではステージ フィールドを使用します。

可能なステージ値を通るワークフローの進行状況を示すために、インターフェイスはステージ フィールドワークフローのプロパティで選択します。使用可能なフィールドは、ワークフローで使用されるテーブルによって異なります。フィールドに選択リストがある場合は、その選択肢がワークフローのステージ値として使用できます。フィールドがワークフローフィールドの場合は、ワークフローの進行状況を示すアイコンが表示されます。 ステージ フィールドです。

アイコン付きサービスカタログステージ フィールド



ワークフローにステージが追加されると、ステージを各ワークフロー アクティビティに割り当てることができます。ワークフローの実行時にステージが割り当てられたアクティビティが発生した場合、ワークフローエンジンはワークフローコンテキストに関連付けられたレコードにステージを割り当てます。

要求アイテム[sc_req_item] テーブルを使用するワークフローの場合、ステージ フィールドは自動的にステージテーブルのフィールドと変更することはできません。要求アイテムテーブルで実行中のワークフローに対して表示されるステージの状態は、ワークフローアクティビティの状況に基づいています。

- アクティビティがアクティブな場合、ステージは進行中の状態で表示されます。
- アクティビティが処理待ちまたは完了状態の場合、ステージはこの状態を反映します。
- アクティビティがキャンセルされた場合、 リクエストがキャンセルのステージ フィールドが表示されます。wf_stageテーブルの "Canceled"ラベルセットは予約語で、ステージ フィールドには表示されません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステージ値の導出方法

ステージ値は、インターフェイスのさまざまなソースから取得されます。

> **注:**
> ワークフロー・ステージをセットとして管理する最新の方法も使用できます。ステージのグループ化と再利用の詳細については、 ワークフローステージ をご覧ください。

ステージ値は、次のソースから取得されます。

- ステージ列の選択：ワークフローのステージ列として選択された列に定義された選択項目です。
- 表のデフォルトのステージ ：選択されたテーブルのStage Default [wf_stage_default] テーブルで定義されたステージです。
- ワークフロー固有の段階 ：ワークフローステージ[wf_stage] テーブルで定義されたワークフローにのみ適用されます。
- 既存のレコードのステージ値 ：指定された値からの値ステージワークフローに割り当てられたテーブルの列は、既存のレコードから継承されます。

ワークフローのステージ フィールドがステージという名前のテーブル列である場合、ワークフローの進行状況はステージ列を含む任意のリスト ビューに表示されます。

リストのステージ



リストビューに表示されるステージ値には、実行中のワークフローアクティビティに基づく状態が伴います。アクティビティに指定されたステージがあり、そのアクティビティがワークフローで現在アクティブな場合、ステージは進行中の状態で表示されます。同様に、アクティビティが処理待ちまたは完了状態は、この状態を反映しています。

例

ワークフローテーブルが Request Item [sc_req_item] の場合、ステージ フィールドは自動的にステージその表の列は変更できません。リクエスト項目の次の段階の値は、ディクショナリエントリ [sys_dictionary] テーブルの選択リストに表示されます。

- 承認待ち
- 達成
- Delivery

さらに、Request Itemテーブルには、次のデフォルトステージがあります。

- 要求がキャンセルされました
- 完了

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
アクティビティがキャンセルされると、[Request Cancelled] がステージ フィールドに表示されます。wf_stageテーブルの "Canceled"ラベルセットは予約語で、ステージ フィールドには表示されません。

ワークフローエディタで使用可能なアクティビティステージを編集すると、次のステージ値がリストに表示されます。

- 承認待ち
- 達成
- Delivery
- 要求がキャンセルされました
- 完了

次の図は、Request Itemテーブルからステージ値を収集して、 ステージワークフローアクティビティのリストに取り込むプロセスを示しています。



注:
Request Item [sc_req_item] 以外のテーブルを使用してワークフローを作成する場合は、 ステージ フィールドワークフローのためのワークフロープロパティに段階を持たせる必要があります。

ワークフローステージ

ワークフローステージを追加または変更できます。

始める前に

必要なロール：workflow_creator、workflow_admin、または admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > ワークフローエディター.
2. [新規] をクリックして新しいワークフローを作成するか、 既存のワークフローを開くことができます。
3. ワークフロープロパティフォームで、テーブルが要求アイテム[sc_req_item] テーブルでない場合は、フィールドを選択して、 ステージ フィールドプロパティを選択します。

   利用可能なフィールドはワークフローのために選択されたテーブルに依存します。

4. ワークフローにステージのリストを割り当てたら、ワークフロー アクティビティのステージ値を設定して、 ステージ フィールドをダイアログボックスに表示します。

   ワークフロー アクティビティのステージ値を設定すると、ワークフローエンジンは、実行中にアクティビティが発生したときに、そのステージをワークフローコンテキストに関連付けられたレコードに割り当てます。

   アクティビティが指定されたステージで開始されると、プラットフォームはステージ フィールドに現在の値を設定します。要求されたアイテム[sc_req_item] テーブルに対して実行されるワークフローでは、 `sc_req_item.stage` フィールドは、ワークフロータイプフィールドとして定義されます。

   要求されたアイテム[sc_req_item] テーブルにワークフローのステージを表示するとき、ステージ状況はワークフローアクティビティの状況に基づいています。アクティビティに指定されたステージがあり、そのアクティビティがワークフローで現在アクティブな場合、ステージには進行中状態が表示されます。同様に、アクティビティが処理待ちまたは完了状態は、この状態を反映しています。

5. 既存のワークフローのワークフロー固有のステージを編集するには、ヘッダーバーの歯車アイコンをクリックして、 [ステージを編集する] を選択します。

   これらのステージ値は、選択肢、デフォルト値、および既存の値と組み合わされます。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: ワークフローステージ

ステージの使用を最適化するために、ワークフロー内の複数のアクティビティにステージを割り当てることができます。たとえば、ワークフローで次のアクティビティを使用してタスクを作成する場合、

1. 承認を得ます
2. 装置を注文します
3. 装置を受け取ります
4. CMDBに機器を追加します
5. 設備をセットアップします
6. ソフトウェアをインストールします
7. ソフトウェアを構成します
8. ユーザーに配信します

次のステージが使用できます:

- 承認
- 順番
- 構成
- 配信

アクティビティのステージを次のように割り当てることをお勧めします。

ワークフロー アクティビティに追加されるステージの例

アクティビティ	割り当てられたステージ
承認を得ます	承認
装置を注文します	順番
装置を受け取ります	順番
CMDBに機器を追加します	順番
設備をセットアップします	構成
ソフトウェアをインストールします	構成
ソフトウェアを構成します	構成
ユーザーに配信します	配信

[装置の注文]、[装置の受信]、または**[CMDB**への装置の追加]アクティビティがアクティブな場合、ステージの表示には注文のステージが進行中であることが表示されます。

ステージの追加と翻訳

テーブルに使用する既定のステージを追加し、既存のワークフローにステージングすることができます

テーブルのデフォルトステージを追加します

ステージセットを作成し、任意の数のテーブルにデフォルトセットとして割り当てます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
割り当てられたステージセットのステージは、関連するテーブルの新しいワークフローを作成するときに、ワークフローのバージョンステージを事前に入力します。

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > デフォルトステージ (テーブル別).
2. [**New**] をクリックします。
3. ステージセットを選択します。
   新しいセットを作成するには、 [新規]をクリックし、名前を入力して [送信] をクリックします。
4. 対応するテーブル を選択します。
5. [送信] をクリックします。

   選択したステージセットのステージは、対応するテーブルを使用する新しいワークフローに自動的に追加されます。

既存のワークフローにステージを追加します

ワークフローに必要なステージがインポートされていないか、ワークフローテーブルに割り当てられているステージセットにない場合は、手動でワークフローに追加できます。

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > ワークフローエディター.
2. ワークフローを開いてチェックアウトします。
3. タイトルバーで、メニューアイコンをクリックし、 [ステージを編集する] を選択します。
4. ワークフローステージリストで、 新規 をクリックします。
5. ワークフローステージフォームで、必要に応じてフィールドに入力します。

   ベースシステムにすでに存在する名前または値のフィールド値は使用しないでください。

   ワークフロー ステージ フィールド

フィールド	説明
名前	ワークフローフィールドに表示されるステージの名前です。
値	スクリプト内など、システム内の他の場所から参照されるステージの値です。
期間	ステージのデフォルトの継続時間です。現在使用されていません。

6. [送信] をクリックします。
7. ワークフローを公開します。

ワークフロー アクティビティにステージを追加します

ステージがワークフローに追加された後、ステージをワークフロー アクティビティに割り当てることができます。

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > ワークフローエディター.
2. ワークフローを開いてチェックアウトします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. アクティビティをダブルクリックします。
4. アクティビティプロパティフォームのステージ フィールドで、ワークフローがアクティビティに到達したときに表示するステージを見つけて選択します。
5. [更新] をクリックします。

ワークフローステージの翻訳

ワークフロー・ステージ名の翻訳を提供して、インスタンスに対して選択された言語で名前が表示されるようにすることができます。

始める前に

インスタンスには、言語インターナショナリゼーションプラグインが既にインストールされている必要があります。詳細については「言語のアクティブ化」を参照してください。

このタスクについて

言語固有のテキストは、リスト形式で表示されるフィールドタイプ、ワークフローステージセット 、その言語を選択したユーザー向けのワークフローエディターに表示されます。フォーム上にステージを表示すると、言語固有のテキストは自動的に表示されません。フォームのステージを翻訳するには、翻訳されたテキストをワークフローフィールドの選択肢に追加します。

インスタンスで有効になっている言語に翻訳されたテキストを追加できます。たとえば、ワークフローステージをフランス語に翻訳するには：

手順

1. インターフェイス言語を次のように設定します。 フランス語 。
2. 移動先 ワークフロー > ワークフローエディター.
3. ワークフローを開き、チェックアウトします。
4. タイトルバーで、メニューアイコンをクリックし、 [ステージを編集する] を選択します。
5. 編集する名フィールドに入力し、フランス語のユーザーに表示するテキストを入力します。

   値フィールドを変更しないでください。
6. ワークフローステージにフランス語のテキストが表示されていることを確認します。

タスクの結果

また、複数のワークフローのステージを一度に翻訳する場合は、ワークフローステージ[wf_stage]テーブルを直接編集することもできます。たとえば、ワークフローステージを複数のワークフローからフランス語に翻訳するには：

1. インターフェイス言語を次のように設定します。 フランス語 。
2. アプリケーションナビゲーションフィルタで、次のように入力します。 `wf_stage.list` 。
3. 編集する名フィールドに入力し、フランス語のユーザーに表示するテキストを入力します。値フィールドを変更しないでください。

ワークフローステージ

ステージセットは、一般的に一緒に使用されるワークフローステージの名前付きグループです。ステージセットを作成し、任意の数のテーブルにデフォルトセットとして割り当てます。ワークフローフィールドの選択リスト値をワークフローのステージとしてインポートし、ステージセットをエクスポートして新しいワークフローフィールドを作成することができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1つのステージセットは、通常、サービスカタログ要求の進行状況を表示するために必要なステージなどのプロセスを表します。また、特定のテーブルのワークフローのデフォルトセットとしてステージセットを割り当てることもできます。

アクティブなコンテキストでは、ワークフローステージは、ワークフローの進行状況に関する要約レベルのフィードバックを提供します。ステージアイコンは、ワークフローによって駆動されている各アクティビティのステータスを表示します。システムは、 ステージワークフローのプロパティで定義されたフィールドを使用して、可能なステージ値によるワークフローの進行状況を示します。

ワークフローステージ値の更新

アップグレード中に、ワークフローステージ[wf_stage] テーブルのレコードの値フィールドが変更されます。

- すべてのエントリは小文字になります。
- スペースと特殊文字はすべてアンダースコアに置き換えられます。

これらの変更により、System Localization ワークフローでは翻訳されたテキストがステージフィールドに表示されます。

新しいステージセットを作成する

ステージセットレコードを作成し、ステージセットエントリを手動で追加することで、新しいステージセットを作成できます。

このタスクについて

ステージセットレコードを作成するのは、デフォルトでテーブルで使用できない追加のステージが必要な場合だけです。

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > ステージセット.
2. [**New**] をクリックします。
3. ステージセットの目的を示す名前を入力します。

   Example
   たとえば、インベントリ追跡ワークフローまたはサービスカタログ履行ワークフローでよく使用されるステージを保持するために、要求アイテムステージセットを作成することができます。
4. [送信] をクリックします。
5. 新しいステージセットレコードを開きます。
6. [ステージセット エントリー] 関連リストで、[新規] をクリックします。
   各ステージセットエントリは、このステージセットを使用するワークフロー内のアクティビティのステージとして使用できます。
7. ワークフローフィールドに表示するステージ名を示す名前を入力します。
8. スクリプトなどでエントリを参照するときに使用する値を入力します。
9. [送信] をクリックします。
10. ステージセットエントリ関連のリストで、各エントリに一意の注文値があることを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークフローの早期に表示されるステージには低い値を入力し、後のステージには高い値を入力します。



次のタスク

ステージセットは、ワークフローに追加することも、特定のテーブル用に作成されたワークフローのデフォルトステージセットとして割り当てることもできます。

デフォルトのステージセットを使用します

ステージセットを作成し、任意の数のテーブルにデフォルトセットとして割り当てます。

このタスクについて

割り当てられたステージセットのステージは、関連するテーブルの新しいワークフローを作成するときに、ワークフローのバージョンステージを事前に入力します。

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > デフォルトステージ (テーブル別).
2. [**New**] をクリックします。
3. テーブルを選択します。
4. 選択したテーブルに割り当てる設定を選択します。
5. [送信] をクリックします。

選択肢リストからステージをインポート

ワークフローフィールドの選択リスト値をワークフローのステージとしてインポートすることができます。

始める前に

次のように選択リストを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- タイプワークフローのカスタムフィールドをテーブルに追加します。
- 選択リストを使用するようにカスタムフィールドを構成します。
- 新しいフィールドを作成する場合は、選択リストタイプをなしに設定し、新しく作成したフィールドの選択肢を作成します。

詳細については、「ワークフローステージ フィールドを作成します」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > ワークフローエディター.
2. ワークフローを開いてチェックアウトします。
3. タイトルバーで、メニューアイコンをクリックし、 プロパティを選択します。
4. [ワークフローのプロパティ] ダイアログボックスで、[ステージタブをクリックします。
5. ステージ フィールドから適切なワークフローフィールドが選択されていることを確認します。
6. [関連リンク] セクションで、 選択リストからステージをインポートする をクリックします。
7. 選択リストをインポートするかどうかを確認するダイアログボックスで、 **OK** をクリックします。
8. [更新] をクリックします。

次のタスク

ステージセットはワークフローに追加することも、特定のテーブル用に作成されたワークフローのデフォルトセットとして割り当てることもできます。

ワークフローからステージセットをエクスポートする

ステージセットレコードに手動でステージセットエントリを追加するのではなく、既存のワークフローからステージをエクスポートして、新しいステージセットを作成することができます。

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > ワークフローエディター.
2. 新しいステージセットとしてエクスポートするステージを含むワークフローを開き、チェックアウトします。
3. タイトルバーで、メニューアイコンをクリックし、 入力の編集 を選択します。
4. [関連リンク] セクションで、 ステージセットにエクスポート をクリックします。
5. 新しい色の一意の名前を入力します。
6. **[OK]** をクリックします。

次のタスク

ステージセットはワークフローに追加することも、特定のテーブル用に作成されたワークフローのデフォルトセットとして割り当てることもできます。

ワークフローにステージセットを追加します

既存のワークフローに任意の数のステージセットを追加できます。

このタスクについて

複数のステージセットに同じステージセットエントリがある場合値ステージはワークフロー上に1回だけ表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > ワークフローエディター.
2. ワークフローを開いてチェックアウトします。
3. タイトルバーで、メニューアイコンをクリックし、 入力の編集 を選択します。
4. [関連リンク] セクションで、 ステージセットからのインポート をクリックします。
5. ステージセットを選択します。
6. **[OK]** をクリックします。
7. ワークフローの必要に応じて追加のステージセットをインポートします。

次のタスク
ワークフローに必要なすべてのステージセットを追加した後、それらをワークフロー アクティビティに追加できます。詳細については、「ワークフロー アクティビティにステージを追加します」を参照してください。

ワークフローステージ フィールドを作成します

ワークフローは、ワークフロータイプの任意のフィールドを更新することによって、ワークフローの進行状況の要約を提供できます。フィールドがワークフローフィールドの場合は、ワークフローステージの進行状況を示すアイコンが表示されます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
フォームでは、ワークフローフィールドに選択リスト値として現在のステージが表示されます。

ワークフローフィールドには、ワークフロー内の一連の状態、ステージ、フェーズ、またはタスクを表すステージアイコンが一覧で表示されます。ステージアイコンは、関連付けられたワークフローのアクティビティステージを使用して作成されます。詳細については、「ワークフローステージ」を参照してください。



ワークフローステージ フィールドを作成するには：

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > デフォルトステージ (テーブル別).
2. 列ヘッダーの近くを右クリックし、 構成 > リストレイアウト.
3. 右下に新しいフィールドを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. ワークフローで使用されるテーブルのフォームビューで、[タイプ] を [ワークフロー] に設定してフィールドを作成します。
詳細な手順については、「テーブルのフィールドを追加およびカスタマイズする」を参照してください。
5. [保存] をクリックします。
6. ヘッダーを右クリックし、ディクショナリを設定を選択します。
7. 辞書エントリ
8. ディクショナリエントリーフォームの選択リスト指定セクションで、選択リストから**--None--**ドロップダウンを選択します。
9. [更新] をクリックします。
10. ワークフローフィールドにフォームのステージが正しく表示されるように、各ワークフローステージの選択肢を定義します。
    - 既に選択肢がある選択リストを使用してワークフロー・ステージを作成するには、選択リストからステージをインポートします。ステージは、 ステージ フィールドワークフローのプロパティで選択します。選択リストのインポートの詳細な手順については、 選択肢リストからステージをインポート をご覧ください。
    - 各選択肢の**Value**は、対応するワークフローステージの**Value**と一致する必要があります。
    - 選択またはステージのいずれにも**Value**フィールドにスペースを使用しないでください。スペースの代わりにアンダースコアを使用します。
    - 選択リストを読み取り専用にします。ワークフローによる値の制御を許可するのではなく、選択肢リストからレコードのステージ値を変更すると、ワークフロー駆動、レガシー、リニアのレンダリングが意図したとおりに機能しないことがあります。ビジネスルールまたはイベントを使用して、ワークフローが確実に進行するようにすることもできます。

    選択リストを定義する際の詳細な手順については、「選択リストのオプションの定義」を参照してください。
11. ワークフローステージをアイコンとして表示するには、ワークフローテーブルのリストレイアウトにフィールドを追加します。
詳細な手順については、「リストレイアウトの設定」を参照してください。

次のタスク
ワークフローフィールドを作成または更新した後：

- ワークフローで要求されたアイテム[sc_req_item] テーブルが使用されている場合を除き、ワークフロープロパティのステージ フィールドリストからワークフローフィールドが選択されていることを確認します。これらの手順の詳細については、「ステージ フィールドを選択」を参照してください。ワークフローで[要求されたアイテム] テーブルが使用されている場合、ステージ フィールドは自動的にステージテーブルのフィールドと変更することはできません。
- ワークフローを処理します。ビジネスルールやその他のスクリプトからの更新など、ワークフローフィールドに対するその他の更新は、ワークフローステージの表示を妨げることがあります。

ステージ フィールドを選択

ステージ フィールドワークフローコンテキストが、ステージ名やアクティビティの完了予定時間などの追加のワークフロー情報を表示できるようにします。

始める前に
ステージ フィールドとして使用するワークフローフィールドがステージを適切に表示するように設定されていることを確認します。これらの手順の詳細については、「ワークフローステージ フィールドを作成します」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このタスクについて
ワークフローが要求アイテム[sc_req_item] テーブルを使用していない限り、ワークフローテーブルのどのフィールドをステージ フィールドにするかを指定できます。要求アイテム[sc_req_item] テーブルを使用するワークフローの場合、ステージ フィールドは自動的にステージテーブルのフィールドと変更することはできません。

ワークフローステージ フィールドを追加または編集するには：

手順

1. [ワークフロー] > [ワークフローエディター] に移動します。
2. ワークフローを作成またはチェックアウトします。
3. タイトルバーで、メニューアイコンをクリックし、 プロパティ を選択します。
4. [ワークフローのプロパティ] ダイアログボックスで、[全般] タブをクリックします。
5. テーブルリストで、ワークフローフィールドを含むテーブルが選択されていることを確認します。
6. ステージタブをクリックします。
7. ステージ フィールドから適切なワークフローフィールドが選択されていることを確認します。
8. [更新] をクリックします。

ワークフローステージのフィールドに承認者を表示します

ワークフローステージのフィールドで承認者を表示したり、表示する承認者の数を変更したり、承認者の表示を無効にしたりできます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
既定では、ワークフロー駆動レンダラを使用するワークフローステージ フィールドのみが承認者の一覧を表示できます。これらのみワークフローステージレンダラタイプは承認者の表示をサポートします。

- リニアレンダラ
- メインフローレンダラ
- ワークフロー駆動レンダラ

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > アドミニストレーション > プロパティ.
   ワークフローのプロパティページが表示されます。
2. 次のプロパティを設定します。

プロパティ	説明
ワークフローステージに承認者を表示する場合に表示する承認者の数です。サポートされているリスト v2 レンダラーに対してのみ有効です。 glide.workflow.renderer.show_approver_limit	ワークフローステージ フィールドに表示する承認者の最大数を設定します。表示制限よりも多くの承認者がいる場合、省略記号が表示されます。 ○ タイプ：整数 ○ デフォルト値： 5

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
リニアレンダラーでワークフローステージを表示するときに承認者を表示します。 glide.workflow.renderer.linear.show_approver	承認者を表示するためにリニアレンダラを有効（true）または無効（false）にします。 ○ タイプ：true | false ○ デフォルト値：false
メインフローレンダラーでワークフローステージを表示するときに承認者を表示します。 glide.workflow.renderer.mainflow.show_approver	メインフローレンダラーが承認者を表示できるようにする（true）か無効にする（false）かを指定します。 ○ タイプ：true | false ○ デフォルト値：false
ワークフロー駆動レンダラーでワークフローステージを表示するときに承認者を表示します。 glide.workflow.renderer.workflowdriven.show_approver	承認者を表示するようにワークフロー駆動レンダラを有効（true）または無効（false）にします。 ○ タイプ：true | false ○ デフォルト値：true

3. [保存] をクリックします。
4. 関連するワークフローステージフィールドを含むワークフローにステージを追加します。

   注:
   サブフローにステージを追加する場合、親ワークフローにもステージが必要です。

5. 承認者を表示する承認アクティビティごとに、ステージ値を選択します。

   Example
   たとえば、サンプルワークフロー [サービスカタログアイテムの要求 (サービスカタログ **Item Request)]** には 2 つの承認アクティビティがあります。最初の [承認 - ユーザー] アクティビティには、ステージ値 Dept. Head Approval があります。次の [承認 - ユーザー] アクティビティには、ステージ値 CIO Approval があります。

タスクの結果

有効にしたワークフローステージフィールドのレンダラーは、承認者の表示制限まで承認者を表示します。たとえば、ワークフロー駆動のステージ フィールドには、ワークフローが承認ステージに達すると最大5人の承認者が表示されます。

ワークフローステージのフィールドアイコンとツールヒント

ワークフローステージ フィールドには、ワークフローステージを示すアイコンが表示されます。

ワークフロー用に選択されたステージレンダラーに基づいて、これらのアイコンには、追加情報を含むツールチップが表示される場合があります。

ワークフローフィールドのアイコン

アイコン	ワークフローステージ
	現在のアクティブステップ
	承認待ち

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ワークフローフィールドのアイコン (続く)

アイコン	ワークフローステージ
	承認拒否
	完了
	遅延（変更/要求）またはキャンセル（カタログ）
	スキップ（カタログのみ）

ステージツールチップ

ワークフロー用に選択されたステージレンダラーに基づいて、ワークフローステージアイコンは、ステージに関する詳細情報を含むツールチップを表示することができます。

ステージレンダラーとツールチップの動作

レンダラー	ツールチップの動作
従来	ユーザーがステージを指すと、ツールチップにステージの名前が表示されます。展開されたビューでは、アクテ 
他のレンダラ	ユーザーがステージを指すと、ツールチップにステージの名前が表示されます。ステージがゲート付き承認の場 

承認者の名前をツールヒントに含めない場合は、次に移動します: システムプロパティ > サービスカタログ をクリックし、[ステージウィジェットのマウスオーバー時に現在処理待ちの承認者の名前を表示する] チェックボックスをオフにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

処理待ちの承認者の名前を表示するためのプロパティ

Show the current pending approver's name in the stage widget mouseover

☑ Yes | No

ワークフローステージレンダラー

ワークフローステージレンダラは、ワークフローがワークフローフィールドのステージをどのように表示するかを決定します。

複数のレンダラが利用可能です。

> **注:**
> ほとんどのワークフローでは、ワークフロー駆動レンダラを使用する必要があります。このレンダラーは、デフォルトですべてのワークフローで使用されます。慎重に検討し、ステージがどのように表示されるかに関する特定の要件を満たすだけで、別のステージレンダラーを使用してください。

ワークフロー駆動型

ワークフロー駆動レンダラはできるだけ使用してください。このレンダラーは、ワークフローによって制御されるステージ状態を使用してステージのアイコンを表示します。アイコンは、多くの状況で意味のある方法で表示されます。このレンダラーは、メインワークフローとサブフローのステージを表示できます。アイコンの順序は、実行中のワークフローの予想されるパスによって決まります。ワークフローが進行するにつれて、ワークフローが実行しなかったパス上のステージがディスプレイから削除されます。ワークフローがそのパスに従わない限り、予想されたパス以外のパスのステージは含まれません。

ステージオーダーフィールドステージタブには2つのオプションがあります：

- [計算済み] では実際のワークフローパスを順番に使用します
- [ユーザー指定] では、ワークフローステージレコードの [順番] 列に指定されている順番を使用します。

> **注:**
> 要求アイテムのワークフローコンテキストが削除された場合、その要求アイテムのステージはレンダリングできなくなります。このステージの履歴は、ワークフローコンテキストに格納されます。

メインフロー

メインフローレンダラーは、メインワークフローでのみ定義されたステージのアイコンを表示します。サブレンダリングの詳細を公開しない場合は、このレンダラーを使用します。たとえば、単一のメインワークフローで実装の詳細を処理するために複数のサブフローを実行することができます。これらのサブフローの段階では、ワークフローを開始するユーザーにとって有益な情報は提供されませんが、サブフローを編集する場合には役立ちます。このシナリオでは、メインフローレンダラーを使用すると、ユーザーエクスペリエンスが最高になります。ステージ フィールドには、不要な詳細を表示せずにワークフローのハイレベルプロセスが表示されます。

ステージオーダーフィールドステージタブには2つのオプションがあります：

- [計算済み] では実際のワークフローパスを順番に使用します
- [ユーザー指定] では、ワークフローステージレコードの [順番] 列に指定されている順番を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リニアー

線形レンダリングでは、メインワークフローのすべてのステージアイコンと、リストまたはフォーム上の単一ワークフローフィールド内のすべてのサブフローが表示されます。ワークフローが実行されるときにパスに従った線形シーケンスでアイコンを表示します。このレンダラーは、メインのワークフローと、メインフローが起動するサブフローの両方で定義されたステージを使用します。アイコンはユーザー指定の順序で表示されます。スキップされたステージは表示されません。

ワークフローステージを一貫した順序で表示する必要があり、ワークフローの実行方法の実際の詳細があまり重要でない場合は、このレンダラーを使用します。例えば、ワークフローは、1つまたは複数の条件ワークフローアクティビティ です。ステージ フィールドにこれらのループを表示しても、ユーザーに有用な情報は提供されません。このシナリオでは、線形レンダラーを使用すると、ユーザーエクスペリエンスが最高になります。ステージ フィールドには、サブフローからのステージを含む、あらかじめ定義されたプロセスが一貫した順序で表示されます。

たとえば、サブフローを使用して要求されたアイテムの配信を完了するサービスカタログワークフローを作成できます。次の画像は、企業ブランドの消耗品を注文するためのメインフローとサブフローを示しています。

リニアメインフロー



線形サブフロー

線形レンダラーは、これらのステージすべてを1つのワークフローフィールドに表示します。親ワークフローは、承認待ち、フルフィルメント、および完了の各ステージを指定します。サブフローは、タスク、および配信**OK**ステージの配信と待機を指定します。

プログレスバー

プログレスバーレンダラーは、一連のステージアイコンの代わりに単一の進行状況バーを表示します。このレンダラーは、ワークフローの一般的な進捗状況をパーセントで表示する場合に特に便利です。ワークフローの各ステージは、プログレスバーの同じ割合を制御します。たとえば、ワークフローに10のステージがある場合、各ステージに到達すると、ワークフローフィールドには進行状況バーの10%が表示されます。ステージ名は進行状況バーに表示されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プログレスバーレンダラーは、多数のステージを持つワークフローのステータスを表示する方法を提供します。他のレンダリングオプションは、1つのワークフローで4つ以下のステージをレンダリングする際に、より優れたユーザーエクスペリエンスを提供します。

ステージオーダーフィールドステージタブには2つのオプションがあります：

- [計算済み] では実際のワークフローパスを順番に使用します
- [ユーザー指定] では、ワークフローステージレコードの [順番] 列に指定されている順番を使用します。

ワークフローフィールドの進行状況バー



従来

レガシーレンダラーは、ダブリン以前のリリースと同じ方法でステージを表示します。インスタンスがDublinより前のリリースからアップグレードされると、既存のワークフローはすべてレガシーレンダラを使用するように設定されます。可能であれば、別のステージレンダラーを使用してください。ワークフローでDublinより前の動作を維持する場合は、[レガシー] オプションを使用します。従来のレンダラでは、ワークフローステージ フィールドに間違ったデータを割り当てたり、間違ったデータをレポートしたりすることがあります。可能であれば、すべてのワークフローでワークフロー駆動レンダラを使用することをお勧めします。

レガシーレンダラを使用すると、アイコン属性を新しいスクリプトインクルードに設定することによって、カスタムワークフローフィールドのアイコンセットを作成および参照できます。たとえば、`WorkflowIconsSCR` スクリプトインクルードを使用して、使用するアイコンを定義するには、ワークフローフィールドのディクショナリエントリの [属性] フィールドに属性 `icons=WorkflowIconsSCR` を追加します。デフォルトのアイコン表示動作を使用するには、属性 `icons=WorkflowIconsStages` を使用します。

レガシーレンダラは、[Item] [sc_req_item] テーブル以外のすべてのテーブルで動作します。この場合は、代わりに要求されたアイテムレンダラーを使用してください。

要求済みアイテム

要求されたアイテムレンダラーは、レガシーレンダラーと同じように機能しますが、要求アイテム [sc_req_item] テーブルで使用されます。

Now Mobile でのみ、デフォルトのステージレンダラーが使用されます。

ステージレンダラー

ほとんどの場合、デフォルトのワークフロー駆動レンダラーを使用する必要があります。ステージを表示するための特定の要件がある場合は、別のステージレンダラーを選択できます。

始める前に

ステージレンダラーを選択するときは、次の点を考慮してください。

- 可能であれば、ワークフロー駆動レンダラを使用します。これは、ほとんどの場合に使用されるデフォルトのレンダラーです。
- 従来のレンダラは、インスタンスがDublinより前のリリースからアップグレードされ、ワークフローでDublin以前の動作を維持したい場合にのみ使用します。

リニア、メインフロー、またはプログレスバーのレンダリングを使用するには、次の要件を満たしている必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リニアおよびプログレスバーレンダラ要件

レンダラー	要件
リニアー	• 親ワークフローとすべてのサブフローは、同じ現在のレコードを変更する必要があります。 • すべてのサブフローのプロパティでは、 ステージ フィールドすべてのサブフローの値は、親ワークフローの値と一致する必要があります。 • 親フローとすべてのサブフローには同じステージが含まれている必要があります。ステージセットを使用して、親フローとすべてのサブフローが同じステージを持つようにします。 • ワークフローキャンバスでは、各ワークフローでは、そのワークフローで直接使用されるステージのみが必要です。親フローのアクティビティにサブフローからステージを追加する必要はなく、親フローからサブフローのアクティビティまでステージを追加する必要はありません。
メインフロー	• ワークフローにはサブフローが含まれています。 • サブフローに関する詳細を明らかにする必要はありません。
プログレスバー	• ワークフロープロパティには、 ステージ発注の価値ユーザー定義の • ワークフロー内にはワークフローステージが必要です。 • プログレスバーレンダラーを使用する場合は、ワークフローフィールドにステージ名が表示されないため、ステージ名を単純化してワークフローの割合を表すことができます。たとえば、プロセスに4つの主なステップがある場合は、ワークフローステージの名前を25%、50%、75%、および100%とします。[値] フィールドと[注文] フィールドに、各ステージの数値（25など）を入力します。

自動翻訳

このタスクについて

ステージレンダラーを選択するには：

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > ワークフローエディター.
2. ワークフローを開いてチェックアウトします。
3. タイトルバーで、メニューアイコンをクリックし、 プロパティ を選択します。
4. [ワークフローのプロパティ] ダイアログボックスで、[ステージタブをクリックします。
5. ステージレンダリングリストから、ステージレンダラーを選択します。
   - 2つのワークフローを使用して1つのレコードの2つのユニークなワークフローフィールドを更新する場合、両方のワークフローで非レガシーレンダラを使用する必要があります。各ワークフローに対して異なるステージレンダラーを選択できますが、いずれかのレガシーを選択しないでください。
   - 線形レンダラを使用する場合は、選択してくださいリニア親ワークフローおよびすべてのサブフローのプロパティで設定します。
6. [更新] をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レコードが削除されたワークフローフィールド

ワークフローフィールドは、ワークフローで必要とされるレコードが削除される時期を示すことがあります。

参照レコードが削除されると、プライマリレコードの参照はもはや有効ではなくなります。ステージレンダラーがもはや有効ではない参照を検出すると、ステージ フィールドには削除されたレコードに関するメッセージが表示されます。

アドミニストレーターは削除されたレコードを復元できます。詳細については、「削除されたレコードモジュールを使用して削除されたレコードを復元」を参照してください。

レコードが行方不明のワークフロー



画像には2つのワークフローのリストが表示されます。最上位要求には、関連する要求項目がありません。ボトムリクエストには関連するリクエストアイテムがありますが、アイテムには関連付けられたワークフローコンテキストがありません。

ワークフローの検証

ワークフロー検証では、ワークフローのさまざまな特性を調べて、ワークフローが公開されない、または失敗する可能性のある問題を特定します。検証レポートには、それぞれのワークフロー検証の結果がまとめられています。

検証により、重大な欠陥が実行されてワークフローが不安定または不完全な状態になるのを防ぎます。基本システムには、ワークフロー設計者に潜在的な問題を通知する多数のバリデータがあります。たとえば、複数の**End**アクティビティ、切断されたトランジション、不正なテーブル参照、サブフローの欠落、および更新セットの影響を受ける依存関係などです。ワークフロー検証レポートには、検出された内容を示すメッセージを含む、各バリデータからの結果が表示されます。ワークフローを公開すると、自動的に検証されます。また、ワークフローエディタのコントロールからワークフローの検証を直接実行することもできます。

重大なエラーの強調表示

グラフィカルなワークフローエディタは、ワークフローがロードされるときに重大なエラーを強調表示します。この例では、サブフローが存在しないため、現在のユーザーの親ワークフローで使用できません。グラフィカルなワークフローエディタは、サブフローを呼び出すアクティビティを（赤で）強調表示することで、親ワークフローが読み込まれるときのエラーを示します。親ワークフローのエラーを修正するには、ヘッダーバーの検証アイコンをクリックして、検証レポートのエラーの説明を調べます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

不足しているサブフローの検証

公開時の検証

無効なワークフローまたは問題の可能性のあるワークフローを公開しようとすると、エラーメッセージが表示され、必要に応じて操作がブロックされます。検証エラーメッセージが表示されたら、グラフィカルワークフローエディタの検証アイコンをクリックして、エラーレポートを表示します。

検証警告

検証の警告は、潜在的な問題がワークフローに存在することを通知しますが、ワークフローを公開することを許可します。検証の警告は次の場合に表示されます。

- 編集し、別のワークフローにサブフローとして含まれているワークフローをパブリッシュしようとします。システムは、変更が親ワークフローにどのように影響するかを判断することができず、関係について警告します。
- ワークフロー アクティビティは、ワークフローに割り当てられたテーブルとは異なるテーブルを使用します。システムは、潜在的な競合を警告します。

検証警告



検証の失敗

検証エラーが発生すると、ワークフローの公開に支障をきたす重大なエラーがワークフローで発生したことが通知されます。重大なエラーの例は、サブフローがないことです。

検証の失敗



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークフロー検証レポート

バリデータには、CRITICAL、WARN、およびINFOという3つの通知レベルが表示されます。設計者はWARNまたはINFOレベルの検証を返すワークフローを公開できますが、CRITICALの全体的な検証レベルを返すワークフローは公開できません。

ワークフロー検証レポート



ヘッダーの要約

検証レポートのヘッダーには、指定したワークフローに対する検証の実行全体が要約されています。

- 検証の要約： 全体的なスコアは、検証中に遭遇した最も重大な通知レベルを反映しています。
- 実行された合計チェック： 実行された検証の合計数もまた、各通知レベルでの数値を示すように分解されます。

レポート列

レポートの本文には、実行された個々の検証チェックの結果が表示されます。列は次のとおりです。 タイプ 、 レベル 、およびメッセージ 。これらの列は、任意のリストと同様にソートしてフィルタリングできます。

ワークフロー終了および外部依存レベル

名前	含意
Info	現在のワークフローのバージョンに関する情報を提供します。情報レベルのメッセージの例は、ワークフロー内で最も共通のテーブルの名前を指定するものです。この検証レベルのワークフローは有効で公開可能とみなされます。
訓告	バリデーターが実行能力を損なう可能性のある異常をワークフローで検出したことをユーザーに警告します。警告レベルのメッセージの例としては、アクティビティ入力の遷移がないことを知らせるメッセージがあります。この検証レベルのワークフローは有効で公開可能とみなされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークフロー終了および外部依存レベル (続く)

名前	含意
重大	ワークフローが正常に実行されないようにする重大なエラーを含むワークフロー要素に名前を付けます。この例としては、サブフローの欠落または無効、遷移の欠落などがあります。この検証レベルのワークフローは、本番環境で公開または実行することはできません。

メッセージ

検証メッセージには、テーブル名、更新セット、およびその他の詳細を含む結果の詳細な説明が表示されます。

ワークフローを検証し、検証レポートを生成する手順については、 ワークフローを検証

ワークフローバリデーター

ServiceNow ワークフロー設計者がワークフローをテストするためのいくつかのワークフローバリデータを提供します。

このページには、利用可能なすべてのワークフローバリデータが一覧表示されますワークフロー検証ツールとワークフロー検証レポートを使用して返される情報の種類を確認する方法については、ワークフローの検証を参照してください。

ワークフローと更新セットのハングアップ

ワークフローの使用	更新セット
ハングするワークフローにつながる可能性があるワークフロー設計の決定を特定する	異なる更新セットで移動される関連する成果物を特定する
ValidateTransitionOut	ValidateUpdateSetDependencies
ValidateTransitionIn	ValidateUpdateSetParentDependencies
ValidateDanglingTransition	ValidateInputVarUpdateSetDependencies
ValidateSubflows	
ValidateScriptForCurrentDotUpdate	

ワークフロー終了と外部依存関係

予期しないワークフロー終了	外部依存関係
予期せず終了する可能性のあるワークフローを特定します	潜在的なワークフローの依存関係を持つ外部成果物を特定します
ValidateSingleEnd	ValidateParentFlow

ワークフローの競合

ワークフローのプロパティ
ワークフロープロパティと競合するワークフロー設計の決定を特定します
ValidateLowestCommonTable
ValidateTableChange

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ValidateTransitionOut

ValidateTransitionOut バリデーターは終了トランジションのないアクティビティ条件を検出します。

検証の要約

- リスク： アクティビティ条件が次のアクティビティに移行しない可能性があり、ワークフローがハングアップする可能性があります。
- 重大度： 警告
- 有効な結果： 有効
- 有効なメッセージ:すべての条件に移行先があります
- 無効な結果： 無効
- 無効なメッセージ： このワークフローには、出力遷移なしの<condition count>アクティビティ条件が含まれています。
- 推奨処置： これが意識的な意思決定であれば、是正処置はありません。それ以外の場合は、バリデータで引用された条件を見つけて、次のアクティビティに適切な遷移を追加します。
- パブリッシュ可能： はい
- 実行可能ファイル： はい
- 関連情報: なし

トラブルシューティング

キャンバスにワークフローを作成するときに選択した設計では、終了条件なしでアクティビティを正当に使用する可能性があります。最初の例では、 お知らせそしてタイマーアクティビティは両方ともワークフローの開始時に実行されます。タイマーはワークフローがいつ終了するかを決定するエンティティです。この状況では、 お知らせを実行し、移行することなく、設計を単純に保ち、リスクを追加しません。バリデーターは、 お知らせ活動を警告設計者は無視することができます。

有効な遷移がない状態



第2の例では、 お知らせアクティビティには終了遷移がありません。デザイナーはレイアウトのためにこれを外しました。タイマーアクティビティからの移行は、通知アクティビティの後ろを通過し、通知アクティビティの終了を**End**に接続するように見えます。10または15を超えるアクティビティを持つワークフローでは、すべての遷移をはっきりと見ることは難しいかもしれません。このワークフローの設計者は、通知アクティビティをエンドに移行することを意図しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

条件なし



このバリデーターは、出口遷移を持たない特定のアクティビティおよび条件に設計者を誘導します。その後、設計者は警告に応答するかどうかを決定します。

ValidateTransitionIn

ValidateTransitionIn バリデーターは、インバウンド遷移を持たず、ワークフローで実行できないアクティビティを検出します。

検証の要約

- リスク：インバウンドトランジションを持たないアクティビティには、ワークフロー内で実行される手段がありません。これらのアクティビティから他のロジックがビルドされた場合、ワークフローがハングアップする可能性があります。
- 目的： インバウンドトランジションを持たないアクティビティを検索します。
- 重大度： 警告。
- 有効な結果：有効。
- 有効なメッセージ： このワークフローのすべてのアクティビティには、少なくとも1つのインバウンド移行があります。
- 無効な結果： 無効。
- 無効なメッセージ：このワークフローには、入力遷移なしの <activity count> アクティビティ条件が含まれています。
- 推奨処置：アクティビティを減らして混乱状態を緩和してワークフローを分かりやすくするか、適切なインバウンド移行を設定します。
- パブリッシュ可能：はい
- 実行可能ファイル：はい
- 関連情報：なし

トラブルシューティング

このバリデータで検出されたアクティビティはワークフローの実行に影響を与えませんが、特にプロダクションシステムでは実行できず、目的を果たせないアクティビティがキャンバスにあることをデザイナーは知る必要があります。このエラーは、通常、図面の視覚的誤解によって発生します。

このワークフローの例は完全に有効です。しかし、より厳密な検査の下では、**Set Values**からの移行が**Approval - User**で停止しないことがわかります（矢印の終わりはありません）。代わりに、その遷移は直接**End**に行きます。結果として、 承認 - ユーザー実行することはできません。承認の条件ルーティングに基づいてワークフローにアクティビティが存在するため、設計者は承認の実行を意図しており、修正が必要であると思われます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



このバリデーターは、インバウンド移行のない特定のアクティビティおよび条件にデザイナーに指示します。設計者は、移行を確立するか、アクティビティを削除する必要があります。

ValidateDanglingTransition

ValidateDanglingTransition バリデーターは、アクティビティで終了しないトランジションを検出して報告します。

注:
これらのトランジションは、ワークフローキャンバスには描画されませんが、依然としてデータベースに存在します。

警告:
これは、ワークフローが実行されないようにする重大なエラーです。

検証の要約

- リスク： ダングリングトランジションを含むワークフローは、リカバリオプションなしで自動的にワークフローをハングアップします。
- 重大度： クリティカル
- 有効な結果： 有効
- 有効なメッセージ： 有効
- 無効な結果： 無効
- 無効なメッセージ： 無効
- 推奨処置： 問題のあるトランジションを削除するか、接続します。検証レポートの詳細からソースアクティビティ名を取得し、問題を解決します。次に、検証を再度実行して変更をテストします。
- パブリッシュ可能： いいえ
- 実行可能ファイル： いいえ
- 関連情報: なし

トラブルシューティング

まれに、ワークフローの移行先がnullになります。ワークフローキャンバスにはトランジションの証拠は表示されませんが、実行時には、これらの不自然なトランジションのいずれかが発生するとワークフローがハングします。もし **ValidateDanglingTransition** バリデータは公開時にこの条件を報告し、問題が解決されるまで公開アクションをブロックします。ランタイムチェックでこの条件が検出

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

された場合、ワークフローは現在のレコードのトランザクションに対して実行できません。代わりに、システムは、現在のレコードのワークフローコンテキストへのフォールト遷移を伴うアクティビティを詳述する重要なログエントリを追加します。次の適切なトランザクションでワークフローを実行できるようにするには、障害の発生した移行をワークフローモデルから削除します。

障害の発生したトランジションを検出して削除するには：

1. バリデータの詳細に示されているように、障害の発生した遷移を含むワークフローのバージョンとアクティビティを記録します。
2. 移動先 ワークフロー > アドミニストレーション > ワークフローバージョン.
3. ワークフローバージョンの一覧で、障害が発生したワークフローを選択します。
4. [ワークフローバージョン] フォームで、ワークフロー アクティビティ関連のリストを追加します。メニューアイコンをクリックし、設定>関連リストを選択し、ワークフロー アクティビティ➔ワークフローバージョンを利用可能リストから選択リストに移動し、保存をクリックします。
5. ワークフロー アクティビティの中で関連するリストで、バリデーターで引用されたアクティビティを選択します。
6. ワークフロー アクティビティフォームで、ワークフロートランジションセクションまたはタブを表示し、そのリスト内で値がないか、または[NULL] の値が**To**列にあることを確認します。
7. このトランジションを削除してください。
8. ワークフローバージョンに戻り、検証チェックを再実行します。

クリティカル警告が消えるはずです。ワークフローは、次の適切なトランザクションで期待通りに実行されます。

ValidateSubflows

ValidateSubflows バリデータは、非アクティブ、削除、または現在のユーザーの公開ワークフローとして使用できないサブフローとして含まれるワークフローを検出します。

これらの条件のいずれかが原因で、メインフローのワークフロー アクティビティが発生したときにワークフローがハングします。

> ⚠ 警告:
> これは、ワークフローが実行されないようにする重大なエラーです。

検証の要約

- リスク： 削除されたサブフローに移行する親ワークフローは、回復オプションなしで無期限にハングアップします。
- 重大度： クリティカル
- 有効な結果： 有効
- 有効なメッセージ： このワークフローには、<カウント>有効なサブフローが含まれています。
- 無効な結果： 無効
- 無効なメッセージ： このワークフローには、合計サブフローの<invalid count>無効なサブフローが含まれています。
- 推奨処置： 親ワークフローのリンクを疑わしいサブフローに移動し、サブフローを検証してサブフローが有効で公開されていることを確認するか、現在のユーザーにチェックアウトされていることを確認します。サブフローの状態に修正した後、再度検証を実行して変更をテストします。
- パブリッシュ可能： いいえ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 実行可能ファイル： いいえ
- 関連情報: サブフローとして使用されるワークフロー

トラブルシューティング

ワークフローが実行されるとき、サブフローであるかメインフローであるかにかかわらず、スクリプトエンジンは、現在のユーザーおよびワークフローの条件を考慮して、実行するワークフローのバージョンを決定します。ワークフローを実行している同じユーザーがワークフローをチェックアウトすると、チェックアウトされたバージョンが実行されるバージョンになります。ユーザーがワークフローをチェックアウトしているのと同じ人でない場合は、ワークフローの公開バージョンが実行されます。公開されたワークフローがない場合、ワークフローは実行されません。

1つのシナリオは、 **ValidateSubflows** バリデータはワークフローがいつ発生するかです：

- ユーザーAにチェックアウトされています。
- 親ワークフローのサブフローがユーザーBによって実行されているかどうかです
- ユーザーBによって実行されているサブフローの代替案はありません。

これが発生すると、親ワークフローは未発行のサブフローの実行まで実行され、そのアクティビティでハングします。サブフロー内でこの条件に遭遇するメインフローは、現在のレコードのトランザクションに対して実行することはできません。代わりに、サブフローの状態を詳述する重要なログエントリが、現在のワークフローのワークフローコンテキストレコードに追加されます。問題を解決するには、サブフローをメインフローから削除するか、サブフローをユーザーBが使用できるように公開します。これにより、ワークフローは次の適切なトランザクションで実行されます。

他のシナリオ **ValidateSubflow** バリデータはワークフローがいつ発生するかです：

- 親ワークフロー内のサブフローは、どのユーザーによっても実行されていますか。
- ワークフローが削除されたか、またはワークフローのすべてのバージョンが未公開または非アクティブであるため、サブフローの代替案は公開されていません。

> **注:**
> サブフローであるワークフローをリストまたはフォームから削除することはできません。ただし、これらの不安定な条件の1つは、高度なスクリプト、SQLオプション、またはメインフローを含む不完全な更新セットで作成できますが、参照されるサブフローは作成できません。このバリデータをトリガしたワークフローをトラブルシューティングするときは、エラー状態を評価しながらサブフローの履歴を検討します。

ValidateScriptForCurrentDotUpdate

ValidateScriptForCurrentDotUpdateバリデーターは、`current.update()` 関数を使用するスクリプトでワークフロー アクティビティを検出します。

呼び出し `current.update()` トランザクション処理で大幅なパフォーマンスの遅延が発生し、インスタンスがハングアップする可能性があります。

検証の要約

- リスク ：良くても、 `current.update()` スクリプトのパフォーマンスが低下します。最悪の場合、ワークフローはサーバーをクラッシュさせる無限の再帰的ループに入ります。
- 重大度： 警告
- 有効な結果： 有効

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 有効なメッセージ ：このワークフローのJavaScriptには、 'current.update（）'のインスタンスがありません。
- 無効な結果： 無効
- 無効なメッセージ ：このワークフローは、<current.update references> JavaScript文の <count>に 'current.update（）'を使用します。
- 推奨アクション ：削除 current.update（） このバリデータによって引用されたアクティビティスクリプトから削除されます。ワークフローはトランザクション内で実行され、必要に応じて、トランザクションの最後に最新のものが挿入されます。トランザクション中にレコードを明示的に更新する必要はありません。
- パブリッシュ可能： はい
- 実行可能ファイル： はい

ワークフロースクリプトでのcurrent.update（）の問題

ワークフローは次のいずれかの方法で実行を開始します。

- スクリプトエンジン ：ワークフローが特定のテーブルに割り当てられ、実行条件が与えられている場合、ワークフローはINSERTで実行されます。
- スクリプト：ビジネスルール、スクリプトインクルード、バックグラウンドスクリプト、またはクライアントスクリプトは、ワークフロースクリプトincludeを使用してワークフローを開始し、startFlow（）を呼び出すことができます。

ワークフローエンジンは、挿入されている現在のレコードの一致した基準に基づいてワークフローを開始します。現在のトランザクションは、ワークフローではなくスクリプトエンジンによって管理されます。現在のレコードのupdate（）で進行するワークフローは、ワークフローエンジンを介して呼び出されるのではなく、クライアントスクリプトまたはビジネスルールからの呼び出しとして呼び出されます。いずれの場合も、スクリプトエンジンが呼び出され、現在のレコードがメモリに格納されます。現在のフィールドの編集と変更が行われ、同じトランザクションで実行される他のアクティビティとスクリプトで使用できます。

必要に応じて、ビジネスルールエンジンやフィールドの正規化など、ワークフローエンジンで順番に実行される他のエンジンが、同じ現在のレコードトランザクションに対して呼び出されます。これらのスクリプトとアクティビティを通じた現在の変更は、メモリ内のレコードを変更します。これらの変更された値は、同じINSERTトランザクション内のアクティビティおよびスクリプトから呼び出された他のトランザクションで参照するために使用できます。すべての変更が実行されると、現在のレコードが挿入されます。

これらのスクリプトの1つがまだ挿入されていないレコードでcurrent.update（）を呼び出すと、そのアクションは不必要でエラーが発生しやすいデータベーストランザクションを強制します。レコードがまだデータベースにない場合は、レコードを更新することはできません。挿入中のレコードに対してupdate（）をトリガするビジネスルールは、非常に不安定で潜在的に無限のループ状態を引き起こす可能性があります。

トラブルシューティング

このバリデータは、 current.update（） いずれかの編集可能なスクリプトフィールドに入力します。ワークフロースクリプト内からcurrent.update（）を呼び出さないでください。現在のINSERTまたはUPDATEの場合、現在の変更は同じトランザクションで実行されているすべてのスクリプトで使用でき、スクリプトエンジンはすべての変更をデータベースに保存します。現在のエンジンの更新をエンジンのままにしておきます。スクリプトは、現在のフィールド値を設定および参照するためにのみ使用してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ValidateLowestCommonTable

ザ **ValidateLowestCommonTable** バリデータは、ワークフローが使用するGlide階層の最下位のテーブルを報告します。

たとえば、要求アイテム[sc_req_item] テーブルは、カタログタスクアクティビティを含むワークフローの最下位テーブルです。この情報は、キャンバスにアクティビティを追加した後に既存のワークフローが実行されるテーブルを変更したいデザイナーにとって重要です。

注:
このバリデーターは情報のみを提供します。エラーまたは警告状態を示すものではありません。

検証の要約

- リスク： このバリデーターは、それに関連するリスクのみを通知し、リスクはありません。
- 重大度： データ/情報
- 有効な結果： 有効
- 有効なメッセージ： このワークフローの最も一般的なテーブルは<< table_name >>です。
- 無効な結果： N / A（通知のみ）
- 無効なメッセージ： N / A（通知のみ）
- 推奨アクション： 無し
- パブリッシュ可能： はい
- 実行可能ファイル： はい
- 関連情報: ワークフローアクティビティ

ValidateTableChange

ValidateTableChange バリデーターは、ワークフローバージョンに関連付けられた表があれば、無効であるワークフロー内のアクティビティを報告します。

たとえば、変更要求 [change_request] テーブルに関連付けられているが、 カタログ要求アクティビティが選択されたテーブルと互換性がないため、キャンバス上のアクティビティは無効です。

検証の要約

- リスク： 実行時のカレントレコードが最低共通表で指定された表から始まらない場合、最低共通表のアクティビティは特定の値を設定できません。
- 重大度： ワークフローに関連付けられているテーブルが、ワークフロー アクティビティに必要な最小の共通テーブルよりもテーブル階層の方が上位である場合に警告します。
- 有効な結果： 有効
- 有効なメッセージ： すべてのアクティビティは、新しく選択されたテーブルに対して有効です。
- 無効な結果： 無効
- 無効なメッセージ： このワークフローには、<無効なアクティビティの数>、新しく選択したテーブルの無効なアクティビティが含まれています。
- 推奨処置： 次のいずれかの変更を行います。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ワークフローを変更して、報告された最低のテーブルに関連付けられたアクティビティを必要としないようにします。
- ワークフローを変更して、階層内で最も共通の表を含む表を使用します。
- 現在の記録がリスクのある活動の要件を満たしていることを確認する。

- パブリッシュ可能： はい
- 実行可能ファイル： はい
- 関連情報: ワークフローアクティビティ

トラブルシューティング

移動先 ワークフロー > アドミニストレーション > アクティビティ定義. リストの[テーブル] 列に注意してください。グローバルではない各アクティビティはテーブルに関連付けられています。

ワークフロープロパティフォームでテーブルを選択すると、アクティビティメニューには選択したテーブルと互換性のあるアクティビティのみが表示されます。テーブルをワークフロー アクティビティに関連付けることにより、値比較、条件ルーティング、または現行レコードの項目値の設定と取得に影響を与えるアクティビティについて、システムが特定の決定を下すことができます。

ワークフローがグローバル[グローバル] テーブルに設定されている場合、ワークフローを実行するプロセスが、現在のレコードがこのバリデータによって識別されるアクティビティの要件を満たしていることを確認することができます。その場合、アクティビティは期待どおりに機能します。その保証がユーザープロセスによって保証されない場合は、キャンバス上のすべてのアクティビティの要件を満たすテーブルを割り当てずに、バリデータによって識別されたアクティビティを使用しないでください。

この妥当性チェックは、特定のワークフロー内のすべてのアクティビティで指定されたテーブルが、ワークフロー用に選択されたテーブルの階層に確実に含まれるようにします。

ValidateParentFlow

ザ **ValidateParentFlow** バリデーターは、ワークフローを使用するワークフローをサブフローとして報告します。

検証の要約

- リスク： ワークフローがサブフローであるというリスクはありません。これは、サブフローへの劇的な変更によって他のワークフローが危険にさらされているという警告に過ぎません。
- 重大度：警告
- 有効な結果： 有効
- 有効なメッセージ： 現在、<workflow version name>はサブフローではありません。
- 無効な結果： 無し
- 警告メッセージ：このワークフローバージョン（<ワークフローバージョン名>）は、<workflow version count> 内のサブフローとして必要です。
- 推奨処置： 親ワークフローが悪影響を受けないように入力パラメータや戻り値などを変更する場合は注意が必要です。
- パブリッシュ可能： はい
- 実行可能ファイル：はい
- 関連情報： サブフローとして使用されるワークフロー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

トラブルシューティング

システムは、公開時および検証中にワークフローがサブフローであることをワークフロー設計者に警告します。この警告は、現在のワークフローの変更が、検証レポートで引用されたワークフローや既に本番環境で実行されている他のワークフローに影響を与える可能性があることを、デザイナーに思い出させるものです。サブフローであるワークフローへの変更がどれほど単純かに関わらず、この検証レポートで引用されたすべての親フローを公開前に徹底的にテストします。

ワークフローがサブフローの場合、無効になる可能性がある変更は次のとおりです。

- 入力変数 のデータ型を変更する。この検証レポートで引用されたすべての親ワークフローが正しい値の型を渡すことができることを確認します。
- 入力変数の追加 - 成功この検証レポートで引用されたすべての親ワークフローがすべての変数値をサブフローに渡すことができることを確認します。
- ワークフローの戻り値の変更または削除ワークフローの戻り値の変更がすべての親フローの要件と互換性があることを確認します。
- ワークフローを実行するテーブルの変更テーブル選択がすべての親フローと互換性があることを確認します。

> **注:**
> サブフローであるワークフローを削除するには、まず、この検証レポートで引用されたすべての親フローからサブフローを削除して依存関係を削除します。依存関係がクリアされると、適切な役割を持つユーザーがサブフローを削除できます。

ValidateSingleEnd

ValidateSingleEndバリデーターは、単一のワークフローで複数の**End**アクティビティを検出して識別します。

ワークフロー内の複数の**End**アクティビティは意図的であり、ワークフローに影響を与えないか、または設計者が修正する必要がある間違いである可能性があります。

検証の要約

- リスク：終了アクティビティへの実行パスは相互に排他的ではなく、最初の終了によってワークフローが完了し、他の実行中のアクティビティはすべてキャンセルされます。
- 重大度： 警告
- 有効な結果： 有効
- 有効なメッセージ： このワークフローには1つの終了アクティビティが含まれます。
- 無効な結果： 無効
- 無効なメッセージ： このワークフローには、<終了数>終了アクティビティが含まれます。
- 提案されたアクション：設計の一部として意図されていない余分な終了アクティビティを削除します。
- パブリッシュ可能： はい
- 実行可能ファイル： はい
- 関連情報: なし

トラブルシューティング

ワークフローで**End**アクティビティが発生するとすぐに、他の実行可能な実行パスが存在していても、まだ実行中の2番目の**End**アクティビティが発生しても、ワークフローは完了します。実行して

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

いるアクティビティは、 **End**アクティビティのクリーンアップアクションです。したがって、複数の**End**を持つワークフローを設計した結果は注意深く考慮する必要があります。

大規模なワークフローの場合、複数の**End**アクティビティがある場合にワークフローを読む方が直感的です。次の例では、2つの**End**へのパスは相互に排他的な実行パスです。これが**Branch**と2番目の**End**の間に多数のアクティビティを持つ大きなワークフローだった場合、複数のエンドの値が明らかになります。ユーザーからの無応答のトレースは、他の33の活動の後ろの1つの**End**に対しては無効です。このワークフロー設計では、通知アクティビティ終了後の**End**がワークフローを終了した場合に他のアクティビティを実行する理由がないため、リスクはありません。

相互に排他的な実行パス



次の例では、実行パスに複数の**End**アクティビティがあり、それらは相互に排他的ではありません。ユーザーからの**Yes**レスポンスが有効な場合、値の設定アクティビティが直ちに終了します。この実行パスは、**End**アクティビティに最初に到達することにより、Appsおよび**DB Task**アクティビティの承認をキャンセルしますが、これは望ましい結果ではない可能性があります。**End**の前にパスがすべて完了すると予想される場合、アクティビティは単一の**End**に遷移する**Join**（前の例のように）に来る必要があります。

相互に排他的な実行パス



注:
2番目の**End**を追加するには、右クリックして元の**End**アクティビティをコピーし、キャンバスに貼り付けます。ほとんどの場合、単一の**End**は、ワークフロー完了までに実行されると予想されるすべてのアクティビティが確実に成功するようにするための最高の信頼性の高い方法です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ValidateUpdateSetDependencies

ValidateUpdateSetDependencies バリデーターは、現在のワークフローで呼び出されたすべてのサブフローを識別し、それらのサブフローのいずれかが別の（進行中の）更新セットで編集されているかどうかを判断します。

この警告は、このワークフローとその1つ以上の依存関係が、追加の労力なしに別のインスタンスに同時に展開されないようにアクティブに変更されていることを通知します。

詳細については、「更新セットを現在のセットとして作成し選択する」を参照してください。

検証の要約

- リスク： 親ワークフローが1つの更新セットで編集され、その従属サブフローが別のワークフローで編集されている場合、2つのワークフローは異なるインスタンスに移動されたときに互換性がない場合があります。共通または期待値などの独立した変更を行うと、2つのワークフローが互換性がなくなります。
- 重大度： 警告
- 有効な結果： 有効
- 有効なメッセージ： Update Setの依存関係の問題は見つかりませんでした。
- 無効な結果： 無効
- 無効なメッセージ： このワークフローには、異なる更新セットに属する依存ワークフローがあります。
- 推奨処置： 両方のワークフローを同じ更新セットに変更して展開します。個別の更新セットで依存関係を変更する必要がある場合は、次のいずれかの方法を使用します。
  - すべての更新セットが同時に移行されることを確認します。
  - メインフローアップデートセットをデプロイする前に、そのアップデートセットを完了する前に、依存関係を1つのアップデートセットにマージします。
- パブリッシュ可能： はい
- 実行可能ファイル： はい
- 関連情報: 更新セットを使用したワークフローの移動

トラブルシューティング

ワークフローは、ワークフローが公開されたときにのみ更新セットに追加されます。このバリデータは、次のいずれかの条件が存在する場合に警告を発行します。

- 公開されたサブフローは、親ワークフローとは異なる更新セットにあり、その更新セットは進行中です。
- サブフローは、現在のユーザーとは異なる更新セットで作業している別のユーザーによってチェックアウトされます。

> **注:**
> このバリデーターは、クローズされた更新セットを検索しません。進行中の更新セット、または異なる更新セットで作業しているユーザーにチェックアウトされている現在のワークフローで使用されているすべてのサブフローの更新セットのみを表示します。

例

以下は、2人のユーザーが異なる更新セットのワークフロー間で依存関係を作成する、アットリスクの開発シナリオの例です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ユーザーA：

1. セットAを現在のアップデートセットに設定します。
2. ワークフローAをチェックアウトします。
3. 戻り値を変更します。 文字列ワークフローAをaに入力します。 リファレンス/ユーザータイプ。
4. ワークフローAを発行し、更新セットAにエントリを引き起こします。

ユーザーB：

1. アップデートセットBを現在のアップデートセットに設定します。
2. ワークフローBをチェックアウトします。
3. サブフローとしてワークフローAを含みます。
4. Workflow Aのユーザー参照戻り値を承認割り当てとして使用します。
5. ワークフローBを発行し、Update Set Bにエントリします。

リスク

- ユーザーBは、ワークフローAの古いバージョンを持つ別のインスタンスに更新セットBを移動します。戻り値は、ワークフローBの結果が開発時にテストされた結果と異なる原因となるユーザー参照ではありません。
- ユーザーBは、ワークフローAのバージョンを持たない新しいインスタンスに更新セットBを移動します。ワークフローBは実行時に検証エラーが発生し、実行できません。ログエントリは、現在のレコードのワークフローログに追加されます。

可能な解決策

ソリューション 1

同じ更新セットを使用して、親ワークフローとすべての従属ワークフローを一緒に新しいインスタンスに移行します。

1. 更新セットを、新しいインスタンスに移行するセットに設定します。
2. 含める必要があるワークフローをチェックアウトして再公開します。このアクションにより、現在の更新セットにエントリが強制的に挿入されます。
3. すべての依存関係の更新セットを完了します。
4. 更新セットをローカルインスタンスに移行するための標準的な手順に従います。

ソリューション 2

更新セット間で依存ワークフローを移動します。

1. 移行するメインワークフローを含む更新セットを特定します。
2. システムアップデートセット>ローカル更新セット に移動します。
3. メインワークフローへの依存関係を含む更新セットを検索して選択します。
4. 顧客の更新の中に移動するサブフローのワークフローバージョンを選択します。
5. アップデートセットフィールドの中に親ワークフローを含む更新セットを選択します。このフィールドがCustomer Updateフォームにない場合は、フォームを構成してフィールドを追加します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

6. [更新] をクリックすると、ベースシステムは従属サブフローを選択された更新セットに移動します。
7. ステップ4-6を繰り返して、従属サブフローを親フロー更新セットに追加します。

ValidateUpdateSetParentDependencies

ザ **ValidateUpdateSetParentDependencies** バリデーターは、現在のワークフローをサブフローとして呼び出すすべてのワークフローを識別し、進行中の別の更新セットでこれらの親ワークフローのいずれかが編集されているかどうかを判断します。

この警告は、このワークフローと、このワークフローに依存する1つ以上のワークフローが、追加の労力なしに別のインスタンスに同時に展開されないように積極的に変更されていることを通知します。

検証の要約

- リスク： 親ワークフローが1つの更新セットで編集され、その従属サブフローが別のワークフローで編集されている場合、2つのワークフローは異なるインスタンスに移動されたときに互換性がない場合があります。共通または期待値の編集などの独立した変更を行うと、2つのワークフローが互換性がなくなります。
- 重大度： 警告
- 有効な結果： 有効
- 有効なメッセージ： Update Setの依存関係の問題は見つかりませんでした。
- 無効な結果： 無効
- 無効なメッセージ： このワークフローには、異なる更新セットに属する依存ワークフローがあります。
- 推奨処置： 両方のワークフローを同じ更新セットに変更して展開します。個別の更新セットで依存関係を変更する必要がある場合は、次のいずれかの方法を使用します。
  - すべての更新セットが同時に移行されることを確認します。
  - メインフローアップデートセットを展開する前に、そのアップデートセットを完了するように設定する前に、依存関係を1つのアップデートセットにマージします。
- パブリッシュ可能： はい
- 実行可能ファイル： はい
- 関連情報: 更新セットを使用したワークフローの移動

トラブルシューティング

ワークフローは、ワークフローが公開されたときにのみ更新セットに追加されます。このバリデータは、次のいずれかの条件が存在する場合に警告を発行します。

- 公開されたサブフローは、親ワークフローとは異なる更新セットにあり、その更新セットは進行中です。
- サブフローは、現在のユーザーとは異なる更新セットで作業している別のユーザーによってチェックアウトされます。

注:
このバリデーターは、クローズされた更新セットを検索しません。進行中の更新セットまたは現在のワークフローを呼び出すすべての親ワークフローの更新セットのみを表示し、異なる更新セットで作業しているユーザーにチェックアウトされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例

以下は、2人のユーザーが異なる更新セットのワークフロー間で依存関係を作成する、アットリスクの開発シナリオの例です。

ユーザーA：

1. セットAを現在のアップデートセットに設定します。
2. ワークフローAをチェックアウトします。
3. 戻り値を変更します。 文字列ワークフローAをaに入力します。 リファレンス/ユーザータイプ。
4. ワークフローAを発行し、更新セットAにエントリを引き起こします。

ユーザーB：

1. アップデートセットBを現在のアップデートセットに設定します。
2. ワークフローBをチェックアウトします。
3. サブフローとしてワークフローAを含みます。
4. Workflow Aのユーザー参照戻り値を承認割り当てとして使用します。
5. ワークフローBを発行し、Update Set Bにエントリします。

リスク

- ユーザーBは、ワークフローAの古いバージョンを持つ別のインスタンスに更新セットBを移動します。戻り値は、ワークフローBの結果が開発時にテストされた結果と異なる原因となるユーザー参照ではありません。
- ユーザーBは、ワークフローAのバージョンを持たない新しいインスタンスに更新セットBを移動します。ワークフローBは実行時に検証エラーが発生し、実行できません。ログエントリは、現在のレコードのワークフローログに追加されます。

可能な解決策

ソリューション 1

同じ更新セットを使用して、親ワークフローとすべての従属ワークフローを一緒に新しいインスタンスに移行します。

1. 更新セットを、新しいインスタンスに移行するセットに設定します。
2. 含まれる必要があるワークフローを確認して再公開します。

   注:
   このアクションは、現在の更新セットにエントリを強制します。

3. すべての依存関係の更新セットを完了します。
4. 更新セットをローカルインスタンスに移行するための標準的な手順に従います。Update Sets の詳細については、「システムアップデートセット」を参照してください。

ソリューション 2

更新セット間で依存ワークフローを移動します。

1. 移行するメインワークフローを含む更新セットを特定します。
2. 移動先 システムアップデートセット > ローカル更新セット.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

3. メインワークフローへの依存関係を含む更新セットを検索して選択します。
4. 顧客の更新の中に移動するサブフローのワークフローバージョンを選択します。
5. アップデートセットフィールドの中に親ワークフローを含む更新セットを選択します。このフィールドがCustomer Updateフォームにない場合は、フォームを構成してフィールドを追加します。
6. [更新] をクリックします。ベースシステムは、従属サブフローを選択された更新セットに移動します。
7. ステップ4-6を繰り返して、親フロー更新セットに従属サブフローを追加します。

ValidateInputVarUpdateSetDependencies

ValidateInputVarUpdateSetDependenciesバリデーターは更新セットを調べて、特定のワークフローのワークフロー入力変数が現在進行中の更新セットとは異なる更新セットで削除されていないことを確認します。

検証の要約

- リスク： ワークフローとその入力変数は、1つの更新セットで一緒に移動されません。入力変数の削除は、別の更新エントリに取り込まれます。これらの2つのエントリが同じ更新セットにない場合、ワークフローの実行が不安定になる可能性があります。
- 目的： このワークフローに属する入力変数が別の更新セットで削除されたかどうかを確認します。
- 重大度： 警告
- 有効な結果： 有効
- 有効なメッセージ： 入力変数更新セットの依存関係の問題が見つかりませんでした。
- 無効な結果： 無効
- 無効なメッセージ： 削除され、別の更新セットに記録された入力変数があります。
- 推奨処置： 削除がワークフローと分離されていない場合は、両方の更新セットが新しいインスタンスに同時にコミットされていることを確認するか、両方のペイロードを単一の更新セットにマージします。
- パブリッシュ可能： はい
- 実行可能ファイル： はい
- 関連情報: 更新セットを使用したワークフローの移動

トラブルシューティング

ワークフロー入力変数は、 顧客の更新現在のユーザーの更新セット内の関連するリストこのバリデータは、現在のユーザーの更新セット以外の更新セットでワークフロー入力の削除が発生したときにユーザーに報告します。

バリデーターがこの警告を出したとき、入力変数の削除の指示に従ってください

ValidateWorkflowEndStages

ザ **ValidateWorkflowEndStages** バリデータは、ステージのあるワークフローで、ワークフローの終了アクティビティが完了または完了という名前のステージを持つことを確認します。

ワークフローに関連付けられたステージがあるが、終了アクティビティで完了したステージがない場合、ステージインジケータはワークフローが完了したことを示しません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

検証の要約

- リスク： ステージインジケータはワークフローが完了したことを表示しません。
- 重大度： 警告
- 有効な結果： 有効
- 有効なメッセージ： ワークフローの終了ステージは有効です。
- 無効な結果： 無効
- 無効なメッセージ： 無効なステージ「S」で検出されたアクティビティAを終了します。
- 推奨処置： これが仕様でない場合は、適切な変更を行います。
- パブリッシュ可能： はい
- 実行可能ファイル： はい
- 関連情報: ワークフローアクティビティ

トラブルシューティング

終了アクティビティのワークフローを確認します。このアクティビティで完了または完了という名前のステージが割り当てられていることを確認します。

ValidateWorkflowStageColumn

ValidateWorkflowStageColumn バリデーターは、ワークフローのステージ・フィールド（ステージ列）が正しくないか、または使用できないときに、それを検出して報告します。

検証の要約

- リスク： ステージインジケーターが適切な情報を表示しないことがあります。
- 重大度： 警告
- 有効な結果： 有効
- 有効なメッセージ： ワークフローのステージ値は有効です。
- 無効な結果： 警告
- 情報の概要： ステージの警告が見つかりました。
- 無効なメッセージ：
  - テーブルTにはCという名前の列はありません。
  - テーブルTのワークフローにはステージがありますが、ステージの列はありません。
  - 表Tはステージ列「C」を有するが、アクティビティによってステージが設定されていない。
  - テーブルTのワークフローには、タイプ=ワークフローではないステージの列「C」があります。
- 推奨処置： これが仕様でない場合は、適切な変更を行います。
- パブリッシュ可能： はい
- 実行可能ファイル： はい
- 関連情報：ワークフローアクティビティ、ワークフローのステージ

トラブルシューティング

ステージの列を確認するには：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. ワークフローを開き、チェックアウトします。
2. メニューアイコンをクリックしてワークフローバージョンのプロパティダイアログを開き、 プロパティ を選択します。
3. ステージタブまたはセクションを表示します。
4. 割り当てられたステージの列が、実際にワークフローが関連付けられているテーブルの列であることを確認します。
5. 列がtype = workflowであることを確認します。

ヒント：ステージの列は選択リストであってはなりません。ワークフローエンジンの外部でその列の値を変更しても、ステージ状況が安全に追跡されるわけではないため、リストはフォームビューで読み取り専用になります。

ValidateWorkflowStateValues

ValidateWorkflowStateValues バリデーターは、正確性のためにワークフロー アクティビティのいくつかの段階の側面をチェックします。

このバリデータには複数のエラーメッセージがあります。

検証の要約

- リスク： ステージインジケーターが適切な情報を表示しないことがあります。
- 重大度： 警告。
- 有効な結果： 有効です。
- 有効なメッセージ： ワークフローのステージ値は有効です。
- 無効な結果：無効。
- 警告の概要： ステージの警告が見つかりました。
- 無効なメッセージ：
  - 空の名前のステージは許可されません。
  - 空の値は許可されていません。
  - 同じ名前のステージを複数持つことはできません: x
  - 同じ値を持つステージを複数持つことはできません：y
- 推奨処置： これが仕様でない場合は、適切な変更を行います。
- パブリッシュ可能：はい。
- 実行可能ファイル： はい
- 関連情報：ワークフローアクティビティ

トラブルシューティング

このバリデータのトラブルシューティングを行うには、次の手順を実行します。

1. ワークフローを開き、チェックアウトします。
2. ワークフローのステージのリストを開くには、メニューアイコンを選択し、[ステージの編集] を選択します。
3. 名前と値を確認します。

   名前と値が一意であり、空でないことを確認してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. 同じステージ名または値が複数回出現する場合は、いずれかの行を削除します。ワークフローを実行し、削除されたステージを使用したアクティビティのステージを再割り当てすることが非常に重要です。



ヒント：どのアクティビティがどのステージを割り当てるかのリストを作成します。

ワークフローコンセプト

ワークフローエディタを使用して、多くのことを行うことができます。

重要:
Zurich リリースの時点で、新規顧客は、ServiceNow, Inc. によって作成および公開された従来のワークフローを受信しなくなります。従来のワークフロー機能はすべて ワークフロースタジオ コンテンツに置き換えられました。以前のバージョンからアップグレードした顧客のみが、既存の従来のワークフローを使用および編集できます。すべての顧客が従来のワークフローを作成できますが、代わりに ワークフロースタジオ を使用してプロセス自動化コンテンツを作成することを強くお勧めします。ワークフロースタジオにのみ新機能と拡張機能が提供されます。

- コアアクティビティを変更し、条件を終了します。
- カスタムアクティビティを作成し、他のワークフローのためにデータを再利用します。

  「オーケストレーションアクティビティデザイナー」を参照してください。
- ServiceNowストアからアクティビティパックをダウンロードし、アップロード用のパックを作成します。
- ワークフローをグラフィカルに編集します。
- ワークフローアクティビティ間の移行を定義します。
- ワークフローに対応するテーブルについては、ビジネスルールをカスタマイズします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 段階的にワークフローの進捗状況を要約します。
- ワークフローを検証して潜在的な問題を特定します。
- 他のユーザーが使用できるよう、ワークフローを公開します。
- 複数のテーブルを直接変更することなく編集できます。

ワークフローバージョン

ユーザーがシステムの他のユーザーに影響を及ぼすワークフローを変更できないようにするには、ワークフローを編集する前にチェックアウトする必要があります。

一度に1人のユーザーしかワークフローをチェックアウトできません。ワークフローがチェックアウトされると、変更はワークフローをチェックアウトしたユーザーにのみ適用されます。他のユーザーは、公開されたワークフローを引き続き使用できます。変更が完了したら、ワークフローを公開してすべてのユーザーが使用できるようにします。

注:
各ワークフローには一意のsys_idがあるため、異なるワークフローに同じ名前を付けることができます。これは通常、異なる企業のユーザーが異なるドメインに属しているため、お互いのワークフローを見ることができないドメインセパレーション環境で期待されています。しかし、これは他の環境で混乱を招く可能性があります。一般に、ワークフロー設計者が間違ったワークフローを変更しないように、各ワークフローに一意の名前を付けます。

既存のワークフローの新しいバージョンが公開されると、その変更はワークフローコンテキストの実行には適用されません。現在実行中のワークフローコンテキストは、ワークフローの開始時に使用可能だったワークフローバージョンを使用して継続します。次回ワークフローが実行されるときに、更新された公開バージョンが使用されます。

ワークフローのスコープ

ワークフローアプリケーションスコープは、ワークフロー内の情報、特にそのワークフロー内のアクティビティに含まれるデータに対するアプリケーションのアクセス権を決定します。

ワークフローが作成されると、ログインしたユーザーの歯車メニューからアプリケーションスコープが継承されます。このスコープは、ワークフローエディタでは変更できません。ワークフローの実行時には、このスコープで実行され、ワークフローのアクセシビリティ設定ですべてのスコープ（パブリック）へのアクセスが許可されている場合にのみ、別のアプリケーションから呼び出すことができます。それ以外の場合、ワークフローのアプリケーションスコープはアプリケーション専用です。

注:
*If*アクティビティの高度なスクリプトなど、ワークフローエディタで作成されたスクリプトは、ワークフローのスコープ内で実行されます。ベースシステムまたはオーケストレーションで提供されるすべてのコアアクティビティは、ワークフローの範囲内で実行されます。

カスタムアクティビティは、ワークフローと異なる場合でも、独自のスコープで実行されます。カスタムアクティビティの範囲は、プライベートまたはパブリックにすることができます。スコープを持つカスタムアクティビティ内で実行されるスクリプトは、そのアクティビティのスコープ内にある外部アーティファクトまたは任意のスコープで実行するように設定されたアーティファクトにのみアクセスできます。逆に、外部アーティファクトが同じスコープ内で実行されている場合は、外部アーティファクトはそのプライベート アクティビティ内のスクリプトにのみアクセスできます。パブリック スコープを持つアクティビティは、任意のアプリケーション スコープ内の外部アーティファクトを操作できます。

パブリック アプリケーション スコープを持つワークフローの一部としてプライベート アクティビティを使用できます。これらのアクティビティは、ワークフローの外部に到達すること、またはワークフローの外部から到達することから保護されます。カスタムアクティビティのアプリケーションスコープの設定の詳細については、該当するアクティビティテンプレートのフィールド説明テーブルを参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注:
ServiceNowストアにアップロードされたカスタムアクティビティは、すべてのアプリケーションスコープからアクセスできるように設定する必要があります。

ワークフローのスコープの制限

パブリックおよびプライベートアプリケーションの適用範囲にはいくつかの制限があります。

実行時には、すべてのアプリケーションスコープからアクセスできるように設定されている限り、公開スコープのワークフローは他のアプリケーションリソースにアクセスできます。プライベートアプリケーションスコープ内のプライベートスコープのワークフローは、そのスコープ専用のリソースにのみアクセスできます。スコープのアクセス境界のために、スコープされた他のリソースを呼び出す非公開スコープのワークフローは、返された結果を待つ間に例外またはハングしたアクティビティで失敗します。これは、これらの共通グローバルリソースを呼び出すときに発生します。

- ECC キュー
- タスク
- Approvals
- イベント
- SLAタイマー
- タイマー
- スクリプトインクルード
- ビジネスルール
- ワークフロー API

ワークフローを設計する際には、展開前にすべてのリソースの可視化とアクセシビリティを検証します。

「 アプリケーションスコープ 」を参照してください。

ワークフローのスコープを構成する方法については、 ワークフローのプロパティ を参照してください。

ドメインセパレーションと ワークフロー

ドメインセパレーションは、ワークフロー アプリケーションでサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル：標準*

- ベーシックレベルを含みます。
- ビジネスロジック：サービスプロバイダーによって顧客ごとにプロセスを作成または変更できます。ユースケースには、単一のインスタンスでの複数のサービスプロバイダー顧客によるアプリケーションの正しい使用が反映されています。
- インスタンスの所有者は、特定のアプリケーションに期待される通りに、テナントごとに MVP ビジネスロジックとデータパラメーターを設定できる必要があります。

ユースケース：アドミニストレーターには、あるテナントではレコードを閉じる際にコメントを残すことを必須にし、別のテナントでは必須にしない機能が必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

概要

ドメインセパレーションが有効な場合、ワークフローおよびワークフローアクティビティは、そのドメインをパブリッシュまたは作成するユーザーのドメインを継承します。

ワークフロー アプリケーションでのドメインセパレーションの機能の仕組み

ワークフローは複数のテーブルで管理されますが、ドメインセパレーション機能には次の表のみが使用されます。

- ワークフロー**[wf_workflow]**とワークフローバージョン**[wf_workflow_version]**：委任管理 や プロセス分離に使用されます。
- ワークフローコンテキスト**[wf_context]**：ドメインセパレーションの理解 に使用されます。

注:
ワークフローバージョンテーブル[wf_workflow_version]テーブルにドメインフィールドが含まれていません。ワークフローバージョンレコードは、親ワークフローレコードからドメインを継承します。

ワークフローエディタは、ワークフロー名の後のタイトルバーにワークフローのドメインを表示します。

ワークフローエディタ



関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

ワークフローと委任管理

委任された管理により、子ドメインはドメイン階層の上位からのワークフローを継承し、必要に応じてドメイン固有のバージョンで上書きすることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークフローと委任管理



ワークフロー[wf_workflow]およびワークフローバージョン[wf_workflow_version]テーブルのワークフローレコードはプロセスと見なされます。子ドメイン内のユーザーは、親ドメインからワークフローをチェックアウトできますが、コピーはできません。子ドメインのユーザーが親ドメインからワークフローをチェックアウトすると、そのユーザーのドメインにワークフローのバージョンが作成されます。この新しいバージョンは、ワークフロー[wf_workflow]テーブルの一意のレコードです。ユーザーがこの新しいワークフローを公開すると、子ドメインの他のユーザーは新しいワークフローを使用します。これにより、親ドメインのワークフローがオーバーライドされます。親ドメインの元のワークフローは、子ドメインのユーザーには表示されなくなりました。

たとえば、管理対象サービスプロバイダ（MSP）は、ACMEとInitechを含む複数の企業のITSMサービスを1つのインスタンスでホストします。アドミニストレーターとして、MSPは、すべてのドメインに適用される変更要求 - 緊急のワークフローを作成します。これは、ドメイン階層内の最高のドメインであるTOPドメインで作成されたためです。このワークフローは、グローバル変更要求 - 緊急ワークフローをオーバーライドし、緊急変更要求にCAB承認グループの承認が必要であることを指定します。委任された管理のため、階層内のすべてのドメインがこのワークフローを認識して使用します。ここで、ACMEドメインが、緊急変更要求が緊急CAB承認グループの承認を必要とする場合、異なる承認ポリシーが必要であるとします。MSPは、ACMEドメインに別のバージョンの変更要求 - 緊急ワークフローを作成します。このワークフローは、TOPドメインのバージョンを上書きし、ACMEドメインのユーザーにのみ適用されます。

ワークフローのアクセス許可

ユーザーが新しいワークフローを開始すると、そのユーザーのドメインと認証情報でワークフローが実行されます。

ワークフローは、承認または拒否を待つ承認アクティビティなど、アクティビティがワークフローを待機させるまで、ユーザーのドメインと認証情報を保持します。ユーザーが要求を承認するなど、停止したワークフローが再開されると、ワークフローは承認ユーザーの認証情報を使用しますが、元のユーザーのドメイン内で引き続き実行されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークフローとデータ分離

データ分離は、ワークフローコンテキストを、ワークフローの同じドメイン内にあるか、または親ドメインのメンバであるユーザに制限します。

ワークフローとデータの分離



Workflow Contexts [wf_contexts]テーブル内のワークフローレコードは、データと見なされます。データ分離は、ワークフローコンテキストを、ワークフローの同じドメイン内にあるか、または親ドメインのメンバであるユーザに制限します。親ドメインのユーザーは、子ドメインの実行中のワークフローを見ることができますが、子ドメインのユーザーは親ドメインの実行中のワークフローを見ることができません。必要に応じて、アドミニストレーターは可視化を使用するか、ドメインを含むことで、ドメイン固有のデータを見ることができるユーザーを拡大することができます。

たとえば、ACMEユーザーがサービスカタログから何かを要求すると、ACMEドメインにサービスカタログ要求ワークフローコンテキストが作成されます。同様に、Initechユーザーからのサービスカタログ要求は、Initechドメインにワークフローコンテキストを作成します。TOPドメイン内のMSPユーザーは、ACMEドメインとInitechドメインの両方の親ドメインであるため、両方のワークフローコンテキストを表示できます。ただし、ACMEまたはInitechのユーザーがログインすると、データの分離により、互いのサービスカタログ要求が表示されなくなります。各ワークフローコンテキストには、要求されたアイテムや要求の承認履歴など、そのドメインに固有のデータが含まれているため、これは正常な動作です。

ワークフローエンジン操作命令

ワークフローエンジンは、ビジネスルールおよびデータベース操作に関連して事前定義された順序で実行されます。一般的な公開ワークフローをキャッシュしてパフォーマンスを向上させます。

バスの後に走ります。 ルール実行ワークフロープロパティは、ワークフローがデフォルトか保留かを定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

下の図は、操作のワークフローエンジンの順序、およびデフォルトフローと保留フローが実行されたときの順序を示しています。エンジン操作順序のより一般的な概要については、「スクリプトとエンジンの実行順序」を参照してください。

ワークフローエンジンの注文図



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークフローキャッシング

ワークフローエンジンは、頻繁に使用される公開ワークフローをキャッシュして、パフォーマンスを向上させます。

キャッシングは、ワークフローごとのデータベースクエリの数を大幅に削減します。デフォルトでは、エンジンは最大300個のユニークなワークフローバージョンをキャッシュします。キャッシュサイズがJava仮想マシン（JVM）ヒープサイズを超えることはできないため、非常に大きなワークフローをキャッシュすると、この数が減少する可能性があります。

キャッシュされたワークフロー バージョンの最大数を変更するには、次に移動します: ワークフロー > アドミニストレーション > プロパティ をクリックし、「 **LRU** キャッシュに同時に保持されるモデルの最大数 (*glide.workflow.model.cache.max*)」プロパティの値を変更します。変更を適用するには、このプロパティを変更した後でインスタンスを再起動する必要があります。

Workflow テーブル

柔軟性を最大限に高めるために、ワークフローはさまざまなテーブルに情報を格納します。

通常、ワークフロー情報を含むテーブルは 1 つ 1 つ編集されません。代わりに、ワークフローエディタを使用してワークフローを編集します。参考のため、以下のリストが提供されています。

Workflow テーブル

テーブル	説明
ワークフロー	
列レンダラー [column_renderer]	ステージの列のレンダラーウィジェット。ステージレンダラーはUIマクロとしてJellyで書かれています。デフォルトはWorkflow-Drivenです。ほとんどのワークフロー関連のステージシナリオをカバーしています。
バージョン [wf_versionable]	要素定義[wf_element_activity]の異なるバージョンを追跡します。
Workflow [wf_workflow]	ワークフローのプライマリレコード。
ワークフローバインディング[wf_workflow_binding]	ワークフローの履歴とトリガーレコード。ワークフローバインディングレコードは、関連付けられたワークフローコンテキストレコードが削除されたときに、ワークフローを再度実行することを防止します。
ワークフローコンテキスト	ワークフローの個々のインスタンスが使用されています。
ワークフロー実行 [wf_workflow_execution]	グローバルで実行されるワークフロー用の合成「現在の」レコード。
ワークフローインスタンス [wf_workflow_instance]	サブフローへのワークフローの接続。
ワークフロー バージョン [wf_workflow_version]	ワークフローの特定のバージョン。公開されたバージョンまたはチェックアウトされたバージョン。
アクティビティ	
アクティビティデザイナー [wf_element_activity]	アクティビティ定義
アクティビティ変数 [wf_activity_variable]	アクティビティの変数。
ワークフローアクティビティ	ワークフローで使用されているアクティビティ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Workflow テーブル (続く)

テーブル	説明
ワークフローアクティビティ定義	ワークフローで使用できるアクティビティの定義。
アクティビティ実行ワークフロー	アクティブなコンテキストで実行されるアクティビティの個々のインスタンス。
ワークフローコンポーネント	
要素プロバイダ [wf_element_provider]	カスタムアクティビティのテンプレート定義。
グループ承認 [sysapproval_group]	グループレベルの承認。
変数[item_option_new]	
ワークフロー条件	ワークフローで定義されたすべての条件。
ワークフロー要素定義	アクティビティー定義の親表。
ワークフロー予定ランタイム構成	完了したワークフローの実行時パフォーマンスデータ。
ワークフロー待機コマンド	現在実行中のワークフローの一時的な内部ストレージ。
ワークフロー SC 変数	ワークフローのサービスカタログ変数。
ワークフロースケジュール [wf_workflow_schedule]	特定のワークフローを実行する時間の定義。
ワークフローのタイミング [wf_workflow_timing]	ワークフローのタイミングパフォーマンスデータ。
ワークフロー移行	定義されたすべての遷移がワークフロー内にあります。
履歴	
ワークフローアクティビティ履歴	実行された活動の履歴。
ワークフローログエントリー	ワークフローのすべてのイベントと履歴。
ワークフロー移行	実行された遷移の履歴。
ステージ	
ステージデフォルト [wf_stage_default]	使用するテーブルのデフォルトステージフィールドの定義。
ステージセット	複数のワークフローのワークフローステージを設定するために使用できるステージの名前付きセット。
ステージセットエントリ [stage_set_entry]	名前付きステージセットに属するステージ。
テーブルのステージセット	テーブルに設定されたステージの関係を定義し、テーブルの新しいワークフローが作成されるときにステージセットをデフォルトステージとして使用できるようにします。これはwf_default_stageテーブルを置き換えるもので、クリックすると表示されるビューですデフォルトステージ（テーブル別） メニューに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Workflow テーブル (続く)

テーブル	説明
ワークフローステージ [wf_stage]	ワークフローで使用されるステージの定義。

ワークフロー管理

ユーザーの希望通りにワークフローをカスタマイズできます。

ワークフロー ロール

ワークフローを使用するには、特定のロールが必要です。

重要:
Zurich リリースの時点で、新規顧客は、ServiceNow, Inc. によって作成および公開された従来のワークフローを受信しなくなります。従来のワークフロー機能はすべて ワークフロースタジオ コンテンツに置き換えられました。以前のバージョンからアップグレードした顧客のみが、既存の従来のワークフローを使用および編集できます。すべての顧客が従来のワークフローを作成できますが、代わりに ワークフロースタジオ を使用してプロセス自動化コンテンツを作成することを強くお勧めします。ワークフロースタジオにのみ新機能と拡張機能が提供されます。

サブスクリプション管理の詳細については、「Managing per-user subscriptions in Subscription Management」を参照し、アカウント担当者にお問い合わせください。

ワークフロー ロール

ロール タイトル [名前]	説明
アクティビティ作成者 [activity_creator]	カスタム ワークフロー アクティビティの作成および編集、カスタムアクティビティ データの再利用、ServiceNow Store からダウンロードしたアクティビティパックの管理を行います。
Web サービスアドミニストレーター [web_service_admin]	オーケストレーションアクティビティデザイナーで REST および SOAP メッセージにアクセスして使用します。REST Web サービスと SOAP Web サービステンプレートを使用するカスタムアクティビティを作成および編集します。
ワークフローアドミニストレーター [workflow_admin]	グラフィカルワークフローをチェックアウト、作成、編集、公開、および削除します。 **警告:** ワークフロースクリプトアクティビティはアクセス制御をバイパスしてすべてのテーブルとデータベース操作に対するアクセス権を付与するため、このロールをユーザーに付与することはユーザーに admin ロールを付与することと同等です。スクリプトアクティビティはアプリケーションスコープ設定はバイパスしません。
ワークフロー作成者	グラフィカルなワークフローをチェックアウト、作成、編集、および削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークフロー ロール (続く)

ロール タイトル [名前]	説明
[workflow_creator]	⚠ 警告: ワークフロースクリプトアクティビティはアクセス制御をバイパスしてすべてのテーブルとデータベース操作に対するアクセス権を付与するため、このロールをユーザーに付与することはユーザーに admin ロールを付与することと同等です。スクリプトアクティビティはアプリケーションスコープ設定はバイパスしません。
ワークフロー公開者 [workflow_publisher]	強制チェックアウトオプションを使用してチェックアウトし、グラフィカルなワークフローを検証、公開、および削除します。

ワークフローコンテキストの管理

ワークフローコンテキストは、新しいレコードを最新のレコードとして使用して、ワークフローで定義されたアクティビティと移行を実行します。

ServiceNow のワークフローでは、実行中のワークフローをワークフローコンテキストと呼んでいます。ワークフローコンテキストには、ワークフローコンテキスト レコード内のプロセス全体の状態が保持されます。ワークフローコンテキストには、一連の関連リストで実行する個々のアクティビティの状況が保持されます。これらのリストには、現在実行中のアクティビティの状況、終了したアクティビティの結果、およびワークフローがプロセス モデルを実行した実行パスが保持されます。

ワークフローコンテキスト キャンバスでは、ワークフローがプロセス モデルを実行するときの実行パスが視覚的に表現されます。各アクティビティ (完了、実行、キャンセル、エラー) の状態は、カラー パレットを使用して表されます。実行されたパスは青で表されます。実行されていないパスはグレーで表されます。アクティブなワークフローコンテキスト、履歴ワークフローコンテキスト、およびその中のアクティビティは、ワークフロー アプリケーション メニューの [ライブワークフロー] セクションを使用して表示できます。

ワークフローコンテキストの表示

ワークフローコンテキストは 2 ヵ所で表示できます。

- ワークフローを利用しているタスクのフォームにあるワークフローコンテキスト関連のリンクから
- に移動する ワークフロー > すべてのコンテキスト をクリックし、アクティブなコンテキストを選択します。

ワークフローの進行状況の表示

ワークフローコンテキスト フォーム上の 2 つの関連リンクを使用すると、ワークフローの進行状況をさまざまな形式で表示できます。

- [タイムラインを表示] では、ワークフローコンテキストがタイムラインとして表示されます。
- [ワークフローを表示] では、ワークフローコンテキストがグラフィカル ワークフロー エディタに表示されます。

グラフィカル インターフェイス

グラフィカル ワークフローエディター インターフェイスでワークフローコンテキストを表示するには、ワークフローコンテキスト レコードまたは現在のレコードのいずれかから [ワークフローを表示] リンクをクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ワークフローを表示



右上隅には次の 2 つのコントロールがあります。

	ワークフローコンテキストをリフレッシュします。
	ワークフローで使用される色のキーを表示し、アクティビティと移行の状態を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

(続く)



自動翻訳

実行順序

個々のアクティビティの実行順序を確認するには、ワークフローコンテキストのグラフィカルビューでツールヒント テキストを表示します。

メンテナンス ワークフロー > ライブワークフロー > アクティブなコンテキスト または 「すべてのコンテキスト」**(All Contexts)** で、調べるコンテキストを開きます。[ワークフローを表示] をクリックし、完了したアクティビティまたは実行中のアクティビティをポイントします。ツールチップには、エラー データ、実行時間、およびワークフローでアクティビティが実行される順序が表示されます。このデータは、エラー状態のアクティビティのトラブルシューティングに役立ちます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

実行順序ワークフロー



ワークフローのキャンセル

ワークフローをキャンセルすると、ワークフローの実行が停止され、ワークフローコンテキストの状態がキャンセルに設定されます。実行中のワークフローをキャンセルするには、*cancelContext(context)* スクリプトを使用します。onCancelスクリプトを定義して、未解決のワークフロー アクティビティをクリーンアップすることができます。

始める前に
必要なロール： admin または workflow_admin

このタスクについて
ワークフローをキャンセルすると、ワークフローエンジンにキャンセルコマンドを挿入することによって、ワークフローの正常な停止が試みられます。

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > アクティブなコンテキスト.
2. ワークフローコンテキストレコードを選択します。
3. フォームレイアウトを設定して、 [キャンセル時のスクリプト] フィールドをフォームに追加します。
   フォームレイアウトの構成の詳細については、「Configuring the form layout」を参照してください。
4. [キャンセル] 関連リンクを選択します。
   確認メッセージが表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳



5. **[OK]** をクリックします。
   ワークフローエンジンは、ワークフローを正常にキャンセルしようとします。



ワークフローがキャンセルコマンドに応答しない場合、 [キャンセルの強制 (Force Cancel)] オプションが表示されます。



6. [キャンセルの強制] をクリックしてワークフローがアクティブに実行しているスレッドを中断するか、 [待機を続ける] をクリックしてワークフローが正常にキャンセルされるの待ちます。

> ⚠ 警告:
> 可能な限り、ワークフローが正常にキャンセルされるようにします。ワークフローを強制的にキャンセルすると、関連するワークフローやスクリプトが未解決の状態のままになる可能性があります。キャンセル時のスクリプトを使用して、キャンセルされたワークフローから未解決のアーティファクトをクリーンアップすることができます。

cancelContext(context) スクリプトによるワークフローのキャンセル

実行中のワークフローをキャンセルするには、*cancelContext(context)* スクリプトを使用します。このスクリプトは、イベントに応答してワークフローをキャンセルする必要がある場合や、ユーザーが手動でワークフローをキャンセルする必要がある場合に役立ちます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
詳細については、「Workflow - cancelContext(GlideRecord context)」を参照してください。

キャンセル時のスクリプトの定義

ワークフローをキャンセルすると、レコードやスクリプトが未解決の状態のままになる可能性があります。たとえば、サービスカタログワークフローをキャンセルすると、カタログアイテムが要求しているユーザーのカートに残ることがあります。アドミニストレーターは、ワークフローがキャンセル状態に移行するときに実行されるキャンセル時のスクリプトを指定できます。このスクリプトは、ユーザーに通知したり、情報を記録したり、ワークフローアクティビティ内で実行されるスクリプトの状態を解決したりすることができます。ワークフローコンテキストの sys_id は、このスクリプトで context_sys_id 変数を使用して使用できます。

このタスクについて
キャンセル時のスクリプトは、グローバルスコープから非同期で実行されます。インスタンスの作業負荷によって、キャンセル時のスクリプトがスケジュールされて実行されるタイミングが決まります。

重要:
グローバルスコープからキャンセル時のスクリプトは実行されるため、このスクリプトがスコープ付きスクリプトインクルードを呼び出したり、実行することはできません。

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > ワークフローバージョン.
2. チェックアウトしたワークフロー バージョンを選択します。
   チェックアウトされていないワークフロー バージョンは編集できません。
3. [キャンセル時のスクリプト] フィールドを編集します。
   このフィールドを追加するためにフォームを構成しなければならない場合があります。
4. [更新] をクリックします。

Example:
このサンプル スクリプトは、要求アイテムの [sc_req_item] レコードに、その要求のワークフローがキャンセルされたことを示すコメントを追加します。

```
var grContext = new GlideRecord("wf_context");
grContext.get(context_sys_id);
var grReq = new GlideRecord("sc_req_item");

// The current record may not exist, make sure it exists before modifying it.
if (grReq.get(grContext.id)) {
   grReq.comments = "The workflow processing this item was Canceled. Contact your system
 administrator for further information.";
   grReq.update();
}
```

ワークフローのスケジュール設定

条件に基づいて実行するだけでなく、スケジュール済みジョブと同様に、ワークフローを特定の時間に実行するようにスケジュールすることもできます。

スケジュール設定済みワークフローは、現在のレコードが定義されないため、テーブル内の特定のレコードに対しては実行されません。この動作のため、タスクの作成またはカタログタスクなど、現在のレコードに依存する特定のアクティビティは、スケジュール設定済みワークフローでは使用できません。ワークフローでこれらのアクティビティのいずれかが必要な場合、スケジュール済みワークフ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ローを使用する代わりにワークフローを開始するレコードを挿入するスケジュール済みジョブを使用することを検討してください。

ワークフローをスケジュールするには、次に移動します: ワークフロー > ワークフロースケジュールをクリックし、[新規] をクリックします。次のフィールドにデータが入力されます。

フィールド	説明
名前	スケジュール済みワークフローの一意の名前です。
Workflow	指定した日付、時間、または間隔でトリガーされる既存の公開ワークフローを選択します。
アクティブ	これを選択すると、スケジュール済みワークフローが適切なタイミングでトリガーされます。
アプリケーション	グローバルなどのアプリケーションのタイプを指定します。
実行	ワークフローをトリガーするタイミングを決定する選択リストです。オプションは次のとおりです。 • 日次：毎日特定の時間にトリガーします。 • 週次：特定の曜日にトリガーします。 • 月次：毎月特定の日にトリガーします。 • 定期的：設定した期間が経過するたびにトリガーします。 • **1**回：特定の日時に 1 回トリガーします。
時刻	日次/週次/月次スケジュール ワークフローの場合、ワークフローを実行する時刻です。
日	週次スケジュール済みワークフローの場合、ワークフローを実行する曜日です。月次スケジュール ワークフローの場合はワークフローを実行する日付になります。
繰り返し間隔	定期的なワークフローの場合、開始日時からのワークフローの間隔です。
開始中	定期的なワークフローの場合、ワークフローを実行する最初の日時です。1 回実行されるスケジュール ワークフローの場合はワークフローを実行する日時になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

スケジュール済みジョブの作成

更新セットを使用したワークフローの移動

ワークフロー情報は複数のテーブルに格納されるため、システムは他のレコードとは異なる方法で更新セットのワークフローを追跡します。

ワークフロー バージョンに対する変更は、ワークフローが公開されるまで更新セットに追加されません。その時点で、ワークフロー全体が更新セットに追加されます。更新セットには、ワークフローが単一のワークフロー [wf_workflow] レコードとして格納され、ワークフローの更新タイプを持つ最新バージョンのみが保持されます。

更新セット の詳細については、「システムアップデートセット」を参照してください。

ワークフロー更新セット移行のユースケース - シンプル

依存関係のない新しいワークフローを作成した後、ワークフローを更新セットで移行します。

1. ユーザー A が更新セット A を選択します。
2. ユーザー A が、ワークフロー A という新しいワークフローを作成します。
3. ユーザー A がワークフロー A を公開します。

   XML ペイロードを含む更新セット A に顧客更新セット レコードが追加されます。これには、公開されたワークフロー A およびすべてのアクティビティ依存関係が含まれます。XML ペイロードには、ワークフローに関連付けられたワークフロー入力変数も含まれています。
4. ユーザー A が更新セット A を完成させ、本番インスタンスに移行します。
5. 更新セット A が正常にコミットされます。
6. ワークフロー A が正常に動作します。

ワークフロー更新セット移行のユースケース - サブフロー依存関係 (成功)

既存のワークフローとその依存関係サブフローを正常に編集して移行します。

1. ユーザー A が更新セット B を選択します。
2. ユーザー A がワークフロー A をチェックアウトします。
3. ユーザー A がワークフロー B と呼ばれるサブフローをワークフロー A に追加します。

   ワークフロー B はすでに公開され、本番インスタンスに移行されたと仮定します。
4. ユーザー A がワークフロー A を公開します。

   XML ペイロードを含む更新セット B に顧客更新セット レコードが追加されます。これには、公開されたワークフロー A およびすべてのアクティビティ依存関係が含まれます。XML ペイロードには、ワークフローに関連付けられたワークフロー入力変数も含まれています。
5. ユーザー A が更新セット B を完成させ、本番インスタンスに移行します。
6. 更新セット B が正常にコミットされます。
7. ワークフロー A は、サブフローとしてワークフロー B と正常に連携します。

ワークフロー更新セット移行のユースケース - サブフロー依存関係 (失敗)

依存するサブフローがないために本番インスタンスでの実行に失敗する既存のワークフローを編集し、テスト インスタンスから本番インスタンスに移行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. ユーザー A が更新セット C を選択します。
2. ユーザー A がワークフロー A をチェックアウトします。
3. ユーザー A がワークフロー B と呼ばれるサブフローをワークフロー A に追加します。

   ワークフロー B はすでに公開されているが、本番インスタンスに移行されていないと仮定します。

4. ユーザー A がワークフロー A を公開します。

   XML ペイロードを含む更新セット C に顧客更新セット レコードが追加されます。これには、公開されたワークフロー A およびすべてのアクティビティ依存関係が含まれます。XML ペイロードには、ワークフローに関連付けられたワークフロー入力変数も含まれています。

   更新セット C に特にないものは、ワークフロー B と呼ばれるサブフローです。ワークフロー B は、ユーザー A が更新セット C を選択する前に公開されました。

5. ユーザー A が更新セット C を完成させ、本番インスタンスに移行します。
6. 更新セット C は警告とともにコミットされます。
7. ワークフロー A が本番インスタンスで呼び出され、次の結果が得られます。

   ワークフロー A がランタイム検証チェックに失敗し、本番システムで実行できなくなります。システムは、障害の原因 (特に依存するワークフローがないこと) を詳細に示すワークフロー ログをワークフローコンテキストに追加します。

   ワークフローの依存関係と更新セットにおける検証チェックの詳細については、「ValidateUpdateSetDependencies」を参照してください。

ワークフロー更新セット移行のユースケース - サブフロー依存関係 (リスク)

複数のユーザーが、適切な調整を行わずにワークフローをテスト インスタンスから本番インスタンスに移行します。このユースケースは成功する可能性がありますが、各ユーザーが依存関係について理解し、ワークフローの依存部分を新しいインスタンスに適切に移行した場合に限ります。

この例は、更新セットの失敗を表すものではありませんが、このユースケースではほとんどの場合更新セットが原因と見なされます。検証により、複数の更新セットにわたるワークフロー依存関係の可視化が高まり、より適切な情報がデザイナーに提供されます。ほとんどの場合、警告によってアクションが妨げられることはなく、リスクが特定されるだけです。デザイナーには、検証チェックで示されたアドバイスに対してアクションを起こす責任があります。

1. ユーザー A が更新セット C を選択します。
2. ユーザー A がワークフロー A をチェックアウトします。
3. ユーザー A が、ユーザー **ID** を返すワークフロー B と呼ばれるサブフローを追加します。

   注:
   ワークフロー B はすでに公開され、本番インスタンスに移行されたと仮定します。

4. ユーザー A がワークフロー B の戻り値を使用して承認を生成します。
5. ユーザー B が更新セット D を選択します。
6. ユーザー B がワークフロー B (ワークフロー A のサブフロー) をチェックアウトします。
7. ユーザー B が、ワークフローの戻り値をユーザー **ID** から文字列メッセージに変更することで変更します。
8. ユーザー A がワークフロー A を公開します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> ワークフロー A に関連する警告がダイアログ ボックスに表示され、ユーザー A に対して公開前にワークフローの検証が推奨されます。

9. ユーザー A は、ワークフロー A を公開して検証します。
10. ユーザー A に対して、異なる更新セットのユーザーによってワークフロー B が変更されたことが警告されます。
11. ユーザー A はこの警告を無視し、ワークフロー A を公開します。

> **注:**
> XML ペイロードを含む更新セット C に顧客更新セット レコードが追加されます。これには、公開されたワークフロー A およびすべてのアクティビティ依存関係が含まれます。XML ペイロードには、ワークフローに関連付けられたワークフロー入力変数も含まれています。

12. ユーザー A が更新セット C を完成させ、本番インスタンスに移行します。
13. ワークフロー A が本番インスタンス上で呼び出され、すでにシステムにある古いバージョンのワークフロー B を使用して正常に実行されます。
14. ユーザー B がワークフロー B を公開します。

> **注:**
> 更新セットが進行中ではなくなったため、ユーザー B に対して更新セット C の依存関係が警告されません。ただし、ユーザー B にはワークフロー バージョンに関連する警告を示すダイアログ ボックスが表示され、ワークフロー B を検証するよう指示されます。ユーザー B がワークフローを公開をキャンセルしてワークフローを検証した場合、ワークフロー B をサブフローとして使用するワークフローがあることがユーザー B に対して警告されます。戻り値が変更されたことが分かったら、ユーザー B はそれらのワークフローもテストする必要があります。更新セット警告のパラメータについては、「ValidateUpdateSetDependencies」を参照してください。

15. ユーザー B が最終的にワークフロー B を公開します。

> **注:**
> XML ペイロードを含む更新セット D に顧客更新セット レコードが追加されます。これには、公開されたワークフロー B およびすべてのアクティビティ依存関係が含まれます。

16. ユーザー B が更新セット D を完成させ、本番インスタンスに移行します。
17. 更新セット D は警告なしでコミットされます。
18. ワークフロー A は本番インスタンスで呼び出され、正常に実行されません。これは、ワークフロー B の戻り値がユーザー ID を生成しなくなるためです。

入力変数の移動

既存のワークフローに入力変数を追加して、それらを更新セットに追加することができます。

新しい変数を送信すると、変数 [var_dictionary] テーブルへの変数の追加を反映するエントリが現在の更新セットに作成されます。ワークフローの公開時にのみ更新セットに書き込むワークフローバージョンとは異なり、変数は現在選択されている更新セットに個々の更新エントリを送信時すぐに書き込みます。

入力変数の移動のユースケース - 2 つの入力変数

既存のワークフローにはすでに 2 つの入力変数が含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. ユーザー A がワークフローをチェックアウトします。
2. ユーザー A が 2 つの入力変数を追加します。

   ServiceNow により、新しい変数ごとに 1 つの顧客更新レコードが現在の更新セットに追加されます。

   現在のワークフローの入力変数は 4 つになりました。チェックアウト前に存在していた 2 つと、新しい 2 つの入力変数です。
3. ユーザー A がワークフローを公開します。

   関連する顧客更新レコードが 3 つになりました。新しい変数 2 つと、公開されたワークフロー 1 つです。新しいワークフローバージョンの XML ペイロードに、すべての入力変数データベースエントリが含まれるようになりました。したがって、元の 2 つの入力変数に個々の顧客更新レコードがない場合、4 つの変数すべてが、新しく公開されたワークフロー バージョンのペイロードとともにローカル インスタンスに移行されます。
4. 特定のワークフローに含まれる変数を確認します。
5. ユーザー A が更新セットを完成させます。
6. 入力変数の追加 - 成功

   ユーザー A が、更新セットを、元のワークフロー バージョンが以前にコミットされたローカル インスタンスに移行し、コミットします。
   - 既存の 2 つの入力変数は、以前のバージョンに存在していたためにすでに存在しています。
   - ユーザーが更新セットをコミットすると、2 つの新しい入力変数が追加されます。
   - システムでは、更新セットを受け取るインスタンスに 2 つのレガシー入力変数が保持されます。更新セットはこれらの変数を上書きしません。
   - 新しい公開ワークフロー バージョンでは、4 つの変数がすべて使用されます。
   - ユーザーが新しいワークフロー バージョンをテストし、正常に実行されます。

特定のワークフローに含まれる変数の確認

特定のワークフローに含まれる変数を確認できます。

手順

1. 移動先 すべて > システムアップデートセット > ローカル更新セット.
2. アクティブな更新セットを選択します。
3. ワークフローの顧客更新エントリを選択します。
4. **XML** ペイロードを表示します。
5. いずれかの列の名前を検索するか、var_dictionary を検索します。

   入力変数ごとに 1 つの var_dictionary エントリがあります。

入力変数の削除

挿入アクションや更新アクションなどのワークフロー入力変数を削除すると、ユーザーの現在の更新セットに顧客更新レコードが作成されます。

これらの削除は、入力変数を所有するワークフローが同じ更新セットで公開されているかどうかにかかわらず、更新セットを含む新しいインスタンスに移行されます。慎重に計画し、ワークフローを編集して更新セットを選択するときは注意してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

入力変数の削除リスク

既存のワークフローにはすでに 2 つの入力変数が含まれています。

1. ワークフローは、2 つの変数を持つ本番インスタンスに移行されました。
2. 開発インスタンスでは、ユーザー A が更新セット A を選択し、ワークフローをチェックアウトします。
3. ユーザー A がワークフローにある入力変数 1 つとそれに対するすべての参照を削除します。

   システムにより、入力変数の削除を反映する 1 つの顧客更新レコードが更新セット A に入力されます。入力に依存しなくなった新しいワークフロー バージョンにはレコードは追加されません。この状況は、ワークフローが公開されるまで発生しません。
4. ユーザー A が、本番に移行する必要がある更新セット A の他の機能に対して作業を続けます。
5. ユーザー A が更新セット A を完成させ、ワークフローを公開せずに本番インスタンスに移行します。

   ワークフロー入力変数を削除する更新セット エントリが、本番インスタンスに適用されるようになりました。ワークフローの前のバージョンはこのインスタンスで実行されており、引き続き欠落している変数を参照しています。

入力変数の削除ソリューション

ワークフローを編集するとき (特に入力変数を削除するとき) は、すべての変数編集とワークフロー公開に 1 つの更新セットを使用するようにしてください。

必要に応じて、更新セットを、ワークフローの公開後に展開対象となるより一般的なセットに結合します。Update Sets の詳細については、「システムアップデートセット」を参照してください。

> **注:**
> ワークフロー バージョンがすでに本番システムで実行されている場合に、入力変数が新しいバージョンから削除された場合、その削除は以前のバージョンに対してすでに実行されているトランザクションに影響する可能性があります。ワークフロー入力変数を削除するときは十分に注意し、移行は慎重に計画してください。

入力変数の削除の防止

ワークフロー バージョンを公開する前に、システムはワークフロー モデルを検証して、デザイナーが導入を計画できるようにします。

この検証は、ワークフローが正常に実行されない可能性がある重大なエラーについて警告しますが、更新セットの依存関係や競合についても警告します。詳細は、「ValidateUpdateSetDependencies」を参照してください。

ワークフローの重複の回避

更新セットは、ワークフロー バージョンをローカル インスタンスにコミットする前に、ワークフローのすべてのバージョンの公開状態を管理します。

更新セットを使用して挿入または更新としてコミットされたワークフローの最新バージョンは、ワークフロー バージョンの発行順序に関係なく、現在公開されているバージョンになります。

更新セットでのワークフローのコミット

このページの手順に従って、更新セットでワークフローをコミットします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. ワークフロー A - バージョン 1 が作成され、更新セット A で公開されます。
2. 更新セット A が完成し、ローカル インスタンスに移行されます。
3. 更新セットがコミットされると、ワークフロー A の以前のすべてのバージョンが published = false に設定されます。

   初回の移行時は、以前のバージョンがありません。
4. ワークフロー A - バージョン 1 がワークフローの唯一の公開バージョンになります。

更新セットの移行の例

更新セットのコミットの結果として、公開バージョンが複数になることはありません。ただし、これによってリスクがなくなるわけではないため、更新セットを移行する際には注意が必要です。

次の例を考えてみましょう。

1. ワークフロー A - バージョン 1 が本番インスタンスに移行されてコミットされます。
2. 更新セット B が作成されます。
3. 更新セット C が作成されます。
4. ワークフロー A - バージョン 2 が更新セット B で公開されています。

   顧客更新レコードがバージョン 2 のペイロードを持つ更新セット B に追加されます。

   バージョン 1 ワークフローが未公開のままの更新セット B に顧客アップデートレコードが追加されます。
5. 更新セット B が完成しました。
6. ワークフロー A - バージョン 3 が更新セット C で公開されています。

   顧客更新レコードがバージョン 3 のペイロードを持つ更新セット C に追加されます。

   バージョン 2 ワークフローが未公開のままの更新セット C に顧客更新レコードが追加されます。
7. 更新セット C が完成しました。
8. 更新セット C が本番インスタンスに移行されてコミットされます。

   ワークフロー A - バージョン 1 は未公開に設定されています。

   ワークフロー A - バージョン 2 を含む更新セット B が一度も移行されたことがないため、バージョン 2 の更新はスキップされます。

   ワークフロー A - バージョン 3 がコミットされ、ワークフローの唯一の公開バージョンになります。

更新セットの移行のリスク

更新セット B が本番インスタンスに移行されてコミットされます。

1. ワークフロー A - バージョン 3 は未公開に設定されています。
2. ワークフロー A - バージョン 1 は未公開のままです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. ワークフロー A - バージョン 2 がコミットされ、ワークフローの唯一の公開バージョンになります。

   ワークフローが、おそらく意図せずにバージョンを戻しました。戻ったバージョンは、現在の公開バージョンになります。

ワークフローのタイムライン

システムは、ワークフローコンテキストに関連付けられた履歴アクティビティのタイムラインビューを提供します。

タイムラインには、開始日と終了日で定義された、タスクや承認などのアクティビティの直線状のカレンダーが表示されます。タイムライン上の各アクティビティは、スパンで表され、水平のカラーバーとして表示されます。各スパンには、アクティビティに関する追加情報を含むラベルとツールヒントがあります。左側のペインには、コンテキスト内のすべてのアクティビティが展開可能な階層で表示されます。タイムラインの表示セットを変更して、データをより詳細に表示できます。

> **注:**
> ワークフローのタイムラインには、コンテキスト履歴のみ反映されます。ワークフロー アクティビティのリアルタイム ゲージではありません。

タイムラインの使用

デフォルトでは、最初に開いたときに要求されたすべてのアクティビティと移行がタイムラインに表示されます。

このタスクについて

アクティビティ ペインで階層の一部を折りたたむと、タイムラインが自動的に調整されます。日付/時刻および期間コントロールを使用すると、すべての要素を一度に表示できるようにタイムラインを拡大/縮小できます。タイムラインを表示するには、ワークフローコンテキスト レコード内で UI アクションをクリックします。

手順

1. 移動先すべて > ワークフロー > ライブワークフロー > アクティブなコンテキスト.
2. コンテキストを選択します。
3. [関連リンク] で、[タイムラインを表示] をクリックしてコンテキスト全体のタイムラインを表示します。

   すべてのアクティビティが展開され、ビューが [最大] に設定された状態でタイムラインが開きます。この場合、タイムライン全体がペインの幅に合わせて表示されます。タイムラインのタイトルは、ワークフローコンテキストの形式 (<コンテキスト名>、要求アイテム：<要求アイテム番号>) です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



4. 表示セットを変更するには、タイムラインの上部にある範囲セレクターを使用します。



インクリメントは 1 日から 1 年に変わります。タイムラインを最初のスパンの開始日から最後のスパンの終了日までのインクリメントに制限するには、[最大] をクリックします。

5. 開始および終了カレンダー フィールドを使用してタイムライン表示セットを選択します。

これらのフィールドは、タイムラインの下部にあるスライダーと同じ表示セットを制御します。

6. 表示セットを変更するには、タイムラインの下部にあるピンクのスライダーを使用します。

a. 長いタイムラインにすべてのスパンを表示するには、スライダーを右から左に移動します。

b. スライダーの端の点を調整して、任意の倍率に変更します。

スライダーを狭くするとスパンがズームインされ、複雑なタイムラインの詳細が表示されます。スライダーを広げるとビューが引き延ばされ、タイムラインのより多くの部分が画面に表示されます。

7. 選択したアクティビティでタイムライン ビューにフォーカスするには、アクティビティ ツリーを展開するか折りたたみます。

アクティビティ ツリーに表示されないスパンは、タイムライン ペインには表示されません。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

8. アクティビティ スパンの上にカーソルを合わせると、ツールヒントにアクティビティに関する情報が表示されます。

   このアクションによって、アクティビティ ペイン内のアクティビティが強調表示されます。



9. 2 つのアクティビティ間の移行にカーソルを合わせると、アクティビティ ペインでアクティビティと先行アクティビティが強調表示されます。



10. スパンをダブルクリックすると、そのアクティビティの履歴レコードが表示されます。

    履歴レコードには、 状態、開始時刻、終了時刻などの情報が示されます。



選択したアクティビティのタイムライン

ワークフロー タイムラインの一部を表示することができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先すべて > ワークフロー > ライブワークフロー > アクティブなコンテキスト.
2. ワークフローコンテキスト レコードを開きます。
3. [ワークフロー アクティビティ履歴] 関連リストで、1 つ以上の個別アクティビティを選択します。
4. アクション メニューから [タイムラインを表示] をクリックします。

   結果として表示されるビューは、タイムラインのスナップショットであり、選択したアクティビティとその移行 (存在する場合) のみ表示されます。

5. ツリーを折りたたんで、ビューをさらに絞り込みます。



6. さまざまなコンテキストのアクティビティを表示するタイムラインを表示するには：
   この機能を使用して、親ワークフローコンテキストとともにサブフローのコンテキストを表示できます。

   a. 移動先 ワークフロー > ライブワークフロー > 履歴.

   b. リストから個々の履歴アイテムを選択します。

   c. アクション メニューから [タイムラインを表示] オプションを選択します。

      履歴アイテムは、アクティビティ ペインのコンテキストの下に階層構造で配置されます。タイムラインのタイトルは複数のコンテキストです。タイムラインは、選択された履歴アイテムのアクティビティと関係のみを描画します。

ワークフロー タイムラインでのサブフローの表示

ワークフロー タイムラインでは、サブフロー スパンはメイン ワークフローのアクティビティとは異なる色で表示されます。

ワークフロー タイムラインのサブフロー



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークフロー エラー処理

ユーザーがワークフロー アクティビティ変数で作成するカスタマイズされた JavaScript は、ランタイム構文エラーの影響を受けやすくなります。利用可能なエラー情報は、エラー状態のワークフロー アクティビティをポイントするとツールヒントに表示されます。

ベースシステムでは、ワークフロー アクティビティはエラー状態の条件ルーティングを行いません。そのため、ワークフローは現在のレコードの状態に基づいて進行します。たとえば、ワークフローには、高度なスクリプトを使用して承認者を追加する承認 - ユーザーアクティビティが含まれています。スクリプトの構文エラーにより、承認者が追加されることはありません。状態承認者なしは、構文エラーがなくても有効な戻り値であるため、承認アクティビティはスキップされ、ワークフローは正のパスに沿って進行します。ただし、これは、承認者なしで正のパスに沿ってワークフローを進めることを希望しないワークフローデザイナーにとって有効な応答ではない可能性があります。

ワークフローエラー処理により、構文エラーが検出されて記録され、ワークフローデザイナーがエラー条件をワークフローに追加するために使用できる状態が提供されます。エラー処理を使用して、これらのワークフロー アクティビティの高度なスクリプト フィールドで構文エラーを特定します。

- 承認 - ユーザー
- 承認 - グループ
- カタログ タスク
- タスクの作成
- 条件
- スクリプトを実行
- 通知

利用可能なエラー情報

この表は、エラー終了をサポートするアクティビティを示しています。

利用可能なエラー情報

アクティビティ	ワークフロー ログ	赤色エラー インジケーター	アクティビティ状況	アクティビティの結果	障害の説明	エラー時に再ルーティング
承認 - ユーザー 承認 - グループ	あり	あり	エラー	スキップ	あり	あり
カタログ タスク タスクの作成	あり	なし	完了	なし	なし	なし
条件	あり	あり	エラー	なし	あり	あり
スクリプトを実行	なし	はい	エラー	エラー	あり	あり
通知	あり	あり	エラー	エラー	あり	あり

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークフローエラー追跡機能

エラー処理は、アクティビティに関するエラーの説明のポップアップ表示や詳細なログ レコードなど、ワークフロー内に視覚的なヒントを示します。

バナー

スクリプト フィールドで構文エラーが発生したことを示す、赤色のバナーを持つアクティビティを探します。エラー処理を行うすべてのアクティビティ (カタログ タスクとタスクの作成を除く) で、このエラーが発生すると赤色のバナーが表示されます。

ツールヒント

赤色のバナーが表示されているアクティビティをポイントし、エラーに関する情報を表示します。ツールヒントには、アクティビティ状況と結果が表示され、簡単な障害の説明 (タスクアクティビティを除く) が表示されます。この承認は、障害の説明に示されるエラーにかかわらず、スキップされ続けたことに注意してください。各アクティビティの利用可能な情報については、「ワークフローエラー処理」を参照してください。



実行順序

ワークフローコンテキスト グラフィック ビューのツールヒント テキストには、個々のアクティビティの実行順序が表示されます。これはトラブルシューティングに役立ちます。

ワークフローアクティビティが実行された順序を表示するには：

1. 移動先 ワークフロー > ライブワークフロー > アクティブなコンテキスト またはすべてのコンテキスト。
2. 調べるコンテキストを開きます。
3. [ワークフローを表示] をクリックします。
4. 完了したアクティビティまたは実行中のアクティビティにカーソルを置きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エラー データ、実行時間、およびそのアクティビティがワークフローで実行された順序を示すツールヒントが表示されます。このデータを使用して、エラー状態にあるアクティビティをトラブルシューティングできます。

アクティビティの実行順序



ワークフロー ログ

アクティビティの構文エラーの詳細については、ワークフローコンテキスト フォームのログを参照してください。構文エラーが発生するとタスク アクティビティに赤色のバナーが表示されないため、ワークフローが正しく実行されていないと思われる場合はログを表示する必要があります。ログでエラーの説明を調べ、ログに示されたアクティビティのスクリプトを検査します。

アクティビティを名前で表示するには、次に移動します: ワークフロー > アドミニストレーション > プロパティ をクリックし、[ワークフローのデバッグメッセージをログに記録] プロパティを有効にします。

この例では、File Read という名前の SSH アクティビティが無効な MID サーバーを指定しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エラー処理ログ



ワークフローのアクティビティにより使用されている認証情報にエラーがあり、アクティビティをターゲットで認証できない場合は、そのエラーを説明するメッセージが [ワークフロー ログ] 関連リストに表示されます。メッセージには、ターゲット IP アドレスと認証情報の詳細が表示されます。

ワークフロー ログでの認証情報のデバッグ



エラー条件終了の作成

アドミニストレーターは、ワークフロー内の特定のアクティビティに対してエラー条件終了を作成することにより、スクリプト エラーが発生したときにワークフローを再ルーティングすることができます。これにより、ワークフローは予測可能な方法でスクリプト エラーを処理できるようになり、望ましくない結果が発生しません。

手順

1. ワークフローを開き、チェックアウトします。
2. エラー終了を作成するアクティビティの上部を右クリックします。
3. コンテキストメニューから [条件を追加] を選択します。
4. 次の値を持つ条件終了を追加します。
   - 名：`エラー`
   - 条件：`activity.state=='faulted'`
5. [送信] をクリックします。

   エラー終了がアクティビティに表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

6. エラー終了を、エラー状態を処理するための別のアクティビティに接続します (たとえば、通知やログ メッセージなど)。



承認条件の再構成

承認アクティビティは、他のアクティビティとは異なる方法でスクリプト エラーに反応します。

このタスクについて

承認アクティビティ スクリプト エラーにより、承認が正常に処理されないことがあります。つまり、これにより承認がスキップで完了したにもかかわらず、承認済み状態に見える可能性があります。この状況を防ぐため、 承認済み終了を次のように再構成します。

手順

1. 承認ワークフローを開き、チェックアウトされていることを確認します。
2. 承認アクティビティで、承認済み終了をダブルクリックします。
3. 次のスクリプトを [条件] フィールドに追加します。

   ```
   && activity.state != 'faulted'
   ```

   これにより、アクティビティがエラー状態のまま通常のパスを進行することがなくなり、スキップまたは承認済みが適切な状況になります。

4. [更新] をクリックします。

ワークフロー ランタイムメトリクス

ワークフロー ランタイムメトリクスの収集を有効にし、ワークフローが正常に実行されているかや、追加のリソースを消費しているかを調べることができます。

ワークフローの異常なランタイムは、実際のランタイムを、ワークフローのプロパティで定義されている外れ値のしきい値と予定ランタイムを使用して計算された外れ値の範囲と比較することによって識別されます。

これらのメトリクスの結果は、ワークフロー オペレーション ダッシュボードおよびワークフロー ゲージを使用したカスタム ホームページで監視できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

重要:

インスタンスからの情報を整理してデータに関するストーリーを伝える、ホームページの機能は、新しいインスタンスのダッシュボードにあります。ネクストエクスペリエンス を有効にしてアップグレードされたインスタンスでは、ユーザーは直接 URL を持っている場合は既存のホームページを表示できますが、作成や編集はできません。レスポンシブダッシュボードと アナリティクスセンター ダッシュボードがホームページの機能を引き継ぎます。

ホームページ廃止ヘルプツール を使用して、インスタンスのホームページをレスポンシブダッシュボードに変換します。

詳細については、以下を参照してください。

- アナリティクスセンターでのダッシュボード
- レスポンシブダッシュボードの操作 。

ワークフロー ランタイムメトリクスの有効化

実際のワークフロー ランタイムと比較できる予定ランタイムを提供します。

このタスクについて

ベースラインワークフローの場合、ランタイムメトリクスの収集も手動で有効にする必要があります。新しいワークフローのランタイムメトリクスの収集は自動的に有効になります。

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > ワークフローエディター.
2. ワークフローを開いてチェックアウトします。
3. タイトルバーで、メニューアイコンをクリックし、 プロパティ を選択します。
4. [ワークフローのプロパティ] ダイアログ ボックスで、[予定ランタイム] タブをクリックします。
5. ランタイムメトリクスの収集を有効にするには、**[ERT** が必要] オプションが選択されていることを確認します。
6. [予定ランタイム] 列から構成を開きます。
7. [予定ランタイム] で、ワークフローのランタイムの初期予定値を入力します。
   システムは、この初期予定値を実際のランタイム結果と比較して外れ値レポートを作成します。
   状況によっては、このフィールドが自動的に更新されることがあります。ワークフローデザイナーは、このフィールドを手動で更新することもできます。
8. **[ERT** の外れ値の割合しきい値] フィールドに、外れ値ワークフローのランタイムを識別する予定ランタイムからの割合偏差を入力します。
   デフォルト値の **20** が使用されます。
9. [更新] をクリックします。

異常なワークフロー ランタイム

ワークフロー ランタイムは、ワークフローに計算された外れ値の範囲よりも長いまたは短いときに外れ値として識別されます。

外れ値の範囲は、ワークフローのプロパティにある [予定ランタイム] と **[ERT** の外れ値の割合しきい値] 値を使用して自動的に計算されます。これらの値は、次の式で使用されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ワークフロー外れ値の範囲の計算式

計算される値	使用される計算	例
外れ値	予定ランタイム x (**ERT** の外れ値の割合しきい値/100)	10 秒 x (20/100) 10 秒 x 0.2 = 2 秒
外れ値の範囲	(予定ランタイム - 外れ値) 〜 (予定ランタイム + 外れ値)	(10 秒 - 2 秒) 〜 (10 秒 + 2 秒) = 8 〜 12 秒

ワークフローが外れ値の範囲内で実行されると、その予定ランタイムが自動的に更新されます。

ワークフローに異常なランタイムがある場合、ワークフロー オペレーション ダッシュボードおよびカスタム ホームページの異常値ワークフロー ゲージに表示されます。

ワークフローの予定ランタイムの更新

ワークフローが外れ値の範囲内で実行されると、その予定ランタイムが自動的に更新されます。

予定ランタイムは、以前のランタイムに対する前回のランタイム値の累積移動平均によって更新されます。計算された値は、1 秒単位で丸められ、GlideDateTime として保存されます。

例：

データ ポイント	最新の値	累積実行平均 **(CRA)**	**1** 秒単位で丸めた後の **CRA**
1	10 秒	10 秒	10 秒
2	12 秒	11 秒	11 秒
3	9 秒	10.333 秒	10 秒

注:
1 秒単位で丸められるため、計算時間は短くなりますが精度は低くなります。

さらに、ワークフローのプロパティで予定ランタイムを手動で更新することもできます。

ワークフロー一時停止ユーティリティ

ワークフロー一時停止ユーティリティには、すべてのワークフローコンテキスト、対象となるワークフローコンテキストのサブセット、または個々のワークフローコンテキストを一時停止または再開するために使用できる機能が備わっています。一時停止したワークフローを再開する日時を指定し、必要に応じて個々のワークフローを手動で再開できます。

アクティブ化されると、ワークフローを一時停止または再開した場合、ワークフロー一時停止ユーティリティ プラグイン (com.glideapp.workflow.pause) によりいくつかのテーブルが更新されます。各テーブルには、一時停止または再開された各ワークフローに関連する特定のデータが格納されます。

wf_pause_request
: すべてのワークフロー一時停止要求を記録します。ワークフローコンテキストを一時停止すると必ず、このテーブルのレコードが自動的に更新されて挿入されます。ユーザー指定の再開時刻、一時停止要求がまだ有効かどうか、一時停止または再開したワークフローの合計数を追跡します。

wf_pause_status
: 一時停止した各ワークフローコンテキストのステータスを記録します。ワークフローコンテキストを一時停止すると、プラグインは現在の実行中のアクティビティが終了する

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

まで待機し、次のアクティビティが開始する前に一時停止します。ワークフローコンテキストが一時停止された特定のアクティビティと、そのアクティビティが再開されたかどうかを追跡します。ワークフローが一時停止されている場合は、再開がスケジュールされている時刻が追跡されます。

wf_pause_group_request

[グループ一時停止要求] でフィルタリングを使用して指定した特定のワークフローコンテキスト セットを一時停止します。[すべて一時停止] チェック ボックスをオンにすると、現在アクティブなワークフローをすべて手動で一時停止できます。

wf_pause_snapshot

ワークフローを一時停止する前と再開した後、テーブルにはワークフローコンテキストの現在の状態のスナップショットが記録されます。さらに、このテーブルは、一時停止したワークフローコンテキスト上で現在実行中のアクティビティの状況を記録します。

使用例

メンテナンスのためにインスタンスを停止すると、アクティブなワークフローコンテキストのすべてまたは一部を一時停止し、メンテナンスを完了した後に再開することができます。

メンテナンスのために停止している内部サービスにヒットする統合ワークフローコンテキストがあります。そのワークフローコンテキストのすべてのインスタンスが次のアクティビティに進まないように一時停止し、内部サービスを復元する時間を確保できます。その後、一時停止したワークフローコンテキストを再開することができます。

要求ワークフロー一時停止ユーティリティ

admin ロールを持っている場合は、ワークフロー一時停止ユーティリティプラグイン (com.glideapp.workflow.pause) を要求できます。このプラグインにはデモ データが含まれており、関連プラグインがまだアクティブでない場合はアクティブ化されます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
プラグインを要求するには、次の 2 つの方法があります。

- Now Supportサービスカタログに直接アクセスするには、次を選択します。 すべて > サービスカタログ > プラグインをアクティブ化 Now Supportに。
- 次の手順に従い、インスタンスの [すべてのアプリケーション] ページから Now Support サービスカタログにアクセスします。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. [すべてのアプリケーション] ページで [プラグインの要求] をクリックして、Now Support で [プラグインをアクティブ化] フォームを開きます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



3. Now Support で、Now Support サービスポータル サービスカタログ にアクセスするリンクを選択します。



4. インスタンスを選択します。
5. [アクション] > [プラグインのアクティブ化] を選択します。
6. [プラグインのアクティブ化] フォームで、次の情報を入力します。

[プラグインのアクティブ化] フォーム

フィールド	説明
ターゲットインスタンスは何ですか	プラグインをアクティブ化するインスタンス。
どのプラグインをアクティブ化しますか	アクティブ化するプラグインの名前です。 **注:** 必要なプラグインが表示されない場合、または OEM またはオンプレミスのインスタンスでプラグインをアクティブ化している場合は、[探しているプラグインが表示されていません **(Plugin I'm looking for is not listed)]** チェックボックスをオンにして、プラグインの名前を入力します。
	プラグインをアクティブ化する日時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
メンテナンスの日時を選択 (Select Maintenance Date and Time)	注: プラグインは、米国太平洋標準時で、毎営業日の朝と夕方の 2 回のバッチでアクティブ化されます。特定の時刻にプラグインをアクティブ化する必要がある場合は、[理由/コメント **(Reason/ Comments)]** フィールドに要求を入力します。

Example

たとえば、 [自分のインスタンス (My Instance)] という名前のインスタンスで CSM Workspace プラグインをアクティブ化するには、次のフォームを参照してください。

[プラグインのアクティブ化] フォーム



7. [Submit (送信)] を選択します。
プラグインの要求の詳細については、次を参照してください。 のサービスカタログ [KB0751715] 記事からのプラグインの要求 Now Support ナレッジベース.

個々のワークフローの一時停止と再開

個々のワークフローコンテキストを一時停止します。ワークフローコンテキストを再開する日時を指定します。

始める前に

ワークフロー一時停止ユーティリティ プラグインをインストールしてアクティブにします。

必要なロール：Workflow_admin または workflow_publisher、workflow_creator

このタスクについて

ワークフローコンテキストが一時停止されると、再開日時などの一時停止要求に関する基本情報が wf_pause_request テーブルに保存されます。ワークフローコンテキストは指定された日時に自動的に再開されますが、一時停止したワークフローコンテキストは必要に応じて手動で再開できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > ライブワークフロー > アクティブなコンテキスト.
2. 一時停止する個々のワークフローコンテキストを選択します。
   [ワークフローコンテキスト] が表示されます。
3. [関連リンク] で、[一時停止] をクリックします。
   [Workflow Pause Inputs] (ワークフローの一時停止入力) ダイアログが表示されます。
4. [ワークフローの一時停止入力 **(Workflow Pause Inputs)]** ダイアログで、次の操作を行います。

   a. カレンダーアイコン ( ) をクリックして日付を選択し、ワークフローを再開する時刻 (時間、分、秒) を入力します。
   現在の日付または将来の日付を選択できますが、将来の時刻を入力する必要があります。たとえば、13:30:00 (午後 1:30) にワークフローコンテキストを一時停止するには、カレンダーから日付を選択し、 13、30、および 00 をそれぞれ [時間：] フィールドに入力します。

   b. 完了したら、緑色のチェックマークアイコン をクリックします。
   選択した日時が [再開時刻] フィールドに表示されます。

   c. **[OK]** をクリックし、ワークフローコンテキストに戻ります。
   選択したワークフローが一時停止されました。ワークフロー一時停止要求を使用して、そのステータスを監視します。

5. 現在一時停止しているワークフローコンテキストを手動で再開します。
   一時停止したワークフローは、[再開時刻] フィールドで指定された日時に再開されます。

   a. 移動先 ワークフロー > ライブワークフロー > アクティブなコンテキスト.

   b. 一時停止する個々のワークフローコンテキストを選択します。
   [ワークフローコンテキスト] が表示されます。

   c. [関連リンク] で、[再開] をクリックします。

すべてまたは複数のワークフローの一時停止と再開

ワークフローのグループやすべてのアクティブなワークフローを一時停止または再開するには、ワークフロー一時停止グループ要求を使用します。ワークフローのグループを一時停止する場合は、フィルタリング機能を使用してワークフローを選択します。アクティブなワークフローをすべて一時停止する場合は、[すべて一時停止] チェック ボックスをオンにして、現在アクティブなワークフローをすべて一時停止する必要があることを示します。

始める前に
必要なロール：Workflow_admin または workflow_publisher、workflow_creator
ワークフロー一時停止ユーティリティ プラグインをインストールしてアクティブにします。

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > 操作 > グループ一時停止要求.
   [ワークフロー一時停止グループ要求] が表示され、既存のワークフロー一時停止グループ要求が表示されます。
2. [新規] をクリックします。
   ワークフロー一時停止グループ要求が表示され、ワークフロー一時停止グループ要求 ID が割り当てられます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. アクティブなワークフローをすべて一時停止するには、 [すべて一時停止] を選択し、[更新] をクリックします。アクティブなワークフローコンテキストのフィルタリングされたグループを一時停止するには、この手順をスキップします。
   インスタンス内の現在アクティブなワークフローコンテキストはすべて、再開するまで一時停止されます。ワークフロー一時停止要求を使用して、そのステータスを監視します。
4. アクティブなワークフローコンテキストのフィルタリングされたグループを一時停止するには、[フィルター] フィールドで検索条件を指定し、[更新] をクリックします。
   ワークフロー一時停止グループ要求 が表示され、ワークフロー グループ検索の結果が表示されます。ワークフロー一時停止グループ要求 ID が割り当てられ、グループがアクティブ (true = 一時停止) か非アクティブ (まだ一時停止されていない) かが示されます。
5. 特定のワークフロー一時停止グループ要求を更新、再開、または削除するには、その要求を選択します。
   ワークフロー一時停止グループ要求が表示され、選択したワークフロー一時停止グループ要求が表示されます。
6. 選択したワークフロー一時停止グループ要求がアクティブ (一時停止されている) になっているが、一時停止しない場合は、[受信ワークフローを一時停止しない] をクリックします。選択したワークフロー一時停止グループ要求が非アクティブ (まだ一時停止されていない) の場合、 [一時停止] をクリックして一時停止します。
7. 一時停止したワークフローグループ要求で、 [再開時刻] フィールドを使用して、一時停止したワークフローコンテキストを再開する日付と時刻を指定します。

   a. をクリックして日付を選択し、ワークフローコンテキストを再開する時刻 (時間、分、秒) を入力します。現在の日付または将来の日付を選択できますが、将来の時刻を入力する必要があります。
      たとえば、13:30:00 (午後 1:30) にワークフローコンテキストを一時停止するには、カレンダーから日付を選択し、 13、30、および 00 をそれぞれ [時間：] フィールドに入力します。

   b. 完了したらをクリックします。

   c. 選択した日時が [再開時刻] フィールドに表示されます。

   d. **[OK]** をクリックし、ワークフロー一時停止グループ要求に戻ります。

8. [送信] をクリックします。
9. 一時停止したワークフローコンテキストは、[再開] フィールドで指定された日付と時刻に自動的に再開されます。現在一時停止しているワークフローコンテキストを手動で再開するには、次の手順を実行します。

   a. [ワークフロー一時停止グループ要求] に移動します。

   b. 再開するワークフロー一時停止グループ要求を選択します。
      [ワークフロー一時停止グループ要求] が表示されます。

   c. [再開] をクリックし、[更新] をクリックします。

10. [ワークフロー グループ一時停止要求] には、次の情報フィールドも含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークフロー一時停止グループ要求フォーム

フィールド	説明
アクティブ	ワークフロー グループが一時停止しているかどうかを示します。
完了した再開アクティビティ カウント	完了した再開済みワークフローコンテキスト アクティビティの数です。
フィルター	ワークフローコンテキストのグループの選択条件を指定するために使用される標準フィルタリング フィールドです。
ログ	グループ一時停止要求によって生成されたアクティビティ作業メモです。
未移行ワークフローの数	グループ一時停止要求が行われたときに移行されなかったワークフローコンテキストの数です。グループ一時停止要求が行われると、影響を受けるワークフローコンテキストは、次のアクティビティの開始前に一時停止されます。
再開アクティビティ カウント	グループ一時停止が完了した後に再開されたワークフローコンテキスト アクティビティの数です。
一時停止アクティビティ カウント	一時停止したワークフローコンテキスト アクティビティの数です。
要求者名	ワークフローコンテキスト一時停止を要求している人の名前です。
一時停止割合 (%)	一時停止しているワークフローコンテキストの合計の割合です。
再開割合 (%)	再開されたワークフローコンテキストの合計の割合です。
ワークフローの合計数	指定されたフィルター条件に一致する一時停止中のワークフローの合計数です。
一時停止したワークフローの数	現在一時停止しているワークフローコンテキストの数です。

ワークフロー一時停止要求の監視

ワークフロー一時停止要求を使用して、ワークフロー一時停止要求のステータスを監視できます。

始める前に

必要なロール：Workflow_admin または workflow_publisher、workflow_creator
ワークフロー一時停止ユーティリティ プラグインをインストールして有効にする必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > 操作 > 要求を一時停止.
   [ワークフロー一時停止要求] が表示され、既存のワークフロー一時停止要求が表示されます。
2. ワークフロー一時停止要求を選択します。
   ワークフロー一時停止要求が表示され、選択したワークフロー一時停止要求が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークフロー一時停止要求フィールド

フィールド	説明
要求番号	割り当てられた一意の一時停止要求番号です。
完了した再開アクティビティ カウント	一時停止が完了した後に再開されたワークフローコンテキスト アクティビティの数です。
アクティブを停止	オンの場合、ワークフローコンテキストが現在一時停止していることを示します。オフの場合、そうでないことを示します。
一時停止中に移行	一時停止要求が行われたときに移行したワークフローコンテキストの数です。一時停止要求が行われると、影響を受けるワークフローコンテキストは、次のアクティビティの開始前に一時停止されます。
ワークフローコンテキスト	一時停止したワークフローコンテキストの参照番号です。
ログ	グループ一時停止要求によって生成されたアクティビティ作業メモです。
一時停止したアクティビティ カウント	一時停止したワークフローコンテキストが再開する日時です (h:m:s)。
要求者名	ワークフローの一時停止を要求した人の名前です。
再開アクティビティ カウント	一時停止が完了した後に再開されたワークフローコンテキスト アクティビティの数です。
再開時刻	ワークフロー コンテンツの再開が予定されている日付と時刻です (h:ms:s)。
テーブル	関連するレコード テーブル名です。
アプリケーション	ワークフローコンテキストが実行しているアプリケーションです。
実行アクティビティ カウント	ワークフローコンテキストが一時停止されたときに実行されていたアクティビティの数です。
グループ一時停止要求	関連付けられたグループ一時停止要求の参照番号です (存在する場合)。一時停止要求がグループ一時停止要求の結果であった場合にのみ表示されます。
ワークフローが完了	オンの場合、ワークフローコンテキストが完了していることを示します。オフの場合、そうでないことを示します。
ワークフローがスタック	オンの場合、ワークフローコンテキストがスタックしていることを示します。オフの場合、そうでないことを示します。
状況	ワークフローコンテキストの現在の状態です。[一時停止] または [再開] になります。
スタックしたアクティビティ カウント	スタックしているワークフローコンテキスト アクティビティの数です。
スタックしたアクティビティ数 (一時停止の割合には含まれない)	書類要求が割り当てられているライターです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

暗号化ワークフロースクラッチパッド

暗号化ワークフロースクラッチパッドプラグイン (com.snc.encrypted.scratchpad) は、ワークフローコンテキストおよびワークフロー実行アクティビティに対して暗号化スクラッチパッドを提供します。

プラットフォームはほとんどのフィールドで暗号化をサポートし、ワークフローは暗号化されたフィールドを持つテーブルで実行できます。暗号化されたデータは通常、暗号化されたフィールドを使用して実行されるワークフローのワークフロー スクラッチパッドに格納され、承認、タイマー、またはタスク作成アクティビティの処理後にこのデータにアクセスする必要があります。

ワークフロー スクラッチパッド内のデータは、デフォルトでは暗号化されません。ワークフローエンジンは、暗号化されたワークフロー スクラッチパッド プラグインが有効になっている場合にのみ、スクラッチパッドの暗号化とアクティビティ レコードの実行をサポートします。有効になると、wf_context および wf_executing スクラッチパッドに保存されたデータは、プライベートワークフローエンジン暗号化モジュールによって保護され、プレーン テキストで保存できなくなります。

ドメインセパレーションとの非互換性

暗号化ワークフロースクラッチパッドプラグインは、ドメインセパレーションとの互換性がありません。ドメインセパレーションインスタンスで暗号化ワークフロースクラッチパッドプラグインをアクティブ化すると、一部のワークフローの実行時に暗号化エラーが発生する可能性があります。代わりにワークフロースタジオフローの使用を検討してください。

暗号化ワークフロースクラッチパッドのアクティブ化の要求

ServiceNow の担当者に暗号化ワークフロースクラッチパッドプラグイン (com.snc.encrypted.scratchpad) のアクティブ化を要求します

始める前に

必要なロール：admin

暗号化ワークフロースクラッチパッドプラグインは、カスタマーサービス & サポート 要求を通じて有効にする必要があります。非本番インスタンスでプラグインを有効にし、十分にテストする必要があります。必ず、満足する結果が得られてから本番インスタンスでの有効化を要求してください。

本番インスタンスで有効化を要求するときは、トランザクションボリュームの少ない時間をスケジュールしてください。アクティベーションの前に、ワークフロー一時停止ユーティリティ (com.glideapp.workflow.pause) を有効にしてから、すべての有効なワークフローを一時停止します。「ワークフロー一時停止ユーティリティ」を参照してください。暗号化ワークフロースクラッチパッドプラグインを有効にした後、一時停止しているすべてのワークフローを再開します。

このタスクについて

プラグインを要求するには、次の 2 つの方法があります。

- Now Supportサービスカタログに直接アクセスするには、次を選択します。 すべて > サービスカタログ > プラグインをアクティブ化 Now Supportに。
- 次の手順に従い、インスタンスの [すべてのアプリケーション] ページから Now Support サービスカタログにアクセスします。

暗号化ワークフロースクラッチパッドは、関連プラグインがまだアクティブ化されていない場合にアクティブ化します。

暗号化ワークフロースクラッチパッドプラグイン

プラグイン	説明
暗号化のサポート	テキストフィールドと添付ファイルを暗号化できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

暗号化ワークフロースクラッチパッドプラグイン (続く)

プラグイン	説明
[com.glide.encryption]	

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. [すべてのアプリケーション] ページで [プラグインの要求] をクリックして、Now Support で [プラグインをアクティブ化] フォームを開きます。



3. Now Support で、Now Support サービスポータル サービスカタログ にアクセスするリンクを選択します。



4. インスタンスを選択します。
5. [アクション] > [プラグインのアクティブ化] を選択します。
6. [プラグインのアクティブ化] フォームで、次の情報を入力します。

[プラグインのアクティブ化] フォーム

フィールド	説明
ターゲットインスタンスは何ですか	プラグインをアクティブ化するインスタンス。
どのプラグインをアクティブ化しますか	アクティブ化するプラグインの名前です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: 必要なプラグインが表示されない場合、または OEM またはオンプレミスのインスタンスでプラグインをアクティブ化している場合は、[探しているプラグインが表示されていません **(Plugin I'm looking for is not listed)]** チェックボックスをオンにして、プラグインの名前を入力します。
メンテナンスの日時を選択 (Select Maintenance Date and Time)	プラグインをアクティブ化する日時。 注: プラグインは、米国太平洋標準時で、毎営業日の朝と夕方の 2 回のバッチでアクティブ化されます。特定の時刻にプラグインをアクティブ化する必要がある場合は、[理由/コメント **(Reason/ Comments)]** フィールドに要求を入力します。

Example

たとえば、 [自分のインスタンス (My Instance)] という名前のインスタンスで CSM Workspace プラグインをアクティブ化するには、次のフォームを参照してください。

[プラグインのアクティブ化] フォーム



7. **[Submit** (送信)] を選択します。
プラグインの要求の詳細については、次を参照してください。 のサービスカタログ [KB0751715] 記事からのプラグインの要求 Now Support ナレッジベース.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク
プラグインをアクティブ化した後、一時停止したすべてのワークフローを再開します。「すべてまたは複数のワークフローの一時停止と再開」を参照してください。

関連情報

プラグインのリスト

ワークフローのトラブルシューティング

ワークフローのトラブルシューティングツールを使用すると、アドミニストレーターは実行パスを分離し、コンテキストを比較し、不完全な動作を追跡できます。

重要:
Zurich リリースの時点で、新規顧客は、ServiceNow, Inc. によって作成および公開された従来のワークフローを受信しなくなります。従来のワークフロー機能はすべて ワークフロースタジオ コンテンツに置き換えられました。以前のバージョンからアップグレードした顧客のみが、既存の従来のワークフローを使用および編集できます。すべての顧客が従来のワークフローを作成できますが、代わりに ワークフロースタジオ を使用してプロセス自動化コンテンツを作成することを強くお勧めします。ワークフロースタジオにのみ新機能と拡張機能が提供されます。

ワークフロータイムラインは、各アクティビティの遷移および経過時間を含む、ワークフローの視覚的表現を提供します。実行パスを強調表示するためのトラブルシューティングツールは、ユーザーがワークフローでフォレンジックを実行するのに役立ちます。ハイライト表示機能は、複数の実行パスをさまざまな色でグループ化し、ロールバック処理を分離できます。ワークフローハイライターを使用して、不完全なタスクと承認を分離します。また、ワークフローパフォーマンスタイミング機能を有効にして、低速なワークフローのトラブルシューティングを行うこともできます。

タイムラインでの実行パスのトラブルシューティング

ワークフロータイムラインのコントロールを使用して、特定の実行パスを分離したり、複数の実行パスを時間の経過とともに比較したりできます。

タイムラインは、ワークフロー内のアクティビティが時間の経過と共にどのように相互に関連して進行するかを示します。実行パスを分離し、サブフローとメインフロー間の遷移線に従います。処理時間は、ワークフロー図から取得できないワークフローのビューを提供します。ツールチップは、期間などの各アクティビティに関する正確な情報を提供します。

ワークフロータイムラインのトラブルシューティング



実行履歴

実行パスとロールバックを強調表示して、未解決状態のまま残っている可能性のあるアクティビティを特定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
ワークフローの実行中にロールバック、キャンセル、および削除を行うと、一部のアクティビティが完全に完了しないことがあります。実行履歴テーブルの強調表示を使用して、ワークフロー内のどのアクティビティが未解決状態になっているかを判断します。

手順

1. ワークフローを実行
2. 移動先 ワークフロー > すべてのコンテキスト.
3. トラブルシューティングするコンテキストを選択します。
4. ワークフローコンテキストフォームで、ワークフローアクティビティ履歴関連リストを選択します。
5. アクティビティを右クリックし、 ワークフローデバッグ > 実行パス強調表示の切り替え] を選択します。

   その実行パス内のすべてのアクティビティは、プラットフォームによって選択された色で強調表示されます。デバッグパスには、ワークフロー中に正常に完了したすべてのアクティビティが表示されます。



6. ロールバックアクティビティを右クリックし、 ワークフローデバッグ > ロールバック強調表示の切り替え] を選択します。

   プラットフォームは、異なる色でロールバック・パス（活動の再開）を強調表示します。各色は、同じロールバック実行の一部であったアクティビティのグループを表します。強調表示には、ロールバックを開始したアクティビティが含まれます。ロールバックに含まれていないアクティビティを右クリックすると、行は強調表示されません。

   注:
   ロールバックアクティビティ自体は、実行パスとロールバックハイライトの両方に表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



7. 強調表示を削除するには、リスト内を右クリックし、実行パスまたはロールバックの強調表示を消去するオプションを選択します。

   個々のロールバックパスまたはすべてのロールバックハイライトを消去できます。

ワークフロー運用ダッシュボードを使用する

ワークフロー運用ダッシュボードで、ワークフローの監視に役立つウィジェットを表示および追加します。ワークフローのパフォーマンスを確認し、どのワークフローを改善する必要があるかを判断します。

始める前に

必須ロール：workflow_admin
別レベルのアクセスは:

- ビュー ：ダッシュボードを表示し、レポートウィジェットを更新します。
- カスタマイズ ：ウィジェットをリフレッシュ、追加、削除、再配置します。

このタスクについて

重要:
Zurich リリースの時点で、新規顧客は、ServiceNow, Inc. によって作成および公開された従来のワークフローを受信しなくなります。従来のワークフロー機能はすべて ワークフロースタジオ コンテンツに置き換えられました。以前のバージョンからアップグレードした顧客のみが、既存の従来のワークフローを使用および編集できます。すべての顧客が従来のワークフローを作成できますが、代わりに ワークフロースタジオ を使用してプロセス自動化コンテンツを作成することを強くお勧めします。ワークフロースタジオにのみ新機能と拡張機能が提供されます。

ワークフローオペレーションダッシュボードでは、ウィジェット要素をクリックして、それらが表すレコードを表示できます。デフォルトでは表示されない新しいレポートウィジェットを追加することもできます。

手順

1. ワークフローオペレーションダッシュボードを表示するには、次の場所に移動します。 ワークフロー > 操作 > ワークフロー運用ダッシュボード.

   ダッシュボードのデフォルトのレポートは次のとおりです。

   - 実行時メトリクスを提供するワークフローコンテキスト
   - 指定した期間中に開始されたアクティブなワークフロー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 昨日から今日までのワークフロー
- 当月の州別ワークフロー
- 過去 1 か月の古くなったワークフローコンテキスト

2. ダッシュボードの隅にあるコンテンツを追加アイコン ( ) を選択して、ウィジェットを見つけて追加します。

次のタスク
ワークフローが一貫して異常値として表示され、実行時にエラーが発生していない場合は、その履歴実行時の値を使用して新しい実行時値を計算できます。その後、ワークフローのプロパティで推定された実行時間を更新します。

ワークフローゲージ

ワークフローのパフォーマンスを確認するのに役立つ複数のゲージが用意されています。これらのゲージをワークフロー運用ダッシュボードまたはカスタムホームページに追加することができます。

重要:

インスタンスからの情報を整理してデータに関するストーリーを伝える、ホームページの機能は、新しいインスタンスのダッシュボードにあります。ネクストエクスペリエンス を有効にしてアップグレードされたインスタンスでは、ユーザーは直接 URL を持っている場合は既存のホームページを表示できますが、作成や編集はできません。レスポンシブダッシュボードと アナリティクスセンター ダッシュボードがホームページの機能を引き継ぎます。

ホームページ廃止ヘルプツール を使用して、インスタンスのホームページをレスポンシブダッシュボードに変換します。

詳細については、以下を参照してください。

- アナリティクスセンターでのダッシュボード
- レスポンシブダッシュボードの操作 。

ワークフローゲージ

コンテンツ	説明
ERT ダッシュボードコントロール >	
ERT（外れ値の割合）に対する外れ値の終了ワークフロー	終了したが推定実行時間（ERT）値内で終了しなかったワークフローを識別します。外れ値の割合を入力すると、指定した実行時間範囲外に実行されたワークフローが表示されます。
ERT（外れ値の割合）の外れ値の長いワークフロー	設定された実行時しきい値より長く実行されているワークフローを表示します。
ワークフローダッシュボード >	
現在のレコードがないワークフロー	現在のレコードが関連付けられていないワークフローコンテキストを表示します。
ゲージ > ワークフローコンテキスト	
経時的に 1 時間ごとに開始されたアクティブなワークフローの数 (昨日)	指定された期間における1時間あたりの実行中のワークフローの合計数を表示します。デフォルトでは、前日（昨日）に1時間当たりに実行されたワークフローの数が表示されます。
異常終了したワークフローはERTに累積されません	推定ランタイム異常値の外で終了し、推定実行時間値に累積されないワークフローコンテキストを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークフローゲージ (続く)

コンテンツ	説明
外れ値の実行ワークフローコンテキスト	実行中のワークフローの総数を表示します。
ERTに累積されたワークフローを正常終了	実行時間が予測された実行時間の値に累積された、正常に完了したワークフローの合計数を表示します。
州別ワークフロー（今月）	現在の状態でグループ化された1か月間に実行されたワークフローの合計数を表示します。
古いワークフローコンテキスト（先月から実行中）	指定された期間に実行されているワークフローコンテキストの合計数を、ワークフロー名で表示します。既定では、先月実行したワークフローコンテキストの総数が表示されます。
昨日から今日までのワークフロー（表別）	最終日に実行されたワークフローをテーブル名でグループ化して表示します。

ワークフローパフォーマンスタイミング

ワークフローエンジンは詳細なパフォーマンスタイミングデータを生成することができ、遅いワークフローのトラブルシューティングに役立ちます。

重要:
Zurich リリースの時点で、新規顧客は、ServiceNow, Inc. によって作成および公開された従来のワークフローを受信しなくなります。従来のワークフロー機能はすべて ワークフロースタジオ コンテンツに置き換えられました。以前のバージョンからアップグレードした顧客のみが、既存の従来のワークフローを使用および編集できます。すべての顧客が従来のワークフローを作成できますが、代わりに ワークフロースタジオ を使用してプロセス自動化コンテンツを作成することを強くお勧めします。ワークフロースタジオにのみ新機能と拡張機能が提供されます。

アドミニストレーターはこの機能を有効にする必要があります。

ワークフローパフォーマンスタイミングが有効になっている場合、ワークフローエンジンはさまざまな実行速度のメトリクスを含む主要なパフォーマンスデータを追跡します。Workflow Timing [wf_workflow_timing]テーブルには、各ワークフローコンテキストのレコードとともにデータが格納されます。ワークフロータイミングレコードは、ワークフローエンジンがワークフローを完了したとき、アクティビティの完了を待つとき、またはワークフロー実行を終了したときに更新されます。

ワークフロー推定ランタイムプロパティ

アドミニストレーターは、Estimated Run Time（ERT）のプロパティを設定することにより、ワークフロー実行時間メトリクスの収集を有効にすることができます。

アドミニストレーターは、ERTメトリクスを使用して、ワークフローが予想より長く実行されているかどうかを判断し、ワークフロー処理のエラーを特定できます。ワークフロー操作ダッシュボードにランタイムメトリクスが表示されます。

ワークフローパフォーマンスのタイミングを有効にします

ワークフローのパフォーマンスのタイミングは、デフォルトでは無効になっています。システムプロパティを作成して有効にすることができます。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

次の仕様を使用して、システムプロパティの追加 を行います。

フィールド	値
名前	glide.workflow.show_timing
タイプ	True | False
値	true

ワークフローアクティビティ

ワークフローアクティビティのプロパティリファレンス

重要:
Zurich リリースの時点で、新規顧客は、ServiceNow, Inc. によって作成および公開された従来のワークフローを受信しなくなります。従来のワークフロー機能はすべて ワークフロースタジオ コンテンツに置き換えられました。以前のバージョンからアップグレードした顧客のみが、既存の従来のワークフローを使用および編集できます。すべての顧客が従来のワークフローを作成できますが、代わりに ワークフロースタジオ を使用してプロセス自動化コンテンツを作成することを強くお勧めします。ワークフロースタジオにのみ新機能と拡張機能が提供されます。

各アクティビティは、スクリプトの実行、通知の送信、または承認の要求などの異なるタスクを実行します。アクティビティは成功または失敗する可能性があり、その結果、他のアクティビティによって実行されるアクションが行われる可能性があります。

さまざまなタイプのアクティビティを設定する方法については、下のリストのアクティビティ名をクリックするか、「ワークフロー アクティビティの参照」を参照してください。

ベースシステムで提供されるコアアクティビティ

- 承認およびロールバック ワークフロー アクティビティ
- 条件ワークフローアクティビティ
- 通知 ワークフロー アクティビティ
- 通知ワークフローアクティビティ
- サブフローとして使用されるワークフロー
- タスクワークフローアクティビティ
- タイマー ワークフロー アクティビティ
- ユーティリティ ワークフロー アクティビティ

オーケストレーションで提供されるアクティビティ

オーケストレーションには以下のアクティビティが含まれます。

- Active Directory アクティビティパック
- オーケストレーションアクティビティ
- PowerShell アクティビティ
- パペットアクティビティ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カスタムアクティビティを作成するためのテンプレート

オーケストレーションがシステム上でアクティブな場合、適切なロールを持つユーザーは、ServiceNow オーケストレーションアクティビティデザイナーを使用してカスタムアクティビティを作成できます。ServiceNow Store にアップロードできるカスタムアクティビティを作成するための オーケストレーションが提供するテンプレートの詳細については、「アクティビティデザイナーコンポーネント」を参照してください。

ワークフロー アクティビティの参照

カテゴリ別にまとめられたワークフローアクティビティの参照。

各アクティビティは、スクリプトの実行、通知の送信、または承認の要求などの異なるタスクを実行します。

ワークフローは、アクティビティを開始または進行するユーザーセッションとしてアクティビティを実行します。レコード操作から開始されたワークフローは、そのレコード操作を実行したユーザーセッションとしてアクティビティを実行します。スケジュールから開始されたワークフロー、またはタイマーから再開されたワークフローは、システムユーザーとしてアクティビティを実行します。スクリプトコールから開始されたワークフローは、そのスクリプトを開始したユーザーセッションとしてアクティビティを実行します。

承認およびロールバック アクティビティ

承認およびロールバック アクティビティは、承認を生成および管理します。 すべてのワークフローに承認アクティビティを含められるわけではありません。詳細については、「承認およびロールバック ワークフロー アクティビティ」を参照してください。

注:
承認アクティビティは、ワークフローが待機していた承認条件または却下条件に一致するアクションの、またワークフローを進行するユーザーとして実行されます。

承認およびロールバック アクティビティ

アクティビティ	説明
承認アクションワークフローアクティビティ	承認アクション アクティビティは、現在のタスク上で承認アクションを実行します。
承認コーディネーターワークフローアクティビティ	[承認コーディネーター] アクティビティは承認を作成し、その結果は 1 つ以上の子アクティビティの結果に依存します。これらの子アクティビティには、[承認 - ユーザー]、[承認 - グループ]、および/または [手動承認] アクティビティが含まれます。
承認 - グループワークフローアクティビティ	[承認 - グループ] アクティビティは、指定されたグループの各メンバーの承認レコードを作成します。
承認 - ユーザーワークフローアクティビティ	[承認 - ユーザー] アクティビティは、1 つまたは複数の個別のユーザー承認を作成します。
ワークフローアクティビティを生成	[生成] アクティビティは、ワークフロー パスで [生成] アクティビティの後に配置された任意のタスクまたは承認アクティビティから、すぐにタスクまたは承認レコードを作成します。これらの事前生成タスクおよび承認は、フロー実行中にタスクおよび承認アクティビティに到達すると開始します。これにより、タスクは関連付けられた事前生成の順次タスクまたは承認のセットを持つことができますが、依然としてそれらを順番に完了する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

承認およびロールバック アクティビティ (続く)

アクティビティ	説明
手動承認ワークフロー アクティビティ	[手動承認] アクティビティは、ユーザーがワークフロー プロセスの外で手動で追加するすべての承認を監視し、管理します。このアクティビティでは、[未要求] 状態の承認のみが選択されます。
ロールバックワークフローアクティビティ	[ロールバック] アクティビティは、送信遷移線矢印で指定されたアクティビティに直接移行します。

条件アクティビティ

条件アクティビティは、ワークフローの条件分岐および論理演算機能を提供します。

注:
条件アクティビティは、ワークフローが待機していた条件に一致するアクションの、またワークフローを進行するユーザーとして実行されます。

条件アクティビティ

アクティビティ	説明
If ワークフローアクティビティ	**[If]** アクティビティは条件またはスクリプトをチェックして、[はい] または [いいえ] 移行を実行する必要があるかどうかを決定します。
スイッチワークフローアクティビティ	[スイッチ] アクティビティは、渡されたフィールドまたは変数の値がいずれかのケース値と同等かどうかをチェックします。
条件待ちワークフローアクティビティ	[条件待ち] アクティビティにより、現在のレコードが指定の条件に一致するまでこのアクティビティでワークフローが待機させられます。
WF イベント待ちワークフローアクティビティ	**[WF**イベント待ち] アクティビティは、指定されたイベントが発生するまで、このアクティビティでワークフローを待機させます。

通知アクティビティ

通知 ワークフローアクティビティでは、通知 内のコールと SMS メッセージを管理します。

通知アクティビティ

アクティビティ	説明
コールを転送ワークフローアクティビティ	[コールを転送] アクティビティでは、通知コールを E.164 準拠の電話番号に転送します。
入力ワークフローアクティビティ	入力アクティビティでは、Notify コールにオプションのリストを提示することによって、電話メニューを作成します。
切断ワークフローアクティビティ	切断アクティビティでは、アクティブな通知電話のコールを切断します。
再生ワークフローアクティビティ	再生アクティビティでは、Notify コールで音声ファイルを再生します。
録音ワークフローアクティビティ	録音ワークフローアクティビティでは、ユーザからの音声を Notify コールに録音します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

通知アクティビティ (続く)

アクティビティ	説明
却下 ワークフロー	拒否ワークフローアクティビティでは、着信通知コールを拒否します。
読み上げワークフローアクティビティ	読み上げワークフローアクティビティを使用すると、Notify コールでテキスト読み上げを使用してメッセージを再生することができます。
通知クライアントに転送ワークフローアクティビティ	通知クライアントに転送 ワークフローアクティビティでは、電話のコールを Notify WebRTC クライアントに接続します。
コールワークフローアクティビティ	コールアクティビティでは、通知ワークフローを使用して電話の発信を行います。このワークフローアクティビティは、任意のテーブルに追加することができます。
カンファレンス参加のワークフロー アクティビティ	カンファレンス参加アクティビティでは、着信または発信コールを「通知カンファレンス」に接続します。
SMS 送信ワークフローアクティビティ	通知を使用して短いテキストメッセージをユーザーの電話に送信する、**[SMS** 送信] ワークフロー アクティビティ。このワークフローアクティビティは、任意のテーブルに追加することができます。
キューワークフローアクティビティ	キューアクティビティでは、アクティブな通知コールをキューに入れます。

通知アクティビティ

通知ワークフローアクティビティは、ワークフロー中に発生したイベントをユーザーに通知します。

通知アクティビティ

アクティビティ	説明
イベントを作成 ワークフロー アクティビティ	[イベントを作成] アクティビティはイベントをイベント キューに追加しますが、そのイベントをすぐには実行しません。
通知 ワークフロー アクティビティ	[通知] アクティビティはメールまたは SMS メッセージを指定されたユーザーまたはグループに送信します。

サブフロー アクティビティ

サブフロー アクティビティは、親ワークフローからワークフローを実行および管理します。

サブフロー アクティビティ

アクティビティ	説明
パラレルフローランチャーのワークフローアクティビティ	[パラレルフローランチャー] アクティビティは、複数のサブフローを並列に起動します。

タスク アクティビティ

タスク アクティビティは、ワークフロー タスクを作成および変更します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注:
タスクアクティビティは、ワークフローが待機していたタスクを完了するアクションの、またワークフローを進行するユーザーとして実行されます。

タスク アクティビティ

アクティビティ	説明
ワークノートを追加 ワークフロー アクティビティ	[ワークノートを追加] アクティビティは、現在のインシデント レコードの [ワークノート] フィールドにテキストを追加します。
添付メモ ワークフロー アクティビティ	[添付メモ] アクティビティは、現在のレコードに添付ファイルを追加します。
カタログ タスク ワークフロー アクティビティ	[カタログ タスク] アクティビティは、サービスカタログ タスクレコードを作成します。
タスクの作成 ワークフロー アクティビティ	[タスクの作成] アクティビティは、タスク [タスク] を拡張するテーブルのいずれかにレコードを生成します。

タイマーアクティビティ

タイマーアクティビティは、一定期間、ワークフローを一時停止します。

注:
タイマーアクティビティは、システムスケジューラーがワークフローを進行するため、システムユーザーとして実行されます。

タイマーアクティビティ

アクティビティ	説明
SLA パーセンテージタイマーワークフローアクティビティ	**[SLA** パーセンテージタイマー] アクティビティは、SLA のパーセンテージと等しい期間、ワークフローを一時停止します。
タイマーワークフローアクティビティ	[タイマー] アクティビティは、指定された期間ワークフローを一時停止します。

ユーティリティ アクティビティ

ユーティリティ アクティビティは、ワークフローのパスの制御やその他の便利なツールを提供します。

ユーティリティ アクティビティ

アクティビティ	説明
分岐 ワークフロー アクティビティ	[分岐] アクティビティは、ワークフローを 1 つのアクティビティから複数の移行パスに分割します。
結合 ワークフロー アクティビティ	[結合] アクティビティは、複数の実行パスを 1 つの移行に統合します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ユーティリティ アクティビティ (続く)

アクティビティ	説明
ロック ワークフロー アクティビティ	[ロック] アクティビティは、ロックが解除されるまで、ワークフローの他のインスタンスがこのアクティビティを通り越して継続されないようにします。
ログ メッセージ ワークフロー アクティビティ	[ログ メッセージ] アクティビティは、ワークフロー ログにメッセージを書き込みます。
ログ トレース メッセージ ワークフロー アクティビティ	[ログ トレース メッセージ] アクティビティは、トレース メッセージをワークフロー ログに書き込みます。
REST メッセージのレガシーワークフローアクティビティ	従来 **REST** メッセージ アクティビティにより、アドミニストレーターは REST エンドポイントを上書きしたり、REST メッセージ モジュールに設定された変数を指定したりできます。
リターン値 ワークフロー アクティビティ	[リターン値] アクティビティは、サブフローから実行された場合、親ワークフローに値を返します。
スクリプトの実行 ワークフロー アクティビティ	[スクリップとの実行] アクティビティは、指定されたスクリプトをワークフロー バージョンのスコープ内で実行します。
値の設定 ワークフロー アクティビティ	値の設定アクティビティは、ワークフローの休止または終了時に現在のレコードの値を設定します。
SOAP メッセージのレガシーワークフローアクティビティ	従来 **[SOAP** メッセージ] アクティビティは、[システム Web サービス] プラグインで定義された SOAP メッセージを使用し、MID サーバーを使用してメッセージを呼び出すことができます。
ターンスタイル ワークフロー アクティビティ	[ターンスタイル] アクティビティは、ワークフローが同じ点を通過できる回数を制限します。
ロック解除 ワークフロー アクティビティ	[ロック解除] アクティビティは、[ロック] アクティビティにより以前適用されたロックを解除します。

オーケストレーションで提供されるアクティビティ

オーケストレーションには以下のアクティビティが含まれます。

- Active Directory アクティビティパック
- オーケストレーションアクティビティ
- PowerShell アクティビティ
- パペットアクティビティ

カスタムアクティビティを作成するためのテンプレート

オーケストレーションがシステム上で有効な場合、適切なロールを持つユーザーは、ServiceNow Orchestration activity designer を使用してカスタムアクティビティを作成できます。オーケストレーションが ServiceNow Store にアップロードできるカスタムアクティビティを作成するために用意されているテンプレートの詳細については、「Orchestration custom activity templates 」を参照してください

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

承認およびロールバック ワークフロー アクティビティ

承認およびロールバック アクティビティは、承認を生成および管理します。

一部のワークフローでは、承認およびロールバック アクティビティを使用できません。

- 2 つの例外を除いて、承認およびロールバック アクティビティは、ワークフローがタスクを拡張するテーブルで実行されている場合にのみ使用できます。その例外とは、グローバルに利用可能な承認 - ユーザーおよび承認アクション アクティビティです。
- 承認およびロールバック アクティビティは、ワークフローが実行されているテーブルの承認エンジンがオフになっている場合にのみ使用できます。テーブルに対して承認エンジンが有効になっている場合、承認アクティビティはグレー表示されて選択できません。ワークフローと承認エンジンがどのように相互作用するかについては、「承認ワークフローアクティビティと承認エンジン」を参照してください。

承認アクションワークフローアクティビティ

承認アクション アクティビティは、現在のタスク上で承認アクションを実行します。

このアクティビティを使用して、現在のタスクレコードを承認済みまたは却下としてマークします。

注:
承認アクション アクティビティが承認されたタスクをマークするために使用される場合、アクティビティは処理待ちのすべての承認を「不要」 としてマークします。このアクティビティが [承認] フィールドの値を設定するのに使用される場合、[値の設定] または [スクリプトを実行] とは異なる方法で動作します。

結果

アクティビティの結果値は、承認者によって選択された最終承認処理です。結果値は、[承認済み] または [却下] です。ワークフローデザイナーは、アクティビティのスクリプトフィールド内から `activity.result` 変数を使用して、結果値を割り当てることができます。

入力変数

アクティビティの初期動作が、入力変数によって決まります。

承認アクション アクティビティの入力変数

フィールド	説明
アクション	タスクで実行するアクション。オプションは次のとおりです。 • 承認されたタスクをマーク • 却下されたタスクをマーク • 要求されたタスクをマーク • [承認待ちを無視]：システムは承認レコードを [不要] に設定し、そのアクティビティを [承認済み] としてマークします。

条件

これらの条件によって、アクティビティの後にどの移行が実行されるかが決まります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
承認アクティビティは、ワークフローが待機していた承認条件または却下条件に一致するアクションの、またワークフローを進行するユーザーとして実行されます。

承認アクション アクティビティの条件

条件	説明
常時	承認を次のワークフロー ステップに移行させるイベントまたは条件。
エラー	エラーを生成するイベントまたは条件。
スキップ	承認をスキップできるイベントまたは条件。

状況

アクティビティ状況は、ワークフロー エンジンがアクティビティを処理する方法を指示します。

承認アクションアクティビティ状況

状況	説明
実行中	ワークフロー エンジンは、アクティビティの [実行] 機能を起動させます。
待機中	アクティビティを再開する特定のイベントが発生するまで、ワークフロー エンジンはアクティビティを無視します。
完了	アクティビティの実行が終了しました。アクティビティの結果については結果値を確認してください。
キャンセル	このアクティビティ、またはこのアクティビティを含むワークフローはキャンセルされました。
エラー	JavaScript エラーが発生しました。エラーの詳細についてログを確認してください。

承認コーディネーターワークフローアクティビティ

[承認コーディネーター] アクティビティは承認を作成し、その結果は 1 つ以上の子アクティビティの結果に依存します。これらの子アクティビティには、[承認 - ユーザー]、[承認 - グループ]、および/または [手動承認] アクティビティが含まれます。

注:
このアクティビティは、ワークフローがタスクを拡張するテーブルで実行されている場合にのみ使用できます。

[承認コーディネーター] アクティビティを作成するには、最初にアクティビティをワークフローキャンバスにドラッグし、アクティビティフォームを表示させます。アクティビティフォームで、該当するフィールドに入力し、[送信] をクリックします。

[送信] をクリックすると、アクティビティがワークフローキャンバスに表示されます。そこから、アクティビティの本文に表示されるリンクをクリックして、子アクティビティを指定します。

[承認コーディネーター] アクティビティが完了すると、[承認コーディネーター] 承認アクティビティにより作成された処理待ちのすべての承認がすぐに [不要] に設定されます。1 人のユーザーが製品承認者とエグゼクティブ承認者の両方である場合など、1 人のユーザーが同じワークフローで 2 回承認者として呼び出された場合、そのユーザーによる最初の承認以降の承認はスキップされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

結果

[承認コーディネーター] アクティビティの結果値は、承認者による承認アクションおよび [待機] フィールドで指定された承認条件に依存します。可能な結果値：

- 承認済み
- 却下
- 削除済み
- キャンセル

入力変数

アクティビティの初期動作が、入力変数によって決まります。

承認コーディネーター アクティビティの入力変数

フィールド	説明
待機	承認アクティビティの承認または却下を示すには何が必要かを示します。オプションは次のとおりです。 • [承認する任意の子アクティビティ]： 任意の子アクティビティ (ユーザー、グループ、または手動承認) が [承認済み] の結果で完了すると、[承認コーディネーター] アクティビティも [承認済み] の結果で完了します。 • [承認するすべての子アクティビティ]： [承認コーディネーター] アクティビティのすべての子アクティビティが [承認済み] の結果で完了すると、[承認コーディネーター] アクティビティも [承認済み] の結果で完了します。 • [任意の子アクティビティからの最初の承認または却下]： 最初の子アクティビティが [承認済み] または [却下] の結果で完了すると、[承認コーディネーター] アクティビティも同じ結果で完了します。 • スクリプトに基づく条件：スクリプトを呼び出して、承認または却下の管理方法を決定します。
却下時 [待機] が [承認するすべての子アクティビティ] または [承認する任意の子アクティビティ] に設定されている場合にのみ表示されます。	子アクティビティのいずれかから却下が示される場合に、コーディネーターが行うべきことを指定します。オプションは次のとおりです。 • [承認を却下]： [却下] の結果となった [承認コーディネーター] アクティビティをすぐに完了します。 • [決定前に他の回答を待つ]： 承認または却下の決定を下す前に、他の子アクティビティからの他の回答が得られるまで待ちます。 これにより、ユーザーは決定が下されるまで考えを変えることができます。 さらに、[待機] が [承認する任意の子アクティビティ] に設定されている場合、1 つの子アクティビティが [承認済み] の結果で完了

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

承認コーディネーター アクティビティの入力変数 (続く)

フィールド	説明
	すると、他の子アクティビティが [却下] の結果で完了したとしても、[承認コーディネーター] アクティビティは [承認済み] の結果で完了します。
承認スクリプト [待機] が [スクリプトに基づく条件] に設定されている場合にのみ表示されます。	[待機] 変数が [スクリプトに基づく条件] に設定されると、このスクリプトが呼び出されて、承認または却下をどのように処理するかを決定します。このスクリプトは [回答] 変数を [承認済み] または [却下] に設定して、この承認に対する全体的な承認ステータスを示す必要があります。呼び出されると、次の変数をスクリプトで使用できます。 counts.total = total number of child approval activities that are part of this approval counts.approved = # of child approval activities that approved so far counts.rejected = # of child approval activities that rejected so far counts.requested = # of child approval activities that are pending approval

条件

これらの条件によって、アクティビティの後にどの移行が実行されるかが決まります。

注:
承認アクティビティは、ワークフローが待機していた承認条件または却下条件に一致するアクションの、またワークフローを進行するユーザーとして実行されます。

承認コーディネーター アクティビティの条件

条件	説明
承認済み	グループのユーザーは、[待機] ルールに基づいて要求を承認しました。
却下	グループのユーザーは、[待機] ルールに基づいて要求を却下しました。

状況

アクティビティ状況は、ワークフロー エンジンがアクティビティを処理する方法を指示します。

承認コーディネーターアクティビティ状況

状況	説明
実行中	ワークフロー エンジンは、アクティビティの [実行] 機能を起動させます。
待機中	アクティビティを再開する特定のイベントが発生するまで、ワークフロー エンジンはアクティビティを無視します。
完了	アクティビティの実行が終了しました。アクティビティの結果については結果値を確認してください。
キャンセル	このアクティビティ、またはこのアクティビティを含むワークフローはキャンセルされました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

承認コーディネーターアクティビティ状況 (続く)

状況	説明
エラー	JavaScript エラーが発生しました。エラーの詳細についてログを確認してください。

承認 - グループワークフローアクティビティ

[承認 - グループ] アクティビティは、指定されたグループの各メンバーの承認レコードを作成します。

> **注:**
> このアクティビティは、ワークフローがタスクを拡張するテーブルで実行されている場合にのみ使用できます。

グループの承認は、[待機] フィールドで指定されたロジックに従い、ユーザー承認に基づいて承認または却下されます。

結果

ワークフローデザイナーは、アクティビティのスクリプトフィールド内から activity.result を使用して、結果値を割り当てることができます。デフォルトでは、結果値は最終承認処理です。この処理は、承認者による承認アクションおよび [待機] または [誰かが却下時] フィールドで指定された承認条件に依存します。可能な結果値：

- 承認済み
- 却下
- 削除済み
- キャンセル

入力変数

アクティビティの初期動作が、入力変数によって決まります。

承認 - グループ アクティビティの入力変数

フィールド	説明
承認 - グループ時期 このアクティビティがグループ承認レコードを生成する時期を指定します。	
条件	適合した場合はグループ承認が生成される条件。条件に適合しない場合、承認はスキップされます。
承認 - グループ承認者 承認が要求されるグループを指定します。	
グループ	承認が要求されるグループ。 このフィールドを編集するには、ロック アイコンをクリックします。特定のグループを名前で選択するには、ルックアップ リストを使用します。実行時に現在のレコードのフィールド値からグループを選択するには、ツリー アイコンをクリックします。 グループの各メンバーには個別の承認レコードが割り当てられます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

承認 - グループ アクティビティの入力変数 (続く)

フィールド	説明
	グループが選択されていない場合、アクティビティは承認を自動的に [承認済み] に設定します。
承認 - グループ条件 グループの個々のメンバーからの応答に基づいてグループ承認を承認するか却下するかをアクティビティが判断する方法を指定します。	
待機	個々の承認または却下のうちのどれがアクティビティの承認または却下という結果になるかを判断するための、さまざまな承認ロジック間の選択。オプションは次のとおりです。 • [各グループからの承認]：各グループの任意のユーザーが承認することができ、各グループの最初の承認により、アクティビティは [承認済み] の結果で完了します (却下の処理方法については以下を参照)。 • [任意のグループからの承認]：任意のグループの任意のユーザーが承認でき、任意のグループの最初の承認により、アクティビティは [承認済み] の結果で完了します。 • [すべてのグループの全員からの承認]：すべてのグループのすべてのユーザーが承認して、アクティビティを [承認済み] の結果で完了させる必要があります (却下の処理方法については以下を参照)。 • [各グループからの最初の回答]：各グループの任意のユーザーからの最初の承認または却下は、グループ承認の状態を示すために使用されます (却下の処理方法については以下を参照)。 ユーザーが承認要求を却下した場合にどうなるかを示します。オプションは次のとおりです。 • [承認を却下]：[却下] の結果となったアクティビティをすぐに完了します。 • [任意のグループからの最初の回答]：任意のグループの任意のユーザーからの最初の承認または却下により、アクティビティは [承認済み] または [却下] の結果で完了します。 • [スクリプトに基づく条件]：ユーザーが承認または却下するたびに、[承認スクリプト] が呼び出されて、アクティビティを完了すべきかどうかを判断します。
承認スクリプト [待機] が [スクリプトに基づく条件] に設定されている場合にのみ表示されます。	[待機] 変数が [スクリプトに基づく条件] に設定されると、このスクリプトが呼び出されて、承認または却下をどのように処理するかを決定します。スクリプトは変数 [回答] を [承認済み] または [却下] に設定して、この承認の全体的なステータスを示す必要があります。 このスクリプトは、すべてのグループに関して全体的な承認状態を返す前に、この承認アクティビティの一部である各グループに対して承認状態を設定します。 呼び出されると、この承認アクティビティの一部であるすべてのグループのスクリプトで、次の変数を使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

承認 - グループ アクティビティの入力変数 (続く)

フィールド	説明

	counts.total = total number of groups that are part of this approval
	counts.approved = # of groups that approved so far
	counts.rejected = # of groups that rejected so far
	counts.requested = # of groups that are pending approval
	counts.not_requested = # of groups that are not pending approval
	counts.not_required = # of groups that approval is not required
	
	各グループについて：
	
	groups[group_id].total = total number of users that are part of this group's approval
	groups[group_id].approved = # of users that approved so far
	groups[group_id].rejected = # of users that rejected so far
	groups[group_id].requested = # of users that are pending approval
	groups[group_id].not_requested = # of users that are not pending approval
	groups[group_id].not_required = # of users that approval is not required
	groups[group_id].approvalIDs[state] = array of user ids that are at the specified approval state
	
	注意：使用するグループを反復する：
	
	for (var id in groups) {
	var group = groups[id];
	... group.total ...
	}
	
	注意：次のコードを使用してグループ オブジェクトを取得します (反復されるグループ名のようなものを取得する)。
	
	var objGroup = fncGetGroupObj(id);
	var strGroupName = objGroup.name;
	
	function fncGetGroupObj(sidGroupApproval)
	{
	var objGroupApproval = new GlideRecord('sysapproval_group');
	objGroupApproval.get(sidGroupApproval);
	
	var objGroup = new GlideRecord('sys_user_group');
	objGroup.get(objGroupApproval.assignment_group.sys_id);
	
	return objGroup;
	}
	
	承認スクリプトでも計算が可能です。たとえば、承認の半分のみが必要な場合：
	
	if (counts.approved/counts.total > .49) {
	answer = 'approved';

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

承認 - グループ アクティビティの入力変数 (続く)

フィールド	説明

	}
	else if (counts.rejected/counts.total > .50) {
	answer = 'rejected';
	}

誰かが却下時	個々の却下のうちのどれがアクティビティの承認却下という結果になるかを判断するための、さまざまな承認ロジック間の選択。オプションは次のとおりです。 • [承認を却下]：[却下] の結果となったアクティビティをすぐに完了します。 • [決定前に他の回答を待つ]：承認または却下の決定を下す前に、他の回答が得られるまで待ちます。これにより、ユーザーは決定が下されるまで考えを変えることができます。 **注:** [待機] が [任意の人が承認] に設定されている場合 、たとえ 1 人以上のユーザーが却下したとしても、1 回の承認によりアクティビティは [承認済み] の結果で完了します。
承認 - グループ スケジュール ワークフローで承認レコードの予定開始日と期日を計算する方法を指定します。[期限日基準：] や [スケジュール基準] を選択すると該当するフィールドが表示されます。	
期限日基準：	ワークフローがタスクの期間、期日、およびスケジュールを決定する方法を選択します。 • [ユーザー指定の期間]：期間は、ユーザー指定の値に基づいています。 • [相対期間]：期間は、相対的な期間 (翌営業日の終了など) から計算されます。 • [日付/時刻または期間フィールド]：期間は、現在のレコードのフィールド値に基づいています。 • [スクリプト]：期間は、スクリプトによって返されます。
期間 [期限日基準：] が [ユーザー指定の期間] に設定された場合にのみ表示されます。	特定の日数と時間。
相対期間 [期限日基準：] が [相対期間] に設定された場合にのみ表示されます。	営業日の一般的な数と長さ。
期日フィールド	日付/時間または期間フィールド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

承認 - グループ アクティビティの入力変数 (続く)

フィールド	説明
[期限日基準：] が [日付/時刻または期間フィールド] に設定された場合にのみ表示されます。	
期日スクリプト [期限日基準：] が [スクリプト] に設定された場合にのみ表示されます。	「回答」を継続時間用の秒数に設定するスクリプト。
スケジュール基準：	タイマーが勤務時間をカウントするために使用する基本スケジュール。スケジュールが指定されると、スケジュールで指定された回数のみ期間が考慮されます。たとえば、期間が 2 時間の場合、午前 8 時から午後 5 時のスケジュールでワークフローが午後 4 時に開始されると、翌日の午前 9 時に終了します。オプションは次のとおりです。 • [このワークフローのスケジュール]：スケジュールは、ワークフローのコンテキストの日付、時刻、およびオプションの [タイムゾーン基準：] 値を使用します。 • [特定のスケジュール]：スケジュールは、事前定義された [スケジュール] およびオプションの [タイムゾーン基準：] 値を使用します。 • [スケジュール フィールド]：スケジュールは、テーブルの値およびオプションの [タイムゾーン基準：] 値を使用します。
スケジュール [スケジュール基準：] が [特定のスケジュール] に設定された場合にのみ表示されます。	リストから事前定義された [スケジュール]。
スケジュール フィールド [スケジュール基準：] が [スケジュール フィールド] に設定された場合にのみ表示されます。	テーブルに関連付けられているスケジュールの日付/時刻または期間フィールド。有効なフィールドは、ツリー ダイアログの [要素を選択] に青色で表示されます。
タイムゾーン基準：	期間を計算するためのタイムゾーン。以下のタイムゾーン基準があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

承認 - グループ アクティビティの入力変数 (続く)

フィールド	説明
	• [タイムゾーンなし]：デフォルト。ワークフローは GMT タイムゾーンを使用します。 • [特定のタイムゾーン]：選択リストから選択した特定の [タイムゾーン]。 • [タイムゾーン フィールド]：フォーム上のフィールドから継続時間を追跡する [タイムゾーン フィールド]。
タイムゾーン [スケジュール基準：] が [特定のスケジュール] に設定された場合にのみ表示されます 。	選択リストから希望するタイムゾーンを選択します。
タイムゾーン フィールド [タイムゾーン基準：] が [タイムゾーン フィールド] に設定された場合にのみ表示されます。	テーブルに関連付けられているスケジュールの日付/時刻または期間フィールド。有効なフィールドは、ツリー ダイアログの [要素を選択] に青色で表示されます。
承認 - 詳細 必要な場合、承認を要求する追加ユーザーを決定するスクリプトを書き込むことができます。	
詳細	このチェック ボックスをオンにすると、承認を要求する追加ユーザーを決定するスクリプトを書き込むことができます。[他のグループ スクリプト] を使用して、グループ承認をカスタマイズします。

他のグループ スクリプト	[詳細] チェック ボックスをオンにすると、追加のグループ承認を作成するかどうかを決定するため、このスクリプトが呼び出されます。スクリプトは変数 [回答] をグループ ID のカンマ区切りリストまたはグループ ID の配列に設定して、承認グループとして追加する必要があります。例：
	
	`answer = [];`
	`answer.push('id1');`
	`answer.push('id2');`

条件

以下の条件によって、アクティビティの後にどの移行が実行されるかが決まります。

注:
承認アクティビティは、ワークフローが待機していた承認条件または却下条件に一致するアクションの、またワークフローを進行するユーザーとして実行されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

承認 - グループ アクティビティ条件

条件	説明
承認済み	グループのユーザーは、[待機] ルールに基づいて要求を承認しました。
却下	グループのユーザーは、[待機] ルールに基づいて要求を却下しました。
エラー	エラーを生成するイベントまたは条件。
スキップ	承認をスキップできるイベントまたは条件。

状況

アクティビティ状況は、ワークフロー エンジンがアクティビティを処理する方法を指示します。

承認 - グループアクティビティ状況

状況	説明
実行中	ワークフロー エンジンは、アクティビティの [実行] 機能を起動させます。
待機中	アクティビティを再開する特定のイベントが発生するまで、ワークフロー エンジンはアクティビティを無視します。
完了	アクティビティの実行が終了しました。アクティビティの結果については結果値を確認してください。
キャンセル	このアクティビティ、またはこのアクティビティを含むワークフローはキャンセルされました。
エラー	JavaScript エラーが発生しました。エラーの詳細についてログを確認してください。

承認 - ユーザーワークフローアクティビティ

[承認 - ユーザー] アクティビティは、1 つまたは複数の個別のユーザー承認を作成します。

結果

結果値は最終承認処分です。この処理は、承認者による承認アクションおよび [待機] または [誰かが却下時] フィールドで指定された承認条件に依存します。可能な結果値：

- 承認済み
- 却下
- 削除済み
- キャンセル

入力変数

承認 - ユーザー アクティビティの入力変数

フィールド	説明
承認 - ユーザー時期 このアクティビティがユーザー承認レコードを生成する時期を指定します。	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

承認 - ユーザー アクティビティの入力変数 (続く)

フィールド	説明
条件	適合した場合は個別の承認が生成される条件。条件に適合しない場合、承認はスキップされます。
承認 - ユーザー承認者 承認が要求されるユーザーを指定します。	
ユーザー	承認のためのユーザー。ツリー アイコンを使用して、$ {assigned_to} のように現在のレコードからユーザー参照フィールドを選択し、承認を作成します。ユーザーが選択されていない場合、アクティビティは承認を自動的に [承認済み] に設定します。 **注:** ワークフローは、承認ユーザー アクティビティによって生成された承認レコードのみを管理します。ワークフローの開始後、新たに追加された承認はワークフロー コンテキストに影響を与えません。
グループ	承認を受領するべきメンバーが属するグループこれは、個々の承認に加えてグループ承認を作成する [承認 - グループ] アクティビティとは異なる点に注意してください。ツリー アイコンを使用して、${assignment_group} のように現在のレコードからグループ参照フィールドを選択し、承認を作成できます。
承認 - ユーザー条件 アクティビティで個々の承認者からの応答に基づいて承認を承認するか却下するかを判断する方法を指定します。	
待機	個々の承認のうちのどれがアクティビティの承認という結果になるかを判断するための、さまざまな承認ロジック間の選択。オプションは次のとおりです。 • [任意の人が承認]：任意のユーザーが承認でき、最初の承認により、アクティビティは [承認済み] の結果で完了します。 • [全員が承認]：すべてのユーザーが承認する必要があります (却下の処理方法については、下記を参照してください)。 • [任意の人からの最初の回答]：任意の人からの最初の承認または却下により、アクティビティは完了します。 • [スクリプトに基づく条件]：ユーザーが承認または却下するたびに、[承認スクリプト] が呼び出されて、アクティビティを完了すべきかどうかを判断します。
誰かが却下時	個々の却下のうちのどれがアクティビティの承認却下という結果になるかを判断するための、さまざまな承認ロジック間の選択。オプションは次のとおりです。 • [承認を却下]：[却下] の結果となったアクティビティをすぐに完了します。 • [決定前に他の回答を待つ]：承認または却下の決定を下す前に、他の回答が得られるまで待ちます。これにより、ユーザーは決定が下されるまで考えを変えることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

承認 - ユーザー アクティビティの入力変数 (続く)

フィールド	説明
	注: [待機] が [任意の人が承認] に設定されている場合 、1 人以上のユーザーが却下したとしても、1 回の承認によりアクティビティは [承認済み] の結果で完了することに注意してください。
承認列	ワークフローが実行されているテーブル上の、承認フィールドの名前の文字列フィールド。デフォルト値は [承認] で、これはタスク テーブルのフィールドです。 **注:** ラベルではなくフィールドの名前を使用します。 カスタム承認列のフィールドと承認列のジャーナルを使用する場合は、ワークフローの [値の設定] アクティビティを使用して、[承認] 列のカスタム フィールドを設定します。
承認ジャーナル列	

承認スクリプト	[待機] 変数が [スクリプトに基づく条件] に設定されると、このスクリプトが呼び出されて、承認または却下をどのように処理するかを決定します。このスクリプトは [回答] 変数を [承認済み] または [却下] に設定して、この承認に対する承認ステータスを示す必要があります。呼び出されると、次の情報を利用できます。
	`counts.total = total number of users that are part of this approval`
	`counts.approved = # of users that approved so far`
	`counts.rejected = # of users that rejected so far`
	`counts.requested = # of users that are pending approval`
	`counts.not_requested = # of users that are not pending approval`
	`counts.not_required = # of users that approval is not required`

承認 - ユーザー スケジュール ワークフローで承認レコードの予定開始日と期日を計算する方法を指定します。[期限日基準：] や [スケジュール基準] を選択すると該当するフィールドが表示されます。	
期限日基準：	ワークフローがタスクの期間、期日、およびスケジュールを決定する方法を選択します。 • [ユーザー指定の期間]：期間は、ユーザー指定の値に基づいています。 • [相対期間]：期間は、相対的な期間 (翌営業日の終了など) から計算されます。 • [日付/時刻または期間フィールド]：期間は、現在のレコードのフィールド値に基づいています。 • [スクリプト]：期間は、スクリプトによって返されます。
期間	特定の日数と時間。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

承認 - ユーザー アクティビティの入力変数 (続く)

フィールド	説明
[期限日基準：] が [ユーザー指定の期間] に設定された場合にのみ表示されます。	
相対期間 [期限日基準：] が [相対期間] に設定された場合にのみ表示されます。	営業日の一般的な数と長さ。
期日フィールド [期限日基準：] が [日付/時刻または期間フィールド] に設定された場合にのみ表示されます。	日付/時間または期間フィールド。
期日スクリプト [期限日基準：] が [スクリプト] に設定された場合にのみ表示されます。	「回答」を継続時間用の秒数に設定するスクリプト。
スケジュール基準：	タイマーが勤務時間をカウントするために使用する基本スケジュール。スケジュールが指定されると、スケジュールで指定された回数のみ期間が考慮されます。たとえば、期間が 2 時間の場合、午前 8 時から午後 5 時のスケジュールでワークフローが午後 4 時に開始されると、翌日の午前 9 時に終了します。オプションは次のとおりです。 • [このワークフローのスケジュール]：スケジュールは、ワークフローのコンテキストの日付、時刻、およびオプションの [タイムゾーン基準：] 値を使用します。 • [特定のスケジュール]：スケジュールは、事前定義された [スケジュール] およびオプションの [タイムゾーン基準：] 値を使用します。 • [スケジュール フィールド]：スケジュールは、テーブルの値およびオプションの [タイムゾーン基準：] 値を使用します。
スケジュール [スケジュール基準：] が [特定のスケジュール] に設定された場合にのみ表示されます。	リストから事前定義された [スケジュール]。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

承認 - ユーザー アクティビティの入力変数 (続く)

フィールド	説明
スケジュール フィールド [スケジュール基準：] が [スケジュール フィールド] に設定された場合にのみ表示されます。	テーブルに関連付けられているスケジュールの日付/時刻または期間フィールド。有効なフィールドは、ツリー ダイアログの [要素を選択] に青色で表示されます。
タイムゾーン基準：	期間を計算するためのタイムゾーン。以下のタイムゾーン基準があります。 • [タイムゾーンなし]：デフォルト。ワークフローは GMT タイムゾーンを使用します。 • [特定のタイムゾーン]：選択リストから選択した特定の [タイムゾーン]。 • [タイムゾーン フィールド]：フォーム上のフィールドから継続時間を追跡する [タイムゾーン フィールド]。
タイムゾーン [スケジュール基準：] が [特定のスケジュール] に設定された場合にのみ表示されます 。	選択リストから希望するタイムゾーンを選択します。
タイムゾーン フィールド [タイムゾーン基準：] が [タイムゾーン フィールド] に設定された場合にのみ表示されます。	テーブルに関連付けられているスケジュールの日付/時刻または期間フィールド。有効なフィールドは、ツリー ダイアログの [要素を選択] に青色で表示されます。
承認 - 詳細 必要な場合、承認を要求する追加ユーザーを決定するスクリプトを書き込むことができます。	
詳細	このチェック ボックスをオンにすると、承認を要求する追加ユーザーを決定するスクリプトを書き込むことができます。
他の承認者スクリプト	[詳細] チェック ボックスをオンにすると、追加のユーザー承認を作成するかどうかを決定するため、このスクリプトが呼び出されます。スクリプトは変数 [回答] をユーザー ID とグループ ID のカンマ区切りリスト、またはユーザー ID とグループ ID の配列に設定して、承認者として追加する必要があります。例：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

承認 - ユーザー アクティビティの入力変数 (続く)

フィールド	説明

	answer = [];
	answer.push('id1');
	answer.push('id2');

条件

以下の条件によって、アクティビティの後にどの移行が実行されるかが決まります。

注:
承認アクティビティは、ワークフローが待機していた承認条件または却下条件に一致するアクションの、またワークフローを進行するユーザーとして実行されます。

承認 - ユーザー アクティビティ条件

条件	説明
承認済み	ユーザーは、[待機] ルールに基づいて要求を承認しました。
却下	ユーザーは、[待機] ルールに基づいて要求を却下しました。
エラー	エラーを生成するイベントまたは条件。
スキップ	承認をスキップできるイベントまたは条件。

状況

アクティビティ状況は、ワークフロー エンジンがアクティビティを処理する方法を指示します。

承認 - ユーザーアクティビティ状況

状況	説明
実行中	ワークフロー エンジンは、アクティビティの [実行] 機能を起動させます。
待機中	アクティビティを再開する特定のイベントが発生するまで、ワークフロー エンジンはアクティビティを無視します。
完了	アクティビティの実行が終了しました。アクティビティの結果については結果値を確認してください。
キャンセル	このアクティビティ、またはこのアクティビティを含むワークフローはキャンセルされました。
エラー	JavaScript エラーが発生しました。エラーの詳細についてログを確認してください。

ワークフローアクティビティを生成

[生成] アクティビティは、ワークフロー パスで [生成] アクティビティの後に配置された任意のタスクまたは承認アクティビティから、すぐにタスクまたは承認レコードを作成します。これらの事前生成タスクおよび承認は、フロー実行中にタスクおよび承認アクティビティに到達すると開始します。これにより、タスクは関連付けられた事前生成の順次タスクまたは承認のセットを持つことができますが、依然としてそれらを順番に完了する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> このアクティビティは、ワークフローがタスクを拡張するテーブルで実行されている場合にのみ使用できます。

デフォルトでは、ワークフローは、ワークフローで到達するまでタスクや承認を作成しません。

[生成] アクティビティは、ワークフローから各アクティビティへのすべての移行に従います。各アクティビティについて：

- タスク アクティビティの場合、タスクを作成して、
  - [状態] を [保留中] に設定します。
  - 開始予定日
  - 期日

  > **注:**
  > タスクアクティビティは、ワークフローが待機していたタスクを完了するアクションの、またワークフローを進行するユーザーとして実行されます。

- 承認アクティビティの場合、承認を作成し、
  - 承認の [状態] を [未要求] に設定します。
  - 開始予定日
  - 期日

  > **注:**
  > 承認アクティビティは、ワークフローが待機していた承認条件または却下条件に一致するアクションの、またワークフローを進行するユーザーとして実行されます。

開始予定日と期日は、[生成] アクティビティおよび更新中のアクティビティの間のすべてのタスクと承認の[予想時間] に基づいて計算されます。分岐したパスの場合 ([分岐] アクティビティと [結合] アクティビティの間)、分岐後のアクティビティにはより長い期間が使用されます。

[生成] アクティビティは複数回使用でき、更新された情報でタスクや承認がリフレッシュされます。これは、ワークフローの進行中に承認者のリストやその他の重要な情報がまだ編集可能であり、生成された承認やタスクを更新または修正する必要がある場合に便利です。

一連のアクティビティを [生成] アクティビティから除外するには、任意の条件で [生成時はスキップ] チェック ボックスをオンにします。これにより、その移行は生成プロセス中に追跡されません。デフォルトでは、次の条件で [生成時はスキップ] チェック ボックスがオンになっています。

- [却下] (任意の承認アクティビティの場合)
- **[If]** アクティビティの [いいえ] 条件
- [ターンスタイル] アクティビティの [続行] 条件
- [結合] アクティビティの [未完了] 条件

入力変数

アクティビティの初期動作が、入力変数によって決まります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

生成アクティビティの入力変数

フィールド	説明
承認を生成	オンにした場合、[生成] アクティビティの実行時に承認が作成されます。オフにした場合、複数の承認を使用して予想時間が算出されますが、承認は作成されません。
タスクを生成	オンにした場合、[生成] アクティビティの実行時にタスクが作成されます。オフにした場合、複数のタスクを使用して予想時間が算出されますが、タスクは作成されません。

状況

アクティビティ状況は、ワークフロー エンジンがアクティビティを処理する方法を指示します。

アクティビティ状況を生成する

状況	説明
実行中	アクティビティが実行されています。
完了	アクティビティの実行が終了しました。アクティビティの結果については結果値を確認してください。
キャンセル	このアクティビティ、またはこのアクティビティを含むワークフローはキャンセルされました。

例

ワークフローを生成する



この例では、次の承認が生成されます。

- 承認-2
- 承認-3

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

Approval-3 の [却下] 条件で [生成時はスキップ] が選択されているため、Approval-4 はスキップされます。

この例では、開始予定日と期日を説明する [生成] アクティビティを使用しています

ワークフローの開始日と期日を生成する



この例では、[生成] アクティビティが 2016 年 1 月 1 日に実行された場合、生成されるタスクには、次の開始予定日と期日が設定されます。

タスク	開始予定日	理由	期日
タスク 1 (1 日)	2016 年 1 月 1 日		2016 年 1 月 2 日
タスク 2 (1 日)	2016 年 1 月 2 日	タスク 1 は 1 日です	2016 年 1 月 3 日
タスク 3 (2 日)	2016 年 1 月 1 日		2016 年 1 月 3 日
タスク 4 (1 日)	2016 年 1 月 3 日	タスク 3 は 2 日です	2016 年 1 月 4 日
タスク 5 (1 日)	2016 年 1 月 4 日	タスク 4 は [結合] 前の最後に終了します	2016 年 1 月 5 日

[結合] への最も長いパス (期日に基づく) はタスク 3/タスク 4 であるため、タスク 5 は 2016 年 1 月 4 日に開始することに注意してください。

手動承認ワークフローアクティビティ

[手動承認] アクティビティは、ユーザーがワークフロー プロセスの外で手動で追加するすべての承認を監視し、管理します。このアクティビティでは、[未要求] 状態の承認のみが選択されます。

注:
このアクティビティは、ワークフローがタスクを拡張するテーブルで実行されている場合にのみ使用できます。

このアクティビティの実行時に処理待ちの手動承認がない場合、アクティビティはすぐに [承認済み] の結果で完了します。このアクティビティでは承認レコードは作成されません。ユーザーが関連するワークフローのレコードに手動承認を追加し、それが [未要求] 状態である場合、このアクティビティを使用してワークフローを一時停止します。ワークフローは、続行する前に承認がクローズされるのを待ちます。

結果

ワークフローデザイナーは、アクティビティのスクリプトフィールド内から `activity.result` を使用して、結果値を割り当てることができます。デフォルトでは、アクティビティの結果値は承認者の承認アクションによって決定される最終承認処理です。可能な結果値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 承認済み
- 却下
- 削除済み
- キャンセル
- エラー

入力変数

アクティビティの初期動作が、入力変数によって決まります。

手動承認アクティビティの入力変数

フィールド	説明
待機	承認アクティビティの承認または却下を示すには何が必要かを示します。オプションは次のとおりです。 • [任意の手動ユーザーまたはグループ承認]：任意のユーザーが承認でき、最初の承認により、アクティビティは [承認済み] の結果で完了します。 • [すべての手動ユーザーまたはグループが承認]：すべてのユーザーが承認する必要があります (却下の処理方法については、下記を参照してください)。 • [手動承認からの最初の回答]：任意のユーザーからの最初の承認または却下により、アクティビティが完了します。
誰かが却下時	ユーザーが承認要求を却下した場合にどうなるかを示します。オプションは次のとおりです。 • [承認を却下]：[却下] の結果となったアクティビティをすぐに完了します。 • [決定前に他の回答を待つ]：承認または却下の決定を下す前に、他の回答が得られるまで待ちます。これにより、ユーザーは決定が下されるまで考えを変えることができます。 さらに、[待機] が [任意の人が承認] に設定されている場合 、たとえ 1 人以上のユーザーが却下したとしても、1 回の承認によりアクティビティは [承認済み] の結果で完了します。

条件

これらの条件によって、アクティビティの後にどの移行が実行されるかが決まります。

注:
承認アクティビティは、ワークフローが待機していた承認条件または却下条件に一致するアクションの、またワークフローを進行するユーザーとして実行されます。

手動承認アクティビティの条件

条件	説明
承認済み	グループのユーザーは、[待機] ルールに基づいて要求を承認しました。
却下	グループのユーザーは、[待機] ルールに基づいて要求を却下しました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

状況

アクティビティ状況は、ワークフロー エンジンがアクティビティを処理する方法を指示します。

手動承認アクティビティ状況

状況	説明
実行中	ワークフロー エンジンは、アクティビティの [実行] 機能を起動させます。
待機中	アクティビティを再開する特定のイベントが発生するまで、ワークフロー エンジンはアクティビティを無視します。
完了	アクティビティの実行が終了しました。アクティビティの結果については結果値を確認してください。
キャンセル	このアクティビティ、またはこのアクティビティを含むワークフローはキャンセルされました。
エラー	JavaScript エラーが発生しました。エラーの詳細についてログを確認してください。

ロールバックワークフローアクティビティ

[ロールバック] アクティビティは、送信遷移線矢印で指定されたアクティビティに直接移行します。

注:
このアクティビティは、ワークフローがタスクを拡張するテーブルで実行されている場合にのみ使用できます。

[ロールバック] は、実行順序ではなく、ロールバック自体とアクティビティに移行したものとの間でアクティビティの実際のワークフロー順序 (遷移線添付ファイル) に基づいて、どのアクティビティをリセットするかを決定します。[ロールバック] は、ロールバックとアクティビティへの移行の間に移行した承認をすべて [未要求] としてマークし、タスクを [オープン] または [保留中] のいずれかとしてすべてマークします。

複数のロールバックが必要なすべてのワークフローに [ロールバック] アクティビティを使用します。[ロールバック] に変数はありません。

条件

これらの条件によって、アクティビティの後にどの移行が実行されるかが決まります。

ロールバック アクティビティの条件

条件	説明
常時	承認を元のワークフロー ステップに戻すイベントまたは条件。
エラー	エラーを生成するイベントまたは条件。
スキップ	承認をスキップできるイベントまたは条件。

状況

アクティビティ状況は、ワークフロー エンジンがアクティビティを処理する方法を指示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロールバックアクティビティ状況

状況	説明
実行中	ワークフロー エンジンは、アクティビティの [実行] 機能を起動させます。
待機中	アクティビティを再開する特定のイベントが発生するまで、ワークフロー エンジンはアクティビティを無視します。
完了	アクティビティの実行が終了しました。アクティビティの結果については結果値を確認してください。
キャンセル	このアクティビティ、またはこのアクティビティを含むワークフローはキャンセルされました。
エラー	JavaScript エラーが発生しました。エラーの詳細についてログを確認してください。

ロールバックの動作

[ロールバック] アクティビティは、遷移線矢印で指定されたアクティビティに直接移行します。

複数のロールバックまたはネストされたロールバックを使用するすべてのワークフローに [ロールバック] アクティビティを使用します。[ロールバック] は、対象タスク (直接移行) を [オープン] にリセットします。[ロールバック] アクティビティと対象タスク (ロールバック タスク) 間で実行されたすべてのタスクは、[保留中] に設定されます。

(0) 開始

(1) ログ メッセージ

(2) タスク 1

(3) タスク 3

(4) タスク 2

(5) タイマー

(6) 承認 1

(7) 最初のタスクにロールバック

(8) タスク 1

(9) タスク 2

(10) 承認 1

(11) ログ承認

(12) 結合

(14) メール送信

(15) 終了

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークフローにロールバック



移行履歴

(3) タスク 3 の状態は、このアクティビティがロールバック ターゲット アクティビティから直接移行しないため、変更されません。ロールバックされたアクティビティを確認するには、 [ワークフロー移行履歴] 関連リストを選択し、[ロールバック済み] 列を確認します。

[ロールバック] アクティビティ (7) は、以下のアクティビティを更新します。

(8) タスク 1：[オープン]

(9) タスク 2：[保留中]

(10) 承認 1：未要求 にリセット

ロールバックワークフロー移行



ロールバック アクティビティ

ワークフロー内の条件が [ロールバック] アクティビティをトリガーすると、ワークフローは、ワークフロー内の指定されたアクティビティに処理を戻し、すでに実行された特定のアクティビティを元の状態にリセットします。これは、予期しないエラーを処理する場合や、プログラムされた論理フローの一部として処理する場合に便利です。

ワークフローのロールバック中にアクティビティがリセットされると、次のようになります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 承認は 未要求 にリセットされます。
- タスクは [オープン] または [保留中] のいずれかにリセットされます。ロールバックワークフローパスは新しいタスクを作成できません。

ファイルの削除やメールの送信などの外部システム操作を実行するアクティビティはロールバックされません。承認およびタスクのアクティビティのみがリセットされます。

ワークフローには、単一のロールバック、複数のロールバックを含めることができます。また、より複雑なワークフローには、ネストされたロールバックを含めることができます。[ロールバック] アクティビティは、実行順序を使用して処理を再開する場所を決定するのではなく、それ自体とアクティビティに移行したものとの間でアクティビティの実際のワークフロー順序 (遷移線添付ファイル) に基づいてアクティビティをリセットします。

条件ワークフローアクティビティ

条件アクティビティは、ワークフローの条件分岐および論理演算機能を提供します。

If ワークフローアクティビティ

[If] アクティビティは条件またはスクリプトをチェックして、[はい] または [いいえ] 移行を実行する必要があるかどうかを決定します。

ワークフロー作成者が[条件] および [詳細] スクリプトの両方を指定する場合、どちらも [はい] 移行に進むアクティビティを正常に評価する必要があります。

結果

ワークフローデザイナーは、アクティビティレコードの スクリプトフィールド内から activity.result を使用して、結果値を割り当てることができます。デフォルトでは、アクティビティの結果値は、指定された条件またはスクリプトの最終結果です。可能な結果値：

- はい
- いいえ

入力変数

次の変数は、アクティビティの動作を決定します。

注:
条件アクティビティは、ワークフローが待機していた条件に一致するアクションの、またワークフローを進行するユーザーとして実行されます。

If アクティビティの入力変数

フィールド	説明
条件	この条件が指定され、現在のレコードが一致すると、[はい] 移行に進みます。
詳細およびスクリプト	スクリプトを指定するには、[詳細] チェック ボックスをオンにします。次に、評価されるスクリプトを入力することができます。スクリプトで変数回答が [はい] に設定された場合、[はい] 移行に進みます。そうでない場合、[いいえ] 移行に進みます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

条件

次の条件は、アクティビティの後にどの移行が来るかを決定します。

If アクティビティ条件

条件	
はい	条件 (指定されている場合) に一致し、[詳細] スクリプト (指定されている場合) が [はい] を返す場合に、実行されます。
いいえ	条件と一致しないか、[詳細] スクリプトが [いいえ] を返す場合に、実行されます。

状況

アクティビティ状況は、ワークフロー エンジンがアクティビティを処理する方法を指示します。

If アクティビティ状況

状況	説明
実行中	ワークフロー エンジンは、アクティビティの `onExecute` 機能を起動させることができます。
待機中	アクティビティを再開する特定のイベントが発生するまで、ワークフロー エンジンはアクティビティを無視します。
完了	アクティビティの実行が終了しました。アクティビティの結果については結果値を確認してください。
キャンセル	このアクティビティ、またはこのアクティビティを含むワークフローがキャンセルされました。
エラー	JavaScript エラーが発生しました。エラーの詳細についてログを確認してください。

スイッチワークフローアクティビティ

[スイッチ] アクティビティは、渡されたフィールドまたは変数の値がいずれかのケース値と同等かどうかをチェックします。

スイッチ アクティビティの動作は、Java の switch 文に似ています。

スイッチ アクティビティを作成する場合、[変数] または [フィールド] を選択して、一致するフィールド値のアクティビティ条件と照合します。この変数またはフィールドで渡された値がアクティビティ条件の [条件] フィールドで定義された値と一致する場合、ワークフローはそのアクティビティ条件の処理を進めます。

注:
条件アクティビティは、ワークフローが待機していた条件に一致するアクションの、またワークフローを進行するユーザーとして実行されます。

結果

[変数] または [フィールド] アクティビティ変数で選択された変数またはフィールドは、可能な結果値を決定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力変数

次の変数は、アクティビティの動作を決定します。

スイッチ アクティビティの入力変数

フィールド	説明
タイプ	[変数] または [フィールド] を値のタイプとして選択し、利用可能な条件と照合します。この選択は、ラベルと他のフィールドの利用可能なオプションを設定します。
変数またはフィールド	スイッチ アクティビティ条件と比較される値のソースを選択します。フィールド ラベルと利用可能なオプションは、[種類] の選択によって異なります。 • [変数]：任意のサービスカタログ変数を選択します。 • [フィールド]：ワークフロー プロパティで定義されたテーブルから任意のフィールドを選択します。

状況

アクティビティ状況は、ワークフロー エンジンがアクティビティを処理する方法を指示します。

スイッチアクティビティ状況

状況	説明
実行中	ワークフロー エンジンは、アクティビティの `onExecute` 機能を起動させることができます。
待機中	アクティビティを再開する特定のイベントが発生するまで、ワークフロー エンジンはアクティビティを無視します。
完了	アクティビティの実行が終了しました。アクティビティの結果については結果値を確認してください。
キャンセル	このアクティビティ、またはこのアクティビティを含むワークフローはキャンセルされました。
エラー	JavaScript エラーが発生しました。エラーの詳細についてログを確認してください。

例

インシデント レコードのアサイン先グループに基づいて、インシデントに異なるフィールド値を設定するスイッチ アクティビティを作成できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スイッチ アクティビティの例



選択された [フィールド] は、インシデントの [アサイン先] インシデントです。

スイッチ アクティビティ フィールド



ワークフローによってトリガーされるインシデントの [アサイン先] フィールドの値が、[サービスデスク] または [フィールド サービス] である場合、ワークフローはインシデント レコードの値を入力してから続行します。[アサイン先] 値が [ハードウェア] の場合、フィールド値を入力せずにワークフローが続行されます。

条件タイプ (標準、その他、またはエラー) が使用されます。詳細については、「ワークフローアクティビティ条件を管理する」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ハードウェア グループ条件



条件待ちワークフローアクティビティ

[条件待ち] アクティビティにより、現在のレコードが指定の条件に一致するまでこのアクティビティでワークフローが待機させられます。

ワークフローは、現在のレコードが更新されるたびに [条件待ち] アクティビティを評価します。このアクティビティを使用して、レコード更新によって特定の基準が満たされるまで無期限にワークフローを一時停止します。一定期間にわたってワークフローを一時停止するには、「タイマー ワークフロー アクティビティ」を参照してください。

ワークフローが条件を満たしていると見なすには、ビルダーまたはスクリプトのいずれかに指定されたすべての条件が true でなければなりません。

注:
条件待ちアクティビティは、レコード更新などの外部イベントを待機する目的のみに使用し、値を設定するワークフローからのイベントには使用しないでください。値を設定するワークフローがあり、同じフィールドが「変更済み」と見なされるのを待つ場合は、1 秒タイマーを挿入してみてください。

結果

ワークフローデザイナーは、アクティビティのスクリプトフィールド内から `activity.result` を使用して、結果値を割り当てることができます。結果値が true の場合にアクティビティが移行します。

入力変数

次の変数は、アクティビティの動作を決定します。

注:
条件アクティビティは、ワークフローが待機していた条件に一致するアクションの、またワークフローを進行するユーザーとして実行されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

条件待ちアクティビティの入力変数

フィールド	説明
条件	この条件が現在のレコードと一致するまで、ワークフローはこのアクティビティで停止されます。
条件スクリプト	指定した場合、このスクリプトが [回答] を true に設定するまで、ワークフローはこのアクティビティで一時停止します。
タイムアウトを有効化	ワークフローが続行する前にアクティビティの完了を待機する時間を制限するオプション。 **注:** このアクティビティが引き続き実行されないようにするには、[タイムアウトを有効化] オプションを使用します。続行の条件が満たされない場合、タイムアウト値は、システムが [条件待ち] アクティビティをスキップしてワークフロー内の次のアイテムに進むタイミングを指定します。タイムアウトを有効にするには、 [期間] の値を設定する必要があります。特定の作業スケジュールに基づいて期間の終了日を計算する場合は、 [スケジュール] を選択することもできます。
期間	[タイムアウトを有効にする] オプションが選択されている場合に、ワークフローが続行するまでに待機する時間。待機時間を時、分、秒単位で入力します。このフィールドを空のままにすると、ワークフローは待機しません。

状況

アクティビティ状況は、ワークフロー エンジンがアクティビティを処理する方法を指示します。

条件待ちアクティビティの状況

状況	説明
実行中	ワークフロー エンジンは、アクティビティの *onExecute* 機能を起動させることができます。
待機中	アクティビティを再開する特定のイベントが発生するまで、ワークフロー エンジンはアクティビティを無視します。
完了	アクティビティの実行が終了しました。アクティビティの結果については結果値を確認してください。
キャンセル	このアクティビティ、またはこのアクティビティを含むワークフローがキャンセルされました。
エラー	JavaScript エラーが発生しました。エラーの詳細についてログを確認してください。

WF イベント待ちワークフローアクティビティ

[WFイベント待ち] アクティビティは、指定されたイベントが発生するまで、このアクティビティでワークフローを待機させます。

このアクティビティを使用して、別のアクティビティがイベントを発生させるのを待ちます。他のアクティビティからのイベントは、workflow.fireEvent('eventName') API 呼び出しを使用してスクリプトで発生します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

結果

ワークフローデザイナーは、アクティビティのスクリプトフィールド内から activity.result を使用して、結果値を割り当てることができます。このアクティビティは、指定されたイベントが発生すると移行します。

入力変数

次の変数は、アクティビティの動作を決定します。

注:
条件アクティビティは、ワークフローが待機していた条件に一致するアクションの、またワークフローを進行するユーザーとして実行されます。

WFイベント待ちアクティビティの入力変数

フィールド	説明
イベント待ち	ワークフローをトリガーするイベント名。

状況

アクティビティ状況は、ワークフロー エンジンがアクティビティを処理する方法を指示します。

WFイベント待ちアクティビティ状況

状況	説明
実行中	ワークフロー エンジンは、アクティビティの *onExecute* 機能を起動させることができます。
待機中	アクティビティを再開する特定のイベントが発生するまで、ワークフロー エンジンはアクティビティを無視します。
完了	アクティビティの実行が終了しました。アクティビティの結果については結果値を確認してください。
キャンセル	このアクティビティ、またはこのアクティビティを含むワークフローはキャンセルされました。
エラー	JavaScript エラーが発生しました。エラーの詳細についてログを確認してください。

フローデザイナーアクティビティ

フローデザイナーアクティビティを使用すると、クラシックワークフローでフロー、サブフロー、またはアクションを ワークフロースタジオから実行できます。

可用性

フローデザイナーアクティビティは、ワークフローフローデザイナーランチャー [com.glideapp.workflow.fd_launcher] プラグインが有効になっている場合にのみ使用できます。このプラグインのアクティブ化を要求するには、「 Request a plugin 」を参照してください。

フロー/サブフロー/アクションアクティビティを実行

ワークフローから ワークフロースタジオ フロー、サブフロー、またはアクションを呼び出します。入力を渡す、前処理スクリプトを実行する、または後処理スクリプトを実行するようにアクティビティを設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フローデザイナー選択

タイプ

データタイプ：*Choice*

実行する ワークフロースタジオ コンポーネントのタイプ。オプションには、フロー、サブフロー、およびアクションが含まれます。

フロー

データタイプ：*Reference*

実行する ワークフロースタジオ フロー。このオプションは、タイプが [フロー] の場合にのみ表示されます。

サブフロー

データタイプ：*Reference*

実行する ワークフロースタジオ サブフロー。このオプションは、タイプが [サブフロー] の場合にのみ表示されます。

アクション

データタイプ：*Reference*

実行する ワークフロースタジオ アクション。このオプションは、タイプが [アクション] の場合にのみ表示されます。

ロードが完了するまで待ちます

データタイプ：*True/False*

このアクティビティが完了するまでワークフローを一時停止するオプション。通常、ワークフローが ワークフロースタジオ フロー、サブフロー、またはアクションからの出力データにアクセスする必要がある場合は、このオプションを選択します。

入力

入力あり

データタイプ：*True/False*

入力データをスクリプトとして指定するオプション。

入力

データタイプ：*JavaScript*

フロー、サブフロー、またはアクションを ワークフロースタジオ するための入力値を指定できるスクリプトフィールド。スクリプトは、answer という名前のオブジェクト変数を定義する必要があります。フロー、サブフロー、またはアクションが必要とする各入力のオブジェクトプロパティを定義します。

前処理スクリプト

前処理スクリプト

データタイプ：*True/False*

ワークフロースタジオフロー、サブフロー、またはアクションを実行する前にスクリプトを実行するオプション。

前処理スクリプト

データタイプ：*JavaScript*

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ワークフロースタジオフロー、サブフロー、またはアクションを実行する前に、ワークフローデータを収集または操作できるスクリプトフィールド。

後処理スクリプト

後処理スクリプトを実行

データタイプ：*True/False*

ワークフロースタジオフロー、サブフロー、またはアクションの実行後にスクリプトを実行するオプション。

後処理スクリプト

データタイプ：*JavaScript*

ワークフロースタジオフロー、サブフロー、またはアクションによって生成されたデータを収集または操作できるスクリプトフィールド。ワークフロースタジオデータは、[完了待ち] オプションが選択されている場合にのみ使用できます。デフォルトでは、 activity.scratchpad.flowContextId 変数にはフローコンテキストのシステム ID が含まれ、 activity.result 変数にはフローコンテキストのステータスが含まれ、activity.scratchpad.flowOutputs 変数にはサブフローとアクションによって生成された出力値が含まれます。

ワークフロー 通知アクティビティ

通知ワークフローアクティビティは、ワークフロー中に発生したイベントをユーザーに通知します。

イベントを作成 ワークフロー アクティビティ

[イベントを作成] アクティビティはイベントをイベント キューに追加しますが、そのイベントをすぐには実行しません。

イベント プロセッサーは通常、1 分以内にイベントを処理します。このアクティビティは、イベントによって通常トリガーされるビジネス ルールまたは電子メール通知をトリガーします。

システムイベントの作成と使用の詳細については、「System Events」を参照してください。

結果

[完了]：アクティビティがイベントをイベント キューに追加しました。

入力変数

イベントを作成アクティビティの入力変数

フィールド	説明
イベント名	作成するイベントの名前。イベント名のルックアップ リストから、キューに追加するイベントを選択します。イベントにパラメーターが必要な場合は、[パラメーター スクリプト] フィールドにパラメーターを指定します。
パラメーター 1	イベントの第 1 パラメーター。 **注:** このパラメーターが文字列値の場合、引用符 (" ") で囲む必要があります。
パラメー	第 2 イベント パラメーター。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

イベントを作成アクティビティの入力変数 (続く)

フィールド	説明
ター2	注: このパラメーターが文字列値の場合、引用符 (" ") で囲む必要があります。

通知 ワークフロー アクティビティ

[通知] アクティビティはメールまたは SMS メッセージを指定されたユーザーまたはグループに送信します。

入力変数

通知を停止する場合は、受信者リストを更新するか、フローからアクティビティを削除します。

通知アクティビティの入力変数

フィールド	説明
アドレス	
宛先	メールの受信者になるユーザー。
宛先 (グループ)	メールの受信者となるグループのメンバー。
詳細	これを選択すると、メールの追加の受信者を指定するために [宛先 (スクリプト)] フィールドが呼び出されます。
宛先 (スクリプト)	[詳細]を選択すると、このスクリプトが呼び出され、メールの受信者として追加するユーザーまたはグループ sys_ids のカンマ区切りリストに [回答] 変数を設定する必要があります。
メッセージ	
件名	メールの件名。
メッセージ	送信されるメール本文。 メッセージ本文にフィールドの値を含めるには、テキストのフィールドの値を挿入する位置にカーソルを置きます。次に、[フィールド] の横の [+] アイコンをクリックし、必要なフィールドを選択します。

状況

アクティビティ状況は、ワークフロー エンジンがアクティビティを処理する方法を指示します。

通知アクティビティ状況

フィールド	説明
実行中	ワークフロー エンジンは、アクティビティの `run` 機能を起動させることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

通知アクティビティ状況 (続く)

フィールド	説明
完了	アクティビティの実行が終了しました。アクティビティの結果については結果値を確認してください。
キャンセル	このアクティビティ、またはこのアクティビティを含むワークフローはキャンセルされました。

タイマー ワークフロー アクティビティ

タイマーアクティビティは、一定期間、ワークフローを一時停止します。

関連情報

1 つのワークフローで複数のタイマーアクティビティを使用する

SLA パーセンテージタイマーワークフローアクティビティ

[SLA パーセンテージタイマー] アクティビティは、SLA のパーセンテージと等しい期間、ワークフローを一時停止します。

このアクティビティを使用するには、タスク SLA テーブルでワークフローを実行する必要があります。

注:
タイマーアクティビティは、システムスケジューラーがワークフローを進行するため、システムユーザーとして実行されます。

結果

SLA パーセンテージタイマーアクティビティの結果

結果	説明
完了	アクティビティは指定された期間を正常に完了しました
キャンセル	タイマーが指定された期間に達する前にアクティビティまたはワークフローがキャンセルされました

入力変数

アクティビティの初期動作が、入力変数によって決まります。

SLA パーセンテージタイマーアクティビティの入力変数

フィールド	説明
パーセンテージ	現在の SLA パーセンテージとしてワークフローを一時停止する期間

状況

アクティビティ状況は、ワークフロー エンジンがアクティビティを処理する方法を指示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SLA パーセンテージタイマーの状態

状況	説明
実行中	初期化中、アクティビティは短時間この状態にありますが、その後すぐに [待機中] に変わります。
待機中	ワークフロー エンジンは、SLA が指定されたパーセンテージに達するまで待機します。その後、エンジンはワークフローを次のアクティビティに移行します。
完了	アクティビティの実行が終了しました。アクティビティの結果については結果値を確認してください。
キャンセル	このアクティビティ、またはこのアクティビティを含むワークフローはキャンセルされました。
エラー	JavaScript エラーが発生しました。エラーの詳細についてログを確認してください。

タイマーワークフローアクティビティ

[タイマー] アクティビティは、指定された期間ワークフローを一時停止します。

この期間は、絶対時間値または定義されたスケジュールの作成と使用 に基づく相対値です。[期間] を調整して、ワークフローを適切なタイミングで進行できるようにするのが最良の方法です。条件が満たされるまで無期限にワークフローを一時停止するには、「条件待ち」を参照してください。

> **注:**
> タイマーアクティビティは、システムスケジューラーがワークフローを進行するため、システムユーザーとして実行されます。

結果

タイマーアクティビティの結果

結果	説明
完了	アクティビティは指定された期間を正常に完了しました。
キャンセル	アクティビティまたはワークフローは、タイマーが指定された期間を完了する前にキャンセルされました。

入力変数

アクティビティの初期動作が、入力変数によって決まります。

タイマーアクティビティの入力変数

フィールド	説明
タイマー情報	
タイマー基準：	タイマー期間の計算方法。オプションは次のとおりです。 • [ユーザー指定の期間]：期間は、日や時間などの [期間] フィールドに基づいています。 • [相対期間]：期間は、相対期間 (翌営業日の終了など) および [待機] フィールドに基づいています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイマーアクティビティの入力変数 (続く)

フィールド	説明
	• [日付/時刻または期間フィールド]：期間は、[フィールド] 価値および [待機] フィールドに基づいています。 • [スクリプト]：期間は、秒数を返すスクリプトに基づいています。
期間 [タイマー基準：] が [ユーザー指定の期間] の場合にのみ表示されます。	ワークフロー内の次のアクティビティに進むまでの特定の日数と時間。
相対期間 [タイマー基準：] が [相対期間] の場合にのみ表示されます。	次のワークフローアクティビティに進む前に待機する一般的な営業日の日数と長さ。
待機 [タイマー基準：] が [相対期間] または [日付/時刻または期間フィールド] の場合のみ表示されます。	[タイマー基準：] が [相対期間] または [日付/時刻または期間フィールド] の場合の追加タイマー調整。オプションは次のとおりです。 • [全期間]：計算された期間の変更はありません。 • [期間の%]：期間は、(パーセンテージ/100) で秒数を乗算することにより調整されます。 • [少し前]：期間は、[次の前の時間] の日と時間により短縮されます。 • [少し後]：期間は、[次の後の時間] の日と時間により延長されます。
パーセンテージ [タイマー基準：] が [相対期間] または [日付/時刻または期間フィールド] の場合のみ表示されます。	[タイマー基準：] が [相対期間] または [日付/時刻または期間フィールド] の場合の [待機] パーセント値。
次の前の時間 [タイマー基準：] が [相対期間] または [日付/時刻または期間フィールド] で、[待機] が [少し前] の場合のみ表示されます。	[待機] が [少し前] の場合の修飾子の時間値。
次の後の時間： [タイマー基準：] が [相対期間] または [日付/時刻または期間フィールド] で、[待機] が [少し	[待機] が [少し後] の場合の修飾子の時間値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイマーアクティビティの入力変数 (続く)

フィールド	説明
後] の場合のみ表示されます。	
フィールド [タイマー基準：] が [日付/時刻または期間フィールド] の場合のみ表示されます。	次のワークフローアクティビティに移動するまでの経過待ち時間を含む日付/時刻または期間フィールド。
スクリプト [タイマー基準：] が [スクリプト] の場合にのみ表示されます。	「回答」を継続時間用の秒数に設定するスクリプト。
タイマー スケジュール	
スケジュール基準：	タイマーが勤務時間をカウントするために使用する基本スケジュール。スケジュールが指定されると、スケジュールで指定された回数のみ期間が考慮されます。たとえば、期間が 2 時間の場合、午前 8 時から午後 5 時のスケジュールでワークフローが午後 4 時に開始されると、翌日の午前 9 時に終了します。オプションは次のとおりです。 • [このワークフローのスケジュール]：スケジュールは、ワークフローのコンテキストの日付、時刻、およびオプションの [タイムゾーン基準：] 値を使用します。 • [特定のスケジュール]：スケジュールは、事前定義された [スケジュール] およびオプションの [タイムゾーン基準：] 値を使用します。 • [スケジュール フィールド]：スケジュールは、テーブルの値およびオプションの [タイムゾーン基準：] 値を使用します。
スケジュール [スケジュール基準：] が [特定のスケジュール] の場合のみ表示されます。	リストから事前定義された [スケジュール]。
スケジュール フィールド [スケジュール基準：] が [スケジュール フィールド] の場合のみ表示されます。	テーブルに関連付けられているスケジュールの日付/時刻または期間フィールド。有効なフィールドは、ツリー ダイアログの [要素を選択] に青色で表示されます。
タイマー タイムゾーン	
タイムゾーン基準：	期間を計算するためのタイムゾーン。以下のタイムゾーン基準があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイマーアクティビティの入力変数 (続く)

フィールド	説明
	• [タイムゾーンなし]：デフォルト。ワークフローは GMT タイムゾーンを使用します。 • [特定のタイムゾーン]：事前定義された [タイムゾーン]。 • [タイムゾーン フィールド]：フォーム上のフィールドから継続時間を追跡する [タイムゾーン フィールド]。
タイムゾーン [タイムゾーン基準：] が [特定のタイムゾーン] の場合にのみ表示されます。	事前定義済みのタイムゾーン。
タイムゾーン フィールド [タイムゾーン基準：] が [タイムゾーン フィールド] の場合にのみ表示されます 。	テーブルに関連付けられているスケジュールの日付/時刻または期間フィールド。有効なフィールドは、ツリー ダイアログの [要素を選択] に青色で表示されます。

状況

アクティビティ状況は、ワークフロー エンジンがアクティビティを処理する方法を指示します。

タイマーアクティビティ状況

状況	説明
実行中	初期化中、[タイマー] アクティビティは短時間この状態にありますますが、その後すぐに [待機中] に変わります。
待機中	ワークフロー エンジンは、タイマーが指定された期間を完了するまで待機します。その後、エンジンはワークフローを次のアクティビティに移行します。
完了	アクティビティの実行が終了しました。アクティビティの結果については結果値を確認してください。
キャンセル	このアクティビティ、またはこのアクティビティを含むワークフローはキャンセルされました。
エラー	JavaScript エラーが発生しました。エラーの詳細についてログを確認してください。

例

[タイマー] アクティビティを使用して、営業日が終了するまでワークフローを一時停止することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイマーの例



この例では、スクリプトは *[now]* 変数と *[eod]* 変数の間の時間を評価します。*[eod]* 変数は、24 時間で午後 4 時に定義されます。スクリプトは、[回答] 変数を秒単位でこれらの変数の差に設定し、メッセージを記録します。

```
// get now and calc end of day (4:00pm)

var now =new Date();

var eod =new Date();
eod.setHours(16);
eod.setMinutes(0);
eod.setSeconds(0);

answer =(eod.getTime()- now.getTime())/1000;

workflow.debug('Timer will fire @: '+ eod +'  '+(answer/60)+' minutes from now');
```

タスクワークフローアクティビティ

タスク アクティビティは、ワークフロー タスクを作成および変更します。

タスク アクティビティは、ワークフローがタスクを拡張するテーブルで実行されている場合にのみ使用できます。

ワークノートを追加 ワークフロー アクティビティ

[ワークノートを追加] アクティビティは、現在のインシデント レコードの [ワークノート] フィールドにテキストを追加します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このアクティビティを使用するには、インシデント テーブルでワークフローを実行する必要があります。

注:
タスクアクティビティは、ワークフローが待機していたタスクを完了するアクションの、またワークフローを進行するユーザーとして実行されます。

入力変数

ワークノートを追加アクティビティの入力変数

フィールド	説明
作業メモ	インシデント レコードに追加するテキスト。

添付メモ ワークフロー アクティビティ

[添付メモ] アクティビティは、現在のレコードに添付ファイルを追加します。

注:
このアクティビティは、ワークフローがタスクを拡張するテーブルで実行されている場合にのみ使用できます。

このアクティビティにより、不規則な HTML タグを使用して添付ファイル、特に [コード] タグを参照できます。*glide.ui.allow_deep_html_validation* プロパティが true の場合、不規則な HTML を使用するジャーナルフィールドのエントリーは機能しません。デフォルトでは、このプロパティは false に設定されています。

注:
タスクアクティビティは、ワークフローが待機していたタスクを完了するアクションの、またワークフローを進行するユーザーとして実行されます。

結果

[完了]：アクティビティによってレコードに添付ファイルが追加されました。

入力変数

次の変数は、アクティビティの動作を決定します。

添付メモ アクティビティの入力変数

フィールド	説明
全般	
フィールド	このアクティビティを実行すると、ファイルが添付されたというメモが現在のレコードに作成されます。このメモを表示する現在のレコードのフィールドを指定します。オプションは次のとおりです。 • [なし] (デフォルトは作業メモになります) • 追加コメント • 作業メモ
添付メモ情報	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

添付メモ アクティビティの入力変数 (続く)

フィールド	説明
添付ファイル名	このアクティビティを実行すると、このフィールドに指定した名前で .txt ファイルが作成されます。
添付データ	.txt 添付ファイルのコンテンツ。これはテキストであるか、変数を使用して特定のデータをテーブルから抽出することができます。

カタログ タスク ワークフロー アクティビティ

[カタログ タスク] アクティビティは、サービスカタログ タスクレコードを作成します。

注:
このアクティビティは、ワークフローがタスクを拡張するテーブルで実行されている場合にのみ使用できます。

ユーザーはカタログ タスクを完了する必要があります。このアクティビティは、カタログ要求アイテム [sc_req_item] テーブルで実行されているワークフローでのみ利用できます。

注:
タスクアクティビティは、ワークフローが待機していたタスクを完了するアクションの、またワークフローを進行するユーザーとして実行されます。

結果

アクティビティのスクリプト フィールド内から `activity.result` を使用して、結果値を割り当てることができます。カタログ タスクレコードの最終 [状況] 値により、[タスクの作成] アクティビティの結果値が決まります。可能な結果値：

- 完了してクローズ
- 未完了でクローズ
- スキップしてクローズ
- 削除済み
- キャンセル

入力フィールド

次のフィールドに入力した値によって、アクティビティの動作が決まります。

カタログ タスク アクティビティ情報

フィールド	説明
カタログ タスク アクティビティの設定 次のフィールドは、カタログ タスク アクティビティの動作を指定します。	
タスクテーブル	このアクティビティが実行されるテーブル。ほとんどの場合、デフォルト値 [sc_req_item] のままにしておきます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カタログ タスク アクティビティ情報 (続く)

フィールド	説明
優先度	新しいタスクの [優先度] フィールドに割り当てたい値。
完了待ち	選択した場合、ワークフローアクティビティはタスクの完了を待ってから継続します。選択を解除した場合、タスクは作成されますがワークフローも先に進みます。
カタログ タスクレコードの設定 次のフィールドには、このアクティビティが作成するカタログ タスクに対して設定するフィールド値を指定します。	
タスク値取得元	新しいタスクのフィールドに入力する方法を指定します。 • [フィールド]：[実行グループ]、[アサイン先]、[簡単な説明]、および [指示] を含む事前定義された一組のフィールド。 • [テンプレート]：選択されたタスク テーブルの既存のテンプレート。 • [値]：[値の設定] ウィジェットを使用して指定する値。 [タスク値取得元] の値を選択したら、その値に固有の追加フィールドがフォームに表示されます。
実行グループ [タスク値取得元] が [フィールド] に設定された場合にのみ表示されます	このタスクの完了に対して責任を担うグループ。新しいタスクの [アサイン先グループ] フィールドに入力します。
担当者 [タスク値取得元] が [フィールド] に設定された場合にのみ表示されます	このタスクの完了に対して責任を担うユーザー。新しいタスクの [アサイン先] フィールドに入力します。
簡単な説明 [タスク値取得元] が [フィールド] に設定された場合にのみ表示されます	タスクの簡単な説明。新しいタスクの [簡単な説明] フィールドに入力します。
説明 [タスク値取得元] が [フィールド] に設定された場合にのみ表示されます	タスクを閉じる前にユーザーが完了するためのタスク指示。新しいタスクの [説明] フィールドに入力します。
テンプレート [タスク値取得元] が [テンプレート]	タスクの値は、選択したテンプレートの値から読み込まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カタログ タスク アクティビティ情報 (続く)

フィールド	説明
に設定された場合にのみ表示されます。	
値の設定 [タスク値取得元] が [値] に設定された場合にのみ表示されます。	ここで指定した値にタスクレコードの任意のフィールドを選択します。
詳細	スクリプトを使用してカタログ タスクに値を割り当てる場合は、[詳細] をオンにします。[詳細] をオンにすると、スクリプトを入力できるテキスト ボックスが表示されます。
詳細スクリプト [詳細] フィールドをオンにした場合にのみ表示されます。	このスクリプト内にタスクに対する追加値を設定します。このスクリプトは、すでに指定した [フィールド]、[テンプレート]、または [値] を使用してタスク値が設定された後に実行されます。 追加の値を設定するときは、変数 [タスク] を使用します。例： `task.short_description = current.short_description;`
カタログ タスク変数	
タスク フォームの変数	オプションのカタログ変数を指定して、カタログ タスク フォームに組み込みます。ここで選択した変数は、[変数エディター] と呼ばれるフィールドに表示されます。ここで変数を選択しないと、カタログ タスク フォームの [変数エディター] フィールドは表示されません。
カタログ タスク スケジュール	
期限日基準：	ワークフローがタスクの期間、期日、およびスケジュールを決定する方法を選択します。 • [ユーザー指定の期間]：期間は、ユーザー指定の値に基づいています。 • [相対期間]：期間は、相対的な期間 (翌営業日の終了など) から計算されます。 • [日付/時刻または期間フィールド]：期間は、現在のレコードのフィールド値に基づいています。 • [スクリプト]：期間は、スクリプトによって返されます。
期間 [期限日基準：] が [ユーザー指定の期間] に設定された場合にのみ表示されます。	特定の日数と時間。
相対期間 [期限日基準：] が [相対期間] に設定	営業日の一般的な数と長さ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カタログ タスク アクティビティ情報 (続く)

フィールド	説明
された場合にのみ表示されます。	
期日フィールド [期限日基準：] が [日付/時刻または期間フィールド] に設定された場合にのみ表示されます。	日付/時間または期間フィールド。
期日スクリプト [期限日基準：] が [スクリプト] に設定された場合にのみ表示されます。	「回答」を継続時間用の秒数に設定するスクリプト。
スケジュール基準：	タイマーが勤務時間をカウントするために使用する基本スケジュール。スケジュールが指定されると、スケジュールで指定された回数のみ期間が考慮されます。たとえば、期間が 2 時間の場合、午前 8 時から午後 5 時のスケジュールでワークフローが午後 4 時に開始されると、翌日の午前 9 時に終了します。オプションは次のとおりです。 • [このワークフローのスケジュール]：スケジュールは、ワークフローのコンテキストの日付、時刻、およびオプションの [タイムゾーン基準：] 値を使用します。 • [特定のスケジュール]：スケジュールは、事前定義された [スケジュール] およびオプションの [タイムゾーン基準：] 値を使用します。 • [スケジュール フィールド]：スケジュールは、テーブルの値およびオプションの [タイムゾーン基準：] 値を使用します。
スケジュール [スケジュール基準：] が [特定のスケジュール] に設定された場合にのみ表示されます。	リストから事前定義された [スケジュール]。
スケジュール フィールド [スケジュール基準：] が [スケジュール フィールド] に設定された場合にのみ表示されます。	テーブルに関連付けられているスケジュールの日付/時刻または期間フィールド。有効なフィールドは、ツリー ダイアログの [要素を選択] に青色で表示されます。
タイムゾーン基準：	期間を計算するためのタイムゾーン。以下のタイムゾーン基準があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カタログ タスク アクティビティ情報 (続く)

フィールド	説明
	• [タイムゾーンなし]：デフォルト。ワークフローは GMT タイムゾーンを使用します。 • [特定のタイムゾーン]：選択リストから選択した特定の [タイムゾーン]。 • [タイムゾーン フィールド]：フォーム上のフィールドから継続時間を追跡する [タイムゾーン フィールド]。
タイムゾーン [スケジュール基準：] が [特定のスケジュール] に設定された場合にのみ表示されます 。	選択リストから希望するタイムゾーンを選択します。
タイムゾーン フィールド [タイムゾーン基準：] が [タイムゾーン フィールド] に設定された場合にのみ表示されます。	テーブルに関連付けられているスケジュールの日付/時刻または期間フィールド。有効なフィールドは、ツリー ダイアログの [要素を選択] に青色で表示されます。

状況

アクティビティ状況は、ワークフロー エンジンがアクティビティを処理する方法を指示します。

カタログタスクアクティビティ状況

状況	説明
実行中	ワークフロー エンジンは、アクティビティの *onExecute* 機能を起動させることができます。
待機中	アクティビティを再開する特定のイベントが発生するまで、ワークフロー エンジンはアクティビティを無視します。
完了	アクティビティの実行が終了しました。アクティビティの結果については結果値を確認してください。
キャンセル	このアクティビティ、またはこのアクティビティを含むワークフローはキャンセルされました。
エラー	JavaScript エラーが発生しました。エラーの詳細についてログを確認してください。

タスクの作成 ワークフロー アクティビティ

[タスクの作成] アクティビティは、タスク [タスク] を拡張するテーブルのいずれかにレコードを生成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> このアクティビティは、ワークフローがタスクを拡張するテーブルで実行されている場合にのみ使用できます。

[完了待ち] チェック ボックスが選択されている場合、ワークフロー コンテキストは、完了または未完了などのタスクに対するユーザー アクションを待機し、そのユーザー アクションに基づいて処理を進めます。

> **注:**
> タスクアクティビティは、ワークフローが待機していたタスクを完了するアクションの、またワークフローを進行するユーザーとして実行されます。

結果

アクティビティのスクリプト フィールド内から activity.result を使用して、結果値を割り当てることができます。デフォルトでは、タスクレコードの [状態] 値が、[タスクの作成] アクティビティの結果値を決定します。可能な結果値：

- 完了してクローズ
- 未完了でクローズ
- スキップしてクローズ
- 削除済み
- キャンセル

入力変数

次の変数は、アクティビティの動作を決定します。

タスクの作成アクティビティの入力変数

フィールド	説明
タスクの作成アクティビティの設定 以下のフィールドは、[タスクの作成] アクティビティの動作を指定します。	
タスクタイプ	作成されるタスクのタイプ。ワークフローに対応するタスク テーブルから選択します。
優先度	タスクに割り当てられたデフォルトの優先度。[タスク値取得元 (Task values from)] セクションでもタスク優先度を設定すると タスク値がデフォルトの優先度を上書きします。
完了待ち	選択した場合、ワークフローアクティビティはタスクの完了を待ってから継続します。選択を解除した場合、タスクは作成されますがワークフローも先に進みます。
タスクの作成のレコード設定 次のフィールドには、このアクティビティが作成するタスクに対して設定するフィールド値を指定します。	
タスク値取得元	タスクの作成に使用される値は次のいずれかです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの作成アクティビティの入力変数 (続く)

フィールド	説明
	• [フィールド]：[実行グループ]、[アサイン先]、[簡単な説明]、および [指示] を含む事前定義された一組のフィールド。 • [テンプレート]：選択されたタスク テーブルの既存のテンプレート。 • [値]：[値の設定] ウィジェットを使用して指定する値。 **注:** ここで設定したタスク優先度は、[優先度] フィールドで設定されたデフォルトの優先度を上書きします。
実行グループ [タスク値取得元] が [フィールド] に設定された場合にのみ表示されます	このタスクの完了に対して責任を担うグループ。新しいタスクの [アサイン先グループ] フィールドに入力します。
担当者 [タスク値取得元] が [フィールド] に設定された場合にのみ表示されます	このタスクの完了に対して責任を担うユーザー。新しいタスクの [アサイン先] フィールドに入力します。
簡単な説明 [タスク値取得元] が [フィールド] に設定された場合にのみ表示されます	タスクの簡単な説明。新しいタスクの [簡単な説明] フィールドに入力します。
説明 [タスク値取得元] が [フィールド] に設定された場合にのみ表示されます	タスクを閉じる前にユーザーが完了するためのタスク指示。新しいタスクの [説明] フィールドに入力します。
タスク テンプレート [タスク値取得元] が [テンプレート] に設定された場合にのみ表示されます。	タスクの値を記入するために使用されるテンプレート。
値の設定 [タスク値取得元] が [値] に設定された場合にのみ表示されます。	タスクのフィールドに値を指定するために使用されるウィジェット。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの作成アクティビティの入力変数 (続く)

フィールド	説明
詳細	
詳細	スクリプトを使用してカタログ タスクに値を割り当てる場合は、[詳細] をオンにします。[詳細] をオンにすると、スクリプトを入力できるテキスト ボックスが表示されます。
詳細スクリプト [詳細] フィールドをオンにした場合にのみ表示されます。	このスクリプト内にタスクに対する追加値を設定します。このスクリプトは、すでに指定した [フィールド]、[テンプレート]、または [値] を使用してタスク値が設定された後に実行されます。 追加の値を設定するときは、変数 [タスク] を使用します。例： `task.short_description = current.short_description;`
タスク スケジュール	
期限日基準：	ワークフローがタスクの期間、期日、およびスケジュールを決定する方法を選択します。 • [ユーザー指定の期間]：期間は、ユーザー指定の値に基づいています。 • [相対期間]：期間は、相対的な期間 (翌営業日の終了など) から計算されます。 • [日付/時刻または期間フィールド]：期間は、現在のレコードのフィールド値に基づいています。 • [スクリプト]：期間は、スクリプトによって返されます。
期間 [期限日基準：] が [ユーザー指定の期間] に設定された場合にのみ表示されます。	特定の日数と時間。
相対期間 [期限日基準：] が [相対期間] に設定された場合にのみ表示されます。	営業日の一般的な数と長さ。
期日フィールド [期限日基準：] が [日付/時刻または期間フィールド] に設定された場合にのみ表示されます。	日付/時間または期間フィールド。
期日スクリプト [期限日基準：] が [スクリプト] に設	「回答」を継続時間用の秒数に設定するスクリプト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの作成アクティビティの入力変数 (続く)

フィールド	説明
定された場合にのみ表示されます。	
スケジュール基準：	タイマーが勤務時間をカウントするために使用する基本スケジュール。スケジュールが指定されると、スケジュールで指定された回数のみ期間が考慮されます。たとえば、期間が 2 時間の場合、午前 8 時から午後 5 時のスケジュールでワークフローが午後 4 時に開始されると、翌日の午前 9 時に終了します。オプションは次のとおりです。 • [このワークフローのスケジュール]：スケジュールは、ワークフローのコンテキストの日付、時刻、およびオプションの [タイムゾーン基準：] 値を使用します。 • [特定のスケジュール]：スケジュールは、事前定義された [スケジュール] およびオプションの [タイムゾーン基準：] 値を使用します。 • [スケジュール フィールド]：スケジュールは、テーブルの値およびオプションの [タイムゾーン基準：] 値を使用します。
スケジュール [スケジュール基準：] が [特定のスケジュール] に設定された場合にのみ表示されます。	リストから事前定義された [スケジュール]。
スケジュール フィールド [スケジュール基準：] が [スケジュール フィールド] に設定された場合にのみ表示されます。	テーブルに関連付けられているスケジュールの日付/時刻または期間フィールド。有効なフィールドは、ツリー ダイアログの [要素を選択] に青色で表示されます。
タイムゾーン基準：	期間を計算するためのタイムゾーン。以下のタイムゾーン基準があります。 • [タイムゾーンなし]：デフォルト。ワークフローは GMT タイムゾーンを使用します。 • [特定のタイムゾーン]：選択リストから選択した特定の [タイムゾーン]。 • [タイムゾーン フィールド]：フォーム上のフィールドから継続時間を追跡する [タイムゾーン フィールド]。
タイムゾーン [スケジュール基準：] が [特定のスケジュール] に設定された場合にのみ表示されます	選択リストから希望するタイムゾーンを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの作成アクティビティの入力変数 (続く)

フィールド	説明
。	
タイムゾーン フィールド [タイムゾーン基準：] が [タイムゾーン フィールド] に設定された場合にのみ表示されます。	テーブルに関連付けられているスケジュールの日付/時刻または期間フィールド。有効なフィールドは、ツリー ダイアログの [要素を選択] に青色で表示されます。

状況

アクティビティ状況は、ワークフロー エンジンがアクティビティを処理する方法を指示します。

タスクの作成アクティビティ状況

状況	説明
実行中	ワークフロー エンジンは、アクティビティの `onExecute` 機能を起動させることができます。
待機中	アクティビティを再開する特定のイベントが発生するまで、ワークフロー エンジンはアクティビティを無視します。
完了	アクティビティの実行が終了しました。アクティビティの結果については結果値を確認してください。
キャンセル	このアクティビティ、またはこのアクティビティを含むワークフローはキャンセルされました。
エラー	JavaScript エラーが発生しました。エラーの詳細についてログを確認してください。

ユーティリティ ワークフロー アクティビティ

ユーティリティ アクティビティは、ワークフローのパスの制御やその他の便利なツールを提供します。

分岐 ワークフロー アクティビティ

[分岐] アクティビティは、ワークフローを 1 つのアクティビティから複数の移行パスに分割します。

移行パスを追加するには、[分岐] アクティビティをキャンバスにドラッグします。[分岐アクティビティのプロパティ] フォームが表示されたら、 [送信] をクリックして、キャンバスにアクティビティを追加します。アクティビティがキャンバスに配置されたら、アクティビティ本文を右クリックし、[条件を追加] をクリックします。

このアクティビティからの移行はすべて同時に実行されます。このアクティビティは、単一の [常時] 条件を提供します。この条件から任意の数の移行を取得できます。このアクティビティの使用は、別のアクティビティの単一の条件から複数の移行を取得するのと同じです。

分岐は、ロールバック アクティビティの動作に影響を与える可能性があります。詳細については、「ロールバック アクティビティ」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

結合 ワークフロー アクティビティ

[結合] アクティビティは、複数の実行パスを 1 つの移行に統合します。

このアクティビティを使用して、ワークフローで複数のパス内のすべてのアクティビティが完了してから処理を続行するようにします。複数の同時ワークフロー パスが [結合] アクティビティなしで接触する場合、後続のアクティビティは 2 回実行されます。

キャンバスに [結合] を追加するには、[送信] をクリックします 。キャンバス上で、[結合] アクティビティの先行処理として動作させる各アクティビティからの受信移行をコネクトします。次に、2 つの終了条件 (完了および未完了) に送信移行をコネクトします。

結果

先行アクティビティが [結合] アクティビティにつながらない移行パスに従える場合は、常に [結合] から未完了の移行を提供します。

結合アクティビティの結果

結果	説明
完了	すべての先行アクティビティが完了し [結合] へと移行したとシステムが判断した場合、[結合] は完了パスに沿って終了します。
未完了	少なくとも 1 つの先行アクティビティが完了したが [結合] アクティビティを回避するパスに沿って移行したとシステムが判断した場合、[結合] は未完了パスに沿って終了します。

ロック ワークフロー アクティビティ

[ロック] アクティビティは、ロックが解除されるまで、ワークフローの他のインスタンスがこのアクティビティを通り越して継続されないようにします。

同じワークフローの複数のインスタンスが同時に実行されることがあります。たとえば、レコードが特定のテーブルに追加されたときにワークフローがトリガーされた場合などです。このワークフローは、レコードが挿入されるたびに複数のレコードが次々に追加された場合、複数回トリガーされます。ロックアクティビティを使用して、ワークフローのこのインスタンスが 1 つ以上のアクティビティを終了してから、ワークフローの他のインスタンスを続行できるようにすることができます。

ワークフローは、 [ロック解除] アクティビティにより明示的にロックを解除できます。ロックは、[最大期間] が完了した場合も解除されます。

ワークフローのインスタンスが [ロック] アクティビティに到達すると、[ロック] アクティビティで指定されたキーを使用してロックを取得しようとします。別のインスタンスがすでにロックを取得していて、まだ解放していない場合、このロック試行は失敗します。インスタンスは [最大試行回数] に達するまで、引き続きロックの取得を試行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

ロックアクティビティの前に 1 秒タイマーアクティビティを配置することをお勧めします。これにより、ロックアクティビティがあるワークフロー インスタンスを別のワークフロー インスタンスと区別できない稀な状態を防ぐことができます。この状態は、ロックを所有するエンティティが特定のワークフロー インスタンスではなく、そのインスタンスが実行されているコード実行スレッドであるために発生します。ほとんどの場合、各ワークフローインスタンスは、異なるスレッドで実行されます。タイマーアクティビティを追加することで、この動作が確実になります。

タイマーアクティビティが先行するロックアクティビティの例



[ロック] アクティビティは他のワークフロー インスタンスの処理を一時的に防止するだけなので、ワークフローを [ロック] と [ロック解除] アクティビティ ブロック間で待機させるようなアクティビティを追加しないでください。これにより、[ロック解除] アクティビティがそれを解放するロックを取得できなくなり、代わりに完了までに 60 秒かかってしまうことがあります。制限付き待機アクティビティには以下が含まれます。

- 承認アクティビティ
- タスク アクティビティ
- タイマーアクティビティ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 条件待ちアクティビティ
- WF イベント待ちアクティビティ
- PowerShell スクリプトなどの MID サーバーアクティビティ

結果

ロックアクティビティの結果

結果	説明
成功	アクティビティはロックを正常に取得しました。ワークフローのこのインスタンスはこの時点を過ぎても継続できますが、他のインスタンスはロックが解放されるまで継続できません。
失敗	最大試行回数に達するまでロックを取得しようとしましたが、アクティビティはロックを取得できませんでした。

入力変数

アクティビティの初期動作が、入力変数によって決まります。

ロックアクティビティの入力変数

フィールド	説明
キー	一意のミューテックス キー。ロック解除 アクティビティはこのキーを使用してロックを解除します。
期間	
最大期間	ロックが持続する最大時間。ロックはこの期間に達すると解除されます。この方法によるロック解除は、[ロック解除] アクティビティの実行と同じです。
ロック試行 ロック試行が拒否された場合のアクティビティの動作を指定します。最後のロック試行が失敗した場合、アクティビティのステータスは「タイムアウト」に設定され、アクティビティの結果は「失敗」に設定されます。	
最大試行回数	アクティビティがロックを取得しようとする最大回数を指定します。
試行間の遅延	ロック試行が失敗してから、次のロック試行が許可される前までに必要な時間。

状況

アクティビティ状況は、ワークフロー エンジンがアクティビティを処理する方法を指示します。

ロックアクティビティの状況

状況	説明
待機中	ワークフロー エンジンがロックを取得するのを待機しています。
完了	アクティビティはロックを正常に取得しました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロックアクティビティの状況 (続く)

状況	説明
タイムアウト	アクティビティは、[最大試行回数] 入力変数で指定された試行回数内でロックを取得することができませんでした。

ログ メッセージ ワークフロー アクティビティ

[ログ メッセージ] アクティビティは、ワークフロー ログにメッセージを書き込みます。

このアクティビティを使用して、デバッグまたはトレースの目的でワークフローのログにエントリーを追加します。

入力変数

アクティビティの初期動作が、入力変数によって決まります。

ログ メッセージ アクティビティの入力変数

フィールド	説明
メッセージ	記録するメッセージ。この変数は、文字列、または文字列として評価される JavaScript 式にすることができます。

ログ トレース メッセージ ワークフロー アクティビティ

[ログ トレース メッセージ] アクティビティは、トレース メッセージをワークフロー ログに書き込みます。

トレース メッセージには、アクティビティ名、ワークフローを呼び出したイベント、および現在のレコードのテーブルが含まれます。変数や条件はありません。他のデータを記録するには、ログ メッセージ ワークフロー アクティビティ アクティビティを使用します。

REST メッセージのレガシーワークフローアクティビティ

従来 **REST** メッセージ アクティビティにより、アドミニストレーターは REST エンドポイントを上書きしたり、REST メッセージ モジュールに設定された変数を指定したりできます。

このアクティビティは、Yokohama リリースでは、新しいワークフロー開発用にワークフローキャンバスに表示されなくなりました。新しいワークフローでは、オーケストレーション 代わりに REST アクティビティテンプレート。

を使用してください。オーケストレーション を使用する既存のワークフローは、設計どおりに動作し続けます。既存のワークフローでこのアクティビティを編集するには、アクティビティを再アクティブ化する必要があります。

[REST メッセージ] アクティビティは、機能レコードに定義された値を使用して、エンドポイントでデッドリンク REST 機能 (POST、PUT、GET、または DELETE) を実行します。

注:
MID サーバーを使用して REST メッセージを送信する場合、MID サーバーはインスタンスによりアクセス可能で、SSH を使用するように構成されている必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力変数

REST メッセージ アクティビティの入力変数

フィールド	説明
REST メッセージ	
REST メッセージ	実行する [REST メッセージを作成] の名前。これは、REST メッセージ [sys_rest_message] テーブルへの参照フィールドです (システム **Web** サービス > アウトバウンド > **REST** メッセージ) を開きます。
REST メッセージ関数	REST メッセージ関数で定義された呼び出し機能。これは、HTTP メソッド [sys_rest_message_fn] テーブルへの参照フィールドです (システム **Web** サービス > アウトバウンド > **REST** メッセージ) を開きます。 利用可能な関数は、**PUT**、**POST**、**GET**、または **DELETE** です。各 REST メッセージ レコードの **[HTTP** メソッド] 関連リストで関数を編集できます。
REST エンドポイント	HTTP メソッド レコードで定義された [エンドポイント] の代わりに使用する REST エンドポイント。このフィールドを空白のままにして、REST メッセージ関数レコードで定義されたエンドポイントを使用します。
REST メッセージの変数	
変数	HTTP メソッドレコードで定義された送信 REST メッセージでの変数の置換 に使用する値。 文字列には、次の形式を使用します。 `name1=value1, name2=value2, . . .` たとえば、name=${nameValue}, id=${idValue} (*name* および *id* は関数の変数) を使用します。変数名または値のいずれかにカンマまたは等号が含まれている場合は、これらの文字をバックスラッシュでエスケープします。
REST メッセージの MID サーバー	
MID サーバーを使用	MID サーバーを使用して REST メッセージを送信する場合は、このボックスをオンにします。インスタンスには表示されないファイアウォールまたはサブネットワーク内のエンドポイントに到達するには、MID サーバーが必要な場合があります。このチェック ボックスがオンになっていても **[MID** サーバー] フィールドで MID サーバーが定義されていない場合、ワークフローは IP 範囲と REST 機能に基づいて自動的に MID サーバーを検索しようとします。
MID サーバー	使用する MID サーバーの名前。このフィールドは、**[MID** サーバーを使用] が選択された場合に利用可能です。*use_midserver* パラメーターが無効な場合、ワークフローはこのパラメーターを無視します。
REST メッセージ スクリプト	
センサー スクリプト	要求が行われ、回答が受信されてから実行されるスクリプト。*activity.output* 変数から応答本文全体にアクセスできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リターン値 ワークフロー アクティビティ

[リターン値] アクティビティは、サブフローから実行された場合、親ワークフローに値を返します。

このアクティビティには変数や条件はありません。詳細については、「サブフローとして使用されるワークフロー」を参照してください。

サブフロー内でこのアクティビティを使用して、親フローがアクセスできるデータを保存します。[リターン値] アクティビティは、サブフローの [値] 変数から親ワークフローの [スクラッチパッド] へデータを追加します。

スクラッチパッドエントリー

このアクティビティは、ワークフロー スクラッチパッドを使用して永続的な値を読み書きします。

リターン値アクティビティのスクラッチパッドエントリー

変数	説明
value	アクティビティは、サブフローの [値] 変数から親スクラッチパッドへ値を書き込みます。サブフローを実行する親ワークフローアクティビティには、親ワークフローが返されたデータを保存する場所を定義する [リターン値のマップ先] 変数が含まれています。このデータは、スカラー、文字列対応の JavaScript オブジェクト、または文字列対応の JavaScript オブジェクトとして評価される式です。

関連情報

- スクラッチパッド変数
- ワークフローでの変数の使用

スクリプトの実行 ワークフロー アクティビティ

[スクリップとの実行] アクティビティは、指定されたスクリプトをワークフロー バージョンのスコープ内で実行します。

> **注:**
> [現在] への変更はすべて自動的に更新されます。`current.update()` を呼び出す必要はありません。

入力変数

アクティビティの初期動作が、入力変数によって決まります。

スクリプトの実行アクティビティの入力変数

フィールド	説明
スクリプト	実行するスクリプト。

値の設定 ワークフロー アクティビティ

値の設定アクティビティは、ワークフローの休止または終了時に現在のレコードの値を設定します。

入力フィールド

次のフィールドに入力した値によって、アクティビティの動作が決まります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

値の設定アクティビティの入力フィールド

フィールド	説明
これらの値を設定	左側のリストから、ワークフローの休止または終了時に、値を設定する現在のレコードのフィールドを選択します。右側のユーザー入力フィールドで、そのフィールドに設定する値を選択または入力します。 **注:** 異なる値を設定アクティビティから同じフィールドを設定しないようにしてください。ワークフローでは、休止または終了前に実行された前回の値を設定アクティビティで指定された値のみを設定します。

注:
[値の設定] アクティビティを使用してタスク上の 承認 フィールドを設定しても、承認待ちはキャンセルされません。ワークフロー内のタスクを承認するには、承認アクションアクティビティを代用します。

SOAP メッセージのレガシーワークフローアクティビティ

従来 **[SOAP** メッセージ] アクティビティは、[システム Web サービス] プラグインで定義された SOAP メッセージを使用し、MID サーバーを使用してメッセージを呼び出すことができます。

このアクティビティは、Yokohama リリースでは、新しいワークフロー開発用にワークフローキャンバスに表示されなくなりました。新しいワークフローでは、オーケストレーション 代わりに SOAP アクティビティテンプレート。

を使用してください。オーケストレーション を使用する既存のワークフローは、設計どおりに動作し続けます。既存のワークフローでこのアクティビティを編集するには、アクティビティを再アクティブ化する必要があります。

入力変数

[SOAP メッセージ] アクティビティの入力変数

フィールド	パラメーター	説明
SOAP メッセージ	soap_message	システム Web サービスプラグインの送信 SOAP メッセージ [sys_soap_message] テーブルで定義された SOAP メッセージ。(システム **Web** サービス > アウトバウンド > **SOAP** メッセージ)
SOAP メッセージ関数	soap_message_function	SOAP メッセージで定義された呼び出し機能。各 SOAP メッセージ レコードにある **[SOAP** メッセージ関数] 関連リストに登録された機能。
SOAP エンドポイント	soap_endpoint	SOAP メッセージ関数レコードで **[SOAP** エンドポイント] 値の代わりに使用するエンドポイント。このフィールドを空白のままにして、SOAP メッセージ関数レコードで定義されたエンドポイントを使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[SOAP メッセージ] アクティビティの入力変数 (続く)

フィールド	パラメーター	説明
変数	変数	SOAP メッセージ関数レコードで定義された SOAP [エンベロープ] へ代入する変数。文字列には、次の形式を使用します。 `name1=value1, name2=value2, . . .` 名前または値のいずれかにカンマまたは等号が含まれている場合は、これらの文字をバックスラッシュでエスケープします。
MID サーバーを使用	use_midserver	MID サーバーを使用して SOAP メッセージを送信するためのチェック ボックス。インスタンスには表示されないファイアウォールまたはサブネットワーク内のエンドポイントに到達するには、MID サーバーが必要な場合があります。このチェックボックスがオン (true) になっていても **[MID** サーバー] フィールドで MID サーバーが定義されていない場合、ワークフローは自動的に MID サーバーを検索しようとします。
MID サーバー	midserver	使用する MID サーバーの名前。このフィールドは、**[MID** サーバーを使用] チェック ボックスをオンにした場合に表示されます。*`use_midserver`* パラメーターが無効な場合、ワークフローはこのパラメーターを無視します。
センサースクリプト	sensor_script	要求が行われ、回答が受信されてから実行されるスクリプト。*`activity.output`* オブジェクトから XML 応答本文全体にアクセスできます。

ターンスタイル ワークフロー アクティビティ

[ターンスタイル] アクティビティは、ワークフローが同じ点を通過できる回数を制限します。

このアクティビティを使用すると、無限ループを防ぐことができます。このアクティビティは、ロールバックワークフローアクティビティ アクティビティと同様に役立ちます。

結果

アクティビティのスクリプト フィールド内から *`activity.result`* 変数を使用して、結果値を割り当てることができます。デフォルトでは、アクティビティ スクリプトはアクティビティが反復または停止を継続するかどうかを判断します。

ターンスタイル アクティビティの結果

結果	説明
続行	[許可された反復] 値は、ワークフローがこのアクティビティにアクセスした回数を超えています。
キャンセル	ワークフローは、[許可された反復] 値よりも多くの回数にわたりこのアクティビティにアクセスしました。

入力変数

アクティビティの初期動作が、入力変数によって決まります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ターンスタイル アクティビティの入力変数

フィールド	説明
許可された反復	ターンスタイルがループを終了する前にワークフローがこのアクティビティを通過できる回数。

条件

これらの条件によって、アクティビティの後にどの移行が実行されるかが決まります。

ターンスタイル アクティビティの条件

フィールド	説明
続行	ワークフローがこの時点まで戻った回数が、許容された反復回数よりも少ない場合。
キャンセル	ワークフローがこの時点まで戻った回数が、許容された反復回数を超えた場合。

状況

アクティビティ状況は、ワークフロー エンジンがアクティビティを処理する方法を指示します。

ターンスタイルアクティビティの状況

状況	説明
実行中	ワークフロー エンジンは、アクティビティの `onExecute` 機能を起動させることができます。
待機中	アクティビティを再開する特定のイベントがトリガーされるまで、ワークフローエンジンはアクティビティを無視します。
完了	アクティビティの実行が終了しました。アクティビティの結果については結果値を確認してください。
キャンセル	このアクティビティ、またはこのアクティビティを含むワークフローはキャンセルされました。
エラー	JavaScript エラーが発生しました。エラーの詳細についてログを確認してください。

ロック解除 ワークフロー アクティビティ

[ロック解除] アクティビティは、[ロック] アクティビティにより以前適用されたロックを解除します。

ロックを解除するには、[ロック] アクティビティで指定されたものと同じロック キーを指定します。[ロック] アクティビティに [期間] が指定され、その期間がすでに経過した場合、ロックはすでに解除されています。

入力変数

アクティビティの初期動作が、入力変数によって決まります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロック解除アクティビティの入力変数

フィールド	説明
ロックキー	ロックを解除するミューテックス キー。このキーは、ロックアクティビティにより指定されたキーと一致する必要があります。詳細については、「ロックアクティビティ」を参照してください。

状況

アクティビティ状況は、ワークフロー エンジンがアクティビティを処理する方法を指示します。

ロック解除アクティビティの状況

状況	説明
完了	アクティビティがロックを正常に解除しました。

サブフロー アクティビティ ワークフロー

サブフロー アクティビティは、親ワークフローからワークフローを実行および管理します。

[パラレルフローランチャー] サブフローアクティビティが利用可能です。

パラレルフローランチャーのワークフローアクティビティ

[パラレルフローランチャー] アクティビティは、複数のサブフローを並列に起動します。

並行して実行されるワークフローは同時に実行され、任意の順序で完了することができます。アクティビティは、必要に応じて単一のサブフローまたは複数のサブフローを起動できます。サブフローごとに返される入力値と値を管理できます。

注:
[パラレルフローランチャー] アクティビティは、続行する前にすべてのサブフローが完了するまで待機します。サブフローが終了しない場合、アクティビティは無期限に待機します。

[パラレルフローランチャー] アクティビティで多数のサブフローを起動しないでください。過度に使用された場合、このアクティビティはインスタンスに過度の負担をかける可能性があります。膨大な数のサブフローを起動するには、パラレルフローランチャーをターンスタイルまたはその他の条件付きアクティビティによって制御されるループ内に配置してバッチを実行することをご検討ください。

アクティビティ変数

アクティビティ変数は、アクティビティの初期動作を決定します。

パラレルフローランチャー アクティビティの入力変数

フィールド	説明
パラレルフローランチャーの設定	
名前	アクティビティの一意の名前。
ステージ	ワークフローがアクティビティに到達したときに表示するステージ。
入力	実行するサブフローへの入力。起動するワークフローで定義されている各入力に対して「名前：値」のペアの配列を指定します。入力された各入力変数の名前とデータ型

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラレルフローランチャー アクティビティの入力変数 (続く)

フィールド	説明
	は、このアクティビティが起動するサブフローで使用されているものと一致する必要があります。詳細な例については、「パラレルフローランチャーの例」を参照してください。
パラレルフローランチャーの選択	
Workflow	実行するワークフロー。
詳細	[詳細] をオンにし、WorkflowCoordinator オブジェクトを使用してサブフローを管理するスクリプトを入力します。[詳細] をオンにすると、各入力変数のセットごとに固有のワークフローを指定するスクリプトを入力できるテキスト ボックスが表示されます。詳細については、「WorkflowCoordinator オブジェクト」を参照してください。
パラレルフローランチャーの反復 パラメーターを指定してバッチ ワークフローのパフォーマンスをチューニングします。	
カウント	入力設定で指定されない場合、[カウント] がこのアクティビティから並列に実行されるサブフローの数を決定します。[詳細] オプションがオフの場合は、このフィールドに有効な番号が入力されていることを確認します。
最大フロー数	このアクティビティが起動できるワークフローの最大数。この値が正の整数の場合、WorkflowCoordinator コンストラクターで使用される max パラメーターを上書きします。
最大同時回数	このアクティビティが同時に実行できる並列ワークフローの最大数。この値が正の整数である場合、WorkflowCoordinator コンストラクターで使用される poolsize パラメーターを上書きします。
パラレルフローランチャーのプロセス	
プロセスフロー完了	各サブフローが完了した後に実行されるスクリプトを指定するには、[プロセス フロー完了] をオンにします。このフィールドをオンにすると、[フロー完了] とラベル付けされたテキスト ボックスが表示され、実行するスクリプトを入力できます。
フロー完了	サブフローが終了するたびに実行されるスクリプト。このフィールドは、[プロセス フロー完了] オプションが選択されている場合に利用できます。 他のワークフロー スクリプトで使用できる同じスクリプト関数および変数 ([スクリプトの実行] アクティビティなど) は、ここで使用できます。詳細については、「スクリプトで完了したサブフロー値」を参照してください。 変数「flow」はこのスクリプトで使用できます。これは、終了中のフローに関する以下の情報を含むオブジェクトです。 **flow.output (String)**：終了前にリターン値アクティビティを実行した場合、サブフローが親に返す値。 **flow.index (Number)**：終了したサブフローのゼロ相対インデックス。 **flow.contextId (String)**：完成したサブフローのワークフロー コンテキストの sys_id。 **flow.inputs (Object)**：コンテキストの作成および開始時にサブフローに渡された入力。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラレルフローランチャー アクティビティの入力変数 (続く)

フィールド	説明
	flow.status (String)：コンテキストの最終状況。これは、サブフロー コンテキスト レコード内の可能な値を持つ [状態] 列に対応します。この列の可能な値は、[実行中]、[完了]、[キャンセル]、または [障害] です。(フローは完了しているので、この時点で [実行中] にはなり得ません。)
パラレルフローランチャーの分割	

プロセス終了	すべてのサブフローが終了した後に実行されるスクリプトを指定するには、[プロセス終了] をオンにしてください。このフィールドをオンにすると、[終了スクリプト] とラベル付けされたテキストボックスが表示され、実行するスクリプトを入力できます。「コーディネーター」変数はこのスクリプトで利用可能になり、getFlow(index) メソッドを使用して完成したどのサブフローにもアクセスできるオブジェクトになります。例：
	`for (var i = 0; i < coordinator.getNumFlows(); i++)`
	`writeFlowResultsToTable( i, coordinator.getFlow(i) );`

終了スクリプト	アクティビティによって起動されたすべてのサブフローの後に実行されるスクリプトは完了しています。このスクリプトでは、完了したフロー情報を含む変数を使用できます。
	「コーディネーター」変数はこのスクリプトで利用可能になり、getFlow(index) メソッドを使用して完成したどのサブフローにもアクセスできるオブジェクトになります。例：
	`for (var i = 0; i < coordinator.getNumFlows(); i++)`
	`writeFlowResultsToTable( i, coordinator.getFlow(i) );`
	このフィールドは、[プロセス終了] が選択された場合に利用可能です。

自動翻訳

状況

アクティビティ状況は、ワークフロー エンジンがアクティビティを処理する方法を指示します。アクティビティの状況を表示するには、そのアクティビティをポイントします。ポップアップ ウィンドウには、アクティビティの [状況] および [結果] が表示されます。アクティビティがエラー状態にある場合、ポップアップ ウィンドウには簡単な [障害の説明] が表示されます。

パラレルフローランチャーアクティビティ状況

状況	説明
待機中	アクティビティは、すべてのサブフローが終了するのを待機しています。すべてのサブフローが開始されており、完了しているサブフローもあります。
完了	アクティビティはすべてのサブフローを正常に完了しました。
エラー	アクティビティでエラーが発生しました。

WorkflowCoordinator オブジェクト

WorkflowCoordinator オブジェクトは、実行するサブフローとそれらのサブフローに渡す入力変数を指定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

WorkflowCoordinator オブジェクトを使用する場合は、複数のサブフローを起動する [パラレルフローランチャー] アクティビティを作成できます。WorkflowCoordinator オブジェクトなしでアクティビティを使用する場合は、単一のサブフローのみを複数回起動できます。[詳細] アクティビティ入力変数を選択した場合、次のいずれかの方法を使用して、アクティビティの WorkflowCoordinator オブジェクトを指定します。

- 既存の WorkflowCoordinator オブジェクトを含むワークフロー スクラッチパッド変数を参照します。WorkflowCoordinator オブジェクトをスクラッチパッドに保存するには、WorkflowCoordinator オブジェクトで *`save(variableName)`* 関数を呼び出します。*`variableName`* パラメーターで渡された値を使用してオブジェクトを参照することができます。たとえば、WorkflowCoordinator オブジェクトを[スクリプトを実行] アクティビティで作成し、`<object>.save('coord')` を使用してオブジェクトを保存し、後続の[パラレルフローランチャー] アクティビティの [ワークフロー] アクティビティ変数で「coord」と入力してこのオブジェクトを呼び出します。
- [ワークフロー] アクティビティ変数内で WorkflowCoordinator を定義します。`javascript:` を追加：スクリプトの先頭にある識別子。パラレルフローランチャーの例 は、このような WorkflowCoordinator オブジェクトの使用方法を示しています。
- WorkflowCoordinator オブジェクトを定義するファクトリ クラスを作成します。システムはデフォルトで WorkflowCoordinator のファクトリ クラスを提供しません。

スクリプトで完了したサブフロー値

[パラレルフローランチャー] アクティビティは、スクリプトで使用できる追加の変数を公開します。

追加の変数

変数	説明
コーディネーター	サブフローを実行するときに使用される WorkflowCoordinator。[終了スクリプト] でこの変数を使用して、最終的な操作を実行します。さらに、アクティビティ名または sys_id を *`WorkflowCoordinator.load('<Activity>')`* 関数に渡すことにより、後のワークフローアクティビティで WorkflowCoordinator を使用できます。たとえば、「サブフローを起動」と呼ばれる [パラレルフローランチャー] アクティビティから WorkflowCoordinator オブジェクトをロードするには、その後のアクティビティで「`var coord = WorkflowCoordinator.load('Launch Subflows');`」を入力します。
フロー	最後に完了したアクティビティによって起動されたサブフロー。[フロー完了] スクリプトでこの変数を使用して、 各サブフローで後処理操作を実行します。コーディネーター オブジェクトから完全なサブフローを取得するには、`var flow = coord.getFlow(I);` を使用します。この中で、「I」はサブフローが起動された順序に基づいたサブフローの数値インデックスを示します。 これらの値は、完了したサブフローから使用できます。 • インデックス：起動された順序に基づくこのサブフローの数値インデックス • ワークフロー：WorkflowCoordinator コンストラクターに渡したこのサブフローに使用されるワークフローの sys_id または名前 • 入力：起動されたサブフローに提供された入力値 • ステータス：サブフロー コンテキストのステータス • 出力：サブフローによって返される値 • contextId：サブフローのワークフロー コンテキストの sys_id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラレルフローランチャーの例

この例は、[パラレルフローランチャー] アクティビティを入力値の配列と WorkflowCoordinator オブジェクトとともに使用する方法を示しています。

サンプル ワークフロー

この例は、4 つのアプリケーション ノードを持つ SQL ベースの Web サーバーを示しています。1 つのサブフローを実行してデータベースをプロビジョニングし、複数の並列サブフローがそれぞれアプリケーション ノードを設定します。最後に、並列サブフローの別のセットが、ロード バランサーを使用するようにノードを設定し、サーバー DNS を設定します。

パラレルフローランチャーのビジネス ケース



アプリケーション ノードのプロビジョニング

最初の [パラレルフローランチャー] アクティビティは、[ノードのプロビジョニング] サブフローを 4 回起動します。アクティビティは、[入力] 変数の配列から各サブフローに固有の IP アドレスを渡します。[フロー完了] および [終了スクリプト] 変数で定義されたスクリプトは、サブフローのステータスに関するログ メッセージを書き込みます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラレルフローランチャー アクティビティのプロパティ
Activity Properties: Parallel Flow Launcher



ロード バランサーにノードを追加する

2 番目の [パラレルフローランチャー] アクティビティは、WorkflowCoordinator オブジェクトを使用して、実行するサブフローを指定します。[コーディネーター] 変数は、前の[ノードのプロビジョニング] アクティビティから完了フロー情報を保存します。スクリプトは、プロビジョニングされた各ノードの IP アドレスとポートを取得します。[coord2] WorkflowCoordinator オブジェクトは、取得した IP アドレスおよびポート情報を入力変数として使用して、[ロード バランサーにノードを追加] サブフローをノードごとに 1 回実行します。最後に、[coord2] WorkflowCoordinator オブジェクトは、 **[SetupDNS]** サブフローを 1 回実行してロード バランサーを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

実行するサブフローの指定

```
javascript:
var coordinator = WorkflowCoordinator.load('Provision Nodes');
var coord2 = new WorkflowCoordinator({
    workflow: 'Add Node to Load Balancer'
});

for (var i = 0; i < coordinator.getNumFlows(); i++) {
    var ip = coordinator.getInput(i).ip;
    var port = coordinator.getOutput(i);
    coord2.add( {
        ip: ip,
        port: port
    } );
}
var loadBalancerIP = '10.0.20.10';
coord2.add( {ip: loadBalancerIP, hostname:'www.snow1.net'}, 'SetupDNS');

coord2;
```

ワークフロー アクティビティの説明の表示

ワークフロー アクティビティ用のツールヒントが用意されており、各アクティビティの使い方を理解するのに役立ちます。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて

手順

1. ワークフローエディターでアクティビティの説明を表示するには、パレット内のアクティビティのアイコンをポイントします。



2. アクティビティの説明を変更するには、次に移動します: ワークフロー > アドミニストレーション > アクティビティ定義 をクリックし、[説明] フィールドを編集します。

> **注:**
> アクティビティの詳細を表示するには、キャンバス上のアクティビティをダブルクリックして、[アクティビティのプロパティ] ウィンドウのタイトルバーにあるヘルプ アイコンをクリックします。

ワークフロー アクティビティ定義の要素

各アクティビティでは、アクティビティの動作を制御するか、またはアクティビティによって制御されるいくつかの要素を指定できます。

すべてのアクティビティが可能な要素をすべて指定するとは限りませんデフォルトで提供されているアクティビティへのリンクについては、「ワークフローアクティビティ」を参照してください。各アクティビティの説明では、そのアクティビティによって提供される特定の要素が詳細に説明されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークフロー アクティビティの要素

要素	説明
結果	可能な **activity.results** 値。通常、アクティビティ結果はアクティビティが移行する場合の条件を決定します。
スクラッチパッドエントリー	アクティビティの実行が依存するスクラッチパッド変数、またはアクティビティがスクラッチパッドに書き込む変数。
入力変数	アクティビティの動作を制御する値。これらの値を設定するフィールドは、新しいアクティビティがワークフローに追加されたときに [アクティビティのプロパティ] フォームに表示されます。詳細については、「アクティビティ変数」を参照してください。
条件	完了後にアクティビティがどのように移行するかを決定します。詳細については、「ワークフローアクティビティ条件を管理する」を参照してください。
状況	ワークフローが実行中のレコードをどのように処理するかを決定します。

ワークフローへアクティビティを追加する

利用可能なアクティビティは、ワークフローエディタパレットの [コア]、[パック]、および [カスタム] タブに表示されます。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. ワークフローエディターで、ワークフローをチェックアウトします。
2. ワークフローアクティビティを追加するには、[コア]、[パック]、または [カスタム] タブからキャンバスにドラッグし、ワークフロー本体の移行線上にドロップします。

   移行は新しいアクティビティに接続されると青色に変わります。デザイナーがその時点でアクティビティをフローに追加すると、新しいアクティビティのプロパティフォームが表示されます。

   アクティビティが灰色で表示されている場合は、承認エンジンがワークフローが実行されているテーブルに対して有効です。アクティビティを使用するには、テーブルの承認エンジンをオフにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

利用できないアクティビティと承認エンジン



3. アクティビティに必要な追加の条件を作成し、すべての終了が接続されていることを確認します。
4. 公開の前にワークフロー検証ツールを実行して、ワークフローをハングアップさせる可能性がある欠損または切断された移行を検出します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
すべてのアクティビティの説明には [テーブル] 値があります。この値が [グローバル] の場合、ワークフロープロパティで選択されたテーブルに関係なく、アクティビティをワークフローで使用できます。特定のテーブルを識別するアクティビティは、ワークフロー用に構成されたテーブルがアクティビティで識別されるテーブルと一致または拡張する場合にのみ、パレットに表示されます。

ワークフローへのアクティビティの追加



ワークフローアクティビティを複製する

ワークフローで使用されるアクティビティ (設定されたすべてのプロパティを含む) を複製することができます。

手順

1. アクティビティを右クリックし、コンテキストメニューから [アクティビティのコピー] を選択します。

   システムは自動的にアクティビティを複製しますが、移行は作成しません。

2. コピーをダブルクリックし、プロパティを適切に構成します。
3. アクティビティをワークフロー内の場所にドラッグします。
4. 移行を追加します。

ワークフローアクティビティ間の移行を管理する

移行は、各アクティビティで定義された条件に応じて、ワークフローの処理パスを定義します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
アクティビティのすべての条件には移行が必要であり、すべての移行は別のアクティビティまたは [終了] アクティビティへの接続を持つ必要があります。

注:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

公開の前にワークフロー検証ツールを実行して、ワークフローをハングアップさせる可能性がある欠損または切断された移行を検出します。

手順

1. 次のいずれかの方法を使用して、ワークフローに移行を追加します。

   - アクティビティを移行線上に直接ドラッグアンドドロップして、隣接するアクティビティに接続します。接続が行われると、移行線が青色に変わります。システムは自動的に移行を更新し、新しいシーケンスを反映します。



   - アクティビティをキャンバス内の空いている領域にドラッグし、手動で移行を作成します。アクティビティ条件の右側にある黄色の四角形をクリックし、コネクタを次のタスクにドラッグします。



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

2. アクティビティが同時に実行される場合、同じアクティビティ条件から複数の移行を描画できます。
3. 移行を削除するには、クリックしてハイライト表示し、[削除] を押します。

カスタムアクティビティの移行

[承認 - ユーザー] アクティビティでコントロールを使用すると、アドミニストレーターは [承認済み] または [却下] のデフォルトの移行以外にさらにワークフロー移行をアクティビティに追加できます。

この方法を使用して定義された移行は、[承認 - ユーザー] アクティビティの永続的機能にはなりません。新しい移行が設定された後、必要に応じて、その移行をアクティビティの後続のインスタンスに手動で適用する必要があります。

ワークフローアクティビティ条件を管理する

アクティビティには、どの移行に従うかを決定するデフォルトの条件が含まれています。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
たとえば、[承認 - ユーザー] アクティビティには 2 つの条件、[承認済み] と [却下] があります。

アクティビティ条件の例

JavaScript 条件チェックを使用して、コアワークフローアクティビティのカスタム条件を作成できます。カスタムアクティビティはこの機能をサポートしていません。

手順

1. アクティビティを右クリックし、コンテキストメニューから [条件を追加] を選択します。
2. [新規ワークフロー条件] ダイアログボックスで、必要に応じてフィールドに記入します (表を参照)。

[新規ワークフロー条件] フォーム

フィールド	説明
名前	ワークフローに表示されるラベルです。
アクティビティ	この条件が送信されたアクティビティの名前です。この値は、システムによって自動的に入力されます。
簡単な説明	この条件の簡単な説明です。
条件	JavaScript の条件チェックです。次の変数を使用できます。 ○ **current**：ワークフローが実行されている現在のレコード。 ○ **activity.result**：完了時にアクティビティによって設定された結果値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	○ **activity**：ワークフロー実行アクティビティ (wf_executing) レコード。詳細条件チェックに使用されます。 ○ **activity.vars**：ワークフロー実行アクティビティレコードに関連付けられた変数。詳細条件チェックに使用されます。
生成時はスキップ	選択すると、[生成] アクティビティは、承認またはタスクを生成するためにこの移行に従いません。

3. [送信] をクリックします。
4. ワークフローアクティビティに表示される条件の順序を変更するには、そのアクティビティを右クリックし、[条件の並び替え] を選択します。

   ダイアログボックスが表示され、利用可能な条件のリストが表示されます。

   現在のアクティビティの条件リスト



5. 条件をリストの新しい位置にドラッグします。
6. **[OK]** をクリックします。

アクティビティの結果値

アクティビティによって指定された結果値は、アクティビティが移行する条件を制御します。

結果値をアクティビティの [条件] フィールドの一部として使用します。たとえば、[承認 - ユーザー] アクティビティの [条件] フィールドには、activity.result == 'rejected' が含まれ、アクティビティは、承認者から却下を受信するとその条件を通して移行します。結果値は、アクティビティ定義の [スクリプト] フィールドに設定されます。

ワークフローアクティビティのプロパティフォームを編集する

アクティビティのプロパティフォームに表示されるワークフロー変数と、フォーム上の変数の配置方法をカスタマイズします。

始める前に

必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. [ワークフロー] > [管理] > [アクティビティ定義] に移動します。
2. 作業するアクティビティまでスクロールし、アクティビティ名をクリックします。
3. ワークフローアクティビティ定義フォームで、[変数レイアウトを編集] 関連リンクをクリックします。
4. アクティビティのプロパティフォームの [フォームデザイン] ページで、アクティビティ変数を追加および削除します。
   アクティビティ変数は、フォーム上で並べ替えることができる個別のアイテムとして表示されます。

   フォームデザインインターフェイスの詳細については、「フォームデザイナーの使用」を参照してください。

ワークフロー承認アクティビティの使用とワークフローのロールバック

承認を使用して作業する場合、承認アクティビティと承認エンジンとのやりとり、スキップされた承認ワークフローアクティビティの修正方法、ロールバックの動作方法を理解する必要があります。

関連情報

Rollback To workflow activity

承認ワークフローアクティビティと承認エンジン

承認は、承認アクティビティまたは承認エンジンで管理できますが、両方では管理できません。承認アクティビティは、ワークフローに関連付けられたテーブルに対して承認エンジンが有効になっていない場合に使用できます。

承認は、承認アクティビティまたは承認エンジンで管理できますが、両方では管理できません。両方を使用しようとすると、さまざまな問題が発生する可能性があります。承認エンジンが指定されたテーブルで使用されている場合、承認アクティビティはパレットで利用できません (灰色で表示)。パレットで灰色表示された承認アクティビティにカーソルを合わせると、より多くの情報を含むコメントが提供されます。承認および承認エンジンの詳細については、「クラシックの承認」を参照してください。

利用できない承認アクティビティ



テーブルの承認エンジンをオフにするには、[システムプロパティ] > [承認エンジン] に移動して、テーブルの設定を [エンジンをオフにする] に変更します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

承認エンジンをオフにする



関連情報

- 承認およびロールバック ワークフロー アクティビティ
- クラシックの承認

スキップされた ワークフロー 承認アクティビティを修正する

ワークフローがアクティブなコンテキストにある間、承認アクティビティを次のアクティビティにスキップできます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

承認アクティビティがスキップされる理由は次のとおりです。

- 承認ユーザーまたはグループが見つからないか無効です (たとえば、sys_id)。
- 承認レコードが作成された後、承認ユーザーまたはグループが非アクティブになりました。
- アクティビティは current.opened_by.department.manager などの関連テーブルでのデータへのドット連結 フィールドであり、承認ユーザーまたはグループが見つからないか無効です。
- ワークフローに関連付けられているテーブルのビジネスルールが無効です。

見つからない承認アクティビティを修正するには、次を実行します。

手順

1. 移動先 すべて > ワークフロー > ライブワークフロー > すべてのコンテキスト.
2. 承認アクティビティを誤って処理しているワークフローの [開始] 列の日時をクリックします。
3. [関連リンク] で [ワークフローを表示] をクリックします。
4. 実行されたワークフローの部分を確認し、次のうちの 1 つ以上を実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 承認後、ワークフローが次のアクティビティに進むことを確認します。ワークフローが進むのに失敗する場合は、ビジネスルールを確認してください。詳細については、「ビジネスルールのデバッグ」を参照してください。
- 承認された各承認アクティビティを指定して、[状態] が [完了] で [結果] が [スキップ] のアクティビティを検索します。

5. 移動先 ワークフロー > ワークフローエディター をクリックし、ワークフローを開きます。
6. スキップされた承認アクティビティをダブルクリックします。
7. [ユーザー] または [グループ] をクリックします。
8. 承認アクティビティにアクティブなユーザーまたはグループを割り当てます。詳細については、「ワークフロー エラー処理」を参照してください。

ワークフロー 通知アクティビティので変数を使用する

特定の ワークフロー 通知アクティビティの通知は、問い合わせユーザーにテキストを読み込むための変数代替をサポートします。

特定のワークフローアクティビティの通知を使用すると、ワークフロースクラッチパッドなどの変数を使用して、アクティビティの動作を判断できます。各アクティビティは最大 20 の変数をサポートします。変数代替が可能なアクティビティは次のとおりです。

アクティビティ	メモ
発言	[テキスト] フィールドでのみ変数代替をサポートします。
入力	[テキスト] フィールドでのみ変数代替をサポートします。
プレイ	**[URL]** フィールドでのみ変数代替をサポートします。
コールを転送	[電話番号] フィールドでのみ変数代替をサポートします。

スクラッチパッド変数

${variable_name} という構文を使用して、ワークフロースクラッチパッドまたはアクティビティスクラッチパッドから変数を呼び出すことができます。変数名の前に workflow.scratchpad または activity.scratchpad を含める必要はありません。たとえば、変数 `activity.scratchpad.langCode = 'en-US'` を使用するには、アクティビティ内で ${langCode} を呼び出します。スクラッチパッドに指定された変数が含まれていない場合、変数は空の値として評価されます。

${object.value} の書式を使用して、スクラッチパッド上のオブジェクトから値を取得できます。たとえば、${user.name} を呼び出すことで `workflow.scratchpad.user` = {name：'john.smith'} のようなユーザーオブジェクトの名前を取得できます。

ディジット変数

[入力] アクティビティは ${digit} 変数を公開します。この変数は、アクティビティが提示する各条件で使用します。ユーザーに読み取らせる番号は、各条件によって自動的に決定されます。問い合わせユーザーはその番号を押して、その条件を通してアクティビティを移行させることができます。

1 つのワークフローで複数のタイマーアクティビティを使用する

ワークフロー タイマーアクティビティは、アクティビティ固有のスクラッチパッドに互いに独立してデータを格納します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

以前は、ワークフロー内のすべてのタイマーアクティビティが単一の共有スクラッチパッドにアクセスし、複数のタイマーアクティビティを 1 つのワークフローに追加する際に競合が発生する可能性がありました。

タイマーのスクラッチパッドのエントリは、次の値を保持します。

- workflow.scratchpad.endTime
- workflow.scratchpad.realStartTime
- workflow.scratchpad.retroactiveSecsLeft

関連情報

タイマー ワークフロー アクティビティ

カスタムアクティビティワークフローを公開する

ユーザーがカスタムアクティビティを作成して保存または送信すると、そのアクティビティがデザイナー パレットの [カスタム] および [パック] タブに表示されます。ただし、これはカスタムアクティビティを作成したユーザーに対してのみ表示されます。

設定が完了したら、ユーザーは [公開] をクリックします。これにより、workflow_admin または activity_creator ロールを持つインスタンス上の他のユーザーがアクティビティにアクセスできるようになります。公開済みアクティビティは、ServiceNow ストアへのアップロード用に使用でき、ワークフローへの追加、および適切なロールを持つ任意のユーザーによる編集が可能です。

公開済みアクティビティを編集するには、[チェックアウト] をクリックします。ユーザーがアクティビティをチェックアウトすると、そのユーザーだけがアクティビティを変更できます。チェックアウト済みアクティビティのフィールドは、他のすべてのユーザーに対して読み取り専用です。チェックアウト済みアクティビティを正常に変更したら、ユーザーはそれを再度公開します。システムはこのアクティビティの新しいバージョンを、[ワークフローエディター] パレットの [カスタム] タブに追加します。

注:
現在のアプリケーション スコープで作成された場合、作成および公開するアクティビティは [パック] タブでのみ表示可能です。

ロックされたバージョン

アクティビティ バージョンがユーザーによってチェックアウトされた後に、そのユーザーが病気になったり退社したりしてチェックインされなかった場合、問題が発生する可能性があります。この状態のアクティビティを更新のためにチェックアウトすることはできません。

アドミン ロールを持つユーザーは、ロックされたアクティビティを公開済みステータスに戻すことができます。アドミニストレーターは、ロックされたアクティビティをワークフローエディターの [カスタム] タブから開き、チェックアウト済みバージョンを選択して、[強制的にチェックアウト]、[公開] を選択します。

ワークフロー 固定しているアクティビティ

ワークフローアドミニストレーターはカスタムアクティビティを固定して、ServiceNow ストアから新しいバージョンをダウンロードする場合に、システムによってそのアクティビティが自動的に更新されないようにすることができます。

個々のアクティビティの固定または固定解除を行うか、そのワークフロー内のすべてのアクティビティに使用されているバージョンを制御するワークフロー プロパティ内で固定を設定できます。これにより、同じアクティビティの異なるバージョンを使用する 2 つのワークフローが発生する可能性があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> アクティビティの固定と固定解除は、ServiceNow ストアからダウンロードされたカスタムアクティビティにのみ適用され、インスタンスでローカルに作成された新規公開のアクティビティ定義には適用されません。これらのローカルに更新されたカスタムアクティビティを使用するには、ワークフローをチェックアウトし、アクティビティを手動で追加する必要があります。

RaptorDB

RaptorDB は、ServiceNow AI Platform の作業負荷を最適化し、組織が単一のプラットフォームで、より多くのユーザー、ワークフロー、データをサポートできるようにする、新しい ServiceNow データベースです。

https://player.vimeo.com/video/1075474494?h=8fecf1b432&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

RaptorDB は、ServiceNow AI Platform のコアサービス、アプリケーション、およびデータの基盤となっています。

> **注:**
> RaptorDB のロールアウトは、組織での Yokohama へのアップグレードに関連付けられていません。詳細については、アカウントチームにお問い合わせください。

福利厚生

RaptorDB を使用すると、組織には、ServiceNow アプリケーションや作業負荷に合わせて最適化された、ServiceNow が所有および管理するデータベース機能のメリットがもたらされます。これにより、組織は自信を持って経時的に ServiceNow AI Platform の使用を拡大できます。

RaptorDB Professional により機能の追加とパフォーマンスの向上が実現し、組織は ServiceNow を活用してさらに多くを遂行できるようになります。

RaptorDB StandardおよびRaptorDB Professional

RaptorDB Standard は、ServiceNow AI Platform の作業不可とクエリに対応するスケールとパフォーマンスを向上させるために構築された、ターゲットステータスのデフォルトのプライマリデータベースです。

組織が超スケールとハイパフォーマンスの向上を推進して、ServiceNow AI Platform 生成 AI とマシンスケールのデータのユースケース、ユーザーの増加、アプリケーション、作業負荷、およびアナリティクスをサポートすることを検討している場合は、RaptorDB Professional を活用することをお勧めします。RaptorDB Professional はライセンスが供与されるデータベースです。詳細については、アカウントチームにお問い合わせください。

RaptorDB Standard と **RaptorDB Professional** の機能の比較

機能	RaptorDB Standard	RaptorDB Professional
ServiceNow の作業負荷の最適化	はい	はい
応答時間の改善	はい	はい
超スケールのパフォーマンスと拡張性	いいえ	はい
ビルトイン列ストアによるアナリティクスの強化	いいえ	はい
高度なインスタンストポロジのサポート	いいえ	はい

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

RaptorDB Standard と **RaptorDB Professional** の機能の比較 (続く)

機能	RaptorDB Standard	RaptorDB Professional
セルフホスト環境のサポート	いいえ	はい (開始開始) Zurich

ATF テストジェネレーターとクラウドランナー

ATF テストジェネレーターとクラウドランナー は、ServiceNow の機能を活用して、特定のインスタンスの回帰テストをインテリジェントに生成するツールです。

ATF テストジェネレーターとクラウドランナーの概要

テストジェネレーターは、インスタンスの動作とワークフローを分析してテストをインテリジェントに作成します。ATF Test Generator は既存の ATF フレームワークと統合され、シームレスなユーザーエクスペリエンスを提供します。ServiceNow がホストするヘッドレスブラウザーで ATF テストを実行する ServiceNow の Cloud Runner を使用して、これらのテストを実行することもできます。

注:
インスタンスで ADCv2 ロードバランサーを使用していることを確認します。詳細については、ADCv2 移行に関するナレッジ記事 を参照してください。インスタンスで ADCv2 ロードバランサーを使用していない場合は、Now Support にお問い合わせください。mTLS が自動的にアクティブ化され、アプリケーションノードのローリング再起動が行われることに注意してください。詳細については、KB1639216 を参照してください。

開始

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

使用方法	参照	
Cloud Runner を使用してテストを実行する	アプリに関するその他の情報について学ぶ	

Yokohama 以降、 ATF テストジェネレーターとクラウドランナー は Government Community Cloud (GCC) で利用できるようになりました。

トラブルシューティングとサポート

- に関する質問または回答 ATF テストジェネレーターとクラウドランナー の ServiceNow コミュニティ
- 既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する

ATF テストジェネレーターとクラウドランナー の探索

ATF テストジェネレーターとクラウドランナー アプリケーションを使用して、インスタンスの動作とワークフローに応じたテストを生成します。クラウドランナーオプションを使用して、生成されたテストを実行することもできます。

ATF テストジェネレーターとクラウドランナーの概要

このアプリケーションには次のメインモジュールがあります。

- [クラウドユーザーを選択 (Select Cloud User)]：Cloud Runner のユーザーの認証情報を設定します。



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- [テストを生成 (Generate Tests)]：Cloud Runner で実行するテストとテストスイートを自動生成します。



- [テストを実行]: Cloud Runner オプションを使用して、生成されたテストを実行します。



> **注:**
> このダイアログボックスは、ATF テストまたはスイートを実行しようとすると表示されます。

ATF テストジェネレーターとクラウドランナー ユーザー

ATF テストジェネレーターとクラウドランナー には次のユーザーがいます。

ユーザー	説明
システム管理者 [admin]	システムアドミニストレーターユーザーは、ATF テストジェネレーターとクラウドランナーストアアプリケーションにアクセスして使用する必要があります。

ATF テストジェネレーターとクラウドランナー のメリット

メリット	機能	ユーザー
テストを生成して実行するクラウドユーザーの設定	クラウドユーザーの設定	システムアドミニストレーター
を使用してテストを自動的に生成 ATF テストジェネレーターとクラウドランナー	テストの生成	システムアドミニストレーター

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メリット	機能	ユーザー
Cloud Runner ブラウザーオプションを使用してテストを実行する	Cloud Runner を使用したテストの実行	システムアドミニストレーター
テストとテストスイートの実行と夜間の実行をスケジュールする	テスト実行のスケジュール設定	システムアドミニストレーター
BOQ フォームのログエントリを確認して、テストスイートの実行中にエラーをデバッグします	BOQ フォームのログエントリ	システムアドミニストレーター

次に探索する内容

ログエクスポートサービスの使用の詳細については、以下を参照してください。

- ATF テストジェネレーターとクラウドランナーの構成
- オペレーティング ATF テストジェネレーターとクラウドランナー
- ATF テストジェネレーターとクラウドランナー の使用
- ATF テストジェネレーターとクラウドランナーの参照

ATF テストジェネレーターとクラウドランナーの構成

クラウドユーザーを設定して、ATF Test Generator and Cloud Runner ストアアプリケーションを構成します。

クラウドユーザーの設定

クラウドユーザーがテストを生成して実行できるように認証情報を設定します。これは、アドミンユーザーがアプリケーションをインストールした後に行う 1 回限りのセットアップです。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > 自動テストフレームワーク **(ATF)** > アドミニストレーション > クラウドユーザーを選択.

   注:
   [クラウドユーザーの選択 **(Select Cloud User)**] モジュールはアドミニストレーターにのみ表示されます。ATF テスト管理者であっても、[クラウドユーザーの選択 **(Select Cloud User)**] モジュールにアクセスすることはできません。

2. リストから管理者ユーザーを選択します。

   注:
   管理者であっても、専用の管理者ユーザーを選択することをお勧めします。

3. [**Submit** (送信)] を選択します。

   アドミンユーザーが正常に選択されると、次のメッセージが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



選択したユーザーがアドミンでない場合は、エラーメッセージが表示されます。次のメッセージは、考えられるエラーメッセージの 1 例です。エラーメッセージは、エラーの理由によって異なります。



クラウドユーザーの選択は、次の理由で失敗する可能性があります。

- ユーザーが見つからなかった
- ユーザーが非アクティブ
- ユーザーがロックアウトされている
- ユーザーはパスワードのリセットが必要
- ユーザーに admin ロールがない
- ユーザーのアクセス設定が読み取り専用
- ユーザーのアクセス設定が Web サービスのみ

注:
管理者ユーザーを選択すると、クラウドブラウザーを回転させてから、選択したユーザーへのログインが試行されるため、時間がかかる場合があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オペレーティング ATF テストジェネレーターとクラウドランナー

テストを自動的に生成して、ATF Test Generator and Cloud Runner ストアアプリケーションを運用します。

テストの生成

ServiceNow Test Generation and Cloud Runner アプリケーションを利用してテストを自動的に生成します。ボタンをクリックするだけでこれらのテストを実行することもできます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > 自動テストフレームワーク **(ATF)** > アドミニストレーション > テストジェネレーター.
   [クラウドユーザーの選択 **(Select Cloud User)**] モジュールを使用しており、アドミンユーザーが設定されている場合は、[ここをクリックしてテストジェネレーターページに移動 **(Click here to navigate to test generator page)**] をクリックします。

   注:
   [テストを生成 **(Generate Tests)**] モジュールはアドミニストレーターにのみ表示されます。ATF テストアドミンであっても、[クラウドユーザーの選択 **(Select Cloud User)**] モジュールにアクセスすることはできません。

   すでにテスト生成を実行している場合は、次のメッセージが表示されます。

   

   注:
   複数のテスト生成プロセスを同時に開始することはできませんが、後で実行するためにキューに入れられます。

2. オプション: 現在実行中のテストとキューを確認するには、 自動テストフレームワーク **(ATF)** > アドミニストレーション > ブラウザオーケストレーションキュー.
   [ブラウザーオーケストレーションキュー (Browser Orchestration Queue)] リストが表示されます。

   注:
   リストではテスト生成とテスト実行のそれぞれの進捗状況とステータスを確認できます。

3. テストを生成する 2 つの方法のいずれかを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



- [詳細] が未選択：デフォルトですべてのテーブルでテストを生成します。
- [詳細] を選択：テストを生成する特定のテーブルを指定するオプション
  - 最大テスト数 (Maximum Test Count)：生成されるテスト数の上限。
  - テーブルあたりの最大テスト数 (Maximum test count per table)：各テーブルのテスト数の上限。
  - カタログアイテムあたりの最大テスト数：サービスカタログアイテムごとの、生成されたテストの最大数。デフォルトは最大で 10 です。サービスカタログアイテムごとに、生成されたテストの数を変更できます
  - スコープごとに個別の更新セットを作成する：スコープごとに個別の更新セットを作成するオプション
  - テストを生成するためのスコープ：異なるスコープの個別の更新セットにテーブルを含める機能。たとえば、ジェネレーターはテーブルのスコープに関する情報を収集し、スコープごとの個別の更新セットにテストを保存します

    注:
    このフィールドは、[スコープごとに個別の更新セットを作成する] フィールドが選択されていない場合にのみ表示されます。表示されていれば、生成されたテストのスコープを選択できます。既定のスコープは [グローバル] です。

  - メール：テスト生成サマリーに関する通知を受信するユーザーのメールアドレス
  - プリセット：サービスカタログアイテムごとの、ユーザーコントロールによって生成されたテストの数。デフォルトの数は最大で 10 です。

注:
テスト生成プロセスには時間がかかるため、指定されたメールアドレスを定期的にチェックして、テスト生成に関する通知を受信してください。

4. オプション: [プリセットを保存] を選択して、プリセットのフィルター条件を実装します。[プリセットを削除] を選択してプリセットを削除することもできます。[テストの生成] モジュールにアクセスできるすべてのアドミニストレーターは、[プリセット] フィールドで更新を確認できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
デフォルトの [なし] というプリセットは削除できません。サンプルのプリセットがいくつか提供されているため、それを編集してもかまいません。



プリセット値で作成されたクエリによっては、次のタブで特定のデータが返されます。

- ユーザー
- テーブル
- サービスカタログ

注:
新しい条件セットを作成すると、必要な情報をタブでフィルタリングできます。

(Optional)

5. [テストの生成を開始] を選択します。
[テスト生成を開始 (Test Generation Started)] ページが表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳



テストの生成中にテストまたはスイートを実行すると、次のいずれかのメッセージが表示されます。

- テスト実行の場合



- スイート実行の場合



6. スイートに移動して、生成されたテストを確認します。
テストスイートのリストが表示されます。

> **注:**
> テストは生成中になると表示されます。テストの生成がまだ進行中の場合は、生成されたテストまたはテストスイートを実行しないことをお勧めします。

7. **[ATF** 生成スイート **(ATF Generated Suite)]** スイートを選択します。

> **注:**
> 基本フォームとサーバーテストステップのみをサポートしています。
>
> テスト生成を実行するたびにスイートを更新しない場合は、*sn_atf_tg.generation.create_separate_update_set* プロパティを False に設定できるようになりました。テストの生成中に作成された更新済みのレコードは、ユーザーが現在選択しているスイートでキャプチャされます。デフォルト値は True に設定されており、テストが生成されるたびに更新されたスイートが生成されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

選択したスイート内のテストのリストが表示されます。問題なく実行されたテストのみがこのスイートに表示されます。

8. オプション: レコードプロデューサーまたはサービスカタログを使用して生成された自動テストを表示する場合は、生成されたスイートを選択し、[テスト] 関連リストまで下にスクロールします。作成された自動テストから、そのレコードまたはインシデントを使用したすべてのユーザーを表示できます。ここでのテストステップは他のテストステップと似ていますが、フォームのフィールドに対して最初の検証が行われます。すべての必須フィールドには、サンプルデータに基づいて値が設定されます。すべての必須ステップの後に、検証も実行されます。送信すると、最終的なレコード検証が行われます。

フローとフローロジックのテストの生成

ATF テストジェネレーターとクラウドランナーストアアプリケーションを使用して、サービスカタログの ServiceNow フローを実行するテストを自動生成します。

サービスカタログ

デフォルトでは、ATF Test Generator and Cloud Runner ストアアプリは、サービスカタログのフローとフローロジックのテストとテストステップの自動生成をサポートしています。

サービスカタログのフローのテストを生成するプロセスが依存するシステムプロパティは 3 つあります。

- sn_atf_tg.enable_flow_generation：true に設定すると、フロー生成ステップのみが生成されます。デフォルト値は true です
- sn_atf_tg.unsupported_flow：メンションで指定されたフローシステム ID のステップを生成しません。複数のフロー名をカンマで区切ってメンションできます。
- sn_atf_tg.unsupported_flow_logic：メンションで指定されたフローロジックのステップを生成しません。複数のフローロジック名をカンマで区切って指定できます。

注:
サービスカタログアイテムにフローまたはフローロジックが含まれている場合は、レコードの検証ステップとレコードクエリーステップが実行された後にフローのテストステップを生成してください。フローまたはフローロジックには、複数のテストとテストステップを含めることができます。

すべてのステップはサーバー側のステップであり、フローはログメッセージで開始し、ログメッセージで終了します。ログはアクションの前に追加され、フローで実行されるアクションを通知します。

その他のトリガータイプ

サービスカタログとは別に、ATF Test Generator と Cloud Runner ストアアプリでサポートされているトリガータイプは次のとおりです。

- 作成日時:フローステップは、フォーム送信時のレコード検証ステップの最初のセットの後に開始されます。フロー名を含むログメッセージで始まり、フローのステータスを示すログメッセージで終わります。
- 更新済み:タイプが更新された場合、レコードの検証ステップに続いて、フローステップが最後に発生します。
- 作成済みまたは更新済み:タイプに応じて、フローステップは途中または最後に生成されます。

注:
サービスカタログの場合、1 つのフローのみがカタログアイテムに関連付けられます。ただし、他のトリガータイプでは、複数のフローをトリガータイプに関連付けることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ATF テストジェネレーターとクラウドランナー の使用

ATF テストジェネレーターとクラウドランナーストアアプリケーションを使用し、クラウドランナーオプションを使用して生成されたテストを実行します。テスト実行と夜間実行をスケジュールして、テストの実行を完全に自動化することもできます。

Cloud Runner を使用したテストの実行

Cloud Runner のブラウザーオプションを使用して、生成されたテストスイートを実行します。

始める前に

注:
ATF テストデータは一時的にブラウザーセッションに保存され、ServiceNow データセンターに保存されます。テストデータは、すべてのテスト実行が完了すると削除されます。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > 自動テストフレームワーク **(ATF)** > スイート > **ATF** で生成されたスイート.

   注:
   個々のテストを実行することもできます。移動先 すべて > 自動テストフレームワーク **(ATF)** > テスト.

2. [テストスイートを実行] を選択して、選択したスイートを実行します。

   注:
   クラウドランナーのブラウザーオプションを使用して、個々のテストを実行することもできます。

   [ブラウザーを選択] ダイアログボックスが表示されます。

3. 利用可能な 2 つのオプションのいずれかを選択して、テストスイートを実行します。



   - [新しいテストランナーを開始]：新しいタブを開始してテストを実行します。
   - [クラウドランナー]：クラウドでテストを実行します。

     注:
     アドミンユーザーは、atf_cloud_runner.Radio_visible を false に設定することで、[ブラウザを選択] ダイアログボックスで [クラウドランナー] オプションを非表示にすることができます。このプロパティはデフォルトで true に設定されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> Cloud Runner を使用してテストスイートを実行すると、スイート内のすべてのテストが並行して実行されます。詳細については、「Clour Runner を使用した並列テスト」を参照してください。スイート内のテストが実行される順番はランダムです。並列スイートテストでは [実行順序] と [失敗時に中止] を無視します。

4. ブラウザーを選択した後、ダイアログボックスで [テストスイートを実行] を選択します。

> **注:**
> 同時に使用できる Cloud Runner の数は、デフォルトでは 2 つです。Cloud Runner をさらに 5 つ購入するオプションもあります。

進捗状況バーを閉じても、テストの実行はバックグラウンドで続行されます。

5. オプション: テストの実行結果を確認する場合は、[結果に移動 **(Go to Result)]** を選択します。

Clour Runner を使用した並列テスト

Cloud Runner を使用した並列テストでは、スイート内のテストが並列に実行されます。

スイートを実行するとすぐに、1 つのスイート内のテストの並列テストが開始されます。Cloud Runner を使用してスイートを実行すると、スイート内のすべてのテストが並列実行され、[実行順序] と [失敗時に中止] は無視されます。Cloud Runner を使用した並列テストは、Cloud Runner を使用しない並列テストとは異なります。

> **注:**
> Cloud Runner を使用しない並列テストでは、複数のスイートが並列に実行されます。

テスト実行のスケジュール設定

スケジュールと夜間実行を使用して、ServiceNow のクラウドインフラストラクチャでテストとテストスイートを実行することで、ATF テストの実行を完全に自動化できます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > 自動テストフレームワーク **(ATF)** > スケジュール.
   [スイートスケジュール] ページが表示されます。
2. 新しいスケジュール実行を作成する場合は、[新規] を選択します。
   スイートスケジュールレコードが表示されます。
3. フォームのフィールドに入力します。

フィールド	説明
名前	スケジュール実行の名前。
アクティブ	スケジュール実行を有効にするオプション。
アプリケーション	スケジュール実行のあるアプリケーション。
実行	スケジュール実行を実行する頻度。
時刻	テスト実行がスケジュールされている正確な時間

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
クラウドで実行	Cloud Runner でスケジュール実行を実行するオプション。新しいスケジュールの場合、デフォルト値は True です。 **注:** 既存のスケジュール実行の場合、値は False です。

4. [保存] を選択します。
5. オプション: 必要に応じて子テストを追加します。

   注: 子テストのブラウザー名を変更しても、Cloud Runner で実行されます。

6. [今すぐ実行] を選択してスイートを実行します。

ATF テストジェネレーターとクラウドランナーの参照

ATF テストジェネレーターとクラウドランナーのリファレンス情報。

BOQ フォームのログエントリ

BOQ フォームでログエントリを表示して、テストスイートの実行中、クラウドランナーの設定中、またはテストの生成中に、エラーをデバッグしたり、重要なトランザクションを追跡したりします。

BOQ フォームで重要なログエントリを表示できるようになりました。BOQ テーブルに移動すると、ジョブのリストが表示されます。いずれかのジョブを入力すると、特定のジョブログエントリがいくつか表示されます。

テスト実行の BOQ フォームのログエントリの例を次に示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 正常に実行されたテス



ト

注:
[生成されたテストを表示 (See generated tests)] 関連リンクを選択して、自動テストを表示します。生成されたテストのリストが表示されます。これは編集できません。リスト上のテストのステータスと失敗の理由を表示することもできます。[生成されたテストを表示 (See generated tests)] 関連リンクは、BOQ フォームの例のすべてのログエントリに表示されま



す。

- ルートトラッカーを介してユーザーによってキャンセルされたテストの実



行

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- インスタンスで BOQ と BOS に到達できるが、ログインがリダイレクトされる場



合。

> **注:**
> これは、インスタンスの ADCv2 ロードバランサーが誤って構成されており、クライアント側スクリプトを介してトラフィックをリダイレクトするようにカスタマイズされている場合に発生する可能性があります。

(インスタンスの ADCv2 ロードバランサーが誤って構成されていて、クライアント側スクリプトを介してトラフィックをリダイレクトするように顧客がカスタマイズしていた場合など)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ジョブが BOS/BOQ に送信される前に API キーを削除した場合



- クライアント側スクリプトが原因で BOS がインスタンスにログインできない場合や、要求が BOS/BOQ に送信された後に API キーが削除される場合などで



す。

ATF テストジェネレーターとクラウドランナー ロール

ATF テストジェネレーターとクラウドランナー はこれらのロールに併せてインストールされます。

サブスクリプション管理の詳細については、「Managing per-user subscriptions in Subscription Management」を参照し、アカウント担当者にお問い合わせください。

システムアドミニストレーター **[admin]**

ATF テストジェネレーターとクラウドランナー ストアアプリケーションにアクセスして使用するには、アドミンロールが必要です。

ロールを含む

> **注:**
> ストアアプリケーションのモジュールは、アドミニストレーターにのみ表示されます。ATF テストアドミンであっても、これらにアクセスすることはできません。専任のアドミンユーザーを選択することをお勧めします。

ロール内に含まれるロールのリスト。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

なし。

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループのリスト。

なし。

特別な考慮事項

> **注:**
> より分化したロールが利用可能な場合は、アドミンロールを付与しないでください。

次の条件を満たす、専任のアドミンユーザーを選択することをお勧めします。

- ロックアウトされていない
- アクティブである
- Web サービスへのアクセスのみではない
- 内部統合ユーザーではない

HTTP 応答ヘッダー

応答ヘッダーは、HTTP 応答で使用されるシンプルな名前と値のペアで、ページコンテンツに関する追加情報やクライアントによる処理方法を提供します。

サービスポータル、UI ページ、または UX アプリケーションを含む、すべてまたは特定のページタイプに対して HTTP 応答ヘッダーを構成できます。応答ヘッダーを構成して渡す機能により、クライアント (通常はブラウザ) によるページコンテンツの特別な処理が可能になります。

HTTP ヘッダーの詳細や、特定の HTTP 応答ヘッダーの名前と値のペアを構成する方法の詳細については、以下を参照してください。https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers

応答ヘッダーを構成するときは、HTTP ヘッダーの定義を確認し、クライアントがページコンテンツを処理する方法を決定する必要があります。

- たとえば、特定のページまたはすべてのページに HTTP ヘッダーを Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://www.servicenow.com のように設定します。
- Chrome などのブラウザでページを呼び出して、Chrome 開発者ツールの [応答ヘッダー] セクションでページを確認できます。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ブラウザが frame-ancestors を使用するページを処理する方法の詳細については、「https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy/frame-ancestors」を参照してください。

警告:
カスタム名前/値ペアがある URL を使用する場合は、潜在的なセキュリティリスクがあるため、注意して作業を進めてください。ServiceNow AI Platform の契約に対する署名されたセキュリティの修正には、暗黙的なセキュリティが含まれています。最終的な URL でカスタムの名前と値のペアを使用すると、誤って上書きする可能性があります。

- HTTP 応答ヘッダーの構成関数を完全に無効にする場合は、*glide.http.headers_config.enabled* プロパティを **false** に設定します。
- false に設定すると、ServiceNow AI Platform で sys_response_header テーブルに定義したヘッダー構成は使用されません。

Content-Security-Policy: frame-ancestor ヘッダーの特別な処理

通常、ServiceNow AI Platform には X-Frame-Options: SAMEORIGIN ヘッダーが自動的に含まれます。

- デフォルトで有効になっている *glide.set_x_frame_options* グローバルプロパティの設定に基づいて、すべてのタイプのブラウザでこのヘッダーの使用がサポートされます。
- Content-Security-Policy: frame-ancestor 'self' URL1 URL2 ヘッダーを使用してページを構成する場合、ServiceNow AI Platform には X-Frame-Options: SAMEORIGIN ヘッダーが自動的に含まれません。Content-Security-Policy: frame-ancestor 'self' には同じ機能がすでに含まれているため、これを除外することにより、ブラウザが混乱するのを防ぐことができます。

Internet Explorer に対する Content-Security-Policy: frame-ancestor ヘッダーの特別な処理

Content-Security-Policy: frame-ancestor 'self' URL1 URL2 ヘッダーを使用すると、サードパーティのサイトからレンダリングされた iFrame 内からのページを含めるように複数の URL ソースを構成できます。ただし、Internet Explorer でこのタイプのヘッダーはサポートされていません。

- 代わりに、Internet Explorer はこのヘッダーで X-Frame-Options: ALLOW-FROM URL (ALLOW-FROM) ディレクティブのみをサポートしますが、単一のホスト URL に限定されます。
- frame-ancestor 'self' URL1 URL2 ヘッダーを設定し、Internet Explorer が使用されている場合、ServiceNow AI Platform では自動的に X-Frame-Options: ALLOW-FROM URL (ALLOW-FROM) ヘッダーが代用されます。

Internet Explorer 要求に参照元 URL ヘッダーが含まれている場合：

- Content-Security-Policy: frame-ancestor 'self' URL1 URL2 ヘッダーで設定されたホスト URL (完全な URL またはワイルドカード http://*.example.com タイプの URL 形式のみ) との照合を試みます。
- 一致がある場合は、一致した URL を X-Frame-Options: ALLOW-FRM URL1 として含めます。
- 参照者ヘッダーがない場合は、Content-Security-Policy: frame-ancestor 'self' URL1 URL2 ヘッダーで構成されたワイルドカードベースでない最初のホスト URL が使用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
URL を設定するときは、URL の末尾にスラッシュを含めないでください。

- 以下に、この特別な処理では正しく動作しない可能性がある誤った設定例を示します。
  - 名前：Content-Security-Policy
  - 値：frame-ancestors 'self' https://microsoft.com/
- 代わりに次の正しい構文を使用してください。
  - 名前：Content-Security-Policy
  - 値：frame-ancestors 'self' https://microsoft.com

関連情報

要求と応答のコンテンツタイプの制御
キャッシュ制御 HTTP ヘッダー値
Content-Security-Policy: frame-ancestor 'self' URL1 URL2
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Frame-Options: ALLOW-FROM URL

HTTP 応答ヘッダーの構成

HTTP 応答ヘッダーの標準の名前と値のペアを構成します。構成をすべてのページに適用するか、特定のタイプ (サービスポータル、UI ページ、または UX アプリケーションレコード) に適用するかを指定します。

始める前に
必要なロール：[すべてのページ] タイプのヘッダーを構成するには、昇格されたアクセス権限の security_admin ロールが必要です。[特定タイプ] のヘッダーを構成するには、admin ロールが必要です。

手順

1. ナビゲーターペインで、「sys_response_header.list」と入力します。
2. [新規] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

HTTP 応答ヘッダー

フィールド	説明
アクティブ	この HTTP 応答ヘッダー設定がアクティブであることを指定するチェックボックス
アプリケーション	このレコードのアプリケーション スコープ
適用先	HTTP 応答ヘッダー構成が適用されるレコードのタイプ。 特定のタイプ HTTP 応答ヘッダー構成は [タイプ] および [レコード] フィールドで選択した特定のタイプとレコードを対象としています。 すべてのページ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	HTTP 応答ヘッダー構成は、すべてのページとレコードタイプを対象としています。 **注:** 昇格されたアクセス権限の security_admin ロールを持つユーザーのみが、[すべてのページ] タイプヘッダーの HTTP 応答ヘッダーを構成できます。
タイプ	HTTP 応答ヘッダー構成が適用されるレコードのタイプ。 サービスポータル [sp_portal] サービスポータル に関連するレコード。 UI ページ [sys_ui_page] ServiceNow AI Platform の標準 UI ページ。 UX アプリケーション [sys_ux_page_registry] ServiceNow AI Platform の標準 UX アプリケーション。
レコード	HTTP 応答ヘッダー構成が適用される特定のレコード。レコードを選択するには、以下の手順を実行します。 **a.** 検索アイコン ( ) をクリックして、[ドキュメントを選択] フォームにアクセスします。 **b.** [テーブル名] フィールドのデフォルトは、[タイプ] フィールドで選択したタイプです。変更しないでください。 **c.** [ドキュメント] フィールドで、テーブルからレコードを選択します。 たとえば、サービスポータル **[sp_portal]** を選択した場合は、そのテーブルで特定のサービスポータル関連レコードを選択します。 **d. [OK]** をクリックします。 このフィールドにアクセスできるのは、[適用先] フィールドで [特定のタイプ] を選択した場合のみです。
名前	HTTP 応答ヘッダーの名前と値のペアにアサインする名前。
値	HTTP 応答ヘッダーの名前と値のペアにアサインする値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
説明	HTTP 応答ヘッダーの詳細な説明。

4. [送信] をクリックします。

上級ユーザー向けの **HTTP** ヘッダー構成

リストビューの HTTP 応答ヘッダーテーブル (sys_response_header) には、[追加方法 **(Add by)**] と [順番] の 2 つの追加列が含まれています。

列	説明
順番	ヘッダーのタイプ ([すべてのページ] または [特定のページ]) に関係なく、デフォルトの整数の順番値をヘッダー構成に追加します。 • 特定のページ要求が行われると、両方のヘッダータイプが [順番] に基づいてインターリーブされます。 • ネットヘッダーは、タイプに関係なく、[順番] に基づいて最初にソートされ、順序付けされたヘッダーリストに基づいて応答に追加されます。
追加方法 (Add By)	次の値が含まれています。 追加 (デフォルト値) このオプションは、同じ名前のヘッダーが複数構成されている場合に関連します。この場合、どちらも HTTP 応答ヘッダーに追加されます。 上書き このオプションは、同じヘッダー (同じ名前のヘッダー) が順序付けされたヘッダーリストに 2 回追加されようとしている場合に関連します ([順番] の説明を参照)。[追加方法 **(Add By)**] で [上書き] が選択されている順番が上位のヘッダーは、下位の順番が設定されている同じヘッダーを上書きします。

いくつかの類似の [すべてのページ] タイプヘッダー構成がある状況では、[特定のタイプ] タイプヘッダー構成が上書きされる場合があります。[特定のタイプ] 構成の一例が、特定の UI ページです。この状況は、次の例のように [追加方法 **(Add by)**] および [順番] 列を調整することで修正決できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

追加例

ServiceNow AI Platform は次の順番でヘッダーの設定を試みます。[追加] は各 [追加方法 **(Add By)**] 列のデフォルト値です。



この例では、2 番目 (ヘッダー 2) と 3 番目 (ヘッダー 3) の応答ヘッダー構成が同じ名前 (Content-Security-Policy) です。この場合、ヘッダー 3 がヘッダー 2 に追加されます。ヘッダー 3 応答で構成した特定のページに対して要求が行われた場合、正味の HTTP 応答ヘッダーはヘッダー 2 とヘッダー 3 の両方になります。

Response Headers view source

Cache-Control: no-cache,no-store,must-revalidate,max-age=-1
Content-Encoding: gzip
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://www.150-servicenow.com
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://www.200-servicenow.com
Content-Type: text/html;charset=UTF-8
Date: Thu, 17 Dec 2020 23:49:15 GMT
Expires: 0
global-header: abc
Pragma: no-store,no-cache
Referrer-Policy: same-origin
Server: ServiceNow
Set-Cookie: glide_session_store=0C2104DBC7012010213BE1D68DC2609E; Expires=Fri, 18-Dec-2020 00:19:15 GMT; Path=/; HttpOnly
Transfer-Encoding: chunked
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Is-Logged-In: true
X-Transaction-ID: 76fe4413c741

上書き

ServiceNow AI Platform は次の順番でヘッダーの設定を試みます。3 つ目のヘッダーの [追加方法 **(Add By)**] 列で [上書き] を選択しています。



この例では、2 番目 (ヘッダー 2) と 3 番目 (ヘッダー 3) の応答ヘッダー構成が同じ名前 (Content-Security-Policy) です。この場合、ヘッダー 3 がヘッダー 2 を上書きします。ヘッダー 3 応答で構成した特定のページに対して要求が行われた場合、正味の HTTP 応答ヘッダーはヘッダー 3 のみになります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答テンプレート

応答テンプレートを使用して、迅速かつ効率的にケースを解決したり、問題をサポートできます。応答テンプレート (旧テンプレート化されたスニペット) は、ケースまたはタスクのフォームにコピーできる再利用可能なメッセージで、素早く一貫したメッセージをユーザーに提供したり、エージェントチャット の要求に標準のチャット応答メッセージを表示したりすることができます。

注:
応答テンプレートは、既存のレコードに対してのみ使用できます。

応答テンプレートのロールの割り当て

応答テンプレート プラグインを有効にすると、次のロールがインストールされます。

応答テンプレートのロール	説明
応答テンプレートアドミニストレーター [sn_templated_snip.template_snippet_admin]	応答テンプレート機能のスコープ対象の管理へのアクセス権を付与します。
応答テンプレートのライター [sn_templated_snip.template_snippet_writer]	応答テンプレートのコンテンツの作成、読み取り、更新、および削除 (CRUD) を行うためのアクセス権を付与します。
応答テンプレートのリーダー [sn_templated_snip.template_snippet_reader]	応答テンプレートのコンテンツを読み取るためのアクセス権を付与します。
システムアドミニストレーター [admin]	応答テンプレートアドミニストレーター [sn_templated_snip.template_snippet_admin]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答テンプレートのロール	説明
	注: アドミンは、デフォルトでこのロールを継承します。関連する人事アプリケーションを有効にすることなくテンプレート化された応答 [com.sn_templated_snip] プラグインを有効にした場合でも、応答テンプレートを使用できます。 • アドミンは、このロールを他のユーザーに再アサインできます。 • アドミンは、含まれているロール [sys_user_role_contains] テーブルを削除して、アドミンユーザーがデフォルトでこのロールを継承しないようにすることもできます。または： 1. インスタンスのフィルターナビゲーター検索バーに **sys_store_app_list.do** と入力するか、Web ブラウザから **https://YOUR_INSTANCE/sys_store_app_list.do** と入力します。 2. [テンプレート化されたスニペット] を検索して選択します。 3. [関連リンク] で下へスクロールします。 4. [アドミンが付与したロールから削除] をクリックします。

応答テンプレートの使用を開始する前に、これらのロールをアプリケーションの適切なロール、グループ、またはユーザーに割り当てる必要があります。

- 別のロールにロールを割り当てるには、「既存のロールにロールを追加する」を参照してください。
- グループにロールを割り当てるには、「グループへのロールの割り当て」を参照してください。
- ユーザーにロールを割り当てるには、「ユーザーへのロールの割り当て」を参照してください。

例を次に示します。

- HR サービスデリバリ (HRSD) アプリケーションでは、人事アドミニストレーターロールを持つユーザーには応答テンプレートのアドミニストレーターロールが割り当てられ、人事マネージャーロールを持つユーザーには応答テンプレートのライターロールが割り当てられ、人事ケースのライターロールを持つユーザーには応答テンプレートのリーダーロールが割り当てられます。
- カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションでは、カスタマーサービスマネージャーロール (sn_customerservice_manager) を持つユーザーは、応答テンプレートライターロールを継承します。カスタマーサービスエージェントロール (sn_customerservice_agent) を持つユーザーは、応答テンプレートリーダーロールを継承し、自分が属するすべてのグループにアサインされた応答テンプレートにアクセスできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答テンプレートの使用方法

応答テンプレートライター [sn_templated_snip.template_snippet_writer] ロールを持つユーザーは、応答テンプレートを作成できます。各テンプレートは、タスク [task] またはインタラクション [interaction] テーブルの拡張であるテーブルに関連付けられています。応答テンプレートには、メッセージの特定に使用可能なショートカットを指定するための短い名前が含まれています。エージェントワークスペースで使用されるチャット応答テンプレートの場合、エージェントは短い名前のスラッシュコマンドを使用して、チャット中に標準メッセージを表示します。テンプレートを次のように構成することもできます。

- テーブルから取得した変数を含める
- 条件ビルダーを使用して、特定の人事サービスなど、テンプレートを使用するために満たす必要がある条件を指定する

詳細については、「応答テンプレートを作成または変更する」を参照してください。

応答テンプレートリーダー [sn_templated_snip.template_snippet_reader] ロールを持つユーザーは、指定された条件を満たすケースまたはタスクのフォームで作業しているとき、応答テンプレートのコンテンツをコピーし、ユーザーへの応答にそれを使用できます。たとえば、給与不一致のケースに応答テンプレートを使うと、HR エージェントは、そのケースタイプへの応答時に標準化されたメッセージを使用できます。HR 固有の例については、「HR ケースに応答テンプレートをコピーする」を参照してください。

Example: 給与不一致のケースをエスカレートする応答テンプレート

企業の HR 組織の一員として、HR サービスデリバリ (HRSD)アプリケーションを使用しています。人事エージェントに、給与不一致のケースに応答し、必要に応じて迅速かつ一貫した方法でエスカレートしてもらいたいと考えています。そのケースタイプに関して人事エージェントが従業員に応答する際に同じメッセージを繰り返し使えるように、応答テンプレートを作成します。

応答テンプレートのライターロールを持ついずれかの HR マネージャーは、給与不一致のケースをエスカレートするためのテンプレートを作成する責任があります。テンプレートは人事給与ケース [sn_hr_core_case_payroll] テーブルに関連付けられ、ある条件により、給与不一致という適切な人事サービスに適合するケースがフィルタリングされます。テンプレート本文には、挨拶する相手の名前などの変数が入った応答テキストが表示されます。

応答テンプレートのリーダーロールを持つ人事ケースライターは、応答テンプレートの内容をコピーして、ケースで作業する際に従業員への回答に使用することができます。応答テンプレートを使用すると、ケースを迅速かつ効率的に解決することができます。

アクティブ化情報

アプリケーションで応答テンプレートを使用するには、応答テンプレートを有効にする必要があります。この機能を使用してインストールされるコンポーネントの詳細については、「応答テンプレートとともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

応答テンプレートを有効化する

admin ロールを持っている場合は、応答テンプレート (以前はテンプレート化されたスニペットと呼ばれていました) [com.sn_templated_snip] を有効にすることができます。このプラグインはデモデータを含んでおり、関連プラグインがまだ有効化されていない場合はそれらを有効化します。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
エージェントチャット を使用している場合は、エージェントチャット (com.glide.interaction.awa) プラグインによって応答テンプレートが自動的に有効化されます。

このタスクについて
応答テンプレートは、関連プラグインがまだ有効化されていない場合は有効化します。

応答テンプレートのプラグイン

プラグイン	説明
スコープ対象のアプリケーション制限付きの発信者アクセス [com.glide.scope.access.restricted_caller]	スコープ対象のアプリケーションで、公開テーブルおよびスクリプトインクルードへのアクセスを制限できるようにします。

手順
1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   注:
   ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

関連情報
プラグインのリスト (Madrid)

応答テンプレートとともにインストールされるコンポーネント

いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザー ロールなど) が、テンプレート化された応答 (com.sn_templated_snip) プラグインのアクティブ化とともにインストールされます。

注:
アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

この機能ではデモデータを利用できます。

インストールされるロール

デフォルトでは、次の HR ロールに次の応答テンプレートのロールが含まれます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注:
テンプレート化された応答 [com.sn_templated_snip] プラグインは、sn_templated_snip.min_admin_count システムのプロパティ [sys_properties.list] を有効にします。このプロパティは、このロールを持つアクティブなユーザーの最小数 (デフォルトは 2) を要求することによって、唯一の応答テンプレートアドミンユーザーを削除できないようにします。

応答テンプレートとともにインストールされるロール

ロールタイトル [名前]	説明	ロールを含む
応答テンプレートアドミン [sn_templated_snip.template_snippet_admin]	応答テンプレート機能のスコープ対象の管理へのアクセス権を付与します。	sn_templated_snip.template_snippet_writer
応答テンプレートライター [sn_templated_snip.template_snippet_writer]	応答テンプレートのコンテンツの作成、読み取り、更新、および削除 (CRUD) を行うためのアクセス権を付与します。	sn_templated_snip.template_snippet_reader
応答テンプレートリーダー [sn_templated_snip.template_snippet_reader]	応答テンプレートのコンテンツを読み取るためのアクセス権を付与します。	なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

これらのロールを、アプリケーションの適切なロール、グループ、またはユーザーにアサインすることができます。

- 別のロールにロールを割り当てるには、「既存のロールにロールを追加する」を参照してください。
- グループにロールを割り当てるには、「グループへのロールの割り当て」を参照してください。
- ユーザーにロールを割り当てるには、「ユーザーへのロールのアサイン」を参照してください。

ユーザー管理およびユーザーの管理方法の詳細については、「ユーザー管理」を参照してください。

インストールされるテーブル

応答テンプレートとともにインストールされるテーブル

テーブル	説明
応答テンプレート [sn_templated_snip_note_template]	応答テンプレート情報を保存します。応答テンプレートは、ケースまたはタスクフォームにコピーできる再利用可能なメッセージです。応答テンプレートを使用して、ユーザーに一貫性のあるメッセージを迅速に提供したり、エージェントチャットで要求者に標準的なチャット応答メッセージを表示したりします。
チャネルへの M2M 応答テンプレート [m2m_response_template_to_channel]	応答テンプレートにチャネルをマップします。
応答テンプレートチャネル [sn_templated_snip_channel]	応答テンプレートチャネルに関する情報を保存します。
テーブル用のメモのテンプレート [sn_m2m_note_template_for_table]	メモを応答テンプレートにマップします。

テーブル管理およびデータ管理方法の詳細については、「テーブルアドミニストレーション」を参照してください。

応答テンプレートを作成または変更する

応答テンプレート (旧テンプレート化されたスニペット) を作成または変更し、ケースフォームまたはタスクフォームにコピーできる再利用可能なメッセージを定義したり、エージェントチャット セッションで使用したりすると、素早く一貫したメッセージをユーザーに提供できます。

始める前に

必要な役割：sn_templated_snip.template_snippet_writer

このタスクについて

各応答テンプレートは、タスク [task] テーブルまたはインタラクション [interaction] テーブル (エージェントワークスペース を使用している場合) の拡張であるテーブルに関連付けられています。テンプレートは、そのテーブルから引き出された変数を含むように構成できます。条件ビルダーを使用して、特定の人事サービスやチャットなどにテンプレートを使用するためにケースが満たす必要がある条件を指定することもできます。チャット応答テンプレートでは、応答メッセージをユー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ザーにすばやく表示する方法としてスラッシュコマンドで使用する短い名前 (ショートカット) を指定します。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > 応答テンプレート構成.
2. [新規] を選択して、応答テンプレートを選択します。
   または、リストから変更する既存の応答テンプレートを選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

応答テンプレートフォーム

フィールド	説明
名前	応答テンプレートの名前。
短い名前	エージェントワークスペース でチャットを使用する際の応答テンプレートを識別する簡単な説明。 短い名前をクイックコマンド (/) と共に使用して、応答テンプレートのテンプレート本文のテキストをチャット中に表示します。この機能により、迅速かつ一貫した方法でチャット中にテキストを入力することができます。 たとえば、gm という短い名前では、「おはようございます」という挨拶に対するチャット応答テンプレートを識別します。この応答テンプレートのテキストを表示するには、チャットウィンドウに **/gm** と入力します。
テーブル	応答テンプレートが関連付けられているテーブルの名前。 エージェントワークスペースチャットの応答テンプレートを作成している場合、関連付けられるテーブルはインタラクション [interaction] テーブルになります。それ以外の応答テンプレートでは、テーブルはタスク [task] テーブルの拡張でなければなりません。 **注:** カスタム COE テーブルを作成しても、[クリップボードにコピー] UI アクションを追加することはできません。ユーザーは引き続きコピーアンドペースト機能を使用できます。
条件	応答テンプレートが使用可能になるタイミングを決定する条件です。 大文字と小文字の区別や null 値などの条件を定義する場合は、「API GlideFilter - Scoped, Global」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: 使用可能な条件は、選択したテーブルによって異なります。チャット応答テンプレートの場合は、**[Type] [is] [Chat]** という条件を指定します。
アプリケーション	応答テンプレートを作成したアプリケーション。
グループの可視化	どのグループが応答テンプレートにアクセスできるかを示します。 回答テンプレートを表示できるグループフィルターを追加します。 注: このフィールドを空白のままにすると、すべてのグループが応答テンプレートを使用できるようになります。
本文	特定のケースまたはタスクに応答する方法についてエージェントに指示を提供する応答テンプレートのテキスト。 フィールド値を参照するには、選択したテーブルに基づいて [変数] リストから変数を選択します。 カスタム変数参照を手動で入力することができます： ○ 現在のユーザー：$ {current_user} ○ 現在の日付：${Date} または、カスタム変数参照を表示する場所にマウスを合わせ、[現在のユーザーを挿入 **(Insert Current User)**] または [現在の日付を挿入 **(Insert Current Date)**] ボタンを選択します。 注: 応答テンプレートはリッチテキストをサポートしていません。
変数を選択	テンプレート本体に追加できる変数です。たとえば、HR ケース (sn_hr_core_case) テーブルを選択した場合、テンプレート本文に表示する [対象者] 変数を選択すると、応答テンプレートが使用されたときに、その変数が実際の対象者の名前に置き換えられます。 注: 使用可能な変数は、選択したテーブルによって異なります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example

次の GIF は、給与不一致ケースをエスカレートするための応答テンプレートを作成するHR サービスデリバリ (HRSD)アプリケーションでの HR マネージャーの例です。テンプレートは HR 給与ケース [sn_hr_core_case_payroll] テーブルに関連付けられ、条件は給与不一致 HR サービスと一致するケースをフィルタリングするように設定されます。テンプレートテキストが本文に貼り付けられ、その後、対象者の変数が挨拶に追加されます。





4. [送信] または [更新] をクリックします。
   [チャネル]は、追加したチャネルのみに応答テンプレートを制限します。空白のままにすると、応答テンプレートはどのチャネルでも使用できません。この機能を使用すると、チャット、メール、またはフォームにさまざまなメッセージを表示できます。詳細については、「Create a response template channel」を参照してください。
   [チャネル] 関連リストが表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク
応答テンプレートの内容は、指定した条件を満たすフォームのフィールドにコピーできます。

次の GIF は、HR サービスデリバリ (HRSD)アプリケーションで HR ケースのライターが給与不一致ケースを開き、従業員が読む HR ケースフォームのコメントフィールドに給与不一致エスカレーションテンプレートをコピーする例を示しています。



ポリシーアズコードエンジン (PaCE)

アプリケーションで PaCE を使用すると、既存のポリシーの検索、レビュー、更新を行い、必要に応じてポリシーを作成することで、ポリシーのライフサイクル全体を管理できます。アプリケーションのポリシーは、PaCE によって強化されます。

PaCEの理解

PaCE を使用すると、一元的な場所からポリシーを管理、管理、監査できます。

PaCE ポリシーは、アプリケーションまたはサービスの望ましい動作を決定する、事前定義された一連のルールとロジックです。呼び出されると、ポリシー内のルールが指定された入力に適用され、決定が下されます。この決定は PaCE の主な機能であり、ポリシーが準拠しているか非準拠かを判断するのに役立ちます。その後、決定はソフトウェアの呼び出し元サービスまたはアプリケーションに中継されます。それらはこの決定に基づいて動作し、必要な動作が強制されるようにできます。

PaCE には次の機能があります。

- ポリシーの完全なライフサイクル管理
- ポリシーの再利用
- 監査とコンプライアンス
- ポリシーのテストと検証
- コンプライアンスおよび規制プロセスの一元的な自動化

PaCE は次の目的で使用できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 現在のアプリケーションに、望ましい状態からの態勢のずれがあれば、特定します。
- アプリケーションまたはサービスの変更に基づいて決定 (準拠または非準拠) を下し、決定を適用してずれを防止します。
- ポリシーの実行を自動化し、人間への依存を排除します。
- ポリシーを標準化して、サービス内およびサービス間で共有および再利用できるようにします。
- 自動化されたワークフローによるガードレールを設けた上で、変更速度を向上させ、予防的コントロールを提供します。
- 監査目的でコンプライアンスの証拠と根拠を収集します。内部監査人はこの機能を使用して、ガバナンスとリスク要件の証拠を収集するプロセスを自動化できます。
- コントロール目標を使用して PaCE を統合リスク管理およびポリシーとコンプライアンス管理ワークスペースに接続することで、PaCE ポリシーにビジネスコンテキストを提供します。

PaCE を使用すると、ポリシー開発者は既存のポリシーを表示して理解し、変更を加えて評価し、ポリシーを別のポリシーのベースラインとして使用できるかどうかを決定できます。また、デバッグの前に PaCE を使用して、ポリシーがどのように機能する必要があるかや、ポリシーが期待どおりに機能しない理由を理解することもできます。

PaCE は、ポリシーを保存、管理、使用するための一元化されたプラットフォームを提供します。PaCE を使用すると、ポリシーに関して次のことを行えます。

- 適切な文書化と、すべての要件の明確な定義。
- 組織全体での再利用。
- ポリシー変更時の、追跡対象バージョンと新しいバージョンの作成。
- 展開前のテストと検証。

ポリシーは、ポリシーを構成するすべての要素のコンテナでもあります。これらの要素には、ポリシーに関連するメタデータ、ポリシーバージョン (ポリシースクリプトと入力を含む)、マッピング情報、およびポリシー実行履歴が含まれます。

PaCE 内では、任意の数のポリシーを定義できます。

主要なユーザーペルソナとロール

このセクションでは、PaCE のさまざまなユーザーペルソナとロールについて説明します。これらのペルソナは、PaCE が使用されているアプリケーションで定義されます。

スーパーアドミニストレーターロールを除くすべてのロールを、PaCE が使用されている呼び出しサービスまたはアプリケーションにアサインする必要があります。ロールをアサインされた呼び出しサービスは、ユーザーロールのスコープを定義します。

ロール	高レベルの権限	ペルソナ
sn_pace.execution_reader	表示のみのアクセス権を持つ読み取り専用ユーザー。このユーザーは、ポリシー、カテゴリ、および実行を表示できます。	ポリシーユーザー、内部監査人。
sn_pace.code_reader	PaCE バージョン、ポリシーコードを確認し、テストを実行できます。	内部監査人
sn_pace.code_editor	このユーザーには、sn_pace_code_reader のすべての権限に加えて、PaCE ポリシー	ポリシー開発者

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロール	高レベルの権限	ペルソナ
	バージョンを作成する権限があります。	
sn_pace.policy_reader	このユーザーには、sn_pace_code_reader のすべての権限に加えて、ポリシーの詳細とマッピング情報を確認する権限があります。	ポリシーユーザー、内部監査人
sn_pace.policy_editor	このユーザーには、sn_pace_policy_reader および sn_pace.code_editor のすべての権限に加えて、ポリシーとマッピングを作成する権限があります。	ポリシー開発者
sn_pace.mapping_admin	このユーザーは、ポリシーをマッピングし、ポリシーマッピングの構成パラメーターを編集できます。	マッピングアドミン
sn_pace.admin	このユーザーには、他のすべてのロールの権限に加えて、カテゴリ、ポリシー、マッピング、およびコードを作成する権限があります。	ポリシーアドミン
sn_pace.super_admin	このユーザーには、すべての呼び出しサービスに対して、sn_pace.admin のすべてのロール権限があります。	該当なし
メンテナンスロール	デフォルトコンテンツを作成できる内部ユーザー。	該当なし

PaCE の管理ライフサイクル

このチェックリストには、PaCE ポリシーの管理に関連するタスクが記載されています。

タスク	説明
PaCE をセットアップし、インストール します。	PaCE はポリシーを作成するアプリケーションの一部としてインストールされます。
ポリシーを作成します。	「PaCE ポリシーの作成」を参照してください。
新しいポリシーバージョンを作成します。	次を参照してください。 • ポリシーのバージョンの新しい変数の作成 (必要な場合) • PaCE ポリシーのマッピングの定義。 • PaCE ポリシースクリプトの編集
ポリシーバージョンのテスト	PaCE ポリシーでテストプレイグラウンドを使用する
新しいポリシーバージョンの公開	「PaCE ポリシーバージョンの公開」を参照してください。
公開されたポリシーのアクティブ化	「PaCE ポリシーのアクティブ化または非アクティブ化」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスク	説明
ポリシーの使用	「ポリシーの実行」を参照してください。

PaCE をインストール

PaCEをインストールします。

PaCE は、PaCE と一緒に使用するアプリケーションに自動的にバンドルされます。PaCE は、次のアプリケーションに自動的にインストールされます。

- DevOps コンフィグ
- デジタルプロダクトリリース (DPR)
- クラウドアカウント管理 (CAM)
- SecOps ソフトウェア部品表 (SBOM)
- 福利厚生プレイブック

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

PaCE ポリシーの管理

PaCE を使用してポリシーのライフサイクルを管理し、ポリシーを作成、更新、レビューして、実行します。

さらに、次のことができます。

- 変更を評価して、組織のポリシー管理要件を満たしていることを確認します。
- ポリシーを作成して、ポリシー情報を変更したり、ポリシーとそのバージョンを新しいポリシーにコピーしたりできます。
- 既存のポリシーバージョンをコピーして変更することで、新しいポリシーバージョンを作成します。
- 任意のポリシーのマッピング情報を表示および定義します。
- 実行されたポリシーアクティビティと、ポリシーとポリシーバージョンの実行履歴を確認します。
- タグとカテゴリを使用して、ポリシーをより効率的に管理します。

注:
ポリシーはいくつでも作成でき、必要に応じて更新、アクティブ化、または非アクティブ化できます。

PaCE ポリシーの管理

PaCE ポリシーは、単一の管理コンソールで定義し、管理できます。

ポリシーは、ポリシーを構成するすべての要素のコンテナです。これらの要素には、ポリシーに関連するメタデータ、ポリシーバージョン (ポリシースクリプトと入力を含む)、マッピング情報、およびポリシー実行履歴が含まれます。

ポリシーを簡単に作成することも、既存のポリシーを検索して確認することもできます。さらに、次のことができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 各ポリシーの変更を評価して実装します。
- ポリシーを別のポリシーのテンプレートとして使用する必要があるかどうかを判断します。
- ポリシーが想定どおりに機能しない場合、その理由を理解できます。

ポリシーは必要に応じていくつでも作成し、更新できます。

既存の PaCE ポリシーの表示

自分と他のポリシーアドミニストレーターによって作成されたすべての PaCE ポリシーのリストを表示できます。PaCE 管理コンソールでは、ポリシーの表示と更新、およびポリシーバージョンの管理を行えます。

始める前に

必要なロール:sn_pace.execution_reader

手順

1. 移動先 すべて > 方針 > 自分のポリシー.

> **注:**
> アドミン/他のユーザーが生成したすべてのポリシーを表示するには、 方針 > すべてのポリシー. これらのポリシーは、ログインしているすべてのユーザーに表示されます。



このページでは、次のことができます。

- PaCE ポリシーの作成
- PaCE ポリシーの編集
- PaCE ポリシーの削除

[自分のポリシー] リストには、次の列が表示されます。

列	説明
ポリシー名	ユーザーが定義したポリシーの名前。
所有者	ポリシーの所有者。
状況	ポリシーの現在のステータス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

列	説明
	○ アクティブ：ポリシーはアクティブであり、使用可能です。ポリシーをアクティブ化する方法の詳細については、「PaCE ポリシーのアクティブ化または非アクティブ化」を参照してください。 ○ 非アクティブ：ポリシーは非アクティブであり、使用するにはアクティブ化する必要があります。 **注:** 各ポリシーには、ポリシーの現在 (公開済み) バージョンを 1 つだけ含めることができます。アクティブ化できるのは、現行バージョンを持つポリシーだけです。 詳細については、「PaCE ポリシーバージョンの管理」を参照してください。
カテゴリ	ポリシーに割り当てられたカテゴリです。ポリシーに割り当てることができるカテゴリは 1 つだけです。詳細については、「PaCE でのカテゴリの管理」を参照してください
コンテンツのソース	ポリシーの作成に使用されたソース。 ○ ユーザー：このポリシーはユーザーによって作成またはコピーされました。 ○ ServiceNow：このポリシーは、PaCE コンテンツパックの一部として出荷されました。

自動翻訳

2. オプション: ServiceNow AI Platform フィルターコントロールを使用して、表示されるリストをフィルタリングします。
3. ポリシーの詳細を表示するには、**[** ポリシー名 **]** 列で必要な行をクリックします。

注: または、情報アイコンをクリックして、ポリシーの概要ビューを表示します。

PaCE ポリシーの作成

ソフトウェアサービスまたはアプリケーションに対する変更が一連の事前定義されたルールに準拠しているかどうかを判断するには、PaCEポリシーを作成します。

始める前に

必要なロール:sn_pace.policy_editor

このタスクについて

PaCE ポリシーを作成した後で、これらの変更についての、また変更がこれらの事前定義されたルールに対して準拠、非準拠、または準拠例外であるかについての決定が下されます。オブジェクトに変更が加えられたときにポリシーを呼び出すには、ポリシーを関連するオブジェクト (テーブルとドキュメント ID) に正しくマッピングする必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> ポリシーは、アクティブなマッピングレコードがあり、ポリシーにマッピングされたオブジェクト (テーブルとドキュメント ID) を検証する要求がある場合にのみ使用されます。詳細については、「PaCE ポリシーのマッピング」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > 方針 > 自分のポリシー.

   > **注:**
   > アドミン/他のユーザーが生成したすべてのポリシーを表示するには、 方針 > すべてのポリシー.

2. [**New**] をクリックします。
   新規ポリシーページが表示されます。
3. [新しい空のポリシー] ポリシーまたは既存のポリシー テンプレートを選択し、 [作成] を選択します。
   テンプレートは、最もよく使用される順、アルファベット順、ステータス、およびタイプに基づいてフィルタリングできます。デフォルトでは、非アクティブなテンプレートは非表示になっています。
4. [新しいポリシーの作成] フォームの各フィールドに入力します。

   [新しいポリシーの作成] フォーム

フィールド	説明
ポリシー名	ポリシーの名前。 **注:** ポリシー名は一意である必要があり、ポリシーの識別子として使用されます。
ドキュメントタイプ	ポリシーを適用するアイテムテーブルのドキュメントタイプを選択します。
カテゴリ	カテゴリにより、ポリシーのグループ化や管理がより効率的になります。詳細については、「PaCE でのカテゴリの管理」を参照してください。
呼び出しサービス	ポリシーが作成された呼び出しサービスの名前。
説明	このポリシーのその他の詳細。
コメント	ポリシーに関するコメント。

   > **注:**
   > [作成] テキスト ボックスにコメントを追加すると、アクティビティストリームに表示されます。

5. **[Save** (保存)] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フォームが更新され、新しく作成されたポリシーが表示されま



す。

6. オプション: タグを追加するには、ポリシー名の横にある、タグ追加のための [タグ] アイコン を選択します。
タグの定義の詳細については、「PaCE ポリシーにタグを追加する」を参照してください。

タスクの結果

新しく作成されたポリシーには、次のタブが含まれています。

タブ名	説明
詳細	ポリシー名、カテゴリ、作成日時、説明など、ポリシーの詳細が表示されます。
ポリシービルダー	ポリシーを作成すると、デフォルトでドラフトのポリシーバージョンが作成されます。各ポリシーバージョンには、バージョンメタデータ、ポリシースクリプト、および変数入力定義が含まれており、要件に応じて変更できます。[ポリシービルダー] タブをクリックして、[ポリシービルダー] ページを表示します。以下のことを行うことができます。 • ポリシーバージョンの編集。 **注:** ポリシーバージョンは、[ドラフト] ステータスの場合にのみ編集できます。 • バージョンの詳細の表示 • 新しいバージョンの作成 • ローコードからコードエディターへの切り替え • ポリシーをテンプレートとして保存 • バージョンの比較 • ポリシーバージョンの複製

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タブ名	説明
	詳細については、「PaCE ポリシーバージョンの管理」を参照してください。 **注:** 使用するには、ポリシーバージョン (PaCE ポリシーバージョンの公開参照) を公開して [現在] にする必要があります。
バージョン管理	[バージョン管理] タブには、以前のバージョンのポリシーがリスト表示されます。新しいバージョンのポリシーを作成することもできます。
マッピング	[マッピング]タブでは、ポリシーのマッピング先となるオブジェクト (テーブルおよびドキュメント ID) を定義できます。詳細については、「PaCE ポリシーのマッピング」を参照してください。
実行	[実行] タブでは、ポリシーの実行アクティビティを確認できます。

次のタスク
次のアクションを実行できます。

- 非アクティブステータスのポリシーの削除。「PaCE ポリシーの削除」を参照してください。
- 既存のポリシーのコピーの複製または作成。
- カスタム PaCE ポリシーの作成とテスト。「カスタム PaCE ポリシーを作成してテストする方法」を参照してください。

PaCE ポリシーのアクティブ化または非アクティブ化

任意の PaCE ポリシーをアクティブ化または非アクティブ化できます。アクティブ化されたポリシーのみが、オブジェクト (テーブルとドキュメント ID) の変更を検証できます。非アクティブ化されたポリシーは、ポリシーがマッピングされていても実行されません。ポリシーを非アクティブ化することで、ポリシーをメンテナンスのようなモードにできます。

始める前に
必要なロール:sn_pace.policy_editor

このタスクについて
ポリシーはいつでも非アクティブ化またはアクティブ化できます。

アクティブ化されたポリシーの場合：

- ポリシーには、現在 (公開された) バージョンが含まれている必要があります。詳細については、「PaCE ポリシーバージョンの管理」を参照してください。
- ポリシーをアクティブ化すると、自動検証されます (ポリシーにマッピング入力が定義されている場合)。検証では、マッピング入力の有効性を検証し、必要なすべての入力が設定されていることを確認します。詳細については、「マッピング入力の検証」セクションを参照してください。

ポリシーを非アクティブ化することで、ポリシーをメンテナンスのようなモードにできます。誰もポリシーを使用していないことが保証されるので、安全に変更を加えることができます。非アクティブ化されている間、ポリシーマッピングは保持されますが、ポリシーは実行できません。変更が完了したら、ポリシーを再アクティブ化できます。既存のマッピングは再利用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
ポリシーのアクティブ化または非アクティブ化は、追跡の目的で監査されます。この監査情報は、標準 ServiceNow AI Platform 監査レコードに含まれています。

手順

1. 移動先 すべて > 方針 > 自分のポリシー.

注:
アドミン/他のユーザーが生成したすべてのポリシーを表示するには、 方針 > すべてのポリシー.

2. アクティブ化または非アクティブ化するポリシーの横にあるチェックボックスを選択します。

注:
アクティブ化できるのは、ポリシーの現在のステータスが Inactive であるものです。非アクティブ化できるのは、ポリシーの現在のステータスが Active であるものです。必要に応じて複数のポリシーを選択できます。

3. 選択したポリシーをアクティブ化または非アクティブ化します。

次のタスク
ポリシーを公開していなかった場合は、複数のポリシーを公開できます。公開するポリシー名の横にあるチェックボックスをオンにするか、[ポリシー名] リストの横にある [すべて選択] ボックスを選択します。[アクティブ化] ドロップダウン メニューを選択し、[最新を公開 **(Publish latest)]** を選択します。

注:
これはコンテンツベースのポリシーでのみ機能し、ユーザーベースのポリシーでは機能しません。

PaCE ポリシーの複製

既存のポリシーの複製を作成します。

始める前に
必要なロール:sn_pace.policy_editor

手順

1. 移動先 すべて > 方針 > 自分のポリシー.

注:
アドミン/他のユーザーが生成したすべてのポリシーを表示するには、 方針 > すべてのポリシー.

2. 複製するポリシーのポリシー名リンクをクリックします。
3. [詳細] ページで、[その他のアクション] アイコンをクリックし、[複製 **(Duplicate)]** を選択します。
4. [ポリシーを複製] ウィンドウで、コピーするポリシーのバージョンを選択し、[複製 **(Duplicate)]** をクリックします。
選択したポリシーと同じパラメーターを持つ新しいポリシーが非アクティブステータスで作成されます。新しいポリシーをアクティブ化する前に、そのバージョンを公開する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PaCE ポリシーの編集

既存の PaCE ポリシーは、アクティブか非アクティブかに関係なく更新できます。

始める前に

必要なロール:sn_pace.policy_editor

手順

1. 移動先 すべて > 方針 > 自分のポリシー.

   > **注:**
   > アドミン/他のユーザーが生成したすべてのポリシーを表示するには、 方針 > すべてのポリシー.

2. ポリシー名の左側にある情報アイコンをクリックすると、ポリシーの概要が表示されます。ポリシーの詳細が [自分のポリシー] リストの右側に表示されて、編集できます。アクティビティストリームを確認して、ポリシーに加えられたすべての変更のリストを表示することもできます。このリストは、必要に応じてフィルタリングできます。
3. 選択したポリシーに関連する詳細を編集し、[保存] をクリックします。
4. [すべてのポリシー] ページのポリシー名のリンクをクリックして、既存のバージョンを更新します。または新しいバージョンを追加します。
5. [ポリシービルダー] の タブをクリックし、変更するバージョンのコピーを作成して、関連する変更を新しいバージョンに加えます。
   [バージョン] ドロップダウン メニューで、さまざまなバージョンのポリシーを選択できます。バージョンの作成と管理の詳細については、「PaCE ポリシーバージョンの管理」を参照してください。

   > **注:**
   > 既存のポリシーの現行 (公開済み) バージョンまたはアーカイブ済みバージョンでは、API 変数と構成パラメーターを更新することはできません。現行バージョンを変更するには、「ポリシーバージョンのコピーの作成」セクションの説明に従って、そのバージョンのコピーを作成します。

6. オーバーフローメニューアイコン を選択し、次のオプションから選択します。
   - バージョンの詳細
   - 新しいバージョンの作成
   - コードエディターへの切り替え
   - テンプレートとして保存
   - バージョンの比較
   - 複製
   - 削除
7. 終了したら、[公開] をクリックします。
8. [マッピング] タブをクリックし、関連する変更を加えます。
   発信者入力とマッピング入力の定義の詳細については、「PaCE ポリシーのマッピング」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PaCE ポリシーの削除

PaCE ポリシーはいつでも削除できます。そのポリシーの関連バージョンもすべて削除されます。ただし、監査上の理由から、以前に使用された、または現在使用されているポリシーは削除できません。

始める前に
必要なロール:sn_pace.policy_editor

このタスクについて
ポリシーとその関連バージョンは削除できます。ただし、使用中のポリシーや、以前に使用されたポリシーは削除できません。以下のものが含まれます。

- オブジェクトにマッピングされているポリシー。
- 標準モードでアクティブ化および実行されたポリシー。これらのポリシーとそのポリシーバージョンには、監査目的で重要な実行データが含まれているため、削除できません。
- [現在] または [アーカイブ済み] ステータスのいずれかのバージョンを持つポリシー。

手順

1. 移動先 すべて > 方針 > 自分のポリシー.

   注:
   アドミン/他のユーザーが生成したすべてのポリシーを表示するには、 方針 > すべてのポリシー.

2. 削除するポリシーのポリシー名リンクをクリックします。

   注:
   個々のポリシーのみを削除できます。ただし、複数のポリシーを選択してアクティブ化または非アクティブ化することはできます。詳細については、「ポリシーのアクティブ化または非アクティブ化」セクションを参照してください。

3. 表示されたポリシーフォームで、[削除] をクリックします。
4. [削除] をクリックして確認します。
   削除されるポリシーバージョンが表示されます。

PaCE ポリシーのマッピング

ポリシーを正しく呼び出すには、オブジェクト (テーブルまたはドキュメント ID) にポリシーをマッピングする必要があります。定義されたマッピング設定は、ポリシーが呼び出される際に自動的に検証されます。

ポリシーをオブジェクトにマッピングすると、指定した入力が変更されるたびに、そのオブジェクトの更新を検証できます。

PaCE ポリシーのマッピングの定義

ポリシーは任意の数のオブジェクトにマッピングできます。ポリシーをマッピングし、入力を検証して、ポリシーを実行すると、準拠、非準拠、または準拠例外の判定が返されます。

始める前に
必要なロール:sn_pace.mapping_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > 方針 > 自分のポリシー.

   注:
   アドミン/他のユーザーが生成したすべてのポリシーを表示するには、 方針 > すべてのポリシー.

2. 更新するポリシーのポリシー名リンクをクリックします。
3. [マッピング] タブをクリックします。
   選択したポリシーに既存のマッピングがある場合は、それらが表示されます。



4. 新しいマッピング入力を追加するには、[追加] をクリックします。
   マッピングに使用できるオブジェクトが表示されます。



5. ポリシーをマッピングする各オブジェクトの左側にあるチェックボックスをオンにし、[マップポリシー] をクリックします。
   新しいマッピング入力がポリシーマッピングのリストに追加されます。さらに、マッピングが有効でアクティブかどうかを示すアラートメッセージが表示されます。既存のマッピング入力の編集については、「マッピング入力の編集」を参照してください。

マッピング入力の編集

ポリシーをオブジェクトにマッピングするマッピング設定を編集できます。

始める前に
必要なロール:sn_pace.mapping_admin

手順

1. 移動先 すべて > 方針 > 自分のポリシー.

   注:
   アドミン/他のユーザーが生成したすべてのポリシーを表示するには、 方針 > すべてのポリシー.

2. 更新するポリシーのポリシー名リンクをクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. [マッピング] タブをクリックし、[入力] フィールドの [マッピング ID] リンクをクリックします。
4. 更新するマッピング入力をクリックします。
   表示されたマッピング入力フォームで、必要に応じて詳細を編集し、[保存] をクリックします。

自動翻訳

PaCE の静的および動的マッピング

静的マッピングを使用すると、ポリシーのセットを、インシデントや展開可能項目などのレコードまたはオブジェクトにマッピングできます。動的マッピングを使用すると、ポリシーのセットをインシデントのセットや展開可能項目のセットなどのレコードまたはオブジェクトの動的なセットにマッピングできます。

静的マッピング

静的マッピングを使用すると、検証を行う複数のポリシーを、特定の展開可能項目またはインシデントに対してマッピングできます。たとえば、あるポリシーを複数の展開可能項目にマッピングする必要がある場合は、それぞれの展開可能項目に対して、複数回マッピングすることになります。

動的マッピング

動的マッピングを使用すると、検証を行う複数のポリシーを、指定した条件に対してマッピングできます。特定のテーブルに条件のセットを構成できます。各条件は複数のレコードまたはオブジェクトを返すことができます。条件は実行時に適用され、ポリシーのセットが、条件によって返されたレコードのセットにマッピングされます。[条件] タブの条件フィールドで複数の条件を定義できます。

静的マッピングを使用した PaCE ポリシーのマッピング

変更要求などのレコードに対して複数の PaCE ポリシーをマッピングする場合、静的マッピングを使用します。

始める前に

必要なロール:sn_pace.mapping_admin

手順

1. 移動先 マッピング > 静的マッピング.
2. **[Add** (追加)] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. [ドキュメントタイプ] フィールドでドキュメントタイプを選択します。
4. [ポリシー] フィールドでポリシーを選択するか、検索アイコン を選択して複数のポリシーを表示して選択し、[マップ] を選択します。
5. 終了したら、[完了] を選択します。

タスクの結果
マップが [静的マッピング (Static Mappings)] リストに表示されます。リストのマップを削除するには、[入力] の横にあるボックスを選択し、[削除] を選択します。

動的マッピングを使用した **PaCE** ポリシーのマッピング

指定した条件に対して複数の PaCE ポリシーをマッピングする場合、動的マッピングを使用します。

始める前に
条件を作成していない場合は、次の手順を実行します。

1. 移動先 マッピング > 条件.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. [簡単な説明] と [テーブル] フィールドに入力し、マッピングする展開可能項目の条件を追加します。
4. [実行] を選択して、条件にマッピングされる既存の展開可能項目をプレビューします。

   注:
   結果の上限は 10,000 レコードです。

5. [保存]、または[動的マッピング] ページに移動する場合には [マッピングを続行 **(Continue to mapping)]** を選択します。

   注:
   [マッピングを続行 **(Continue to mapping)]** を選択すると、作成した条件に基づいて条件が事前に選択されます。さらに、簡単な説明を選択して、条件を編集または削除できます。

必要なロール:sn_pace.mapping_admin

手順
1. 移動先 マッピング > 動的マッピング.
2. **[Add** (追加)] を選択します。
3. [ドキュメントタイプ] フィールドでドキュメントタイプを選択し、[条件] フィールドで条件を選択します。
4. [ポリシー] フィールドでポリシーを選択するか、検索アイコン を選択して複数のポリシーを表示して選択し、[マップ] を選択します。
5. 終了したら、[完了] を選択します。

タスクの結果
マップが [動的マッピング] リストに表示されます。リストのマップを削除するには、[入力] の横にあるボックスを選択し、[削除] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

動的マッピングの例外の要求

条件に動的にマッピングされるポリシーの例外を要求します。

始める前に

[例外の要求] ボタンをマッピングリストに表示するには、ガバナンス、リスク、コンプライアンス (GRC) アプリケーションがインストールされている必要があります。GRC アプリケーションがない場合は、「Download a GRC application from the ServiceNow Store for the first time」のトピックを参照してください。

必要なロール：sn_pace.admin

手順

1. 移動先 > マッピング > 動的マッピング.
2. 例外を要求するマッピング済みポリシーのチェックボックスをオンにします。
3. [例外の要求] をクリックします。



4. [ポリシー例外の要求] フォームで、フィールドに入力します。

ポリシー例外の要求

フィールド	説明
展開可能	例外を要求する展開可能項目の名前を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: 展開可能項目のリストはフィルタリングされません。つまり、動的マッピング条件に基づいてフィルタリングされないので、可能なすべての展開可能項目を選択できます。
例外の理由	例外が要求されている理由のタイプを選択します。
ポリシー	ポリシーの名前。
ビジネスの根拠	例外を要求している理由の説明。
要求された開始日	この例外要求を提出する日付を選択します。
要求された終了日	この例外を承認する期日を選択します。

5. [要求] をクリックします。

PaCE ポリシーテンプレートの作成

頻繁に使用する PaCE ポリシーフォームの PaCE テンプレートを作成します。

始める前に
必要なロール：sn_pace.code_editor

手順

1. 移動先 テンプレート > すべてのテンプレート.

2. **[New** (新規)] を選択します。

3. [新しいテンプレートの作成] フォームの各フィールドに入力します。

新しいテンプレートフォームの作成

フィールド	説明
名前	ポリシーテンプレートの名前。
ドキュメントタイプ	テンプレートを適用するアイテムテーブルのドキュメントタイプを選択します。
テンプレートタイプ	カテゴリ別に整理されたテンプレートタイプ。複数のタイプのポリシーテンプレートがある場合に、テンプレートタイプによってカテゴリを選択できます。テンプレートタイプを作成するには、次の手順に従います。 **a.** 移動先 テンプレート > テンプレートタイプ. **b. [New** (新規)] を選択します。 **c.** [名前] フィールドと [説明] フィールドに入力します。 **d.** [保存] を選択します。 タイプは [テンプレートタイプ] フィールドから選択できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
説明	このテンプレートのその他の詳細。
ローコードである	ポリシーテンプレートをローコードで記述する場合は、このチェックボックスをオンにします。 **注:** 条件の作成時にローコードからコードエディターに切り替えることはできますが、ローコードに戻すことはできません。



4. [保存] を選択します。
   既定では、テンプレートは作成時点に非アクティブになり、[新しいポリシー] ページには表示されません。[新しいポリシー] ページの非アクティブなフィルターのボックスを選択すると、非アクティブなテンプレートを表示できます。
5. [テンプレートビルダー] タブを選択し、[ポリシーロジック] セクションに条件を入力して [保存] を選択します。
   パラメーターと条件フィールドの詳細については、「PaCE ポリシーへパラメーターを渡す」と「ポリシーロジック条件フィールド」トピックを参照してください。

次のタスク
テンプレートをアクティブ化する前に、テンプレートをテストするためのポリシーを作成できます。

1. 移動先 方針 > 自分のポリシー.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. 作成したテンプレートで [プレビュー] を選択して、情報が正しいかどうかを確認します。
4. [保存] を選択します。
5. ポリシーの作成に使用するテンプレートを選択し、[作成] を選択します。
6. フィールドに入力し、[保存] を選択します。
7. ポリシーの新しいドラフトを選択し、[テストプレイグラウンド **]** タブを選択してポリシーをテストします。
8. 完了したら、次の場所に戻ります: テンプレート > すべてのテンプレート. テストしたテンプレートを選択し、[アクティブ化] を選択します。

テンプレートを更新しても、そのテンプレートを使用して作成した以前のポリシーには影響しません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PaCE ポリシーバージョンの管理

PaCE ポリシーバージョンには、実際のポリシースクリプトのほか、ポリシーの検証に使用される API 変数と構成パラメーターの定義が含まれています。各ポリシーには多くのバージョンがありますが、それぞれは簡単に管理できます。

新しいポリシーバージョンを作成すること、既存のバージョンを検索してレビューすることができます。そして、ポリシースクリプトを本番環境に展開する前に変更をテストできます。ポリシーバージョンを比較し、ポリシーをコピーして、必要に応じて変更することもできます。

> **注:**
> ポリシーをアクティブ化するには、ポリシーバージョンを作成し、[現行] ステータスになるように公開する必要があります。

PaCE ポリシーバージョンのステータス

PaCE ポリシーバージョンは、[ドラフト]、[現行 (Current)]、[アーカイブ済み]、および [Now-Content] の 4 つのステータスのいずれかになります。ポリシーのバージョンステータスによって、バージョンの番号付けも定義されます。

各ポリシーで一度に 1 つのポリシーバージョンのみを [現行 (Current)] にすることができます。[ドラフト] または [アーカイブ済み] ポリシーバージョンの数に制限はありません。

ポリシーバージョンのステータス

ステータス	説明
ドラフト	バージョンが作成されると、その初期ステータスは [ドラフト] になります。新しいドラフトバージョンは、後で使用するためにドラフトとして保存することも、公開して現行バージョンにすることもできます。ドラフトバージョンは、公開されるまで使用できません。
現行	ドラフトバージョンは [現行 (Current)] として公開できます。つまり、ドラフトバージョンだったものが、ポリシー実行に使用されるデフォルトの公開バージョンになります。 **注:** バージョンの公開時にマッピングが存在する場合は、マッピング入力に必要なすべての入力が提供されたことを確認するための検証が実行されます。マッピング入力を更新する場合は、[マッピング] 画面の入力を更新する必要があります。発信者ユーザーの入力を更新した場合は、PaCE API 呼び出しを更新して、ポリシーが確実に実行されるようにする必要があります。
アーカイブ済み	公開された現行バージョンは、別のバージョンが公開されるとアーカイブされます。アーカイブできるのは現行バージョンのみです。必要に応じて、アーカイブ済みバージョンを再公開することもできます。 **注:** バージョンが公開されると、以前のステータスに関係なく、そのバージョンは現行バージョンになります。
準備完了	[準備完了] ステータスは、アプリケーションコンテンツパックのインストール時に利用可能なオプションのポリシーに割り当てられます。これらのポリシーは変更できません。ポリシーを変更する場合は、コピーを作成してから、必要な変更を加えてください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ポリシーバージョンの番号付け

各バージョンには、バージョン名、バージョン、リビジョン番号の 3 つの識別子があります。これらの識別子は、[バージョン] タブに 3 つの個別の列として表示されます。

識別子	説明
バージョン名	ドラフトバージョンの場合、バージョン名には Draft-V {リビジョン番号} が使用されます。 現行 (公開済み) バージョンまたはアーカイブ済みバージョンの場合、名前には V {バージョン} が使用されます。
バージョン	バージョン番号は、バージョンを公開するときにのみ割り当てられます。番号は、既存のバージョン番号に従って自動的に作成されます。最初の現行 (公開済み) バージョンでは数値は 1.0 で、後続の現行バージョンでは、数値は +1.0 ずつ増加します。たとえば、2.0、3.0、4.0 などです。 アーカイブされた現行バージョンは、元のバージョン番号を保持します。 ドラフトバージョンにはバージョン番号は割り当てられません。
リビジョン番号	リビジョン番号は、作成元のバージョンから導出されます。空の新しいポリシーが作成された場合、初期ドラフトバージョンには 0.1 が割り当てられます。後続の各ドラフトバージョンは、0.2、0.3、0.4 のように割り当てられます。 バージョンが公開済み (現行またはアーカイブ済み) バージョンから作成された場合、バージョン番号は継承されます。たとえば、現行の (公開済み) バージョン 2.0 からドラフトバージョンを作成したとします。ドラフトバージョンには、リビジョン番号 2.1 が割り当てられます。

次の図は、さまざまなステータスとそのバージョン番号付けを示しています。



前の画像に示すように、作成された最初のドラフトポリシーバージョンでは、リビジョン番号として 0.1 が自動的に割り当てられます。後続の各ドラフトは、V0.2、V0.3 のように割り当てられます。ドラフトバージョン 0.2 (これは [リビジョン番号] 列に示される) が公開され、バージョン名が V1.0 の現行バージョンになりました。

この現行バージョンのドラフトバージョンが、リビジョン番号 1.1 で作成されました。そのドラフトが現行バージョンとして公開され、リビジョン番号 1.1 が割り当てられました。以前の現行バージョンはアーカイブされましたが、リビジョン番号 0.2 は保持されます。

新しい PaCE ポリシーバージョンの作成

既存のポリシーに対して、新しいバージョンを作成できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ポリシーを作成すると、ポリシーのドラフトバージョンが自動的に作成されます。このポリシーバージョンには、実際のポリシースクリプトが含まれています。マッピング入力と発信者入力の定義が含まれている場合もあります。

ローコードを使用してポリシーバージョンを最初から作成することも、既存のポリシーバージョンをコピーして新しいバージョンのベースとして使用することもできます。バージョンには、マッピングまたは呼び出し元変数の入力定義を含めることができます。これらのパラメーターは、ポリシーが準拠状態であるかどうかを判断するために、ポリシーのロジックとともに使用されます。

たとえば、旅費ポリシーに対して、複数のポリシーバージョンを作成できます。各バージョンには、さまざまなタイプの経費を制限するなど、異なるマッピング入力を含めることができます。たとえば、あるバージョンでは、朝食の経費制限を 25 ドル、夕食の経費制限を 50 ドルにすることができます。ポリシー (および関連する現在バージョン) が呼び出されるたびに、さまざまな経費がポリシーによって検証され、準拠しているかどうかが確認されます。

PaCE ポリシーのバージョンの作成

既存の PaCE ポリシーのバージョンは、いつでも最初から作成できます。

始める前に

必要なロール：sn_pace.code_editor

このタスクについて

注:
アドミニストレーターは、デフォルトの発信者とマッピング入力を含む事前設定されたポリシーバージョンを持っている場合があります。これらの入力変数自体は編集できない可能性がありますが、必要に応じて新しい入力を追加できます。

手順

1. 移動先 すべて > 方針 > 自分のポリシー.

   注:
   アドミン/他のユーザーが生成したすべてのポリシーを表示するには、 方針 > すべてのポリシー.

2. 新しいバージョンを追加するポリシーのポリシー名をクリックします。
3. 新しいバージョンは、次の 2 つの方法で作成できます。
   - [ポリシービルダー] タブを選択し、[オーバーフローメニュー] アイコン を選択します。
   - [バージョン管理] タブを選択してから、 [新規バージョンを作成] を選択します。
4. [新規バージョンを作成] を選択しま



す。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳



5. [新しい空のポリシー] タイルまたは既存のポリシー テンプレートを選択し、 [作成] を選択します。
   テンプレートは、最もよく使用される順、アルファベット順、ステータス、およびタイプに基づいてフィルタリングできます。デフォルトでは、非アクティブなテンプレートは非表示になっています。
6. [ローコードである] チェックボックスをオフにします。
7. オプション: [ポリシーバージョンの新規作成 (Create New Policy Version)] フォームで、**[** 説明 **]** フィールドに説明を追加します。

   注:
   [説明] フィールドは、このフォームで編集可能な唯一のフィールドです。バージョンとリビジョンの番号付けは自動的に割り当てられ、変更できません。

8. [保存] をクリックします。

次のタスク
ポリシーバージョンが保存され、ポリシーの番号付けに従って番号がバージョンに割り当てられます。以下のことを行うことができます。

- API 変数、構成パラメーター、レコード参照の定義の定義。

  「PaCE ポリシーへパラメーターを渡す」を参照してください。

- ポリシースクリプトの変更。

  「PaCE ポリシースクリプトの編集」を参照してください。

- ポリシーバージョンをテストして、準拠していることを確認します。

  詳細については、「PaCE ポリシーでテストプレイグラウンドを使用する」を参照してください。

- ポリシーを公開します。

  「PaCE ポリシーバージョンの公開」を参照してください。

- バージョンの実行アクティビティを確認します。

  「実行されたポリシーアクティビティのレビュー」を参照してください。

- バージョンを削除します。

  「PaCE ポリシーバージョンの削除」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ローコードを使用した PaCE ポリシーのバージョンの作成

既存の PaCE ポリシーに対し、ローコードを使用してポリシーのバージョンを作成します。

始める前に

必要なロール：sn_pace.code_editor

このタスクについて

ローコード機能を使用すると、準拠か非準拠かを判断するポリシーの条件を定義し、シンプルな UI 要素を使用して、ポリシーを記述できます。ポリシー バージョンの作成時に [ローコード] チェックボックスをオンにすると、**[** ポリシービルダー **]** タブと [テストプレイグラウンド] タブで [ポリシーロジック] ページが自動的にローコードに設定されます。

[コードエディターに切り替える **(Switch to code editor)]** ボタンを選択すると、JavaScript を使用してポリシーを作成するようにポリシー スクリプトを切り替えることができますが、ローコードに戻すことはできません。JavaScript を使用して PaCE ポリシーを記述する方法の詳細については、「PaCE ポリシーを記述およびテストする方法」を参照してください。

> **注:**
> ポリシービルダーは、Google Chrome と Firefoxで最適に機能します。

手順

1. 移動先 方針 > 自分のポリシー.
2. 新しいバージョンを追加するポリシーのポリシー名を選択します。
3. [ポリシーの詳細] ページで、[バージョン] タブを選択します。
4. [新規] を選択します。
   [新規バージョン] ページが表示されます。
5. [新しい空のポリシー] タイルまたは既存のポリシー テンプレートを選択し、 [作成] を選択します。
   テンプレートは、最もよく使用される順、アルファベット順、ステータス、およびタイプに基づいてフィルタリングできます。デフォルトでは、非アクティブなテンプレートは非表示になっています。
6. [説明] フィールドに入力します。

   > **注:**
   > デフォルトでは、このチェックボックスは [ローコード] になっています。

7. [保存] を選択します。

タスクの結果

ポリシーのバージョンは、ポリシーの番号付けに従って割り当てられた番号で保存され、ローコードを使用してその条件を設定できます。

ポリシーロジック条件フィールド

ポリシーロジックは、ポリシーが準拠または非準拠のどちらであるかを判断するために使用される一連の条件です。条件ビルダーを使用して、ポリシーの条件を指定できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ポリシーロジック] ページ



[または] および [**AND**] ボタンを選択して、条件セットに複数のルールを追加します。マイナス 条件を削除します。

[新しい条件セット] ボタンを選択して条件セットを追加でき、ができます。

[If] および **[else if]** ステートメントのフィールド

フィールド	説明
条件の説明	フィールドの説明。
ソース	条件のソースの変数。
演算子	条件のソースをフィルタリングする演算子のリスト。リストは、選択したソースに応じて変わります。
値	テキストに入力する値。データピッカーアイコン を選択し、複数のデータピルを持つ複数のテキスト文字列を連結して、ログの変数を選択します。 **注:** [ソース] が [選択] である場合、データピルピッカーアイコンは非アクティブになります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

else if ステートメントを使用すると、最初の条件が false の場合に新しい条件を指定できます。**else** ステートメントを使用すると、**if** ステートメントに適用されない新しい条件を指定できます。

条件の横にある **[or]** または **[and]** をクリックすると、従属の条件を追加できます。

[then] および **[else]** ステートメントのフィールド

フィールド	説明
ロジックタイプ	ポリシーのロジックタイプを選択します。 • 決定:ポリシーが 準拠 か 非準拠かを判断します。 • ポリシーの実行:ネストされたポリシーの場合、親ポリシーはビルダーで選択された子ポリシーの決定を返します。 **注:** PaCE 意思決定のためのネストポリシーをサポートし、子と孫の最大 2 つのレベルがサポートされます。
ログレベル	ログのレベル。
ログメッセージ	ログメッセージのフィールド。テキストを入力するか、データピッカーアイコン を選択し、複数のデータピルを持つ複数のテキスト文字列を連結して、ログの変数を選択します。
出力タイプ	ログの出力タイプ。プラスアイコン を選択して、複数の出力タイプを追加します。マイナスアイコン を選択すると、出力タイプを削除します。
データ	テキストを入力するデータフィールド。データピッカーアイコン を選択し、複数のデータピルを持つ複数のテキスト文字列を連結して、ログの変数を選択します。

次の画像は、データピルピッカーを使用して、フィールドのデータを連結できることを示しています。



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



データソースのリストは、[データソース] タブに表示されま



す。

数値演算子を使用してフィールドを計算し、これらの変数を使用してポリシーロジックで目的の値を計算できます。

注:
これは数値フィールドのみをサポートします。

計算されるフィールド

演算子	説明
プラス (+)	変数と定数の加算を行います。例：「Var1 + Var2...」
マイナス (-)	変数と定数の減算を行います。例：「Var1 - Var2...」

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

計算されるフィールド (続く)

演算子	説明
乗法記号 (*)	複数の変数と定数の乗算を行います。例：「Var1 * Var2...」
除法記号 (/)	変数と定数の除算を行います。例：「Var1 / Var2...」
括弧 ()	演算子の順序をサポートするには、括弧を使用します。
計算 []	式を評価するには、角括弧を使用します。

演算子は組み合わせて使用できます。例：「Var1 +Var2*Var3 / Var4」

PaCE ポリシーバージョンのコピーの作成

既存のポリシーバージョンのコピーを作成できます。既存のバージョンのすべての設定とマッピングが新しいバージョンにコピーされます。

始める前に

必要なロール：sn_pace.code_editor

このタスクについて

既存のポリシーバージョンから新しいポリシーバージョンを作成すると、元のバージョンの入力定義とポリシースクリプトが新しいバージョンにコピーされます。バージョンには、ポリシーの番号付けに従って番号が割り当てられます。

注:
新しいポリシーバージョンは、最初はドラフトとして作成され、元のポリシーバージョンに基づいたリビジョン番号が付けられます。バージョンの状態と番号付けの詳細については、「PaCE ポリシーバージョンのステータス」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > 方針 > 自分のポリシー.

   注:
   アドミン/他のユーザーが生成したすべてのポリシーを表示するには、 方針 > すべてのポリシー.

2. バージョンを作成するポリシーの名前をクリックします。
3. [ポリシーの詳細] ページで、[バージョン] タブをクリックします。
4. コピーするポリシーバージョンの [バージョン名] リンクをクリックします。
5. [新しいドラフトを作成] をクリックします。
   このポリシーバージョンの新しいコピーが作成されます。
6. 新しいバージョンの説明を入力し、[保存] をクリックします。

PaCE ポリシーバージョンの複製

1 つのポリシーバージョンからポリシーの複製を作成することも、2 つ以上のポリシーバージョンから複数のバージョンを作成することもできます。ロックされたポリシーを使用する場合は、最初に複製バージョンを作成してから、必要に応じてポリシーバージョンを変更する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1 つのポリシーバージョンの複製

1 つのポリシーバージョンからポリシーの複製を作成するには、次の手順に従います。

1. 移動先 すべてのポリシー > 自分のポリシー.

   注:
   アドミン/他のユーザーが生成したすべてのポリシーを表示するには、 方針 > すべてのポリシー.

2. 複製するポリシーの名前を選択します。
3. [ポリシーの詳細] ページで、[バージョン] タブをクリックし、複製するバージョンを選択します。
4. [その他のアクション] アイコンをクリックし、[複製 **(Duplicate)]** を選択します。
5. [バージョンを複製] フォームでオプションを選択します。



   - 新しいポリシーの複製：
     a. このバージョンから複製ポリシーを作成するには、このオプションを選択します。
     b. ポリシー名、カテゴリ、および説明を入力します。
     c. [複製 **(Duplicate)]** をクリックします。

        新しく作成されたポリシーは複製コピーであり、選択したポリシーバージョンと同じパラメーターとマッピングが含まれています。

   - 既存のポリシーの複製：
     a. 既存のポリシーの複製バージョンを作成するには、このオプションを選択します。
     b. [バージョンを複製] フォームで、バージョンを複製するポリシーを選択します。
     c. [複製] をクリックします。

        新しく作成された複製バージョンは、選択したポリシーの [バージョン] ページに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

複数のポリシーバージョンを複製する

1. 移動先 すべてのポリシー > 自分のポリシー.

   > **注:**
   > アドミン/他のユーザーが生成したすべてのポリシーを表示するには、 方針 > すべてのポリシー.

2. 複製するポリシーの名前を選択します。
3. [ポリシーの詳細] ページで、[バージョン] タブをクリックします。
4. 複製するポリシーを選択し、ドロップダウンリストから [バージョンを複製] を選択します。
5. [バージョンを複製] フォームでオプションを選択し、「1 つのポリシーバージョンの複製」に記載されている残りの手順に従います。

PaCE ポリシースクリプトの編集

PaCE ポリシースクリプトを編集して、ポリシーロジックに変更を適用します。

始める前に
必要なロール：sn_pace.code_editor

このタスクについて

> **重要:**
> ポリシースクリプトのテストの詳細については、「PaCE ポリシーでテストプレイグラウンドを使用する」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > 方針 > 自分のポリシー.

   > **注:**
   > アドミン/他のユーザーが生成したすべてのポリシーを表示するには、 方針 > すべてのポリシー.

2. スクリプトを更新するポリシーを選択します。
3. 関連するポリシーの [詳細] フォームで、[バージョン] タブをクリックし、編集するバージョンを選択します。
4. ポリシーバージョンのページで、[ポリシービルダー] タブをクリックします。
   次の画像は、ポリシースクリプトのサンプルを示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



注:
スクリプトは、[ドラフト] ステータスのポリシーバージョンに対するものだけが編集可能です。[現在] または [アーカイブ済み] ステータスのポリシーバージョンの場合、スクリプトは読み取り専用です。

5. 必要に応じて、ポリシースクリプトに変更を適用します。
6. [保存] をクリックします。

PaCE ポリシーバージョンの公開

ポリシーバージョンはいつでも公開できます。ポリシーが公開されると、ポリシーにマッピングされたオブジェクト (テーブルまたはドキュメント ID) に対して、準拠、非準拠、または準拠例外の判断が下されます。

始める前に
必要なロール：sn_pace.code_editor

手順

1. 移動先 すべて > 方針 > 自分のポリシー.

注:
アドミン/他のユーザーが生成したすべてのポリシーを表示するには、 方針 > すべてのポリシー.

2. 公開するバージョンを含むポリシーのポリシー名をクリックします。
3. [詳細] ページで、[ポリシービルダー] タブをクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



通常はドラフトポリシーを公開しますが、アーカイブされたバージョンを再公開することもできます。

4. [公開] をクリックします。
次の画面が表示されます。



5. [このポリシーを有効化] チェックボックスをオンにすると、ポリシーが公開されたときにアクティブ化されます。
6. 表示される確認メッセージで、[公開] をクリックします。

ポリシーバージョンは現在バージョンになり、次回ポリシーが呼び出されるときに使用されます。

> **注:**
> ポリシーにドキュメント ID への既存のマッピングがある場合、新しいバージョンを公開するときに、マッピング入力のすべての必須入力が指定されているかどうか確認が行われます。マッピング入力を変更した場合は、更新する必要があります。発信者入力を変更した場合は、PaCE API 呼び出しを更新して、ポリシーが確実に実行されるようにする必要があります。ポリシーに関連付けられたマッピングがない場合、またはポリシーが非アクティブステータスの場合、マッピング入力は検証されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ドラフト PaCE ポリシーバージョンの編集

ドラフト PaCE ポリシーバージョンはいつでも編集できます。ドラフトバージョンは公開して現在のバージョンにすることができます。異なるアーカイブ済みバージョンから複数の異なるドラフトバージョンを作成することもできます。

始める前に
必要なロール：sn_pace.code_editor

手順

1. 移動先 すべて > 方針 > 自分のポリシー.

   注:
   アドミン/他のユーザーが生成したすべてのポリシーを表示するには、 方針 > すべてのポリシー.

2. 編集するバージョンを含むポリシーのポリシー名をクリックします。
3. [ポリシーの詳細] ページで、[バージョン] タブをクリックします。
4. 編集する [バージョン名] をクリックします。
5. [詳細] タブと [ポリシービルダー] タブで情報と入力を編集します。
6. 次のいずれかの操作を実行します。

現在の、またはアーカイブ済みの PaCE ポリシーバージョンの編集

現在 (公開済み) の、またはアーカイブ済みの PaCE ポリシーバージョンを編集するには、そのバージョンのコピーを作成する必要があります。コピーは必要に応じて更新できます。

始める前に
必要なロール：sn_pace.code_editor

手順

1. 移動先 すべて > 方針 > 自分のポリシー.

   注:
   アドミン/他のユーザーが生成したすべてのポリシーを表示するには、 方針 > すべてのポリシー.

2. 編集するバージョンを含むポリシーのポリシー名をクリックします。
3. [ポリシーの詳細] ページで、[バージョン] タブをクリックします。
4. 編集する [バージョン名] をクリックします。
   現在 (公開済み) の、またはアーカイブ済みのポリシーバージョンは更新できないため、表示されるフィールドは読み取り専用です。
5. [新規バージョンを作成] をクリックします。
   [バージョン] ページで、新しいバージョンの詳細を定義します。詳細については、「ポリシーの新しいバージョンを作成する」セクションを参照してください。また、アーカイブ済みまたは現在 (公開済み) のバージョンから複数のドラフトバージョンを作成し、それらを並行して作業することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PaCE ポリシーのバージョンの比較

PaCE ポリシーの 2 つのバージョンを、ステータスに関係なく比較できます。選択した 2 つのバージョン間の相違点がハイライト表示されるので、すばやく分析できます。

始める前に
必要なロール：sn_pace.code_editor

手順

1. 移動先 すべて > 方針 > 自分のポリシー.

   > **注:**
   > アドミン/他のユーザーが生成したすべてのポリシーを表示するには、 方針 > すべてのポリシー.

2. 比較するバージョンを含むポリシーのポリシー名をクリックします。
3. [ポリシーの詳細] ページで、[バージョン] タブをクリックします。
4. 比較対象の関連する 2 つのバージョンを選択し、[比較] をクリックします。
   [バージョンの比較] タブには、いくつかのコンテナー セクションがあり、2 つのバージョンの違いが強調表示されます。
   - [詳細] コンテナーでは、2 つのバージョンの違いの詳細が強調表示されます。たとえば、ステータス、バージョン名と番号付けの違い、テストまたは標準の実行回数などです。
   - [スクリプト] コンテナーでは、2 つのバージョンのポリシースクリプトの違いが強調表示されます。

     Script

     

   - また、マッピング入力コンテナーでは、2 つのバージョンの違いがリスト表示されます。
5. 比較した 2 つのバージョンの分析に基づいて変更を加えるには、[バージョン] タブに戻り、関連するバージョンを選択して、必要に応じて変更し、テストします。

PaCE ポリシーバージョンの削除

ポリシーバージョンはいつでも削除できます。ただし、削除できるのは公開されたことがないバージョンに限られます。公開されたことがあるバージョンは、監査目的で保存されます。

始める前に
必要なロール：sn_pace.code_editor

このタスクについて

- [ドラフト] ステータスのポリシーバージョンは削除できます。バージョンが削除されると、すべての定義済みの問い合わせユーザー/マッピング入力、またそのバージョンに関連付けられたポリシーメタデータも削除されます。
- 削除できないポリシーバージョンは次のとおりです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- [現在] または [アーカイブ済み] ステータスのポリシーバージョン。
- 標準実行で実行されたポリシーバージョン。

手順

1. 移動先 すべて > 方針 > 自分のポリシー.

   注:
   アドミン/他のユーザーが生成したすべてのポリシーを表示するには、 方針 > すべてのポリシー.

2. 削除するバージョンを含むポリシーのポリシー名をクリックします。
3. [ポリシーの詳細] ページで、[バージョン] タブをクリックします。
4. 関連するバージョンを選択し、**[** 削除] をクリックして **[OK]** で確定します。

PaCE ポリシーへパラメーターを渡す

パラメーターを PaCE ポリシーに渡して、オブジェクト (テーブルとドキュメント ID) の更新を検証できます。これらの変数は、ローコードと JavaScript のどちらで作成する場合でも適用されます。ポリシーバージョンには、API 変数、構成パラメーター、レコード参照の 3 種類のパラメーター入力が含まれます。

API 変数

API 変数 (旧称：発信者入力) は、開発者による呼び出し時に PaCE API に渡されます。API 変数は、ポリシーが呼び出されるたびにポリシーに値を渡すことができる変数です。API を呼び出すときにこの API 変数の値を指定します。指定しない場合、ポリシーは実行されず、判断は下されません。コードエディターでの変数名は `apiVars` です。

PaCE ポリシーごとに、**SnapshotId** と呼ばれる事前定義された API 変数が 1 つだけ存在します。この API 変数は不変であり、変更または削除することはできません。ポリシーに追加の API 変数を定義することはできません。

構成パラメーター

構成パラメーター (旧称：マッピングされた入力) は、ポリシーをオブジェクト (テーブルとドキュメント ID) にマッピングするときに渡すことができます。構成パラメーターを定義すると、ポリシーがマッピングされるたびにポリシーに値を渡すことができるパラメーターが作成されます。必須入力を定義する場合は、ポリシーのマッピング時にこれらの入力の値を指定する必要があります。定義した入力が必須でない場合、ポリシーは実行されず (ステータスは非アクティブに設定され)、判断は下されません。コードエディターでは、変数名は `configParams` です。

たとえば、旅費ポリシーの場合、変数を追加してさまざまなタイプの経費の制限を定義できます。制限は、ポリシーをマッピングするときに指定され、このオブジェクトでポリシーが呼び出されたときに経費の制限を設定します。ある従業員グループの朝食費用の限度額を 25 ドルにし、別の従業員グループの朝食費の限度額を 50 ドルにすることができます。ポリシーが呼び出されるたびに、マッピングで指定された制限に従いポリシーによって経費が検証されます。

レコード参照

レコード参照は、ServiceNow® テーブルからデータを抽出するクエリを定義し、そのデータを使用してポリシーロジックを設定します。この機能を使用すると、ポリシーの定義中に必要になる可能性のある追加データを取得できます。レコード参照のアグリゲート関数を実行するクエリを定義できます。コード エディターでは、変数名は `recordRefs` です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

データコレクター

データコレクター機能は、ServiceNow または外部データソースから入力プロセスデータを収集して出力します。出力は、意思決定を下すためにポリシーロジックで使用できます。データコレクターを作成、編集、更新し、ポリシービルダーでアクティブ化することで、データコレクターを定義し、管理できます。

データコレクターにアクセスするには、JavaScript の `dataCollectors` オブジェクトを使用します。

注:
オートコンプリートにより、使用可能なすべての出力とデータコレクタをリストで表示できます。

ローコードでポリシーを編集している際は、構成されたデータコレクターの出力がドロップダウンメニューに表示されます。

ポリシーのバージョンの新しい変数の作成

ポリシービルダーの [変数の定義] セクションで 、ポリシーのバージョンの API 変数、構成パラメーター、またはレコード参照を作成します。

始める前に

すべてのポリシーに適用される変数を作成する場合は、次の手順に従います。

1. メインページの [変数定義] セクションに移動します。
2. 作成する変数のセクションを選択します。
3. [追加] を選択します。

変数を保存すると、ポリシーのポリシービルダーの [変数定義] セクションに表示されます。

必要なロール：sn_pace.code_editor

手順

1. [ポリシービルダー] タブで、新しい変数を追加するポリシーのバージョンを選択し、[データソース] アイコン を選択します。
2. 変数を作成する変数のタブを選択し、 [追加] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。





作成する変数のタイトルが付いたポップアップウィンドウが表示されます。

3. 必要に応じて、フォームのフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[新しい変数の作成 **(Create a new variable)]** フォーム

フィールド	説明
ラベル	変数のラベル名。
名前	変数の名前。
タイプ	入力タイプのドロップダウンリスト： ○ 基本日付/時刻 ○ 基本時刻 ○ 選択肢 ○ データ配列 ○ データオブジェクト ○ 10 進数 ○ 電子メール ○ 整数 ○ IP アドレス ○ JSON ○ その他の日付 ○ 参照 ○ 文字列 ○ Sys ID (GUID) ○ True/False 選択した入力に応じて、いくつかの入力のための異なるフィールドが [詳細オプション] で提供されます。詳細は、「データタイプの説明」を参照してください。 **注:** このリストには、最も一般的に使用されるデータ型のみが表示されています。
必須	この変数を必須にするオプション。 変数が必須の場合は、ポリシーをマッピングするときに値を指定する必要があります。指定されていない場合、ポリシーを実行できません。
説明	変数の説明。 **注:** 構成パラメーター変数の説明を追加すると、[パラメーターのテスト] タブのツールヒントアイコン ⓘ の下に表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
デフォルト値	変数のデフォルト値です。 **注:** レコード参照を作成する場合は、[テーブル] フィールドで参照を選択します。このフィールドで依存対象の参照ドキュメントを選択できます。
関数 (オプション)	条件をアグリゲートする関数。選択肢は次のとおりです。 ○ 平均：条件の平均値。 ○ カウント：null 以外の値の数。 ○ 最大：最大値。 ○ 最小：最小値。 ○ 標準偏差：入力の標準偏差。 ○ 合計：すべての値の合計。 **注:** このフィールドは、修飾子条件フィールドとともに [レコード参照] 変数フォームにのみ表示されます。
一致基準	レコード参照の一致基準。選択肢は次のとおりです。 ○ 最初の一致を選択 ○ 複数でエラー レコード参照を作成すると、複数の回答がクエリされます。一致基準を使用すると、最初の一致を選択して他の一致を除外したり、複数の回答がある場合にエラーを返したりするようにできます。 **注:** このフィールドは、修飾子条件フィールドとともに [レコード参照] 変数フォームにのみ表示されます。条件フィールドの詳細については、「ポリシーロジック条件フィールド」を参照してください。

4. [保存] を選択します。

タスクの結果

必要に応じて、変数をポリシービルダーに追加できます。また、変数を選択して [削除] ボタンを選択すると、変数を削除できます。

データタイプの説明

以下は、変数を作成するための最も一般的なデータ型のリストです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データタイプ

データタイプ	説明
基本日付/時刻	日時。カレンダーウィジェットを使用して選択できます。
基本時刻	具体的な時間。
選択肢	ドロップダウンメニューで選択するために表示される、選択肢のアレイを返すスクリプト。[複数選択] チェックボックスをオンにすると、ドロップダウンから複数のオプションを選択できます。オフの場合、選択できるオプションは 1 つだけです。
データアレイ	文字列として表されるデータアレイ構造。
データオブジェクト	[データオブジェクト] 入力では、プラスアイコン + を選択して、データオブジェクトに新しいプロパティを追加できます。または、マイナスアイコン − を選択して、プロパティを削除できます。 さらに、JSON 形式プロパティの構造がわからない場合には、星形アイコン ☆ を選択して、名前を検索できます。JSON パスと一致基準フィールドが表示され、JSON 構造内のキーを検索できます。
10 進数	小数点以下 2 桁までを指定できる数値 。
電子メール	文字列として表されるメール。
整数	小数点以下の桁がない数字。
IP アドレス	IPv4 および IPv6 アドレスを格納する変数文字フィールド。
JSON	文字列として表される JavaScript オブジェクトの表記。
その他の日付	日付。カレンダーウィジェットを使用して選択できます。
参照	別のテーブルのレコードを表示するクエリーです。データタイプには、設定できる一致基準フィールドと修飾子条件が含まれています。
文字列	255 文字以下の場合、文字列フィールドは 1 行テキストフィールドになります。
Sys ID (GUID)	各レコードの一意の識別子を含むフィールド。
True/False	1 桁の整数として表示されるブール型フィールド。

ポリシーバージョンのデータコレクターの作成

ポリシービルダーの [変数の定義] セクションで、ポリシーバージョンのデータコレクターを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：sn_pace.code_editor

手順

1. 移動先 すべて > 変数定義 > データコレクター.
2. **[New** (新規)] を選択しま



す。

3. 必要に応じて、フォームのフィールドに入力します。

新規データコレクターの作成

フィールド	説明
名前	データコレクターの名前。
カテゴリ	データコレクターのカテゴリ。詳細については、「PaCE でのカテゴリの管理」を参照してください。
説明	データコレクターのその他の詳細。
作成日時	データコレクターが作成された日時。
作成者	データコレクターを作成したユーザーの名前。
更新日時	データコレクターが更新された日時。
更新者	データコレクターを更新したユーザーの名前。

4. [保存] をクリックします。

次のタスク

- データコレクターのアクティブ化と構築
- ポリシーバージョンのデータコレクターのテスト
- ポリシーバージョンへのデータコレクターの追加

データコレクターの構造

このセクションでは、PaCE データコレクターの構造について説明します。

データコレクターを作成するときには、Javascript コードに入力と出力を追加できます。[データソース] タブで、[追加] を選択して、データコレクターに追加する入力と出力を作成します。次の画像は、[入力] または [出力] タブで [追加] を選択したときに表示されるポップアップウィンドウを示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。





次の画像は、サンプルのデータコレクターを示しています。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データコレクタースクリプトをデバッグするには、[デバッガースクリプト] アイコン [ ] を選択します。詳細については、「Script Debugger API」を参照してください。

次の表に、データコレクターの関数パラメーターと、それらをスクリプトで使用する方法を示します。

変数名	説明
入力	入力は、ポリシーで使用される正しいデータを収集するためのパラメーターとして使用されます。
出力	このパラメーターは、データコレクターの出力を渡すために使用されます。出力は、ポリシーロジックで使用できる出力変数を指定するために使用されます。

入力と出力でサポートされているデータタイプのリストについては、「データタイプの説明」トピックを参照してください。

データコレクターのアクティブ化と構築

ポリシーに追加するデータコレクターをアクティブ化して構築します。

始める前に

必要なロール：sn_pace.code_editor

手順

1. [バージョン] タブを選択し、データコレクターのドラフト名を選択します。
2. [ビルド] タブを選択します。
3. [データソース] セクションで、定義する変数のタブを選択します。
   a. [追加] をクリックします。



   b. [新しい入力を追加] フォームで、フィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

新しい入力の追加

フィールド	説明
ラベル	(オプション) 入力または出力のラベル。
名前	入力または出力の名前を入力します。
タイプ	入力または出力のタイプを選択します。
必須	入力が必須の場合は、このチェックボックスをオンにします。
説明	入力または出力の説明。
デフォルト値	デフォルト値を指定します。

注:
入力は、ポリシーで使用される正しいデータを収集するためのパラメーターとして使用されます。出力は、ポリシーロジックで使用できる出力変数を指定するために使用されます。

c. [保存] をクリックします。

d. 必要に応じて、手順を繰り返して [入力] と [出力] を作成します。

4. 必要に応じて、[入力] または [出力] に値を入力し、データコレクタースクリプトにコードを記述します。

5. オプション: スクリプト `throw new PaCEExecutionError` を入力して、データコレクターに例外エラーを追加します。
データコレクター例外を設定してポリシーを実行すると、[実行エラー] セクションの [出力] タブにエラー メッセージが表示されます。

6. [保存] をクリックします。

7. 終了したら、[公開] を選択します。

8. [ドラフトを公開] ウィンドウで、[このデータコレクターをアクティブ化 **(Activate this data collector)]** チェックボックスをオンにし、[公開] を選択します。

注:
データコレクターがアクティブになっている場合、入力または出力を変更することはできません。

ポリシーバージョンのデータコレクターのテスト

ポリシーバージョンのデータコレクターは、テストプレイグラウンドでテストできます。

始める前に

ポリシーにデータコレクターが作成されていることを確認してください。詳細については、「ポリシーバージョンのデータコレクターの作成」を参照してください。

必要なロール：sn_pace.code_editor

手順

1. 移動先 すべて > 変数定義 > データコレクター.

2. テストするデータコレクターを選択します。

3. [バージョン] タブを選択し、データコレクター名を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

4. [ビルド] タブを選択します。
5. コンテキストサイドバーで、テストプレイグラウンドのアイコン を選択します。



6. データコレクターにテストする入力のパラメーターを追加し、[テストの実行]を選択します。
結果が [出力] タブに表示されます。
7. [ドラフトを公開] ウィンドウで、[このデータコレクターをアクティブ化 **(Activate this data collector)]** チェックボックスをオンにし、[公開] を選択します。

ポリシーバージョンへのデータコレクターの追加

アクティブ化されたデータコレクターをテストした後、ポリシービルダーでポリシーに追加します。

始める前に
必要なロール：sn_pace.code_editor

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. [ポリシービルダー] タブで、新しいデータコレクターを追加するポリシーのバージョンを選択し、[データソース] アイコン を選択します。
2. システム内で使用可能なデータコレクターのリストからデータコレクターを選択し、[次へ] をクリックしま



す。
3. [データコレクターを追加] ページの [詳細] タブで、データコレクターにラベルと変数名を付けます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
同じデータコレクターを複数回使用する場合は、異なる変数名にする必要がありま



す。

4. データコレクターの構成を完了するための入力を、[入力] タブに設定します。

注:
入力は、ユーザーが指定することも、データピッカーアイコンから選択することもできます。

5. [保存] をクリックします。
データコレクターを追加して構成したら、ローコードのデータピッカーを使用して、スクリプトエディターでデータコレクターにアクセスできます。加えて、データコレクターを選択して [削除] ボタンを選択すると、データコレクターを削除できます。

ネストされたポリシーをポリシーに追加する

既存のポリシーをポリシーの条件に追加して、ポリシーの実行と条件の実行順序を定義します。

始める前に

注:
ポリシーを別のポリシーに追加する前に、ポリシーを作成する必要があります。詳細については、「PaCE ポリシーの作成」を参照してください。

異なる名前とパラメーターを使用して、ポリシーを複数回追加できます。ポリシーを構成してドキュメントにマッピングする必要があり、API 変数と構成パラメーターが必要になり、構成するためにマッピングされる場合があります。変数の追加方法の詳細については、「 ポリシーのバージョンの新しい変数の作成」を参照してください。

必要なロール：sn_pace.code_editor

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 方針 > 自分のポリシー.
2. ポリシーをネストするポリシーを選択します。
3. [データソース] セクションで、[ポリシー] タブを選択します。
4. **[Add** (追加)] を選択します。
5. [ポリシーの追加] ウィンドウで、データ ソースとして追加するポリシーを検索して選択し、[次へ] を選択します。
6. [詳細] タブで、[ラベル] フィールドと [変数名] フィールド、およびポリシーに必要なその他の構成情報を入力します。
7. [入力の構成 (Configure Inputs)] タブの [ドキュメント] セクションで、ポリシーの統合に依存するドキュメントタイプの値を選択します。



8. このタスクの最初に作成した [API 変数] セクションと [構成パラメーター] セクションで渡す変数を選択します。

> **注:**
> 必要に応じて、フィールドに値を指定できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

9. **[Save** (保存)] を選択します。



タスクの結果
これで、ポリシーが [ポリシー] タブに表示され、ポリシービルダーの [条件] セクションまたは [Then] セクションに追加できるようになります。ビルダーでポリシーを追加する方法の詳細については、「 ポリシーロジック条件フィールド」を参照してください。

PaCE ポリシーでテストプレイグラウンドを使用する

テストプレイグラウンドを使用すると、本番環境でテストや評価を行う必要なく、 PaCE ポリシーの更新をいつでもテストできます。

API 変数、構成パラメーター、およびレコード参照を更新し、ポリシースクリプトを変更できます。変更が完了したら、テストプレイグラウンドで更新を評価し、実行出力を確認して、ポリシーが準拠していることを確認します。テストプレイグラウンドを使用して、ポリシー管理を微調整します。ポリシーの更新を即座に行い、テスト環境でリアルタイムにテストできます。さらに、テストプレイグラウンドを使用して、次の操作を行えます。

- 実行パラメーターの設定
- 変数の設定と変更
- ポリシースクリプトとポリシーロジックの編集
- 以前の評価実行で評価された変数の使用
- 実行出力とコンプライアンスの決定 (準拠または非準拠) の確認
- 実行ログの確認

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PaCE ポリシーバージョンへの更新のテスト

テストプレイグラウンドを使用して、PaCE ポリシースクリプトへの更新をテストします。ポリシースクリプトへの変更をリアルタイムで評価でき、適用された変更によってポリシーが準拠するか非準拠かを判断できます。

始める前に

必要なロール：sn_pace.admin

このタスクについて

テストプレイグラウンドを使用すると、ポリシースクリプトに変更を適用し、それらの変更の影響をリアルタイムで確認できます。変更が評価されたら、スクリプトを保存して、次にポリシーが呼び出されたときに変更が実装されるようにします。

手順

1. [ポリシービルダー] タブで、右側のメニューのテストプレイグラウンドのアイコン を選択します。
2. [パラメーターのテスト] タブで、必要に応じてフォームに入力します。

テストオプションのフィールド

フィールド	説明
ドキュメント	ポリシーバージョンをテストするドキュメント。 **注:** このフィールドは、PaCE が使用しているアプリケーションに応じて変わります。
ログレベル	ログのレベル。
タイムアウト	テストの実行しきい値を決定するためのタイムアウト。
実行ログ	ポリシーバージョンの実行タグ。
詳細	テストを詳細形式で表示するオプション。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



3. **[API** パラメーター] タブと [構成パラメーター] タブで、ポリシーバージョンでテストする変数を選択します。
4. ポリシースクリプトの変更が完了したら、[テストを実行] をクリックします。
   スクリプトに加えた変更に基づいて、ポリシーの準拠または非準拠に関する決定が下されます。[パラメーターのテスト] セクションには、[準拠] または [非準拠] のいずれかが表示されます。警告や失敗に関する追加出力、評価にかかった時間も表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
準拠例外に関するする決定は、カスタム決定では機能しません。



自動翻訳

実行の出力と決定の確認

PaCE ポリシースクリプトに加えられた変更を評価した後、実行出力と到達したコンプライアンスの決定を確認できます。ポリシースクリプトの変更を評価した後すぐに、この出力を確認できます。

始める前に
必要なロール:sn_pace.execution_reader

手順

1. [ポリシービルダー] タブで、評価するポリシーバージョンをクリックします。
2. テストプレイグラウンドアイコン を選択します。
3. 要件に従ってポリシースクリプトを変更した後、[テストを実行] をクリックします
   [出力] タブが自動的に表示され、出力と到達した決定が表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



4. [出力] タブで実行出力を確認します。

[出力] タブのセクション	説明
コンプライアンスの決定	決定には、次のものがあります。 ○ 準拠：ポリシースクリプトに適用した変更は、ポリシーロジックに準拠しています。スクリプトを保存 をクリックすると、変更が保存され、次回ポリシーが呼び出されたときに変更が実装されます。 ○ 非準拠：ポリシースクリプトに適用した変更は、ポリシーロジックに準拠していません。 ○ 準拠例外 **(Compliant-exception)**：この場合、ポリシー例外が承認されると、準拠していないポリシーが準拠例外ステータスに設定されます。 ○ カスタム決定の名前 **(Name of a custom decision)**：この場合、準拠または非準拠以外の決定に対して、アドミンによって決定が事前定義されます。 **注:** PaCE と統合するアプリケーションのタイプによっては、複数のカスタム決定が存在する場合があります。
警告/失敗	実行中に生成された警告または失敗の数をリスト表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[出力] タブのセクション	説明
評価時間	評価にかかった時間をミリ秒単位で表示します。
実行出力	実行されたアクションの JSON 形式の出力。この出力は、他のアプリケーションやサービスと統合して、必要な形式で表示できます。
カスタム	カスタム決定のカスタム出力を表示します。 **注:** このタブは、カスタム決定をテストしている場合にのみ表示されます。

必要に応じて、ポリシースクリプトを変更し、評価中に発生した問題があれば解決します。さらに分析するために、ポリシー実行ログを確認することもできます。

実行ログの確認

PaCE ポリシースクリプトに加えられた変更を評価した後に、生成された実行ログを確認できます。

始める前に

必要なロール:sn_pace.execution_reader

手順

1. [ポリシービルダー] タブで、確認/評価するポリシーバージョンをクリックします。
2. テストプレイグラウンドアイコン を選択します。
3. [ログ] タブをクリックして、生成された実行ログを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



表示されるログには、評価中に生成されたすべての実行データが含まれます。ログのフィルタリングを行うには、フィルターアイコン を選択します。。

ポリシーの実行

ポリシーを実行して、ポリシーが準拠か非準拠かを判断します。実行は、ポリシー評価プロセスの一部として行うことも、オブジェクト (テーブルまたはドキュメント ID) にマッピングしたときにリアルタイムで行うこともできます。

ポリシーバージョンを公開する前に、バージョンのテスト評価を実行すれば、準拠 、非準拠、準拠例外、またはその他のいずれであるかを判断できます。ポリシーの評価により、本番環境に移行する前に、ポリシーバージョンを繰り返しテストし、必要な変更を適用できます。ポリシーバージョンのテストの詳細については、「PaCE ポリシーでテストプレイグラウンドを使用する」を参照してください。

バージョンを本番環境に移行する準備ができたら、すべてのポリシーマッピングが適切に配置され、検証されていることを確認します。関連するオブジェクトによってポリシーが呼び出されると、その実行出力が格納されレビューすることができます。詳細については、「実行されたポリシーアクティビティのレビュー」を参照してください。

実行されたポリシーアクティビティのレビュー

どのポリシーでも、実行アクティビティをいつでも確認できます。記録される実行アクティビティには、実行にかかった時間、コンプライアンスについての判断、実行タイプ、実行の結果が含まれます。

始める前に
必要なロール:sn_pace.execution_reader

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > 方針 > 自分のポリシー.

   注:
   アドミン/他のユーザーが生成したすべてのポリシーを表示するには、 方針 > すべてのポリシー.

2. [実行] をクリックして、選択したポリシーの実行アクティビティを表示します。



3. 次の列の実行情報を確認します。

列	説明
番号	自動的に生成された実行番号。リンクをクリックすると、次の実行情報を確認できます。 ○ 実行で使用された発信者入力とマッピング入力 ○ 実行時に生成された JSON 出力 ○ 実行ログ ○ 実行で使用されたポリシースクリプト
バージョン	実行で使用されたポリシーバージョン。リンクをクリックするとバージョンの詳細を確認できます。
タイプ	実行された実行のタイプ： ○ テスト ○ 標準
開始時間	実行が開始された日時。
処理時間 (ミリ秒)	実行処理にかかった時間。ミリ秒単位。
決定	実行時に下された決定： ○ 準拠 ○ 非準拠

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

列	説明
	○ 準拠例外 (Compliant-exception) ○ その他
状況	実行のステータス。
CDM アプリケーション	関連するアプリケーションサービスの名前。リンクをクリックすると、アプリケーションの詳細を確認および更新できます。
名前	オブジェクトの名前。リンクをクリックすると、オブジェクトの詳細を確認および更新できます。

PaCE ポリシーのカテゴリとタグの管理

カテゴリとタグを使用して、PaCE ポリシーをより効率的に管理し、グループ化します。ポリシーアドミニストレーターは、いくつでもカテゴリとタグを作成し、編集できます。

カテゴリとタグを管理するには、sn_pace.admin ロールが必要です。

ポリシーのカテゴリとその使用方法

ポリシーのカテゴリを使用すると、ポリシーを関連するグループまたはセクションに分類できます。

カテゴリはいくつでも作成できますが、一度にポリシーに割り当てることができるカテゴリは 1 つだけです。カテゴリには、製品または、PCI、HIPAA、FedRAMP などの業界固有の用語を含めることができます。PCI または HIPAA 固有の更新プログラムをポリシーに適用する必要がある場合は、関連するカテゴリを選択し、そのカテゴリの下のポリシーを特定して更新します。

カテゴリを使用してポリシーを作成または更新する場合は、カテゴリを事前に定義しておく必要があります。

ポリシータグとその使用方法

ポリシータグを使用すると、関連する参照タグを使用してポリシーを定義できます。これらのタグは要件に応じて定義できるため、ポリシー管理の柔軟性が向上します。たとえば、ユーザーのグループが一部のポリシーにアクセスできる場合は、それらのポリシーに対してのみ意味のあるタグまたはタグのセットを作成できます。

ポリシーには任意の数のタグを追加できます。また、タグを表示できるユーザーを設定することもできます。ポリシーを表示または編集するときに、その場でタグを追加することもできます。

タグは特に、コラボレーション作業で役立ち、ポリシーのライフサイクル全体の管理を容易にします。

PaCE でのカテゴリの管理

[カテゴリ] オプションを使用すると、PaCE ポリシーをより効率的にグループ化できます。ポリシーアドミニストレーターは、いくつでもカテゴリを作成し、編集できます。

カテゴリは、ポリシーを関連するセクションにまとめてグループ化する場合に特に便利です。必要に応じてカテゴリを作成したり編集したりできますが、一度にポリシーにアサインできるカテゴリは 1 つのみです。

また、ポリシーを作成する際には、ポリシーにアサインできるようにカテゴリを事前定義しておく必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カテゴリの作成

ポリシーの作成時または更新時にポリシーに割り当てる PaCE ポリシーカテゴリを作成します。カテゴリにより、ポリシーの分類や管理がより効率的になります。

始める前に
必要なロール:sn_pace.policy_editor

手順

1. 移動先 カテゴリ > すべてのカテゴリ.



2. [新規] をクリックします。
3. [新しいカテゴリの作成 (Create New Category)] フォームで、カテゴリの名前と説明を定義します。
4. [保存] をクリックします。
   新しいカテゴリが [すべてのカテゴリ] フォームに追加されます。

カテゴリの編集

必要に応じて、PaCE ポリシーのカテゴリを更新します。アクティブなポリシーのカテゴリを更新することもできます。

始める前に
必要なロール:sn_pace.policy_editor

手順

1. 移動先 カテゴリ > すべてのカテゴリ.

2. 編集するカテゴリの名前をクリックします。
3. 選択したカテゴリの [詳細] フォームで、必要に応じてカテゴリの [名前] フィールドと [説明] フィールドを編集します。
   カテゴリ名を更新すると、そのステータスに関係なく、そのカテゴリに割り当てられたすべてのポリシーに更新が適用されます。
4. [保存] をクリックします。
   [すべてのカテゴリ] フォームで、編集したカテゴリが更新されます。

> **注:**
> カテゴリがアクティブなポリシーに割り当てられていない限り、カテゴリを削除することもできます。カテゴリを削除するには、選択したカテゴリの [詳細] フォームで [削除] をクリックします。

カテゴリに関連付けられた **PaCE** ポリシーの表示

特定のカテゴリに割り当てられた PaCE ポリシーを表示できます。作成されたすべてのカテゴリは、関連するポリシーとともに、[すべてのカテゴリ] テーブルで表示できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール:sn_pace.execution_reader

手順

1. 移動先 カテゴリ > すべてのカテゴリ.
2. [すべてのカテゴリ] テーブルで、関連するカテゴリ名をクリックします。
3. 表示された詳細フォームで、[ポリシー] タブをクリックします。
   選択したカテゴリに関連付けられているポリシーが表示されます。



4. ポリシー名をクリックすると、ポリシーとその設定が表示されます。

PaCE でのタグの管理

タグを使用すると、PaCE ポリシーをより効率的に管理できます。ポリシーアドミニストレーターは、多数のタグを作成し、編集できます。

ポリシータグを使用すると、任意の数の参照タグをポリシーに追加できます。タグはコラボレーション作業で特に役立ち、簡単に表示し、編集できます。また、任意の数のタグに基づいてポリシーをグループ化するためにも使用できます。

PaCE ポリシーにタグを追加する

現在アクティブなポリシーを含む、任意の PaCE ポリシーに、即時にポリシータグを追加または作成します。タグを使用すると、ポリシーをより効率的に管理できます。

始める前に
必要なロール：sn_pace.admin

手順

1. 移動先 方針 > 自分のポリシー.

   注:
   アドミン/他のユーザーが生成したすべてのポリシーを表示するには、 方針 > すべてのポリシー.

2. タグを追加するポリシーのポリシー名をクリックします。
3. ポリシーの [詳細] タブで、タグのアイコンをクリックします。

   注:
   カテゴリとは異なり、ポリシーに追加する前にタグを事前に定義する必要はありません。

4. [タグの追加] フィールドに、必要なタグを入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



5. **Enter** キーを押して、タグを追加します。
   タグが [タグ] ダイアログに追加されます。

   注:
   デフォルトでは、追加されたタグは自分だけに表示されます。タグを表示できるユーザーを変更するには、タグを編集します。

6. 追加のタグがある場合は、必要に応じてこの手順を繰り返します。

   注:
   - タグでは大文字と小文字が区別されないため、大文字と小文字の区別を使用してタグを作成することはできません。
   - タグは、[タグ] ダイアログで追加されると自動的にポリシーに割り当てられます。割り当てられたタグを保存するためにポリシーを保存する必要はありません。

PaCE ポリシータグの編集

必要に応じて、PaCE ポリシーのタグを編集または削除します。タグを編集するときに、タグを表示できるユーザーを定義することもできます。

始める前に

必要なロール：sn_pace.admin

手順

1. 移動先 方針 > 自分のポリシー.

   注:
   アドミン/他のユーザーが生成したすべてのポリシーを表示するには、 方針 > すべてのポリシー.

2. タグを編集または削除するポリシーのポリシー名をクリックします。
3. ポリシーの [詳細] タブで、タグのアイコンをクリックします。
4. タグを編集するには、次の手順に従います。
   a. タグをクリックします。
   b. [タグの編集] ダイアログで、タグ名を編集します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

c. [表示可能] リストで、[自分]、[グループとユーザー]、または [全員] から選択します。デフォルトでは、最初にタグを作成するときに [自分] が選択されます。



注:
[グループとユーザー] を選択すると、タグを表示できる ServiceNow AI Platform グループとユーザーを選択するように求められます。



d. [保存] をクリックします。

5. タグを削除するには、タグ自体の [x] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タグがポリシーから削除されます。

タグに関連付けられた PaCE ポリシーの表示

特定のタグに割り当てられている PaCE ポリシーを表示できます。すべてのタグとそれに関連するポリシーは、[すべてのタグ] テーブルで表示できます。

始める前に
必要なロール：sn_pace.admin

手順

1. 移動先 タグ > すべてのタグ.
2. [すべてのタグ] テーブルで、関連するタグの名前をクリックします。

3. 表示された詳細フォームで、[ポリシー] タブをクリックします。
   選択したタグに関連付けられているポリシーが表示されます。



4. ポリシー名をクリックすると、ポリシーとその設定が表示されます。

カスタム PaCE ポリシーを作成してテストする方法

この項では、PaCE ポリシーの記述とテストの方法に関するガイドラインを示します。

PaCE ポリシーは JavaScript を使用して記述し、ポリシーレコードはインスタンスアプリケーションスコープ内で作成できます。 PaCE ポリシーは作成されたスコープ内で実行でき、このスコープで利用可能なすべての機能をポリシーで使用できます。

ポリシーが呼び出されると、デフォルトのパラメーターセットが渡されます。これらのパラメーターは必要に応じてポリシーロジックで使用できます。ポリシーが準拠、非準拠、または準拠例外のいずれであるかを示す決定と追加情報は、決定オブジェクトを使用して返されます。

PaCE ポリシースクリプトの構造

このセクションでは、PaCE ポリシースクリプトの構造について説明します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ポリシーが実行されると、一連のパラメーターが渡されます。ポリシー開発者は、このポリシースクリプトでこれらのパラメーターに基いて、準拠、非準拠、または準拠例外のいずれであるかを判断し、この決定を呼び出しサービスに返すことができます。次の画像は、サンプルのスクリプトを示しています。

サンプルポリシースクリプト

```
/**
  @param logger: ExecutionLogger.
  @param currentRecord: GlideRecord('sn_pace_policy_version').
  @param documentRecord: GlideRecord(documentTable), where documentTable is runtime value provided as a part of invocation.
  @param apiVars: Object, passed as a invocation input.
  @param configParams: Object, retrieved from application for the current run.
  @param recordRefs: Object, retrieved from application for the current run that are evaluated based on other parameters.
  @param dataCollectors: Object, stores data collectors of this policy version and has access to the corresponding outputs. A Data collector is a scripted function which takes inputs and gives outputs.
  @param childrenOutputs: Array, stores outputs of children executions for the policy, where if present the first output is always a result of data collector, followed by outputs from other children policies.
  @param output: Object - { decision: 'compliant/non_compliant', results: [], failures: [], warnings: [] } is exposed, where output of the script is stored.
*/
(function(logger, currentRecord, documentRecord, apiVars, configParams, recordRefs, dataCollectors, childrenOutputs, output) {
    var snapshotId = apiVars.snapshotId;
    var dbPort = configParams.dbPort;
    // var cdmQ = new sn_cmdb_ci_class.CdmQuery().version ("latest").snapshotId(snapshotId).query();
    var cdmQ = new sn_cdm. CdmQuery().version ("latest").followIncludes (true).decryptPassword(true).substituteVariable(true).useCache(true).snapshotId(snapshotId).query();
    while (node = cdmQ.next()) {
      if (node.getValue('name') === "dbPort") {
        if (!gs.nil(cdmQ.getValue('value')) && Number (node.getValue('value')>= 30000)) {
            logger.info("dbPort is: " + node.getValue('value'));
            output.failures.push('The DB Port is not in range');
        }
      }
    }
    output.decision = output. failures.length? "non_compliant": "compliant";
    return output;
})(logger, currentRecord, documentRecord, apiVars, configParams, recordRefs, dataCollectors, childrenOutputs, output);
```

スクリプトをデバッグするには、デバッガスクリプトアイコン デ を選択します。詳細については、「Script Debugger API」を参照してください。

次の表に、ポリシーの関数パラメーターと、それらをポリシースクリプトで使用する方法を示します。

変数名	説明
logger	Logger は、ポリシーコーダーがメッセージをログに記録するために使用できるオブジェクトです。ログメッセージは sn_pace_execution_log テーブルに保存されます。これらのログメッセージは、デバッグ、追跡、または監視の目的で確認できます。ログメッセージは、次のいずれかのレベルで記録できます。 • 1：info (情報) • 2：debug (デバッグ) • 3：warning (警告) • 4：error (エラー) API を介してポリシーを呼び出すときに、目的のログレベルを指定できます。例では、次のような形式で使用します。 logger.info("** snapshotId is: "+snapshotId);
current Record	currentRecord は、ポリシーの使用時に実行されるポリシーの現在バージョンを示すオブジェクトです。currentRecord の詳細を表示するには、ポリシーのホームページの [バージョン] タブに移動し、バージョンステータスが [現在] に設定されているポリシーを特定します。 下の画像では、ポリシーの現在アクティブなバージョンが強調表示されていることがわかります。次の詳細が表示されます。 • バージョン番号 • 最終更新日 • バージョンを更新したユーザーの名前

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

変数名	説明

	• 呼び出し元アプリケーションによって実行された回数
	• テスト環境で実行された回数
	
	ポリシースクリプトは、ポリシーに渡された currentRecord オブジェクトとの対話により、ポリシーの実行中にこのデータにアクセスできます。
	
	次の例は、ポリシー開発者がポリシーバージョンレコードのプロパティにアクセスする方法を示しています。
	`(function(logger, currentRecord, documentRecord, apiVars, configParams, recordRefs, dataCollectors, childrenOutputs, output) {`
	`  //retrieve the input values`
	`  logger.info(currentRecord.getValue('name'));`
	`})(logger, currentRecord, documentRecord, apiVars, configParams, recordRefs, dataCollectors, childrenOutputs, output);`

documentRecord	documentRecord は、検証対象の関連オブジェクト (テーブルと documentID) にポリシーをマップするために使用されます。documentRecord は、table_name と sysID の組み合わせです。ポリシーロジックは、オブジェクトのプロパティに基づいて、検証対象のオブジェクトの管理と操作を行い、正しい決定を下すために使用されます。
	
	例えば、DevOps コンフィグ 環境では、ポリシーを展開可能項目にマッピングできます。API を呼び出すと、ドキュメント (展開可能項目) テーブルと展開可能項目の Sys ID に対してクエリが開始されます。
	`{`
	`  "table": "sn_cdm_deployable",`
	`  "sysId": "d1be8f5e87d80110eec7dbdd3fbb357d"`
	`}`
	
	次の例は、ポリシースクリプトで documentRecord を使用する方法を示しています。
	`(function(logger, currentRecord, documentRecord, apiVars, configParams, recordRefs, dataCollectors, childrenOutputs, output)`
	`{`
	`//assuming that associated document has state field`
	`  var documentState = documentRecord.getValue("state");`
	`if (documentState == "new")`
	`  …`
	`else`
	`  …`
	`}`
	`)(logger, currentRecord, documentRecord, apiVars, configParams, recordRefs, dataCollectors, childrenOutputs, output);`

apiVar	apiVars は、PaCE API が呼び出されたときに渡されます。これには、ポリシーバージョンで定義されているすべての API 変数が含まれます。詳細については、「発信者入力の定義」のセクションを参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

変数名	説明
	サンプルポリシースクリプト は、ポリシーを使用して DevOps 環境で構成データを検証する方法を示しています。サンプルスクリプトでは、apiVars 変数は次のように定義されています。 `var snapshotId = apiVars.snapshotId;` ここで、指定された snapshotId は、指定された基準に基づいて検証される DevOps コンフィグ展開可能項目の対応する snapshotId にマップされます。 ポリシー開発者は、ポリシースクリプトでロジックを定義して、API が呼び出されたときに渡される apiVars 値を使用して決定を下すことができます。たとえば、渡された SnapshotID は、documentRecord オブジェクトで渡された展開可能項目の特定の snapshotID に関連するキー値を識別するために使用されます。
configParams	構成パラメーターは、ポリシーのマッピング時に渡される変数で、特定のバージョンのポリシーに対して定義されたすべての 構成パラメーター変数が含まれます。 configParams 変数は、サンプルポリシースクリプト では以下のように定義されています。 `var dbPort = configParams.dbPort;` ポリシー開発者は、ポリシースクリプトでロジックを定義し、マッピング時に渡された値を使用して決定を下すことができます。たとえば、dbPort 番号は 30000 未満である必要がありますが、それ以外の場合、ポリシーは非準拠と見なされます。
recordRefs	レコード参照は、ServiceNow® テーブルからデータを抽出するクエリを定義し、そのデータを使用してポリシーロジックを設定します。オートコンプリート機能があり、Javascript エディターでレコード参照を選択する際に使用できます。
dataCollectors	データコレクター機能は、ServiceNow または外部データソースから入力プロセスデータを収集して出力します。
children	このバージョンではサポートされていません。
Outputs	
output	このパラメーターは、決定を含むポリシー実行の出力を、呼び出しサービスに返すために使用されます。このポリシーに関連する決定と、エラー、警告、結果の詳細などの追加情報を提供します。 次の例は、準拠決定と非準拠決定を含む出力を示しています。

```
{
   "decision": "compliant",
   "results": [],
   "warnings": [],
   "failures": [],
   "state": "complete"
}
```

```
{
   "decision": "non_compliant",
   "results": [],
   "warnings": [],
   "failures": [“Failed to validate key”],
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

変数名	説明

<pre>"state": "complete"
}</pre>	

output. decision	decision プロパティは次のいずれかに設定されます。 • 準拠：ポリシーが要件に準拠していると判断します。 • 非準拠：ポリシーが要件に準拠していないと判断します。 • 準拠例外 (Compliant-exception)：ポリシーの例外が承認され、準拠していないポリシーが準拠例外ステータスに設定されると判断します。 決定は、呼び出しサービスに JSON 形式で返されます。 **注:** スクリプトの output.decision フィールドに値が指定されていない場合、ポリシーが実行されたときにエラーがなければ、このフィールドはデフォルトで [準拠] に設定されます。
output. results	results プロパティを使用すると、ポリシーの検証フェーズ中に行われた決定について、呼び出しサービスにデータを返すことができます。結果のリストを含むリストオブジェクトを、呼び出しサービスに返すことができます。
output. warnings	warnings プロパティを使用すると、ポリシーの検証フェーズ中に発生した警告について、呼び出しサービスにデータを返すことができます。
output. failures	failures プロパティを使用すると、ポリシーの検証フェーズ中に発生したエラーについて、呼び出しサービスにデータを返すことができます。
注: 次のフィールドは、PaCE ポリシースクリプトが実行されると自動的に入力されます。	
output. name	実行されているポリシーの名前 (現在のバージョン)。
output. state	これは、ポリシー呼び出しのステータスを示します。 • Complete：呼び出しは正常に完了しました。 • Pending：ポリシーを正常に実行できず、未完了のステータスであることを示します。

注:

- ポリシースクリプトエディターでは、logger、callerInput、および mappedInput パラメーターで、オートコンプリートによる提案を使用できます。
- パラメーターの追加情報を表示するには、パラメーター名を入力し、次のいずれかのオプションを選択します。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ポリシー呼び出し **API**

PaCE ポリシーが呼び出すとき、呼び出しサービスは、documentRecord オブジェクトを提供することで、検証対象の関連オブジェクト (テーブルとドキュメント ID) を渡します。呼び出しサービスは、PaCE API を使用するサービスまたは製品です。PaCE は、マッピングテーブルと documentRecord を使用して、どのポリシーを実行する必要があるかを決定します。

選択したすべてのポリシーが同時に実行されます。すべてのポリシーが実行されると、最終的な単一の決定が、実行されたすべてのポリシーとポリシーレベルの決定に関する情報とともに (JSON 形式で) 返されます。最終的な決定には、次のものがあります。

- 準拠：選択したすべてのポリシーが要件に準拠しており、準拠しているとの決定を返したことを示します。
- 非準拠：選択した 1 つ以上のポリシーが要件に準拠しておらず、非準拠であるとの決定を返したことを示します。
- 準拠例外 (Compliant-exception)：ポリシー例外が承認され、準拠していないポリシーが準拠例外ステータスに設定されていることを示します。
- その他：準拠、非準拠、または準拠例外ではない決定を示します。

ポリシーの呼び出しは、次のいずれかのステータスになります。

- 新規
- 進行中
- 完了
- キャンセル済み
- エラー
- タイムアウト

サンプル **API**

以下は、PaCE API 実行時の呼び出し要求の例です。

```
var request = {"documentIds":

 [{"table":"sn_cdm_deployable","sysId":"d1be8f5e87d80110eec7dbdd3fbb357d"}],"service":"CD
M","category":"CDM","data":{"snapshotId":"2bcec7de87d80110eec7dbdd3fbb3529"},"options":{"
verboseResponse":true,"logLevel":"debug","type":"standard","failFast":false,
 "executionTag":"cdm"}}


      try {



        var api = new sn_pace.InvocationAPI();



        var execResponse = api.execute(request);



        gs.info(" Got execution response:\n " +  JSON.stringify(execResponse,null,4));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    } catch (err) {

      //var errJSON = JSON.parse(err);

      //gs.info(errJSON.code);

      gs.info(" Error message is:" + err + "\n stack:" +  err.stack);

      // gs.info(" Error is:" + err);

    }
```

PaCE API 呼び出しパラメーター

この表では、PaCE API を呼び出すときに設定できるプロパティについて説明します。これらのプロパティは、API を呼び出すとき、またはテストプレイグラウンドでポリシーをテストするときに設定できます。

プロパティ名	必須	デフォルト値	説明
service	はい		API を呼び出す呼び出しサービス。
category	いいえ		カテゴリのタイプ。
type	いいえ	standard	standard または test にすることができます。
documentIds	はい (テーブルと sysID のアレイ)		documentIds は、(展開可能項目の) テーブルと sysID のアレイです。
注: 上の表に示したプロパティは、テストプレイグラウンドでは構成できません。これらは、PaCE API を呼び出す場合にのみ使用できます。			
data	はい		考えられるすべての発信者入力を含むポリシー固有のデータ。
executionTag	いいえ		この呼び出しの結果としての 1 つ以上のポリシー実行レコードに、タグを付けるために使用できます。executionTag に基づくポリシーの実行の詳細を取得するために使用できます。
verboseResponse	いいえ	false	デフォルト値は **false** です。**true** に設定すると、追加のデバッグ情報 (この場

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ名	必須	デフォルト値	説明

			合はマッピングされたポリシーの ID) が返されます。
			
			options.verboseResponse:true を使用した呼び出し応答の例を次に示します。
			
			`// Sample execution response`
			`{`
			`"rootExecutionId": "50202b3ec37b101017e06c576e40dd81",`
			`"mappedPolicies": [`
			`{`
			`"policyId": "3d1de0a8c363101017e06c576e40dde4",`
			`"policyName": "Production Database Policy",`
			`"shortDescription": "Policy to check database passwords",`
			`"versonId": "4ed08520c3a3101017e06c576e40ddcb",`
			`"versonTyep": "4f2cb75473331010ce6c39282bf6a753",`
			`"versionState": "published",`
			`"versionApproval": "approved"`
			`},`
			`{`
			`"policyId": "addd2ca8c363101017e06c576e40dd12",`
			`"policyName": "API Policy",`
			`"shortDescription": "Policy to check API policies",`
			`"versonId": "a6418920c3a3101017e06c576e40dd57",`
			`"versonTyep": "4f2cb75473331010ce6c39282bf6a753",`
			`"versionState": "published",`
			`"versionApproval": "approved"`
			`}`
			`],`
			`"logs": []`
			`}`
			
			options.verboseResponse:false の場合、マップされたポリシーは応答に含まれません。

failFast	いいえ	false	デフォルト値は **false** です。このプロパティが **true** に設定されている場合、

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ名	必須	デフォルト値	説明
			最初に失敗したポリシーによって、マップされたすべてのポリシーの実行が停止されます。
logLevel	いいえ	info	このパラメーターにより、ログメッセージをどのように表示するかを指定できます。 • info • debug • warn • error
timeout	いいえ	3600	タイムアウト期間 (秒単位)。デフォルト値は 3600 です。
waitForResult	いいえ	3600	waitForResult 期間 (秒単位)。 注: このパラメーターは、テストプレイグラウンドでのみ使用できます。

自動翻訳

ポリシー例外について

コンプライアンアドミニストレーターは、ポリシーアズコードエンジン を 統合リスク管理 およびポリシーとコンプライアンス管理 ワークスペースと統合することで、組織の全体的なコンプライアンス体制を管理し、成文化されたポリシーのためのビジネスおよび規制関連のコンテキストを提供できます。

コンプライアンスアドミニストレーターは、PaCE ポリシーをコントロール目標に関連付け、ポリシーを他の展開可能項目にマッピングできます。予防的コントロールが可能になり、リスクの高い変更や非準拠の変更が本番環境に持ち込まれないことが保証されます。必要に応じて、これらのポリシーの例外を許可し、監視することもできます。これにより、コントロール目標と例外管理のリスクがリアルタイムで可視化され、 パイプラインプロセスが迅速化されます。例外管理プロセスの詳細については、ガバナンス、リスク、コンプライアンスのドキュメントを参照してください。

ポリシー例外の有効化

PaCE ポリシーの例外を有効にし、GRC のコントロール目標に関連付けます。

始める前に

- 必要なロール：sn_pace.admin
- ガバナンス、リスク、コンプライアンス 14.1 以降

手順

1. 移動先 方針 > 自分のポリシー.

注:
アドミン/他のユーザーが生成したすべてのポリシーを表示するには、 方針 > すべてのポリシー.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

2. 例外を有効にするポリシーをクリックします。
[詳細] ページが表示されま



す。

この図でわかるように、[例外ステータス] は [無効] です。

3. [その他のアクション] アイコンをクリックし、[例外を有効化] を選択します。
[例外ステータス] が [有効] に変わります。

> **注:**
> 例外を有効にした後、ポリシーとコンプライアンス管理 ワークスペースでポリシーを構成し、コントロール目標に接続する必要があります。詳細については、「予防コンプライアンス管理のコードエンジンとしてのポリシー」を参照してください。

タスクの結果
ポリシーとコンプライアンス管理 ワークスペースでポリシーが構成されると、ポリシーの [例外] ステータスが [有効化および構成済み] に更新されます。これで、sn_pace.admin はこのポリシーの例外を要求できます。

ポリシー例外の無効化

例外が許可されているポリシーの例外は、無効にできます。このオプションを選択すると、例外を要求できなくなり、コントロール目標をポリシーに関連付けることができなくなります。

始める前に

- 必要なロール：sn_pace.admin

手順

1. 移動先 方針 > 自分のポリシー.

> **注:**
> アドミン/他のユーザーが生成したすべてのポリシーを表示するには、 方針 > すべてのポリシー.

2. 例外が既に付与されているポリシーをクリックします。
[詳細] ページが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. [その他のアクション] アイコンをクリックし、[例外を無効化] を選択します。
これで、[例外ステータス] が [無効] に変わり、このポリシーの例外を要求することはできなくなります。

ポリシーの例外の要求

ポリシーを有効にして例外用に構成したら、ポリシーを展開可能項目にマッピングして例外を要求できます。

始める前に
必要なロール：sn_pace.admin

手順

1. [マッピング] ページに移動します。

2. リストからマッピングを選択し、[例外を要求] をクリックします。
3. [ポリシー例外の要求] ウィンドウで、次のように指定します。
   - 例外の理由: ドロップダウンリストから例外の理由を選択します。詳細については、「ガバナンス、リスク、コンプライアンス」を参照してください。
   - ビジネス上の根拠：例外のビジネス上の根拠を入力します。
   - 開始日と終了日：例外を有効にする期間を指定します。デフォルトの期間は 30 日です。デフォルトの期間は、コンプライアンスアドミニストレーター (sn_compliance.admin) が変更できます。

     注:
     - 開始日は将来の日付で指定することもできます。
     - 要求が承認されるた場合、sn_compliance.admin は要求された日付を上書きできます。

4. [要求] をクリックし、[例外] タブに移動して、要求された例外を表示します。

   例外ステータスが [保留中] であることがわかります。コンプライアンスマネージャーはこの例外要求を評価し、要求を承認するか却下するかを選択できます。詳細については、「予防コンプライアンス管理のポリシーアズコードエンジン」を参照してください。例外要求ごとに、次の詳細が表示されます。

   - 例外 ID：例外 ID をクリックすると、例外要求に関する詳細情報が表示されます。
   - 展開可能項目：リンクをクリックして、ポリシーにマッピングされた展開可能項目の詳細を表示します。
   - アクティブな例外 (Exception active)：例外が許可されている場合、ステータスは [はい] に設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> 例外で将来の日付が許可されている場合、ステータスは有効な開始日まで [いいえ] に設定されます。

- ステータス：要求のステータス 。
  - 保留中：例外要求が作成されましたが、承認されていません。
  - 許可 (Granted)：例外要求が承認されました。
  - 延長保留中：許可された例外の延長要求が作成されました。
  - 延長が許可されました：延長要求が承認されました。
  - 却下: 例外要求が承認されませんでした。
  - 延長が却下されました：許可された例外を延長する要求が却下されました。
  - 期限切れ：例外が認められた期間が切れています。
  - 取り消し：許可された例外要求が取り消されます。
- 有効期限：例外要求の有効期限が切れるまでの日数です。

5. 要求が承認されたら、[例外] タブに移動します。
   例外要求のステータスが [許可] に変更されていることがわかります。また、例外が有効である日数と分数を確認することもできます。
6. 例外が認められた後、有効期間が終了する前に延長を要求できます。
7. ステータスが [許可] の要求を選択し、[延長 **(Extend)]** をクリックします。

   > **注:**
   > 延長を要求できる例外要求は一度に 1 つだけです。

8. [延長を要求 (Request extension)] ウィンドウで、ビジネス上の根拠と要求の終了日を指定し、[要求] をクリックします。
9. [例外] タブに移動します。
   例外ステータスが [延長保留中] に変更されました。sn_compliance.admin はこの延長要求を評価し、要求を承認するか却下するかを選択できます。詳細については、「ガバナンス、リスク、コンプライアンス」を参照してください。
10. 要求が承認されたら、[例外] タブに移動します。
    例外要求のステータスが [延長が許可されました] に変更されていることがわかります。また、延長が有効な日数を確認することもできます。

    > **注:**
    > 例外を含むポリシーを実行すると、そのポリシーが検証され、準拠例外の結果が返されます。

例外要求の取り消し

例外が不要になった場合は、ポリシーに対して許可された例外要求を取り消すことができます。

始める前に

必要なロール：sn_pace.admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 方針 > 自分のポリシー.
2. 有効化され、例外に対応して構成されているポリシーに移動し、[例外] タブをクリックします。
3. 許可された例外要求を選択し、[取り消し] をクリックします。
   確認メッセージが表示されます。
4. [取り消し] をクリックして、例外要求を取り消します。
   要求ステータスが [取り消し] に変更されます。

他のアプリケーションとの PaCE の統合

他のアプリケーションと統合するポリシーを作成することで、ポリシーアズコードエンジン (PaCE) の機能を拡張します。

PaCE は、次の表に示すアプリケーションとの統合を提供します。

PaCE 統合

統合	説明
デジタルプロダクトリリース (DPR)	デジタルプロダクトリリース でポリシーを定義します。「Define policies in Digital Product Release」のトピックを参照してください。
ソフトウェア部品表 (SBOM)	アプリケーションのSecurity Operations スイートの一部であるアプリケーションである SBOM Response のバージョン 4.0 以降では、ソフトウェア部品表ワークスペースで利用可能な Policy as Code Engine (PaCE) インターフェイスで、「古い」と識別されたコンポーネントまたは「非準拠」として破棄されたコンポーネントを表示できます。 • *Run PaCE policies for SBOM Response* スケジュール済みジョブで、コンポーネントが古くなっているか破棄されているかを判断します。このスケジュール済みジョブは、デフォルトでは非アクティブです。 • SBOMワークスペースで利用可能かつ表示される PaCE インターフェイスで、「古い」または「非準拠」として破棄されたコンポーネントを表示します。 詳細については、「Configuring the Deps.dev, OSV.dev, and PaCE integrations for Software Bill of Materials」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。