



Washington DC Telecommunications Service Operations Management

Última atualização: 17/12/2025

Tradução automática



Tradução automática

A tradução automática pode proporcionar uma ideia básica do conteúdo em um idioma que você entende. Ela é totalmente automatizada e não envolve intervenção humana. A qualidade e a precisão da tradução automática podem variar significativamente de um texto para outro e entre diferentes pares de idiomas. A ServiceNow não garante a precisão e não se responsabiliza por possíveis erros. Alguns conteúdos (como imagens, vídeos, arquivos etc.) podem não ser traduzidos devido a limitações técnicas do sistema.

Alguns exemplos e gráficos aqui representados são fornecidos somente para fins de ilustração. Nenhuma associação ou conexão real com produtos ou serviços ServiceNow é intencional ou deve ser inferida.

ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresas e de produtos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Leia os Termos de Uso do Site do ServiceNow em www.servicenow.com/terms-of-use.html

Tradução automática

Sede da empresa
2225 Lawson Lane
Santa Clara, CA 95054
Estados Unidos
(408) 501-8550

Índice

R	5
H	6
Telecommunications Service Operations Management	7
Manipulando os eventos externos usando a notificação da API de telecomunicações.....	7
Criar um tópico.....	9
Criar uma assinatura de tópico.....	10
Ativar o endpoint da conexão da API aberta da Gestão de alarmes de telecomunicações.....	11
Funções do usuário de notificação da API de telecomunicações.....	12

Tradução automática

R

Tradução automática

Telecommunications Service Operations Management

Monitore proativamente a integridade de suas redes e serviços que ajudam a evitar possível tempo de inatividade. Simplifique sua resposta com Gestão de eventos e Inteligência para métricas.

O Telecommunications Service Operations Management (TSOM) se integra a ferramentas de monitoramento como Gestão de eventos e Inteligência para métricas para simplificar as operações e fornecer uma exibição de serviço de ponta a ponta em domínios de tecnologia de telecomunicações. O TSOM usa a API de gestão de alarmes do TM Fórum para automatizar a coleta, a correlação e a análise de dados de eventos de rede em domínios diferentes. Ele fornece às equipes de front e back-office uma única exibição de integridade de serviço de ponta a ponta.

Manipulando os eventos externos usando a notificação da API de telecomunicações

Use a notificação de API de telecomunicações para receber os eventos externos que ocorrem no sistema de rede do cliente para que você possa respondê-los imediatamente no Now Platform.

Visão geral


A notificação da API de telecomunicações é um recurso disponível na aplicação Telecommunications Alarm Management Open API. A notificação da API de telecomunicações permite que ServiceNow receba as notificações de entrada que ocorrem no sistema de rede externo e responda a elas em tempo hábil. Ele permite a transmissão de eventos para os sistemas externos por meio de recursos da plataforma, eliminando a necessidade de conexões ponto a ponto.

A notificação da API de telecomunicações recebe notificações de entrada dos sistemas externos que estão inscritos em sua rede. Quando as notificações são recebidas do sistema externo, você pode criar os eventos para as respostas usando a aplicação Gestão de eventos. Com base nas informações coletadas, o Gestão de eventos fornece painéis que mostram uma exibição consolidada de todos os eventos de impacto no serviço.

Modelo de dados de notificação da API de telecomunicações

O diagrama a seguir mostra os componentes no modelo de dados para a notificação da API de telecomunicações.

Modelo de dados de notificação de API



A notificação da API de telecomunicações permite que ServiceNow receba notificações de entrada por meio das arquiteturas orientadas por evento, como o modelo de assinatura de fornecedor/assinante (Pub/Sub), Hermes e Kafka Stream Connect. Enquanto os clientes de nuvem têm a flexibilidade de selecionar entre as duas arquiteturas, os clientes no local estão limitados a usar seu próprio modelo de assinatura Kafka ou Pub/Sub.

- Para saber mais sobre o Stream connect para Apache Kafka Stream, consulte [Using Stream Connect for Apache Kafka](#) .
- Para saber mais sobre o Hermes Messaging Service, consulte [Hermes Messaging Service](#) .

No modelo Pub/Sub, as notificações recebidas são categorizadas em tópicos. Você usa ServiceNow para publicar as notificações recebidas nesses tópicos e os assinantes (clientes) têm a flexibilidade de selecionar os tópicos nos quais desejam assinar. Esse processo permite que os assinantes selecionem somente as mensagens que se alinham aos seus interesses. Por exemplo, se houver 10 tópicos para mensagens de entrada do sistema externo, um cliente poderá optar por assinar dois deles com base em seus requisitos. Consequentemente, quando as notificações são recebidas do sistema externo, os eventos são gerados especificamente para os dois tópicos nos quais o cliente se inscreveu.

Como modelar o fluxo de trabalho de notificação da API de telecomunicações

As etapas a seguir ajudam a configurar a notificação da API de telecomunicações na instância ServiceNow.

1. **Criar um tópico:** Você pode criar tópicos digitando manualmente os detalhes da mensagem externa ou coletando automaticamente os tópicos disponíveis do sistema externo.
2. **Criar uma assinatura de tópico:** Você assina os tópicos disponíveis para notificações de entrada do sistema externo, com base na preferência do cliente. Além disso, você gera o URL de retorno de chamada e registra a assinatura.
3. **Ativar o endpoint da conexão da API aberta da Gestão de alarmes de telecomunicações:** Para receber respostas do sistema externo, ative os endpoints assinados da conexão da API aberta da Gestão de alarmes de telecomunicações no Flow Designer.
4. Forneça o URL de retorno de chamada para o sistema externo para receber notificações. O cliente também pode reutilizar o URL de retorno de chamada. Quando as solicitações do TMF 688 atingem o URL de retorno de chamada, ele inicia o fluxo do *gatilho de notificação de evento de alarme padrão* para criar um evento.

Para saber mais sobre as funções para lidar com solicitações de API do Event Notification Management que são acionadas por definições de gatilho externo para criar, atualizar e excluir eventos, consulte [Event Notification Management Open API](#) e [TMFTopicEventAPIUtilOOB - Scoped](#).

Este fluxo de trabalho cria um evento na aplicação Gestão de eventos. Para saber mais sobre como usar Gestão de eventos, consulte [Event Management](#).

Criar um tópico

Crie um tópico e publique as notificações recebidas do sistema externo no tópico. Ao criar os tópicos, os assinantes podem selecionar os tópicos nos quais desejam assinar.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que a aplicação Telecommunications Alarm Management Open API (sn_ind_tmf642) esteja instalada com Now Platform.

Função necessária: admin, sn_api_notif_mgmt.topic_creator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar tópicos digitando manualmente os detalhes da mensagem externa ou coletando automaticamente os tópicos disponíveis do sistema externo. Quando você cria um tópico, ele cria um registro na tabela Tópico [sn_api_notif_mgmt_topic].

Procedimento

1. Todos > Notificação da API de telecomunicações > Tópicos.

2. Selecione Novo.

Se você integrou a um sistema externo, pode selecionar **Obter tópicos** para obter os tópicos disponíveis automaticamente. Esta ação aciona o subfluxo da *API Notificação de alarme de evento*. Para saber mais sobre as funções que permitem consultar e manipular registros no tópico, consulte [TopicUtilOOB - Scoped](#).

3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de tópico

Campo	Descrição
ID do tópico	ID de tópico exclusivo.
Nome do tópico	Nome do tópico.
Tipo	Tipo de tópico. Selecione um dos seguintes: <ul style="list-style-type: none"> ○ Entrada: opção para notificação de entrada. ○ Saída: opção para notificação de saída.
Consulta de cabeçalho	Parâmetros de consulta de cabeçalho codificados. Para obter mais sobre os parâmetros de consulta que seguem os padrões TMF 688, consulte o Fórum de TM .
Consulta de conteúdo	Parâmetros de consulta de conteúdo codificado.

Campo	Descrição
	Para aprenderrn mais sobre os parâmetros de consulta que seguem os padrões TMF 688, consulte TM Fórum .
Descrição	Uma breve descrição sobre o tópico.

4. Selecione **Enviar**.

Resultado

Um tópico é criado.

O que Fazer Depois

Você pode criar a assinatura de tópico de acordo com o requisito do cliente.

Criar uma assinatura de tópico

Assine o tópico no Now Platform que você deseja responder à notificação de entrada do sistema externo. Ao assinar o tópico, o assinante recebe as notificações com base nos tópicos que você assina.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que a aplicação Telecommunications Alarm Management Open API (sn_ind_tmf642) esteja instalada com Now Platform.
- Crie tópicos para as notificações de entrada.

Função necessária: admin, sn_api_notif_mgmt.subscription_creator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você assina os tópicos disponíveis para as notificações de entrada do sistema externo, com base na preferência do cliente. Você gera o URL de retorno de chamada para compartilhar com os clientes. Quando uma solicitação de um sistema externo atinge o URL de retorno de chamada, ela inicia a criação de um evento na aplicação Gestão de eventos.

Além disso, você registra a assinatura do tópico para começar a receber as notificações de entrada. Quando você cria uma assinatura de tópico, ela cria um registro na tabela Assinatura de tópico [sn_api_notif_mgmt_subscription]. Para saber mais sobre os métodos para consultar e manipular registros na Assinatura de tópico, consulte [TopicSubscriptionUtilOOB - Scoped](#) .

Procedimento

1. Todos > Notificação da API de telecomunicações > Assinatura.

2. Selecione **Novo**.

3. No formulário , preencha os campos.

Formulário de assinatura de tópicos

Campo	Descrição
Tópico	Tópico que você deseja assinar.
CallbackURL	O URL de retorno de chamada que você está compartilhando com o sistema externo para

Campo	Descrição
	capturar a notificação de entrada. O URL é gerado automaticamente ao selecionar Gerar URL de retorno de chamada.
Consulta de filtro	Parâmetros de consulta de conteúdo codificado do tópico. Você também pode modificar a consulta de filtro. Para aprendern mais sobre os parâmetros de consulta que seguem os padrões TMF 688, consulte TM Fórum .
Status de registro	Status do registro do tópico com o sistema externo. Por padrão, é Cancelado o registro . Se o processo for bem-sucedido, o valor do campo mudará para Registrado . Caso contrário, será Erro .
Mensagem de registro	Mensagem de status de registro do sistema externo.
ID de assinatura	ID de assinatura exclusivo do sistema externo.

4. Obtenha o URL de retorno de chamada sselecioneing **Gerar CallbackURL**.

5. Registre a assinatura sselecione **Registrar**.

Resultado

Uma definição de gatilho é criada para o URL de retorno de chamada e o tópico é registrado no sistema externo.

O que Fazer Depois

No Flow Designer, você ativa os endpoints da conexão da API aberta do Telecommunications Alarm Management.

Ativar o endpoint da conexão da API aberta da Gestão de alarmes de telecomunicações

Ative o endpoint da conexão da API aberta da Gestão de alarmes de telecomunicações. Ao ativar o endpoint, você recebe as notificações de entrada do sistema externo para o tópico registrado.

Antes de Iniciar

- Crie o tópico e assine-o para receber as notificações de entrada.
- Gere um URL de retorno de chamada e registre a assinatura do tópico.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você ativa os endpoints assinados da conexão da API aberta da Gestão de alarmes de telecomunicações no Flow Designer para receber respostas do sistema externo.

Procedimento

1. Navegar até **Todos > Automação de Processo > Flow Designer**.
2. Na guia **Conexões**, selecione **Telecommunications Alarm Management Open API**.

3. Abra o registro do endpoint que você deseja ativar.

4. Selecione **Ativar**.

Funções do usuário de notificação da API de telecomunicações

Os administradores podem atribuir funções de usuário para conceder acesso às tabelas do banco de dados de notificação de API. As funções padrão a seguir para as tabelas Tópico [sn_api_notif_mgmt_topic] e Assinatura de tópico [sn_api_notif_mgmt_subscription] estão incluídas no sistema ServiceNow.

Funções de notificação da API de telecomunicações

Função	Descrição
sn_api_notif_mgmt.topic_subscription_viewer	Função que permite o acesso de leitura às tabelas Tópico e Assinatura de tópico.
sn_api_notif_mgmt.topic_creator	Função que permite com criar, ler e editar o acesso à tabela de tópicos.
sn_api_notif_mgmt.subscription_creator	Função que permite com o acesso de criação e leitura à tabela de assinatura de tópico.
sn_api_notif_mgmt.subscription_admin	Função que habilita com as seguintes permissões: <ul style="list-style-type: none"> • Crie e leia o acesso às tabelas Tópico e Assinatura de tópico. • Altere o status do registro para cancelar o registro de uma assinatura de tópico.